

解决方案实践

# 基于迅响快速构建响应式网站

文档版本 1.0  
发布日期 2025-04-14



**版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

# 目 录

|                |    |
|----------------|----|
| 1 方案概述.....    | 1  |
| 2 资源和成本规划..... | 3  |
| 3 实施步骤.....    | 5  |
| 3.1 准备工作.....  | 5  |
| 3.2 快速部署.....  | 8  |
| 3.3 开始使用.....  | 13 |
| 3.4 快速卸载.....  | 16 |
| 4 附录.....      | 17 |
| 5 修订记录.....    | 18 |

# 1 方案概述


## 应用场景

该解决方案可以帮助您在华为云弹性云服务器上基于迅响一键部署快速构建响应式网站。迅响响应式建站软件向客户提供专业的一站式网站维护，静态缓存响应快，不同分辨率屏幕自动适应，适用于各种在云上搭建网站场景。

## 方案架构

该解决方案部署架构如下图所示：

图 1-1 方案架构



该解决方案会部署如下资源：

- 创建一台弹性云服务器，用于部署迅响响应式建站软件。
- 创建一个弹性公网IP，用于提供访问公网和被公网访问能力。

- 创建安全组，通过配置安全组规则，为弹性云服务器提供安全防护。  
此外您还可以使用云监控服务来监测弹性云服务器运行状态；通过购买云备份服务，对弹性云服务器进行数据备份。

## 方案优势

- 响应式网站  
可视化页面编辑，操作简单，灵活度高，根据访问者的设备类型，自动调整页面版式，适应电脑、平板，手机等各类不同尺寸的屏幕。
- 数据安全  
天然封装系统，数据自动备份，确保网站数据安全和快速恢复，防止丢失。
- 一键部署  
一键轻松部署，即可完成弹性云服务器 ECS，弹性公网IP EIP 创建部署及迅响建站软件的配置安装。

## 约束与限制

- 部署该解决方案之前，您需注册华为云账户，完成实名认证，且账号不能处于欠费或冻结状态，请根据[2 资源和成本规划](#)预估价格，确保余额充足。
- 该解决方案部署成功后，迅响建站管理环境初始化大约用时40分钟，初始化完成之后方可登录管理界面，开始网站管理操作。

# 2 资源和成本规划

该解决方案主要部署如下资源，不同产品的花费仅供参考，实际以收费账单为准，具体请参考华为云[官网价格](#)：

表 2-1 资源和成本规划（包年包月）

| 华为云服务      | 配置示例                                                                                                                                                                                              | 每月预估花费   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 弹性云服务器 ECS | <ul style="list-style-type: none"><li>区域：华北-北京四</li><li>计费模式：包年包月</li><li>规格：X86计算   ECS   c7.large.2   2vCPUs   4GiB</li><li>镜像：CentOS 7.9 64bit</li><li>系统盘：高IO   100GB</li><li>购买量：1</li></ul> | 240.50元  |
| 弹性公网IP EIP | <ul style="list-style-type: none"><li>区域：华北-北京四</li><li>计费模式：包年包月</li><li>线路：动态BGP</li><li>计费方式：按带宽计费</li><li>带宽大小：5Mbit/s</li><li>购买时长：1个月</li><li>购买量：1</li></ul>                               | 115.00元  |
| 合计         |                                                                                                                                                                                                   | 355.50 元 |

表 2-2 资源和成本规划（按需计费）

| 华为云服务 | 配置示例 | 每月预估花费 |
|-------|------|--------|
|-------|------|--------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 弹性云服务器 ECS | <ul style="list-style-type: none"><li>● 按需计费：0.48元/小时</li><li>● 区域：华北-北京四</li><li>● 计费模式：按需计费</li><li>● 规格：X86计算   ECS   c7.large.2   2vCPUs   4GiB</li><li>● 镜像：CentOS 7.9 64bit</li><li>● 系统盘：高IO   100GB</li><li>● 购买量：1</li></ul> | 0.48 * 24 * 30 = 345.60元 |
| 弹性公网IP EIP | <ul style="list-style-type: none"><li>● 按需计费：0.34元/MBit/s/小时</li><li>● 区域：华北-北京四</li><li>● 计费模式：按需计费</li><li>● 线路：动态BGP</li><li>● 公网带宽：按带宽计费</li><li>● 带宽大小：5Mbit/s</li><li>● 购买量：1</li></ul>                                         | 0.34 * 24 * 30 = 244.80元 |
| 合计         |                                                                                                                                                                                                                                       | 590.40元                  |



# 3 实施步骤

- 3.1 准备工作
- 3.2 快速部署
- 3.3 开始使用
- 3.4 快速卸载

## 3.1 准备工作

### 创建 rf\_amdin\_trust 委托

**步骤1** 进入华为云官网，打开[控制台管理](#)界面，鼠标移动至个人账号处，打开“统一身份认证”菜单。

图 3-1 控制台管理界面



图 3-2 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，搜索“rf\_admin\_trust”委托。

图 3-3 委托列表



- 如果委托存在，则不用执行接下来的创建委托的步骤
- 如果委托不存在时执行接下来的步骤创建委托

步骤3 单击步骤2界面中的“创建委托”按钮，在委托名称中输入“rf\_admin\_trust”，选择“普通账号”，委托的账号，输入“op\_svc\_IAC”，单击“下一步”。

图 3-4 创建委托

委托 / 创建委托

★ 委托名称

rf\_admin\_trust

★ 委托类型

☒ 普通帐号

将帐号内资源的操作权限委托给其他华为云帐号。

☐ 云服务

将帐号内资源的操作权限委托给华为云服务。

★ 委托的帐号

op\_svc\_IAC

★ 持续时间

永久

描述

请输入委托信息。

0/255

下一步

取消

步骤4 在搜索框中输入“Tenant Administrator”权限，并勾选搜索结果。

图 3-5 选择策略

1 选择策略

2 设置委托授权范围

3 完成

委托“rf\_admin\_trust”将拥有所选策略

策略已选(1)

从其他区域项目复制权限

全部策略

所有云服务

Tenant Administrator

X

Q

| 名称                                                       | 类型   |
|----------------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tenant Administrator | 系统角色 |
| 全部云服务的权限（即IAM系统角色）                                       |      |

步骤5 选择“所有资源”，并单击下一步完成配置。

图 3-6 设置授权范围

1 选择策略

2 设置委托授权范围

3 完成

根据当前所选策略的策略，系统推荐以下授权范围方案，更便于您最小化授权，了解如何根据您的应用场景选择合理的授权范围方案

选择授权范围方案

☒ 所有资源

授权后，IAM用户可以在该授权范围策略等中所有资源，包括企业项目、区域项目和企业级资源。

[展开其他方案](#)

步骤6 “委托”列表中出现“rf\_admin\_trust”委托则创建成功。

图 3-7 委托列表

|                          |               |                    |        |                               |      |             |   |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------------------------|------|-------------|---|
| 删除                       |               | 您还可以创建10个委托。       |        | 全部类型                          |      | 请输入委托名称进行搜索 | Q |
| <input type="checkbox"/> | 委托名称ID 正      | 委托对象 正             | 委托时长 正 | 创建时间 正                        | 描述 正 | 操作          |   |
| <input type="checkbox"/> | rt_admin_shul | 资源帐号<br>99_99C_99C | 永久     | 2022/06/06 17:02:56 GMT+08:00 | -    | 授权 修改 删除    |   |

----结束

3.2 快速部署

本章节主要帮助用户快速部署该解决方案。

表 3-1 参数填写说明

| 参数名称          | 类型     | 是否必填 | 参数解释                                                                                                       | 默认值                                       |
|---------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| vpc_name      | String | 必填   | 虚拟私有云名称，该模板新建VPC，不支持重名。取值范围：1-57个字符，支持字母、数字、中文、下划线（_）、中划线（-）、英文句号（.）。                                      | responsive-website-based-on-xunxiang-demo |
| secgroup_name | String | 必填   | 安全组名称，该模板新建安全组，安全组规则请参考 <a href="#">安全组规则修改（可选）</a> 进行配置。取值范围：1-64个字符，支持字母、数字、中文、下划线（_）、中划线（-）、英文句号（.）。    | responsive-website-based-on-xunxiang-demo |
| ecs_name      | String | 必填   | 弹性云服务器名称，不允许重名。取值范围：1-60个字符，支持字母、数字、中文、下划线（_）、中划线（-）、英文句号（.）。                                              | responsive-website-based-on-xunxiang-demo |
| ecs_flavor    | String | 必填   | 创建弹性云服务器规格名称，具体请参考官网 <a href="#">弹性云服务器规格清单</a> 。默认为c7.large.2（c7 2vCPUs 4GiB）。                            | c7.large.2                                |
| ecs_password  | String | 必填   | 模板部署初始密码，用于弹性云服务器登录，创建完成后请参考开始使用修改弹性云服务器用户密码。长度为8-26位，密码至少包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符（!@%-_+=+[]{};.//?）中的三种。默认为空。 | 空                                         |

| 参数名称               | 类型     | 是否必填 | 参数解释                                                                                                                                                                                                          | 默认值                 |
|--------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| sys_disk_size      | String | 必填   | 指定系统盘大小，以GB为单位，取值范围为40~1024，不支持缩盘。默认为100。                                                                                                                                                                     | 100                 |
| charging_mode      | String | 必填   | 计费模式，默认自动扣费，取值为prePaid（包年包月）或postPaid（按需计费），                                                                                                                                                                  | postPaid            |
| charging_unit      | String | 选填   | 包年包月。有效值为“year”或“month”。当charging_mode（计费模式）为prePaid时，此选项为必填项。                                                                                                                                                | month               |
| charging_period    | Number | 选填   | 包年包月时长，当charging_unit取值为“year”，取值范围为1~3；取值为“month”，取值范围为1~9。当charging_mode（计费模式）为prePaid时，此选项为必填项。                                                                                                            | 1                   |
| eip_bandwidth_size | Number | 必填   | 弹性公网IP带宽大小，取值范围为1~2000Mbit/s。默认为5Mbit/s。                                                                                                                                                                      | 5                   |
| domain_name        | String | 必填   | 域名，为迅响建站管理系统配置域名，用于访问响建站管理系统界面，取值范围：域名用字母（A-Z，a-z，大小写等价）、数字（0-9）和连接符（-）组成，各级域名之间用实点（.）连接，国际域名75个字符。注意连接符（-）不能作为域名的开头或结尾字符。示例：download.game-apk1.com。如果无备案域名，请参考 <a href="#">3.2开始使用步骤5</a> 在本地hosts文件中添加域名解析， | localhost.test.demo |


**步骤1** 登录[华为云解决方案实践](#)，选择“基于迅响快速构建响应式网站”，数据中心下拉菜单可以选择需要部署的区域，单击“一键部署”，跳转至解决方案创建堆栈界面。

图 3-8 解决方案实施库




步骤2 在选择模板界面中，单击“下一步”。

图 3-9 选择模板




步骤3 在配置参数界面中，参考表1 参数填写说明完成自定义参数填写，单击“下一步”。

图 3-10 配置参数




**步骤4** 在资源设置界面中，在权限委托下拉框中选择“rf\_admin\_trust”委托，单击“下一步”。

图 3-11 资源栈设置



**步骤5** 在配置确认界面中，单击“创建执行计划”。

图 3-12 配置确认



步骤6 在弹出的创建执行计划框中，自定义填写执行计划名称，单击“确定”。

图 3-13 创建执行计划



步骤7 单击“部署”，并且在弹出的执行计划确认框中单击“执行”。

图 3-14 执行计划







图 3-15 执行计划确认



- 步骤8** （可选）如果计费模式选择“包年包月”，在余额不充足的情况下（所需总费用请参考表2-1）请及时登录[费用中心](#)，手动完成待支付订单的费用支付。
- 步骤9** 待“事件”中出现“Apply required resource success”，表示该解决方案已经部署完成。

图 3-16 部署完成



----结束

### 3.3 开始使用

#### 安全组规则修改（可选）

须知

该解决方案使用22端口用来远程登录弹性云服务器 ECS，默认对该方案创建的VPC子网网段放开，请参考[修改安全组规则](#)，配置IP地址白名单，以便能正常访问服务。

安全组实际是网络流量访问策略，包括网络流量入方向规则和出方向规则，通过这些规则为安全组内具有相同保护需求并且相互信任的云服务器、云容器、云数据库等实例提供安全保护。

如果您的实例关联的安全组策略无法满足使用需求，比如需要添加、修改、删除某个TCP端口，请参考以下内容进行修改。

- 添加安全组规则：根据业务使用需求需要开放某个TCP端口，请参考[添加安全组规则](#)添加入方向规则，打开指定的TCP端口。
- 修改安全组规则：安全组规则设置不当会造成严重的安全隐患。您可以参考[修改安全组规则](#)，来修改安全组中不合理的规则，保证云服务器等实例的网络安全。
- 删除安全组规则：当安全组规则入方向、出方向源地址/目的地址有变化时，或者不需要开放某个端口时，您可以参考[删除安全组规则](#)进行安全组规则删除。


**步骤1** 修改初始密码。打开[华为云服务器控制台](#)，勾选**3.1快速部署-步骤2**创建的弹性云服务器，单击“关机”，关机成功后，单击“重置密码”，根据提示重置密码，单击“确定”后，开机即可正常使用。

图 3-17 重置密码




**步骤2** 打开浏览器，输入堆栈输出界面，“b 第一步”访问网址，选择试用7天，即可进入。使用正式版请前往迅响响应式建站详情页购买License。

图 3-18 访问网址



**步骤3** 在浏览器输入堆栈输出界面，“c 第二步”管理员账号、密码及图形验证码，即可进入迅响后台管理界面

图 3-19 管理员账号密码




**步骤4** 配置域名解析。网站解析将域名与**3.2快速部署步骤2**中弹性公网IP地址相关联，实现通过在浏览器中直接输入域名访问网站。具体解析流程参考[快速添加域名解析](#)。

**步骤5** 如果无备案域名，则需要在本机hosts文件中添加域名解析，找到hosts文件使用记事本打开，添加需要的解析的ip地址及域名。

图 3-20 hosts 文件位置



图 3-21 添加 ip 域名解析信息



**步骤6** 通过浏览器访问迅响后台基础使用手册下载地址 <http://vc-cms.cloud.coyuns.com.cn/manual.zip>，下载完成后解压，获取迅响响应式建站(独立部署后台)基础使用手册，即可根据使用手册进行网站管理操作。

图 3-22 下载网址





图 3-23 下载文件



----结束

### 3.4 快速卸载

步骤1 登录[资源编排服务 RFS](#)，进入“[资源栈](#)”，选择创建的资源栈名称，单击“删除”。在弹出的删除资源栈确认框中，输入"Delete"，单击“确定”，即可卸载解决方案。

图 3-24 一键卸载



----结束

# 4 附录

## 名词解释

基本概念、云服务简介、专有名词解释

- 弹性云服务器 ECS：是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器，可帮助您打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境，确保服务持久稳定运行，提升运维效率。
- 弹性公网IP EIP：提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽服务。可以与弹性云服务器、裸金属服务器、虚拟VIP、弹性负载均衡、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。
- 虚拟私有云 VPC：是用户在云上申请的隔离的、私密的虚拟网络环境。用户可以自由配置VPC内的IP地址段、子网、安全组等子服务，也可以申请弹性带宽和弹性IP搭建业务系统。
- 安全组：安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 迅响响应式建站软件向客户提供专业的一站式网站维护，静态缓存响应快，不同分辨率屏幕自动适应，颜值高品质更高。详参迅响响应式建站详情页面。

# 5 修订记录

| 发布日期       | 修订记录     |
|------------|----------|
| 2022-09-30 | 第一次正式发布。 |
| 2023-03-08 | 修订实施步骤   |