

视频直播

云直播

文档版本 01

发布日期 2024-04-08



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

# 目 录

<b>1 概述</b>	1
<b>2 应用场景</b>	4
<b>3 功能特性</b>	5
<b>4 产品优势</b>	9
<b>5 快速入门</b>	10
5.1 入门指引	10
5.2 配置域名	12
5.3 PC 端推流和播放（标准直播场景）	18
5.4 PC 端推流和播放（低时延直播场景）	22
5.5 直播视频录制	25
<b>6 控制台功能介绍</b>	27
<b>7 操作前提</b>	30
<b>8 IAM 权限管理</b>	32
8.1 创建用户并授权使用 Live	32
<b>9 域名管理</b>	34
9.1 域名准入标准	34
9.2 添加域名	35
9.3 关联域名	39
9.4 配置 CNAME	40
9.5 开通低时延直播业务	44
9.6 管理域名	44
9.7 配置 IPv6	46
9.8 配置区域访问控制白名单	47
<b>10 推流配置</b>	48
10.1 拼接推流地址	48
10.2 直播转码	49
10.3 直播录制至 OBS	54
10.3.1 配置录制模板	54
10.3.2 配置录制回调	59
10.3.3 管理录制文件	64

10.4 直播录制至 VOD.....	65
10.4.1 配置录制模板.....	65
10.4.2 配置录制回调.....	70
10.4.3 管理录制文件.....	75
10.5 直播截图.....	76
10.6 开停播通知.....	81
10.7 推流鉴权.....	84
<b>11 播流配置.....</b>	<b>85</b>
11.1 拼接播放地址.....	85
11.2 直播延时.....	88
11.3 直播拉流回源.....	89
11.4 HTTPS 安全加速管理.....	91
11.4.1 配置方法.....	92
11.4.2 HTTPS 证书要求.....	94
11.5 播放鉴权.....	98
11.5.1 概述.....	98
11.5.2 Referer 防盗链.....	98
11.5.3 Key 防盗链.....	100
11.5.4 IP 黑白名单.....	110
<b>12 直播管理.....</b>	<b>112</b>
12.1 流管理.....	112
12.2 录制管理.....	114
<b>13 用量统计.....</b>	<b>116</b>
<b>14 业务监控.....</b>	<b>119</b>
<b>15 大屏监控 ( Beta ) .....</b>	<b>127</b>
<b>16 日志管理.....</b>	<b>131</b>
16.1 离线日志下载.....	131
16.2 实时日志配置.....	133
<b>17 云监控.....</b>	<b>137</b>
<b>18 审计.....</b>	<b>140</b>
18.1 支持审计的关键操作.....	140
18.2 查询审计事件.....	142
<b>19 工具库.....</b>	<b>146</b>
19.1 防盗地址生成.....	146
<b>20 附录.....</b>	<b>148</b>
20.1 配置 CNAME ( 非华为云 ) .....	148
20.2 配置消息通知.....	150

# 1 概述

云直播（Cloud Live）是流式直播服务，提供灵活易用，功能丰富的直播加速能力，适用娱乐、电商、教育等场景。


包括如下子场景：

- 标准直播（Cloud Stream Live）：致力于为常规的大规模实时观看场景提供更加稳定、高效的直播流媒体传输服务及功能强大的实时媒体处理能力。
- 低时延直播（Low Latency Live）：支持低时延、高并发、低卡顿的视频直播场景，在直播基础上，通过传输协议优化、链路动态优选、低时延转码等技术手段，将直播时延降低到毫秒级，满足直播延时敏感业务的诉求。

## 说明

开通视频直播服务指南，请参见[快速入门](#)。


## 产品架构（标准直播场景）



典型的直播流程如下所示：

1. 用户使用推流工具将直播流推至直播服务中心，推送的直播流通过直播加速能保障上行传输的稳定性。
2. 直播流推送至服务中心后，可根据需求对直播流进行实时转码等处理。
3. 处理好的直播流通过直播加速下发至观众侧进行播放。
4. 直播服务也可以通过录制功能将直播视频录制到对象存储服务或视频点播服务中。在点播服务中，支持对录制文件进行视频转码、审核等操作。

## 产品架构（低时延直播场景）



## 产品特性

### 全球加速

全球节点2800+, 带宽储备能力大于100Tbps。

### 极致体验

支持千万级并发，自研拥塞控制算法与智能调度策略，保证超清、流畅的直播效果，卡顿率低于1%。高清低码使用更符合人眼主观的率失真决策模型，能在同等画质基础上降低30-40%直播码率。

### 稳定可靠

支持多中心和跨区域的集群保障和容灾能力，7\*24小时服务支持。基于华为20年实践经验的云原生2.0搭建的直播服务架构安全可信、敏捷智能，可快速弹性扩容，为您的直播业务保驾护航。

### 数据统计

提供包含直播用量统计、增值服务统计、流播放画像等多维度、全景数据查询。支持全量访问日志下载，方便客户进行业务分析，助力业务发展。

## Demo 体验

针对低时延直播场景，云直播提供了多终端的体验Demo，您可以在Demo中体验低时延的直播体验。

APP Demo及源码请您[提交工单](#)联系华为云技术工程师获取。

## 产品定价

标准直播费用默认按下行播放流量计费，目前提供了按流量、按日峰值带宽、按月结95峰值带宽三种计费类型，您可以按照实际情况选择适合的计费方式进行计费。相关计费的详细说明请参见[计费说明](#)。

# 2 应用场景

云直播不同场景下的应用场景，如下所示：

- **标准直播场景**
- **低时延直播场景**

## 标准直播场景

**在线教育：**为在线教育客户提供高清、低时延、高并发直播，易集成的视频直播服务。强大的实时媒体处理能力保证视频可以快速部署到在线教育互动网站，覆盖全网的加速节点保证学生观看的流畅度，配合使用直播录制和转码等功能，学生可以随时回看课件，温习知识点，增强学习效果。同时，提供防盗链版权保护方案可以保护教学内容不被窃取。

**文娱互动：**适用于网红直播、企业直播、娱乐直播、游戏直播等场景，提供功能强大的实时媒体处理能力，包括实时转码、直播鉴黄等，为客户和合作伙伴打造端到端一站式直播解决方案。

**电商直播：**助力电商平台发展，使商家更加全面地传递商品信息，提高客户转化率。拥有超低时延的直播能力，让主播和观众能够及时获得交易信息，提升边看边买的体验。

**事件直播：**除了黑白名单的访问控制能力之外，提供远端鉴权和AES加密等安全性更强的方案为事件直播内容保驾护航，防止盗播。支持直播录制+录制文件索引创建，配合点播分发提供一站式直播转点播方案。适用于体育直播、电竞直播和企业宣讲等场景。

## 低时延直播场景

**直播大班课：**毫秒级时延让老师与学生、学生与学生之间高度同步，提升答题互动、白板互动、抢红包/积分等互动玩法体验。

**电商直播：**助力电商直播抢购、秒杀、发红包等直播间活动的公平、一致体验。主播及时解答用户对商品信息、活动信息等的疑问，助力提升电商直播平台的UV和GMV。

**秀场直播：**主播及时回复实时弹幕，打赏，提升观众送礼等对画面实时性要求高的直播互动场景中的观众互动体验。

**赛事直播：**直播间一起观看体育赛事、演唱会等，观众实时互动交流，低时延共享欢聚时刻。

# 3 功能特性

华为云标准直播提供了直播推流、直播播放、直播转码、直播录制等功能，广泛地用于在线教育、互动文娱等场景。具体如[表3-1](#)所示。

## 说明

HTTP协议存在安全风险，建议使用HTTPS协议。

表 3-1 功能特性

类别	特性名称	特性说明
直播推流	推流协议	支持RTMP协议推流，也支持纯音频或纯视频推流。
	推流形式	支持常见的第三方软件例如OBS/XSplit/FMLE等。
	上行加速	支持直播内容上行推流加速、用户接入点/设备调度（DNS/HTTP DNS）、访问鉴权、弹性伸缩。
直播播放	播放协议	<ul style="list-style-type: none"><li>标准直播场景：支持RTMP、HTTP-FLV和HLS三种播放协议。</li><li>低时延直播场景：支持WebRTC播放协议（支持降级到HTTP-FLV）。</li></ul>
	播放形式	<ul style="list-style-type: none"><li>标准直播场景：支持常见的第三方播流软件，如VLC等。</li><li>低时延直播场景：支持通过低时延在线Demo或根据API接口开放web端播放。</li></ul>
	下行加速	提供直播内容下行分发加速、用户接入点/设备调度（DNS/HTTP DNS）、访问鉴权、弹性伸缩。

类别	特性名称	特性说明
直播流处理	录制	<ul style="list-style-type: none"><li>支持将直播流录制存储到对象存储服务(OBS)，直播流录制格式为HLS、FLV和MP4。</li><li>支持将直播流录制存储到视频点播服务(VOD)，直播流录制格式为HLS、FLV和MP4，支持在VOD中对录制文件进行处理。</li></ul>
	转码	支持对直播流进行多规格转码，支持H.264和H.265标准转码和高清低码转码。
	截图	支持对直播流进行截图存储到OBS桶中，截图文件暂只支持JPG格式。
	延时	支持修改播放延时。 <b>说明</b> 低时延直播场景下，不建议使用此功能。
	拉流回源	支持将自有源站中的直播内容拉取到华为云直播源站进行加速分发。
直播管理	管理方式	支持通过视频直播控制台进行图形化管理，也支持调用API进行直播管理。
直播控制台	概览	<ul style="list-style-type: none"><li>支持查看直播的今日下行流量、下行带宽峰值等数据。</li><li>支持变更直播的CDN计费模式。</li></ul>
	直播管理	<ul style="list-style-type: none"><li>支持查看在线流和禁推流信息。</li><li>支持查看录制文件。</li></ul>
	域名管理	<ul style="list-style-type: none"><li>支持新增、删除、停用、启用直播推流域名和播放域名。</li><li>支持推流域名和播放域名关联或取消关联。</li><li>推流域名支持配置转码、录制、截图和开停播通知等，支持推流鉴权。</li><li>播放域名支持配置拉流回源、HTTPS证书和延时等，支持Key防盗链、Referer防盗链和IP黑名单。</li></ul>
	用量统计	支持查看所有播放域名的下行带宽/流量使用统计信息，还支持查看所有推流域名的转码时长、录制最大并发数和截图数量统计信息。
	业务监控	支持查看播放域名的下行带宽/流量使用量、播放画像信息、请求响应返回的所有状态码及对应直播流的在线观看人数等数据，还支持查看对应推流域名的上行带宽/流量使用量、总推流路数及推流帧率/码率等监控信息。
	大屏监控	支持对所有直播资源的用量及分布情况进行实时监控。

类别	特性名称	特性说明
	日志管理	<ul style="list-style-type: none"><li>支持查看播放域名被网络用户访问的详细日志，可下载最近90天的日志文件。</li><li>支持实时查看播放域名被网络用户访问的详细日志记录。</li></ul>
	云资源授权	支持将OBS桶授权给直播服务，允许直播服务将视频截图存储在对应的桶中。
	工具库	支持使用防盗地址生成工具快速生成推流域名和播放域名的鉴权URL。
直播安全	URL鉴权	支持自定义鉴权Key，用于校验直播推流和播放请求的URL的合法性。
	Referer防盗链	支持对播放请求的Referer进行识别和过滤。
	IP黑白名单	支持对播放请求者的IP进行识别和过滤。
	HTTPS安全加速	支持使用播放域名的证书配置HTTPS，并将其部署到CDN节点，从而实现HTTPS安全加速。
直播API	域名管理	<ul style="list-style-type: none"><li>支持通过API创建、删除、修改和查询直播域名。</li><li>支持为已创建的播放域名和推流域名建立或删除域名映射关系。</li></ul>
	直播转码	支持通过API查询、修改、创建和删除直播转码模板。
	流管理	支持通过API查询和修改禁推属性，查询直播加速数据等。
	鉴权管理	支持通过API查询、更新和删除指定域名的Key防盗链配置。
	截图管理	支持通过API创建、删除、修改和查询直播截图配置。
	日志管理	支持通过API获取直播播放日志。
	录制管理	支持通过API创建、查询、删除直播录制模板，实现直播流录制到OBS桶或VOD中，供用户预览和回看。 如需使用直播录制至VOD功能，请 <a href="#">提交工单</a> 申请开通此功能。
	录制回调管理	<ul style="list-style-type: none"><li>支持通过API创建、删除、修改、查询直播录制状态回调消息。</li><li>支持通过API查询录制回调配置列表信息。</li></ul>
	HTTPS证书管理	支持通过API查询、修改和删除指定域名的https证书配置。
	OBS桶管理	支持通过API进行OBS桶授权及取消授权。

类别	特性名称	特性说明
	数据统计分析	支持通过API查询播放流量、带宽数据，查询指定时间范围内的播放带宽峰值、流量汇总数据等。
	流监控	支持通过API查询单个直播流的推流帧率和码率数据。
直播SDK	服务端SDK	支持多种开发语言的SDK，帮助您轻松实现二次开发。目前支持：Java、Python、Go、PHP。

# 4 产品优势

云直播不同场景下的产品优势，如下所示：

- **标准直播场景**
- **低时延直播场景**

## 标准直播场景

**直播加速：**支持RTMP推流，RTMP/HTTP-FLV/HLS等多格式拉流；智能调度就近推流，播放卡顿率小于2.5%；播放成功率大于99.9%。

**高清低码：**支持高清低码，同等主观画质，带宽成本降低20%~30%。

**多样化媒体处理：**支持直播实时录制，直播转点播按需回看，直播鉴黄和实时禁推等多样化媒体处理能力，以满足和适配不同的终端和观看需求。

**性价比高：**支持H.264/265实时转码、FPGA硬件加速等，保证直播体验同时大幅降低成本。

**安全可靠：**支持跨区域容灾，提供7\*24小时服务支持。

## 低时延直播场景

**毫秒级超低延时播放：**采用 UDP 协议实现高并发场景下节点间毫秒级延迟直播能力，完善标准直播中3秒-5秒延迟的弊端，同时兼顾秒开、卡顿率等核心指标，给用户带来超低延时直播体验。

**功能完善，平滑兼容：**兼容了标准直播包括推流、转码、录制、截图、鉴黄、播放等全功能，支持客户能够从现有的标准直播业务平滑迁移。

**简单易用，安全可靠：**采用标准协议，对接简单，在Chrome和Safari浏览器中无需任何插件即可进行播放。播放协议默认加密，更加安全可靠。

# 5 快速入门

## 5.1 入门指引

若您需要用自己的域名体验完整的云直播功能，可以参考本节快速实现，具体的操作流程，如[图5-1](#)所示。

图 5-1 云直播入门流程



云直播入门操作流程说明，如表5-1所示。

表 5-1 云直播入门流程说明

序号	操作方法	操作说明
1	添加直播域名	将准备的已备案的域名添加到视频直播服务，包括推流域名和播放域名。您可以注册备案一个一级域名（如example.com），然后使用两个不同的二级域名（如live-play.example.com和live-push.example.com）作为直播推流域名和播放域名。

序号	操作方法	操作说明
2	<a href="#">关联域名</a>	推流域名和播放域名添加完成后，您需要在播放域名中关联对应的推流域名，否则将会导致播放失败。
3	<a href="#">配置CNAME</a>	推流域名和播放域名添加成功后，视频直播会为其分配对应的CNAME地址。您需要在域名DNS服务商处为推流域名和播放域名配置CNAME解析，开启直播推流加速和播放加速。
4	<a href="#">开启HTTPS安全加速</a>	您可以为低时延直播开启HTTPS安全加速，保障您的直播数据在传输过程中受到加密保护。 仅低时延直播场景，需要执行此操作。
4	<ul style="list-style-type: none"><li>● 配置推流（可选）<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">配置转码模板</a></li><li>- <a href="#">配置录制模板</a></li><li>- <a href="#">配置截图模板</a></li><li>- <a href="#">配置推流鉴权</a></li></ul></li><li>● 配置播流（可选）<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="#">配置延时</a></li><li>- <a href="#">配置拉流回源</a></li><li>- <a href="#">配置HTTPS</a></li><li>- <a href="#">配置播放鉴权</a></li></ul></li></ul>	若您需要对直播进行录制、转码、截图、鉴权等操作，您可以在直播开始前，进行相关的配置。
5	推流	您可以使用第三方推流工具OBS进行推流。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 标准直播场景，请参考<a href="#">推流</a>操作。</li><li>● 低时延直播场景，请参考<a href="#">推流</a>操作。</li></ul>
6	播放	<ul style="list-style-type: none"><li>● 标准直播场景：您可以使用第三方播放工具VLC进行播放。操作请参考<a href="#">播放</a>。</li><li>● 低时延直播场景：您可以使用华为云低时延在线Demo或根据API接口开放web端播放。操作请参考<a href="#">播放（Web接入方式）</a>。</li></ul>

## 5.2 配置域名

本节主要介绍如何配置用于直播推流和播放的域名。

### 前提条件

- 已[注册](#)华为帐号并开通华为云，完成[实名认证](#)。
- 具备用于直播的域名，且域名已完成备案。直播服务需要一个推流域名和一个播放域名，且两个域名不能相同。
  - 若您需要购买自有域名，您可以在华为云的[域名注册](#)中购买。您也可以在其它域名服务商处购买。

- 若您已有域名，但还未根据国家工信部规定完成备案，您可以在华为云的[备案中心](#)完成备案。
- 如果用户需要体验低时延直播场景，还需要准备好HTTPS证书。
  - 若还未有HTTPS证书，您可以在华为云[SSL证书管理](#)中购买。
  - HTTPS证书格式满足[HTTPS证书要求](#)，若您的证书为非PEM格式，请参照[HTTPS证书要求](#)进行[格式转换](#)。

## 注意事项

- 海外直播价格和国内直播价格不同，计费详情请参见[价格详情](#)。
- 在所选加速区域之外使用此播放地址，无法保证功能和播放质量。
- 如果播放域名的加速区域为“中国大陆”或“全球加速”，而推流域名的直播源站为中国大陆境内时，域名均需要完成中国大陆的域名备案。

## 添加域名

您需要将自有的已备案的推流域名、播放域名分别添加到视频直播服务中。下面以添加推流域名为例，播放域名的添加步骤与此相同。

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。

**步骤3** 单击“添加域名”。在弹出的“添加域名”页面输入已申请的推流域名。

**注意：**若您的域名未备案，将添加失败，并提示“**添加域名失败：ICP编号不存在**”。

**表 5-2 域名参数说明**

参数名	描述
域名	<p>输入二级推流域名或播放域名。示例：“test-push.example.com”。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 域名长度限制为42个字符，暂不支持大写的域名。</li><li>• 推流域名与播放域名不能相同，不支持添加泛域名。</li><li>• 默认每个账号下最多可创建64个域名。如需增加域名，请<a href="#">提交工单</a>处理。</li></ul>
企业项目	<p>将域名加入到企业项目中统一管理。</p> <p>请参见<a href="#">创建企业项目</a>完成企业项目的创建，默认为<b>default</b>企业项目。</p> <p>在企业项目页面<a href="#">创建企业项目</a>，然后将<a href="#">用户组添加到该企业项目</a>。这时用户组内用户将获得用户组授权的该企业项目下的域名的相关操作权限。</p> <p><b>说明</b></p> <p>仅企业帐号能够配置企业项目。</p>
域名类型	若“域名”中输入的是推流域名则选择推流域名，否则，选择播放域名。域名类型配置后不可更改。

参数名	描述
子服务类型	<p>直播服务的子服务类型。 包括如下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 云直播</li><li>● 媒体直播</li></ul> <p>请选择“云直播”。</p>
直播源站	<p>直播源站所在地域，可参考<a href="#">如何选择直播源站和加速区域？</a>选择。 直播源站配置后不可更改，建议您选择业务就近的源站。</p> <p>目前支持如下区域：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中国站北京四入口，支持区域：华北-北京四、亚太-新加坡。</li><li>● 国际站新加坡入口，支持区域：亚太-新加坡、拉美-圣保罗一、华北-北京四。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 推流域名的源站必须选择主播所在区域，不支持主播跨区域推流。比如主播需要同时在中国大陆和马来西亚直播，则需要创建两套推拉流域名，直播源站分别为中国大陆和新加坡。</li><li>● 需要关联的推流域名与播放域名的源站所在区域要保持一致。</li><li>● 用于存储直播录制、截图等的OBS桶必须与直播源站在同一区域，当您的存储已经在某个区域时，对应的直播源站必须选择为相同区域（region）。</li></ul>
加速区域	<p>播放域名可执行加速的地域，可参考<a href="#">如何选择直播源站和加速区域？</a>选择。仅对播放域名有效，推流域名不支持设置。设置完成后，不支持修改。</p> <p>如果在所选加速区域之外播放，将无法保证功能和质量，请您根据实际业务，选择有效的加速区域。</p> <p>包含如下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中国大陆 当观众在中国大陆时，应选择此项。 域名需要在工信部备案，推荐您在华为云<a href="#">备案中心</a>备案。</li><li>● 中国大陆境外 当观众在海外、中国香港、中国澳门、中国台湾时，应选择此项。</li><li>● 全球加速 当观众在中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾或其他国家和地区时，应选择此项。 域名需要在工信部备案，推荐您在华为云<a href="#">备案中心</a>备案。</li></ul>

#### 步骤4 单击“确定”。

在“域名管理”页面的列表中会新增一条“状态”为“配置中”的域名记录。大概3-5分钟时间，当“状态”为“正常”时，域名添加成功。

#### 步骤5 执行[步骤1-步骤4](#)，完成对播放域名的添加。

播放域名添加后，需要关联添加的推流域名才可使用直播服务。关联的推流域名必须与播放域名归属同一个直播源站，具体请参见[关联域名](#)。

----结束

## 关联域名

推流域名和播放域名添加后，需要进行域名的关联才能进行直播推流和播放。

- 步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2** 在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3** 在添加的播放域名行单击“管理”，进入基本信息页面。
- 步骤4** 在“推流信息”板块单击“关联推流域名”，选择已添加的推流域名。

图 5-2 关联域名



- 步骤5** 单击“确定”，完成关联。

关联后，即可在基本信息页面查看到对应推流信息。



----结束

## 配置 CNAME

域名添加成功后，推流域名和播放域名会各自分配一个CNAME域名。可登录[视频直播控制台](#)，在“域名管理”页面查看，如图5-3所示。

然后在域名DNS服务商处，配置CNAME解析，添加CNAME记录，操作方法请参见[配置CNAME域名解析](#)。CNAME解析生效后，推流域名和播放域名的请求都会转向直播CDN节点，从而实现直播推流和播放加速。

图 5-3 域名管理

The screenshot shows the 'Domain Management' page with the following details:

**Header:** 域名管理 (Domain Management), 满意度评价 (Satisfaction Rating), 操作指引 (Operation Guide), 使用指南 (User Guide).

**Text Area:** 推流域名：用于推送直播流的域名，可以在此域名下配置转码、录制、截图等模板。  
播放域名：用于播放直播流的域名，可以在此域名下配置鉴权等。  
若您暂无域名，请先注册并备案域名，具体请参见[域名管理](#).

**Buttons:** 添加域名 (Add Domain), 导出 (Export).

**Search Bar:** 选择属性筛选, 或输入关键字搜索.

**Table:** 列表显示了当前管理的域名信息：

域名	CNAME	状态	域名类型	子服务类型	直播源站	加速区域	创建时间	企业项目	操作
pull[REDACTED].glc	pull.chn.hls....	正常	播放域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
pull[REDACTED].glo	pull.chn.fv.g...	正常	播放域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
push[REDACTED].br	push.chn.gl...	正常	推流域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
push[REDACTED].lv	push.global....	正常	推流域名	云直播	华北-北京四	中国大陆	2023/11/09 ...	default	管理   停用   启用   删除


## 开启 HTTPS 安全加速

仅低时延直播场景，需要执行此操作。

您需要为低时延直播播放域名开启HTTPS安全加速，保障直播数据在传输过程中受到加密保护。

1. 登录视频直播控制台。
2. 在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。
3. 在需要配置HTTPS安全加速的低时延直播播放域名行单击“管理”。
4. 在左侧导航树中选择“模板配置 > HTTPS证书配置”。
5. 单击“添加”，在打开的页面中配置HTTPS参数，如图5-4所示。

图 5-4 配置 HTTPS 证书



将获取的证书文件、私钥文件以文本工具打开，并将证书内容和私钥内容复制到对应的文本框中。不同机构颁布的证书，存在如下差异：

- 若证书是Root CA机构颁发的，则证书是一份完整的证书，复制该证书内容即可。

图 5-5 HTTPS 证书



- 若证书是中级CA机构颁发的，则证书文件会包含多份证书，您需要将所有证书拼接在一起组成一份完整的证书。具体拼接方法请参见[中级CA机构颁发的证书](#)。

6. 单击“确定”，完成HTTPS证书配置。

7. 验证HTTPS安全加速是否生效。

HTTPS开启后，您可以使用HTTPS方式的低时延直播播放地址播放视频，若播放成功，则表示HTTPS安全加速生效。

#### 说明

若后续您的低时延直播域名证书进行了变更，您需要将新的证书内容同步到HTTPS配置中。

## 开通低时延直播业务

仅低时延直播场景，需要执行此操作。

- 完成上述基础配置后，请[提交工单](#)，并提供播放域名，申请开通低时延直播业务。
- 服务在收到工单后，会在后台配置开通低时延直播业务。
- 用户可以正常使用低时延直播业务。

## 5.3 PC 端推流和播放（标准直播场景）

本节主要介绍如何在PC端借助第三方软件实现直播推流和播放。

### 前提条件


- 已参考[配置域名](#)在视频直播控制台配置推流域名和播放域名。
- 已安装推流工具，推荐使用[推流工具OBS](#)，若未安装，请先下载并安装。
- 已安装播放工具，推荐使用[VLC播放器](#)，若未安装，请先下载并安装。

### 推流

#### 步骤1 获取推流地址。

- 登录[视频直播控制台](#)，在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 在对应的推流域名行单击“管理”，进入基本信息页面获取推流地址。  
示例如图5-6所示，其中“StreamName”为自定义的，如推流地址：rtmp://livepush-test.huawei.com/live/huawei09。

图 5-6 推流地址




#### 须知

图中域名仅为示例，实际使用时，您需要使用已配置的推流域名。


#### 步骤2 运行OBS工具，单击右下角的“设置”。



#### 步骤3 在左侧菜单栏选择“输出”，将“输出模式”配置为“高级”，“关键帧间隔”配置为“2”。



**步骤4** 在左侧菜单栏选择“流”，输入**步骤1**获取的直播推流URL。



推流地址分两部分输入“URL”和“流名称”中。具体填写规则如下：

- “服务器”：填写包含AppName前的地址，如“rtmp://livepush-test.huawei.com/live/”。
- “串流密钥”：填写包含“StreamName”后的地址，如“huawei09”。

#### 说明

由于使用的OBS工具版本不同，界面参数的名称可能会不同，但填写规则是相同的。

**步骤5** 单击“确定”，完成直播推流地址的配置。

**步骤6** 在“来源”区域单击右键，选择直播流来源。



- 媒体流：表示本地媒体文件。
- 视频捕获设备：表示摄像头，若PC有配套摄像头，会直接启用摄像头。

**步骤7** 单击右下角的“开始推流”，开始推送直播流。

----结束

## 播放

**步骤1** 获取播放地址。

1. 登录[视频直播控制台](#)，在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。
2. 在对应的播放域名行单击“管理”，进入基本信息页面获取播放地址。

示例如图5-7所示，其中“StreamName”为自定义的，但需要与推流地址中的“StreamName”一致，否则会播放失败。

如示例，可拼接为如下三种格式的播放地址。

- FLV格式：<http://exampletest.huaweicloud.com/live/huawei09.flv>
- M3U8格式：<http://exampletest.huaweicloud.com/live/huawei09.m3u8>
- RTMP格式：<rtmp://exampletest.huaweicloud.com/live/huawei09>

图 5-7 播放地址




### 须知

图中域名仅为示例，实际使用时，您需要使用已配置的播放域名。

**步骤2** 运行VLC工具。

**步骤3** 在菜单栏选择“媒体 > 打开网络串流”。

**步骤4** 在弹出的对话框中输入**步骤1**获取的直播播放URL，并单击“播放”即可。



----结束

## 相关链接

若您使用自有域名进行直播推流或播放，您可以在直播开始前配置直播其它相关功能，具体如下所示：

- 若您需要使用直播录制功能，请在直播推流前，[配置直播录制规则](#)。
- 若您需要使用直播截图功能，请在直播推流前，[配置直播截图模板](#)。
- 若您需要对直播资源进行转码，以便适应不同播放场景，请在直播推流前，[配置直播转码功能](#)，并使用转码播放地址进行播放。
- 若您需要配置安全机制保障直播资源的安全，请在直播推流前，[配置直播鉴权](#)。

## 5.4 PC 端推流和播放（低时延直播场景）

您可以根据实际的业务场景，将生成好的低时延直播推流地址输入到对应的推流软件中进行低时延直播推流，然后使用华为云低时延在线Demo或根据API接口开放web端播放。

### 前提条件

- 已安装推流工具，推荐使用[推流工具OBS](#)，若未安装，请先下载并安装。
- 已获取华为云低时延在线Demo或根据API接口开放web端播放。
- 低时延直播，使用的是视频直播控制台。所以用户直接访问视频直播控制台即可。

### 推流

下面以OBS推流工具为例进行低时延直播推流演示。

- 获取低时延直播推流地址。
    - 登录视频直播控制台，在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。
    - 在对应的低时延直播推流域名行单击“管理”，进入基本信息页面获取低时延直播推流地址。
- 示例如图5-8所示，其中“StreamName”为自定义的，如推流地址：`rtmp://livepush-test.huaweicloud.com/live/huawei09`。

图 5-8 推流地址



#### 须知

图中域名仅为示例，实际使用时，您需要使用已配置的低时延直播推流域名。

2. 运行OBS工具，单击右下角的“设置”。




3. 在左侧菜单栏中选择“输出”。

请您按照要求设置以下参数，其余参数保持默认值即可。


- “输出模式”设置为“高级”。
- “码率控制”设置为“ABR”。
- “比特率”设置为“2000 Kbps”。
- “关键帧间隔”设置为“1”。
- “CPU 使用预设”设置为“ultrafast”。
- “配置”设置为“baseline”。
- “微调”设置为“zerolatency”。

#### 说明

由于低时延直播推流端不推包含B帧的流，所以您需要在OBS推流端中关闭B帧。



4. 在左侧菜单栏选择“流”，输入步骤1获取的直播推流URL。



推流地址分两部分输入“URL”和“流名称”中。具体填写规则如下：

- “服务器”：填写包含AppName前的地址，如“rtmp://livepush-test.huawei.com/live/”。
- “串流密钥”：填写包含“StreamName”后的地址，如“huawei01”。

### 说明

由于使用的OBS工具版本不同，界面参数的名称可能会不同，但填写规则是相同的。

5. 单击“确定”，完成低时延直播推流地址的配置。
6. 在“来源”区域单击右键，选择直播流来源。



- 媒体流：表示本地媒体文件。
  - 视频捕获设备：表示摄像头，若PC有配套摄像头，会直接启用摄像头。
7. 单击右下角的“开始推流”，开始推送低时延直播流。

## 播放 (Web 接入方式)

1. 获取播放地址。
  - a. 登录视频直播控制台，在左侧导航树中选择“域名管理”，进入域名管理页面。
  - b. 在对应的低时延直播播放域名行单击“管理”，进入基本信息页面获取低时延直播播放地址。

其中“StreamName”为自定义的，但需要与低时延直播推流地址中的“StreamName”一致，否则会播放失败。

如示例，可拼接为如下格式的低时延直播播放地址：

webrtc://exampletest.huaweicloud.com/live/huawei09

其中，**exampletest.huaweicloud.com**为配置的低时延直播域名。


2. 您可以使用Web端Demo测试直播流是否能正常播放。

打开低时延直播Web测试链接，播放地址中填写低时延直播的播放URL，进行播放体验。

## 5.5 直播视频录制

注意：低时延直播场景，无需执行本节操作。

直播录制是指在直播推流时将直播内容进行录制并将录制的视频存储到OBS（对象存储服务 Object Storage Service）中，然后在OBS中对录制的直播视频进行下载、分享等处理。



1. 因直播录制文件最终存储在OBS中，所以您需要在OBS中创建存储桶，操作请参见[创建桶](#)。其中，OBS服务计费情况，请参见[OBS产品价格详情](#)。
2. 您需要授权直播服务使用OBS桶存储录制文件，操作请参见[云资源授权](#)。

3. 您可以设置直播录制格式、周期等，操作请参见[配置录制模板](#)。
4. 如您想实时了解直播录制状态，可在直播录制前配置录制回调，操作请参见[配置录制回调](#)。
5. 开始直播推流。
6. 直播录制完成后，您可以在直播、OBS服务中管理录制文件，如预览、下载、分享等，操作请参见[管理录制文件](#)。

# 6 控制台功能介绍

在视频直播控制台，您可以快速进行直播域名的管理、直播流管理、转码、录制等基础功能的配置。同时，视频直播控制台还提供了资源监控服务，方便您进行实时数据分析。

## 概览

登录[视频直播控制台](#)，进入“概览”页面。

在该页面可查看如下信息，也可以单击右上角的“使用指南”，查看操作文档。

- **今日数据**
  - 下行流量：今日所有播放域名使用播放加速产生的下行流量总和。
  - 下行带宽峰值：今日所有播放域名使用播放加速产生的下行带宽峰值。
- 今日直播的下行流量和带宽，查询近期的下行流量、下行带宽和上行带宽的使用趋势。
- 使用趋势：呈现今日、昨日、最近一周或一个月内的直播用量趋势，包括“下行流量”、“下行带宽”和“上行带宽”。
- 使用趋势：查询近期的直播用量趋势。
  - 下行流量：所有播放域名在查询时间段内，使用播放加速消耗的总下行流量。
  - 下行带宽：所有播放域名在查询时间段内，使用播放加速消耗的总下行带宽峰值。
  - 上行带宽：所选播放域名在查询的时间段内，对应推流端产生的总上行带宽。

### 说明

可将鼠标放置在图表上，查看具体数值，滚动鼠标滚轮可整体加长或缩短展示横轴的时间段。

- 计费模式：用户当前的CDN计费方式。可以单击“变更”，变更CDN计费方式。也可以单击“购买套餐包”，购买价格更优惠的套餐包使用。

### 说明

客户等级为V0和V1的账户暂不支持变更计费方式，只能按流量计费。

## 功能列表

您可以在视频直播控制台的左侧导航栏中，选择相应的功能使用。

表 6-1 控制台功能介绍

分类	功能	功能介绍
直播管理	<a href="#">直播管理</a>	支持用户对直播在线流、历史流及录制文件的管理，也可以对直播流进行禁止和恢复推流等操作。
	<a href="#">录制文件管理</a>	支持用户获取录制文件基本信息。
域名管理	<a href="#">域名配置</a>	支持用户添加并管理自己的加速域名，并对域名进行CNAME配置，Key防盗链、Referer防盗链、IP黑白名单配置，支持对直播视频进行录制、截图、转码模板配置。
推流配置	<a href="#">转码模板配置</a>	支持将推送的直播流转码成多种分辨率和码率规格的，以满足不同网络环境的用户观看需求。
	<a href="#">录制配置</a>	支持为直播配置录制规则，直播流将按照录制规则进行录制，并存储到OBS桶或VOD中。
	<a href="#">截图模板配置</a>	支持按配置截图模板在推流过程中截取直播画面，并存储在OBS桶中。
	<a href="#">直播推断流通知配置</a>	支持为推流域名配置回调地址，用于接收直播推流和断流通知，从而实时获取直播状态。
	<a href="#">推流鉴权配置</a>	提供了Key防盗链和IP黑白名单鉴权机制，对访问者的身份进行识别和过滤，符合规则的才可进行直播推流。
播流配置	<a href="#">修改直播延时</a>	支持RTMP、HTTP-FLV协议播放的延时配置。
	<a href="#">直播拉流回源</a>	支持用户将自建源站中的直播内容拉取到华为云直播源站进行加速分发。
	<a href="#">安全加速</a>	支持对播放域名开启HTTPS安全加速，保障您的直播数据在传输过程中受到加密保护。
	<a href="#">鉴权机制配置</a>	提供了Referer防盗链、Key防盗链和IP黑白名单鉴权机制，对访问者的身份进行识别和过滤，符合规则的才可使用直播服务。
用量统计	<a href="#">用量统计</a>	支持查看所有播放域名的下行带宽/流量使用统计信息，还支持查看所有推流域名的转码时长、录制最大并发数和截图数量统计信息。 <b>说明：</b> 暂不支持“华北-北京一”区域。

分类	功能	功能介绍
业务监控	<a href="#">业务监控</a>	支持查看播放域名的下行带宽/流量使用量、播放画像信息、请求响应返回的所有状态码及对应直播流的在线观看人数等数据，还支持查看对应推流域名的上行带宽/流量使用量、总推流路数、历史推流详情及推流帧率/码率等监控信息。 <b>说明：</b> 暂不支持“华北-北京一”区域。
大屏监控	<a href="#">大屏监控</a>	支持对所有直播资源的用量及分布情况进行实时监控。
日志管理	<a href="#">离线日志下载</a>	支持查看播放域名被网络用户访问的详细日志，可查询下载最近90天的日志文件。 <b>说明：</b> 暂不支持“华北-北京一”区域。
	<a href="#">实时日志配置</a>	支持实时查看播放域名被网络用户访问的详细日志记录。 <b>说明：</b> 暂只支持“华北-北京四”区域。
工具库	<a href="#">防盗地址生成</a>	支持使用该工具快速生成推流域名和播放域名的鉴权URL。 <b>说明：</b> 暂不支持“华北-北京一”区域。

# 7 操作前提

用户使用Live服务前，需要参考本节完成如下操作。

## 实名认证

个人用户或者企业用户，均需完成实名认证，操作请参考[实名认证](#)。

## 账户余额

Live服务默认按需计费，产生的服务费用将直接从您的账户余额中扣除。建议您及时关注账户余额和状态，保证账户可用且余额充足。

## 首次开通风险提示

首次购买Live服务，会进入如图7-1所示的页面，用户需查看各个计费项的计费详情，并仔细阅读下方的《华为云视频直播服务协议》后，再开通使用Live服务。

图 7-1 开通视频直播服务



## 开通视频直播服务

开通视频直播服务的操作指南，请参见[快速入门](#)。

## ( 可选 ) 开通低时延直播业务

针对低时延直播场景，在视频直播控制台中添加完成低时延直播域名后，需[提交工单](#)，并提供播放域名，申请开通低时延直播业务。

服务在收到工单后，会在后台配置开通低时延直播业务。之后用户可以正常使用低时延直播业务。

# 8 IAM 权限管理

## 8.1 创建用户并授权使用 Live

如果您需要对所拥有的Live进行精细的权限管理，可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为云帐号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用Live资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将Live资源委托给更专业、高效的其他华为云帐号或者云服务，这些帐号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云帐号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用Live服务的其它功能。

本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图8-1](#)所示。

### 注意事项


- 以下两种情况的用户未做权限管理，若需要使用权限管理功能，请[提交工单](#)进行申请。
  - 2022年3月1日前，在“亚太-新加坡”区域创建了直播域名的用户。
  - 2022年3月16日前，在“华北-北京一”或“华北-北京四”区域创建了直播域名的用户。开启[权限管理](#)后，未授权的[IAM子账号](#)无法调用直播接口，需确保子账号已配置了直播相关权限。
- IAM用户设置了Live FullAccess权限后，需要增加CES云监控服务如下权限，才能实现Live指标监控功能。
  - CES ReadOnlyAccess：在CES控制台“云服务监控 > 视频直播”菜单，查看Live服务资源监控指标。
  - CES FullAccess：在CES控制台“云服务监控 > 视频直播”菜单，查看、操作Live服务资源监控指标。

## 前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的Live系统权限，并结合实际需求进行选择，Live支持的系统权限请参见[Live系统权限](#)。

## 示例流程

图 8-1 给用户授权 Live 只读权限流程



### 1. [创建用户组并授权](#)

在IAM控制台创建用户组，并授予Live只读权限“Live ReadOnlyAccess”。

### 2. [创建用户并加入用户组](#)

在IAM控制台创建用户，并将其加入1中创建的用户组。

### 3. [用户登录并验证权限](#)

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

在“服务列表”中选择视频直播服务，进入“域名管理”界面进行添加域名操作，若提示权限不足，则表示“Live ReadOnlyAccess”已生效。

# 9 域名管理

## 9.1 域名准入标准

您的域名在接入华为云视频直播服务前，您可以先阅读本章节内容了解直播加速域名的接入条件及限制，避免因域名涉及违规内容而造成损失。

### 准入流程



1. 注册域名：若您还未有自有域名，您可以在华为云购买或注册域名，具体请参见[域名注册服务](#)。

#### 说明

一级域名不能直接作为推流域名或播放域名，若您的域名为“example.com”，则您可以使用子域名“test-push.example.com”和“test-play.example.com”作为推流域名和播放域名。

2. 实名认证：您可以登录[华为云官网](#)，根据提示信息完成个人或企业帐号实名认证，详细操作请参见[实名认证](#)。
3. 备案域名：自有域名需要在工信部完成备案，您可以在华为云[备案中心](#)完成。备案时长大概需要几个工作日，建议您提前进行备案，待能在工信部备案查询网站上查询到您的备案域名后，再到直播控制台添加已备案的域名。

### 数量限制

默认每个账号下最多可创建64个域名。如有特殊需求，请您[提交工单](#)与华为云技术客服联系。

### 内容审核

视频直播不支持接入违反相关法律法规的域名，包括但不限于：

- 涉黄、涉赌、涉毒、涉诈、侵权内容的网站
- 游戏私服类

- 盗版游戏/软件/盗版视频网站
- P2P类金融网站
- 彩票类网站
- 违规医院和药品类网站
- 无法正常访问或内容不含有任何实质信息

#### 说明

- 如果您的直播加速域名含有以上违规的内容，您将自行承担相关风险。
- 如果发现涉黄、涉赌、涉毒、涉诈等违规行为，视频直播将执行域名封禁策略（删除相关加速域名且不允许再次接入，与违规域名使用相同源站的加速域名同样执行域名封禁策略），帐号加速域名配额降为0。

## 域名处理规则

域名处理规则如[表9-1](#)所示。

**表 9-1 域名处理规则**

直播加速域名状态	处理规则
90天以上无任何访问流量的域名（含正常运行状态的域名）	系统自动停用此域名，会保存当前域名相关的记录。如需继续使用，请 <a href="#">重新启用域名</a> 。
停用90天以上的域名（含审核未通过状态的域名）	自动删除此域名相关记录。如需继续使用，请 <a href="#">重新添加域名</a> 。

## 9.2 添加域名


使用直播服务前，您需要将已备案的推流域名和播放域名添加到直播服务中。

在接入视频直播服务前，您可以先了解下直播加速域名的接入条件及限制，避免因域名涉及违规内容而造成损失，具体请参见[域名准入标准](#)。

## 域名接入流程

使用自有域名进行视频直播加速的流程，如[图9-1](#)所示。

图 9-1 域名接入流程



1. **添加域名**：将已备案的直播域名添加到视频直播服务中，用于直播推流和视频播放，您需要分别添加推流域名和播放域名。
2. **关联域名**：推流域名和播放域名添加成功后，需要将域名完成关联，才能进行直播推流和播放。
3. **配置CNAME**：需要在域名DNS服务商处完成推流域名和播放域名的CNAME解析配置，将您的域名指向视频直播分配的CNAME。

## 前提条件

- 已**注册**华为帐号并开通华为云，完成**实名认证**。
- 具备用于直播的域名，且域名已完成备案。直播服务需要一个推流域名和一个播放域名，且两个域名不能相同。
  - 若您需要购买自有域名，您可以在华为云的**域名注册**中购买。您也可以在其它域名服务商处购买。
  - 若您已有域名，但还未根据国家工信部规定完成备案，您可以在华为云的**备案中心**完成备案。

## 注意事项

- 海外直播价格和国内直播价格不同，计费详情请参见**价格详情**。
- 在所选加速区域之外使用此播放地址，无法保证功能和播放质量。
- 如果播放域名的加速区域为“中国大陆”或“全球加速”，而推流域名的直播源站为中国大陆境内时，域名均需要完成中国大陆的域名备案。

## 操作步骤

步骤1 登录**视频直播控制台**。

步骤2 在左侧导航栏中，选择“**域名管理**”，进入域名管理页面。

**步骤3** 单击“添加域名”。在弹出的“添加域名”页面输入已申请的播放或推流域名。

**注意：**若您的域名未备案，将添加失败，并提示“**添加域名失败：ICP编号不存在**”。

**图 9-2 添加域名**



**表 9-2 域名参数说明**

参数名	描述
域名	<p>输入二级推流域名或播放域名。示例：“test-push.example.com”。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 域名长度限制为42个字符，暂不支持大写的域名。</li><li>• 推流域名与播放域名不能相同，不支持添加泛域名。</li><li>• 默认每个账号下最多可创建64个域名。如需增加域名，请<a href="#">提交工单</a>处理。</li></ul>
企业项目	<p>将域名加入到企业项目中统一管理。</p> <p>请参见<a href="#">创建企业项目</a>完成企业项目的创建，默认为<b>default</b>企业项目。</p> <p>在企业项目页面<a href="#">创建企业项目</a>，然后将<a href="#">用户组添加到该企业项目</a>。这时用户组内用户将获得用户组授权的该企业项目下的域名的相关操作权限。</p> <p><b>说明</b></p> <p>仅企业帐号能够配置企业项目。</p>
域名类型	若“域名”中输入的是推流域名则选择推流域名，否则，选择播放域名。域名类型配置后不可更改。

参数名	描述
子服务类型	<p>直播服务的子服务类型。 包括如下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 云直播</li><li>● 媒体直播</li></ul> <p>请选择“云直播”。</p>
直播源站	<p>直播源站所在地域，可参考<a href="#">如何选择直播源站和加速区域？</a>选择。 直播源站配置后不可更改，建议您选择业务就近的源站。</p> <p>目前支持如下区域：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中国站北京四入口，支持区域：华北-北京四、亚太-新加坡。</li><li>● 国际站新加坡入口，支持区域：亚太-新加坡、拉美-圣保罗一、华北-北京四。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 推流域名的源站必须选择主播所在区域，不支持主播跨区域推流。比如主播需要同时在中国大陆和马来西亚直播，则需要创建两套推拉流域名，直播源站分别为中国大陆和新加坡。</li><li>● 需要关联的推流域名与播放域名的源站所在区域要保持一致。</li><li>● 用于存储直播录制、截图等的OBS桶必须与直播源站在同一区域，当您的存储已经在某个区域时，对应的直播源站必须选择为相同区域（region）。</li></ul>
加速区域	<p>播放域名可执行加速的地域，可参考<a href="#">如何选择直播源站和加速区域？</a>选择。仅对播放域名有效，推流域名不支持设置。设置完成后，不支持修改。</p> <p>如果在所选加速区域之外播放，将无法保证功能和质量，请您根据实际业务，选择有效的加速区域。</p> <p>包含如下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 中国大陆 当观众在中国大陆时，应选择此项。 域名需要在工信部备案，推荐您在华为云<a href="#">备案中心</a>备案。</li><li>● 中国大陆境外 当观众在海外、中国香港、中国澳门、中国台湾时，应选择此项。</li><li>● 全球加速 当观众在中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台湾或其他国家和地区时，应选择此项。 域名需要在工信部备案，推荐您在华为云<a href="#">备案中心</a>备案。</li></ul>

#### 步骤4 单击“确定”。

在“域名管理”页面的列表中会新增一条“状态”为“配置中”的域名记录。大概3-5分钟时间，当“状态”为“正常”时，域名添加成功。

#### 步骤5 播放域名添加后，需要关联推流域名才可使用直播服务。关联的推流域名必须与播放域名归属同一个直播源站，详情请参见[关联域名](#)。

**步骤6** 域名添加完成后，您需要在播放域名和推流域名的DNS服务商处配置CNAME，将您的域名指向CDN配置的CNAME地址。具体操作请见[配置CNAME](#)，配置完成后，对应的域名会自动启用直播加速服务。

----结束

## 后续操作

域名添加配置后，可以分别在推流域名或播放域名进行相关配置，具体如下所示：

- 推流域名：您可以配置直播流处理模板，包括[直播录制](#)、[直播转码](#)和[直播截图](#)。
- 播放域名：您可以配置[直播鉴权](#)。

## 常见问题

- [直播域名添加失败](#)
- [添加域名时，提示“ICP编号不存在”怎么办？](#)

## 9.3 关联域名

推流域名和播放域名添加后，需要进行域名的关联才能进行直播推流和播放。

### 注意事项

- 一个播放域名仅支持同时关联一个推流域名。
- 若播放域名配置了客户源站（域名或IP地址）[拉流回源](#)，则不支持关联推流域名。

### 前提条件

已完成推流域名和播放域名的添加，若未添加请参见[操作步骤](#)处理。

### 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在添加的播放域名行单击“管理”，进入基本信息页面。
- 步骤4 在“推流信息”板块单击“关联推流域名”，选择已添加的推流域名。

图 9-3 关联域名



**步骤5** 单击“确定”，完成关联。

关联后，即可在基本信息页面查看到对应推流信息。



----结束

## 9.4 配置 CNAME

域名添加后，系统将会为您自动分配一个CNAME值。您需要在域名DNS服务商处完成CNAME解析配置，配置生效后，即可启用加速服务。

### 注意事项

- 若您添加的域名是在华为云[域名注册服务](#)申请的，请参考[操作步骤](#)配置CNAME解析。
- 若您添加的域名不是在华为云[域名注册服务](#)申请的，请参考[配置CNAME解析（非华为云）](#)，在对应域名DNS服务提供商处完成CNAME解析配置，如指导与实际配置不符，请以各自域名DNS服务提供商的指导信息为准。
- 您需要分别对推流域名和播放域名进行CNAME配置。

### 前提条件

已[添加推流域名](#)和[播放域名](#)，且已完成[域名关联](#)。

### 操作步骤

下面以播放域名为例，推流域名的CNAME配置步骤相同。

**步骤1** 获取域名对应的CNAME值。

- 登录视频直播控制台。
- 在左侧导航树中，选择“域名管理”。
- 在所需域名行，获取对应的CNAME。

图 9-4 获取 CNAME 值

The screenshot shows a table of domain names with columns: 域名 (Domain), CNAME, 状态 (Status), 域名类型 (Domain Type), 子服务类型 (Sub-service Type), 直播源站 (Live Broadcast Source Station), 加速区域 (Acceleration Region), 创建时间 (Creation Time), 企业项目 (Enterprise Project), and 操作 (Operations). The table lists four entries:

域名	CNAME	状态	域名类型	子服务类型	直播源站	加速区域	创建时间	企业项目	操作
pull[REDACTED].glc	pull.chn.his...	正常	播放域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
pull[REDACTED].glo	pull.chn.flv.g...	正常	播放域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
push[REDACTED].gr	push.chn.gli...	正常	推流域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
push[REDACTED].gv	push.global...	正常	推流域名	云直播	华北-北京四	中国大陆	2023/11/09 ...	default	管理   停用   启用   删除

步骤2 登录[云解析服务](#)控制台。

步骤3 在左侧导航树中，选择“公网域名”。

步骤4 在需要配置解析的域名行，单击“域名”列的域名名称，如图9-5所示。

图 9-5 域名列表

The screenshot shows a table of domains with columns: 域名 (Domain), DNS服务... (DNS Service), 记录集个数 (Record Set Count), 标签 (Tags), 邮箱 (Email), TTL (秒) (TTL (Seconds)), 创建时间 (Creation Time), 最近修改时间 (Last Modified Time), 描述 (Description), 企业项目 (Enterprise Project), and 操作 (Operations). The table lists three entries:

域名	DNS服务...	记录集个数	标签	邮箱	TTL (秒)	创建时间	最近修改时间	描述	企业项目	操作
tra[REDACTED].in...	未使用:	3	--	hw[REDACTED].cs...	300	2023/12/29 ...	2023/12/29 ...	--	default	管理解析   暂停   更多 ▾
vod[REDACTED].l...	未使用:	2	--	hw[REDACTED].cs...	300	2023/09/28 ...	2023/09/28 ...	--	default	管理解析   暂停   更多 ▾
cd[REDACTED].ia...	未使用:	2	--	hw[REDACTED].cs...	300	2023/05/30 ...	2023/05/30 ...	Domain Na...	default	管理解析   暂停   更多 ▾

步骤5 单击页面右上角的“添加记录集”。

图 9-6 添加记录集

## 添加记录集

主机记录

主机记录指域名前缀，例如 example.com 常用的解析如下：  
网站解析：主机记录写www，解析的域名是www.example.com  
网站解析：主机记录为空，解析的域名是example.com  
子域名：主机记录写cdn，解析的域名是cdn.example.com  
邮箱解析：主机记录写mail，解析的域名是 mail.example.com  
泛解析：主机记录写\*，解析的域名是 \*.example.com，匹配example.com的所有子域名

\* 类型

\* 别名  是  否  
将此记录集关联到一个华为云服务资源实例，与CNAME记录集相比，别名支持一级主域名。

\* 线路类型

全网默认：必选。未匹配到已设置的线路时，会返回默认解析结果。  
运营商线路：可选。根据访问用户所在运营商网络调度到最佳访问地址。  
地域线路：可选。根据访问用户所处地理位置调度到最佳访问地址。

\* TTL (秒)

TTL指解析记录在本地DNS服务器的缓存时间。如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。

\* 值

A记录：填写IPv4地址，最多可以输入50个不重复地址，每行一个。  
例如：  
192.168.10.10  
172.16.100.100

权重

当域名在同一解析线路中有多条相同类型的解析记录时，可以通过“权重”设置解析记录集的响应比例。  
[查看详情](#)

标签   
如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。[查看预定义标签 C](#)  
在下方键/值输入框输入内容后单击“添加”，即可将标签加入此处

您还可以添加10个标签。

描述  0/255

根据界面提示填写参数配置，参数信息如表9-3所示。

表 9-3 参数说明

参数名	描述	如何配置
主机记录	输入域名的二级域名（后缀无需用户手动填写）。	以播放域名“play-test.example.com”为例，此处输入“play-test”。
类型	记录集的类型，此处为CNAME类型。	选择“CNAME-将域名指向另外一个域名”。
别名	用于是否将此记录集关联至云服务资源实例。 <ul style="list-style-type: none"><li>是：为此记录集关联云服务资源实例，详细说明请参见<a href="#">设置记录集别名</a>。</li><li>否：不为此记录集关联云服务资源实例。</li></ul>	否
线路类型	用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址，具体请参见 <a href="#">解析线路</a> 。 默认值为“全网默认”。 仅支持为公网域名的记录集配置此参数。	选择“全网默认”。
TTL(秒)	记录集的有效缓存时间，以秒为单位。数值越小，修改记录各地生效时间越快。	默认为“5分钟”，若无特殊需求，可直接保持默认选择。
值	需指向的域名，即 <a href="#">步骤1</a> 获取的CNAME。	以播放域名“play-test.example.com”为例，此处输入“play-test.example.com.c.cdnhw.c3.com”。
权重	可选参数，解析记录的权重，当域名有多条某一类型的解析记录时，根据权重数值选择解析记录，权重数值越高，优先级越高。默认值为1。 仅支持为公网域名的记录集配置此参数。 取值范围：0~100。	1
标签	可选参数，记录集的标识，包括键和值，每个记录集可以创建10个标签。	example_key1 example_value1

参数名	描述	如何配置
描述	可选参数，对域名的描述，主要起到提示作用。 长度不超过255个字符。	-

**步骤6** 单击“确定”，完成添加。

您可以在域名对应的记录集列表中查看添加的记录集。当记录集的状态显示为“正常”时，表示记录集添加成功。

**步骤7** 执行**步骤1-步骤6**，完成对推流域名的CNAME配置。

----结束


## 验证 CNAME 是否生效

您可以通过“nslookup”命令来查询CNAME是否生效。打开Windows操作系统中的cmd程序，输入如下命令：

```
nslookup -qt=cname 加速域名
```

如果回显CNAME，则表示CNAME配置已经生效，如图9-7所示。

图 9-7 CNAME 生效验证



```
C:\>nslookup -qt=cname 加速域名
服务器:  dggiias01-ns.huawei.com
Address:  [REDACTED]

非权威应答:
[REDACTED] canonical name = c.cdnhw3.com
```

## 9.5 开通低时延直播业务

云直播包含标准直播和低时延直播场景，如果用户需要使用低时延直播业务，请参考本节开通业务。

### 操作步骤

**步骤1** 完成**域名管理**节点下面本节之前的配置后，请[提交工单](#)，并提供播放域名，申请开通低时延直播业务。

**步骤2** 服务在收到工单后，会在后台配置开通低时延直播业务。

**步骤3** 用户正常使用低时延直播业务。

----结束

## 9.6 管理域名

推流域名或播放域名添加后，您可以在域名管理页面，查看已添加域名的基本信息。您也可以根据实际需求停用、启动或删除已添加的域名，还可以解除域名的关联。

## 操作步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

步骤3 请根据实际需求选择以下操作。

- 查看域名信息

在域名列表中，可查看已添加域名的CNAME值、域名类型、状态及创建时间等信息。

图 9-8 域名管理

The screenshot shows the 'Domain Management' page with a header containing 'Satisfaction Evaluation', 'Operation Guide', and 'Usage Guide'. Below the header is a note about push and pull domains. A search bar and filter buttons ('Add Domain', 'Export') are at the top of the table. The table lists four domains with columns for Name, CNAME, Status, Domain Type, Service Type, Broadcast Station, Acceleration Region, Creation Time, Project, and Operations. Each row includes a 'Management' button.

域名	CNAME	状态	域名类型	子服务类型	直播源站	加速区域	创建时间	企业项目	操作
pull[REDACTED].glc	pull.chn.hls...	正常	播放域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
pull[REDACTED].glo1	pull.chn.flv.g...	正常	播放域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
push[REDACTED].n	push.chn.glt...	正常	推流域名	云直播	华北-北京四	全球加速	2023/11/21 ...	default	管理   停用   启用   删除
push[REDACTED].lv	push.global...	正常	推流域名	云直播	华北-北京四	中国大陆	2023/11/09 ...	default	管理   停用   启用   删除

单击右侧操作列的“管理”，可查看目标域名的详细基本信息。

图 9-9 域名信息

The screenshot shows the 'Domain Information' page with three main sections: 'Basic Information', 'Playback Information', and 'Push Information'.  
**Basic Information:** Shows creation time (2020-09-22 09:55:04) and running status (Normal).  
**Playback Information:** Shows playback domain (example-play.hwcloudlive.com), CNAME (example-play.hwcloudlive.com.c.cdnhw3.com, with a link to 'How to Configure CNAME Resolution'), and playback URLs (HTTP, RTMP, RTSP). It also notes that StreamName and AppName can be customized.  
**Push Information:** Shows a red button 'Associate Push Domain' (关联推流域名), a push domain (hwcloudlive.com), and a push URL template (rtmp://hwcloudlive.com/{AppName}/{StreamName}). It also notes that StreamName and AppName can be customized.

- 停用域名

若您需要停用某个域名，可以在需要停用的域名行单击“停用”。当“状态”变为“停用”时，表示域名停用成功。

- 启用域名

若您需要将某个已停用的直播域名重新启用，可以在需要启用的域名行单击“启用”。当“状态”变为“正常”时，表示域名启用成功。

- 删除域名

**注意：**仅在“停用”状态下的域名才能删除。因此，您需要先停用不需要的域名，再在需要删除的域名行单击“删除”即可。

- 解除域名关联

若您需要解除某个已关联的域名，可以在需要解除关联的播放域名行单击“管理”。在“推流信息”区域，单击即可。

图 9-10 关联解除



----结束

## 9.7 配置 IPv6

开启IPv6开关后，支持IPv6的客户端以IPv6协议访问Live节点。

### 注意事项

中国大陆大多数节点已支持IPv6，开启IPv6配置后，如果采用IPv6协议访问Live，而最优节点不支持IPv6协议时，仍能以IPv4协议访问Live节点。


### 操作步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

步骤3 在目标域名行的“操作”列，单击“管理”，进入基本信息页面。

步骤4 在“IPv6开关”板块打开IPv6。



## 9.8 配置区域访问控制白名单

默认情况下，用户IP归属在播放域名配置的加速区域内，可访问直播服务拉流观看，如果需要控制播放域名可访问的地区，请参考本章节进行操作。

### 前提条件

- 仅播放域名支持区域访问控制白名单配置。
- 每个播放域名仅支持添加1个区域访问控制白名单，支持修改或删除白名单配置。

### 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在域名列表中，找到需要控制访问区域的播放域名，单击其所在行的“管理”，进入“基础信息”界面。
- 步骤4 在左侧导航栏中，选择“模板配置 > 区域访问控制”。
- 步骤5 单击“添加”，在弹出的“区域访问控制”对话框中，勾选当前播放域名支持播放的区域，添加到“已选区域”中。
- 步骤6 单击“确定”，区域访问控制白名单添加完成。

白名单添加完成后，支持如下操作：

- 单击“修改”，修改播放域名可访问区域。
- 单击“删除”，删除播放域名白名单。

----结束

# 10 推流配置

## 10.1 拼接推流地址

直播域名配置完成后，您可以根据实际情况手动拼接对应的推流地址，然后再使用该地址进行直播推流。您还可以使用[防盗链地址生成](#)工具快速生成推流域名的鉴权地址。

### 前提条件

- 已添加推流域名。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。
- 为保障推流地址不被非法盗用，华为云直播服务提供了防盗链功能，对推流地址进行加密鉴权。若有需要，请先[配置Key防盗链](#)，然后使用鉴权地址进行推流。

### 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在添加的推流域名行单击“管理”，进入基本信息页面，即可查看推流信息。

图 10-1 推流地址



- 您需要根据实际情况自定义“StreamName”，生成对应的原始推流地址，具体请参见[原始推流地址](#)。

- 若配置了Key防盗链，您可以在原始推流地址后加上鉴权串生成对应的鉴权推流地址，具体请参见[鉴权推流地址](#)。

----结束

## 原始推流地址

### 拼接规则

推流地址格式：

rtmp://推流域名/AppName/StreamName

- 推流域名**：在视频直播控制台添加的推流域名。
- AppName**：应用名，默认为“live”，您也可以根据实际需求进行自定义，支持大小写字母、数字、下划线（\_）中划线（-）。
- StreamName**：直播流名，每个应用可创建多个直播流，您可以根据实际需求进行自定义，例如，huawei1，但不支持中文字符。

### 拼接示例

若添加的推流域名为“test-push.example.com”，“StreamName”为“huawei1”，“AppName”为“livetest”，则推流地址如下所示：

rtmp://test-push.example.com/livetest/huawei1


## 鉴权推流地址

若您的推流域名开启了[Key防盗链](#)功能，那么您需要根据获取的鉴权信息拼接鉴权推流地址，然后再使用该鉴权地址进行直播推流。请参见[播放Key防盗链](#)生成对应的鉴权推流地址。

## 10.2 直播转码

视频直播支持直播转码功能，支持将推送的直播流转码成多种分辨率和码率规格的视频流，以满足不同网络环境的用户观看需求。

图 10-2 直播转码架构图



## 功能介绍

转码功能可以帮助您处理如下问题：

- 适配不同播放终端：您可以将原始音视频转码为更适应于各终端播放的格式。
- 适配不同网络环境：您可以根据不同的网络带宽设置转码输出的码率，以适应不同的网络播放环境。
- 降低分发成本：支持压缩率更高的H.265编码格式，您也可以在转码时开启高清低码功能，在分辨率不变的情况下，码率下降20%左右，从而降低直播流的分发成本。

- 自定义转码模板：支持自定义配置模板ID、分辨率、码率和帧率。

## 注意事项

- 一个域名可以配置多个转码模板，当收到转码流请求时，与请求地址中的AppName一致的转码模板生效，开始进行转码，若不需要转码，请在直播推流前[删除转码模板](#)。
- 直播流的转码规则生效配置为直播流启动时的配置内容，若修改了转码配置，则正在直播的在线直播流不会生效，仅对修改配置后新推送的直播流生效。
- 转码模板中的高清低码默认是关闭的，若您开启，直播转码将按高清低码标准计费，价格详情请参见[产品价格详情](#)。
- 暂不支持上采样转码，若转码模板中设置的分辨率高于推流分辨率，对应分辨率的播放地址可以成功播放，但播放视频的分辨率为原始分辨率。

## 前提条件

- 已[添加推流域名](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

## 费用说明

直播转码功能为计费项，按实际使用的编码标准、转码分辨率和转码时长收取费用。其中，标准转码和高清低码转码产生的费用不同，具体的计费转码分辨率请以[产品价格详情](#)中的转码输出分辨率为准。若您比较常使用直播转码功能，建议您优先选择[购买直播转码套餐包](#)。

## 新增转码模板

支持通过直播控制台或[直播API](#)配置自定义转码模板。配置后，您若需要播放转码直播流，请先获取转码播放地址，具体请参见[转码播放地址](#)。

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在需要配置转码模板的推流域名行，单击“管理”。  
域名的“子服务类型”需要为“云直播”。
- 步骤4 在左侧导航栏中，选择“模板配置 > 转码配置”，您可以查看目前推流域名下的转码模板信息。
- 步骤5 单击“新建转码”，弹出如[图10-3](#)所示的新建转码页面。  
配置转码参数，参数说明如[表10-1](#)。

图 10-3 新建转码



表 10-1 转码模板参数说明

参数名	描述
模板名称	直播转码模板名称。
AppName	应用名称，默认为“live”。 可以根据实际需求进行自定义，支持大小写字母、数字、下划线（_）中划线（-）。

参数名	描述
触发方式	<p>直播转码触发方式。当收到转码流请求时，与请求地址中的AppName一致的转码模板生效，开始进行转码。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 拉流触发：用户播放转码流时，才会触发对应模板的转码任务。</li><li>• 推流触发：用户推流时，就会触发对应模板的转码任务。相比拉流触发转码的方式，转码时长可能会变长，费用也会相应增多。</li></ul> <p>默认值：拉流触发。</p> <p><b>注意</b></p> <p>一个AppName下的转码模板触发方式仅支持一种。如果存在多个转码模板，请谨慎修改转码模板的“触发方式”。因为修改其中一个模板的“触发方式”时，如从“推流触发”修改为“拉流触发”，则AppName下的所有转码模板均会同步变更为“拉流触发”。</p>
转码类型	<p>直播转码类型。</p> <p>包含如下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 标准转码</li><li>• 高清低码</li></ul> <p>高清低码相比标准转码在分辨率不变的情况下，码率降低20%左右，费用也更高。</p> <p>高清低码是指画质不变的情况下，码率更低。开启后，将按高清低码标准计费。价格详情请参见<a href="#">产品价格详情</a>。</p>
视频编码	支持标准视频编码格式H.264和H.265。
推荐参数	<p>屏幕分辨率。</p> <p>选择对应的分辨率后，会自动填充“视频码率”和“分辨率（宽*高）”参数，给出推荐值。用户也可以根据实际情况，自定义修改。</p>
视频码率	<p>转码视频的平均码率。单位：Kbps。</p> <p><b>取值范围：</b>40-30000。</p>
码率控制	<p>码率控制策略。</p> <p>包含如下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 关闭：关闭码率自适应，目标码率按设定的码率输出。</li><li>• 不高于源流：目标码率按设定码率和源文件码率最小值输出（即码率不上扬）。</li><li>• 自适应源流：目标码率按源文件码率自适应输出。</li></ul>
分辨率（宽*高）	<p>视频的宽度和高度。单位为像素。</p> <p>若宽和高都设置为0，输出的分辨率和源保持一致；若宽和高只有一个为0时，输出的分辨率按非0项的比例进行缩放。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 宽度：32-3840，设置的数值必须为2的倍数或为0。</li><li>• 高度：32-3840，设置的数值必须为2的倍数或为0。</li></ul>

参数名	描述
视频帧率	转码视频的帧率。 包含如下选项： <ul style="list-style-type: none"><li>保持原始帧率</li><li>设置帧率：选择此项，需要同步输入帧率值。取值范围[0,60]，若设置的数值为0，则表示自适应。</li></ul>
I帧随源	编码输出I帧策略。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果关闭，那么I帧按设置的GOP时长输出。</li><li>如果开启，那么编码输出的I帧完全和源保持一致，即源是I帧则编码输出I帧，源不是I帧则编码非I帧。</li></ul> <p>如果开启，那么GOP时长设置无效。多码率场景下建议开启I帧随源，保障多码率I帧对齐。</p>
GOP时长	按时间设置I帧间隔。单位：秒。 <b>取值范围：</b> [0,10]， <b>默认值：</b> 2。 如果GOP时长不为0，则以GOP时长设置I帧间隔；GOP时长为0时，使用默认值。 GOP时长越大，直播的延迟就越大；GOP时长越小，越可能导致卡顿。
去B帧	开启后转码输出的视频编码不含B帧。

**步骤6** 配置完转码模板参数后，单击“确定”。

直播转码界面新增一行转码模板。

**步骤7** 配置转码模板后，若您需要使用转码播放地址进行视频的播放，请参考[转码播放地址](#)获取转码播放地址。

----结束

## 管理转码

转码模板配置完成后，您还可以根据实际需要进行如下操作。

- 修改转码模板

转码模板创建完成后，若您需要修改部分参数，可以通过单击操作列的“修改”，修改转码模板中的相关参数。其中，AppName不支持修改。

---

**⚠ 注意**

直播流的转码规则生效配置为直播流启动时的配置内容，若修改了转码配置，则正在直播的在线直播流不会生效，仅对修改配置后新推送的直播流生效。

- 删除转码模板

转码模板创建完成后，若您需要删除转码模板，可以通过单击操作列的“删除”，删除该转码模板。


## 10.3 直播录制至 OBS

### 10.3.1 配置录制模板

直播服务支持将直播内容进行录制并将录制的视频存储到OBS桶中，您可以在OBS中对录制的直播视频进行下载、分享等处理。

直播录制至OBS的相关操作流程，如图10-4所示。

图 10-4 直播录制至 OBS 流程图



1. **创建桶（可选）**：创建用于存储直播录制文件的OBS桶，若已有OBS桶，请直接执行2。

#### 说明

创建的OBS桶需要与使用的直播服务在同一区域。

2. **云资源授权**：在直播服务中对存储录制文件的OBS桶进行授权，允许直播服务将录制文件存储在对应的OBS桶中。

### □ 说明

- 目前仅支持通过主账号进行云资源授权, [IAM子账号](#)暂不支持使用。
  - 授权的OBS桶需要与使用的直播服务在同一区域。
  - 桶授权后, 若需要取消授权, 请先确认该桶是否有用于录制或截图文件的存储, 避免取消桶授权后导致存储到该桶的录制或截图任务失败。
- 配置录制模板:** 为直播配置录制规则, 配置完成后, 与推流地址中的AppName和StreamName相同的录制模板生效, 录制视频按录制设置存储至OBS中。还可以通过设置回调地址获取录制状态通知。
  - 推流: 录制规则配置完成后, 获取[推流地址](#)进行直播推流, 直播服务会根据配置的录制规则对正在直播的视频进行录制。
  - 管理录制文件:** 直播录制完成后, 可以在直播服务中获取录制文件基本信息, 也可以在OBS中管理录制文件, 如下载、分享、删除等。

### □ 说明

录制文件的分辨率与推流分辨率相关, 按推流原分辨率进行录制。

## 注意事项

- 录制规则配置支持域名校名级、应用级和流级, 优先生效细粒度配置(即流级别最优先), 同级配置不支持多种录制类型。
- 直播服务不支持清理录制内容, 仅记录直播录制事件, 且直播录制事件的数据只保留30天。您可根据业务的实际需求, 在OBS中手动清理录制文件或通过[OBS生命周期管理](#)功能实现录制文件的存留期限和策略。
- 直播录制过程中, 若直播推流因网络抖动等问题中断, 则直播服务将中止录制。当推流重新启动时, 直播服务将重新开启新的录制任务。
- 配置录制后, 启动推流即开始录制, 结束推流才可停止录制, 暂无法按需停启; 若在推流过程中删除录制规则, 录制仍然会继续, 直到推流结束。
- OBS服务会因欠费停服, 从而导致直播录制失败, 建议您[购买OBS存储包](#)。
- 仅支持对接收到的源直播流进行录制, 暂不支持录制直播转码流。

## 前提条件

- 已[添加推流域名](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。
- 因直播录制生成的视频文件是存储在对象存储服务中的, 因此, 您需要先开通对象存储服务, 具体请参见[OBS快速入门](#)。

## 费用说明

- 直播录制费用: 由视频直播服务收取, 详情请参见[直播录制费用](#)。
- 视频存储费用: 直播录制生成的视频文件最终是存储在OBS中的, 因此, 产生的存储费用由OBS收取, 详情请参见[OBS-产品价格详情](#)。

## 步骤一: 创建桶 (可选)

若您还未在OBS服务中创建用于存储录制文件的桶, 或者您需要新创建桶用于存储直播录制文件, 请参见[OBS帮助中心](#)创建桶。否则, 请直接执行**步骤二: 云资源授权**。

## 步骤二：云资源授权

OBS桶授权直播服务，允许直播录制文件存储在OBS桶中。



OBS桶授权完成后，视频直播服务可以正常访问该OBS桶。请确保该桶仅处理直播相关业务，切勿在桶中存放涉密文件。

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中选择“云资源授权”，进入桶授权页面。

**步骤3** 在“直播授权”页签中，找到需要存储直播录制文件的OBS桶，在右侧“操作”列，单击“授权”即可。

----结束

## 步骤三：配置录制模板

若您需要对直播流进行录制回看，请配置直播录制规则。配置完成后，与推流地址中的AppName和StreamName相同的录制模板生效。

1. 登录[视频直播控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
3. 在需要创建录制规则的推流域名行，单击“管理”。
4. 在左侧导航树中，选择“模板配置 > 录制配置（新版）”，进入录制配置页面。
5. 单击“新建录制”。
6. 请您按照实际需求配置录制参数，参数说明如[表10-2](#)所示。

表 10-2 录制参数说明

参数名	描述
录制类型	<ul style="list-style-type: none"><li>自动录制：录制模板配置完成后，只要有满足该录制规则的直播流推送即开始录制。</li><li>手动录制：录制模板配置完成后，在有满足该录制规则的直播流推送后，您可以通过调用<a href="#">提交录制控制命令</a>接口控制该直播流录制的启动与停止。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>录制模板配置完成后<b>不支持</b>修改录制类型。</li><li>手动录制需要直播流已推送的情况下才能成功调用接口启动录制。</li><li>手动录制仅支持流级别的启停控制，即使创建的录制规则为域名级别，下发启停控制命令也需要指定具体流名。</li><li>手动录制任务的停止方式包含直接调用接口停止和直播断流（若设置了<b>最大断流合并时长</b>，则会在断流后等待配置的最大断流合并时长结束后才停止任务）。</li><li>手动下发停止录制命令后，录制任务仍需要一定的时间进行资源清理操作，若短时间内对该直播流继续发送启动命令，接口可能会提示<b>录制任务未完成</b>。</li></ul>
AppName	应用名称，默认为“live”，可以根据实际需求进行自定义，支持大小写字母、数字、下划线（_）中划线（-）。若填写为“*”，则录制规则适用于该域名下的所有应用。
流名	直播流名称。若填写为“*”，则录制规则适用于该AppName下的所有直播流。
存储位置	录制文件转存储的位置。
存储-桶	存储录制文件的OBS桶。
存储-路径	OBS桶存储录制文件的路径。 若后续您需要更改录制文件的存储路径，可以在录制模板列表中通过单击操作列的“修改”进行更改。
录制格式	录制文件的格式，支持将直播视频录制为HLS、FLV和MP4三种文件格式。
HLS规则	<p>m3u8命名规则：录制m3u8文件的存储路径和文件的前缀。 <code>Record/{publish_domain}/{app}/{record_type}/{record_format}/{stream}{file_start_time}/{stream}{file_start_time}</code></p> <p>TS命名规则：录制ts文件名的前缀。 <code>{file_start_time_unix}_{file_end_time_unix}_{ts_sequence_number}</code></p> <p>录制周期：录制时长支持15-720分钟，最大录制周期为12小时，超过12小时，系统将按照命名规则生成新的m3u8文件。</p>

参数名	描述
	<p>最大断流合并时长：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。</li><li>• 断流后不生成新文件：是指录制的直播流中断后，重新推流，会和之前录制的文件合并为一个文件。</li><li>• 其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。最大断流合并时长为300秒。</li></ul>
FLV规则	<p>命名规则：录制flv文件的存储路径和文件的前缀。 Record/{publish_domain}/{app}/{record_type}/{record_format}/ {stream}_{file_start_time}/{stream}_{file_start_time}</p> <p>录制周期：录制时长支持1-360分钟，最大录制周期为6小时，超过6小时，系统将按照命名规则生成新文件。</p>
	<p>最大断流合并时长：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。</li><li>• 其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。</li></ul>
MP4规则	<p>命名规则：录制mp4文件的存储路径和文件的前缀。 Record/{publish_domain}/{app}/{record_type}/{record_format}/ {stream}_{file_start_time}/{stream}_{file_start_time}</p> <p>录制周期：录制时长支持1-360分钟，最大录制周期为6小时，超过6小时，系统将按照命名规则生成新文件。</p>
	<p>最大断流合并时长</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。</li><li>• 其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。</li></ul>

## 说明

直播推流正常的情况下，HLS格式的录制文件在OBS中生成的时间跟推流端的GOP相关，默认在3个GOP（6秒）后生成第一个录制文件。FLV和MP4格式则在一个录制周期完成后才生成一个录制文件。

“最大断流合并时长”的配置影响录制回调中[RECORD\\_FILE\\_COMPLETE](#)回调的生成，具体如下：

- 断流后不生成新文件：需要等到录制时长达到录制周期时才生成录制文件，并收到该录制回调。
- 断流后生成新文件：每次断流后都会生成新的录制文件，并收到该录制回调。
- 其他数值：根据断流设定的时间，断流超过设定时间或者录制时间达到录制周期时生成录制文件，并收到该录制回调。

7. 单击“确定”，在录制列表中增加一条录制规则。  
您可以创建多条录制规则，直播录制时，与推流地址中的AppName和StreamName相同的录制规则生效。
  8. 录制规则配置完成后，您可以获取[推流地址](#)开始直播推流。推流相关操作请参见[快速入门](#)。  
直播服务会根据配置的录制规则对正在直播的视频进行录制，生成的原始录制文件的分辨率及码率与直播源流保持一致。
- 直播录制完成后，您可以在直播、OBS或点播服务中[管理录制文件](#)，如预览、下载、分享、发布、转码和播放等。

## 修改/删除录制模板

录制模板配置完成后，您还可以根据实际需要进行如下操作。

- 修改录制模板

录制模板创建完成后，若您需要修改部分参数，可以在录制模板列表中，单击操作列的“修改”，修改录制模板中的相关参数。

**说明：**录制类型不支持修改。

**图 10-5 修改录制模板信息**

AppName	录制流名	创建时间	操作
live	test	2021-10-12 15:30:55	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>

- 删除录制模板

录制模板创建完成后，若您需要删除录制模板，可以在录制模板列表中，单击操作列的“删除”，删除该录制模板。

**图 10-6 删除录制模板信息**

AppName	录制流名	创建时间	操作
live	test	2021-10-12 15:30:55	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>

## 相关链接

- [已经删除录制规则，为什么还会生成录制文件？](#)
- [直播录制后，为什么在控制台和回调信息中无播放地址？](#)

## 10.3.2 配置录制回调

直播服务提供了录制文件生成状态回调设置，支持配置HTTP/HTTPS URL，向用户服务器发送POST请求、消息体JSON格式，将文件生成事件信息实时反馈到用户服务器。

## 前提条件

- 已添加推流域名。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

**步骤3** 在需要创建录制回调的推流域名行，单击“管理”。

**步骤4** 在左侧导航树中，选择“模板配置 > 录制配置（新版）”，进入录制配置页面。

**步骤5** 单击“新建回调配置”，弹出“添加回调配置”对话框。

设置回调地址，如图10-7所示，回调参数说明请参见表10-3。

**图 10-7 添加录制回调 URL**



**表 10-3 录制回调参数说明**

参数	说明
回调地址	回调地址中不能携带消息头和参数，仅支持HTTP/HTTPS协议。推荐使用HTTPS协议。
回调类型	回调消息的类型，包含如下分类： <ul style="list-style-type: none"><li>录制文件生成完成</li><li>录制开始</li><li>创建新的录制文件</li><li>录制结束</li><li>录制失败</li></ul> 各回调类型的详细说明请参见表10-4。

参数	说明
鉴权方式	回调消息中的加密内容会根据选择的不同鉴权方式而有所不同。 MD5方式可能存在安全风险，推荐使用HMACSHA256方式。 <ul style="list-style-type: none"><li><b>MD5方式：</b> MD5(key + auth_timestamp)</li><li><b>HMACSHA256方式：</b> HMACSHA256(auth_timestamp + event_type + publish_domain + app + stream + download_url + play_url, key)</li></ul>
鉴权密钥	鉴权key值。支持自定义设置，由32位的字母和数字组成。

----结束

## 修改/删除录制回调配置

录制回调配置完成后，您还可以根据实际需要进行如下操作。

- 修改录制回调配置

录制回调配置完成后，若您需要修改部分参数，可以在录制模板回调配置列表中，单击操作列的“修改”，修改录制回调配置中的相关参数。

图 10-8 修改录制回调信息



- 删除录制回调配置

录制回调配置完成后，若您需要删除录制回调配置，可以在录制回调配置列表中，单击操作列的“删除”，删除该录制回调配置。

图 10-9 删除录制回调信息



## 回调示例

录制文件生成事件回调示例如下。回调消息体字段如表10-4所示。

```
{  
    "project_id": "70b76xxxxxx34253880af501cdxxxxxx",  
    "job_id": "dc0a1773-0cef-xxxx-xxxx-9a38fdb095d2",  
    "task_id": "51126d0ebe94b1da00d2e21a10xxxxxx",  
    "event_type": "RECORD_FILE_COMPLETE",  
    "publish_domain": "push.example.com",  
    "app": "live",  
    "stream": "mystream",  
    "record_format": "HLS",  
    "download_url": "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/live/record-xxxx-mystream-1589967495/record-push.example.com-live-mystream-1589967495.m3u8",  
    "asset_id": "1a0d8e9bfaexxxxxx5021e62aa1e96",  
    "file_size": 3957964,  
    "record_duration": 120,  
    "start_time": "2020-03-08T14:10:25Z",  
    "end_time": "2020-03-08T14:12:25Z",  
    "width": 1280,  
    "height": 720,
```

```
"obs_location": "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
"obs_bucket": "mybucket",
"obs_object": "live/record-xxxx-mystream-1589967495/record-hwpublish.myun.tv-live-
mystream-1589967495.m3u8",
"auth_sign": "4f97f46759axxxxxx7ad21e9935dc175",
"auth_timestamp": 1583676745
}
```

表 10-4 消息体字段说明

字段	描述
project_id	项目ID。
job_id	用于标识同一个文件。当“event_type”为“RECORD_NEW_FILE_START”或“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
task_id	录制任务ID，用于唯一标识一个录制任务。
event_type	<p>消息类型。 取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RECORD_START：表示录制开始。若配置了录制模板和录制回调，则直播推流开始时，开始录制，触发该事件。</li><li>• RECORD_NEW_FILE_START：表示开始创建新的录制文件。以下情况会触发该事件：<ul style="list-style-type: none"><li>- 直播推流开始，开始创建第一个录制文件。</li><li>- 直播断流恢复后，若“最大断流合并时长”配置为“断流后生成新文件”，则开始创建新的录制文件。</li><li>- 当前录制时长超过了配置的录制周期，则开始新的录制文件生成。</li></ul></li><li>• RECORD_FILE_COMPLETE：表示录制文件生成完成。以下情况会触发该事件：<ul style="list-style-type: none"><li>- 录制时长达到配置的录制周期，则当前录制文件生成完成，并开始新的录制生成。</li><li>- 直播断流后，若“最大断流合并时长”配置为“断流后生成新文件”，则当前录制文件生成完成，若断流恢复，将开始新的录制文件生成。</li></ul></li><li>• RECORD_OVER：表示录制结束，直播断流时长超过了最大断流合并时长，当前录制任务结束，触发该事件。</li><li>• RECORD_FAILED：表示录制失败，当拉流失败、录制文件上传OBS失败等因素导致录制失败时，触发该事件。</li></ul>
publish_domain	直播推流域名。
app	应用名。
stream	录制的流名。

字段	描述
record_format	录制格式，支持HLS、FLV和MP4格式。
download_url	录制文件的下载地址。当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。 <b>说明</b> 使用该下载地址用于视频播放无法保证播放效果。
asset_id	用于标识一个录制文件。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
file_size	文件大小。 单位：Byte。
record_duration	录制文件的时长。 单位：秒。
start_time	录制文件的开始时间，即接收到第一帧数据的时间， 格式为yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
end_time	录制文件的结束时间，格式为yyyy-mm- ddThh:mm:ssZ。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
width	录制文件分辨率的宽。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
height	录制文件分辨率的高。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
obs_location	存储录制文件的OBS桶所在区域。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
obs_bucket	存储录制文件的OBS桶。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
obs_object	OBS桶存储录制文件的路径。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。

字段	描述
auth_sign	事件通知签名。当配置了“鉴权密钥”时，携带该字段。 <ul style="list-style-type: none"><li>MD5方式：auth_sign=MD5(key + auth_timestamp)</li><li>HMACSHA256方式： HMACSHA256(auth_timestamp + event_type + publish_domain + app + stream + download_url + play_url, key) 其中，key为鉴权密钥值。</li></ul>
auth_timestamp	事件通知签名过期UNIX时间戳。当配置了“鉴权密钥”时，携带该字段。 格式为十进制的UNIX时间戳，即从1970年1月1日（UTC/GMT的午夜）开始所经过的秒数。 若消息通知中的auth_timestamp值所指定的时间已经过期，则此消息通知无效，进而防止网络重放攻击。
error_message	录制失败的描述信息。 当“event_type”为“RECORD_FAILED”时，携带该字段。

### 10.3.3 管理录制文件

直播录制完成后，您可以在直播控制台和OBS控制台中查看录制文件。

#### 通过直播服务管理录制文件

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中，选择“直播管理 > 录制管理”，进入录制管理页面。

**步骤3** 选择您需要查看的日期、推流域名、AppName，并单击“确定”。

列表中显示您查看的录制文件的相关信息。

#### 说明

仅支持查看最近31天的历史数据。


**图 10-10** 查看录制文件信息

文件名称	推流域名	AppName	直播流名称	开始时间	结束时间	操作
001_2021-09-13-12-34-32.m3u8	live	001		2021-09-13T12:34:21Z	2021-09-13T12:36:40Z	
001_2021-09-13-12-33-13.m3u8	live	001		2021-09-13T12:33:13Z	2021-09-13T12:33:40Z	

**步骤4** 若您需要查看录制文件的详细信息，可单击对应录制文件行的。

可查看ID、录制类型、时长等信息。

图 10-11 查看录制文件详细信息



----结束

## 通过 OBS 服务管理录制文件

- 步骤1 在OBS管理控制台左侧导航栏选择“对象存储”。
  - 步骤2 在桶列表单击存储录制文件的桶，进入“概览”页面。
  - 步骤3 在左侧导航栏中，单击“对象”。
- 您可对录制文件进行下载、分享等操作。

----结束


## 10.4 直播录制至 VOD

### 10.4.1 配置录制模板

直播服务支持将直播内容进行录制并将录制的视频存储至VOD中，您可以在VOD中对录制的直播视频进行下载、分享等处理。

直播录制至VOD的相关操作流程，如图10-12所示。

图 10-12 直播录制至 VOD 流程图



1. **添加点播域名**: 在VOD中管理录制文件，需要先开通视频点播服务，并添加点播加速域名，具体请参见[VOD快速入门](#)。
2. **配置录制模板**: 为直播配置录制规则，配置完成后，与推流地址中的AppName和StreamName相同的录制模板生效，录制视频按录制设置存储至VOD中。还可以通过设置回调地址获取录制状态通知。
3. **推流**: 录制规则配置完成后，获取**推流地址**进行直播推流，直播服务会根据配置的录制规则对正在直播的视频进行录制。
4. **管理录制文件**: 直播录制完成后，可以在直播服务中获取录制文件基本信息，也可以在VOD中管理录制文件，如预览、下载、分享、删除、发布、转码和播放等。

#### 说明

录制文件的分辨率与推流分辨率相关，按推流原分辨率进行录制。

### 注意事项

- 此功能仅支持“华北-北京四”区域使用。
- 录制规则配置支持域名列、应用级和流级，优先生效细粒度配置（即流级别最优先），同级配置不支持多种录制类型。
- 直播服务不支持清理录制内容，仅记录直播录制事件，且直播录制事件的数据只保留30天。
- 直播录制过程中，若直播推流因网络抖动等问题中断，则直播服务将中止录制。当推流重新启动时，直播服务将重新开启新的录制任务。
- 配置录制后，启动推流即开始录制，结束推流才可停止录制，暂无法按需停启；若在推流过程中删除录制规则，录制仍然会继续，直到推流结束。

- 仅支持对接收到的源直播流进行录制，暂不支持录制直播转码流。

## 前提条件

- 已添加推流域名。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。
- 如需使用直播录制至VOD功能，请[提交工单](#)申请开通此功能。
- 在VOD中管理录制文件，需要先开通视频点播服务，并添加点播加速域名，具体请参见[VOD快速入门](#)。

## 费用说明

- 直播录制费用：由视频直播服务收取，详情请参见[直播录制费用](#)。
- 视频存储费用：直播录制生成的视频文件最终是存储在VOD中的，因此产生的存储费用由VOD收取，详情请参见[视频点播-产品价格详情](#)。

## 步骤一：添加点播域名

在VOD中管理录制文件，需要先开通视频点播服务，并添加点播加速域名，具体请参见[VOD快速入门](#)。

## 步骤二：配置录制模板

若您需要对直播流进行录制回看，请配置直播录制规则。配置完成后，与推流地址中的AppName和StreamName相同的录制模板生效。

- 登录[视频直播控制台](#)。
- 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 在需要创建录制规则的推流域名行，单击“管理”。
- 在左侧导航树中，选择“模板配置 > 录制配置（新版）”，进入录制配置页面。
- 单击“新建录制”。
- 请您按照实际需求配置录制参数，参数说明如[表10-5](#)所示。

表 10-5 录制参数说明

参数名	描述
录制类型	<ul style="list-style-type: none"><li>自动录制：录制模板配置完成后，只要有满足该录制规则的直播流推送即开始录制。</li><li>手动录制：录制模板配置完成后，在有满足该录制规则的直播流推送后，您可以通过调用<a href="#">提交录制控制命令</a>接口控制该直播流录制的启动与停止。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>录制模板配置完成后<b>不支持</b>修改录制类型。</li><li>手动录制需要直播流已推送的情况下才能成功调用接口启动录制。</li><li>手动录制仅支持流级别的启停控制，即使创建的录制规则为域名级别，下发启停控制命令也需要指定具体流名。</li><li>手动录制任务的停止方式包含直接调用接口停止和直播断流（若设置了<b>最大断流合并时长</b>，则会在断流后等待配置的最大断流合并时长结束后才停止任务）。</li><li>手动下发停止录制命令后，录制任务仍需要一定的时间进行资源清理操作，若短时间内对该直播流继续发送启动命令，接口可能会提示<b>录制任务未完成</b>。</li></ul>
AppName	应用名称，默认为“live”，可以根据实际需求进行自定义，支持大小写字母、数字、下划线（_）中划线（-）。若填写为“*”，则录制规则适用于该域名下的所有应用。
流名	直播流名称。若填写为“*”，则录制规则适用于该AppName下的所有直播流。
存储位置	录制文件转存储的位置。 请选择：视频点播服务（VOD）。
转码模板组名称	输入在VOD中配置的转码模板组名称。 用户可以VOD中自定义新增转码模板组，也可以使用已有转码模板组，相关操作请参考 <a href="#">转码设置</a> 。
录制格式	录制文件的格式，支持将直播视频录制为HLS、FLV和MP4三种文件格式。
HLS规则	<p>录制周期：录制时长支持15-720分钟，最大录制周期为12小时，超过12小时，系统将按照命名规则生成新的m3u8文件。</p> <p><b>最大断流合并时长：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。HLS不支持此选项。</li><li>断流后不生成新文件：是指录制的直播流中断后，重新推流，会和之前录制的文件合并为一个文件。</li><li>其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。最大断流合并时长为300秒。</li></ul>
FLV规则	录制周期：录制时长支持1-360分钟，最大录制周期为6小时，超过6小时，系统将按照命名规则生成新文件。

参数名	描述
	<p>最大断流合并时长：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。</li><li>其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。</li></ul>
MP4规则	<p>录制周期：录制时长支持1-360分钟，最大录制周期为6小时，超过6小时，系统将按照命名规则生成新文件。</p> <p>最大断流合并时长</p> <ul style="list-style-type: none"><li>断流后生成新文件：是指录制的直播流中断后，会立即生成新的录制文件。</li><li>其他数值：是指录制的直播流中断时间在设置范围内，则和之前录制的文件合并为一个文件，否则，生成新的录制文件。</li></ul>

## 说明

直播推流正常的情况下，HLS格式的录制文件生成的时间跟推流端的GOP相关，默认在3个GOP（6秒）后生成第一个录制文件。FLV和MP4格式则在一个录制周期完成后才生成一个录制文件。

“最大断流合并时长”的配置影响录制回调中[RECORD\\_FILE\\_COMPLETE](#)回调的生成，具体如下：

- 断流后不生成新文件：录制至VOD时，不支持此功能。
- 断流后生成新文件：每次断流后都会生成新的录制文件，并收到该录制回调。
- 其他数值：根据断流设定的时间，断流超过设定时间或者录制时间达到录制周期时生成录制文件，并收到该录制回调。

### 7. 单击“确定”，在录制列表中增加一条录制规则。

您可以创建多条录制规则，直播录制时，与推流地址中的AppName和StreamName相同的录制规则生效。

### 8. 录制规则配置完成后，您可以获取[推流地址](#)开始直播推流。推流相关操作请参见[快速入门](#)。

直播服务会根据配置的录制规则对正在直播的视频进行录制，生成的原始录制文件的分辨率及码率与直播源流保持一致。

直播录制完成后，您可以在视频直播或视频点播服务中[管理录制文件](#)，如预览、下载、分享、发布、转码和播放等。

## 修改/删除录制模板

录制模板配置完成后，您还可以根据实际需要进行如下操作。

### • 修改录制模板

录制模板创建完成后，若您需要修改部分参数，可以在录制模板列表中，单击操作列的“修改”，修改录制模板中的相关参数。

**说明：**录制类型不支持修改。

- [删除录制模板](#)

录制模板创建完成后，若您需要删除录制模板，可以在录制模板列表中，单击操作列的“删除”，删除该录制模板。

## 相关链接

- [已经删除录制规则，为什么还会生成录制文件？](#)
- [直播录制后，为什么在控制台和回调信息中无播放地址？](#)

### 10.4.2 配置录制回调

直播服务提供了录制文件生成状态回调设置，支持配置HTTP/HTTPS URL，向用户服务器发送POST请求、消息体JSON格式，将文件生成事件信息实时反馈到用户服务器。

#### 前提条件

- 已[添加推流域名](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

#### 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在需要创建录制回调的推流域名行，单击“管理”。
- 步骤4 在左侧导航树中，选择“模板配置 > 录制配置（新版）”，进入录制配置页面。
- 步骤5 单击“新建回调配置”，弹出“添加回调配置”对话框。

设置回调地址，如图10-13所示，回调参数说明请参见表10-6。

图 10-13 添加录制回调 URL



表 10-6 录制回调参数说明

参数	说明
回调地址	回调地址中不能携带消息头和参数，仅支持HTTP/HTTPS协议。推荐使用HTTPS协议。
回调类型	回调消息的类型，包含如下分类： <ul style="list-style-type: none"><li>录制文件生成完成</li><li>录制开始</li><li>创建新的录制文件</li><li>录制结束</li><li>录制失败</li></ul> 各回调类型的详细说明请参见 <a href="#">表10-7</a> 。
鉴权方式	回调消息中的加密内容会根据选择的不同鉴权方式而有所不同。 MD5方式可能存在安全风险，推荐使用HMACSHA256方式。 <ul style="list-style-type: none"><li><b>MD5方式：</b> MD5(key + auth_timestamp)</li><li><b>HMACSHA256方式：</b> HMACSHA256(auth_timestamp + event_type + publish_domain + app + stream + download_url + play_url, key)</li></ul>
鉴权密钥	鉴权key值。支持自定义设置，由32位的字母和数字组成。

----结束

## 修改/删除录制回调配置

录制回调配置完成后，新增如[图10-14](#)所示的一行信息。您还可以根据实际需要进行如下操作。

- 修改录制回调配置**  
录制回调配置完成后，若您需要修改部分参数，可以在录制模板回调配置列表中，单击操作列的“修改”，修改录制回调配置中的相关参数。
- 删除录制回调配置**  
录制回调配置完成后，若您需要删除录制回调配置，可以在录制回调配置列表中，单击操作列的“删除”，删除该录制回调配置。

图 10-14 录制回调

回调地址	鉴权方式	鉴权密钥	操作
http://[REDACTED].com	HMACSHA256	--	<a href="#">修改</a>   <a href="#">删除</a>

## 回调示例

录制文件生成事件回调示例如下。回调消息体字段如[表10-7](#)所示。

```
{  
    "project_id": "70b76xxxxxx34253880af501cdxxxxxx",  
    "job_id": "dc0a1773-0cef-xxxx-xxxx-9a38fdb095d2",  
}
```

```
"task_id": "51126d0ebe94b1da00d2e21a10xxxxxx",
"event_type": "RECORD_FILE_COMPLETE",
"publish_domain": "push.example.com",
"app": "live",
"stream": "mystream",
"record_format": "HLS",
"download_url": "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/live/record-xxxx-mystream-1589967495/
record-push.example.com-live-mystream-1589967495.m3u8",
"asset_id": "1a0d8e9bfaexxxxxbe5021e62aa1e96",
"file_size": 3957964,
"record_duration": 120,
"start_time": "2020-03-08T14:10:25Z",
"end_time": "2020-03-08T14:12:25Z",
"width": 1280,
"height": 720,
"auth_sign": "4f97f46759axxxxxx7ad21e9935dc175",
"auth_timestamp": 1583676745
}
```

表 10-7 消息体字段说明

字段	描述
project_id	项目ID。
job_id	用于标识同一个文件。当“event_type”为“RECORD_NEW_FILE_START”或“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。
task_id	录制任务ID，用于唯一标识一个录制任务。

字段	描述
event_type	<p>消息类型。</p> <p>取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RECORD_START：表示录制开始。若配置了录制模板和录制回调，则直播推流开始时，开始录制，触发该事件。</li><li>• RECORD_NEW_FILE_START：表示开始创建新的录制文件。以下情况会触发该事件：<ul style="list-style-type: none"><li>- 直播推流开始，开始创建第一个录制文件。</li><li>- 直播断流恢复后，若“最大断流合并时长”配置为“断流后生成新文件”，则开始创建新的录制文件。</li><li>- 当前录制时长超过了配置的录制周期，则开始新的录制文件生成。</li></ul></li><li>• RECORD_FILE_COMPLETE：表示录制文件生成完成。以下情况会触发该事件：<ul style="list-style-type: none"><li>- 录制时长达到配置的录制周期，则当前录制文件生成完成，并开始新的录制生成。</li><li>- 直播断流后，若“最大断流合并时长”配置为“断流后生成新文件”，则当前录制文件生成完成，若断流恢复，将开始新的录制文件生成。</li></ul></li><li>• RECORD_OVER：表示录制结束，直播断流时长超过了最大断流合并时长，当前录制任务结束，触发该事件。</li><li>• RECORD_FAILED：表示录制失败，当拉流失败、录制文件上传OBS失败等因素导致录制失败时，触发该事件。</li></ul>
publish_domain	直播推流域名。
app	应用名。
stream	录制的流名。
record_format	录制格式，支持HLS、FLV和MP4格式。
download_url	录制文件的下载地址。当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。 <b>说明</b> 使用该下载地址用于视频播放无法保证播放效果。
asset_id	若配置直播录制时，选择录制至VOD，则为视频点播服务的媒资ID，且用于标识一个录制文件。否则，仅用于标识一个录制文件。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE”时，携带该字段。

字段	描述
file_size	文件大小。 单位: Byte。
record_duration	录制文件的时长。 单位: 秒。
start_time	录制文件的开始时间, 即接收到第一帧数据的时间, 格式为yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE” 时, 携带该字段。
end_time	录制文件的结束时间, 格式为yyyy-mm- ddThh:mm:ssZ。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE” 时, 携带该字段。
width	录制文件分辨率的宽。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE” 时, 携带该字段。
height	录制文件分辨率的高。 当“event_type”为“RECORD_FILE_COMPLETE” 时, 携带该字段。
auth_sign	事件通知签名。当配置了“鉴权密钥”时, 携带该字段。 <ul style="list-style-type: none"><li>● MD5方式: auth_sign=MD5(key + auth_timestamp)</li><li>● HMACSHA256方式: HMACSHA256(auth_timestamp + event_type + publish_domain + app + stream + download_url + play_url, key) 其中, key为鉴权密钥值。</li></ul>
auth_timestamp	事件通知签名过期UNIX时间戳。当配置了“鉴权密 钥”时, 携带该字段。 格式为十进制的UNIX时间戳, 即从1970年1月1日 (UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数。 若消息通知中的auth_timestamp值所指定的时间已经 过期, 则此消息通知无效, 进而防止网络重放攻击。
error_message	录制失败的描述信息。 当“event_type”为“RECORD_FAILED”时, 携带该 字段。

## 10.4.3 管理录制文件

直播录制完成后，您可以在直播或点播控制台查看录制文件，或通过点播API获取录制文件列表进行查看。

### 通过直播服务管理录制文件

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中，选择“直播管理 > 录制管理”，进入录制管理页面。

**步骤3** 选择您需要查看的日期、推流域名、AppName，并单击“确定”。

列表中显示您查看的录制文件的相关信息。

#### 说明

仅支持查看最近31天的历史数据。


**图 10-15** 查看录制文件信息

文件名称	推流域名	AppName	直播流名称	开始时间	结束时间	操作
001_2021-09-13-12-34-32.m3u8	live	001	001	2021-09-13T12:34:21Z	2021-09-13T12:36:40Z	
001_2021-09-13-12-33-13.m3u8	live	001	001	2021-09-13T12:33:13Z	2021-09-13T12:33:40Z	

**步骤4** 若您需要查看录制文件的详细信息，可单击对应录制文件行的。


可查看ID、录制类型、时长、播放地址等信息，如**图10-16**所示。

**图 10-16** 查看录制文件详细信息



----结束

## 通过点播服务管理录制文件

- 通过控制台查看
    - a. 在[视频点播控制台](#)的“音视频管理”页面，单击右上角的“高级搜索”，按照录制日期或名称关键字查询录制好的文件。
- 图 10-17 在控制台中查看录制文件**
- 
- 单击对应录制文件行的“管理”，您可在详情页面对已录制的视频文件进行转码、分类、添加封面、上传字幕等操作。具体操作指导请参见[视频点播用户指南](#)。
  - 调用点播API获取录制文件列表  
调用[查询媒资列表](#)接口，将请求参数“query\_string”设置为“Record\_”，即可获取所有录制文件的详细信息。


## 10.5 直播截图

视频直播提供了截图功能，支持按配置截图模板在推流过程中截取直播画面，并存储在OBS桶中。一个推流域名下可以配置多个不同AppName的截图模板，即当推流开始时，启动直播截图功能，其中与推流地址中的AppName相同的截图模板生效。

### 截图流程

直播服务截图模板的配置流程，如[图10-18](#)所示。

图 10-18 截图模板配置流程图



1. **创建桶（可选）**：创建用于存储直播截图文件的OBS桶，若已有OBS桶，可直接跳转到**2**。

#### 说明

存储直播截图的OBS桶必须与使用的直播服务在同一区域，如使用“华北-北京四”的直播服务，则直播截图只能存储在“华北-北京四”区域的OBS桶。

2. **桶授权**：在直播服务中对存储截图的OBS桶进行授权，允许直播服务将截图存储在对应的OBS桶中。
3. **配置截图模板**：直播视频将按照设定的间隔时间对正在直播的视频进行画面截图操作，并以.jpg文件保存至指定的OBS存储位置。
4. **查看直播截图**：直播截图模板配置成功后，启动直播推流，可以通过截图的输出路径快速进入到OBS桶中查看存储的直播截图，还可以通过回调消息查看直播截图。

## 注意事项

- 直播服务所在区域与存储截图的OBS桶需在同一区域。
- 一个域名可配置多个截图模板，与推流地址中的AppName相同的截图模板生效。
- 暂只支持截图生成JPG格式的图片文件。

## 前提条件

- 已添加推流域名。
- 已在域名DNS服务商处完成CNAME解析配置。

- 直播截图产生的截图文件最终是存储在对象存储服务中的，因此您需要先开通对象存储服务，具体请参见[OBS快速入门](#)。

## 费用说明

- 直播截图功能为计费项，视频直播服务将根据实际产生的视频截图数量收取费用。具体价格详情请参见[Live产品价格详情](#)。
- 直播截图生成的截图文件最终存储在对象存储服务中，因此，产生的存储使用量费用将由对象存储服务单独收取。具体价格详情请参见[OBS价格详情](#)。

## 步骤一：创建桶（可选）

若您还未在OBS服务中创建用于存储文件的桶，或者您需要新创建桶用于存储直播截图文件，请参见[OBS帮助中心](#)创建与使用的直播服务同一区域的OBS桶。否则，请直接跳转到[步骤二：OBS桶授权](#)。

## 步骤二：OBS桶授权

OBS桶创建后，您需要按照如下步骤在直播服务中对相关的桶进行授权，允许直播服务将截图存储在对应的OBS桶中。

### ⚠ 注意

OBS桶授权完成后，视频直播服务可以正常访问该OBS桶。请确保该桶仅处理直播相关业务，切勿在桶中存放涉密文件。

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中选择“云资源授权”，进入桶授权页面。

**步骤3** 在“直播授权”页签，选择需要存储直播截图的OBS桶，单击“授权”，如图10-19所示。

图 10-19 云资源授权



----结束

## 步骤三：配置直播截图

OBS授权成功后，您可以开始配置直播截图模板。

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

**步骤3** 在需要进行直播截图的推流域名行单击“管理”。

**步骤4** 在左侧导航树中选择“模板配置 > 截图配置”。

步骤5 单击“新建截图”，进入截图模板参数配置页面。

图 10-20 配置直播截图模板

The dialog box contains the following fields:

- AppName**: live (必填)
- 存储-桶**: (必填) [Browse] button available
- 存储-路径**: [Please enter or select output path] [Browse] button available
- 截图频率**: (必填) [Seconds] input field
- 存储方式**: (必填)  实时截图  覆盖截图
- 设置回调**:
- 回调地址**: [Please enter URL]
- 鉴权密钥**: [Please enter authentication key] [Generate] button
- Buttons**: 确定 (blue), 取消 (red)

具体参数配置说明请参见表10-8。

表 10-8 截图参数配置

参数名	描述
AppName	应用名称，默认为“live”，您也可以根据实际需求进行自定义，支持大小写字母、数字、下划线（_）中划线（-）。
存储位置-桶	存储直播截图的OBS桶。
存储位置-路径	OBS桶存储直播截图的路径。
截图频率	截图频率。 单位为秒。 取值范围：5-3600。
存储方式	在OBS桶存储截图的方式，可选为实时截图或覆盖截图。 <ul style="list-style-type: none"><li>实时截图：以时间戳命名截图文件，保存所有截图文件到OBS桶，命名如下所示。 {domain}/{app_name}/{stream_name}/{UTCTimestamp}.jpg</li><li>覆盖截图：只保存最新的截图文件，有新的截图会覆盖原来的截图文件，命名如下所示。 {domain}/{app_name}/{stream_name}.jpg</li></ul>
设置回调	回调开关。

参数名	描述
回调地址	回调开关打开后，输入回调地址，回调地址中不能携带消息头和参数。支持HTTP/HTTPS协议，推荐使用HTTPS协议。 截图回调消息以JSON格式，通过HTTP接口向用户服务器发送POST请求，将截图回调信息反馈到用户服务器。截图回调消息体请参见 <a href="#">回调示例</a> 。
鉴权密钥	鉴权Key值。若需要使用回调鉴权功能，请配置鉴权密钥，否则，留空即可。 <ul style="list-style-type: none"><li>支持自定义设置，长度为32-128个字符。</li><li>支持自动生成。</li></ul>

**步骤6** 单击“确定”，完成直播截图模板的配置。

截图模板配置后，即可开始直播推流，推流过程中，直播服务会根据创建的截图模板对直播流进行截图。

**步骤7** 您可以单击操作列的“修改”，修改直播截图模板的相关参数，其中，AppName不支持修改。

----结束

## 步骤四：查看直播截图

若您已配置直播截图模板，启动直播推流后，可以通过截图的输出路径快速进入到OBS桶中查看存储的直播截图，您还可以通过回调消息查看直播截图。

- 通过控制台查看直播截图
  - 登录[视频直播控制台](#)。
  - 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
  - 在需要查看直播截图的推流域名行单击“管理”。
  - 在左侧导航树中选择“模板配置 > 截图配置”。
  - 在需要查看直播截图的应用行单击输出路径，进入OBS桶中查看存储的直播截图详情。

图 10-21 查看截图详情

AppName	存储位置	截图频率 (秒)	存储方式	鉴权密钥	操作
live	域名: live01 输出路径: Screenshot	30	覆盖截图	.....	<a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a>

您可以对直播截图进行下载、分享等操作，具体请参见[OBS帮助中心](#)。

- 通过回调消息查看直播截图

若您在[配置直播截图模板](#)时，设置了回调地址，则每生成一张截图都将收到截图回调消息。回调消息字段如[表10-9](#)所示。

```
{  
    "domain": "play.example.com",  
    "app": "live",  
    "stream_name": "test001",  
    "snapshot_url": "https://xxx.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443...",  
    "width": "720",  
}
```

```
"height":"1280",
"obs_addr": {
    "bucket": "xxx",
    "location": "cn-north-4",
    "object": "xxx.jpg"
},
"auth_timestamp":1587954140,
"auth_sign":"4918b1axxxxxxb583cffa119d72513bbc35a989f8569fxxxxxx057646154a04a"
}
```

表 10-9 消息体字段说明

字段	描述
domain	推流域名。
app	应用名称。
stream_name	流名称。
snapshot_url	截图下载链接。
width	图片宽度。 单位：像素。
height	图片高度。 单位：像素。
obs_addr	截图所在的OBS桶地址，具体结构体说明如下所示： <ul style="list-style-type: none"><li>• bucket：OBS的桶名称。</li><li>• location：OBS桶所在数据中心。</li><li>• object：OBS对象路径。</li></ul>
auth_timestamp	事件通知签名过期UNIX时间戳。当配置了“鉴权密钥”时，携带该字段。 格式为十进制的UNIX时间戳，即从1970年1月1日（UTC/GMT的午夜）以来的当前时间秒数。 示例：1592639100（即2020-06-20 15:45）
auth_sign	事件通知签名。当配置了“鉴权密钥”时，携带该字段。 $\text{auth\_sign} = \text{HmacSHA256}(\text{domain} + \text{app} + \text{stream\_name} + \text{snapshot\_url} + \text{width} + \text{height} + \text{obs\_addr.bucket} + \text{obs\_addr.location} + \text{obs\_addr.object} + \text{auth\_timestamp}, \text{key})$ 其中，key为鉴权密钥值。

## 10.6 开停播通知

视频直播提供了直播流开停播通知功能，您可以在直播控制台中为推流域名添加接收直播推流或断流通知的地址，通过HTTP接口向用户服务器发送POST请求，将直播流推送成功或中断的状态实时反馈到用户服务器，用户服务器通过200响应返回接口返回结果。

## 注意事项

启用开停播通知功能后，直播活动中的每一次推流和断流都将会接收到相应的直播状态通知消息。但在推流和断流时间比较相近的情况下，由于网络传输等原因可能会影响服务端接收到消息的时序，即可能会导致接收到的推流和断流通知消息的先后顺序无法对应上。您需要通过查看通知消息中的推流Unix时间戳参数 **publish\_timestamp**，确定推流和断流消息是否属于同一次推流活动（同一次推流活动产生的推流和断流通知消息的时间戳是相同的）。

## 前提条件

- 已添加推流域名。
- 已在域名DNS服务商处完成CNAME解析配置。

## 新增开停播通知配置

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

步骤3 在需要配置开停播通知的推流域名行单击“管理”。

步骤4 在左侧导航树中选择“模板配置 > 开停播通知”。

步骤5 单击“添加”，在打开的页面中添加接收推流开停播通知的URL，如图10-22所示。

### 说明

通知地址仅支持HTTP和HTTPS协议。

图 10-22 添加推流通知配置



**鉴权密钥：**鉴权Key值。若需要使用通知鉴权功能，请配置鉴权密钥，否则，留空即可。

- 支持自定义设置，长度为32-128个字符。
- 支持自动生成。

步骤6 单击“确定”，完成推流开停播通知的配置。

开始或结束直播推流时，都将收到相应的直播状态通知消息，生成的具体事件通知消息体请参见[回调示例](#)。

----结束

## 管理开停播通知配置

推流开停播通知配置完成后，还可以根据实际需要进行如下操作。

- 修改推流通知配置

推流通知地址创建完成后，若需要修改通知配置，可以通过单击操作列的“修改”，修改接收推流通知的URL或鉴权密钥，如图10-23所示。

图 10-23 修改推流通知配置

推流通知地址	鉴权密钥	操作
http://www.example.com/msg/push	.....	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">修改</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">删除</span>

- 删除推流通知配置

推流通知地址创建完成后，若需要删除通知配置，可以通过单击操作列的“删除”，删除接收推流通知的URL或鉴权密钥，如图10-24所示。

图 10-24 删除推流通知配置

推流通知地址	鉴权密钥	操作
http://www.example.com/msg/push	.....	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">修改</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">删除</span>

## 回调示例

直播推流和断流生成事件通知示例如下。通知消息体字段如表10-10所示。

```
{  
    "domain": "push.example.com",  
    "app": "live",  
    "stream": "example_stream",  
    "user_args": "auth_info=yz1TG0PVN/5isfyGrRj10gKPCWqSS2X02t6QsRrocH+mEq0gQ0g8k6KhalS84sQ+kDprFyqlOyajbYiFmUO8e45B7ryaS+MpJBLYkhwnuFLnRiKK/IXG7.33436b625354564f6e4d4d434f55&cdn=hw",  
    "client_ip": "100.111.*.*",  
    "node_ip": "112.11.*.*",  
    "publish_timestamp": "1587954134",  
    "event": "PUBLISH",  
    "auth_timestamp": "1587954140",  
    "auth_sign": "ff3b2bxx5cf56e76d72bed4c4aa2dxxxca8c2e46467d205a6417d4fc"  
}
```

表 10-10 消息体字段说明

字段	描述
domain	推流域名。
app	应用名称。
stream	流名称。
user_args	推流参数。
client_ip	推流客户端IP。
node_ip	接受流的节点IP。
publish_timestamp	推流Unix时间戳，一次推流活动会产生相同时间戳的推流和断流消息。

字段	描述
event	直播推流和断流标识。 取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• PUBLISH：开播。</li><li>• PUBLISH_DONE：停播。</li></ul>
auth_timestamp	事件通知签名过期UNIX时间戳。当配置了“鉴权密钥”时，携带该字段。 格式为十进制的UNIX时间戳，即从1970年1月1日（UTC/GMT的午夜）以来的当前时间秒数。 示例：1592639100（即2020-06-20 15:45）
auth_sign	事件通知签名。当配置了“鉴权密钥”时，携带该字段。 $\text{auth\_sign} = \text{HmacSHA256}(\text{event} + \text{domain} + \text{app} + \text{stream} + \text{auth\_timestamp}, \text{key})$ 其中，key为鉴权密钥值。

## 10.7 推流鉴权

视频直播服务提供了多种鉴权机制，包括：Referer防盗链、Key防盗链和IP黑白名单，以防止直播资源被非法盗用。如果同时配置了多个鉴权机制，则需要来访请求通过所有鉴权机制后，才能正常访问直播资源。

推流鉴权与播放鉴权的配置方法完全相同，操作请参考播放鉴权的配置操作：[Referer防盗链、播放Key防盗链和IP黑白名单](#)。

# 11 播流配置

## 11.1 拼接播放地址

直播域名配置完成后，您可以根据实际情况拼接获取对应的播放地址，然后再使用该地址进行视频播放。您还可以使用[防盗链地址生成](#)工具快速生成播放域名的鉴权地址。

### 前提条件

- 已添加推流域名和播放域名，且已完成[域名关联](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。
- 为保障直播资源不被非法盗播，华为云直播服务提供防盗链功能，对播放地址进行加密鉴权。若有需要，请先配置Key防盗链，然后使用鉴权地址进行播放。加密鉴权方法请参见[Key防盗链](#)。
- 直播服务支持将推送的直播流转码成多种分辨率和码率规格的视频流，以满足不同网络环境的播放需求。若有需要，请在对应推流域名中[配置转码模板](#)，然后使用转码播放地址进行播放。

### 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在添加的播放域名行右侧单击“管理”，进入基本信息页面，即可查看播放信息。

**图 11-1 查看播放地址**

- 您需要根据实际情况自定义“StreamName”，生成对应的原始播放地址，具体请参见[原始播放地址](#)。
- 如果使用原始地址进行直播播放，配置了Key防盗链后，原始播放地址需参见[Key防盗链](#)生成鉴权播放地址。
- 如果使用转码后的地址进行直播播放，需要在原始播放地址中的“StreamName”后加上“\_转码模板ID”，重新生成新的“StreamName”，再参见[Key防盗链](#)生成新的鉴权参数，最终拼接成转码流的播放地址。

----结束

## 原始播放地址

### 拼接规则

- 标准直播场景：**

目前播放地址支持FLV、M3U8、RTMP三种格式，对应的拼接规则如下所示：  
RTMP格式: rtmp://播放域名/AppName/StreamName  
FLV格式: http://播放域名/AppName/StreamName.flv  
M3U8格式: http://播放域名/AppName/StreamName.m3u8

- 低时延直播场景：**

目前播放地址仅支持WebRTC格式，对应的拼接规则如下所示：  
webrtc://播放域名/AppName/StreamName

拼接示例中的参数说明，如下所示：

- 播放域名：**在视频直播控制台添加的播放域名。
- AppName：**应用名，默认为“live”，您也可以根据实际需求进行自定义，支持大小写字母、数字、下划线（\_）中划线（-）。
- StreamName：**直播流名，每个应用可创建多个直播流，您可以根据实际需求进行自定义，不支持中文字符。

### 拼接示例：

- 标准直播场景：**

若添加的播放域名为“test-play.example.com”，“AppName”为“livetest”，“StreamName”为“huawei1”，则不同规格拼接成如下所示的不同的原始播放地址。

RTMP格式: rtmp://test-play.example.com/livetest/huawei1  
FLV格式: http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv  
M3U8格式: http://test-play.example.com/livetest/huawei1.m3u8

- **低时延直播场景：**

若添加的播放域名为“test-play.example.com”，“AppName”为“livetest”，“StreamName”为“huawei1”，则拼接成如下所示的原始播放地址。

webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1

## 鉴权播放地址

Key防盗链功能开启后，那么您需要根据获取的鉴权信息生成对应的鉴权播放地址，然后再使用该鉴权地址进行直播播放。请参见[播放Key防盗链](#)生成对应的鉴权播放地址。

## 转码播放地址

在直播推流前若您配置了[直播转码](#)，那么您需要根据播放地址是否开启了Key防盗链加密的情况拼接转码播放地址。

### 拼接规则

在[原始播放地址](#)和[鉴权播放地址](#)中的“StreamName”字段后加上“\_转码模板ID”即可。

- **标准直播场景：**

RTMP格式：rtmp://播放域名/AppName/StreamName\_转码模板ID

FLV格式：http://播放域名/AppName/StreamName\_转码模板ID.flv

M3U8格式：http://播放域名/AppName/StreamName\_转码模板ID.m3u8

- **低时延直播场景：**

webrtc://播放域名/AppName/StreamName\_转码模板ID

**转码模板ID：**直播转码使用的转码模板的ID，自定义转码模板的ID可自定义。需要进入[视频直播控制台](#)的“域名管理”页面，在推流域名行的“管理 > 模板配置 > 转码配置”页面获取。

图 11-2 获取转码模板 ID

AppName	模板ID	高清晰码	视频编码	分辨率(宽*高)	码率(单位:kbps)	帧率(单位:fps)	操作
live	lld	关闭	H.264	640*360	400	自适应	
	lfd	关闭	H.264	854*480	600	自适应	
	lhd	关闭	H.264	1280*720	1000	自适应	修改 删除
	lud	关闭	H.264	1920*1080	2000	自适应	

### 拼接示例：

若原始播放地址为“http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv”，“转码模板ID”为“110”。根据播放地址是否开启了Key防盗链加密功能，拼接对应的转码播放地址。

- 若播放地址未开启Key防盗链加密功能，则转码播放地址如下所示：

- **标准直播场景：**

http://test-play.example.com/livetest/huawei1\_110.flv

- **低时延直播场景：**

webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1\_110

- 若播放地址开启了Key防盗链加密功能，则需要在未鉴权的转码播放地址后加上鉴权信息，对应的播放地址如下所示：

- **标准直播场景：**

http://test-play.example.com/livetest/huawei1\_110.flv?  
auth\_info=z6uwSVUceM2%2FZeDpc2LqjhEFhhXpjQ5IQJhrLoIARQ2%2Bn  
%2BJV4DrzGRqXxWxMLQBU.44393135353831414132454633374139

**- 低时延直播场景：**

```
webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1_110?  
auth_info=z6uwSWUceM2%2FZeDpc2LqjhEFhhXpjQ5IQJhrLoIARQ2%2Bn  
%2BJV4DrzGRqXxWxMLQBU.44393135353831414132454633374139
```

鉴权信息可以直接参考[鉴权播放地址](#)生成。

## 11.2 直播延时

您可以结合业务需要，在控制台中配置合适的延时时间，低延迟同时可能带来直播卡顿。

### 注意事项

- 目前暂只支持直播协议为RTMP和HTTP-FLV，且AppName为live的播放配置延时，若其它App需修改延时配置请[提交工单](#)申请。
- 推流端GOP值不能大于配置的延时，播放的实际延时受播放端的网络情况等因素影响。
- 播放延时修改后，需重新推流才可生效。
- 低时延直播场景下，不建议使用此功能。

### 前提条件

- 已添加推流域名和播放域名，且已完成[域名关联](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

### 操作步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

步骤3 在需要修改直播延时的播放域名行，单击“管理”。

步骤4 在左侧导航树中，选择“模板配置 > 延时配置”。

步骤5 在目标应用右侧，单击“修改”，如图11-3所示。

图 11-3 修改操作

AppName	延时时间	操作
live	4秒	<a href="#">修改</a>

步骤6 在打开的页面中，配置直播延时，如图11-4所示。

直播播放延时默认为2秒，您可以根据实际情况修改延时。

推流GOP时长会影响直播延迟的时间，影响效果如表11-1所示。

注意：播放实际延时还受播放端网络情况等因素影响，请以实际为准。

图 11-4 修改延时



表 11-1 直播延迟时间

延时配置	推流GOP时长 ( 1s )	推流GOP时长 ( 2s )	推流GOP时长 ( 4s )
“延时时间”为“2秒”预计延迟	2-3s	2-4s	2-6s
“延时时间”为“4秒”预计延迟	4-5s	4-6s	4-8s
“延时时间”为“6秒”预计延迟	6-7s	6-8s	6-10s

步骤7 单击“确定”，完成直播延时的配置。

----结束

## 11.3 直播拉流回源

在视频直播服务中创建的播放域名，默认拉取的是华为源站的直播内容，若需要通过华为云播放非华为源站的直播内容，可以按照实际需求在直播控制台中配置回源拉流地址，将自有源站中的直播内容拉取到华为云直播源站进行加速分发。

### 注意事项

- 若播放域名配置了客户源站（域名或IP地址）拉流回源，则不支持关联推流域名，且无法使用转码、录制和截图等流处理的相关功能。
- HTTP协议的默认回源端口为80，RTMP协议的默认回源端口为1935。

### 前提条件

- 若回源方式为华为源站，则需要确保已[添加推流域名和播放域名](#)，且已完成[域名关联](#)，并在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。
- 若回源方式为客户源站（域名或IP地址），则需要确保已[添加播放域名](#)，并在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

## 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在需要配置直播拉流回源的播放域名行，单击“管理”。
- 步骤4 在左侧导航树中，选择“模板配置 > 拉流回源配置”。
- 步骤5 在拉流回源列表中可以查看当前拉流回源配置信息，如图11-5所示。

图 11-5 查看拉流回源信息

The screenshot shows a table with one row of data. The columns are: '回源地址' (Source Address) containing 'shou[REDACTED].com'; '回源方式' (Source Type) containing '域名' (Domain); '回源协议' (Source Protocol) containing 'rtmp'; '回源端口' (Source Port) containing '1935'; and '回源参数' (Source Parameters) containing 'key1=value1&key2=value2'. At the bottom left, there is a page navigation bar with '10' and a total count of '1'.

- 步骤6 若需要修改拉流回源配置的相关信息，单击“修改”，进入拉流回源配置页面，如图11-6所示。

图 11-6 配置拉流回源信息

The dialog box contains the following fields:

- \* 回源方式 (Source Type): A dropdown menu set to '客户源站(域名)' (Customer Source Station (Domain)).
- \* 回源协议 (Source Protocol): Radio buttons for 'RTMP' (selected) and 'HTTP-FLV'.
- \* 回源域名 (Source Domain): An input field containing 'shou[REDACTED].com'.
- 回源端口 (Source Port): An input field containing '1,935'.
- 回源参数 (Source Parameters): A key-value pair input field with 'key' and 'Value' fields.

At the bottom are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

具体参数配置说明请参见[表11-2](#)。

表 11-2 拉流回源参数配置

参数名	描述
回源方式	回源方式有以下三种： <ul style="list-style-type: none"><li>华为源站：默认方式，从华为源站拉取直播流。</li><li>客户源站（域名）：回源到自有源站拉取直播流，支持配置多个源站域名。</li><li>客户源站（IP地址）：回源到自有源站拉取直播流，支持配置多个源站IP地址和1个源站域名。</li></ul>
回源协议	支持直播节点向源站拉流的协议，回源方式为非“华为源站”时必选。回源协议暂只支持RTMP和HTTP-FLV。
回源IP地址	回源IP地址，最多可配置10个。若回源失败，将按照IP地址的配置顺序依次轮循。 当回源方式是“客户源站（IP地址）”时，此参数必选。
回源域名	配置说明如下所示。目前仅支持单纯的域名，示例： <a href="http://www.example.com">www.example.com</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>当“回源方式”选择“客户源站（域名）”时，为必选参数。最多支持配置10个回源域名。若配置了多个回源域名，回源失败时，将按照配置顺序，依次轮巡回源域名拉取直播流。</li><li>当“回源方式”选择“客户源站（IP地址）”时，为可选参数。最多支持配置1个回源域名。若配置了回源域名，则回源时HTTP-FLV HOST头填该回源域名，RTMP tcurl字段填该回源域名，否则，将当前IP地址作为HOST。</li></ul>
回源端口	用户可以自定义回源端口。 默认值如下所示： <ul style="list-style-type: none"><li>回源协议为“HTTP-FLV”时，默认值“80”。</li><li>回源协议为“RTMP”时，默认值“1935”。</li></ul>
回源参数	可选配置参数。当回源方式配置为“客户源站”时，用户可以指定回源URL中携带的附加参数。 需要配置一一对应的key和value，支持添加多个，直播回源时会通过符号&将所有的key连接起来。 示例：key1=value1&key2=value2。

**步骤7** 单击“确定”，完成拉流回源配置。

**步骤8** 配置完成后，[拼接播放地址](#)进行播放。

----结束

## 11.4 HTTPS 安全加速管理

## 11.4.1 配置方法

视频直播支持配置并开启HTTPS安全加速，保障您的直播数据在传输过程中受到加密保护。

### 背景信息

相比HTTP协议，HTTPS具有如下优势：

- HTTPS协议是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议，要比HTTP协议安全，可防止数据在传输过程中被窃取、改变，确保数据的完整性。
- 在HTTPS协议中，会对用户的关键信息进行加密，避免Session ID或Cookie内容被攻击者捕获，导致敏感信息泄露。

### 前提条件

- 已添加推流域名和播放域名，且已完成[域名关联](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。
- 已准备HTTPS证书。若还未有HTTPS证书。您可以在华为云[SSL证书管理](#)中购买。
- HTTPS证书格式满足[HTTPS证书要求](#)，若您的证书为非PEM格式，请参照HTTPS证书要求进行[格式转换](#)。

### 启用 HTTPS

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。


**步骤2** 在左侧导航栏中，选择“[域名管理](#)”，进入域名管理页面。

**步骤3** 在需要配置HTTPS安全加速的播放域名行单击“[管理](#)”。

**步骤4** 在左侧导航树中选择“[模板配置 > HTTPS证书配置](#)”。

**步骤5** 单击“[添加](#)”，在打开的页面中配置HTTPS参数，如[图11-7](#)所示。

图 11-7 配置 HTTPS 证书



将获取的证书文件、私钥文件以文本工具打开，并将证书内容和私钥内容复制到对应的文本框中。不同机构颁布的证书，存在如下差异：

- 若证书是Root CA机构颁发的，则证书是一份完整的证书，复制该证书内容即可。

图 11-8 HTTPS 证书



- 若证书是中级CA机构颁发的，则证书文件会包含多份证书，您需要将所有证书拼接在一起组成一份完整的证书。具体拼接方法请参见[中级CA机构颁发的证书](#)。

**步骤6** 单击“确定”，完成HTTPS证书配置。

**步骤7** 验证HTTPS安全加速是否生效。

HTTPS开启后，您可以使用HTTPS方式的播放地址播放直播视频，若播放成功，则表示HTTPS安全加速生效。

----结束

## 更新证书

若您的域名证书进行了变更，您需要将新的证书内容同步到HTTPS配置中，具体更新方法同[启用HTTPS](#)。

### 11.4.2 HTTPS 证书要求

HTTPS配置仅支持PEM格式的证书/私钥内容上传，针对不同的证书颁发机构，对证书/私钥内容的上传有不同的要求。

#### Root CA 机构颁发的证书

Root CA机构颁发的证书是一份完整的证书，配置HTTPS时，仅上传该证书即可。

通过记事本打开\*.PEM格式的证书文件，可以查看到类似[图11-9](#)所示的全部证书信息。

PEM格式证书：

- 以证书链“-----BEGIN CERTIFICATE-----”开头，以证书链“-----END CERTIFICATE-----”结尾。
- 证书链之间的内容，要求每行64个字符，最后一行允许不足64个字符。
- 证书内容不包含空格。

**图 11-9 PEM 格式证书**

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIDxDCCAggAwIBAgIEA JgGCTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBuMQswCQYDVQQGEwJj  
bjELMAkGA1UECAwCZ2QxCzAJBgNVBAcMAN6MQswCQYDVQQKDAJodzELMAkGA1UE  
CwCaHcxGDAWBgNVBAMMD21OT0MgUm9vdCBDQSBWMjERMA8GCSqGSIb3DQEJARYC  
aHcwHhcNMTYwNTE3MDEyODQ2WhcNMjEwNTE2MDEyODQ2WjBdMQswCQYDVQQGEwJj  
bjELMAkGA1UECBMCZ2QxCzAJBgNVBAoTAmh3MQswCQYDVQQLEwJodzEUMBIGA1UE  
AxQLKi5vd3Nnby5jb20xEТАРBгkqhkiG9w0BCQEWAмh3MIIIBIjANBgkqhkiG9w0B  
AQEFAAOCaQ8AMIIIBCgKCAQEAxDKJJ/hArR+Sq2YyqOWUN2Jh822dGcexU58g909e  
[REDACTED]  
-----  
HRMEAjAACwGCWCGSAGG+EIBDQfFh1PcGVuU1NMIEdlbmVYXR1ZCBDZXJ0aWZp  
Y2F0ZTAdbgNVHQ4EFgQUmNstyLA+uGec0xx8f+XPLs3AiEUwHwYDVR0jBBgwFoAU  
PRAAjcivt51G+7642KL2+GbJTIQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBABkMXMrUMhEH  
ZNhbl9b1t90NKQJpi7ugy7rj+vft4fUYeTvapsRwNutjWGVmnWB3HV85tnbIgVsa  
0pP6yKbJ+mJhL5AB/crDMDMqGhywUEoG80kzEQJSeUHJ/R/iTaksmkqSPyDrbvaN  
1DpIf5Sa7YA9VbWYpIZDuOhyk07HS2c8kcSmD+OK9gOke7QS1L3FKAvdgqJepel6  
A137VUmYTdh2mqS78LcpSs+SofipppOGgi5AuimZqp5xrn8Od6GjQqEc7nGH5foQ  
1Jq8ekhn07Aqd7chFbDfW4qLSY7nEHT3uLzMGE8Y9QQ4zs5H71CaJVGXtoTQfpXR  
nuMo/2NXia0=-----  
-----END CERTIFICATE-----
```

#### 中级 CA 机构颁发的证书

中级机构颁发的证书文件包含多份证书，配置HTTPS时，需要将所有证书拼接在一起组成一份完整的证书后再上传。拼接后的证书类似[图11-10](#)。

通过记事本打开所有\*.PEM格式的证书文件，将**服务器证书**放在首位，再放置**中间证书**。一般情况下，机构在颁发证书的时候会有对应说明，请注意查阅相关规则。通用的规则如下：

- 证书之间没有空行。
- 证书链的格式如下：  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
-----END CERTIFICATE-----

图 11-10 拼接后的 PEM 证书

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIE/DCCA+SgAwIBAgIUiOWwvEj4lJ5OamNabjVbGY42BBcQwDQYJKoZIhvcNAQEL  
BQAwgYIxCzAJBgNVBAYTAmNuMRIwEAYDVQQIDA1HdWFuZ0RvbmcxETAPBgNVBAcM  
CFN0ZW56aGVuMQ8wDQYDVQQKDAZIdWF3ZWhkxszAJBgNVBAsMAk1UMS4wLAYDVQQD  
DCViIdWF3ZWhkgV2ViIFN1Y3VzZSBJbnR1cm51dCBHYXR1d2F5IENBMB4XDTE3MTAx  
ODAwNDA0N1oXDTE4MTAxODAwNDA0N1owgZoxCzAJBgNVBAYTAkNOMRAwDgYDVQQI  
DAdqaWFuZ3N1MRAwDgYDVQQHDAduYW5qaW5nMS4wLAYDVQQKDCVIdWF3ZWhkgU29m  
dHdhcmUgVGVjaG5vbG9naWVzIENvLiwgTHRkMRkwFwYDVQQLDBBDbG91ZGJ1IFNS  
RSBEZXBOOMRwwGgYDVQQDBN3d3cuaHVhd2VpY2xvdWQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG  
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsf5hC6J20XSF/Y7Wb8o6130yzgaUYWGLEX8t  
1dQ1JAus93xMC2Jr6UOKmKR6WaRu51ZxpPfLT/IV6UnvMLnxJQBavqauykCSkadW  
stYA9ttTI/FYq+MR1KKbNrqK/ADhRfmR4owS/3w1wxvpwy5TRZ+V/D6TjxHZCjc  
+81SmUuLxsgoUe79B/ruccYlufuqr3v0TToaNn4c37kjJeKf+b2F/IqO/KF+9zF  
[REDACTED]  
AgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMEIGA1UdEQQ7MDmCE3d3dy5odWF3ZWhj  
bG91ZC5jb22CEsouaHVhd2VpY2xvdWQuY29tgg9odWF3ZWhjbG91ZC5jb20wDQYJ  
KoZIhvcNAQELBQADggEBACsLP7Hj+4KY1ES38OnOWuwQ3st8axvhDD9jZGoninzW  
JSGpdm04NEsh1vwSFdEHpjy/xKSLCIqq5Ue8tTI8zOF13U0R0nMeHSKSxJG6zc8X  
h/3N217oBygPgvpmc6YX66kvwXmbA7KRniiYS0nmCi2KUyng5Bv4dsx21dj1qQ3b  
HI+i026Q9odLsmhsKOsFUC0vDKoMIJz0Socy7Cq1+tFWF9S79MI4QjxaXVEvpIEg  
QLEze3BXSSoiWRkdfsdDB9s+UtdWeJy0HMh/ctwUQQtB6areV2+CPthfmDENa+A8  
IK6GzHyp/mgrwKdDh97aQ42ARreAv4KVFAiJGZ02LOY=  
-----END CERTIFICATE-----  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIID2TCCAsGgAwIBAgIJALQP09XxFZmMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGCMQswCQYD  
VQQGEwJjbjESMBAGA1UECAwJR3VhbmdEb25nMREwDwYDVQQHDAhTaGVuemh1bjEP  
MA0GA1UECgwGSHVhd2VpMQswCQYDVQQLDAAJVDEuMCwGA1UEAww1SHVhd2VpIFd1  
YiBTZWN1cmUgSW50ZXJuZXQgR2F0ZXdhcSBDQTAeFw0xNjA1MTAwOTAyMjdaFw0y  
NjA1MDgwOTAyMjdaMIGCMQswCQYDVQQGEwJjbjESMBAGA1UECAwJR3VhbmdEb25n  
MREwDwYDVQQHDAhTaGVuemh1bjEPMA0GA1UECgwGSHVhd2VpMQswCQYDVQQLDAAJ  
VDEuMCwGA1UEAww1SHVhd2VpIFd1YiBTZWN1cmUgSW50ZXJuZXQgR2F0ZXdhcSBD  
[REDACTED]  
rG0CAwEAAAQNQME4wHQYDVR0OBByEFDB6DZX4Am+isC0a48e4ZdrAXpsMB8GA1Ud  
IwQYMBaAFDB6DZX4Am+isC0a48e4ZdrAXpsMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZI  
hvcNAQELBQADggEBAKN9kSjRX56yw2Ku5Mm3gZu/kQQw+mLkIuJEeDwS6LWjW0Hv  
313x1v/Uxw4hQmo60XqQ20M4dfIJoVYKqiL1BCpXvO/X600rq3UPediEMaXkmM+F  
tuJnoPCXmew7QvvQqvwi+0xmhpRPg0N6xIK01vIbAV69TkpwJW3duj1FuRJgSvn  
rRab4gVi14x+bUgTb6HCvDH99PhADvXOuIlmk6Kb/JhCNbhRAHezyfLrvimxi0Ky  
2KZWitN+M1UWvSYG8jmtDm+/FuA93V1yErRjkj92egCgMlu67lliddt7zzzqW+U  
QLU0ewUmUHQsV5mk62v1e8sRViHB1B2HJ3DU5gE=  
-----END CERTIFICATE-----
```

## RSA 私钥格式要求

PEM格式的文件可以存放证书或私钥，如果\*.PEM只包含私钥，一般用\*.KEY代替。

通过记事本打开\*.PEM或\*.KEY的私钥文件，可以查看到类似图11-11所示的全部私钥信息。

RSA格式私钥：

- 以证书链“-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----”开头，以证书链“-----END RSA PRIVATE KEY-----”结尾。
  - 证书链之间的内容，要求每行64个字符，最后一行允许不足64个字符。
  - 证书内容不包含空格。

图 11-11 RSA 格式私钥

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
MIIEpQIBAAKCAQEAxDKJJ/hArR+Sq2YyqOWUN2Jh822dGcexU58g909eY1vLCqow  
wEPqs6vyqQM3gKo8qCkNkmS5QgMPOFI4fx2G22mHvT0x8PHjm6GTQDPDniWaIuky  
lufqVPD/zqK0oB12AeAvbzKxWwRqf4JTLa3136B415yZVoDjRfU5EKY6LW1sD/00  
5uF0qE3td5KQwQc62zbnkAof0Oyp5PbMfajM9My2mcvQJzWPLRxET3eWHYdBUtEg  
1rxdrWxLheKjENzW3P7Mz/7KycIRxAlur1/Z9s8ytj3124AQY7NE1t1iL9wwA47k  
0EumxTaLz8H/vHB1fLMouvYfsSDEr3Snf6eSSwIDAQABaoIBAQDCNmxC3qHXPgvl  
EzBOtIPV11PyzizXWi+U4U6WwUBjCQ6ijfoYOKLaHHnnCEIm4V2N8KV4prAkQjcM  
xxrq/vizzNh6K1dBrZKmrWrAqGifkHqx2M3wwssfSzG3WhSOUT1nrUnOnG9XLb15  
WeBd2Zp/Fn+tk2T9SsTotAgJAoGAoVm05APBVRLILHwungLno8ZOYJopOtEPGFDp  
v0bHNfgGIrfMcoKIx2xuX5cUe9MiHrdyPV8aHYvd4ciE6yOGGq2ypVAt0SSS+TSL  
GXJpezX9AjeWtQV8iWoEojIKKPs9FAHftS2aCbXXVJxwR1kbp8clyDxQ9yNNCr7o  
OBG9XHECgYEAXuJhoD8HMmoLJockHeMvHY9DqjcncFLwXyuKORKzRT5SiUy7tDJ  
VV8cq1jV95gNbae6tUp9zN07mw1wD2ztjyjDc1gtW+Kpfj7VXImtURHrxKf2f1Nx  
uQ/fbf/zaVpJ7QPcL7y671BGevC/JI2/i2jBGQkQtn8d4rhk72C1kyw=  
-----END RSA PRIVATE KEY-----

当私钥的证书链带有“-----BEGIN PRIVATE KEY-----, -----END PRIVATE KEY-----”或者“-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----, -----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----”信息时，需要使用OpenSSL工具执行以下命令进行转换：

```
openssl rsa -in old_key.pem -out new_key.pem
```

## 格式转换

配置HTTPS仅支持PEM格式的证书/私钥，其他格式均不支持。其他格式的证书/私钥需要转换成PEM格式，建议通过[OpenSSL](#)工具进行转换。下面是几种比较流行的证书格式转换为PEM格式的方法。

以下示例均假设转换前证书名为old\_certificate，私钥名为old\_key，转换后证书名为new\_certificate，私钥文件名为new\_key。

- **DER转换为PEM**

```
openssl x509 -inform der -in old_certificate.cer -out new_certificate.pem  
openssl rsa -inform DER -outform pem -in old_key.der -out new_key.pem
```

- **P7B转换为PEM**

```
openssl pkcs7 -print_certs -in old_certificate.p7b -out new_certificate.cer
```

- **PFX转换为PEM**

```
openssl pkcs12 -in old_certificate.pfx -nokeys -out new_certificate.pem  
openssl pkcs12 -in old_certificate.pfx -nocerts -out new_key.pem
```

若需要将PKCS8格式私钥转换为PKCS1格式，则参考如下方法：

```
openssl rsa -in old_certificate.pem -out pkcs1.pem
```

## 11.5 播放鉴权

### 11.5.1 概述

视频直播服务为您提供了Referer防盗链、Key防盗链和IP黑白名单鉴权机制，对访问者的身份进行识别和过滤，符合规则的才可使用直播服务。

其中，Key防盗链鉴权功能旨在保护直播源站资源不被非法下载盗用。采用Referer防盗链方法添加Referer黑、白名单方式可以解决部分盗链问题。但是，由于Referer内容可以伪造，所以Referer防盗链方式不能很好的保护直播源站的资源。因此，建议采用Key防盗链鉴权方式保护直播源站资源更为安全有效。视频直播服务鉴权机制如表11-3所示。

表 11-3 直播鉴权

项目	描述	配置
Referer防盗链	您可以配置访问的Referer黑白名单，对访问者身份进行识别和过滤。	请参见 <a href="#">Referer防盗链</a> 。
Key防盗链	您可以配置防盗链Key，通过URL鉴权方式保障直播资源的安全。	请参见 <a href="#">Key防盗链</a> 。
IP黑白名单	您可以配置访问的IP黑白名单，对访问者身份进行识别和过滤。	请参见 <a href="#">IP黑白名单</a> 。

### 11.5.2 Referer 防盗链

Referer防盗链功能是基于HTTP协议支持的Referer机制，通过播放请求中携带的Referer字段识别请求来源。配置Referer黑名单或白名单后，CDN会根据名单对请求来源进行过滤，允许或拒绝播放请求。

## 注意事项

- 该功能为可选项，默认不启用。
- Referer黑名单与Referer白名单互斥，不支持同时设置。
- 黑名单或白名单中的域名最多支持配置100条。
- 黑名单或白名单中配置的域名为正则匹配。如填写“`^http://test.*com$`”，则“`http://test.example.com`”和“`http://test.example01.com`”也会匹配成功。

## 前提条件

- 已添加推流域名和播放域名，且已完成[域名关联](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

## 操作步骤

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在需要配置鉴权信息的播放域名行单击“管理”。
- 步骤4 在左侧导航树中选择“基础配置 > 鉴权配置”。
- 步骤5 选择“Referer防盗链”，弹出“Referer防盗链”对话框。
- 步骤6 单击“开关”，配置Referer防盗链参数，如图11-12所示。

图 11-12 配置 Referer 防盗链



防盗链配置及对应访问权限说明如[表11-4](#)所示。

表 11-4 Referer 防盗链配置

参数名	描述
类型	<p>支持黑名单和白名单模式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Referer黑名单：允许非名单内的域名请求访问资源，拒绝名单中的域名请求访问。</li><li>Referer白名单：允许名单内的域名请求访问资源，拒绝其它域名请求访问。</li></ul> <p>您可以设置是否允许空Referer字段访问资源，即是否允许通过浏览器地址栏直接访问资源URL。</p>
规则	<p>黑名单或白名单中的域名。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>输入的域名总数最多支持100条（最少1条），以英文“,”进行分隔。</li><li>域名为正则匹配，若填写“<code>^http://test.*com\$</code>”，则“<code>http://test.example.com</code>”和“<code>http://test.example01.com</code>”也会匹配成功。</li></ul>

步骤7 配置完成后，单击“确定”。  
----结束


### 11.5.3 Key 防盗链

为保障直播资源不被非法盗用，您可以使用直播的Key防盗链功能，在原始推流或播放地址末尾加上鉴权信息。在主播请求直播推流或观众请求播放时，CDN会对其URL带的加密信息进行合法性判断，仅校验通过的请求会予以响应，其它非法的访问将予以拒绝。

若您有其它自定义防盗链规则的需求，请您[提交工单](#)与华为云技术客服联系。

#### 工作原理

图 11-13 Key 防盗链工作原理



流程说明如下所示：

- 租户在直播控制台开启Key防盗链功能，并配置鉴权方式、Key值和时长。

2. 直播服务将租户配置的鉴权方式、Key值和时长下发到CDN节点中。
3. 主播/观众通过租户提供的鉴权推流/播放URL向CDN请求推流或播放。
4. CDN根据推流或播放URL中携带的鉴权信息校验请求的合法性，仅校验通过的请求会被允许。

## 注意事项

- 该功能为可选项，默认不启用。启用该功能后，原始直播加速URL将无法使用，需要按规则生成合法的防盗链URL。
- 建议推流与播放鉴权使用不同的Key值，以增强安全性。若防盗链URL过期，或者签名不能通过，直播流将播放失败，并返回“403 Forbidden”信息。
- 使用HLS鉴权播放时，如果鉴权参数过期，二级CNAME地址仍可继续播放。如需二级CNAME也遵循鉴权过期时，返回“403 Forbidden”，需要[提交工单](#)，联系技术支持进行后台配置后生效。
- 针对RTMP、FLV这类长连接业务，只有服务端收到用户请求时，才进行防盗链参数校验，校验通过后可以持续播放。
- 针对HLS这类业务，用户播放后会携带相同的防盗链参数，持续发起请求。一旦防盗链参数过期，服务端便会因校验不通过，而拒绝访问，导致播放中断。  
所以建议这类业务，适当调整鉴权过期时间，避免因时间过短，而中途就播放失败。示例：如果预估HLS播放时长每次都在1小时以内，可设置过期时间为3600秒。

## 前提条件

- 已[添加推流域名和播放域名](#)，且已完成[域名关联](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

## 开启 Key 防盗链

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。
- 步骤3 在需要配置鉴权信息的域名行单击“管理”。
- 步骤4 在左侧导航树中选择“基础配置 > 鉴权配置”。
- 步骤5 选择“Key防盗链”，弹出“Key防盗链”对话框。
- 步骤6 单击“开关”，配置Key防盗链参数，如图11-14所示。

图 11-14 配置 Key 防盗链



表 11-5 Key 防盗链参数说明

参数名	描述
类型	<p>计算鉴权串的方式，可选为：方式A、方式B、方式C或方式D。</p> <p>AB鉴权方式：采用MD5信息摘要算法，具体实现方法请参见<a href="#">鉴权方式A</a>和<a href="#">鉴权方式B</a>。</p> <p>C鉴权方式：采用对称加密算法，具体实现方法请参见<a href="#">鉴权方式C</a>。</p> <p>D鉴权方式：采用HMAC-SHA256算法，具体实现方法请参见<a href="#">鉴权方式D</a>。</p> <p><b>说明</b> 鉴权方式ABC存在安全风险，鉴权方式D拥有更高的安全性，建议您优先使用鉴权方式D。</p>
Key	<p>鉴权key值。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>支持自定义设置，由32位的字母和数字组成。</li><li>支持自动生成。</li></ul>
时长	<p>URL鉴权信息的超时时长，指的是鉴权信息中携带的请求时间与直播服务收到请求时的时间的最大差值，用于检查直播推流URL或者直播播放URL是否已过期，单位：秒，范围限制：1分钟-30天。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>针对RTMP、FLV这类长连接业务，只有服务端收到用户请求时，才进行防盗链参数校验，校验通过后可以持续播放。</li><li>针对HLS这类业务，用户播放后会携带相同的防盗链参数，持续发起请求。一旦防盗链参数过期，服务端便会因校验不通过，而拒绝访问，导致播放中断。</li></ul> <p>所以建议这类业务，适当调整鉴权过期时间，避免因时间过短，而中途就播放失败。示例：如果预计HLS播放时长每次都在1小时以内，可设置过期时间为3600秒。</p>

**步骤7** 配置完成后，单击“确定”。

**步骤8** 通过以下方式获取鉴权地址。

- 手动拼接：根据配置的鉴权类型拼接对应的鉴权地址，各鉴权类型对应的鉴权地址拼接方法请分别参见[鉴权方式A](#)、[鉴权方式B](#)、[鉴权方式C](#)和[鉴权方式D](#)。
- 自动生成：使用防盗链地址生成工具快速生成鉴权地址，具体生成方法请参见[防盗地址生成](#)。

**步骤9** 验证防盗链功能。

使用第三方直播推拉流工具，通过鉴权推流地址和播放地址进行验证，若原始推流地址和播放地址无法成功推流和播放，使用鉴权推流地址和播放地址能成功推流和播放，则表示Key防盗链生效。

----结束

## 鉴权方式 A

鉴权方式A主要通过Key、timestamp、rand（随机数）、uid（设置为0）和URL计算鉴权串。

### 鉴权URL格式

原始URL?auth\_key={timestamp}-{rand}-{uid}-{md5hash}

### md5hash的计算公式：

```
sstring = "{URI}-{Timestamp}-{rand}-{uid}-{Key}"  
HashValue = md5sum(sstring)
```

表 11-6 鉴权字段描述

字段	描述
timestamp	用户定义的有效访问时间起始点，值为1970年1月1日以来的当前时间秒数。十进制或者十六进制整数。 示例：1592639100（即2020-06-20 15:45）
时长	鉴权URL有效的时间长度。 若设置的有效时间为1800s，则用户可在从timestamp开始的1800s内允许访问直播地址。超出该区间，鉴权失败。 示例：若设置的访问时间为2020-6-30 00: 00: 00，则链接真正失效时间为2020-6-30 00: 30: 00。
rand	随机数，建议使用UUID，不能包含中划线"-"。 示例：477b3bbc253f467b8def6711128c7bec
uid	userID。暂未使用，直接设置成0即可。
md5hash	通过md5算法计算出来的验证串，数字0-9和小写英文字母a-z混合组成，固定长度32。 sstring = "{URI}-{Timestamp}-{rand}-{uid}-{Key}" HashValue = md5sum(sstring)

字段	描述
URI	指原始URL中从域名后开始到最后的路径。 <ul style="list-style-type: none"><li><b>标准直播场景</b> 示例：/livetest/huawei1.flv</li><li><b>低时延直播场景</b> 示例：/livetest/huawei1.sdp</li></ul>
Key	在控制台设置的防盗链Key值，具体请参见 <a href="#">开启Key防盗链</a> 。

### 鉴权URL示例

#### • 标准直播场景

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成方法相同。

原始URL: http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv  
timestamp: 1592639100  
时长: 1800s  
Key: GCTbw44s6MPLh4GqqDpnfuFHgy25Enly  
rand: 477b3bbc253f467b8def6711128c7bec  
uid: 0  
URI: /livetest/huawei1.flv

根据计算公式，得到**md5hash**。

HashValue = md5sum("/livetest/huawei1.flv-1592639100-477b3bbc253f467b8def6711128c7bec-0-GCTbw44s6MPLh4GqqDpnfuFHgy25Enly") = dd1b5ffa00cf26acec0c169ae1cfabea

则鉴权播放地址为：

http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv?  
auth\_key=1592639100-477b3bbc253f467b8def6711128c7bec-0-dd1b5ffa00cf26acec0c169ae1cfabea

#### • 低时延直播场景

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成方法相同。

原始URL: webrtc/test-play.example.com/livetest/huawei1  
timestamp: 1592639100  
时长: 1800s  
Key: GCTbw44s6MPLh4GqqDpnfuFHgy25Enly  
rand: 477b3bbc253f467b8def6711128c7bec  
uid: 0  
URI: /livetest/huawei1.sdp

根据计算公式，得到**md5hash**。

HashValue = md5sum("/livetest/huawei1.sdp-1592639100-477b3bbc253f467b8def6711128c7bec-0-GCTbw44s6MPLh4GqqDpnfuFHgy25Enly") = dd1b5ffa00cf26acec0c169ae1cfabea

则鉴权播放地址为：

webrtc/test-play.example.com/livetest/huawei1?  
auth\_key=1592639100-477b3bbc253f467b8def6711128c7bec-0-dd1b5ffa00cf26acec0c169ae1cfabea

## 鉴权方式 B

鉴权方式B主要通过Key、timestamp和StreamName计算鉴权串。

### 鉴权URL格式

原始URL?txSecret=md5(Key + StreamName + txTime)&txTime=hex(timestamp)

表 11-7 鉴权字段描述

字段	描述
txTime	播放URL的有效时间，为Unix时间戳的十六进制结果。 如果当前txTime的值大于当前请求的时间则可以正常播放，否则播放会被后台拒绝。 示例：5eed5888（即2020.06.20 08:30:00）
Key	在控制台设置的防盗链Key值，具体请参见 <a href="#">开启Key防盗链</a> 。
txSecret	URL中的加密参数。 通过将key, StreamName, txTime依次拼接的字符串进行MD5加密算法得出。 $\text{txSecret} = \text{md5}(\text{Key} + \text{StreamName} + \text{txTime})$
时长	鉴权URL的有效时间长度。 若txTime设置为当前时间，有效时间设置为1249s，则播放URL过期时间为当前时间+ 1249s。

### 鉴权URL示例

#### • 标准直播场景

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成同理。

原始URL: <http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv>

Key: GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly

StreamName: huawei1

txTime: 5eed5888

时长: 1249s

根据计算公式，得到txSecret。

$$\text{txSecret} = \text{md5}(\text{GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enlyhuawei1}5eed5888) = 5cdc845362c332a4ec3e09ac5d5571d6$$

则鉴权播放地址为：

[http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv?  
txSecret=5cdc845362c332a4ec3e09ac5d5571d6&txTime=5eed5888](http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv?txSecret=5cdc845362c332a4ec3e09ac5d5571d6&txTime=5eed5888)

#### • 低时延直播场景

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成同理。

原始URL: <webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1>

Key: GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly

StreamName: huawei1

txTime: 5eed5888

时长: 1249s

根据计算公式，得到txSecret。

$$\text{txSecret} = \text{md5}(\text{GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enlyhuawei1}5eed5888) = 5cdc845362c332a4ec3e09ac5d5571d6$$

则鉴权播放地址为：

[webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1?  
txSecret=5cdc845362c332a4ec3e09ac5d5571d6&txTime=5eed5888](webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1?txSecret=5cdc845362c332a4ec3e09ac5d5571d6&txTime=5eed5888)

## 鉴权方式 C

鉴权方式C主要通过Key、Timestamp、AppName、StreamName和CheckLevel计算鉴权串。

### 鉴权URL格式

原始URL?auth\_info=加密串.EncodedIV

鉴权字段的生成算法如下所示，具体代码示例请参考[代码示例](#)。

- **LiveID** = <AppName>+"/"+<StreamName>
- **加密串** = UrlEncode(Base64(AES128(<Key>, "\$"+<Timestamp>+"\$"+<LiveID>+"\$"+<CheckLevel>)))
- **EncodedIV** = Hex(加密使用的IV)

算法中各加密参数说明如[表11-8](#)所示。

**表 11-8 加密参数说明**

字段	描述
AppName	应用名称，与推流或播放地址中的AppName一致。
StreamName	流名称，与推流或播放地址中的StreamName一致。
Key	在控制台设置的防盗链Key值，具体请参见 <a href="#">开启Key防盗链</a> 。
LiveID	直播流ID，用于标识唯一的直播流，由AppName和StreamName组成。 LiveID = <AppName>+"/"+<StreamName>
Timestamp	鉴权参数生成的UTC时间，格式为“yyyyMMddHHmmss”，用于检查鉴权参数是否已过期，即Timestamp和当前时间差值的绝对值是否大于配置的超时时长。
CheckLevel	检查级别。取值为3或者5。 <ul style="list-style-type: none"><li>• CheckLevel = 3，只检查LiveID是否匹配，不检查鉴权URL是否过期。</li><li>• CheckLevel = 5，检查LiveID是否匹配，Timestamp是否超时。</li></ul>
IV	CBC对称加密算法依赖IV向量，随机生成的16位数字和字母组合，IV值长度为128位；CBC模式，PKCS7填充。

### 鉴权URL示例

#### • 标准直播场景

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成同理。

原始URL: <http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv>  
AppName: livetest  
StreamName: huawei1  
Key: GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly  
LiveID: livetest/huawei1  
Timestamp: 20190428110000  
CheckLevel: 3  
IV: yCmE666N3YAq30SN

根据计算公式，得到“加密串”和“EncodedIV”

加密串 = I90KW7GhxOMwoy5yaekMStZsOC%2B6WlyqU2kLBYAvcso%3D  
EncodedIV = 79436d453636364e335941713330534e

则鉴权播放地址为：

http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv?auth\_info=I90KW7GhxOMwoy5yaekMStZsOC%2B6WlyqU2kLBYAvcso%3D.79436d453636364e335941713330534e

- **低时延直播场景**

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成同理。

原始URL: webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1

AppName: livetest

StreamName: huawei1

Key: GCTbw44s6MPLh4GqqDpnfuFHgy25Enly

LiveID: livetest/huawei1

Timestamp: 20190428110000

CheckLevel: 3

IV: yCmE666N3YAq30SN

根据计算公式，得到“加密串”和“EncodedIV”

加密串 = I90KW7GhxOMwoy5yaekMStZsOC%2B6WlyqU2kLBYAvcso%3D  
EncodedIV = 79436d453636364e335941713330534e

则鉴权播放地址为：

webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1?auth\_info=I90KW7GhxOMwoy5yaekMStZsOC%2B6WlyqU2kLBYAvcso%3D.79436d453636364e335941713330534e

## 鉴权方式 D

鉴权方式D主要通过Key、timestamp和StreamName计算鉴权串。

### 鉴权URL格式

原始URL?hwSecret=hmac\_sha256(Key, StreamName + hwTime)&hwTime=hex(timestamp)

表 11-9 鉴权字段描述

字段	描述
hwTime	播放URL的有效时间，为Unix时间戳的十六进制结果。 如果当前hwTime+时长的值大于当前请求的时间则可以正常播放，否则播放会被后台拒绝。 示例：5eed5888（即2020.06.20 08:30:00）
Key	在控制台设置的防盗链Key值，具体请参见 <a href="#">开启Key防盗链</a> 。
hwSecret	URL中的加密参数。 以Key和StreamName+hwTime为参数进行HMAC-SHA256加密算法得出。 hwSecret = hmac_sha256 ( Key, StreamName + hwTime )
时长	鉴权URL的有效时间长度。 若hwTime设置为当前时间，有效时间设置为1249s，则播放URL过期时间为当前时间+ 1249s。

### 鉴权URL示例

- **标准直播场景**

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成同理。

原始URL: <http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv>

Key: GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly

StreamName: huawei1

hwTime: 5eed5888

时长: 1249s

根据计算公式，得到hwSecret。

hwSecret = hmac\_sha256(GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly, huawei15eed5888) = ce201856a0957413319e883c8ccae13602f01d3d91e21daf5161964cf708a6a8

则鉴权播放地址为：

<http://test-play.example.com/livetest/huawei1.flv?hwSecret=ce201856a0957413319e883c8ccae13602f01d3d91e21daf5161964cf708a6a8&hwTime=5eed5888>

- 低时延直播场景

以生成播放鉴权地址为例，推流鉴权地址的生成与播放鉴权地址的生成同理。

原始URL: <webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1>

Key: GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly

StreamName: huawei1

hwTime: 5eed5888

时长: 1249s

根据计算公式，得到hwSecret。

hwSecret = hmac\_sha256(GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly, huawei15eed5888) = ce201856a0957413319e883c8ccae13602f01d3d91e21daf5161964cf708a6a8

则鉴权播放地址为：

<webrtc://test-play.example.com/livetest/huawei1?hwSecret=ce201856a0957413319e883c8ccae13602f01d3d91e21daf5161964cf708a6a8&hwTime=5eed5888>

## 代码示例

以下为鉴权方式C的鉴权串生成代码示例。

```
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        // data="$"+<Timestamp>+"$"+<LiveID>+"$"+<CheckLevel>, 具体请参见“鉴权方式C”
        String data = "$20190428110000$live/stream01$3";

        // 随机生成的16位数字和字母组合
        byte[] ivBytes = "yCmE666N3YAq30SN".getBytes();

        // 在直播控制台配置的Key值
        byte[] key = "GCTbw44s6MPLh4GqgDpnfuFHgy25Enly".getBytes();

        String msg = aesCbcEncrypt(data, ivBytes, key);
        try {
            System.out.println(URLEncoder.encode(msg, "UTF-8") + "." + bytesToHexString(ivBytes));
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static String aesCbcEncrypt(String data, byte[] ivBytes, byte[] key) {
        try {
            SecretKeySpec sk = new SecretKeySpec(key, "AES");

```

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");

        if (ivBytes != null) {
            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, sk, new IvParameterSpec(ivBytes));
        } else {
            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, sk);
        }

        return Base64.encode(cipher.doFinal(data.getBytes("UTF-8")));
    } catch (Exception e) {
        return null;
    }
}

public static String bytesToHexString(byte[] src) {
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("");
    if ((src == null) || (src.length <= 0)) {
        return null;
    }

    for (int i = 0; i < src.length; i++) {
        int v = src[i] & 0xFF;
        String hv = Integer.toHexString(v);
        if (hv.length() < 2) {
            stringBuilder.append(0);
        }
        stringBuilder.append(hv);
    }
    return stringBuilder.toString();
}
}
```

以下是Base64类，用于将加密串进行编码。

```
public class Base64
{
    /**
     * Base64编码表。
     */
    private static char base64Code[] =
    {
        'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R',
        'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j',
        'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1',
        '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '+', '/'
    };

    /**
     * 构造方法私有化，防止实例化。
     */
    private Base64()
    {
        super();
    }

    /**
     * Base64编码。将字节数组中字节3个一组编码成4个可见字符。
     * @param bytes 需要被编码的字节数据。
     * @return 编码后的Base64字符串。
     */
    public static String encode(byte[] bytes)
    {
        int a = 0;

        // 按实际编码后长度开辟内存，加快速度
        StringBuffer buffer = new StringBuffer(((bytes.length - 1) / 3) << 2 + 4);

        // 进行编码
        for (int i = 0; i < bytes.length; i++)
        {
            a |= (bytes[i] << (16 - i % 3 * 8)) & (0xff << (16 - i % 3 * 8));
            if (i % 3 == 2 || i == bytes.length - 1)
                buffer.append(base64Code[a]);
        }
    }
}
```

```
{  
    buffer.append(Base64.base64Code[(a & 0xfc0000) >>> 18]);  
    buffer.append(Base64.base64Code[(a & 0x3f000) >>> 12]);  
    buffer.append(Base64.base64Code[(a & 0xfc0) >>> 6]);  
    buffer.append(Base64.base64Code[a & 0x3f]);  
    a = 0;  
}  
}  
  
// 对于长度非3的整数倍的字节数组，编码前先补0，编码后结尾处编码用=代替，  
// =的个数和短缺的长度一致，以此来标识出数据实际长度  
if (bytes.length % 3 > 0)  
{  
    buffer.setCharAt(buffer.length() - 1, '=');  
}  
if (bytes.length % 3 == 1)  
{  
    buffer.setCharAt(buffer.length() - 2, '=');  
}  
return buffer.toString();  
}  
}
```

## 11.5.4 IP 黑白名单

您可以将禁止或允许播放的IP地址添加到IP黑白名单中，CDN会根据名单对播放请求者的IP进行识别和过滤，允许或拒绝播放请求。

### 注意事项

- 该功能为可选项，默认不启用。
- IP黑名单与IP白名单互斥，不支持同时设置。
- 黑名单或白名单中的IP最多支持配置100个。

### 前提条件

- 已添加推流域名和播放域名，且已完成[域名关联](#)。
- 已在域名DNS服务商处完成[CNAME解析配置](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

**步骤3** 在需要配置鉴权信息的播放域名行，单击“管理”。

域名的“子服务类型”需要为“云直播”。

**步骤4** 在左侧导航栏中，选择“基础配置 > 鉴权配置”。

**步骤5** 选择“IP黑白名单”，弹出“IP黑白名单”对话框。

**步骤6** 单击“开关”，配置IP黑白名单，如图11-15所示。

图 11-15 配置 IP 黑白名单



**步骤7** 根据“鉴权类型”输入禁止或允许访问的播放域名IP地址，您也可以通过输入IP网段添加黑白名单，不支持IPv6。

**步骤8** 配置完成后，单击“确定”。

----结束

# 12 直播管理

## 12.1 流管理

您可以查看实时的在线推流情况，若您需要中断某个直播流，可以将推流地址加入禁推名单，加入后，后续该推流地址将被限制推流，您也可以恢复直播流的推送。

### 查看推流信息

#### ⚠ 注意

直播推流成功后，大概需要2-4分钟才能看到直播流信息，请刷新页面查看。

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航树中选择“直播管理 > 流管理”，进入流管理页面。
- 步骤3 选择您需要查看的域名，即可查看该域名下正在推流的直播流信息。

图 12-1 查看推流信息



----结束

### 禁止直播推流

**注意：**只有正在进行推流的直播流才可被禁用，禁用后，该推流地址将无法进行直播推流。

若您需要禁止某一条直播流的推送，请进行如下操作：

- 步骤1 登录[视频直播控制台](#)。
- 步骤2 在左侧导航树中选择“直播管理 > 流管理”，进入流管理页面。

**步骤3** 选择需要禁止直播推流的域名。

**步骤4** 在需要禁推的直播流行单击“禁推”，弹出“禁推”框。

**图 12-2 禁推**



**步骤5** 在弹出的“禁推”框中选择恢复时间。

禁止推流后的直播流信息可以在“禁推流”页签进行查看。

**图 12-3 禁推配置**



**限时：**最长支持禁推90天，在恢复时间前，该直播流无法进行推流活动。

----结束

## 恢复直播推流

若您需要恢复某一个域名的直播流推送，请进行如下操作：

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中选择“直播管理 > 流管理”，进入流管理页面。

**步骤3** 在下拉框中选择需要恢复直播流推送的域名。

**步骤4** 选择“禁推流”页签。

**步骤5** 在对应直播流行单击“操作”列中的“恢复”。

图 12-4 禁推流恢复



----结束

## 12.2 录制管理

直播录制完成后，您可以在直播控制台中查看录制文件。

### 操作步骤

**步骤1** 登录[视频直播控制台](#)。

**步骤2** 在左侧导航树中，选择“直播管理 > 录制管理”，进入录制管理页面。

**步骤3** 选择您需要查看的日期、推流域名、AppName、直播流名称（请填写完整，为必填项），并单击“确定”。

可以查看当前推流域名下的所有录制文件列表。

#### 说明

仅支持查看最近31天的历史数据。

图 12-5 查看录制文件信息

录制管理						满意度评价
请输入AppName和直播流名称搜索		近7天	选择属性筛选、或输入关键字搜索			
文件名称	推流域名	AppName	直播流名称	开始时间	结束时间	
ipm_20240119001_2024-01-19-09-53-22.m3u8	push[REDACTED].com	live	ipm_20240119001	2024/01/19 09:53:22 GMT+08:00	2024/01/19 10:11:19 GMT+08:00	
ipm_20240119001_2024-01-19-09-53-22.flv	push[REDACTED].com	live	ipm_20240119001	2024/01/19 09:53:22 GMT+08:00	2024/01/19 10:11:19 GMT+08:00	
ipm_20240119001_2024-01-19-09-53-22.mp4	push[REDACTED].com	live	ipm_20240119001	2024/01/19 09:53:22 GMT+08:00	2024/01/19 10:11:19 GMT+08:00	
ipm_20240119001_2024-01-19-09-46-36.m3u8	push[REDACTED].com	live	ipm_20240119001	2024/01/19 09:46:36 GMT+08:00	2024/01/19 09:50:51 GMT+08:00	
ipm_20240119001_2024-01-19-09-46-36.flv	push[REDACTED].com	live	ipm_20240119001	2024/01/19 09:46:36 GMT+08:00	2024/01/19 09:50:51 GMT+08:00	
ipm_20240119001_2024-01-19-09-46-36.mp4	push[REDACTED].com	live	ipm_20240119001	2024/01/19 09:46:36 GMT+08:00	2024/01/19 09:50:51 GMT+08:00	
ipm_test20231227001_2024-01-18-11-11-21.flv	push[REDACTED].com	live	ipm_test20231227001	2024/01/18 11:11:21 GMT+08:00	2024/01/18 11:11:25 GMT+08:00	
ipm_test20231227001_2024-01-18-11-11-21.m3u8	push[REDACTED].com	live	ipm_test20231227001	2024/01/18 11:11:21 GMT+08:00	2024/01/18 11:11:25 GMT+08:00	
ipm_test20231227001_2024-01-18-11-11-21.mp4	push[REDACTED].com	live	ipm_test20231227001	2024/01/18 11:11:21 GMT+08:00	2024/01/18 11:11:25 GMT+08:00	
ipm_test20231227001_2024-01-18-10-28-41.m3u8	push[REDACTED].com	live	ipm_test20231227001	2024/01/18 10:28:41 GMT+08:00	2024/01/18 10:29:54 GMT+08:00	

未选择对象

**步骤4** 单击选中录制文件所在行后，单击界面右下方的 图标，可查看录制文件详细信息。

可查看录制类型、时长、下载URL等信息。

图 12-6 查看录制文件详细信息

The screenshot shows a recording management interface with the following details:

**录制管理**

请输入AppName和直播流名称搜索: push[REDACTED].com 近7天

选择属性筛选, 或输入关键字搜索

文件名称	推流域名	AppName	直播流名称	开始时间	结束时间
lpm_20240119001_2024-01-19-09-53-22.m3u8	push[REDACTED].com	live	lpm_20240119001	2024/01/19 09:53:22 GMT+08:00	2024/01/19 10:11:19 GMT+08:00
lpm_20240119001_2024-01-19-09-53-22.flv	push[REDACTED].com	live	lpm_20240119001	2024/01/19 09:53:22 GMT+08:00	2024/01/19 10:11:19 GMT+08:00
lpm_20240119001_2024-01-19-09-53-22.mp4	push[REDACTED].com	live	lpm_20240119001	2024/01/19 09:53:22 GMT+08:00	2024/01/19 10:11:19 GMT+08:00
lpm_20240119001_2024-01-19-09-46-36.m3u8	push[REDACTED].com	live	lpm_20240119001	2024/01/19 09:46:36 GMT+08:00	2024/01/19 09:50:51 GMT+08:00
lpm_20240119001_2024-01-19-09-46-36.flv	push[REDACTED].com	live	lpm_20240119001	2024/01/19 09:46:36 GMT+08:00	2024/01/19 09:50:51 GMT+08:00
lpm_20240119001_2024-01-19-09-46-36.mp4	push[REDACTED].com	live	lpm_20240119001	2024/01/19 09:46:36 GMT+08:00	2024/01/19 09:50:51 GMT+08:00
lpm_test20231227001_2024-01-18-11-11-21.flv	push[REDACTED].com	live	lpm_test20231227001	2024/01/18 11:11:21 GMT+08:00	2024/01/18 11:11:25 GMT+08:00

已选择: lpm\_20240119001\_2024-01-19-09-53-22.m3u8

AppName: live 录制类型: CONTINUOUS\_RECORD  
推流域名: push[REDACTED].com 直播流名称: lpm\_20240119001  
开始时间: 2024-01-19 09:53:22 结束时间: 2024-01-19 10:11:19  
时长: 00:16:37 录制位置:  
下载url: https://live[REDACTED].com/v/RecordTimeShift/18d307278b0348f7bb6ef64a8211420/push[REDACTED].com/hls\_label\_datetime\_20231213T084251Z/lpm\_20240119001/lpm\_20240119001\_2024-01-19-09-53-22.m3u8  
播放URL: [REDACTED]

----结束

# 13 用量统计

您可以查看所有播放域名的下行带宽/流量使用统计信息，还可以查看所有推流域名的转码时长、录制最大并发数和截图数量统计信息。

## 注意事项

此功能暂不支持“华北-北京一”区域使用。

## 查询说明

- 带宽/流量支持查询最近24小时的数据。
- 转码/录制/截图均支持查询最近90天的历史数据，查询的时间跨度最长为31天。

## 查询步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“用量统计”。

步骤3 选择“带宽/流量”、“转码用量”、“录制用量”或“截图用量”查看对应的统计数据。

----结束

## 带宽/流量

选择需要查看的时间、播放域名及计费大区，即可在**带宽用量趋势**或**流量用量趋势**区域查看到相关数据。



您可以单击 ，将下行带宽/流量详情导出到本地。

- 带宽用量趋势图**中呈现的是所选域名的总带宽趋势，将鼠标指针停留在趋势图上，滚动鼠标滚轮可针对某时间跨度范围内的趋势图时间横轴进行拉大或缩小整体占比。

图 13-1 下行带宽趋势



- 流量用量趋势图中展示的是所选域名的总流量趋势，将鼠标指针停留在趋势图上，滚动鼠标滚轮可针对某时间跨度范围内的趋势图时间横轴进行拉大或缩小整体占比。

图 13-2 下行流量详情




## 转码用量

选择需要查看的推流域名及时间，即可在转码时长总和及转码时长趋势区域查看到相关数据。


- 转码时长总和中呈现的是所选域名在查询时间段内不同转码规格的转码总时长，如图13-3所示。

图 13-3 转码时长总和



- 转码时长趋势中呈现的是所选域名在查询时间段内不同转码规格的转码时长，将鼠标指针停留在趋势图上，滚动鼠标滚轮可针对某时间跨度范围内的趋势图时间横轴进行拉大或缩小整体占比。如图13-4所示。

图 13-4 转码时长趋势




## 录制用量

系统每5分钟统计1个录制并发总路数，每小时得到12个值，取其中最大值作为该小时内的统计点，即该小时内的录制用量。

选择需要查看的时间，即可在**录制峰值趋势**区域查看到相关数据。

**录制峰值趋势**中呈现的是该账户每小时直播流录制的最大并发数，将鼠标指针停留在趋势图上，滚动鼠标滚轮可针对某时间跨度范围内的趋势图时间横轴进行拉大或缩小整体占比。如图13-5所示。

图 13-5 录制峰值趋势




## 截图用量

选择需要查看的推流域名及时间，即可在**截图数量趋势**区域查看到相关数据。

**截图数量趋势**中呈现的是所选域名在推流过程中截取的直播画面张数，将鼠标指针停留在趋势图上，滚动鼠标滚轮可针对某时间跨度范围内的趋势图时间横轴进行拉大或缩小整体占比。如图13-6所示。

图 13-6 截图数量趋势



# 14 业务监控

您可以查看播放域名的下行带宽/流量使用量、播放画像信息、请求响应返回的所有状态码及对应直播流的在线观看人数等数据，还可以查看对应推流域名的上行带宽/流量使用量、总推流路数、历史推流详情及推流帧率/码率等监控信息。

## 注意事项

- 此功能暂不支持“华北-北京一”区域使用。
- 带宽换算进制为1024。

## 查询步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“业务监控”。

步骤3 选择“[下行带宽/流量](#)”、“[上行带宽/流量](#)”、“[状态码](#)”、“[观众数](#)”、“[推流路数](#)”、“[历史推流列表](#)”、“[推拉流记录](#)”、“[流播放画像](#)”或“[推流监控](#)”查看对应的统计数据。

将鼠标指针停留在趋势图上，滚动鼠标滚轮，可将时间横轴进行整体拉大或缩小。

----结束

## 下行带宽/流量

选择需要查看的时间、播放域名、区域、应用名称、流名称、时间粒度及封装协议。单击页面右侧的“带宽”或“流量”，可以切换查看带宽、流量趋势图。




单击右侧的图标，可以导出具体数据。

## 说明


- 支持查询最近365天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为31天。
- 支持选择多个域名同时查询，单次查询的域名总数不能超过10个。
- 最小统计粒度为5分钟，如2020-11-06 8:00:00~2020-11-06 8:04:59时间段内的数据，会统计展示在2020-11-06 8:00:00这个统计点上，其中，展示的数据为用户所选粒度时间段内的最大值。
- 直播流名称需要根据播放端实际拉取的流进行填写，例如，播放端拉取的是转码流，则“流名称”中需要填写的是转码流名称。
- 导出数据暂不支持按运营商分类。
- 带宽用量趋势**呈现的是所选域名的总带宽趋势。您可以在带宽趋势区域的下方，查看所选域名在查询时间段内的下行带宽峰值，如图14-1所示。

图 14-1 下行带宽统计详情



- 流量用量趋势**呈现的是所选域名的总流量趋势。您可以在流量趋势区域的下方，查看所选域名在查询时间段内的流量消耗，如图14-2所示。

图 14-2 下行流量统计详情



## 须知

流量表和流量趋势图中呈现的总流量，是将每5分钟粒度统计的流量进行合计（Byte），然后换算成MB，精确到小数点后两位。因此，可能与按5分钟粒度查询导出的流量表中“流量(MB)”列的合计值存在稍微的误差，这是由于计算时四舍五入导致。

## 上行带宽/流量


选择需要查看的时间、推流域名、区域、省份、运营商、应用名称、流名称、时间粒度及封装协议。单击页面右侧的“带宽”或“流量”，可以切换查看带宽、流量趋势图。

单击右侧的  图标，可以导出具体数据。

### 说明


- 支持查询最近365天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为31天。
- 支持选择多个域名同时查询，单次查询的域名总数不能超过10个。
- 最小统计粒度为5分钟，如2020-11-06 8:00:00~2020-11-06 8:04:59时间段内的数据会统计展示在2020-11-06 8:00:00这个统计点上，其中，展示的数据为用户所选粒度时间段内的最大值。
- 导出数据暂不支持按运营商分类。
- 带宽用量趋势**呈现的是所选域名的总上行带宽趋势，如图14-3所示。

图 14-3 上行带宽趋势



- 流量用量趋势**呈现的是所选域名的总流量趋势。您可以在流量趋势区域的下方，查看所选域名在查询时间段内的流量消耗，如图14-4所示。

图 14-4 上行流量统计详情



### 须知

流量表和流量趋势图中呈现的总流量，是将每5分钟粒度统计的流量进行合计（Byte），再换算成MB后，精确到小数点后两位。因此，可能与按5分钟粒度查询导出的流量表中“流量(MB)”列的合计值存在稍微的误差，这是由于计算时四舍五入导致。

## 状态码

选择需要查看的时间、域名、省份、运营商和状态码，即可查看到趋势图，如图14-5所示。

### 说明

- 支持查看最近7天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为1天。
- 支持选择多个域名同时查询，单次查询的域名总数不能超过10个。
- 最小统计粒度为1分钟，如2020-11-06 8:00:00~2020-11-06 8:00:59时间段内的数据会统计展示在2020-11-06 8:00:00这个统计点上。

趋势图中呈现的是所选域名在查询时间段内请求响应返回的状态码。

图 14-5 状态码统计信息



## 观众数

选择需要查看的时间、播放域名、应用名称、流名称、封装协议、省份、运营商和时间粒度，即可查看趋势图。

### 说明

- 仅支持查询FLV和RTMP流的在线人数。
- 支持查询最近365天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为31天。
- 仅支持选择单个域名进行查询。
- 统计的是独立IP数，最小统计粒度为1分钟，如2020-11-06 8:00:00~2020-11-06 8:00:59时间段内的数据会统计展示在2020-11-06 8:00:00这个统计点上。

趋势图中呈现的是所选域名的在线独立访客数趋势，如图14-6所示。

图 14-6 在线独立访客数趋势



## 推流路数

选择需要查看的推流域名和时间，即可查看趋势图。

### 说明

- 支持查询最近365天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为31天。
- 支持选择多个域名同时查询，单次查询的域名总数不能超过10个。
- 最小统计粒度为5分钟，如2020-11-06 8:00:00~2020-11-06 8:04:59时间段内的数据会统计展示在2020-11-06 8:00:00这个统计点上，其中，展示的数据为用户所选粒度时间段内的最大值。

趋势图中呈现的是所选域名推流到直播源站的总路数趋势，如图14-7所示。

图 14-7 推流路数趋势



## 历史推流列表

选择需要查看的推流域名、时间、应用名称和流名称。单击 ，即可查看到对应推流域名的历史推流信息，如图14-8所示。

各参数说明如表14-1所示。

### 说明

- 不支持查询正在推流的域名的历史推流详情。
- 支持查看最近7天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为1天。

图 14-8 历史推流信息

域名	端名	应用名称	流名	开播时间	类型	主播IP	音频编码	视频编码
LIVETestOnline_tongyong_hls01_4398..	push	live	2021-10-26 17:01:15-2021-10-26 17:01:32	主播推流	122.9.93.162	AAC	H264	

表 14-1 参数说明

参数名	描述
流名	直播流名称，即推流地址中自定义的 <b>StreamName</b> 。
域名	推流域名。
应用名称	即推流地址中默认或自定义的 <b>AppName</b> 。
开播时间	直播流开始推流到结束推流的时间段，格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss - YYYY-MM-DD hh:mm:ss，如2020-11-06 14:39:42 - 2020-11-06 14:39:44。
类型	直播流的推送类型，包含主播推流和第三方CDN回源两种类型。
主播ip	推流端的IP地址。
音频编码	音频编码格式。
视频编码	视频编码格式。

## 推拉流记录

选择需要查看的时间、域名、应用名称和流名称。单击 ，即可查看到对应域名的推拉流断开记录，如图14-9所示。

各参数说明如表14-2所示。

### 说明

由于数据量过大，最大查询周期为3天，最大查询跨度为3小时。

图 14-9 推拉流断开记录



状态	断开原因	类型	域名	应用名称	流名	开始时间	结束时间	客户端IP
● 拉流断开	正常关闭, 默认值	拉流	test.com	live	APITest	2023/04/21 16:51:18.629 GMT+08:00	2023/04/21 16:51:18.629 GMT+08:00	116.63.61.199
● 拉流断开	正常关闭, 默认值	拉流	test.com	live	APITest	2023/04/21 16:51:14.723 GMT+08:00	2023/04/21 16:51:14.723 GMT+08:00	116.63.61.199
● 拉流断开	正常关闭, 默认值	拉流	test.com	live	APITest	2023/04/21 16:51:08.434 GMT+08:00	2023/04/21 16:51:08.434 GMT+08:00	116.63.61.199

表 14-2 参数说明

参数名	描述
状态	流的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 推流中/拉流中</li><li>● 推流断开/拉流断开</li></ul>
断开原因	流断开的原因。

参数名	描述
类型	流的类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 播流</li><li>● 推流</li></ul>
域名	推拉流域名。
应用名称	即推拉流地址中默认或自定义的 <b>AppName</b> 。
流名	即推拉流地址中自定义的 <b>StreamName</b> 。
开始时间	流开始推送/播放的时间点， 格式：YYYY/MM/DD HH:mm:ss.SSS [GMT]Z，如2023-05-16 14:39:42.629 GMT+08:00。
结束时间	流结束推送/播放的时间点， 格式：YYYY/MM/DD HH:mm:ss.SSS [GMT]Z，如2023-05-16 14:39:42.629 GMT+08:00。
客户端IP	推拉流端的IP地址。

## 流播放画像

选择需要查看的域名、流名和时间，即可查看流播放画像信息，如图14-10所示。

各参数说明如表14-3所示。

### 说明

- 支持查看最近31天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为1天。
- 当天直播数据建议在次日8:00后查询。

图 14-10 流播放画像信息

统计日期	累计流量(byte)	累计播放时长(秒)	累计请求次数	累计观看人数	峰值观看人数	峰值带宽(bps)	累计带宽(播流)时长(秒)
20211011	212520991	2806	608	2	22	1234725	8290

表 14-3 参数说明

参数名	描述
统计日期	统计所选日期00:00-23:59时间段内的播放画像信息。格式：YYYYMMDD，如20201104。
累计流量	播放视频消耗的总流量，单位为byte。
累计播放时长	视频的累计播放时长，单位为秒。
累计请求次数	视频的播放请求总数。
累计观看人数	观看视频的总人数。
峰值观看人数	观看视频的人数峰值。

参数名	描述
峰值带宽	播放视频消耗的带宽峰值，单位为bps。
累计直播(推流)时长	直播的累计推流时长，单位为秒。

## 推流监控


选择需要查看的时间、推流域名、应用名称和流名称。单击“查询”，即可在**帧率数据**和**码率数据**区域查看趋势图。

### 说明

- 支持查看最近30天的历史数据。
- 查询的时间跨度最长为1小时。

**帧率数据**和**码率数据**区域呈现的是所选域名直播推流到源站的帧率和码率变化趋势图。

图 14-11 推流帧率/码率统计



# 15 大屏监控 ( Beta )

大屏监控功能支持对所有直播资源的用量及分布情况进行实时监控，可以帮助您极大地提高运营效率。

大屏监控中提供的数据包括：

- 今日下行流量
- 上/下行带宽
- 观众/主播数
- 实时状态码
- 本月转码时长
- 本月录制峰值
- 本月截图数量
- 下行带宽/观众数/主播数的地域分布情况

## 注意事项

- 由于统计数据需要时间，可能会有5分钟以内的延迟。
- “大屏监控”中展示的是1分钟粒度的实时数据，与“用量统计”和“业务监控”中的数据统计规则及数据实时性上略有不同，所以同时间段的数据可能存在略微差异。直播的准确用量以“[用量统计](#)”和“[业务监控](#)”中查询的数据为准。
- 带宽换算的进制为1024。

## 操作步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“大屏监控”，进入大屏监控页面。

步骤3 您可以根据实际情况进行以下操作。

- 在中，可以选择监控所有域名或单个域名的直播资源。
- 单击，可以进入全屏模式查看监控面板。按“Esc”，即可退出全屏模式。

- **查看实时规模信息**

实时规模统计信息包含：今日下行流量、下行带宽、上行带宽、观众数和主播数。

**图 15-1 实时规模**



**表 15-1 数据项说明**

数据项	说明
今日下行流量	展示的是当日00:00分到当前查询时间段内，域名使用播放加速产生的下行流量总和。其中，趋势图中展示的是当日播放加速消耗的下行流量统计情况。
下行带宽	展示的是当前查询时间点域名使用播放加速产生的下行带宽，其中，趋势图中展示的是一小时内播放加速消耗的下行带宽统计情况。
上行带宽	展示的是当前查询时间点对应推流端产生的总上行带宽，其中，趋势图中展示的是一小时内推流端消耗的上行带宽统计情况。
观众数	展示的是当前查询时间点的在线观众数，其中，趋势图中展示的是一小时内的观众数量统计情况。
主播数	展示的是当前查询时间点的在线主播数，其中，趋势图中展示的是一小时内的主播数量统计情况。

- **查看实时状态码信息**

在**实时状态码**区域中展示的是当前查询时间前一小时内的状态码统计信息。

- 3XX: 统计的是数值为300-399的状态码，例如，300
- 4XX: 统计的是数值为400-499的状态码，例如，400
- 5XX: 统计的是数值为≥500的状态码，例如，500
- 其他: 统计的是数值为0-299的状态码，例如，299

**图 15-2 实时状态码**




- **查看本月转码时长信息**

在**本月转码时长**区域中展示的是本月1号00: 00到当前查询时间段内，不同视频编码下的不同分辨率的转码总时长。

分辨率档位如下：

- HD: 1280\*720 - 1920\*1080 (含)
- SD : 640\*480 - 1280\*720 (含)
- LD: 不高于640\*480

图 15-3 月度转码总时长



- **查看本月录制峰值信息**

在**本月录制峰值**区域中展示的是本月1号00: 00到当前查询时间段内，直播租户每小时录制的最大并发数。

图 15-4 月度录制峰值



- **查看本月截图数量信息**

在**本月截图数量**区域中展示的是本月1号00: 00到当前查询时间段内，直播域名每小时的截图数量。

图 15-5 月度截图数量



- **查看直播资源地域分布信息**

在中国地图区域中展示的是当前查询时间点的下行带宽、观众数和主播数的统计情况。

图 15-6 资源分布信息



----结束

# 16 日志管理

## 16.1 离线日志下载

离线日志记录了所有播放域名被网络用户访问的详细日志，您可以通过下载指定时段的日志，对您的业务资源被访问情况进行详细分析。

### 须知

日志中记录的数据仅供数据分析和参考使用，计费数据请以账单为准。

### 注意事项

此功能暂不支持“华北-北京一”区域使用。

### 下载说明

- 支持下载最近90天的日志。
- 查询的时间跨度最长为7天，若需要下载的日志时间跨度超过7天，则需要按照实际情况分多次查询后进行下载。

### 日志说明

日志命名规则：播放域名\_日志时间.log.gz

日志生成规则：日志默认按5分钟粒度进行分割，若域名无请求，则不会产生日志数据包。正在进行拉流的直播日志一般4个小时后才能获取到最完整的日志文件。

日志格式：

- 标准直播场景：  
[time\_local]|play\_domain|client\_ip|cdn\_ip|url|http\_code|cache\_hit|scheme|method|period\_bytes\_sent|period\_duration|ua|refer|app|stream
- 低时延直播场景：  
[time\_local]|play\_domain|client\_ip|cdn\_ip|url|http\_code|cache\_hit|scheme|method|period\_bytes\_sent|period\_duration|ua|refer|app|stream

## 说明

若某字段不涉及或为空时，用-表示；若字段信息中存在空格，则空格需带上英文双引号“ ”。

### 日志示例：

- 标准直播场景

[06/Mar/2023:06:51:26 +0800]|pullexample.huaweicloud.com|49.1.1.\*|42.11.1.2|http://pullexample.huaweicloud.com/live/stream-123.flv|200|HIT|HTTP|GET|1024|4|Lavf/58.12.100|-|live|stream-123

- 低时延直播场景：

[06/Mar/2023:06:51:26 +0800]|pullexample.huaweicloud.com|49.1.1.\*|42.11.1.2|webrtc://pullexample.huaweicloud.com/live/stream-123.sdp|200|HIT|WebRTC|GET|1024|4|Lavf/58.12.100|-|live|stream-123

各字段的含义如表16-1所示。

表 16-1 日志字段含义说明

字段名	字段含义	字段示例
time_local	通用日志格式下的本地时间，标记本次统计的时间值。	[06/Mar/2023:06:51:26 +0800]
play_domain	CDN加速域名。	pullexample.huaweicloud.com
client_ip	客户端IP。	49.1.1.*
cdn_ip	播放用户接入的CDN节点IP。	42.11.1.2
url	完整的访问url。	<ul style="list-style-type: none"><li>标准直播 http://pullexample.huaweicloud.com/live/stream-123.flv</li><li>低时延直播 webrtc://pullexample.huaweicloud.com/live/stream-123.sdp</li></ul>
http_code	HTTP状态码。	200
cache_hit	缓存命中状态，有如下两种： <ul style="list-style-type: none"><li>HIT</li><li>MISS</li></ul>	HIT
scheme	访问协议，有如下四种： <ul style="list-style-type: none"><li>HTTP</li><li>HTTPS</li><li>RTMP</li><li>WebRTC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>标准直播：HTTP、HTTPS或RTMP</li><li>低时延直播：WebRTC</li></ul>

字段名	字段含义	字段示例
method	HTTP方法	GET
period_byte_s_sent	周期内发送字节数，对应的统计周期时间为 period_duration。	1024
period_duration	统计周期，单位：s，精度到秒。	4
ua	User - Agent信息。	Lavf/58.12.100
refer	Referer信息。	-
app	挂载点	live
stream	流名	stream-123

## 日志下载

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“日志管理 > 离线日志下载”，进入离线日志下载页面。

步骤3 选择需要查询的域名和日期。

系统将在日志列表中显示出指定日期内的所有日志，每5分钟生成一个日志文件。

图 16-1 日志下载



步骤4 在需要下载的日志行单击“下载”，将日志下载到本地。

----结束

## 16.2 实时日志配置


视频直播支持实时查看播放域名被网络用户访问的详细日志记录。配置实时日志时需要您对接云日志服务，并且已经创建需要关联的云日志组和日志流。

当前实时日志配置功能处于公测中，若您需要开启此功能，请[提交工单](#)联系华为云技术客服进行处理。

### 说明

当前仅“华北-北京四”区域支持访问实时日志。

## 使用流程



1. **配置云日志服务**: 为了能够在云日志服务上面看到视频直播的实时日志记录, 需要对接云日志服务, 并且创建需要关联的云日志组和日志流。
2. 提交工单: 当前实时日志配置功能处于公测中, 若您需要使用此功能, 请[提交工单](#), 并将**步骤1**中创建的日志组和日志流的名称和ID, 以及“华北-北京四”区域的**项目ID**附在工单中, 联系华为云技术客服进行后台配置。
3. **查看实时日志**: 实时日志配置完成后, 您可以在视频直播控制台或云日志控制台中查看实时日志的详细信息。

## 配置云日志服务

为了能够在云日志服务上面看到视频直播的实时日志信息, 您需要对接云日志服务, 并创建需要关联的云日志组和日志流。

关于云日志服务的更多详细配置和操作方法, 请参见[《云日志服务用户指南》](#)。

1. 在“云日志服务”页面创建日志组。
  - a. 登录管理控制台。
  - b. 在管理控制台左上角单击图标, 选择区域和项目。
  - c. 选择“服务列表 > 管理与监管 > 云日志服务”。
  - a. 单击左侧导航栏“日志管理”。
  - b. 单击“创建日志组”, 在弹出框内, 输入日志组名称。
  - a. 单击“确定”, 创建完成。
2. 在“云日志服务”页面创建日志流。
  - a. 选择已创建的日志组名称, 进入该日志组页面。
  - b. 单击“创建日志流”, 在弹出框内, 输入日志流名称。
  - a. 单击“确定”, 创建完成。

## 查看实时日志

实时日志配置功能开启后，您可以查看实时日志的详细信息。

查看方式有以下两种：

- 通过[视频直播控制台](#)，进入“日志管理 > 实时日志配置”页面，即可查看实时日志信息。
- (推荐) 通过[云日志服务控制台](#)，进入日志管理页面，选择相应日志流名称，单击“实时日志”，即可查看实时日志信息。

**日志示例：**

```
{"app":"stage","ctime":"2022-12-01T12:32:31.981+08:00","domain":"pull1822.example.com","hit_type":-1,"http_header_referer":"-","http_header_ua":"SB(SRS Bench) HttpLoad/1.x.14","http_request_method":"GET","http_response_code":503,"local_ip":"192.111.*.*","peer_ip":"192.111.*.*","period_bytes_sent":0,"period_duration":60,"request_scheme":"HTTP","request_uri":"/stage/vlb_perf_xxxx.8.flv?vhost=pull1822.example.com&wsSecret=920124226b3092xxxxx6cacd40b10d3&wsTime=&test=2","stream":"vlb_perf_1822_8"}
```

### 说明

若某字段不涉及或为空时，用-表示；若字段信息中存在空格，则空格需带上英文双引号”“。

日志字段说明如[表1 字段说明](#)所示。不支持修改日志格式。

**表 16-2 表 1 字段说明**

参数	描述	取值说明	取值示例
app	挂载点	字符串	live
ctime	通用日志格式下的本地时间，标记本次统计的时间值	字符串	2022-11-29T08:08:38.795+08:00
domain	域名	字符串	pull.huawei.com
hit_type	命中类型	整型数据 -1：未命中 0：直接命中 1：过期	-1
http_header_referer	HTTP请求头referer	字符串	-
http_header_ua	HTTP请求头ua	字符串	Lavf/57.71.100
http_request_method	请求方法	字符串 GET/POST/PUT/ DELETE	GET
http_response_code	响应码	整型数据	200
local_ip	本端IP	字符串	127.0.0.1

参数	描述	取值说明	取值示例
peer_ip	对端IP	字符串	127.0.0.1
period_bytes_sent	周期内发送字节数	整型数据	880609
period_duration	本周期处理时间	整型数据	60
request_scheme	协议scheme	字符串 RTMP/HTTP/ HTTPS/WS	HTTP
request_uri	请求URI	字符串	/live/ hls_xxx_.m3u8? vhost=pull.huawei. com
stream	流名	字符串	hls_xxx_

# 17 云监控

视频直播对接了[云监控服务](#)，您可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口，查询直播播放域名、推流域名的监控指标及其告警信息。

## 须知

IAM用户设置了Live FullAccess权限后，需要增加CES云监控服务如下权限，才能实现Live指标监控功能。

- CES ReadOnlyAccess：在CES控制台“云服务监控 > 视频直播”菜单，查看Live服务资源监控指标。
- CES FullAccess：在CES控制台“云服务监控 > 视频直播”菜单，查看、操作Live服务资源监控指标。

## 命名空间

SYS.Live

## 监控指标

表 17-1 在线人数和播放带宽支持的监控指标

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期（原始指标）
online	拉流并发数	该指标用于查询直播在线人数。 单位：个	≥ 0个	播放域名	1分钟
bandwidth	拉流带宽	该指标用于查询播放域名的带宽数据。 单位：比特/秒	≥ 0 bit/s	播放域名	1分钟

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期(原始指标)
play_traffic	播放流量	该指标用于查询播放流量。 单位：比特	≥ 0 Byte	播放域名	1分钟
qps	每秒访问次数	该指标用于查询每秒访问次数。 单位：个	≥ 0 个	播放域名	1分钟
http_4xx_proportion	4xx状态码占比	该指标用于查询4xx状态码占比。	0-100 %	播放域名	1分钟
http_5xx_proportion	5xx状态码占比	该指标用于查询5xx状态码占比。	0-100 %	播放域名	1分钟
inject_connectivity_number	推流并发数	该指标用于查询推流并发数。 单位：个	≥ 0 个	推流域名	1分钟
inject_bandwidth	推流带宽	该指标用于查询推流带宽。 单位：比特/秒	≥ 0 bit/s	推流域名	1分钟

## 维度

Key	Value
domain	播放域名、推流域名

## 查看我的看板

如果用户希望增加自己的看板，即自定义看板内容，可参考[我的看板](#)进行操作。

## 查看云服务看板


云服务看板提供查看云服务监控数据功能，一个云服务的相关数据集中在一个监控看板。云服务看板无需用户配置，系统自动生成。

如需查看云服务看板，请参考下述操作。

1. 登录管理控制台。
2. 单击“服务列表 > 云监控服务”。
3. 在左侧导航树中，选择“云服务监控 > 视频直播”，进入“云服务监控”页面。

4. 在目标资源的“操作”列，单击“查看监控指标”，进入“监控指标”页面。查看监控指标详情，如图17-1所示。

图 17-1 监控指标详情



## 创建告警规则

通过设置告警规则，用户可自定义监控目标与通知策略，及时了解视频直播的状况，从而起到预警作用。

1. 登录管理控制台。
  2. 单击“服务列表 > 云监控服务”。
  3. 在左侧导航树中，选择“云服务监控 > 视频直播”。
  4. 在目标资源的“操作”列，单击“创建告警规则”，进入“创建告警规则”页面。  
配置参数说明，如[创建告警规则和通知](#)所示。
  5. 规则参数设置完成后，单击“确定”。
- 告警规则设置完成后，当符合规则的告警产生时，系统会自动进行通知。

# 18 审计

## 18.1 支持审计的关键操作

Live已对接云审计服务。通过云审计服务，您可以记录与云服务器相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

### 前提条件

已开通云审计服务。

### 支持审计的关键操作列表

表 18-1 表 1 云审计服务支持的云服务器操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建直播域名	domain	createDomain
删除直播域名	domain	deleteDomain
修改直播域名	domain	updateDomain
域名映射	domain	createDomainsMapping
删除直播域名映射关系	domain	deleteDomainsMapping
新增或覆盖直播推流通知配置	domain	updateStreamNotification
删除直播推流通知配置	domain	deleteStreamNotification
创建直播域名配置项	domain	createCDNConfig
修改直播域名配置项	domain	updateCDNConfig
删除直播域名配置项	domain	deleteCDNConfig
修改IP黑白名单	domain	updateIPAuthList

操作名称	资源类型	事件名称
修改直播业务地域限制列表	domain	updateGeoBlocking
设置referer防盗链黑白名单	domain	updateRefererChain
删除referer防盗链黑白名单	domain	deleteRefererChain
创建录制规则	transcode	createTranscodingsTemplate
修改录制规则	transcode	deleteTranscodingsTemplate
删除录制规则	transcode	updateTranscodingsTemplate
添加转码SEI信息	transcode	createSEI
禁止直播推流	stream	createStreamForbidden
禁推恢复	stream	deleteStreamForbidden
修改禁推属性	stream	updateStreamForbidden
直播流闪断	stream	createStreamForbiddenOnce
创建外网拉流注入任务	stream	createPullTask
删除外网拉流注入任务	stream	deletePullTask
设置计费模式	tenant	updateChargingMode
创建录制规则	record	createRule
修改录制规则	record	updateRule
删除录制规则	record	deleteRule
提交录制控制命令	record	createCommand
创建录制回调配置	record	createCallback
修改录制回调配置	record	updateCallback
删除录制回调配置	record	deleteCallback
添加直播截图配置	snapshot	createRule
修改直播截图配置	snapshot	updateRule
删除直播截图配置	snapshot	deleteRule

## 18.2 查询审计事件

### 操作场景

用户进入云审计服务创建管理类追踪器后，系统开始记录云服务资源的操作。在创建数据类追踪器后，系统开始记录用户对OBS桶中数据的操作。云审计服务管理控制台会保存最近7天的操作记录。

本节介绍如何在云审计服务管理控制台查看或导出最近7天的操作记录：

- [在新版事件列表查看审计事件](#)
- [在旧版事件列表查看审计事件](#)

### 使用限制

- 单账号跟踪的事件可以通过云审计控制台查询。多账号的事件只能在账号自己的事件列表页面去查看，或者到组织追踪器配置的OBS桶中查看，也可以到组织追踪器配置的CTS/system日志流下面去查看。
- 用户通过云审计控制台只能查询最近7天的操作记录。如果需要查询超过7天的操作记录，您必须配置转储到对象存储服务(OBS)，才可在OBS桶里面查看历史文件。否则，您将无法追溯7天以前的操作记录。
- 云上操作后，1分钟内可以通过云审计控制台查询管理类事件操作记录，5分钟后才可通过云审计控制台查询数据类事件操作记录。

### 在新版事件列表查看审计事件


1. 登录管理控制台。
2. 单击左上角 ，选择“管理与监管 > 云审计服务 CTS”，进入云审计服务页面。
3. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
4. 事件列表支持通过高级搜索来查询对应的操作事件，您可以在筛选器组合一个或多个筛选条件：
  - 事件名称：输入事件的名称。
  - 事件ID：输入事件ID。
  - 资源名称：输入资源的名称，当该事件所涉及的云资源无资源名称或对应的API接口操作不涉及资源名称参数时，该字段为空。
  - 资源ID：输入资源ID，当该资源类型无资源ID或资源创建失败时，该字段为空。
  - 云服务：在下拉框中选择对应的云服务名称。
  - 资源类型：在下拉框中选择对应的资源类型。
  - 操作用户：在下拉框中选择一个或多个具体的操作用户。
  - 事件级别：可选项为“normal”、“warning”、“incident”，只可选择其中一项。
    - normal：表示操作成功。

- warning：表示操作失败。
  - incident：表示比操作失败更严重的情况，例如引起其他故障等。
- 时间范围：可选择查询最近1小时、最近1天、最近1周的操作事件，也可以自定义最近1周内任意时间段的操作事件。
5. 在事件列表页面，您还可以导出操作记录文件、刷新列表、设置列表展示信息等。
- 在搜索框中输入任意关键字，单击  按钮，可以在事件列表搜索符合条件的数据。
  - 单击“导出”按钮，云审计服务会将查询结果以.xlsx格式的表格文件导出，该.xlsx文件包含了本次查询结果的所有事件，且最多导出5000条信息。
  - 单击  按钮，可以获取到事件操作记录的最新信息。
  - 单击  按钮，可以自定义事件列表的展示信息。启用表格内容折行开关 ，可让表格内容自动折行，禁用此功能将会截断文本，默认停用此开关。
6. 关于事件结构的关键字段详解，请参见[事件结构](#)和[事件样例](#)。
7. (可选) 在新版事件列表页面，单击右上方的“返回旧版”按钮，可切换至旧版事件列表页面。

## 在旧版事件列表查看审计事件

1. 登录管理控制台。
2. 单击左上角 ，选择“管理与监管管理与部署 > 云审计服务 CTS”，进入云审计服务页面。
3. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
4. 用户每次登录云审计控制台时，控制台默认显示新版事件列表，单击页面右上方的“返回旧版”按钮，切换至旧版事件列表页面。
5. 事件列表支持通过筛选来查询对应的操作事件，如图18-1所示。当前事件列表支持四个维度的组合查询，详细信息如下：

图 18-1 筛选框



- 事件类型、事件来源、资源类型和筛选类型，在下拉框中选择查询条件。
  - 筛选类型按资源ID筛选时，还需手动输入某个具体的资源ID。
  - 筛选类型按事件名称筛选时，还需选择某个具体的事件名称。
  - 筛选类型按资源名称筛选时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。

- 操作用户：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
  - 事件级别：可选项为“所有事件级别”、“Normal”、“Warning”、“Incident”，只可选择其中一项。
  - 时间范围：可选择查询最近7天内任意时间段的操作事件。
  - 单击“导出”按钮，云审计服务会将查询结果以CSV格式的表格文件导出，该CSV文件包含了本次查询结果的所有事件，且最多导出5000条信息。
6. 选择完查询条件后，单击“查询”。
7. 在事件列表页面，您还可以导出操作记录文件和刷新列表。
- 单击“导出”按钮，云审计服务会将查询结果以CSV格式的表格文件导出，该CSV文件包含了本次查询结果的所有事件，且最多导出5000条信息。
  - 单击C按钮，可以获取到事件操作记录的最新信息。
8. 在需要查看的事件左侧，单击 $\downarrow$ 展开该记录的详细信息。

The screenshot shows the Cloud Audit Service interface. At the top, there are filters for '事件名称' (Event Name), '资源类型' (Resource Type), '云服务' (Cloud Service), '资源ID' (Resource ID), '资源名称' (Resource Name), '事件级别' (Event Level), '操作用户' (Operational User), '操作时间' (Operation Time), and a '操作' (Operation) button. Below the filters, a table lists events. One event is highlighted with a red border: 'createDockerConfig'. To the right of this event, a detailed view is expanded, showing fields like 'request', 'trace\_id', 'code', 'trace\_name', 'resource\_type', 'trace\_rating', 'api\_version', 'message', 'source\_ip', 'domain\_id', and 'trace\_type'. Further down, another expanded section shows 'Trace Name', 'Resource ID', 'Trace Stat...', 'Resource Name...', 'Trace Stat...', 'Operator', 'Operation Time', and 'Operat...'. It includes fields such as 'code', 'trace\_id', 'resource\_name', 'resource\_type', 'trace\_rating', 'event\_type', 'project\_id', 'resource\_id', 'tracker\_name', 'resource\_name', 'user', and 'record\_time'.

9. 在需要查看的记录右侧，单击“查看事件”，会弹出一个窗口显示该操作事件结构的详细信息。

The screenshot shows a modal window titled '查看事件' (View Event). Inside the modal, there is a large text area containing JSON-like event data. The data includes fields such as 'request', 'trace\_id', 'code', 'trace\_name', 'resource\_type', 'trace\_rating', 'api\_version', 'message', 'source\_ip', 'domain\_id', 'trace\_type', 'service\_type', 'event\_type', 'project\_id', 'response', 'resource\_id', 'tracker\_name', 'time', 'resource\_name', and 'user'. The 'user' field is expanded to show 'domain' with 'name' and 'id' fields.

10. 关于事件结构的关键字段详解，请参见[事件结构](#)“云审计服务事件参考 > 事件结构”章节和[事件样例](#)“云审计服务事件参考 > 事件样例”章节。

11. (可选) 在旧版事件列表页面, 单击右上方的“体验新版”按钮, 可切换至新版事件列表页面。

# 19 工具库

## 19.1 防盗地址生成

配置了Key防盗链后，您可以使用该工具快速生成推流域名和播放域名的鉴权URL。

### 注意事项

此功能暂不支持“华北-北京一”区域使用。

### 前提条件

推流域名和播放域名已完成Key防盗链配置，若未配置，请参见[推流鉴权](#)和[播放鉴权](#)。

### 操作步骤

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航树中选择“工具库 > 防盗地址生成”，进入防盗地址生成页面。

步骤3 选择需要生成鉴权URL的播放域名和推流域名，设置“AppName”和“StreamName”。

您也可以仅生成播放域名或推流域名的鉴权地址。

#### □ 说明

若需要生成转码后的鉴权播放地址，请在“StreamName”中填写入“StreamName\_转码模板ID”，其中“\_转码模板ID”在视频直播控制台的“转码配置”页面获取。示例：huawei01\_lld。

图 19-1 鉴权地址生成

播放域名:

鉴权: 选择域名, 获取Key防盗链配置。

推流域名:

鉴权: 选择域名, 获取Key防盗链配置。

AppName:   
默认为live, 可自定义, 支持大小写字母、数字、下划线 (\_) 中划线 (-)

StreamName:   
不支持中文字符

[地址解析说明](#)

步骤4 单击“开始生成”，即可生成对应的鉴权推流地址和播放地址。

图 19-2 鉴权地址



----结束

# 20 附录

## 20.1 配置 CNAME（非华为云）

通过在DNS服务商处配置CNAME记录，将加速域名以CNAME方式指向CDN服务中对应的CNAME域名，域名解析生效后，该域名的所有请求都将转向CDN节点。

### 注意事项

- 请前往您的域名解析服务商处配置CNAME记录，具体操作请咨询您的域名解析服务提供商。
- 以下以在万网、DNSPod、新网配置CNAME域名解析为例，操作步骤仅供参考。如与实际配置不符，请以各自DNS服务商的信息为准。

### DNSPod 配置方法

若您的DNS服务商为DNSPod，您可通过如下步骤配置CNAME记录。

- 步骤1 登录DNSPod控制台。
- 步骤2 在左侧菜单栏中，选择“域名解析”。
- 步骤3 在待添加记录集的域名所在行，单击相应域名。
- 步骤4 单击“添加记录”，弹出“添加记录”页面。
- 步骤5 根据界面提示填写参数配置，参数信息如表20-1所示。

表 20-1 参数说明

参数名	描述	取值样例
主机记录	主机记录指域名前缀。	example
记录类型	记录集的类型，此处为CNAME类型。	CNAME-Canonical name

参数名	描述	取值样例
线路类型	一般情况下，若空间商只提供了一个IP地址或域名，选择「默认」即可。其他特殊情况请咨询您的DNS服务商。	默认
记录值	需指向的域名，即CDN为您分配的CNAME域名。	example.test.com.d9235b9f.c.cdnhw1.com
权重	无需填写。	-
MX优先级	无需填写。	-
TTL(秒)	记录集的有效缓存时间，以秒为单位。	保持默认即可。

**步骤6** 单击“保存”，完成添加。

#### □ 说明

CNAME记录添加完成后实时生效。

----结束

## 万网配置方法

若您的DNS服务商为万网，您可通过如下步骤配置CNAME记录。

**步骤1** 登录万网管理控制台。

**步骤2** 在主导航栏中，选择“产品与服务 > 云解析”，进入云解析服务页面。

**步骤3** 在待添加记录集的域名所在行，单击相应域名。

**步骤4** 单击“添加解析”，弹出“添加解析”页面。

**步骤5** 根据界面提示填写参数配置，参数信息如表20-2所示。

表 20-2 参数说明

参数名	描述	取值样例
记录类型	记录集的类型，此处为CNAME类型。	CNAME-Canonical name
主机记录	主机记录指域名前缀。	example
解析线路	保持默认即可。	默认
记录值	需指向的域名，即CDN为您分配的CNAME域名。	example.test.com.d9235b9f.c.cdnhw1.com
TTL(秒)	记录集的有效缓存时间，以秒为单位。	保持默认

**步骤6** 单击“确认”，完成添加。

**□ 说明**

CNAME记录添加完成后实时生效。

----结束

## 新网配置方法

若您的DNS服务商为新网，您可通过如下步骤添加CNAME记录。

**步骤1** 登录新网域名自助管理平台。

**步骤2** 选择“域名管理”，进入DNS解析记录管理页面。

**步骤3** 选择待添加记录的域名，进入DNS解析记录页面。

**步骤4** 根据界面提示填写参数配置，参数信息如**表20-3**所示。

**表 20-3 参数说明**

参数名	描述	取值样例
别名	需指向的域名，即CDN为您分配的CNAME域名。	example.test.com.d9235b9f.c.cdnhw1.com
别名主机	表示域名前缀。	example
TTL(秒)	记录集的有效缓存时间，以秒为单位。	保持默认

**步骤5** 单击“确认”，完成添加。

**□ 说明**

CNAME记录添加完成后实时生效。

----结束

## 验证加速域名是否 CNAME 配置成功

配置CNAME后，不同的DNS服务商CNAME生效的时间也不同，您可以通过以下方式验证CNAME是否生效。

打开Windows操作系统中的cmd程序，输入如下指令：

```
nslookup -qt=cname 加速域名
```

如果回显CNAME，则表示CNAME配置已经生效。

## 20.2 配置消息通知

直播服务使用消息通知服务对直播录制状态进行实时通知，如需使用该功能，需要先配置消息通知服务。由于消息通知由消息通知服务（SMN）完成，所以SMN将对发送的消息通知进行单独计费，具体的计费标准请参考[SMN价格详情](#)。


## 背景介绍

- 主题是消息发布或客户端订阅通知的特定事件类型。它作为发送消息和订阅通知的信道，为发布者和订阅者提供一个可以相互交流的通道。在配置直播消息订阅前必须定制主题。
- 消息订阅是客户将订阅者注册到主题的操作，客户可以拥有多个主题，每个主题有多个订阅者。
- 消息订阅暂以项目ID进行区分，即同一个项目ID的域名暂只能使用同一个消息订阅，消息订阅配置对同一个项目ID的所有域名生效。

## 配置流程

消息订阅的配置流程，如图20-1所示。

图 20-1 消息订阅配置流程图



1. **创建消息主题**：在消息通知服务控制台新建消息主题，用于消息发送和订阅通知。
2. **添加订阅**：将消息主题添加到订阅中接收发布至主题的消息，在订阅主题且确认订阅后，终端节点能够接收到向该主题发布的所有消息。
3. **设置主题策略**：授权直播服务可对该主题发布消息。
4. **配置直播消息订阅**：在直播控制台配置消息订阅，在直播推流开始和结束，以及录制时收到对应的消息通知。

## 前提条件


- 已添加推流域名。

- 已在域名DNS服务商处完成**CNAME解析配置**。

## 步骤一：创建消息主题

- 步骤1 登录[消息通知服务](#)控制台。
- 步骤2 在左侧导航树中选择“主题管理 > 主题”，进入主题页面。
- 步骤3 单击“创建主题”，设置主题名称等参数。

图 20-2 创建主题



- 步骤4 单击“确定”，消息主题创建成功。

----结束

## 步骤二：添加订阅

- 步骤1 在[消息通知服务](#)控制台的左侧导航树中，选择“主题管理 > 主题”，进入主题页面。
- 步骤2 在已创建的主题行单击“操作”列的“添加订阅”，进入添加订阅页面。
- 步骤3 配置消息通知的类型和对象。

图 20-3 添加订阅



参数说明如表20-4所示。

表 20-4 添加订阅参数说明

参数名	描述
主题名称	待添加订阅的主题名称，不需要修改。
协议	<p>消息通知的方式。在下拉框中选择需要订阅终端支持的协议。直播服务常用的消息通知方式为“短信”、“邮件”和“HTTP/HTTPS”。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 短信协议 订阅的终端为手机，接收到的消息只包含消息内容。</li><li>• 邮件协议 订阅终端为邮箱，接收到的消息包含消息内容和取消订阅的链接。</li><li>• HTTP/HTTPS协议 订阅终端为公网网址，消息通知服务向HTTP(S)终端发送的通知消息包括HTTP头部信息与HTTP Content部分。Content部分是JSON格式的字符串。具体详情请参见<a href="#">HTTP(S)消息格式</a>。</li></ul>

参数名	描述
订阅终端	<p>订阅的终端地址，短信、邮件、HTTP以及HTTPS终端支持批量输入，批量添加时，每个终端地址占一行。最多可输入10个终端。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>选择“短信”，请输入有效手机号码。 输入规则为[+] [国家码][手机号码]。国内手机号码可省略[+]或[+] [国家码]。 例如： +86000000000000 +86000000000001</li><li>选择“邮件”，请输入有效电子邮件地址。 例如： username@example.com username2@example.com</li><li>选择“HTTP”或“HTTPS”，请输入公网网址。 例如： http://example.com/notification/action http://example2.com/notification/action</li></ul>

**步骤4** 添加订阅后，配置的订阅终端将收到确认订阅消息。若订阅终端为邮件，如图20-4所示。确认后，设置的订阅终端才能收到该主题发布的消息。

图 20-4 消息订阅确认

尊敬的用户：

欢迎使用华为云的消息通知服务（SMN）。

您受邀订阅主题：

订阅确认以后，您将收到向该主题发布的邮件消息，消息内容中包含了取消订阅的链接。

点击下面的链接，确认本次订阅（如果无需订阅本主题，请忽略此邮件）：

**订阅确认**

链接48小时内有效。

----结束

### 步骤三：设置主题策略

**步骤1** 在**消息通知服务**控制台的左侧导航树中，选择“主题管理 > 主题”，进入主题页面。

**步骤2** 在创建的主题行单击“操作”列的“更多 > 设置主题策略”，弹出主题策略设置页面。

**步骤3** 配置主题策略的参数。

图 20-5 主题策略设置



访问策略分为基本模式和高级模式，其中基本模式只可对用户和服务设置发布消息的操作权限，如表20-5所示。

表 20-5 基本模式说明

策略对象	参数名	描述
可发布消息的用户	仅自己（主题创建者）	仅主题创建者有权限向该主题发布消息。
	所有人	所有用户均有权限向该主题发布消息。
	仅如下用户	<p>设置可向该主题发布消息的用户。 格式为urn:csp:iam::domainId:root 其中，domainId即为用户的账号ID。多个用户时，以英文逗号隔开，可输入的用户数量没有限制，但生成的策略总长度不超过30KB。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>您只需填写用户的“账号ID”，输入完成后，单击“确定”。其余内容由系统自动补全。</li><li>“账号ID”的获取方式：登录<a href="#">消息通知服务控制台</a>，单击右上角用户名下的“我的凭证”，可查看“账号ID”。</li></ul>

策略对象	参数名	描述
可发布消息的服务	设置项如上图所示。	勾选“LIVE”，表示授权该云服务可对该主题进行操作。

----结束

## 步骤四：配置直播消息订阅

步骤1 登录[视频直播控制台](#)。

步骤2 在左侧导航栏中，选择“域名管理”，进入域名管理页面。

步骤3 在需要配置消息订阅的播放域名行单击“管理”。

步骤4 在左侧导航树中选择“模板配置 > 消息订阅”，进入消息订阅页签。

消息模板详细介绍请参见[录制通知消息模板](#)。

图 20-6 消息订阅模板

模板名称	主题	状态	操作
录制通知(RecordNotifyTemplate)	20pull	关闭	<a href="#">设置</a>

步骤5 在需要配置消息通知的模板行单击“设置”，弹出消息通知配置页面。

图 20-7 模板设置



- **模板名称：**录制通知的模板名称，不可修改。
- **订阅主题：**单击 $\text{+}$ ，添加在消息通知服务中创建的主题。
- **是否开启：**选择“开启”订阅终端才能收到该消息通知。

步骤6 单击“确定”，完成消息订阅配置。

----结束

## 录制通知消息模板

录制通知的消息模板如下所示，消息中各字段说明如表20-6所示。

```
Live Record Notify, domain: {domain}, app_name: {app_name}, stream_name: {stream_name},  
download_url: {download_url}, filename: {filename}, asset_id: {asset_id}, duration: {duration}, event:  
{event}, timestamp: {timestamp}
```

表 20-6 RecordNotifyTemplate 字段说明

字段	描述
domain	推流域名。
app_name	应用名称，与推流地址中的AppName保持一致。
stream_name	直播流名称。
download_url	录制文件的下载地址，当event的值不为RECORD_NEW_FILE时，该字段为空。
filename	录制文件的名称，当event的值不为RECORD_NEW_FILE时，该字段为空。
asset_id	录制文件的媒资ID，点播服务分配给该录制文件的唯一标识，当event的值不为RECORD_NEW_FILE时，该字段为空。
duration	录制文件的时长，当event的值不为RECORD_NEW_FILE时，该字段为0。
event	录制事件，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>RECORD_START：录制任务开始。</li><li>RECORD_NEW_FILE：产生新的录制文件。</li><li>RECORD_OVER：录制任务结束。</li><li>RECORD_FAIL：录制任务失败。</li></ul>
timestamp	录制时间戳。