

工业数字模型驱动引擎(iDME)

常见问题

文档版本 14
发布日期 2024-03-28



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 一般性相关问题	1
1.1 如何使用工业数字模型驱动引擎?	1
1.2 工业数字模型驱动引擎有哪些使用限制?	1
1.3 工业数字模型驱动引擎可以做什么?	1
1.4 iDME 支持同时发布多个应用吗?	2
1.5 如何对工业数字模型驱动引擎进行访问权限控制?	2
1.6 为什么 IAM 账号无法访问 iDME?	2
1.7 如何配置云服务授权?	3
1.8 创建组织时为什么会重新登录? 且输入账号密码后提示“账号或密码错误”?	3
1.9 iDME 常见错误提示及解决方法	4
1.10 在工业数字模型驱动引擎中, IAM 和 OrgID 的区别	7
2 计量计费相关问题	9
3 数据建模引擎相关问题	10
3.1 设计态与运行态有什么区别?	10
3.2 为什么无法登录应用运行态?	10
3.3 什么是 M-V 模型?	12
3.4 什么是 XDM 应用?	13
3.5 如何验证已设置的用户权限已生效?	13
3.6 为什么用户管理中会有“用户不存在”的用户?	13
3.7 为什么登录应用运行态时提示“缺少参数或参数错误”?	14
3.8 应用发布后, 在运行态为什么看不到构建的模型数据?	14
3.9 枚举、合法值和参考对象的区别是什么?	15
3.10 数据建模引擎支持哪些属性类型?	15
3.11 入图和不入图有什么不同?	15
4 数字主线引擎相关问题	18
4.1 什么是企业租户和应用租户?	18
4.2 创建实体时选择构建表的作用是什么?	19
4.3 复杂实体属性太多, 创建麻烦怎么办?	19
4.4 什么是源端映射和目标端映射?	19
4.5 维护目标端映射时的构建表有什么作用?	19
4.6 什么是增量字段?	19
4.7 关系型数据库映射配置中 DelFlag 字段的作用是什么?	19

4.8 创建数据质量任务时, 怎么选不出数据实体?	20
4.9 聚合服务编排中非纯脚本服务选择入参时, 提示错误“初始数据实体必填入参为空, 请选择必填入参”?	20
4.10 发布聚合服务后生成的 API 如何调用?	20
5 数字化制造基础服务相关问题.....	22
5.1 为什么在使用数字化制造基础服务时提示无权限操作?	22
5.2 如何调整用户的功能操作权限?	22
5.3 用户忘记密码了怎么办?	23
5.4 标准制造数据模型当中支持的参数不满足用户业务要求怎么办?	23
5.5 数字化制造基础服务系统中数据常见的状态有哪些?	23
5.6 为什么在引用其他功能模块数据时选不到之前配置的记录?	24
5.7 产品质检方案定义当中质检方案数据怎么修改?	25
5.8 为什么“物料信息查询”页面导入物料信息提示物料不存在?	25
5.9 为什么进入“生产进度”页面后显示“暂无数据”?	25
5.10 生成工单质检方案的方式有哪些?	25
5.11 工单冻结后对工单有什么影响?	26
6 工业软件 SaaS 服务中心相关问题.....	27
6.1 账号与登录.....	27
6.1.1 企业用户账号如何创建?	27
6.1.2 企业用户忘记密码怎么操作?	27
6.1.3 ISCDesk 是否支持记住密码和自动登录?	27
6.1.4 登录 ISCDesk 时, 网络异常怎么办?	28
6.1.5 长时间未登录系统, 导致登录异常?	29
6.1.6 ISCDesk 登录页频繁自动刷新, 如何处理?	29
6.2 成员管理.....	30
6.2.1 为什么搜索不到已添加的组织成员?	30
6.2.2 为什么部分成员账号无法重置密码?	30
6.2.3 组织成员账户状态有哪几种?	31
6.3 成员授权.....	31
6.3.1 每位成员最多可以授权几个 License?	31
6.3.2 管理员给成员授权后, 是否可以撤回授权?	31
6.3.3 成员授权按钮为什么会置灰?	32
6.3.4 管理员如何查看成员 License 激活情况?	33
6.3.5 企业成员如何知道授权申请是否通过?	33
6.3.6 软件试用到期后, 如何申请使用?	34
6.4 协同空间.....	35
6.4.1 什么是空间拥有者?	35
6.4.2 拥有者变更后, 原拥有者是否还具有空间权限?	35
6.4.3 协同空间有什么使用限制?	36
6.4.4 协同空间各角色分别有什么操作权限?	36
6.4.5 如何新建多层文件夹目录?	37
6.4.6 空间动态记录空间成员的哪些操作?	38

6.5 应用管理.....	39
6.5.1 应用安装异常时，如何继续安装？	39
6.5.2 应用卸载异常时，如何强制卸载？	39
7 API 相关问题.....	40
7.1 试用 API 时提示 404 怎么办？	40
7.2 批量删除的 API 最多可以同时删除多少条数据？	40
7.3 为什么调用 API 时，无法保存创建人和创建时间？	40
7.4 如何获取已上传文件（图片）的文件（图片）路径？	40
7.5 数据库有数据，但是接口返回 0 是什么原因？	40
7.6 布尔类型的属性传参有限制吗？	41
7.7 服务编排时提示“ERROR:syntax error at or near “limit” ”，怎么办？	41
7.8 全量数据服务中的 API 支持导出吗？	41
7.9 为什么调用搜索服务管理 API 时，返回结果跟以前的不一样？	41
7.10 为什么使用 API 删除 M-V 模型的数据实例时，只能删除最新版本的实例数据？	42
8 修订记录.....	44

1 一般性相关问题

1.1 如何使用工业数字模型驱动引擎？

注册[华为账号](#)并完成[实名认证](#)后，需要开通工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）并授权才可使用iDME。

- 如果您是首次使用iDME，可在控制台免费开通iDME 设计服务，具体操作请参见[免费开通iDME设计服务](#)。
- 如果您需要使用数据建模引擎，可先在控制台购买数据建模引擎，具体操作请参见[购买数据建模引擎](#)。
- 如果您需要使用数字主线引擎，可先在控制台开通数字主线引擎，具体操作请参见[开通数字主线引擎](#)。
- 如果您已开通以上资源，即可使用iDME进行一些常用操作，具体请参见[工业数字模型驱动引擎](#)。

1.2 工业数字模型驱动引擎有哪些使用限制？

为保证您的体验，推荐在1280*1024分辨率以上使用最新的3个稳定版本的Chrome、Firefox和Microsoft Edge浏览器访问iDME服务。除此之外，使用iDME服务时，还需注意一些约束与限制，详细请参见[约束与限制](#)。

1.3 工业数字模型驱动引擎可以做什么？

工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME），是基于数字化变革和数据管理优秀实践开发的创新型工业软件开发与运营平台，打造“基于模型+数据驱动”的公共底座，为协同打造新一代全栈自主可控工业软件体系提供根技术服务，助力快速构建和运营云化SaaS化工业软件，汇聚企业全场景数据，构建企业级数据图谱，提供万数互联的数据索引、追溯、交互服务。

iDME产品形态包含iDME 设计服务和iDME 运行服务两部分。

- iDME 设计服务：提供应用管理功能模块，集成创建、修改、开发和发布等功能为一体，方便您高效地开发和管理应用。
- iDME 运行服务：包括数据建模引擎和数字主线引擎两种运行服务。

- 数据建模引擎：是用于应用部署和运行的计算、存储、网络等基础设施资源的集合。您可以按运行服务的维度管理数据建模引擎资源和部署应用。例如，对应用进行部署、升级、卸载等操作，在应用运行态使用更丰富的数据管理能力。
- 数字主线引擎：采用数字化技术，可同步应用模型，也可自定义产品全量数据模型，打通数据孤岛联接业务数据，全关联海量业务实例数据构建全价值网络，并为各领域提供高效数据索引、追溯、交互服务。

1.4 iDME 支持同时发布多个应用吗？

所有iDME应用在发布时均由iDME 设计服务统一分配，如果发布的应用数量大于iDME设计服务的资源并发数量，发布的应用将自动转入排队状态。应用发布的具体操作请参见[发布应用](#)。

1.5 如何对工业数字模型驱动引擎进行访问权限控制？

工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）中的权限管理主要有以下几个方面：

- 控制台权限
- 设计服务权限
- 运行服务权限

具体权限管理信息请参见[权限管理](#)

1.6 为什么 IAM 账号无法访问 iDME？

问题描述

当使用IAM账号登录iDME时，提示不支持所选服务或者没有访问权限。

可能原因

使用的IAM账号未进行授权。

处理方法

联系您的管理员开通权限，权限相关内容请参见[权限管理](#)。

- 如需访问控制台，请配置[控制台权限](#)，具体操作请参见[创建iDME操作用户](#)。
- 如需访问应用设计态，请获取访问控制台的权限后配置应用设计态权限，具体操作请参见[用户管理](#)。
- 如需访问应用运行态，请获取访问控制台的权限后，根据部署的运行服务类型不同选择对应的账号类型登录。
- 如需访问数字主线引擎，请获取访问控制台的权限后进行[用户权限管理](#)。

1.7 如何配置云服务授权？

如果您不小心删除了免费开通iDME 运行服务时为您创建的“dme_admin_trust”委托，可通过如下操作重新配置云服务授权。

操作步骤

登录IAM控制台，并根据如下配置信息，创建云服务委托。具体操作请参见在IAM控制台创建云服务委托。


表 1-1 创建云服务委托配置信息

参数	参数说明
委托名称	填写“dme_admin_trust”。
委托类型	选择“云服务”。
云服务	选择“工业数字主线云服务 IDT”。
持续时间	保持默认。

1.8 创建组织时为什么会重新登录？且输入账号密码后提示“账号或密码错误”？

OrgID默认认证源是华为账号，如果您登录iDME控制台的账号不是华为账号，在iDME控制台“创建组织”时则需要使用华为账号重新登录。

创建组织前，您可以将鼠标移动至控制台右上方的账号位置，在展开的菜单栏中，单击“基本信息”，进入基本信息页面。



- 如果“账号名”所在栏为“账号安全信息”，表示当前登录账号为华为云账号。建议您将华为云账号升级为华为账号，具体操作请参见[升级](#)。
如果您不想升级或无法升级华为云账号，请重新注册一个华为账号，使用该华为账号创建组织并将该组织分享给您的华为云账号，具体操作请参见[组织管理](#)。



- 如果“帐号名”所在栏为“华为帐号信息”，表示当前登录账号为华为账号。



1.9 iDME 常见错误提示及解决方法

本章节主要介绍iDME控制台常见错误提示信息及对应的解决方法。

表 1-2 常见错误提示及解决方法

错误提示	报错场景	原因及解决方法
配额不足	购买服务（如基础版数据建模引擎、节点、增量包、用户、MCU）或创建应用时失败	<ul style="list-style-type: none">• 原因：剩余配额不足。• 解决方法：可通过申请扩大配额来解决，详情请参见配额管理。

错误提示	报错场景	原因及解决方法
只能购买一个数字主线引擎	购买数字主线引擎时不成功	<ul style="list-style-type: none"> 原因：已购买数字主线引擎，一个华为账号下只能购买一个数字主线引擎。 解决方法：根据已有数字主线引擎的实际计费模式执行删除或退订操作后再重新购买，详细请参见管理数字主线引擎。
VPC参数不能为空	购买基础版数据建模引擎时不成功	<ul style="list-style-type: none"> 原因：未填写“虚拟私有云”。 解决方法：检查是否存在虚拟私有云，或现有的虚拟私有云/子网是否符合您的要求需要新建，详细请参见创建虚拟私有云和子网。
该运行环境状态异常或不支持变更	变更基础版数据建模引擎时不成功	<ul style="list-style-type: none"> 原因：资源状态不正常。 解决方法：参考资源异常状态说明及处理方案解决，详情请参见服务状态说明。
该应用当前为已部署状态，如需删除请先卸载应用	删除应用时不成功	<ul style="list-style-type: none"> 原因：已部署的应用无法直接删除。 解决方法：卸载应用后重新删除，详情请参见卸载应用。
该应用已部署在其他运行服务，请先将该应用卸载后再进行部署	部署应用时不成功	<ul style="list-style-type: none"> 原因：一个应用只能部署在一个数据建模引擎上。 解决方法：卸载应用后重新部署，详情请参见卸载应用。
该运行服务已部署其他应用，请先卸载旧应用后再部署新应用	部署应用时不成功	<ul style="list-style-type: none"> 原因：一个数据建模引擎上只能部署一个应用，应用部署的数量超过限制。 解决方法：卸载应用后重新部署，详情请参见卸载应用。

错误提示	报错场景	原因及解决方法
应用环境和APP数据库未匹配	部署应用时不成功	<ul style="list-style-type: none">● 原因：数据建模引擎的数据库类型与待部署应用的数据库类型必须一致，才能保证应用顺利部署。● 解决方法：重新购买与应用数据库类型一致的数据建模引擎再次部署，或者新建与数据建模引擎数据库类型一致的应用，详情请参见购买数据建模引擎或创建应用。
无可部署的应用版本，请先到业务面设计态发布应用	部署应用时选不到应用版本	<ul style="list-style-type: none">● 原因：未发布过应用或应用发布失败，所以无可选的应用版本。● 解决方法：进行应用发布后重新部署，详情请参见发布应用。
仅当资源状态与应用状态为运行中时可登录	登录运行态时按钮置灰	<ul style="list-style-type: none">● 原因：资源状态或应用状态不正常。● 解决方法：参考资源或应用异常状态说明及处理方案解决，详情请参见服务状态说明。
该运行服务没有绑定公网IP，无法公网访问	登录运行态时按钮置灰	<ul style="list-style-type: none">● 原因：基础版数据建模引擎未绑定弹性公网IP。● 解决方法：为服务绑定弹性公网IP后重新登录，详情请参见绑定弹性公网IP。
无效Key值	添加标签键时失败	<ul style="list-style-type: none">● 原因：输入的标签键不符合规范。● 解决方法：参考标签键填写规范重新输入，详情请参见标签管理。
输入的账号ID无效，请检查	分享组织时不成功	<ul style="list-style-type: none">● 原因：未填写正确的账号ID。● 解决方法：重新分享时确保输入正确的账号ID，详细请参见分享组织。

1.10 在工业数字模型驱动引擎中，IAM 和 OrgID 的区别

基于统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）和组织成员帐号（OrgID）的能力，工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）实现了对不同iDME商品的访问控制。您可以通过下表对比项，了解这两个服务的具体区别：

表 1-3 IAM 与 OrgID 的差异对比

对比项	IAM	OrgID
定义	是华为云提供权限管理的基础服务，可以帮助用户安全地控制云服务和资源的访问权限。	是面向企业提供组织管理、企业成员账号管理以及SaaS应用授权管理能力的云服务，将 Huawei ID账号体系延伸到企业用户，统一华为云面向生态 SaaS服务的组织、账号，面向生态伙伴推出SaaS服务账号集成规范。 OrgID开通的相关权限受IAM控制。
账号类型	IAM账号，一般指IAM用户，由开通华为云业务的华为账号创建，完全归属于创建该IAM用户的华为账号。	OrgID使用账号分为个人华为账号、管理式华为账号和第三方认证源账号。 <ul style="list-style-type: none">个人华为账号：本身拥有华为账号身份，被邀请作为当前华为账号在OrgID下某组织的成员。管理式华为账号：由开通华为云业务的华为账号通过 OrgID的成员管理创建，完全归属于创建该管理式华为账号的组织。第三方认证源账号：由第三方认证源提供，组织管理员通过OrgID的认证源管理添加，鉴权认证通过后，可登录OrgID进行后续业务操作。
账号作用	IAM用户会根据华为账号赋予的有限权限范围操作iDME资源，属于资源账号。	可直接访问某个注册在OrgID的iDME应用，或者在OrgID的用户中心免登录访问应用列表中的iDME应用或iDME商品实例。

对比项	IAM	OrgID
适用场景	<ul style="list-style-type: none">● 希望对iDME资源进行精细化访问控制。● 企业A存在多种iDME资源，希望将部分iDME资源授权给企业B使用。	<ul style="list-style-type: none">● 企业内存在多个应用账号独立，希望企业用户使用一个账号就可以登录所有授权的iDME应用。● 允许用户通过三方身份访问iDME商品实例，例如WeLink、oAuth、CAS、OIDC等。● 希望应用内跳转其他应用或者域名匹配时，可以直接访问，无需二次登录。● 希望统一业务平台和华为云的账号访问。

2 计量计费相关问题

在购买和使用工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）之前，建议您查阅[计费FAQ](#)快速了解iDME服务。

3 数据建模引擎相关问题

3.1 设计态与运行态有什么区别？

工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）的应用分为设计态和运行态，其主要区别如表3-1所示。

表 3-1 设计态与运行态的区别

类型	区别
设计态	主要用于业务应用的开发和设计。例如对组成的各类业务对象和关系的建模，制定业务的基础数据。建模后，需要依次完成“发布数据模型 > 发布应用 > 部署应用”才会生成运行态，设计和开发的模型数据才会在运行态中生效。
运行态	指针对应用设计态构建的数据模型进行全生命周期管理和控制的过程，需要在iDME控制台部署应用才会生成。您可在生成的运行态上进行模型扩展、搜索服务定义、服务编排等操作，用于多租户应用集成测试，数据服务调用。

3.2 为什么无法登录应用运行态？

本文主要介绍如何排查可能导致无法登录应用运行态的主要原因，指导您定位并解决问题。

可能原因

无法登录应用运行态的主要原因包括：

- [账号类型问题导致无法登录](#)
- [资源或应用状态不对导致无法登录](#)
- [未绑定公网IP导致无法登录](#)
- [内网问题导致无法登录](#)

账号类型问题导致无法登录

故障现象：账号类型使用错误导致无法登录。

定位原因：

根据应用部署的数据建模引擎类型，检查登录时使用的账号类型是否正确。如果账号类型不对，请参考[创建iDME操作用户](#)。

- 如果应用部署在体验版数据建模引擎上，请使用华为账号下的IAM用户登录应用运行态。
- 如果应用部署在基础版数据建模引擎上，请使用组织成员账号和对应密码登录应用运行态。

资源或应用状态不对导致无法登录

故障现象：登录应用运行态时，提示“仅当资源状态与应用状态为运行中时可登录”或“已冻结，不能执行此操作。请提交工单联系客服处理”。

处理步骤：

步骤1 检查资源状态和应用状态是否正常。

只有资源状态处在“运行中”，以及应用状态处在“应用运行中”时才可正常登录应用运行态。资源和应用对应状态说明请参见[运行服务状态说明](#)。

步骤2 参考**步骤1**排查后仍无法解决，请提交[工单](#)联系客服处理。

----结束

未绑定公网 IP 导致无法登录

故障现象：应用部署在基础版数据建模引擎上。登录应用运行态时，提示“该运行服务没有绑定公网IP，无法公网访问”。

定位原因：进入对应的运行服务详情页，检查是否有绑定弹性公网IP。如果没有绑定，请参考[绑定弹性公网IP](#)。

内网问题导致无法登录

故障现象：应用部署在基础版数据建模引擎上。登录应用运行态时，无法通过内网登录。

处理步骤：

步骤1 检查是否已准备好符合要求的弹性云服务器。

步骤2 检查登录应用运行态的内网地址是否正确。

步骤3 上述检查完成后请重试，具体请参考[通过内网登录应用运行态](#)。

----结束

其他解决方案

通过上述排查后，仍然不能登录应用运行态，请您联系运维人员进行反馈。

3.3 什么是 M-V 模型?

Master-Version (M-V) 模型是工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎 (xDM Foundation, 简称xDM-F) 提供的一种实体模型, 具有版本管理功能。创建“父模型”为“VersionObject”数据实体时, 系统会自动生成三个对象 (版本对象、主对象和分支对象), 这三个对象我们称为M-V模型实体。如图3-1所示。

图 3-1 M-V 模型实体

编码	英文名称	中文名称	英文描述	中文描述	父模型	状态	修订号	模型类型
DM00C	版本对象	MVTest	MVTest	MVTest	VersionObject	正在工作	A	实体模型
DM00C	分支对象	MVTestBranch	MVTest分支对象	MVTest分支对象	VersionObjectBranch	正在工作	A	实体模型
DM00C	主对象	MVTestMaster	MVTest主对象	MVTest主对象	MasterObject	正在工作	A	实体模型

- 版本对象：即Version模型, 又称为大版本, 会自动生成两个“参考对象”类型的基本属性 (Master和Branch)。
 - Master是一条源端为Version, 目标端为Master的非组合参考关系, 用于识别该实例归属的主对象。
 - Branch是一条源端为Version, 目标端为Branch的非组合参考关系, 用于识别同一个Master下相同的大版本。

如果在版本对象中进行修改、发布和作废的操作, 主对象和分支对象会自动同步处理。

- 主对象：即Master模型, 可单独编辑和修订。
- 分支对象：即Branch模型, 可单独编辑和修订。

支持的功能列表

表 3-2 M-V 模型支持的功能

类型	支持的功能
版本对象	<ul style="list-style-type: none">● 基础功能：基础数据服务、安全受控、版本服务和文件服务。● 可选功能：系统版本、权限管理、分类管理、数据分类管理、扩展属性、扩展类型、文件夹管理、生命周期管理、失效管理、多维视图&多维分支、所有者管理和标签管理。
主对象	<ul style="list-style-type: none">● 基础功能：主版本服务和文件服务。● 可选功能：系统版本、权限管理、业务编码生成器、分类管理、数据分类管理、扩展属性、文件夹管理、树形结构、失效管理、所有者管理和标签管理。
分支对象	<ul style="list-style-type: none">● 基础功能：文件服务。● 可选功能：文件夹管理。

注意事项

- 如果版本对象勾选了扩展类型，同步至主对象和分支对象时，Master模型和分支对象均不支持去勾选该功能。
- 单个M-V模型实体下，只能在版本对象、主对象和分支对象之间添加一个文件夹管理功能，对象之间不能同时具有此功能。
- 版本对象、主对象和分支对象不能作为源端创建组合关系。
- 同一个对象作为源端时，版本对象、主对象和分支对象只能存在一条组合关系。

3.4 什么是 XDM 应用？

XDM应用是工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）内置的一个应用，承载了xDM-F的能力和模型。xDM-F在XDM应用中内置了多个数据实体、关系实体和接口模型，您可以根据实际业务需求在iDME 运行服务中调用。如果内置模型已满足不了您实际业务需求，您还可以在iDME 设计服务中编辑相应的内置模型，具体的操作步骤请参见[XDM应用](#)。

3.5 如何验证已设置的用户权限已生效？


假设您授予A用户具有某应用的应用责任人权限，可登录应用设计态，尝试创建数据实体。如果成功创建数据实体，表示权限设置已生效。

3.6 为什么用户管理中会有“用户不存在”的用户？

问题描述

访问用户管理时，用户清单列表中的用户提示“用户不存在”。

图 3-2 用户不存在



可能原因

管理员已删除该IAM用户。

处理方法

如需恢复该IAM用户的相关角色权限，具体操作步骤如下：

步骤1 联系管理员，重新创建IAM用户，具体操作请参见[创建IAM用户](#)。

步骤2 待创建完成后，联系应用责任人，删除不存在的用户，并重新为该IAM用户授予相应角色权限。

----结束

3.7 为什么登录应用运行态时提示“缺少参数或参数错误”？

问题描述

通过公网登录应用运行态时，提示“缺少参数或参数错误”。如图3-3所示：

图 3-3 错误提示



缺少参数或参数错误

您访问的地址缺少参数或参数错误，请检查链接是否正确

返回首页

可能原因

部署应用时，绑定的组织被删除。

处理方法

重新部署应用，绑定新的组织，具体操作请参见[部署应用](#)。

3.8 应用发布后，在运行态为什么看不到构建的模型数据？

当用户在iDME应用设计态完成数据模型的创建、发布，以及应用的发布后，系统会生成一个代码包。此时，需要用户前往iDME控制台进行应用部署，才会生成运行态。具体操作请参见[部署应用](#)。

3.9 枚举、合法值和参考对象的区别是什么？

表 3-3 枚举、合法值和参考对象的区别

类型	描述	适用场景
枚举	将变量的值一一列出，而变量的值只限于列举出来的值的范围内。	适用于几乎没有变化的通用属性。 例如，枚举类型为性别，其枚举值为男和女。
合法值	使用具体变量的值校验自定义数据的合法规则，包含文本、整型、长整型、浮点型、人员五种类型。	适用于经常变化的通用属性。 例如，合法值类型为人员，合法值为张三、李四和王五。
参考对象	当您创建一个对象并给它赋一个变量时，这个变量仅参考该对象，而不是表示对象本身。	适用于复杂、不具备强管理，可归为一类的场景。 例如，文艺汇演可根据节日分为元旦文艺汇演、五四青年文艺汇演、国庆文艺汇演、春节文艺汇演等，一个文艺汇演又包含了各类表演节目、表演顺序等，这种呈树状结构的场景。

3.10 数据建模引擎支持哪些属性类型？

工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）支持的属性类型包括：文本、长文本、整型、长整型、浮点型、浮点型（自定义精度）、参考对象、文件、布尔值、日期、枚举、人员、URL和JSON。

3.11 入图和不入图有什么不同？

为什么要入图

传统数据库（如关系型数据库）的数据存储方式以表形式呈现，而表形式的数据存储方式不太适合描述数据之间的某些特定的复杂关系。例如想要查询实例数据之间的关系时，可能需要多次索引跨表查找，数据量大时必然会存在耗时长，查询效率低等缺点。

图 3-4 传统数据库数据展示效果


ID	Name	label
keanu	Keanu Reeves	Actor
laurence	Laurence Fishburne	Actor
carrieanne	Carrie-Anne Moss	Actor

ID	Title	year	label
tt0133093	The Matrix	1999	Movie
tt0234215	Inception	2003	Movie
tt0242653	Home Alone	2003	Movie

actorId	role	movieId	type
keanu	Neo	tt0133093	ACTED_IN
keanu	Neo	tt0234215	ACTED_IN
keanu	Neo	tt0242653	ACTED_IN
laurence	Morpheus	tt0133093	ACTED_IN
laurence	Morpheus	tt0234215	ACTED_IN
laurence	Morpheus	tt0242653	ACTED_IN
carrieanne	Trinity	tt0133093	ACTED_IN
carrieanne	Trinity	tt0234215	ACTED_IN
carrieanne	Trinity	tt0242653	ACTED_IN

图数据库是以图结构方式来表达数据，能更直观的展示出实例数据之间的关联关系。图数据库技术可以将关系信息储存为实体、灵活拓展为数据模型，这使得图模型对异构数据具有天然的包容力。

图 3-5 图数据库数据展示效果



企业可以利用LinkX-F的图链接能力，联接xDM-F来源的数据，构建出各类数据图谱以供数据分析使用。如果您希望在LinkX-F系统中，使用xDM-F模型的特定属性进行API编排（例如可将属性对应的图数据库字段作为API的入参或出参），属性入图可以保证在数据关联时选到对应的字段，不入图属性则无法被选到。

如何设置入图

在xDM-F系统，模型属性“入图”值的设置，会影响后期同步至LinkX-F系统中对应模型属性的“是否入图”值。我们根据xDM-F数据同步规则，可知xDM-F模型同步至LinkX-F系统中后，会根据xDM-F模型属性是否“入图”自动映射写入对应LinkX-F模型属性的“是否入图”值。

图 3-6 在 xDM-F 中设置属性是否入图

The screenshot shows the configuration interface for an attribute named 'tenantid'. It is divided into two main sections: 'Basic Information' and 'Constraint Information'.
In the 'Basic Information' section, the following fields are visible:

- 英文名称: tenantid
- 中文名称: _tenantid
- 英文描述: 不能包含中文字符 (0/1024)
- 中文描述: _tenantid (9/1024)
- 类型: 长整型
- 属性分类: 请输入
- EOS日期: 请输入

In the 'Constraint Information' section, the following options are visible:

- 有效范围: 左闭右闭[] (with '下限' and '上限' fields)
- 指定合法值类型: 请选择/输入
- 单位类型: 请选择
- 默认值: 请输入
- 密级: 秘密
- 唯一键: 是 否
- 列表属性: 是 否
- 索引: 是 否
- 入图: 是 否 (This option is highlighted with a red box)
- 入图标识: tenantid


在LinkX-F系统，入图或不入图指对模型属性“是否入图”值的设置，模型发布后系统会自动为入图属性配置图数据库映射字段，这样才能保证入图属性对应的实例数据入图。

xDM-F模型同步和属性入图的合理配置，不仅可以避免LinkX-F系统中数据管理资源的浪费，还可在后续数据分析时避免出现很多无用属性，影响分析效率。

4 数字主线引擎相关问题

4.1 什么是企业租户和应用租户？

LinkX-F支持多租户架构。在多租户架构规划中，包含企业级和应用级两层租户。



企业租户

企业级租户是为了支撑企业级应用，单独为某个企业而开通的租户，是第一层租户。不同企业租户的模型和服务元数据采用逻辑隔离的方式存储在一个数据库。

数字主线引擎购买成功后会自动开通企业租户，即服务购买账号也是开通企业租户的账号。该账号登录数字主线引擎后，系统默认会为其配置企业级管理员。管理员可以给不同职责的用户授予对应租户下的合理角色，能保证用户拥有必要的权限开展相应的工作，避免越权操作和非安全操作。如何管理用户权限详细请参见[用户权限管理](#)。

应用租户

针对某个领域比较复杂应用场景，可以在企业级租户之上再创建应用级租户，不同应用租户的数据采用逻辑隔离的方式存储在一个数据库。

数字主线引擎系统会为企业租户自动生成第一个租户，该租户为默认租户。如何管理应用级租户详细请参见[管理租户](#)。

4.2 创建实体时选择构建表的作用是什么？

登录数字主线引擎，创建实体时若选择构建表，实体发布后，系统会自动在用户指定的数据库中，基于实体的属性信息，创建一个空表，字段与属性逐一对应，并自动生成对应的关系型数据库映射。

4.3 复杂实体属性太多，创建麻烦怎么办？

通过逆向建模功能，可快速创建复杂实体以及实体对应的多个属性。

4.4 什么是源端映射和目标端映射？

从数据入图的数据流向来理解这两个概念。在配置映射前需确保已通过“基础数据管理”创建好数据源信息。

数据入图的终点就是图数据库，因此目标端映射就是图数据映射，即定义图标签和数据实体的对应关系。您可通过开启“构建表”直接达成这个对应关系。

源端映射就是定义数据的来源。通过定义数据来源的数据库、Schema、表以及表内字段和实体的属性映射等，可实现多样化的入图方式。

4.5 维护目标端映射时的构建表有什么作用？

通常情况下，维护目标端映射（即图数据库映射）时默认开启“构建表”。开启后，可直接定义好图标签和数据实体的对应关系。如果您不小心关闭“构建表”，可能会导致后续操作的数据发生错乱。如需关闭“构建表”开关，建议新建工单咨询。

4.6 什么是增量字段？

增量字段是数据表里的一个时间格式字段，其作用是为了后续数据联接入图调度时，确认数据入图的时间范围。

4.7 关系型数据库映射配置中 DelFlag 字段的作用是什么？

DelFlag字段用于确认该条数据是否删除。如果创建入图任务时，勾选“删除数据”为“是”，则代表生效该字段的值。

例如一个实体的源端映射的表如下，执行入图调度时，图数据库中ID为1的实例会被删除，ID为2的实例则不会。

ID	Name	Deflag
1	小明	true
2	小张	false

4.8 创建数据质量任务时，怎么选不出数据实体？

可能原因

数据实体未创建单数据实体属性约束规则。

处理方法

- 步骤1** 选择“模型设计 > 数据模型管理”，进入数据实体页面。
- 步骤2** 单击对应实体“编码”超链接进入实体详情页，切换到“单数据实体属性约束规则”。
- 步骤3** 新增检查规则后，即可在质量检查任务中选到对应实体。

----结束

4.9 聚合服务编排中非纯脚本服务选择入参时，提示错误“初始数据实体必填入参为空，请选择必填入参”？

可能原因

初始数据实体作为入参的属性，未被设置为必填属性。


处理方法

- 步骤1** 登录LinkX-F系统首页。
- 步骤2** 选择“数据服务 > 聚合服务编排”，进入“聚合服务编排”页面。
- 步骤3** 单击具体服务的“编码”超链接，进入服务详情页。
- 步骤4** 在“服务定义”页签切换到“设置入参”阶段。
- 步骤5** 单击“编辑”，进入可修改状态。
- 步骤6** 至少必须勾选初始数据实体的一个属性作为入参，并设置为必填属性。修改完后单击“保存”。

----结束

4.10 发布聚合服务后生成的 API 如何调用？

- 步骤1** 登录LinkX-F系统首页。
- 步骤2** 选择“数据服务 > 聚合服务编排”，进入“聚合服务编排”页面。
- 步骤3** 单击具体服务的“编码”超链接，进入服务详情页。
- 步骤4** 切换到“服务发布”，展示了对应服务供调用的链接，请求头以及请求体信息等。



----结束

5 数字化制造基础服务相关问题

5.1 为什么在使用数字化制造基础服务时提示无权限操作？

问题描述

在使用数字化制造基础服务时，提示无权限操作。

可能原因

- 用户对应的角色发生变化。
- 角色拥有的菜单栏目权限发生变化。

处理方法

联系系统管理员确定您的权限是否发生变化，以及是否需要重新开通权限。

- 权限介绍请参见[权限管理](#)。
- 调整权限请参见[角色管理](#)。

5.2 如何调整用户的功能操作权限？

系统管理员（拥有“系统管理 > 用户权限 > 用户授权”菜单栏目操作权限）可参考以下操作步骤修改用户的角色以调整用户的功能操作权限。更详细的权限控制请参见[角色管理](#)。

操作步骤

- 步骤1** 登录数字化制造基础服务。
- 步骤2** 在顶部导航栏中，选择“系统管理 > 用户权限 > 用户授权”。
- 进入“用户授权”页面。
- 步骤3** （可选）在用户列表上方输入框输入“用户名称”信息，按回车键，搜索用户。
- 步骤4** 单击用户记录“操作”列的“授权”。

弹出“用户授权”窗口。

步骤5（可选）给用户授权：

1. 在“待选角色”中勾选需要被授予的角色记录前的 （支持批量勾选）。
2. 单击 ，[步骤5.1](#)勾选的角色记录在“已选角色”显示。
3. 单击“提交”。

步骤6（可选）取消用户授权：

1. 在“已选角色”中勾选角色记录前的 （支持批量勾选）。
2. 单击 ，[步骤6.1](#)勾选的角色记录在“待选角色”显示。
3. 单击“提交”。

----结束

5.3 用户忘记密码了怎么办？

数字化制造基础服务用户的账号分为管理式华为账号（管理员手动添加进入组织）和个人华为账号（被邀请进入组织）。

- 管理式华为账号忘记密码，可以通过以下方式重置密码：
 - 联系管理员重置密码。管理员重置密码的操作请参见[用户管理](#)中的“重置密码”。
 - 在数字化制造基础服务登录页，单击“忘记密码”，根据界面提示自行重置密码。
- 个人华为账号忘记密码，可以通过以下方式重置密码：

在数字化制造基础服务登录页，单击“忘记密码”，根据界面提示自行重置密码。

5.4 标准制造数据模型当中支持的参数不满足用户业务要求怎么办？

如果标准制造数据模型当中支持的参数不满足用户业务要求，可进行扩展属性配置。

当前数字化制造基础服务支持：

- 全局属性扩展：即用户增加的扩展字段会对实体所有业务数据都会生效，对用户而言看到的是所有的扩展字段。
- 业务数据属性扩展：即用户增加的扩展字段只对当前业务数据生效，不同的业务数据展示的扩展字段不同，起到扩展属性隔离的作用。

扩展属性配置的操作步骤请参见[数字化制造基础服务使用指南](#)中具体页面的说明。

5.5 数字化制造基础服务系统中数据常见的状态有哪些？

数字化制造基础服务系统中数据常见的状态说明如[表5-1](#)所示。

表 5-1 状态说明

状态	说明
草稿	部分功能模块的数据添加完成后，其数据的状态将显示为“草稿”，即初始状态。 “草稿”状态的数据进行删除操作后，将在系统中清除该数据。
发布	“草稿”或“锁定”状态的数据进行发布操作后，其数据的状态将变为“发布”。 仅“发布”状态的数据支持在其他关联功能模块新增或修改时被引用。
锁定	部分功能模块的“发布”状态的数据在进行锁定操作后，该数据的状态将变为“锁定”。 “发布”状态的数据如果想要修改，需先锁定再编辑。此时，该数据仅支持锁定者进行修改、发布操作。
失效	部分功能模块的“发布”状态的数据在进行删除/失效操作后，该数据的状态将变为“失效”。 “失效”状态的数据仅支持查看操作。

说明

部分功能模块存在特殊情况，请参见[数字化制造基础服务使用指南](#)中具体页面的说明。

5.6 为什么在引用其他功能模块数据时选不到之前配置的记录？

数字化制造基础服务系统在配置部分业务功能时需要引用其他功能模块数据，此时需要关注被引用的数据是否存在[表5-2](#)中的参数，且对应的参数取值是否同时满足被引用的条件：

表 5-2 数据被引用条件

若存在参数	则被引用的条件
是否有效	“是否有效”为“是”的数据才能被其他功能模块引用。
***状态	“发布”状态的数据才能被其他功能模块引用。
是否激活	“是否激活”为“是”的数据才能被其他功能模块引用。
***版本	最新版本才能被其他功能模块引用（Part版本、设备版本、资源版本除外）。

📖 说明

- 如果某功能模块数据只包含表5-2中的部分参数，则只需对应的参数取值均满足被引用的条件即可。例如，“Part定义”在引用“库存组织”数据时，引用的是“是否有效”为“是”的组织记录；“产品制造BOM定义”在引用“Part定义”数据时，引用的是“记录状态”为“发布”的Part记录。
- 部分功能模块存在特殊情况，请参见[数字化制造基础服务使用指南](#)中具体页面的说明。

5.7 产品质检方案定义当中质检方案数据怎么修改？

产品质检方案定义当中生效的质检方案数据对应质检方案版本参数需满足以下条件：

- “记录状态”为“发布”
- “是否激活”为“是”
- “版本”为最新版本

如果想要修改当前生效的数据，请根据以下方式操作：

- 最高版本“记录状态”为“草稿”：
 - a. 单击该版本数据“操作”列的“编辑”，根据实际情况编辑质检方案。
 - b. 分别进行激活和发布操作。
- 最高版本“记录状态”不为“草稿”：
 - a. 单击该版本数据“操作”列的“更多 > 升版”添加新版本。
 - b. 单击新版本数据“操作”列的“编辑”，根据实际情况编辑质检方案。
 - c. 分别进行激活和发布操作。

5.8 为什么“物料信息查询”页面导入物料信息提示物料不存在？

在“物料信息查询”页面导入物料信息时请参考“导入模板”当中的示例填写数据。其中，物料编码和物料版本需要和系统中“发布”状态的Part数据保持一致。

5.9 为什么进入“生产进度”页面后显示“暂无数据”？

“生产进度”页面不支持全量显示所有工单的进度信息，必须输入已开工的“工单号”后才能显示对应工单进度信息。

5.10 生成工单质检方案的方式有哪些？

生成工单质检方案前，必须已维护好产品质检方案。

生成工单质检方案的方式包括：

- 在“工单操作台”界面进行“工单方案生成”操作，可自动生成工单质检方案。
- 在“工单质检方案”界面进行“生成质检方案”操作，可手动生成工单质检方案。
- 调用API“批量生成工单方案”接口，可批量生成工单质检方案。

5.11 工单冻结后对工单有什么影响？

不同“工单状态”的工单冻结后对工单的影响如下：

- 初始化的工单冻结后，不可进行手工排产。
- 已排产的工单冻结后，不可进行工单开工。
- 生产中的工单冻结后，不可再进行生产操作。
- 已完工或已取消的工单冻结后，对工单无影响。

6 工业软件 SaaS 服务中心相关问题

6.1 账号与登录

6.1.1 企业用户账号如何创建？

企业用户账号由企业的超级管理员创建，超级管理员可以在组织中添加成员，为成员创建管理式华为账号，也可以邀请已有华为个人账号的成员加入组织。

超级管理员创建企业用户账号的入口：

- 通过工业软件SaaS服务中心企业管理业务面“组织成员管理 > 成员管理”创建。
- 通过云商店“买家中心 > 联营服务 > 企业管理”或是工业软件云服务控制台创建。

账号创建成功后处于“未激活”状态。企业用户首次登录ISCDesk、协同平台或各个云服务需要设置新密码，使用账号和新密码登录即可成功激活账号。

6.1.2 企业用户忘记密码怎么操作？

企业用户账号分为管理式华为账号和个人华为账号。

- 管理式华为账号忘记密码，可以通过以下方式重置密码：
 - 联系企业管理员重置密码。企业管理员重置密码的操作请参见[成员管理](#)。
 - 在ISCDesk或协同平台登录页，单击“忘记密码”，自行重置密码。
- 个人华为账号忘记密码，可以通过以下方式重置密码：
 - 在ISCDesk或协同平台登录页，单击“忘记密码”，自行重置密码。

6.1.3 ISCDesk 是否支持记住密码和自动登录？

非管理员账号支持记住账号密码和自动登录功能，最多可以保存3个最近使用的账号密码，超出后最久没有被使用的账号将会被覆盖。

在ISCDesk登录页输入管理式华为账号或个人华为账号，登录框下方勾选“记住账号和密码”和“自动登录”之后登录，系统会保存该账号和密码用于下次登录。

图 6-1 ISCDesk 记住密码和自动登录



6.1.4 登录 ISCDesk 时，网络异常怎么办？

问题描述

网络异常的情况下，是否还可以登录和使用ISCDesk客户端？

图 6-2 ISCDesk 离线模式



解决办法

如果用户是在登录ISCDesk时出现网络异常，那么需要用户检查网络，待网络恢复后再重新登录。此时单击登录页展示的“离线使用本地应用”，可以查看和使用本地已安装的应用。


如果用户是在使用ISCDesk过程中出现网络异常，那么ISCDesk右上角会提示“当前网络不可用，您已离线，请检查网络状态！”，工具软件也会弹出“网络异常”的提醒。此时用户仍可以看到ISCDesk首页展示的内容，但是无法下载安装工具软件。

6.1.5 长时间未登录系统，导致登录异常？

问题描述

长时间未登录工业软件SaaS服务中心企业管理业务面、协同平台或ISCDesk客户端，输入账号和密码登录后进入如图6-3所示的页面，怎么才能正常登录系统？

图 6-3 ISCDesk 登录异常页面



解决办法

- 如果用户登录的是ISCDesk客户端，那么在登录异常页面单击ISCDesk左上角的Logo或名称，即可正常进入ISCDesk首页。
- 如果用户登录的是工业软件SaaS服务中心企业管理业务面或协同平台，那么在登录异常页面重新输入网址后，按“Enter”即可正常进入企业管理业务面或协同平台。

6.1.6 ISCDesk 登录页频繁自动刷新，如何处理？


问题描述

在网络和环境正常的情况下，ISCDesk登录页一直频繁自动刷新，应该怎么处理？

解决办法

- 步骤1 关闭并退出ISCDesk。
- 步骤2 删除本地目录“C:\Users\\${实际用户}\AppData\Roaming\ISCDesk”。

图 6-4 删除本地目录



名称	修改日期	类型	大小
blob_storage	2024/1/31 8:49	文件夹	
Cache	2023/12/27 9:48	文件夹	
Code Cache	2023/7/13 15:08	文件夹	
Crashpad	2023/8/8 16:05	文件夹	
databases	2023/8/25 14:54	文件夹	
DawnCache	2023/7/13 15:08	文件夹	
Dictionaries	2023/7/13 15:08	文件夹	
GPUCache	2023/7/13 15:08	文件夹	
IndexedDB	2023/8/25 14:54	文件夹	
Local Storage	2023/7/13 15:08	文件夹	
logs	2023/7/13 15:08	文件夹	
Network	2024/1/31 11:07	文件夹	
Service Worker	2024/1/4 18:56	文件夹	
Session Storage	2024/1/31 11:06	文件夹	
Shared Dictionary	2024/1/8 18:42	文件夹	
shared_proto_db	2024/1/11 16:10	文件夹	
Storage	2023/8/9 9:05	文件夹	
VideoDecodeStats	2024/1/11 16:10	文件夹	
WebStorage	2023/8/25 14:54	文件夹	
.updaterId	2023/11/20 19:21	UPDATERID 文件	1 KB
config.json	2024/1/31 11:06	JSON 文件	1 KB
Local State	2023/9/27 11:39	文件	1 KB
lockfile	2024/1/31 8:49	文件	0 KB
Preferences	2024/1/31 11:05	文件	2 KB
SharedStorage	2024/1/8 18:46	文件	0 KB

步骤3 删除完成后，重启ISCDesk即可解决该问题。

----结束

6.2 成员管理

6.2.1 为什么搜索不到已添加的组织成员？

问题描述

企业管理员进入工业软件SaaS服务中心企业管理业务面，在“组织成员管理 > 成员管理”页面添加成员之后，输入成员姓名进行搜索，页面显示无数据。

解决办法

成员管理页面右侧的成员姓名搜索功能是按部门维度进行搜索，并非全局搜索。若要根据成员姓名搜索，需要在左侧部门树先选中对应部门后，再在右侧页面输入该部门下的成员姓名进行搜索。

6.2.2 为什么部分成员账号无法重置密码？

问题描述

企业管理员进入工业软件SaaS服务中心企业管理业务面，在“组织成员管理 > 成员管理”页面为成员用户重置密码，发现部分账号对应的“重置密码”按钮置灰。

处理办法

部分成员用户的账号无法通过企业管理业务面“组织成员管理 > 成员管理”重置密码，是因为该成员是通过邀请已有华为账号用户的方式加入组织的，而不是通过直接添加成员的方式创建账号、加入组织。

此类成员账号为个人华为账号，账号密码由华为账号中心统一管理，在工业软件SaaS服务中心企业管理业务面不支持修改。

6.2.3 组织成员账户状态有哪几种？

成员账户状态有以下五种：

- 正常：账户可以正常使用。
- 未激活：账户已加入组织，需要该账户完成首次登录。
- 已冻结：账户被管理员冻结，不可使用。
- 已锁定：账户长时间未使用将自动锁定。
- 已过期：账户到达失效时间，系统自动禁用。

6.3 成员授权

6.3.1 每位成员最多可以授权几个 License？

每位成员可授权的License数量没有限制。只要订单下还存在未分配的License，便可以分配给组织成员。

组织成员获取多个License后，可以在不同的设备进行激活使用。

6.3.2 管理员给成员授权后，是否可以撤回授权？

如果成员未进行License激活，企业管理员是可以手动撤回授权的。具体操作如下：

📖 说明

如果成员已经离开组织，其名下已授权未激活的License将自动收回。

步骤1 登录[工业软件SaaS服务中心企业管理业务面](#)。

步骤2 （可选）选择一个组织，进入企业管理业务面。

步骤3 选择“应用管理 > PC端应用”，查看企业已购买的PC端应用。

单击“应用”列的“应用详情”，可以跳转到云商店的商品购买页。

图 6-5 PC 端应用



应用	状态	规格/版本	有效订单	当前未分配License	当前未激活License	当前未过期License	操作
应用详情	有效		3	3	0	14	成员授权 开启自动授权 License授权详情
应用详情	有效		6	4	10	11	成员授权 开启自动授权 License授权详情
应用详情	有效		1	2	0	4	成员授权 开启自动授权 License授权详情

步骤4 在PC端应用列表中，单击“操作”列的“License授权详情”，默认进入“订单授权详情”页。

步骤5 单击订单号前面的 ，展开查看该订单的授权详情。

您可以根据订单有效期时间范围筛选，或输入订单号精确搜索订单。

步骤6 单击“未激活”页签，查看未激活License的成员。

说明

如果成员License激活失败，可将鼠标放在“激活失败”状态上，查看失败原因和处理办法。

步骤7 单击成员对应“操作”列的“撤销授权”。

步骤8 在弹出的确认框中，“可撤销授权数量”列设置撤销授权数量。

图 6-6 撤销授权



步骤9 单击“确定”，撤销授权成功。

---结束

6.3.3 成员授权按钮为什么会置灰？

问题描述

企业管理员进入工业软件SaaS服务中心企业管理业务面，在“应用管理 > PC端应用”页面发现部分应用的“成员授权”按钮置灰，无法进行成员授权操作。

可能原因

- 该应用已无可分配的License。
- 该应用已开启自动授权功能，不支持手动进行成员授权。

解决办法

查看PC端应用列表“操作”列是否已开启自动授权。如果已开启自动授权，可选择关闭自动授权后，再进行手动“成员授权”操作；如果未开启自动授权，“成员授权”按钮仍然置灰，说明该应用已无可分配的License，单击PC端应用列表“应用”列的“应用详情”，可以跳转到云商店购买。

6.3.4 管理员如何查看成员 License 激活情况？

企业管理员可以通过License激活日志，查看企业成员激活License的操作。


- 步骤1 登录[工业软件SaaS服务中心企业管理业务面](#)。
- 步骤2 （可选）选择一个组织，进入企业管理业务面。
- 步骤3 选择“应用管理 > PC端应用”，查看企业已购买的PC端应用。
单击“应用”列的“应用详情”，可以跳转到云商店的商品购买页。

图 6-7 PC 端应用



- 步骤4 在PC端应用列表中，单击“操作”列的“License授权详情”，默认进入“订单授权详情”页。
- 步骤5 在“License授权详情”页，单击“License激活日志”页签，输入企业成员或事件描述，可以模糊查询日志。

图 6-8 License 激活日志



说明

如果是License激活失败事件，可将鼠标放在事件描述上，查看失败原因和处理办法。

----结束

6.3.5 企业成员如何知道授权申请是否通过？

问题描述

企业成员在ISCDesk客户端首页提交应用使用申请，申请提交之后，如何查看申请是否通过？

解决办法

待企业管理员审批完成后，ISCDesk会弹出消息提醒，通知企业成员授权申请的审批结果。

企业成员也可以通过ISCDesk首页消息中心查看企业管理员审批结果；通过应用卡片下方的“授权详情”，查看该应用已授权和已激活的License数量。

6.3.6 软件试用到期后，如何申请使用？


问题描述

企业成员在ISCDesk作业空间“免费试用”模块下载软件试用，试用期结束后，如何申请使用？

解决办法

软件试用到期后打开软件，系统会弹出到期提醒，企业成员可以根据界面提示申请使用。

图 6-9 试用到期提醒



企业成员也可以主动向管理员提交使用申请，具体操作如下：

步骤1 在ISCDesk作业空间“免费试用”区域，单击应用卡片右下角的“更多 > 申请使用”。

步骤2 在“申请使用”弹出框中，填写申请原因，单击“提交”。

图 6-10 申请使用



待管理员审批完成后，ISCDesk会弹出消息提醒，通知审批结果。企业成员也可以通过ISCDesk首页消息中心查看管理员审批结果。

----结束

6.4 协同空间

6.4.1 什么是空间拥有者？

创建协同空间的企业用户即为空间拥有者，可以是企业管理员，也可以是企业普通用户。

空间拥有者创建空间后，具有成员管理、变更拥有者、设置默认空间、查看和编辑空间属性、解散空间、编辑/删除文件夹及文件、下载文件、打开文件、变更文件生命周期状态、变更工作状态、管理文件版本、查看操作日志的权限。

6.4.2 拥有者变更后，原拥有者是否还具有空间权限？

是。空间拥有者变更后，原拥有者权限会降级，成为空间管理员。空间拥有者可以执行如下“变更拥有者”操作，将空间其他成员设置为空间拥有者。

步骤1 空间拥有者登录[协同平台](#)。

步骤2 单击空间卡片右下角的“更多 > 变更拥有者”。

步骤3 在“变更拥有者”弹出框中，搜索并选择要变更的成员。

图 6-11 变更拥有者



步骤4 单击“确定”。

----结束

6.4.3 协同空间有什么使用限制？

企业用户在使用协同空间时，存在如下限制：

- 协同空间初始容量为50GB，每次最大可扩容50GB。
- 协同空间人员总容量默认为500人。
- 协同空间数量限制不超过50个。
- 协同空间封面大小限制在2MB内，支持jpg、jpeg、png、bmp格式。
- 协同空间上传的文件大小限制不超过10GB。

6.4.4 协同空间各角色分别有什么操作权限？

协同空间内置4种角色，分别为拥有者、管理员、可编辑和只读角色。角色权限范围如下：

表 6-1 常用操作与空间角色的关系

操作	拥有者	管理员	可编辑	只读
成员管理	√	√	×	×
变更拥有者	√	×	×	×


操作	拥有者	管理员	可编辑	只读
设置默认空间	√	√	√	×
编辑空间	√	√	×	×
查看详情	√	√	√	√
查看成员	√	√	√	√
解散空间	√	×	×	×
退出空间	×	√	√	√
新建文件夹	√	√	√	×
重命名文件夹	√	√	√	×
编辑文件夹	√	√	√	×
删除文件夹	√	√	√	×
上传文件	√	√	√	×
下载文件	√	√	√	√
打开文件	√	√	√	√
检入/检出	√	√	√	×
重命名文件	√	√	√	×
修订	√	√	√	×
变更生命周期状态	√	√	√	×
删除文件	√	√	√	×
查看操作日志	√	√	√	√
查看文件版本列表	√	√	√	√
编辑文件版本描述	√	√	√	×

6.4.5 如何新建多层文件夹目录？

问题描述

为什么在协同空间单击“新建文件夹”，左侧目录只创建了一级文件夹目录。如何创建二级、三级文件夹目录？

图 6-12 新建文件夹 1



解决办法

通过左侧文件夹目录上的“新建文件夹”入口，创建子文件夹目录。具体操作如下：

- 步骤1 登录[协同平台](#)。
- 步骤2 左侧目录选择“团队协同空间”。
- 步骤3 单击空间卡片，进入该工作空间。
- 步骤4 单击左侧文件夹目录对应的 ，选择“新建文件夹”，新建子文件夹目录。

图 6-13 新建文件夹 2



- 步骤5 在“新建文件夹”弹出框中，输入名称和描述，单击“确定”。

----结束

6.4.6 空间动态记录空间成员的哪些操作？

ISCDesk客户端首页“空间动态”模块展示当前用户所归属的工作空间的动态，包括：

- 空间拥有者或管理员添加/移除当前用户，修改当前用户角色，更新工作空间等动态。
- 空间成员新增/更新/检入/检出/撤销检出/修订/删除工作内容，更新生命周期状态等动态。

6.5 应用管理

6.5.1 应用安装异常时，如何继续安装？

问题描述

在ISCDesk客户端首页，安装应用失败后，单击“重新安装”再次出现安装失败。

解决办法

如果应用已连续出现两次安装失败，您可以根据界面提示进入应用的安装目录自己手动清除程序文件，或是授权ISCDesk处理。应用目录清空完成后，用户可在界面重新下发一键安装。

6.5.2 应用卸载异常时，如何强制卸载？

问题描述

在ISCDesk客户端首页，卸载应用失败后，单击“重新卸载”再次出现卸载失败。

解决办法

如果应用已连续出现两次卸载失败，您可以根据界面提示进入应用的安装目录自己手动清除程序残留文件，或是授权ISCDesk处理。应用目录清空完成后，即可卸载成功。

7 API 相关问题

7.1 试用 API 时提示 404 怎么办？

需要您在iDME应用设计态发布应用并在iDME控制台部署应用后才能调用成功。

7.2 批量删除的 API 最多可以同时删除多少条数据？

批量删除接口最多可以同时删除1000条数据。

7.3 为什么调用 API 时，无法保存创建人和创建时间？

不支持修改创建人和创建时间。

7.4 如何获取已上传文件（图片）的文件（图片）路径？

上传文件（图片）后，iDME会在运行态中生成一个可获取文件（图片）路径的接口，其接口格式为：*数据建模引擎所在域名或IP地址*/rdm_应用ID_app/services/rdm/basic/api/file/images?fileId=（文件ID）。

7.5 数据库有数据，但是接口返回 0 是什么原因？

可能原因如下：

- “rdmextentiontype” 参数值有误。请检查“rdmextentiontype”是否有值。如果有，该值是否正确。“rdmextentiontype” 参数值为模型项英文名称。
- “rdmdeleteflag” 参数值为0或空。“rdmdeleteflag” 表示软删除标识，工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）提供的所有原子接口均不查询和返回软删除的数据。
- 查询条件不对。

7.6 布尔类型的属性传参有限制吗？

布尔类型的属性传参只能传true和false，如果传了“0”或“1”，则查询为空。

7.7 服务编排时提示“ERROR:syntax error at or near “limit” ”，怎么办？

工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）会自动判断是否带limit。如果您在编排时没有带limit，iDME会自动拼接到SQL后面，从而导致语法可能会存在问题。建议您在编排时，SQL加上limit。

7.8 全量数据服务中的 API 支持导出吗？

工业数字模型驱动引擎（Industrial Digital Model Engine，简称iDME）提供导出全量数据服务功能，您可以根据实际业务需求导出设计态或运行态下的全量数据。具体操作请参见：

- [导出全量数据（设计态）](#)
- [导出全量数据（运行态）](#)

7.9 为什么调用搜索服务管理 API 时，返回结果跟以前的不一样？

于2023年5月版本，工业数字模型驱动引擎-数据建模引擎（xDM Foundation，简称xDM-F）对搜索服务管理相关API的返回结果进行优化，让您更加直观、高效的读取搜索服务管理API的返回结果。

- 删除多余data数组信息和“\”。
- 对返回结果代码格式化。

涉及优化的搜索服务管理API：

- “搜索服务管理 > 搜索服务定义” 已创建并运行的搜索服务定义：http://{Endpoint}/rdm_{appID}_app/services/rdm/basic/api/searchservicedefine/api/run/pageSize/curPage
- 全量数据服务中的搜索服务API：http://{Endpoint}/rdm_{appID}_app/services/rdm/basic/api/searchServ/executeScript/{entityName}/release/自定义搜索服务名称/pageSize/curPage

下面以“http://dme.cn-north-4.huaweicloud.com/rdm_01a2b2c4764d4e00f123g345fd9baa9f_app/services/rdm/basic/api/searchservicedefine/api/run/1/20”为例，其返回结果的区别如表7-1所示。

表 7-1 返回结果示例

2023年5月版本以前	2023年5月版本以后
<pre>{ "result": "SUCCESS", "data": [{"data":{"Floatingpoint": 1.23,"Join": \NAME/DESC","LongInteger": 498320592605286400,"Text": \NAME","Date \": \2023-05-11 18:28:08\ },{"Floatingpoint": 2.34,"Join": \namenew/ namedesc","LongInteger": 498323399920062460,"Text": \namenew \","Date": \2023-05-11 18:39:17\}],"totalCount \":2}], "errors": [], "pageInfo": { "curPage": 1, "pageSize": 20, "totalRows": 1, "totalPages": 1 } }</pre>	<pre>{ "result": "SUCCESS", "data": [{ "Floatingpoint": 1.23, "Join": "NAME/DESC", "LongInteger": 498320592605286400, "Text": "NAME", "Date": "2023-05-11 18:28:08" }, { "Floatingpoint": 2.34, "Join": "namenew/namedesc", "LongInteger": 498323399920062460, "Text": "namenew", "Date": "2023-05-11 18:39:17" }], "totalCount": 2, "errors": [], "pageInfo": { "curPage": 1, "pageSize": 20, "totalRows": 2, "totalPages": 1 } }</pre>

7.10 为什么使用 API 删除 M-V 模型的数据实例时，只能删除最新版本的实例数据？

M-V模型数据实体支持调用如下API删除实体的实例数据。

- deleteByCondition
- logicalDeleteByCondition
- delete
- batchDelete
- LogicalDelete
- batchLogicalDelete
- deleteLatestVersion
- logicalDeleteLatestVersion
- deleteBranch
- logicalDeleteBranch
- batchLogicalDeleteBranch
- batchDeleteBranch

其中，deleteByCondition、logicalDeleteByCondition、deleteLatestVersion、logicalDeleteLatestVersion、deleteBranch、logicalDeleteBranch、batchLogicalDeleteBranch和batchDeleteBranch接口仅支持删除当前最新版本的实例

数据。如需删除实例的所有版本数据，建议使用delete、batchDelete、LogicalDelete和batchLogicalDelete接口。

8 修订记录

发布日期	修改说明
2024-03-28	第十四次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">在工业数字模型驱动引擎中，IAM和OrgID的区别入图和不入图有什么不同？什么是企业租户和应用租户？
2024-02-23	第十三次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">iDME常见错误提示及解决方法ISCDesk登录页频繁自动刷新，如何处理？应用管理 修改 <ul style="list-style-type: none">企业成员如何知道授权申请是否通过？软件试用到期后，如何申请使用？协同空间有什么使用限制？协同空间各角色分别有什么操作权限？

发布日期	修改说明
2023-01-27	第十二次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">• ISCDesk是否支持记住密码和自动登录?• 长时间未登录系统, 导致登录异常?• 成员授权按钮为什么会置灰?• 软件试用到期后, 如何申请使用? 修改 <ul style="list-style-type: none">• 企业成员如何知道授权申请是否通过?• 协同空间各角色分别有什么操作权限? 删除 空间文件为什么无法下载?
2023-12-25	第十一次正式发布。 新增 工业软件SaaS服务中心相关问题
2023-12-20	第十次正式发布。 新增 数字化制造基础服务相关问题
2023-09-23	第九次正式发布。 新增 为什么无法登录应用运行态?

发布日期	修改说明
2023-08-29	<p>第八次正式发布。</p> <p>新增</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 创建实体时选择构建表的作用是什么？ ● 复杂实体属性太多，创建麻烦怎么办？ ● 什么是源端映射和目标端映射？ ● 维护目标端映射时的构建表有什么作用？ ● 什么是增量字段？ ● 关系型数据库映射配置中DelFlag字段的作用是什么？ ● 创建数据质量任务时，怎么选不出数据实体？ ● 聚合服务编排中非纯脚本服务选择入参时，提示错误“初始数据实体必填入参为空，请选择必填入参”？ ● 发布聚合服务后生成的API如何调用？ <p>删除</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 单节点配置是什么？可以支持多少用户数（并发用户数）或业务量？ ● 节点配置可以自定义吗？如果节点不够怎么办？ ● 什么是VPC？如何进行VPC配置？ ● 为什么我不能购买iDME商品？ ● 购买iDME商品前需要做哪些准备？ ● iDME商品购买失败后会自动退款吗？ ● 什么是运行服务、节点和用户？ ● 运行服务中的节点和用户可以转移吗？ ● 节点和用户的计费是叠加的，还是二选一？
2023-08-19	<p>第七次正式发布。</p> <p>新增创建组织时为什么会重新登录？且输入账号密码后提示“账号或密码错误”？</p>
2023-07-22	<p>第六次正式发布。</p> <p>新增</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 单节点配置是什么？可以支持多少用户数（并发用户数）或业务量？ ● 节点配置可以自定义吗？如果节点不够怎么办？ ● 什么是VPC？如何进行VPC配置？ ● 为什么我不能购买iDME商品？ ● 购买iDME商品前需要做哪些准备？ ● iDME商品购买失败后会自动退款吗？ ● 什么是运行服务、节点和用户？ ● 运行服务中的节点和用户可以转移吗？ ● 节点和用户的计费是叠加的，还是二选一？

发布日期	修改说明
2023-06-17	第五次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">• iDME支持同时发布多个应用吗?• 为什么使用API删除M-V模型的数据实例时, 只能删除最新版本的实例数据? 修改 2.1-工业数字模型驱动引擎如何收费?
2023-05-20	第四次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">• 为什么调用搜索服务管理API时, 返回结果跟以前的不一样?• 为什么用户管理中会有“用户不存在”的用户?
2023-02-18	第三次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">• 什么是XDM应用?• 全量数据服务中的API支持导出吗?
2023-01-15	第二次正式发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">• 如何获取已上传文件(图片)的文件(图片)路径?• 为什么IAM账号无法访问iDME?
2022-11-30	第一次正式发布。