

统一身份认证服务

常见问题

文档版本 01

发布日期 2022-06-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2023。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

目 录

1 用户组及权限管理类.....	1
1.1 无法找到特定服务的权限怎么办.....	1
1.2 如何为 IAM 用户授予“欧洲-都柏林”区域云服务权限.....	1
1.3 权限没有生效怎么办.....	2
1.4 如何授予 IAM 用户不能支付订单、可以提交订单权限.....	3
2 IAM 用户管理类.....	7
2.1 IAM 用户登录失败怎么办.....	7
2.2 如何控制 IAM 用户访问控制台.....	8
3 安全设置类.....	9
3.1 如何开启登录验证功能.....	9
3.2 如何关闭登录验证功能.....	10
3.3 如何修改操作保护验证方式.....	11
3.4 如何关闭操作保护.....	14
3.5 如何绑定虚拟 MFA 设备.....	16
3.6 如何获取虚拟 MFA 验证码.....	17
3.7 如何解绑、重置虚拟 MFA.....	18
3.8 虚拟 MFA 验证码校验不通过怎么办.....	20
3.9 无法接收验证码怎么办.....	20
3.10 帐号被锁定怎么办.....	21
3.11 API 访问控制策略不生效怎么办.....	21
3.12 解绑虚拟 MFA 后，登录时仍需通过虚拟 MFA 进行登录验证.....	22
4 密码凭证类.....	24
4.1 忘记密码怎么办.....	24
4.2 如何修改密码.....	27
4.3 如何获取访问密钥 AK/SK.....	27
4.4 丢失访问密钥 AK/SK 怎么办.....	27
4.5 什么是临时安全凭证（临时 AK/SK 和 SecurityToken）.....	28
4.6 如何获取 Security Administrator 权限的 Token.....	28
4.7 如何获取“欧洲-都柏林”区域的访问密钥 AK/SK.....	29
5 项目管理类.....	31
5.1 IAM 和企业管理的区别.....	31
5.2 IAM 项目和企业项目的区别.....	33

5.3 IAM 用户和企业子帐号的区别.....	34
6 委托管理类.....	36
6.1 创建委托时提示权限不足怎么办.....	36
7 帐号管理类.....	37
7.1 帐号登录失败怎么办.....	37
7.2 华为云帐号、华为帐号、IAM 用户、企业联邦用户的关系.....	38
7.3 升级华为帐号失败怎么办.....	42
7.4 升级华为帐号后，还可以用原华为云帐号登录吗.....	43
8 其他问题.....	44
8.1 如何通过 Postman 获取用户 Token.....	44
8.2 Internet Explorer 浏览器下输入框提示信息无法自动消失怎么办.....	47
8.3 如何在 Google Chrome 浏览器禁用密码联想与保存.....	47
8.4 区域和可用区.....	48
8.5 帐号如何申请联盟 Region 的访问权限？.....	49

1

用户组及权限管理类

[无法找到特定服务的权限怎么办](#)

[如何为IAM用户授予“欧洲-都柏林”区域云服务权限](#)

[权限没有生效怎么办](#)

[如何授予IAM用户不能支付订单、可以提交订单权限](#)

1.1 无法找到特定服务的权限怎么办

问题描述

管理员在IAM控制台给用户组或者委托授权时，无法找到特定服务的权限。

可能原因

- 要设置权限的服务不支持IAM，所以无法选择该服务的权限。IAM支持的服务请参见：[使用IAM授权的云服务](#)。
- 搜索的服务或权限名称不正确。

解决方法

- 管理员通过给[对应云服务提交工单](#)，申请该服务在IAM预置权限。
- 请在管理控制台或帮助中心确认服务名称，并在[系统权限](#)中查看该服务提供的系统权限。

1.2 如何为 IAM 用户授予“欧洲-都柏林”区域云服务权限

问题描述

管理员已开通“欧洲-都柏林”区域业务，需要为帐号中的IAM用户授予该区域云服务使用权限。

由于“欧洲-都柏林”区域用户属于联邦认证授权访问“欧洲-都柏林”云服务系统的虚拟用户，不是“欧洲-都柏林”云服务系统中真实存在的用户。因此需要在华为云默认区域和“欧洲-都柏林”区域独立授权。

前提条件

请确保您已在华为云默认区域创建IAM用户并将其加入用户组。如创建IAM用户“User-001”，并将其加入用户组“UserGroup-001”。请参考[创建IAM用户](#)、[用户组添加/移除用户](#)。

操作指导

- 步骤1** 管理员登录华为云，在控制台首页单击“”，选择“欧洲-都柏林”区域。
 - 步骤2** 在“欧洲-都柏林”区域控制台，选择“管理与监管 > 统一身份认证服务”。
 - 步骤3** 在统一身份认证服务，左侧导航窗格中，选择“用户组”，单击右上方的“创建用户组”，创建同名用户组，如“UserGroup-001”。
 - 步骤4** 在“用户组”页面，单击**3**创建用户组右侧的“修改”。
 - 步骤5** 在“修改用户组>用户组权限”页面，单击用户需要授权区域右侧的“修改”，选择所需权限，单击“确定”。
- 为该同名用户组授权，对应华为云用户组中的IAM用户将拥有该用户组所有权限。
- 步骤6** 单击“确定”，完成IAM用户“欧洲-都柏林”区域授权。

----结束

授权完成后，IAM用户登录华为云控制台，切换至“欧洲-都柏林”区域，可以按照权限使用云服务资源。

1.3 权限没有生效怎么办

问题描述

管理员在IAM控制台给IAM用户设置权限后，IAM用户登录发现权限没有生效。

问题排查

1. 可能原因：管理员授予IAM用户所在用户组的权限不正确。
解决方法：管理员确认并修改授予IAM用户所在用户组的权限，方法请参考：[修改用户组权限](#)，权限详情请参考：[系统权限](#)。
2. 可能原因：管理员授予的权限已拒绝相关操作的授权项。
解决方法：管理员查看已授予IAM用户的系统权限详情，确认已授予的权限是否有拒绝操作的语句，方法请参考[策略语法](#)。如系统权限无法满足您的场景需要，管理员可以创建自定义策略，允许该操作对应的授权项，方法请参考：[创建自定义策略](#)。
3. 可能原因：管理员给用户组授予权限后，忘记将IAM用户添加至用户组中。
解决方法：管理员将IAM用户添加至用户组中，方法请参见：[用户组添加用户](#)。
4. 可能原因：对于区域级服务，管理员没有在在对应的区域进行授权。
解决方法：管理员在对IAM所在用户组授权时，选择对应的区域。如果管理员授予用户默认区域项目的权限，用户只能访问该默认项目中的资源，不拥有该默认项目下IAM子项目的权限，建议您授予IAM用户最小区域权限，方法请参见：[给用户组授权](#)。

5. 可能原因：对于区域级服务，IAM用户登录控制台后，没有切换到授权区域。
解决方法：IAM用户访问区域级服务时，请切换至授权区域，方法请参见：[切换区域](#)。
6. 可能原因：管理员授予的OBS权限由于系统设计的原因，授权后需等待15-30分钟才可生效。
解决方法：请IAM用户和管理员等待15-30分钟后重试。
7. 可能原因：浏览器缓存导致权限信息未更新。
解决方法：请清理浏览器缓存后重试。
8. 可能原因：该服务可能提供独立权限控制，如对象存储服务OBS。
解决方法：请查看对应服务帮助文档，并授予用户对应权限。如[OBS权限控制概述](#)。
9. 可能原因：管理员同时在IAM和企业管理给用户授权，基于企业项目管理权限可能不生效。IAM鉴权优先于企业管理，如IAM用户同时拥有所有资源的ECS ReadOnlyAccess、企业项目A的ECS ReadOnlyAccess权限，用户可以查看所有ECS资源。
解决方法：请管理员根据情况在IAM控制台修改用户权限。

相关问题

问题描述：如果您仅授予了IAM用户必要的权限，但IAM用户拥有了更多不应有的权限。

可能原因：

1. 管理员授予的权限有依赖角色，系统已自动勾选依赖角色，导致IAM用户拥有了额外的权限。如不勾选依赖角色，权限将不生效。
2. 管理员在企业项目管理中给IAM用户授予了其他权限。如需在IAM中管理项目、用户，建议在企业项目管理中取消相关权限配置。方法请参考：[删除用户关联的企业项目](#)。

1.4 如何授予 IAM 用户不能支付订单、可以提交订单权限

问题描述

管理员需授予IAM用户可以提交购买订单，但是不能支付订单的权限。

解决方法

目前费用中心在IAM注册的系统权限无法满足管理员的需求，需要自定义策略，并将其授权给IAM用户。

前提条件

请确保您已创建IAM用户A、用户组B，并将用户A加入用户组B中。详情请参见：[创建IAM用户](#)。

操作步骤

步骤1 登录华为云控制台。

步骤2 在控制台页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“统一身份认证”。

步骤3 在统一身份认证服务，左侧导航窗格中，选择“权限管理>权限”页签，单击右上方的“创建自定义策略”。

图 1-1 创建自定义策略



步骤4 输入“策略名称”为“费用中心_订单”。

步骤5 选择“作用范围”为“项目级服务”。

图 1-2 选择作用范围




步骤6 “策略配置方式”选择“可视化视图”。

步骤7 在“策略内容”下配置不能支付订单、可以提交订单的策略。


- 配置不能支付订单的策略
 - a. 选择“拒绝”。
 - b. 选择“云服务”为“费用中心 (BSS)”。
 - c. 在“操作”下打开“写”操作，选择“bss:order:pay”授权项。

图 1-3 配置不能支付订单的策略



- d. 选择“资源类型”为“所有资源”。
- 配置可以提交订单的策略。
 - a. 选择“允许”。
 - b. 选择“云服务”为“费用中心（BSS）”。
 - c. 在“操作”下打开“写”操作，选择“**bss:order:update**”授权项，并全选只读授权项。

图 1-4 配置可以提交订单的策略



- d. 选择“资源类型”为“所有资源”。

步骤8 输入“策略描述”为“不能支付订单，可以提交订单的自定义策略”。

步骤9 单击“确定”，自定义策略创建完成。

步骤10 将新创建的自定义策略授予用户组B，IAM用户A具备自定义策略中的权限。

说明

给用户组授予自定义策略与系统策略操作一致，详情请参考：[创建用户组并授权](#)。

步骤11 设置成功后，IAM用户A登录到华为云进入“费用中心>我的订单”，订单的操作列将不出现“支付”按钮。

图 1-5 设置成功

The screenshot shows the 'My Orders' page in the Cost Center. The left sidebar has '我的订单' (My Orders) highlighted with a red box. The main area displays a table with one row of data. The row details a backup service from North China (Beijing 4) for 1 month at a cost of 8.00. The status is '待支付' (Pending Payment). The '操作' (Operations) column contains three buttons: '详情' (Details), which is also highlighted with a red box, and two others that are partially visible.

图 1-6 设置失败

This screenshot is similar to Figure 1-5, showing the 'My Orders' page. However, the '操作' (Operations) column for the single listed order includes a '支付' (Pay) button, which is highlighted with a red box. This indicates that the payment permission was not successfully removed.

----结束

2 IAM 用户管理类

IAM用户登录失败怎么办
如何控制IAM用户访问控制台

2.1 IAM 用户登录失败怎么办

问题描述

IAM用户登录系统时提示“用户名或密码错误”、“您的管理员已设置了控制台ACL规则，禁止您所在的终端登录控制台”等，使IAM用户登录失败。

问题排查

- 系统提示“用户名或密码错误”
 - 可能原因：IAM用户登录时，未切换IAM登录入口。
解决方法：单击“IAM用户”，切换登录入口。



- b. 可能原因：租户名/原华为云帐号名和IAM用户名输入错误。
解决方法：输入正确的租户名/原华为云帐号名和IAM用户名。如果您不知道IAM用户名和所属帐号，请联系管理员。

- c. 可能原因：密码输入错误。
解决方法：输入正确的密码，如确认字母大小写等。如果您忘记密码，请参考以下方法找回：[忘记密码怎么办](#)。
 - d. 可能原因：修改过期密码或找回密码后，浏览器缓存信息未刷新。
解决方法：请清理浏览器缓存后，重新登录。
- 系统提示“您的管理员已设置了控制台ACL规则，禁止您所在的终端登录控制台”
 - a. 可能原因：管理员在IAM控制台设置了访问控制规则，不允许您所在的IP地址区间、IP地址或网段、VPC Endpoint访问华为云。
解决方法：请联系管理员查看控制台ACL规则，从允许访问的设备登录华为云或由管理员修改访问控制规则。详情请参考：[访问控制](#)。

2.2 如何控制 IAM 用户访问控制台

通过设置访问控制，限制IAM用户只能从特定IP地址区间访问系统，提高用户信息和系统的安全性。

操作步骤

步骤1 登录统一身份认证服务控制台。

步骤2 在左侧导航窗格中，选择“安全设置”，单击“访问控制”页签。

□ 说明

访问控制仅对帐号下的IAM用户生效，对帐号本身不生效。

步骤3 在“访问控制”界面中，选择控“控制台访问”页签，设置允许访问的IP地址或网段。

- “允许访问的IP地址区间”：限制用户只能从设定范围内的IP地址登录。
- “允许访问的IP地址或网段”：限制用户只能从设定的IP地址或网段登录。

例如：10.10.10.10/32

□ 说明

“允许访问的IP地址区间”和“允许访问的IP地址或网段”同时设置时只要满足其中一种即可允许访问。

步骤4 单击“应用”。

----结束

3 安全设置类

[如何开启登录验证功能](#)
[如何关闭登录验证功能](#)
[如何修改操作保护验证方式](#)
[如何关闭操作保护](#)
[如何绑定虚拟MFA设备](#)
[如何获取虚拟MFA验证码](#)
[如何解绑、重置虚拟MFA](#)
[虚拟MFA验证码校验不通过怎么办](#)
[无法接收验证码怎么办](#)
[帐号被锁定怎么办](#)
[API访问控制策略不生效怎么办](#)
[解绑虚拟MFA后，登录时仍需通过虚拟MFA进行登录验证](#)

3.1 如何开启登录验证功能

为了确保您信息的安全，建议您开启登录验证功能。

开启该功能后，帐号或IAM用户登录控制台时，需要在“登录验证”页面输入虚拟MFA/短信/邮箱验证码进行验证。

关闭该功能后，帐号或IAM用户登录控制台时，仅需要输入帐号/用户名、密码进行系统验证。

操作步骤

- 管理员在**统一身份认证服务控制台**开启其他IAM用户的登录验证功能

步骤1 在统一身份认证服务控制台左侧导航窗格中，单击“用户”。

步骤2 在用户列表中，单击对应用户栏目的“安全设置”。

步骤3 在“用户详情>安全设置”界面，“登录保护”下的“验证方式”中，选择需要使用的验证方式，输入相应的验证码。

步骤4 单击“确定”。

----结束

- 帐号在**安全设置**中开启自己的登录验证功能

如下操作适用于未升级的华为云帐号，如果您的华为云帐号已升级为华为帐号，如需开启登录验证功能，请前往[华为帐号网站](#)进行设置。

步骤1 单击右上方登录的用户，在下拉列表中选择“安全设置”。

步骤2 在安全设置页面，“敏感操作”页签中，单击“登录保护”右侧的“立即设置”。

步骤3 在“登录保护设置”页面中，勾选“开启”，并选择需要使用的验证方式，输入相应的验证码。

步骤4 单击“确定”。

----结束

相关操作

开启登录保护后，您可以为其它IAM用户或自己修改登录保护验证方式：

- 管理员在**统一身份认证控制台**的用户列表中，进入对应用户栏目的“安全设置”，单击“登录保护>验证方式”后的“”为其它IAM用户修改登录保护验证方式。
- 管理员在**安全设置**的敏感操作页签中，单击“登录保护”右侧的“立即修改”，在弹窗中“验证方式”选择手机/邮件地址/虚拟MFA。

3.2 如何关闭登录验证功能

为了确保您信息的安全，建议您开启登录验证功能。

开启该功能后，帐号或IAM用户登录控制台时，需要在“登录验证”页面输入虚拟MFA/短信/邮箱验证码进行验证。

关闭该功能后，帐号或IAM用户登录控制台时，仅需要输入帐号/用户名、密码进行系统验证。

管理员关闭 IAM 用户登录验证

- 管理员在**统一身份认证服务控制台**关闭其他IAM用户的登录验证功能

步骤1 在统一身份认证服务控制台左侧导航窗格中，单击“用户”。

步骤2 在用户列表中，单击对应用户栏目的“安全设置”。

步骤3 在“用户详情>安全设置”界面，“登录保护”下的“验证方式”中，单击“”，选择验证方式为“关闭”。

步骤4 单击“确定”。

----结束

管理员关闭自身登录验证

判断当前帐号是华为帐号还是华为云帐号。单击右上方登录的帐号名，在下拉列表中选择“基本信息”。若基本信息页展示“华为帐号信息”，则当前帐号为华为帐号，否则为华为云帐号。关闭帐号的登录验证，华为帐号参见：[华为帐号关闭自己的登录验证功能](#)，华为云帐号参见：[华为云帐号在安全设置中关闭自己的登录验证](#)。

图 3-1 华为帐号信息页



- 华为帐号关闭自己的登录验证功能
请在“[华为帐号中心](#)>帐号与安全>安全验证>双重验证”中单击“关闭”，输入验证信息，关闭登录保护。
- 华为云帐号在[安全设置](#)中关闭自己的登录验证功能

步骤1 单击右上方登录的用户，在下拉列表中选择“安全设置”。

步骤2 在安全设置页面，“敏感操作”页签中，单击“登录保护”右侧的“立即修改”。

步骤3 在“登录保护设置”页面中，勾选“关闭”。

步骤4 单击“确定”。

----结束

3.3 如何修改操作保护验证方式

问题描述

管理员开启操作保护后，用户在进行敏感操作时，例如删除资源、生成访问密钥等，需要操作员或指定人员进行验证，避免误操作带来的风险和损失。

开启操作保护后，默认在敏感操作验证成功后的15分钟之内，进行敏感操作无需再次验证。


- 如当前验证方式为“操作员验证”，修改为“指定人员验证”，请参考：[•当前验证方式为“操作员验证”](#)。
- 如当前验证方式为“指定人员验证”，修改为“操作员验证”或修改指定人员手机号/邮件地址，请参考：[•当前验证方式为“指定人员验证”](#)。

操作步骤

- 当前验证方式为“操作员验证”

步骤1 进入华为云“控制台”。

图 3-2 进入控制台



步骤2 在“控制台”页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“安全设置”。



步骤3 在“安全设置”页面中，选择“敏感操作”页签，单击操作保护右侧的“立即修改”。

步骤4 在右侧弹出的“操作保护设置”页面中，选择“指定人员验证”，输入验证手机号/邮件地址、验证码。

图 3-3 操作保护设置



步骤5 单击“确定”，修改验证方式为指定人员验证。

----结束

- 当前验证方式为“指定人员验证”

步骤1 进入华为云“控制台”。

图 3-4 进入控制台



步骤2 在“控制台”页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“安全设置”。



- 步骤3** 在“安全设置”页面中，选择“敏感操作”页签，单击操作保护右侧的“立即修改”。
- 步骤4** 在右侧弹出的“操作保护设置”页面中，选择“关闭”，单击“确定”并进行身份验证，关闭操作保护。
- 步骤5** 在“安全设置”页面，“敏感操作”页签中，单击操作保护右侧的“立即启用”。
- 步骤6** 在右侧弹窗中选择“开启”，勾选“操作员验证”或“指定人员验证”。
如选择“指定人员验证”，开启操作保护时，需要进行初次身份核验，确保指定人员验证方式可用。
- 操作员验证：触发敏感操作的帐号或IAM用户进行二次验证。
 - 指定人员验证：帐号及IAM用户触发的敏感操作均由指定人员进行验证。支持手机号、邮件地址，不支持虚拟MFA验证。
- 步骤7** 单击“确定”，修改操作保护验证方式。
----结束

3.4 如何关闭操作保护

问题描述

管理员开启操作保护后，用户在进行敏感操作时，例如删除资源、生成访问密钥等，需要操作员或指定人员进行验证，避免误操作带来的风险和损失。如需关闭操作保护，请按照以下步骤操作。

操作步骤

- 步骤1** 进入华为云“控制台”。

图 3-5 进入控制台



步骤2 在“控制台”页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“安全设置”。



步骤3 在“安全设置”页面中，选择“敏感操作”页签，单击操作保护右侧的“立即修改”。

步骤4 在右侧弹出的“操作保护设置”页面中，选择“关闭”，单击“确定”并进行身份验证后，操作保护关闭成功。

图 3-6 操作保护设置



----结束

3.5 如何绑定虚拟 MFA 设备

Multi-Factor Authentication (MFA) 是一种非常简单的安全实践方法，它能够在用户名和密码之外再额外增加一层保护。启用MFA后，用户登录控制台时，系统将要求用户输入用户名和密码（第一安全要素），以及来自其MFA设备的验证码（第二安全要素）。这些多重要素结合起来将为您的账户和资源提供更高的安全保护。

MFA设备可以基于硬件也可以基于软件，系统目前仅支持基于软件的虚拟MFA。

虚拟MFA设备是能产生6位数字验证码的应用程序，遵循基于时间的一次性密码（TOTP）标准。此类应用程序可在移动硬件设备（包括智能手机）上运行，非常方便。

前提条件

用户需要先在智能设备上安装一个MFA应用程序（例如：华为云App、Google Authenticator），才能绑定虚拟MFA设备。

操作步骤

- 暂未升级华为帐号或IAM用户

步骤1 在控制台页面，单击右上方登录的用户，在下拉列表中选择“安全设置”。

步骤2 在“敏感操作”页签，单击“虚拟MFA”右侧的“前往绑定”。

步骤3 根据右侧弹出的绑定虚拟MFA页面，在您的MFA应用程序中添加用户。

- 扫描二维码

打开手机上已安装好的MFA应用程序，选择“扫描条形码”，扫描“绑定虚拟MFA”弹窗中的二维码。扫描成功后，应用程序会自动添加用户。

- 手动输入

打开手机上已安装好的MFA应用程序，选择“输入提供的密钥”，手动添加用户。

说明

手动输入添加用户方式只支持基于时间模式，建议在移动设备中开启自动设置时间功能。

步骤4 添加用户完成，在返回MFA应用程序首页，查看虚拟MFA的动态口令页面。动态口令每30秒自动更新一次。

步骤5 在“绑定虚拟MFA”页面输入连续的两组口令，然后单击“确定”，完成绑定虚拟MFA设备的操作。

----结束

- 已升级华为帐号

步骤1 在控制台页面，单击右上方登录的用户，在下拉列表中选择“安全设置”。

步骤2 在“敏感操作”页签，单击“虚拟MFA”右侧的“前往绑定”。

步骤3 跳转至“华为帐号中心>帐号与安全>安全验证”页面，根据提示绑定虚拟MFA。

----结束

相关 FAQ

[3.6 如何获取虚拟MFA验证码](#)

[3.7 如何解绑、重置虚拟MFA](#)

[3.8 虚拟MFA验证码校验不通过怎么办](#)

3.6 如何获取虚拟 MFA 验证码

绑定虚拟MFA并开启登录保护或操作保护后，用户在进行登录或进行敏感操作时，需要输入MFA应用程序的动态验证码，下图以登录验证为例。



此时，用户需要打开MFA应用程序，在首页查看用户已绑定帐号的验证码，下图以华为云App为例。

□ 说明

如果虚拟MFA验证码校验不通过，请参考：[3.8 虚拟MFA验证码校验不通过怎么办](#)。

3.7 如何解绑、重置虚拟 MFA

- 如果您可以正常使用已与帐号绑定的虚拟MFA应用程序，需要解绑MFA，请参考：[解绑虚拟MFA](#)。
- 如果您无法正常使用已与帐号绑定的虚拟MFA应用程序，将无法解绑MFA，只能重置MFA。请参考：[重置虚拟MFA](#)。

解绑或重置后，如需再次绑定虚拟MFA，请IAM用户在“安全设置”中自行重新绑定，详细操作请参见：[3.5 如何绑定虚拟MFA设备](#)。

解绑虚拟 MFA

- 在系统首页，单击“控制台”。
- 单击右上方登录的用户，在下拉列表中选择“安全设置”。
- 在“敏感操作”页签，单击“虚拟MFA”右侧的“前往解绑”。

□ 说明

如果您已升级华为帐号，将跳转至华为帐号网站，请在“帐号中心>帐号与安全>安全验证”单击“虚拟MFA”后的“解绑”。

- 在解绑虚拟MFA页面，输入从虚拟MFA设备获取的动态验证码。
- 单击“确定”，验证成功后，完成解绑MFA操作。

重置虚拟 MFA

- 手机丢失或已删除虚拟MFA应用程序的华为云帐号或华为帐号，请[提交工单](#)（选择“统一身份认证服务>帐号安全设置类”并注明为帐号重置虚拟MFA），或拨打免费客服电话4000-955-988反馈，客服人员会尽快为您重置虚拟MFA。
- 手机丢失或已删除虚拟MFA应用程序的IAM用户，请联系[管理员](#)重置虚拟MFA，管理员的操作步骤如下所示。

1. 进入华为云“控制台”。

图 3-7 进入控制台



2. 在控制台页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“统一身份认证”。



3. 登录统一身份认证服务控制台。
4. 在“统一身份认证服务>用户”页签中的用户列表中，单击用户右侧的“安全设置”。
5. 在“安全设置”页面中，单击“虚拟MFA设备”右侧的“重置”。



6. 单击“确定”，重置成功。

3.8 虚拟 MFA 验证码校验不通过怎么办

问题描述

进行二次验证、绑定或解绑虚拟MFA时，MFA验证码校验不通过。

可能原因

- 验证码输入错误。
- 动态验证码未更新。
- 读取了非本帐号的虚拟MFA验证码。
- 重新绑定虚拟MFA时，未在虚拟MFA设备中重新添加用户。
- MFA验证码的生成机制和时间相关，如果手机时间和虚拟MFA设备后台服务的系统时间相差30秒以上，生成的MFA验证码将不能通过校验。

解决方法

- 请确保输入正确的验证码。
- 验证码每30秒自动更新一次，请等待更新后再输入连续的两组验证码。
- 请在虚拟MFA设备中确认验证码上方的帐号与二次验证、绑定或解绑的帐号一致。
- 重新绑定虚拟MFA时，需在虚拟MFA设备中删除原用户信息，重新添加用户并读取该用户对应动态码。
- 请修正手机时间后重新验证。（注意手机时间和时区无关，后台会自动转化为世界协调时间，即UTC时间戳。）

3.9 无法接收验证码怎么办

当您绑定或者修改手机号码/邮箱、重置密码等操作时，需要获取验证码进行验证。若您无法接收验证码，请参考以下方法进行操作。

无法接收短信验证码

- 请确认手机号码是否填写正确。
- 请核实手机是否已停机，手机缴费以后一般是24小时内恢复，建议您更换手机号码或者第二天重新获取。
- 请确认短信验证码是否被视作垃圾短信而被拦截，您可以解除应用软件的短信拦截。

说明

请在手机短信中的“拦截短信”或“垃圾短信”中查找是否有华为云验证码相关短信。

- 网络通讯异常可能会造成短信丢失，请重新获取或稍后再试。您也可以尝试将SIM卡移动到另一部手机，然后重试。

为了不影响您的业务操作，如果以上方法依然未能解决您的问题，建议您将验证方式修改为通过邮箱/虚拟MFA验证。

如果您的手机和邮箱均无法接收验证码，请您联系客服人员获取帮助。

无法接收邮箱验证码

- 请确认邮箱地址是否填写正确。
- 请核实邮箱是否正常使用，并检查垃圾邮箱夹。
- 设置邮箱白名单：noreplyhk01@mail01.huawei.com；
noreplydl01@mail01.huawei.com。
- 网络通讯异常可能会造成邮件丢失，请重新获取或稍后再试。

为了不影响您的业务操作，如果以上方法依然未能解决您的问题，建议您将验证方式修改为通过手机/虚拟MFA验证。

如果您的手机和邮箱均无法接收验证码，请您联系客服人员获取帮助。

3.10 帐号被锁定怎么办

问题描述

- 登录系统时，提示“当前用户已被锁定，请15分钟后重试”。
- 调用请求参数包含密码的API（如[获取IAM用户Token](#)）时，响应信息如下：

```
{  
    "error": {  
        "code": 401,  
        "message": "The account is locked.",  
        "title": "Unauthorized"  
    }  
}
```

可能原因

帐号出现安全异常行为，如多次输入错误密码、帐号频繁多地登录等，导致帐号被锁定，锁定时间为15分钟。

解决方法

- 如您误操作，导致帐号被锁，请等待15分钟后重新登录，且15分钟内请勿再次登录或输入密码。
- 如果您忘记了登录密码，可以找回或重置密码。操作请参考[4.1 忘记密码怎么办](#)。
- 如果您没有进行任何操作，但帐号被锁，请尽快修改密码。操作请参考[4.2 如何修改密码](#)。

3.11 API 访问控制策略不生效怎么办

问题描述

您已设置API访问控制策略，但是不满足策略要求的IAM用户仍然可以通过API访问华为云。

解决方法

- 可能原因：您已设置的API访问控制策略暂未生效。

解决方法：API访问控制策略应用后，将在2小时内生效，请耐心等待。

- 可能原因：当前区域暂不支持API访问控制功能。

解决方法：华为云各个区域正在逐步支持API访问控制功能，目前，**华北-北京一、华北-北京四、华东-上海一、华东-上海二、华南-广州、亚太-新加坡**已支持该功能，其余区域将逐步上线，支持区域将会实时更新，敬请期待。

- 可能原因：API访问控制功能在对象存储服务（OBS）不生效。

解决方案：OBS服务暂不支持API访问控制策略，如需限制，请参考[限制指定IP地址对桶的访问权限](#)。

若您的使用场景不属于以上任意一种，请尝试重新修改API访问策略并应用，如果未生效，请[提交工单](#)（选择“统一身份认证服务>帐号安全设置类”并注明为“API访问控制”），或拨打免费客服电话4000-955-988反馈，客服人员会尽快为您处理。

3.12 解绑虚拟 MFA 后，登录时仍需通过虚拟 MFA 进行登录验证

问题描述

您已解绑或重置虚拟MFA，登录华为云时，仍需要通过虚拟MFA进行登录验证。

The screenshot shows the 'Login Verification' page. At the top, it says 'Login Verification'. Under 'Verification Method', 'Virtual MFA Login Verification' is selected. Below that, there are links for 'How to Unbind or Reset Virtual MFA?' and 'Bind Virtual MFA'. The 'Verification Code' section contains a text input field labeled '6-digit verification code' and a checked checkbox labeled '7 days no need to verify again'. A note at the bottom says 'This prompt is controlled by your administrator. If you want to turn it off, please contact your administrator.' At the bottom, there are two buttons: 'Switch Account' and 'Continue Login'.

可能原因

您已开启登录保护，验证方式是“虚拟MFA”，且已解绑或重置虚拟MFA。此时，您的MFA设备和华为云的绑定关系已解除，但是登录保护依然生效，因此需要进行登录验证。

解决方法

- 登录华为云时，重新绑定虚拟MFA，并通过虚拟MFA进行登录验证。
单击登录验证弹窗中的“绑定虚拟MFA”，操作请参考：[3.5 如何绑定虚拟MFA设备](#)。



- 如果您是IAM用户，还可以请管理员修改登录保护验证方式为手机号或邮件地址，并通过修改后的方式进行登录验证。
管理员登录IAM控制台，单击用户名，进入该用户详情页，在“安全设置”页签中修改登录保护验证方式。

图 3-8 虚拟 MFA 验证

4 密码凭证类

[忘记密码怎么办](#)

[如何修改密码](#)

[如何获取访问密钥AK/SK](#)

[丢失访问密钥AK/SK怎么办](#)

[什么是临时安全凭证（临时AK/SK和SecurityToken）](#)

[如何获取Security Administrator权限的Token](#)

[如何获取“欧洲-都柏林”区域的访问密钥AK/SK](#)

4.1 忘记密码怎么办

如果您忘记了IAM用户或帐号的密码，请参考[忘记IAM用户或华为云帐号密码](#)自行重置登录密码。

如果您忘记了华为帐号的密码，请参考[忘记华为帐号密码](#)自行重置登录密码。

说明

本节只介绍IAM用户、华为云帐号、华为帐号的找回密码方式。

如果找回密码的过程中，报错“此帐号无效或不受支持”，说明该帐号不是IAM用户、华为云帐号或华为帐号。请再次检查输入的帐号是否正确。如果您暂未注册华为帐号，建议您先注册华为帐号并开通华为云，请参考[注册华为帐号并开通华为云](#)。

忘记 IAM 用户或华为云帐号密码

如果您是IAM用户，还可以请管理员修改密码，适用于您没有绑定邮箱或者手机，无法自行修改密码，详情请参考：[管理员重置密码](#)。

步骤1 在华为云登录页面，单击“忘记密码”。

图 4-1 忘记 IAM 用户或华为云帐号密码



步骤2 单击“找回华为云帐号密码”。

步骤3 输入需要重置密码的帐号或者IAM用户信息及验证码。

说明

- 帐号：注册华为云时创建的帐号，帐号是资源的归属以及使用计费的主体，对其所拥有的资源具有完全控制权限，可以访问华为云所有云服务。使用帐号登录后，在IAM的“用户”中可以看到帐号对应的用户，在IAM中标识为“企业管理员”。
- IAM用户：由管理员在IAM中创建的用户，IAM用户可以使用帐号名、IAM用户名和密码登录华为云，并根据权限使用所属帐号中的资源。IAM不拥有资源，不进行独立的计费，IAM用户的权限和资源由所属帐号统一控制和付费。
- 如果您是IAM用户，且没有绑定邮件地址或手机，将无法通过该方式找回密码，请联系管理员修改您的IAM用户密码。操作请参考：[修改IAM用户密码](#)。

步骤4 选择重置密码的方式为帐号名/邮件地址或者手机号，并按照界面提示填写验证信息，单击“下一步”。

说明

- 请输入正确的手机号或邮件地址，否则将导致找回密码失败。
- 如果无法接收验证码，请参考[无法获取验证码](#)进行处理。

步骤5 输入新密码并确认密码，单击“确定”。

步骤6 单击“立即登录”，使用新设置的密码登录华为云。

----结束

忘记华为帐号密码

- 如果您因手机号/邮箱停用而无法重置帐号密码，请通过[自助申诉](#)更改帐号绑定的手机号/邮件地址，申诉成功后再通过新绑定的手机号/邮件地址重置密码。

- 如果您的手机号/邮件地址仍在使用，请参考如下操作找回密码。

步骤1 在华为云登录页面，单击“忘记密码”。

图 4-2 忘记华为帐号密码



步骤2 单击“找回华为帐号密码”。

步骤3 输入帐号名或注册华为帐号的手机号/邮件地址，单击“下一步”。

步骤4（可选）如果您在**3**输入了华为帐号名，请直接操作**5**。如果您在**3**输入了注册华为帐号的手机号/邮件地址，选择获取验证码。

步骤5 按照界面提示填写验证信息，单击“下一步”。

□ 说明

如果无法接收验证码，请参考[无法获取验证码](#)进行处理。

步骤6（可选）如果未在经常使用的设备上找回密码，则需要进行验证。单击“立即验证”。可以选择任一以下验证方式进行验证：

- 华为云基本信息
- 华为帐号实名信息
- 人脸
- 手机号实名信息
- 安全问题

建议您选择熟悉信息的验证方式进行验证。单击“下一步”。

步骤7 输入新密码并确认密码，单击“确定”。

步骤8 选择是否注销正使用您华为帐号的其他设备和网站。

步骤9 (可选) 根据界面指引绑定虚拟MFA设备，提升找回密码成功率。如需了解虚拟MFA，请参考：[多因素认证与虚拟MFA](#)。

步骤10 单击“立即返回”，使用新设置的密码[登录华为云](#)。

----结束

4.2 如何修改密码

- 主动修改密码
 - 如果您的[华为云帐号暂未升级成华为帐号](#)，需要主动修改密码，可以在“基本信息”中修改自己的密码。
 - 如果您的[华为云帐号已升级成华为帐号](#)，需要主动修改密码，可以在“基本信息”中单击“华为帐号信息”右侧的“前往管理”，前往[华为帐号网站>帐号与安全>安全中心](#)，重置帐号密码。
 - 如果您是[IAM用户](#)，可以在控制台页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“安全设置”，进入“基本信息”页签修改您的用户密码。
- 忘记密码
 - 通过登录页面的“忘记密码”功能自行修改密码，详情请参考：[4.1 忘记密码怎么办](#)。
 - 如果您是IAM用户，还可以请管理员修改密码，适用于您没有绑定邮箱或者手机，无法自行修改密码，详情请参考：[管理员重置密码](#)。

4.3 如何获取访问密钥 AK/SK

- 如果您有登录密码，可以登录控制台，在“控制台”页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“我的凭证”，单击“访问密钥”页签，您可以在访问密钥列表中查看访问密钥ID（AK），在下载的.csv文件中查看秘密访问密钥（SK）。具体方法请参见：[管理访问密钥](#)。
- 如果您没有登录密码，不能登录控制台，在访问密钥异常丢失或者需要重置时，可以请管理员在IAM中生成您的访问密钥，并发送给您。方法请参见：[管理IAM用户的访问密钥](#)。

4.4 丢失访问密钥 AK/SK 怎么办

如果您的访问密钥AK/SK已丢失，建议您先创建新的访问密钥AK/SK，并使用新的访问密钥AK/SK替换正在使用的应用程序等的访问秘钥AK/SK之后，确认无其他业务影响，再将丢失的访问密钥AK/SK停用或删除。具体方法请参见：[管理访问密钥](#)。

📖 说明

- 每个用户最多可创建2个访问密钥，不支持增加配额。
- 如果您是IAM用户，请在“安全设置>敏感操作>访问密钥保护”确认所属帐号是否开启**访问密钥保护**。
 - 访问密钥保护关闭时，所有IAM用户可以管理（包含创建、启用/停用或删除）自己的访问密钥。
 - 访问密钥保护开启时，仅拥有相应权限的IAM用户才可以管理自己的访问密钥。
- 如果您无法管理您的访问密钥，请联系**管理员**：
 - 由管理员管理您的访问密钥，方法请参见：[管理IAM用户访问密钥](#)。
 - 请管理员为您配置权限或修改访问密钥保护状态。如需配置权限请参见：[给IAM用户授权](#)，如需修改访问密钥状态请参见：[访问密钥保护](#)。

4.5 什么是临时安全凭证（临时AK/SK和SecurityToken）

什么是临时安全凭证

临时安全凭证是具备临时访问权限的身份凭证，包括临时AK/SK和SecurityToken，临时安全凭证与永久安全凭证的工作方式几乎相同，仅存在少量差异。

临时安全凭证与永久安全凭证的差异

- 临时安全凭证存在有效期，可以在15分钟至24小时之间进行设置；永久安全凭证的有效期为永久，并且不能进行设置。
- 临时安全凭证没有数量限制；每个IAM用户最多可创建2个永久安全凭证。
- 临时安全凭证通过接口[临时访问密钥AK/SK](#)获取；永久安全凭证通过[我的凭证](#)界面控制台获取。
- 临时安全凭证为动态生成，即时使用，不能嵌入应用程序中，或者进行存储，到期后无法重复使用，只能重新获取。

临时安全凭证的优势

在给外部联邦用户授权时，临时安全凭证的优势尤为明显，您不必给外部联邦用户授予需要定时轮换，主动撤销的永久安全凭证，而是给这些外部联邦用户授予即时使用，定时过期的临时安全凭证，提高帐号的安全性，遵循权限最小化的安全实践原则。

临时安全凭证的使用方法

临时安全凭证包括临时AK/SK和SecurityToken，临时AK/SK和SecurityToken必须同时使用，临时安全凭证与永久安全凭证的使用方法几乎相同，使用临时安全凭证进行鉴权时，请求头中需要添加“x-security-token”字段，使用方法请参考：[API签名参考](#)。

4.6 如何获取 Security Administrator 权限的 Token

Token是系统颁发给IAM用户的访问令牌，承载用户的身份、权限等信息。调用IAM以及其他云服务的接口时，可以使用本接口获取的IAM用户Token进行鉴权。

Token的权限由用户本身具备的权限决定，即获取Token的用户必须有Security Administrator权限，才能获取具有Security Administrator权限的Token。

获取方法

- 您是帐号本身，需要为自己创建一个IAM用户，授予该用户Security Administrator权限后，调用[获取用户Token](#)接口即可获取具有Security Administrator权限的Token。
- 您是帐号下的IAM用户，需要管理员给您授予Security Administrator权限后，才能获取具有Security Administrator权限Token，否则只能获取您自身已有权限的Token。

Security Administrator 权限说明

表 4-1 Security Administrator 权限说明

权限名称	所属区域	权限描述
Security Administrator	全局	IAM的管理员权限，可以对IAM执行所有操作，包括但不限于： <ul style="list-style-type: none">创建、修改、删除IAM用户。创建、修改、删除用户组、给用户组授权。创建、修改、删除自定义策略。创建、修改项目。创建、修改、删除委托。创建、修改、删除身份提供商。设置帐号安全策略。

4.7 如何获取“欧洲-都柏林”区域的访问密钥 AK/SK

问题描述

管理员已开通“欧洲-都柏林”区域业务，帐号及帐号中的IAM用户需要在“欧洲-都柏林”区域使用访问密钥进行加密签名。

由于“欧洲-都柏林”区域用户属于联邦认证授权访问“欧洲-都柏林”云服务系统的虚拟用户，不是“欧洲-都柏林”云服务系统中真实存在的用户。因此需要在华为云默认区域和“欧洲-都柏林”区域分别获取访问密钥AK/SK。

本文适用于管理员为自己或IAM用户创建永久访问密钥的场景。管理员和IAM用户都可以在“我的凭证”中自行创建临时访问密钥。

操作步骤

步骤1 管理员在“欧洲-都柏林”区域创建IAM用户。管理员为自己创建访问密钥AK/SK请直接跳转至**2**。

1. 管理员登录华为云，在控制台首页单击“”，选择“欧洲-都柏林”区域。
2. 在“欧洲-都柏林”区域控制台，选择“管理与监管 > 统一身份认证服务”。
3. 在统一身份认证服务，左侧导航窗格中，选择“用户”。
4. 单击右上方的“创建用户”。
5. 在“创建用户”界面，填写相关信息，具体说明请参见：[创建IAM用户](#)。
为了区分访问密钥AK/SK的使用主体，建议为IAM用户或帐号创建同名IAM用户。
6. 单击“确定”，创建IAM用户完成。

步骤2 管理员获取IAM用户的访问密钥AK/SK。

1. 管理员登录“欧洲-都柏林”区域IAM服务控制台。
2. 在IAM控制台“用户”页面，单击**1**所创建IAM用户操作列的“安全设置”。
3. 在IAM用户详情“安全设置”页面，单击“访问密钥”下的“新增访问密钥”。
- 4.（可选）填写访问密钥描述。
5. 单击“新增访问密钥”弹窗中的“确定”，成功创建访问密钥。
6. 单击“立即下载”，下载访问密钥。

 **说明**

- 每个用户最多可创建2个访问密钥，有效期为永久。为了帐号安全性，建议妥善保管访问密钥。
 - 管理员及IAM用户仅能在“欧洲-都柏林”区域使用该访问密钥。
- 7.（可选）如果为其他IAM用户创建访问密钥AK/SK，需要将访问密钥发送给用户。

----结束

5 项目管理类

[IAM和企业管理的区别](#)

[IAM项目和企业项目区别](#)

[IAM用户和企业子帐号的区别](#)

5.1 IAM 和企业管理的区别

企业管理是提供给企业客户的与多层级组织和项目结构相匹配的云资源管理服务。主要包括企业项目管理、财务管理、应用管理、和人员管理。统一身份认证（Identity and Access Management，简称IAM）是提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能的身份管理服务。

与IAM相同的是，企业管理可以进行人员管理及权限分配，不同的是，企业管理还可以管理财务及应用，同时企业管理对资源的授权粒度比IAM的更为精细，建议中大型企业使用企业管理服务。更多有关企业管理功能介绍，请参见：[企业管理用户指南](#)。

IAM 和企业管理的区别

- 开通方式
 - IAM是华为云的身份管理服务，注册系统后，无需付费即可使用。
 - 企业管理是华为云的资源管理服务，注册系统后，可以自助申请开通，开通方法请参见：[如何开通企业管理](#)。
- 资源隔离
 - IAM通过在区域中创建子项目，隔离同一个区域中的资源。以子项目为单位进行授权，用户可以访问指定子项目中的所有资源，详情请参见：[项目](#)。
 - 企业管理通过创建企业项目，隔离企业不同项目之间的资源，企业项目中可以包含多个区域的资源。企业项目还可以实现对特定云资源的授权，例如：将一台特定的ECS添加至企业项目，对企业项目进行授权后，可以控制用户仅能管理这台特定的ECS。
- 支持的服务
 - [使用IAM授权的云服务](#)。
 - 企业管理目前支持的服务请参见[支持的云服务](#)

IAM 与企业管理的关系

- IAM和企业管理的创建用户以及用户组功能，两边是相互同步关系。
- 申请开通企业管理服务后，使用企业管理的用户组授权功能时，该功能依赖IAM的策略授权。如果企业管理中系统预置的策略不能满足您的使用要求，需要在IAM中创建自定义策略，自定义策略会同步到企业管理中，可以在IAM或者企业管理中给用户组授权自定义策略。
- 如果在IAM和企业管理中同时给用户组授权，用户同时拥有基于IAM项目的策略和基于企业项目的策略，在发起访问请求时，系统根据用户被授权的访问策略中的Action进行鉴权判断。

- 如果策略中包含相同的Action，以在IAM中设置的生效，例如：用户请求创建云服务器，鉴权结果为IAM中定义的Deny，不能创建云服务器。

IAM项目策略中包含以下action:

```
{  
  "Action": [  
    "ecs:cloudServers:create"  
  ],  
  "Effect": "Deny"  
}
```

企业项目策略中包含以下action:

```
{  
  "Action": [  
    "ecs:cloudServers:create"  
  ],  
  "Effect": "Allow"  
}
```

- 如果策略中包含不同的Action，则IAM和企业管理中设置的都生效。以下示例表示用户可以创建云服务器以及删除云服务器。

IAM项目策略中包含以下action:

```
{  
  "Action": [  
    "ecs:cloudServers:create"  
  ],  
  "Effect": "Allow"  
}
```

企业项目策略中包含以下action:

```
{  
  "Action": [  
    "ecs:cloudServers:delete"  
  ],  
  "Effect": "Allow"  
}
```

检查规则

用户在发起访问请求时，系统根据用户被授权的访问策略中的action进行鉴权判断。检查规则如下：

图 5-1 请求鉴权逻辑图




1. 用户发起访问请求。
2. 系统在用户被授予的访问权限中，优先寻找基于IAM项目授权的权限，在权限中寻找请求对应的action。
3. 如果找到匹配的Allow或者Deny的action，系统将返回对请求的鉴权决定，Allow或者Deny，鉴权结束。
4. 如果在基于IAM项目的权限中没有找到请求对应的action，系统将继续寻找基于企业项目授权的权限，在权限中寻找请求对应的action。
5. 如果找到匹配的Allow或者Deny的action，系统将返回对请求的鉴权决定，Allow或者Deny，鉴权结束。
6. 如果用户不具备任何权限，系统将返回鉴权决定Deny，鉴权结束。

5.2 IAM 项目和企业项目的区别

IAM 项目

IAM项目是针对同一个区域内的资源进行分组和隔离，是物理隔离。在IAM项目中的资源不能转移，只能删除后重建。


使用IAM项目，请参考：[项目](#)。



企业项目

企业项目是IAM项目的升级版，针对企业不同项目间资源的分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。企业项目可以实现对特定云资源的授权，例如：将一台特定的ECS添加至企业项目，对企业项目进行授权后，可以控制用户仅能管理这台特定的ECS。如果您开通了企业管理，将不能创建IAM项目。

使用企业项目，请参考：[创建企业项目](#)。



5.3 IAM 用户和企业子帐号的区别

IAM 用户

IAM用户是由帐号在**IAM**中，或者**企业管理 > 人员管理**中创建的用户，IAM用户由帐号管理，权限由帐号分配，**使用资源产生的费用计入帐号中**。

如果一个企业中有多名员工需要使用帐号在华为云中的资源，为了避免共享帐号的密码，可以给员工创建IAM用户并分配对应资源的权限，让员工使用IAM用户帮助帐号管理资源。IAM用户的作用是多用户协同操作同一帐号时，避免分享帐号的密码。

如需创建IAM用户，请参考：[创建IAM用户](#)。


企业子帐号

企业主帐号与企业子帐号都是在华为云注册的帐号，帐号属性都为华为云帐号。**企业管理 > 财务管理**提供多个华为云帐号之间形成企业主子关系的能力，如果多个华为云帐号属于同一组织架构，可以将多个华为云帐号创建关联关系。

主帐号可以给子帐号划拨费用，并由子帐号独立进行资源管理，子帐号的作用是方便主帐号进行费用管理以及成本核算。

主帐号与子帐号中都可以再创建更小层级的IAM用户，这些IAM用户分别属于对应的帐号，可以帮助帐号管理资源。企业主帐号只能管理企业主帐号创建的IAM用户，无法管理子帐号创建的IAM用户。

如需创建企业子帐号，请参考：[新建子帐号](#)。



6 委托管理类

[创建委托时提示权限不足怎么办](#)

6.1 创建委托时提示权限不足怎么办

问题描述

IAM用户尝试进入IAM控制台创建委托时，系统提示权限不足。

可能原因

该IAM用户不具备使用IAM的权限。

拥有IAM使用权限的对象为：

- 帐号：帐号可以使用所有服务，包括IAM。
- admin用户组中的用户：IAM默认用户组admin中的用户，可以使用所有服务，包括IAM。
- 授予了“Security Administrator”或“FullAccess”权限的用户：具备该权限的用户为IAM管理员，可以使用IAM。

解决方法

- 请管理员创建委托，方法请参见：[创建委托](#)。
- 请管理员授予使用IAM服务的权限，方法请参见：[给IAM用户授权](#)。

7 帐号管理类

[帐号登录失败怎么办](#)

[华为云帐号、华为帐号、IAM用户、企业联邦用户的关系](#)

[升级华为帐号失败怎么办](#)

[升级华为帐号后，还可以用原华为云帐号登录吗](#)

7.1 帐号登录失败怎么办

问题描述

帐号登录华为云时，提示“帐号或密码错误”。

可能原因

- 登录入口有误。
- 帐号名输入有误。
- 密码输入有误。

解决方法

- 请选择正确的登录入口。请确认您输入的帐号为华为帐号或华为云帐号，如果您已升级华为帐号，请进入“华为帐号登录”入口，如[图1](#)。如果您暂未升级华为帐号，请进入“华为云帐号登录”入口，如[图2](#)。
 - 如需通过华为官网帐号、华为企业合作伙伴、企业联邦用户登录华为云，请参考：[登录华为云](#)。
 - 如果您是IAM用户，请进入“IAM用户登录”入口。如果您登录失败，请参考：[2.1 IAM用户登录失败怎么办](#)。

图 7-1 华为帐号登录



图 7-2 华为云帐号



- “华为帐号登录”方式登录华为云时，支持使用**手机号、邮件地址、华为帐号名、华为云帐号名**登录。“华为云帐号登录”方式登录时，支持使用**华为云帐号名、邮件地址**登录。
 - 如果您已注册华为帐号，请输入华为帐号绑定的手机号/邮件地址/华为帐号名登录华为云，详情请参考：[华为帐号登录华为云](#)。
 - 如果您未注册华为帐号、已注册华为云帐号，且华为云帐号暂未升级华为帐号，请输入原华为云帐号名登录。
- 如您通过华为帐号登录，请输入华为帐号的密码。如您通过华为云帐号登录，请输入华为云帐号的密码。

7.2 华为云帐号、华为帐号、IAM 用户、企业联邦用户的关系


本文为您介绍华为云常见帐号的基本概念、各帐号之间的关系和区别。

华为云有哪些帐号

华为云帐号体系主要分为两类：

- **帐号**：在华为云注册或创建的帐号。拥有华为云最高权限，可以访问拥有的所有资源并为资源付费。帐号包括华为帐号、华为云帐号。
- **IAM用户**：由帐号在统一身份认证服务（IAM）中创建，由帐号管理，权限由帐号分配，使用资源产生的费用由帐号支付，按照帐号授予的权限使用资源。

帐号与IAM用户可以类比为父子关系。



您可以通过华为帐号、华为云帐号、华为网站帐号、华为企业合作伙伴帐号登录华为云，以帐号的身份使用拥有的资源和云服务。

如果您是帐号创建的IAM用户或与华为云建立信任关系的第三方系统用户，可以分别通过IAM用户、企业联邦用户入口登录华为云，根据帐号授予的权限使用资源和云服务。



华为帐号

注册一个华为帐号，即可访问华为云、华为商城等所有华为服务。

注册：在任意华为服务网站注册华为帐号，如[华为帐号网站](#)。

登录华为云：“华为帐号”登录入口。初次使用华为帐号登录华为云，请按照指引开通华为云业务或绑定已有华为云帐号，后续可以直接登录。



华为云帐号

华为云专属帐号，仅能登录华为云，无法登录其他华为服务。

注册：2021年10月30日之前在华为云注册的帐号。为了统一帐号，提升登录体验，当前在华为云只能注册华为帐号。

登录华为云：“华为帐号”、“华为云帐号”登录入口。



IAM 用户

华为云资源的使用者，根据帐号授予的权限使用帐号中的资源。

创建：帐号在IAM中创建IAM用户，详情请参考：[创建IAM用户](#)。

登录华为云：“IAM用户”登录入口。



企业联邦用户（虚拟 IAM 用户）

与华为云建立信任关系的第三方系统用户。用户可以使用第三方系统帐号登录华为云，类似通过某社交帐号登录游戏平台。

创建：帐号在IAM创建身份提供商后，拥有第三方系统帐号的企业用户登录华为云时，IAM自动创建虚拟IAM用户，即企业联邦用户。了解详情请参考：[身份提供商概述](#)



登录华为云：“企业联邦用户”登录入口。



其他

如果您已有[华为官网](#)、[华为企业合作伙伴](#)帐号，可以使用该帐号登录华为云，登录成功后以帐号的身份访问华为云。

7.3 升级华为帐号失败怎么办

问题描述

将您的华为云帐号升级成为华为帐号时，系统提示升级失败。

可能原因

1. 可能原因：您已使用相同手机号码或邮件地址分别注册了华为云帐号和华为帐号，且未使用华为帐号登录并通过华为云。
解决方法：请退出当前的华为云帐号登录，重新使用华为帐号登录，然后选择关联已有的华为云帐号。
2. 可能原因：您已注册多个华为云帐号和一个华为帐号，已使用华为帐号关联或开通了华为云，此时暂不支持将其他华为云帐号升级为华为帐号。
解决方法：请登录时忽略升级提示，选择暂不升级，并通过华为云帐号登录。
3. 可能原因：您已使用相同手机号码或邮件地址分别注册了华为云帐号和华为帐号，但注册国家或地区不同，暂不支持将该华为帐号和华为云帐号关联。
解决方法：请登录时忽略升级提示，选择暂不升级，并通过华为云帐号登录。
4. 可能原因：您已注册的华为帐号已冻结。
解决方法：请在“[华为帐号网站>安全中心>解冻帐号](#)”解冻帐号后，重新升级。
5. 可能原因：您从电信运营商购买了回收后再次售卖的手机号码，之前曾有人用该号码注册了华为帐号。
解决方法：请在[华为帐号网站](#)重新注册华为帐号后，使用新华为帐号登录关联您的华为云帐号。

7.4 升级华为帐号后，还可以用原华为云帐号登录吗

- **您已经注册过华为帐号**

如果华为帐号与华为云帐号信息（手机号码、邮件地址、帐号名）一致，可继续使用原华为云帐号登录；如果华为帐号与华为云帐号的部分信息不一致，就不能用原华为云不一致的信息登录（例如：手机号码相同，邮件地址不同时，不能用原华为云帐号中的邮件地址登录）。

- **您从未注册过华为帐号**

升级后帐号登录信息不变，您可继续用原手机号码、邮件地址、帐号名登录。

8 其他问题

[如何通过Postman获取用户Token](#)

[Internet Explorer浏览器下输入框提示信息无法自动消失怎么办](#)

[如何在Google Chrome浏览器禁用密码联想与保存](#)

[区域和可用区](#)

[帐号如何申请联盟Region的访问权限？](#)

8.1 如何通过 Postman 获得用户 Token

Postman是网页调试与辅助接口调用的工具，具有界面简洁清晰、操作方便快捷的特性，可以处理用户发送的HTTP请求，例如：GET，PUT、POST，DELETE等，支持用户修改HTTP请求中的参数并返回响应数据。

Token是用户的访问令牌，承载了用户的身份、权限等信息，用户调用API接口时，需要使用Token进行鉴权。

本章节指导用户如何通过Postman获取用户Token。更多参数说明请参见[获取IAM用户Token](#)。

说明

- **Token的有效期**

Token的有效期为**24小时**。建议进行缓存，避免频繁调用。使用Token前请确保Token离过期有足够的时间，防止调用API的过程中Token过期导致调用API失败。

重新获取Token，不影响已有Token有效性。如果在Token有效期内进行如下操作，当前Token将立即失效：

- 删除/停用IAM用户。

- 修改IAM用户密码、访问密钥。

- IAM用户权限发生变化（如帐号欠费无法访问云服务、申请公测通过、IAM用户权限被修改等）。

- **非华为云帐号获取Token**

- 如果您的华为云帐号已升级为华为帐号，将不支持获取帐号Token，建议您为自己创建一个IAM用户，授予该用户必要的权限，获取IAM用户Token。

- 如果您是第三方系统用户，直接使用联邦认证的用户名和密码获取Token，系统会提示密码错误。请先在华为云的登录页面，通过“忘记密码”功能，设置**华为云帐号密码**。

前提条件

已安装并注册Postman。

说明

- 如需安装Postman，建议选择支持Header超过32K的Postman版本，否则可能会报Header溢出错误。

操作步骤

步骤1 编辑获取用户Token接口的Request URL、Header、Body，进行具体的API调用。

● Request URL

格式为：<https://IAM地区与终端节点地址/API接口URI>

- 访问网址：[地区与终端节点](#)，获取IAM区域与终端节点地址。

图 8-1 IAM 区域与终端节点

统一身份认证服务 IAM			
区域名称	区域	终端节点 (Endpoint)	协议类型
ALL	ALL	iam.myhuaweicloud.com	HTTPS
非洲-约翰内斯堡	af-south-1	iam.af-south-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
亚太-曼谷	ap-southeast-2	iam.ap-southeast-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
亚太-香港	ap-southeast-1	iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
亚太-新加坡	ap-southeast-3	iam.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com	HTTPS

- 访问网址：[获取用户Token](#)，获取API接口的URI。

以ap-southeast-1为例，则Request URL为：<https://iam.ap-southeast-1.myhwclouds.com/v3/auth/tokens>

- 选择API接口获取方式，并将Request URL填写至postman中。

● Request Header

key: Content-Type， value: application/json;charset=utf8

● Request Body

修改Request Body样例中参数。

```
{  
    "auth": {  
        "identity": {  
            "methods": [  
                "password"  
            ],  
            "password": {  
                "user": {  
                    "domain": {  
                        "name": "帐号名"  
                    },  
                    "name": "IAM用户名",  
                    "password": "IAM用户密码"  
                }  
            }  
        },  
        "scope": {  
            "domain": {  
                "name": "帐号名"  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
}
```

说明

登录获取Token的IAM用户，并获取帐号名、IAM用户名，方法请参见：[获取帐号、IAM用户、项目名称和ID](#)。

步骤2 单击“Send”，发送API请求。

步骤3 在返回的响应头中查看获取的用户Token，用户调用IAM其他API接口时，可以使用该Token进行鉴权。

说明

- 如果返回值为401，表示认证失败，请确认Request Body中请求参数填写正确后重新发送请求。
- 如果返回值为400，表示body体格式错误，请检查body体格式是否满足json语法。详细错误请参考[获取token返回值](#)。
- 如果您的调试结果异常，提示“*Header Overflow*”，可以参考[故障处理](#)解决Header溢出问题。

----结束

故障处理

目前发现v7.25.0、v7.26.0及以上版本Postman 由于配置问题，无法正常获取用户Token，会有Header Overflow异常报错。

方法一：

建议使用低版本Postman，经测试 V 5.xx 版本可以正常访问。

方法二：

使用curl命令获取Token，修改如下样例中的参数：

```
curl -ik -X POST -H 'Content-Type=application/json;charset=utf8' -d '{"auth": {"identity": {"methods": [{"password": "123456"}], "password": {"user": {"domain": {"name": "帐号名"}, "name": "IAM用户名"}, "password": "IAM用户密码"}}}, "scope": {"domain": {"name": "帐号名"}}}' https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

方法三：

通过向Postman传递附加环境变量NODE_OPTIONS=--max-http-header-size=16384 (16KB)，指定最大HTTP标头大小（以字节为单位）。

以下分别是在不同操作系统进行操作的命令行：

- macOS

```
NODE_OPTIONS=--max-http-header-size=16384 /Applications/Postman.app/Contents/MacOS/Postman
```

- Linux

```
NODE_OPTIONS=--max-http-header-size=16384 /path/to/Postman/Postman
```

- Windows

```
set NODE_OPTIONS=--max-http-header-size=16384  
C:\users\<username>\AppData\local\Postman\Postman.exe
```

8.2 Internet Explorer 浏览器下输入框提示信息无法自动消失怎么办

当用户进行登录、注册、绑定华为帐号、创建用户、找回密码、修改密码等操作时，由于当前输入框不能完全支持Internet Explorer 8及以下版本的浏览器，所以出现输入框提示信息（如“最短不能少于5个字符”等提示信息）无法自动消失的情况，可以参照以下方法进行操作。

图 8-2 提示信息无法消失



- 升级浏览器版本
将Internet Explorer浏览器升级到IE9及以上版本再进行操作。
- 更换浏览器
使用Firefox浏览器（38.0及以上版本）或Google Chrome浏览器（43.0及以上版本）进行操作。

8.3 如何在 Google Chrome 浏览器禁用密码联想与保存

当用户首次使用Google Chrome浏览器成功登录华为云，浏览器会默认弹框提示用户并确认是否保存登录密码，这是由于安装Google Chrome浏览器后，浏览器“设置”页面的“自动填充”区域中，“密码”页面下“提示保存密码”和“自动登录”选项是默认开启的。如果用户根据界面提示确认保存密码后，下次登录华为云时，登录界面的密码输入框会自动联想填充字符，为了确保帐号及密码安全，用户可关闭该功能。以Google Chrome浏览器的61.0.3163.100正式版本为例，可以参照以下方法进行操作。

操作步骤

- 步骤1 打开Google Chrome浏览器，单击右上角^{*} 并选择“设置”。
- 步骤2 在“自动填充”区域，选择“密码”。
- 步骤3 在密码页面，关闭“提示保存密码”和“自动登录”。

图 8-3 关闭“提示保存密码”和“自动登录”



----结束

后续处理

清除已保存的帐号登录信息的方法：在密码页面，“已保存的密码”区域下，单击某条登录信息记录右侧的 \vdots ，并选择“移除”，即可清除对应网站地址、登录用户名及密码信息。

8.4 区域和可用区


什么是区域、可用区？

区域和可用区用来描述数据中心的位置，您可以在特定的区域、可用区创建资源。

- **区域 (Region)**：从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
- **可用区 (AZ, Availability Zone)**：一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

[图8-4阐明了区域和可用区之间的关系。](#)

图 8-4 区域和可用区



目前，华为云已在全球多个地域开放云服务，您可以根据需求选择适合自己的区域和可用区。更多信息请参见[华为云全球站点](#)。

如何选择区域？

选择区域时，您需要考虑以下几个因素：

- 地理位置

一般情况下，建议就近选择靠近您或者您的目标用户的区域，这样可以减少网络时延，提高访问速度。

- 在除中国大陆以外的亚太地区有业务的用户，可以选择“中国-香港”、“亚太-曼谷”或“亚太-新加坡”区域。
- 在非洲地区有业务的用户，可以选择“非洲-约翰内斯堡”区域。
- 在拉丁美洲地区有业务的用户，可以选择“拉美-圣地亚哥”区域。

说明

“拉美-圣地亚哥”区域位于智利。

- 资源的价格

不同区域的资源价格可能有差异，请参见[华为云服务价格详情](#)。

如何选择可用区？

是否将资源放在同一可用区内，主要取决于您对容灾能力和网络时延的要求。

- 如果您的应用需要较高的容灾能力，建议您将资源部署在同一区域的不同可用区内。
- 如果您的应用要求实例之间的网络延时较低，则建议您将资源创建在同一可用区内。

区域和终端节点

当您通过API使用资源时，您必须指定其区域终端节点。有关华为云的区域和终端节点的更多信息，请参阅[地区和终端节点](#)。

8.5 帐号如何申请联盟 Region 的访问权限？

如帐号需访问“欧洲-都柏林”区域等联盟Region但无权限，请按照如下步骤进行操作。

操作步骤

步骤1 提交工单说明需要访问的联盟Region，等待客服人员处理。

步骤2 收到邮件通知后，表示申请成功。可[登录管理控制台](#)，单击管理控制台左上角的，选择联盟Region进行访问。

----结束