



**MapReduce 服务**

# 组件操作指南

发布日期 2024-11-30

# 目录

<b>1 使用 CarbonData</b>	<b>1</b>
1.1 概述	1
1.1.1 CarbonData 简介	1
1.1.2 CarbonData 主要规格	3
1.2 CarbonData 常用参数	5
1.3 CarbonData 操作指导	19
1.3.1 CarbonData 快速入门	19
1.3.2 管理 CarbonData Table	22
1.3.2.1 CarbonData Table 简介	22
1.3.2.2 新建 CarbonData Table	23
1.3.2.3 删除 CarbonData Table	25
1.3.2.4 修改 CarbonData Table	26
1.3.3 管理 CarbonData Table 数据	26
1.3.3.1 加载数据	26
1.3.3.2 删除 Segments	27
1.3.3.3 合并 Segments	28
1.3.4 迁移 CarbonData 数据	31
1.4 CarbonData 性能调优	32
1.4.1 调优指导	32
1.4.2 创建 CarbonData Table 的建议	34
1.4.3 性能调优的相关配置	36
1.5 CarbonData 访问控制	39
1.6 CarbonData 语法参考	40
1.6.1 DDL	40
1.6.1.1 CREATE TABLE	41
1.6.1.2 CREATE TABLE As SELECT	43
1.6.1.3 DROP TABLE	44
1.6.1.4 SHOW TABLES	45
1.6.1.5 ALTER TABLE COMPACTION	45
1.6.1.6 TABLE RENAME	47
1.6.1.7 ADD COLUMNS	48
1.6.1.8 DROP COLUMNS	49
1.6.1.9 CHANGE DATA TYPE	50

1.6.1.10 REFRESH TABLE.....	51
1.6.1.11 REGISTER INDEX TABLE.....	51
1.6.2 DML.....	52
1.6.2.1 LOAD DATA.....	53
1.6.2.2 UPDATE CARBON TABLE.....	57
1.6.2.3 DELETE RECORDS from CARBON TABLE.....	58
1.6.2.4 INSERT INTO CARBON TABLE.....	59
1.6.2.5 DELETE SEGMENT by ID.....	60
1.6.2.6 DELETE SEGMENT by DATE.....	61
1.6.2.7 SHOW SEGMENTS.....	62
1.6.2.8 CREATE SECONDARY INDEX.....	63
1.6.2.9 SHOW SECONDARY INDEXES.....	64
1.6.2.10 DROP SECONDARY INDEX.....	65
1.6.2.11 CLEAN FILES.....	66
1.6.2.12 SET/RESET.....	67
1.6.3 操作并发.....	70
1.6.4 API.....	73
1.6.5 空间索引.....	75
1.7 CarbonData 故障处理.....	87
1.7.1 当在 Filter 中使用 Big Double 类型数值时，过滤结果与 Hive 不一致.....	87
1.7.2 查询性能下降.....	88
1.8 CarbonData 常见问题.....	88
1.8.1 为什么对 decimal 数据类型进行带过滤条件的查询时会出现异常输出？.....	89
1.8.2 如何避免对历史数据进行 minor compaction？.....	89
1.8.3 如何在 CarbonData 数据加载时修改默认的组名？.....	90
1.8.4 为什么 INSERT INTO CARBON TABLE 失败？.....	90
1.8.5 为什么含转义字符的输入数据记录到 Bad Records 中的值与原始数据不同？.....	91
1.8.6 当初始 Executor 为 0 时，为什么 INSERT INTO/LOAD DATA 任务分配不正确，打开的 task 少于可用的 Executor？.....	91
1.8.7 为什么并行度大于待处理的 block 数目时，CarbonData 仍需要额外的 executor？.....	92
1.8.8 为什么创建 Hive 表失败？.....	92
1.8.9 如何在不同的 namespaces 上逻辑地分割数据.....	93
1.8.10 为什么在 Spark Shell 中不能执行更新命令？.....	94
1.8.11 如何在 CarbonData 中配置非安全内存？.....	94
1.8.12 设置了 HDFS 存储目录的磁盘空间配额，CarbonData 为什么会发生异常？.....	95
1.8.13 为什么数据查询/加载失败，且发生“org.apache.carbondata.core.memory.MemoryException: Not enough memory”异常？.....	95
1.8.14 开启防误删下，为什么 Carbon 表没有执行 drop table 命令，回收站中也会存在该表的文件？.....	96
1.8.15 开启 TableStatus 多版本特性下，最新 tablestatus 文件丢失或损坏，如何恢复.....	96
<b>2 使用 CDL.....</b>	<b>99</b>
2.1 CDL 使用说明.....	99
2.2 CDL 支持的数据格式.....	109
2.2.1 CDL JSON 和开源 Debezium JSON 数据格式介绍.....	110

2.2.2 CDL 支持同步开源 Debezium JSON 数据.....	112
2.3 从零开始使用 CDL.....	115
2.4 创建 CDL 用户.....	118
2.5 CDL 任务支持数据加密.....	118
2.6 创建 CDL 作业前准备.....	119
2.6.1 开启 Kafka 高可靠功能.....	120
2.6.2 登录 CDLService WebUI.....	121
2.6.3 上传驱动文件.....	122
2.6.4 创建数据库连接.....	122
2.6.5 管理 ENV.....	129
2.6.6 配置同步任务的心跳和数据判齐.....	131
2.7 创建 CDL 作业.....	134
2.7.1 创建 CDL 数据同步任务作业.....	134
2.7.2 创建 CDL 数据比较任务作业.....	153
2.7.3 常见 CDL 作业示例.....	156
2.7.3.1 从 MySQL 抓取数据到 HDFS.....	156
2.7.3.2 从 Oracle 抓取数据到 HDFS.....	159
2.7.3.3 从 PostgreSQL 同步数据到 Kafka.....	162
2.7.3.4 从 Oracle 同步数据到 Hudi.....	165
2.7.3.5 从 MySQL 同步数据到 Hudi.....	170
2.7.3.6 从 PostgreSQL 同步数据到 Hudi.....	174
2.7.3.7 从 OpenGauss 同步数据到 Hudi.....	179
2.7.3.8 从 ThirdKafka 同步 drs-opengauss-json 数据库数据到 Hudi.....	183
2.7.3.9 从 ThirdKafka 同步 drs-oracle-json 数据库数据到 Hudi.....	189
2.7.3.10 从 ThirdKafka 同步 drs-oracle-avro 数据库数据到 Hudi.....	194
2.7.3.11 从 ThirdKafka 同步开源 debezium-json 数据到 Hudi.....	199
2.7.3.12 从 Hudi 同步数据到 DWS.....	205
2.7.3.13 从 Hudi 同步数据到 ClickHouse.....	208
2.8 DDL 变更.....	212
2.9 创建 CDL 任务.....	216
2.10 CDL 常用业务 API.....	222
2.11 CDL 日志介绍.....	226
2.12 CDL 常见问题.....	230
2.12.1 Oracle 任务启动后发生“ORA-01284”报错.....	230
2.12.2 CDL 任务执行后 Hudi 中没有接收到数据.....	231
2.12.3 CDL 任务运行一段时间后发生“104”或“143”报错.....	231
2.12.4 启动从 PostgreSQL 中抓取数据到 Hudi 任务报错.....	232
2.12.5 停止 CDL 任务时报“403”错误.....	232
2.12.6 启用 Ranger 鉴权场景下，删除用户所有权限后，该用户仍能够操作自己创建的任务.....	233
2.12.7 MySQL 链路任务启动时如何从指定位置抓取数据.....	234
2.12.8 从 ogg 同步数据到 Hudi 时，ogg Source 配置的 Task 值与任务实际运行的 Task 数量不一致.....	235
2.12.9 CDL 同步任务名对应的 Topic 分区过多.....	236

2.12.10 执行 CDL 同步数据到 Hudi 任务，报错当前用户无权限在其他用户创建的数据库中创建表.....	237
2.12.11 在 CDL 任务中进行 DDL 操作可能会导致任务失败.....	237
2.12.12 CDL 数据同步任务失败后，对应的 Yarn 任务等待 10 多分钟后才会重新运行.....	238
<b>3 使用 ClickHouse.....</b>	<b>239</b>
3.1 从零开始使用 ClickHouse.....	239
3.2 ClickHouse 权限管理.....	241
3.2.1 ClickHouse 用户及权限管理.....	242
3.2.2 修改 ClickHouse 默认用户密码.....	245
3.2.3 清除 ClickHouse 默认用户密码.....	247
3.3 ClickHouse 表引擎介绍.....	248
3.4 创建 ClickHouse 表.....	254
3.5 ClickHouse 常用 SQL 语法.....	259
3.5.1 CREATE DATABASE 创建数据库.....	259
3.5.2 CREATE TABLE 创建表.....	259
3.5.3 INSERT INTO 插入表数据.....	260
3.5.4 Delete 轻量化删除表数据.....	261
3.5.5 SELECT 查询表数据.....	262
3.5.6 ALTER TABLE 修改表结构.....	263
3.5.7 ALTER TABLE 修改表数据.....	264
3.5.8 DESC 查询表结构.....	264
3.5.9 DROP 删除表.....	264
3.5.10 SHOW 显示数据库和表信息.....	265
3.5.11 Upsert 数据写入.....	265
3.6 ClickHouse 数据迁移.....	266
3.6.1 ClickHouse 数据导入导出.....	266
3.6.2 使用 ClickHouse 数据迁移工具.....	268
3.6.3 ClickHouse 数据批量导入.....	272
3.7 ClickHouse 自适应物化视图使用指导.....	273
3.8 配置 ClickHouse 对接 HDFS.....	278
3.9 配置 ClickHouse 对接 Kafka.....	281
3.9.1 通过用户密码对接 Kafka.....	281
3.9.2 通过 Kerberos 认证对接 Kafka.....	285
3.9.3 对接普通模式 Kafka.....	289
3.10 配置 ClickHouse 对接开源 ClickHouse.....	293
3.11 配置 ClickHouse 副本间数据强一致.....	293
3.12 配置 ClickHouse 支持事务能力.....	294
3.13 配置 ClickHouse 元数据预先缓存到内存.....	295
3.14 收集 ClickHouse 系统表转储日志.....	296
3.15 ClickHouse 日志介绍.....	298
3.16 ClickHouse 常见问题.....	302
3.16.1 在 System.disks 表中查询到磁盘 status 是 fault 或者 abnormal.....	302
3.16.2 扩容故障场景中如何快速恢复逻辑集群状态.....	303

3.16.3 ClickHouseServer 实例节点下电上电，启动进程加载 part 时文件系统报错导致进程 coredump.....	304
3.16.4 ClickHouse 集群整体突发下电，上电后 replication_queue 中存在异常导致副本间数据不同步.....	305
<b>4 使用 Containers.....</b>	<b>306</b>
4.1 Containers 简介.....	306
4.2 添加/删除应用.....	306
4.2.1 概述.....	306
4.2.2 创建 Group.....	307
4.2.3 添加 BLU.....	308
4.2.4 删除 BLU.....	309
4.3 监控应用.....	310
4.3.1 查看 Group 状态.....	310
4.3.2 查看 BLU 状态.....	310
4.3.3 查看 BLU 实例状态.....	312
4.3.4 查看 WebContainer 状态.....	314
4.4 启停应用.....	314
4.4.1 启动、停止 BLU.....	315
4.4.2 启动、停止 BLU 实例.....	315
4.5 调整应用资源.....	315
4.5.1 概述.....	316
4.5.2 添加 BLU 实例.....	316
4.5.3 删除 BLU 实例.....	317
4.5.4 添加 Container.....	317
4.5.5 释放 Container.....	318
4.6 修改应用配置.....	319
4.6.1 下载配置集.....	319
4.6.2 更新 Group 配置集.....	319
4.6.3 更新 BLU 配置.....	320
4.6.4 更新 BLU 日志级别.....	321
4.7 服务治理.....	322
4.7.1 查看服务列表.....	322
4.7.2 调节服务治理参数.....	323
4.8 针对消费者侧固定版本号场景的升级示例.....	324
4.9 创建 Containers 角色.....	325
4.10 部署 ALB.....	326
4.11 Containers 日志介绍.....	327
<b>5 使用 DBService.....</b>	<b>331</b>
5.1 DBService 日志介绍.....	331
<b>6 使用 Doris.....</b>	<b>334</b>
6.1 安装 MySQL 客户端.....	334
6.2 从零开始使用 Doris.....	336
6.3 权限管理.....	338

6.3.1 Doris 权限管理.....	338
6.3.2 配置 Doris 表的列权限管理.....	341
6.4 Doris 多租户.....	343
6.4.1 Doris 多租户介绍.....	343
6.4.2 管理 Doris 租户.....	345
6.4.3 Doris 多租户监控告警介绍.....	347
6.5 访问 Doris 原生 Web 页面.....	350
6.6 Doris 数据模型介绍.....	350
6.7 Doris 冷热分离.....	354
6.7.1 Doris 冷热分离介绍.....	354
6.7.2 配置 Doris 冷热分离.....	356
6.8 数据操作.....	363
6.8.1 数据导入.....	363
6.8.1.1 Broker Load.....	363
6.8.1.2 Stream Load.....	370
6.8.2 数据导出.....	376
6.8.2.1 导出数据.....	376
6.8.2.2 导出查询结果集.....	381
6.9 Doris 常用 SQL 语法.....	383
6.9.1 创建数据库.....	383
6.9.2 创建表.....	383
6.9.3 插入数据.....	385
6.9.4 修改表结构.....	386
6.9.5 删除表.....	387
6.10 备份恢复 Doris 数据.....	387
6.10.1 备份 Doris 数据.....	387
6.10.2 恢复 Doris 数据.....	390
6.11 Hive 数据源分析.....	392
6.11.1 多源数据目录.....	392
6.11.2 Hive 数据源.....	393
6.12 生态扩展.....	398
6.12.1 Spark Doris Connector.....	398
6.12.2 Flink Doris Connector.....	401
6.13 Doris 常见问题.....	403
6.13.1 数据目录 SSD 和 HDD 的配置导致建表时偶现报错 Failed to find enough host with storage medium and tag.....	403
6.13.2 多副本场景下, 如果有部分副本丢失损坏, 查询时如果运行在副本丢失的 Be 节点, 查询报错.....	404
6.13.3 使用 Stream Load 时报 RPC 超时错误.....	404
6.13.4 FE 服务故障恢复.....	405
6.13.5 使用 MySQL 客户端连接 Doris 数据库时报错 “plugin not enabled” 如何处理.....	408
6.13.6 FE 启动失败.....	408
6.13.7 BE 匹配错误 IP 导致启动失败.....	409
6.13.8 MySQL 客户端连接 Doris 报错 “Read timed out” .....	410

6.13.9 BE 运行数据导入或查询任务报错.....	410
6.13.10 Broker Load 导入数据时报超时错误.....	411
6.13.11 Broker Load 导入任务的数据量超过阈值.....	411
6.13.12 使用 Broker Load 导入数据报错.....	412
6.13.13 Spark Load 导入数据时报错序列化异常.....	412
6.13.14 Spark Load 导入数据时报错获取不到 appid.....	413
6.14 Doris 日志介绍.....	414
<b>7 使用 Elasticsearch.....</b>	<b>418</b>
7.1 从零开始使用 Elasticsearch.....	418
7.2 Elasticsearch 使用建议.....	419
7.2.1 业务规划建议.....	419
7.2.1.1 创建索引建议.....	419
7.2.1.2 合理的 mapping 设置建议.....	419
7.2.1.3 Shard 规划建议.....	420
7.2.1.4 数据的生命周期.....	420
7.2.2 ingest-geoip 使用说明.....	421
7.3 Elasticsearch 鉴权模式.....	421
7.3.1 基于用户和角色的鉴权.....	421
7.3.2 基于 Ranger 的鉴权.....	423
7.3.3 切换鉴权模式.....	427
7.3.3.1 切换为基于用户和角色的鉴权.....	427
7.3.3.2 切换为基于 Ranger 的鉴权.....	428
7.4 使用 Elasticsearch 客户端.....	428
7.5 Linux 下 curl 命令的使用.....	435
7.6 自研插件.....	442
7.6.1 索引模板.....	442
7.6.2 向量检索.....	444
7.6.2.1 概述.....	444
7.6.2.2 创建索引.....	444
7.6.2.3 导入向量.....	445
7.6.2.4 查询向量.....	446
7.6.2.5 IVF_GRAPH 和 IVF_GRAPH_PQ 算法使用.....	448
7.6.2.6 其他参数配置介绍.....	449
7.6.3 管理向量数据库.....	452
7.7 接口鉴权白名单配置.....	452
7.8 配置 SSL 加密传输.....	453
7.9 自定义数据目录.....	454
7.10 流量控制.....	455
7.11 索引生命周期管理.....	456
7.12 在 SQL 中使用 UDF.....	462
7.13 Elasticsearch 对接其他组件.....	466
7.13.1 概述.....	467

7.13.2 使用 Basic 认证对接其他组件.....	468
7.13.2.1 Elasticsearch 对接 Logstash.....	468
7.13.2.2 Elasticsearch 对接 Beats ( Filebeat ) .....	470
7.13.2.3 Elasticsearch 对接 Beats ( Metricbeat ) .....	472
7.13.2.4 Elasticsearch 对接 Kibana.....	474
7.13.3 使用 Kerberos 认证对接其他组件.....	478
7.13.3.1 对接 Flume ESSink.....	478
7.14 切换 Elasticsearch 安全模式.....	481
7.15 同步索引属组信息.....	482
7.16 数据迁移.....	487
7.16.1 迁移工具概述.....	487
7.16.2 使用 HBase2ES 工具迁移 HBase 数据.....	487
7.16.3 使用 ES2ES 工具迁移 Elasticsearch 数据.....	493
7.16.3.1 使用 Scroll 工具迁移数据.....	493
7.16.3.2 使用 Reindex 工具迁移数据.....	499
7.16.4 使用 HDFS2ES 工具迁移 HDFS 数据.....	508
7.16.5 使用 Solr2ES 工具迁移 Solr 数据.....	512
7.16.6 使用 HBase2ES 工具同步 Solr 源数据到 Elasticsearch.....	518
7.16.6.1 场景介绍.....	518
7.16.6.2 迁移方案.....	519
7.16.6.3 迁移数据.....	521
7.16.6.4 配置调优.....	522
7.16.7 使用快照迁移 Elasticsearch 数据.....	525
7.17 Elasticsearch 日志介绍.....	529
7.18 Elasticsearch 性能调优.....	532
7.18.1 禁用 Swapping.....	532
7.18.2 大集群性能调优.....	533
7.18.3 数据写入调优.....	534
7.18.3.1 让分片均匀分布.....	534
7.18.3.2 修改索引刷新时间及副本数.....	534
7.18.3.3 修改 merge 参数以及线程数.....	534
7.18.3.4 修改事务日志 translog 参数.....	535
7.18.3.5 禁用 Doc Values.....	536
7.18.3.6 禁用_source 字段.....	536
7.18.4 数据查询调优.....	537
7.18.4.1 mappings 优化.....	537
7.18.4.2 查询语句优化.....	537
7.18.4.3 强制段合并 ( force merge ) .....	538
7.18.4.4 过滤查询 ( filter ) .....	538
7.18.4.5 路由 ( routing ) .....	539
7.18.4.6 配置 EsClient 角色(协调节点).....	540
7.18.4.7 游标查询 ( scroll ) .....	540

7.18.4.8 避免使用 wildcard 模糊匹配查询.....	541
7.18.4.9 聚合优化.....	542
7.18.4.10 超时参数.....	543
7.19 Elasticsearch 常见问题.....	543
7.19.1 Reindex 工具常见问题.....	543
7.19.1.1 索引数据导入已执行，如何取消该索引的数据导入.....	543
7.19.1.2 源集群索引在新集群自动创建索引失败.....	544
7.19.2 全文检索场景下查询速度慢.....	544
7.19.3 写入数据达到一定量时，指定文档 ID 导致读 IO 很高.....	545
7.19.4 自定义 Elasticsearch 插件安装指导.....	545
7.19.5 Elasticsearch 分片 down ( unassigned shard ) 常用处理方式.....	547
7.19.6 Elasticsearch 的内存 xms 和 xmx 设置不一致导致启动失败.....	548
7.19.7 Elasticsearch 启动失败报错 vm.max_map_count is too low 问题.....	549
7.19.8 Elasticsearch 启动过程因配置文件导致实例启动失败问题.....	549
7.19.9 Elasticsearch 因目录权限问题导致实例故障.....	550
7.19.10 Elasticsearch 单节点机器故障导致整体写入慢问题.....	550
7.19.11 Elasticsearch 查询时出现 hits.total 不准确问题.....	551
7.19.12 Elasticsearch 运行过程中出现某 EsNode 实例堆内存溢出.....	551
7.19.13 写入数据和已有 type 不一致导致写入失败.....	551
7.19.14 访问索引数据鉴权失败.....	552
7.19.15 Elasticsearch 集群重启过程中 EsMaster 内存溢出.....	553
<b>8 使用 Flink.....</b>	<b>555</b>
8.1 从零开始使用 Flink.....	555
8.2 查看 Flink 作业信息.....	560
8.3 配置 Flink 服务参数.....	560
8.4 配置 Flink 安全特性.....	578
8.4.1 安全特性描述.....	578
8.4.2 认证和加密.....	581
8.4.3 配置对接 Kafka.....	585
8.4.4 配置 Pipeline.....	587
8.4.5 配置表与流 JOIN.....	587
8.5 配置开发 Flink 可视化作业.....	588
8.5.1 Flink WebUI 应用简介.....	588
8.5.2 Flink WebUI 权限管理.....	592
8.5.3 创建 FlinkServer 角色.....	592
8.5.4 访问 Flink WebUI.....	593
8.5.5 创建应用.....	594
8.5.6 创建集群连接.....	594
8.5.7 创建数据连接.....	595
8.5.8 创建流表.....	596
8.5.9 创建作业.....	598
8.5.10 恢复作业.....	602

8.5.11 配置依赖管理.....	603
8.5.12 配置管理 UDF.....	605
8.5.13 配置 FlinkServer UDF 安全沙箱.....	607
8.5.14 Flink UDF 重用.....	611
8.5.15 导入导出作业.....	611
8.5.16 Flink 作业级巡检能力.....	613
8.6 配置 FlinkServer 对接其他组件.....	614
8.6.1 FlinkServer 对接 ClickHouse.....	614
8.6.2 FlinkServer 对接 Elasticsearch.....	620
8.6.3 FlinkServer 对接 GaussDB(DWS).....	625
8.6.4 FlinkServer 对接 JDBC.....	633
8.6.5 FlinkServer 对接 HBase.....	640
8.6.6 FlinkServer 对接 HDFS.....	643
8.6.7 FlinkServer 对接 Hive.....	647
8.6.8 FlinkServer 对接 Hudi.....	651
8.6.9 FlinkServer 对接 Kafka.....	658
8.6.10 FlinkServer 对接 Redis.....	661
8.7 配置任务运行残留信息清理.....	666
8.8 Flink 日志介绍.....	667
8.9 Flink 性能调优.....	670
8.9.1 配置内存.....	671
8.9.2 设置并行度.....	671
8.9.3 配置进程参数.....	672
8.9.4 设计分区方法.....	673
8.9.5 配置 netty 网络通信.....	674
8.9.6 状态后端优化.....	674
8.9.6.1 RocksDB 状态后端调优.....	674
8.9.6.2 开启状态后端冷热分级存储.....	681
8.9.7 经验总结.....	684
8.10 Flink 常见 Shell 命令.....	684
8.11 参考.....	689
8.11.1 签发证书样例.....	689
8.12 Flink 重启策略.....	693
8.13 FlinkSQL 特性增强.....	694
8.13.1 FlinkSQL DISTRIBUTEBY.....	694
8.13.2 FlinkSQL 窗口函数支持迟到数据.....	695
8.13.3 Flink 多流 Join 配置表级别 TTL.....	695
8.13.4 FlinkSQL Client SQL 校验.....	696
8.13.5 FlinkSQL Client 提交作业.....	697
8.13.6 Flink 作业大小表 Join.....	699
8.13.7 Flink 作业大小表 Join 去重.....	700
8.13.8 FlinkSQL 支持设置 Source 的并发.....	701

8.13.9 FlinkSQL Kafka 和 upsert-kafka Connector 支持限流读.....	701
8.13.10 FlinkSQL Kafka Connector 支持消费 drs-json 格式数据.....	702
8.13.11 FlinkSQL 写入 JDBC 数据支持 ignoreDelete.....	703
8.13.12 Join-To-Live.....	704
8.14 Flink on Hudi 开发规范.....	704
8.14.1 流式读 Hudi 表开发规范.....	705
8.14.2 流式写 Hudi 表规范.....	707
8.14.3 提交 Flink on Hudi 作业规范.....	710
<b>9 使用 Flume.....</b>	<b>712</b>
9.1 从零开始使用 Flume.....	712
9.2 使用简介.....	714
9.3 安装 Flume 客户端.....	717
9.4 查看 Flume 客户端日志.....	720
9.5 停止或卸载 Flume 客户端.....	720
9.6 使用 Flume 客户端加密工具.....	721
9.7 Flume 业务配置指南.....	722
9.8 Flume 配置参数说明.....	746
9.9 在配置文件 properties.properties 中使用环境变量.....	758
9.10 非加密传输.....	759
9.10.1 配置非加密传输.....	759
9.10.2 典型场景：从本地采集静态日志保存到 Kafka.....	762
9.10.3 典型场景：从本地采集静态日志保存到 HDFS.....	763
9.10.4 典型场景：从本地采集动态日志保存到 HDFS.....	766
9.10.5 典型场景：从 Kafka 采集日志保存到 HDFS.....	768
9.10.6 典型场景：从 Kafka 客户端采集日志经 Flume 客户端保存到 HDFS.....	770
9.10.7 典型场景：从本地采集静态日志保存到 HBase.....	774
9.11 加密传输.....	779
9.11.1 配置加密传输.....	779
9.11.2 典型场景：从本地采集静态日志保存到 HDFS.....	787
9.12 查看 Flume 客户端监控信息.....	798
9.13 Flume 对接安全 Kafka 指导.....	798
9.14 Flume 对接安全 Hive 指导.....	799
9.15 Flume 业务模型配置指导.....	802
9.15.1 概述.....	802
9.15.2 业务模型配置指导.....	802
9.16 Flume 日志介绍.....	807
9.17 Flume 客户端 Cgroup 使用指导.....	809
9.18 Flume 第三方插件二次开发指导.....	810
9.19 Flume 常见问题.....	811
<b>10 使用 Guardian.....</b>	<b>813</b>
10.1 配置 Guardian 常用参数.....	813
10.2 Guardian 日志介绍.....	814

<b>11 使用 HBase.....</b>	<b>816</b>
11.1 从零开始使用 HBase.....	816
11.2 使用 HBase 客户端.....	818
11.3 创建 HBase 角色.....	819
11.4 配置 HBase 备份.....	821
11.5 配置 HBase 参数.....	829
11.6 启用集群间拷贝功能.....	830
11.7 使用 ReplicationSyncUp 工具.....	831
11.8 GeoMesa 命令行简介.....	832
11.9 使用 HIndex.....	834
11.9.1 HIndex 介绍.....	834
11.9.2 批量加载索引数据.....	842
11.9.3 使用索引生成工具.....	845
11.9.4 索引数据迁移.....	847
11.10 使用全局二级索引.....	849
11.10.1 全局二级索引介绍.....	849
11.10.2 全局二级索引限制与约束.....	850
11.10.3 使用全局二级索引工具.....	851
11.10.3.1 创建索引.....	851
11.10.3.2 索引信息查询.....	853
11.10.3.3 删除索引.....	853
11.10.3.4 修改索引状态.....	854
11.10.3.5 索引数据批量构建.....	855
11.10.3.6 索引一致性检查与修复.....	856
11.10.4 批量加载索引数据.....	856
11.10.5 全局二级索引 API 介绍.....	859
11.10.6 基于索引查询数据.....	860
11.11 配置 HBase 容灾.....	861
11.12 配置 HBase 数据压缩和编码.....	869
11.13 HBase 容灾业务切换.....	871
11.14 HBase 容灾主备集群倒换.....	872
11.15 社区 BulkLoad Tool.....	873
11.16 配置安全的 HBase Replication.....	873
11.17 配置 Region Transition 恢复线程.....	874
11.18 开启 HBase 分时 Compaction 功能.....	875
11.19 使用二级索引.....	876
11.20 HBase 冷热分离.....	878
11.20.1 冷热分离概述.....	878
11.20.2 开启 HBase 冷热分离功能.....	879
11.20.3 HBase 冷热分离相关命令.....	879
11.21 配置 HBase 表级别过载控制.....	882
11.22 HBase 日志介绍.....	883

11.23 HBase 性能调优.....	887
11.23.1 提升 BulkLoad 效率.....	887
11.23.2 提升连续 put 场景性能.....	887
11.23.3 Put 和 Scan 性能综合调优.....	888
11.23.4 提升实时写数据效率.....	891
11.23.5 提升实时读数据效率.....	898
11.23.6 JVM 参数优化.....	905
11.23.7 HBase 过载调优.....	905
11.23.8 开启 CCSMap 特性.....	908
11.23.9 开启 Succinct Trie 特性.....	908
11.24 HBase 常见问题.....	909
11.24.1 客户端连接服务端时，长时间无法连接成功.....	910
11.24.2 结束 BulkLoad 客户端程序，导致作业执行失败.....	911
11.24.3 在 HBase 连续对同一个表名做删除创建操作时，可能出现创建表异常.....	912
11.24.4 HBase 占用网络端口，连接数过大会导致其他服务不稳定.....	912
11.24.5 HBase bulkload 任务（单个表有 26T 数据）有 210000 个 map 和 10000 个 reduce，任务失败.....	913
11.24.6 如何修复长时间处于 RIT 状态的 Region.....	913
11.24.7 HMaster 等待 namespace 表上线时超时退出.....	914
11.24.8 客户端查询 HBase 出现 SocketTimeoutException 异常.....	915
11.24.9 使用 scan 命令仍然可以查询到已修改和已删除的数据.....	916
11.24.10 在启动 HBase shell 时，为什么会发生“java.lang.UnsatisfiedLinkError: Permission denied”异常.....	917
11.24.11 在 HMaster Web UI 中显示处于“Dead Region Servers”状态的 RegionServer 什么时候会被清除掉.....	917
11.24.12 使用 HBase bulkload 导入数据成功，执行相同的查询时却可能返回不同的结果.....	918
11.24.13 如何处理由于 Region 处于 FAILED_OPEN 状态而造成的建表失败异常.....	918
11.24.14 如何清理由于建表失败残留在 ZooKeeper 中/hbase/table-lock 目录下的表名.....	919
11.24.15 为什么给 HDFS 上的 HBase 使用的目录设置 quota 会造成 HBase 故障.....	919
11.24.16 为什么在使用 OfflineMetaRepair 工具重新构建元数据后，HMaster 启动的时候会等待 namespace 表分配超时，最后启动失败.....	920
11.24.17 为什么 splitWAL 期间 HMaster 日志中频繁打印出 FileNotFoundException 及 no lease 信息.....	921
11.24.18 租户访问 Phoenix 提示权限不足.....	922
11.24.19 如何解决 HBase 恢复数据任务失败后错误详情中提示：Rollback recovery failed 的回滚失败问题.....	922
11.24.20 如何修复 Region Overlap.....	923
11.24.21 HBase RegionServer GC 参数 Xms, Xmx 配置 31G，导致 RegionServer 启动失败.....	924
11.24.22 使用集群内节点执行批量导入，为什么 LoadIncrementalHFiles 工具执行失败报“Permission denied”的异常.....	924
11.24.23 Phoenix sqlline 脚本使用，报 import argparse 错误.....	925
11.24.24 Phoenix BulkLoad Tool 限制.....	926
11.24.25 CTBase 对接 Ranger 权限插件，提示权限不足.....	927
11.24.26 如何查看 ENABLED 表的 CLOSED 状态的 Region.....	927
11.24.27 集群异常掉电导致 HBase 文件损坏，如何快速自恢复？.....	928
11.24.28 HBase 如何关闭 HDFS 多路读功能.....	929

<b>12 使用 HetuEngine.....</b>	<b>931</b>
12.1 从零开始使用 HetuEngine.....	931
12.2 HetuEngine 权限管理.....	933
12.2.1 HetuEngine 权限管理概述.....	933
12.2.2 HetuEngine 基于 Ranger 权限管控.....	934
12.2.3 HetuEngine 基于 MetaStore 权限管控.....	934
12.2.4 HetuEngine 使用代理用户鉴权.....	938
12.3 创建 HetuEngine 用户.....	939
12.4 创建 HetuEngine 计算实例.....	940
12.5 管理 HetuEngine 计算实例.....	944
12.5.1 配置资源组.....	945
12.5.2 配置 Worker 节点数量.....	952
12.5.3 配置 HetuEngine 维护实例.....	953
12.5.4 配置 Coordinator 运行的节点范围.....	954
12.5.5 导入导出计算实例配置.....	955
12.5.6 查看实例监控页面.....	956
12.5.7 查看 Coordinator 和 Worker 日志.....	960
12.5.8 配置查询容错执行能力.....	961
12.6 使用 HetuEngine 客户端.....	963
12.7 使用 HetuEngine 跨源功能.....	964
12.8 使用 HetuEngine 跨域功能.....	966
12.9 配置数据源.....	967
12.9.1 配置数据源前必读.....	967
12.9.2 配置 Hive 数据源.....	969
12.9.2.1 配置共部署 Hive 数据源.....	969
12.9.2.2 配置独立部署 Hive 数据源.....	971
12.9.3 配置 Hudi 数据源.....	978
12.9.4 配置 ClickHouse 数据源.....	982
12.9.5 配置 Elasticsearch 数据源.....	986
12.9.6 配置 GAUSSDB 数据源.....	989
12.9.7 配置 HBase 数据源.....	995
12.9.8 配置 HetuEngine 数据源.....	1000
12.9.9 配置 IoTDB 数据源.....	1003
12.9.10 配置 MySQL 数据源.....	1005
12.9.11 管理已配置的数据源.....	1010
12.10 使用 HetuEngine 物化视图.....	1011
12.10.1 物化视图概述.....	1011
12.10.2 物化视图 SQL 示例.....	1013
12.10.3 配置物化视图改写能力.....	1016
12.10.4 配置物化视图推荐能力.....	1027
12.10.5 配置物化视图缓存能力.....	1029
12.10.6 配置物化视图的有效期与数据刷新能力.....	1030

12.10.7 配置智能物化视图能力.....	1031
12.10.8 查看物化视图自动化任务.....	1033
12.11 使用 HetuEngine SQL 诊断功能.....	1034
12.12 使用第三方可视化工具访问 HetuEngine.....	1035
12.12.1 使用 DBeaver 访问 HetuEngine.....	1035
12.12.2 使用 FineBI 访问 HetuEngine.....	1040
12.12.3 使用 Tableau 访问 HetuEngine.....	1045
12.12.4 使用 PowerBI 访问 HetuEngine.....	1046
12.12.5 使用永洪 BI 访问 HetuEngine.....	1054
12.13 开发和应用 Function 及 UDF 功能.....	1057
12.13.1 开发和应用 HetuEngine Function Plugin.....	1058
12.13.2 开发和应用 Hive UDF.....	1062
12.13.3 开发和应用 HetuEngine UDF.....	1066
12.14 HetuEngine 日志介绍.....	1069
12.15 HetuEngine 性能调优.....	1072
12.15.1 调整 Yarn 服务配置.....	1072
12.15.2 调整集群节点资源配置.....	1073
12.15.3 调整 INSERT 写入优化.....	1075
12.15.4 调整元数据缓存.....	1076
12.15.5 调整动态过滤.....	1077
12.15.6 调整自适应查询执行.....	1078
12.15.7 调整 Hive 元数据超时.....	1078
12.15.8 调整 Hudi 数据源性能.....	1079
12.16 HetuEngine 常见问题.....	1080
12.16.1 如何进行域名修改后的相关操作.....	1080
12.16.2 如何处理通过客户端启动集群超时.....	1080
12.16.3 如何处理数据源丢失问题.....	1081
12.16.4 如何处理 HetuEngine 告警.....	1081
12.16.5 如何处理计算实例启动失败报错 Python 不存在.....	1081
12.16.6 如何处理计算实例启动 30 秒后直接故障.....	1082
12.16.7 如何处理联邦场景表与/tmp 目录命名空间不同导致的写表失败问题.....	1082
12.16.8 如何配置 HetuEngine SQL 防御.....	1083
<b>13 使用 HDFS.....</b>	<b>1084</b>
13.1 从零开始使用 Hadoop.....	1084
13.2 配置内存管理.....	1085
13.3 创建 HDFS 角色.....	1087
13.4 使用 HDFS 客户端.....	1089
13.5 使用 distcp 命令.....	1091
13.6 HDFS 文件系统目录简介.....	1095
13.7 更改 DataNode 的存储目录.....	1098
13.8 配置 HDFS 目录权限.....	1101
13.9 配置 NFS.....	1102

13.10 规划 HDFS 容量.....	1103
13.11 设置 HBase 和 HDFS 的 ulimit.....	1106
13.12 配置 HDFS DataNode 数据均衡.....	1107
13.13 配置 DataNode 节点间容量异构时的副本放置策略.....	1111
13.14 配置 HDFS 单目录文件数量.....	1112
13.15 配置回收站机制.....	1112
13.16 配置文件和目录的权限.....	1113
13.17 配置 token 的最大存活时间和时间间隔.....	1114
13.18 配置磁盘坏卷.....	1114
13.19 使用安全加密通道.....	1115
13.20 在网络不稳定的情况下, 降低客户端运行异常概率.....	1116
13.21 配置 NameNode blacklist.....	1117
13.22 优化 HDFS NameNode RPC 的服务质量.....	1118
13.23 优化 HDFS DataNode RPC 的服务质量.....	1121
13.24 配置 DataNode 预留磁盘百分比.....	1121
13.25 配置 HDFS NodeLabel.....	1122
13.26 配置 HDFS Mover.....	1127
13.27 使用 HDFS AZ Mover.....	1128
13.28 配置 HDFS DiskBalancer.....	1129
13.29 配置从 NameNode 支持读.....	1131
13.30 使用 HDFS 文件并发操作命令.....	1132
13.31 HDFS 日志介绍.....	1134
13.32 HDFS 性能调优.....	1138
13.32.1 提升写性能.....	1138
13.32.2 使用客户端元数据缓存提高读取性能.....	1139
13.32.3 使用当前活动缓存提升客户端与 NameNode 的连接性能.....	1140
13.33 HDFS 常见问题.....	1141
13.33.1 NameNode 启动慢.....	1142
13.33.2 DataNode 状态正常, 但无法正常上报数据块.....	1142
13.33.3 HDFS Web UI 无法正常刷新损坏数据的信息.....	1143
13.33.4 distcp 命令在安全集群上失败并发生异常.....	1144
13.33.5 当 dfs.datanode.data.dir 中定义的磁盘数量等于 dfs.datanode.failed.volumes.tolerated 的值时, DataNode 启动失败.....	1144
13.33.6 当多个 data.dir 被配置在一个磁盘分区内, DataNode 的容量计算将会出错.....	1145
13.33.7 当 Standby NameNode 存储元数据 (命名空间) 时, 出现断电的情况, Standby NameNode 启动失败.....	1145
13.33.8 在存储小文件过程中, 系统断电, 缓存中的数据丢失.....	1146
13.33.9 FileInputFormat split 的时候出现数组越界.....	1147
13.33.10 当分级存储策略为 LAZY_PERSIST 时, 为什么文件的副本的存储类型都是 DISK.....	1147
13.33.11 NameNode 节点长时间满负载, HDFS 客户端无响应.....	1148
13.33.12 DataNode 禁止手动删除或修改数据存储目录.....	1149
13.33.13 成功回滚后, 为什么 NameNode UI 上显示有一些块缺失.....	1149
13.33.14 为什么在往 HDFS 写数据时报"java.net.SocketException: No buffer space available"异常.....	1150

13.33.15 为什么主 NameNode 重启后系统出现双备现象.....	1151
13.33.16 HDFS 执行 Balance 时被异常停止，再次执行 Balance 会失败.....	1153
13.33.17 IE 浏览器访问 HDFS 原生 UI 界面失败，显示无法显示此页.....	1153
13.33.18 EditLog 不连续导致 NameNode 启动失败.....	1154
<b>14 使用 Hive.....</b>	<b>1156</b>
14.1 从零开始使用 Hive.....	1156
14.2 配置 Hive 常用参数.....	1159
14.3 Hive SQL.....	1160
14.4 权限管理.....	1163
14.4.1 Hive 权限介绍.....	1163
14.4.2 创建 Hive 角色.....	1166
14.4.3 配置 Hive 表、列或数据库的权限.....	1169
14.4.4 配置 Hive 业务使用其他组件的权限.....	1171
14.5 使用 Hive 客户端.....	1174
14.6 使用 HDFS Colocation 存储 Hive 表.....	1176
14.7 使用 Hive 列加密功能.....	1177
14.8 自定义行分隔符.....	1178
14.9 配置跨集群互信下 Hive on HBase.....	1179
14.10 删除 Hive on HBase 表中的单行记录.....	1180
14.11 配置基于 HTTPS/HTTP 协议的 REST 接口.....	1180
14.12 配置是否禁用 Transform 功能.....	1181
14.13 Hive 支持创建单表动态视图授权访问控制.....	1181
14.14 配置创建临时函数是否需要 ADMIN 权限.....	1182
14.15 使用 Hive 读取关系型数据库数据.....	1182
14.16 Hive 支持的传统关系型数据库语法.....	1184
14.17 创建 Hive 用户自定义函数.....	1186
14.18 beeline 可靠性增强特性介绍.....	1188
14.19 具备表 select 权限可用 show create table 查看表结构.....	1189
14.20 Hive 写目录旧数据进回收站.....	1190
14.21 Hive 能给一个不存在的目录插入数据.....	1190
14.22 限定仅 Hive 管理员用户能创建库和在 default 库建表.....	1190
14.23 限定创建 Hive 内部表不能指定 location.....	1191
14.24 允许在只读权限的目录建外表.....	1192
14.25 Hive 支持授权超过 32 个角色.....	1192
14.26 Hive 任务支持限定最大 map 数.....	1193
14.27 HiveServer 租约隔离使用.....	1193
14.28 Hive 支持 MetaStore 根据组件隔离.....	1194
14.29 切换 Hive 执行引擎为 Tez.....	1196
14.30 Hive 支持读取 Hudi 表.....	1197
14.31 Hive 支持分区元数据冷热存储.....	1199
14.32 Hive 支持 ZSTD 压缩格式.....	1200
14.33 Hive 异常文件定位定界工具.....	1201

14.34 使用 ZSTD_JNI 压缩算法压缩 Hive ORC 表.....	1202
14.35 HiveMetaStore 客户端连接支持负载均衡.....	1203
14.36 Hive 数据导入导出.....	1204
14.36.1 Hive 表/分区数据导入导出.....	1204
14.36.2 Hive 数据库导入导出.....	1207
14.37 Hive 日志介绍.....	1209
14.38 Hive 性能调优.....	1212
14.38.1 建立表分区.....	1212
14.38.2 Join 优化.....	1213
14.38.3 Group By 优化.....	1215
14.38.4 数据存储优化.....	1216
14.38.5 SQL 优化.....	1216
14.38.6 使用 Hive CBO 优化查询.....	1217
14.39 Hive 常见问题.....	1219
14.39.1 如何在多个 HiveServer 之间同步删除 UDF.....	1219
14.39.2 已备份的 Hive 表无法执行 drop 操作.....	1220
14.39.3 如何在 Hive 自定义函数中操作本地文件.....	1220
14.39.4 如何强制停止 Hive 执行的 MapReduce 任务.....	1221
14.39.5 如何对 Hive 表大小数据进行监控.....	1221
14.39.6 如何对重点目录进行保护，防止“insert overwrite”语句误操作导致数据丢失.....	1222
14.39.7 未安装 HBase 时 Hive on Spark 任务卡顿处理.....	1223
14.39.8 FusionInsight Hive 使用 WHERE 条件查询超过 3.2 万分区的表报错.....	1223
14.39.9 使用 IBM 的 jdk 访问 Beeline 客户端出现连接 hiveserver 失败.....	1224
14.39.10 关于 Hive 表的 location 支持跨 OBS 和 HDFS 路径的说明.....	1224
14.39.11 通过 Tez 引擎执行 union 相关语句写入的数据，切换 MR 引擎后查询不出来。.....	1225
14.39.12 Hive 不支持对同一张表或分区进行并发写数据.....	1225
14.39.13 Hive 不支持向量化查询.....	1225
14.39.14 Hive 表 HDFS 数据目录被误删，但是元数据仍然存在，导致执行任务报错处理.....	1225
14.39.15 如何关闭 Hive 客户端日志.....	1226
14.39.16 Hive 快删目录配置类问题.....	1227
14.39.17 Hive 配置类问题.....	1227
14.39.18 Hive 客户端设置 hive.exec.stagingdir 异常.....	1228
<b>15 使用 Hudi.....</b>	<b>1229</b>
15.1 快速入门.....	1229
15.2 Hudi 常用参数.....	1232
15.3 基本操作.....	1242
15.3.1 Hudi 表结构.....	1242
15.3.2 写操作指导.....	1243
15.3.2.1 使用前须知.....	1243
15.3.2.2 批量写入.....	1243
15.3.2.3 流式写入.....	1246
15.3.2.4 将 Hudi 表数据同步到 Hive.....	1250

15.3.3 读操作指导.....	1252
15.3.3.1 简介.....	1252
15.3.3.2 cow 表视图读取.....	1253
15.3.3.3 mor 表视图读取.....	1253
15.3.4 数据管理维护.....	1254
15.3.4.1 Clustering.....	1254
15.3.4.2 Cleaning.....	1256
15.3.4.3 Compaction.....	1257
15.3.4.4 Savepoint.....	1258
15.3.4.5 单表并发控制.....	1258
15.3.4.6 分区并发控制.....	1260
15.3.4.7 历史数据清理.....	1260
15.3.5 使用 Hudi Payload.....	1261
15.3.6 Hudi 客户端使用.....	1262
15.3.6.1 使用 Hudi-Cli.sh 操作 Hudi 表.....	1262
15.4 Hudi SQL 语法参考.....	1264
15.4.1 使用约束.....	1264
15.4.2 DDL.....	1265
15.4.2.1 CREATE TABLE.....	1265
15.4.2.2 CREATE TABLE AS SELECT.....	1267
15.4.2.3 DROP TABLE.....	1268
15.4.2.4 SHOW TABLE.....	1269
15.4.2.5 ALTER RENAME TABLE.....	1270
15.4.2.6 ALTER ADD COLUMNS.....	1270
15.4.2.7 ALTER ALTER COLUMN.....	1271
15.4.2.8 TRUNCATE TABLE.....	1272
15.4.3 DML.....	1272
15.4.3.1 INSERT INTO.....	1272
15.4.3.2 MERGE INTO.....	1273
15.4.3.3 UPDATE.....	1275
15.4.3.4 DELETE.....	1276
15.4.3.5 COMPACTION.....	1277
15.4.3.6 SET/RESET.....	1278
15.4.3.7 ARCHIVELOG.....	1279
15.4.3.8 CLEAN.....	1280
15.4.3.9 CLEANARCHIVE.....	1281
15.4.4 CALL COMMAND.....	1282
15.4.4.1 CHANGE_TABLE.....	1282
15.4.4.2 CLEAN_FILE.....	1283
15.4.4.3 SHOW_TIME_LINE.....	1284
15.4.4.4 SHOW_HOODIE_PROPERTIES.....	1285
15.4.4.5 SAVE_POINT.....	1286

15.4.4.6 ROLL_BACK.....	1287
15.4.4.7 CLUSTERING.....	1287
15.4.4.8 Cleaning.....	1288
15.4.4.9 Compaction.....	1289
15.4.4.10 SHOW_COMMIT_FILES.....	1290
15.4.4.11 SHOW_FS_PATH_DETAIL.....	1291
15.4.4.12 SHOW_LOG_FILE.....	1293
15.4.4.13 SHOW_INVALID_PARQUET.....	1293
15.5 Hudi 支持列设置默认值.....	1294
15.6 Hudi 性能调优.....	1295
15.7 Hudi 常见问题.....	1296
15.7.1 数据写入.....	1296
15.7.1.1 写入更新数据时报错 Parquet/Avro schema.....	1296
15.7.1.2 写入更新数据时报错 UnsupportedOperationException.....	1296
15.7.1.3 写入更新数据时报错 SchemaCompatabilityException.....	1297
15.7.1.4 Hudi 在 upsert 时占用了临时文件夹中大量空间.....	1297
15.7.1.5 Hudi 写入小精度 Decimal 数据失败.....	1297
15.7.1.6 使用 Spark SQL 删除 MOR 表后重新建表写入数据无法同步 ro、rt 表.....	1298
15.7.2 数据采集.....	1298
15.7.2.1 使用 kafka 采集数据时报错 IllegalArgumentException.....	1298
15.7.2.2 采集数据时报错 HoodieException.....	1298
15.7.2.3 采集数据时报错 HoodieKeyException.....	1299
15.7.3 Hive 同步.....	1299
15.7.3.1 Hive 同步数据报错 SQLException.....	1299
15.7.3.2 Hive 同步数据报错 HoodieHiveSyncException.....	1299
15.7.3.3 Hive 同步数据报错 SemanticException.....	1300
<b>16 使用 Hue.....</b>	<b>1301</b>
16.1 从零开始使用 Hue.....	1301
16.2 访问 Hue 的 WebUI.....	1302
16.3 Hue 常用参数.....	1303
16.4 在 Hue WebUI 使用 HiveQL 编辑器.....	1304
16.5 在 Hue WebUI 使用 SparkSql 编辑器.....	1306
16.6 在 Hue WebUI 使用元数据浏览器.....	1308
16.7 在 Hue WebUI 使用文件浏览器.....	1308
16.8 在 Hue WebUI 使用作业浏览器.....	1311
16.9 在 Hue WebUI 使用 HBase.....	1312
16.10 典型场景.....	1313
16.10.1 HDFS on Hue.....	1313
16.10.2 Hive on Hue.....	1316
16.10.3 Oozie on Hue.....	1318
16.11 Hue 日志介绍.....	1319
16.12 Hue 常见问题.....	1321

16.12.1 使用 IE 浏览器在 Hue 中执行 HQL 失败.....	1321
16.12.2 使用 Hive 输入 use database 语句失效.....	1322
16.12.3 使用 Hue WebUI 访问 HDFS 文件失败.....	1322
16.12.4 在 Hue 页面上传大文件失败.....	1322
16.12.5 集群未安装 Hive 服务时 Hue 原生页面无法正常显示.....	1323
16.12.6 访问 Hue 原生页面时间长，文件浏览器报错 Read timed out.....	1324
<b>17 使用 IoTDB.....</b>	<b>1325</b>
17.1 从零开始使用 IoTDB.....	1325
17.2 使用 IoTDB 客户端.....	1328
17.3 配置 IoTDB 常用参数.....	1330
17.4 IoTDB 支持的数据类型和编码.....	1332
17.5 IoTDB 权限管理.....	1333
17.5.1 IoTDB 权限介绍.....	1333
17.5.2 创建 IoTDB 角色.....	1335
17.6 IoTDB 日志介绍.....	1337
17.7 用户自定义函数（UDF）.....	1340
17.7.1 UDF 概述.....	1340
17.7.2 UDF 样例程序与操作.....	1347
17.8 IoTDB 数据导入与导出.....	1349
17.8.1 IoTDB 数据导入.....	1349
17.8.2 IoTDB 数据导出.....	1352
17.9 规划 IoTDB 容量.....	1355
17.10 IoTDB 性能调优.....	1355
17.11 IoTDB 问题日志.....	1358
<b>18 使用 JobGateway.....</b>	<b>1359</b>
18.1 从零使用 JobGateway.....	1359
18.2 JobGateway 常用参数配置.....	1360
18.3 JobGateway 日志介绍.....	1363
<b>19 使用 Kafka.....</b>	<b>1365</b>
19.1 从零开始使用 Kafka.....	1365
19.2 管理 Kafka 主题.....	1366
19.3 查看 Kafka 主题.....	1369
19.4 管理 Kafka 用户权限.....	1369
19.5 管理 Kafka 主题中的消息.....	1372
19.6 基于 binlog 的 MySQL 数据同步到 MRS 集群中.....	1373
19.7 创建 Kafka 角色.....	1378
19.8 Kafka 常用参数.....	1379
19.9 Kafka 安全使用说明.....	1382
19.10 Kafka 业务规格说明.....	1385
19.11 使用 Kafka 客户端.....	1386
19.12 配置 Kafka 高可用和高可靠参数.....	1386

19.13 更改 Broker 的存储目录.....	1389
19.14 查看 Consumer Group 消费情况.....	1391
19.15 Kafka 均衡工具使用说明.....	1393
19.16 Kafka Token 认证机制工具使用说明.....	1396
19.17 Kafka 加解密特性使用说明.....	1397
19.18 使用 KafkaUI.....	1399
19.18.1 访问 KafkaUI.....	1399
19.18.2 KafkaUI 概览.....	1400
19.18.3 在 KafkaUI 创建 Topic.....	1401
19.18.4 在 KafkaUI 进行分区迁移.....	1402
19.18.5 使用 KafkaUI 管理 Topic.....	1403
19.18.6 使用 KafkaUI 查看 Broker.....	1406
19.18.7 使用 KafkaUI 查看 Consumer Group.....	1407
19.19 Kafka 日志介绍.....	1409
19.20 性能调优.....	1412
19.20.1 Kafka 性能调优.....	1412
19.21 Kafka 特性说明.....	1412
19.22 Kafka 节点内数据迁移.....	1415
19.23 Kafka 常见问题.....	1417
19.23.1 如何解决 Kafka topic 无法删除的问题.....	1417
<b>20 使用 KMS.....</b>	<b>1418</b>
20.1 配置 HDFS 对接 KMS.....	1418
20.2 权限控制.....	1419
20.2.1 创建 KMS 角色.....	1419
20.2.2 创建 KMS 用户.....	1420
20.3 密钥管理.....	1420
20.4 密钥更新.....	1422
20.5 上层组件透明加密配置.....	1423
20.5.1 配置 HDFS 分区加密.....	1423
20.5.2 配置 HBase 使用透明加密.....	1424
20.5.3 配置 Hive 使用透明加密.....	1426
20.6 透明加密注意事项.....	1427
20.7 KMS 日志介绍.....	1428
<b>21 使用 LakeSearch.....</b>	<b>1431</b>
21.1 权限管理.....	1431
21.1.1 LakeSearch 权限概述.....	1431
21.1.2 创建 LakeSearch 角色.....	1432
21.2 访问 LakeSearch WebUI 界面.....	1433
21.3 使用知识库管理.....	1433
21.4 使用体验平台.....	1436
21.5 使用对话管理.....	1437
21.6 LakeSearch 日志介绍.....	1437

<b>22 使用 Loader</b>	<b>1440</b>
22.1 Loader 常用参数	1440
22.2 创建 Loader 角色	1441
22.3 管理 Loader 连接	1443
22.4 准备 MySQL 数据库连接的驱动	1448
22.5 数据导入	1449
22.5.1 概述	1449
22.5.2 使用 Loader 导入数据	1451
22.5.3 典型场景：从 SFTP 服务器导入数据到 HDFS/OBS	1464
22.5.4 典型场景：从 SFTP 服务器导入数据到 HBase	1469
22.5.5 典型场景：从 SFTP 服务器导入数据到 Hive	1474
22.5.6 典型场景：从 FTP 服务器导入数据到 HBase	1479
22.5.7 典型场景：从关系型数据库导入数据到 HDFS/OBS	1484
22.5.8 典型场景：从关系型数据库导入数据到 HBase	1490
22.5.9 典型场景：从关系型数据库导入数据到 Hive	1495
22.5.10 典型场景：从 HDFS/OBS 导入数据到 HBase	1498
22.5.11 典型场景：从关系型数据库导入数据到 ClickHouse	1502
22.6 数据导出	1509
22.6.1 概述	1509
22.6.2 使用 Loader 导出数据	1511
22.6.3 典型场景：从 HDFS/OBS 导出数据到 SFTP 服务器	1519
22.6.4 典型场景：从 HBase 导出数据到 SFTP 服务器	1525
22.6.5 典型场景：从 Hive 导出数据到 SFTP 服务器	1528
22.6.6 典型场景：从 HDFS/OBS 导出数据到关系型数据库	1532
22.6.7 典型场景：从 HDFS 导出数据到 MOTService	1537
22.6.8 典型场景：从 HBase 导出数据到关系型数据库	1542
22.6.9 典型场景：从 Hive 导出数据到关系型数据库	1546
22.6.10 典型场景：从 HBase 导出数据到 HDFS/OBS	1550
22.6.11 典型场景：从 HDFS 导出数据到 ClickHouse	1553
22.7 作业管理	1558
22.7.1 批量迁移 Loader 作业	1558
22.7.2 批量删除 Loader 作业	1559
22.7.3 批量导入 Loader 作业	1560
22.7.4 批量导出 Loader 作业	1560
22.7.5 查看作业历史信息	1561
22.8 算子帮助	1562
22.8.1 概述	1563
22.8.2 输入算子	1564
22.8.2.1 CSV 文件输入	1564
22.8.2.2 固定宽度文件输入	1566
22.8.2.3 表输入	1568
22.8.2.4 HBase 输入	1570

22.8.2.5 HTML 输入.....	1571
22.8.2.6 Hive 输入.....	1574
22.8.2.7 Spark 输入.....	1575
22.8.3 转换算子.....	1577
22.8.3.1 长整型时间转换.....	1577
22.8.3.2 空值转换.....	1579
22.8.3.3 增加常量字段.....	1580
22.8.3.4 随机值转换.....	1582
22.8.3.5 拼接转换.....	1583
22.8.3.6 分隔转换.....	1584
22.8.3.7 取模转换.....	1586
22.8.3.8 剪切字符串.....	1587
22.8.3.9 EL 操作转换.....	1588
22.8.3.10 字符串大小写转换.....	1590
22.8.3.11 字符串逆序转换.....	1591
22.8.3.12 字符串空格清除转换.....	1592
22.8.3.13 过滤行转换.....	1593
22.8.3.14 更新域.....	1595
22.8.4 输出算子.....	1596
22.8.4.1 Hive 输出.....	1596
22.8.4.2 Spark 输出.....	1598
22.8.4.3 表输出.....	1600
22.8.4.4 文件输出.....	1602
22.8.4.5 HBase 输出.....	1604
22.8.4.6 ClickHouse 输出.....	1606
22.8.5 关联、编辑、导入、导出算子的字段配置信息.....	1608
22.8.6 配置项中使用宏定义.....	1611
22.8.7 算子数据处理规则.....	1612
22.9 客户端工具说明.....	1615
22.9.1 使用命令行运行 Loader 作业.....	1615
22.9.2 loader-tool 工具使用指导.....	1619
22.9.3 loader-tool 工具使用示例.....	1626
22.9.4 schedule-tool 工具使用指导.....	1628
22.9.5 schedule-tool 工具使用示例.....	1631
22.9.6 使用 loader-backup 工具备份作业数据.....	1633
22.9.7 开源 sqoop-shell 工具使用指导.....	1636
22.9.8 开源 sqoop-shell 工具使用示例 ( SFTP - HDFS ) .....	1646
22.9.9 开源 sqoop-shell 工具使用示例 ( Oracle - HBase ) .....	1655
22.10 Loader 日志介绍.....	1664
22.11 Loader 常见问题.....	1666
22.11.1 IE 10&IE 11 浏览器无法保存数据.....	1666
22.11.2 将 Oracle 数据库中的数据导入 HDFS 时各连接器的区别.....	1667

22.11.3 SQLServer 全数据类型导入 HDFS 数据跳过.....	1667
<b>23 使用 Mapreduce.....</b>	<b>1669</b>
23.1 配置日志归档和清理机制.....	1669
23.2 降低客户端应用的失败率.....	1671
23.3 将 MR 任务从 Windows 上提交到 Linux 上运行.....	1671
23.4 配置使用分布式缓存.....	1672
23.5 配置 MapReduce shuffle address.....	1674
23.6 配置集群管理员列表.....	1675
23.7 MapReduce 日志介绍.....	1675
23.8 MapReduce 性能调优.....	1678
23.8.1 多 CPU 内核下的调优配置.....	1678
23.8.2 确定 Job 基线.....	1681
23.8.3 Shuffle 调优.....	1683
23.8.4 大任务的 AM 调优.....	1686
23.8.5 推测执行.....	1687
23.8.6 通过“Slow Start”调优.....	1687
23.8.7 MR job commit 阶段优化.....	1688
23.9 MapReduce 常见问题.....	1688
23.9.1 MapReduce 任务长时间无进展.....	1688
23.9.2 运行任务时，客户端不可用.....	1689
23.9.3 在缓存中找不到 HDFS_DELEGATION_TOKEN.....	1689
23.9.4 如何在提交 MapReduce 任务时设置任务优先级.....	1689
23.9.5 MapReduce 任务运行失败，ApplicationMaster 出现物理内存溢出异常.....	1690
23.9.6 MapReduce JobHistoryServer 服务地址变更后，为什么运行完的 MapReduce 作业信息无法通过 ResourceManager Web UI 页面的 Tracking URL 打开.....	1691
23.9.7 多个 NameService 环境下，运行 MapReduce 任务失败.....	1692
23.9.8 基于分区的任务黑名单.....	1692
<b>24 使用 MemArtsCC.....</b>	<b>1694</b>
24.1 配置 MemArtsCC 常用参数.....	1694
24.2 配置 Hive 对接 MemArtsCC.....	1695
24.3 配置在 Spark 对接 MemArtsCC.....	1696
24.4 MemArtsCC 日志介绍.....	1696
<b>25 使用 Metadata.....</b>	<b>1699</b>
25.1 创建 Metadata 角色.....	1699
25.2 查看概览.....	1700
25.3 配置自动抽取元数据.....	1701
25.4 Metadata 日志介绍.....	1702
<b>26 使用 MOTService.....</b>	<b>1705</b>
26.1 从零开始使用 MOTService.....	1705
26.2 MOTService 权限管理.....	1707
26.2.1 概述.....	1707

26.2.2 用户权限规划流程.....	1710
26.2.3 用户和角色概述.....	1711
26.3 创建 MOTService 用户.....	1713
26.3.1 创建用户并分配权限.....	1713
26.3.2 查看用户或角色的权限.....	1715
26.3.3 查看默认用户.....	1716
26.3.4 修改用户和权限.....	1717
26.3.5 锁定及解锁用户.....	1717
26.3.6 删除用户.....	1718
26.4 使用 MOTService 客户端.....	1719
26.5 MOTService 维护工具 gs_om 介绍.....	1720
26.6 MOTService 数据备份与恢复.....	1722
26.6.1 gs_dump 工具介绍.....	1722
26.6.2 备份 MOTService 数据.....	1723
26.6.3 恢复 MOTService 数据.....	1724
26.6.4 MOTService 元数据/业务数据导入导出.....	1725
26.7 MOTService 重装主机.....	1729
26.8 MOTService SQL 覆盖和限制.....	1729
26.9 MOTService 数据老化配置.....	1732
26.10 MOTService 日志介绍.....	1733
<b>27 使用 Oozie.....</b>	<b>1737</b>
27.1 从零开始使用 Oozie.....	1737
27.2 使用 Oozie 客户端.....	1738
27.3 使用 Share Lib 检查工具.....	1740
27.4 使用 Oozie 客户端提交作业.....	1741
27.4.1 提交 Hive 任务.....	1741
27.4.2 提交 Spark 任务.....	1743
27.4.3 提交 Loader 任务.....	1745
27.4.4 提交 Sqoop 任务.....	1747
27.4.5 提交 DistCp 任务.....	1751
27.4.6 提交其它任务.....	1753
27.5 使用 Hue 提交 Oozie 作业.....	1756
27.5.1 创建工作流.....	1756
27.5.2 提交 Workflow 工作流作业.....	1757
27.5.2.1 提交 Hive2 作业.....	1757
27.5.2.2 提交 Spark 作业.....	1759
27.5.2.3 提交 Java 作业.....	1760
27.5.2.4 提交 Loader 作业.....	1760
27.5.2.5 提交 Mapreduce 作业.....	1761
27.5.2.6 提交 Sub workflow 作业.....	1762
27.5.2.7 提交 Shell 作业.....	1763
27.5.2.8 提交 HDFS 作业.....	1765

27.5.2.9 提交 Streaming 作业.....	1765
27.5.2.10 提交 Distcp 作业.....	1766
27.5.2.11 互信操作示例.....	1767
27.5.2.12 提交 SSH 作业.....	1768
27.5.2.13 提交 Hive 脚本.....	1769
27.5.3 提交 Coordinator 定时调度作业.....	1770
27.5.4 提交 Bundle 批处理作业.....	1771
27.5.5 作业结果查询.....	1772
27.6 Oozie 日志介绍.....	1772
27.7 Oozie 常见问题.....	1774
27.7.1 Oozie 定时任务没有准时运行.....	1774
27.7.2 HDFS 上更新了 oozie 的 share lib 目录但没有生效.....	1775
27.7.3 Oozie 常用排查手段.....	1775
27.7.4 普通集群在 Oozie 客户端提交作业的用户与 Yarn 任务显示的用户不一致.....	1775
<b>28 使用 Ranger.....</b>	<b>1777</b>
28.1 登录 Ranger 管理界面.....	1777
28.2 启用 Ranger 鉴权.....	1778
28.3 配置组件权限策略.....	1779
28.4 查看 Ranger 审计信息.....	1781
28.5 配置 Ranger 安全区.....	1782
28.6 普通集群修改 Ranger 数据源为 Ldap.....	1784
28.7 查看 Ranger 权限信息.....	1785
28.8 添加 CDL 的 Ranger 访问权限策略.....	1787
28.9 添加 HDFS 的 Ranger 访问权限策略.....	1791
28.10 添加 HBase 的 Ranger 访问权限策略.....	1794
28.11 添加 Hive 的 Ranger 访问权限策略.....	1798
28.12 添加 Yarn 的 Ranger 访问权限策略.....	1807
28.13 添加 Spark 的 Ranger 访问权限策略.....	1809
28.14 添加 Kafka 的 Ranger 访问权限策略.....	1817
28.15 添加 HetuEngine 的 Ranger 访问权限策略.....	1824
28.16 添加 Storm 的 Ranger 访问权限策略.....	1836
28.17 添加 Elasticsearch 的 Ranger 访问权限策略.....	1839
28.18 添加 OBS 的 Ranger 访问权限策略.....	1842
28.19 Hive 表支持级联授权功能.....	1844
28.20 配置 RangerKMS 多实例.....	1848
28.21 使用 RangerKMS 原生 UI 管理权限及密钥.....	1849
28.22 Ranger 日志介绍.....	1853
28.23 Ranger 常见问题.....	1856
28.23.1 安装集群过程中, Ranger 启动失败.....	1856
28.23.2 如何判断某个服务是否使用了 Ranger 鉴权.....	1857
28.23.3 新创建用户修改完密码后无法登录 Ranger.....	1857
28.23.4 Ranger 界面添加或者修改 HBase 策略时, 无法使用通配符搜索已存在的 HBase 表.....	1857

28.23.5 RangerKMS 鉴权失败, Ranger 管理界面无 KMS 页签.....	1858
<b>29 使用 Redis.....</b>	<b>1860</b>
29.1 从零开始使用 Redis.....	1860
29.2 Redis 常用参数.....	1861
29.3 创建 Redis 角色.....	1863
29.4 Redis 集群管理.....	1864
29.4.1 创建 Redis 集群.....	1864
29.4.2 查看 Redis 集群状态.....	1865
29.4.3 调整 Redis 集群容量.....	1866
29.4.4 均衡 Redis 集群数据.....	1868
29.4.5 删除 Redis 集群.....	1869
29.5 Redis 数据备份工具.....	1869
29.6 Redis 数据恢复工具.....	1872
29.7 Redis 日志介绍.....	1875
29.8 Redis 快捷键介绍.....	1878
29.9 Redis 使用规范.....	1879
<b>30 使用 RTDService.....</b>	<b>1881</b>
30.1 概述.....	1881
30.2 RTDService 权限管理.....	1882
30.2.1 RTDService 权限管理概述.....	1882
30.2.2 创建 RTDService 角色.....	1883
30.2.3 创建 RTDService 业务用户.....	1884
30.3 访问 RTD WebUI 界面.....	1884
30.4 租户管理.....	1885
30.4.1 创建 RTDService 租户.....	1885
30.4.2 导入导出租户信息.....	1890
30.4.3 更新 RTDService 租户.....	1891
30.5 业务管理.....	1893
30.5.1 配置分析维度.....	1893
30.5.2 添加事件源.....	1893
30.5.3 配置事件变量.....	1898
30.5.4 创建批次变量.....	1898
30.5.5 添加实时查询变量.....	1900
30.5.6 窗口变量管理.....	1902
30.5.6.1 添加窗口变量.....	1902
30.5.6.2 管理窗口变量.....	1903
30.5.7 添加评分模型.....	1904
30.5.8 添加预测变量.....	1905
30.5.9 添加存储过程规则.....	1906
30.5.10 添加黑白名单过滤规则.....	1907
30.5.11 添加决策引擎.....	1908
30.5.12 数据库工具.....	1909

30.5.12.1 数据库操作.....	1910
30.5.12.2 存储过程管理.....	1910
30.5.12.3 添加数据清理定时任务.....	1910
30.5.13 模板管理.....	1911
30.6 导入导出 RTDService 元数据.....	1912
30.7 在 WebUI 修改事件源 Executor 配置.....	1913
30.8 RTDService 日志介绍.....	1915
<b>31 使用 Solr.....</b>	<b>1918</b>
31.1 从零开始使用 Solr.....	1918
31.2 创建 Solr 角色.....	1919
31.3 使用 Solr 客户端.....	1919
31.4 Solr 业务常见操作.....	1920
31.4.1 Solr 概述.....	1920
31.4.2 Solr 配置集文件 managed-schema.....	1922
31.4.3 Solr 配置集文件 solrconfig.xml.....	1923
31.4.4 Shell 客户端操作命令.....	1924
31.4.5 Solr Admin 的页面操作.....	1940
31.4.6 Solr over HDFS.....	1943
31.4.7 Solr over HBase.....	1948
31.4.8 Linux 下的 curl 命令.....	1952
31.4.9 浏览器 URL 的 Rest 消息.....	1953
31.4.10 Solr 用户权限配置管理.....	1955
31.4.11 自定义分词过滤器.....	1956
31.4.12 支持 HBase 全文索引.....	1958
31.4.13 敏感词过滤.....	1960
31.4.14 查询结果包含 collection 名称.....	1962
31.4.15 Solr 多系统互信.....	1963
31.4.16 Solr 富文本索引.....	1964
31.4.17 索引数据存储模式从 HDFS 切换为本地磁盘（推荐）.....	1966
31.4.18 索引数据存储模式从本地磁盘切换为 HDFS.....	1967
31.4.19 Solr 数据恢复操作.....	1967
31.5 Solr 日志介绍.....	1969
31.6 Solr 性能调优.....	1972
31.6.1 索引集分片划分建议.....	1972
31.6.2 Solr 公共读写调优建议.....	1973
31.6.3 Solr over HBase 调优建议.....	1976
31.6.4 Solr over HDFS 调优建议.....	1978
31.7 Solr 常见问题.....	1979
31.7.1 IE 11 浏览器无法查询出索引数据.....	1980
31.7.2 Solr 写入大量数据导致 CPU 使用率超过阈值.....	1980
31.7.3 应用如何同时访问 HBase 和 Solr 组件.....	1981
<b>32 使用 Spark.....</b>	<b>1982</b>

32.1 基本操作.....	1982
32.1.1 快速入门.....	1982
32.1.2 快速配置参数.....	1984
32.1.3 常用参数.....	1992
32.1.4 SparkOnHBase 概述及基本应用.....	2009
32.1.5 SparkOnHBasev2 概述及基本应用.....	2011
32.1.6 SparkSQL 权限管理（安全模式）.....	2013
32.1.6.1 SparkSQL 权限介绍.....	2013
32.1.6.2 创建 SparkSQL 角色.....	2017
32.1.6.3 配置表、列和数据库的权限.....	2020
32.1.6.4 配置 SparkSQL 业务使用其他组件的权限.....	2022
32.1.6.5 客户端和服务端配置.....	2024
32.1.7 场景化参数.....	2025
32.1.7.1 配置多主实例模式.....	2026
32.1.7.2 配置多租户模式.....	2026
32.1.7.3 配置多主实例与多租户模式切换.....	2028
32.1.7.4 配置事件队列的大小.....	2029
32.1.7.5 配置 executor 堆外内存大小.....	2030
32.1.7.6 增强有限内存下的稳定性.....	2030
32.1.7.7 配置 WebUI 上查看聚合后的 container 日志.....	2032
32.1.7.8 配置 YARN-Client 和 YARN-Cluster 不同模式下的环境变量.....	2033
32.1.7.9 配置 SparkSQL 的分块个数.....	2034
32.1.7.10 配置 parquet 表的压缩格式.....	2035
32.1.7.11 配置 WebUI 上显示的 Lost Executor 信息的个数.....	2036
32.1.7.12 动态设置日志级别.....	2036
32.1.7.13 配置 Spark 是否获取 HBase Token.....	2038
32.1.7.14 配置 Kafka 后进先出.....	2038
32.1.7.15 配置对接 Kafka 可靠性.....	2040
32.1.7.16 配置流式读取 driver 执行结果.....	2041
32.1.7.17 配置过滤掉分区表中路径不存在的分区.....	2042
32.1.7.18 配置 Spark Web UI ACL.....	2043
32.1.7.19 配置矢量化读取 ORC 数据.....	2044
32.1.7.20 Hive 分区修剪的谓词下推增强.....	2046
32.1.7.21 支持 Hive 动态分区覆盖语义.....	2046
32.1.7.22 配置列统计值直方图 Histogram 用以增强 CBO 准确度.....	2047
32.1.7.23 配置 JobHistory 本地磁盘缓存.....	2049
32.1.7.24 配置 Spark SQL 开启 Adaptive Execution 特性.....	2049
32.1.7.25 配置 eventlog 日志回滚.....	2052
32.1.7.26 配置 Spark Native 引擎.....	2053
32.1.7.27 配置小文件自动合并.....	2055
32.1.8 使用 Ranger 时适配第三方 JDK.....	2056
32.2 Spark 日志介绍.....	2057

32.3 获取运行中 Spark 应用的 Container 日志.....	2059
32.4 小文件合并工具.....	2060
32.5 CarbonData 首查优化工具.....	2062
32.6 Spark 性能调优.....	2064
32.6.1 Spark Core 调优.....	2064
32.6.1.1 数据序列化.....	2064
32.6.1.2 配置内存.....	2065
32.6.1.3 设置并行度.....	2065
32.6.1.4 使用广播变量.....	2066
32.6.1.5 使用 External Shuffle Service 提升性能.....	2066
32.6.1.6 Yarn 模式下动态资源调度.....	2067
32.6.1.7 配置进程参数.....	2068
32.6.1.8 设计 DAG.....	2069
32.6.1.9 经验总结.....	2072
32.6.2 SQL 和 DataFrame 调优.....	2073
32.6.2.1 Spark SQL join 优化.....	2073
32.6.2.2 优化数据倾斜场景下的 Spark SQL 性能.....	2075
32.6.2.3 优化小文件场景下的 Spark SQL 性能.....	2076
32.6.2.4 INSERT...SELECT 操作调优.....	2077
32.6.2.5 多并发 JDBC 客户端连接 JDBCServer.....	2078
32.6.2.6 动态分区插入场景内存优化.....	2078
32.6.2.7 小文件优化.....	2079
32.6.2.8 聚合算法优化.....	2080
32.6.2.9 Datasource 表优化.....	2080
32.6.2.10 合并 CBO 优化.....	2081
32.6.2.11 跨源复杂数据的 SQL 查询优化.....	2082
32.6.2.12 多级嵌套子查询以及混合 Join 的 SQL 调优.....	2085
32.6.3 Spark Streaming 调优.....	2087
32.6.4 Spark on OBS 调优.....	2089
32.7 Spark 常见问题.....	2089
32.7.1 Spark Core.....	2089
32.7.1.1 日志聚合下，如何查看 Spark 已完成应用日志.....	2089
32.7.1.2 为什么 Driver 进程不能退出.....	2090
32.7.1.3 网络连接超时导致 FetchFailedException.....	2090
32.7.1.4 当事件队列溢出时如何配置事件队列的大小.....	2091
32.7.1.5 Spark 应用执行过程中，日志中一直打印 getApplicationReport 异常且应用较长时间不退出.....	2092
32.7.1.6 Spark 执行应用时报 “Connection to ip:port has been quiet for xxx ms while there are outstanding requests” 并导致应用结束.....	2093
32.7.1.7 NodeManager 关闭导致 Executor(s)未移除.....	2094
32.7.1.8 Password cannot be null if SASL is enabled 异常.....	2094
32.7.1.9 向动态分区表中插入数据时，在重试的 task 中出现“Failed to CREATE_FILE”异常.....	2095
32.7.1.10 使用 Hash shuffle 出现任务失败.....	2095
32.7.1.11 访问 Spark 应用的聚合日志页面报 “DNS 查找失败” 错误.....	2096

32.7.1.12 由于 Timeout waiting for task 异常导致 Shuffle FetchFailed.....	2097
32.7.1.13 Executor 进程 Crash 导致 Stage 重试.....	2097
32.7.1.14 执行大数据量的 shuffle 过程时 Executor 注册 shuffle service 失败.....	2098
32.7.1.15 在 Spark 应用执行过程中 NodeManager 出现 OOM 异常.....	2099
32.7.1.16 安全集群使用 HiBench 工具运行 sparkbench 获取不到 realm.....	2100
32.7.2 SQL 和 DataFrame.....	2101
32.7.2.1 Spark SQL ROLLUP 和 CUBE 使用的注意事项.....	2101
32.7.2.2 Spark SQL 在不同 DB 都可以显示临时表.....	2101
32.7.2.3 如何在 Spark 命令中指定参数值.....	2102
32.7.2.4 SparkSQL 建表时的目录权限.....	2103
32.7.2.5 为什么不同服务之间互相删除 UDF 失败.....	2104
32.7.2.6 Spark SQL 无法查询到 Parquet 类型的 Hive 表的新插入数据.....	2104
32.7.2.7 cache table 使用指导.....	2105
32.7.2.8 Repartition 时有部分 Partition 没数据.....	2105
32.7.2.9 16T 的文本数据转成 4T Parquet 数据失败.....	2106
32.7.2.10 当表名为 table 时，执行相关操作时出现异常.....	2107
32.7.2.11 执行 analyze table 语句，因资源不足出现任务卡住.....	2107
32.7.2.12 为什么有时访问没有权限的 parquet 表时，在上报“Missing Privileges”错误提示之前，会运行一个 Job? .....	2108
32.7.2.13 执行 Hive 命令修改元数据时失败或不生效.....	2108
32.7.2.14 spark-sql 退出时打印 RejectedExecutionException 异常栈.....	2109
32.7.2.15 健康检查时，误将 JDBCServer Kill.....	2109
32.7.2.16 日期类型的字段作为过滤条件时匹配'2016-6-30'时没有查询结果.....	2109
32.7.2.17 为什么在启动 spark-beeline 的命令中指定“--hivevar”选项无效.....	2110
32.7.2.18 在 Beeline/JDBCServer 模式下连续运行 10T 的 TPCDS 测试套会出现内存不足的现象.....	2110
32.7.2.19 连上不同的 JDBCServer，function 不能正常使用.....	2111
32.7.2.20 为什么 spark-beeline 运行失败报“Failed to create ThriftService instance”的错误.....	2112
32.7.2.21 Spark SQL 无法查询到 ORC 类型的 Hive 表的新插入数据.....	2113
32.7.3 Spark Streaming.....	2114
32.7.3.1 Spark Streaming 任务一直阻塞.....	2114
32.7.3.2 运行 Spark Streaming 任务参数调优的注意事项.....	2115
32.7.3.3 为什么提交 Spark Streaming 应用超过 token 有效期，应用失败.....	2115
32.7.3.4 为什么 Spark Streaming 应用创建输入流，但该输入流无输出逻辑时，应用从 checkpoint 恢复启动失败.....	2116
32.7.3.5 Spark Streaming 应用运行过程中重启 Kafka，Web UI 界面部分 batch time 对应 Input Size 为 0 records.....	2118
32.7.4 Spark 使用 Ranger 场景常见问题.....	2118
32.7.4.1 Ranger 鉴权与 ACL 鉴权.....	2118
32.7.4.2 使用 Ranger 鉴权，客户端挂载只读模式下，spark-sql 和 spark-submit 执行异常.....	2119
32.7.4.3 使用 Ranger 鉴权，使用 UDF 自定义函数时，报权限异常.....	2120
32.7.5 访问 Spark 应用获取的 restful 接口信息有误.....	2121
32.7.6 为什么从 Yarn Web UI 页面无法跳转到 Spark Web UI 界面.....	2122
32.7.7 HistoryServer 缓存的应用被回收，导致此类应用页面访问时出错.....	2123

32.7.8 加载空的 part 文件时, app 无法显示在 JobHistory 的页面上.....	2123
32.7.9 Spark 导出带有相同字段名的表, 结果导出失败.....	2124
32.7.10 为什么多次运行 Spark 应用程序会引发致命 JRE 错误.....	2124
32.7.11 IE 浏览器访问 Spark 原生 UI 界面失败, 无法显示此页或者页面显示错误.....	2124
32.7.12 Spark 如何访问外部集群组件.....	2125
32.7.13 对同一目录创建多个外表, 可能导致外表查询失败.....	2127
32.7.14 访问 Spark JobHistory 中某个应用的原生页面时页面显示错误.....	2127
32.7.15 对接 OBS 场景中, spark-beeline 登录后指定 loaction 到 OBS 建表失败.....	2128
32.7.16 Spark shuffle 异常处理.....	2128
32.7.17 Spark 多服务场景下, 普通用户无法登录 Spark 客户端.....	2129
32.7.18 安装使用集群外客户端时, 连接集群端口失败.....	2130
32.7.19 Datasource Avro 格式查询异常.....	2132
32.7.20 通过 Spark-sql 创建 Hudi 表或者 Hive 表, 未插入数据前, 查询表统计信息为空.....	2132
32.7.21 建表语句分区列为 timestamp 时, 使用非标准格式的时间指定分区查询表统计失败.....	2133
32.7.22 SQL 语法兼容 TIMESTAMP/DATE 特殊字符.....	2133
32.7.23 Spark 客户端设置回收站 version 不生效.....	2134
32.7.24 Spark yarn-client 模式下如何修改日志级别为 INFO.....	2134
<b>33 使用 Tez.....</b>	<b>2136</b>
33.1 使用前须知.....	2136
33.2 Tez 常用参数.....	2136
33.3 访问 TezUI.....	2136
33.4 日志介绍.....	2137
33.5 常见问题.....	2139
33.5.1 TezUI 无法展示 Tez 任务执行细节.....	2139
33.5.2 进入 Tez 原生界面显示异常.....	2139
33.5.3 TezUI 界面无法查看 yarn 日志.....	2140
33.5.4 TezUI HiveQueries 界面表格数据为空.....	2140
<b>34 使用 Yarn.....</b>	<b>2142</b>
34.1 Yarn 常用参数.....	2142
34.2 创建 Yarn 角色.....	2144
34.3 使用 Yarn 客户端.....	2145
34.4 配置 NodeManager 角色实例使用的资源.....	2146
34.5 更改 NodeManager 的存储目录.....	2147
34.6 配置 YARN 严格权限控制.....	2149
34.7 配置 Container 日志聚合功能.....	2150
34.8 启用 CGroups 功能.....	2155
34.9 配置 AM 失败重试次数.....	2156
34.10 配置 AM 自动调整分配内存.....	2157
34.11 配置访问通道协议.....	2158
34.12 检测内存使用情况.....	2159
34.13 配置自定义调度器的 WebUI.....	2160
34.14 配置 YARN Restart 特性.....	2160

34.15 配置 AM 作业保留.....	2162
34.16 配置本地化日志级别.....	2163
34.17 配置运行任务的用户.....	2163
34.18 Yarn 日志介绍.....	2164
34.19 Yarn 性能调优.....	2167
34.19.1 抢占任务.....	2167
34.19.2 任务优先级.....	2169
34.19.3 节点配置调优.....	2170
34.20 Yarn 常见问题.....	2176
34.20.1 任务完成后 Container 挂载的文件目录未清除.....	2176
34.20.2 作业执行失败时会发生 HDFS_DELEGATION_TOKEN 到期的异常.....	2176
34.20.3 重启 YARN，本地日志不被删除.....	2176
34.20.4 为什么执行任务时 AppAttempts 重试次数超过 2 次还没有运行失败.....	2177
34.20.5 为什么在 ResourceManager 重启后，应用程序会移回原来的队列.....	2177
34.20.6 为什么 YARN 资源池的所有节点都被加入黑名单，而 YARN 却没有释放黑名单，导致任务一直处于运行状态.....	2178
34.20.7 ResourceManager 持续主备倒换.....	2178
34.20.8 当一个 NodeManager 处于 unhealthy 的状态 10 分钟时，新应用程序失败.....	2179
34.20.9 Superior 通过 REST 接口查看已结束或不存在的 applicationID，返回的页面提示 Error Occurred.....	2179
34.20.10 Superior 调度模式下，单个 NodeManager 故障可能导致 MapReduce 任务失败.....	2179
34.20.11 当应用程序从 lost_and_found 队列移动到其他队列时，应用程序不能继续执行.....	2180
34.20.12 如何限制存储在 ZKstore 中的应用程序诊断消息的大小.....	2181
34.20.13 为什么将非 ViewFS 文件系统配置为 ViewFS 时 MapReduce 作业运行失败.....	2181
34.20.14 开启 Native Task 特性后，Reduce 任务在部分操作系统运行失败.....	2182
<b>35 使用 ZooKeeper.....</b>	<b>2183</b>
35.1 从零开始使用 Zookeeper.....	2183
35.2 ZooKeeper 常用参数.....	2184
35.3 使用 ZooKeeper 客户端.....	2185
35.4 ZooKeeper 权限设置指南.....	2186
35.5 ZooKeeper 日志介绍.....	2190
35.6 ZooKeeper 常见问题.....	2192
35.6.1 创建大量 znode 后，ZooKeeper Sever 启动失败.....	2192
35.6.2 为什么 ZooKeeper Server 出现 java.io.IOException: Len 的错误日志.....	2193
35.6.3 为什么在 Zookeeper 服务器上启用安全的 netty 配置时，四个字母的命令不能与 linux 的 netcat 命令一起使用.....	2195
35.6.4 如何查看哪个 ZooKeeper 实例是 leader.....	2195
35.6.5 使用 IBM JDK 时客户端无法连接 ZooKeeper.....	2196
35.6.6 ZooKeeper 客户端刷新 TGT 失败.....	2196
35.6.7 使用 deleteall 命令，删除大量 znode 时，偶现报错“Node does not exist”错误.....	2196
<b>36 附录.....</b>	<b>2197</b>
36.1 修改集群服务配置参数.....	2197

---

36.2 修订记录.....	2198
----------------	------


# 1 使用 CarbonData

## 1.1 概述

### 1.1.1 CarbonData 简介

CarbonData是一种新型的Apache Hadoop本地文件格式，使用先进的列式存储、索引、压缩和编码技术，以提高计算效率，有助于加速超过PB数量级的数据查询，可用于更快的交互查询。同时，CarbonData也是一种将数据源与Spark集成的高性能分析引擎。

图 1-1 CarbonData 基本架构




使用CarbonData的目的是对大数据即席查询提供超快速响应。从根本上说，CarbonData是一个OLAP引擎，采用类似于RDBMS中的表来存储数据。用户可将大量（10TB以上）的数据导入以CarbonData格式创建的表中，CarbonData将以压缩的多维索引列格式自动组织和存储数据。数据被加载到CarbonData后，就可以执行即席查询，CarbonData将对数据查询提供秒级响应。

CarbonData将数据源集成到Spark生态系统，用户可使用Spark SQL执行数据查询和分析。也可以使用Spark提供的第三方工具JDBCServer连接到Spark SQL。

## CarbonData 结构

CarbonData作为Spark内部数据源运行，不需要额外启动集群节点中的其他进程，CarbonData Engine在Spark Executor进程之中运行。

图 1-2 CarbonData 结构



存储在CarbonData Table中的数据被分成若干个CarbonData数据文件，每一次数据查询时，CarbonData Engine模块负责执行数据集的读取、过滤等实际任务。CarbonData Engine作为Spark Executor进程的一部分运行，负责处理数据文件块的一个子集。

Table数据集数据存储存储在HDFS中。同一Spark集群内的节点可以作为HDFS的数据节点。

## CarbonData 特性

- SQL功能：CarbonData与Spark SQL完全兼容，支持所有可以直接在Spark SQL上运行的SQL查询操作。
- 简单的Table数据集定义：CarbonData支持易于使用的DDL(数据定义语言)语句来定义和创建数据集。CarbonData DDL十分灵活、易于使用，并且足够强大，可以定义复杂类型的Table。
- 便捷的数据管理：CarbonData为数据加载和维护提供多种数据管理功能。CarbonData支持加载历史数据以及增量加载新数据。加载的数据可以基于加载时间进行删除，也可以撤销特定的数据加载操作。

- CarbonData文件格式是HDFS中的列式存储格式。该格式具有许多新型列存储文件的特性，例如，分割表和数据压缩。CarbonData具有以下独有的特点：
  - 伴随索引的数据存储：由于在查询中设置了过滤器，可以显著加快查询性能，减少I/O扫描次数和CPU资源占用。CarbonData索引由多个级别的索引组成，处理框架可以利用这个索引来减少需要安排和处理的任務，也可以通过在任务扫描中以更精细的单元（称为blocklet）进行skip扫描来代替对整个文件的扫描。
  - 可选择的数据编码：通过支持高效的数据压缩，可基于压缩/编码数据进行查询，在将结果返回给用户之前，才将编码转化为实际数据，这被称为“延迟物化”。
  - 支持一种数据格式应用于多种用例场景：例如，交互式OLAP-style查询，顺序访问（big scan），随机访问（narrow scan）。

## CarbonData 关键技术和优势

- 快速查询响应：高性能查询是CarbonData关键技术优势之一。CarbonData查询速度大约是Spark SQL查询的10倍。CarbonData使用的专用数据格式围绕高性能查询进行设计，其中包括多种索引技术和多次的Push down优化，从而对TB级数据查询进行最快响应。
- 高效率数据压缩：CarbonData使用轻量级压缩和重量级压缩的组合压缩算法压缩数据，可以减少60%~80%数据存储空间，很大程度上节省硬件存储成本。

## 1.1.2 CarbonData 主要规格

### CarbonData 主要规格

表 1-1 CarbonData 主要规格

实体	测试值	测试环境
表数	10000	3个节点，每个executor 4个CPU核，20GB。Driver内存5GB，3个Executor。 总列数：107 String：75 Int：13 BigInt：7 Timestamp：6 Double：6
表的列数	2000	3个节点，每个executor 4个CPU核，20GB。Driver内存5GB，3个Executor。
原始CSV文件大小的最大值	200GB	17个cluster节点，每个executor 150GB，25个CPU核。Driver内存10 GB，17个Executor。

实体	测试值	测试环境
每个文件夹的CSV文件数	100个文件夹，每个文件夹10个文件，每个文件大小50MB。	3个节点，每个executor4个CPU核，20GB。Driver内存5GB，3个Executor。
加载文件夹数	10000	3个节点，每个executor4个CPU核，20GB。Driver内存5GB，3个Executor。

数据加载所需的内存取决于以下因素：

- 列数
- 列值大小
- 并发（使用“carbon.number.of.cores.while.loading”进行配置）
- 在内存中排序的大小（使用“carbon.sort.size”进行配置）
- 中间缓存（使用“carbon.graph.rowset.size”进行配置）

加载包含1000万条记录和300列的8 GB CSV文件的数据，每行大小约为0.8KB的8GB CSV文件的数据，需要约为10GB的executor执行内存，也就是说，“carbon.sort.size”配置为“100000”，所有其他前面的配置保留默认值。

## 二级索引表规格

表 1-2 二级索引表规格

实体	测试值
二级索引表数量	10
二级索引表中的组合列的列数	5
二级索引表中的列名长度（单位：字符）	120
二级索引表名长度（单位：字符）	120
表中所有二级索引表的表名+列名的累积长度*（单位：字符）	3800**

### 📖 说明

- \* Hive允许的上限值或可用资源的上限值。
- \*\* 二级索引表使用hive注册，并以json格式的值存储在HiveSERDEPROPERTIES中。由hive支持的SERDEPROPERTIES的最大字符数为4000个字符，无法更改。

## 1.2 CarbonData 常用参数

本章节介绍CarbonData所有常用参数配置的详细信息。

### carbon.properties 相关参数

根据用户实际使用场景在服务端或者客户端配置CarbonData相关参数。

- 服务端：登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置 > JDBCServer（角色） > 自定义”，在参数“spark.carbon.customized.configs”中添加CarbonData相关参数配置。
- 客户端：登录客户端节点，在“{客户端安装目录}/Spark/spark/conf/carbon.properties”文件中配置相关参数。

表 1-3 carbon.properties 中的系统配置

参数	默认值	描述
carbon.ddl.base.hdfs.url	hdfs://hacluster/opt/data	此属性用于从HDFS基本路径配置HDFS相对路径，在“fs.defaultFS”中进行配置。在“carbon.ddl.base.hdfs.url”中配置的路径将被追加到在“fs.defaultFS”中配置的HDFS路径中。如果配置了这个路径，则用户不需要通过完整路径加载数据。 例如：如果CSV文件的绝对路径是“hdfs://10.18.101.155:54310/data/cnbc/2016/xyz.csv”，其中，路径“hdfs://10.18.101.155:54310”来源于属性“fs.defaultFS”并且用户可以把“/data/cnbc/”作为“carbon.ddl.base.hdfs.url”配置。 当前，在数据加载时，用户可以指定CSV文件为“/2016/xyz.csv”。
carbon.badRecords.location	-	指定Bad records的存储路径。此路径为HDFS路径。默认值为Null。如果启用了bad records日志记录或者bad records操作重定向，则该路径必须由用户进行配置。

参数	默认值	描述
carbon.bad.records.action	fail	<p>以下是bad records的四种行为类型：</p> <p>FORCE：通过将bad records存储为NULL来自动更正数据。</p> <p>REDIRECT：Bad records被写入carbon.badRecords.location配置路径下的CSV文件而不是被加载。</p> <p>IGNORE：Bad records既不被加载也不被写入CSV文件。</p> <p>FAIL：如果找到任何bad records，则数据加载失败。</p>
carbon.update.sync.folder	/tmp/carbondata	<p>modifiedTime.mdt文件路径，可以设置为已有路径或新路径。</p> <p><b>说明</b> 如果设置为已有路径，需确保所有用户都可以访问该路径，且该路径具有777权限。</p>
carbon.enable.badrecord.action.redirect	false	<p>是否在数据加载中开启redirect方式来处理bad records。启用该配置后，源文件中的bad records会被记录在指定存储位置生成的CSV文件中。在Windows操作系统中打开此类CSV文件时，可能会发生CSV注入。</p>
carbon.enable.partitiondata.trash	false	<p>启动该配置后，ALTER DROP PARTITION操作时会将删除的分区数据移动到Carbon回收站中。</p>
carbon.enable.show.mv.for.showtables	false	<p>在设置为true时，会在执行show tables命令时过滤materialized views。在表多的情况下，开启该参数会导致show tables命令执行时间很长，请谨慎开启。</p>
carbon.enable.drop.table.remove.staleentry	true	<p>在设置为true时，会在执行drop table命令时去cache中删除该表的废弃记录。在database数量较多时，开启该参数会导致drop table命令执行时间很长。</p>
carbon.enable.multi.version.table.status	false	<p>是否开启tablestatus文件多版本管理，开启该参数后，每次load/insert/IUD都会产生一个tablestatus文件。</p> <p><b>说明</b> 如果同时使用JDBCServer和客户端对表进行数据加载，那在使用该特性时，需要保证同时开启或同时关闭。</p>
carbon.tablestatus.multi.version.file.count	3	<p>仅在开启tablestatus文件多版本管理后生效，默认保留最近的tablestatus文件数，超出该参数限制的老的tablestatus文件会被删除。</p>

表 1-4 carbon.properties 中的性能配置

参数	默认值	描述
<b>数据加载配置</b>		
carbon.sort.file.write.buffer.size	16384	为了限制内存的使用，CarbonData会将数据排序并写入临时文件中。该参数控制读取和写入临时文件过程使用的缓存大小。单位：字节。 取值范围为：10240~10485760。
carbon.graph.rows.et.size	100000	数据加载图步骤之间交换的行集大小。 最小值=500，最大值=1000000
carbon.number.of.cores.while.loading	6	数据加载时所使用的核数。配置的核数越大压缩性能越好。如果CPU资源充足可以增加此值。
carbon.sort.size	500000	内存排序的数据大小。
carbon.enableXXHash	true	用于hashkey计算的hashmap算法。
carbon.number.of.cores.block.sort	7	数据加载时块排序所使用的核数。
carbon.max.driver.lru.cache.size	-1	在driver端加载数据所达到的最大LRU缓存大小。以MB为单位，默认值为-1，表示缓存没有内存限制。只允许使用大于0的整数值。
carbon.max.executor.lru.cache.size	-1	在executor端加载数据所达到的最大LRU缓存大小。以MB为单位，默认值为-1，表示缓存没有内存限制。只允许使用大于0的整数值。如果未配置该参数，则将考虑参数“carbon.max.driver.lru.cache.size”的值。
carbon.merge.sort.prefetch	true	在数据加载过程中，从排序的临时文件中读取数据进行合并排序时，启用数据预取。
carbon.update.persist.enable	true	启用此参数将考虑持久化数据，减少UPDATE操作的执行时间。
enable.unsafe.sort	true	指定在数据加载期间是否使用非安全排序。非安全的排序减少了数据加载操作期间的垃圾回收（GC），从而提高了性能。默认值为“true”，表示启用非安全排序功能。

参数	默认值	描述
enable.offheap.sort	true	在数据加载期间启用堆排序。
offheap.sort.chunk.size.inmb	64	指定需要用于排序的数据块的大小。最小值为1MB，最大值为1024MB。
carbon.unsafe.working.memory.inmb	512	<p>指定非安全工作内存的大小。这将用于排序数据，存储列页面等。单位是MB。</p> <p>数据加载所需内存：                      ( “carbon.number.of.cores.while.loading” 的值[默认值 = 6]) x 并行加载数据的表格 x                      ( “offheap.sort.chunk.size.inmb” 的值[默认值 = 64 MB] +                      “carbon.blockletgroup.size.in.mb” 的值[默认值 = 64 MB] + 当前的压缩率[64 MB/3.5])                      = ~900 MB 每表格</p> <p>数据查询所需内存：                      (SPARK_EXECUTOR_INSTANCES. [默认值 = 2]) x                      ( carbon.blockletgroup.size.in.mb [默认值 = 64 MB] +                      “carbon.blockletgroup.size.in.mb” 解压内容[默认值 = 64 MB * 3.5]) x (每个执行器核数[默认值 = 1])                      = ~ 600 MB</p>
carbon.sort.inmemory.storage.size.inmb	512	指定要存储在内存中的中间排序数据的大小。达到该指定的值，系统会将数据写入磁盘。单位是MB。

参数	默认值	描述
sort.inmemory.size.inmb	1024	<p>指定要保存在内存中的中间排序数据的大小。达到该指定值后，系统会将数据写入磁盘。单位：MB。</p> <p>如果配置了“carbon.unsafe.working.memory.inmb”和“carbon.sort.inmemory.storage.size.inmb”，则不需要配置该参数。如果此时也配置了该参数，那么这个内存的20%将用于工作内存“carbon.unsafe.working.memory.inmb”，80%将用于排序存储内存“carbon.sort.inmemory.storage.size.inmb”。</p> <p><b>说明</b> Spark配置参数“spark.yarn.executor.memoryOverhead”的值应该大于CarbonData配置参数“sort.inmemory.size.inmb”的值，否则如果堆外（off heap）访问超出配置的executor内存，则YARN可能会停止executor。</p>
carbon.blockletgroup.size.inmb	64	<p>数据作为blocklet group被系统读入。该参数指定blocklet group的大小。较高的值会有更好的顺序IO访问性能。</p> <p>最小值为16MB，任何小于16MB的值都将重置为默认值（64MB）。</p> <p>单位：MB。</p>
enable.inmemory.merge.sort	false	<p>指定是否启用内存合并排序（inmemorymerge sort）。</p>
use.offheap.in.query.processing	true	<p>指定是否在查询处理中启用offheap。</p>
carbon.load.sort.scope	local_sort	<p>指定加载操作的排序范围。支持两种类型的排序，batch_sort和local_sort。选择batch_sort将提升加载性能，但会降低查询性能。</p> <p><b>说明</b> local_sort与分区表的DDL操作存在冲突，不能同时使用，且对分区表性能提升不明显，不建议在分区表上启用该特性。</p>
carbon.batch.sort.size.inmb	-	<p>指定在数据加载期间为批处理排序而考虑的数据大小。推荐值为小于总排序数据的45%。该值以MB为单位。</p> <p><b>说明</b> 如果没有设置参数值，那么默认情况下其大约等于“sort.inmemory.size.inmb”参数值的45%。</p>

参数	默认值	描述
enable.unsafe.columnpage	true	指定在数据加载或查询期间，是否将页面数据保留在堆内存中，以避免垃圾回收受阻。
carbon.use.local.dir	false	是否使用YARN本地目录加载多个磁盘的数据。设置为true，则使用YARN本地目录加载多个磁盘的数据，以提高数据加载性能。
carbon.use.multiple.temp.dir	false	是否使用多个临时目录存储临时文件以提高数据加载性能。
carbon.load.data.maps.parallel.db_name.table_name	NA	值为true或者false。可以设置数据库名和表名，使得该表的首次查询性能得到提升。
<b>压缩配置</b>		
carbon.number.of.cores.while.compacting	2	在压缩过程中用于写入数据所使用的核数。配置的核数越大压缩性能越好。如果CPU资源充足可以增加此值。
carbon.compaction.level.threshold	4,3	该属性用于Minor压缩，决定合并segment的数量。 例如：如果被设置为“2,3”，则将每2个segment触发一次Minor压缩。“3”是Level 1压缩的segment个数，这些segment将进一步被压缩为新的segment。 有效值为0-100。
carbon.major.compaction.size	1024	使用该参数配置Major压缩的大小。总数低于该阈值的segment将被合并。 单位为MB。
carbon.horizontal.compaction.enable	true	该参数用于配置打开/关闭水平压缩。在每个DELETE和UPDATE语句之后，如果增量（DELETE / UPDATE）文件超过指定的阈值，则可能发生水平压缩。默认情况下，该参数值设置为“true”，打开水平压缩功能，可将参数值设置为“false”来关闭水平压缩功能。
carbon.horizontal.update.compaction.threshold	1	该参数指定segment内的UPDATE增量文件数的阈值限制。在增量文件数量超过阈值的情况下，segment内的UPDATE增量文件变得适合水平压缩，并压缩为单个UPDATE增量文件。默认情况下，该参数值设置为1。可以设置为1到10000之间的值。

参数	默认值	描述
carbon.horizontal.delete.compaction.threshold	1	该参数指定segment的block中的DELETE增量文件数量的阈值限制。在增量文件数量超过阈值的情况下，segment特定block的DELETE增量文件变得适合水平压缩，并压缩为单个DELETE增量文件。默认情况下，该参数值设置为1。可以设置为1到10000之间的值。
<b>查询配置</b>		
carbon.number.of.cores	4	查询时所使用的核数。
carbon.limit.block.distribution.enable	false	当查询语句中包含关键字limit时，启用或禁用CarbonData块分布。默认值为“false”，将对包含关键字limit的查询语句禁用块分布。此参数调优请参考 <a href="#">性能调优的相关配置</a> 。
carbon.custom.block.distribution	false	指定是使用Spark还是CarbonData的块分配功能。默认情况下，其配置值为“false”，表明启用Spark块分配。若要使用CarbonData块分配，请将配置值更改为“true”。
carbon.infilter.subquery.pushdown.enable	false	如果启用此参数，并且用户在具有subquery的过滤器中触发Select查询，则执行子查询，并将输出作为IN过滤器广播到左表，否则将执行SortMergeSemiJoin。建议在IN过滤器子查询未返回太多记录时启用此参数。例如，IN子句子查询返回10k或更少的记录时，启用此参数将更快地给出查询结果。 示例： <i>select * from flow_carbon_256b where cus_no in (select cus_no from flow_carbon_256b where dt&gt;='20260101' and dt&lt;='20260701' and txn_bk='tk_1' and txn_br='tr_1') limit 1000;</i>
carbon.scheduler.minRegisteredResourcesRatio	0.8	启动块分布所需的最小资源（executor）比率。默认值为“0.8”，表示所请求资源的80%被分配用于启动块分布。
carbon.dynamicAllocation.schedulerTimeout	5	此参数值指示调度器等待executors处于活动状态的最长时间。默认值为“5”秒，允许的最大值为“15”秒。

参数	默认值	描述
enable.unsafe.in.query.processing	true	指定在查询操作期间是否使用非安全排序。非安全排序减少查询操作期间的垃圾回收（GC），从而提高性能。默认值为“true”，表示启用非安全排序功能。
carbon.enable.vector.reader	true	为结果收集（result collection）启用向量处理，以增强查询性能。
carbon.query.show.datamaps	true	<b>SHOW TABLES</b> 会展示所有的表包含主表和datamap。如果需要过滤掉datamap，将该配置设置为false。
<b>二级索引配置</b>		
carbon.secondary.index.creation.threads	1	该参数用于配置启动二级索引创建期间并行处理segments的线程数。当表的segments数较多时，该参数有助于微调系统生成二级索引的速度。该参数值范围为1到50。
carbon.si.lookup.partialstring	true	<ul style="list-style-type: none"> <li>当配置为true时，它包括开始，结尾和包含。</li> <li>当配置为false时，它只包括从二级索引开始。</li> </ul>
carbon.si.segment.merge	true	<p>开启这个配置后会合并二级索引表segment内的<b>.carbonda</b>文件。合并发生在导入操作后，在二级索引表导入操作的最后，会检查小文件并合。</p> <p><b>说明</b> Table Block Size会用作合并小文件的大小阈值。</p>

表 1-5 carbon.properties 中的其它配置

参数	默认值	描述
<b>数据加载配置</b>		
carbon.lock.type	HDFSLOCK	<p>该配置指定了表上并发操作过程中所要求的锁的类型。</p> <p>有以下几种类型锁实现方式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LOCALLOCK：基于本地文件系统的文件来创建的锁。该锁只适用于一台机器上只运行一个Spark Driver（或者JDBCServer）的情况。</li> <li>HDFSLOCK：基于HDFS文件系统上的文件来创建的锁。该锁适用于集群上有多个运行的Spark应用而且没有可用的ZooKeeper的情况。</li> </ul>

参数	默认值	描述
carbon.sort.intermediate.files.limit	20	中间文件的最小数量。生成中间文件后开始排序合并。此参数调优请参考 <a href="#">性能调优的相关配置</a> 。
carbon.csv.read.buffer.size.byte	1048576	CSV读缓冲区大小。
carbon.merge.sort.reader.thread	3	用于读取中间文件进行最终合并的最大线程数。
carbon.concurrent.lock.retries	100	指定获取并发操作锁的最大重试次数。该参数用于并发加载。
carbon.concurrent.lock.retry.timeout.sec	1	指定获取并发操作的锁重试之间的间隔。
carbon.lock.retries	3	指定除导入操作外其他所有操作尝试获取锁的次数。
carbon.lock.retry.timeout.sec	5	指定除导入操作外其他所有操作尝试获取锁的时间间隔。
carbon.tempstore.location	/opt/Carbon/TempStoreLoc	临时存储位置。默认情况下，采用“System.getProperty("java.io.tmpdir")”方法获取。此参数调优请参考 <a href="#">性能调优的相关配置</a> 中关于“carbon.use.local.dir”的描述。
carbon.load.log.counter	500000	数据加载记录计数日志。
SERIALIZATION_NULL_FORMAT	\N	指定需要替换为NULL的值。
carbon.skip.empty.line	false	设置此属性将在数据加载期间忽略CSV文件中的空行。
carbon.load.data.maps.parallel	false	该配置项将会开启对所有会话所有表的datamap并行加载。该配置项通过将导入datamap到内存的工作分发给所有的executor来缩短时间，进而提升查询性能。
<b>合并配置</b>		
carbon.numberof.preserve.segments	0	若用户希望从被合并的segment中保留一定数量的segment，可设置该属性参数。 例如： “carbon.numberof.preserve.segments” = “2”，那么合并的segment中将不包含最新的2个segment。 默认保留No segment的状态。

参数	默认值	描述
carbon.allowed.compaction.days	0	合并将在在配置的指定天数中加载的segment。 例如：如果配置值为“2”，那么只有在2天时间框架中加载的segment被合并。2天以外被加载的segment不会被合并。 该参数默认为禁用。
carbon.enable.auto.load.merge	false	在数据加载时启用压缩。
carbon.merge.index.in.segment	true	如果设置，则Segment内的所有Carbon索引文件（.carbonindex）将合并为单个Carbon索引合并文件（.carbonindexmerge）。这增强了首次查询性能
carbon.enable.compact.autoclean	false	在设置为true时，会在执行compact成功后调用clean files命令来清理废弃文件。
<b>查询配置</b>		
max.query.execution.time	60	单次查询允许的最大时间。 单位为分钟。
carbon.enableMinMax	true	MinMax用于提高查询性能。设置为false可禁用该功能。
carbon.lease.recovery.retry.count	5	需要为恢复文件租约所需的最大尝试次数。 最小值：1 最大值：50
carbon.lease.recovery.retry.interval	1000 (ms)	尝试在文件上进行租约恢复之后的间隔（Interval）或暂停（Pause）时间。 最小值：1000（ms） 最大值：10000（ms）

## spark-defaults.conf 相关参数

- 登录客户端节点，在“{客户端安装目录}/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf”文件中配置表1-6相关参数。

表 1-6 spark-defaults.conf 中的 Spark 配置参考

参数	默认值	描述
spark.driver.memory	4G	指定用于driver端进程的内存，其中SparkContext已初始化。 <b>说明</b> 在客户端模式下，不要使用SparkConf在应用程序中设置该参数，因为驱动程序JVM已经启动。要配置该参数，请在--driver-memory命令行选项或默认属性文件中进行配置。
spark.executor.memory	4GB	指定每个执行程序进程使用的内存。
spark.sql.crossJoin.enabled	true	如果查询包含交叉连接，请启用此属性，以便不会发生错误，此时使用交叉连接而不是连接，可实现更好的性能。

- 在Spark Driver端的“spark-defaults.conf”文件中配置以下参数。
  - 在spark-sql模式下配置：登录Spark客户端节点，在“*{客户端安装目录}*/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf”文件中配置[表1-7](#)相关参数。

表 1-7 spark-sql 模式下的配置参数

参数	配置值	描述
spark.driver.extraJavaOptions	- Dlog4j.configuration=file:/opt/client/Spark/spark/conf/log4j.properties - Djetty.version=x.y.z - Dzookeeper.server.principal=zookeeper/hadoop.<系统域名> - Djava.security.krb5.conf=/opt/client/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf - Djava.security.auth.login.config=/opt/client/Spark/spark/conf/jaas.conf - Dorg.xerial.snappy.tmpdir=/opt/client/Spark/tmp - Dcarbon.properties.filepath=/opt/client/Spark/spark/conf/carbon.properties - Djava.io.tmpdir=/opt/client/Spark/tmp	默认值中“/opt/client/Spark/spark”为客户端的CLIENT_HOME，且该默认值是追加到参数“spark.driver.extraJavaOptions”其他值之后的，此参数用于指定Driver端的“carbon.properties”文件路径。 <b>说明</b> 请注意“=”两边不要有空格。
spark.sql.session.state.builder	org.apache.spark.sql.hive.FIHiveACLSessionStateBuilder	指定会话状态构造器。
spark.carbon.sql.astbuilder.classname	org.apache.spark.sql.hive.CarbonInternalSqlAstBuilder	指定AST构造器。

参数	配置值	描述
spark.sql.catalog.class	org.apache.spark.sql.hive.HiveACLExternalCatalog	指定Hive的外部目录实现。启用Spark ACL时必须提供。
spark.sql.hive.implementation	org.apache.spark.sql.hive.HiveACLClientImpl	指定Hive客户端调用的实现。启用Spark ACL时必须提供。
spark.sql.hiveClient.isolation.enabled	false	启用Spark ACL时必须提供。

- 在JDBCServer服务中配置：登录JDBCServer安装节点，在“{BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark\_\*/\*\_JDBCServer/etc/spark-defaults.conf”文件中配置表1-8相关参数。

表 1-8 JDBCServer 服务中的配置参数

参数	配置值	描述
spark.driver.extraJavaOptions	-Xloggc:\${SPARK_LOG_DIR}/indexserver-omm-%p-gc.log -XX:+PrintGCDetails -XX:-OmitStackTracenFastThrow -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:MaxDirectMemorySize=512M -XX:MaxMetaspaceSize=512M -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=20 -XX:GCLogFileSize=10M -XX:OnOutOfMemoryError='kill -9 %p' -Djetty.version=x.y.z -Dorg.xerial.snappy.tmpdir=\${BIGDATA_HOME}/tmp/spark/JDBCServer/snappy_tmp -Djava.io.tmpdir=\${BIGDATA_HOME}/tmp/spark/JDBCServer/io_tmp -Dcarbon.properties.filepath=\${SPARK_CONF_DIR}/carbon.properties -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2	<p>默认值中\${SPARK_CONF_DIR}需视具体的集群而定，且该默认值是追加到参数“spark.driver.extraJavaOptions”其他值之后的，此参数用于指定Driver端的“carbon.properties”文件路径。</p> <p><b>说明</b> 请注意“=”两边不要有空格。</p>

参数	配置值	描述
	048 - Dspark.ssl.keyStore=\$ {SPARK_CONF_DIR}/ child.keystore #{java_stack_prefer}	
spark.sql.session.state.builder	org.apache.spark.sql.hive.FIHiveACLSessionStateBuilder	指定会话状态构造器。
spark.sql.sqlastbuilder.classname	org.apache.spark.sql.hive.CarbonInternalSqlAstBuilder	指定AST构造器。
spark.sql.catalog.class	org.apache.spark.sql.hive.HiveACLExternalCatalog	指定Hive的外部目录实现。启用Spark ACL时必须提供。
spark.sql.hive.implementation	org.apache.spark.sql.hive.HiveACLClientImpl	指定Hive客户端调用的实现。启用Spark ACL时必须提供。
spark.sql.hiveClient.isolation.enabled	false	启用Spark ACL时必须提供。

## 1.3 CarbonData 操作指导

### 1.3.1 CarbonData 快速入门

本章节介绍创建CarbonData table、加载数据，以及查询数据的快速入门流程。该快速入门提供基于Spark Beeline客户端的操作。如果使用Spark shell，需将查询命令写在spark.sql()的括号中。

本操作以从CSV文件加载数据到CarbonData Table为例

表 1-9 CarbonData 快速入门

操作	说明
准备CSV文件	准备加载到CarbonData Table的CSV文件。

操作	说明
<a href="#">连接到CarbonData</a>	在对CarbonData进行任何一种操作之前，首先需要连接到CarbonData。
<a href="#">创建CarbonData Table</a>	连接到CarbonData之后，需要创建CarbonData table用于加载数据和执行查询操作。
<a href="#">加载数据到CarbonData Table</a>	创建CarbonData table之后，可以从CSV文件加载数据到所创建的table中。
<a href="#">在CarbonData中查询数据</a>	创建CarbonData table并加载数据之后，可以执行所需的查询操作，例如filters, groupby等。

## 准备 CSV 文件

1. 在本地准备CSV文件，文件名为：test.csv，样例如下：

```
13418592122,1001,MAC地址,2017-10-23 15:32:30,2017-10-24 15:32:30,62.50,74.56
13418592123,1002,MAC地址,2017-10-23 16:32:30,2017-10-24 16:32:30,17.80,76.28
13418592124,1003,MAC地址,2017-10-23 17:32:30,2017-10-24 17:32:30,20.40,92.94
13418592125,1004,MAC地址,2017-10-23 18:32:30,2017-10-24 18:32:30,73.84,8.58
13418592126,1005,MAC地址,2017-10-23 19:32:30,2017-10-24 19:32:30,80.50,88.02
13418592127,1006,MAC地址,2017-10-23 20:32:30,2017-10-24 20:32:30,65.77,71.24
13418592128,1007,MAC地址,2017-10-23 21:32:30,2017-10-24 21:32:30,75.21,76.04
13418592129,1008,MAC地址,2017-10-23 22:32:30,2017-10-24 22:32:30,63.30,94.40
13418592130,1009,MAC地址,2017-10-23 23:32:30,2017-10-24 23:32:30,95.51,50.17
13418592131,1010,MAC地址,2017-10-24 00:32:30,2017-10-25 00:32:30,39.62,99.13
```
2. 使用WinSCP工具将CSV文件导入客户端节点，例如“/opt”目录下。
3. 如果当前集群开启了Kerberos认证，登录FusionInsight Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户”，添加人机用户sparkuser，用户组（hadoop、hive），主组（hadoop）。
4. 进入客户端目录，加载环境变量并认证用户：

```
cd 客户端安装目录
source ./bigdata_env
source ./Spark/component_env
kinit sparkuser
```
5. 上传CSV中的文件到HDFS的“/data”目录：

```
hdfs dfs -put /opt/test.csv /data/
```

## 连接到 CarbonData

- 使用Spark SQL或Spark shell连接到Spark并执行Spark SQL命令。
- 开启JDBCServer并使用JDBC客户端（例如，Spark Beeline）连接。

执行如下命令：

```
cd ./Spark/spark/bin
./spark-beeline
```

## 创建 CarbonData Table

在Spark Beeline被连接到JDBCServer之后，需要创建一个CarbonData table用于加载数据和执行查询操作。下面是创建一个简单的表的命令。

```
create table x1 (imei string, deviceInformationId int, mac string, productdate
timestamp, updatetime timestamp, gamePointId double, contractNumber
double) STORED AS carbondata TBLPROPERTIES
('SORT_COLUMNS'='imei,mac');
```

命令执行结果如下：

```
+-----+
| Result |
+-----+
+-----+
No rows selected (1.093 seconds)
```

## 加载数据到 CarbonData Table

创建CarbonData table之后，可以从CSV文件加载数据到所创建的表中。

用所要求的参数运行以下命令从CSV文件加载数据。该表的列名需要与CSV文件的列名匹配。

```
LOAD DATA inpath 'hdfs://hacluster/data/test.csv' into table x1
options('DELIMITER'=', 'QUOTECHAR'='', 'FILEHEADER'='imei,
deviceinformationid,mac, productdate,updatetime,
gamepointid,contractnumber');
```

其中，“test.csv”为[准备CSV文件](#)的CSV文件，“x1”为示例的表名。

CSV样例内容如下：

```
13418592122,1001,MAC地址,2017-10-23 15:32:30,2017-10-24 15:32:30,62.50,74.56
13418592123,1002,MAC地址,2017-10-23 16:32:30,2017-10-24 16:32:30,17.80,76.28
13418592124,1003,MAC地址,2017-10-23 17:32:30,2017-10-24 17:32:30,20.40,92.94
13418592125,1004,MAC地址,2017-10-23 18:32:30,2017-10-24 18:32:30,73.84,8.58
13418592126,1005,MAC地址,2017-10-23 19:32:30,2017-10-24 19:32:30,80.50,88.02
13418592127,1006,MAC地址,2017-10-23 20:32:30,2017-10-24 20:32:30,65.77,71.24
13418592128,1007,MAC地址,2017-10-23 21:32:30,2017-10-24 21:32:30,75.21,76.04
13418592129,1008,MAC地址,2017-10-23 22:32:30,2017-10-24 22:32:30,63.30,94.40
13418592130,1009,MAC地址,2017-10-23 23:32:30,2017-10-24 23:32:30,95.51,50.17
13418592131,1010,MAC地址,2017-10-24 00:32:30,2017-10-25 00:32:30,39.62,99.13
```

命令执行结果如下：

```
+-----+
|Segment ID |
+-----+
|0          |
+-----+
No rows selected (3.039 seconds)
```

## 在 CarbonData 中查询数据

创建CarbonData table并加载数据之后，可以执行所需的数据查询操作。以下为一些查询操作举例。

- **获取记录数**

为了获取在CarbonData table中的记录数，可以运行以下命令。

```
select count(*) from x1;
```

- **使用Groupby查询**

为了获取不重复的deviceinformationid记录数，可以运行以下命令。

```
select deviceinformationid,count (distinct deviceinformationid) from x1
group by deviceinformationid;
```

- **用Filter查询**

为了获取特定deviceinformationid的记录，可以运行以下命令。

```
select * from x1 where deviceinformationid='1010';
```

## 在 Spark-shell 上使用 CarbonData

用户若需要在Spark-shell上使用CarbonData，需通过如下方式创建CarbonData Table，加载数据到CarbonData Table和在CarbonData中查询数据的操作。

```
spark.sql("CREATE TABLE x2(imei string, deviceInformationId int, mac string, productdate timestamp,
updatetime timestamp, gamePointId double, contractNumber double) STORED AS carbondata")
spark.sql("LOAD DATA inpath 'hdfs://hacluster/data/x1_without_header.csv' into table x2
options('DELIMITER=',',', 'QUOTECHAR='\",'FILEHEADER'=imei, deviceinformationid,mac,
productdate,updatetime, gamepointid,contractnumber)")
spark.sql("SELECT * FROM x2").show()
```

## 1.3.2 管理 CarbonData Table

### 1.3.2.1 CarbonData Table 简介

#### 简介

CarbonData中的数据存储在table实体中。CarbonData table与RDBMS中的表类似。RDBMS数据存储在由行和列构成的表中。CarbonData table存储的也是结构化的数据，拥有固定列和数据类型。

#### 支持数据类型

CarbonData支持以下数据类型：

- Int
- String
- BigInt
- Smallint
- Char
- Varchar
- Boolean
- Decimal
- Double
- TimeStamp
- Date
- Array
- Struct
- Map

下表对所支持的数据类型及其各自的范围进行了详细说明。

表 1-10 CarbonData 数据类型

数据类型	范围
Int	4字节有符号整数，从-2,147,483,648到2,147,483,647 <b>说明</b> 非字典列如果是Int类型，会在内部存储为BigInt类型。
String	100000字符 <b>说明</b> 如果在CREATE TABLE中使用Char或Varchar数据类型，则这两种数据类型将自动转换为String数据类型。 如果存在字符长度超过32000的列，需要在建表时，将该列加入到tblproperties的LONG_STRING_COLUMNS属性里。
BigInt	64-bit，从-9,223,372,036,854,775,808到9,223,372,036,854,775,807
SmallInt	范围-32,768到32,767
Char	范围A到Z&a到z
Varchar	范围A到Z&a到z&0到9
Boolean	范围true或者false
Decimal	默认值是(10,0)，最大值是(38,38) <b>说明</b> 当进行带过滤条件的查询时，为了得到准确的结果，需要在数字后面加上BD。例如， <code>select * from carbon_table where num = 1234567890123456.22BD</code> 。
Double	64-bit，从4.9E-324到1.7976931348623157E308
TimeStamp	NA，默认格式为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。
Date	DATE数据类型用于存储日历日期。默认格式为“yyyy-MM-dd”。
Array<data_type>	NA
Struct<col_name: data_type COMMENT col_comment, ...>	<b>说明</b> 现仅支持2层复杂类型的嵌套。
Map<primitive_type, data_type>	

### 1.3.2.2 新建 CarbonData Table

#### 操作场景

使用CarbonData前需先创建表，才可在其中加载数据和查询数据。可通过**Create Table**命令来创建表。该命令支持使用自定义列创建表。

## 使用自定义列创建表

可通过指定各列及其数据类型来创建表。

命令示例：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productdb.productSalesTable (  
  productNumber Int,  
  productName String,  
  storeCity String,  
  storeProvince String,  
  productCategory String,  
  productBatch String,  
  saleQuantity Int,  
  revenue Int)  
STORED AS carbondata  
TBLPROPERTIES (  
  'table_blocksize'='128');
```

上述命令所创建的表的详细信息如下：

**表 1-11** 表信息定义

参数	描述
productSalesTable	待创建的表的名称。该表用于加载数据进行分析。 表名由字母、数字、下划线组成。
productdb	数据库名称。该数据库将与其中的表保持逻辑连接以便于识别和管理。 数据库名称由字母、数字、下划线组成。
productName storeCity storeProvince productCategory productBatch saleQuantity revenue	表中的列，代表执行分析所需的业务实体。 列名（字段名）由字母、数字、下划线组成。

参数	描述
table_blocksize	CarbonData表使用的数据文件的block大小，默认值为1024，最小值为1，最大值为2048，单位为MB。 如果“table_blocksize”值太小，数据加载时，生成过多的小数据文件，可能会影响HDFS的使用性能。 如果“table_blocksize”值太大，数据查询时，索引匹配的block数据量较大，某些block会包含较多的blocklet，导致读取并发度不高，从而降低查询性能。 一般情况下，建议根据数据量级别来选择大小。例如：GB级别用256，TB级别用512，PB级别用1024。

### 📖 说明

- 所有Integer类型度量均以BigInt类型进行处理与显示。
- CarbonData遵循严格解析，因此任何不可解析的数据都会被保存为null。例如，在BigInt列中加载double值（3.14），将会保存为null。
- 在Create Table中使用的Short和Long数据类型在DESCRIBE命令中分别显示为Smallint和Bigint。
- 可以使用DESCRIBE格式化命令查看表数据大小和表索引大小。

## 操作结果

根据命令创建表。

### 1.3.2.3 删除 CarbonData Table

## 操作场景

可使用**DROP TABLE**命令删除表。删除表后，所有metadata以及表中已加载的数据都会被删除。

## 操作步骤

运行如下命令删除表。

命令：

```
DROP TABLE [IF EXISTS] [db_name.]table_name;
```

一旦执行该命令，将会从系统中删除表。命令中的“db\_name”为可选参数。如果没有指定“db\_name”，那么将会删除当前数据库下名为“table\_name”的表。

示例：

```
DROP TABLE productdb.productSalesTable;
```

通过上述命令，删除数据库“productdb”下的表“productSalesTable”。

## 操作结果

从系统中删除命令中指定的表。删除完成后，可通过**SHOW TABLES**命令进行查询，确认所需删除的表是否成功被删除，详见**SHOW TABLES**。

### 1.3.2.4 修改 CarbonData Table

#### SET 和 UNSET

当使用set命令时，所有新set的属性将会覆盖已存在的旧的属性。

- SORT SCOPE

SET SORT SCOPE命令示例：

```
ALTER TABLE tablename SET TBLPROPERTIES('SORT_SCOPE'='no_sort')
```

当UNSET SORT SCOPE后，会使用默认值NO\_SORT。

UNSET SORT SCOPE命令示例：

```
ALTER TABLE tablename UNSET TBLPROPERTIES('SORT_SCOPE')
```

- SORT COLUMNS

SET SORT COLUMNS命令示例：

```
ALTER TABLE tablename SET TBLPROPERTIES('SORT_COLUMNS'='column1')
```

在执行该命令后，新的导入会使用新的SORT\_COLUMNS配置值。用户可以根据查询的情况来调整SORT\_COLUMNS，但是不会直接影响旧的数据。所以对历史的segments的查询性能不会受到影响，因为历史的segments不是按照新的SORT\_COLUMNS。

不支持UNSET命令，但是可以使用set SORT\_COLUMNS等于空字符串来代替UNSET命令。

```
ALTER TABLE tablename SET TBLPROPERTIES('SORT_COLUMNS'='')
```

#### 📖 说明

- 后续版本会加强自定义合并来对旧的segment重新排序。
- 流式表不支持修改SORT\_COLUMNS。
- 如果inverted index的列从SORT\_COLUMNS里面移除了，该列不会再创建inverted index。但是旧的INVERTED\_INDEX配置值不会变化。

### 1.3.3 管理 CarbonData Table 数据

#### 1.3.3.1 加载数据

#### 操作场景

CarbonData table创建成功后，可使用**LOAD DATA**命令在表中加载数据，并可供查询。触发数据加载后，数据以CarbonData格式进行编码，并将多维列式存储格式文件压缩后复制到存储CarbonData文件的HDFS路径下供快速分析查询使用。HDFS路径可以配置在carbon.properties文件中。具体请参考**CarbonData常用参数**。

### 1.3.3.2 删除 Segments

#### 操作场景

如果用户将错误数据加载到表中，或者数据加载后出现许多错误记录，用户希望修改并重新加载数据时，可删除对应的segment。可使用segment ID来删除segment，也可以使用加载数据的时间来删除segment。

#### 📖 说明

删除segment操作只能删除未合并的segment，已合并的segment可以通过**CLEAN FILES**命令清除segment。

#### 通过 Segment ID 删除

每个Segment都有与其关联的唯一Segment ID。使用这个Segment ID可以删除该Segment。

**步骤1** 运行如下命令获取Segment ID。

命令：

```
SHOW SEGMENTS FOR Table dbname.tablename LIMIT number_of_loads;
```

示例：

```
SHOW SEGMENTS FOR TABLE carbonTable;
```

上述命令可显示tablename为carbonTable的表的所有Segment信息。

```
SHOW SEGMENTS FOR TABLE carbonTable LIMIT 2;
```

上述命令可显示*number\_of\_loads*规定条数的Segment信息。

输出结果如下：

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
| ID | Status | Load Start Time | Load Time Taken | Partition | Data Size | Index Size | File Format |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
| 3 | Success | 2020-09-28 22:53:26.336 | 3.726S | {} | 6.47KB | 3.30KB | columnar_v3 |
| 2 | Success | 2020-09-28 22:53:01.702 | 6.688S | {} | 6.47KB | 3.30KB | columnar_v3 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
```

#### 📖 说明

**SHOW SEGMENTS**命令输出包括ID、Status、Load Start Time、Load Time Taken、Partition、Data Size、Index Size、File Format。最新的加载信息在输出中第一行显示。

**步骤2** 获取到需要删除的Segment的Segment ID后，执行如下命令删除对应Segment：

命令：

```
DELETE FROM TABLE tableName WHERE SEGMENT.ID IN (load_sequence_id1, load_sequence_id2, ...);
```

示例：

```
DELETE FROM TABLE carbonTable WHERE SEGMENT.ID IN (1,2,3);
```

详细信息，请参阅[DELETE SEGMENT by ID](#)。

----结束

## 通过加载数据的时间删除

用户可基于特定的加载时间删除数据。

命令：

```
DELETE FROM TABLE db_name.table_name WHERE SEGMENT.STARTTIME  
BEFORE date_value;
```

示例：

```
DELETE FROM TABLE carbonTable WHERE SEGMENT.STARTTIME BEFORE  
'2017-07-01 12:07:20';
```

上述命令可删除'2017-07-01 12:07:20'之前的所有segment。

有关详细信息，请参阅[DELETE SEGMENT by DATE](#)。

## 删除结果

数据对应的segment被删除，数据将不能再被访问。可通过**SHOW SEGMENTS**命令显示segment状态，查看是否成功删除。

### 📖 说明

- 调用**DELETE SEGMENT**命令时，物理上而言，Segment并没有从文件系统中被删除。使用命令**SHOW SEGMENTS**查看Segment信息，可看见被删除的Segment的状态被标识为"Marked for Delete"。但使用**SELECT \* FROM tablename**命令查询时，不会显示被删除的Segment的内容。
- 下一次加载数据且达到最大查询执行时间（由“max.query.execution.time”配置，默认为“60分钟”）后，Segment才会从文件系统中真正删除。
- 如果用户想要强制删除物理Segment文件，那么可以使用**CLEAN FILES**命令。

示例：

```
CLEAN FILES FOR TABLE table1;
```

该命令将从物理上删除状态为“Marked for delete”的Segment文件。

如果在“max.query.execution.time”规定的时间到达之前使用该命令，可能会导致查询失败。“max.query.execution.time”可在“carbon.properties”文件中设置，表示一次查询允许花费的最长时间。

### 1.3.3.3 合并 Segments

#### 操作场景

频繁的数据获取导致在存储目录中产生许多零碎的CarbonData文件。由于数据排序只在每次加载时进行，所以，索引也只在每次加载时执行。这意味着，对于每次加载都会产生一个索引，随着数据加载数量的增加，索引的数量也随之增加。由于每个索引只在一次加载时工作，索引的性能被降低。CarbonData提供加载压缩。压缩过程通过合并排序各segment中的数据，将多个segment合并为一个大的segment。

#### 前提条件

已经加载了多次数据。

## 操作描述

有Minor合并、Major合并和Custom合并三种类型。

- **Minor合并：**  
在Minor合并中，用户可指定合并数据加载的数量。如果设置了参数“carbon.enable.auto.load.merge”，每次数据加载都可触发Minor合并。如果任意segment均可合并，那么合并将于数据加载时并行进行。  
Minor合并有两个级别。
  - Level 1: 合并未合并的segment。
  - Level 2: 合并已合并的segment，以形成更大的segment。
- **Major合并：**  
在Major合并中，许多segment可以合并为一个大的segment。用户将指定合并尺寸，将对未达到该尺寸的segment进行合并。Major合并通常在非高峰时段进行。
- **Custom合并：**  
在Custom合并中，用户可以指定几个segment的id合并为一个大的segment。所有指定的segment的id必须存在并且有效，否则合并将会失败。Custom合并通常在非高峰时段进行。

具体的命令操作，请参考[ALTER TABLE COMPACTION](#)。

表 1-12 合并参数

参数	默认值	应用类型	描述
carbon.enable.auto.load.merge	false	Minor	数据加载时启用合并。 “true”：数据加载时自动触发segment合并。 “false”：数据加载时不触发segment合并。
carbon.compaction.level.threshold	4,3	Minor	对于Minor合并，该属性参数决定合并segment的数量。 例如，如果该参数设置为“2,3”，在Level 1，每2个segment触发一次Minor合并。在Level2，每3个Level 1合并的segment将被再次合并为新的segment。 合并策略根据实际的数据大小和可用资源决定。 有效值为0-100。

参数	默认值	应用类型	描述
carbon.major.compaction.size	1024mb	Major	通过配置该参数可配置Major合并。低于该阈值的segment之和将被合并。 例如，如果该阈值是1024MB，且有5个大小依次为300MB，400MB，500MB，200MB，100MB的segment用于Major合并，那么只有相加的总数小于阈值的segment会被合并，也就是300+400+200+100 = 1000MB的segment会被合并，而500MB的segment将会被跳过。
carbon.numberof.preserve.segments	0	Minor/Major	如果用户希望从被合并的segment中保留一定数量的segment，可通过该属性参数进行设置。 例如， “carbon.numberof.preserve.segments” = “2”，那么最新的2个segment将不会包含在合并中。 默认不保留任何segment。
carbon.allowed.compaction.days	0	Minor/Major	合并将合并并在指定的配置天数中加载的segment。 例如，如果配置为“2”，那么只有在2天的时间框架中被加载的segment可以被合并。在2天以外被加载的segment将不被合并。 默认为禁用。
carbon.number.of.cores.while.compacting	2	Minor/Major	在合并过程中写入数据时所用的核数。配置的核数越大合并性能越好。如果CPU资源充足可以增加此值。
carbon.merge.index.in.segment	true	SEGMENT_INDEX	如果设置为true，则一个segment中所有Carbon索引文件（.carbonindex）将合并为单个Carbon索引合并文件（.carbonindexmerge）。这增强了首次查询性能。

## 参考信息

建议避免对历史数据进行minor compaction，请参考[如何避免对历史数据进行minor compaction?](#)

## 1.3.4 迁移 CarbonData 数据

### 操作场景

如果用户需要快速从一个集群中将CarbonData的数据迁移到另外一个集群的CarbonData中，可以使用CarbonData的数据备份与恢复命令来完成该任务。使用此方法迁移数据，无需在新集群执行数据导入的过程，可以减少迁移的时间。

### 前提条件

两个集群已安装Spark客户端，例如安装目录为“/opt/client”。假设原始数据所在集群为A，需要迁移到集群B。

### 操作步骤

**步骤1** 使用客户端安装用户登录A集群客户端所在节点。

**步骤2** 使用客户端用户执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
source /opt/client/Spark/component_env
```

**步骤3** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit carbondatauser
```

carbondatauser需要为原始数据的使用者，即拥有表的读写权限。

#### 说明

该用户需要加入hadoop，hive组，主组选择hadoop组，并关联角色System\_administrator。

**步骤4** 执行以下命令连接数据库，并查看表的数据在HDFS保存的位置：

```
spark-beeline
```

```
desc formatted 原始数据的表名称
```

查看系统显示的信息中“Location”表示数据文件所在目录。

**步骤5** 使用客户端安装用户登录B集群客户端所在节点，并执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
source /opt/client/Spark/component_env
```

**步骤6** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit carbondatauser2
```

carbondatauser2需要为上传数据的用户。

#### 说明

该用户需要加入hadoop，hive组，主组选择hadoop组，并关联角色System\_administrator。

**步骤7** 执行spark-beeline命令连接数据库。

**步骤8** 原始数据对应的数据库是否存在？

- 是，执行**步骤9**。
- 否，执行命令**create database 数据库名称**，创建一个同名的数据库，然后执行**步骤9**。

**步骤9** 将原始数据从集群A的HDFS目录中，拷贝数据到集群B的HDFS中。

在集群B上传数据时，上传目录中需要存在与原始目录有相同的数据库以及表名目录，且上传用户需要有在此目录写入数据的权限。上传后该用户将拥有数据的读写权限。

例如，原始数据保存在“/user/carboncadatauser/warehouse/db1/tb1”，则在新集群中数据可以保存在“/user/carbondatauser2/warehouse/db1/tb1”中：

1. 下载原始数据到集群A的“/opt/backup”目录下：  
**hdfs dfs -get /user/carboncadatauser/warehouse/db1/tb1 /opt/backup**
2. 拷贝集群A的原始数据到集群B客户端节点的“/opt/backup”目录下：  
**scp /opt/backup root@集群B客户端节点IP:/opt/backup**
3. 上传拷贝到集群B的数据到HDFS中：  
**hdfs dfs -put /opt/backup /user/carbondatauser2/warehouse/db1/tb1**

**步骤10** 在集群B的客户端环境执行以下命令，在Hive中生成原始数据对应的表所关联的元数据：

```
REFRESH TABLE $dbName.$tbName;
```

\$dbName和\$tbName分别表示数据对应的数据库名称以及表名称。

**步骤11** 如果原表存在索引表，执行**步骤9**和**步骤10**，将集群A的索引表目录迁移到集群B。

**步骤12** 执行以下命令，为CarbonData表注册索引表（注意，如果原表没有创建索引表，则不需要执行此步骤）：

```
REGISTER INDEX TABLE $tableName ON $maintable;
```

\$tableName和\$maintable分别表示索引表名称和主表名称。

----结束

## 1.4 CarbonData 性能调优

### 1.4.1 调优指导

#### 查询性能调优

CarbonData可以通过调整各种参数来提高查询性能。大部分参数聚焦于增加并行性处理和更好地使用系统资源。

- Spark Executor数量：Executor是Spark并行性的基础实体。通过增加Executor数量，集群中的并行数量也会增加。关于如何配置Executor数量，请参考Spark资料。
- Executor核：每个Executor内，并行任务数受Executor核的配置控制。通过增加Executor核数，可增加并行任务数，从而提高性能。

- HDFS block容量：CarbonData通过给不同的处理器分配不同的block来分配查询任务。所以一个HDFS block是一个分区单元。另外，CarbonData在Spark驱动器中，支持全局block级索引，这有助于减少需要被扫描的查询block的数量。设置较大的block容量，可提高I/O效率，但是会降低全局索引效率；设置较小的block容量，意味着更多的block数量，会降低I/O效率，但是会提高全局索引效率，同时，对于索引查询会要求更多的内存。
- 扫描线程数量：扫描仪（Scanner）线程控制每个任务中并行处理的数据块的数量。通过增加扫描仪线程数，可增加并行处理的数据块的数量，从而提高性能。可使用“carbon.properties”文件中的“carbon.number.of.cores”属性来配置扫描仪线程数。例如，“carbon.number.of.cores = 4”。
- B-Tree缓存：为了获得更好的查询特性，可以通过B-tree LRU（least recently used，最近最少使用）缓存来优化缓存内存。在driver中，B-Tree LRU缓存配置将有助于通过释放未被访问或未使用的表segments来释放缓存。类似地，在executor中，B-Tree LRU缓存配置将有助于释放未被访问或未使用的表blocks。具体可参考表1-4中的参数“carbon.max.driver.lru.cache.size”和“carbon.max.executor.lru.cache.size”的详细描述。

## CarbonData 查询流程

当CarbonData首次收到对某个表（例如表A）的查询任务时，系统会加载表A的索引数据到内存中，执行查询流程。当CarbonData再次收到对表A的查询任务时，系统则不需要再加载其索引数据。

在CarbonData中执行查询时，查询任务会被分成几个扫描任务。即，基于CarbonData数据存储的HDFS block对扫描任务进行分割。扫描任务由集群中的执行器执行。扫描任务可以并行、部分并行，或顺序处理，具体采用的方式取决于执行器的数量以及配置的执行器核数。

查询任务的某些部分可在独立的任务级上处理，例如select和filter。查询任务的某些部分可在独立的任务级上进行部分处理，例如group-by、count、distinct count等。

某些操作无法在任务级上处理，例如Having Clause（分组后的过滤），sort等。这些无法在任务级上处理，或只能在任务级上部分处理的操作需要在集群内跨执行器来传输数据（部分结果）。这个传送操作被称为shuffle。

任务数量越多，需要shuffle的数据就越多，会对查询性能产生不利影响。

由于任务数量取决于HDFS block的数量，而HDFS block的数量取决于每个block的大小，因此合理选择HDFS block的大小很重要，需要在提高并行性，进行shuffle操作的数据量和聚合表的大小之间达到平衡。

## 分割和 Executors 的关系

如果分割数小于等于Executor数乘以Executor核数，那么任务将以并行方式运行。否则，某些任务只有在其他任务完成之后才能开始。因此，要确保Executor数乘以Executor核数大于等于分割数。同时，还要确保有足够的分割数，这样一个查询任务可被分为足够多的子任务，从而确保并行性。

## 配置扫描仪线程

扫描仪线程属性决定了每个分割的数据被划分的可并行处理的数据块的数量。如果数量过多，会产生很多小数据块，性能会受到影响。如果数量过少，并行性不佳，性能也会受到影响。因此，决定扫描仪线程数时，建议考虑一个分割内的平均数据大小，选择一个使数据块不会很小的值。经验法则是将单个块大小（MB）除以250得到的值作为扫描仪线程数。

增加并行性还需考虑的重要一点是集群中实际可用的CPU核数，确保并行计算数不超过实际CPU核数的75%至80%。

CPU核数约等于：

并行任务数x扫描仪线程数。其中并行任务数为分割数和执行器数x执行器核数两者之间的较小值。

## 数据加载性能调优

数据加载性能调优与查询性能调优差异很大。跟查询性能一样，数据加载性能也取决于可达到的并行性。在数据加载情况下，工作线程的数量决定并行的单元。因此，更多的执行器就意味着更多的执行器核数，每个执行器都可以提高数据加载性能。

同时，为了得到更好的性能，可在HDFS中配置如下参数。

表 1-13 HDFS 配置

参数	建议值
dfs.datanode.drop.cache.behind.reads	false
dfs.datanode.drop.cache.behind.writes	false
dfs.datanode.sync.behind.writes	true

## 压缩调优

CarbonData结合少数轻量级压缩算法和重量级压缩算法来压缩数据。虽然这些算法可处理任何类型的数据，但如果数据经过排序，相似值在一起出现时，就会获得更好的压缩率。

CarbonData数据加载过程中，数据基于Table中的列顺序进行排序，从而确保相似值在一起出现，以获得更好的压缩率。

由于CarbonData按照Table中定义的列顺序将数据进行排序，因此列顺序对于压缩效率起重要作用。如果低cardinality维度位于左边，那么排序后的数据分区范围较小，压缩效率较高。如果高cardinality维度位于左边，那么排序后的数据分区范围较大，压缩效率较低。

## 内存调优

CarbonData为内存调优提供了一个机制，其中数据加载会依赖于查询中需要的列。不论何时，接收到一个查询命令，将会获取到该查询中的列，并确保内存中这些列有数据加载。在该操作期间，如果达到内存的阈值，为了给查询需要的列提供内存空间，最少使用加载级别的文件将会被删除。

### 1.4.2 创建 CarbonData Table 的建议

#### 操作场景

本章节根据超过50个测试用例总结得出建议，帮助用户创建拥有更高查询性能的CarbonData表。

表 1-14 CarbonData 表中的列

Column name	Data type	Cardinality	Attribution
msname	String	3千万	dimension
BEGIN_TIME	bigint	1万	dimension
host	String	1百万	dimension
dime_1	String	1千	dimension
dime_2	String	500	dimension
dime_3	String	800	dimension
counter_1	numeric(20,0)	NA	measure
...	...	NA	measure
counter_100	numeric(20,0)	NA	measure

## 操作步骤

- 如果待创建的表有一个常用于过滤的列，例如80%以上的场景使用此列过滤。

针对此类场景，调优方法如下：

将常用于过滤的列放在sort\_columns第一列。

例如，msname作为过滤条件在查询中使用的最多，则将其放在第一列。创建表的命令如下，其中采用msname作为过滤条件的查询性能将会很好。

```
create table carbondata_table(
  msname String,
  ...
)STORED AS carbondata TBLPROPERTIES ('SORT_COLUMNS'='msname');
```

- 如果待创建的表有多个常用于过滤的列。

针对此类场景，调优方法如下：

为常用的过滤列创建索引。

例如，如果msname，host和dime\_1是过滤经常使用的列，根据cardinality，sort\_columns列的顺序是dime\_1-> host-> msname…。创建表命令如下，以下命令可提高dime\_1，host和msname上的过滤性能。

```
create table carbondata_table(
  dime_1 String,
  host String,
  msname String,
  dime_2 String,
  dime_3 String,
  ...
)STORED AS carbondata
TBLPROPERTIES ('SORT_COLUMNS'='dime_1,host,msname');
```

- 如果每个用于过滤的列的频率相当。

针对此类场景，调优方法如下：

sort\_columns按照cardinality从低到高的顺序排列。

创建表的命令如下：

```
create table carbondata_table(
  Dime_1 String,
```

```
BEGIN_TIME bigint,  
HOST String,  
msname String,  
...  
)STORED AS carbondata  
TBLPROPERTIES ('SORT_COLUMNS'='dime_2,dime_3,dime_1, BEGIN_TIME,host,msname');
```

- 按照维度的cardinality从低到高创建表后，再为高Cardinality列创建SECONDARY INDEX。创建索引的语句如下：

```
create index carbondata_table_index_msidx on tablecarbondata_table (  
msname String) as 'carbondata' PROPERTIES ('table_blocksize'='128');  
create index carbondata_table_index_host on tablecarbondata_table (  
host String) as 'carbondata' PROPERTIES ('table_blocksize'='128');
```

- 对于不需要高精度的度量，无需使用numeric (20,0)数据类型，建议使用double数据类型来替换numeric (20,0)数据类型，以提高查询性能。

在一个测试用例中，使用double来替换numeric (20, 0)，查询时间从15秒降低到3秒，查询速度提高了5倍。创建表命令如下：

```
create table carbondata_table(  
Dime_1 String,  
BEGIN_TIME bigint,  
HOST String,  
msname String,  
counter_1 double,  
counter_2 double,  
...  
counter_100 double,  
)STORED AS carbondata  
;
```

- 如果列值总是递增的，如start\_time。

例如，每天将数据加载到CarbonData，start\_time是每次加载的增量。对于这种情况，建议将start\_time列放在sort\_columns的最后，因为总是递增的值可以始终使用最小/最大索引。创建表命令如下：

```
create table carbondata_table(  
Dime_1 String,  
HOST String,  
msname String,  
counter_1 double,  
counter_2 double,  
BEGIN_TIME bigint,  
...  
counter_100 double,  
)STORED AS carbondata  
TBLPROPERTIES ('SORT_COLUMNS'='dime_2,dime_3,dime_1..BEGIN_TIME');
```

### 1.4.3 性能调优的相关配置

#### 操作场景

CarbonData的性能与配置参数相关，本章节提供了能够提升性能的相关配置介绍。

#### 操作步骤

用于CarbonData查询的配置介绍，详情请参见[表1-15](#)和[表1-16](#)。

表 1-15 Shuffle 过程中，启动 Task 的个数

参数	spark.sql.shuffle.partitions
所属配置文件	spark-defaults.conf

适用于	数据查询
场景描述	Spark shuffle时启动的Task个数。
如何调优	一般建议将该参数值设置为执行器核数的1到2倍。例如，在聚合场景中，将task个数从200减少到32，有些查询的性能可提升2倍。

表 1-16 设置用于 CarbonData 查询的 Executor 个数、CPU 核数以及内存大小

参数	spark.executor.cores spark.executor.instances spark.executor.memory
所属配置文件	spark-defaults.conf
适用于	数据查询
场景描述	设置用于CarbonData查询的Executor个数、CPU核数以及内存大小。
如何调优	在银行方案中，为每个执行器提供4个CPU内核和15GB内存，可以获得良好的性能。这2个值并不意味着越多越好，在资源有限的情况下，需要正确配置。例如，在银行方案中，每个节点有足够的32个CPU核，而只有64GB的内存，这个内存是不够的。例如，当每个执行器有4个内核和12GB内存，有时在查询期间发生垃圾收集（GC），会导致查询时间从3秒增加到超过15秒。在这种情况下需要增加内存或减少CPU内核。

用于CarbonData数据加载的配置参数，详情请参见[表1-17](#)、[表1-18](#)和[表1-19](#)。

表 1-17 设置数据加载使用的 CPU core 数量

参数	carbon.number.of.cores.while.loading
所属配置文件	carbon.properties
适用于	数据加载
场景描述	数据加载过程中，设置处理数据使用的CPU core数量。
如何调优	如果有更多的CPU个数，那么可以增加CPU值来提高性能。例如，将该参数值从2增加到4，那么CSV文件读取性能可以增加大约1倍。

表 1-18 是否使用 YARN 本地目录进行多磁盘数据加载

参数	carbon.use.local.dir
----	----------------------

所属配置文件	carbon.properties
适用于	数据加载
场景描述	是否使用YARN本地目录进行多磁盘数据加载。
如何调优	如果将该参数值设置为“true”，CarbonData将使用YARN本地目录进行多表加载磁盘负载均衡，以提高数据加载性能。

表 1-19 加载时是否使用多路径

参数	carbon.use.multiple.temp.dir
所属配置文件	carbon.properties
适用于	数据加载
场景描述	是否使用多个临时目录存储sort临时文件。
如何调优	设置为true，则数据加载时使用多个临时目录存储sort临时文件。此配置能提高数据加载性能并避免磁盘单点故障。

用于CarbonData数据加载和数据查询的配置参数，详情请参见[表1-20](#)。

表 1-20 设置数据加载和查询使用的 CPU core 数量

参数	carbon.compaction.level.threshold
所属配置文件	carbon.properties
适用于	数据加载和查询
场景描述	对于minor压缩，在阶段1中要合并的segment数量和阶段2中要合并的已压缩的segment数量。
如何调优	<p>每次CarbonData加载创建一个segment，如果每次加载的数据量较小，将在一段时间内生成许多小文件，影响查询性能。配置该参数将小的segment合并为一个大的segment，然后对数据进行排序，可提高查询性能。</p> <p>压缩的策略根据实际的数据大小和可用资源决定。如某银行1天加载一次数据，且加载数据选择在晚上无查询时进行，有足够的资源，压缩策略可选择为6、5。</p>

表 1-21 使用索引缓存服务器时是否开启数据预加载

参数	carbon.indexserver.enable.prepriming
所属配置文件	carbon.properties
适用于	数据加载

场景描述	使用索引缓存服务器过程中开启数据预加载可以提升首次查询的性能。
如何调优	用户可以将该参数设置为true来开启预加载。默认情况，该参数为false。

## 1.5 CarbonData 访问控制

下表提供了对CarbonData Table执行相应操作所需的Hive ACL特权的信息。

### 前提条件

已经设置了[表1-7](#)或[表1-8](#)中Carbon相关参数。

### Hive ACL 权限

表 1-22 CarbonData 表级操作所需的 Hive ACL 权限

场景	所需权限
DESCRIBE TABLE	SELECT (of table)
SELECT	SELECT (of table)
EXPLAIN	SELECT (of table)
CREATE TABLE	CREATE (of database)
CREATE TABLE As SELECT	CREATE (on database), INSERT (on table), RW on data file, and SELECT (on table)
LOAD	INSERT (of table) RW on data file
DROP TABLE	OWNER (of table)
DELETE SEGMENTS	DELETE (of table)
SHOW SEGMENTS	SELECT (of table)
CLEAN FILES	DELETE (of table)
INSERT OVERWRITE / INSERT INTO	INSERT (of table) RW on data file and SELECT (of table)
CREATE INDEX	OWNER (of table)
DROP INDEX	OWNER (of table)
SHOW INDEXES	SELECT (of table)
ALTER TABLE ADD COLUMN	OWNER (of table)
ALTER TABLE DROP COLUMN	OWNER (of table)

场景	所需权限
ALTER TABLE CHANGE DATATYPE	OWNER (of table)
ALTER TABLE RENAME	OWNER (of table)
ALTER TABLE COMPACTION	INSERT (on table)
FINISH STREAMING	OWNER (of table)
ALTER TABLE SET STREAMING PROPERTIES	OWNER (of table)
ALTER TABLE SET TABLE PROPERTIES	OWNER (of table)
UPDATE CARBON TABLE	UPDATE (of table)
DELETE RECORDS	DELETE (of table)
REFRESH TABLE	OWNER (of main table)
REGISTER INDEX TABLE	OWNER (of table)
SHOW PARTITIONS	SELECT (on table)
ALTER TABLE ADD PARTITION	OWNER (of table)
ALTER TABLE DROP PARTITION	OWNER (of table)

### 📖 说明

- 如果数据库下的表由多个用户创建，那么执行Drop database命令会失败，即使执行的用户是数据库的拥有者。
- 在二级索引中，当父表（parent table）触发时，insert和compaction将在索引表上触发。如果选择具有过滤条件匹配索引表的查询，用户应该为父表和索引表提供选择权限。
- LockFiles文件夹和LockFiles文件夹中创建的锁定文件将具有完全权限，因为LockFiles文件夹不包含任何敏感数据。
- 如果使用ACL，确保不要为DDL或DML配置任何被其他进程使用中的路径，建议创建新路径。  
以下配置项需要配置路径：
  - 1) carbon.badRecords.location
  - 2) 创建数据库时Db\_Path及其他。
- 对于非安全集群中的Carbon ACL权限，hive-site.xml中的参数hive.server2.enable.doAs必须设置为false。将此属性设置为false，查询将以hiveserver2进程运行的用户身份运行。

## 1.6 CarbonData 语法参考

### 1.6.1 DDL

### 1.6.1.1 CREATE TABLE

#### 命令功能

**CREATE TABLE**命令通过指定带有表属性的字段列表来创建CarbonData Table。

#### 命令格式

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_name
```

```
[(col_name data_type, ...)]
```

```
STORED AS carbodata
```

```
[TBLPROPERTIES (property_name=property_value, ...)];
```

所有表的附加属性都会放到TBLPROPERTIES中来定义。

#### 参数描述

表 1-23 CREATE TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	Database名称，由字母、数字和下划线（_）组成。
col_name data_type	以逗号分隔的带数据类型的列表。列名由字母、数字和下划线（_）组成。 <b>说明</b> 在CarbonData表创建过程中，不允许使用tupleId，PositionId和PositionReference为列命名，因为具有这些名称的列由二级索引命令在内部使用。
table_name	Database中的表名，由字母、数字和下划线（_）组成。
STORED AS	参数carbodata，定义和创建CarbonData table。
TBLPROPERTIES	CarbonData table属性列表。

#### 注意事项

以下是表格属性的使用。

- Block大小

单个表的数据文件block大小可以通过TBLPROPERTIES进行定义，系统会选择数据文件实际大小和设置的blocksize大小中的较大值，作为该数据文件在HDFS上存储的实际blocksize大小。单位为MB，默认值为1024MB，范围为1MB~2048MB。若设置值不在[1, 2048]之间，系统将会报错。

一旦block大小达到配置值，写入程序将启动新的CarbonData数据的block。数据以页面大小（32000个记录）的倍数写入，因此边界在字节级别上不严格。如果新页面跨越配置block的边界，则不会将其写入当前block，而是写入新的block。

```
TBLPROPERTIES('table_blocksize'='128')
```

### 📖 说明

- 当在CarbonData表中配置了较小的blocksize，而加载的数据生成的数据文件比较大时，在HDFS上显示的blocksize会与设置值不同。这是因为，对于每一个本地block文件的首次写入，即使待写入数据的大小大于blocksize的配置值，也直接将待写入数据写入此block。所以，HDFS上blocksize的实际值为待写入数据大小与blocksize配置值中的较大值。
- 当CarbonData表中的数据文件block.num小于任务并行度（parallelism）时，CarbonData数据文件的block会被切为新的block，使得blocks.num大于parallelism，这样所有core均可被使用。这种优化称为block distribution。
- SORT\_SCOPE：指定表创建时的排序范围。如下为四种排序范围。
  - GLOBAL\_SORT：它提高了查询性能，特别是点查询。  
*TBLPROPERTIES('SORT\_SCOPE'='GLOBAL\_SORT')*
  - LOCAL\_SORT：数据会本地排序（任务级别排序）。

### 📖 说明

- LOCAL\_SORT与分区表的DDL操作存在冲突，不能同时使用，且对分区表性能提升不明显，不建议在分区表上启用该特性。
- NO\_SORT：默认排序。它将以不排序的方式加载数据，这将显着提升加载性能。
- SORT\_COLUMNS  
此表属性指定排序列的顺序。  
*TBLPROPERTIES('SORT\_COLUMNS'='column1, column3')*

### 📖 说明

- 如果未指定此属性，则默认情况下，没有列会被排序。
- 如果指定了此属性，但具有空参数，则表将被加载而不进行排序。例如，  
*('SORT\_COLUMNS='')*。
- SORT\_COLUMNS将接受string, date, timestamp, short, int, long, byte和boolean数据类型。
- RANGE\_COLUMN  
此表属性指定一列，该列将会按照一个范围值来对输入的数据进行分区。仅可配置一列。在数据导入过程中，可以使用“global\_sort\_partitions”或者“scale\_factor”来避免生成小文件。  
*TBLPROPERTIES('RANGE\_COLUMN'='column1')*
- LONG\_STRING\_COLUMNS  
普通String类型的长度不能超过32000字符，如果需要存储超过32000字符的字符串，指定LONG\_STRING\_COLUMNS配置为该列。  
*TBLPROPERTIES('LONG\_STRING\_COLUMNS'='column1, column3')*

### 📖 说明

LONG\_STRING\_COLUMNS仅可以设置string/char/varchar类型的列，并且不能为SORT\_COLUMNS和复杂列。

## 使用场景

通过指定列创建表

**CREATE TABLE**命令与Hive DDL相同。CarbonData的额外配置将作为表格属性给出。

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_name  
[(col_name data_type , ...)]  
  
STORED AS carbodata  
  
[TBLPROPERTIES (property_name=property_value, ...)];
```

## 示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productdb.productSalesTable (  
productNumber Int,  
productName String,  
storeCity String,  
storeProvince String,  
productCategory String,  
productBatch String,  
saleQuantity Int,  
revenue Int)  
  
STORED AS carbodata  
  
TBLPROPERTIES (  
'table_blocksize'='128',  
'SORT_COLUMNS'='productBatch, productName')
```

## 系统响应

Table创建成功，创建成功的消息将被记录在系统日志中。

### 1.6.1.2 CREATE TABLE As SELECT

## 命令功能

**CREATE TABLE As SELECT**命令通过指定带有表属性的字段列表来创建CarbonData Table。

## 命令格式

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_name STORED AS carbodata  
[TBLPROPERTIES (key1=val1, key2=val2, ...)] AS select_statement;
```

## 参数描述

表 1-24 CREATE TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	Database名称，由字母、数字和下划线（_）组成。
table_name	Database中的表名，由字母、数字和下划线（_）组成。
STORED AS	使用CarbonData数据格式存储数据。
TBLPROPERTIES	CarbonData table属性列表。详细信息，见 <a href="#">注意事项</a> 。

## 注意事项

NA

## 示例

```
CREATE TABLE ctas_select_parquet STORED AS carbondata as select * from  
parquet_ctas_test;
```

## 系统响应

该命令会从Parquet表上创建一个Carbon表，同时导入所有Parquet表的数据。

### 1.6.1.3 DROP TABLE

## 命令功能

**DROP TABLE**的功能是用来删除已存在的Table。

## 命令格式

```
DROP TABLE [IF EXISTS] [db_name.]table_name;
```

## 参数描述

表 1-25 DROP TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	Database名称。如果未指定，将选择当前database。
table_name	需要删除的Table名称。

## 注意事项

在该命令中，IF EXISTS和db\_name是可选配置。

## 示例

```
DROP TABLE IF EXISTS productDatabase.productSalesTable;
```

## 系统响应

Table将被删除。

### 1.6.1.4 SHOW TABLES

## 命令功能

**SHOW TABLES**命令用于显示所有在当前database中的table，或所有指定database的table。

## 命令格式

```
SHOW TABLES [IN db_name];
```

## 参数描述

表 1-26 SHOW TABLES 参数描述

参数	描述
IN db_name	Database名称，仅当需要显示指定Database的所有Table时配置。

## 注意事项

IN db\_Name为可选配置。

## 示例

```
SHOW TABLES IN ProductDatabase;
```

## 系统响应

显示所有Table。

### 1.6.1.5 ALTER TABLE COMPACTION

## 命令功能

**ALTER TABLE COMPACTION**命令将合并指定数量的segment为一个segment。这将提高该表的查询性能。

## 命令格式

```
ALTER TABLE [db_name.]table_name COMPACT 'MINOR/MAJOR/  
SEGMENT_INDEX';
```

```
ALTER TABLE [db_name.]table_name COMPACT 'CUSTOM' WHERE SEGMENT.ID IN (id1, id2, ...);
```

## 参数描述

表 1-27 ALTER TABLE COMPACTION 参数描述

Parameter	Description
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
table_name	表名。
MINOR	Minor合并，详见 <a href="#">合并Segments</a> 。
MAJOR	Major合并，详见 <a href="#">合并Segments</a> 。
SEGMENT_INDEX	这会将一个segment内的所有Carbon索引文件 (.carbonindex) 合并为一个Carbon索引合并文件 (.carbonindexmerge)。这增强了首次查询性能。详见 <a href="#">表1-12</a> 。
CUSTOM	Custom合并，详见 <a href="#">合并Segments</a> 。

## 注意事项

NA

## 示例

```
ALTER TABLE ProductDatabase COMPACT 'MINOR';
```

```
ALTER TABLE ProductDatabase COMPACT 'MAJOR';
```

```
ALTER TABLE ProductDatabase COMPACT 'SEGMENT_INDEX';
```

```
ALTER TABLE ProductDatabase COMPACT 'CUSTOM' WHERE SEGMENT.ID IN (0, 1);
```

## 系统响应

由于为后台运行，**ALTER TABLE COMPACTION**命令不会显示压缩响应。

如果想要查看MINOR合并和MAJOR合并的响应结果，用户可以检查日志或运行**SHOW SEGMENTS**命令查看。

示例：

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+--+
| ID | Status | Load Start Time | Load Time Taken | Partition | Data Size | Index Size | File
Format |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+--+
| 3 | Success | 2020-09-28 22:53:26.336 | 3.726S | {} | 6.47KB | 3.30KB | columnar_v3 |
| 2 | Success | 2020-09-28 22:53:01.702 | 6.688S | {} | 6.47KB | 3.30KB | columnar_v3 |
| 1 | Compacted | 2020-09-28 22:51:15.242 | 5.82S | {} | 6.50KB | 3.43KB | |
columnar_v3 |
```

```
| 0.1 | Success | 2020-10-30 20:49:24.561 | 16.66S | {} | 12.87KB | 6.91KB | columnar_v3  
| 0 | Compacted | 2020-09-28 22:51:02.6 | 6.819S | {} | 6.50KB | 3.43KB | columnar_v3  
+---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+--+
```

其中，

- Compacted表示该数据已被合并。
- 0.1表示segment0与segment1合并之后的结果。

数据合并前后的其他操作没有差别。

被合并的segments（例如segment0和segment1）即成为无用的segments，会占用空间，因此建议合并之后使用***CLEAN FILES***命令进行彻底删除，再进行其他操作。***CLEAN FILES***命令的使用方法可参考***CLEAN FILES***。

### 1.6.1.6 TABLE RENAME

#### 命令功能

RENAME命令用于重命名现有表。

#### 命令语法

```
ALTER TABLE [db_name.]table_name RENAME TO new_table_name;
```

#### 参数描述

表 1-28 RENAME 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
table_name	现有表名。
new_table_name	现有表名的新表名。

#### 注意事项

- 并行运行的查询（需要使用表名获取路径，以读取CarbonData存储文件）可能会在此操作期间失败。
- 不允许二级索引表重命名。

#### 示例

```
ALTER TABLE carbon RENAME TO carbondata;
```

```
ALTER TABLE test_db.carbon RENAME TO test_db.carbondata;
```

## 系统响应

CarbonData库中的文件夹将显示新表名称，可以通过运行SHOW TABLES显示新表名称。

### 1.6.1.7 ADD COLUMNS

#### 命令功能

ADD COLUMNS命令用于为现有表添加新列。

#### 命令语法

```
ALTER TABLE [db_name.]table_name ADD COLUMNS (col_name data_type,...)
TBLPROPERTIES ("COLUMNPROPERTIES.columnName.shared_column"=sharedFolder.sharedColumnName,...; 'DEFAULT.VALUE.COLUMN_NAME'=default_value);
```

#### 参数描述

表 1-29 ADD COLUMNS 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
table_name	表名。
col_name data_type	带数据类型且用逗号分隔的列的名称。列名称包含字母，数字和下划线（_）。 <b>说明</b> 创建CarbonData表时，不要将列名命名为tupleId，PositionId和PositionReference，因为将在UPDATE，DELETE和二级索引命令内部使用这些名称。

#### 注意事项

- 除了shared\_column和default\_value之外，将不会读取其他属性。如果指定了任何其他属性名称，则不会发生错误，其他属性将被忽略。
- 如果未指定默认值，则新列的默认值将被视为null。
- 如果在该列上应用filter，则在排序期间不会考虑新增列，新增列可能会影响查询性能。

#### 示例

- ALTER TABLE** *carbon* **ADD COLUMNS** (*a1 INT, b1 STRING*);
- ALTER TABLE** *carbon* **ADD COLUMNS** (*a1 INT, b1 STRING*)  
**TBLPROPERTIES** ('COLUMNPROPERTIES.b1.shared\_column'=*sharedFolder.b1*);
- ALTER TABLE** *carbon* **ADD COLUMNS** (*a1 INT, b1 STRING*)  
**TBLPROPERTIES** ('DEFAULT.VALUE.a1'=*'10'*);

## 系统响应

通过运行DESCRIBE命令，可显示新添加的列。

### 1.6.1.8 DROP COLUMNS

#### 命令功能

DROP COLUMNS命令用于删除表中现有的列或多个列。

#### 命令语法

```
ALTER TABLE [db_name.]table_name DROP COLUMNS (col_name, ...);
```

#### 参数描述

表 1-30 DROP COLUMNS 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
table_name	表名。
col_name	表中的列名称。支持多列。列名称包含字母，数字和下划线（_）。

#### 注意事项

对于删除列操作，至少要有一个key列在删除操作后存在于schema中，否则将显示出错信息，删除列操作将失败。

#### 示例

假设表包含4个列，分别命名为a1，b1，c1和d1。

- 删除单个列：  

```
ALTER TABLE carbon DROP COLUMNS (b1);
```

```
ALTER TABLE test_db.carbon DROP COLUMNS (b1);
```
- 删除多个列：  

```
ALTER TABLE carbon DROP COLUMNS (b1,c1);
```

```
ALTER TABLE test_db.carbon DROP COLUMNS (b1,c1);
```

#### 系统响应

运行DESCRIBE命令，将不会显示已删除的列。

## 1.6.1.9 CHANGE DATA TYPE

### 命令功能

CHANGE命令用于将数据类型从INT更改为BIGINT或将Decimal精度从低精度改为高精度。

### 命令语法

```
ALTER TABLE [db_name.]table_name CHANGE col_name col_name  
changed_column_type;
```

### 参数描述

表 1-31 CHANGE DATA TYPE 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
table_name	表名。
col_name	表中的列名称。列名称包含字母，数字和下划线（_）。
changed_column_type	所要更改为的新数据类型。

### 注意事项

- 仅在没有数据丢失的情况下支持将Decimal数据类型从较低精度更改为较高精度  
例如：
  - 无效场景：将Decimal数据精度从（10,2）更改为（10,5）无效，因为在这种情况下，只有scale增加，但总位数保持不变。
  - 有效场景：将Decimal数据精度从（10,2）更改为（12,3）有效，因为总位数增加2，但是scale仅增加1，这不会导致任何数据丢失。
- 将Decimal数据类型从较低精度更改为较高精度，其允许的最大精度(precision, scale)范围为(38,38)，并且只适用于不会导致数据丢失的有效提升精度的场景。

### 示例

- 将列a1的数据类型从INT更改为BIGINT。  
**ALTER TABLE test\_db.carbon CHANGE a1 a1 BIGINT;**
- 将列a1的精度从10更改为18。  
**ALTER TABLE test\_db.carbon CHANGE a1 a1 DECIMAL(18,2);**

### 系统响应

通过运行DESCRIBE命令，将显示被修改列变更后的数据类型。

### 1.6.1.10 REFRESH TABLE

#### 命令功能

REFRESH TABLE命令用于将已有的Carbon表数据注册到Hive元数据库中。

#### 命令语法

REFRESH TABLE *db\_name.table\_name*;

#### 参数描述

表 1-32 REFRESH TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
table_name	表名。

#### 注意事项

- 在执行此命令之前，应将旧表的表结构定义schema和数据复制到新数据库位置。
- 对于旧版本仓库，源集群和目的集群的时区应该相同。
- 新的数据库和旧数据库的名字应该相同。
- 执行命令前，旧表的表结构定义schema和数据应该复制到新的数据库位置。
- 如果表是聚合表，则应将所有聚合表复制到新的数据库位置。
- 如果旧集群使用HIVE元数据库来存储表结构，则刷新将不起作用，因为文件系统中不存在表结构定义schema文件。

#### 示例

REFRESH TABLE *dbc carbon.productSalesTable*;

#### 系统响应

通过运行该命令，已有的Carbon表数据会被注册到Hive元数据库中。

### 1.6.1.11 REGISTER INDEX TABLE

#### 命令功能

REGISTER INDEX TABLE命令用于将索引表注册到主表。

#### 命令语法

REGISTER INDEX TABLE *indextable\_name* ON *db\_name.maintable\_name*;

## 参数描述

表 1-33 REFRESH INDEX TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名。若未指定，则选择当前数据库。
indextable_name	索引表名。
maintable_name	主表名。

## 注意事项

在执行此命令之前，使用REFRESH TABLE将主表和二级索引表都注册到Hive元数据中。

## 示例

```
create database productdb;
```

```
use productdb;
```

```
CREATE TABLE productSalesTable(a int,b string,c string) stored as carbondata;
```

```
create index productNameIndexTable on table productSalesTable(c) as  
'carbondata';
```

```
insert into table productSalesTable select 1,'a','aaa';
```

```
create database productdb2;
```

使用hdfs命令将productdb数据库下的productSalesTable和productNameIndexTable拷贝到productdb2。

```
refresh table productdb2.productSalesTable ;
```

```
refresh table productdb2.productNameIndexTable ;
```

```
explain select * from productdb2.productSalesTable where c = 'aaa'; //可以发现  
该查询命令没有使用索引表
```

```
REGISTER INDEX TABLE productNameIndexTable ON  
productdb2.productSalesTable;
```

```
explain select * from productdb2.productSalesTable where c = 'aaa'; //可以发现  
该查询命令使用了索引表
```

## 系统响应

通过运行该命令，索引表会被注册到主表。

## 1.6.2 DML

## 1.6.2.1 LOAD DATA

### 命令功能

**LOAD DATA**命令以CarbonData特定的数据存储类型加载原始的用户数据，这样，CarbonData可以在查询数据时提供良好的性能。

#### 📖 说明

仅支持加载位于HDFS上的原始数据。

### 命令格式

```
LOAD DATA INPATH 'folder_path' INTO TABLE [db_name.]table_name  
OPTIONS(property_name=property_value, ...);
```

### 参数描述

表 1-34 LOAD DATA 参数描述

参数	描述
folder_path	原始CSV数据文件夹或者文件的路径。
db_name	Database名称。若未指定，则使用当前database。
table_name	所提供的database中的表的名称。

### 注意事项

以下是可以在加载数据时使用的配置选项：

- **DELIMITER**：可以在加载命令中提供分隔符和引号字符。默认值为,。  
`OPTIONS('DELIMITER'=',' , 'QUOTECHAR'='')`  
可使用'DELIMITER'='\t'来表示用制表符tab对CSV数据进行分隔。  
`OPTIONS('DELIMITER'='\t')`  
CarbonData也支持\001和\017作为分隔符。

#### 📖 说明

对于CSV数据，分隔符为单引号 ( ' ) 时，单引号必须在双引号 ( " " ) 内。例如：  
'DELIMITER' = ""。

- **QUOTECHAR**：可以在加载命令中提供分隔符和引号字符。默认值为"。  
`OPTIONS('DELIMITER'=',' , 'QUOTECHAR'='')`
- **COMMENTCHAR**：可以在加载命令中提供注释字符。在加载操作期间，如果在行的开头遇到注释字符，那么该行将被视为注释，并且不会被加载。默认值为 #。  
`OPTIONS('COMMENTCHAR'='#')`
- **FILEHEADER**：如果源文件中没有表头，可在LOAD DATA命令中提供表头。  
`OPTIONS('FILEHEADER'='column1,column2')`

- ESCAPECHAR: 如果用户想在CSV上对Escape字符进行严格验证, 可以提供Escape字符。默认值为\。

OPTIONS('ESCAPECHAR='\')

**说明**

如果在CSV数据中输入ESCAPECHAR, 该ESCAPECHAR必须在双引号 (" ") 内。例如: "a\b"。

- Bad Records处理:

为了使数据处理应用程序为用户增值, 不可避免地需要对数据进行某种程度的集成。在大多数情况下, 数据质量问题源于生成源数据的上游(主要)系统。

有两种完全不同的方式处理Bad Data:

- 按照数据原来的样子加载所有数据, 之后进行除错处理。
- 在进入数据源的过程中, 可以清理或擦除Bad Data, 或者在发现Bad Data时让数据加载失败。

有多个选项可用于在CarbonData数据加载过程中清除源数据。对于CarbonData数据中的Bad Records管理, 请参见表1-35。

表 1-35 Bad Records Logger

配置项	默认值	描述
BAD_RECORDS_LOGGER_ENABLE	false	若设置为true, 则将创建Bad Records日志文件, 其中包含Bad Records的详细信息。
BAD_RECORDS_ACTION	FAIL	<p>以下为Bad Records的四种操作类型:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FORCE: 通过将Bad Records存储为NULL来自动校正数据。</li> <li>• REDIRECT: 无法加载Bad Records, 并将其写入BAD_RECORD_PATH下的CSV文件中, 默认不开启该类型, 如需使用该类型, 需要设置参数carbon.enable.badrecord.action.redirect为true。</li> <li>• IGNORE: 既不加载Bad Records也不将其写入CSV文件。</li> <li>• FAIL: 如果发现存在Bad Records, 数据加载将会失败。</li> </ul> <p><b>说明</b> 在加载数据时, 如果所有记录都是Bad Records, 则参数BAD_RECORDS_ACTION将不起作用, 加载数据操作将会失败。</p>
IS_EMPTY_DATA_BAD_RECORD	false	如果设置为“false”, 则空(“”或“,”)数据将不被视为Bad Records, 如果设置为“true”, 则空数据将被视为Bad Records。

配置项	默认值	描述
BAD_RECORD_PATH	-	指定存储Bad Records的HDFS路径。默认值为Null。如果启用了Bad Records日志记录或者Bad Records操作重定向，则该路径必须由用户进行配置。

示例：

```
LOAD DATA INPATH 'filepath.csv' INTO TABLE tablename
OPTIONS('BAD_RECORDS_LOGGER_ENABLE'='true',
'BAD_RECORD_PATH'='hdfs://hacluster/tmp/carbon',
'BAD_RECORDS_ACTION'='REDIRECT',
'IS_EMPTY_DATA_BAD_RECORD'='false');
```

#### 📖 说明

使用“REDIRECT”选项，CarbonData会将所有的Bad Records添加到单独的CSV文件中，但是该文件内容不能用于后续的数据加载，因为其内容可能无法与源记录完全匹配。用户必须清理原始源记录以便于进一步的数据提取。该选项的目的只是让用户知道哪些记录被视为Bad Records。

- MAXCOLUMNS：该可选参数指定了在一行中，由CSV解析器解析的最大列数。  
`OPTIONS('MAXCOLUMNS'='400')`

表 1-36 MAXCOLUMNS

可选参数名称	默认值	最大值
MAXCOLUMNS	2000	20000

表 1-37 MAXCOLUMNS 可选参数的行为图

MAXCOLUMNS值	在文件Header选项中的列数	考虑的最终值
在加载项中未指定	5	2000
在加载项中未指定	6000	6000
40	7	文件header列数与MAXCOLUMNS值，两者中的最大值
22000	40	20000
60	在加载项中未指定	CSV文件第一行的列数与MAXCOLUMNS值，两者中的最大值

### 📖 说明

对于设置MAXCOLUMNS Option的最大值，要求executor具有足够的内存，否则，数据加载会由于内存不足的错误而失败。

- 如果在创建表期间将SORT\_SCOPE定义为GLOBAL\_SORT，则可以指定在对数据进行排序时要使用的分区数。如果未配置或配置小于1，则将使用map任务的数量作为reduce任务的数量。建议每个reduce任务处理512MB - 1GB数据。

```
OPTIONS('GLOBAL_SORT_PARTITIONS'=2')
```

### 📖 说明

增加分区数可能需要增加“spark.driver.maxResultSize”，因为在driver中收集的采样数据随着分区的增加而增加。

- DATEFORMAT：此选项用于指定表的日期格式。

```
OPTIONS('DATEFORMAT'=dateFormat')
```

### 📖 说明

日期格式由日期模式字符串指定。Carbon中的日期模式字母与JAVA中的日期模式字母相同。

- TIMESTAMPFORMAT：此选项用于指定表的时间戳格式。
- `OPTIONS('TIMESTAMPFORMAT'=timestampFormat')`
- SKIP\_EMPTY\_LINE：数据加载期间，此选项将忽略CSV文件中的空行。

```
OPTIONS('SKIP_EMPTY_LINE'=TRUE/FALSE')
```

- **可选**：SCALE\_FACTOR：针对RANGE\_COLUMN，SCALE\_FACTOR用来控制分区的数量，根据如下公式：

```
splitSize = max(blocklet_size, (block_size - blocklet_size)) * scale_factor  
numPartitions = total size of input data / splitSize
```

默认值为3，range的范围为[1, 300]。

```
OPTIONS('SCALE_FACTOR'=10')
```

### 📖 说明

- 如果GLOBAL\_SORT\_PARTITIONS和SCALE\_FACTOR同时使用，只有GLOBAL\_SORT\_PARTITIONS生效。
- RANGE\_COLUMN合并默认使用LOCAL\_SORT。  
LOCAL\_SORT与分区表的DDL操作存在冲突，不能同时使用，且对分区表性能提升不明显，不建议在分区表上启用该特性。

## 使用场景

可使用下列语句从CSV文件加载CarbonData table。

```
LOAD DATA INPATH 'folder path' INTO TABLE tablename  
OPTIONS(property_name=property_value, ...);
```

## 示例

data.csv源文件数据如下所示：

```
ID,date,country,name,phonetype,serialname,salary  
4,2014-01-21 00:00:00,xxx,aaa4,phone2435,ASD66902,15003  
5,2014-01-22 00:00:00,xxx,aaa5,phone2441,ASD90633,15004  
6,2014-03-07 00:00:00,xxx,aaa6,phone294,ASD59961,15005
```

```
CREATE TABLE carbontable(ID int, date Timestamp, country String, name String,
phonetype String, serialname String,salary int) STORED AS carbondata;

LOAD DATA inpath 'hdfs://hacluster/tmp/data.csv' INTO table carbontable
options('DELIMITER'=',');
```

## 系统响应

可在driver日志中查看命令运行成功或失败。

### 1.6.2.2 UPDATE CARBON TABLE

#### 命令功能

UPDATE命令根据列表表达式和可选的过滤条件更新CarbonData表。

#### 命令格式

- 格式1:  
**UPDATE <CARBON TABLE> SET (column\_name1, column\_name2, ... column\_name n) = (column1\_expression , column2\_expression , column3\_expression ... column n\_expression ) [ WHERE { <filter\_condition> } ];**
- 格式2:  
**UPDATE <CARBON TABLE> SET (column\_name1, column\_name2,) = (select sourceColumn1, sourceColumn2 from sourceTable [ WHERE { <filter\_condition> } ] ) [ WHERE { <filter\_condition> } ];**

#### 参数描述

表 1-38 UPDATE 参数

参数	描述
CARBON TABLE	在其中执行更新操作的CarbonData表的名称。
column_name	待更新的目标列。
sourceColumn	需在目标表中更新的源表的列值。
sourceTable	将其记录更新到目标CarbonData表中的表。

#### 注意事项

以下是使用UPDATE命令的条件:

- 如果源表中的多个输入行与目标表中的单行匹配, 则UPDATE命令失败。
- 如果源表生成空记录, 则UPDATE操作将在不更新表的情况下完成。
- 如果源表的行与目标表中任何已有的行不对应, 则UPDATE操作将完成, 不更新表。

- 具有二级索引的表不支持UPDATE命令。
- 在子查询中，如果源表和目标表相同，则UPDATE操作失败。
- 如果在UPDATE命令中使用的子查询包含聚合函数或group by子句，则UPDATE操作失败。

例如，**update t\_carbn01 a set (a.item\_type\_code, a.profit) = ( select b.item\_type\_cd, sum(b.profit) from t\_carbn01b b where item\_type\_cd =2 group by item\_type\_code);**

其中，在子查询中使用聚合函数sum(b.profit)和group by子句，因此UPDATE操作失败。

- 如果查询的表设置了carbon.input.segments属性，则UPDATE操作失败。要解决这个问题，在查询前执行以下语句。

语法：

```
SET carbon.input.segments. <database_name>. <table_name>=*;
```

## 示例

- 示例1：  
**update carbonTable1 d set (d.column3,d.column5 ) = (select s.c33 ,s.c55 from sourceTable1 s where d.column1 = s.c11) where d.column1 = 'country' exists( select \* from table3 o where o.c2 > 1);**
- 示例2：  
**update carbonTable1 d set (c3) = (select s.c33 from sourceTable1 s where d.column1 = s.c11) where exists( select \* from iud.other o where o.c2 > 1);**
- 示例3：  
**update carbonTable1 set (c2, c5 ) = (c2 + 1, concat(c5 , "y" ));**
- 示例4：  
**update carbonTable1 d set (c2, c5 ) = (c2 + 1, "xyx") where d.column1 = 'india';**
- 示例5：  
**update carbonTable1 d set (c2, c5 ) = (c2 + 1, "xyx") where d.column1 = 'india' and exists( select \* from table3 o where o.column2 > 1);**

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 1.6.2.3 DELETE RECORDS from CARBON TABLE

#### 命令功能

DELETE RECORDS命令从CarbonData表中删除记录。

#### 命令格式

```
DELETE FROM CARBON_TABLE [WHERE expression];
```

## 参数描述

表 1-39 DELETE RECORDS 参数

参数	描述
CARBON TABLE	在其中执行删除操作的CarbonData表的名称。

## 注意事项

- 删除segment将删除相应segment的所有二级索引。
- 如果查询的表设置了carbon.input.segments属性，则DELETE操作失败。要解决这个问题，在查询前执行以下语句。

语法：

```
SET carbon.input.segments. <database_name>.<table_name>=*
```

## 示例

- 示例1：  
`delete from columncarbonTable1 d where d.column1 = 'country';`
- 示例2：  
`delete from dest where column1 IN ('country1', 'country2');`
- 示例3：  
`delete from columncarbonTable1 where column1 IN (select column11 from sourceTable2);`
- 示例4：  
`delete from columncarbonTable1 where column1 IN (select column11 from sourceTable2 where column1 = 'xxx');`
- 示例5：  
`delete from columncarbonTable1 where column2 >= 4;`

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 1.6.2.4 INSERT INTO CARBON TABLE

#### 命令功能

INSERT命令用于将SELECT查询结果加载到CarbonData表中。

#### 命令格式

```
INSERT INTO [CARBON TABLE] [select query];
```

## 参数描述

表 1-40 INSERT INTO 参数

参数	描述
CARBON TABLE	需要执行INSERT命令的CarbonData表的名称。
select query	Source表上的SELECT查询（支持CarbonData、Hive和Parquet表）。

## 注意事项

- 表必须已经存在。
- 用户应属于数据加载组以执行数据加载操作。默认情况下，数据加载组被命名为“ficommon”。
- CarbonData表不支持Overwrite。
- 源表和目标表的数据类型应该相同，否则原表中的数据将被视为Bad Records。
- **INSERT INTO**命令不支持部分成功（partial success），如果存在Bad Records，该命令会失败。
- 在从源表插入数据到目标表的过程中，无法在源表中加载或更新数据。若要在INSERT操作期间启用数据加载或更新，请将以下参数配置为“true”。  
“carbon.insert.persist.enable” = “true”  
默认上述参数配置为“false”。

### 说明

启用该参数将降低INSERT操作的性能。

## 示例

```
create table carbon01(a int,b string,c string) stored as carbondata;
insert into table carbon01 values(1,'a','aa'),(2,'b','bb'),(3,'c','cc');
create table carbon02(a int,b string,c string) stored as carbondata;
INSERT INTO carbon02 select * from carbon01 where a > 1;
```

## 系统响应

可在driver日志中查看命令运行成功或失败。

### 1.6.2.5 DELETE SEGMENT by ID

## 命令功能

DELETE SEGMENT by ID命令是使用Segment ID来删除segment。

## 命令格式

```
DELETE FROM TABLE db_name.table_name WHERE SEGMENT.ID IN  
(segment_id1,segment_id2);
```

## 参数描述

表 1-41 DELETE LOAD 参数描述

参数	描述
segment_id	将要删除的Segment的ID。
db_name	Database名称，若未指定，则使用当前database。
table_name	在给定的database中的表名。

## 注意事项

流式表不支持删除segment。

## 示例

```
DELETE FROM TABLE CarbonDatabase.CarbonTable WHERE SEGMENT.ID IN  
(0);
```

```
DELETE FROM TABLE CarbonDatabase.CarbonTable WHERE SEGMENT.ID IN  
(0,5,8);
```

## 系统响应

操作成功或失败会在CarbonData日志中被记录。

### 1.6.2.6 DELETE SEGMENT by DATE

## 命令功能

DELETE SEGMENT by DATE命令用于通过加载日期删除CarbonData segment，在特定日期之前创建的segment将被删除。

## 命令格式

```
DELETE FROM TABLE db_name.table_name WHERE SEGMENT.STARTTIME  
BEFORE date_value;
```

## 参数描述

表 1-42 DELETE SEGMENT by DATE 参数描述

参数	描述
db_name	Database名称，若未指定，则使用当前database。
table_name	给定database中的表名。
date_value	有效Segment加载启动时间。在这个指定日期前的Segment将被删除。

## 注意事项

流式表不支持删除segment。

## 示例

```
DELETE FROM TABLE db_name.table_name WHERE SEGMENT.STARTTIME  
BEFORE '2017-07-01 12:07:20';
```

其中，STARTTIME是不同负载的加载启动时间。

## 系统响应

操作成功或失败会在CarbonData日志中被记录。

### 1.6.2.7 SHOW SEGMENTS

## 命令功能

**SHOW SEGMENTS**命令是用来向用户展示CarbonData table的Segment。

## 命令格式

```
SHOW SEGMENTS FOR TABLE [db_name.]table_name LIMIT number_of_loads;
```

## 参数描述

表 1-43 SHOW SEGMENTS FOR TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	Database名，若未指定，则使用当前database。
table_name	在给定database中的表名。
number_of_loads	加载数的限制。

## 注意事项

无。

## 示例

```
create table carbon01(a int,b string,c string) stored as carbondata;  
insert into table carbon01 select 1,'a','aa';  
insert into table carbon01 select 2,'b','bb';  
insert into table carbon01 select 3,'c','cc';  
SHOW SEGMENTS FOR TABLE carbon01 LIMIT 2;
```

## 系统响应

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+  
| ID | Status | Load Start Time | Load Time Taken | Partition | Data Size | Index Size | File Format |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+  
| 3 | Success | 2020-09-28 22:53:26.336 | 3.726S | {} | 6.47KB | 3.30KB | columnar_v3 |  
| 2 | Success | 2020-09-28 22:53:01.702 | 6.688S | {} | 6.47KB | 3.30KB | columnar_v3 |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
+
```

### 1.6.2.8 CREATE SECONDARY INDEX

#### 命令功能

该命令用于在CarbonData表中创建二级索引表。

#### 命令格式

```
CREATE INDEX index_name  
ON TABLE [db_name].table_name (col_name1, col_name2)  
AS 'carbondata'  
PROPERTIES ('table_blocksize'='256');
```

#### 参数描述

表 1-44 CREATE SECONDARY INDEX 参数

参数	描述
index_name	索引表的名称。表名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成。
db_name	数据库的名称。数据库名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成。

参数	描述
table_name	数据库中的表名称。表名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成。
col_name	表中的列名称。支持多列。列名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成。
table_blocksize	数据文件的block大小。更多详细信息, 请参考• <a href="#">Block大小</a> 。

## 注意事项

db\_name为可选项。

## 示例

```
create table productdb.productSalesTable(id int,price int,productName string,city string) stored as carbondata;
```

```
CREATE INDEX productNameIndexTable on table productdb.productSalesTable (productName,city) as 'carbondata' ;
```

上述示例将创建名为“productdb.productNameIndexTable”的二级表并加载所提供列的索引信息。

## 系统响应

将创建二级索引表, 加载与所提供的列相关的索引信息到二级索引表中, 并将成功消息记录在系统日志中。

### 1.6.2.9 SHOW SECONDARY INDEXES

## 命令功能

该命令用于在所提供的CarbonData表中显示所有的二级索引表。

## 命令格式

```
SHOW INDEXES ON db_name.table_name;
```

## 参数描述

表 1-45 SHOW SECONDARY INDEXES 参数

参数	描述
db_name	数据库的名称。数据库名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成

参数	描述
table_name	数据库中的表名称。表名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成。

## 注意事项

db\_name为可选项。

## 示例

```
create table productdb.productSalesTable(id int,price int,productName string,city string) stored as carbondata;
```

```
CREATE INDEX productNameIndexTable on table productdb.productSalesTable (productName,city) as 'carbondata' ;
```

```
SHOW INDEXES ON productdb.productSalesTable;
```

## 系统响应

显示列出给定CarbonData表中的所有索引表和相应的索引列。

### 1.6.2.10 DROP SECONDARY INDEX

## 命令功能

该命令用于删除给定表中存在的二级索引表。

## 命令格式

```
DROP INDEX [IF EXISTS] index_name ON [db_name.]table_name;
```

## 参数描述

表 1-46 DROP SECONDARY INDEX 参数

参数	描述
index_name	索引表的名称。表名称应由字母数字字符和下划线 ( _ ) 特殊字符组成。
db_name	数据库的名称。若未指定，选择当前默认数据库。
table_name	需要删除的表的名称。

## 注意事项

该命令中IF EXISTS和db\_name为可选项。

## 示例

```
DROP INDEX if exists productNameIndexTable ON  
productdb.productSalesTable;
```

## 系统响应

二级索引表将被删除，索引信息将在CarbonData表中被清除，删除成功的消息将记录在系统日志中。

### 1.6.2.11 CLEAN FILES

## 命令功能

**DELETE SEGMENT**命令会将删除的segments标识为delete状态；segment合并后，旧的segments状态会变为compacted。这些segments的数据文件不会从物理上删除。如果用户希望强制删除这些文件，可以使用**CLEAN FILES**命令。

但是，使用该命令可能会导致查询命令执行失败。

## 命令格式

```
CLEAN FILES FOR TABLE [db_name.]table_name ;
```

## 参数描述

表 1-47 CLEAN FILES FOR TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	数据库名称。数据库名称由字母，数字和下划线组成。
table_name	数据库中的表的名称。表名由字母，数字和下划线组成。

## 注意事项

无。

## 示例

添加carbon配置参数

```
carbon.clean.file.force.allowed = true
```

```
create table carbon01(a int,b string,c string) stored as carbondata;
```

```
insert into table carbon01 select 1,'a','aa';
```

```
insert into table carbon01 select 2,'b','bb';
```

```
delete from table carbon01 where segment.id in (0);
```

```
show segments for table carbon01;
```

```
CLEAN FILES FOR TABLE carbon01 options('force'='true');
```

**show segments for table carbon01;**

上述命令将从物理上删除所有DELETE SEGMENT命令删除的segment和合并后的旧的segment。

**系统响应**

可在driver日志中查看命令运行成功或失败。

**1.6.2.12 SET/RESET****命令功能**

此命令用于动态Add, Update, Display或Reset CarbonData参数, 而无需重新启动driver。

**命令格式**

- Add或Update参数值:  
**SET parameter\_name=parameter\_value**  
此命令用于添加或更新 “parameter\_name” 的值。
- Display参数值:  
**SET parameter\_name**  
此命令用于显示指定的 “parameter\_name” 的值。
- Display会话参数:  
**SET**  
此命令显示所有支持的会话参数。
- Display会话参数以及使用细节:  
**SET -v**  
此命令显示所有支持的会话参数及其使用细节。
- Reset参数值:  
**RESET**  
此命令清除所有会话参数。

**参数描述****表 1-48 SET 参数描述**

参数	描述
parameter_name	其值需要被动态添加 ( add ), 更新 ( update ) 或显示 ( display ) 的参数名称。
parameter_value	将要设置的 “parameter_name” 的新值。

## 注意事项

以下为分别使用SET和RESET命令进行动态设置或清除操作的属性：

表 1-49 属性描述

属性	描述
carbon.options.bad.records.logger.enable	启用或禁用bad record日志记录。
carbon.options.bad.records.action	指定bad record操作，例如，强制（force），重定向（redirect），失败（fail）或忽略（ignore）。有关详细信息，请参阅 <a href="#">Bad Records处理</a> ：
carbon.options.is.empty.data.bad.record	指定空数据是否被视为bad record。有关详细信息，请参阅 <a href="#">Bad Records处理</a> ：
carbon.options.sort.scope	指定数据加载期间排序的范围。
carbon.options.bad.record.path	指定需要存储bad record的HDFS路径。
carbon.custom.block.distribution	指定是否使用Spark或CarbonData的块分布功能。
enable.unsafe.sort	指定在数据加载期间是否使用不安全的排序。不安全的排序可减少数据加载操作期间的垃圾回收，从而实现更好的性能。
carbon.si.lookup.partialstring	当参数设置为TRUE时，二级索引采用starts-with、ends-with、contains和LIKE分区条件字符串。 当参数设置为FALSE时，二级索引只采用starts-with分区条件字符串。

属性	描述
carbon.input.segments	<p>指定要查询的段ID。此属性允许您查询指定表的指定段。CarbonScan将仅从指定的段ID读取数据。</p> <p>语法： “carbon.input.segments. &lt;database_name&gt;. &lt;table_name&gt; = &lt;list of segment ids &gt;”</p> <p>如果用户想在多线程模式下查询指定段，可使用<b>CarbonSession.threadSet</b>代替<b>SET</b>语句。</p> <p>语法： “CarbonSession.threadSet ("carbon.input.segments. &lt;database_name&gt;. &lt;table_name&gt;","&lt;list of segment ids &gt;");”</p> <p><b>说明</b> 不建议在<b>carbon.properties</b>文件中设置该属性，因为所有会话都包含段列表，除非发生会话级或线程级覆盖。</p>

## 示例

- 添加 ( Add ) 或更新 ( Update ) :  
**SET enable.unsafe.sort=true**
- 显示 ( Display ) 属性值:  
**SET enable.unsafe.sort**
- 显示段ID列表，段状态和其他所需详细信息的示例，然后指定要读取的段列表：  
**SHOW SEGMENTS FOR TABLE carbontable1;**  
**SET carbon.input.segments.db.carbontable1 = 1, 3, 9;**
- 多线程模式查询指定段示例如下：  
**CarbonSession.threadSet**  
**("carbon.input.segments.default.carbon\_table\_MulTI\_THread", "1,3");**
- 在多线程环境中使用**CarbonSession.threadSet**查询段示例如下（以Scala代码为例）：  

```
def main(args: Array[String]) {
  Future
  {
    CarbonSession.threadSet("carbon.input.segments.default.carbon_table_MulTI_THread", "1")
    spark.sql("select count(empno) from carbon_table_MulTI_THread").show()
  }
}
```
- 重置 ( Reset ) :  
**RESET**

## 系统响应

- 若运行成功，将记录在driver日志中。
- 若出现故障，将显示在用户界面（UI）中。

### 1.6.3 操作并发

DDL和DML中的操作，执行前，需要获取对应的锁，各操作需要获取锁的情况见[表1 操作获取锁一览表](#)，√表示需要获取该锁，一个操作仅在获取到所有需要获取的锁后，才能继续执行。

任意两个操作是否可以并发执行，可以通过如下方法确定：[表1-50](#)两行代表两个操作，这两行没有任意一列都标记√，即不存在某一列两行全为√。

表 1-50 操作获取锁一览表

操作	MET ADA TA_L OCK	COM PAC TIO N_L OCK	DRO P_TA BLE_ LOC K	DELE TE_S EGM ENT_ LOC K	CLE AN_ FILE S_LO CK	ALTE R_PA RTIT ION_ LOC K	UPD ATE_ LOC K	STRE AMI NG_ LOC K	CON CUR REN T_LO AD_ LOC K	SEG MEN T_LO CK
CRE ATE TABL E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRE ATE TABL E As SELE CT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DRO P TABL E	√	-	√	-	-	-	-	√	-	-
ALTE R TABL E COM PACT ION	-	√	-	-	-	-	√	-	-	-
TABL E REN AME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

操作	MET ADA TA_L OCK	COM PAC TION_L OCK	DRO P_TA BLE_ LOCK	DELE TE_S EGM ENT_ LOCK	CLE AN_ FILE S_LO CK	ALTE R_PA RTIT ION_ LOCK	UPD ATE_ LOCK	STRE AMI NG_ LOCK	CON CURRE NT_LO AD_ LOCK	SEG MENT_ LOCK
ADD COL UM NS	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
DRO P COL UM NS	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
CHA NGE DAT A TYPE	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
REFR ESH TABL E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGI STER INDE X TABL E	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFR ESH INDE X	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
LOA D DAT A/ INSE RT INTO	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√

操作	MET ADA TA_L OCK	COM PAC TION_L OCK	DRO P_TA BLE_ LOCK	DELE TE_S EGM ENT_ LOCK	CLE AN_ FILE S_LO CK	ALTE R_PA RTIT ION_ LOCK	UPD ATE_ LOCK	STRE AMI NG_ LOCK	CON CURRE NT_LO AD_ LOCK	SEG MEN T_LO CK
UPD ATE CAR BON TABL E	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-
DELE TE REC ORD S from CAR BON TABL E	√	√	-	-	-	-	√	-	-	-
DELE TE SEG MEN T by ID	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-
DELE TE SEG MEN T by DAT E	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-
SHO W SEG MEN TS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRE ATE SEC OND ARY INDE X	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-

操作	MET ADA TA_L OCK	COM PAC TION_L OCK	DRO P_TA BLE_ LOCK	DELE TE_S EGM ENT_ LOCK	CLE AN_ FILE S_LO CK	ALTE R_PA RTIT ION_ LOCK	UPD ATE_ LOCK	STRE AMI NG_ LOCK	CON CURRE NT_LO AD_ LOCK	SEG MEN T_LO CK
SHOW SECOND ARY INDEXES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DROP SECOND ARY INDEX	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
CLEAN FILES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SET/ RESET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Add Hive Parti tion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drop Hive Parti tion	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
Drop Parti tion	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
Alter table set	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.6.4 API

本章节描述Segment的API以及使用方法，所有方法在org.apache.spark.util.CarbonSegmentUtil类中。

如下方法已废弃:

```
/**
 * Returns the valid segments for the query based on the filter condition
 * present in carbonScanRdd.
 *
 * @param carbonScanRdd
 * @return Array of valid segments
 */
@deprecated def getFilteredSegments(carbonScanRdd: CarbonScanRDD[InternalRow]): Array[String];
```

## 使用方法

使用如下方法从查询语句中获得CarbonScanRDD:

```
val df=carbon.sql("select * from table where age='12'")
val myscan=df.queryExecution.sparkPlan.collect {
case scan: CarbonDataSourceScan if scan.rdd.isInstanceOf[CarbonScanRDD[InternalRow]] => scan.rdd
case scan: RowDataSourceScanExec if scan.rdd.isInstanceOf[CarbonScanRDD[InternalRow]] => scan.rdd
}.head
val carbonrdd=myscan.asInstanceOf[CarbonScanRDD[InternalRow]]
```

例子:

```
CarbonSegmentUtil.getFilteredSegments(carbonrdd)
```

可以通过传入sql语句来获取过滤后的segment:

```
/**
 * Returns an array of valid segment numbers based on the filter condition provided in the sql
 * NOTE: This API is supported only for SELECT Sql (insert into,ctas,.., is not supported)
 *
 * @param sql
 * @param sparkSession
 * @return Array of valid segments
 * @throws UnsupportedOperationException because Get Filter Segments API supports if and only
 * if only one carbon main table is present in query.
 */
def getFilteredSegments(sql: String, sparkSession: SparkSession): Array[String];
```

例子:

```
CarbonSegmentUtil.getFilteredSegments("select * from table where age='12'", sparkSession)
```

传入数据库名和表名, 获取会被合并的segment列表, 得到的segment列表可以当做getMergedLoadName函数的参数传入:

```
/**
 * Identifies all segments which can be merged with MAJOR compaction type.
 * NOTE: This result can be passed to getMergedLoadName API to get the merged load name.
 *
 * @param sparkSession
 * @param tableName
 * @param dbName
 * @return list of LoadMetadataDetails
 */
def identifySegmentsToBeMerged(sparkSession: SparkSession,
tableName: String,
dbName: String) : util.List[LoadMetadataDetails];
```

例子:

```
CarbonSegmentUtil.identifySegmentsToBeMerged(sparkSession, "table_test","default")
```

传入数据库名、表名和自定义的segment列表, 获取自定义合并操作会被合并的segment列表, 得到的segment列表可以当做getMergedLoadName函数的参数传入:

```
/**
 * Identifies all segments which can be merged with CUSTOM compaction type.
 * NOTE: This result can be passed to getMergedLoadName API to get the merged load name.
```

```
*
* @param sparkSession
* @param tableName
* @param dbName
* @param customSegments
* @return list of LoadMetadataDetails
* @throws UnsupportedOperationException if customSegments is null or empty.
* @throws MalformedCarbonCommandException if segment does not exist or is not valid
*/
def identifySegmentsToBeMergedCustom(sparkSession: SparkSession,
tableName: String,
dbName: String,
customSegments: util.List[String]): util.List[LoadMetadataDetails];
```

例子:

```
val customSegments = new util.ArrayList[String]()
customSegments.add("1")
customSegments.add("2")
CarbonSegmentUtil.identifySegmentsToBeMergedCustom(sparkSession, "table_test", "default",
customSegments)
```

给定segment列表，返回合并后新的导入名称:

```
/**
* Returns the Merged Load Name for given list of segments
*
* @param list of segments
* @return Merged Load Name
* @throws UnsupportedOperationException if list of segments is less than 1
*/
def getMergedLoadName(list: util.List[LoadMetadataDetails]): String;
```

例子:

```
val carbonTable = CarbonEnv.getCarbonTable(Option(databaseName), tableName)(sparkSession)
val loadMetadataDetails = SegmentStatusManager.readLoadMetadata(carbonTable.getMetadataPath)
CarbonSegmentUtil.getMergedLoadName(loadMetadataDetails.toList.asJava)
```

## 1.6.5 空间索引

### 快速示例

```
create table IF NOT EXISTS carbonTable
(
COLUMN1 BIGINT,
LONGITUDE BIGINT,
LATITUDE BIGINT,
COLUMN2 BIGINT,
COLUMN3 BIGINT
)
STORED AS carbondata
TBLPROPERTIES
('SPATIAL_INDEX.mygeohash.type='geohash','SPATIAL_INDEX.mygeohash.sourcecolumns='longitude,
latitude','SPATIAL_INDEX.mygeohash.originLatitude='39.850713','SPATIAL_INDEX.mygeohash.gridSize='50','S
PATIAL_INDEX.mygeohash.minLongitude='115.828503','SPATIAL_INDEX.mygeohash.maxLongitude='720.000
000','SPATIAL_INDEX.mygeohash.minLatitude='39.850713','SPATIAL_INDEX.mygeohash.maxLatitude='720.0
00000','SPATIAL_INDEX='mygeohash','SPATIAL_INDEX.mygeohash.conversionRatio='1000000','SORT_COLU
MNS='column1,column2,column3,latitude,longitude');
```

### 空间索引介绍


空间数据包括多维点、线、矩形、立方体、多边形和其他几何对象。空间数据对象占据空间的某一区域，称为空间范围，通过其位置和边界描述。空间数据可以是点数据，也可以是区域数据。

- 点数据：一个点具有一个空间范围，仅通过其位置描述。它不占用空间，没有相关的边界。点数据由二维空间中的点的集合组成。点可以存储为一对经纬度。
- 区域数据：一个区域有空间范围，有位置和边界。位置可以看作是一个定点在区域内的位置，例如它的质心。在二维中，边界可以可视化为一条线（有限区域，闭环）。区域数据包含一系列区域。

目前仅限于支持点数据，存储点数据。

经纬度可以编码为唯一的GeoID。Geohash是Gustavo Niemeyer发明的公共域地理编码系统，它将地理位置编码为一串由字母和数字组成的短字符串。它是一种分层的空间数据结构，把空间细分为网格形状的桶，是被称为Z阶曲线和通常称为空间填充曲线的许多应用之一。

点在多维中的Z值是简单地通过交织其坐标值的二进制表示来计算的，如下图所示。使用Geohash创建GeoID时，数据按照GeoID排序，而不是按照经纬度排序，数据按照空间就近性排序存储。



## 建表

### GeoHash编码:

```
create table IF NOT EXISTS carbonTable
(
...
`LONGITUDE` BIGINT,
`LATITUDE` BIGINT,
...
)
STORED AS carbondata
TBLPROPERTIES
('SPATIAL_INDEX.mygeohash.type='geohash','SPATIAL_INDEX.mygeohash.sourcecolumns='longitude,
latitude','SPATIAL_INDEX.mygeohash.originLatitude='xx.xxxxxx','SPATIAL_INDEX.mygeohash.gridSize='xx','SP
ATIAL_INDEX.mygeohash.minLongitude='xxx.xxxxxx','SPATIAL_INDEX.mygeohash.maxLongitude='xxx.xxxxxx')
```

```
,'SPATIAL_INDEX.mygeohash.minLatitude'='xx.xxxxxx','SPATIAL_INDEX.mygeohash.maxLatitude'='xxx.xxxxxx',  
SPATIAL_INDEX='mygeohash','SPATIAL_INDEX.mygeohash.conversionRatio'='1000000','SORT_COLUMNS'='co  
lumn1,column2,column3,latitude,longitude');
```

SPATIAL\_INDEX: 自定义索引处理器。此处理程序允许用户从表结构列集中创建新的列。新创建的列名与处理程序名相同。处理程序的type和sourcecolumns属性是必需的属性。目前, type属性只支持“geohash”。Carbon提供一个简单的默认实现类。用户可以通过扩展默认实现类来挂载geohash的自定义实现类。该默认处理程序还需提供以下的表属性:

- SPATIAL\_INDEX.xxx.originLatitude: Double类型, 坐标原点纬度
- SPATIAL\_INDEX.xxx.gridSize: Int类型, 栅格长度(米)
- SPATIAL\_INDEX.xxx.minLongitude: Double类型, 最小经度
- SPATIAL\_INDEX.xxx.maxLongitude: Double类型, 最大经度
- SPATIAL\_INDEX.xxx.minLatitude: Double类型, 最小纬度
- SPATIAL\_INDEX.xxx.maxLatitude: Double类型, 最大纬度
- SPATIAL\_INDEX.xxx.conversionRatio: Int类型, 将经纬度小数值转换为整型值

用户可以按照上述格式为处理程序添加自己的表属性, 并在自定义实现类中访问它们。originLatitude, gridSize及conversionRatio是必选参数, 其余属性在Carbon中都是可选的。可以使用“SPATIAL\_INDEX.xxx.class”属性指定它们的实现类。

默认实现类可以为每一行的sourcecolumns生成handler列值, 并且支持基于sourcecolumns的过滤条件查询。生成的handler列对用户不可见。除SORT\_COLUMNS表属性外, 任何DDL命令和属性都不允许包含handler列。

### 说明

- 生成的handler列默认被视为排序列。如果SORT\_COLUMNS不包含任何sourcecolumns, 则将handler列追加到现有的SORT\_COLUMNS最后。如果在SORT\_COLUMNS中已经指定了该handler列, 则它在SORT\_COLUMNS的顺序将保持不变。
- 如果SORT\_COLUMNS包含任意的sourcecolumns, 但是没有包含handler列, 则handler列将自动插入到SORT\_COLUMNS中的sourcecolumns之前。
- 如果SORT\_COLUMNS需要包含任意的sourcecolumns, 那么需要保证handler列出现在sourcecolumns之前, 这样handler列才能在排序中生效。

### GeoSOT编码:

```
CREATE TABLE carbontable(  
...  
longitude DOUBLE,  
latitude DOUBLE,  
...)  
STORED AS carbondata  
TBLPROPERTIES ('SPATIAL_INDEX'='xxx',  
'SPATIAL_INDEX.xxx.type'='geosot',  
'SPATIAL_INDEX.xxx.sourcecolumns'='longitude, latitude',  
'SPATIAL_INDEX.xxx.level'='21',  
'SPATIAL_INDEX.xxx.class'='org.apache.carbondata.geo.GeoSOTIndex')
```

表 1-51 参数说明

参数	说明
SPATIAL_INDEX	指定表属性“SPATIAL_INDEX”, 空间索引列, 列名与该属性的值相同。

参数	说明
SPATIAL_INDEX.xxx.type	必填参数，值为geosot。
SPATIAL_INDEX.xxx.source columns	必填参数，空间索引列属性，指定计算空间索引的源数据列，需为2个存在的列，且类型为double。
SPATIAL_INDEX.xxx.level	可选参数，用于计算空间索引列。默认值为17，因为该值可以计算出足够精确的结果，同时拥有良好的性能。
SPATIAL_INDEX.xxx.class	可选参数，用于指定geo的实现类，默认为“org.apache.carbondata.geo.GeoSOTIndex”。

### 使用示例：

```
create table geosot(  
timevalue bigint,  
longitude double,  
latitude double)  
stored as carbondata  
TBLPROPERTIES ('SPATIAL_INDEX'='mygeosot',  
'SPATIAL_INDEX.mygeosot.type'='geosot',  
'SPATIAL_INDEX.mygeosot.level'='21', 'SPATIAL_INDEX.mygeosot.sourcecolumns'='longitude, latitude');
```

## 准备数据

- 准备数据文件1： geosotdata.csv

```
timevalue,longitude,latitude  
1575428400000,116.285807,40.084087  
1575428400000,116.372142,40.129503  
1575428400000,116.187332,39.979316  
1575428400000,116.337069,39.951887  
1575428400000,116.359102,40.154684  
1575428400000,116.736367,39.970323  
1575428400000,116.720179,40.009893  
1575428400000,116.346961,40.13355  
1575428400000,116.302895,39.930753  
1575428400000,116.288955,39.999101  
1575428400000,116.17609,40.129953  
1575428400000,116.725575,39.981115  
1575428400000,116.266922,40.179415  
1575428400000,116.353706,40.156483  
1575428400000,116.362699,39.942444  
1575428400000,116.325378,39.963129
```

- 准备数据文件2： geosotdata2.csv

```
timevalue,longitude,latitude  
1575428400000,120.17708,30.326882  
1575428400000,120.180685,30.326327  
1575428400000,120.184976,30.327105  
1575428400000,120.189311,30.327549  
1575428400000,120.19446,30.329698  
1575428400000,120.186965,30.329133  
1575428400000,120.177481,30.328911  
1575428400000,120.169713,30.325614  
1575428400000,120.164563,30.322243  
1575428400000,120.171558,30.319613  
1575428400000,120.176365,30.320687  
1575428400000,120.179669,30.323688  
1575428400000,120.181001,30.320761  
1575428400000,120.187094,30.32354  
1575428400000,120.193574,30.323651
```

```
1575428400000,120.186192,30.320132
1575428400000,120.190055,30.317464
1575428400000,120.195376,30.318094
1575428400000,120.160786,30.317094
1575428400000,120.168211,30.318057
1575428400000,120.173618,30.316612
1575428400000,120.181001,30.317316
1575428400000,120.185162,30.315908
1575428400000,120.192415,30.315871
1575428400000,120.161902,30.325614
1575428400000,120.164306,30.328096
1575428400000,120.197093,30.325985
1575428400000,120.19602,30.321651
1575428400000,120.198638,30.32354
1575428400000,120.165421,30.314834
```

## 导入数据

GeoHash默认实现类扩展自定义索引抽象类。如果没有配置handler属性为自定义的实现类，则使用默认的实现类。用户可以通过扩展默认实现类来挂载geohash的自定义实现类。自定义索引抽象类方法包括：

- Init方法，用来提取、验证和存储handler属性。在失败时发生异常，并显示错误信息。
- Generate方法，用来生成索引。它为每行数据生成一个索引数据。
- Query方法，用来对给定输入生成索引值范围列表。

导入命令同普通Carbon表：

```
LOAD DATA inpath '/tmp/geosotdata.csv' INTO TABLE geosot OPTIONS
('DELIMITER'= ',');
```

```
LOAD DATA inpath '/tmp/geosotdata2.csv' INTO TABLE geosot OPTIONS
('DELIMITER'= ',');
```

### 📖 说明

geosotdata.csv和geosotdata2.csv表请参考[准备数据](#)。

## 不规则空间集合的聚合查询

### 查询语句及Filter UDF

- 根据polygon过滤数据

**IN\_POLYGON(pointList)**

UDF输入参数：

参数	类型	说明
pointList	String	将多个点输入为一个字符串，每个点以 <b>longitude latitude</b> 表示。经纬度间用空格分隔，每对经纬度用逗号分隔，字符串首尾经纬度一致。

UDF输出参数：

参数	类型	说明
inOrNot	Boolean	判断数据是否在指定的polygon_list之内。

使用示例:

```
select longitude, latitude from geosot where IN_POLYGON('116.321011 40.123503, 116.137676 39.947911, 116.560993 39.935276, 116.321011 40.123503');
```

- 根据polygon列表过滤数据。

### IN\_POLYGON\_LIST(polygonList, opType)

UDF输入参数:

参数	类型	说明
polygonList	String	将多个polygon输入为一个字符串，每个polygon以 <b>POLYGON ((longitude1 latitude1, longitude2 latitude2, ...))</b> 表示。注意“POLYGON”后有空格，经纬度间用空格分隔，每对经纬度用逗号分隔，一个polygon的首尾经纬度一致。IN_POLYGON_LIST必须输入2个以上polygon。 一个polygon示例： POLYGON ((116.137676 40.163503, 116.137676 39.935276, 116.560993 39.935276, 116.137676 40.163503))
opType	String	对多个polygon进行并交集操作。 目前支持的操作类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>OR: A U B U C (假设输入了三个POLYGON, A、B、C)</li> <li>AND: A ∩ B ∩ C</li> </ul>

UDF输出参数:

参数	类型	说明
inOrNot	Boolean	判断数据是否在指定的polygon_list之内。

使用示例:

```
select longitude, latitude from geosot where IN_POLYGON_LIST('POLYGON ((120.176433 30.327431,120.171283 30.322245,120.181411 30.314540, 120.190509 30.321653,120.185188 30.329358,120.176433 30.327431)), POLYGON ((120.191603 30.328946,120.184179 30.327465,120.181819 30.321464, 120.190359 30.315388,120.199242 30.324464,120.191603 30.328946))', 'OR');
```

- 根据polyline列表过滤数据。

### IN\_POLYLINE\_LIST(polylineList, bufferInMeter)

UDF输入参数:

参数	类型	说明
polylineList	String	将多个polyline输入为一个字符串，每个polyline以 <b>LINestring</b> ( <b>longitude1 latitude1, longitude2 latitude2, ...</b> )表示。注意“LINestring”后有空格，经纬度间用空格分隔，每组经纬度用逗号分隔。 对多个polyline区域内的数据会输出并集结果。 一个polyline示例： LINestring (116.137676 40.163503, 116.137676 39.935276, 116.260993 39.935276)
bufferInMeter	Float	polyline的buffer距离，单位为米。末端使用直角创建缓冲区。

UDF输出参数:

参数	类型	说明
inOrNot	Boolean	判断数据是否在指定的polyline_list之内。

使用示例:

```
select longitude, latitude from geosot where IN_POLYLINE_LIST('LINestring (120.184179 30.327465, 120.191603 30.328946, 120.199242 30.324464, 120.190359 30.315388)', 65);
```

- 根据Geold区间列表过滤数据。

### IN\_POLYGON\_RANGE\_LIST(polygonRangeList, opType)

UDF输入参数:

参数	类型	说明
polygonRangeList	String	将多个rangeList输入为一个字符串，每个rangeList以 <b>RANGELIST</b> ( <b>startGeold1 endGeold1, startGeold2 endGeold2, ...</b> )表示。注意“RANGELIST”后有空格，首尾Geold间用空格分隔，每组Geold range用逗号分隔。 一个rangeList示例： RANGELIST (855279368848 855279368850, 855280799610 855280799612, 855282156300 855282157400)

参数	类型	说明
opType	String	对多个rangeList进行并交集操作。 目前支持的操作类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>OR: A U B U C (假设输入了三个 RANGELIST, A、B、C)</li> <li>AND: A ∩ B ∩ C</li> </ul>

UDF输出参数:

参数	类型	说明
inOrNot	Boolean	判断数据是否在指定的polyRange_list之内。

使用示例:

```
select mygeosot, longitude, latitude from geosot where IN_POLYGON_RANGE_LIST('RANGELIST (526549722865860608 526549722865860618, 532555655580483584 532555655580483594)', 'OR');
```

- polygon连接查询

#### IN\_POLYGON\_JOIN(GEO\_HASH\_INDEX\_COLUMN, POLYGON\_COLUMN)

两张表做join查询，一张表为空间数据表（有经纬度列和GeoHashIndex列），另一张表为维度表，保存polygon数据。

查询使用IN\_POLYGON\_JOIN UDF，参数GEO\_HASH\_INDEX\_COLUMN和polygon表的POLYGON\_COLUMN。Polygon\_column列是一系列的点（经纬度列）。Polygon表的每一行的第一个点和最后一个点必须是相同的。Polygon表的每一行的所有点连接起来形成一个封闭的几何对象。

UDF输入参数:

参数	类型	说明
GEO_HASH_INDEX_COLUMN	Long	空间数据表的GeoHashIndex列。
POLYGON_COLUMN	String	Polygon表的polygon列，数据为polygon的字符串表示。例如，一个polygon是POLYGON ((longitude1 latitude1, longitude2 latitude2, ...))

使用示例:

```
CREATE TABLE polygonTable(
  polygon string,
  poiType string,
  poiId String)
STORED AS carbondata;
```

```
insert into polygonTable select 'POLYGON ((120.176433 30.327431,120.171283 30.322245, 120.181411 30.314540,120.190509 30.321653,120.185188 30.329358,120.176433 30.327431))','abc','1';
```

```
insert into polygonTable select 'POLYGON ((120.191603 30.328946,120.184179 30.327465,
120.181819 30.321464,120.190359 30.315388,120.199242 30.324464,120.191603 30.328946))','abc','2';

select t1.longitude,t1.latitude from geosot t1
inner join
(select polygon,poild from polygonTable where poitype='abc') t2
on in_polygon_join(t1.mygeosot,t2.polygon) group by t1.longitude,t1.latitude;
```

- range\_list连接查询

**IN\_POLYGON\_JOIN\_RANGE\_LIST(GEO\_HASH\_INDEX\_COLUMN, POLYGON\_COLUMN)**

同IN\_POLYGON\_JOIN，使用IN\_POLYGON\_JOIN\_RANGE\_LIST UDF关联空间数据表和polygon维度表，关联基于Polygon\_RangeList。直接使用range list可以避免polygon到range list的转换。

UDF输入参数：

参数	类型	说明
GEO_HASH_INDEX_COLUMN	Long	空间数据表的GeoHashIndex列。
POLYGON_COLUMN	String	Polygon表的rangelist列，数据为rangeList的字符串。例如，一个rangelist是RANGELIST (startGeold1 endGeold1, startGeold2 endGeold2, ...)

使用示例：

```
CREATE TABLE polygonTable(
polygon string,
poiType string,
poild String)
STORED AS carbondata;

insert into polygonTable select 'RANGELIST (526546455897309184 526546455897309284,
526549831217315840 526549831217315850, 532555655580483534 532555655580483584)','xyz','2';

select t1.*
from geosot t1
inner join
(select polygon,poild from polygonTable where poitype='xyz') t2
on in_polygon_join_range_list(t1.mygeosot,t2.polygon);
```

**空间索引工具类UDF**

- Geold转栅格行列号。

**GeoldToGridXy(geold)**

UDF输入参数：

参数	类型	说明
geold	Long	根据Geold计算栅格行列号。

UDF输出参数：

参数	类型	说明
gridArray	Array[Int]	返回该geoid所包含的栅格行列号，以数组的方式返回，第一位为行，第二位为列。

使用示例：

```
select longitude, latitude, mygeohash, GeoidToGridXy(mygeohash) as GridXY from geoTable;
```

- 经纬度转Geoid。

#### **LatLngToGeoid(latitude, longitude oriLatitude, gridSize)**

UDF输入参数：

参数	类型	说明
longitude	Long	经度，注：转换后的整数类型。
latitude	Long	纬度，注：转换后的整数类型。
oriLatitude	Double	原点纬度，计算Geoid需要参数。
gridSize	Int	栅格大小，计算Geoid需要参数。

UDF输出参数：

参数	类型	说明
geoid	Long	通过编码获得一个表示经纬度的数。

使用示例：

```
select longitude, latitude, mygeohash, LatLngToGeoid(latitude, longitude, 39.832277, 50) as geoid from geoTable;
```

- Geoid转经纬度。

#### **GeoidToLatLng(geoid, oriLatitude, gridSize)**

UDF输入参数：

参数	类型	说明
geoid	Long	根据Geoid计算经纬度。
oriLatitude	Double	原点纬度，计算经纬度需要参数。
gridSize	Int	栅格大小，计算经纬度需要参数。

 说明

由于Geoid由栅格坐标生成，坐标为栅格中心点，则计算出的经纬度是栅格中心点经纬度，与生成该Geoid的经纬度可能有[0度~半个栅格度数]的误差。

UDF输出参数：

参数	类型	说明
latitudeAndLongitude	Array[Double]	返回该geoid所表示的栅格的中心点的经纬度坐标，以数组的方式返回，第一位为latitude，第二位为longitude。

使用示例：

```
select longitude, latitude, mygeohash, GeoidToLatLng(mygeohash, 39.832277, 50) as  
LatitudeAndLongitude from geoTable;
```

- 计算金字塔模型向上汇聚一层的Geoid。

**ToUpperLayerGeoid(geoid)**

UDF输入参数：

参数	类型	说明
geoid	Long	根据输入Geoid计算金字塔模型上一层Geoid。

UDF输出参数：

参数	类型	说明
geoid	Long	金字塔模型上一层Geoid。

使用示例：

```
select longitude, latitude, mygeohash, ToUpperLayerGeoid(mygeohash) as upperLayerGeoid from  
geoTable;
```

- 输入polygon获得Geoid范围列表。

**ToRangeList(polygon, oriLatitude, gridSize)**

UDF输入参数：

参数	类型	说明
polygon	String	输入polygon字符串，用一组经纬度表示。 经纬度间用空格分隔，每对经纬度间用逗号分隔，首尾经纬度一致。
oriLatitude	Double	原点纬度，计算Geoid需要参数。
gridSize	Int	栅格大小，计算Geoid需要参数。

UDF输出参数:

参数	类型	说明
geoidList	Buffer[Array[Long]]	将polygon转换为一串geoid的范围列表。

使用示例:

```
select ToRangeList('116.321011 40.123503, 116.137676 39.947911, 116.560993 39.935276, 116.321011 40.123503', 39.832277, 50) as rangeList from geoTable;
```

- 计算金字塔模型向上汇聚一层的longitude。

#### ToUpperLongitude (longitude, gridSize, oriLat)

UDF输入参数:

参数	类型	说明
longitude	Long	输入longitude, 用一个长整型表示。
gridSize	Int	栅格大小, 计算longitude需要参数。
oriLatitude	Double	原点纬度, 计算longitude需要参数。

UDF输出参数:

参数	类型	说明
longitude	Long	返回上一层的longitude。

使用示例:

```
select ToUpperLongitude (-23575161504L, 50, 39.832277) as upperLongitude from geoTable;
```

- 计算金字塔模型向上汇聚一层的Latitude。

#### ToUpperLatitude(Latitude, gridSize, oriLat)

UDF输入参数:

参数	类型	说明
latitude	Long	输入latitude, 用一个长整型表示。
gridSize	Int	栅格大小, 计算latitude需要参数。
oriLatitude	Double	原点纬度, 计算latitude需要参数。

UDF输出参数:

参数	类型	说明
Latitude	Long	返回上一层的latitude。

使用示例:

```
select ToUpperLatitude (-23575161504L, 50, 39.832277) as upperLatitude from geoTable;
```

- 经纬度转GeoSOT

#### LatLngToGridCode(latitude, longitude, level)

UDF输入参数:

参数	类型	说明
latitude	Double	输入latitude。
longitude	Double	输入longitude。
level	Int	输入level, 值区间[0-32]。

UDF输出参数:

参数	类型	说明
geold	Long	通过GeoSOT编码获得一个表示经纬度的数。

使用示例:

```
select LatLngToGridCode(39.930753, 116.302895, 21) as geold;
```

## 1.7 CarbonData 故障处理

### 1.7.1 当在 Filter 中使用 Big Double 类型数值时, 过滤结果与 Hive 不一致

#### 现象描述

当在filter中使用更高精度的double数据类型的数值时, 过滤结果没有按照所使用的filter的要求返回正确的值。

#### 可能原因

如果filter使用更高精度的double数据类型的数值, 系统将会对该值四舍五入进行比较, 因此在这种情况下, 即使小数部分不同, 系统仍然会认为double数据类型的值是相同的。

## 定位思路

无。

## 处理步骤

当需要高精度的数据比较时，可以使用Decimal数据类型的数值，例如，在财务应用程序中，equality和inequality检查，以及取整运算，均可使用Decimal数据类型的数值。

## 参考信息

无。

## 1.7.2 查询性能下降

### 现象描述

在不同的查询周期内运行查询功能，查询性能会有起伏。

### 可能原因


在处理数据加载时，为每个executor程序实例配置的内存不足，可能会产生更多的Java GC（垃圾收集）。当GC发生时，会发现查询性能下降。

### 定位思路

在Spark UI上，会发现某些executors的GC时间明显比其他executors高，或者所有的executors都表现出高GC时间。

### 处理步骤

登录Manager页面，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置”，在搜索框搜索“spark.executor.memory”，通过参数“spark.executor.memory”配置更高的内存值。



### 参考信息

无。

## 1.8 CarbonData 常见问题

## 1.8.1 为什么对 decimal 数据类型进行带过滤条件的查询时会出现异常输出？

### 问题

当对decimal数据类型进行带过滤条件的查询时，输出结果不正确。

例如，

```
select * from carbon_table where num = 1234567890123456.22;
```

输出结果：

```
+-----+-----+-----+
| name |      num      |
+-----+-----+-----+
| IAA | 1234567890123456.22 |
| IAA | 1234567890123456.21 |
+-----+-----+-----+
```

### 回答

为了得到准确的输出结果，需在数字后面加上“BD”。

例如，

```
select * from carbon_table where num = 1234567890123456.22BD;
```

输出结果：

```
+-----+-----+-----+
| name |      num      |
+-----+-----+-----+
| IAA | 1234567890123456.22 |
+-----+-----+-----+
```

## 1.8.2 如何避免对历史数据进行 minor compaction？

### 问题

如何避免对历史数据进行minor compaction？

### 回答

如果要先加载历史数据，后加载增量数据，则以下步骤可避免对历史数据进行minor compaction：

1. 加载所有历史数据。
2. 将major compaction大小配置为小于历史数据segment大小的值。
3. 对历史数据进行一次major compaction，之后将不会考虑这些segments进行minor compaction。
4. 加载增量数据。
5. 用户可以根据自己的需要配置minor compaction阈值。

配置示例和预期输出：

1. 用户将所有历史数据加载到CarbonData，此数据的一个segment的大小假定为500GB。

2. 用户设置major compaction参数的阈值：“carbon.major.compaction.size” = “491520 ( 480gb \* 1024 )”。其中，491520可配置。
3. 运行major compaction。由于每个segment的大小超过配置值的大小，因此这些segments将会被压缩。
4. 加载增量负载。
5. 配置minor compaction参数的阈值：“compaction.level.threshold” = “6,6”。
6. 运行minor compaction。此时只考虑增量负载。

### 1.8.3 如何在 CarbonData 数据加载时修改默认的组名？

#### 问题

如何在CarbonData数据加载时修改默认的组名？

#### 回答

CarbonData数据加载时，默认的组名为“ficommon”。可以根据需要修改默认的组名。

1. 编辑“carbon.properties”文件。
2. 根据需要修改关键字“carbon.dataload.group.name”的值。其默认值为“ficommon”。

### 1.8.4 为什么 INSERT INTO CARBON TABLE 失败？

#### 问题

为什么 *INSERT INTO CARBON TABLE* 命令无法在日志文件中记录以下信息？

```
Data load failed due to bad record
```

#### 回答

在以下场景中，*INSERT INTO CARBON TABLE* 命令会失败：

- 当源表和目标表的列数据类型不同时，源表中的数据将被视为Bad Records，则 *INSERT INTO* 命令会失败。
- 源列上的aggregation函数的结果超过目标列的最大范围，则 *INSERT INTO* 命令会失败。

解决方法：

在进行插入操作时，可在对应的列上使用cast函数。

示例：

- a. 使用DESCRIBE命令查询目标表和源表。

```
DESCRIBE newcarbontable;
```

结果：

```
col1 int  
col2 bigint
```

```
DESCRIBE sourcetable;
```

结果:

```
col1 int  
col2 int
```

- b. 添加cast函数以将BigInt类型数据转换为Integer类型数据。

```
INSERT INTO newcarbontable select col1, cast(col2 as integer) from  
sourcetable;
```

## 1.8.5 为什么含转义字符的输入数据记录到 Bad Records 中的值与原始数据不同?

### 问题

为什么含转义字符的输入数据记录到Bad Records中的值与原始数据不同?

### 回答

转义字符以反斜线“\”开头，后跟一个或几个字符。如果输入记录包含类似\t, \b, \n, \r, \f, \', \", \\的转义字符，Java将把转义符\和它后面的字符一起处理得到转义后的值。

例如：如果CSV数据类似“2010\\10,test”，将这两列插入“String,int”类型时，因为“test”无法转换为int类型，表会将这条记录重定向到Bad Records中。但记录到Bad Records中的值为“2010\10”，Java会将原始数据中的“\\”转义为“\”。

## 1.8.6 当初始 Executor 为 0 时，为什么 INSERT INTO/LOAD DATA 任务分配不正确，打开的 task 少于可用的 Executor?

### 问题

当初始Executor为0时，为什么INSERT INTO/LOAD DATA任务分配不正确，打开的task少于可用的Executor?

### 回答

在这种场景下，CarbonData会给每个节点分配一个INSERT INTO或LOAD DATA任务。如果Executor不是不同的节点分配的，CarbonData将会启动较少的task。

#### 解决措施:

您可以适当增大Executor内存和Executor核数，以便YARN可以在每个节点上启动一个Executor。具体的配置方法如下:

1. 配置Executor核数。
  - 将“spark-defaults.conf”中的“spark.executor.cores”配置项或者“spark-env.sh”中的“SPARK\_EXECUTOR\_CORES”配置项设置为合适大小。
  - 在使用spark-submit命令时，添加“--executor-cores NUM”参数设置核数。
2. 配置Executor内存。
  - 将“spark-defaults.conf”中的“spark.executor.memory”配置项或者“spark-env.sh”中的“SPARK\_EXECUTOR\_MEMORY”配置项设置为合适大小。

- 在使用spark-submit命令时，添加“--executor-memory MEM”参数设置内存。

## 1.8.7 为什么并行度大于待处理的 block 数目时，CarbonData 仍需要额外的 executor?

### 问题

为什么并行度大于待处理的block数目时，CarbonData仍需要额外的executor?

### 回答

CarbonData块分布对于数据处理进行了如下优化：

1. 优化数据处理并行度。
2. 优化了读取块数据的并行性。

为了优化并行数据处理及并行读取块数据，CarbonData根据块的局域性申请executor，因此CarbonData可获得所有节点上的executor。

为了优化并行数据处理及并行读取块数据，运用动态分配的用户需配置以下特性。

1. 使用参数“spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout”并将此参数值设置为15min（或平均查询时间）。
2. 正确配置参数“spark.dynamicAllocation.maxExecutors”，不推荐使用默认值（2048），否则CarbonData将申请最大数量的executor。
3. 对于更大的集群，配置参数“carbon.dynamicAllocation.schedulerTimeout”为10~15sec，默认值为5sec。
4. 配置参数“carbon.scheduler.minRegisteredResourcesRatio”为0.1~1.0，默认值为0.8。只要达到此参数值，块分布可启动。

## 1.8.8 为什么创建 Hive 表失败?

### 问题

为什么创建Hive表失败?

### 回答

当源表或子查询具有大数据量的Partition时，创建Hive表失败。执行查询需要很多的task，此时输出的文件数就会很多，从而导致driver OOM。

可以在创建Hive表的语句中增加**distribute by**子句来解决这个问题，其中**distribute by**的字段要选取合适的cardinality（即distinct值的个数）。

**distribute by**子句限制了Hive表的Partition数量。增加**distribute by**子句后，最终的输出文件数取决于指定列的cardinality和“spark.sql.shuffle.partitions”参数值。但如果distribute by的字段的cardinality值很小，例如，“spark.sql.shuffle.partitions”参数值为200，但**distribute by**字段的cardinality只有100，则输出的200个文件中，只有其中100个文件有数据，剩下的100个文件为空文件。也就是说，如果选取的字段的cardinality过低，如1，则会造成严重的数据倾斜，从而严重影响查询性能。

因此，建议选取的distribute by字段的cardinality个数要大于“spark.sql.shuffle.partitions”参数，可大于2~3倍。

示例:

```
create table hivetable1 as select * from sourcetable1 distribute by col_age;
```

## 1.8.9 如何在不同的 namespaces 上逻辑地分割数据

### 问题

如何在不同的namespaces上逻辑地分割数据?

### 回答

- 配置:  
要在不同namespaces之间逻辑地分割数据, 必须更新HDFS, Hive和Spark的“core-site.xml”文件中的以下配置。

#### 📖 说明

改变Hive组件将改变carbonstore的位置和warehouse的位置。

- HDFS中的配置
  - fs.defaultFS - 默认文件系统的名称。URI模式必须设置为“viewfs”。当使用“viewfs”模式时, 权限部分必须是“ClusterX”。
  - fs.viewfs.mountable.ClusterX.homedir - 主目录基本路径。每个用户都可以使用在“FileSystem/FileContext”中定义的getHomeDirectory()方法访问其主目录。
  - fs.viewfs.mountable.default.link.<dir\_name> - ViewFS安装表。

示例:

```
<property>
<name>fs.defaultFS</name>
<value>viewfs://ClusterX</value>
</property>
<property>
<name>fs.viewfs.mounttable.ClusterX.link./folder1</name>
<value>hdfs://NS1/folder1</value>
</property>
<property>
<name>fs.viewfs.mounttable.ClusterX.link./folder2</name>
<value>hdfs://NS2/folder2</value>
</property>
```

- Hive和Spark中的配置  
fs.defaultFS - 默认文件系统的名称。URI模式必须设置为“viewfs”。当使用“viewfs”模式时, 权限部分必须是“ClusterX”。

- 命令格式:  
**LOAD DATA INPATH 'path to data' INTO TABLE table\_name OPTIONS ('...');**

#### 📖 说明

每当Spark配置有viewFS文件系统时, 当尝试从HDFS加载数据时, 用户必须在**LOAD**语句中指定如“viewfs://”这样的路径或相对路径作为文件路径。

- 示例:
  - viewFS路径举例:

```
LOAD DATA INPATH 'viewfs://ClusterX/dir/data.csv' INTO TABLE  
table_name OPTIONS ('...');
```

- 相对路径举例:

```
LOAD DATA INPATH '/apps/input_data1.txt' INTO TABLE table_name;
```

## 1.8.10 为什么在 Spark Shell 中不能执行更新命令?

### 问题

为什么在 Spark Shell 中不能执行更新命令?

### 回答

本文档中给出的语法和示例是关于 Beeline 的命令，而不是 Spark Shell 中的命令。

若要在 Spark Shell 中使用更新命令，可以使用以下语法。

- 语法1  

```
<carbon_context>.sql("UPDATE <CARBON TABLE> SET (column_name1,  
column_name2, ... column_name n) = (column1_expression ,  
column2_expression , column3_expression ... column n_expression)  
[ WHERE { <filter_condition> } ]");.show
```
- 语法2  

```
<carbon_context>.sql("UPDATE <CARBON TABLE> SET (column_name1,  
column_name2,) = (select sourceColumn1, sourceColumn2 from  
sourceTable [ WHERE { <filter_condition> } ] ) [ WHERE  
{ <filter_condition> } ]");.show
```

示例:

如果 CarbonData 的 context 是 “carbon”，那么更新命令如下:

```
carbon.sql("update carbonTable1 d set (d.column3,d.column5) = (select  
s.c33 ,s.c55 from sourceTable1 s where d.column1 = s.c11) where d.column1 =  
'country' exists( select * from table3 o where o.c2 > 1);").show
```

## 1.8.11 如何在 CarbonData 中配置非安全内存?

### 问题

如何在 CarbonData 中配置非安全内存?

### 回答

在 Spark 配置中，“spark.yarn.executor.memoryOverhead” 参数的值应大于 CarbonData 配置参数 “sort.inmemory.size.inmb” 与 “Netty offheapmemory required” 参数值的总和，或者 “carbon.unsafe.working.memory.in.mb” 、 “carbon.sort.inmemory.storage.size.in.mb” 与 “Netty offheapmemory required” 参数值的总和。否则，如果堆外（off heap）访问超出配置的 executor 内存，则 YARN 可能会停止 executor。

“Netty offheapmemory required”说明：当“spark.shuffle.io.preferDirectBufs”设为true时，Spark中netty 传输服务从"spark.yarn.executor.memoryOverhead"中拿掉部分堆内存[~ 384 MB or 0.1 x 执行器内存]。

详细信息请参考常见[配置executor堆外内存大小](#)。

## 1.8.12 设置了 HDFS 存储目录的磁盘空间配额，CarbonData 为什么会发生异常？

### 问题

设置了HDFS存储目录的磁盘空间配额，CarbonData为什么会发生异常。

### 回答

创建、加载、更新表或进行其他操作时，数据会被写入HDFS。若HDFS目录的磁盘空间配额不足，则操作失败并发生以下异常。

```
org.apache.hadoop.hdfs.protocol.DSQuotaExceededException: The DiskSpace quota of /user/tenant is exceeded: quota = 314572800 B = 300 MB but diskspace consumed = 402653184 B = 384 MB at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.DirectoryWithQuotaFeature.verifyStorageSpaceQuota(DirectoryWithQuotaFeature.java:211) at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.DirectoryWithQuotaFeature.verifyQuota(DirectoryWithQuotaFeature.java:239) at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.verifyQuota(FSDirectory.java:941) at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.updateCount(FSDirectory.java:745)
```

若发生此异常，请为租户配置足够的磁盘空间配额。

例如：

需要的磁盘空间配置可以按照如下方法计算：

如果HDFS的副本数为3，HDFS默认的块大小为128MB，则最小需要384MB的磁盘空间用于写表的schema文件到HDFS上。计算公式： $\text{no. of block} \times \text{block\_size} \times \text{replication\_factor of the schema file} = 1 \times 128 \times 3 = 384 \text{ MB}$

#### 📖 说明

数据加载时，由于默认块大小为1024MB，每个fact文件需要的最小空间为3072MB。

## 1.8.13 为什么数据查询/加载失败，且发生“org.apache.carbondata.core.memory.MemoryException: Not enough memory”异常？

### 问题

为什么数据查询/加载失败，且发生“org.apache.carbondata.core.memory.MemoryException: Not enough memory”异常？

### 回答

当执行器中此次数据查询和加载所需要的堆外内存不足时，便会发生此异常。

在这种情况下，请增大“carbon.unsafe.working.memory.in.mb”和“spark.yarn.executor.memoryOverhead”的值。

详细信息请参考[如何在CarbonData中配置非安全内存?](#)

该内存被数据查询和加载共享。所以如果加载和查询需要同时进行，建议将“carbon.unsafe.working.memory.in.mb”和“spark.yarn.executor.memoryOverhead”的值配置为2048 MB以上。

可以使用以下公式进行估算：

数据加载所需内存：

(“carbon.number.of.cores.while.loading”的值[默认值 = 6]) x 并行加载数据的表格  
x (“offheap.sort.chunk.size.inmb”的值[默认值 = 64 MB] +  
“carbon.blockletgroup.size.in.mb”的值[默认值 = 64 MB] + 当前的压缩率[64 MB/  
3.5])

= ~900 MB 每表格

数据查询所需内存：

(SPARK\_EXECUTOR\_INSTANCES. [默认值 = 2]) x ( carbon.blockletgroup.size.in.mb  
[默认值 = 64 MB] + “carbon.blockletgroup.size.in.mb” 解压内容[默认值 = 64 MB \*  
3.5]) x (每个执行器核数[默认值 = 1])

= ~ 600 MB

## 1.8.14 开启防误删下，为什么 Carbon 表没有执行 drop table 命令，回收站中也会存在该表的文件？

### 问题

开启防误删下，为什么Carbon表没有执行drop table命令，回收站中也会存在该表的文件？

### 回答

在Carbon适配防误删后，调用文件删除命令，会将删除的文件放入回收站中。

在insert、load等命令中会有中间文件carbonindex文件的删除，所以在未执行drop table命令的时候，回收站中也可能存在该表的文件。

如果这个时候再执行drop table命令，那么按照回收站机制，会生成一个带时间戳的该表目录，该目录中的文件是完整的。

## 1.8.15 开启 TableStatus 多版本特性下，最新 tablestatus 文件丢失或损坏，如何恢复

### 问题

开启TableStatus多版本特性下，最新的tablestatus文件丢失或其他异常原因损坏的情况下，如何恢复？

### 回答

使用当前可得的最近的tablestatus文件进行恢复，分为如下两个场景来进行恢复：

**场景一：**当前批次的CarbonData数据文件和.segment文件损坏无法恢复。

1. 进入客户端节点，执行如下命令，查看HDFS对应表的tablestatus文件，找到最近的tablestatus版本号。

```
cd 客户端安装路径
```

```
source bigdata_env
```

```
source Spark/component_env
```

```
kinit 组件业务用户（普通集群无需执行kinit命令）
```

```
hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata
```

```
[root@192-168-64-146 Spark2x]# hdfs dfs -ls /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata
Found 6 items
-rw-r--r-- 3 admintest hive 470 2022-11-21 15:41 /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata/schema
drwxr-xr-x+ - admintest hive 0 2022-11-21 19:08 /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata/segments
-rw-rw-r--+ 3 admintest hive 1051 2022-11-21 15:52 /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata/tablestatus_1669017138012
-rw-rw-r--+ 3 admintest hive 1226 2022-11-21 19:07 /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata/tablestatus_1669028830530
-rw-rw-r--+ 3 admintest hive 1401 2022-11-21 19:07 /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata/tablestatus_1669028852132
-rw-rw-r--+ 3 admintest hive 1576 2022-11-21 19:08 /user/hive/warehouse/hrdb.db/car01/Metadata/tablestatus_1669028899548
```

### 说明

上图中，当前批次文件tablestatus\_1669028899548损坏，需要使用tablestatus\_1669028852132文件。

2. 进入spark sql，执行如下命令来修改表属性latestversion为当前最近的版本号。

```
alter table car01 set SERDEPROPERTIES
('latestversion'='166902852132');
```

```
spark-sql> alter table car01 set SERDEPROPERTIES ('latestversion'='166902852132');
Time taken: 0.513 seconds
spark-sql> show create table car01;
2022-11-21 19:15:14.825 | AUDIT | main | {"time":"November 21, 2022 7:15:14 PM CST","username":"admintest","opName":"S
n.audit.logOperationStart(Auditor.java:74)
2022-11-21 19:15:15.034 | AUDIT | main | {"time":"November 21, 2022 7:15:15 PM CST","username":"admintest","opName":"S
e":"209 ms","table":"hrdb.car01","extraInfo":{}} | carbon.audit.logOperationEnd(Auditor.java:97)
CREATE TABLE `hrdb`.`car01` (
  `a` INT,
  `b` STRING,
  `c` STRING)
USING carbondata
OPTIONS (
  `bad_record_path` '',
  `dbName` `hrdb`,
  `latestversion` `166902852132`,
  `indextableexists` `true`,
  `local_dictionary_enable` `true`,
  `carbonSchemePartNo` `1`)
```

需要退出当前session，重新连接后执行查询。该方式已尽可能恢复客户数据，一般现网情况下，如断电场景segment数据文件也会存在不可恢复情况。

**场景二：**当前批次的Carbondata数据文件和.segment文件完整，可恢复。

使用TableStatusRecovery恢复工具，当前工具仅针对非分区表进行恢复。进入Spark客户端节点，执行如下命令：

```
cd 客户端安装路径
```

```
source bigdata_env
```

```
source Spark/component_env
```

```
kinit 组件业务用户（普通集群无需执行kinit命令）
```

```
spark-submit --master yarn --class
```

```
org.apache.carbondata.recovery.tablestatus.TableStatusRecovery Spark/spark/
carbonlib/carbondata-spark_*.jar hrdb car01
```

参数说明：hrdb car01表名称。

```
[root@192-168-43-241 client]# spark-submit --master yarn --class org.apache.carbondata.recovery.tablestatus.TableStatusRecovery Spark2x/spark/carbonlib/carbondata-spark_*.jar hrdb car01
2022-11-22 14:25:59.999 | WARN | main | The configuration key 'spark.yarn.access.hadoopFileSystems' has been deprecated as of Spark 3.0 and may be removed in the future. Please use the new key 'spark.kerberos.access.hadoopFileSystems' instead. | org.apache.spark.SparkConf.logWarning(Logging.scala:69)
2022-11-22 14:25:59.999 | WARN | main | The configuration key 'spark.yarn.kerberos.relogin.period' has been deprecated as of Spark 3.0 and may be removed in the future. Please use the new key 'spark.kerberos.relogin.period' instead. | org.apache.spark.SparkConf.logWarning(Logging.scala:69)
2022-11-22 14:25:59.999 | WARN | main | The configuration key 'spark.executor.plugins' has been deprecated as of Spark 3.0 and may be removed in the future. Feature replaced with new plugin API. See Monitoring documentation. | org.apache.spark.SparkConf.logWarning(Logging.scala:69)
2022-11-22 14:25:59.999 | WARN | main | The configuration key 'spark.reducer.maxSizeInFlightToMem' has been deprecated as of Spark 2.3 and may be removed in the future. Please use the new key 'spark.network.maxRemoteBlockFetchToMem' instead. | org.apache.spark.SparkConf.logWarning(Logging.scala:69)
2022-11-22 14:25:59.999 | WARN | main | The configuration key 'spark.yarn.access.hadoopFileSystems' has been deprecated as of Spark 3.0 and may be removed in the future. Please use the new key 'spark.kerberos.access.hadoopFileSystems' instead. | org.apache.spark.SparkConf.logWarning(Logging.scala:69)
2022-11-22 14:25:59.999 | WARN | main | The configuration key 'spark.yarn.kerberos.relogin.period' has been deprecated as of Spark 3.0 and may be removed in the future. Please use the new key 'spark.kerberos.relogin.period' instead. | org.apache.spark.SparkConf.logWarning(Logging.scala:69)
```

TableStatusRecovery恢复工具限制:

- 合并后，如果tablestatus文件丢失或损坏，使用该工具无法恢复合并状态的segment，因为丢失或损坏的tablestatus文件才存在该segment合并信息。
- Delete segment by Id/Date后，如果tablestatus文件丢失或损坏，则无法恢复已删除的segment信息，因为只有丢失或损坏的tablestatus文件才存在该segment的删除信息。
- 不支持在mv表上使用该工具。
- 由于最新的tablestatus文件存在问题，使用该工具恢复后无法正常查询时，可以移除最新的tablestatus文件，使用上一个tablestatus文件进行恢复。

# 2 使用 CDL

## 2.1 CDL 使用说明

CDL是一种简单、高效的数据实时集成服务，能够从各种OLTP数据库中抓取Data Change事件，然后推送至Kafka中，最后由Sink Connector消费Topic中的数据并导入到大数据生态软件应用中，从而实现数据的实时入湖。

CDL服务包含了两个重要的角色：CDLConnector和CDLService。CDLConnector是具体执行数据抓取任务的实例，CDLService是负责管理和创建任务的实例。

CDL支持在CDLService WebUI界面创建数据同步任务和数据比较任务。

### 数据同步任务

- CDL支持的数据同步任务类型：

表 2-1 CDL 支持的数据同步任务类型

数据源	目的端	描述
MySQL	Hudi	该任务支持从MySQL同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从MySQL同步数据到Kafka。
PgSQL	Hudi	该任务支持从PgSQL同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从PgSQL同步数据到Kafka。
Hudi	DWS	该任务支持从Hudi同步数据到DWS。
	ClickHouse	该任务支持从Hudi同步数据到ClickHouse。
ThirdKafka	Hudi	该任务支持从ThirdKafka同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从ThirdKafka同步数据到Kafka。

数据源	目的端	描述
Opengauss	ThirdKafka ( DMS/DRS ) ->Hudi	该任务支持opengauss通过ThirdKafka ( DMS/DRS ) 同步数据到Hudi。
	Hudi	该任务支持从Opengauss同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从Opengauss同步数据到Kafka。

### 📖 说明

ThirdKafka中的数据源仅支持drs-opengauss-json、drs-oracle-json、drs-oracle-avro、ogg-oracle-avro、iot、debeziium-json。

- CDL支持的数据同步任务中数据库版本范围：  
Kafka（包括ThirdKafka使用MRS Kafka作为源端）、Hudi和ClickHouse数据源是直接使用MRS集群内的相关组件作为数据源，其他数据库版本号如表2-2所示。

表 2-2 CDL 支持的数据库类型及版本范围

数据库名称	数据源	目的端	版本号
MySQL	支持	不支持	5.7.x、8.0.x
PgSQL	支持	不支持	9.6、10、11、12、13
Opengauss(开源版本)	支持	不支持	2.1.0及之后版本
DWS	不支持	支持	8.1.1及之后版本


- 使用约束：
  - 如果需要使用CDL，Kafka的“log.cleanup.policy”参数值必须为“delete”。
  - MRS集群已安装CDL服务。
  - CDL仅支持抓取非系统表下的增量数据，MySQL、Oracle、PostgreSQL、Opengauss等数据库的内置数据库不支持抓取增量数据。
  - 从Hudi同步数据到DWS或ClickHouse任务中，在Hudi中物理删除的数据目的端不会同步删除。例如，在Hudi中执行**delete from tableName**命令硬删除表数据，目的端DWS或ClickHouse仍存在该表数据。
  - MySQL数据库需要开启MySQL的bin log功能（默认情况下是开启的）和GTID功能，CDL不支持抓取表名包含“\$”等特殊字符的表。

#### 查看MySQL是否开启bin log：

使用工具或者命令行连接MySQL数据库（本示例使用Navicat工具连接），执行**show variables like 'log\_ %'**命令查看。

例如在navicat工具选择“File > New Query”新建查询，输入如下SQL命令，单击“Run”在结果中“log\_bin”显示为“ON”则表示开启成功。

**show variables like 'log\_ %'**



若未开启MySQL的bin log功能，需执行以下操作：

可以通过修改MySQL的配置文件“my.cnf”（Windows系统是“my.ini”）开启，操作如下：

```
server-id      = 223344
log_bin       = mysql-bin
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
expire_logs_days = 10
```

修改完成之需要重启MySQL服务使配置生效。

查看MySQL是否开启GTID功能：

使用show global variables like '%gtid%'命令查看是否开启，具体开启方法参考MySQL对应版本的官方文档。（MySQL 8.x版本开启指导请参见<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication-mode-change-online-enable-gtids.html>）

```
mysql> show global variables like '%gtid%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| binlog_gtid_simple_recovery | ON |
| enforce_gtid_consistency | ON |
| gtid_executed | da708678-09f9-11eb-8d03-fa163e62b70b:1-41 |
| gtid_executed_compression_period | 1000 |
| gtid_mode | ON |
| gtid_owned | |
| gtid_purged | |
| session_track_gtids | OFF |
+-----+-----+
8 rows in set (0.07 sec)
```

用户权限设置：

用户执行MySQL任务需要的权限包括SELECT、RELOAD、SHOW DATABASES、REPLICATION SLAVE、REPLICATION CLIENT。

执行以下命令进行赋权：

**GRANT SELECT, RELOAD, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON \*.\* TO 'user' IDENTIFIED BY '密码';**

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

执行以下命令刷新权限：

**FLUSH PRIVILEGES;**

- PostgreSQL数据库需要修改预写日志的策略。

## 📖 说明

- 连接PostgreSQL数据库的用户需要具有replication权限和对数据库的create权限，对心跳表要有owner权限。
- CDL不支持抓取表名包含“\$”等特殊字符的表。
- PostgreSQL数据库需要有修改“statement\_timeout”和“lock\_timeout”两个超时参数的设置权限以及查询删除Slot和publication权限。
- “max\_wal\_senders”建议设置为Slot的1.5倍或2倍。
- 在PostgreSQL表的复制标识是default的情况下，若存在以下场景，需要开启全字段补全功能：

- 场景一：

在源端数据库存在delete操作场景下，delete事件只包含主键信息，在这时写入到Hudi的delete数据会出现只有主键字段有值，其他业务字段都是null的情况。

- 场景二：

在数据库单条数据大小超过8k（包括8k）场景下，update事件只包含变更字段，此时Hudi数据中会出现部分字段的值为\_\_debezium\_unavailable\_value的情况。

相关命令如下，其中：

- 查询PostgreSQL表复制标识的命令为：

```
SELECT CASE relreplident WHEN 'd' THEN 'default' WHEN 'n' THEN 'nothing' WHEN 'f' THEN 'full' WHEN 'i' THEN 'index' END AS replica_identity FROM pg_class WHERE oid = 'tablename'::regclass;
```

- 为表开启全字段补齐功能的命令为：

```
ALTER TABLE tablename REPLICA IDENTITY FULL;
```

- i. 修改数据库配置文件“postgresql.conf”（默认在PostgreSQL安装目录的data文件夹下）中的参数项“wal\_level = logical”。

```
#-----  
#WRITE-AHEAD LOG  
#-----  
  
# - Settings -  
wal_level = logical      # minimal, replica, or logical  
                        # (change requires restart)  
#fsync = on             #flush data to disk for crash safety  
...
```

- ii. 重启数据库服务：

```
#停止  
pg_ctl stop  
#启动  
pg_ctl start
```

- Oracle数据库需要开启预写日志功能。

 说明

- 在任务中配置的数据库用户需要具有Oracle数据库的logminer权限，赋权命令如下：  
**GRANT create session, alter session, select any dictionary, select any transaction, select any table, logmining, execute\_catalog\_role TO <username>;**
- CDL不支持抓取表名包含“\$”等特殊字符的表。
- CDL不支持Oracle创建的Schema名称包含特殊字符“#”。
- Oracle任务目前不支持PDB模式。
- Oracle任务同步UPDATE数据需要开启全字段补全功能，命令如下：

**ALTER TABLE *schema.table\_name* ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;**

- i. 使用工具或者命令行连接Oracle数据库，然后执行如下命令。

```
SQL> select log_mode from v$database;
```

```
LOG_MODE
```

```
-----
```

```
NOARCHIVELOG
```

```
SQL> shutdown immediate
```

```
Database closed.
```

```
Database dismounted.
```

```
ORACLE instance shut down.
```

```
SQL> startup mount
```

```
ORACLE instance started.
```

```
      Total System Global Area 1653518336 bytes
```

```
Fixed Size          2228904 bytes
```

```
Variable Size      1291849048 bytes
```

```
Database Buffers   352321536 bytes
```

```
Redo Buffers       7118848 bytes
```

```
Database mounted.
```

```
SQL> alter database archivelog;
```

```
Database altered.
```

```
SQL> alter database open;
```

```
Database altered.
```

```
SQL> select log_mode from v$database;
```

```
LOG_MODE
```

```
-----
```

```
ARCHIVELOG
```

- ii. 开启Supplemental Logging:

```
SQL> alter database add supplemental log data;
```

```
Database altered.
```

```
SQL> alter database add supplemental log data (primary key) columns;
```

```
Database altered.
```

```
SQL> select supplemental_log_data_min from v$database;
```

```
SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN
```

```
-----
```

```
YES
```

```
SQL> alter system switch logfile;
```

```
System altered.
```

- DWS数据库前置准备。  
同步任务启动前，源表和目标表必须存在，且表结构保持一致。DWS表中“ads\_last\_update\_date”取值为系统当前时间。
- ThirdKafka前置准备。  
上层源支持opengauss和ogg，源端Kafka Topic可被MRS集群Kafka消费。

#### 📖 说明

ThirdKafka不支持同步分布式Opengauss数据库数据到CDL。

- ClickHouse前置准备。  
用户需要有操作ClickHouse的权限，相关操作请参见[ClickHouse用户及权限管理](#)。
- Opengauss数据库需要开启预写日志功能。

#### 📖 说明

- 连接Opengauss数据库的用户需要具有逻辑复制权限。
  - 不支持同步Opengauss间隔分区表。
  - 源端Opengauss数据库中的表若不存在主键，则不支持delete该表的数据。
  - 若源端Opengauss数据库存在delete数据操作，则需要开启全字段补全功能，命令如下：
    - 查询Opengauss表复制标识的命令为：

```
SELECT CASE relreplident WHEN 'd' THEN 'default' WHEN 'n' THEN 'nothing' WHEN 'f' THEN 'full' WHEN 'i' THEN 'index' END AS replica_identity FROM pg_class WHERE oid = 'tablename'::regclass;
```
    - 为表开启全字段补齐功能的命令为：

```
ALTER TABLE tablename REPLICA IDENTITY FULL;
```
- i. 修改数据库配置文件“postgresql.conf”（默认在Opengauss安装目录的data文件夹下）中的参数项“wal\_level = logical”。
  - ii. 重启Opengauss数据库服务。

## CDL 同步任务支持的数据类型及映射关系

主要介绍CDL同步任务支持的数据类型，以及源端数据库数据类型跟Spark数据类型的映射关系。

表 2-3 PostgreSQL 和 Spark 数据类型映射关系

PostgreSQL数据类型	Spark (Hudi) 数据类型
int2	int
int4	int
int8	bigint
numeric(p, s)	decimal[p,s]
bool	boolean
char	string

PostgreSQL数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
varchar	string
text	string
timestamptz	timestamp
timestamp	timestamp
date	date
json, jsonb	string
float4	float
float8	double

表 2-4 MySQL 和 Spark 数据类型映射关系

MySQL数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
int	int
integer	int
bigint	bigint
double	double
decimal[p,s]	decimal[p,s]
varchar	string
char	string
text	string
timestamp	timestamp
datetime	timestamp
date	date
json	string
float	double

表 2-5 Oracle 和 Spark 数据类型映射关系

Oracle数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
NUMBER[P,S]	Decimal[P,S]
NUMBER[P, 0] P->[1, 9]	int

Oracle数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
NUMBER[P, 0] P->[10, 19]	long
FLOAT	double
BINARY DOUBLE	double
CHAR	string
VARCHAR	string
TIMESTAMP	timestamp
timestamp with time zone	timestamp
DATE	timestamp

表 2-6 Ogg Oracle Avro 和 Spark 数据类型映射关系

Oracle数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
NUMBER(3), NUMBER(5)	bigint
INTEGER	decimal
NUMBER(20)	decimal
NUMBER	decimal
BINARY_DOUBLE	double
CHAR	string
VARCHAR	string
TIMESTAMP, DATETIME	timestamp
timestamp with time zone	timestamp
DATE	timestamp

表 2-7 DRS Opegauss Json 和 Spark 数据类型映射关系

Opegauss Json数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
int2	int
int4	int
int8	bigint
numeric(p,s)	decimal[p,s]
bool	boolean

Opengauss Json数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
varchar	string
timestamp	timestamp
timestampz	timestamp
date	date
jsonb	string
json	string
float4	float
float8	duble
text	string

表 2-8 DRS Oracle Json 和 Spark 数据类型映射关系

Oracle Json数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
number(p,s)	decimal[p,s]
binary double	double
char	string
varchar2	string
nvarchar2	string
timestamp	timestamp
timestamp with time zone	timestamp
date	timestamp

表 2-9 DRS Oracle Avro 和 Spark 数据类型映射关系

Oracle Avro数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
nuber[p,s]	decimal[p,s]
flaot(p)	float
binary_double	double
char(p)	string
varchar2(p)	string
timestamp(p)	timestamp

Oracle Avro数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
date	timestamp

表 2-10 Opengauss 和 Spark 数据类型映射关系

Opengauss数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
int1	int
int2	int
int4	int
int8	bigint
numeric(p,s)	decimal[p,s]
bool	boolean
char	string
bpchar	string
nvarchar2	string
text	string
date	date
timestamp	timestamp
timestampz	timestamp
json	string
jsonb	string
float4	float
float8	double
real	float

表 2-11 Spark ( Hudi ) 和 DWS 数据类型映射关系

Spark ( Hudi ) 数据类型	DWS数据类型
int	int
long	bigint
float	double
double	double

Spark ( Hudi ) 数据类型	DWS数据类型
decimal[p,s]	decimal[p,s]
boolean	boolean
string	varchar
date	date
timestamp	timestamp

表 2-12 Spark ( Hudi ) 和 ClickHouse 数据类型映射关系

Spark ( Hudi ) 数据类型	ClickHouse数据类型
int	Int32
long	Int64 (bigint)
float	Float32 (float)
double	Float64 (double)
decimal[p,s]	Decimal(P,S)
boolean	bool
string	String (LONGTEXT, MEDIUMTEXT, TINYTEXT, TEXT, LONGBLOB, MEDIUMBLOB, TINYBLOB, BLOB, VARCHAR, CHAR)
date	Date
timestamp	DateTime

## 数据比较任务

数据比对即是对源端数据库中的数据和目标端Hive中的数据进行数据一致性校验，如果数据不一致，CDL可以尝试修复不一致的数据。相关操作请参见[创建CDL数据比较任务作业](#)。

## 2.2 CDL 支持的数据格式

## 2.2.1 CDL JSON 和开源 Debezium JSON 数据格式介绍

### 数据格式介绍

在CDL数据同步任务中，不同的数据库会有不同的CDC（Change Data Capture）处理方式，为方便数据消费，在CDL中将这数据库变更信息转化为统一的格式，再将数据库的变更信息写入MRS Kafka，最终写入Hudi。

目前仅当数据源为drs-opengauss-json、PgSQL和Opengauss时支持使用CDL JSON和开源Debezium JSON两种不同的数据格式，其他数据源仅支持CDL JSON数据格式。

CDL JSON和开源Debezium JSON两种数据格式均由payload和schema两部分组成，payload表示存储的具体的数据库变更数据；schema是payload的元数据，用来描述payload的数据结构，提供了详细的字段信息。

### 数据库数据变更示例

CDL JSON和开源Debezium JSON格式的数据变更涉及表2-13中的字段。

表 2-13 数据格式变更字段

CDL JSON字段名称	开源Debezium JSON字段名称	参数说明
message_version	message_version	待同步的JSON数据格式类型： <ul style="list-style-type: none"><li>1.0: CDL JSON格式</li><li>2.0: 开源Debezium JSON格式</li></ul>
schema	schema	表示payload的数据结构。
payload	payload	待同步的数据库数据。
before	before	用于指定数据库变更发生前的状态。
data	after	用于指定数据库变更发生后的状态。
-	source.version	Debezium的版本。
DATA_STORE	source.connector	source连接器的类型。
-	source.name	source连接器的名称。
TIMESTAMP	source.ts_ms	用于指定数据库变更发生的时间戳。
-	source.snapshot	是否是快照的一部分，取值为“true”和“false”。
-	source.db	待同步数据的数据库名称。
SEG_OWNER	source.schema	待同步数据的数据库Schema名称。
TABLE_NAME	source.table	待同步数据的表名。

CDL JSON字段名称	开源Debezium JSON字段名称	参数说明
transaction.properties.lsn	source.lsn	日志序号。
transaction.properties.txld	source.txld	事务ID。
OPERATION	op	数据操作类型，其中： <ul style="list-style-type: none"> <li>CDL JSON格式数据支持以下操作：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>INSERT：插入</li> <li>UPDATE：更新</li> <li>DELETE：删除</li> </ul> </li> <li>Debezium JSON格式数据支持以下操作：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>c：插入</li> <li>u：更新</li> <li>d：删除</li> </ul> </li> </ul>
unique	unique	主键
-	ts_ms	source连接器处理事件的时间戳。
LOB_COLUMNS	LOB_COLUMNS	大对象数据类型的字段名称。
HEARTBEAT_IDENTIFIER	HEARTBEAT_IDENTIFIER	心跳标识符。

以下为CDL JSON和开源Debezium JSON格式的数据库变更信息举例，其中**type**表示当前字段的类型，**field**表示当前字段名，**fields**表示当前字段所包含的字段数组，**optional**表示当前字段是否可以**null**，**name**表示当前字段的别名。

- 例如，一个CDL JSON格式的数据库变更信息如下：

```
{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "DATA_STORE"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "SEG_OWNER"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "TABLE_NAME"
      },
      {
        "type": "int64",
        "optional": false,
        "name": "org.apache.kafka.connect.data.Timestamp",
        "version": 1,
        "field": "TIMESTAMP"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "OPERATION"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": true,
        "field": "LOB_COLUMNS"
      },
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "array",
            "items": [
              {
                "type": "struct",
                "fields": [
                  {
                    "type": "string",
                    "optional": false,
                    "field": "name"
                  },
                  {
                    "type": "int64",
                    "optional": false,
                    "field": "value"
                  }
                ],
                "optional": false,
                "field": "properties"
              }
            ],
            "optional": false,
            "name": "transaction",
            "field": "transaction"
          },
          {
            "type": "struct",
            "fields": [
              {
                "type": "int32",
                "optional": false,
                "field": "id"
              },
              {
                "type": "int32",
                "optional": false,
                "field": "id"
              },
              {
                "optional": true,
                "name": "unique",
                "field": "unique"
              },
              {
                "type": "struct",
                "fields": [
                  {
                    "type": "int64",
                    "optional": true,
                    "field": "count1"
                  },
                  {
                    "type": "int32",
                    "optional": false,
                    "field": "id"
                  },
                  {
                    "type": "int64",
                    "optional": true,
                    "name": "org.apache.kafka.connect.data.Timestamp",
                    "version": 1,
                    "field": "time1"
                  },
                  {
                    "type": "string",
                    "optional": true,
                    "name": "com.xxx.cdc.data.Decimal",
                    "field": "decimalNum"
                  },
                  {
                    "optional": true,
                    "name": "data",
                    "field": "data"
                  },
                  {
                    "type": "struct",
                    "fields": [
                      {
                        "type": "int64",
                        "optional": true,
                        "field": "count1"
                      },
                      {
                        "type": "int32",
                        "optional": false,
                        "field": "id"
                      },
                      {
                        "type": "int64",
                        "optional": true,
                        "name": "org.apache.kafka.connect.data.Timestamp",
                        "version": 1,
                        "field": "time1"
                      },
                      {
                        "type": "string",
                        "optional": true,
                        "name": "com.xxx.cdc.data.Decimal",
                        "field": "decimalNum"
                      },
                      {
                        "optional": true,
                        "name": "before",
                        "field": "before"
                      },
                      {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "message_version"
                      }
                    ]
                  }
                ],
                "optional": true,
                "name": "before",
                "field": "before"
              }
            ],
            "optional": true,
            "name": "before",
            "field": "before"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

{"type":"string","optional":false,"field":"message_type"},
{"type":"string","optional":true,"field":"HEARTBEAT_IDENTIFIER"},"optional":false,"name":"public.ct_pg2hudi"},"payload":
{"DATA_STORE":"POSTGRESQL","SEG_OWNER":"public","TABLE_NAME":"ct_pg2hudi","TIMESTAMP":1707047996013,"OPERATION":"INSERT","LOB_COLUMNS":null,"transaction":{"properties":
[{"name":"lsn","value":163955221008},{name":"txId","value":57227595}],unique":{"id":34},"data":
{"count1":13,"id":34,"time1":null,"decimalNum":null},"before":null,"message_version":"1.0","message_t
ype":"0","HEARTBEAT_IDENTIFIER":"279fb050-0143-45c1-b184-50bc48c2461c"}}
    
```

- 例如，一个Debezium JSON格式的数据库变更信息如下：

```

{"schema":{"type":"struct","fields":[{"type":"struct","fields":
[{"type":"int64","optional":true,"field":"count1"},{"type":"int32","optional":false,"field":"id"},
{"type":"string","optional":true,"name":"com.xxx.cdc.data.timestamp","field":"time1"},
{"type":"string","optional":true,"name":"com.xxx.cdc.data.Decimal","field":"decimalNum"}],"optional":tr
ue,"name":"before","field":"before"},{"type":"struct","fields":
[{"type":"int64","optional":true,"field":"count1"},{"type":"int32","optional":false,"field":"id"},
{"type":"string","optional":true,"name":"com.xxx.cdc.data.timestamp","field":"time1"},
{"type":"string","optional":true,"name":"com.xxx.cdc.data.Decimal","field":"decimalNum"}],"optional":tr
ue,"name":"data","field":"after"},{"type":"struct","fields":
[{"type":"string","optional":false,"field":"version"},{"type":"string","optional":false,"field":"connector"},
{"type":"string","optional":false,"field":"name"},{"type":"int64","optional":false,"field":"ts_ms"},
{"type":"string","optional":true,"name":"io.debezium.data.Enum","version":1,"parameters":
{"allowed":"true,last,false"},"default":"false","field":"snapshot"},
{"type":"string","optional":false,"field":"db"},{"type":"string","optional":false,"field":"schema"},
{"type":"string","optional":false,"field":"table"},{"type":"int64","optional":true,"field":"txId"},
{"type":"int64","optional":true,"field":"lsn"}],"optional":false,"name":"io.debezium.connector.postgresql.
Source","field":"source"},{"type":"string","optional":false,"field":"op"},
{"type":"int64","optional":false,"field":"ts_ms"},
{"type":"string","optional":false,"field":"message_version"},
{"type":"string","optional":false,"field":"message_type"},
{"type":"string","optional":true,"field":"LOB_COLUMNS"},{"type":"struct","fields":
[{"type":"int32","optional":false,"field":"id"},"optional":true,"name":"unique","field":"unique"},"option
al":false,"name":"public.ct_pg2hudi"},"payload":{"before":null,"after":
{"count1":14,"id":35,"time1":null,"decimalNum":null},"source":
{"version":"1.4.0.Final","connector":"postgresql","name":"cdl","ts_ms":1707048891235,"snapshot":"false
","db":"cdl","schema":"public","table":"ct_pg2hudi","txId":57227663,"lsn":163955586912},"op":"c","ts_
ms":1707048984208,"message_version":"2.0","message_type":"0","LOB_COLUMNS":null,"unique":
{"id":35}}}}
    
```

## 2.2.2 CDL 支持同步开源 Debezium JSON 数据

Debezium是一个用来捕获数据库变更的开源分布式平台，以事件流的形式记录每张表的行级变更。Debezium基于Kafka构建，提供了一组与Kafka Connect兼容的连接器，每个连接器用来捕获特定数据库的变更事件并将事件流发送给Kafka Topic。CDL目前支持处理1.4.0版本MySQL、PostgreSQL和Oracle数据库的Debezium连接器捕获的JSON格式的创建（c）、更改（u）和删除（d）事件消息。

### 数据库数据类型和 Spark（Hudi）数据类型映射关系

当通过消费数据库Debezium JSON格式的变更事件消息将数据写入Hudi时，相关操作请参见[2.6.3.12-从ThirdKafka同步debezium-json数据到Hudi](#)，支持的数据库数据类型、数据库数据类型跟Spark数据类型的映射关系如下：

表 2-14 PgSQL 和 Spark（Hudi）数据类型映射关系

PgSQL数据类型	Spark（Hudi）数据类型
int2	int
int4	int
int8	bigint

PgSQL数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
numeric[p, s]	<ul style="list-style-type: none"> <li>decimal[p,s]: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“precise”（默认）。</li> <li>string: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“string”。</li> <li>double: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“double”。</li> </ul>
bool	boolean
char	string
varchar	string
text	string
timestamptz	timestamp
timestamp	timestamp
date	date
json, jsonb	string
float4	float
float8	double

表 2-15 MySQL 和 Spark ( Hudi ) 数据类型映射关系

MySQL数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
int	int
integer	int
bigint	bigint
double	double
decimal[p,s]	<ul style="list-style-type: none"> <li>decimal[p,s]: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“precise”（默认）。</li> <li>string: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“string”。</li> <li>double: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“double”。</li> </ul>

MySQL数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
varchar	string
char	string
text	string
timestamp	timestamp
datetime	timestamp
date	date
json	string
float	double

表 2-16 Oracle 和 Spark ( Hudi ) 数据类型映射关系

Oracle数据类型	Spark ( Hudi ) 数据类型
NUMBER(1,0)	boolean
NUMBER(P, 0) P->[2, 9]	int
NUMBER(P, 0) P->[10, 18]	bigint
NUMBER(P, 0) P >= 19 NUMBER(P, S > 0) NUMBER[(P)]	<ul style="list-style-type: none"> <li>decimal: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“precise”（默认）。</li> <li>string: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“string”。</li> <li>double: Debezium连接器的“decimal.handling.mode”参数值为“double”。</li> </ul>
FLOAT	decimal
BINARY_DOUBLE	double
CHAR	string
VARCHAR	string
TIMESTAMP	timestamp
timestamp with time zone	timestamp
DATE	timestamp

## 2.3 从零开始使用 CDL

### 操作场景

CDL支持多种场景的数据同步或比较任务，本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从PgSQL导入数据到Kafka。

### 前提条件

- 集群已安装CDL、Kafka服务且运行正常。
- PostgreSQL数据库需要修改预写日志的策略，操作步骤请参考[PostgreSQL数据库修改预写日志的策略](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，在CDL“概览”界面单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDL原生界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“pgsql”和“kafka”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-17 PgSQL 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	pgsql
Name	pgsqllink
Host	10.10.10.10
Port	5432
DB Name	testDB
User	user
Password	<i>user用户密码</i>
Description	-

表 2-18 Kafka 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	kafka

参数名称	示例
Name	kafkalink
Description	-

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_pgsqltokafka
Desc	xxx

**步骤5** 配置PgSQL作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“pgsql”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入PgSQL作业参数配置窗口，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-19 PgSQL 作业参数

参数名称	示例
Link	pgsqlink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
Schema	public
dbName Alias	cdc
Slot Name	test_slot
Slot Drop	否
Connect With Hudi	否
Use Exist Publication	是
Kafka Message Format	CDL Json
Publication Name	test

2. 单击“+”按钮展开更多选项。

Data Filter Time ②

WhiteList ②

BlackList ②

Multi Partition ②

Enable Data Encryption ②

Topic Table Mapping ②

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>

**说明**

- “WhiteList”：输入数据库中的表（如myclass）
- “Topic Table Mapping”：第一个框输入表名（例如“test”）。第二个框输入Topic名（例如“test\_topic”，该值与第一个框的表名只能是一一对应的关系）。第三个框输入数据过滤时间，用于过滤源端数据。

3. 单击“确定”，PgSQL作业参数配置完成。

**步骤6** 配置Kafka作业参数。


1. 在作业参数配置页面，选取左侧“kafka”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Kafka作业参数配置窗口。参考表2-20进行参数配置。

表 2-20 Kafka 作业参数

参数名称	示例
Link	kafkalink

2. 单击“确定”，完成Kafka作业参数配置。

**步骤7** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤8** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在PgSQL数据库中对表进行插入数据操作，然后参考[使用KafkaUI管理Topic](#)进入KafkaUI界面查看Kafka的Topic中是否有数据生成。

----结束

## 2.4 创建 CDL 用户

### 操作场景

在使用CDL服务前，需集群管理员创建用户并指定其操作权限以满足业务使用需求。

CDL用户分为管理员用户和普通用户，系统默认的CDL管理员用户组为“cdladmin”，CDL普通用户对应用户组为“cdl”。

- 关联了“cdladmin”用户组的用户可以执行CDL的任何操作。
- 关联了“cdl”用户组的用户可以执行CDL的创建和查询操作。

启用了Ranger鉴权时，如果用户创建后需要继续为用户配置创建、执行、查询、删除权限，请参考[添加CDL的Ranger访问权限策略](#)。

对于手动停用了Ranger鉴权的集群，可参考[启用Ranger鉴权](#)章节重新启用Ranger鉴权。

#### 说明

该章节内容仅适用于开启了Kerberos认证的集群。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。

**步骤3** 填写“用户名”，例如“cdl\_admin”。

**步骤4** 设置“用户类型”，选择“人机”。

**步骤5** 填写“密码”和“确认新密码”。

**步骤6** 设置“用户组”和“主组”。

- CDL管理员用户权限：添加“cdladmin”用户组，选择“cdladmin”作为主组。
- CDL普通用户权限：为该用户添加“cdl”用户组，选择“cdl”作为主组。

**步骤7** 单击“确定”，完成CDL用户创建。

----结束

## 2.5 CDL 任务支持数据加密

### 操作场景

CDL数据同步过程中，支持数据落盘加密，支持数据加密的数据源包括MySQL、PgSQL、Oracle、ThirdParty-kafka、OpenGauss。

### 前提条件

- MRS集群已安装CDL组件和Ranger的RangerKMS实例，并且正常运行。

- 开启Kerberos认证的集群已参考[创建CDL用户](#)创建具有CDL管理操作权限的用户。

## 操作步骤

**步骤1** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger”。

**步骤2** 在“概览”界面，单击“Ranger WebUI”右侧的超链接，访问Ranger WebUI界面，单击页面右上角，选择“Log out”，退出当前用户。

**步骤3** 使用rangerkms或keyadmin用户重新登录，首次登录需要修改用户密码。

用户及默认密码请咨询MRS集群管理员。

**步骤4** 创建密钥。

1. 在Ranger WebUI界面，单击“Encryption”，在“Select Service”下拉列表中选择“kmsdev”服务，单击右侧的“Add New Key”创建新的密钥。
2. 在“Key Name”右侧填写密钥名称，例如“test\_key”，其他参数保持默认即可，单击“Save”保存配置。

**步骤5** 配置用户权限。

1. 在“Access Manager”页面，单击“KMS”区域的“kmsdev”，在页面右上角单击“Add New Policy”添加策略。
2. 在“Create Policy”页面配置以下参数：
  - “Policy Name”填写策略名称，例如：test\_policy。
  - “Key Name”选择**步骤4**已创建的密钥名称。
  - 在“Allow Conditions”区域的“Select User”列选择Hudi用户、**cdl**、**cdl/集群域名用户**，“Permissions”列单击添加按钮选择“Get Metadata”、“Generate EEK”和“Decrypt EEK”权限。
3. 单击“Add”添加策略。

**步骤6** 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户（未开启Kerberos认证的集群）登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”。

**步骤7** 在“CDLService UI”右侧，单击链接，访问CDLService WebUI，配置CDL任务，详细操作可参考[创建CDL作业前准备](#)和[创建CDL数据同步任务作业](#)。

### 说明

配置源端作业参数时，需将“Enable Data Encryption”参数值设置为“是”，并设置“Key Name”参数值为加密密钥名称。

**步骤8** 启动相关CDL任务，在源端数据库更新数据，查看Hudi端数据同步正常。

**步骤9** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > KafkaTopic监控”，搜索CDL作业“Topic Table Mapping”中配置的“topic name”，查看该Topic配置中包含**encryption.eek**信息。

----结束

## 2.6 创建 CDL 作业前准备

## 2.6.1 开启 Kafka 高可靠功能

### 操作场景

若需执行表2-21中的CDL数据同步任务时，需开启Kafka高可靠性功能，防止当Kafka发生故障或者Kafka重启时传输的数据丢失。

表 2-21 使用 MRS Kafka 同步数据的 CDL 任务

数据源	目的端	描述
MySQL	Hudi	该任务支持从MySQL同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从MySQL同步数据到Kafka。
PgSQL	Hudi	该任务支持从PgSQL同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从PgSQL同步数据到Kafka。
Hudi	DWS	该任务支持从Hudi同步数据到DWS。
	ClickHouse	该任务支持从Hudi同步数据到ClickHouse。
ThirdKafka	Hudi	该任务支持从ThirdKafka同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从ThirdKafka同步数据到Kafka。
Opengauss	ThirdKafka ( DMS/DRS ) ->Hudi	该任务支持opengauss通过ThirdKafka ( DMS/DRS ) 同步数据到Hudi。
	Hudi	该任务支持从Opengauss同步数据到Hudi。
	Kafka	该任务支持从Opengauss同步数据到Kafka。

#### 📖 说明

ThirdKafka中的数据源仅支持drs-opengauss-json、drs-oracle-json、drs-oracle-avro、ogg-oracle-avro、iot、debezium-json。

### 前提条件

- MRS集群已安装CDL组件，并且正常运行。
- CDL数据同步任务使用到Kafka组件。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 在右上角搜索框中搜索如下表2-22参数，并修改对应的参数值。

表 2-22 修改 Kafka 参数

参数	推荐值	说明
unclean.leader.election.enable	false	是否允许不在ISR中的副本被选举为Leader，若设置为“true”，可能会造成数据丢失。
min.insync.replicas	2	当“offsets.commit.required.acks”参数值为“-1”时，指定需要写入成功的副本的最小数目。

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 单击“概览”，选择“更多 > 滚动重启服务”，滚动重启Kafka。

----结束

## 2.6.2 登录 CDLService WebUI

### 操作场景

MRS集群安装CDL组件后，用户可以通过CDL的图形化界面进行数据连接管理和可视化作业编排等。

本任务指导用户在MRS集群中访问CDL WebUI。

#### 说明

CDL不支持抓取表名包含\$等特殊字符的表。

### 前提条件

- MRS集群已安装CDL组件，并且正常运行。
- 开启Kerberos认证的集群已参考[创建CDL用户](#)创建具有CDL管理操作权限的用户。

### 操作步骤

**步骤1** 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户（未开启Kerberos认证的集群）登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”。

**步骤2** 在“CDLService UI”右侧，单击链接，访问CDLService WebUI。

CDL WebUI界面支持以下功能：

- 驱动管理：可以上传、查看和删除连接数据库对应的驱动文件。
- 连接管理：可以新建、查看、编辑和删除数据连接。
- 作业管理：使用作业管理可以新建、查看、启动、暂停、恢复、停止、重启、删除和编辑作业等。
- ENV管理：可以创建、查看、编辑、删除Hudi环境变量。

----结束

## 2.6.3 上传驱动文件

### 操作场景

CDL是一种简单、高效的数据实时集成服务，能够从各种OLTP数据库中抓取事件推送至Kafka。通过CDLService WebUI创建数据库连接时，可将数据库对应的驱动文件通过界面上上传，方便统一管理。

### 前提条件

- 已获取待连接数据库对应的驱动Jar包。
- 仅数据源MySQL、Oracle需要上传相应的驱动，驱动对应的版本号如表2-23所示，且驱动需要在MySQL或Oracle官网下载。

表 2-23 MySQL、Oracle 数据源支持的驱动

数据源	支持的驱动包
MySQL	mysql-connector-java-8.0.24.jar
Oracle	ojdbc8-12.2.0.1.jar

#### 说明

此处Oracle仅作为ThirdKafka数据源使用。

- 开启Kerberos认证的集群需已参考[创建CDL用户](#)创建具有CDL管理操作权限的用户。

### 操作步骤

**步骤1** 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户（未开启Kerberos认证的集群）登录CDLService WebUI界面，请参考[登录CDLService WebUI](#)。

**步骤2** 选择“驱动管理 > 上传驱动”，在弹出的窗口选择本地已准备的数据库驱动文件，单击“打开”，等待驱动上传完成。

**步骤3** 在“驱动管理”界面，查看驱动文件名列表是否显示正常。

#### 说明

- 如果驱动不再使用，或者上传错误，可单击“删除”，删除对应驱动文件。
- 驱动文件列表较多时，可通过搜索框快速检索。

----结束

## 2.6.4 创建数据库连接

### 操作场景

通过CDLService WebUI创建数据库连接时，可参考该章节进行CDL作业编排。

## 前提条件

- 已获取待连接数据对应的驱动Jar包并上传。
- 开启Kerberos认证的集群需已参考[创建CDL用户](#)创建具有CDL管理操作权限的用户。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户（未开启Kerberos认证的集群）登录CDLService WebUI界面，请参考[登录CDLService WebUI](#)。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，在弹出窗口中输入数据连接的名称（Name，不能与已存在的名称相同）并选择连接类型（Link Type）。
- 步骤3** 根据不同的连接类型，界面信息输入数据相关链接参数。

表 2-24 MySQL 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	mysql
Name	连接配置名称。	mysqllink
DB driver	选择已上传的MySQL驱动文件“mysql-connector-java-8.0.24.jar”。	mysql-connector-java-8.0.24.jar <b>注意</b> 必须使用“mysql-connector-java-8.0.24.jar”，否则可能会导致创建数据库连接失败。
Host	MySQL数据库IP地址。	10.10.10.10
Port	MySQL数据库端口。	3306
User	MySQL数据库访问用户。	user
Password	MySQL数据库访问密码。	user用户密码
Description	描述信息。	xxx

表 2-25 PostgreSQL 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	pgsql
Name	连接配置名称。	pgsqllink
Host	PostgreSQL数据库IP地址。	10.10.10.10
Port	PostgreSQL数据库端口。	5432
DB Name	PostgreSQL数据库名称。	testDB

参数名称	描述	示例
User	PgSQL数据库访问用户。	user
Password	PgSQL数据库访问密码。	<i>user</i> 用户密码
Description	描述信息。	xxx

表 2-26 Oracle 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	oracle
Name	连接配置名称。	oraclelink
DB driver	选择已上传的Oracle驱动文件 “ojdbc8-12.2.0.1.jar”。	ojdbc-12.1.0.1.0.jar
Host	Oracle数据库IP地址。	10.10.10.10
Port	Oracle数据库端口。	1521
User	Oracle数据库访问用户。	user
Password	Oracle数据库访问密码。	<i>user</i> 用户密码
Sid	Oracle的服务ID。	orcl
Description	描述信息。	xxx

表 2-27 Kafka 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	kafka
Name	连接配置名称。	kafkalink
Description	描述信息。	-

表 2-28 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	hudi
Name	连接配置名称。	hudilink

参数名称	描述	示例
Storage Type	存储类型。 hdfs: 数据存储到HDFS中。	hdfs
Auth KeytabFile	访问用户的keytab文件。 可单击“上传文件”进行上传。 安全模式集群填写该参数，普通模式集群不显示该参数。 <b>说明</b> 该文件可在Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户”，在待操作用户后选择“更多 > 下载用户凭证”获取。	\${BIGDATA_HOME}/third_lib/CDL/user_libs/1699627721775user.keytab
Principal	访问用户的域名用户。 安全模式集群填写该参数，普通模式集群不显示该参数。	cdltest
Description	描述信息。	xxx

表 2-29 thirdparty-kafka 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	thirdparty-kafka
Name	连接配置名称。	thirdparty-kafkalink
Bootstrap Servers	Kafka代理实例，即是Kafka的Broker实例业务IP.Kafka端口号。 <b>说明</b> 若以MRS Kafka作为thirdparty-kafka源端，端口号可登录Manager界面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，在搜索框中搜索端口，根据相应的加密协议获取对应的端口号。	10.10.10.10:21007
Security Protocol	加密协议，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SASL_PLAINTEXT</li> <li>• PLAINTEXT</li> <li>• SASL_SSL</li> <li>• SSL</li> </ul>	SASL_PLAINTEXT

参数名称	描述	示例
Username	在实例创建期间启用“SASL_SSL”时指定的用户名。 <b>说明</b> 仅加密协议为“SASL_PLAINTEXT”和“SASL_SSL”支持该参数。	test
Password	在实例创建期间启用“SASL_SSL”时指定的密码。 <b>说明</b> 仅加密协议为“SASL_PLAINTEXT”和“SASL_SSL”支持该参数。	xxx
SSL Truststore Location	上传“client.truststore.jks”认证文件。 <b>说明</b> 仅加密协议为“SASL_SSL”和“SSL”支持该参数。	-
SSL Truststore Password	“client.truststore.jks”证书文件对应的密码。 <b>说明</b> 仅加密协议为“SASL_SSL”和“SSL”支持该参数。	xxx
Datastore Type	上层源的类型，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• drs-opengauss-json</li> <li>• ogg-oracle-avro</li> <li>• drs-oracle-json</li> <li>• drs-oracle-avro</li> <li>• iot</li> <li>• debezium-json</li> </ul>	drs-opengauss-json
DB driver	选择已上传的thirdparty-kafka驱动文件。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“ogg-oracle-avro”支持该参数。	-
Host	thirdparty-kafka数据库的IP地址。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”和“drs-oracle-json”时不支持该参数。	11.11.xxx.xxx,12.12.xxx.xxx

参数名称	描述	示例
Port	thirdparty-kafka数据库的端口。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”和“drs-oracle-json”时不支持该参数。	8000
DB Name	thirdparty-kafka数据库名称。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“drs-opengauss-json”时支持该参数。	opengaussdb
User	thirdparty-kafka数据库访问用户。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”和“drs-oracle-json”时不支持该参数。	opengaussuser
DB Password	thirdparty-kafka数据库访问密码。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”和“drs-oracle-json”时不支持该参数。	<i>opengaussuser</i> 用户密码
Sid	Oracle的服务ID。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“ogg-oracle-avro”时支持该参数。	-
URL	IOT服务调用地址，可登录IOT服务平台，单击“数据开放”，查看“API接口”页签的“调用地址”获取。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“iot”时支持该参数。	https://xxx.xxx.xxx.xxx
ProjectID	IOT服务所属Project ID，可登录IOT服务平台，单击“数据开放”，查看“API接口”页签的“project_id”获取。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“iot”时支持该参数。	xxxxxxxx

参数名称	描述	示例
IOT User Name	用于连接IOT服务的用户名。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“iot”时支持该参数。	test
IOT Password	用于连接IOT服务的用户密码。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“iot”时支持该参数。	xxxxxx
Description	描述信息。	-

表 2-30 DWS 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	dws
Name	连接配置名称。	dwslink
Host	待连接的DWS数据库IP地址。	10.10.10.10
Port	数据库端口。	8000
DB Name	待连接的数据库名称。	default
User	数据库访问用户。	test
Password	数据库访问密码。	xxx
Description	描述信息。	-

表 2-31 opengauss 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	opengauss
Name	连接配置名称。	opengaussslink
Host	待连接的opengauss数据库IP地址。	10.10.10.10
Port	数据库端口。	8000
DB Name	待连接的数据库名称。	default
User	数据库访问用户。	test

参数名称	描述	示例
Password	数据库访问密码。	xxx
Description	描述信息。	-

表 2-32 ClickHouse 数据连接配置参数

参数名称	描述	示例
Link Type	连接类型。	clickhouse
Name	连接配置名称。	clickhouselink
Host	<i>ClickHouse的 ClickHouseBalancer实例 业务IP地址:HTTP Balancer端口号。支持连 接多个ClickHouse实例， 使用,分隔。</i> <b>说明</b> <i>HTTP Balancer端口号可登 录Manager界面，选择“集 群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，在集群列表的 “HTTP Balancer端口号” 列获取。</i>	10.10.10.10:21428
User	数据库访问用户。	test
Password	数据库访问密码。	xxx
Description	描述信息。	-

**步骤4** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

----结束

## 2.6.5 管理 ENV

### 操作场景

如果需要将数据抓取至Hudi或者从Hudi抓取数据时，请执行该章节操作创建Hudi环境变量并进行管理。

### 前提条件

开启Kerberos认证的集群需已参考[创建CDL用户](#)创建具有CDL管理操作权限的用户。

## 操作步骤

**步骤1** 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户（未开启Kerberos认证的集群）登录CDLService WebUI界面，请参考[登录CDLService WebUI](#)。

**步骤2** 选择“ENV管理 > 新建ENV”，在弹出的窗口中输入相关信息。

表 2-33 新建 ENV 配置参数

参数名称	描述	示例
Name	ENV名称。	spark-env
Type	ENV类型。	spark
Driver Memory	Driver内存大小，单位默认为GB。	1GB
Executor Memory	每个Executor进程的内存，和JVM内存串拥有相同的格式，单位默认为GB。	1GB
Executor Cores	每个Executor所占用的CPU核的数目。	1
Number Executors	Executor的个数。	1
Queue	Yarn的租户队列名。 <ul style="list-style-type: none"><li>集群已启用Kerberos认证（安全模式），当该值为空时，默认提交到创建Hudi连接时“Principal”参数指定的对应用户绑定的队列上，若该用户未绑定队列，则默认提交到default队列上。</li><li>集群未启用Kerberos认证（普通模式），不指定该值将默认提交到default队列上。</li></ul>	-
Description	描述信息。	-

**步骤3** 单击“确定”完成ENV创建。

创建完成后可以在“操作”列单击“编辑”进行修改，或者单击“删除”删除该ENV。

----结束

## 2.6.6 配置同步任务的心跳和数据判齐

### 操作场景

心跳和数据判齐功能用于统计CDL同步任务的全链路信息，包括从数据库管理系统RDBMS到Kafka的数据耗时、从Kafka消费数据写入到Hudi的数据耗时和数据条数等一系列信息，并将其写入到特定的Topic（`cdl_snapshot_topic`）中，用户可自行消费Topic中的数据并写入到某个特定Hudi表进行数据判齐使用。心跳判齐数据不仅可以用来判断心跳时间之前的数据已经同步到数据湖，还可以根据事务时间，写Kafka的时间，数据开始入湖时间和数据入湖结束时间来判断数据时延问题。

同时对于PgSQL任务，配置心跳表可以定期向前推进PgSQL中Slot记录的LSN的信息，避免由于某个任务配置了某部分变化很小的表导致数据库日志积压。

### 配置从 Oracle（ogg）抓取数据到 Hudi 任务的心跳表

**步骤1** 在需要同步数据的Oracle数据库中执行以下命令创建一张心跳表，心跳表归属于CDC\_CDLSchema，表名为CDC\_HEARTBEAT，主键为CDL\_JOB\_ID：

```
CREATE TABLE "CDC_CD"."CDC_HEARTBEAT" (  
  "CDL_JOB_ID" VARCHAR(22) PRIMARY KEY,  
  "CDL_LAST_HEARTBEAT" TIMESTAMP,  
  SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS  
);
```

**步骤2** 将CDC\_HEARTBEAT表加入到Oracle或者ogg的任务中，确保心跳数据可以正常发送到Kafka。

#### 📖 说明

如果是Oracle任务，直接执行**步骤4**。

**步骤3** 在CDL WebUI配置thirdparty-kafka（ogg）连接增加Oracle的连接信息。

* Name ?	<input type="text"/>
* Link Type ?	<input type="text" value="thirdparty-kafka"/>
* Bootstrap Servers ?	<input type="text"/>
Security Protocol ?	<input type="text"/>
Username ?	<input type="text"/>
Password ?	<input type="password"/>
Datastore Type ?	<input type="text" value="ogg"/>
* DB driver ?	<input type="text"/>

**步骤4** 配置完成后，在CDL WebUI界面创建从Oracle（ogg）抓取数据到Hudi任务并启动即可收到心跳数据。

----结束

## 配置从 Postgresql 抓取数据到 Hudi 任务的心跳表

**步骤1** 在需要同步的Postgresql数据库下执行以下命令创建一张心跳表，心跳表归属cdc\_cdl Schema，表名为cdc\_heartbeat，主键为cdl\_job\_id：

```
DROP TABLE IF EXISTS cdc_cdl.cdc_heartbeat;
```

```
CREATE TABLE cdc_cdl.cdc_heartbeat (  
  cdl_job_id int8 NOT NULL,  
  cdl_last_heartbeat timestamp(6)  
);
```

```
ALTER TABLE cdc_cdl.cdc_heartbeat ADD CONSTRAINT cdc_heartbeat_pkey  
PRIMARY KEY (cdl_job_id);
```

**步骤2** 心跳表创建完成后，在CDL WebUI界面创建从Postgresql抓取数据到Hudi的同步任务并启动即可收到心跳数据。

----结束

## 配置 opengauss 到 Hudi 任务的心跳表

**步骤1** 在需要同步的opengauss数据库下执行以下命令创建一张心跳表，心跳表归属cdc\_cdl Schema，表名为cdc\_heartbeat，主键为cdl\_job\_id：

```
DROP TABLE IF EXISTS cdc_cdl.cdc_heartbeat;
```

```
CREATE TABLE cdc_cdl.cdc_heartbeat (  
  cdl_job_id int8 NOT NULL,  
  cdl_last_heartbeat timestamp(6)  
);
```

```
ALTER TABLE cdc_cdl.cdc_heartbeat ADD CONSTRAINT cdc_heartbeat_pkey  
PRIMARY KEY (cdl_job_id);
```

**步骤2** 将该心跳表加入到DRS任务，以确保心跳表数据正常发送到DRS Kafka。

**步骤3** 在CDL WebUI界面配置opengauss的thirdparty-kafka连接时增加opengauss的连接信息，如果opengauss部署为一主多备模式，需在“host”填写所有的IP。

* Name ?	<input type="text"/>
* Link Type ?	<input type="text" value="thirdparty-kafka"/>
* Bootstrap Servers ?	<input type="text"/>
Security Protocol ?	<input type="text"/>
Username ?	<input type="text"/>
Password ?	<input type="password"/>
Datastore Type ?	<input type="text" value="opengauss"/>
* Host ?	<input type="text"/>

**步骤4** 配置完成之后，在CDL WebUI界面创建从thirdparty-kafka抓取数据到Hudi的任务并启动即可收到心跳数据。

----结束

## 数据判齐消息字段含义

表 2-34 数据判齐消息字段

字段名	描述
cdl_job_name	本批次数据所属同步任务名称
target_table_schema	本批次数据写入Schema名称
target_table_name	本批次数据写入Hudi表名称
target_table_path	本批次数据保存的Hudi表路径
total_num	本批次数据总数
cdl_original_heartbeat	本批次数据中包含的心跳数据的最大时间，如果本批次不包含心跳数据则值为空
cdl_last_heartbeat	本批次数据中包含的心跳数据的最小时间，如果本批次不包含心跳数据则取“event_time_min”的值
insert_num	本批次数据insert事件总数
update_num	本批次数据update事件总数
delete_num	本批次数据delete事件总数

字段名	描述
event_time_min	本批次数据源端最小事务提交时间
event_time_max	本批次数据源端最大事务提交时间
event_time_avg	本批次数据源端平均事务提交时间
kafka_timestamp_min	本批次数据发送到Kafka的最小时间
kafka_timestamp_max	本批次数据发送到Kafka的最大时间
begin_time	本批次数据开始写入Hudi的时间
end_time	本批次数据写入Hudi的结束时间
cdc_partitioned_time	心跳表的时间分区字段
cdc_last_update_date	该条判齐记录写入时间

## 2.7 创建 CDL 作业

### 2.7.1 创建 CDL 数据同步任务作业

#### 操作场景

CDLService WebUI提供可视化的作业编排页面，用户可快速创建CDL作业，实现实时数据入湖。

#### 前提条件

- 开启Kerberos认证的集群需已创建具有CDL管理操作权限的用户。
- ThirdKafka链路使用DRS作为源端时，需要提前手动创建心跳Topic。
  - DRS从opengauss数据库同步数据时，心跳Topic格式为：*opengauss数据库名-cdc\_cdl-cdc\_heartbeat*。
  - DRS从Oracle数据库同步数据时，心跳Topic格式固定为：**null-cdc\_cdl-cdc\_heartbeat**。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用具有CDL管理操作权限的用户或admin用户（未开启Kerberos认证的集群）登录CDLService WebUI界面，请参考[登录CDLService WebUI](#)。

**步骤2** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在弹出的窗口中输入作业相关信息，然后单击“下一步”。

参数名称	描述	示例
Name	作业名称。	job_pgsqltokafka
Desc	描述信息。	xxx

**步骤3** 在“作业管理”界面，根据业务数据流向，从界面左侧列表中分别选择“Source”和“Sink”中数据连接元素并将其拖到右侧的操作界面中。



双击数据连接元素，并配置对应参数。

如需删除数据连接元素，请单击数据连接元素右上角的 × 即可。

表 2-35 MySQL 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的MySQL连接。	mysqllink
Tasks Max	允许Connector创建的最大Task的数量，值为“1”。	1
Mode	任务需要抓取的CDC事件类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>insert: 插入操作</li> <li>update: 更新操作</li> <li>delete: 删除操作</li> </ul>	insert、update、delete
DB Name	MySQL数据库名称。	cdl-test

参数名称	描述	示例
Schema Auto Create	是否在启动任务时抓取表的Schema信息。	否
Connect With Hudi	是否对接Hudi。	是
DBZ Snapshot Locking Mode	<p>任务启动执行快照时的锁模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>minimal: 仅在获取数据库schema和其他元数据时，持有全局读锁。</li> <li>extend: 在整个执行快照期间都持有全局读锁，阻塞全部写入操作。</li> <li>none: 无锁模式，要求启动CDL任务期间不能有schema的变更。</li> </ul> <p>可选参数，单击  显示该参数。</p>	none
WhiteList	<p>待抓取表的白名单。</p> <p>配置需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。</p> <p>可选参数，单击  显示该参数。</p> <p><b>说明</b> 若此参数未配置，当MySQL源端数据库中存在多个表时，任务global topic（global topic为任务名）就会创建多个分区，分区数量与源端MySQL数据库表数量一致。若配置了此参数，则global topic最大分区为“topics.max.partitions”的参数值，该参数默认值为“5”，可通过CDL服务配置界面修改。</p>	testtable
BlackList	<p>表的黑名单。</p> <p>配置不需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。</p> <p>可选参数，单击  显示该参数。</p>	-

参数名称	描述	示例
Multi Partition	<p>是否开启Topic的多分区。 开启之后需要配置“Topic TableMapping”并指定Topic的分区数量，单表数据将分散在多个分区中。</p> <p>可选参数，单击显示该参数。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>此配置项为高危配置，开启后无法保证数据的时间顺序。</li> <li>默认分区数为“5”，若需修改则需登录 FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; CDL &gt; 配置”，在搜索框中搜索“topics.max.partitions”并修改该值为需要修改的分区数，例如，修改值为“10”，保存配置并重启CDL服务。</li> <li>当源端表为分区表且该参数为否时，CDL创建的Topic分区表数量为源端表分区数量+1。</li> </ul>	否
Enable Data Encryption	<p>数据写入Kafka是否加密。若该参数值设置为“是”，则需参考<a href="#">CDL任务支持数据加密</a>配置数据加密。</p>	否
Key Name	<p>加密密钥名称。仅“Enable Data Encryption”参数值为“是”时，显示该参数。</p>	test_key

参数名称	描述	示例
Topic Table Mapping	<p>Topic与表的映射关系。</p> <p>用于指定某个表的数据发送到指定的Topic中，开启多分区功能后需要配置Topic的分区数，分区数必须大于1。数据过滤时间用于过滤数据，当源端数据的时间小于设定时间时，该数据将会被丢弃，当源端数据的时间大于设定时间时，该数据发送到下游。</p> <p>单击  显示该参数。若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。</p>	<p>testtable</p> <p>testtable_topic</p> <p>2023/03/10 11:33:37</p>

表 2-36 PostgreSQL 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的PostgreSQL连接。	pgsqlink
Tasks Max	允许Connector创建的最大Task的数量，值为“1”。	1
Mode	<p>任务需要抓取的CDC事件类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• insert: 插入操作</li> <li>• update: 更新操作</li> <li>• delete: 删除操作</li> </ul>	insert、update、delete
dbName Alias	数据库名称。	test
Schema	待连接的数据库的Schema名称。	public
Slot Name	<p>PostgreSQL逻辑复制槽的名称。</p> <p>不同任务之间槽名不能重名，支持小写字母和下划线。</p>	test_solt

参数名称	描述	示例
Enable FailOver Slot	开启Failover Slot功能，将指定为Failover Slot的逻辑复制槽信息从主实例同步到备实例，当主备切换之后逻辑订阅能够继续进行，实现逻辑复制槽的故障转移。	否
Slot Drop	任务停止时是否删除Slot。	否
Connect With Hudi	是否对接Hudi。	是
Use Exist Publication	使用已创建的publication。	是
Publication Name	已创建的publication名称。 “Use Exist Publication”选择“是”时显示该参数。	test
Kafka Message Format	Kafka中的消息格式，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CDL Json</li> <li>• Debezium Json</li> </ul>	CDL Json
Data Filter Time	数据过滤的起始时间。	2022/03/16 11:33:37
WhiteList	待抓取表的白名单。 配置需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。 可选参数，单击  显示该参数。	testtable
BlackList	表的黑名单。 配置不需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。 可选参数，单击  显示该参数。	-

参数名称	描述	示例
Multi Partition	<p>是否开启Topic的多分区。 开启之后需要配置“Topic TableMapping”并指定Topic的分区数量，单表数据将分散在多个分区中。</p> <p>可选参数，单击显示该参数。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>此配置项为高危配置，开启后无法保证数据的时间顺序。</li> <li>默认分区数为“5”，若需修改则需登录 FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; CDL &gt; 配置”，在搜索框中搜索“topics.max.partitions”并修改该值为需要修改的分区数，例如，修改值为“10”，保存配置并重启CDL服务。</li> <li>当源端表为分区表且该参数为否时，CDL创建的Topic分区表数量为源端表分区数量+1。</li> </ul>	否
Enable Data Encryption	<p>数据写入Kafka是否加密。若该参数值设置为“是”，则需参考<a href="#">CDL任务支持数据加密配置数据加密</a>。</p>	否
Key Name	<p>加密密钥名称。仅“Enable Data Encryption”参数值为“是”时，显示该参数。</p>	test_key

参数名称	描述	示例
Topic Table Mapping	<p>Topic与表的映射关系。</p> <p>用于指定某个表的数据发送到指定的Topic中，开启多分区功能后需要配置Topic的分区数，分区数必须大于1。数据过滤时间用于过滤数据，当源端数据的时间小于设定时间时，该数据将会被丢弃，当源端数据的时间大于设定时间时，该数据发送到下游。</p> <p>单击  显示该参数。若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。</p>	<p>testtable</p> <p>testtable_topic</p> <p>2023/03/10 11:33:37</p>

表 2-37 Oracle 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的Oracle连接。	oraclelink
Tasks Max	允许Connector创建的最大Task的数量，值为“1”。	1
Mode	<p>任务需要抓取的CDC事件类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• insert: 插入操作</li> <li>• update: 更新操作</li> <li>• delete: 删除操作</li> </ul>	insert、update、delete
dbName Alias	待连接的数据库名称。	oracledb
Schema	待连接的数据库的Schema名称。	oracleschema
Connect With Hudi	是否对接Hudi。	是
DB Fetch Size	<p>指定单次从数据库抓取的数据条数。</p> <p>取值范围大于等于0，如果为0，则表示无限制。</p> <p>可选参数，单击  显示该参数。</p>	-

参数名称	描述	示例
WhiteList	待抓取表的白名单。 配置需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。 可选参数，单击  显示该参数。	testtable
BlackList	表的黑名单。 配置不需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。 可选参数，单击  显示该参数。	-
Multi Partition	是否开启Topic的多分区。 开启之后需要配置“Topic TableMapping”并指定Topic的分区数量，单表数据将分散在多个分区中。 可选参数，单击  显示该参数。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>此配置项为高危配置，开启后无法保证数据的时间顺序。</li> <li>默认分区数为“5”，若需修改则需登录 FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; CDL &gt; 配置”，在搜索框中搜索“topics.max.partitions”并修改该值为需要修改的分区数，例如，修改值为“10”，保存配置并重启CDL服务。</li> <li>当源端表为分区表且该参数为否时，CDL创建的Topic分区表数量为源端表分区数量+1。</li> </ul>	否
Enable Data Encryption	数据写入Kafka是否加密。若该参数值设置为“是”，则需参考 <a href="#">CDL任务支持数据加密</a> 配置数据加密。	否

参数名称	描述	示例
Key Name	加密密钥名称。仅“Enable Data Encryption”参数值为“是”时，显示该参数。	test_key
Topic Table Mapping	<p>Topic与表的映射关系。用于指定某个表的数据发送到指定的Topic中，开启多分区功能后需要配置Topic的分区数，分区数必须大于1。数据过滤时间用于过滤数据，当源端数据的时间小于设定时间时，该数据将会被丢弃，当源端数据的时间大于设定时间时，该数据发送到下游。</p> <p>单击  显示该参数。若“Connect With Hudi”或“Multi Partition”选择“是”，则该参数为必填项。</p>	testtable testtable_topic 2023/03/10 11:33:37

表 2-38 Source Hudi 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	Hudi App使用的Link。	hudilink
Interval	同步Hudi表的时间间隔，单位：秒。	10
Data Filter Time	数据过滤时间。	2023/08/16 11:40:52
Max Commit Number	单次增量视图拉取Commit的最大数量。	10
Hudi表属性配置方式	Hudi表属性配置方式，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可视化视图。</li> <li>• JSON视图。</li> </ul>	可视化视图
Hudi Custom Config	Hudi相关的自定义配置。	-

参数名称	描述	示例
Table Info	同步表的详细配置信息。要求Hudi与DWS的表名一致，且字段类型相同。	<pre>{"table1": [{"source.database": "base1", "source.tablename": "table1"}], "table2": [{"source.database": "base2", "source.tablename": "table2"}], "table3": [{"source.database": "base3", "source.tablename": "table3"}]}</pre>
Table Info-Section Name	单表标签名称，仅支持数字、字母、下划线。	-
Table Info-Source DataBase	需要同步的Hudi数据库名称。	base1
Table Info-Source TableName	需要同步的Hudi表名。	table1
Table Info-Target SchemaName	数据写入目标数据库的Schema名称。	-
Table Info-Target TableName	数据写入目标数据库的表名称。	-
Table Info-Enable Sink Precombine	目标数据库是否启用预合并，当前仅支持目标库为DWS时启用预合并功能。该功能用于当新值预合并字段比目标端预合并字段大时，则覆盖目标端已有数据；当新值预合并字段比目标端预合并字段小时，则丢弃新数据。	是
Table Info-Custom Config	Hudi自定义配置。	-
Execution Env	Hudi App运行时需要的环境变量，当前若无可用的ENV，则需先手动创建ENV。	defaultEnv

表 2-39 thirdparty-kafka 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的thirdparty-kafka连接。	thirdparty-kafkalink

参数名称	描述	示例
DB Name	待连接的数据库名称，名称只能由英文字母、数字、下划线和中划线组成，且必须以英文字母开头。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”和“debezium-json”时不支持该参数。	opengausddb
Schema	待检测数据库的Schema名称。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”和“debezium-json”时不支持该参数。	opengaussschema
Datastore Type	上层源的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• drs-opengauss-json</li> <li>• ogg-oracle-avro</li> <li>• drs-oracle-json</li> <li>• drs-oracle-avro</li> <li>• iot</li> <li>• debezium-json</li> </ul>	drs-opengauss-json
Avro Schema Topic	Ogg Kafka使用的Schema Topic以JSON格式存储表的Schema。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“ogg-oracle-avro”时支持该参数。	ogg_topic
Mode ID	IOT物模型Model ID。可登录IOT服务平台选择“数字孪生 > 模型管理”，在已发布模型列表中单击需要连接的模型名称，查看“ID”获取Model ID。 <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“iot”时支持该参数。	-
Source Topics	数据源Topic，可以包含英文字母、数字、特殊字符(-,_)，各Topic应该以英文逗号分隔。	topic1

参数名称	描述	示例
Tasks Max	允许Connector创建的最大Task的数量，数据库类型的Connector只允许配置为1。	10
Tolerance	容灾策略。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• none表示低容错，即出错后导致Connector任务失败。</li> <li>• all表示高容错，出错后忽略失败的记录并继续运行。</li> </ul> <b>说明</b> “Datastore Type”为“iot”时不支持该参数。	all
Data Filter Time	数据过滤的起始时间。 <b>说明</b> “Datastore Type”为“debezium-json”时不支持该参数。	2022/03/16 14:14:50
Kaka Message Format	Kafka中的消息格式，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debezium Json</li> <li>• CDL Json</li> </ul> <b>说明</b> 仅“Datastore Type”为“drs-opengauss-json”时支持该参数。	CDL Json

参数名称	描述	示例
Multi Partition	<p>是否开启Topic多分区功能，开启之后需要配置Topic TableMapping并指定Topic的分区数量，单表数据将分散在多个分区中。</p> <p>当“Datastore Type”参数值为“ogg-oracle-avro”或“drs-oracle-avro”或“drs-oracle-json”时不支持开启Topic多分区功能。</p> <p><b>说明</b> 默认分区数为“5”，若需修改则需登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; CDL &gt; 配置”，在搜索框中搜索“topics.max.partitions”并修改该值为需要修改的分区数，例如，修改值为“10”，保存配置并重启CDL服务。</p>	否
Enable Data Encryption	<p>数据写入Kafka是否加密。若该参数值设置为“是”，则需参考<a href="#">CDL任务支持数据加密</a>配置数据加密。</p> <p><b>说明</b> “Datastore Type”为“debezium-json”时不支持该参数。</p>	否
Key Name	<p>密钥加密密钥名称。仅“Enable Data Encryption”参数值为“是”时，显示该参数。</p>	test_key

参数名称	描述	示例
Topic Table Mapping	<p>Topic与表的映射关系。</p> <p>用于指定某个表的数据发送到指定的Topic中，该Topic属于CDL依赖的Kafka，开启多分区功能后需要配置Topic的分区数，分区数必须大于1。若数据源Topic所属Kafka与CDL依赖Kafka为同一Kafka，则“Topic Table Mapping”中的Topic必须和“Source Topics”中配置的Topic名称不相同。</p> <p>数据过滤时间用于过滤数据，当源端数据的时间小于设定时间时，该数据将会被丢弃，当源端数据的时间大于设定时间时，该数据发送到下游。当“Datastore Type”参数值为“debezium-json”时不支持配置数据过滤时间。</p>	<p>testtable</p> <p>testtable_topic</p> <p>2023/03/10 11:33:37</p>

表 2-40 opengauss 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的opengauss连接。	opengaussslink
Tasks Max	允许Connector创建的最大Task的数量，值为“1”。	1
Mode	<p>任务需要抓取的CDC事件类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• insert: 插入操作</li> <li>• update: 更新操作</li> <li>• delete: 删除操作</li> </ul>	insert、update、delete
dbName Alias	数据库名称。	test
Slot Name	<p>opengauss逻辑复制槽的名称。</p> <p>不同任务之间槽名不能重名，支持小写字母和下划线。</p>	test_solt

参数名称	描述	示例
Slot Drop	任务停止时是否删除 Slot。	否
Connect With Hudi	是否对接Hudi。	是
WhiteList	待抓取表的白名单。 配置需要抓取的表的名单列表，多个表可以用英文逗号分隔，支持通配符。	testtable
Data Filter Time	数据过滤时间。	-
Multi Partition	是否开启Topic的多分区。 开启之后需要配置“Topic TableMapping”并指定Topic的分区数量，单表数据将分散在多个分区中。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>此配置项为高危配置，开启后无法保证数据的时间顺序。</li><li>默认分区数为“5”，若需修改则需登录 FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; CDL &gt; 配置”，在搜索框中搜索“topics.max.partitions”并修改该值为需要修改的分区数，例如，修改值为“10”，保存配置并重启CDL服务。</li></ul>	否
Kafka Message Format	Kafka中的消息格式，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>CDL Json</li><li>Debezium Json</li></ul>	CDL Json
Key Management Tool	密钥管理工具。当前仅支持“his_kms”密钥管理工具。	his_kms
Key Environment Information	密钥信息。仅配置了“Key Management Tool”密钥管理工具才支持该参数。	hisIamUrl=https://iam.his-op.xxx.com/iam/auth/token, hisAccount={账号名}, hisSecret={密钥管理->程序密钥}, hisAppid={企业应用ID}, hisEnterprise={企业ID}

参数名称	描述	示例
Enable Data Encryption	数据写入Kafka是否加密。若该参数值设置为“是”，则需参考 <a href="#">CDL任务支持数据加密</a> 配置数据加密。	否
Key Name	密钥加密密钥名称。仅“Enable Data Encryption”参数值为“是”时，显示该参数。	test_key
Custom Config	自定义解码配置。	-
Topic Table Mapping	Topic与表的映射关系，表名格式为： <i>Schema名.表名</i> 。 用于指定某个表的数据发送到指定的Topic中，开启多分区功能后需要配置Topic的分区数，分区数必须大于1。数据过滤时间用于过滤数据，当源端数据的时间小于设定时间时，该数据将会被丢弃，当源端数据的时间大于设定时间时，该数据发送到下游。 若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。	cdlschema.testtable testtable_topic 2023/03/10 11:33:37

表 2-41 Sink Hudi 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的Hudi连接。	hudilink
Path	数据存储路径。	/cdldata
Interval	Spark RDD的执行周期，单位：秒。	1
Max Rate Per Partition	使用Kafka direct stream API时，从每个Kafka分区读取数据的最大速率限制，单位：个/秒，0表示无限制。	0
Parallelism	写Hudi时的并发数。	100
Target Hive Database	目标Hive的数据库名称。	default

参数名称	描述	示例
Hudi表属性配置方式	Hudi表属性配置方式，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可视化视图</li> <li>• JSON视图</li> </ul>	可视化视图
Hudi表属性全局配置	Hudi侧的全局参数。	-
Hudi表属性配置	Hudi表属性配置。	-
Hudi表属性配置-Source Table Name	源端表名。	-
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	Hudi表类型，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• COPY_ON_WRITE</li> <li>• MERGE_ON_READ</li> </ul>	MERGE_ON_READ
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	Hudi表名称，若不设置，则默认与源表名相同。	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	Hudi表同步到Hive的表名映射关系，自定义表名。	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	Hudi表的主键对应关系。 <b>说明</b> 当数据源为IIOT时，该值推荐配置为“instance_id,thing_id,time stamp”。	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	Hudi表和分区字段映射关系，如果Hudi表采用分区表，则需要配置表名和分区字段的对应关系，包括“time”和“customized”。	time
Hudi表属性配置-Custom Config	自定义配置。 <b>说明</b> 从MySQL同步数据到Hudi时，需要指定“hoodie.datasource.write.precombine.field”参数，若MySQL的timestamp、datetime类型精度只支持秒级，则不建议指定timestamp、datetime类型及_hoodie_event_time字段作为precombine字段。该功能用于当新值预合并字段比Hudi端预合并字段大时，则覆盖Hudi端已有数据；当新值预合并字段比Hudi端预合并字段小时，则丢弃新数据。	-

参数名称	描述	示例
Execution Env	Hudi App运行时需要的环境变量，当前若无可用的ENV，则需先参考 <a href="#">管理ENV</a> 进行创建。	defaultEnv

表 2-42 Sink Kafka 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	已创建的kafka连接。	kafkalink


表 2-43 DWS 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	Connector使用的连接。	dwslink
Query Timeout	连接DWS的超时时间，单位：毫秒。	180000
Batch Size	批次写入DWS的数据量。	50
Sink Task Number	单个表写入DWS时的最大并行作业数。	-
DWS Custom Config	自定义配置。	-

表 2-44 ClickHouse 作业参数

参数名称	描述	示例
Link	Connector使用的连接。	clickhouselink
Query Timeout	连接ClickHouse的超时时间，单位：毫秒。	60000
Batch Size	批次写入ClickHouse的数据量。 <b>说明</b> 设置单批次写入ClickHouse的数据量时数值尽量大，建议取值范围为：10000~100000。	100000

**步骤4** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤5** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在MySQL数据库中对作业中指定的表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容是否正常。

----结束

## 2.7.2 创建 CDL 数据比较任务作业

### 操作场景

数据比对即是对源端数据库中的数据和目标端Hive中的数据进行数据一致性校验，如果数据不一致，CDL可以尝试修复不一致的数据。

当前数据对比任务支持手动全量任务比对。数据比对任务采用On Yarn的运行形态，比对结果会上传到HDFS目录。

#### 📖 说明

- 数据比对目前仅支持基本数据类型比对，不支持日期、时间戳、decimal、numeric、json等特殊数据类型的比对。
- 数据比对任务不支持数据表字段名包含数据库关键字的表进行数据比对。
- 数据比对任务单表比较仅支持100个以内的字段进行比较，如果单表的字段超过一百，可以分两次指定不同的比较字段的白名单进行数据比对。
- 当前只支持对从PgSQL抓取到Hudi的数据进行比对，若“比较结果”为“不一致”，不一致的数据需小于或等于2000行才会生成报告地址；若不一致的数据大于2000行，则不会生成报告地址，并且不支持修复数据。
- 参与比对的CDL任务kafka lag不为0时会导致比对结果不一致。

### 前提条件

1. 准备Hive UDF Jar包，从CDL的安装目录拷贝“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_CDL_*/install/FusionInsight-CDL-*/cdl/hive-checksum/cdl-dc-hive-checksum-*.jar`” UDF Jar到Hive的“`${BIGDATA_HOME}/third_lib/Hive`”目录下，并设置该Jar包的权限为大于或等于750。
2. 开启Kerberos认证的集群需已参考[创建CDL用户](#)创建具有CDL管理操作权限的用户。若当前集群开启了Ranger鉴权，还需参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)章节授予用户Hive管理员权限和UDF操作权限。
3. 使用具有Hive管理员权限的用户在Hive客户端创建全局的UDF算法：  
创建Checksum函数（在default数据库下执行）：  

```
create function checksum_aggregate as 'com.xxx.hive.checksum.ChecksumUdaf'
```
4. 创建比较任务之前一定要存在CDL同步任务，比较任务会在启动前感知同步任务的状态和数据同步情况来决定对哪些数据做比较。

5. 数据比对关联的数据同步任务中的数据库用户需要对当前Schema具有**create function**权限。

## 操作步骤

**步骤1** 使用已创建的用户或**admin**用户（未开启Kerberos认证的集群）登录CDLService WebUI界面，请参考[登录CDLService WebUI](#)。

**步骤2** 选择“作业管理 > 数据比较任务 > 新建作业”，在弹出的窗口中输入作业相关信息，然后单击“下一步”。其中：

参数名称	说明	示例
Name	数据比较任务名	job_dc_test
CDL Job Name	关联的同步任务名 (注意：此处运行比较任务的 <code>用户</code> 就是关联的同步任务中Hudi Link对应的用户)	pg2hudi_test
Execution Env	运行Spark任务时需要的环境变量，若当前若无可用的ENV，则需先参考 <a href="#">管理ENV</a> 进行创建。	dc_env
Desc	描述信息	-


**步骤3** 在“创建Compare-Pair”界面参照下表进行参数设置，并单击“创建”。

参数名称	说明	示例
Name	当前比对任务名。	test
Source Table	源端表名。	tabletest
Target Table	目标端表名。	tabletest
WhiteList Columns	参与数据比较的列族，其中，数据库表的主键为必选字段。	-
BlackList Columns	不参与数据比较的列族。	-
Where Condition	自定义比较条件	-

若需比较多张表，可单击“添加”新增。

**步骤4** 在数据比较任务列表中单击新建作业所在行的“启动”，启动数据比对任务。

**步骤5** 运行结束后，可在数据比较任务列表的“比较结果”列查看运行结果。



**步骤6** 若“比较结果”为“不一致”，可选择“更多 > 查看记录”。

更新时间	描述	创建者	操作
2022-09-08 15:59	New CDL Data Compare Job	admintest	启动 <a href="#">更多</a> ▾
2022-09-08 15:58	New CDL Data Compare Job	admintest	<a href="#">停止</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">查看记录</a>

**步骤7** 进入任务运行记录窗口，单击对应任务的“操作”列的“查看结果”。

#### 任务运行记录

启动时间  比较结果

id	启动时间	结束时间	运行状态	比较结果	操作
9	2022-09-08 16:44:23	2022-09-08 16:46:04	比较完成	不一致	<a href="#">查看结果</a>
7	2022-09-08 16:21:35	2022-09-08 16:23:35	比较完成	一致	<a href="#">查看结果</a>
6	2022-09-08 15:59:44	2022-09-08 16:21:30	已停止	未知	<a href="#">查看结果</a>

10 ▾ 总条数: 3 < 1 >

**步骤8** 单击“修复”，尝试修复内容。

#### 数据比较报告

名称	源端表	目标端表	不一致数据条数	报告地址
compare-pair-1	pg_testck1	pg_testck1_1	1	/cdl/dcJob_3_9/part-0000C

[修复](#)

**步骤9** 修复完成后，查看“比较结果”是否为“一致”，“一致”则表示数据修复成功；若比较结果为“不一致”，则表示修复失败，可以根据“报告地址”在HDFS对应目录中获取报告，进行手动修复。

数据比较报告

名称	源端表	目标端表	不一致数据条数	
compare-pair-1	pg_testck1	pg_testck1_1	1	/cdl/dcJob_3_9/part-0000-7ab3702a-f594-45f5-bee1-b3a3efef08a6-c000.csv

----结束

## 2.7.3 常见 CDL 作业示例

### 2.7.3.1 从 MySQL 抓取数据到 HDFS

#### 操作场景

本章节指导用户通过 CDLService WebUI 界面从 MySQL 导入数据到 HDFS。

#### 前提条件

- 集群已安装 CDL、HDFS 服务且运行正常。
- 待连接的 MySQL 数据库需要开启 MySQL 的 bin log 功能（默认情况下是开启的），具体详情请参见 [CDL 使用说明](#)。
- 在 FusionInsight Manager 中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用 **cdluser** 用户登录 FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，在 CDL “概览”界面单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入 CDL 原生界面。
- 步骤2** 选择“驱动管理 > 上传驱动”，上传 MySQL 数据库驱动文件，具体步骤请参考 [上传驱动文件](#) 章节。
- 步骤3** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“mysql”和“hdfs”连接。

表 2-45 MySQL 数据连接配置

参数名称	示例
Link Type	mysql
Name	mysqllink
DB driver	mysql-connector-java-8.0.24.jar
Host	10.10.10.10
Port	3306

参数名称	示例
User	user
Password	user用户密码
Description	该连接的描述信息

表 2-46 HDFS 数据连接配置

参数名称	示例
Link Type	hdfs
Name	hdfslink
Description	-

**步骤4** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤5** 在“作业管理”页面单击“新建作业”。在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”。

其中：

参数名称	示例
Name	job_mysqltohdfs
Desc	xxx

**步骤6** 配置MySQL作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“mysql”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入MySQL作业参数配置窗口。参考下表配置参数。

表 2-47 MySQL 作业参数

参数名称	示例
Link	mysqllink
Tasks Max	10
Mode	insert、update、delete
DB Name	cdl-test
Schema Auto Create	否
Connect With Hudi	否

2. (可选) 单击“+”按钮展开更多选项。

PosFromBeginning <span>?</span>	<input type="checkbox"/>
Start Binlog <span>?</span>	<input type="text"/>
Start Position <span>?</span>	<input type="text"/>
Start Gtidset <span>?</span>	<input type="text"/>
DBZ Snapshot Locking Mode <span>?</span>	none
WhiteList <span>?</span>	<input type="text"/>
BlackList <span>?</span>	<input type="text"/>
Multi Partition <span>?</span>	<input type="checkbox"/>
Topic Table Mapping <span>?</span>	table name
	topic name

**说明**

- “WhiteList”：输入MySQL数据库中的表（如myclass）
- “Topic Table Mapping”：
  - 若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。
  - 第一个框输入topic名（与“Default Topic”的值不能一样，例如myclass\_topic）。第二个框输入表名（例如myclass。该值与第一个框的topic只能是一一对应的关系）。

3. 单击“确定”，MySQL作业参数配置完成。

**步骤7** 配置HDFS作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“hdfs”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入HDFS作业参数配置窗口。参考表2-48进行参数配置。

**表 2-48** HDFS 作业参数

参数名称	示例
Link	hdfslink
Topics	保持默认
Tasks Max	10
Mode	insert、update、delete

参数名称	示例
Path	/cdldata
Tolerance	all
Cache Size (pcs)	1000
Interval (s)	1

2. 单击“确定”，完成HDFS作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在MySQL数据库中对作业中指定的表进行插入数据操作，查看HDFS导入的文件内容是否正常。

----结束

### 2.7.3.2 从 Oracle 抓取数据到 HDFS

#### 操作场景

本章节指导用户通过CDLService WebUI界面从Oracle导入数据到HDFS。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、HDFS服务且运行正常。
- Oracle数据库需要开启预写日志功能，操作步骤请参考[CDL使用说明](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，在CDL“概览”界面单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDL原生界面。

**步骤2** 选择“驱动管理 > 上传驱动”，上传Oracle数据库驱动文件，具体步骤请参考[上传驱动文件](#)章节。

**步骤3** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“oracle”和“hdfs”连接。

**表 2-49** Oracle 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	oracle
Name	oraclelink
DB driver	oracle-connector-java-8.0.24.jar
Host	10.10.10.10
Port	1521
User	user
Password	user用户密码
Sid	orcl
Description	该连接的描述信息

**表 2-50** HDFS 数据连接配置

参数名称	示例
Link Type	hdfs
Name	hdfslink
Description	-

**步骤4** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤5** 在“作业管理”页面单击“新建作业”。在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_oracletohdfs
Desc	xxx

**步骤6** 配置Oracle作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“oracle”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Oracle作业参数配置窗口。

表 2-51 Oracle 作业参数

参数名称	示例
Link	oraclelink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
Schema	ORACLEDBA
dbName Alias	orcl
Connect With Hudi	否

2. 单击“+”按钮展开更多选项。

Schema Auto Create ?

Poll Size ?

DB Fetch Size ?

Reset Offset ?

Multitenant ?

Start Position ?

WhiteList ?

BlackList ?

Multi Partition ?

Topic Table Mapping ?   +

**说明**

- “WhiteList”：输入数据库中的表（如myclass）
- “Topic Table Mapping”：
  - 若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。
  - 第一个框输入topic名（与“Default Topic”的值不能一样，例如myclass\_topic）。第二个框输入表名（例如myclass。该值与第一个框的topic只能是一一对应的关系）。

3. 单击“确定”，Oracle作业参数配置完成。

**步骤7** 配置HDFS作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“hdfs”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入HDFS作业参数配置窗口。参考表2-52进行参数配置。

表 2-52 HDFS 作业参数

参数名称	示例
Link	hdfslink
Topics	保持默认
Tasks Max	10
Mode	insert、update、delete
Path	/cdldata
Tolerance	all
Cache Size (pcs)	1000
Interval (s)	1

2. 单击“确定”，完成HDFS作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在Oracle数据库中对表进行插入数据操作，查看HDFS导入的文件内容。

----结束

### 2.7.3.3 从 PostgreSQL 同步数据到 Kafka

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从PostgreSQL导入数据到Kafka。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、Kafka服务且运行正常。
- PostgreSQL数据库需要修改预写日志的策略，操作步骤请参考[PostgreSQL数据库修改预写日志的策略](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，在CDL“概览”界面单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDL原生界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“pgsql”和“kafka”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-53 PgSQL 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	pgsql
Name	pgsqllink
Host	10.10.10.10
Port	5432
DB Name	testDB
User	user
Password	<i>user用户密码</i>
Description	-

表 2-54 Kafka 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	kafka
Name	kafkalink
Description	-

- 步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。  
连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。
- 步骤4** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_pgsqltokafka
Desc	xxx

**步骤5** 配置PgSQL作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“pgsql”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入PgSQL作业参数配置窗口，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-55 PgSQL 作业参数

参数名称	示例
Link	pgsqlink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
Schema	public
dbName Alias	cdc
Slot Name	test_slot
Slot Drop	否
Connect With Hudi	否
Use Exist Publication	是
Kafka Message Format	CDL Json
Publication Name	test

2. 单击“+”按钮展开更多选项。

Data Filter Time

WhiteList

BlackList

Multi Partition

Enable Data Encryption

Topic Table Mapping

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>

+ -

**说明**

- “WhiteList”：输入数据库中的表（如myclass）
  - “Topic Table Mapping”：第一个框输入表名（例如“test”）。第二个框输入Topic名（例如“test\_topic”，该值与第一个框的表名只能是一对一的关系）。第三个框输入数据过滤时间，用于过滤源端数据。
3. 单击“确定”，PgSQL作业参数配置完成。

**步骤6** 配置Kafka作业参数。


1. 在作业参数配置页面，选取左侧“kafka”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Kafka作业参数配置窗口。参考[表2-56](#)进行参数配置。

表 2-56 Kafka 作业参数

参数名称	示例
Link	kafkalink

2. 单击“确定”，完成Kafka作业参数配置。

**步骤7** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤8** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在PgSQL数据库中对表进行插入数据操作，然后参考[使用KafkaUI管理Topic](#)进入KafkaUI界面查看Kafka的Topic中是否有数据生成。

----结束

### 2.7.3.4 从 Oracle 同步数据到 Hudi

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从Oracle导入数据到Hudi。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- Oracle数据库需要开启预写日志功能，操作步骤请参考[Oracle数据库开启预写日志功能](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，在CDL“概览”界面单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDL原生界面。
- 步骤2** 选择“驱动管理 > 上传驱动”，上传Oracle数据库驱动文件，具体步骤请参考[上传驱动文件](#)章节。
- 步骤3** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“oracle”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-57 Oracle 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	oracle
Name	oraclelink
DB driver	ojdbc8-12.2.0.1.jar
Host	10.10.10.10
Port	1521
User	user
Password	user用户密码
Sid	orcl
Description	该连接的描述信息

表 2-58 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_CD_L_X.X.X/install/ FusionInsight-CDL-X.X.X/cdl/keytabs/ cdl.keytab
Principal	cdl/test.com@HADOOP.COM
Description	xxx

**步骤4** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤5** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-59 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB

参数名称	示例
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤6** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_oracletokafka
Desc	xxx

**步骤7** 配置Oracle作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“oracle”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Oracle作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-60 Oracle 作业参数

参数名称	示例
Link	oraclelink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
Schema	ORACLEDBA
dbName Alias	orcl
Connect With Hudi	是

2. 单击“+”按钮展开更多选项。

DB Fetch Size 

WhiteList 

BlackList 

Multi Partition 

Enable Data Encryption 

Topic Table Mapping 

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>

 说明

- “WhiteList”：输入数据库中的表（如myclass）
  - “Topic Table Mapping”：
    - 若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。
    - 第一个框输入表名（例如“test”）。第二个框输入Topic名（例如“test\_topic”，该值与第一个框的表名只能是一对一的关系）。第三个框输入数据过滤时间，用于过滤源端数据。
3. 单击“确定”，Oracle作业参数配置完成。

**步骤8** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

**表 2-61** Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	10
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-

参数名称	示例
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name  Hudi Global Config Value  + -

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name  + 垃圾桶

ⓘ \* Table Type Opt Key  ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping

ⓘ Hive TableName Mapping

ⓘ \* Table Primarykey Mapping

ⓘ Table Hudi Partition Type  time  customized


▾

ⓘ Custom Config   + -

Execution Env ⓘ  ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤9** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤10** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在Oracle数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

#### 📖 说明

当前Oracle链路单事务最大支持10000条数据更新。

----结束

## 2.7.3.5 从 MySQL 同步数据到 Hudi

### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从MySQL导入数据到Hudi。

### 前提条件

- 集群已安装CDL和Hudi服务且运行正常。
- MySQL数据库需要开启前置要求，操作步骤请参考[MySQL数据库开启前置要求](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI界面。
- 步骤2** 选择“驱动管理 > 上传驱动”，上传MySQL数据库驱动文件“mysql-connector-java-8.0.24.jar”，具体步骤请参考[上传驱动文件](#)章节。
- 步骤3** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“mysql”和“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-62 MySQL 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	mysql
Name	mysqllink
DB driver	mysql-connector-java-8.0.24.jar
Host	10.10.10.10
Port	3306
User	dbuser
Password	<i>dbuser</i> 用户密码
Description	-

表 2-63 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	-

**步骤4** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤5** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-64 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤6** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_mysqltohudi
Desc	-

**步骤7** 配置MySQL作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“mysql”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入MySQL作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

**表 2-65** MySQL 作业参数

参数名称	示例
Link	mysqllink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
DB Name	MYSQLDBA
Schema Auto Create	是
Connect With Hudi	是

2. 单击“+”按钮展开更多选项。

**说明**

- "DBZ Snapshot Locking Mode": 任务启动执行快照时的锁模式，“none”为无锁模式。
- "WhiteList": 输入待接收数据的数据库中的表（如myclass）。
- "Blacklist": 输入不需要抓取数据的数据库中的表。
- “Multi Partition”：是否开启Kafka分区。
- “Topic Table Mapping”：
  - 若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。
  - 第一个框输入表名（例如“test”）。第二个框输入Topic名（例如“test\_topic”，该值与第一个框的表名只能是一对一的关系）。第三个框输入数据过滤时间，用于过滤源端数据。

3. 单击“确定”，MySQL作业参数配置完成。

**步骤8** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-66 Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	10
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name    Hudi Global Config Value    + -

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name    test    +  🗑️

ⓘ \* Table Type Opt Key    COPY\_ON\_WRITE    ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping   

ⓘ Hive TableName Mapping   

ⓘ \* Table Primarykey Mapping    id   

ⓘ Table Hudi Partition Type     time     customized


   ▾

ⓘ Custom Config            + -

Execution Env ⓘ    defaultEnv    ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤9** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤10** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在MySQL数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

----结束

## 2.7.3.6 从 PgSQL 同步数据到 Hudi

### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从PgSQL导入数据到Hudi。

### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- PgSQL数据库需要开启前置要求，操作步骤请参考[PostgreSQL数据库修改预写日志的策略](#)。

- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI 界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“pgsql”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-67 PgSQL 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	pgsql
Name	pgsqllink
Host	10.10.10.10
Port	5432
DB Name	testDB
User	user
Password	<i>user用户密码</i>
Description	-

表 2-68 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	xxx

- 步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

- 步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-69 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_pgtohudi
Desc	-

**步骤6** 配置PgSQL作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“pgsql”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入PgSQL作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-70 PgSQL 作业参数

参数名称	示例
Link	pgsqlink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
dbName Alias	pgsqldb
Schema	pgschema
Slot Name	pg_slot
Enable FailOver Slot	否

参数名称	示例
Slot Drop	否
Connect With Hudi	是
Use Exist Publication	否
Kafka Message Format	CDL Json
Publication Name	publicationtest

2. 单击“+”按钮展开更多选项。

Data Filter Time   

WhiteList 

BlackList 

Multi Partition 

Enable Data Encryption 

Topic Table Mapping 

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>  + -

 说明

- "Start Time"：同步表起始时间。
- "WhiteList"：输入数据库中的表。
- "BlackList"：输入不抓取数据的数据库中的表。
- "Topic Table Mapping"：
  - 若“Connect With Hudi”选择“是”，则该参数为必填项。
  - 第一个框输入表名（例如“test”）。第二个框输入Topic名（例如“test\_topic”，该值与第一个框的表名只能是一对一的关系）。第三个框输入数据过滤时间，用于过滤源端数据。

3. 单击“确定”，Pgsql作业参数配置完成。

**步骤7** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-71 Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	10

参数名称	示例
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name      Hudi Global Config Value      + -

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name      test      +  🗑️

ⓘ \* Table Type Opt Key      COPY\_ON\_WRITE      ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping     

ⓘ Hive TableName Mapping     

ⓘ \* Table Primarykey Mapping      id     

ⓘ Table Hudi Partition Type       time       customized


           ▾

ⓘ Custom Config                  + -

Execution Env ⓘ      defaultEnv      ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在PgSQL数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

----结束

### 2.7.3.7 从 Opengauss 同步数据到 Hudi

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从Opengauss导入数据到Hudi。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- Opengauss数据库需要开启预写日志功能，操作步骤请参考[Opengauss数据库开启预写日志功能](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI界面。

**步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“opengauss”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-72 opengauss 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	opengauss
Name	opengauslink

参数名称	示例
Host	100.85.xxx.xxx
Port	8000
DB Name	opengaussdb
User	opengaussuser
Password	<i>opengaussuser</i> 用户密码
Description	-

表 2-73 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	xxx

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-74 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-

参数名称	示例
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_opengaustrudi
Desc	-

**步骤6** 配置Opengauss作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“opengauss”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入opengauss作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-75 Opengauss 作业参数

参数名称	示例
Link	opengauslink
Tasks Max	1
Mode	insert、update、delete
dbName Alias	opengausdb
Slot Name	oct_twenty_two
Slot Drop	否
Connect With Hudi	是
Kafka Message Format	CDL Json
Topic Table Mapping	cdlschema.testtable/testtable_topic

WhiteList 

Data Filter Time   

Multi Partition 

Kafka Message Format 

Key Management Tool 

Enable Data Encryption 

Custom Config    +

Topic Table Mapping 

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>  + -


2. 单击“确定”，Opengauss作业参数配置完成。

**步骤7** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

**表 2-76** Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	5
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Source Table Name	cdlschema.testtable
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	MERGE_ON_READ
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	“testtable” 或 “/cdlschema/testtable”
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	cdlschema.testtable
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	so_line_id,order_number
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	time
Hudi表属性配置-Custom Config	-




2. (可选) 选择已创建的ENV，默认为“defaultEnv”。



3. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在opengauss数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

----结束

### 2.7.3.8 从 ThirdKafka 同步 drs-opengauss-json 数据库数据到 Hudi

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从ThirdKafka导入opengauss数据库数据到Hudi。

## 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- ThirdKafka数据库的Topic需要能被MRS集群消费，操作步骤请参考[ThirdPartyKafka前置准备](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI 界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“thirdparty-kafka”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-77 thirdparty-kafka 数据连接配置参数


参数名称	示例
Name	opengausslink
Link Type	thirdparty-kafka
Bootstrap Servers	10.10.10.10:9093
Security Protocol	SASL_SSL
Username	testuser
Password	<i>testuser</i> 用户密码
SSL Truststore Location	单击“上传文件”，上传认证文件
SSL Truststore Password	-
Datastore Type	drs-opengauss-json
Host	11.11.xxx.xxx,12.12.xxx.xxx
Port	8000
DB Name	opengaussdb
User	opengaussuser
DB Password	<i>opengaussuser</i> 用户密码
Description	-

## 说明

thirdparty-kafka也可以使用MRS Kafka作为源端，若使用用户名（Username）密码（Password）进行登录认证，则需先登录Manager界面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，在搜索框中搜索“sasl.enabled.mechanisms”，为该参数值增加“PLAIN”，单击“保存”保存配置，并重启Kafka服务使配置生效：



再在CDL WebUI界面配置使用MRS Kafka作为源端的thirdparty-kafka连接，例如相关数据连接配置如下：

A screenshot of the CDL WebUI configuration form for a thirdparty-kafka connection. The form includes the following fields:

- Name: third-link
- Link Type: thirdparty-kafka
- Bootstrap Servers: [redacted]:21007
- Security Protocol: SASL\_PLAINTEXT
- Username: cdltest
- Password: [redacted]

表 2-78 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	-

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-79 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_opengausstohudi
Desc	New CDL Job

**步骤6** 配置ThirdKafka作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“thirdparty-kafka”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入ThirdpartyKafka作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-80 thirdparty-kafka 作业参数

参数名称	示例
Link	opengaussslink
DB Name	opengausssdb
Schema	opengaussschema
Datastore Type	drs-opengauss-json
Source Topics	source_topic
Tasks Max	1
Tolerance	none

参数名称	示例
Kafka Message Format	CDL Json
Data Filter Time	-
Multi Partition	否
Enable Data Encryption	否
Topic Table Mapping	test/hudi_topic

新建connector (thirdparty-kafka)

Source Topics

\* Tasks Max

\* Tolerance

Data Filter Time

Kafka Message Format

Multi Partition

Enable Data Encryption

Topic Table Mapping

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>

2. 单击“确定”，ThirdpartyKafka作业参数配置完成。

**步骤7** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-81 Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	10
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-

参数名称	示例
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name      Hudi Global Config Value      + -

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name      test      +  🗑️

ⓘ \* Table Type Opt Key      COPY\_ON\_WRITE      ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping     

ⓘ Hive TableName Mapping     

ⓘ \* Table Primarykey Mapping      id     

ⓘ Table Hudi Partition Type       time       customized


           ▾

ⓘ Custom Config                  + -

Execution Env ⓘ      defaultEnv      ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在opengauss数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

----结束

### 2.7.3.9 从 ThirdKafka 同步 drs-oracle-json 数据库数据到 Hudi

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从ThirdKafka导入Oracle数据库数据到Hudi。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- ThirdKafka数据库的Topic需要能被MRS集群消费，操作步骤请参考[ThirdPartyKafka前置准备](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组**cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“thirdparty-kafka”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-82 thirdparty-kafka 数据连接配置参数

参数名称	示例
Name	oraclelink
Link Type	thirdparty-kafka
Bootstrap Servers	10.10.10.10:9093
Security Protocol	SASL_SSL

参数名称	示例
Username	testuser
Password	testuser用户密码
SSL Truststore Location	单击“上传文件”，上传认证文件
SSL Truststore Password	-
Datastore Type	drs-oracle-json
Description	thirdparty-kafka Link

### 📖 说明

thirdparty-kafka也可以使用MRS Kafka作为源端，若使用用户名（Username）密码（Password）进行登录认证，则需先登录Manager界面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，在搜索框中搜索“sasl.enabled.mechanisms”，为该参数值增加“PLAIN”，单击“保存”保存配置，并重启Kafka服务使配置生效：



再在CDL WebUI界面配置使用MRS Kafka作为源端的thirdparty-kafka连接，例如相关数据连接配置如下：

\* Name ?

\* Link Type ?

\* Bootstrap Servers ?

Security Protocol ?

Username ?

Password ?

表 2-83 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs

参数名称	示例
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	-

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-84 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_oracletohudi
Desc	New CDL Job

**步骤6** 配置ThirdKafka作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“thirdparty-kafka”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入ThirdpartyKafka作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-85 thirdparty-kafka 作业参数

参数名称	示例
Link	oraclelink
DB Name	oracledb
Schema	oracleschema
Datastore Type	drs-oracle-json
Source Topics	source_topic
Tasks Max	1
Tolerance	none
Data Filter Time	-
Enable Data Encryption	否
Topic Table Mapping	test/hudi_topic

新建connector (thirdparty-kafka)

\* Datastore Type ②

\* DB Name ②

\* Schema ②

\* Source Topics ②

\* Tasks Max ②

\* Tolerance ②

Data Filter Time ②

Enable Data Encryption ②

Topic Table Mapping ②

table name	topic name	数据过滤时间
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>

2. 单击“确定”，ThirdpartyKafka作业参数配置完成。

**步骤7** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-86 Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test

参数名称	示例
Interval	10
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name    Hudi Global Config Value    + -

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name    test    +    垃圾桶

ⓘ \* Table Type Opt Key    COPY\_ON\_WRITE    ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping   

ⓘ Hive TableName Mapping   

ⓘ \* Table Primarykey Mapping    id


ⓘ Table Hudi Partition Type     time     customized

ⓘ Custom Config            + -

Execution Env ⓘ    defaultEnv    ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在Oracle数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

----结束

### 2.7.3.10 从 ThirdKafka 同步 drs-oracle-avro 数据库数据到 Hudi

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从ThirdKafka导入drs-avro-oracle数据库数据到Hudi。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- ThirdKafka数据库的Topic需要能被MRS集群消费，操作步骤请参考[ThirdPartyKafka前置准备](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组 **cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI界面。

**步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“thirdparty-kafka”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-87 thirdparty-kafka 数据连接配置参数

参数名称	示例
Name	drs_avro_oracle_link

参数名称	示例
Link Type	thirdparty-kafka
Bootstrap Servers	10.10.10.10:9093
Security Protocol	SASL_SSL
Username	testuser
Password	testuser用户密码
SSL Truststore Location	单击“上传文件”，上传认证文件
SSL Truststore Password	-
Datastore Type	drs-oracle-avro
Description	thirdparty-kafka Link

### 说明

thirdparty-kafka也可以使用MRS Kafka作为源端，若使用用户名（Username）密码（Password）进行登录认证，则需先登录Manager界面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，在搜索框中搜索“sasl.enabled.mechanisms”，为该参数值增加“PLAIN”，单击“保存”保存配置，并重启Kafka服务使配置生效：



再在CDL WebUI界面配置使用MRS Kafka作为源端的thirdparty-kafka连接，例如相关数据连接配置如下：

\* Name ?

\* Link Type ?

\* Bootstrap Servers ?

Security Protocol ?

Username ?

Password ?

表 2-88 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi

参数名称	示例
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	-

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

**表 2-89** 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_avro_oracletohudi
Desc	New CDL Job

**步骤6** 配置ThirdKafka作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“thirdparty-kafka”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入ThirdpartyKafka作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-90 thirdparty-kafka 作业参数

参数名称	示例
Link	job_avro_oracletohudi
DB Name	avrooracledb
Schema	avrooracleschema
Datastore Type	drs-oracle-avro
Source Topics	source_topic
Tasks Max	1
Tolerance	none
Data Filter Time	-
Enable Data Encryption	否
Topic Table Mapping	test/hudi_topic

新建connector (thirdparty-kafka)

\* Datastore Type

\* DB Name

\* Schema

\* Source Topics

\* Tasks Max

\* Tolerance

Data Filter Time

Enable Data Encryption

Topic Table Mapping

table name	topic name	数据过滤时间	
<input type="text" value="table name"/>	<input type="text" value="topic name"/>	<input type="text" value="请选择日期时间"/>	+ -

2. 单击“确定”，ThirdpartyKafka作业参数配置完成。

**步骤7** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-91 Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	10
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name	Hudi Global Config Value	+	-
-------------------------	--------------------------	---	---

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name test + 🗑️

ⓘ \* Table Type Opt Key COPY\_ON\_WRITE ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping

ⓘ Hive TableName Mapping

ⓘ \* Table Primarykey Mapping id

ⓘ Table Hudi Partition Type  time  customized

▾

ⓘ Custom Config

▾


+

-

Execution Env ⓘ defaultEnv ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在drs-avro-oracle数据库中对表进行插入数据操作，查看Hudi导入的文件内容。

---结束

## 2.7.3.11 从 ThirdKafka 同步开源 debezium-json 数据到 Hudi

### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从ThirdKafka同步开源debezium-json格式数据到Hudi，CDL目前支持1.4.0版本MySQL、PostgreSQL和Oracle数据库Debezium连接器捕获的JSON格式的事件消息。

### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。

- ThirdKafka的Topic需要能被MRS集群消费，操作步骤请参考[ThirdPartyKafka前置准备](#)。
- 已配置好数据库对应的1.4.0版本的Debezium连接器，能正常捕获数据库变更事件，并以JSON格式写入ThirdKafka。
- key相同或者key为null的Debezium JSON格式Kafka消息写入ThirdKafka Topic的同一Partition中。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组**cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI 界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“thirdparty-kafka”、“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)

表 2-92 thirdparty-kafka 数据连接配置参数

参数名称	示例
Name	debezium_link
Link Type	thirdparty-kafka
Bootstrap Servers	10.10.10.10:9093
Security Protocol	SASL_SSL
Username	testuser
Password	<i>testuser</i> 用户密码
SSL Truststore Location	单击“上传文件”，上传认证文件
SSL Truststore Password	-
Datastore Type	debezium-json
Description	thirdparty-kafka Link

 说明

thirdparty-kafka也可以使用MRS Kafka作为源端，若使用用户名（Username）密码（Password）进行登录认证，则需先登录Manager界面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，在搜索框中搜索“sasl.enabled.mechanisms”，为该参数值增加“PLAIN”，单击“保存”保存配置，并重启Kafka服务使配置生效：



再在CDL WebUI界面配置使用MRS Kafka作为源端的thirdparty-kafka连接，例如相关数据连接配置如下：

\* Name 

\* Link Type 

\* Bootstrap Servers 

Security Protocol 

Username 

Password 

表 2-93 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	-

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-94 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_debeziumtohudi
Desc	New CDL Job

**步骤6** 配置ThirdKafka作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“thirdparty-kafka”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入ThirdpartyKafka作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-95 thirdparty-kafka 作业参数

参数名称	示例
Link	debezium_link
Datastore Type	debezium-json
Source Topics	source_topic
Tasks Max	1
Tolerance	none
Multi Partition	否
Topic Table Mapping	test/hudi_topic

**新建connector (thirdparty-kafka)**

\* Link 

\* Datastore Type 

\* Source Topics 

\* Tasks Max 

\* Tolerance 

Multi Partition 

Topic Table Mapping 

table name	topic name	
<input type="text" value="test"/>	<input type="text" value="hudi_topic"/>	+ -



2. 单击“确定”，ThirdpartyKafka作业参数配置完成。

**步骤7** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Sink区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

**表 2-96** Sink Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Path	/cdl/test
Interval	10
Max Rate Per Partition	0
Parallelism	10
Target Hive Database	default
Hudi表属性配置方式	可视化视图
Hudi表属性全局配置	-
Hudi表属性配置-Table Name	test
Hudi表属性配置-Table Type Opt Key	COPY_ON_WRITE
Hudi表属性配置-Hudi TableName Mapping	-
Hudi表属性配置-Hive TableName Mapping	-

参数名称	示例
Hudi表属性配置-Table Primarykey Mapping	id
Hudi表属性配置-Table Hudi Partition Type	-
Hudi表属性配置-Custom Config	-
Execution Env	Execution Env

### 新建connector (hudi)

Hudi表属性全局配置 ⓘ

Hudi Global Config Name  Hudi Global Config Value  + -

\* Hudi表属性配置 ⓘ

^ \* Source Table Name  + 垃圾桶

ⓘ \* Table Type Opt Key  ▾

ⓘ Hudi TableName Mapping

ⓘ Hive TableName Mapping

ⓘ \* Table Primarykey Mapping

ⓘ Table Hudi Partition Type  time  customized


▾

ⓘ Custom Config   + -

Execution Env ⓘ  ▾

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如往Thirdparty-kafka的source\_topic中发送数据库debezium json格式的事件变更数据，查看Hudi导入的文件内容。

----结束

## 2.7.3.12 从 Hudi 同步数据到 DWS

### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从Hudi导入数据到DWS。

### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi服务且运行正常。
- DWS数据库需要开启前置要求，操作步骤请参考[DWS数据库前置准备](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，加入用户组**cdladmin**、**hadoop**、**kafka**、**supergroup**，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“dws”和“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-97 DWS 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	dws
Name	dwstest
Host	10.10.10.10
Port	8000
DB Name	dwsdb
User	dbuser
Password	<i>dbuser</i> 用户密码
Description	-

表 2-98 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	xxx

**步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

**步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-99 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_huditodws
Desc	-

**步骤6** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Source区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

**表 2-100** Source Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Interval	10
Hudi表属性配置	JSON视图
Table Info	<pre>{   "table1": [     {       "source.database": "default",       "source.tablename": "mytable",       "target.tablename": "mytable",       "target.schemaname": "public",       "enable.sink.precombine": "true"     }   ] }</pre>

★ Table Info ⓘ

```

1 {
2   "table1": [
3     {
4       "source.database": "default",
5       "source.tablename": "mytable",
6       "target.tablename": "mytable",
7       "target.schemaname": "public",
8       "enable.sink.precombine": "true"
9     }
10  ]
11 }
```

Ln: 8 Col: 38

**说明**

- 从Hudi同步数据到DWS任务支持precombine字段与Hudi precombine字段一致的场景。
- DWS表中必须包含precombine字段与主键。
- 默认为Hudi内置字段\_hoodie\_event\_time，若不使用，需要设置“enable.sink.precombine”参数，例如：

★ Table Info ⓘ

```

1 {
2   "table1": [
3     {
4       "source.database": "default",
5       "source.tablename": "mytable",
6       "target.tablename": "mytable",
7       "target.schemaname": "public",
8       "enable.sink.precombine": "false"
9     }
10  ]
11 }
```

Ln: 8 Col: 39

2. 单击“确定”，Hudi作业参数配置完成。

#### 步骤7 配置DWS作业参数。


1. 在作业参数配置页面，选取左侧“dws”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入dws作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置。

表 2-101 DWS 作业参数

参数名称	示例
Link	dwstest
Query Timeout	180000
Batch Size	10

2. 单击“确定”，完成Hudi作业参数配置。

步骤8 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



步骤9 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在Hudi中对表进行插入数据操作，查看DWS导入的文件内容。

----结束

### 2.7.3.13 从 Hudi 同步数据到 ClickHouse

#### 操作场景

本章节指导用户通过开启Kerberos认证的集群的CDLService WebUI界面从Hudi导入数据到ClickHouse。

#### 前提条件

- 集群已安装CDL、Hudi和ClickHouse服务且运行正常。
- 用户需要有操作ClickHouse的权限，相关操作请参见[ClickHouse用户及权限管理](#)。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“cdluser”，该用户需具有ClickHouse管理员权限（相关操作请参见[ClickHouse用户及权限管理](#)），并加入用户组cdladmin、hadoop、kafka、supergroup，主组选择“cdladmin”组，关联角色“System\_administrator”。

- 手动创建ClickHouse侧的本地表和分布式表，本地表使用 ReplicatedReplacingMergeTree引擎，详细操作请参见[创建ClickHouse表](#)章节。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用**cdluser**用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接，进入CDLService WebUI 界面。
- 步骤2** 选择“连接管理 > 新增连接”，进入“新增连接”参数配置窗口，参考下表，分别新增“clickhouse”和“hudi”连接，相关数据连接参数介绍请参见[创建数据库连接](#)。

表 2-102 ClickHouse 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	clickhouse
Name	cklink
Host	10.10.10.10:21428
User	<i>cdluser</i>
Password	<i>cdluser</i> 用户密码
Description	-

表 2-103 Hudi 数据连接配置参数

参数名称	示例
Link Type	hudi
Name	hudilink
Storage Type	hdfs
Auth KeytabFile	/opt/Bigdata/third_lib/CDL/user_libs/ cdluser.keytab
Principal	cdluser
Description	-

- 步骤3** 参数配置完成后，单击“测试连接”，检查数据连通是否正常。

连接校验通过后，单击“确定”完成数据连接创建。

- 步骤4** （可选）选择“ENV管理 > 新建ENV”，进入“新建ENV”参数配置窗口，参考下表进行参数配置。

表 2-104 新建 ENV 配置参数

参数名称	示例
Name	test-env
Driver Memory	1GB
Type	spark
Executor Memory	1GB
Executor Cores	1
Number Executors	1
Queue	-
Description	-

参数配置完成后，单击“确定”创建ENV。

**步骤5** 选择“作业管理 > 数据同步任务 > 新建作业”，在“新建作业”窗口中填写配置。单击“下一步”，进入作业参数配置页面。

其中：

参数名称	示例
Name	job_huditock
Desc	-

**步骤6** 配置Hudi作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧Source区域的“hudi”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入Hudi作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)。

表 2-105 Source Hudi 作业参数

参数名称	示例
Link	hudilink
Interval	10
Table Info	<pre>{   "table1": [{"source.database":   "", "source.tablename":   "", "target.tablename":   "", "target.schemaname":   "", "enable.sink.precombine": "false"}] }</pre>

```

★ Table Info ⓘ
1- {
2-   "table1": [
3-     {
4-       "source.database": "default",
5-       "source.tablename": "mytable",
6-       "target.tablename": "mytable",
7-       "target.schemaname": "public",
8-       "enable.sink.precombine": "false"
9-     }
10-  ]
11- }
Ln: 8 Col: 39
    
```

2. 单击“确定”，Hudi作业参数配置完成。

**步骤7** 配置ClickHouse作业参数。

1. 在作业参数配置页面，选取左侧“clickhouse”图标拖入右侧编辑区域，然后双击此图标进入ClickHouse作业参数配置窗口。参考下表进行参数配置，相关作业参数介绍请参见[创建CDL数据同步任务作业](#)：

**表 2-106** ClickHouse 作业参数

参数名称	示例
Link	cklink
Query Timeout	60000
Batch Size	100

新建connector (clickhouse)


★ Link ⓘ

★ Query Timeout ⓘ

★ Batch Size ⓘ

2. 单击“确定”，完成ClickHouse作业参数配置。

**步骤8** 作业参数配置完成后，拖拽图标将作业进行关联，然后单击“保存”，作业配置完成。



**步骤9** 在“作业管理”的作业列表中，找到创建的作业名称，单击操作列的“启动”，等待作业启动。

观察数据传输是否生效，例如在Hudi中对表进行插入数据操作，查看ClickHouse导入的文件内容。

----结束

## 2.8 DDL 变更

DDL变更操作包括创建数据库/表、变更表字段类型、变更表字段名称、表列增/删等数据表结构变化操作。当前CDL仅支持从PgSQL同步数据到Hudi的DDL变更，所有DDL变更操作顺序为：

1. 停止CDL任务。
2. Hudi侧执行DDL变更。
3. 源端库进行DDL变更。

本章节提供了新增字段、修改字段类型、修改字段名称、删除字段等DDL变更操作指导。

---

### 注意

CDL DDL支持本章节所述的DDL操作，本章节未提及的链路及DDL操作均不支持，否则可能会导致任务失败。

---

### 新增字段

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。

**步骤2** 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
source Hudi/component_env
```

```
kinit 组件业务用户 (若集群未开启Kerberos认证，请跳过该操作)
```

**步骤3** 执行以下命令登录spark-sql命令行：

```
cd Spark/spark/bin
```

```
./spark-sql
```

**步骤4** 执行以下命令：

```
set hoodie.schema.evolution.enable=true;
```

**步骤5** 执行以下命令在表中新增字段：

```
alter table tableName add columns(columnName columnType);
```

**步骤6** 在源端数据库中新增与Hudi新增的同样列名与数据类型。

**步骤7** 在CDL WebUI界面启动**步骤1**停止的任务。

----结束

## 修改字段类型

### 📖 说明

字段类型转换时，需要确保源值的数据类型能够正确转换为目标类型。如果数据类型不兼容，转换可能会失败，进而导致任务失败。

- 将数据类型VARCHAR修改为NUMBER
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
  - b. 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
source Hudi/component_env
kinit 组件业务用户（若集群未开启Kerberos认证，请跳过该操作）
```
  - c. 执行以下命令登录spark-sql命令行：

```
cd Spark/spark/bin
./spark-sql
```
  - d. 在Hudi侧执行DDL变更，修改数据类型string为decimal：

```
ALTER TABLE ddltest ALTER COLUMN string TYPE decimal(20,10);
```
  - e. 在源数据库中插入数据，数据可以正常写入Hudi。
  - f. 在源数据库侧，将数据类型VARCHAR修改为NUMBER。
  - g. 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。
- 将数据类型NUMBER修改为VARCHAR
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
  - b. 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
source Hudi/component_env
kinit 组件业务用户（若集群未开启Kerberos认证，请跳过该操作）
```
  - c. 执行以下命令登录spark-sql命令行：

```
cd Spark/spark/bin
./spark-sql
```
  - d. 在Hudi侧执行DDL变更，修改数据类型decimal为string：

```
ALTER TABLE ddltest ALTER COLUMN decimal TYPE string;
```

- e. 在源数据库中插入数据，数据可以正常写入Hudi。
- f. 在源数据库侧，将数据类型NUMBER修改为VARCHAR。
- g. 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。
- 将数据类型DATE修改为VARCHAR
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
  - b. 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：  
**cd 客户端安装目录**  
**source bigdata\_env**  
**source Hudi/component\_env**  
**kinit 组件业务用户**（若集群未开启Kerberos认证，请跳过该操作）
  - c. 执行以下命令登录spark-sql命令行：  
**cd Spark/spark/bin**  
**./spark-sql**
  - d. 在Hudi侧执行DDL变更，修改数据类型date为string：  
**ALTER TABLE ddltest2 ALTER COLUMN date TYPE string;**
  - e. 在源数据库插入数据，数据可以正常写入Hudi。
  - f. 在源数据库侧，将数据类型DATE修改为VARCHAR。
  - g. 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。
- 不带时区DATA类型修改为带时区的DATA类型
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
  - b. 在源数据库侧，将数据类型timestamp修改为timestampz。
  - c. 在源数据库插入数据，数据可以正常写入Hudi。
  - d. 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。
- 字符扩长
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
  - b. 在源数据库将字符长度增大。
  - c. 在源数据库插入数据，数据成功写入Hudi。
  - d. 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。
- decimal精度变大
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。

- b. 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：  
`cd 客户端安装目录`  
`source bigdata_env`  
`source Hudi/component_env`  
`kinit 组件业务用户`（若集群未开启Kerberos认证，请跳过该操作）
- c. 执行以下命令登录spark-sql命令行：  
`cd Spark/spark/bin`  
`./spark-sql`
- d. 在Hudi侧执行DDL变更，将decimal类型精度变大：  
`ALTER TABLE ddltest2 ALTER COLUMN decimal TYPE decimal(30,15);`
- e. 在源数据库侧，将decimal类型精度变大。
- f. 在源数据库插入数据，数据可以正常写入Hudi。
- g. 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。

## 修改字段名称

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
  - 步骤2** 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：  
`cd 客户端安装目录`  
`source bigdata_env`  
`source Hudi/component_env`  
`kinit 组件业务用户`（若集群未开启Kerberos认证，请跳过该操作）
  - 步骤3** 执行以下命令登录spark-sql命令行：  
`cd Spark/spark/bin`  
`./spark-sql`
  - 步骤4** 在Hudi侧执行DDL变更，修改字段名称：  
`ALTER TABLE ddltest RENAME COLUMN columnName TO newColumnName;`
  - 步骤5** 在源数据库修改字段名称。
  - 步骤6** 在CDL WebUI界面启动任务，源数据库更新数据。
- 结束

## 删除字段

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择需进行DDL变更作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL作业。
- 步骤2** 使用客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：  
`cd 客户端安装目录`

```
source bigdata_env
```

```
source Hudi/component_env
```

```
kinit 组件业务用户 (若集群未开启Kerberos认证, 请跳过该操作)
```

**步骤3** 执行以下命令登录spark-sql命令行:

```
cd Spark/spark/bin
```

```
./spark-sql
```

**步骤4** 在Hudi侧执行DDL变更, 删除字段:

```
ALTER TABLE ddltest DROP COLUMN columnName;
```

**步骤5** 在CDL WebUI界面启动任务, 源数据库更新数据。

----结束

## 2.9 创建 CDL 任务

### 操作场景

CDL除了通过CDLService WebUI创建任务外, 还可以参考该章节通过命令行提交任务。

CDL的任务组成主要有两部分: Sink Connector和Source Connector, 其中Connector中独立包含Link的概念, 因此创建一个CDL任务的流程如下:

1. 验证Link。
2. 创建Link。
3. 创建任务 (包含了两个Connector的配置)。
4. 提交任务。

#### 📖 说明

- 如果集群的默认域名不是hadoop.hadoop.com, 必须在创建job的connector参数中增加如下参数项, 其中“xxx.xxx.xxx”是实际的域名。

```
{"name": "producer.override.kerberos.domain.name", "value": "xxx.xxx.xxx"}
{"name": "consumer.override.kerberos.domain.name", "value": "xxx.xxx.xxx"}
```
- 任务创建完成之后不会自动执行, 需要主动提交任务后才会真正的创建Connector。创建任务所使用的API可在[CDL常用业务API](#)查阅。
- CDL不支持抓取名称中包含\$符号的表。

Job的创建参数的固定格式如下, 需要根据实际情况填写的参数请参考[接口入参](#)。

```
{
  "job_type": "CDL_JOB", //job类型,目前只支持CDL_JOB这一种
  "name": "CDCMRSPGSQLJOB", //job名称
  "description": "CDC MRS postgres Job", //job描述
  "from-link-name": "postgresMRS", //数据源Link
  "to-link-name": "HDFSPOSTGRESMRSConnection", //目标源Link
  "from-config-values": {
    //Source Connector的配置, 参考接口入参章节相关内容
    {"name": "topic.table.mapping", "value": "[{"topicName": "perf_test1", "tableName":
    "TESTMYSQL10"}, {"topicName": "perf_test1", "tableName": "TESTMYSQL11"}]"}, //topic mapping的
    配置, 设置表和topic对应关系, 指定某个表的数据发送到指定的topic.
  },
}
```

```
"to-config-values": {  
  //Sink Connector的配置，参考接口入参章节相关内容  
  {"name": "topics", "value": "kris_topic_t1,perf_test1,perf_test1"},//指定sink connector消费的topic集合  
},  
"job-config-values": {  
  "inputs": [  
    {"name": "global.topic", "value": "cdcmrspgsqltopic"} //存储抓取数据的topic  
  ]  
}
```

所有的CDL任务都需遵循上述创建步骤。本章节仅以MySQL到Kafka的数据抓取路径为例，其他路径可以通过[CDL常用业务API](#)章节获取具体的参数来组合。

## 前提条件

- MySQL已开启Bin Log。
- 已上传MySQL的驱动jar文件到CDL所有节点安装目录的dbDriver文件夹中，请注意文件权限。

```
[root@10-244-224-65 dbDriver]# ll  
total 2372  
-rw----- 1 omm wheel 2428323 Jun  4 11:18 mysql-connector-java-8.0.24.jar  
[root@10-244-224-65 dbDriver]# pwd  
/opt/huawei/Bigdata/FusionInsight_HD_8.1.1/install/FusionInsight-CDL-1.0.0/cdl/dbDriver  
[root@10-244-224-65 dbDriver]#
```

## 操作步骤

- 步骤1** 在命令行输入截图中的命令验证MySQL Link，单击“Send”后，显示“SUCCESS”则表示验证成功。

► Validate MySQL Link

POST <https://10.244.224.65:21495/api/v1/cdl/link?validate=true>

Params ● Authorization Headers (8) **Body ●** Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● **raw** ● binary ● GraphQL **JSON** ▼

```
1 {
2   "name": "MySQL_link",
3   "description": "MySQL connection",
4   "link-type": "mysql",
5   "enabled": "true",
6   "link-config-values": { "inputs": [
7     { "name": "host", "value": "10.244.224.65" },
8     { "name": "port", "value": "3306" },
9     { "name": "database.name", "value": "cdl-test" },
10    { "name": "user", "value": "dpw" },
11    { "name": "password", "value": "Dpw123dd!" },
12    { "name": "schema", "value": "cdl-test" }
13  ]
14 }
15 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼

```
1 {
2   "name": "MySQL_link",
3   "validationResult": "SUCCESS"
4 }
```

## 步骤2 参考如下截图中的命令创建MySQL Link。

► MySQL-Link

POST <https://10.244.224.65:21495/api/v1/cdl/link> Send

Params Authorization Headers (8) **Body ●** Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● **raw** ● binary ● GraphQL **JSON** ▼


```
1 {
2   "name": "MySQL_link_DPW",
3   "description": "MySQL connection",
4   "link-type": "mysql",
5   "enabled": "true",
6   "link-config-values": {
7     "inputs": [
8       { "name": "host", "value": "10.244.224.65" },
9       { "name": "port", "value": "3306" },
10      { "name": "database.name", "value": "cdl-test" },
11      { "name": "user", "value": "dpw" },
12      { "name": "password", "value": "Dpw123dd!" },
13      { "name": "schema", "value": "cdl-test" }
14    ]
15  }
16 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results Status: 201 Created Time: 233ms Size: 799 B Save Re

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼

```
1 {
2   "name": "MySQL_link_DPW",
3   "description": "MySQL connection",
4   "link-type": "mysql",
5   "enabled": "true",
6   "link-config-values": "{ \"inputs\": [{ \"name\": \"host\", \"value\": \"10.244.224.65\" }, { \"name\": \"port\", \"value\": \"3306\" }, { \"name\": \"database.name\", \"value\": \"cdl-test\" }, { \"name\": \"user\", \"value\": \"dpw\" }, { \"name\": \"password\", \"value\": \"Dpw123dd!\" }, { \"name\": \"schema\", \"value\": \"cdl-test\" } ] }",
7   "id": "3",
8   "create-date": "2021-06-07 09:13:55.192",
9   "create-user": null,
10  "update-date": "2021-06-07 09:13:55.192",
11  "update-user": null
12 }
```

**步骤3** 在命令行输入截图中的命令验证Kafka Link，单击“Send”后，显示“SUCCESS”则表示验证成功。



**步骤4** 参考如下截图中的命令创建Kafka Link。

► Kafka Link

POST https://10.244.229.232:21495/api/v1/cdl/link

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● **raw** ● binary ● GraphQL **JSON** ▼

```
1 {
2   "name": "dpw_kafka2",
3   "description": "test kafka link",
4   "link-type": "kafka",
5   "enabled": "true",
6   "link-config-values": {
7     "inputs": [
8       { "name": "bootstrap.servers", "value": "10.244.229.232:21007" },
9       { "name": "sasl.kerberos.service.name", "value": "kafka" },
10      { "name": "security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT" }
11    ]
12  }
13 }
```

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ↻

```
1 {
2   "name": "dpw_kafka2",
3   "description": "test HDFS connection",
4   "link-type": "kafka",
5   "enabled": "true",
6   "link-config-values": "{\"inputs\": [{\"name\": \"bootstrap.servers\", \"value\": \"10.244.229.232:21007\"}, {\"name\": \"security.protocol\", \"value\": \"SASL_PLAINTEXT\"}]}",
7   "id": "2",
8   "create-date": "2021-06-21 21:18:26.634",
9   "create-user": null,
10  "update-date": "2021-06-21 21:18:26.634",
11  "update-user": null
12 }
```

**步骤5** 参考如下截图中的命令创建Job。

POST https://10.244.224.65:21495/api/v1/cdl/job

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL JSON ▼


```
1 {
2   "job_type": "Kris_Kafka_JOB",
3   "name": "KRIS_Kafka_JOB",
4   "description": "Kris Kafka Job",
5   "from-link-name": "MySQL_link",
6   "to-link-name": "Kafka_Link",
7   "from-config-values": {
8     "inputs": [
9       {
10        "name": "connector.class", "value": "com.huawei.cdc.connect.mysql.MySQLSourceConnector"}, {"name": "schema", "value": "cdl-test"},
11        {"name": "whitelist", "value": "cdl_user"}, {"name": "tables", "value": "cdl_user"},
12        {"name": "tasks.max", "value": "10"}, {"name": "mode", "value": "insert,update,delete"},
13        {"name": "parse.dml.data", "value": "true"}, {"name": "schema.auto.creation", "value": "false"},
14        {"name": "errors.tolerance", "value": "all"}, {"name": "auth.type", "value": "kerberos"},
15        {"name": "connector.client.config.override.policy", "value": "All"}, {"name": "producer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"},
16        {"name": "consumer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}
17      ]
18    },
19    "to-config-values": {"inputs": []},
20    "job-config-values": {"inputs": [{"name": "global.topic", "value": "kris_topic_t1"}]}
21  }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ▼

```
1 {
2   "name": "KRIS_Kafka_JOB",
3   "description": "Kris Kafka Job",
4   "id": 1,
5   "from-link-name": "MySQL_link",
6   "to-link-name": "Kafka_Link",
7   "create-date": "2021-06-04 15:34:03.921",
8   "update-date": "2021-06-04 15:34:03.921",
9   "job_type": "Kris_Kafka_JOB"
10 }
```

**步骤6** 参考如下截图中的命令提交Job。



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method: PUT
- URL: https://10.244.224.65:21495/api/v1/cdl/job/KRIS\_Kafka\_JOB/start
- Body: A JSON object representing the job configuration and status.

```
1 {
2   "job-name": "KRIS_Kafka_JOB",
3   "job_type": "CDC_JOB",
4   "description": "Kris Kafka Job",
5   "submission-id": 2,
6   "source-connector-id": 1,
7   "sink-connector-id": 2,
8   "source-connector-status": {
9     "name": "MySQL_link1",
10    "connector": {
11      "state": "RUNNING",
12      "worker_id": "10.244.224.83:21470"
13    },
14    "tasks": [
15      {
16        "id": 0,
17        "state": "RUNNING",
18        "worker_id": "10.244.224.83:21470"
19      }
20    ],
21    "type": "source"
22  },
23   "sink-connector-status": "Link kafka_link is already running.",
24   "status": "RUNNING",
25   "create-date": "2021-06-04 15:40:50.246",
26   "update-date": "2021-06-04 15:41:03.923",
27   "execution-start-time": "2021-06-04 15:40:53.774"
28 }
```

**步骤7** Job提交成功之后，即可以进行数据抓取，操作对应数据库中的表，观察topic是否有数据。

----结束

## 2.10 CDL 常用业务 API

CDL 的业务可以通过Rest API的形式来实现的。具体常用API功能实现方法请参见[表 2-107](#)。

安全集群默认使用https协议，端口为21495；非安全集群默认使用http协议，端口为21490。

在安全集群中，CDL提供了配置可以同时支持https和http的访问，用户可通过登录 FusionInsight Manager，选择“[集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > CDL > 配置](#)”，搜索参数“[http.and.https](#)”并修改此配置项，然后重启服务使配置生效。

表 2-107 API 列表

功能	方法	API	入参
健康检查	GET	/api/v1/cdl/health	无参
创建 Link	POST	/api/v1/cdl/link	不同Link有不同的入参，具体入参参考 <a href="#">接口入参</a>
验证 Link	POST	/api/v1/cdl/link?validate=true	同创建Link入参
查看 Link	GET	/api/v1/cdl/link	无参
删除 Link	DELETE	/api/v1/cdl/link/{link_name}	link_name为具体的link名
更新 Link	PUT	/api/v1/cdl/link/{link_name}	link_name为具体的link名，body入参为创建Link时的入参
创建 Job	POST	/api/v1/cdl/job	不同Job有不同的入参，具体入参参考 <a href="#">接口入参</a>
提交 Job	PUT	/api/v1/cdl/job/{job_name}/start	job_name为实际的job名
查看 Job	GET	/api/v1/cdl/job	无参， 查询所有job
停止 Job	PUT	/api/v1/cdl/job/{job_name}/submissions/{submission_id}/stop	job_name为实际job名，submission_id是提交任务的编号，通过查询job状态接口获取
删除 Job	DELETE	/api/v1/cdl/job/{job_name}	job_name为实际job名
查询 Job 状态	GET	/api/v1/cdl/submissions?jobName={job_name}	job_name为实际job名

## 接口入参

- Kafka Link的入参：

```
{
  "name": "kafka_link",
  "description": "test kafka link",
  "link-type": "kafka",
  "enabled": "true",
  "link-config-values": {
    "inputs": [
      { "name": "bootstrap.servers", "value": "10.244.229.232:21007,10.244.229.252:21007" },
      { "name": "sasL.kerberos.service.name", "value": "kafka" },
      { "name": "security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT" } //安全模式为SASL_PLAINTEXT，普通模
```

```
式为PLAINTEXT
```

```
  ]  
}  
}
```

- MySQL Link的入参:

```
{  
  "name": "MySQL_link", //link名, 全局唯一, 不能重复  
  "description": "MySQL connection", //link描述  
  "link-type": "mysql", //link的类型  
  "enabled": "true",  
  "link-config-values": {  
    "inputs": [  
      { "name": "host", "value": "10.244.224.65" }, //数据库安装节点的ip  
      { "name": "port", "value": "3306" }, //数据库监测的端口  
      { "name": "database.name", "value": "demo" }, //连接的数据库名  
      { "name": "user", "value": "mysql" }, //用户  
      { "name": "password", "value": "xxx" }, //密码  
      { "name": "schema", "value": "demo" } //同数据库名  
    ]  
  }  
}
```

- PostgreSQL Link的入参:

```
{  
  "name": "Perf_PGSQL_link",  
  "description": "Perf PGSQL connection",  
  "link-type": "pgsql",  
  "enabled": "true",  
  "link-config-values": {  
    "inputs": [  
      { "name": "host", "value": "10.244.224.65" },  
      { "name": "port", "value": "5432" },  
  
      { "name": "db.name.alias", "value": "demo" }, //数据库名  
      { "name": "user", "value": "postgres" },  
      { "name": "password", "value": "xxx" }  
    ]  
  }  
}
```

- Oracle Link的入参:

```
{  
  "name": "Kris_Oracle_DB",  
  "description": "Description",  
  "link-type": "oracle",  
  "enabled": "true",  
  "link-config-values": {  
    "inputs": [  
      { "name": "host", "value": "10.244.224.65" },  
      { "name": "port", "value": "1521" },  
      { "name": "sid", "value": "orcl" },  
      { "name": "user", "value": "demo" },  
      { "name": "password", "value": "xxx" }  
    ]  
  }  
}
```

- HDFS Link的入参:

```
{  
  "name": "Kris_HDFS_Link",  
  "description": "test HDFS connection",  
  "link-type": "hdfs",  
  "enabled": "true",  
  "link-config-values": {  
    "inputs": [  
  
      { "name": "auth.keytabFile", "value": "/opt/key/user.keytab" }, //安全模式参数, 非安全模式集群不需要此参数  
      { "name": "user", "value": "cdc_test" }, //安全模式参数, 非安全模式集群不需要此参数  
    ]  
  }  
}
```

```
{ "name": "clusterType", "value": "mrshdfs" },
{ "name": "auth.principal", "value": "cdc_test@HADOOP.COM" },//安全模式参数, 非安全模式集群不需要此参数
{ "name": "hadoop.rpc.protection", "value": "privacy" },//安全模式参数, 非安全模式集群不需要此参数
{ "name": "auth.type", "value": "kerberos" } //安全模式为kerberos, 非安全模式为simple
}
}
```

- OBS Link的入参:

```
{
  "name": "Kris_OBS_Link",
  "description": "test OBS connection",
  "link-type": "obs",
  "enabled": "true",
  "link-config-values": {
    "inputs": [
      { "name": "endpoint", "value": "https://obs.cn-north-5.myhuaweicloud.com:443" },
      { "name": "bucket", "value": "cdc-mrs" },
      { "name": "ak", "value": "QKGD1H9TLL2VI2SVH5KN" },
      { "name": "sk", "value": "ULKazzduVIUIEUUAU9U3TeGtW8e8DnuphGJDxhbm" }
    ]
  }
}
```

- MySQL Job的config参数:

```
"from-config-values": {
  "inputs": [
    {"name": "connector.class", "value": "com.huawei.cdc.connect.mysql.MySQLSourceConnector"},
    {"name": "schema", "value": "kris"},
    {"name": "db.name.alias", "value": "kris"},
    {"name": "whitelist", "value": "TESTMYSQL.*"},
    {"name": "tables", "value": "TESTMYSQL.*"},
    {"name": "tasks.max", "value": "10"},
    {"name": "mode", "value": "insert,update,delete"},
    {"name": "parse.dml.data", "value": "true"},
    {"name": "schema.auto.creation", "value": "false"},
    {"name": "errors.tolerance", "value": "all"},
    {"name": "producer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"},//安全模式为SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
    {"name": "consumer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}//安全模式为SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
  ]
}
```

- Oracle Job的config参数:

```
"from-config-values": {
  "inputs": [
    {"name": "connector.class", "value": "com.huawei.cdc.connect.oracle.OracleSourceConnector"},
    {"name": "schema", "value": "DEMO"},
    {"name": "start.scn", "value": "27749085"},
    {"name": "whitelist", "value": "TESTDATA.*"},
    {"name": "tables", "value": "TESTDATA.*"},
    {"name": "tasks.max", "value": "1"},
    {"name": "poll.size", "value": "1"},
    {"name": "db.name.alias", "value": "orcl"},
    {"name": "mode", "value": "insert,update,delete"},
    {"name": "db.fetch.size", "value": "1"},
    {"name": "parse.dml.data", "value": "true"},
    {"name": "reset.offset", "value": "false"},
    {"name": "multitenant", "value": "false"},
    {"name": "schema.auto.creation", "value": "false"},
    {"name": "connector.client.config.override.policy", "value": "All"},
    {"name": "producer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}//安全模式为SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
  ]
}
```

- PostgreSQL Job的config参数:

```
"from-config-values": {
  "inputs": [
    {"name": "connector.class", "value": "com.huawei.cdc.connect.pgsql.PgsqlSourceConnector"},
    {"name": "schema", "value": "public"},//对应数据库的schema名
    {"name": "whitelist", "value": "station311"},
    {"name": "tables", "value": "station311"},
    {"name": "tasks.max", "value": "30"},
    {"name": "snapshot.mode", "value": "never"},
    {"name": "slot.name", "value": "performance"},

    {"name": "mode", "value": "insert,update,delete"},
    {"name": "schema.auto.creation", "value": "false"},
    {"name": "binary.handling.mode", "value": "base64"},
    {"name": "connector.client.config.override.policy", "value": "All"},
    {"name": "producer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}//安全模式为
SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
  ]
}
```

- HDFS的Job config参数:

```
"to-config-values": {
  "inputs": [
    {"name": "connector.class", "value": "com.huawei.cdc.connect.hdfs.HdfsConnector"},
    {"name": "tasks.max", "value": "30"},
    {"name": "topics", "value": "perf_test_mysql_avro"},
    {"name": "path", "value": "/data/"},
    {"name": "errors.tolerance", "value": "all"},
    {"name": "interval", "value": "60"},
    {"name": "tables", "value": "*"},
    {"name": "mode", "value": "insert,update,delete"},
    {"name": "interval", "value": "1"},
    {"name": "cache.size", "value": "10000"},
    {"name": "producer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}//安全模式为
SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
    {"name": "consumer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}//安全模式为
SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
  ]
}
```

- OBS的Job config参数:

```
"to-config-values": {
  "inputs": [
    {"name": "connector.class", "value": "com.huawei.cdc.connect.obs.ObsConnector"},
    {"name": "tasks.max", "value": "1"},
    {"name": "topics", "value": "kris_pg_obs"},
    {"name": "obs.bucket", "value": "cdc-mrs"},
    {"name": "path", "value": "/data/"},
    {"name": "errors.tolerance", "value": "all"},
    {"name": "interval", "value": "60"},
    {"name": "tables", "value": "*"},
    {"name": "mode", "value": "insert,update,delete"},
    {"name": "interval", "value": "1"},
    {"name": "consumer.override.security.protocol", "value": "SASL_PLAINTEXT"}//安全模式为
SASL_PLAINTEXT, 普通模式为PLAINTEXT
  ]
}
```

## 2.11 CDL 日志介绍

### 日志描述

日志路径: CDL默认的日志存储路径为“/var/log/Bigdata/cdl/角色名简写”。

- CDLService: “/var/log/Bigdata/cdl/service”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/cdl/service”（审计日志）。

- CDLConnector: “/var/log/Bigdata/cdl/connector”（运行日志）。

表 2-108 日志介绍

日志类型	日志文件	日志描述
运行日志	connect.log	CDLConnector的运行日志。
	prestartDetail.log	服务启动前初始化集群的日志。
	startDetail.log	启动服务的日志。
	stopDetail.log	停止服务的日志。
	cleanupDetail.log	服务执行cleanup的日志。
	check-serviceDetail.log	服务安装完成之后验证服务状态的。
	cdl-db-operation.log	服务启动时初始化数据库的日志。
	cdl-app-launcher.log	CDL数据同步任务的Spark App启动日志。
	cdl-dc-app-launcher.log	CDL数据比对任务的Spark App启动日志。
	serviceInstanceCheck.log	CDLService的实例检查日志。
	connectorInstanceCheck.log	CDLConnector的实例检查日志。
	ModifyDBPasswd.log	重置服务数据库密码的日志。
	modifyDBPwd_yyyy-mm-dd.log	修改密码工具运行日志。
	ranger-cdl-plugin-enable.log	服务启用或停用Ranger鉴权的日志。
	postinstallDetail.log	服务安装日志。
	cdl_connector_pidxxx_gc.log.x	CDLConnector的GC日志。
	cdl_service_pidxxx_gc.log.x	CDLService的GC日志。
	threadDump-CDLConnector-xxx.log	CDLConnector的堆栈日志。
	threadDump-CDLService-xxx.log	CDLService的堆栈日志。
审计日志	cdl-audit.log	服务的审计日志。

## 日志级别

CDL提供了如表2-109所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 2-109 日志级别

日志类型	级别	描述
运行日志&审计日志	FATAL	fatal表示系统的致命错误
	ERROR	error表示系统运行的错误信息。
	WARN	warning表示当前事件处理存在异常信息。
	INFO	information表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
	DEBUG	debug表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入CDL的“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

### 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

CDL的日志格式如下所示：

表 2-110 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线 程名字> <log中的 message> <日志事件的发 生位置>	2021-06-15 17:25:19,658   DEBUG   qtp2009591182-1754   >fill SslConnection@5d04c5a 0::SocketChannelEndPoin t@7c011c24{l=/ 10.244.224.65:21495,r=/ 10.244.224.83:53724,OPE N,fill=-,flush=-,to=1/3000 0}{io=0/0,kio=0,kro=1}- >SslConnection@5d04c5 a0{NOT_HANDSHAKING, eio=-1/-1,di=-1,fill=IDLE,f lush=IDLE}~>DecryptedE ndPoint@771f2f77{l=/ 10.244.224.65:21495,r=/ 10.244.224.83:53724,OPE N,fill=-,flush=-,to=19398/ 30000}=>HttpConnection @68c5859b[p=HttpParse r{s=CONTENT,0 of -1},g=HttpGenerator@53 6e2de0{s=END}]=>HttpC hannelOverHttp@7bf252 bd{s=HttpChannelState@ 38be31e{s=IDLE rs=COMPLETED os=COMPLETED is=IDLE awp=false se=false i=false al=0},r=1,c=true/ true,a=IDLE,uri=https:// 10.244.224.65:21495/api/ v1/cdl/monitor/jobs/ metrics,age=19382}   SslConnection.java:614

日志类型	格式	示例
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2021-06-15 11:07:00,262   INFO   qtp1846345504-30   STARTTIME=2021-06-15 11:06:47.912 ENDTIME=2021-06-15 11:07:00.261 USERIP=10.144.116.198 USER=CDL User INSTANCE=10-244-224-65 OPERATION=Start CDL Job TARGET=CDCJobExecutionResource RESULT=SUCCESS   CDCAuditLogger.java:93

## 2.12 CDL 常见问题

### 2.12.1 Oracle 任务启动后发生“ORA-01284”报错

#### 现象描述

Oracle相关任务开启DDL功能（默认开启）后发生以下报错：

```
Error at database tier, Please check : java.sql.SQLException: ORA-01284: file /oracle/database/dictionary.ora cannot be opened
ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOGMNR", line 58
ORA-06512: at line 2
```

#### 可能原因

部分版本数据库需要手动指定dictionary\_location。

#### 定位思路

手动创建“/oracle/database/”目录，并赋予相关数据库用户权限。设置初始化参数UTL\_FILE\_DIR，并重启数据库。

#### 处理步骤

1. 以root用户登录主节点，执行以下命令创建目录。  
**mkdir -p /oracle/database/**
2. 执行以下命令赋予权限（确保上层目录也有相应权限，用户和组以实际的为准）。  
**chown -R oracle:osintall /oracle**
3. 执行以下命令修改数据库参数，其中sid的值以实际为准。  
**alter system set UTL\_FILE\_DIR='/oracle/database/dictionary.ora' scope=spfile sid='orcl';**

4. 重启数据库。

## 2.12.2 CDL 任务执行后 Hudi 中没有接收到数据

### 现象描述

抓取数据到Hudi中的CDL任务运行后，Kafka中有相关数据，Spark的RDD处理中无记录，Hudi中没有相关数据，并且Yarn日志报错：TopicAuthorizationException: No authorized to access topics

### 可能原因

当前用户没有消费Kafka数据的权限。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，单击提交CDL任务用户所在行的“修改”，添加“kafkaadmin”用户组，单击“确定”。
- 步骤2** 使用该用户登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，重新启动该任务。

----结束

## 2.12.3 CDL 任务运行一段时间后发生“104”或“143”报错

### 现象描述

CDL任务运行一段时间后，Yarn任务失败，并返回状态码“104”或“143”。下图为返回状态码“143”：

```
Diagnosics: Attempt recovered after RM restartUser class threw exception: java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.spark.SparkException: Job aborted due to stage failure: Task 0 in stage 0.0 failed 4 times, most recent failure: Lost task 0.3 in stage 0.0 (TID 15) (node-group-1-gngD executor 3): ExecutorLostFailure (executor 3 exited caused by one of the running tasks) Reason: Container from a bad node: container_e21_1653650244709_2453_05_000004 on host: node-group-1-gngD. Exit status: 143. Diagnostics: [2022-05-31 12:31:34.058]Container exited with a non-zero exit code 143. [2022-05-31 12:31:34.060]Killed by external signal
Driver stacktrace:
at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122)
at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192)
at com.cdli.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain.createAndRun(SparkAppToHudiMain.java:227)
at com.cdli.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain.main(SparkAppToHudiMain.java:105)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
```

### 可能原因

抓取到Hudi中的一批数据量过大，导致任务内存不足。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择该作业所在行的“更多 > 停止”，等待任务停止完成后选择“更多 > 编辑”。
- 步骤2** 修改Hudi的“max.rate.per.partition”参数值为“6000”，并单击“保存”。
- 步骤3** 在数据同步任务作业列表界面选择该任务所在行的“更多 > 重启”，重新启动该任务。

----结束

## 2.12.4 启动从 PgSQL 中抓取数据到 Hudi 任务报错

### 现象描述

启动从PgSQL中抓取数据到Hudi任务报错：Record key is empty

```
2022-09-17 11:03:39.003 | INFO | [Sync_To_Hudi-mytable03] | Job 0 finished: collect at SparkAppToHudiMain.java:1049, took 2.398878 s | org.apache.spark.scheduler.DAGScheduler$LogInfo(logging.scala:57)
2022-09-17 11:03:39.010 | ERROR | [Sync_To_Hudi-mytable03] | An exception occurred when synchronizing table mytable03 | com.l... | cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain$SyncJobJob.call(SparkAppToHudiMain.java:345)
java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at com...common.base.Preconditions.checkNotNull(Preconditions.java:122)
    at com...cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain.writeToHudi(SparkAppToHudiMain.java:870)
    at com...cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain.processContextual(SparkAppToHudiMain.java:829)
    at com...cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain.access$8200(SparkAppToHudiMain.java:101)
    at com...cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain.access$8200(SparkAppToHudiMain.java:101)
    at com...cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain$SingleSyncJob.call(SparkAppToHudiMain.java:339)
    at com...cdh.sparkapp.hudi.SparkAppToHudiMain$SingleSyncJob.call(SparkAppToHudiMain.java:316)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:286)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)
2022-09-17 11:03:39.014 | INFO | [Sync_To_Hudi-mytable03] | Hudi Sync Pool-monitor: Duration: 3366 ms, PoolSize: 3, CorePoolSize: 3, Active: 3, Completed: 0, Task: 3, Queue: 0, LargestPoolSize: 3, MaximalPoolSize: 3.
```

### 可能原因

Hudi表主键参数“table.primarykey.mapping”未配置。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择该作业所在行的“更多 > 停止”，等待任务停止完成后选择“更多 > 编辑”。
- 步骤2** 配置“Hudi表属性配置”的“Table Primarykey Mapping”参数，并单击“保存”，该参数介绍请参见表2-41。
- 步骤3** 在数据同步任务作业列表界面选择该任务所在行的“启动”，重新启动该任务。

----结束

## 2.12.5 停止 CDL 任务时报“403”错误

### 现象描述

在CDLService WebUI界面停止CDL任务时报错：parameter exception with code: 403



### 可能原因

当前用户没有停止该任务的权限。

### 处理步骤

使用创建该任务的用户停止该任务，创建该任务的用户可登录CDLService WebUI界面，在作业管理列表的“创建者”列查看。

## 2.12.6 启用 Ranger 鉴权场景下，删除用户所有权限后，该用户仍能够操作自己创建的任务

### 现象描述

在启用Ranger鉴权场景下，取消用户所有权限后，该用户仍能够操作自己创建的任务。例如：

1. 在Ranger WebUI界面取消用户adminitest的所有权限：



2. 使用adminitest用户登录CDL WebUI界面后，该用户可以在“作业管理界面”操作自己创建的任务：




### 可能原因

用户未删除Ranger策略上的“{OWNER}”权限。

### 处理步骤

- 步骤1** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger”，单击“RangerAdmin UI”右侧的超链接进入Ranger WebUI界面。
- 步骤2** 在Ranger WebUI界面，单击右上角用户名，选择“Log Out”，退出当前用户。并使用rangeradmin用户重新登录。
- 步骤3** 在首页中单击“CDL”区域的组件插件名称，例如“CDL”，进入如下页面：



- 步骤4** 依次单击每条策略“Action”列的 ，删除“Allow Conditions”区域“Select User”列中的“{OWNER}”用户，单击“Save”。

**步骤5** 等待10分钟后，使用删除“{OWNER}”权限的用户再次登录CDL WebUI界面操作自己创建的作业，发现没有权限进行相关操作。

----结束

## 2.12.7 MySQL 链路任务启动时如何从指定位置抓取数据

### 现象描述

MySQL链路任务启动时，可以从指定位置抓取数据，本章节主要介绍如何获取指定位置参数。

图 2-1 启动任务



### 处理步骤


**步骤1** 使用工具或者命令行连接MySQL数据库（本示例使用Navicat工具连接）。

**步骤2** 执行以下命令。

**SHOW MASTER STATUS**

例如在Navicat工具选择“File > New Query”新建查询，输入**SHOW MASTER STATUS**，执行结果如下：

图 2-2 SQL 执行结果



**步骤3** 将图2-2中的“File”列的值填入“Start Binlog”，“Position”列的值填入“Start Position”，“Executed\_Gtid\_Set”列的值填入“Start Gtidset”，单击“确定”，任务启动。

**说明**

若步骤2查询到的“Executed\_Gtid\_Set”存在两个值且以逗号分隔，则记录第一个值，并将该值填入“Start Gtidset”，如下图所示，“Start Gtidset”值为“13a90ad1-1f02-11ee-9ba9-fa163e6190d3:1-2794,13d63a44-1f02-11ee-99c1-fa163e618eda:1-10766”：

File	Position	Binlog_Do_DB	Binlog_Ignore_DB	Executed_Gtid_Set
mysql-bin.000446	236			13a90ad1-1f02-11ee-9ba9-fa163e6190d3:1-2794,13d63a44-1f02-11ee-99c1-fa163e618eda:1-10766


----结束

## 2.12.8 从 ogg 同步数据到 Hudi 时，ogg Source 配置的 Task 值与任务实际运行的 Task 数量不一致

### 现象描述

执行从ogg同步数据到Hudi的CDL任务时，源端（ThirdKafka）中指定的“tasks.max”值与任务实际运行的Task数量不一致。

例如，在CDL WebUI界面查看源端作业ThirdKafka配置的“tasks.max”值为“3”：



但查看任务实际运行的Task只有“id: 0, state: xxx”，即Task数量为1：

```

X Headers Preview Response Initiator Timing Cookies
▼ {job-name: "ogg2", job_type: "CDL_JOB", description: "New CDL Job", submission-id: 19,...}
  app-id: "application_1689210242425_0014"
  app-status: "RUNNING"
  create-date: "2023-07-14 09:13:16.960"
  description: "New CDL Job"
  execution-start-time: "2023-07-14 09:13:43.314"
  job-name: "ogg2"
  job_type: "CDL_JOB"
  sink-connector-id: 2
  source-connector-id: 3
  source-connector-status: {name: "ogg2---3---19", connector: {state: "RUNNING", worker_id: "192.168.42.46:21470"},...}
    ▶ connector: {state: "RUNNING", worker_id: "192.168.42.46:21470"}
      name: "ogg2---3---19"
    ▼ tasks: [{id: 0, state: "RUNNING", worker_id: "192.168.42.46:21470"}]
      ▶ 0: {id: 0, state: "RUNNING", worker_id: "192.168.42.46:21470"}
        type: "source"
        status: "RUNNING"
    submission-id: 19
    
```

## 可能原因

当ogg为CDL同步任务的数据源时，ogg Source实际运行task数量取“source.topics”与“tasks.max”配置的参数值的最小值。

## 处理步骤


- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择该作业所在行的“更多 > 停止”，等待任务停止完成后选择“更多 > 编辑”。
- 步骤2** 修改Thirdk Kafka的“tasks.max”参数值与“source.topics”配置的Topic数一致，并单击“保存”。
- 步骤3** 在数据同步任务作业列表界面选择该任务所在行的“启动”，重新启动该任务。

----结束

## 2.12.9 CDL 同步任务名对应的 Topic 分区过多

### 现象描述

CDL任务启动后，在Kaka WebUI的“Topic List”列表中查看到该CDL任务的名称的“Partitions Num”值过大。



Name	Status	Partitions Num
pg_job_new	ACTIVE	30

### 可能原因

CDL任务配置了Topic Table Mapping，未配置WhiteList参数，该任务所配置的Schema的CDL任务未同步的表过多，导致CDL任务名称创建时分区过多。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDLService WebUI界面，在数据同步任务作业列表界面选择该作业所在行的“更多 > 停止”，等待任务停止完成后选择“更多 > 编辑”。
- 步骤2** 修改Source侧的“WhiteList”参数值与配置的Topic Table Mapping表数一致，并单击“保存”。
- 步骤3** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka”，单击“Kafka UI”右侧的超链接进入Kafka WebUI界面，在Topics页签搜索CDL任务名称，选择“Operation”列的“Action > Delete”。
- 步骤4** 在CDL WebUI界面的数据同步任务作业列表中，选择该任务所在行的“启动”，重新启动该任务。

----结束

## 2.12.10 执行 CDL 同步数据到 Hudi 任务，报错当前用户无权限在其他用户创建的数据库中创建表

### 现象描述

执行CDL同步数据到Hudi任务后，在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager Web UI”后的超链接进入Yarn WebUI界面，在任务列表中单击该任务ID，单击“Logs”，报错当前用户无权限创建表，具体报错如下：

```
org.apache.hadoop.hive.ql.security.authorization.plugin.HiveAccessControlException: Permission denied: Principal [name=xxx, type=USER] does not have following privileges for operation CREATETABLE [[CREATE] on Object [type=DATABASE, name=xxx]]
```

### 可能原因

CDL业务运行用户无权限在其他用户创建的数据库中创建表。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 角色 > 添加角色”，填写角色名称，在“配置资源权限”表格中选择“待操作的集群名称 > Hive > Hive读写权限”，在待操作数据库所在行勾选“查询”、“删除”、“插入”、“建表”、“Select授权”、“Delete授权”、“Insert授权”和“递归”权限，单击“确定”。
- 步骤2** 单击“用户”，单击提交该任务的用户所在行的“修改”，在角色中新增**步骤1**新建的角色，单击“确定”。
- 步骤3** 选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDL WebUI界面，选择该作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL任务。任务停止成功后，再单击“启动”，重新启动该任务。

----结束

## 2.12.11 在 CDL 任务中进行 DDL 操作可能会导致任务失败

### 现象描述

在CDL数据同步任务中，源端数据进行**DDL变更**之外的DDL操作导致任务失败，数据同步中断。

### 可能原因

CDL不支持部分DDL操作。

### 处理步骤

- 场景一  
若CDL任务为从MySQL同步数据到Kafka，需先在CDL WebUI界面停止该任务，再删除任务的offset topic，格式为：*任务名称* + `_mysql_offset`，删除成功后在CDL WebUI界面重新启动该任务。
- 场景二  
若CDL数据同步任务的DDL操作为**DDL变更**支持的操作，请参考该章节进行相关操作即可。

- 场景三

其他CDL数据同步任务则需要先在CDL WebUI界面停止报错任务，再删除目标端表，在Hudi端重新建表，再在CDL WebUI界面重新启动CDL任务。

---

**注意**

场景一和场景三删除MySQL offset存在丢数，需要自行补数。

---

## 2.12.12 CDL 数据同步任务失败后，对应的 Yarn 任务等待 10 多分钟后才会重新运行

### 现象描述

CDL数据同步任务失败，对应的Yarn任务等待10多分钟后才会重新运行，Yarn任务运行时间如下图所示：

application,	Cdl_Spari	SPARK	default	0	Tue Sep 20 16:31:49 +0800 2022	Tue Sep 20 16:38:05 +0800 2022	FINISHED	FAILED	N/A	N/A
application,	Cdl_Spari	SPARK	default	0	Tue Sep 20 16:20:12 +0800 2022	Tue Sep 20 16:26:25 +0800 2022	FINISHED	FAILED	N/A	N/A
application,	Cdl_Spari	SPARK	default	0	Tue Sep 20 16:05:29 +0800 2022	Tue Sep 20 16:07:40 +0800 2022	FINISHED	FAILED	N/A	N/A
application,	Cdl_Spari	SPARK	default	0	Tue Sep	Tue Sep	FINISHED	FAILED	N/A	N/A

### 可能原因

CDL数据同步任务失败，对应的Yarn任务会自动进行重试。但若Yarn任务在10分钟内重试20次后，仍然无法重新运行，则该任务存在配置或数据问题，会停止重试，休眠10分钟；休眠时间过期后，任务会继续重试。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn”，单击“ResourceManager WebUI”右侧的“ResourceManager(主)”超链接，进入到Yarn WebUI界面。
- 步骤2** 搜索报错CDL任务名称，找到该任务运行的最新记录，单击“ID”列的对应任务ID，单击“Logs”，再单击“stdout”，根据stdout日志中的具体报错解决任务相应错误。
- 步骤3** 在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > CDL”，单击“CDLService UI”右侧的超链接进入CDL WebUI界面，选择该作业所在行的“更多 > 停止”，停止CDL任务。任务停止成功后，再单击“启动”，重新启动该任务。

----结束

# 3 使用 ClickHouse

## 3.1 从零开始使用 ClickHouse

ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。

### 前提条件

已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。在使用客户端前，需要先下载并更新客户端配置文件，确认Manager的主管理节点后才能使用客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建ClickHouse表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行本步骤。

```
kinit 组件业务用户
```

例如，**kinit clickhouseuser**。

**步骤5** 执行ClickHouse组件的客户端命令。

执行**clickhouse -h**，查看ClickHouse组件命令帮助。

回显信息如下：

```
Use one of the following commands:  
clickhouse local [args]  
clickhouse client [args]
```

```
clickhouse benchmark [args]
clickhouse server [args]
clickhouse performance-test [args]
clickhouse extract-from-config [args]
clickhouse compressor [args]
clickhouse format [args]
clickhouse copier [args]
clickhouse obfuscator [args]
...
```

使用clickhouse client命令连接ClickHouse服务端：

- 例如，当前集群未启用Kerberos认证，使用非ssl方式登录：  
**clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9000 --user 用户名 --password**  
输入用户密码
- 例如，当前集群已启用Kerberos认证，使用ssl安全方式登录。  
Kerberos集群场景下没有默认用户，必须在Manager上创建用户。  
**clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --port 9440 --user 用户名 --password --secure**  
输入用户密码

执行quit;命令，退出ClickHouse服务端连接。

相关参数使用说明如表3-1：

表 3-1 clickhouse client 命令行参数说明

参数名	参数说明
--host	服务端的host名称，默认是localhost。您可以选择使用ClickHouse实例所在节点主机名或者IP地址。 <b>说明</b> ClickHouse的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。
--port	连接的端口。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果使用ssl安全连接则默认端口为9440，并且需要携带参数--secure。具体的端口值可通过ClickHouseServer实例配置搜索“tcp_port_secure”参数获取。</li><li>• 如果使用非ssl安全连接则默认端口为9000，不需要携带参数--secure。具体的端口值可通过ClickHouseServer实例配置搜索“tcp_port”参数获取。</li></ul>

参数名	参数说明
--user	用户名。 可以在Manager上创建该用户名并绑定对应的角色权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果当前集群已启用Kerberos认证（集群为安全模式），使用kinit认证成功后，客户端登录时可以不携带--user和--password参数，即使用kinit认证的用户登录。Kerberos集群场景下没有默认用户，必须在Manager上创建该用户名。</li><li>如果当前集群未启用Kerberos认证（集群为普通模式），客户端登录时如果需要指定用户名和密码，不能使用FusionInsight Manager页面创建的ClickHouse用户，需要使用客户端命令行执行<b>create user SQL</b>语句创建ClickHouse用户。客户端登录时如果不需要指定用户名和密码参数时，默认使用default用户登录。</li></ul>
--password	密码。默认值：空字符串。该参数和--user参数配套使用，可以在Manager上创建用户名时设置该密码。
--query	使用非交互模式查询。
--database	默认当前操作的数据库。默认值：服务端默认的配置（默认是default）。
--multiline	如果指定，允许多行语句查询（Enter仅代表换行，不代表查询语句完结）。
--multiquery	如果指定，允许处理用;号分隔的多个查询，只在非交互模式下生效。
--format	使用指定的默认格式输出结果。
--vertical	如果指定，默认情况下使用垂直格式输出结果。在这种格式中，每个值都在单独的行上打印，适用显示宽表的场景。
--time	如果指定，非交互模式下会打印查询执行的时间到stderr中。
--stacktrace	如果指定，如果出现异常，会打印堆栈跟踪信息。
--config-file	配置文件的名称。
--secure	如果指定，将通过ssl安全模式连接到服务器。
--history_file	存放命令历史的文件的路径。
--param_<name>	带有参数的查询，并将值从客户端传递给服务器。

----结束

## 3.2 ClickHouse 权限管理

## 3.2.1 ClickHouse 用户及权限管理

### 用户权限模型

ClickHouse用户权限管理实现了对集群中各个ClickHouse实例上用户、角色、权限的统一管理。通过Manager UI的权限管理模块进行创建用户、创建角色、绑定ClickHouse访问权限配置等操作，通过用户绑定角色的方式，实现用户权限控制。

管理资源：Clickhouse权限管理支持的资源如表3-2所示。

资源权限：ClickHouse支持的资源权限如表3-3所示。

表 3-2 ClickHouse 支持的权限管理对象

资源列表	是否集成	备注
数据库	是（一级）	-
表	是（二级）	-
视图	是（二级）	与表一致

表 3-3 资源权限列表

资源对象	可选权限	备注
数据库（DATABASE）	创建	CREATE DATABASE/TABLE/ VIEW/Dictionary权限
数据库（DATABASE）	删除	DROP/TRUNCATE DATABASE/ TABLE/VIEW/Dictionary权限
数据库（DATABASE）	管理	CREATE/SHOW/SELECT/ INSERT/ALTER/DROP/ TRUNCATE/OPTIMIZE/ SYSTEM/dictGet权限
表/视图/字典（TABLE/ VIEW/Dictionary）	读	SELECT权限
表/视图/字典（TABLE/ VIEW/Dictionary）	写	INSERT权限
表/视图/字典（TABLE/ VIEW/Dictionary）	修改	ALTER权限
表/视图/字典（TABLE/ VIEW/Dictionary）	删除	DROP/TRUNCATE权限

### 前提条件

- ClickHouse服务运行正常，Zookeeper服务运行正常。

- 用户在集群中创建数据库或者表时需使用ON CLUSTER语句，保证各个ClickHouse节点上数据库、表的元信息相同。

#### 📖 说明

ClickHouse赋权成功后，权限生效时间大约为1分钟。

## 添加 ClickHouse 角色

**步骤1** 登录Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，在“角色”界面单击“添加角色”按钮，进入添加角色页面。

**步骤2** 在添加角色界面输入“角色名称”，在配置资源权限处单击集群名称，进入服务列表页面，单击ClickHouse服务，进入ClickHouse权限资源页面。

根据业务需求确定是否要创建具有ClickHouse管理员权限的角色。

#### 📖 说明

- ClickHouse管理员权限为：除去对user/role的创建、删除和修改之外的所有数据库操作权限。
- 对于用户和角色的管理，仅有ClickHouse的内置用户clickhouse具有权限。
- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 勾选“ClickHouse管理员权限”，单击“确定”操作结束。

**步骤4** 单击“ClickHouse Scope”，进入ClickHouse数据库资源列表。勾选“创建”权限，则该角色将拥有该数据库下的创建（CREATE）权限。

根据业务需求确定是否赋权。

- 是，单击“确定”操作结束。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 单击“资源名称 > 待操作的数据库资源名称”，进入表、视图页面，根据业务需要，勾选“读”（SELECT权限）或者“写”（INSERT权限）权限，单击“确定”。

----结束

## 添加用户并将 ClickHouse 对应角色绑定到该用户

**步骤1** 登录Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，单击“添加用户”，进入添加用户页面。

**步骤2** “用户类型”选择“人机”，在“密码”和“确认新密码”参数设置该用户对应的密码。

#### 📖 说明

- 用户名：添加的用户名不能包含字符“-”，否则会导致认证失败。
- 密码：设置的密码不能携带“\$”、“.”、“#”特殊字符，否则会导致认证失败。

**步骤3** 在“角色”处单击“添加”，在弹框中选择具有ClickHouse权限的角色，单击“确定”添加到角色，单击“确定”完成操作。

**步骤4** 登录ClickHouse客户端安装节点，使用新添加的用户及设置的密码连接ClickHouse服务。

1. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/客户端安装目录
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 执行以下命令连接ClickHouse服务。命令中用户需要具有创建ClickHouse表的权限，具体请参见[添加ClickHouse角色](#)，为用户绑定对应角色。

**当前集群已启用Kerberos认证：**

```
clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --user 用户名 --password --port 9440 --secure
```

输入用户密码

**当前集群未启用Kerberos认证：**

```
clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --user 用户名 --multiline --port ClickHouse的端口号
```

#### 📖 说明

- 普通模式的用户为默认的default用户，或使用ClickHouse社区开源能力添加管理用户，或使用Manager页面添加具有ClickHouse权限的用户。
- 普通模式使用default用户时执行命令为：  

```
clickhouse client --host ClickHouse的实例IP --user default --password --port ClickHouse的端口号
```

输入用户密码
- ClickHouse的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。

----结束

## 异常场景下登录客户端操作赋权

ClickHouse集群默认每个节点上的表元信息是相同的，因此在Manager的权限管理页面上默认采集的是任意ClickHouse节点的表信息，如果有个别节点上创建DATABASE/TABLE时未使用ON CLUSTER语句，则权限操作可能无法展示该资源，不保证可以对其赋权。对于这样单个ClickHouse节点中的本地表，如果需要赋权，可以通过后台客户端进行操作。

#### 📖 说明

以下操作，需要提前获取到需要赋权的角色、数据库或表名称、对应的ClickHouseServer实例所在的节点IP。

- ClickHouseServer的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。
- 系统域名：默认为hadoop.com。可登录集群FusionInsight Manager，单击“系统 > 权限 > 域和互信”，“本端域”参数值即为系统域名。在执行命令时改为小写。

**步骤1** 以root用户登录ClickHouseServer实例所在的节点。

**步骤2** 执行以下命令获取“clickhouse.keytab”文件路径。

```
ls ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/install/FusionInsight-ClickHouse-*/clickhouse/keytab/clickhouse.keytab
```

**步骤3** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤4** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤5** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
export CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
```

**步骤6** 执行如下命令使用客户端命令连接ClickHouseServer实例。

如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令：

```
clickhouse client --host ClickHouseServer实例所在节点IP --user clickhouse/
hadoop.<系统域名> --password 步骤2中获取的clickhouse.keytab路径 --port
ClickHouse的端口号 --secure
```

如果当前集群未启用Kerberos认证，执行以下命令：

```
clickhouse client --host ClickHouseServer实例所在节点IP --user clickhouse --port
ClickHouse的端口号
```

**步骤7** 对某DATABASE进行赋权操作，执行如下命令。

授权操作语法，其中DATABASE为要操作的数据库名称，role为需要操作的角色。

```
GRANT [ON CLUSTER cluster_name] privilege ON {DATABASE/TABLE} TO {user /
role}
```

例如，给用户testuser授予数据库t2的CREATE权限：

```
GRANT CREATE ON m2 to testuser;
```

**步骤8** 对TABLE/VIEW进行赋权操作，执行如下命令，其中TABLE为要操作的表或视图名称，user为需要操作的角色。

对某数据库下的表赋予查询权限：

```
GRANT SELECT ON TABLE TO user;
```

对某数据库下的表赋予写入权限：

```
GRANT INSERT ON TABLE TO user;
```

**步骤9** 执行如下命令，退出客户端。

```
quit;
```

----结束

## 3.2.2 修改 ClickHouse 默认用户密码

ClickHouse集群创建成功后，可以通过ClickHouse客户端访问连接ClickHouse服务端。

本章节指导用户创建ClickHouse集群（普通模式）后，设置ClickHouse的默认用户“default”和“clickhouse”的密码。

### 📖 说明

- “default”和“clickhouse”用户为普通模式（未开启kerberos认证）集群下ClickHouse默认内部管理员用户。
- 如果普通模式ClickHouse的默认用户“default”和“clickhouse”修改了默认密码，ClickHouseServer节点重装主机后，重装主机节点的“default”和“clickhouse”用户密码也会重置，需要重新修改密码。

## 修改 ClickHouse 默认用户密码

**步骤1** 使用root用户登录ClickHouse安装节点，切换到omm用户，进入“\$BIGDATA\_HOME/FusionInsight\_ClickHouse\_\*/install/FusionInsight-ClickHouse-\*/clickhouse/clickhouse\_change\_password”目录。

```
su - omm
```

```
cd $BIGDATA_HOME/FusionInsight_ClickHouse_*/install/FusionInsight-ClickHouse-*/clickhouse/clickhouse_change_password
```

**步骤2** 执行如下命令修改default或clickhouse用户密码：

```
./change_password.sh
```

如下所示：以clickhouse用户为例，按照提示输入clickhouse和密码，等待密码修改完成。

```
[omm@clickhouse_change_password]$ ./change_password.sh
Please enter the username that you would like to change password, the user should be default or clickhouse
clickhouse
Please enter change password policy, the policy should be modify or clear
modify
Please enter a password contains at least a small letter, a capital letter, a number and a special character from -;[]{}@_ with length from 8 to 64.
Retype a password:
```

### 📖 说明

密码复杂度要求：

- 密码长度限制是8~64位。
- 至少包含一个小写字母、一个大写字母、一个数字和一个特殊字符，支持的特殊字符包含-;[]{}@\_。

**步骤3** 查看密码修改结果：

登录到ClickHouse Server节点的，查看“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_ClickHouse\_\*/\*\_ClickHouseServer/etc/users.xml”文件中参数“password\_sha256\_hex”的值，即为存储修改后的密码。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/*_ClickHouseServer/etc/
vi users.xml
```

如下所示：用password\_sha256\_hex来存储修改后的密码。

```
<users>
<default>
  <profile>default</profile>
  <quota>default</quota>

  <networks>
    <ip>::/0</ip>
  </networks>
  <password_sha256_hex>[REDACTED]</password_sha256_hex></default>
</clickhouse>
<profile>clickhouse</profile>
<quota>default</quota>

  <access_management>1</access_management>
  <networks>
    <ip>192.168.43.0/24</ip>
  </networks>
  <password_sha256_hex>[REDACTED]</password_sha256_hex></clickhouse>
</users>
<quotas>
<default>
```

----结束

### 3.2.3 清除 ClickHouse 默认用户密码

本章节指导用户在创建ClickHouse集群（普通模式）后，清除ClickHouse的默认用户“default”和“clickhouse”的密码。

#### 说明

- “default”和“clickhouse”用户为普通模式（未开启kerberos认证）集群下ClickHouse默认内部管理员用户。

#### 清除 ClickHouse 默认用户密码

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，搜索参数“ALLOW\_CLEAR\_INTERNAL\_ACCOUNT\_PASSWORD”，并修改参数值为“true”。

**步骤2** 使用root用户登录ClickHouse安装节点，切换到omm用户，进入“\$BIGDATA\_HOME/FusionInsight\_ClickHouse\_\*/install/FusionInsight\_ClickHouse\_\*/clickhouse/clickhouse\_change\_password”目录。

```
su - omm
```

```
cd $BIGDATA_HOME/FusionInsight_ClickHouse_*/install/FusionInsight-ClickHouse-*/clickhouse/clickhouse_change_password
```

**步骤3** 执行如下命令清除default或clickhouse用户密码：

```
./change_password.sh
```

如下所示：以clickhouse用户为例，按照提示输入clickhouse和密码，等待密码清除完成。

```
[omm@ clickhouse_change_password]$ ./change_password.sh
Please enter the username that you would like to change password, the user should be default or clickhouse
clickhouse
Please enter change password policy, the policy should be modify or clear
clear
```

**步骤4** 查看密码清除结果：

登录到ClickHouse Server节点的，查看“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_ClickHouse\_\*/\*\_ClickHouseServer/etc/users.xml”文件中参数“password”的值，是否为空。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/*_ClickHouseServer/etc/
vi users.xml
```

如下所示:

```
<clickhouse>
  <profile>clickhouse</profile>
  <quota>default</quota>
  <password/>
  <access_management>1</access_management>
  <networks>
    <ip>192.168.67.0/24</ip>
  </networks>
</clickhouse>
```

----结束

## 3.3 ClickHouse 表引擎介绍

### 背景介绍

表引擎在ClickHouse中的作用十分关键，不同的表引擎决定了：

- 数据存储和读取的位置
- 支持哪些查询方式
- 能否并发式访问数据
- 能不能使用索引
- 是否可以执行多线程请求
- 数据复制使用的参数

其中MergeTree和Distributed是ClickHouse表引擎中最重要，也是最常用的两个引擎，本文将重点进行介绍。

### MergeTree 系列引擎

MergeTree用于高负载任务的最通用和功能最强大的表引擎，其主要有以下关键特征：

- 基于分区键（partitioning key）的数据分区分块存储
- 数据索引排序（基于primary key和order by）
- 支持数据复制（带Replicated前缀的表引擎）
- 支持数据抽样

在写入数据时，该系列引擎表会按照分区键将数据分成不同的文件夹，文件夹内每列数据为不同的独立文件，以及创建数据的序列化索引排序记录文件。该结构使得数据读取时能够减少数据检索时的数据量，极大的提高查询效率。

- MergeTree

#### 建表语法：

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1] [TTL expr1],
  name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2] [TTL expr2],
  ...
  INDEX index_name1 expr1 TYPE type1(...) GRANULARITY value1,
```

```
INDEX index_name2 expr2 TYPE type2(...) GRANULARITY value2
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY expr
[PARTITION BY expr]
[PRIMARY KEY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr [DELETE|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx'], ...]
[SETTINGS name=value, ...]
```

#### 使用示例:

```
CREATE TABLE default.test (
  name1 DateTime,
  name2 String,
  name3 String,
  name4 String,
  name5 Date,
  ...
) ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(name5)
ORDER BY (name1, name2)
SETTINGS index_granularity = 8192
```

示例参数说明如下:

- **ENGINE = MergeTree()**: MergeTree表引擎。
- **PARTITION BY toYYYYMM(name4)**: 分区, 示例数据将以月份为分区, 每个月份一个文件夹。
- **ORDER BY**: 排序字段, 支持多字段的索引排序, 第一个相同的时候按照第二个排序依次类推。
- **index\_granularity = 8192**: 排序索引的颗粒度, 每8192条数据记录一个排序索引值。

如果被查询的数据存在于分区或排序字段中, 能极大降低数据查找时间。

- **ReplacingMergeTree**

该引擎和MergeTree的不同之处在于它会删除排序键值相同的重复项。

ReplacingMergeTree适合于清除重复数据节省存储空间, 但是它不保证重复数据不出现, 一般不建议使用。

#### 建表语法:

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
  name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
  ...
) ENGINE = ReplacingMergeTree([ver])
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
```

- **SummingMergeTree**

当合并SummingMergeTree表的数据片段时, ClickHouse会把所有具有相同主键的行合并为一行, 该行包含了被合并的行中具有数值数据类型的列的汇总值。如果主键的组合方式使得单个键值对应于大量的行, 则可以显著的减少存储空间并加快数据查询的速度。

#### 建表语法:

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
  name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
  ...
) ENGINE = SummingMergeTree([columns])
[PARTITION BY expr]
```

```
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
```

**使用示例:**

创建一个SummingMergeTree表testTable:

```
CREATE TABLE testTable
(
  id UInt32,
  value UInt32
)
ENGINE = SummingMergeTree()
ORDER BY id
```

**插入表数据:**

```
INSERT INTO testTable Values(5,9),(5,3),(4,6),(1,2),(2,5),(1,4),(3,8);
INSERT INTO testTable Values(88,5),(5,5),(3,7),(3,5),(1,6),(2,6),(4,7),(4,6),(43,5),(5,9),(3,6);
```

**在未合并parts查询所有数据:**

```
SELECT * FROM testTable
```

id	value
1	6
2	5
3	8
4	6
5	12

id	value
1	6
2	6
3	18
4	13
5	14
43	5
88	5

ClickHouse还没有汇总所有行，如果需要通过ID进行汇总聚合，需要用到sum和GROUP BY子句:

```
SELECT id, sum(value) FROM testTable GROUP BY id
```

id	sum(value)
4	19
3	26
88	5
2	11
5	26
1	12
43	5

**手工执行合并操作:**

```
OPTIMIZE TABLE testTable
```

**此时再查询testTable表数据:**

```
SELECT * FROM testTable
```

id	value
1	12
2	11
3	26
4	19
5	26
43	5
88	5

SummingMergeTree根据ORDER BY排序键作为聚合数据的条件Key。即如果排序key是相同的，则会合并成一条数据，并对指定的合并字段进行聚合。

后台执行合并操作时才会进行数据的预先聚合，而合并操作的执行时机无法预测，所以可能存在部分数据已经被预先聚合、部分数据尚未被聚合的情况。因此，在执行聚合计算时，SQL中仍需要使用GROUP BY子句。

- **AggregatingMergeTree**

AggregatingMergeTree是预先聚合引擎的一种，用于提升聚合计算的性能。AggregatingMergeTree引擎能够在合并分区时，按照预先定义的条件聚合数据，同时根据预先定义的聚合函数计算数据并通过二进制的格式存入表内。

**建表语法：**

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
  name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
  ...
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr]
[SETTINGS name=value, ...]
```

**使用示例：**

AggregatingMergeTree无单独参数设置，在分区合并时，在每个数据分区内，会按照ORDER BY聚合，使用何种聚合函数，对哪些列字段计算，则是通过定义AggregateFunction函数类型实现，例如：

```
create table test_table (
  name1 String,
  name2 String,
  name3 AggregateFunction(uniq,String),
  name4 AggregateFunction(sum,Int),
  name5 DateTime
) ENGINE = AggregatingMergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(name5)
ORDER BY (name1,name2)
PRIMARY KEY name1;
```

AggregateFunction类型的数据在写入和查询时需要分别调用\*state、\*merge函数，\*表示定义字段类型时使用的聚合函数。如上示例表test\_table定义的name3、name4字段分别使用了uniq、sum函数，那么在写入数据时需要调用uniqState、sumState函数，并使用INSERT SELECT语法。

```
insert into test_table select '8','test1',uniqState('name1'),sumState(toInt32(100)),2021-04-30
17:18:00';
insert into test_table select '8','test1',uniqState('name1'),sumState(toInt32(200)),2021-04-30
17:18:00';
```

在查询数据时也需要调用对应的函数uniqMerge、sumMerge：

```
select name1,name2,uniqMerge(name3),sumMerge(name4) from test_table group by name1,name2;
```

name1	name2	uniqMerge(name3)	sumMerge(name4)
8	test1	1	300

AggregatingMergeTree更常用的方式是结合物化视图使用，物化视图即其它数据表上层的一种查询视图。

- **CollapsingMergeTree**

CollapsingMergeTree它通过定义一个sign标记位字段记录数据行的状态。如果sign标记为1，则表示这是一行有效的数据；如果sign标记为-1，则表示这行数据需要被删除。

**建表语法：**

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
```

```
name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = CollapsingMergeTree(sign)
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
```

- VersionedCollapsingMergeTree

VersionedCollapsingMergeTree表引擎在建表语句中新增了一列version，用于在乱序情况下记录状态行与取消行的对应关系。主键相同，且Version相同、Sign相反的行，在Compaction时会被删除。

**建表语法：**

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
  name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
  ...
) ENGINE = VersionedCollapsingMergeTree(sign, version)
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
```

- GraphiteMergeTree

GraphiteMergeTree引擎用来存储时序数据库Graphite的数据。

**建表语法：**

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
  Path String,
  Time DateTime,
  Value <Numeric_type>,
  Version <Numeric_type>
  ...
) ENGINE = GraphiteMergeTree(config_section)
[PARTITION BY expr]
[ORDER BY expr]
[SAMPLE BY expr]
[SETTINGS name=value, ...]
```

## Replicated\*MergeTree 引擎

ClickHouse中的所有MergeTree家族引擎前面加上Replicated就成了支持副本的合并树引擎。



Replicated系列引擎借助ZooKeeper实现数据的同步，创建Replicated复制表时通过注册到ZooKeeper上的信息实现同一个分片的所有副本数据进行同步。

**Replicated表引擎的创建模板：**

```
ENGINE = Replicated*MergeTree('ZooKeeper存储路径',副本名称, ...)
```

Replicated表引擎需指定两个参数：


- ZooKeeper存储路径: ZooKeeper中该表相关数据的存储路径, 建议规范化, 如: `/clickhouse/tables/{shard}/数据库名/表名`。
- 副本名称, 一般用`{replica}`即可。

Replicated表引擎使用示例可以参考: [创建ClickHouse表](#)。

## Distributed 表引擎

Distributed表引擎本身不存储任何数据, 而是作为数据分片的透明代理, 能够自动路由数据到集群中的各个节点, 分布式表需要和其他本地数据表一起协同工作。分布式表会将接收到的读写任务分发到各个本地表, 而实际上数据的存储在各个节点的本地表中。

图 3-1 Distributed 原理图



### Distributed表引擎的创建模板:

```
ENGINE = Distributed(cluster_name, database_name, table_name, [sharding_key])
```

Distributed表参数解析如下:

- `cluster_name`: 集群名称, 在对分布式表执行读写的过程中, 使用集群的配置信息查找对应的ClickHouse实例节点。
- `database_name`: 数据库名称。
- `table_name`: 数据库下对应的本地表名称, 用于将分布式表映射到本地表上。
- `sharding_key`: 分片键 (可选参数), 分布式表会按照这个规则, 将数据分发到各个本地表中。

### Distributed表引擎使用示例:

```
--先创建一个表名为test的ReplicatedMergeTree本地表  
CREATE TABLE default.test ON CLUSTER default_cluster_1  
(  
    `EventDate` DateTime,
```

```
`id` UInt64
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/test', '{replica}')
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY id

--基于本地表test创建表名为test_all的Distributed表
CREATE TABLE default.test_all ON CLUSTER default_cluster_1
(
    `EventDate` DateTime,
    `id` UInt64
)
ENGINE = Distributed(default_cluster_1, default, test, rand())
```

#### 分布式表创建规则:

- 创建Distributed表时需加上**on cluster *cluster\_name***, 这样建表语句在某一个ClickHouse实例上执行一次即可分发到集群中所有实例上执行。
- 分布式表通常以本地表加“\_all”命名。它与本地表形成一对多的映射关系, 之后可以通过分布式表代理操作多张本地表。
- 分布式表的表结构尽量和本地表的结构一致。如果不一致, 在建表时不会报错, 但在查询或者插入时可能会抛出异常。

## 3.4 创建 ClickHouse 表

ClickHouse依靠ReplicatedMergeTree引擎与ZooKeeper实现了复制表机制, 用户在创建表时可以通过指定引擎选择该表是否高可用, 每张表的分片与副本都是互相独立的。

同时ClickHouse依靠Distributed引擎实现了分布式表机制, 在所有分片(本地表)上建立视图进行分布式查询, 使用很方便。ClickHouse有数据分片(shard)的概念, 这也是分布式存储的特点之一, 即通过并行读写提高效率。

CPU架构为鲲鹏计算的ClickHouse集群表引擎不支持使用HDFS和Kafka。

### 查看 ClickHouse 服务 cluster 等环境参数信息

**步骤1** 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse服务端, 具体请参考[从零开始使用ClickHouse](#)。

**步骤2** 查询集群标识符cluster等其他环境参数信息。

```
select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;
```

```
SELECT
    cluster,
    shard_num,
    replica_num,
    host_name
FROM system.clusters
```

cluster	shard_num	replica_num	host_name
default_cluster_1	1	1	node-master1dOnG
default_cluster_1	1	2	node-group-1tXED0001
default_cluster_1	2	1	node-master2OXQS
default_cluster_1	2	2	node-group-1tXED0002
default_cluster_1	3	1	node-master3QsRI
default_cluster_1	3	2	node-group-1tXED0003

6 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.

**步骤3** 查询分片标识符shard和副本标识符replica。

```
select * from system.macros;
```

```
SELECT *  
FROM system.macros
```

macro	substitution
id	76
replica	2
shard	3

```
3 rows in set. Elapsed: 0.001 sec.
```

----结束

## 创建本地复制表和分布式表

**步骤1** 客户端登录ClickHouse节点，例如：`clickhouse client --host node-master3QsRI --multiline --port 9440 --secure;`

### 📖 说明

node-master3QsRI 参数为[查看ClickHouse服务cluster等环境参数信息](#)中**步骤2**对应的host\_name参数的值。

**步骤2** 使用ReplicatedMergeTree引擎创建复制表。

例如，如下在default\_cluster\_1集群节点上和default数据库下创建表名为test的ReplicatedMergeTree表：

```
CREATE TABLE default.test ON CLUSTER default_cluster_1
```

```
(  
  `EventDate` DateTime,
```

```
  `id` UInt64
```

```
)
```

```
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/test',  
  '{replica}')
```

```
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
```

```
ORDER BY id;
```

参数说明如下：

- ON CLUSTER语法表示分布式DDL，即执行一次就可在集群所有实例上创建同样的本地表。
- default\_cluster\_1为[查看ClickHouse服务cluster等环境参数信息](#)中**步骤2**查询到的cluster集群标识符。

**注意**

**ReplicatedMergeTree**引擎族接收两个参数：

- ZooKeeper中该表相关数据的存储路径。

该路径必须在/clickhouse目录下，否则后续可能因为ZooKeeper配额不够导致数据插入失败。

为了避免不同表在ZooKeeper上数据冲突，目录格式必须按照如下规范填写：

/clickhouse/tables/{shard}/default/test，其中/clickhouse/tables/{shard}为固定值，default为数据库名，test为创建的表名。

如果集群中安装了ClickHouse多服务，例如clickhouse-1，则ZooKeeper路径为“/clickhouse-1/tables/{shard}/”。

- 副本名称，一般用{replica}即可。

```
CREATE TABLE default.test ON CLUSTER default_cluster_1
(
  `EventDate` DateTime,
  `id` UInt64
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/test', '{replica}')
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY id
```

host	port	status	error	num_hosts_remaining
num_hosts_active				
node-group-1tXED0002	9000	0		5
node-group-1tXED0003	9000	0		4
node-master1dOnG	9000	0		3
num_hosts_active				
node-master3QsRI	9000	0		2
node-group-1tXED0001	9000	0		1
node-master2OXQS	9000	0		0

6 rows in set. Elapsed: 0.189 sec.

### 步骤3 使用Distributed引擎创建分布式表。

例如，以下将在default\_cluster\_1集群节点上和default数据库下创建名为test\_all 的Distributed表：

```
CREATE TABLE default.test_all ON CLUSTER default_cluster_1
(
  `EventDate` DateTime,
  `id` UInt64
)
ENGINE = Distributed(default_cluster_1, default, test, rand());
```

```
CREATE TABLE default.test_all ON CLUSTER default_cluster_1
(
  `EventDate` DateTime,
  `id` UInt64
)
ENGINE = Distributed(default_cluster_1, default, test, rand())
```

host	port	status	error	num_hosts_remaining
node-group-1tXED0002	9000	0		5
node-master3QsRI	9000	0		4
node-group-1tXED0003	9000	0		3
node-group-1tXED0001	9000	0		2
node-master1dOnG	9000	0		1
node-master2OXQS	9000	0		0

6 rows in set. Elapsed: 0.115 sec.

### 说明

Distributed引擎需要以下几个参数：

- default\_cluster\_1为[查看ClickHouse服务cluster等环境参数信息](#)中[步骤2](#)查询到的cluster集群标识符。
- default本地表所在的数据库名称。
- test为本地表名称，该例中为[步骤2](#)中创建的表名。
- （可选的）分片键（sharding key）

该键与config.xml中配置的分片权重（weight）一同决定写入分布式表时的路由，即数据最终落到哪个物理表上。它可以是表中一列的原始数据（如site\_id），也可以是函数调用的结果，如上面的SQL语句采用了随机值rand()。注意该键要尽量保证数据均匀分布，另外一个常用的操作是采用区分度较高的列的哈希值，如intHash64(user\_id)。

----结束

## ClickHouse 表数据操作

**步骤1** 客户端登录ClickHouse节点。例如：

```
clickhouse client --host node-master3QsRI --multiline --port 9440 --secure;
```

### 说明

node-master3QsRI 参数为[查看ClickHouse服务cluster等环境参数信息](#)中[步骤2](#)对应的host\_name参数的值。

**步骤2** 参考[创建本地复制表和分布式表](#)创建表后，可以插入数据到本地表。

例如插入数据到本地表：test

```
insert into test values(toDateTime(now()), rand());
```

**步骤3** 查询本地表信息。

例如查询[步骤2](#)中的表test数据信息：

```
select * from test;
```

```
SELECT *
FROM test
```

EventDate	id
2020-11-05 21:10:42	1596238076

1 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.

**步骤4** 查询Distributed分布式表。

例如[步骤3](#)中因为分布式表test\_all基于test创建，所以test\_all表也能查询到和test相同的数据。

```
select * from test_all;
```

```
SELECT *  
FROM test_all
```

EventDate	id
2020-11-05 21:10:42	1596238076

1 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.

**步骤5** 切换登录节点为相同shard\_num的shard节点，并且查询当前表信息，能查询到相同的表数据。

例如，退出原有登录节点：**exit;**

切换到节点node-group-1tXED0003:

```
clickhouse client --host node-group-1tXED0003 --multiline --port 9440 --secure;
```

#### 📖 说明

通过[步骤2](#)可以看到node-group-1tXED0003和node-master3QsRI的shard\_num值相同。

```
show tables;
```

```
SHOW TABLES
```

name
test
test_all

**步骤6** 查询本地表数据。例如在节点node-group-1tXED0003查询test表数据。

```
select * from test;
```

```
SELECT *  
FROM test
```

EventDate	id
2020-11-05 21:10:42	1596238076

1 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.

**步骤7** 切换到不同shard\_num的shard节点，并且查询之前创建的表数据信息。

例如退出之前的登录节点node-group-1tXED0003:

```
exit;
```

切换到node-group-1tXED0001节点。通过[步骤2](#)可以看到node-group-1tXED0001和node-master3QsRI的shard\_num值不相同。

```
clickhouse client --host node-group-1tXED0001 --multiline --port 9440 --secure;
```

查询test本地表数据，因为test是本地表所以在不同分片节点上查询不到数据。

```
select * from test;
```

```
SELECT *  
FROM test  
  
Ok.
```

查询test\_all分布式表数据，能正常查询到数据信息。

```
select * from test_all;
```

```
SELECT *  
FROM test
```

EventDate	id
2020-11-05 21:12:19	3686805070

```
1 rows in set. Elapsed: 0.002 sec.
```

----结束

## 3.5 ClickHouse 常用 SQL 语法

### 3.5.1 CREATE DATABASE 创建数据库

本章节主要介绍ClickHouse创建数据库的SQL基本语法和使用说明。

#### 基本语法

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name [ON CLUSTER ClickHouse  
集群名]
```

#### 📖 说明

**ON CLUSTER *ClickHouse*集群名**的语法，使得该DDL语句执行一次即可在集群中所有实例上都执行。集群名信息可以使用以下语句的**cluster**字段获取：

```
select cluster,shard_num,replica_num,host_name from system.clusters;
```

#### 使用示例

- 创建数据库名为test的数据库：  
CREATE DATABASE test ON CLUSTER default\_cluster;
- 创建成功后，通过查询命令验证：  
show databases;

```
name  
default  
system  
test
```

### 3.5.2 CREATE TABLE 创建表

本章节主要介绍ClickHouse创建表的SQL基本语法和使用说明。

#### 基本语法

- 方法一：在指定的“*database\_name*”数据库中创建一个名为“*table\_name*”的表。

如果建表语句中没有包含“database\_name”，则默认使用客户端登录时选择的数据库作为数据库名称。

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [database_name.]table_name [ON CLUSTER  
ClickHouse集群名]  
(  
  name1 [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],  
  name2 [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],  
  ...  
) ENGINE = engine_name()  
[PARTITION BY expr_list]  
[ORDER BY expr_list]
```

#### ⚠ 注意

ClickHouse在创建表时建议携带**PARTITION BY**创建表分区。因为ClickHouse数据迁移工具是基于表的分区进行数据迁移，在创建表时如果不携带**PARTITION BY**创建表分区，则在[使用ClickHouse数据迁移工具](#)界面无法对该表进行数据迁移。

- 方法二：创建一个与database\_name2.table\_name2具有相同结构的表，同时可以对其指定不同的表引擎声明。

如果没有表引擎声明，则创建的表将与database\_name2.table\_name2使用相同的表引擎。

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [database_name.]table_name AS  
[database_name2.]table_name2 [ENGINE = engine_name]
```

- 方法三：使用指定的引擎创建一个与SELECT子句的结果具有相同结构的表，并使用SELECT子句的结果填充它。

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [database_name.]table_name ENGINE =  
engine_name AS SELECT ...
```

## 使用示例

在default数据库和default\_cluster集群下创建名为test表：

```
CREATE TABLE default.test ON CLUSTER default_cluster  
(  
  `EventDate` DateTime,  
  `id` UInt64  
)  
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/test', '{replica}')  
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)  
ORDER BY id
```

## 3.5.3 INSERT INTO 插入表数据

本章节主要介绍ClickHouse插入表数据的SQL基本语法和使用说明。

### 基本语法

- 方法一：标准格式插入数据。

```
INSERT INTO [database_name.]table [(c1, c2, c3)] VALUES (v11, v12, v13),  
(v21, v22, v23), ...
```

- 方法二：使用SELECT的结果写入。

```
INSERT INTO [database_name.]table [(c1, c2, c3)] SELECT ...
```

## 使用示例

- 给test2表插入数据

```
insert into test2 (id, name) values (1, 'abc'), (2, 'bbbb');
```

- 查询test2表数据

```
select * from test2;
```

id	name
1	abc
2	bbbb

## 3.5.4 Delete 轻量化删除表数据

本章节主要介绍轻量化delete删除表数据的SQL基本语法和使用说明。

### 基本语法

```
DELETE FROM [db.]table [ON CLUSTER cluster] WHERE expr
```

### 使用示例

- 建表：

```
CREATE TABLE default.test_ligtweight_delete  
(  
  `id` Int32,  
  `pdate` Date,  
  `name` String,  
  `class` Int32  
)  
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/distributed_tests/{shard}/test_ligtweight_delete',  
{'replica'})  
PARTITION BY toYYYYMM(pdate)  
PRIMARY KEY id  
ORDER BY id  
SETTINGS index_granularity = 8192, vertical_merge_algorithm_min_rows_to_activate = 1,  
vertical_merge_algorithm_min_columns_to_activate = 1, min_rows_for_wide_part = 1,  
min_bytes_for_wide_part = 1;
```

- 插入数据：

```
insert into default.test_ligtweight_delete select rand(), rand() % 365, rand(), rand() from numbers(10);
```

- 删除数据：

```
delete from default.test_ligtweight_delete where id > 0;
```

### 注意事项

- 已删除的行会立即标记为已删除，并将自动从所有后续查询中过滤掉。数据清理在后台异步发生。此功能仅适用于MergeTree表引擎系列；
- 当前能力只支持本地表和复制表的轻量化删除功能，分布式表暂不支持。
- 数据删除功能的执行性能还依赖merge和mutation（alter table update/delete）任务的多少。queue队列中的mutation任务优先级最低（同一个表上的mutation任务是串行执行的），能并行执行多少个delete任务直接受merge任务执行情况的影响。

- 表中part个数也决定了轻量化删除的性能，part越多，删除越慢。
- Wide part格式文件删除会更快，Compact格式文件删除性能会更慢一些，因为所有列数据都存储在一个文件中。

### 3.5.5 SELECT 查询表数据

本章节主要介绍ClickHouse查询表数据的SQL基本语法和使用说明。

#### 基本语法

```
SELECT [DISTINCT] expr_list
[FROM [database_name.]table | (subquery) | table_function] [FINAL]
[SAMPLE sample_coeff]
[ARRAY JOIN ...]
[GLOBAL] [ANY|ALL|ASOF] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|
ANTI] JOIN (subquery)|table (ON <expr_list>)|(USING <column_list>)
[PREWHERE expr]
[WHERE expr]
[GROUP BY expr_list] [WITH TOTALS]
[HAVING expr]
[ORDER BY expr_list] [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP expr]
[LIMIT [offset_value, ]n BY columns]
[LIMIT [n, ]m] [WITH TIES]
[UNION ALL ...]
[INTO OUTFILE filename]
[FORMAT format]
```

#### 使用示例

- 查看ClickHouse集群信息：  

```
select * from system.clusters;
```
- 显示当前节点设置的宏：  

```
select * from system.macros;
```
- 查看数据库容量：  

```
select
sum(rows) as "总行数",
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) as "原始大小",
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) as "压缩大小",
round(sum(data_compressed_bytes) / sum(data_uncompressed_bytes) * 100,
0) "压缩率"
from system.parts;
```
- 查询test表容量，where条件根据实际情况添加修改：  

```
select
sum(rows) as "总行数",
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) as "原始大小",
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) as "压缩大小",
```

```
round(sum(data_compressed_bytes) / sum(data_uncompressed_bytes) * 100,
0) "压缩率"
from system.parts
where table in ('test')
and partition like '2020-11-%'
group by table;
```

## 3.5.6 ALTER TABLE 修改表结构

本章节主要介绍ClickHouse修改表结构的SQL基本语法和使用说明。

### 基本语法

```
ALTER TABLE [database_name].name [ON CLUSTER cluster] ADD|DROP|CLEAR|
COMMENT|MODIFY COLUMN ...
```

#### 📖 说明

ALTER仅支持 \*MergeTree ， Merge以及Distributed等引擎表。

ALTER操作在副本之间异步执行，若需要修改结果返回策略，修改参数  
“profiles.default.replication\_alter\_partitions\_sync” 为：

- 0：异步执行
- 1：等待当前服务器执行完成
- 2：等待所有副本（如果存在）执行完成

当设置为2时，可修改profiles.default.replication\_wait\_for\_inactive\_replica\_timeout规定等待的  
超时时间。

参数设置方法：

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，在  
右上角搜索框中搜索“replication\_alter\_partitions\_sync”，修改对应的参数值，保存配置。

### 使用示例

- 给表t1增加列test01：  
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN test01 String DEFAULT 'defaultvalue';

- 查询修改后的表t1：

```
desc t1
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | type | default_type | default_expression | comment | codec_expression | ttl_expression |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | UInt8 | | | | | |
| name | String | | | | | |
| address | String | | | | | |
| test01 | String | DEFAULT | 'defaultvalue' | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

- 修改表t1列name类型为UInt8：  
ALTER TABLE t1 MODIFY COLUMN name UInt8;

- 查询修改后的表t1：

```
desc t1
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | type | default_type | default_expression | comment | codec_expression | ttl_expression |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | UInt8 | | | | | |
| name | UInt8 | | | | | |
| address | String | | | | | |
| test01 | String | DEFAULT | 'defaultvalue' | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

- 删除表t1的列test01：  
ALTER TABLE t1 DROP COLUMN test01;
- 查询修改后的表t1：

```
desc t1
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | type | default_type | default_expression | comment | codec_expression |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
ttl_expression
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id   | UInt8 | | | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | UInt8 | | | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| address | String | | | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

### 3.5.7 ALTER TABLE 修改表数据

- 建议慎用delete、update的mutation操作  
标准SQL的更新、删除操作是同步的，即客户端要等服务端返回执行结果（通常是int值）；而ClickHouse的update、delete是通过异步方式实现的，当执行update语句时，服务端立即返回执行成功还是失败结果，但实际上此时数据还没有修改完成，而是在后台排队等着进行真正的修改，可能会出现操作覆盖的情况，也无法保证操作的原子性。  
业务场景要求有update、delete等操作，建议使用ReplacingMergeTree、CollapsingMergeTree、VersionedCollapsingMergeTree引擎，使用方式参见：<https://clickhouse.tech/docs/zh/engines/table-engines/mergetree-family/collapsingmergetree/>。
- 建议少或不增删数据列  
业务提前规划列个数，如果将来有更多列要使用，可以规划预留多列，避免在生产系统跑业务过程中进行大量的alter table modify列操作，导致不可以预知的性能、数据一致性问题。

### 3.5.8 DESC 查询表结构

本章节主要介绍ClickHouse查询表结构的SQL基本语法和使用说明。

#### 基本语法

```
DESC|DESCRIBE TABLE [database_name.] table [INTO OUTFILE filename]  
[FORMAT format]
```

#### 使用示例

查询表t1的表结构：

```
desc t1;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | type | default_type | default_expression | comment | codec_expression |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
ttl_expression
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id   | UInt8 | | | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| name | UInt8 | | | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| address | String | | | | | |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

### 3.5.9 DROP 删除表

本章节主要介绍ClickHouse删除表的SQL基本语法和使用说明。

#### 基本语法

```
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [database_name.] name [ON CLUSTER  
cluster] [SYNC]
```

## 使用示例

删除表t1:

```
drop table t1 SYNC;
```

### 📖 说明

- 在删除复制表时，因为复制表需要在Zookeeper上建立一个路径，存放相关数据。ClickHouse默认的库引擎是原子数据库引擎，删除Atomic数据库中的表后，它不会立即删除，而是会在480秒后删除。在删除表时，加上SYNC字段或设置参数“profiles.default.database\_atomic\_wait\_for\_drop\_and\_detach\_synchronously”值为“1”，即可解决该问题，例如：**drop table t1 SYNC;**

设置方法:

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，在右上角搜索框中搜索“database\_atomic\_wait\_for\_drop\_and\_detach\_synchronously”，修改参数值为1，保存配置，重启ClickHouse服务。

- 删除本地表和分布式表，则不会出现该问题，可不带SYNC字段，例如：**drop table t1;**

## 3.5.10 SHOW 显示数据库和表信息

本章节主要介绍ClickHouse显示数据库和表信息的SQL基本语法和使用说明。

### 基本语法

```
show databases
```

```
show tables
```

### 使用示例

- 查询数据库  
show databases;

```
name
default
system
test
```

- 查询表信息  
show tables;

```
name
t1
test
test2
test5
```

## 3.5.11 Upsert 数据写入

本章节主要介绍ClickHouse数据写入时数据去重写入功能的SQL基本语法和使用说明。

### 基本语法

- 方法一：使用INSERT VALUES方式进行数据写入。  
**UPSERT INTO** [database\_name.]table [(c1, c2, c3)] **VALUES** (v11, v12, v13),  
(v21, v22, v23), ...

- 方法二：使用INSERT SELECT方式进行数据写入。  
**UPSERT INTO** *[database\_name.]table* [(c1, c2, c3)] **SELECT** ...

## 使用示例

- 建表样例：

```
CREATE TABLE default.upsert_tab ON CLUSTER default_cluster
(
  `id` Int32,
  `pdate` Date,
  `name` String
)ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/default/{shard}/upsert_tab', '{replica}')
PARTITION BY toYYYYMM(pdate)
PRIMARY KEY id
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192;
```
- Upsert数据去重写入：

```
Upsert into upsert_tab(id, pdate, name) values (1, rand() % 365, 'abc'), (2, rand() % 365, 'bcd'), (1,
rand() % 365, 'def');
```
- 查询test\_upsert表数据

```
select * from upsert_tab;
```

id	pdate	name
2	1970-06-09	bcd
1	1970-11-30	def
- Upsert支持事务  
与其他SQL语法类型一样，upsert语法也支持显式和隐式事务，使用事务前需要进行相应的事务功能开启配置。

## 注意事项

- MergeTree和ReplicatedMergeTree建表要指定primary key或order by字段作为去重唯一键。如果未指定主键，只指定了order by建表属性，去重键以order by字段为准。
- 数据去重的key需要提前在应用中进行sharding计算，保证相同的key会sharding到同一个shard，才能保证后续相同的key字段数据sharding到同一个shard进行数据的精确去重。

## 3.6 ClickHouse 数据迁移

### 3.6.1 ClickHouse 数据导入导出

#### 使用 ClickHouse 客户端导入导出数据

本章节主要介绍使用ClickHouse客户端导入导出文件数据的基本语法和使用说明。

- CSV格式数据导入

```
clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP地址 --database 数据库名 --port 端口号 --secure --format_csv_delimiter=" csv文件数据分隔符" --query="INSERT INTO 数据表名 FORMAT CSV" < csv文件所在主机路径
```

使用示例：

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 --secure --format_csv_delimiter="," --query="INSERT INTO testdb.csv_table FORMAT CSV" < /opt/data
```

数据表需提前创建好。

- CSV格式数据导出

#### ⚠ 注意

导出数据为CSV格式的文件，可能存在CSV注入的安全风险，请谨慎使用。

**clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP地址 --database 数据库名 --port 端口号 -m --secure --query="SELECT \* FROM 表名" > csv文件导出路径**

使用示例：

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="SELECT * FROM test_table" > /opt/test
```

- parquet格式数据导入

**cat parquet格式文件 | clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP --database 数据库名 --port 端口号 -m --secure --query="INSERT INTO 表名 FORMAT Parquet"**

使用示例：

```
cat /opt/student.parquet | clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="INSERT INTO parquet_tab001 FORMAT Parquet"
```

- parquet格式数据导出

**clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP --database 数据库名 --port 端口号 -m --secure --query="select \* from 表名 FORMAT Parquet" > parquet格式文件输出路径**

使用示例：

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="select * from test_table FORMAT Parquet" > /opt/student.parquet
```

- ORC格式数据导入

**cat orc格式文件路径 | clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP --database 数据库名 --port 端口号 -m --secure --query="INSERT INTO 表名 FORMAT ORC"**

使用示例：

```
cat /opt/student.orc | clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="INSERT INTO orc_tab001 FORMAT ORC"
```

#orc格式文件格式文件数据可以从HDFS中导出，例如：

```
hdfs dfs -cat /user/hive/warehouse/hivedb.db/emp_orc/000000_0_copy_1 | clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="INSERT INTO orc_tab001 FORMAT ORC"
```

- ORC格式数据导出

**clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP --database 数据库名 --port 端口号 -m --secure --query="select \* from 表名 FORMAT ORC" > 输出的ORC格式文件路径**

使用示例：

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="select * from csv_tab001 FORMAT ORC" > /opt/student.orc
```

- JSON格式数据导入

**INSERT INTO 表名 FORMAT JSONEachRow JSON格式字符串1 JSON格式字符串2**

使用示例：

```
INSERT INTO test_table001 FORMAT JSONEachRow {"PageViews":5,  
"UserID":"4324182021466249494", "Duration":146,"Sign":-1}  
{"UserID":"4324182021466249494","PageViews":6,"Duration":185,"Sign":1}
```

- JSON格式数据导出

**clickhouse client --host 主机名/ClickHouse实例IP --database 数据库名 --port 端口号 -m --secure --query="SELECT \* FROM 表名 FORMAT JSON|JSONEachRow|JSONCompact|..." > json文件输出路径**

使用示例

#导出json

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="SELECT *  
FROM test_table FORMAT JSON" > /opt/test.json
```

#导出json(JSONEachRow)

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="SELECT *  
FROM test_table FORMAT JSONEachRow" > /opt/test_jsoneachrow.json
```

#导出json(JSONCompact)

```
clickhouse client --host 10.5.208.5 --database testdb --port 9440 -m --secure --query="SELECT *  
FROM test_table FORMAT JSONCompact" > /opt/test_jsoncompact.json
```

## 3.6.2 使用 ClickHouse 数据迁移工具

ClickHouse数据迁移工具可以将某几个ClickHouseServer实例节点上的一个或多个MergeTree引擎分区表的部分分区迁移至其他ClickHouseServer节点上相同的表中。在扩容场景中，可以使用该工具将原节点上的部分数据迁移至新增节点上，从而达到扩容后的数据均衡。

### 前提条件

- ClickHouse服务运行正常，Zookeeper服务运行正常，迁入、迁出节点的ClickHouseServer实例状态正常。
- 请确保迁入节点已有待迁移数据表，且确保该表是MergeTree系列引擎的分区表。
- 创建迁移任务前请确保所有对待迁移数据表的写入任务已停止，且任务启动后，只允许对待迁移数据表进行查询操作，禁止对该表进行写入、删除等操作，否则可能会造成迁移前后数据不一致。
- 如果开启自动均衡，则只会迁移ReplicatedMergeTree系列引擎的分区表，并且该分区表需要有对应的分布式表存在。
- 迁入节点的ClickHouse数据目录有足够的空间。
- 已创建ClickHouse逻辑集群，具体请参考[使用ClickHouse数据迁移工具](#)章节。
- 检查确认已开启SFTP服务。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群”，单击待操作的逻辑集群名称，选择“数据迁移”，单击“创建迁移任务”。



## 说明

- 创建的迁移任务当前有数量限制，默认最多20个迁移任务，该限制可以在Manager上的ClickHouse配置界面通过修改max\_migration\_task\_number配置项进行修改。一个迁移任务会占用ZooKeeper上一定数量的znode节点，不建议将可创建的迁移任务数量上限设置过大。
- 当已有的迁移任务数量超过可创建迁移任务的最大数量上限时，则不能创建新的迁移任务，系统会自动删除创建时间最早且执行成功的历史迁移任务。若不存在执行成功的历史任务，可以根据实际情况执行[步骤11](#)，手动删除历史迁移任务。

**步骤2** 在创建迁移任务界面，填写迁移任务的相关参数，具体参考如下[表3-4](#)。填写完成后单击“下一步”。如果未开启“自动均衡”，则执行[步骤3](#)。如果开启“自动均衡”，则执行[步骤5](#)。




表 3-4 迁移任务参数说明

参数名	参数取值说明
任务名称	填写具体的任务名称。可由字母、数字及下划线组成，长度为1~50位，且不能与已有的迁移任务相同。
自动均衡	选择是否开启自动均衡。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 开启：系统支持自动均衡表用户可选，需要用户根据数据表列表手动选择需要做均衡的表，自动选择迁入迁出节点，使得集群内用户选择的表对应分布式表的ReplicatedMergeTree系列引擎的分区表在各个节点上数据分布达到均衡状态。</li><li>• 关闭：需要手动选择迁入迁出节点。</li></ul>
任务类型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 定时任务：选择定时任务时，可以设置“开始时间”参数，设定任务在当前时间以后的某个时间点执行。</li><li>• 即时任务：任务启动后立即开始执行。</li></ul>
开始时间	在“任务类型”参数选择“定时任务”时填写，有效值为当前时间以后的某个时间（最长为90天以后）。

参数名	参数取值说明
带宽上限	每个ClickHouseServer节点的带宽上限，取值范围1-1000MB/s。自动均衡场景请尽可能提高带宽，默认不流控。
迁移量	每张迁移表所迁移数据量占该表总数据量的百分比。取值范围为0-100%，如果该值为空，则默认为50%。在“自动均衡”关闭时该参数有效。


**步骤3** 在“选择数据表与迁出节点”界面的左侧列表中勾选待迁移的数据表名称，单击“确认”。在右侧列表中勾选所选数据表的迁出节点，单击“下一步”。



### 说明

勾选某个节点后会自动勾选与之互为副本的其余节点作为迁出节点。


**步骤4** 在“选择迁入节点”界面，勾选迁入节点的主机名称，单击“下一步”，执行**步骤6**。



### 说明

迁入节点与迁出节点不能相同，已勾选的迁出节点，将不在该界面显示。

**步骤5** 选择需要做均衡的表，单击“下一步”。



**步骤6** 确认任务信息，确认无误后可以单击“提交”提交任务。

数据迁移工具将根据待迁移数据表的大小和“创建迁移任务”界面设置的“迁移量”大小自动计算需要迁移的分区。

主机名称	管理IP	业务IP	ClickHouse数据目录 (已用总大小)	所选迁移表总大小	所选迁移表总行数
10-254-144-134			71.30GB / 88.36GB	1.91GB	504440617
10-254-144-136			12.25GB / 88.36GB	1.91GB	504440617

主机名称	管理IP	业务IP	ClickHouse数据目录 (已用总大小)	所选迁移表总大小	所选迁移表总行数
10-254-144-139			15.68GB / 88.36GB	4.98GB	1503787730
10-254-144-151			17.76GB / 88.36GB	5.19GB	1503787730

**步骤7** 提交迁移任务成功后，单击操作列的“启动”。如果任务类型是即时任务则开始执行任务，如果是定时任务则开始倒计时。

任务名称	任务类型	数据源	数据表	创建日期	状态	操作
test	即时任务	default	tbl_v1	2021/03/23 16:22:34 GMT+08:00	0%	启动 取消 更多

**步骤8** 迁移任务执行过程中，可单击“取消”取消正在执行的迁移任务。若取消任务，则不会回退迁入节点上已迁移的数据。


### ⚠ 注意

自动均衡任务取消后不会立即停止，任务将在当前正在迁移的表迁移完成后停止。非自动均衡任务取消后会立即停止，停止后可能会出现正在迁移的分区已迁移至迁入节点，但迁出节点上该分区还未删除的情况，此时会有重复数据，请手工确认迁出节点上是否存在残留的已迁移分区，若存在残留的已迁移分区，请确认该分区在迁入节点上的总数据量与在迁出节点上的总数据量一致，然后删除迁出节点上的该分区。

**步骤9** 单击“更多 > 详情”可以查看迁移任务的详细信息。

**步骤10** 迁移完成后，可单击“更多 > 结果”查看迁移结果。

非自动均衡任务可以查看每张迁移表被迁移的分区，以及该分区的迁移结果。若该分区的迁移结果为未完成，则说明该分区已拷贝至迁入节点，但迁入节点上该分区的数据量与迁出节点上该分区的数据量不一致，所以未将迁出节点上该分区删除，此时请确认迁入节点与迁出节点该分区的数据量是否一致，手工确认处理后再将迁出节点上分区数据删除。



**步骤11** 迁移完成后，可单击“更多 > 删除”清理ZooKeeper以及迁出节点上该迁移任务相关的目录。

----结束

### 3.6.3 ClickHouse 数据批量导入

#### 操作场景

当同时存在较多待导入的数据文件，用户可以使用多线程导入工具批量导入ClickHouse。

#### 前提条件

- 已安装ClickHouse客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。
- 若集群为安全模式需要创建一个具有ClickHouse相关权限的用户，例如创建用户“clickhouseuser”，具体请参考[ClickHouse用户及权限管理](#)。
- 准备待导入的数据文件，并将数据文件上传到客户端节点目录，例如上传到目录“/opt/data”。ClickHouse支持的所有数据类型请参考：<https://clickhouse.com/docs/en/interfaces/formats>

#### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录客户端所在节点。

**步骤2** 进入多线程写入工具“clickhouse\_insert\_tool”所在目录：

```
cd /opt/client/ClickHouse/clickhouse_insert_tool
```

**步骤3** 使用文本编辑器打开clickhouse\_insert\_tool.sh，按照注释填写所需信息：

参数	参数描述	示例
datapath	待导入数据所在目录。	/opt/data
balancer_ip_list	ClickHouse服务Balancer实例IP地址列表,整体使用括号括起,单个IP使用双引号引起,IP之间使用空格分隔。	("192.168.1.1" "192.168.1.2")
balancer_tcp_port	ClickHouse服务Balancer实例TCP端口。	21428
local_table_name	待导入的本地库名.本地表名。	testdb1.testtb1
thread_num	并发导入线程数。	10
data_format	待导入数据的格式。	CSV
is_security_cluster	是否为安全模式集群。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 表示安全模式</li><li>• false: 表示普通模式</li></ul>	true

**步骤4** 保存修改后的“clickhouse\_insert\_tool.sh”，并执行如下命：

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

安全模式（开启Kerberos认证）执行kinit命令，普通模式（关闭Kerberos认证）无需执行：

```
kinit clickhouseuser
```

**步骤5** 运行脚本，导入数据。

```
./ClickHouse/clickhouse_insert_tool/clickhouse_insert_tool.sh
```

**步骤6** 登录ClickHouse客户端节点，链接服务端，具体请参考[从零开始使用ClickHouse](#)。

**步骤7** 执行如下命令，查询插入数据的本地表对应的分布式表，查看结果是否符合预期：

```
select count(1) from testdb1.testtb1_all;
```

----结束

## 3.7 ClickHouse 自适应物化视图使用指导

### 操作场景

ClickHouse在实际使用过程中经常使用物化视图，主要用于保存预先计算耗时较多的操作结果。在获取数据时，可以通过查询物化视图避免进行耗时的查询原始表操作，从而快速的得到结果。

当前物化视图在使用上还存在易用性的一些问题，比如：用户可以基于原始表数据，根据使用场景创建一个或多个物化视图。在使用过程中，需要人为识别查询语句使用

那个物化视图合适，然后再将对应原始表的查询语句转成物化视图的查询语句。这样人为识别的过程，很容易出错，使用效率低。

自适应物化视图功能很好的解决了上述问题，该功能支持在查询原始表时，自适应转化为查询匹配的物化视图，极大提高ClickHouse的易用性和使用效率。

## 自适应物化视图匹配规则说明

查询原始表的SQL最终是否能自适应转化为查询物化视图的SQL，需要满足如下匹配规则：

- SQL查询的表需要存在关联的物化视图。
- 创建的物化视图引擎为AggregatingMergeTree时才支持该功能。
- SQL查询的SELECT字段中需要存在聚合函数，且该聚合函数在物化视图中也存在。
- SQL查询若存在GROUP BY子句，则要求该字段在物化视图的GROUP BY子句中也存在。
- 物化视图若存在WHERE子句，则要求SQL查询的WHERE子句与物化视图WHERE子句完全相同。PREWHERE和HAVING匹配规则和WHERE使用规则一致。
- SQL查询的字段在物化视图中需要存在。
- 如果有多组物化视图满足以上要求，则不对SQL查询进行自适应匹配，继续使用原SQL查询。

常见的自适应物化视图匹配失败问题案例可以参考[自适应物化视图匹配失败常见案例](#)。

## 使用自适应物化视图

以下操作示例说明：“local\_table”为原始表，“view\_table”为基于“local\_table”创建的物化视图。实际使用过程中建表和查询语句请根据需要修改。

**步骤1** 参考[从零开始使用ClickHouse](#)章节，使用ClickHouse客户端连接default数据库。

**步骤2** 执行以下建表语句，创建原始表“local\_table”。

```
CREATE TABLE local_table
(
  id String,
  city String,
  code String,
  value UInt32,
  create_time DateTime,
  age UInt32
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(create_time)
ORDER BY (id, city, create_time);
```

**步骤3** 基于原始表“local\_table”，创建物化视图“view\_table”。

```
CREATE MATERIALIZED VIEW view_table
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toDate(create_time)
ORDER BY (id, city, create_time)
AS SELECT
  create_time,
  id,
  city,
  uniqState(code),
  sumState(value) AS value_new,
```

```
minState(create_time) AS first_time,  
maxState(create_time) AS last_time  
FROM local_table  
WHERE create_time >= toDateTime('2021-01-01 00:00:00')  
GROUP BY id, city, create_time;
```

**步骤4** 插入数据到“local\_table”表。

```
INSERT INTO local_table values('1','zzz','code1',1,toDateTime('2021-01-02 00:00:00'), 10);  
INSERT INTO local_table values('2','kkk','code2',2,toDateTime('2020-01-01 00:00:00'), 20);  
INSERT INTO local_table values('3','ccc','code3',3,toDateTime('2022-01-01 00:00:00'), 30);
```

**步骤5** 开启自适应物化视图开关。

```
set adaptive_materialized_view = 1;
```

**说明**

adaptive\_materialized\_view为1表示开启自适应物化视图，为0表示关闭自适应物化视图。默认为关。此开关为session级别，客户端每次连接都需要重新设置。

**步骤6** 查询原始表“local\_table”数据。

```
SELECT sum(value)  
FROM local_table  
WHERE create_time >= toDateTime('2021-01-01 00:00:00');  
┌sumMerge(value_new)┐  
└───────────┘  
4
```

**步骤7** 执行**explain syntax**命令，查看**步骤6**中查询SQL的执行计划。从结果上看，实际查询的是物化视图“view\_table”。

```
EXPLAIN SYNTAX  
SELECT sum(value)  
FROM local_table  
WHERE create_time >= toDateTime('2021-01-01 00:00:00');  
┌explain┐  
└──┬──┘  
SELECT sumMerge(value_new) |  
FROM default.view_table |
```

----结束

## 自适应物化视图匹配失败常见案例

- 在创建物化视图时聚合函数需要使用State后缀，否则不能自适应匹配到物化视图。例如：

#基于原始表test\_table创建了物化视图agg\_view，count聚合函数没有携带State后缀。

```
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view  
ENGINE = AggregatingMergeTree  
PARTITION BY toDate(create_time)  
ORDER BY (id)  
AS SELECT  
create_time,  
id,  
count(id)  
FROM test_table  
GROUP BY id,create_time;
```

#如果需要自适应匹配功能生效，则创建物化视图的时候需要携带State后缀，参考如下。

```
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view  
ENGINE = AggregatingMergeTree  
PARTITION BY toDate(create_time)  
ORDER BY (id)  
AS SELECT  
create_time,  
id,  
countState(id)
```

```
FROM test_table  
GROUP BY id,create_time;
```

- 如果查询原始表语句的WHERE子句和物化视图的WHERE子句完全相同，注意，不仅仅是指逻辑上相同，字段字符、顺序都要相同才能自适应匹配到物化视图。否则，如原始表语句的WHERE子句为：where a=b，物化视图WHERE子句为：where b=a，该场景下自适应匹配不上物化视图。

但是如果查询原始表时不携带数据库名称，则可以自适应匹配到物化视图。例如：

```
#物化视图view_test基于db_test.table_test创建，where子句中携带db_test数据库名  
CREATE MATERIALIZED VIEW db_test.view_test ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY phone AS  
SELECT  
name,  
phone,  
uniqExactState(class) as uniq_class,  
sumState(CRC32(phone))  
FROM db_test.table_test  
WHERE (class, name) GLOBAL IN  
(  
SELECT class, name FROM db_test.table_test  
WHERE  
name = 'zzzz'  
AND class = 'calss one'  
)  
GROUP BY  
name, phone;  
#查询原始表数据的时候，WHERE子句中不携带数据库名db_test则可以自适应匹配到物化视图。  
USE db_test;  
EXPLAIN SYNTAX  
SELECT  
name,  
phone,  
uniqExact(class) as uniq_class,  
sum(CRC32(phone))  
FROM table_test  
WHERE (class, name) GLOBAL IN  
(  
SELECT class, name FROM table_test  
WHERE  
name = 'zzzz'  
AND class = 'calss one'  
)  
GROUP BY  
name, phone;
```

- GROUP BY子句中如果有函数，则要求GROUP BY子句函数中的列字段和原始表查询中列字段名称一致才能自适应匹配成功。例如：

```
#基于test_table创建物化视图agg_view  
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view  
ENGINE = AggregatingMergeTree  
PARTITION BY toDate(create_time)  
ORDER BY (id, city, create_time)  
AS SELECT  
create_time,  
id,  
city,  
value as value1,  
uniqState(code),  
sumState(value) AS value_new,  
minState(create_time) AS first_time,  
maxState(create_time) AS last_time  
FROM test_table  
GROUP BY id, city, create_time, value1 % 2, value1;  
#以下语句能匹配成功  
SELECT uniq(code) FROM test_table GROUP BY id, city, value1 % 2;  
#以下语句不能匹配成功，value在物化视图的GROUP BY条件中不存在  
SELECT uniq(code) FROM test_table GROUP BY id, city, value % 2;
```

- 建立的物化视图，from子句不能是一个SELECT查询语句，否则无法自适应匹配成功。如下示例from对应的是一个SELECT查询语句，该场景下则无法自适应匹配成功。

```
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toDate(create_time)
ORDER BY (id)
AS SELECT
create_time,
id,
countState(id)
FROM
(SELECT id, create_time FROM test_table)
GROUP BY id,create_time;
```

- 在查询原始表数据或者建立物化视图时，聚合函数不能跟聚合函数组合，聚合函数不能跟普通函数组合。如下示例不能自适应匹配成功。

#情况1: 查询原始表数据的时候，存在聚合函数组合

#创建物化视图

```
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toDate(create_time)
ORDER BY (id)
AS SELECT
create_time,
id,
countState(id)
FROM test_table
GROUP BY id,create_time;
```

#查询原始表数据时带有聚合函数组合查询，则不能自适应匹配成功

```
SELECT count(id) + count(id) FROM test_table;
```

#情况2: 创建物化视图时候，包含聚合函数组合，则不能自适应匹配成功

#创建物化视图因为包含了countState(id) + countState(id)函数组合，则后续原始表查询不能自适应匹配成功

```
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toDate(create_time)
ORDER BY (id)
AS SELECT
create_time,
id,
(countState(id) + countState(id)) AS new_count
FROM test_table
GROUP BY id,create_time;
```

#如下查询原始表时，实际不能自适应匹配成功

```
SELECT new_count FROM test_table;
```

如果聚合函数的参数是字段运算组合，是可以自适应匹配成功，如下：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW agg_view
ENGINE = AggregatingMergeTree
PARTITION BY toDate(create_time)
ORDER BY (id)
AS SELECT
create_time,
id,
countState(id + id )
FROM test_table
GROUP BY id,create_time;
#查询时可以匹配成功
SELECT count(id + id) FROM test_table;
```

## 3.8 配置 ClickHouse 对接 HDFS

### 操作场景

本章节主要介绍安全模式ClickHouse对接安全模式HDFS组件进行文件读写。对于普通模式ClickHouse对接普通模式HDFS组件，和开源社区能力保持一致。不支持ClickHouse和HDFS处于不同模式集群的场景对接。

### 前提条件

- 已安装ClickHouse客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。
- 在FusionInsight Manager已创建具有ClickHouse表权限和访问HDFS的权限的用户，例如：clickhouseuser。
- 在对接HDFS组件之前，需要注意首先确保HDFS中有对应的目录，ClickHouse的HDFS引擎只会操作文件不会创建或删除目录。
- 在ClickHouse访问跨集群的HDFS组件时，在HDFS所在集群通过FusionInsight Manager已创建具有访问HDFS权限的用户，例如：hdfsuser。
- 获取HDFS集群域名，登录FusionInsight Manager页面，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，即可查看集群域名。
- ClickHouse不支持对接HDFS加密目录。
- 当前系统只支持部署在x86节点的ClickHouse集群对接HDFS，部署在ARM节点的ClickHouse集群不支持对接HDFS。

### 集群内 ClickHouse 对接 HDFS 操作指导

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索并修改参数“hadoop.rpc.protection”的值为“Authentication”，保存并重启HDFS服务。

**步骤2** 选择“系统 > 用户”界面，选择clickhouseuser用户，选择“更多 > 下载认证凭据”。

#### 📖 说明

首次认证，需要先修改初始密码后再下载认证凭据文件，否则会导致安全认证失败。

**步骤3** 解压下载认证凭据，并将“user.keytab”文件改名为“clickhouse\_to\_hdfs.keytab”。

**步骤4** 登录ClickHouse集群FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer（角色）> 引擎”，单击参数“hdfs.hadoop\_kerberos\_keytab\_file”后的“上传文件”上传**步骤3**的认证凭据文件。添加参数“hdfs.hadoop\_kerberos\_principal”的值，以“用户名@域名”的方式进行设置，例如：clickhouseuser@HADOOP.COM。

参数	值
 hdfs.hadoop_kerberos_keytab_file	<input type="text" value="clickhouse_to_hdfs.keytab"/> <input type="button" value="上传文件"/> <input type="button" value="下载文件"/>
 hdfs.hadoop_kerberos_principal	<input type="text" value="clickhouseuser@HADOOP.COM"/>

**步骤5** 保存并重启ClickHouse服务。

**步骤6** 以客户端安装用户，登录客户端所在节点。

**步骤7** 执行以下命令切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤8** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤9** 执行以下命令认证当前用户（未启用Kerberos认证集群跳过此步骤）。

```
kinit clickhouseuser
```

**步骤10** 执行ClickHouse组件的客户端命令登录客户端。

```
clickhouse client --host ClickHouseServer的实例业务IP --secure --port 9440
```

**步骤11** 执行以下命令对接HDFS组件。

```
CREATE TABLE default.hdfs_engine_table (`name` String, `value` UInt32)  
ENGINE = HDFS('hdfs://{namenode_ip}:{dfs.namenode.rpc.port}/tmp/  
secure_ck.txt', 'TSV')
```

#### 📖 说明

- ClickHouseServer的实例业务IP地址获取方式：  
在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。
- namenode\_ip的获取方式：  
在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”，获取主NameNode业务IP。
- dfs.namenode.rpc.port的获取方式：  
在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索并获取参数“dfs.namenode.rpc.port”的值。
- 访问的HDFS文件路径：  
如果是访问的多个文件，需要指定到文件夹后边加上\*号，如：`hdfs://{namenode_ip}:{dfs.namenode.rpc.port}/tmp/*`  
ClickHouse不支持对接HDFS加密目录。
- 数据写入操作，请参考[ClickHouse数据写入HDFS流程](#)。

----结束

## 跨集群 ClickHouse 对接 HDFS 操作指导

**步骤1** 登录HDFS集群FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索并修改参数“hadoop.rpc.protection”的值为“Authentication”，保存并重启HDFS服务。

**步骤2** 登录ClickHouse集群FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，和HDFS集群配置集群互信，或者配置集群单边互信（只要在ClickHouse集群侧配置和HDFS集群互信即可）。

**步骤3** 登录HDFS集群FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 用户”界面，选择hdfsuser用户，选择“更多 > 下载认证凭据”。

### 📖 说明

首次认证，需要先修改初始密码后再下载认证凭据文件，否则会导致安全认证失败。

**步骤4** 解压下载认证凭据，将“user.keytab”文件改名为“clickhouse\_to\_hdfs.keytab”。

**步骤5** 登录ClickHouse集群FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer（角色）> 引擎”配置界面。单击参数“hdfs.hadoop\_kerberos\_keytab\_file”后的“上传文件”上传**步骤3**的认证凭据文件。添加参数“hdfs.hadoop\_kerberos\_principal”的值，以“用户名@域名”的方式进行设置，例如：hdfsuser@HDFS\_HADOOP.COM。

**步骤6** 保存并重启ClickHouse服务。

**步骤7** 以客户端安装用户，登录客户端所在节点。

**步骤8** 执行以下命令切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤9** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤10** 执行以下命令认证当前用户（未启用Kerberos认证集群跳过此步骤）。

```
kinit clickhouseuser
```

**步骤11** 执行ClickHouse组件的客户端命令登录客户端。

```
clickhouse client --host ClickHouseServer的实例业务IP --secure --port 9440
```

**步骤12** 执行以下命令对接HDFS组件。

```
CREATE TABLE default.hdfs_engine_table (`name` String, `value` UInt32)  
ENGINE = HDFS('hdfs://{namenode_ip}:{dfs.namenode.rpc.port}/tmp/  
secure_ck.txt', 'TSV')
```

### 📖 说明

- ClickHouseServer的实例业务IP地址获取方式：  
在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。
- namenode\_ip的获取方式：  
在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”，获取主NameNode业务IP。
- dfs.namenode.rpc.port的获取方式：  
在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，搜索并获取参数“dfs.namenode.rpc.port”的值。
- 访问的HDFS文件路径：  
如果是访问的多个文件，需要指定到文件夹后边跟上\*号，如：`hdfs://{namenode_ip}:{dfs.namenode.rpc.port}/tmp/*`
- 数据写入操作，请参考[ClickHouse数据写入HDFS流程](#)。

----结束

## ClickHouse 数据写入 HDFS 流程

将ClickHouse数据写入HDFS时，例如写入Hive表，如果Hive表内容为空则可直接写入，如果Hive表内容存在数据则不能直接写入，需要参考以下流程：

- 步骤1 将ClickHouse表映射的Hive表备份。例如ClickHouse表为ck\_tab\_a，对应的Hive表为hive\_tab\_a，则将hive\_tab\_a备份到hive\_tab\_a\_bak。
  - 步骤2 删除Hive表hive\_tab\_a数据文件。
  - 步骤3 在ClickHouse客户端内，插入数据至ClickHouse表ck\_tab\_a。
  - 步骤4 在Hive客户端，将hive\_tab\_a\_bak表的数据插入到Hive表hive\_tab\_a中。
  - 步骤5 删除备份的Hive表hive\_tab\_a\_bak。
- 结束

## 3.9 配置 ClickHouse 对接 Kafka

### 3.9.1 通过用户密码对接 Kafka

#### 操作场景

本章节主要介绍ClickHouse通过用户名和密码的方式连接Kafka，消费Kafka的数据。

#### 前提条件

- 已创建Kafka集群，且为安全模式。
- 已安装集群客户端。
- 如果ClickHouse与Kafka不在同一个集群需要建立跨集群互信。


#### 操作步骤

- 步骤1 登录Kafka服务所在Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，创建一个具有Kafka权限的人机用户，例如创建人机用户ck\_user1，首次使用需要修改初始密码。Kafka用户权限介绍请参考[管理Kafka用户权限](#)。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索参数“sasl.enabled.mechanisms”，修改参数值为“GSSAPI,PLAIN”，单击“保存”。



- 步骤3 登录ClickHouse服务所在Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer（角色）> 引擎”，修改如下参数，配置连接Kafka的用户名和密码。

参数	参数说明
kafka.sasl_mechanisms	指定连接Kafka使用的SASL认证机制，参数值为PLAIN。
kafka.sasl_password	连接Kafka用户的密码，新建的用户ck_user1需要先修改初始密码，否则会导致认证失败。
kafka.sasl_username	连接Kafka的用户名，输入 <a href="#">步骤1</a> 创建的用户名。
kafka_auth_mode	ClickHouse连接Kafka的认证方式，参数值选择UserPassword。



**步骤4** 单击“保存”，在弹窗页面中单击“确定”，保存配置。单击“实例”，勾选ClickHouseServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，重启ClickHouseServer实例。

**步骤5** 参考[使用Kafka客户端](#)，登录到Kafka客户端安装目录。

- 以Kafka客户端安装用户，登录Kafka安装客户端的节点。
- 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

- 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

- 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤6** 执行以下命令，创建Kafka的Topic。详细的命令使用可以参考[管理Kafka主题](#)。

```
kafka-topics.sh --topic topic1 --create --zookeeper ZooKeeper角色实例IP:ZooKeeper侦听客户端连接的端口/kafka --partitions 2 --replication-factor 1
```

### 📖 说明

- topic**参数值为要创建的Topic名称，本示例创建的名称为topic1。
- zookeeper**: ZooKeeper角色实例所在节点IP地址，填写三个角色实例其中任意一个的IP地址即可。ZooKeeper角色实例所在节点IP获取参考如下：  
登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，查看ZooKeeper角色实例的IP地址。
- partitions**主题分区数和**--replication-factor**主题备份个数不能大于Kafka角色实例数量。
- ZooKeeper侦听客户端连接的端口**获取方式：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值，默认为24002。

**步骤7** 登录ClickHouse客户端节点，连接ClickHouse服务端，具体请参考[从零开始使用ClickHouse](#)章节。

**步骤8** 创建Kafka的表引擎，示例如下：

```
CREATE TABLE queue1 (  
  key String,  
  value String,  
  event_date DateTime  
) ENGINE = Kafka()  
SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka_ip1:21007,kafka_ip2:21007,kafka_ip3:21007',  
kafka_topic_list = 'topic1',  
kafka_group_name = 'group1',  
kafka_format = 'CSV',  
kafka_row_delimiter = '\n',  
kafka_handle_error_mode='stream';
```

相关参数说明如下表：

参数	参数说明
kafka_broker_list	Kafka集群Broker实例的IP和端口列表。例如： <i>kafka集群broker实例IP1:9092,kafka集群broker实例IP2:9092,kafka集群broker实例IP3:9092</i> 。 Kafka集群Broker实例IP获取方法如下： 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka”。单击“实例”，查看Kafka角色实例的IP地址。
kafka_topic_list	消费Kafka的Topic。
kafka_group_name	Kafka消费组。
kafka_format	消费数据的格式化类型，JSONEachRow表示每行一条数据的json格式，CSV格式表示逗号分隔的一行数据。
kafka_row_delimiter	每个消息体（记录）之间的分隔符。

参数	参数说明
kafka_handle_error_mode	<p>设置为stream，会把每条消息处理的异常打印出来。需要创建视图，通过视图查询异常数据的具体处理异常。</p> <p>创建视图语句，示例如下：</p> <pre>CREATE MATERIALIZED VIEW default.kafka_errors2 ( `topic` String, `key` String, `partition` Int64, `offset` Int64, `timestamp` Date, `timestamp_ms` Int64, `raw` String, `error` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (topic, partition, offset) SETTINGS index_granularity = 8192 AS SELECT _topic AS topic, _key AS key, _partition AS partition, _offset AS offset, _timestamp AS timestamp, _timestamp_ms AS timestamp_ms, _raw_message AS raw, _error AS error FROM default.queue1;</pre> <p>查询视图，示例如下：</p> <pre>host1 :) select * from kafka_errors2; SELECT * FROM kafka_errors2 Query id: bf4d788f-bcb9-44f5-95d0-a6c83c591ddb   topic   key   partition   offset   timestamp   timestamp_ms   raw   error   ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----    2023-06-20   1687252213   456   Cannot parse date: value is too short: (at row 1) Buffer has gone, cannot extract information about what has been parsed.         ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.</pre>
kafka_skip_broken_messages	<p>（可选）表示忽略解析异常的Kafka数据的条数。如果出现了N条异常后，后台线程结束，Materialized View会被重新安排后台线程去监测数据。</p>
kafka_num_consumers	<p>（可选）单个Kafka Engine的消费者数量，通过增加该参数，可以提高消费数据吞吐，但总数不应超过对应topic的partitions总数。</p>

其他配置可参考：<https://clickhouse.com/docs/zh/engines/table-engines/integrations/kafka>。

**步骤9** 通过客户端连接ClickHouse创建本地表，示例如下：

```
CREATE TABLE daily1(
key String,
value String,
event_date DateTime
```

```
)ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY key;
```

**步骤10** 通过客户端连接ClickHouse创建物化视图，示例如下：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW default.consumer TO default.daily1 (  
  `event_date` DateTime,  
  `key` String,  
  `value` String  
) AS  
SELECT  
  event_date,  
  key,  
  value  
FROM default.queue1;
```

**步骤11** 再次执行**步骤5**，进入Kafka客户端安装目录。

**步骤12** 执行以下命令，在Kafka的Topic中产生消息。例如，如下命令向**步骤6**中创建的Topic发送消息。

```
kafka-console-producer.sh --broker-list kafka集群broker实例IP1:9092,kafka集群  
broker实例IP2:9092,kafka集群broker实例IP3:9092 --topic topic1  
>a1,b1,'2020-08-01 10:00:00'  
>a2,b2,'2020-08-02 10:00:00'  
>a3,b3,'2020-08-02 10:00:00'  
>a4,b4,'2023-09-02 10:00:00'
```

**步骤13** 查询消费到的Kafka数据，查询上述的物化视图，示例如下：

```
select * from daily1;
```

key	value	event_date
>a1	b1	2020-08-01 10:00:00
>a2	b2	2020-08-02 10:00:00
>a3	b3	2020-08-02 10:00:00
>a4	b4	2023-09-02 10:00:00

----结束

## 3.9.2 通过 Kerberos 认证对接 Kafka

### 操作场景

本章节介绍ClickHouse通过Kerberos认证的方式连接Kafka，消费Kafka的数据。

### 前提条件

- 已创建Kafka集群，且为安全模式。
- 已安装集群客户端。
- 如果ClickHouse与Kafka不在同一个集群需要建立跨集群互信。

### 操作步骤


**步骤1** 登录Kafka服务所在集群的Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，创建一个具有Kafka权限的用户，例如创建机机用户ck\_user1。Kafka用户权限介绍请参考[管理Kafka用户权限](#)。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名中选择ck\_user1，单击操作列的“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到用户的“user.keytab”文件与

“krb5.conf”文件。将“user.keytab”文件重命名为“clickhouse\_to\_kafka.keytab”。

**步骤3** 登录ClickHouse服务所在集群的Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer（角色）> 引擎”，修改如下参数：

参数	参数说明
kafka.sasl_kerberos_principal	连接Kafka的principal，输入 <b>步骤1</b> 创建的用户名。
kafka.sasl_kerberos_realm	配置为Kafka集群的域名。
kafka.sasl_mechanisms	指定连接Kafka使用的SASL认证机制，参数值为GSSAPI。
kafka_auth_mode	ClickHouse连接Kafka的认证方式，参数值选择Kerberos。
sasl_kerberos_keytab	连接Kafka的认证文件，上传 <b>步骤2</b> 的“clickhouse_to_kafka.keytab”文件。



**步骤4** 单击“保存”，在弹窗页面中单击“确定”，保存配置。单击“实例”，勾选ClickHouseServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，重启ClickHouseServer实例。

**步骤5** 参考[使用Kafka客户端](#)，登录到Kafka客户端安装目录。

1. 以Kafka客户端安装用户，登录Kafka安装客户端的节点。
2. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

3. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

4. 执行以下命令认证当前用户。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤6** 执行以下命令，创建Kafka的Topic。详细的命令使用可以参考[管理Kafka主题](#)。

```
kafka-topics.sh --topic topic1 --create --zookeeper ZooKeeper角色实例IP:ZooKeeper侦听客户端连接的端口/kafka --partitions 2 --replication-factor 1
```

### 📖 说明

- **--topic**参数值为要创建的Topic名称，本示例创建的名称为topic1。
- **--zookeeper**: ZooKeeper角色实例所在节点IP地址，填写三个角色实例其中任意一个的IP地址即可。ZooKeeper角色实例所在节点IP获取参考如下：  
登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，查看ZooKeeper角色实例的IP地址。
- **--partitions**主题分区数和**--replication-factor**主题备份个数不能大于Kafka角色实例数量。
- **ZooKeeper侦听客户端连接的端口**获取方式：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值，默认为24002。

**步骤7** 登录ClickHouse客户端节点，连接ClickHouse服务端，具体请参考[从零开始使用ClickHouse](#)章节。

**步骤8** 创建Kafka的表引擎，示例如下：

```
CREATE TABLE queue1 (  
  key String,  
  value String,  
  event_date DateTime  
) ENGINE = Kafka()  
SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka_ip1:21007,kafka_ip2:21007,kafka_ip3:21007',  
kafka_topic_list = 'topic1',  
kafka_group_name = 'group2',  
kafka_format = 'CSV',  
kafka_row_delimiter = '\n',  
kafka_handle_error_mode='stream';
```

相关参数说明如下表：

参数	参数说明
kafka_broker_list	Kafka集群Broker实例的IP和端口列表。例如： <i>kafka集群broker实例IP1:9092,kafka集群broker实例IP2:9092,kafka集群broker实例IP3:9092</i> 。 Kafka集群Broker实例IP获取方法如下： 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka”。单击“实例”，查看Kafka角色实例的IP地址。
kafka_topic_list	消费Kafka的Topic。
kafka_group_name	Kafka消费组。
kafka_format	消费数据的格式化类型，JSONEachRow表示每行一条数据的json格式，CSV格式表示逗号分隔的一行数据。
kafka_row_delimiter	每个消息体（记录）之间的分隔符。

参数	参数说明
kafka_handle_error_mode	<p>设置为stream，会把每条消息处理的异常打印出来。需要创建视图，通过视图查询异常数据的具体处理异常。</p> <p>创建视图语句，示例如下：</p> <pre>CREATE MATERIALIZED VIEW default.kafka_errors2 ( `topic` String, `key` String, `partition` Int64, `offset` Int64, `timestamp` Date, `timestamp_ms` Int64, `raw` String, `error` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (topic, partition, offset) SETTINGS index_granularity = 8192 AS SELECT _topic AS topic, _key AS key, _partition AS partition, _offset AS offset, _timestamp AS timestamp, _timestamp_ms AS timestamp_ms, _raw_message AS raw, _error AS error FROM default.queue1;</pre> <p>查询视图，示例如下：</p> <pre>host1 :) select * from kafka_errors2; SELECT * FROM kafka_errors2 Query id: bf4d788f-bcb9-44f5-95d0-a6c83c591ddb   topic   key   partition   offset   timestamp   timestamp_ms   raw   error   ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----    2023-06-20   1687252213   456   Cannot parse date: value is too short: (at row 1) Buffer has gone, cannot extract information about what has been parsed.         ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----                  ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----  1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec.</pre>
kafka_skip_broken_messages	<p>(可选) 表示忽略解析异常的Kafka数据的条数。如果出现了N条异常后，后台线程结束，Materialized View会被重新安排后台线程去监测数据。</p>
kafka_num_consumers	<p>(可选) 单个Kafka Engine的消费者数量，通过增加该参数，可以提高消费数据吞吐，但总数不应超过对应topic的partitions总数。</p>

其他配置可参考<https://clickhouse.com/docs/zh/engines/table-engines/integrations/kafka>。

**步骤9** 通过客户端连接ClickHouse创建本地表，示例如下：

```
CREATE TABLE daily1(
key String,
value String,
event_date DateTime
```

```
)ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY key;
```

**步骤10** 通过客户端连接ClickHouse创建物化视图，示例如下：

```
CREATE MATERIALIZED VIEW default.consumer1 TO default.daily1 (  
  `event_date` DateTime,  
  `key` String,  
  `value` String  
) AS  
SELECT  
  event_date,  
  key,  
  value  
FROM default.queue1;
```

**步骤11** 再次执行**步骤5**，进入Kafka客户端安装目录。

**步骤12** 执行以下命令，在Kafka的Topic中产生消息。例如，如下命令向**步骤6**中创建的Topic发送消息。

```
kafka-console-producer.sh --broker-list kafka集群broker实例IP1:9092,kafka集群  
broker实例IP2:9092,kafka集群broker实例IP3:9092 --topic topic1  
>a1,b1,'2020-08-01 10:00:00'  
>a2,b2,'2020-08-02 10:00:00'  
>a3,b3,'2020-08-02 10:00:00'  
>a4,b4,'2023-09-02 10:00:00'
```

**步骤13** 查询消费到的Kafka数据，查询上述的物化视图，示例如下：

```
select * from daily1;
```

key	value	event_date
>a1	b1	2020-08-01 10:00:00
>a2	b2	2020-08-02 10:00:00
>a3	b3	2020-08-02 10:00:00
>a4	b4	2023-09-02 10:00:00

----结束

## 3.9.3 对接普通模式 Kafka

### 操作场景

本章节主要介绍ClickHouse连接普通模式的Kafka，消费Kafka的数据。

### 前提条件

- 已创建Kafka集群，且为普通模式。
- 已创建ClickHouse集群，并且ClickHouse集群和Kafka集群网络可以互通，并安装ClickHouse客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 登录ClickHouse服务所在集群的Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer（角色） > 引擎”，修改如下参数：

参数	参数说明
kafka.security_protocol	参数值: plaintext
kafka_auth_mode	ClickHouse连接Kafka的认证方式, 参数值选择 NoAuth。

kafka.security\_protocol

\* kafka\_auth\_mode  NoAuth  UserPassword  Kerberos

**步骤2** 单击“保存”，在弹窗页面中单击“确定”，保存配置。单击“实例”，勾选 ClickHouseServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，重启ClickHouseServer实例。

**步骤3** 参考[使用Kafka客户端](#)，登录到Kafka客户端安装目录。

1. 以Kafka客户端安装用户，登录Kafka安装客户端的节点。
2. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。  
**cd /opt/client**
3. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**

**步骤4** 执行以下命令，创建Kafka的Topic。详细的命令使用可以参考[管理Kafka主题](#)。

```
kafka-topics.sh --topic topic1 --create --zookeeper ZooKeeper角色实例  
IP:ZooKeeper侦听客户端连接的端口/kafka --partitions 2 --replication-factor 1
```

#### 📖 说明

- **--topic**参数值为要创建的Topic名称，本示例创建的名称为topic1。
- **--zookeeper**: ZooKeeper角色实例所在节点IP地址，填写三个角色实例其中任意一个的IP地址即可。ZooKeeper角色实例所在节点IP获取参考如下：  
登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，查看 ZooKeeper角色实例的IP地址。
- **--partitions**主题分区数和**--replication-factor**主题备份个数不能大于Kafka角色实例数量。
- **ZooKeeper侦听客户端连接的端口**获取方式：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值，默认为24002。

**步骤5** 登录ClickHouse客户端节点，连接ClickHouse服务端，具体请参考[从零开始使用ClickHouse](#)章节。

**步骤6** 创建Kafka的表引擎，示例如下：

```
CREATE TABLE queue1 (  
key String,  
value String,  
event_date DateTime  
) ENGINE = Kafka()  
SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka_ip1:21005,kafka_ip2:21005,kafka_ip3:21005',  
kafka_topic_list = 'topic1',  
kafka_group_name = 'group2',  
kafka_format = 'CSV',  
kafka_row_delimiter = '\n',  
kafka_handle_error_mode='stream';
```

相关参数说明如下表：

参数	参数说明
kafka_broker_list	<p>Kafka集群Broker实例的IP和端口列表。例如：<i>kafka集群broker实例IP1:9092,kafka集群broker实例IP2:9092,kafka集群broker实例IP3:9092</i>。</p> <p>Kafka集群broker实例IP获取方法如下： 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 &gt; 服务 &gt; Kafka”。单击“实例”，查看Kafka角色实例的IP地址。</p>
kafka_topic_list	消费Kafka的Topic。
kafka_group_name	Kafka消费组。
kafka_format	消费数据的格式化类型，JSONEachRow表示每行一条数据的json格式，CSV格式表示逗号分隔的一行数据。
kafka_row_delimiter	每个消息体（记录）之间的分隔符。
kafka_handle_error_mode	<p>设置为stream，会把每条消息处理的异常打印出来。需要创建视图，通过视图查询异常数据的具体处理异常。</p> <p>创建视图语句，示例如下：</p> <pre>CREATE MATERIALIZED VIEW default.kafka_errors2 ( `topic` String, `key` String, `partition` Int64, `offset` Int64, `timestamp` Date, `timestamp_ms` Int64, `raw` String, `error` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (topic, partition, offset) SETTINGS index_granularity = 8192 AS SELECT _topic AS topic, _key AS key, _partition AS partition, _offset AS offset, _timestamp AS timestamp, _timestamp_ms AS timestamp_ms, _raw_message AS raw, _error AS error FROM default.queue1;</pre> <p>查询视图，示例如下：</p> <pre>host1 :) select * from kafka_errors2; SELECT * FROM kafka_errors2 Query id: bf4d788f-bcb9-44f5-95d0-a6c83c591ddb   topic   key   partition   offset   timestamp   timestamp_ms   raw   error   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+   2023-06-20   1687252213   456   Cannot parse date: value is too short: (at row 1) Buffer has gone, cannot extract information about what has been parsed.         +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 1 rows in set. Elapsed: 0.003 sec. host1 :)</pre>

参数	参数说明
kafka_skip_broken_messages	(可选) 表示忽略解析异常的Kafka数据的条数。如果出现了N条异常后, 后台线程结束, Materialized View会被重新安排后台线程去监测数据。
kafka_num_consumers	(可选) 单个Kafka Engine的消费者数量, 通过增加该参数, 可以提高消费数据吞吐, 但总数不应超过对应topic的partitions总数。

其他配置可参考<https://clickhouse.com/docs/zh/engines/table-engines/integrations/kafka>。

**步骤7** 通过客户端连接ClickHouse创建本地表, 示例如下:

```
CREATE TABLE daily1(  
key String,  
value String,  
event_date DateTime  
)ENGINE = MergeTree()  
ORDER BY key;
```

**步骤8** 通过客户端连接ClickHouse创建物化视图, 示例如下:

```
CREATE MATERIALIZED VIEW default.consumer1 TO default.daily1 (  
`event_date` DateTime,  
`key` String,  
`value` String  
) AS  
SELECT  
event_date,  
key,  
value  
FROM default.queue1;
```


**步骤9** 再次执行**步骤3**, 进入Kafka客户端安装目录。

**步骤10** 执行以下命令, 在Kafka的Topic中产生消息。例如, 如下命令向**步骤4**中创建的Topic发送消息。

```
kafka-console-producer.sh --broker-list kafka集群broker实例IP1:9092,kafka集群  
broker实例IP2:9092,kafka集群broker实例IP3:9092 --topic topic1  
>a1,b1,'2020-08-01 10:00:00'  
>a2,b2,'2020-08-02 10:00:00'  
>a3,b3,'2020-08-02 10:00:00'  
>a4,b4,'2023-09-02 10:00:00'
```

**步骤11** 查询消费到的Kafka数据, 查询上述的物化视图, 示例如下:

```
select * from daily1;
```



key	value	event_date
>a1	b1	2020-08-01 10:00:00
>a2	b2	2020-08-02 10:00:00
>a3	b3	2020-08-02 10:00:00
>a4	b4	2023-09-02 10:00:00

----结束

## 3.10 配置 ClickHouse 对接开源 ClickHouse

### 操作场景

在普通模式（未开启Kerberos认证）下对接开源或其它厂商ClickHouse时候，需设置参数“CLICKHOUSE\_OPENSOURCE\_COMMUNITY”才能对接，安全模式（开启Kerberos认证）不支持对接开源或其它厂商ClickHouse。

### 参数配置

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer(角色) > 安全”，修改以下参数：

参数	参数说明
CLICKHOUSE_OPENSOURCE_COMMUNITY	此参数应用于是否支持对接开源ClickHouse。默认为false，不支持对接开源ClickHouse。设置为true，则支持对接开源ClickHouse

**步骤2** 单击“保存”，在弹窗页面中单击“确定”，保存配置。单击“实例”，勾选ClickHouseServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，重启ClickHouseServer实例。

----结束

## 3.11 配置 ClickHouse 副本间数据强一致

### 操作场景

ClickHouse支持多副本能力，但在进行本地表写入的时候，当前节点的数据会立即更新成功，但其他副本之间的数据同步是异步的。

本章节主要介绍如何配置ClickHouse保证副本间数据强一致。

### 参数配置

#### 说明

配置ClickHouse副本间数据强一致优先级：单条语句设置 > 会话级别设置 > 全局默认设置。

副本间强一致必须要结合原子性一起使用，否则在插入过程中出现异常，无法回退成功。

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer(角色) > 可靠性”，修改以下参数：

参数	参数说明
profiles.default.insert_quorum	默认值为0，指的不开启副本间强一致，取值范围：0-9或者auto或者all。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当设置为数字时候指的是ClickHouse在insert_quorum_timeout期间将数据正确写入副本的insert_quorum时，INSERT才能成功。</li> <li>auto指的是正确写入副本超过副本数的一半，INSERT才成功。</li> <li>all指的是正确写入副本等于副本数，INSERT才成功。</li> </ul>
profiles.default.insert_quorum_timeout	副本间强一致写入超时时间，默认值为600000ms，取值范围：大于0。

## 3.12 配置 ClickHouse 支持事务能力

### 操作场景

原子性是指事务是一个不可分割的工作单元，一个事务可以包含多个操作，这些操作要么全部执行，要么全都不执行。但是由于事务在执行过程中，可能出现一些意外，例如用户回滚了事务、连接断开、断电等等，导致事务被中断执行。

ClickHouse支持原子性写入能力，支持事务能力。实现事务的原子性，在事务的某个操作失败后，支持回滚到事务执行之前的状态。

本章节主要介绍如何开启ClickHouse事务。

#### 说明

- 使用本地表场景进行数据写入性能更优，故推荐本地表的数据增、删、改、查场景的多副本分布式事务支持。
- 对于使用分布式表进行数据写入场景的分布式事务，需要结合分布式表事务insert\_distributed\_sync+本地表事务（Mergetree/ReplicateMergeTree）完整的事务支持数据写入。

### 参数配置

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置 > ClickHouseServer(角色) > 可靠性”，修改以下参数：

参数	参数说明
allow_transactions	此参数应用于是否支持事务，取值范围：0, 1。 <ul style="list-style-type: none"> <li>默认值为0，不支持事务。</li> <li>设置参数值为1，保存配置，重启服务生效支持事务。</li> </ul>

参数	参数说明
<code>_clickhouse.metrika.cluster.internal_replication</code>	表示是否只将数据写入其中一个副本，取值范围：true, false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 默认值为true，只插入一个副本就返回。</li><li>• 设置值为false，表示要两个副本都插入。</li></ul>

#### 📖 说明

- 通过执行语句`set implicit_transaction='true'`；，可以使用会话级别的隐式事务。ClickHouse目前没有alter queries中断机制，所以alter queries（如：lightweight delete）执行过程中被中断之后，即便开启隐式事务能力，也无法回滚，与开源保持一致。
- 分布式表事务性插入使用方法：  
登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，修改参数`_clickhouse.metrika.cluster.internal_replication`值为false, 表示insert分布式表时，会在分片的所有副本都写入一份。  
会话级别通过`set insert_distributed_sync='true'`；，表示insert分布式表时，以同步方式插入数据到各个实际表中。

## 3.13 配置 ClickHouse 元数据预先缓存到内存

### 操作场景

在业务表数量以及表数据量比较大的场景下，滚动重启过程中加载元数据比较耗时，可通过RocksDB将元数据预先缓存到内存，从而提高元数据的加载效率。

### 开启表元数据预先缓存能力

用户可以设置参数`use_metadata_cache`值为1或者为true，通过RocksDB将元数据预先缓存到内存。

1. 使用ClickHouse客户端连接到ClickHouse服务端，具体请参考[从零开始使用ClickHouse](#)。
2. 设置表元数据预先缓存能力。
  - 对历史表设置元数据缓存：  
`ALTER TABLE <table name> MODIFY SETTING use_metadata_cache=1;`  
或者  
`ALTER TABLE <table name> MODIFY SETTING use_metadata_cache=true;`
  - 创建表时设置元数据缓存：  
`CREATE TABLE <table name>`  
(  
  `x` UInt32,  
  `y` UInt32,  
  `z` UInt32,  
  `t` UInt32

```
)  
ENGINE = MergeTree  
PARTITION BY x % 10  
ORDER BY (x, y)  
SETTINGS index_granularity = 8192, use_metadata_cache = 1  
或者  
CREATE TABLE <table name>  
(  
  `x` UInt32,  
  `y` UInt32,  
  `z` UInt32,  
  `t` UInt32  
)  
ENGINE = MergeTree  
PARTITION BY x % 10  
ORDER BY (x, y)  
SETTINGS index_granularity = 8192, use_metadata_cache = true
```

## 参数调优

优化元数据预先缓存的能力：

登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，修改以下参数。

参数	值	参数说明
merge_tree_metadata_cache.continue_if_corrupted	true	表示当本地的RocksDB目录读取失败时，false表示用户可选择退出进程，true表示清空脏数据。
merge_tree_metadata_cache.lru_cache_size	1 GB	用于缓存part元数据的RocksDB实例中的LRU大小。

## 3.14 收集 ClickHouse 系统表转储日志

### 操作场景

在日常使用ClickHouse时，如果出现一些异常故障，需要紧急重启恢复业务，在紧急重启之前，需要及时转储ClickHouse各系统表状态信息，用于问题定位，提升ClickHouse问题定位的效率。

针对不同的系统表日志可以分为实时转储和一键转储，如下表所示：

系统表转储日志	系统表
实时转储系统表日志	<ul style="list-style-type: none"> <li>• system.asynchronous_metrics</li> <li>• system.clusters</li> <li>• system.distribution_queue</li> <li>• system.events</li> <li>• system.grants</li> <li>• system.mutations</li> <li>• system.processes</li> <li>• system.metrics</li> <li>• system.part_moves_between_shards</li> <li>• system.replicas</li> <li>• system.replicated_fetches</li> <li>• system.replication_queue</li> </ul>
一键转储系统表日志	<ul style="list-style-type: none"> <li>• system.distributed_ddl_queue</li> <li>• system.errors</li> <li>• system.parts</li> <li>• system.parts_columns</li> <li>• system.query_log</li> <li>• system.query_thread_log</li> <li>• system.trace_log</li> </ul>

## 收集实时转储系统表日志

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“运维 > 日志 > 下载”，在“服务”勾选“ClickHouseSystemTableDump”。

**服务**

全选 服务名称

**MRS Cluster**

**CDL**

CDLConnector       CDLService       CDLServiceAudit

**ClickHouse**

ClickHouseServer       ClickHouseBalancer       ClickHouseAudit

ClickHouseMigration       ClickHouseAutoBalance       ClickHouseSystemTableDump

**DB Service**

DBService       GaussDB       HA

**步骤2** 在“主机”中勾选需要获取的主机信息，单击“确定”。

## 选择主机

<input checked="" type="checkbox"/> 主机名称	管理IP	类型
<input checked="" type="checkbox"/>		管理/控制/数据
<input checked="" type="checkbox"/>		控制/数据
<input checked="" type="checkbox"/>		控制/数据
<input checked="" type="checkbox"/>		控制/数据

**步骤3** 单击右上角的时间编辑按钮，设置日志收集的“开始时间”和“结束时间”。

**说明**

收集异常故障日志时间长短可以咨询技术支持人员。

**步骤4** 单击“下载”，实时转储的系统表会被保存在本地。

----结束

## 收集一键转储系统表日志

**步骤1** 使用root用户后台登录任一ClickHouseServer节点，进入到sbin目录下。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_ClickHouse_*/*_ClickHouseServer/  
install/clickhouse/sbin
```

**步骤2** 执行如下命令获取转储日志：

```
./clickhouse_systemtable_dump.sh 1 "收集开始时间" "收集结束时间"
```

例如：`./clickhouse_systemtable_dump.sh 1 "2023-08-04 12:00:00" "2023-08-04 16:37:20"`

**步骤3** 进入“/var/log/Bigdata/clickhouse/systemTableDump/oneclickTable”目录，查看一键转储压缩日志。

```
root@server-2110082001-0018 ~]#cd /opt  
root@server-2110082001-0018 sbin]#./clickhouse_systemtable_dump.sh 1 "2023-08-04 12:00:00" "2023-08-04 16:37:20"  
tar: Removing leading `/' from member names  
tar: Removing leading `/' from hard link targets  
root@server-2110082001-0018 sbin]#cd /var/log/Bigdata/clickhouse/systemTableDump/oneclickTable  
root@server-2110082001-0018 oneclickTable]#ll  
total 98884  
lrwxrwxrwx 1 root root 101252782 Aug 11 15:11 oneclickTableDump_20230811151114.tar.gz  
lrwxrwxrwx 1 root root 2043 Aug 11 16:03 oneclickTableDump_20230811160306.tar.gz  
root@server-2110082001-0018 oneclickTable]#
```

----结束

## 3.15 ClickHouse 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**ClickHouse相关日志的默认存储路径为“\${BIGDATA\_LOG\_HOME}/clickhouse”。

- ClickHouse运行相关日志：“/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/\*.log”
- Balancer运行日志：“/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/\*.log”
- 数据迁移日志：“/var/log/Bigdata/clickhouse/migration/\${task\_name}/clickhouse-copier\_{timestamp}\_{processId}/copier.log”
- ClickHouse审计日志：“/var/log/Bigdata/audit/clickhouse/clickhouse-server-audit.log”

**日志归档规则：**

- ClickHouse日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过100MB的时，会自动压缩。
- 压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>.[编号].gz”。
- 默认最多保留最近的10个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

**表 3-5 ClickHouse 日志列表**

日志类型	日志文件名	描述
ClickHouse 相关日志	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/clickhouse-server.err.log	ClickHouseServer服务运行错误日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/checkService.log	ClickHouseServer服务运行关键日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/clickhouse-server.log	
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/ugsync.log	用户角色同步工具打印日志。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/prestart.log	ClickHouse预启动日志。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/start.log	ClickHouse启动日志。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/checkServiceHealthCheck.log	ClickHouse健康检查日志。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/checkugsync.log	用户角色同步检查日志。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/checkDisk.log	ClickHouse磁盘检测日志文件路径
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/backup.log	ClickHouse在Manager上执行备份恢复操作的日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/stop.log	ClickHouse停止日志

日志类型	日志文件名	描述
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/postinstall.log	ClickHouse的postinstall.sh脚本调用日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/start.log	ClickHouseBalancer服务启动日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/error.log	ClickHouseBalancer服务运行错误日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/access_http.log	ClickHouseBalancer服务运行http日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/access_tcp.log	ClickHouseBalancer服务运行tcp日志文件路径。
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/checkService.log	ClickHouseBalancer服务检查日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/postinstall.log	ClickHouseBalacer的postinstall.sh脚本调用日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/prestart.log	ClickHouseBalancer服务预启动日志文件路径
	/var/log/Bigdata/clickhouse/balance/stop.log	ClickHouseBalancer服务关闭日志文件路径
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/auth.log	ClickHouse服务认证日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/cleanService.log	重装实例异常产生的记录日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/offline_shard_table_manager.log	ClickHouse入服/退服日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/traffic_control.log	ClickHouse主备容灾流量控制日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/clickhouse_migrate_metadata.log	ClickHouse元数据搬迁日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/clickhouse_migrate_data.log	ClickHouse业务数据搬迁日志
	/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/changePassword.log	ClickHouse修改用户密码日志
	/var/log/coredump/clickhouse-*.core.gz	ClickHouse进程异常崩溃后生成的内存转储文件压缩包。
数据迁移日志	/var/log/Bigdata/clickhouse/migration/ <i>数据迁移任务名</i> /clickhouse-copier_{timestamp}_{processId}/copier.log	参考 <a href="#">使用ClickHouse数据迁移工具</a> ，使用迁移工具时产生的运行日志。

日志类型	日志文件名	描述
	/var/log/Bigdata/clickhouse/migration/数据迁移任务名/clickhouse-copier_{timestamp}_{processId}/copier.err.log	参考 <a href="#">使用ClickHouse数据迁移工具</a> ，使用迁移工具时产生的错误日志
	/var/log/Bigdata/tomcat/clickhouse/auto_balance/数据迁移任务名/balance_manager.log	参考 <a href="#">使用ClickHouse数据迁移工具</a> ，勾选一键均衡产生的运行日志
clickhouse-tomcat日志	/var/log/Bigdata/tomcat/clickhouse/web_clickhouse.log	ClickHouse自定义UI运行日志。
	/var/log/Bigdata/tomcat/audit/clickhouse/clickhouse_web_audit.log	clickhouse的数据迁移审计日志
clickhouse 审计日志	/var/log/Bigdata/audit/clickhouse/clickhouse-server-audit.log	ClickHouse的审计日志文件路径。

## 日志级别

ClickHouse提供了如[表3-6](#)所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是error、warning、trace、information、debug，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 3-6 日志级别

级别	描述
error	error表示系统运行的错误信息。
warning	warning表示当前事件处理存在异常信息。
trace	trace表示当前事件处理跟踪信息。
information	information表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
debug	debug表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager系统。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置”。
- 步骤3** 单击“全部配置”。
- 步骤4** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5** 选择所需修改的日志级别。

**步骤6** 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后配置生效。

----结束

#### 说明

配置完成后即生效，不需要重启服务。

## 日志格式

ClickHouse的日志格式如下所示：

表 3-7 日志格式

日志类型	格式	示例
ClickHouse运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level><产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置>	2021.02.23 15:26:30.691301 [ 6085 ] {} <Error> DynamicQueryHandler: Code: 516, e.displayText() = DB::Exception: default: Authentication failed: password is incorrect or there is no user with such name, Stack trace (when copying this message, always include the lines below): 0. Poco::Exception::Exception(std::__1::basic_string<char, std::__1::char_traits<char>, std::__1::allocator<char> > const&, int) @ 0x1250e59c

## 3.16 ClickHouse 常见问题

### 3.16.1 在 System.disks 表中查询到磁盘 status 是 fault 或者 abnormal

#### 问题描述

在System.disks表中查询到磁盘status是fault或者abnormal。

#### 处理步骤

这种情况是由于磁盘存在IO错误，处理方法如下：

- 方法一：登录FusionInsight Manager页面，检查Manager界面上是否磁盘IO异常的告警，如果有，可参考对应的告警帮助文档，通过更换硬盘恢复。
- 方法二：登录FusionInsight Manager页面，重启ClickHouse实例，恢复磁盘状态。

 说明

此时磁盘未更换，有IO错误发生时，磁盘状态还会被置为fault或者abnormal。

## 3.16.2 缩容故障场景中如何快速恢复逻辑集群状态

### 问题描述

ClickHouse逻辑集群在已经缩容完成的情况下，检视“状态”是长时间显示在“缩容中”。

### 处理步骤

**步骤1** 登录到FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群”，在集群已经缩容完成的情况下，检视“状态”是否长时间显示在“缩容中”。

- 是，则执行**步骤2**。
- 否，则逻辑集群执行缩容已完成，操作结束。

**步骤2** 登录到MRS集群装有ZooKeeper客户端的节点，执行如下命令：

```
su - omm
source {客户端安装目录}/bigdata_env
kinit 组件用户（普通集群无需执行kinit命令）
zkCli.sh -server {ZooKeeper服务实例节点业务IP}:{clientPort}
get /clickhouse/logic_cluster
```

查看其中的 <status> 字段，是否为REDUCING。

- 是，则执行**步骤3**。
- 否，联系技术支持，进一步分析自定义UI日志信息进行问题确认。

 说明

ZooKeeper上ClickHouse的元数据根目录，对不同的ClickHouse多服务场景，路径信息不同。

登录到FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 配置 > 全部配置”，查询配置项“clickhouse.zookeeper.root.path”的值进行确认。

**步骤3** 执行如下命令更新逻辑集群的<status>字段为CHECKING：

```
set /clickhouse/logic_cluster <clusters><default_cluster><createTime>.....</
createTime><sslBalancerPort>.....</sslBalancerPort><balancerPort>.....</
balancerPort><httpsBalancerPort>.....</
httpsBalancerPort><httpBalancerPort>.....</httpBalancerPort><replicaNum>.....
</replicaNum><status>CHECKING</status> <node>.....</node><node>.....</
node></default_cluster></clusters>
```

 说明

对ZooKeeper上ZNode节点信息的修改，需要将所有全部内容转换成一行内容进行设置，将其中的<status>字段更新为CHECKING。

----结束

## 3.16.3 ClickHouseServer 实例节点下电上电，启动进程加载 part 时文件系统报错导致进程 coredump

### 问题描述

ClickHouseServer实例重启失败，报错信息如下：

进程重启过程中core堆栈,关键报错信息如下：

```
2023.09.11 15:34:49.085595 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:338] : (version 23.3.2.1, build id: 86C97F3EED917A2F2D9A691B4FB845F860FE7FF2) (from thread 29814) (no query) Received signal Aborted (6)
2023.09.11 15:34:49.085636 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:354] :
2023.09.11 15:34:49.085662 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:367] : Stack trace:
0x7f2ed263a207 0x7f2ed263b8f8 0xb97032b 0x7f2ed30c7b83 0x7f2ed30c7b18 0x16de788c 0x151ccd63
0x151cf0ea 0x151cf77d 0xb7b8958 0xb7bc720 0x7f2ed29d8dd5 0x7f2ed2701ead
2023.09.11 15:34:49.085739 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 3. gsignal @
0x36207 in /usr/lib64/libc-2.17.so
2023.09.11 15:34:49.085775 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 4. __GI_abort @
0x378f8 in /usr/lib64/libc-2.17.so
2023.09.11 15:34:49.085820 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 5.
terminate_handler() @ 0xb97032b in /opt/AA/BB/Bigdata/FusionInsight_ClickHouse_8.3.0/install/
FusionInsight_ClickHouse-v23.3.2.37-lts/clickhouse/bin/clickhouse
2023.09.11 15:34:49.085854 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 6.
std::_terminate(void (*)()) @ 0x99b83 in /opt/AA/BB/Bigdata_func/comp/ck/lib_lemmagen.so
2023.09.11 15:34:49.085875 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 7. std::terminate()
@ 0x99b18 in /opt/AA/BB/Bigdata_func/comp/ck/lib_lemmagen.so
2023.09.11 15:34:49.085898 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 8.
DB::MergeTreeData::loadOutdatedDataParts(bool) @ 0x16de788c in /opt/AA/BB/Bigdata/
FusionInsight_ClickHouse_8.3.0/install/FusionInsight_ClickHouse-v23.3.2.37-lts/clickhouse/bin/clickhouse
2023.09.11 15:34:49.085920 [ 30174 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:371] : 9.
DB::BackgroundSchedulePoolTaskInfo::execute() @ 0x151ccd63 in /opt/AA/BB/Bigdata/
FusionInsight_ClickHouse_8.3.0/install/FusionInsight_ClickHouse-v23.3.2.37-lts/clickhouse/bin/clickhouse
```

导致上述出现上述core的原因是下面的文件系统报错：

```
2023.09.11 15:34:49.084809 [ 28762 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:280] : (version 23.3.2.1, build id: 86C97F3EED917A2F2D9A691B4FB845F860FE7FF2) (from thread 29814) Terminate called for uncaught exception:
2023.09.11 15:34:49.084883 [ 28762 ] {} <Fatal> BaseDaemon [BaseDaemon.cpp:291] : std::exception. Code: 1001, type: std::_1::_fs::filesystem::filesystem_error, e.what() = filesystem error: in directory_iterator::directory_iterator(...): Structure needs cleaning ["/srv/AA/BB/clickhouse/data1/clickhouse/store/b0b/b0b1f040-4bdb-4584-9be6-782e81fafeae/202309_46191_47131_657"]
```

### 处理步骤

- 步骤1** 登录重启失败的ClickHouseServer实例节点，在“/var/log/Bigdata/clickhouse/clickhouseServer/clickhouse-server.log”中搜索“Structure needs cleaning”关键词，找到损坏的part目录。
- 步骤2** 进入损坏的part目录，如上述日志中加粗部分所示（**/srv/AA/BB/clickhouse/data1/clickhouse/store/b0b/b0b1f040-4bdb-4584-9be6-782e81fafeae/202309\_46191\_47131\_657**），清理该目录（**202309\_46191\_47131\_657**），如果该目录无法清除，则可以清理该目录的上一级目录（**b0b1f040-4bdb-4584-9be6-782e81fafeae**）。
- 步骤3** 登录Manager页面，重新启动该ClickHouseServer实例。

----结束

## 3.16.4 ClickHouse 集群整体突发下电，上电后 replication\_queue 中存在异常导致副本间数据不同步

### 问题描述

ClickHouseServer副本同步失败，报错信息如下：

```
查询系统表system.replication_queue，出现下面报错：  
Code: 234. DB::Exception: No active replica has part 1694228400_0_3742_2242 or covering part (cannot  
execute queue-0000010315: GET_PART with virtual parts [1694228400_0_3742_2242]).  
(NO_REPLICA_HAS_PART)
```

### 处理步骤

**步骤1** 参考[从零开始使用ClickHouse](#)登录ClickHouse客户端节点连接ClickHouseServer服务端。

**步骤2** 执行命令**SELECT \* from system.replication\_queue**，查询system.replication\_queue系统表中的相关信息，发现last\_exception列有报错信息打印：

```
Code: 234. DB::Exception: No active replica has part 1694228400_0_3742_2242 or covering part (cannot  
execute queue-0000010315: GET_PART with virtual parts [1694228400_0_3742_2242]).  
(NO_REPLICA_HAS_PART)
```

**步骤3** 执行如下命令，获取Zookeeper存储路径，查找所有异常节点：

```
SELECT replica_path || '/queue/' || node_name, last_exception FROM  
system.replication_queue JOIN system.replicas USING (database, table)  
WHERE create_time < now();
```

**步骤4** 参考[从零开始使用Zookeeper](#)，登录Zookeeper客户端。

**步骤5** 执行delete命令删除**步骤3**查询到的所有异常节点，例如：

```
delete /clickhouse/tables/68/test0722/test156/replicas/1/queue/  
queue-0000010315
```

其中：

- “/clickhouse/tables/68/test0722/test156/replicas/1/queue”为**步骤3**获取的异常节点路径。
- queue-0000010315为**步骤3**获取的异常节点。

**步骤6** 重新登录ClickHouse客户端节点连接ClickHouseServer服务端，执行如下命令，重启副本同步任务：

```
SYSTEM RESTART REPLICAS
```

----结束

# 4 使用 Containers

## 4.1 Containers 简介

集群管理员可以对已添加的应用进行监控状态、调整资源、修改配置等管理操作，主要涉及以下基本概念：


- BLU包：业务开发人员在FusionInsight RTD提供的开发环境中根据业务实际需求开发出的应用包。
- BLU：业务逻辑单元（Business Logic Unit），是平台上的应用实体，由BLU包生成。
- Group：BLU组，是一个逻辑概念，指多个可以完成同一类特定业务的BLU的集合。BLU以Group的形式进行分组，以便统一使用Container、配置集等资源，BLU必须包含在某个Group中。
- Container：业务处理容器，为BLU的运行提供物理资源环境，并管理在其上运行的BLU的启动与停止。
  - 同一个Container在同一时间只能属于一个Group。
  - 同一个Group内的不同BLU可以同时占用一个Container。
- 实例：BLU在Container中创建的运行进程，是应用逻辑的执行者，同一个BLU在一个Container中只能创建一个实例。
- 配置集：应用的基本配置文件，以及BLU访问FusionInsight集群所需配置文件的集合，主要用于保证BLU与FusionInsight集群的数据交互。配置集需要添加到Group中，供Group内的BLU统一使用。  
同一个Group可以有多个配置集供不同BLU使用。

## 4.2 添加/删除应用

### 4.2.1 概述

在业务开发人员按照业务需求开发出新的应用后，系统管理员可以通过WEB管理界面将应用添加到系统中，添加流程如[图4-1](#)所示。

图 4-1 应用添加流程



1. 获取WAR包  
在FusionInsight RTD集群安装成功之后，业务开发人员可以通过平台进行应用开发。  
开发出的应用必须以应用WAR包的形式来添加到平台上，系统管理员需提前向业务开发人员获取相关应用WAR包。
2. 准备配置集  
根据应用需要准备FusionInsight RTD相关的配置文件。
3. 创建Group  
在系统中新建一个Group，并添加Container与配置集(非必选，可以没有组配置集)到Group中，为BLU准备运行环境，请参见[创建Group](#)。
4. 添加BLU  
通过BLU将BLU包添加到FusionInsight RTD平台上，实现业务需求，请参见[添加BLU](#)。

## 4.2.2 创建 Group

### 操作场景

在FusionInsight RTD中，BLU以Group的形式进行分组，以便统一使用Container、配置集等。BLU必须包含在某个Group中，通常将完成同一类特定业务的BLU放到一个Group中。

该任务指导集群管理员新创建Group，用于添加BLU。

### 前提条件

- 已成功安装Containers服务。
- 已准备待部署BLU的配置集文件。

### 操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理 > 添加Group”进入添加Group页面。
- 步骤3 填写组名称和描述信息，单击“下一步”。
- 步骤4 (可选)配置“配置集”页签。
  1. 填写配置集名称。
  2. 填写待上传的配置集压缩包文件的描述信息。

3. 单击“添加文件”选择本地待上传的配置集zip压缩包文件。

#### 说明

- 配置集文件名称长度为3~128个字符，包含数字、字母或者下划线，文件必须为“.zip”格式。
  - 文件大小不超过300 MB。
4. 单击“下一步”。

- 步骤5** 在“Container”页签为该Group选择Container，单击“提交”。

#### 说明

- 同一个Container只能属于一个Group，如果没有空闲Container可以选择，请参见[添加Container](#)为该Group添加新的Container。
- Group创建完成后，若需要删除Group，需先删除该Group中的配置集和BLU，以避免误删Group。

----结束

## 4.2.3 添加 BLU

### 操作场景

业务开发人员根据实际业务需求开发出大数据应用后，需要将应用以BLU的形式部署到平台上，才可以运行并处理业务数据。

该任务指导系统管理员使用BLU包在Group中创建BLU，实现业务应用的部署。

### 前提条件

- 已规划BLU所属的Group，如果需要创建新的Group，请参见[创建Group](#)。
- 已获取对应的BLU包。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表框单击要添加BLU的Group名称，然后单击“添加 BLU”。

**步骤4** 上传BLU包。

1. 在“基础”页面上单击“添加文件”选择本地待上传的准备好的BLU包。

#### 说明

BLU包名格式可以为以下任何一种：

- BLU包名称-a.b.cwar
- BLU包名称-a.b.czip

包名长度为3~20个字符，包含字母，数字和下划线（\_）。a.b.c表示版本号，a、b、c为取值范围为0~9999999999的整数。

2. （可选）输入待上传的BLU包描述信息。长度不超过120个字符。
3. 单击“下一步”。

**步骤5** 在“配置”页面勾选BLU需要使用的配置集。

- 如果需要为BLU添加配置集，单击“去添加一个配置集”，在弹出的对话框上单击“确定”进入“添加配置集”页面添加配置集。添加方法请参见[创建Group](#)。
- 如果BLU下存在2个及以上配置集且需要设置配置集优先级，请勾选待配置优先级的配置集，单击“设置优先级”。在弹出的对话框中单击“设置优先级”列下的或进行调整。调整完毕后单击“OK”。

#### 说明

- BLU包中也可以集成BLU的配置文件。当不同配置集文件中有相同的配置文件时，优先级关系由高到低依次为：通过“自定义配置”添加的配置文件、Group的配置文件、BLU包中集成的配置文件，Group的配置可以选择多个并能指定优先级，高优先级文件会覆盖低优先级文件。
- BLU包的大小和单个配置集默认大小限制均为300 MB。
- 如果由于业务需求，BLU还需要当前Group配置集之外的配置文件，可以通过勾选“自定义配置”激活“添加文件”按钮后，单击“添加文件”继续添加。

单击“下一步”，进入“部署实例”页面。

**步骤6** 在“部署实例”页面勾选BLU需要使用的Container，单击“提交”。

----结束

## 4.2.4 删除 BLU

### 操作场景

当某个业务彻底不再使用时，可以通过删除BLU以及Group等操作，来释放空闲资源，提高资源利用率。

### 前提条件

待删除BLU已不再使用。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表框单击待删除BLU所属的Group。

#### 说明

若需要删除Group，需先删除该Group中的配置集和BLU，以避免误删Group。

- 删除配置集：在Manager界面选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”，在左侧列表框单击待删除配置集所属的Group的更多按钮，单击“配置集”，单击对应配置集后的“删除”，根据界面提示删除配置集。
- 删除BLU：执行[步骤4](#)。

**步骤4** 在右侧列表待删除BLU名所在行的“操作”列单击，在“验证身份”弹框上输入密码并单击“确定”。

**步骤5** 在“操作确认”弹框上单击“确定”。

----结束

## 4.3 监控应用

### 4.3.1 查看 Group 状态

#### 操作场景

该任务指导系统管理员查看Group的整体运行状态，以确定是否需要调整应用资源，增减BLU运行实例。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 单击待查看状态的Group名称后的。

**步骤4** 在“状态”页面即可查看到该Group的工作状态。

- **基础信息**

可查看Group的基本信息：组名称、BLU 数量、描述。

- **Container 状态**

Group所占节点与Container的相关信息，单击“主机名称”列下具体主机名称可进入该主机详情页面，单击“WebContainer\_N”可以进入该实例的状态页面。

- **运行信息统计**

以图形化方式展现Group内所有应用运行对系统的CPU与内存的使用情况。

- 单击“CPU”或者“Memory”可以切换到CPU或者内存使用情况实时统计数据页面。
- 单击“历史”设置查询时间段后，单击“View”可以查看特定历史时间段CPU或者内存使用情况的历史统计数据。
- 在历史统计数据页面，单击“当前”可以返回实时统计数据页面。

#### 说明

在图表中单击某项图标可以选择图表显示的曲线，包括：Container使用率低、Container使用率正常、Container使用率高、Container不可用。

---结束

### 4.3.2 查看 BLU 状态

#### 操作场景

该任务指导系统管理员查看Group内单个BLU在运行过程中的状态及指标信息。

- 状态信息：BLU的运行状态、健康状态、部署状态。
- 指标信息：BLU的主要监控指标项。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表框，单击待查看的BLU所属的Group名称，可查看组内BLU的相关状态信息。

状态列表中主要包括BLU名称、版本、描述、部署状态、健康状态以及状态信息等。

BLU实例的对应状态信息请参见[查看BLU实例状态](#)。

BLU部署状态描述如[表4-1](#)所示。

**表 4-1** BLU 部署状态

状态	描述
Deployed	BLU内至少有一个实例的配置状态为Deployed
Concerning	BLU内所有实例配置状态为Deploying

BLU健康状态描述如[表4-2](#)所示。

**表 4-2** BLU 健康状态

状态	描述
Good	BLU内所有实例的健康状态为Good
Concerning	BLU内至少一个实例的健康状态为Bad或Unknow

BLU运行状态描述如[表4-3](#)所示。

**表 4-3** BLU 运行状态

状态	描述
Started	BLU内至少一个实例的操作状态为Started
Stopped	BLU内所有实例的操作状态为Stopped
Concerning	BLU内至少一个实例的操作状态为Starting或Stopping

**步骤4** 单击右侧列表中“BLU名称”列下指定BLU名称，在“状态”页面查看服务状态及指标信息。

具体状态信息含义如下：

- **基础信息**  
基本概况信息，可查看该BLU基本信息，如BLU名称、组名称、文件名称、BLU实例数量、版本号等。
- **业务请求平均时延**  
BLU下服务请求响应的平均延迟。
  - 单击“历史”设置查询时间段后，单击“View”可以查询历史统计数据。
  - 在历史统计数据页面，单击“当前”可以返回实时统计数据页面。
- **业务请求最大时延**  
BLU下服务请求响应的最大延迟。
  - 单击“历史”设置查询时间段后，单击“View”可以查询历史统计数据。
  - 在历史统计数据页面，单击“当前”可以返回实时统计数据页面。
- **业务请求成功数**  
BLU下服务请求成功响应的数量。
  - 在下拉列表中选择“时”、“天”或者“月”，设置查询时间段后单击“View”，可以以小时、天或者月为间隔显示历史统计数据。
  - 在下拉列表中选择“当前”可以返回实时统计数据页面。
- **业务请求失败次数**  
BLU下服务请求失败的数量。默认显示实时统计数据。
  - 在下拉列表中选择“时”、“天”或者“月”，设置查询时间段后单击“View”，可以以小时、天或者月为间隔显示历史统计数据。
  - 在下拉列表中选择“当前”可以返回实时统计数据页面。
- **业务请求的平均TPS**  
BLU成功请求TPS。
  - 单击“历史”设置查询时间段后，单击“View”可以查询历史统计数据。
  - 在历史统计数据页面，单击“当前”可以返回实时统计数据页面。
- **超过阈值延迟信息**  
超过特定时延的请求量统计。
  - 单击“历史”设置查询时间段后，单击“View”可以查询历史统计数据。
  - 在历史统计数据页面，单击“当前”可以返回实时统计数据页面。

----结束

### 4.3.3 查看 BLU 实例状态

#### 操作场景

该任务指导系统管理员查看BLU内业务实例的工作状态信息，包括配置状态、健康状态、操作状态等信息。

#### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表框，单击待查看的BLU所属Group名称。

**步骤4** 单击右侧列表中“BLU名称”列下待查看的BLU名称。

**步骤5** 单击“BLU实例”页签，在“BLU实例”页面即可查看BLU实例的相关状态信息。

状态列表中包括该BLU实例的名称、版本信息、业务容器信息、主机名称、BLU地址、运行状态、健康状态、部署状态等。

BLU实例运行状态描述如表4-4所示。

表 4-4 BLU 实例运行状态

状态	描述
Starting	BLU实例启动中
Started	BLU实例启动成功
Stopping	BLU实例停止中
Stopped	BLU实例停止成功

BLU实例健康状态描述如表4-5所示。

表 4-5 BLU 实例健康状态

状态	描述
Bad	BLU实例健康状态异常
Unknown	BLU实例停止运行
Good	BLU实例健康状态正常

#### 说明

BLU的健康状态需要由开发者实现相应的接口，默认返回健康。

BLU实例部署状态描述如表4-6所示。

表 4-6 BLU 实例部署状态

状态	描述
Deploying	BLU实例正在部署
Deployed	BLU实例部署完成

**步骤6** 单击列表中“BLU实例”列下的BLU实例名称，可以查看BLU实例请求延迟状态信息。

“服务请求的延迟状态”：BLU实例请求时延的百分位数统计。

- 单击“历史”设置查询时间段后，单击“View”可以查询历史统计数据。
- 在历史统计数据页面，单击“当前”可以返回实时统计数据页面。

----结束

## 4.3.4 查看 WebContainer 状态

### 操作场景

该任务指导用户对Group所占用的WebContainer进行查看状态以及批量操作。

### 前提条件

已登录FusionInsight Manager。

### 操作步骤

- 查看Group内的WebContainer。
  - a. 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
  - b. 在左侧列表单击要操作的Group名称。
  - c. 在右侧单击“Container 列表”页签，在“Container”列下查看该Group内的WebContainer。
- 查看WebContainer中部署的BLU。
  - a. 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
  - b. 在左侧列表单击要操作的Group名称。
  - c. 在右侧单击“Container 列表”页签。
  - d. 查看特定WebContainer行后的“BLU 实例”列下的BLU实例。
- 查看WebContainer的内存及CPU使用情况。
  - a. 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
  - b. 在左侧列表单击要操作的Group名称。
  - c. 在右侧单击“Container 列表”。
  - d. 单击“Container”列下需要查看的WebContainer名称后进入到状态页面。单击图表区域的下拉菜单，单击“定制”勾选需要查看的统计项，单击“确定”后即可看到统计信息。

#### 说明

- 在图表区域的右上角设置查询时间段后，可以查询历史统计数据。单击“实时”可以返回实时统计数据页面。
- 单击下拉菜单的“导出”可以导出历史统计数据。

## 4.4 启停应用

## 4.4.1 启动、停止 BLU

### 操作场景

该任务指导系统管理员启动、停止BLU。

BLU启动后，平台会调用BLU实现的customStart()接口。对于MQBLU，启动后所有实例将主动获取业务数据消息来进行处理；对于ALB，启动后所有实例的健康检查接口返回健康。

BLU停止后，平台会调用BLU实现的customStop()接口。对于MQBLU，停止后所有实例将不再主动获取业务数据消息来进行处理；对于ALB，停止后所有实例的健康检查接口返回不健康。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
  - 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
  - 步骤3** 在左侧列表单击待操作的BLU所属Group名称。
  - 步骤4** 在右侧单击“BLU名称”列下待操作的BLU所在行的“操作”列的  或者 ，在弹出的对话框单击“确定”，执行启动或者停止BLU操作。
- 结束

## 4.4.2 启动、停止 BLU 实例

### 操作场景

该任务指导系统管理员启动BLU实例，启动后，该BLU实例将主动获取业务数据消息来进行处理。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
  - 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
  - 步骤3** 在左侧列表单击待操作的BLU所属Group名称。
  - 步骤4** 在右侧单击“BLU名称”列下待操作的BLU。
  - 步骤5** 单击“BLU 实例”页签，勾选列表中的BLU实例，选择“更多操作 > 启动实例”或者“更多操作 > 停止实例”，在弹出的对话框单击“确定”，执行启动或者停止BLU实例操作。
- 结束

## 4.5 调整应用资源

## 4.5.1 概述

Containers具备资源弹性伸缩能力，可以灵活进行增减。系统管理员可以通过WEB管理界面对系统平台上的BLU进行监控、管理，并根据业务需求及BLU运行状态，对应用资源进行调整（如BLU实例的增减，Container的增减），以保障业务的稳定运行。

### 添加应用资源

当某个BLU由于资源占用较高，导致服务请求响应延迟变大，无法满足正常的业务需求时，可以通过在Group所占Container中，添加新的BLU实例来解决。

如果某个BLU已在所属Group内的所有Container上都创建了BLU实例，可以为该Group添加新的Container来继续添加BLU实例。

### 删除应用资源

当某个BLU资源占用较低时，可以通过删除BLU实例，释放Container给Group内其他的BLU使用。

当某个业务彻底不再使用时，可以通过删除BLU以及Group等操作，来释放空闲资源，提高资源利用率。

## 4.5.2 添加 BLU 实例

### 操作场景

系统管理员通过监控BLU运行情况，发现某个BLU服务请求响应延迟较大，无法满足业务数据处理需求时，可通过添加BLU实例来提升BLU的业务处理能力。

成功添加了BLU实例后，用户可以手动触发该实例处理一次消息，然后通过运行结果判断该BLU实例是否可以正常运行。

### 操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
- 步骤3 在左侧列表单击待操作的BLU所属Group名称。
- 步骤4 在右侧单击“BLU名称”列下待操作的BLU。
- 步骤5 单击“BLU 实例”页签。
- 步骤6 在“BLU 实例”页面单击“添加实例”。
- 步骤7 选择可用Container，单击“确定”。

#### 说明

如果没有Container可以选择，表示BLU已在所属Group内的所有Container上都创建了BLU实例，可以参考[添加Container](#)，通过为Group添加新的Container来解决。

- 步骤8 在BLU实例页面可以查看新添加的实例。

----结束

## 4.5.3 删除 BLU 实例

### 操作场景

当某个BLU资源占用较低时，可以通过删除BLU实例，释放Container给Group内其他的BLU使用。

### 操作步骤

#### 步骤1 禁用BLU实例。

1. 登录FusionInsight Manager界面
2. 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
3. 在左侧列表单击待操作的BLU所属Group名称。
4. 在右侧单击“BLU名称”列下待操作的BLU。
5. 在“状态”页签下“基础信息”域，查看“服务”后是否存在服务：
  - 否，执行**步骤2**。
  - 是，单击“服务”后面的服务名称链接，在出现的页面单击“提供者”页签，勾选该服务项下所有提供者实例，单击“禁用”并等待其不再处理请求。执行**步骤2**。

#### 说明

- 如果BLU内提供者实例在提供服务，不先禁用而直接删除BLU实例可能造成部分请求失败。
- 确认提供者实例不再处理请求，除了看对应提供者实例的日志外，也可通过“SGP管理”页面的提供者实例节点的监控数据不再增长来判定提供者实例已不再接受请求。

#### 步骤2 删除BLU实例。

1. 登录FusionInsight Manager界面
2. 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
3. 在左侧列表单击待操作的BLU所属Group名称。
4. 在右侧单击“BLU名称”列下待操作的BLU。
5. 单击“BLU 实例”页签。
6. 在“BLU 实例”页面勾选要删除的实例，选择“更多操作 > 删除实例”。
7. 在“验证身份”弹框上单击“确定”。
8. 在实例删除确认弹框上单击“确定”。

----结束

## 4.5.4 添加 Container

### 操作场景

系统管理员在监控到BLU运行资源不足时，需要增加BLU实例，BLU在一个Container上只能创建一个实例。

该任务指导系统管理员为Group增添新的Container，以用于部署BLU实例，提升BLU处理能力。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
- 步骤3** 在左侧列表单击待操作的BLU所属Group名称。
- 步骤4** 在右侧单击“Container列表”页签，单击“分配 Container”为该Group选择添加新的可用Container。单击“确定”。

### 说明

集群中Container的总个数由Containers服务所在节点主机的硬件资源自动决定（同时支持手动配置），如果没有空闲Container可以选择，可以通过以下方法解决：

- 增加对应节点主机的硬件资源。
- 修改对应节点可安装的Container实例数。
- 在集群中的其他节点主机上安装Containers服务。
- 删除其他Group占用的空闲Container。

----结束

## 4.5.5 释放 Container

### 操作场景

系统管理员为Group添加Container时发现资源不足，可以选择释放其他Group的不再使用的Container，通过[添加Container](#)分配给该Group使用。

该任务指导系统管理员释放Group中不再使用的Container。

### 前提条件

已参考[删除BLU实例](#)删除了待释放Container所属的实例。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。
- 步骤3** 在左侧列表单击待释放Container的BLU所属Group名称。
- 步骤4** 在右侧单击“Container 列表”页签，勾选待释放的Container，单击“释放 Container”。
- 步骤5** 在“验证身份”弹框上单击“确定”。
- 步骤6** 在实例删除确认弹框上单击“OK”。

----结束

## 4.6 修改应用配置

### 4.6.1 下载配置集

#### 操作场景

该任务指导系统管理员将Group的配置集下载到本地机器，以进行查看、编辑或者备份。

配置集是应用本身配置文件与应用访问FusionInsight环境需要的配置文件的集合。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表单击待下载配置集的Group名后的。

**步骤4** 单击“配置集”页签，在页面上单击待下载配置集名称所在行“操作”列的, 下载配置集到本地。

#### 说明

为方便统一管理、使用配置集文件，建议将文件命名为“*Group名\_config\_数字.zip*”。

---结束

### 4.6.2 更新 Group 配置集

#### 操作场景

该任务指导系统管理员在业务环境变更时，重新加载新的配置集文件来覆盖原有配置集，以保障应用的正常运行。

新的配置集文件可以在原有配置集基础上根据实际业务需求进行修改。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表单击待操作的Group名后的。

**步骤4** 单击“配置集”页签，在页面上单击配置集所在的“操作”列的。

1. （可选）在“描述”后的列表栏输入待上传的配置集压缩包文件的描述信息。长度不能超过120个字符。
2. 单击“选择文件”选择本地待上传的准备好的配置集zip压缩包文件。

### 📖 说明

- 文件名称: 长度为3~128个字符, 包含数字、字母或者下划线, 以 .zip结尾。
  - 文件大小: 不超过300 MB。
3. 单击“确定”。

----结束

## 4.6.3 更新 BLU 配置

### 操作场景

该任务指导系统管理员在Group内有多个配置集时, 根据业务需求手动调整BLU所使用配置集。新的配置集可以从当前Group已有的配置集中选择, 也可以重新上传。配置集更新后, BLU需要重启才能生效, 用户可以选择滚动重启BLU, 将所有的正常运行BLU实例分为3批依次重启, 避免因一次性重启所有实例造成业务中断。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表单击待操作的BLU所属的Group。

**步骤4** 在右侧列表单击待操作BLU所在行的“操作”列的, 在弹出的窗口单击“确定”。

**步骤5** (可选) 在“描述”后的文本框输入描述信息。长度不超过120个字符。

**步骤6** 调整配置集。

- 如果需要为BLU添加配置集, 单击“去添加一个配置集”, 在弹出的对话框上单击“确定”进入“添加配置集”页面添加配置集。添加方法请参见[创建Group](#)。
- 如果BLU下存在2个及以上配置集且需要设置配置集优先级, 请勾选待配置优先级的配置集, 单击“设置优先级”。在弹出的对话框中单击“设置优先级”列下的或进行调整。调整完毕后单击“确定”。

### 📖 说明

BLU包中也可以集成BLU的配置文件。当不同配置集文件中有相同的配置文件时, 优先级关系由高到低依次为: 通过“Custom Configuration”添加的配置文件、Group的配置文件、BLU包中集成的配置文件, Group的配置可以选择多个并能指定优先级, 高优先级文件会覆盖低优先级文件。

BLU包的大小和单个配置集默认大小限制均为300 MB。

- 如果由于业务需求, BLU还需要当前Group配置集之外的配置文件, 可以通过勾选“自定义配置”激活“添加文件”按钮后, 单击“添加文件”继续添加。
- 根据实际业务需求选择是否勾选“与先前配置合并”。勾选表示增量更新, 可以选择更新配置集的一部分文件, 后台会合并。

**步骤7** 在“重启策略”域根据实际业务需求选择一种重启策略:

- 立即重新部署
- 不重新部署

### 📖 说明

勾选“不重新部署”只将更新的配置下发到BLU运行目录。如BLU没有实现配置动态加载，请不要选择该项，否则BLU无法感知配置的变化。

- 滚动重新部署

### 📖 说明

- 勾选“滚动重新部署”后需要设置每一批BLU实例重启的等待时间。在“等待每一个BLU实例完成配置更新的超时时间(min)”后的编辑框中输入等待每一个BLU实例完成配置更新的超时时间。

默认为2分钟，取值范围为2~5。

- 提交任务后，用户可以通过“业务管理”界面的“任务管理”查看到重启任务信息，并且可以在任务执行异常时选择回滚、忽略、终止、重试等操作。

**步骤8** 单击“确定”，更新BLU配置成功。

----结束

## 4.6.4 更新 BLU 日志级别

### 操作场景

BLU日志级别默认为info，用户可以通过修改BLU配置集中“rtdlog4j2.xml”文件来调整日志级别。

### 约束条件

待操作BLU必须满足如下任意一个条件：

- 待操作BLU为RTD事件源BLU。
- 使用Log4j作为日志配置，并且配置集包含“rtdlog4j2.xml”的BLU。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > 业务管理”。

**步骤3** 在左侧列表单击待操作的BLU所属的Group。

**步骤4** 在右侧列表单击待操作BLU所在行的“操作”列的。

**步骤5** 单击“下载配置集”，下载BLU配置集zip压缩文件到本地。

**步骤6** 解压下载的配置集，根据实际业务需求修改“config”目录下“rtdlog4j2.xml”文件中相应日志的级别，如图4-2所示。

## 说明

可以设置的日志级别如下所示：

- “error”：错误日志级别，设置后日志打印输出“error”信息。
- “warn”：警告日志级别，设置后日志打印输出“warn”、“error”信息。
- “info”：提示信息日志级别，设置后日志打印输出“info”、“warn”、“error”信息。
- “debug”：调试日志级别，设置后日志打印输出“debug”、“info”、“warn”、“error”信息。

日志级别优先级从高到低分别是error、warn、info、debug。

图 4-2 修改日志级别

```
<Loggers>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtdexecutor" level="info" additivity="false" includeLocation="true">
    <AppenderRef ref="error-log" />
    <AppenderRef ref="info-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtdpoosumer" level="info" additivity="false" includeLocation="true">
    <AppenderRef ref="error-log" />
    <AppenderRef ref="info-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.plugins" level="info" additivity="false" includeLocation="true">
    <AppenderRef ref="info-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtdscoring" level="info" additivity="false" includeLocation="true">
    <AppenderRef ref="error-log" />
    <AppenderRef ref="info-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtd.drools" level="info" additivity="false" includeLocation="true">
    <AppenderRef ref="error-log" />
    <AppenderRef ref="info-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtdexecutor.util.RTDResultLogger" level="info" additivity="false">
    <AppenderRef ref="result-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtdexecutor.common.StatisticsService" level="info" additivity="false">
    <AppenderRef ref="statistios-log" />
  </Logger>
  <Logger name="com.huawei.fi.rtdexecutor.kafka.FailedMessageService" level="info" additivity="false">
    <AppenderRef ref="failedmessage-log"/>
  </Logger>
</Loggers>
</Configuration>
```

**步骤7** 修改完成后，在“config”目录的上一层级，以zip格式重新压缩修改后的配置集，保持目录名称不变。

**步骤8** 在“更新 BLU”页面单击“添加文件”重新上传更新并压缩后的配置集，选择“立即重新部署”采取立即更新的方式。

**步骤9** 单击“确定”。

----结束

## 4.7 服务治理

### 4.7.1 查看服务列表

#### 操作场景

服务治理指通过针对服务提供者或服务消费者的执行策略，来实现统一的服务部署，保障所有服务的平稳运行。

该任务指导用户查看FusionInsight RTD平台已安装的所有服务。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。
- 步骤3** 在左侧列表栏单击“应用服务列表”，在右侧列表即可查看当前已添加的服务的名称、版本、状态。
- 步骤4** 在右侧列表单击“名称”列下具体的服务名称，在“状态”页面即可查看该服务的相关状态信息及监控指标。
  - 基本信息  
基本概况信息，可查看该服务的名称、服务提供者版本数量。
  - 请求和响应的静态  
请求与响应状态信息，可查看服务消费者处理消息情况的趋势图。
    - 在“版本”后的下拉列表选择服务版本号，可以查看特定版本号的服务消费者处理消息情况的趋势图。
    - 在“方法”后的下拉列表中选择服务被上层应用调用的http请求类型，可以查看服务被上层应用调用的http请求类型的服务消费者处理消息情况的趋势图。
    - 单击“日期”后的文本框，设置日期，可以查看特定日期的服务消费者处理消息情况的趋势图。
    - 单击图表的“consumer”或“Provider”可选择查看的曲线。
  - 请求和响应的内容  
请求与响应消息统计信息，可单击“总结”、“+提供者ip”或者“+消费者ip”分别按照汇总、提供者对外服务IP、消费者访问服务IP地址统计处理消息的总数据、成功数据、失败数据等。
    - 在“版本”后的下拉列表选择服务版本号，可以查看特定版本号的请求与响应消息统计信息。
    - 在“方法”后的下拉列表中选择“ALL”或者特定的服务被上层应用调用的http请求类型，可以查看全部或者特定服务被上层应用调用的http请求类型的请求与响应消息统计信息。
    - 单击“日期”后的文本框，设置日期，可以查看特定日期的请求与响应消息统计信息。

----结束

## 4.7.2 调节服务治理参数

### 操作场景

监控服务提供者、服务消费者的状态和指标，确保正常对外提供服务。如果发现异常，及时调整参数进行服务治理，主要参数如下：

- 权重  
手动调节节点上服务提供者的权重值，以控制其负载。
- 并发  
手动调节节点上服务提供者的并发值，以达到流量控制的目的。
- 容错参数

当服务消费者请求失败时，尝试调整容错参数，以减少请求消息延迟或者失败造成的影响。

- 启用、禁用服务提供者  
通过启用/禁用提供者来控制服务提供者是否对外提供服务。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。

**步骤3** 在左侧列表栏单击“应用服务列表”。

**步骤4** 在右侧列表单击“名称”列下具体的服务名称。

**步骤5** 调节服务治理相关参数。

- 单击“提供者”页签，勾选服务提供者实例后单击“启用”或者“禁用”，执行启用、禁用Provider操作，使其不再接受、处理新的服务请求。
- 设置权重值。单击“提供者”页签，勾选服务提供者实例后单击“权重”，在弹出的对话框的文本框中输入新的权重值，单击“确定”。

### 📖 说明

权重值的设置范围为0~200，默认初始值为100，即Provider处理Consumer服务请求的概率是相同的。

- 设置并发数。单击“提供者”页签，勾选服务提供者实例后单击“并发”，在弹出的对话框的文本框中输入新的并发值，或者勾选“不限制”。单击“确定”。

### 📖 说明

并发值即为服务提供者每服务每方法最大可并行执行请求数，可设置范围为1~2147483647，默认值为不受限制。

- 设置容错参数。单击“消费者”页签，勾选服务消费者后单击“容错”，在弹出的对话框上设置容错参数：
  - a. 在“故障重试”后的下拉列表中选择服务消费者的最大失败尝试次数。
  - b. 在“请求超时（毫秒）”后的文本框中输入请求超时时间。
  - c. 单击“确定”。

### 📖 说明

服务消费者在访问服务提供者异常时，会重新请求其他服务提供者，容错参数限制了服务消费者的最大失败尝试次数和请求超时时间。

----结束

## 4.8 针对消费者侧固定版本号场景的升级示例

### 须知

无论是否在执行升级，BLU一旦部署到集群中如果相应服务实例未被禁用那么就可能在处理请求，所以删除BLU或者删除BLU某个实例这种操作都是高危操作，极大可能会造成业务请求失败，务必谨慎。

## 假设背景

消费者访问服务时已固定了版本号，比如要访问“/oneservice/customers”服务的0.1.0版本而不是\*版本，那么此时就不能利用版本策略来升级。此时可以通过部署同一服务同一版本的新实现然后禁用老实例最后删除老实例来完成服务升级，这种方式相当于是服务实现的替换，无法更换服务版本。

## 必要条件

有未部署老实现实例的Container节点可用，部署新实现的服务实例时不要和老的实现同一个节点上，否则在禁用实例时新老实例分不开且判断新实例开始工作或老实例停止工作从监控数据层面会无法辨别，如果已经没有空闲Container可用，可先通过禁用部分老实现的实例待禁用掉的老实例不再处理请求后将这部分老实例删除。

## 升级步骤

**步骤1** 参考[添加BLU实例](#)部署新实例，并确认新实现的实例开始正常处理请求。

**步骤2** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤3** 选择“集群 > 服务 > Containers > SGP管理”。

**步骤4** 在左侧的列表框中单击“应用服务列表”。

**步骤5** 在右侧的列表“名称”列下单击待操作的服务名称。

**步骤6** 确认新实例开始正常处理请求。

### 📖 说明

在“状态”页面查看到新实例开始上报监控数据，就表示新实例开始正常处理请求

**步骤7** 单击“提供者”页签，选择需要禁用的老实例，单击“禁用”，在弹出的对话框中单击“确定”禁用老实例。

**步骤8** 参考[添加BLU实例](#)将老实例对应的BLU删除。

### 📖 说明

确认老实例不再处理请求才能删除，可以通过查看实例处理日志不再接受请求或者查看老实例节点的监控数据不再增长后删除。

----结束

## 注意事项

这种方式并不推荐，因为这种服务升级服务版本号无法更新，从管理角度上无法区分服务是新的还是老的，且操作上需要查看后台日志配合，通过监控数据判定新/旧实例是否在工作的方式在新老实例共用节点时无效，升级操作不方便。

## 4.9 创建 Containers 角色

### 操作场景

该任务指导系统管理员在FusionInsight Manager创建并设置Containers的角色。Containers角色可设置BLU提供的服务的使用权限。

## 前提条件

- 集群管理员已明确业务需求。
- 已登录FusionInsight Manager。

## 操作步骤

**步骤1** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”。

**步骤3** 在“角色名称”和“描述”后的文本框中输入角色名字与描述。

**步骤4** 在“配置资源权限”列表，选择“待操作集群的名称 > Containers”。

**步骤5** 设置角色“配置资源权限”，请参见表4-7。

“服务列表视图”：集群内BLU所提供的服务列表。

表 4-7 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置用户对服务的访问权限。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“权限”的表格中选择“Containers &gt; 服务列表视图”。</li><li>2. 在指定Containers资源的“权限”列，勾选相应权限。</li></ol>

**步骤6** （可选）在“描述”后的文本框输入角色描述信息。

**步骤7** 单击“确定”。

----结束

## 4.10 部署 ALB

### 操作场景

用户在成功安装RTD后，通过平台预置的WAR包部署ALB。部署后ALB可与外部的分发器对接，支持socket、http多协议接入，增强了平台的组网适应性。

### 前提条件

已成功安装Containers服务。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Containers”。

**步骤3** 选择“更多 > 下载客户端”，选择“完整客户端”和对应的平台类型，单击“确定”下载完整客户端文件到本地。

**步骤4** 将下载的“FusionInsight\_Cluster\_1\_Containers\_Client.tar”文件解压，再解压文件夹下的“FusionInsight\_Cluster\_1\_Containers\_ClientConfig.tar”文件获得“FusionInsight\_Cluster\_1\_Containers\_ClientConfig”文件夹。

**步骤5** 单击“业务管理”页签，单击“添加 Group”。

**步骤6** 在“基础”页面输入组名称和描述，单击“下一步”。

**步骤7** 进入“配置集”页面。

1. 在“配置集名称”后的文本框输入配置集名称。  
长度为3-20个字符，包含数字、字母和下划线。
2. 在“描述”后的列表栏输入待上传的配置集压缩包文件的描述信息。  
长度不能超过120个字符。
3. 单击“添加文件”，选择上传**步骤4**解压路径下的“Containers\alb”目录中的“albconfig.zip”，单击“下一步”。

**步骤8** 在“Container”页面为该Group选择Container，单击“提交”。

#### 📖 说明

同一个Container只能属于一个Group，如果没有空闲Container可以选择，请参见[添加Container](#)为该Group添加新的Container。

**步骤9** 在左侧Group列表单击创建好的Group名称，单击“添加BLU”。

**步骤10** 在“基础”页面单击“添加文件”，选择上传**步骤4**解压路径下的“Containers\alb”下目录中的“alb-0.0.1.war”文件。单击“下一步”。

**步骤11** 在“配置”页面选择ALB需要使用的Group配置集，单击“下一步”。

**步骤12** 在“部署实例”页面选择ALB需要使用的Container。

#### 📖 说明

若部署了多Containers实例，同一节点的ALB只能部署到其中一个Containers实例上。

**步骤13** 单击“提交”，开始部署ALB。

**步骤14** ALB部署完成后，参考[启动、停止BLU](#)启动ALB。

----结束

## 4.11 Containers 日志介绍

### 日志描述

日志路径：

- 运行日志：/var/log/Bigdata/containers/container/Container\_实例编号/
- 审计日志：/var/log/Bigdata/audit/containers/container/Container\_实例编号/
- Containers-tomcat日志：/var/log/Bigdata/tomcat/container/
- Container实例的安装卸载：/var/log/Bigdata/containers/

**日志归档规则：**Containers的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过5MB的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩后的日志文件

名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 4-8 WebContainer 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	blus	BLU业务运行日志文件目录。
	cleanupDetail.log	BLU的清理日志。
	container-catalina-omm- <i>hostname</i> .log	Tomcat运行日志。
	container-catalina-omm- <i>hostname</i> .out	Tomcat控制台输出，等同Catalina.out日志（此日志不滚动压缩）。
	container-common-omm- <i>hostname</i> .log	Container健康监控日志。
	container-gc-omm- <i>hostname</i> .log.编号.current	Tomcat进程的GC日志。
	container-manager-omm- <i>hostname</i> .log	Tomcat进程的管理日志
	container-servlet-omm- <i>hostname</i> .log	Container运行日志。
	postinstallDetail.log	Container安装日志。
	startDetail.log	Container启动日志。
	stopDetail.log	Container停止日志。
	container-stack-omm- <i>hostname.time</i> .log	Container停止前的堆栈信息。
Container实例的安装卸载日志	containers_install.log	Container实例的安装卸载日志。
Containers-tomcat日志	sgpaudit.log	Container中Sgp管理的操作审计日志。
	web_container_audit.log	Container操作的审计日志。
	web_container.log	Container监控运行日志。
	web_sgp_control.log	Container中Sgp模块日志。
	web_sgp.log	Container中Sgp模块的核心运行日志。
	backup.log	Container的备份恢复日志
	/script/container_script.log	Container部署BLU过程中tool.sh的日志信息。

日志类型	日志文件名	描述
审计日志	container-audit-omm- hostname.log	Container审计日志。

## 日志级别

Containers提供了如表4-9所示的日志级别。

日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 4-9 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Containers > 配置 > 全部配置”。
3. 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
4. 选择所需修改的日志级别。
5. 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

## 日志格式

Containers的日志格式如下所示：

表 4-10 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <Log Level> <产生 该日志的线程名字>  <log中的message>  <日志事件的发生位 置>	15/03/16 09:24:48 DEBUG [container-deploy- checker] [task-checker] task: [taskName=com.xxx.dap.container.servlets.ope ration.deploy.task.DeployTask@2e0bc2ef] [submitTime=1426469087953] [overTime=60000] [taskPriority=LOWEST_PRIORITY] [taskSeqno=10238] done com.xxx.dap.container.servlets.operation.deploy .task.TaskChecker.run(TaskChecker.java:42)

# 5 使用 DBService

## 5.1 DBService 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**DBService相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/dbservice”。

- gaussDB：“/var/log/Bigdata/dbservice/DB”（gaussDB运行日志目录），“/var/log/Bigdata/dbservice/scriptlog/gaussdbinstall.log”（gaussDB安装日志），“/var/log/gaussdbuninstall.log”（gaussDB卸载日志）。
- HA：“/var/log/Bigdata/dbservice/ha/runlog”（HA运行日志目录），“/var/log/Bigdata/dbservice/ha/scriptlog”（HA脚本日志目录）。
- DBServer：“/var/log/Bigdata/dbservice/healthCheck”（服务进程健康状态检查日志目录）。  
“/var/log/Bigdata/dbservice/scriptlog”（运行日志目录），“/var/log/Bigdata/audit/dbservice/”（审计日志目录）。

**日志归档规则：**DBService的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过1MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>\_<编号>.gz”。最多保留最近的20个压缩文件。

#### 📖 说明

日志归档规则用户不能修改。

表 5-1 DBService 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
DBServer运行相关日志	dbservice_serviceCheck.log	服务检查脚本运行日志
	dbservice_processCheck.log	进程检查脚本运行日志

日志类型	日志文件名	描述
	backup.log	备份恢复操作运行日志 (需执行DBService备份恢复操作)
	checkHaStatus.log	HA检查日志
	cleanupDBService.log	卸载日志(需执行DBService卸载日志操作)
	componentUserManager.log	数据库用户添加删除操作日志 (需添加依赖DBService的服务)
	install.log	安装日志
	preStartDBService.log	预启动日志
	start_dbserver.log	DBServer启动操作日志 (需执行启动DBService服务的操作)
	stop_dbserver.log	DBServer停止操作日志 (需执行停止DBService服务的操作)
	status_dbserver.log	DBServer状态检查日志 (需执行 \$DBSERVICE_HOME/ sbin/status- dbserver.sh)
	modifyPassword.log	DBService修改密码脚本运行日志(需执行 \$DBSERVICE_HOME/ sbin/modifyDBPwd.sh)
	modifyDBPwd_yyyy-mm-dd.log	修改密码工具运行日志 (需执行 \$DBSERVICE_HOME/ sbin/modifyDBPwd.sh)
	dbserver_switchover.log	DBServer执行主备倒换脚本的日志(需执行主备倒换操作)
GAUSSDB运行日志	gaussdb.log	记录数据库运行信息
	gs_ctl-current.log	记录gs_ctl工具的操作
	gs_guc-current.log	记录gs_guc工具的操作,主要是参数修改
	gaussdbinstall.log	gaussDB安装日志

日志类型	日志文件名	描述
	gaussdbuninstall.log	gaussDB卸载日志
HA脚本相关运行日志	floatip_ha.log	Floatip资源脚本日志
	gaussDB_ha.log	gaussDB资源脚本日志
	ha_monitor.log	HA进程监控日志
	send_alarm.log	告警发送日志
	ha.log	HA运行日志
DBService审计日志	dbservice_audit.log	dbservice操作审计日志 (例如: 备份恢复操作)

## 日志格式

DBService的日志格式如下所示:

表 5-2 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	[<yyyy-MM-dd HH:mm:ss> <Log Level>: [<产生该日志的 脚本名称: 行号>]: <log中的 message>	[2020-12-19 15:56:42] INFO [postinstall.sh:653] Is cloud flag is false. (main)
审计日志	[<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>] UserName:< 用户名称> UserIP:<用户IP> Operation:<操作内容> Result:< 操作结果> Detail:<具体信息>	[2020-05-26 22:00:23] UserName:omm UserIP:192.168.10.21 Operation:DBService data backup Result: SUCCESS Detail: DBService data backup is successful.

# 6 使用 Doris

## 6.1 安装 MySQL 客户端

Doris支持MySQL协议，所以大部分支持MySQL协议的客户端都可以访问Doris，包括命令行或者IDE，例如MariaDB、DBeaver、Navicat for MySQL等。

本操作以安装RedHat的MySQL 8.0.22客户端为例进行演示。

### 前提条件

待安装MySQL客户端的节点与MRS集群网络互通。

### 操作步骤

**步骤1** 以root用户登录待安装MySQL客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令查看MySQL客户端依赖库ncurses-libs的版本：

```
rpm -qa | grep ncurses
```

```
[root@node-master1hlrt ~]# rpm -qa | grep ncurses
ncurses-base-6.3-2.r2.hce2.noarch
ncurses-libs-6.3-2.r2.hce2.x86_64
ncurses-6.3-2.r2.hce2.x86_64
```

**步骤3** 从<https://downloads.mysql.com/archives/community/>下载MySQL客户端对应的软件包，建议安装8.x 版本，以RedHat发行版本为例：

- 如果**步骤2**的依赖库是6.x建议下载对应OS Version为RedHat8的MySQL软件包。
- 如果**步骤2**的依赖库是5.x建议下载对应OS Version为RedHat7的MySQL软件包。

例如，若需安装RedHat的MySQL 8.0.22客户端需下载如下四个软件包：

Product Version:

Operating System:

OS Version:

---

**RPM Bundle**  
(mysql-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm-bundle.tar)

**RPM Package, MySQL Server**  
(mysql-community-server-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm)

**RPM Package, Client Utilities**  
(mysql-community-client-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm)

**RPM Package, Client Plugins**  
(mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm)

**RPM Package, Development Libraries**  
(mysql-community-devel-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm)

**RPM Package, MySQL Configuration**  
(mysql-community-common-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm)

**RPM Package, Shared Libraries**  
(mysql-community-libs-8.0.22-1.el8.x86\_64.rpm)

**步骤4** 将下载的软件包上传到待安装MySQL客户端的节点上。

**步骤5** 在上传的文件所在目录执行以下命令，安装MySQL客户端及对应的依赖包。

```
rpm -ivh mysql-community-client-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh mysql-community-client-plugins-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh mysql-community-common-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm --nodeps --force
rpm -ivh mysql-community-libs-8.0.22-1.el7.x86_64.rpm --nodeps --force
```

**步骤6** 执行以下命令查看MySQL客户端的版本：

```
mysql --version
```

```
[root@node-master1h1rt ~]# mysql --version
mysql Ver 8.0.22 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
[root@node-master1h1rt ~]#
```

**步骤7** MySQL客户端安装成功后，即可访问Doris，详细操作请参见[从零开始使用Doris](#)。

----结束

## 6.2 从零开始使用 Doris

Doris是一个基于MPP架构的高性能、实时的分析型数据库，不仅可以支持高并发的点查询场景，也能支持高吞吐的复杂分析场景。

本文主要通过示例介绍如何快速使用MRS Doris集群进行基本的建表和查询操作。

### 📖 说明

Doris数据库名和表名区分大小写。

### 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 创建具有Doris管理权限的用户。

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”，填写角色名称，如“dorisrole”，在“配置资源权限”选择“待操作的集群 > Doris”，勾选“Doris管理员权限”，单击“确定”。
  - b. 选择“用户 > 添加用户”，填写用户名称，如“dorisuser”，“用户类型”选择“人机”，“密码策略”默认，输入用户密码并确认新密码，关联“dorisrole”角色，单击“确定”。
  - c. 使用新建的dorisuser用户重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）
  - a. 登录安装了MySQL客户端的节点，使用admin用户连接Doris服务。  
**mysql -uadmin -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址**

### 📖 说明

- admin用户默认密码为空。
  - Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
  - Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
  - 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。
- b. 执行以下命令创建角色：  
**CREATE ROLE dorisrole;**
  - c. 执行以下命令给角色授权，具体权限介绍请参见[用户权限介绍](#)。例如，授予角色ADMIN\_PRIV权限：  
**GRANT ADMIN\_PRIV ON \*.\* TO ROLE 'dorisrole';**

d. 执行以下命令创建用户并绑定角色：

```
CREATE USER 'dorisuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT  
ROLE 'dorisrole';
```

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

**步骤2** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP  
地址
```

#### 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤3** 执行以下命令可查看FE和BE的运行状态。

```
SHOW FRONTENDS\G;
```

```
SHOW BACKENDS\G;
```

**步骤4** 创建一个数据库。

```
create database if not exists mrs_demo;
```

```
use mrs_demo;
```

**步骤5** 数据库创建成功后，继续创建数据表。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mrs_table
```

```
(
```

```
  `user_id` LARGEINT NOT NULL COMMENT "用户id",
```

```
  `date` DATE NOT NULL COMMENT "数据灌入日期",
```

```
  `city` VARCHAR(20) COMMENT "城市",
```

```
  `age` SMALLINT COMMENT "年龄",
```

```
  `sex` TINYINT COMMENT "性别",
```

```
  `last_visit_date` DATETIME REPLACE DEFAULT "1970-01-01 00:00:00"
```

```
  COMMENT "用户最后一次访问时间",
```

```
  `cost` BIGINT SUM DEFAULT "0" COMMENT "用户总消费",
```

```
  `max_dwell_time` INT MAX DEFAULT "0" COMMENT "用户最大停留时间",
```

```
  `min_dwell_time` INT MIN DEFAULT "99999" COMMENT "用户最小停留时间"
```

```
)
```

```
AGGREGATE KEY(`user_id`, `date`, `city`, `age`, `sex`)
DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
  "replication_allocation" = "tag.location.default: 1"
);
```

**步骤6** 在当前节点的任意目录下创建“test.csv”文件，内容如下：

```
10000,2017-10-01,city1,20,0,2017-10-01 06:00:00,20,10,10
10000,2017-10-01,city2,20,0,2017-10-01 07:00:00,15,2,2
10001,2017-10-01,city3,30,1,2017-10-01 17:05:45,2,22,22
10002,2017-10-02,city4,20,1,2017-10-02 12:59:12,200,5,5
10003,2017-10-02,city5,32,0,2017-10-02 11:20:00,30,11,11
10004,2017-10-01,city6,35,0,2017-10-01 10:00:15,100,3,3
10004,2017-10-03,city7,35,0,2017-10-03 10:20:22,11,6,6
```

**步骤7** 通过Stream load方式将“test.csv”中的数据导入到**步骤5**创建的表中。

`cd test.csv所在目录`

```
curl -k --location-trusted -u doris用户名:用户密码 -H "label:table1_20230217" -H
"column_separator;" -T test.csv http://Doris FE实例IP地址:HTTP端口/api/
mrs_demo/mrs_table/_stream_load
```

#### 📖 说明

- Doris FE实例IP地址可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”查看。
- HTTP端口号可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“http\_port”查看。

**步骤8** 查询数据。

```
select * from mrs_table where city='city1';
```

----结束

## 6.3 权限管理

### 6.3.1 Doris 权限管理

Doris权限管理系统实现了行级别细粒度的权限控制，和基于角色的权限访问控制。

#### 用户权限介绍

Doris目前支持的权限如**表6-1**所示。

表 6-1 Doris 权限列表

权限名称	权限介绍
Node_priv	节点变更权限。包括FE、BE、DBroker节点的添加、删除、下线等操作。 该权限只能赋予Global级别。

权限名称	权限介绍
Admin_priv	除NODE_PRIV以外的所有权限。
Grant_priv	权限变更权限，允许执行授权、撤权、添加/删除/变更用户/角色等操作。 拥有该权限的用户不能赋予其他用户“node_priv”权限，除非用户本身拥有“node_priv”权限。
Select_priv	对数据库、表的只读权限。
Load_priv	对数据库、表的写权限，包括Load、Insert、Delete等。
Alter_priv	对数据库、表的更改权限。包括重命名库/表、添加/删除/变更列、添加/删除分区等操作。
Create_priv	创建数据库、表、视图的权限。
Drop_priv	删除数据库、表、视图的权限。
Usage_priv	资源的使用权限和workload group权限。

根据权限适用范围的不同，将库表的权限分为以下四个层级：

- **CATALOG LEVEL**：数据目录（Catalog）级权限。被授予的权限适用于指定Catalog中的任意库表。
- **DATABASE LEVEL**：数据库级权限。被授予的权限适用于指定数据库中的任意表。
- **TABLE LEVEL**：表级权限。被授予的权限适用于指定数据库中的指定表。
- **RESOURCE LEVEL**：资源级权限。被授予的权限适用于指定资源。

## 前提条件

- Doris服务运行正常。
- 角色名称不能为operator和admin。
- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时，Doris赋权成功后，权限生效时间大约为2分钟。

## 添加 Doris 角色（集群已启用 Kerberos 认证（安全模式））

**步骤1** 登录Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，在“角色”界面单击“添加角色”按钮，进入添加角色页面。

**步骤2** 在添加角色界面输入“角色名称”，在配置资源权限处单击集群名称，进入服务列表页面，单击Doris服务，进入Doris权限资源页面。

根据业务需求确定是否要创建具有Doris管理员权限的角色。

### 📖 说明

- Doris管理员权限为：除去节点操作权限外的所有权限。
- 角色名：添加的角色名不能包含中划线字符“-”，否则会导致认证失败。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤4**。

★ 角色名称:

配置资源权限: [所有资源](#) / [Doris](#)

视图名称

Doris管理员权限

Doris读写权限

描述:

**步骤3** 勾选“Doris管理员权限”，单击“确定”，操作结束。

**步骤4** 单击“Doris读写权限”，勾选对应资源的查询、删除、插入、修改、创建或授权权限。

根据业务需求确定是否赋权。

★ 角色名称:

配置资源权限: [所有资源](#) / [Doris](#) / [Doris读写权限](#)

资源名称	资源类型	查询	删除	插入	修改	创建	授权	递归
internal	数据目录	<input type="checkbox"/>						

描述:

**步骤5** 授权完成后，单击“确定”操作结束。

----结束

## 添加用户并绑定 Doris 对应角色（集群已启用 Kerberos 认证（安全模式））

**步骤1** 登录Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，单击“添加用户”，进入添加用户页面。

**步骤2** “用户类型”选择“人机”，在“密码”和“确认新密码”参数设置该用户对应的密码。

### 📖 说明

- 用户名：添加的用户名不能包含中划线字符“-”，否则会导致认证失败。
- 密码：设置的密码不能携带“\$”、“.”、“#”特殊字符，否则会导致认证失败。

**步骤3** 在“角色”处单击“添加”，在弹框中选择具有Doris权限的角色，单击“确定”添加到角色，单击“确定”完成操作。

**步骤4** 使用新建的用户重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。

**步骤5** 登录安装了MySQL客户端的节点，使用新添加的用户及修改后的密码连接Doris服务。

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u dorisuser -p数据库登录用户密码 -P FE 查询连接端口 -h Doris FE 实例IP地址
```

#### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

----结束

## 添加角色并绑定给用户（集群未启用 Kerberos 认证（普通模式））

**步骤1** 登录安装了MySQL客户端的节点，使用admin用户连接Doris服务。

```
mysql -uadmin -P FE 查询连接端口 -h Doris FE 实例IP地址
```

#### 📖 说明

- admin用户默认密码为空。
- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令创建角色：

```
CREATE ROLE dorisrole;
```

**步骤3** 执行以下命令给角色授权，具体权限介绍请参见[用户权限介绍](#)。例如，授予角色ADMIN\_PRIV权限：

```
GRANT ADMIN_PRIV ON *.* TO ROLE 'dorisrole';
```

**步骤4** 执行以下命令创建用户并绑定角色：

```
CREATE USER 'dorisuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE 'dorisrole';
```

----结束

## 6.3.2 配置 Doris 表的列权限管理

### 操作场景

在FE的自定义配置项中添加“enable\_col\_auth”参数开启列授权后，Doris支持对列级别权限的管理。

### 📖 说明

- 表的列级别的授权仅支持Select\_priv权限。
- 必须使用具有Grant\_priv权限的用户进行列权限的管理操作。
- 被授予了列级别Select\_priv权限的用户，如果执行select \*查询表数据，结果只返回具有Select\_priv权限的列。
- 被授予了列级别Select\_priv权限的用户，如果执行desc tb查询表的详细信息，结果只返回具有Select\_priv权限的列。
- 支持视图和物化视图的列级别授权。

## 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“FE（角色）> 自定义”，在参数文件“fe.conf”中添加自定义参数，参数名称为“enable\_col\_auth”，值为“true”

**步骤3** 单击“保存”，单击“确定”，保存配置。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有FE实例，选择“更多 > 重启实例”，重启所有FE实例。

**步骤5** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的业务IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者在Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤6** 执行以下命令授予Select\_priv权限：

- 给用户授权：  
**GRANT select\_priv [(col1, col2...)] ON ctl.db.tbl TO 'user';**
- 给角色授权：  
**GRANT select\_priv [(col1, col2...)] ON ctl.db.tbl TO ROLE 'role';**

**步骤7** 执行以下命令查看用户权限：

```
show grants for user;
```

**步骤8** 执行以下命令回收列的Select\_priv权限:

- 回收用户的权限:  
`revoke select_priv [(col1, col2...)] ON ctl.db.tbl from 'user';`
- 回收角色的权限:  
`revoke select_priv [(col1, col2...)] ON ctl.db.tbl from ROLE 'role';`

**步骤9** 执行以下命令查看用户权限:

```
show grants for user;
----结束
```

## 6.4 Doris 多租户

### 6.4.1 Doris 多租户介绍


#### Doris 多租户介绍

Doris多租户的特性是通过内核Workload Group资源软限制的方案实现的，通过“用户 > 租户角色 > Workload Group”模型对Workload进行分组管理，以保证内存和CPU资源的灵活调配和管控。目前支持CPU、内存、并发数和等待队列管理，模型设计如图6-1所示。

#### 说明

仅集群已启用Kerberos认证（安全模式）支持在Manager界面创建和管理Doris多租户。

图 6-1 Doris 租户模型




用户与租户关联后，该用户提交的query任务就与Workload Group相关联，可以限制单个查询在BE节点上的CPU和内存资源的百分比，和配置资源组的内存软隔离。

开启内存软隔离后，当集群资源紧张时，将自动结束组内占用内存最大的若干个查询任务以减缓集群压力。当集群资源空闲时，一旦Workload Group使用资源超过预设值时，多个Workload将共享集群可用空闲资源并自动突破阈值，继续使用系统内存以保

证查询任务的稳定执行。与此同时，在Workload Group中引入了查询排队功能，在创建Workload Group时可以设置最大查询数，超出最大并发的查询将会进行队列中等待执行，以此来缓解高负载下系统的压力。

## Doris 租户角色和用户关联关系介绍

通过FusionInsight Manager服务配置和租户管理页面的操作，用户可以实现创建租户、关联服务、设置租户资源配置、租户关联用户等操作。Manager侧和Doris侧的角色和用户关联关系如下图所示：



租户关系中“用户 > 租户角色 > Workload Group”都是一对一关系；而权限角色，一个用户可对应多个角色。

当前版本支持的Doris租户资源配置列表如表6-2所示。

表 6-2 租户资源配置

资源	取值范围	描述	备注
CPU配额权重	1~100	租户占用CPU资源的相对权重	相对占比（竞争时生效），例如有两个租户A和B执行查询，对应该值分别为A: 10, B: 20, 此时租户A的CPU占用率为三分之一，即为： $10/(10+20)$ 。如果另有一租户C开始执行，对应值为30，则租户A的CPU占用率为六分之一，即为： $10/(10+20+30)$ 。
内存限额占比	1%~70%	租户最大占用内存资源的百分比	租户的可用内存大小为：物理内存 * mem_limit * 内存限额占比，上限为70%，Doris有一个默认租户normal占用了30%。
并发数	1~214 74836 47	租户最大可运行查询任务的并发数	该值是对单个FE的限定。例如设置并发数为1, Doris有三个FE节点，则从集群角度看，最大可运行的SQL数为3。
队列长度	0~214 74836 47	租户最大等待执行的查询任务数	超过并发数的SQL会进入队列等待，当队列满了之后，新提交的查询会被拒绝。
队列等待时长	0~214 74836 47	租户等待执行的查询任务最大的等待时长	如果查询等待时间超过该值，那么查询会被拒绝，时间单位为毫秒。

资源	取值范围	描述	备注
开启内存软隔离	<ul style="list-style-type: none"><li>• 开启</li><li>• 关闭</li></ul>	租户是否可以超量占用内存资源	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果关闭内存软隔离，系统检测到租户内存使用超出限制后将立即取消租户组内内存占用最大的若干个任务。</li><li>• 如果开启内存软隔离，若该系统有空闲内存资源则该租户在超出内存的限制后可继续使用系统内存；只有当集群资源紧张时，才取消租户组内内存占用最大的若干任务。</li></ul>

## 6.4.2 管理 Doris 租户

集群管理员通过 FusionInsight Manager 页面可以创建 Doris 租户。

### 创建 Doris 租户

**步骤1** 登录 FusionInsight Manager，单击“租户资源”。

**步骤2** 在“租户资源管理”页面单击 ，打开添加租户的配置页面，参见表6-3为租户配置属性。

表 6-3 租户参数介绍


参数名称	描述
名称	指定当前租户的名称，长度为3~50个字符，可包含数字、字母或下划线（_），但不支持创建仅包含数字的Doris租户名称。 根据业务需求规划租户的名称，不得与当前集群中已有的角色、HDFS目录或者Yarn队列重名。
租户类型	选择“叶子租户”。 <b>说明</b> 创建Doris租户，租户类型只能选择“叶子租户”。
计算资源	只创建Doris相关租户时，不选择“Yarn”。
存储资源	只创建Doris相关租户时，不选择“HDFS”。

参数名称	描述
服务	<p>单击“关联服务”，在关联服务配置以下参数并单击“确定”：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“服务”：选择“Doris”。</li> <li>“关联类型”：默认“共享”。</li> </ul> <p>以下参数详细说明可参见表6-2。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“CPU配额权重”：租户占用CPU资源的相对权重，即相对占比，竞争时生效。</li> <li>“内存限额占比”：租户最大占用内存资源的百分比，如该值设置为“10”，则当前租户在不同BE节点内存可用为：BE可用内存 * 10%。因为Doris存在默认租户normal，占用了30%，所以其他租户可设置上限为70%，若总和超过100%，Doris租户将创建失败。</li> <li>“并发数”：租户最大可运行查询任务的并发数，超过并发数的查询会进入等待队列。</li> <li>“队列长度”：租户最大等待执行的查询任务数。</li> <li>“队列等待时长（毫秒）”：租户等待执行的查询任务的最大等待时长，单位为毫秒。</li> <li>“开启内存软隔离”：默认关闭内存软隔离。如果开启内存软隔离，在资源充足时，可超额占用限额以外内存，在资源紧张时，才会释放多占用的内存。如果关闭内存软隔离，则该Workload Group为内存硬隔离，超过内存可用限额时，部分SQL将被取消或者拒绝执行。</li> </ul>
描述	配置当前租户的描述信息。

**步骤3** 单击“确定”，等待界面提示租户创建成功。

**步骤4** Doris租户创建完成后，可以在“租户资源管理”列表中查看并修改租户资源。

1. 在FusionInsight Manager页面，选择“租户资源”，在租户列表中选中需要查看的Doris租户，查看租户概述和资源配额。
2. 选择“资源”，单击“资源详情”后的 ，对租户资源进行修改。



3. 修改完成后，单击“确定”，返回“资源”页面，展示修改后的资源详情。

#### 📖 说明

- 在“概述”的“资源配额”是静态的，并不是实时刷新，只在加载时更新。
- 因为Doris租户代表的是Workload Group，是对组内任务在单个实例节点的计算资源限制，所以“资源配额”和“图表”都是对指标均值的监控，“图表”每30秒刷新一次。

----结束

## 为已有的租户关联 Doris 服务

- 步骤1** 在FusionInsight Manager页面，选择“租户资源”，在租户列表中选择需要操作的租户，选择“服务关联”页签，单击“关联服务”。
- 步骤2** 在弹出的页签中的“服务”选择“Doris”并按照业务需求配置其他参数，单击“确定”，关联Doris服务。
- 步骤3** 如果需要解除关联Doris服务，在“服务关联”的Doris服务“操作”列单击“删除”，在弹窗中单击“确定”，解除关联Doris服务。

租户资源管理



#### 📖 说明

当租户解除关联Doris服务后，对应Doris内核的Workload Group将被删除，同时绑定该租户的用户的Workload Group也将设置为**normal**。

----结束

## 添加用户并绑定租户

- 新建用户并绑定租户：登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，单击“添加用户”，添加一个人机用户，在角色中添加已创建的Doris租户。
- 为已有的用户绑定租户：登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，在该用户的“操作”列单击“修改”，在角色中添加已创建的Doris租户。

#### 📖 说明

- 如果用户需要删除Doris租户，只需在“系统 > 用户”的用户列表中单击该用户所在行的“修改”，删除角色中绑定的Doris租户即可。
- 不支持一个用户绑定多个Doris租户。如果user1已关联Doris租户tenant1，再关联tenant2时，界面不会报错，但后台日志中会打印相关说明，该用户已经关联租户，此次关联操作无效。

## 6.4.3 Doris 多租户监控告警介绍

Doris多租户基于内核Workload Group资源软限制方案实现，Workload Group只是限制组内任务在单个BE节点上的计算资源和内存资源的使用，所以租户没有整体资源池的概念，而是在执行查询任务时，动态的在各个BE节点上进行资源分配。

因此，Doris多租户的监控和告警是节点粒度的，在服务和租户粒度上，会进行适当的聚合处理。

## Doris 多租户监控

- 租户资源监控

在FusionInsight Manager首页，单击“租户资源”，在租户列表中单击Doris租户名称，“概述”页签的“资源配额”和“图表”对该租户下的资源的聚合监控：

- CPU：租户CPU占用率平均值，统计该Doris租户下的所有BE节点的CPU占用率并取平均值。
- 内存：租户内存使用大小平均值，统计该Doris租户下的所有BE节点的内存使用大小，并取平均值。
- 并发数：租户查询并发数总和，统计该Doris租户下的所有FE节点的查询并发数，并求和。

资源配额

服务	资源	百分比	可用	已使用
Doris	CPU	0%	100 %	0.00 %
Doris	Memory	0%	3.33 GB	0 B
Doris	Concurrency	0%	3	0

图表



### 说明

- “资源配额”是静态不刷新的，只有进入“概览”时，会查询当前资源使用情况；而“图表”是实时监控，每30秒刷新一次。
- “图表”中的“租户CPU占用率平均值”的具体数值表示当前租户查询任务占用所有BE节点CPU资源的时间占比平均值。
- 由于排队设计不感知FE的个数，所以租户设置的并发数只在FE粒度生效，因此，“图表”中的“租户查询并发数总和”代表租户整体的并发情况。
- 服务级别监控

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Doris > 图表”，在“图表分类”中选择“租户资源”，即可查看Doris服务相关资源所有租户的使用情况。

图表 图表说明




- 实例级别监控

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”，单击需要查看租户资源使用情况的FE或BE实例，单击“图表”，在“图表分类”中选择“租户资源”，即可查看该节点相关资源所有租户的使用情况。

图 6-2 FE 实例租户资源监控



图 6-3 BE 实例租户资源监控



## Doris 多租户告警

Doris多租户告警主要涉及以下两个：


- 并发数（告警ID为“50227”）：如果租户在某个FE节点的并发数超过了限制的阈值（默认阈值为90%），就会产生告警。
- 内存（告警ID为“50228”）：如果租户在某个BE节点的内存占用超过了限额占比的阈值（紧急默认阈值为90%，重要默认阈值为85%），就会产生告警。

### 说明

- 内存阈值告警，只针对未开启内存软隔离的租户。
- 在FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 告警 > 告警”，单击具体告警左侧的 ，可在定位信息中确认上报告警的具体角色和节点。如果需要确认上报告警的具体租户，则需要上报告警的FE或BE节点中查看相应的监控图表信息确认。

## 6.5 访问 Doris 原生 Web 页面

- 步骤1** 使用具有Manager管理员权限的用户登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Doris”。
- 步骤2** 在概览页面，单击“FE WebUI”右侧的超链接进入Doris WebUI登录页面，输入具有Doris管理权限的用户名和密码（集群已启用Kerberos认证（安全模式）需已修改初始密码），创建用户相关操作请参见[Doris权限管理](#)，单击“Login”：



- 步骤3** 在Doris WebUI首页中查看Doris集群相关信息，也可以在“Playground”中查看Doris表信息并执行查询SQL语句。

----结束

## 6.6 Doris 数据模型介绍

### 基本概念

在Doris中，数据以表（Table）的形式进行逻辑上的描述。一张表包括行（Row）和列（Column）。Row即用户的一行数据，Column用于描述一行数据中不同的字段。Column可以分为Key和Value两大类。从业务角度看，Key和Value可以分别对应维度列和指标列。

Doris的数据模型主要分为以下三类：

- Aggregate
- Unique
- Duplicate

## Aggregate 模型

建Aggregate模型表语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_db.example_tbl
(
  `user_id` LARGEINT NOT NULL COMMENT "用户id",
  `date` DATE NOT NULL COMMENT "数据灌入日期时间",
  `city` VARCHAR(20) COMMENT "用户所在城市",
  `age` SMALLINT COMMENT "用户年龄",
  `sex` TINYINT COMMENT "用户性别",
  `last_visit_date` DATETIME REPLACE DEFAULT "1970-01-01 00:00:00"
  COMMENT "用户最后一次访问时间",
  `cost` BIGINT SUM DEFAULT "0" COMMENT "用户总消费",
  `max_dwell_time` INT MAX DEFAULT "0" COMMENT "用户最大停留时间",
  `min_dwell_time` INT MIN DEFAULT "99999" COMMENT "用户最小停留时间"
)
AGGREGATE KEY(`user_id`, `date`, `city`, `age`, `sex`)
DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
  "replication_allocation" = "tag.location.default: 1"
);
```

### 说明

当导入数据时，对于Key列相同的行会聚合成一行，而Value列会按照设置的AggregationType进行聚合。AggregationType 目前有以下四种聚合方式：

- SUM：求和，多行的Value进行累加。
- REPLACE：替代，下一批数据中的Value会替换之前导入过的行中的Value。
- MAX：保留最大值。
- MIN：保留最小值。

表中的列按照是否设置了AggregationType，分为Key（维度列）和Value（指标列）。例如，没有设置AggregationType的，如user\_id、date、age等称为Key，而设置了AggregationType的称为Value。

## Unique 模型

- 读时合并

这类表没有聚合需求，只需保证主键（`user_id`和`username`）的唯一性。且 Unique模型的读时合并实现完全可以用Aggregate模型中的REPLACE方式替代。建表示例如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_db.example_tbl
(
  `user_id` LARGEINT NOT NULL COMMENT "用户id",
  `username` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT "用户昵称",
  `city` VARCHAR(20) COMMENT "用户所在城市",
  `age` SMALLINT COMMENT "用户年龄",
  `sex` TINYINT COMMENT "用户性别",
  `phone` LARGEINT COMMENT "用户电话",
  `address` VARCHAR(500) COMMENT "用户地址",
  `register_time` DATETIME COMMENT "用户注册时间"
)
UNIQUE KEY(`user_id`, `username`)
DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
  "replication_allocation" = "tag.location.default: 1"
);
```

- 写时合并

Unique模型的写时合并实现，与Aggregate模型是完全不同的两种模型，查询性能更接近于Duplicate模型，在有主键约束需求的场景上相比Aggregate模型有较大的查询性能优势，适用于在聚合查询以及需要用索引过滤大量数据的查询场景。

可以在建表时指定如下property的方式开启Unique模型：

```
"enable_unique_key_merge_on_write" = "true"
```

例如：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_db.example_tbl
(
  `user_id` LARGEINT,
  `username` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `city` VARCHAR(20),
  `age` SMALLINT,
  `sex` TINYINT,
  `phone` LARGEINT,
  `address` VARCHAR(500),
  `register_time` DATETIME
)
UNIQUE KEY(`user_id`, `username`)
DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
  "replication_allocation" = "tag.location.default: 1",
```

```
"enable_unique_key_merge_on_write" = "true"  
);
```

#### 📖 说明

在开启了写时合并选项的Unique表，数据在导入阶段就会去将被覆盖和被更新的数据进行标记删除，同时将新的数据写入新的文件。在查询时，所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤，读取出来的数据是最新的数据，消除了读时合并中的数据聚合过程，并且支持多种谓词的下推，因此在聚合查询场景下能带来较大的性能提升。

## Duplicate 模型

数据既没有主键，也没有聚合需求时，可以使用Duplicate数据模型建表。Duplicate模型数据完全按照导入文件中的数据进行存储，不会有任何聚合。即使两行数据完全相同，也都会保留。而在建表语句中指定的**DUPLICATE KEY**，只是用来指明底层数据按照指定的列进行排序。

建Duplicate模型表语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS example_db.example_tbl  
(  
  `timestamp` DATETIME NOT NULL COMMENT "日志时间",  
  `type` INT NOT NULL COMMENT "日志类型",  
  `error_code` INT COMMENT "错误码",  
  `error_msg` VARCHAR(1024) COMMENT "错误详细信息",  
  `op_id` BIGINT COMMENT "负责人id",  
  `op_time` DATETIME COMMENT "处理时间"  
)  
DUPLICATE KEY(`timestamp`, `type`, `error_code`)  
DISTRIBUTED BY HASH(`type`) BUCKETS 1  
PROPERTIES (  
  "replication_allocation" = "tag.location.default: 1"  
);
```

## Key 列

Duplicate、Aggregate、Unique模型，都会在建表时指定Key列，区别为：

- Duplicate模型，：表的Key列只是**排序列**，并非起到唯一标识的作用。
- Aggregate、Unique模型：这两种聚合类型的表，Key列是兼顾**排序列**和**唯一标识列**，是真正意义上的**Key列**。

## 数据模型的选择建议

因为数据模型在建表时就已经确定，且无法修改。所以，选择一个合适的数据模型非常重要。

- Aggregate模型可以通过预聚合，极大地降低聚合查询时所需扫描的数据量和查询的计算量，适合有固定模式的报表类查询场景，但是该模型不适用于count(\*)查询。同时因为固定了Value列上的聚合方式，在进行其他类型的聚合查询时，需要考虑语意正确性。
- Unique模型针对需要唯一主键约束的场景，可以保证主键唯一性约束。但是无法利用ROLLUP等预聚合带来的查询优势。
  - 对于聚合查询有较高性能需求的用户，推荐使用写时合并实现。
  - Unique模型仅支持整行更新，如果用户既需要唯一主键约束，又需要更新部分列（例如将多张源表导入到一张Doris表的场景），则可以考虑使用Aggregate模型，同时将非主键列的聚合类型设置为REPLACE\_IF\_NOT\_NULL。
- Duplicate适合任意维度的Ad-hoc查询。虽然无法利用预聚合的特性，但是不受聚合模型的约束，可以发挥列存模型的优势（只读取相关列，而不需要读取所有Key列）。

## 6.7 Doris 冷热分离


### 6.7.1 Doris 冷热分离介绍

在数据分析的实际应用场景中，冷热数据经常有不同的查询频次及响应速度要求。例如，在行为分析场景中，需支持近期流量数据的高频查询和高时效性，历史数据的访问频次很低，但需长时间备份以保证后续的审计和回溯工作，且查询需求也会随着时间推移锐减，如果将所有数据存储在本地，将造成大量的资源浪费。

#### 原理介绍


Apache Doris 2.0版本推出了冷热数据分层功能，用户可以使用冷热分层功能将数据从本地下沉到对象存储中，如[图6-4](#)所示。

图 6-4 冷热数据分层功能原理



OBS对象存储支持海量数据存储，并提供安全可靠的、低成本的分布式存储服务。Doris主要基于OBS实现冷热分离功能，如[图6-5](#)所示。

图 6-5 Doris 冷热分离原理



## 6.7.2 配置 Doris 冷热分离

该章节主要介绍如何配置和使用Doris冷热分离功能。

### 前提条件

Doris集群与OBS网络互通。

### 创建 OBS 并行文件系统并获取 AK/SK 和 DomainID

创建OBS并行文件系统。

- 步骤1** 登录OBS管理控制台。
  - 步骤2** 选择“并行文件系统 > 创建并行文件系统”。
  - 步骤3** 填写文件系统名称，例如“doris-obs”。
- 企业项目需要与MRS集群保持一致，其他参数请根据需要填写。
- 步骤4** 单击“立即创建”。
  - 步骤5** 在并行文件系统列表中单击新建的并行文件系统名称，单击“概览”，查看并记录“Endpoint”信息。

#### 📖 说明

用户删除服务或者卸载集群后，可能导致**步骤2~步骤4**创建的并行文件系统下残留脏数据，请用户手动删除。

获取AK/SK信息。

- 步骤6** 单击页面右上角的用户名，在下拉列表中选择“我的凭证”。

**步骤7** 在“API凭证”中，记录并保存“账号ID”的值，作为DomainID。

**步骤8** 单击“访问密钥”页签，单击“新增访问密钥”，输入验证码或密码。单击“确定”，生成并下载访问密钥，在.csv文件中获取AK/SK信息。

----结束

## 创建云服务委托并绑定集群

**步骤1** 登录MRS云服务管理控制台。

**步骤2** 在服务列表中选择“管理与监管 > 统一身份认证服务 IAM”。

**步骤3** 选择“委托 > 创建委托”，在创建委托页面设置如下参数，并单击“下一步”：

- 委托名称：填写委托名称，例如：mrs\_ecs\_obs。
- 委托类型：选择“云服务”。
- 云服务：选择“弹性云服务器 ECS 裸金属服务器 BMS”。
- 持续时间：选择“永久”。

**步骤4** 在弹出授权页面的搜索框内，搜索“OBS OperateAccess”策略，并勾选“OBS OperateAccess”策略。

**步骤5** 单击“下一步”，在“选择权限范围方案”中选择“全局服务资源”，单击“确定”。

**步骤6** 在弹出提示框中单击“知道了”，开始授权。界面提示“授权成功”，单击“完成”，委托创建成功。

**步骤7** 在MRS控制台，选择“现有集群”，单击Doris集群名称，进入集群详情页面。

**步骤8** 在集群详情的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”，进行IAM用户同步。

**步骤9** 单击委托右侧的“管理委托”选择创建的委托名称，例如：mrs\_ecs\_obs，单击“确定”进行绑定。

----结束

## 创建普通账号委托并绑定集群

**步骤1** 登录MRS云服务管理控制台。

**步骤2** 在服务列表中选择“管理与监管 > 统一身份认证服务 IAM”。

**步骤3** 选择“权限管理 > 权限”，单击“创建自定义策略”，配置如下参数，并单击“确定”：

- 策略名称：填写策略名称，例如：doris-policy。
- 策略配置方式：选择“JSON视图”。
- 策略内容：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "OBS:*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

\* 策略名称

策略配置方式  可视化视图  JSON视图

\* 策略内容

```
1 {  
2   "Version": "1.1",  
3   "Statement": [  
4     {  
5       "Effect": "Allow",  
6       "Action": [  
7         "OBS:*:*"  
8       ]  
9     }  
10  ]  
11 }
```

**步骤4** 选择“委托 > 创建委托”，在创建委托页面配置以下参数并单击“确定”：

- 委托名称：填写委托名称，例如：agency-MRS-to-OBS。
- 委托类型：选择“普通账号”。
- 委托的账号：填写本用户的云账号，即使用手机号开通的账号，不能是联邦用户或者IAM用户。
- 持续时间：选择“永久”。

**步骤5** 在弹出授权页面的搜索框内，搜索**步骤3**新建的自定义策略，并勾选该策略，例如“doris-policy”。

**步骤6** 单击“下一步”，在“选择授权范围”中勾选“全局服务资源”，单击“确定”。

**步骤7** 创建完成后，将鼠标放在新建的委托上，记录下委托ID。

**步骤8** 在“统一身份认证服务”选择“委托”。

**步骤9** 单击**步骤3**中创建的云服务委托名称，例如：“mrs\_ecs\_obs”。

**步骤10** 选择“授权记录 > 授权”，单击“新建策略”，参数配置如下：

- 策略名称：自定义策略名，例如“doris-assume-policy”。
- 策略配置方式：选择“JSON视图”。
- 策略内容：配置如下（其中“{委托id}”为**步骤7**记录的ID）

```
{  
  "Version": "1.1",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": [  
        "iam:agencies:assume"  
      ],  
      "Resource": {  
        "uri": [  
          "/iam/agencies/{委托ID}"  
        ]  
      }  
    }  
  ],  
}
```

```
    "Effect": "Allow"  
  }  
]  
}
```

**步骤11** 单击“下一步”，在“选择策略”页面勾选**步骤10**创建的策略名称。

**步骤12** 单击“下一步”，在“选择权限范围方案”中选择“全局服务资源”，单击“确定”。

----结束

## 开启 Doris 冷热分离功能

默认情况下，Doris冷热分离功能是关闭的，如果需要使用该功能，请执行以下操作开启。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”。

**步骤2** 在搜索框中搜索“obs\_cooldown\_enable”参数，修改该参数值为“true”。

**步骤3** （可选）如果本地磁盘的数据冷却并被存储到OBS上后，在某个时间段又需要将相关数据存储到本地磁盘上，可选择“全部配置 > BE（角色） > 自定义”，在自定义参数“be.conf.customized.configs”中新增“moveback\_enable”参数，值为“true”。

**步骤4** 单击“保存”，单击“确定”，保存配置。

**步骤5** 单击“实例”，勾选受影响的FE和BE实例，选择“更多 > 重启实例”，输入当前用户密码，重启FE和BE实例。

----结束

## Doris 冷热分离使用实践

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的业务IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者在Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 创建Resource。

- 使用配置委托方式创建Resource
  - a. 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > FE（角色） > OBS”，配置以下参数：
    - obs\_authentication\_method：值修改为“agency”。

- obs\_endpoint: [步骤5](#)查看的Endpoint信息, 例如: obs.XXX。
  - obs\_iam\_endpoint: 值为: [https://iam.步骤5查看的Endpoint值](#)。
  - obs\_iam\_domain\_id: [步骤7](#)查看的DomainID值。
  - obs\_agency\_name: [创建普通账号委托并绑定集群](#)创建的普通账号委托, 例如: agency-MRS-to-OBS。
- b. 在安装了MySQL客户端的节点上连接Doris, 详细操作请参考[从零开始使用Doris](#)。
- c. 执行以下命令创建Resource:
- ```
CREATE RESOURCE IF NOT EXISTS resource_obs_hot_cold PROPERTIES  
(  
  "type" = "obs",  
  "obs.bucket" = "步骤3创建的OBS并行文件系统名称",  
  "obs.root.path" = "数据存储的根目录"  
);
```
- 使用AK/SK创建Resource  

```
CREATE RESOURCE IF NOT EXISTS resource_obs_hot_cold PROPERTIES (  
  "type" = "obs",  
  "obs.endpoint" = "xxx",  
  "obs.region" = "xxx",  
  "obs.bucket" = "xxx",  
  "obs.root.path" = "xxx",  
  "obs.access_key" = "xxx",  
  "obs.secret_key" = "xxx",  
  'obs_validity_check' = 'false'  
);
```

#### 📖 说明

- type: 数据存储类型, 值为: obs。
- obs.endpoint: [步骤5](#)查看的Endpoint信息。
- obs.region: Doris服务所在集群所属区域。
- obs.bucket: [步骤3](#)创建的OBS并行文件系统名称。
- obs.root.path: 数据存储的根目录。
- obs.access\_key: [步骤8](#)获取的AK信息。
- obs.secret\_key: [步骤8](#)获取SK的信息。

#### 步骤3 执行以下命令通过Storage Policy设置数据冷却策略:

- 通过TTL ( time to live ) 设置数据冷却策略:  

```
CREATE STORAGE POLICY IF NOT EXISTS policy_doris_hot_cold  
PROPERTIES("storage_resource" = "resource_obs_hot_cold", "cooldown_ttl"  
= "1d");
```

“cooldown\_ttl” 值为 “1d” 表示新导入的数据将在一天后开始冷却, 并且冷却后的冷数据会存放到[步骤2](#)创建Resource时配置的OBS对应的路径下。

- 通过时间节点设置数据冷却策略：  
除了设置TTL以外，在Policy中也支持设置冷却的时间点：  
**CREATE STORAGE POLICY IF NOT EXISTS *policy\_doris\_hot\_cold2***  
**PROPERTIES("storage\_resource" = "resource\_obs\_hot\_cold",**  
**"cooldown\_datetime" = "2024-01-01 10:00:00");**

**步骤4** 设置表或者分区的Storage Policy:

- 创建表时设置Storage Policy:  
**CREATE TABLE *ORDERS* (**  
**ORDER\_ID VARCHAR(50),**  
**USER\_ID BIGINT,**  
**PRODUCT\_ID VARCHAR(10),**  
**PRICE DECIMAL(15,2),**  
**CHANNEL VARCHAR(20),**  
**CREATE\_DT DATE**  
**)**  
**DUPLICATE KEY(`ORDER\_ID`)**  
**PARTITION BY RANGE(`CREATE\_DT`)**  
**(**  
**PARTITION `p202401` VALUES LESS THAN ("2024-02-01"),**  
**PARTITION `p202402` VALUES LESS THAN ("2024-03-01")**  
**)**  
**DISTRIBUTED BY HASH(`ORDER\_ID`) BUCKETS 3**  
**PROPERTIES (**  
**"replication\_num" = "3",**  
**"storage\_policy" = "policy\_doris\_hot\_cold "**  
**);**
- 为已存在的表修改属性进行设置：  
**ALTER TABLE *ORDERS* SET("storage\_policy" = "policy\_doris\_hot\_cold");**
- 创建表时设置某个分区的冷热分离策略：  
**CREATE TABLE *ORDERS* (**  
**ORDER\_ID VARCHAR(50),**  
**USER\_ID BIGINT,**  
**PRODUCT\_ID VARCHAR(10),**  
**PRICE DECIMAL(15,2),**  
**CHANNEL VARCHAR(20),**  
**CREATE\_DT DATE**  
**)**  
**DUPLICATE KEY(`ORDER\_ID`)**  
**PARTITION BY RANGE(`CREATE\_DT`)**  
**(**

```
PARTITION `p202401` VALUES LESS THAN ("2024-02-01")
("storage_policy" = "policy_doris_hot_cold"),
PARTITION `p202402` VALUES LESS THAN ("2024-03-01")
)
DISTRIBUTED BY HASH(`ORDER_ID`) BUCKETS 3
PROPERTIES (
"replication_num" = "3"
);
```

- 修改已有表的分区属性进行设置：

```
ALTER TABLE ORDERS MODIFY PARTITION (`p202401`)
SET("storage_policy"="policy_doris_hot_cold");
```

#### 📖 说明

- 单表或单分区只能关联一个Storage Policy，关联后不能删除Storage Policy，需要先解除二者的关联。
- Storage Policy关联的对象信息不支持修改数据存储path的信息，例如：bucket、endpoint、root\_path等信息。
- Storage Policy支持进行创建、修改和删除操作，删除前需要先保证没有表引用此Storage policy。
- Unique模型在开启Merge-on-Write特性时，不支持设置Storage Policy。

**步骤5** 执行以下命令查看数据：

```
show tablets from ORDERS;
```

以上命令可以查看表的tablet信息，tablet信息中区分了LocalDataSize和RemoteDataSize，LocalDataSize表示存储在本地的数据，RemoteDataSize表示已经冷却并存储到OBS上的数据。

数据冷却前，查看到的表的tablet信息为：

```
***** 1. row *****
TabletId: 10210
ReplicaId: 10211
BackendId: 10002
SchemaHash: 1629210097
Version: 26
LstSuccessVersion: 26
LstFailedVersion: -1
LstFailedTime: NULL
LocalDataSize: 2718
RemoteDataSize: 0
RowCount: 25
State: NORMAL
LstConsistencyCheckTime: NULL
CheckVersion: -1
VersionCount: 2
QueryHits: 0
PathHash: -2692135266043659989
MetaUrl: http://192.165.0.218:29986/api/meta/header/10210
CompactionStatus: http://192.165.0.218:29986/api/compaction/show?tablet_id=10210
CooldownReplicaId: 10211
CooldownMetaId: TUniqueId(hi:-629967361863696654, lo:-8577590943874589763)
1 row in set (0.00 sec)
```

数据冷却后，查看到的表的tablet信息为：

```
***** 1. row *****
      TabletId: 10210
      ReplicaId: 10211
      BackendId: 10002
      SchemaHash: 1629210097
      Version: 26
      LstSuccessVersion: 26
      LstFailedVersion: -1
      LstFailedTime: NULL
      LocalDataSize: 0
      RemoteDataSize: 2718
      RowCount: 25
      State: NORMAL
      LstConsistencyCheckTime: NULL
      CheckVersion: -1
      VersionCount: 2
      QueryHits: 0
      PathHash: -2692135266043659989
      MetaUrl: http://192.165.0.218:29986/api/meta/header/10210
      CompactionStatus: http://192.165.0.218:29986/api/compaction/show?tablet_id=10210
      CooldownReplicaId: 10211
      CooldownMetaId: TUniqueId(hi: -629967361863696654, lo: -8577590943874589763)
1 row in set (0.01 sec)
```

----结束

## 6.8 数据操作

### 6.8.1 数据导入

#### 6.8.1.1 Broker Load

Broker Load是一个异步的导入方式，支持的数据源取决于Broker进程支持的数据源。

Doris表中的数据是有序的，Broker Load在导入数据时要利用Doris集群资源对数据进行排序，相对于Spark Load来完成海量历史数据迁移，对Doris的集群资源占用比较大。Broker Load方式是在用户没有Spark计算资源的情况下使用，如果有Spark计算资源建议使用Spark Load。

用户需要通过MySQL协议创建Broker Load 导入，并通过查看导入命令检查导入结果。适用以下场景：

- 源数据在Broker可以访问的存储系统中，如HDFS。
- 数据量在几十到百GB级别。
- 支持导入CSV、Parquet、ORC格式的数据，默认支持导入CSV格式数据。

#### 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  
在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给该用户。  
使用新建的用户dorisuser重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）  
使用admin用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。
- Doris中已安装并启动DBroker实例。
- 已安装Hive客户端。

## 导入 Hive 表数据到 Doris 中

- 导入Text格式的Hive表数据到Doris中
  - a. 执行以下命令登录Hive beeline命令行：

```
cd /opt/hadoopclient
source bigdata_env
kinit 组件业务用户（若集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）
beeline
```
  - b. 执行以下命令在default库创建Hive表，分区字段为“c4”：

```
CREATE TABLE test_table(
`c1` int,
`c2` int,
`c3` string)
PARTITIONED BY (c4 string)
row format delimited fields terminated by ','lines terminated by '\n'
stored as textfile ;
```
  - c. 执行以下命令插入数据到Hive表中：

```
insert into table test_table values(1,1,'1','2022-04-10'),
(2,2,'2','2022-04-22');
```
  - d. 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。  
若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris
FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
  - Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
  - 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。
- e. 执行以下命令创建Doris表：

```
CREATE TABLE example_db.test_t1 (
`c1` int NOT NULL,
`c4` date NULL,
`c2` int NOT NULL,
```

```
`c3` String NOT NULL
) ENGINE=OLAP
UNIQUE KEY(`c1`, `c4`)
PARTITION BY RANGE(`c4`)
(
PARTITION P_202204 VALUES [('2022-04-01'), ('2022-05-01'))
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
"replication_allocation" = "tag.location.default: 3",
"dynamic_partition.enable" = "true",
"dynamic_partition.time_unit" = "MONTH",
"dynamic_partition.start" = "-2147483648",
"dynamic_partition.end" = "2",
"dynamic_partition.prefix" = "P_",
"dynamic_partition.buckets" = "1",
"in_memory" = "false",
"storage_format" = "V2"
);
```

f. 执行以下命令导入数据：

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）

```
LOAD LABEL broker_load_2022_03_23
(
DATA INFILE("hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/user/hive/
warehouse/test_table/*/*")
INTO TABLE test_t1
COLUMNS TERMINATED BY ","
(c1,c2,c3)
COLUMNS FROM PATH AS (`c4`)
SET
(
c4 = str_to_date(`c4`, '%Y-%m-%d'), c1=c1, c2=c2, c3=c3
)
)
WITH BROKER "broker_192_168_67_78"
(
"hadoop.security.authentication"="kerberos",
"kerberos_principal"="doris/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM",
"kerberos_keytab"="${BIGDATA_HOME}/
FusionInsight_Doris_8.3.1/install/FusionInsight-Doris-2.0.3/doris-
fe/bin/doris.keytab"
)
```

**PROPERTIES**

```
(  
  "timeout"="1200",  
  "max_filter_ratio"="0.1"  
);
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

```
LOAD LABEL broker_load_2022_03_23
```

```
(  
DATA INFILE("hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/user/hive/  
warehouse/test_table/*/*")  
INTO TABLE test_t1  
COLUMNS TERMINATED BY ","  
(c1,c2,c3)  
COLUMNS FROM PATH AS (`c4`)  
SET  
(  
  c4 = str_to_date(`c4`, '%Y-%m-%d'), c1=c1, c2=c2, c3=c3  
)  
)  
WITH BROKER "broker_192_168_67_78"  
(  
  "username"="hdfs",  
  "password"=""  
)  
PROPERTIES  
(  
  "timeout"="1200",  
  "max_filter_ratio"="0.1"  
)  
);
```

 **说明**

- 主NameNode实例IP地址可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”查看。
- RPC端口号可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，搜索“dfs.namenode.rpc.port”查看。
- *broker\_192\_168\_67\_78*表示Broker名称，可在MySQL客户端执行**show broker;**命令查看。
- 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

- g. 执行以下命令查看导入任务的状态信息：

```
show load order by createtime desc limit 1\G;
```

```
JobId: 41326624  
Label: broker_load_2022_03_23
```

```
State: FINISHED
Progress: ETL:100%; LOAD:100%
Type: BROKER
EtlInfo: unselected.rows=0; dpp.abnorm.ALL=0; dpp.norm.ALL=27
TaskInfo: cluster:N/A; timeout(s):1200; max_filter_ratio:0.1
ErrorMsg: NULL
CreateTime: 2022-04-01 18:59:06
EtlStartTime: 2022-04-01 18:59:11
EtlFinishTime: 2022-04-01 18:59:11
LoadStartTime: 2022-04-01 18:59:11
LoadFinishTime: 2022-04-01 18:59:11
URL: NULL
JobDetails: {"Unfinished backends":{"5072bde59b74b65-8d2c0ee5b029adc0":
[]},"ScannedRows":27,"TaskNumber":1,"All backends":{"5072bde59b74b65-8d2c0ee5b029adc0":
[36728051]},"FileName":1,"FileSize":5540}
1 row in set (0.01 sec)
```

- h. 可手动取消Broker Load作业状态不为“CANCELLED”或“FINISHED”的导入任务，取消时需要指定待取消导入任务的 Label，命令为：  
**CANCEL LOAD FROM 数据库名称 WHERE LABEL = "Label名称";**  
例如：撤销数据库demo上，label为broker\_load\_2022\_03\_23的导入作业：  
**CANCEL LOAD FROM demo WHERE LABEL = "broker\_load\_2022\_03\_23";**
- 导入ORC格式的Hive表数据到Doris中
  - a. 执行以下命令登录Hive beeline命令行：  
**cd /opt/hadoopclient**  
**source bigdata\_env**  
**kinit 组件业务用户**（若集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）  
**beeline**
  - b. 执行以下命令在default库创建ORC格式的Hive表：  
**CREATE TABLE test\_orc\_tbl(  
`c1` int,  
`c2` int,  
`c3` string)  
PARTITIONED BY (c4 string)  
row format delimited fields terminated by ','lines terminated by '\n'  
stored as orc;**
  - c. 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。  
若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：  
**export LIBMYSQL\_ENABLE\_CLEARTEXT\_PLUGIN=1**  
**mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址**

 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
  - Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
  - 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。
- d. 执行以下命令创建Doris表：

```
CREATE TABLE example_db.test_orc_t1 (  
  `c1` int NOT NULL,  
  `c4` date NULL,  
  `c2` int NOT NULL,  
  `c3` String NOT NULL  
) ENGINE=OLAP  
UNIQUE KEY(`c1`, `c4`)  
PARTITION BY RANGE(`c4`)  
(  
  PARTITION P_202204 VALUES [('2022-04-01'), ('2022-05-01')))  
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`) BUCKETS 1  
PROPERTIES (  
  "replication_allocation" = "tag.location.default: 3",  
  "dynamic_partition.enable" = "true",  
  "dynamic_partition.time_unit" = "MONTH",  
  "dynamic_partition.start" = "-2147483648",  
  "dynamic_partition.end" = "2",  
  "dynamic_partition.prefix" = "P_",  
  "dynamic_partition.buckets" = "1",  
  "in_memory" = "false",  
  "storage_format" = "V2"  
);
```

- e. 执行以下命令使用Broker Load 导入数据：

```
▪ 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：  
LOAD LABEL broker_load_2022_03_24  
(  
  DATA INFILE("hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/user/hive/  
warehouse/test_orc_tbl/*/*")  
  INTO TABLE test_orc_t1  
  COLUMNS TERMINATED BY ","  
  FORMAT AS "orc"  
  (c1,c2,c3)  
  COLUMNS FROM PATH AS (`c4`)  
  SET
```

```
(
c4 = str_to_date(`c4`, '%Y-%m-%d'), c1=c1, c2=c2, c3=c3
)
)
WITH BROKER "broker_192_168_67_78"
(
"hadoop.security.authentication"="kerberos",
"kerberos_principal"="doris/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM",
"kerberos_keytab"="$${BIGDATA_HOME}/
FusionInsight_Doris_8.3.1/install/FusionInsight-Doris-2.0.3/doris-
fe/bin/doris.keytab"
)
PROPERTIES
(
"timeout"="1200",
"max_filter_ratio"="0.1"
);
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）  
**LOAD LABEL** *broker\_load\_2022\_03\_24*  
(  
**DATA INFILE**("hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/user/hive/  
warehouse/test\_orc\_tbl/\*/\*")  
**INTO TABLE** *test\_orc\_t1*  
**COLUMNS TERMINATED BY** ", "  
**FORMAT AS** "orc"  
(c1,c2,c3)  
**COLUMNS FROM PATH AS** (`c4`)  
**SET**  
(  
**c4 = str\_to\_date**(`c4`, '%Y-%m-%d'), c1=c1, c2=c2, c3=c3  
)  
)  
**WITH BROKER** "broker\_192\_168\_67\_78"  
(  
'username'="hdfs",  
'password'=""  
)  
**PROPERTIES**  
(  
"timeout"="1200",  
"max\_filter\_ratio"="0.1"

);

### 📖 说明

- **FORMAT AS "orc"**：已指定待导入的数据格式为ORC。
  - **SET**：定义 Hive 表和 Doris 表之间的字段映射关系及字段转换的规则。
  - 主NameNode实例IP地址可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”查看。
  - RPC端口号可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，搜索“dfs.namenode.rpc.port”查看。
  - *broker\_192\_168\_67\_78*表示Broker名称，可在MySQL客户端执行**show broker;**命令查看。
- f. 执行以下命令查看导入任务的状态信息：  
**show load order by createtime desc limit 1\G;**
- g. 可手动取消Broker Load作业状态不为“CANCELLED”或“FINISHED”的导入任务，取消时需要指定待取消导入任务的 Label，命令为：  
**CANCEL LOAD FROM 数据库名称 WHERE LABEL = "Label名称";**  
例如：撤销数据库demo上，label为**broker\_load\_2022\_03\_23**的导入作业：  
**CANCEL LOAD FROM demo WHERE LABEL = "broker\_load\_2022\_03\_23";**

## 相关参数配置

以下配置属于Broker Load的系统级别配置，作用于所有Broker Load导入任务。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > FE（角色） > 自定义”，在自定义参数“fe.conf.customized.configs”中新增以下参数：

- **min\_bytes\_per\_broker\_scanner**：用于限制了单个BE处理的数据量的最小值，默认值为：64MB，单位为：bytes。
- **max\_bytes\_per\_broker\_scanner**：用于限制了单个BE处理的数据量的最大值，默认值为：3G，单位为：bytes。
- **max\_broker\_concurrency**：用于限制一个作业的最大的导入并发数，默认值为：10。

最小处理的数据量，最大并发数，源文件的大小和当前集群BE节点的个数共同决定了本次任务导入的并发数：

- 本次导入并发数 =  $\text{Math.min}(\text{源文件大小}/\text{最小处理量}, \text{最大并发数}, \text{当前BE节点个数})$
- 本次导入单个BE的处理量 =  $\text{源文件大小}/\text{本次导入的并发数}$

通常一个导入作业支持的最大数据量为**max\_bytes\_per\_broker\_scanner** \* BE节点数。如果需要导入更大数据量，则需要适当调整“max\_bytes\_per\_broker\_scanner”参数的大小。

### 6.8.1.2 Stream Load

Stream Load是一个同步的导入方式，用户通过HTTP协议发送请求将本地文件或数据流导入到Doris中。Stream Load同步执行导入并返回导入结果，用户可直接通过请求的返回体判断本次导入是否成功。

Stream Load主要适用于导入本地文件，或通过程序导入数据流中的数据。支持导入CSV、Parquet、ORC格式的数据，默认支持导入CSV格式数据。

## 语法介绍

- 创建Stream Load导入任务

Stream Load通过HTTP协议提交和传输数据。该操作通过curl命令演示如何提交导入，也可以使用其他HTTP Client进行操作。

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：

```
curl -k --location-trusted -u user:passwd [-H ""...] -T data.file -XPUT
https://Doris FE实例IP地址:HTTPS端口号/api/{数据库名称}/{表名}/
_stream_load
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

```
curl --location-trusted -u user:passwd [-H ""...] -T data.file -XPUT
http://Doris FE实例IP地址:HTTP端口号/api/{数据库名称}/{表名}/
_stream_load
```

Doris FE实例IP地址可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 实例”查看。

HTTPS端口号可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“https\_port”查看。

HTTP端口号可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“http\_port”查看。

[表6-4](#)介绍了创建Stream Load任务的其他部分参数。

表 6-4 Stream Load 任务参数介绍

| 参数                                |                  | 描述                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 签名参数                              | user:passwd      | Stream Load创建导入的协议使用的是HTTP协议，通过Basic access authentication进行签名。Doris系统会根据签名验证用户身份和导入权限。                                  |
| 导入任务参数（格式为：<br>-H "key 1:value1"） | label            | 导入任务的标识。每个导入任务，都有一个在单database内部唯一的label。label是用户在导入命令中自定义的名称。通过这个label，用户可以查看对应导入任务的执行情况。                                |
|                                   | column_separator | 用于指定导入文件中的列分隔符，默认为\t，可以使用多个字符的组合作为列分隔符。如果是不可见字符，则需要加\x作为前缀，使用十六进制来表示分隔符。如Hive文件的分隔符\x01，需要指定为-H "column_separator:\x01"。 |
|                                   | line_delimiter   | 用于指定导入文件中的换行符，默认为\n，可以使用做多个字符的组合作为换行符。                                                                                   |
|                                   | max_filter_ratio | 导入任务的最大容忍率，默认为0容忍，取值范围是0~1。当导入的错误率超过该值，则导入失败。                                                                            |
|                                   | where            | 导入任务指定的过滤条件。Stream Load支持对原始数据指定where语句进行过滤，被过滤的数据将不会被导入，也不会参与filter ratio的计算，但会被计入num_rows_unselected。                  |

| 参数                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partitions        | 待导入表的Partition信息，如果待导入数据不属于指定的Partition，则不会被导入，这些数据将计入dpp.abnorm.ALL。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| columns           | 待导入数据的函数变换配置，目前 Stream Load支持的函数变换方法包含列的顺序变化以及表达式变换，其中表达式变换的方法与查询语句一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| format            | 指定导入数据格式，支持CSV、JSON、Parquet、ORC等，默认是CSV。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| exec_memory_limit | 导入内存限制，默认为：2GB，单位为：字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| strict_mode       | Stream Load导入可以开启strict mode模式，在HEADER中声明 <b>strict_mode=true</b> 即可开启，默认关闭strict mode。<br>strict mode用于对导入过程中的列类型转换进行严格过滤，策略如下： <ul style="list-style-type: none"><li>对于列类型转换来说，如果<b>strict mode</b>为“true”，则错误的数字将被filter。错误数据是指原始数据并不为空值，在参与列类型转换后结果为空值的数据。</li><li>对于导入的某列由函数变换生成时，strict mode对其不产生影响。</li><li>对于导入的某列类型包含范围限制的，如果原始数据能正常通过类型转换，但无法通过范围限制，strict mode对其也不产生影响。例如：如果类型是decimal(1,0)，原始数据为10，则属于可以通过类型转换但不在列声明的范围内，这种数据 strict对其不产生影响。</li></ul> |
| merge_type        | 数据的合并类型，支持APPEND、DELETE和MERGE三种类型，默认为APPEND。APPEND表示这批数据需要全部追加到现有数据中；DELETE表示删除与这批数据Key相同的所有行；MERGE语义需要与 <b>delete</b> 条件联合使用，满足delete条件的数据按照DELETE语义处理，其余的按照APPEND语义处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| two_phase_commit  | Stream Load导入可以开启两阶段事务提交模式。在Stream Load过程中，数据写入完成即会返回信息给用户，此时数据不可见，事务状态为“PRECOMMITTED”，用户手动触发 <b>commit</b> 操作之后，数据才可见。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| enable_profile    | 当“enable_profile”为“true”时，Stream Load profile将会打印到日志中，否则不会打印。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 返回结果

由于Stream Load是一种同步的导入方式，所以导入的结果会通过创建导入的返回值直接返回，例如：

```
{
  "TxnId": 1003,
  "Label": "b6f3bc78-0d2c-45d9-9e4c-faa0a0149bee",
```

```
"Status": "Success",
"ExistingJobStatus": "FINISHED", // optional
"Message": "OK",
"NumberTotalRows": 1000000,
"NumberLoadedRows": 1000000,
"NumberFilteredRows": 1,
"NumberUnselectedRows": 0,
"LoadBytes": 40888898,
"LoadTimeMs": 2144,
"BeginTxnTimeMs": 1,
"StreamLoadPutTimeMs": 2,
"ReadDataTimeMs": 325,
"WriteDataTimeMs": 1933,
"CommitAndPublishTimeMs": 106,
"ErrorURL": "http://192.168.1.1:8042/api/_load_error_log?file=__shard_0/
error_log_insert_stmt_db18266d4d9b4ee5-
abb00ddd64bdf005_db18266d4d9b4ee5_abb00ddd64bdf005"
}
```

导入结果参数介绍如表6-5所示。

表 6-5 Stream Load 导入任务结果参数介绍

| 参数                   | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TxnId                | 导入的事务ID。用                                                                                                                                                                                                  |
| Label                | 导入Label，由用户指定或系统自动生成。                                                                                                                                                                                      |
| Status               | 导入完成状态，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• Success：表示导入成功。</li><li>• Publish Timeout：该状态也表示导入已完成，只是数据可能会延迟可见，无需重试。</li><li>• Label Already Exists：Label重复，需更换Label。</li><li>• Fail：导入失败。</li></ul> |
| ExistingJobStatus    | 已存在的Label对应的导入作业的状态。<br>该字段只有当Status为" <b>Label Already Exists</b> "时才显示。可以通过这个状态，查看已存在Label对应的导入作业的状态。<br>" <b>RUNNING</b> "表示作业还在执行，" <b>FINISHED</b> "表示作业执行成功。                                         |
| Message              | 导入错误信息。                                                                                                                                                                                                    |
| NumberTotalRows      | 导入总处理的行数。                                                                                                                                                                                                  |
| NumberLoadedRows     | 成功导入的行数。                                                                                                                                                                                                   |
| NumberFilteredRows   | 数据不合格的行数。                                                                                                                                                                                                  |
| NumberUnselectedRows | 被where条件过滤的行数。                                                                                                                                                                                             |
| LoadBytes            | 导入的字节数                                                                                                                                                                                                     |
| LoadTimeMs           | 导入完成时间，单位为：毫秒。                                                                                                                                                                                             |

| 参数                     | 描述                            |
|------------------------|-------------------------------|
| BeginTxnTimeMs         | 向FE请求开始一个事务所花费的时间，单位为：毫秒。     |
| StreamLoadPutTimeMs    | 向FE请求获取导入数据执行计划所花费的时间，单位为：毫秒。 |
| ReadDataTimeMs         | 读取数据所花费的时间，单位为：毫秒。            |
| WriteDataTimeMs        | 执行写入数据操作所花费的时间，单位为：毫秒。        |
| CommitAndPublishTimeMs | 向FE请求提交并且发布事务所花费的时间，单位为：毫秒。   |
| ErrorURL               | 如果有数据问题，通过访问该URL查看具体错误行。      |

### 说明

由于Stream Load是同步的导入方式，所以不会在Doris系统中记录导入信息，用户无法异步通过查看导入命令看到Stream Load。使用时需查看创建导入请求的返回值获取导入结果。

- 取消导入  
用户无法手动取消Stream Load，Stream Load在超时或者导入错误后会被系统自动取消。
- 查看Stream Load  
用户可以通过**show stream load**查看已经完成的Stream Load任务。  
默认BE不记录Stream Load的导入信息，如果需要查看需在配置**enable\_stream\_load\_record=true**参数启用记录。

## 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  
在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给用户。  
使用新建的用户dorisuser重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）  
使用admin用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。

## Stream Load 任务示例

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令创建数据库：

```
create database if not exists example_db;
```

**步骤3** 执行以下命令创建表：

```
CREATE TABLE example_db.test_stream_tbl (  
  `c1` int NOT NULL,  
  `c2` int NOT NULL,  
  `c3` string NOT NULL,  
  `c4` date NOT NULL  
) ENGINE=OLAP  
UNIQUE KEY(`c1`, `c2`)  
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`) BUCKETS 1;
```

**步骤4** 创建数据文件“data.csv”，内容为：

```
1,1,1,2020-02-21  
2,2,2,2020-03-21  
3,3,3,2020-04-21
```

**步骤5** 使用Stream Load导入“data.csv”中的数据到**步骤3**创建的表中：

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  

```
curl -k --location-trusted -u user:passwd -H "label:table1_20230217" -H "column_separator:;" -T data.csv https://Doris FE实例IP地址:HTTPS端口/api/example_db/test_stream_tbl/stream_load
```
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）  

```
curl --location-trusted -u user:passwd -H "label:table1_20230217" -H "column_separator:;" -T data.csv http://Doris FE实例IP地址:HTTP端口/api/example_db/test_stream_tbl/stream_load
```

**步骤6** 执行以下命令查看表数据：

```
select * from example_db.test_stream_tbl;
```

----结束

## 相关参数配置

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置”，新增如下参数：

- 选择“FE（角色） > 自定义”，在自定义参数“fe.conf.customized.configs”中新增参数：

**stream\_load\_default\_timeout\_second**：表示导入任务的超时时间（单位为秒），若导入任务在设定的时间内未完成则会被系统取消，状态变为“CANCELLED”。默认超时时间为600秒，如果导入的源文件无法在规定时间内完成导入，可以在Stream Load请求中设置单独的超时时间，或调整“stream\_load\_default\_timeout\_second”参数值设置全局的默认超时时间。

- 选择“BE（角色） > 自定义”，在自定义参数“be.conf.customized.configs”中新增参数：

**streaming\_load\_max\_mb**：表示Stream Load的最大导入文件大小，默认值为10G，单位为MB。如果原始文件超过该值，则需要适当调整该参数值。

## 6.8.2 数据导出

### 6.8.2.1 导出数据

数据导出（Export）功能可以将用户指定的表或分区的数据，以文本的格式，通过Broker进程导出到远端存储上，如HDFS/对象存储（支持S3协议）等。

#### 📖 说明

- 不建议一次性导出大量数据。一个Export作业建议的导出数据量最大在几十GB。过大的导出会导致更多的垃圾文件和更高的重试成本。
- 如果表数据量过大，建议按照分区导出。
- 在Export作业运行过程中，如果FE发生重启或主备倒换，则Export作业会失败，需要用户重新提交。
- 如果Export作业运行失败，在远端存储中产生的“\_doris\_export\_tmp\_xxx”临时目录，及已经生成的文件不会被删除，需手动删除。
- 如果Export作业运行成功，在远端存储中产生的“\_doris\_export\_tmp\_xxx”目录，根据远端存储的文件系统语义，可能会保留，也可能被清除。  
例如，对象存储（支持S3协议）中，通过**rename**操作将一个目录中的最后一个文件移走后，该目录也会被删除。如果该目录没有被清除，可以手动清除。
- 当Export运行完成后（成功或失败），FE发生重启或主备倒换，则**SHOW EXPORT**展示的作业的部分信息会丢失，无法查看。
- Export作业只会导出Base表的数据，不会导出Rollup Index的数据。
- Export作业会扫描数据，占用I/O资源，可能会影响系统的查询延迟。

## 语法介绍

- 导出Doris数据到HDFS
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  
**EXPORT TABLE** *db1.tbl1*

```
PARTITION (p1,p2)
[WHERE [expr]]
TO "hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/tmp/export/"
PROPERTIES
(
"label" = "mylabel",
"column_separator"=",",
"columns" = "col1,col2",
"exec_mem_limit"="2147483648",
"timeout" = "3600"
)
WITH BROKER "broker_name"
(
"hadoop.security.authentication"="kerberos",
"kerberos_principal"="doris/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM",
"kerberos_keytab"="${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Doris_*/install/
FusionInsight-Doris-*/doris-fe/bin/doris.keytab"
);
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

```
EXPORT TABLE db1.tbl1
PARTITION (p1,p2)
[WHERE [expr]]
TO "hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/tmp/export/"
PROPERTIES
(
"label" = "mylabel",
"column_separator"=",",
"columns" = "col1,col2",
"exec_mem_limit"="2147483648",
"timeout" = "3600"
)
WITH BROKER "broker_name"
(
"username" = "user",
"password" = "passwd"
);
```

主NameNode实例IP地址可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”查看。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

RPC端口号可在Manager界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，搜索“dfs.namenode.rpc.port”查看。

其他参数解释[表6-6](#)所示。

表 6-6 导出 Doris 数据到 HDFS 命令相关参数介绍

| 参数                  | 描述                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|
| label               | 本次导出作业的标识。可以使用这个标识查看作业状态。                 |
| column_separator    | 列分隔符，默认为\t。支持不可见字符，例如：'\x07'。             |
| columns             | 要导出的列，使用英文逗号分隔，如果不设置该参数默认导出表的所有列。         |
| line_delimiter      | 行分隔符，默认为\n。支持不可见字符，例如：'\x07'。             |
| exec_mem_limit      | 表示导出作业中，一个查询计划在单个BE上的内存使用限制。默认为2GB，单位为字节。 |
| timeout             | 作业超时时间，默认值为2小时，单位为秒。                      |
| tablet_num_per_task | 每个查询计划分配的最大分片数，默认值为5。                     |

- 查看导出作业状态

提交作业后，可以通过**SHOW EXPORT;**命令查询导出作业状态。例如：

```
JobId: 14008
State: FINISHED
Progress: 100%
TaskInfo: {"partitions":["*"],"exec mem limit":2147483648,"column separator":",","line
delimiter":"\n","tablet num":1,"broker":"hdfs","coord num":1,"db":"default_cluster:db1","tbl":"tbl3"}
Path: hdfs://host/path/to/export/
CreateTime: 2019-06-25 17:08:24
StartTime: 2019-06-25 17:08:28
FinishTime: 2019-06-25 17:08:34
Timeout: 3600
ErrorMsg: NULL
1 row in set (0.01 sec)
```

参数解释如表所示：

表 6-7 导出作业状态参数介绍

| 参数       | 描述                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JobId    | 作业ID，值唯一。                                                                                                                                                    |
| State    | 作业状态，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>● PENDING：作业待调度。</li><li>● EXPORTING：数据导出中。</li><li>● FINISHED：作业导出成功。</li><li>● ANCELLED：导出作业运行失败。</li></ul> |
| Progress | 作业进度，以查询计划为单位。假设一共10个查询计划，当前已完成3个，则进度为30%。                                                                                                                   |

| 参数                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TaskInfo                                 | 以JSON格式展示的作业信息，其中： <ul style="list-style-type: none"><li>• db: 数据库名。</li><li>• tbl: 表名</li><li>• partitions: 指定导出的分区。*表示所有分区。</li><li>• exec mem limit: 查询计划内存使用限制。单位为字节。</li><li>• column separator: 导出文件的列分隔符。</li><li>• line delimiter: 导出文件的行分隔符。</li><li>• tablet num: 总Tablet 数量。</li><li>• broker: 使用的Broker的名称。</li><li>• coord num: 查询计划的个数。</li></ul> |
| Path                                     | 远端存储上的导出路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CreateTime/<br>StartTime/<br>FinishTime: | 作业的创建时间、开始调度时间和结束时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Timeout                                  | 作业超时时间，单位是秒。该时间从CreateTime开始计算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ErrorMsg                                 | 如果作业出现错误，ErrorMsg会显示错误原因。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- 取消导出任务

提交作业后，可以通过**CANCEL\_EXPORT**命令取消导出作业。取消命令如下：

```
CANCEL EXPORT
```

```
FROM example_db
```

```
WHERE LABEL like "%example%";
```

## 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）

在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给该用户。

使用新建的用户**dorisuser**重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

使用**admin**用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。

## 导出作业示例

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令创建数据库。

```
create database if not exists example_db;
```

**步骤3** 执行以下命令创建表。

```
CREATE TABLE example_db.test_export_tbl (  
  `c1` int NOT NULL,  
  `c2` int NOT NULL,  
  `c3` string NOT NULL,  
  `c4` date NOT NULL  
) ENGINE=OLAP  
DUPLICATE KEY(`c1`, `c2`)  
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`) BUCKETS 1;
```

**步骤4** 执行以下命令插入数据。

```
insert into example_db.test_export_tbl values(1,1,1,"2020-02-21"),  
(2,2,2,"2020-03-21"),(3,3,3,"2020-04-21");
```

**步骤5** 执行以下命令导出“test\_export\_tbl”表数据到HDFS中。

```
EXPORT TABLE example_db.test_export_tbl  
TO "hdfs://主NameNode实例IP地址:RPC端口号/tmp/export/"  
PROPERTIES  
(  
  "label" = "label_exporthdfs_20230218031",  
  "column_separator" = ",",  
  "columns" = "c1,c2,c3,c4",  
  "exec_mem_limit" = "2147483648",
```

```
"timeout" = "3600"  
)  
with broker "broker_192_168_67_78"  
(  
  "hadoop.security.authentication"="kerberos",  
  "kerberos_principal"="doris/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM",  
  "kerberos_keytab"="${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Doris_8.3.1/install/  
  FusionInsight-Doris-2.0.3/doris-fe/bin/doris.keytab"  
);
```

**步骤6** 执行以下命令查询导出作业状态。

```
SHOW EXPORT;  
----结束
```

## 相关配置参数

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > FE（角色） > 自定义”，在自定义参数“fe.conf.customized.configs”中新增以下参数：

- export\_checker\_interval\_second：Export作业调度器的调度间隔，默认为5秒。设置该参数后需重启FE。
- export\_running\_job\_num\_limit：正在运行的Export作业数量限制。如果超过该值，则作业将等待并处于PENDING状态。默认值为5，可以在运行时调整。
- export\_task\_default\_timeout\_second：Export作业默认超时时间。默认为2小时，可以在运行时调整。
- export\_tablet\_num\_per\_task：一个查询计划负责的最大分片数，默认为5。
- label：用户手动指定的EXPORT任务label，如果不指定会自动生成一个label。

### 6.8.2.2 导出查询结果集

介绍如何使用SELECT INTO OUTFILE命令进行查询结果的导出操作。

#### 📖 说明

- 导出命令不会检查文件及文件路径是否存在。是否会自动创建路径、或是否会覆盖已存在文件，由远端存储系统的语义决定。
- 如果在导出过程中出现错误，可能会有导出文件残留在远端存储系统上，Doris不会清理这些文件，需要手动清理。
- 导出命令的超时时间同查询的超时时间，可以通过SET query\_timeout=xxx进行设置。
- 对于结果集为空的查询，依然会产生一个大小为0的文件。
- 文件切分会保证一行数据完整的存储在单一文件中。因此文件的大小并不严格等max\_file\_size。
- 对于部分输出为非可见字符的函数，如BITMAP、HLL类型，输出为\N，即NULL。
- 目前部分地理信息函数，如ST\_Point的输出类型为VARCHAR，但实际输出值为经过编码的二进制字符，当前这些函数会输出乱码。对于地理函数，请使用ST\_AsText进行输出。

## 语法介绍

```
query_stmt  
INTO OUTFILE "file_path"  
[format_as]  
[properties]  
file_path  
format_as  
properties
```

### 📖 说明

**format\_as**表示指定导出格式，支持CSV、PARQUET、CSV\_WITH\_NAMES、CSV\_WITH\_NAMES\_AND\_TYPES、ORC，默认为CSV。

## 示例

- 导出到HDFS  
将简单查询结果导出到文件“hdfs://path/to/result.txt”中，并指定导出格式为CSV。

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）

```
SELECT * FROM example_db.test_export_tbl  
INTO OUTFILE "hdfs://192.168.67.78:25000/tmp/result_"  
FORMAT AS CSV  
PROPERTIES  
(  
  "broker.name" = "broker_192_168_67_78",  
  "column_separator" = ",",  
  "line_delimiter" = "\n",  
  "max_file_size" = "100MB",  
  "broker.hadoop.security.authentication" = "kerberos",  
  "broker.kerberos_principal" = "doris/  
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM",  
  "broker.kerberos_keytab" = "${BIGDATA_HOME}/  
FusionInsight_Doris_8.3.1/install/FusionInsight-Doris-2.0.3/doris-  
fe/bin/doris.keytab"  
);
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

```
SELECT * FROM example_db.test_export_tbl  
INTO OUTFILE "hdfs://192.168.67.78:25000/tmp/result_"  
FORMAT AS CSV  
PROPERTIES  
(  
  "broker.name" = "broker_192_168_67_78",
```

```
"column_separator" = ",",  
"line_delimiter" = "\n",  
"max_file_size" = "100MB",  
"broker.username"="hdfs",  
"broker.password"=""  
);
```

- 导出到本地文件  
导出到本地文件时需要先在“fe.conf”中配置`enable_outfile_to_local=true`。  
`select * from tbl1 limit 10`  
`INTO OUTFILE "file:///home/work/path/result_";`

## 6.9 Doris 常用 SQL 语法

### 6.9.1 创建数据库

本章节主要介绍Doris创建数据库的SQL基本语法和使用说明。

#### 基本语法

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name  
[PROPERTIES ("key"="value", ...)];
```

#### 使用示例

**步骤1** 使用具有Doris管理权限的用户通过MySQL客户端连接到Doris。

**步骤2** 执行以下命令创建数据库`example_db`：

```
create database if not exists example_db;
```

**步骤3** 执行以下命令查看数据库信息：

```
SHOW DATABASES;
```

```
mysql> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| example_db |  
| information_schema |  
+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

**步骤4** 执行以下命令切换到`example_db`：

```
use example_db;
```

----结束

### 6.9.2 创建表

本章节主要介绍Doris创建表的SQL基本语法和使用说明。

## 基本语法

```
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [database.] table
(
  column_definition_list,
  [index_definition_list]
)
[engine_type]
[keys_type]
[table_comment]
[partition_info]
distribution_desc
[rollup_list]
[properties]
[extra_properties]
```

## 使用示例

- 创建一个名为
- ```
CREATE TABLE example_db.table1
(
  k1 TINYINT,
  k2 DECIMAL(10, 2) DEFAULT "10.5",
  k3 CHAR(10) COMMENT "string column",
  k4 INT NOT NULL DEFAULT "1" COMMENT "int column"
)
COMMENT "table comment"
DISTRIBUTED BY HASH(k1) BUCKETS 32;
```
- 创建一个名为
- 使用event\_day列作为分区列，建立3个分区：p201706、p201707、p201708，取值为：
- p201706：范围为 [最小值, 2017-07-01)
  - p201707：范围为 [2017-07-01, 2017-08-01)
  - p201708：范围为 [2017-08-01, 2017-09-01)
- 每个分区使用siteid进行哈希分桶，桶数为10。  
创建表命令如下：
- ```
CREATE TABLE table2
(
  event_day DATE,
  siteid INT DEFAULT '10',
```

```
citycode SMALLINT,  
username VARCHAR(32) DEFAULT "",  
pv BIGINT SUM DEFAULT '0'  
)  
AGGREGATE KEY(event_day, siteid, citycode, username)  
PARTITION BY RANGE(event_day)  
(  
PARTITION p201706 VALUES LESS THAN ('2017-07-01'),  
PARTITION p201707 VALUES LESS THAN ('2017-08-01'),  
PARTITION p201708 VALUES LESS THAN ('2017-09-01')  
)  
DISTRIBUTED BY HASH(siteid) BUCKETS 10  
PROPERTIES("replication_num" = "1");
```

#### 📖 说明

- 以上创建表设置`replication_num`建的都是单副本表，Doris建议采用默认的3副本设置，以保证高可用。
  - 可以对Table增加上卷表（Rollup）以提高查询性能。
  - 表的列的Null属性默认为`true`，会对查询性能有一定的影响。
  - Doris表必须指定分桶列。
- 查看表内容：

#### – SHOW TABLES;

```
+-----+  
| Tables_in_example_db |  
+-----+  
| table1 |  
| table2 |  
+-----+  
2 rows in set (0.01 sec)
```

#### – DESC table1;

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
siteid	int(11)	Yes	true	10	
citycode	smallint(6)	Yes	true	N/A	
username	varchar(32)	Yes	true		
pv	bigint(20)	Yes	false	0	SUM
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

#### – DESC table2;

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
event_day	date	Yes	true	N/A	
siteid	int(11)	Yes	true	10	
citycode	smallint(6)	Yes	true	N/A	
username	varchar(32)	Yes	true		
pv	bigint(20)	Yes	false	0	SUM
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
5 rows in set (0.00 sec)
```

## 6.9.3 插入数据

本章节主要介绍Doris插入表数据的SQL基本语法和使用说明。

## 基本语法

```
INSERT INTO table_name  
[ PARTITION (p1, ...) ]  
[ WITH LABEL label ]  
[ (column [, ...]) ]  
[ [ hint [, ...] ] ]  
{ VALUES ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) [, ...] | query }
```

## 使用示例

- 给test表中一次性插入多行数据：  
**INSERT INTO test VALUES (1, 2), (3, 4);**
- 向test表中导入一个查询语句结果：  
**INSERT INTO test (c1, c2) SELECT \* from test2;**

### 6.9.4 修改表结构

修改表结构时，针对聚合模型和非聚合模型的修改方式不同；针对Key列和Value列的修改方式也不同。其中：

- 建表时指定**AGGREGATE KEY**时，为聚合模型；其它场景为非聚合模型。
- 建表语句中的关键字'**unique key**'或'**aggregate key**'或'**duplicate key**'后面的列就是Key列，剩下的就是Value列。

## 聚合模型示例

聚合列不支持修改聚合类型。

- 在col1列后添加new\_col列（key列）：  
**ALTER TABLE example\_db.my\_table ADD COLUMN new\_col INT DEFAULT "0" AFTER col1;**
- 在col1后添加new\_col列（Value列SUM聚合类型）：  
**ALTER TABLE example\_db.my\_table ADD COLUMN new\_col INT SUM DEFAULT "0" AFTER col1;**
- 修改col1列的类型为BIGINT（Key列）：  
**ALTER TABLE example\_db.my\_table MODIFY COLUMN col1 BIGINT DEFAULT "1";**
- 修改col1列的类型为BIGINT（Value列）：  
**ALTER TABLE example\_db.my\_table MODIFY COLUMN col1 BIGINT MAX DEFAULT "1";**
- 删除col1列：  
**ALTER TABLE example\_db.my\_table DROP COLUMN col1;**

## 非聚合模型示例

- 在col1列后添加new\_col列（添加Key列）：  
`ALTER TABLE example_db.my_table ADD COLUMN new_col INT KEY DEFAULT "0" AFTER col1;`
- 在col1列后添加new\_col列（添加Value列）：  
`ALTER TABLE example_db.my_table ADD COLUMN new_col INT DEFAULT "0" AFTER col1;`
- 修改col1列的类型为BIGINT（Key列）：  
`ALTER TABLE example_db.my_table MODIFY COLUMN col1 BIGINT KEY DEFAULT "1";`
- 修改col1列的类型为BIGINT（Value列）：  
`ALTER TABLE example_db.my_table MODIFY COLUMN col1 BIGINT DEFAULT "1";`
- 删除col1列：  
`ALTER TABLE example_db.my_table DROP COLUMN col1;`

## 6.9.5 删除表

本章节主要介绍Doris删除表的SQL基本语法和使用说明。

### 基本语法

```
DROP TABLE [IF EXISTS] [db_name.]table_name [FORCE];
```

### 使用示例

- 删除表my\_table：  
`DROP TABLE IF EXISTS example_db.my_table;`

## 6.10 备份恢复 Doris 数据

### 6.10.1 备份 Doris 数据

Doris支持将当前数据以文件的形式，通过Broker备份到远端存储系统中。可实现将Doris数据定期进行快照备份及数据迁移操作。

#### 📖 说明

- 备份恢复相关的操作目前只允许拥有ADMIN权限的用户执行。
- 一个DataBase内，只允许有一个正在执行的备份作业。
- Doris数据备份支持最小分区（Partition）级别的操作，当表的数据量很大时，建议按分区分别执行，以降低失败重试的代价。
- 因为备份恢复操作，操作的都是实际的数据文件。所以当表的分片过多，或者一个分片有过小的小版本时，可能即使总数据量很小，依然需要备份很长时间。
- 当通过SHOW BACKUP或者SHOW RESTORE命令查看作业状态时，有可能在TaskErrMsg列中看到错误信息，只要State列不为CANCELLED，则说明作业依然在继续。这些Task有可能会重试成功，但有些Task错误，会导致作业失败。

## 数据备份原理介绍

备份操作是将指定表或分区的数据，直接以Doris存储的文件的形式，上传到远端仓库中进行存储。当用户提交Backup请求后，系统内部会做如下操作：

### 1. 快照及快照上传

备份都是对快照进行操作，快照阶段会对指定的表或分区数据文件进行快照。快照只是对当前数据文件产生一个硬链，耗时较少。快照后，对表进行的更改、导入等操作都不再影响备份的结果。快照完成后，系统会开始对这些快照文件进行逐一上传，由各个Backend并发完成。

### 2. 元数据准备及上传

数据文件快照上传完成后，Frontend会首先将对应元数据写成本地文件，然后通过Broker将本地元数据文件上传到远端仓库，完成备份作业操作。

### 📖 说明

- 如果备份的表是动态分区表，备份之后会自动禁用动态分区属性，在执行数据恢复操作前需手动将该表的动态分区属性启用，命令为：  

```
ALTER TABLE tbl1 SET ("dynamic_partition.enable"="true")
```
- 数据备份操作不会保留表的colocate\_with属性。

## 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)章节。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  
在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给该用户。  
使用新建的用户dorisuser重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）  
使用admin用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。

## 备份 Doris 数据

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

**说明**

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令在HDFS中创建一个远程仓库**example\_repo**：

集群已启用Kerberos认证（安全模式）

```
CREATE REPOSITORY `example_repo`  
WITH BROKER `hdfs_broker`  
ON LOCATION "hdfs://hadoop-name-node:25000/path/to/repo/"  
PROPERTIES  
(  
"hadoop.security.authentication"="kerberos",  
"kerberos_principal"="doris/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM",  
"kerberos_keytab"="${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Doris_8.3.1/install/  
FusionInsight-Doris-2.0.3/doris-fe/bin/doris.keytab"  
);
```

集群未启用Kerberos认证（普通模式）

```
CREATE REPOSITORY `example_repo`  
WITH BROKER `hdfs_broker`  
ON LOCATION "hdfs://hadoop-name-node:25000/path/to/repo/"  
PROPERTIES  
(  
"username" = "hdfs",  
"password" = ""  
);
```

**步骤3** 查看已经创建的仓库：

```
SHOW REPOSITORIES;
```

**步骤4** 备份数据到**example\_repo**中，可备份表数据也可以备份分区数据，例如：

- 全量备份**example\_db**中的表**example\_tbl**数据到**example\_repo**中：  

```
BACKUP SNAPSHOT example_db.snapshot_label1  
TO example_repo  
ON (example_tbl)  
PROPERTIES ("type" = "full");
```

- 全量备份example\_db中的表example\_tbl的p1、p2分区，以及表example\_tbl2到example\_repo中：

```
BACKUP SNAPSHOT example_db.snapshot_label2
TO example_repo
ON
(
  example_tbl PARTITION (p1,p2),
  example_tbl2
);
```

步骤5 执行以下命令查看backup作业的执行情况：

```
show BACKUP;
```

步骤6 在远端仓库中查看备份是否成功。

```
SHOW SNAPSHOT ON example_repo WHERE SNAPSHOT = "snapshot_label1";
```

```
+-----+-----+-----+
| Snapshot | Timestamp | Status |
+-----+-----+-----+
| snapshot_label1 | 2022-04-08-15-52-29 | OK |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.15 sec)
```

----结束

## 6.10.2 恢复 Doris 数据

Doris支持将当前数据以文件的形式，通过Broker备份到远端存储系统中。再通过恢复命令，从远端存储系统中将数据恢复到任意Doris集群中。可实现将Doris数据定期进行快照备份及数据迁移操作。

### 📖 说明

- 备份恢复相关的操作目前只允许拥有ADMIN权限的用户执行。
- 一个DataBase内，只允许有一个正在执行的恢复作业。
- Doris数据恢复支持最小分区（Partition）级别的操作，当表的数据量很大时，建议按分区分别执行，以降低失败重试的代价。
- 因为备份恢复操作，操作的都是实际的数据文件。所以当表的分片过多，或者一个分片有过多的小版本时，可能即使总数据量很小，依然需要恢复很长时间。
- 当通过SHOW BACKUP或者SHOW RESTORE命令查看作业状态时，有可能会在TaskErrMsg列中看到错误信息，只要State列不为CANCELLED，则说明作业依然在继续。这些Task有可能会重试成功，但有些Task错误，会导致作业失败。
- 如果恢复作业是一次覆盖操作（指定恢复数据到已经存在的表或分区中），那么从恢复作业的COMMIT阶段开始，当前集群上被覆盖的数据有可能不再被还原。如果恢复作业失败或被取消，有可能造成之前的数据损坏且无法访问。这种情况下，只能通过再次执行恢复操作，并等待作业完成。因此，不推荐使用覆盖的方式恢复数据，除非确认当前数据已不再使用。

## 数据恢复原理介绍

Doris数据恢复操作需指定一个远端仓库中已存在的备份数据，再将备份数据恢复到本地集群中。当提交Restore请求后，系统内部会做如下操作：

1. 在本地创建对应的元数据

会在本地集群中创建恢复对应的表分区等结构。创建完成后，该表可见，但是不可访问。

## 2. 本地snapshot

将在本地集群中创建的表做一个快照，是一个空快照（刚创建的表没有数据），用于在Backend上产生对应的快照目录，接收从远端仓库下载的快照文件。

## 3. 下载快照

远端仓库中的快照文件，会被下载到对应的生成的快照目录中，由各个Backend并发完成。

## 4. 生效快照

快照下载完成后，要将各个快照映射为当前本地表的元数据。然后重新加载这些快照，使之生效，完成最终的恢复作业。

## 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)章节。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）

在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给用户。

使用新建的用户dorisuser重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

使用admin用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
- 已参考[备份Doris数据](#)完成备份需要恢复的Doris表或分区数据。

## 恢复 Doris 数据

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 从远端已备份数据的仓库中恢复表或分区数据。例如：

- 从example\_repo中恢复备份snapshot\_label1中的表example\_tbl到数据库example\_db2，时间版本为“2018-05-04-16-45-08”，恢复为1个副本：

```
RESTORE SNAPSHOT example_db2.`snapshot_label1`
```

```
FROM `example_repo`  
ON ( `example_tbl` )  
PROPERTIES  
(  
"backup_timestamp"="2023-08-16-20-13-55",  
"replication_num" = "1"  
);
```

“backup\_timestamp”可通过SHOW SNAPSHOT ON example\_repo WHERE SNAPSHOT = "snapshot\_label1";命令获取。

- 从example\_repo中恢复备份snapshot\_label2中的表example\_tbl的分区p1和p2，以及恢复表example\_tbl2到数据库example\_db1，并重命名为new\_tbl，时间版本为“2018-05-04-17-11-01”，默认恢复为3个副本：

```
RESTORE SNAPSHOT example_db1.`snapshot_2`  
FROM `example_repo`  
ON  
(  
`backup_tbl` PARTITION (`p1`, `p2`),  
`backup_tbl2` AS `new_tbl`  
)  
PROPERTIES  
(  
"backup_timestamp"="2023-08-16-20-13-55"  
);
```

注意：backup\_timestamp可通过SHOW SNAPSHOT ON example\_repo WHERE SNAPSHOT = "snapshot\_label1";命令获取

**步骤3** 执行以下命令查看恢复作业的执行情况：

```
SHOW RESTORE\G;  
----结束
```

## 6.11 Hive 数据源分析

### 6.11.1 多源数据目录

多源数据目录旨在能够更方便对接外部数据目录，以增强Doris的数据湖分析和联邦数据查询能力。

多源数据目录功能在原有的元数据层级上，新增一层Catalog，构成Catalog -> Database -> Table的三层元数据层级。其中，Catalog可以直接对应到外部数据目录。

#### 基础概念

- Internal Catalog  
Doris原有的Database和Table都将归属于Internal Catalog。Internal Catalog是内置的默认Catalog，用户不可修改或删除。

- External Catalog  
可以通过**CREATE CATALOG**命令创建一个External Catalog，创建后，可以通过**SHOW CATALOGS**命令查看已创建的 Catalog。
- 切换Catalog  
用户登录Doris后，默认进入Internal Catalog，因此默认的使用和之前版本并无差别，可以直接使用**SHOW DATABASES**，**USE DB**等命令查看和切换数据库。  
用户可以通过**SWITCH**命令切换Catalog，例如：

```
SWITCH internal;  
SWITCH hive_catalog;
```

切换后，可以直接通过**SHOW DATABASES**，**USE DB**等命令查看和切换对应Catalog中的Database。Doris会自动同步Catalog中的 Database和Table。用户可以像使用Internal Catalog一样，对External Catalog中的数据进行查看和访问。  
当前，Doris 只支持对External Catalog 中的数据进行只读访问。
- 删除Catalog  
External Catalog中的Database和Table都是只读的。但是可以删除Catalog（Internal Catalog无法删除）。可以通过**DROP CATALOG**命令删除一个External Catalog。  
该操作仅会删除Doris中该Catalog的映射信息，并不会修改或变更任何外部数据目录的内容。
- Resource  
Resource是一组配置的集合。用户可以通过**CREATE RESOURCE**命令创建一个Resource，之后可以在创建Catalog时使用这个Resource。  
一个Resource可以被多个Catalog使用，以复用其中的配置。

## 6.11.2 Hive 数据源

通过连接Hive Metastore，或者兼容Hive Metastore的元数据服务，Doris可以自动获取Hive的库表信息，并进行数据查询。

除Hive外，很多其他系统也会使用Hive Metastore存储元数据。通过Hive Catalog，不仅能访问Hive，也能访问使用Hive Metastore作为元数据存储的系统，例如Iceberg、Hudi等。

### 说明

- 支持Managed Table。
- 可以识别Hive Metastore中存储的Hive和Hudi元数据。
- 若想访问非当前用户创建的Catalog，需授予用户Catalog所在的OBS路径的操作权限。
- Hive表格式仅支持Parquet、ORC、TextFile。

### 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  
在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给该用户。

使用新建的用户 **dorisuser** 重新登录 FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。

- 集群未启用 Kerberos 认证（普通模式）

使用 **admin** 用户连接 Doris 后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。

- 已安装 MySQL 客户端，相关操作可参考 [安装 MySQL 客户端](#)。

## Hive 表操作

**步骤1** 若需使用 Doris 读取 Hive 存储在 OBS 中的数据时，需执行以下操作。

1. 登录 MRS 管理控制台，在“控制台”页面，鼠标移动至右上方的用户名，在下拉列表中选择“我的凭证”。
2. 单击“访问密钥”页签，单击“新增访问密钥”，输入验证码或密码。单击“确定”，生成并下载访问密钥。

在.csv文件中获取创建Catalog所需的obs.access\_key、obs.secret\_key参数值，对应关系为：

- obs.access\_key参数值为.csv文件中“Access Key Id”列的值。
- obs.secret\_key参数值为.csv文件中“Secret Access Key”列的值。

### 说明

- 请及时下载保存，弹窗关闭后将无法再次获取该密钥信息，但您可重新创建新的密钥。
  - 为了账号安全性，建议您妥善保管并定期修改访问密钥，修改访问密钥的方法为删除旧访问密钥，然后重新生成。
3. 创建Catalog所需的obs.region可在获取。
  4. 登录“对象存储服务 OBS”管理控制台，单击“并行文件系统”，单击Hive表所在的OBS并行文件系统名称，在概览界面查看“Endpoint”参数值，该值为创建Catalog时设置obs.endpoint参数的值。

**步骤2** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤3** 创建Catalog。

- Hive表数据存储在HDFS中，执行以下命令创建Catalog：
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：

```
CREATE CATALOG hive_catalog PROPERTIES (  
  'type'='hms',  
  'hive.metastore.uris' = 'thrift://192.168.67.161:21088',
```

```
'hive.metastore.sasl.enabled' = 'true',
'hive.server2.thrift.sasl.qop' = 'auth-conf',
'hive.server2.authentication' = 'KERBEROS',
'dfs.nameservices'='hacluster',
'dfs.ha.namenodes.hacluster'='24,25',
'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.24'='主NameNodeIP地址:RPC通信
端口',
'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.25'='主NameNodeIP地址:RPC通信
端口',
'dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster'='org.apache.hadoop.hdfs.s
erver.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider',
'hive.version' = '3.1.0',
'yarn.resourcemanager.address' = '192.168.67.78:26004',
'yarn.resourcemanager.principal' = 'mapred/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM',
'hive.metastore.kerberos.principal' = 'hive/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM',
'hadoop.security.authentication' = 'kerberos',
'hadoop.kerberos.keytab' = '${BIGDATA_HOME}/
FusionInsight_Doris_8.3.1/install/FusionInsight-Doris-2.0.3/doris-
be/bin/doris.keytab',
'hadoop.kerberos.principal' = 'doris/
hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM',
'java.security.krb5.conf' = '${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_BASE_*/
1_16_KerberosClient/etc/krb5.conf',
'hadoop.rpc.protection' = 'privacy'
);
```

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：

```
CREATE CATALOG hive_catalog PROPERTIES (
'type'='hms',
'hive.metastore.uris' = 'thrift://192.168.67.161:21088',
'hive.version' = '3.1.0',
'hadoop.username' = 'hive',
'yarn.resourcemanager.address' = '192.168.67.78:26004',
'dfs.nameservices'='hacluster',
'dfs.ha.namenodes.hacluster'='24,25',
'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.24'='192-168-67-172:25000',
'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.25'='192-168-67-78:25000',
'dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster'='org.apache.hadoop.hdfs.s
erver.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider'
);
```

 说明

- hive.metastore.uris: Hive MetaStore的URL, 格式为“**thrift://**<Hive MetaStore的IP地址>:<端口号>”, 支持多个值, 以逗号分隔。
- dfs.nameservices: 集群NameService名称。可在NameNode所在节点的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/1\_\*\_NameNode/etc”目录下的“hdfs-site.xml”中查找该配置项的值。
- dfs.ha.namenodes.hacluster: 集群NameService前缀, 包含两个值。可在NameNode所在节点的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/1\_\*\_NameNode/etc”目录下的“hdfs-site.xml”中查找该配置项的值。
- dfs.namenode.rpc-address.hacluster.xx1: 主NameNode的RPC通信地址。可在NameNode所在节点的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/1\_\*\_NameNode/etc”目录下的“hdfs-site.xml”中查找该配置项的值, xx为“dfs.ha.namenodes.hacluster”参数的值。
- dfs.namenode.rpc-address.hacluster.xx2: 备NameNode的RPC通信地址。可在NameNode所在节点的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/1\_\*\_NameNode/etc”目录下的“hdfs-site.xml”中查找该配置项的值, xx为“dfs.ha.namenodes.hacluster”参数的值。
- dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster: 指定HDFS客户端连接集群中Active状态节点的Java类。值为“org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider”。
- hive.version: Hive版本。可在Manager界面, 选择“集群 > 服务 > Hive”, 在概览页面查看“版本”获取。
- yarn.resourcemanager.address: 主ResourceManager实例的IP地址。可在Manager界面, 选择“集群 > 服务 > Yarn > 实例”, 查看主ResourceManager实例的业务IP地址。
- hadoop.rpc.protection: 设置Hadoop中各模块的RPC通道是否加密, 默认为“privacy”。可在Manager界面, 选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”, 搜索“hadoop.rpc.protection”获取。
- 集群已启用Kerberos认证(安全模式):
  - hive.metastore.sasl.enabled: MetaStore的管理权限开关。值为“true”。
  - hive.server2.thrift.sasl.qop: HiveServer2和客户端交互是否加密传输, 值为“auth-conf”。
  - hive.server2.authentication: 访问HiveServer的安全认证方式, 值为“KERBEROS”。
  - yarn.resourcemanager.principal: 访问Yarn集群的Principal, 值为“mapred/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM”。
  - hive.metastore.kerberos.principal: 访问Hive集群的Principal, 值为“hive/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM”。
  - hadoop.security.authentication: 访问Hadoop的安全认证方式, 值为“KERBEROS”。
  - hadoop.kerberos.keytab: 访问Hadoop集群的keytab, 值为“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Doris\_\*/install/FusionInsight-Doris-\*/doris-be/bin/doris.keytab”文件所在的具体路径。
  - hadoop.kerberos.principal: 访问Hadoop集群的Principal, 值为“doris/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM”。
  - java.security.krb5.conf: krb5文件, 值为“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_BASE\_\*/1\_\*\_KerberosClient/etc/krb5.conf”文件所在的具体路径。

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：  
hadoop.username：访问Hadoop集群的用户名，值为“hdfs”。
- Hive表数据存储在OBS中，执行以下命令创建Catalog，相关参数值请参见[步骤1](#)获取：

```
CREATE CATALOG hive_obs_catalog PROPERTIES (  
  'type'='hms',  
  'hive.version' = '3.1.0',  
  'hive.metastore.uris' = 'thrift://192.168.67.161:21088',  
  'obs.access_key' = 'AK',  
  'obs.secret_key' = 'SK',  
  'obs.endpoint' = 'OBS并行文件系统的Endpoint地址',  
  'obs.region' = 'sa-fb-1'  
);
```

#### 步骤4 查询Hive表：

- 执行以下命令查询catalogs：  
**show catalogs;**
- 执行以下命令查询catalog下面的库：  
**show databases from *hive\_catalog*;**
- 执行以下命令切换Catalog下，在进入到数据库中：  
**switch *hive\_catalog*;**  
**use *default*;**
- 查询Catalog中某个库的所有表：  
**show tables from `hive\_catalog`.`default`;**  
查询指定表：  
**select \* from `hive\_catalog`.`default`.`test\_table`;**  
执行以下命令查看表的Schema：  
**DESC *test\_table*;**

#### 步骤5 新建或操作Hive表后，需要在Doris中执行刷新：

```
refresh catalog hive_catalog;
```

#### 步骤6 执行以下命令与其他数据目录中的表进行关联查询：

```
SELECT h.h_shipdate FROM hive_catalog.default.htable h WHERE h.h_partkey  
IN (SELECT p_partkey FROM internal.db1.part) LIMIT 10;
```

#### 📖 说明

- 通过**catalog.database.table**全限定的方式标识一张表，如：internal.db1.part。
- 其中**catalog**和**database**可以省略，缺省使用当前**SWITCH**和**USE**切换后的catalog和database。
- 可以使用**INSERT INTO**命令，将Hive Catalog中的表数据，插入到internal catalog中的内部表，从而实现导入外部数据目录数据。

----结束

## 6.12 生态扩展

### 6.12.1 Spark Doris Connector

Spark Doris Connector可以支持通过Spark读取Doris中存储的数据，也支持通过Spark写入数据到Doris中。

- 支持从Doris中读取数据
- 支持Spark DataFrame批量/流式写入Doris。
- 可以将Doris表映射为DataFrame或者RDD，推荐使用DataFrame。
- 支持在Doris端完成数据过滤，减少数据传输量。

#### 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）

在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给用户。

使用新建的用户dorisuser重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

使用admin用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。
- 已安装Spark客户端。

#### 操作步骤

在Doris中创建表并插入数据。

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

#### 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令创建数据库并切换：

```
create database if not exists sparkconnector;  
use sparkconnector;
```

**步骤3** 执行以下命令创建表：

```
CREATE TABLE spark_connector_test_decimal (  
  c1 int NOT NULL,  
  c2 VARCHAR(25) NOT NULL,  
  c3 VARCHAR(152),  
  c4 boolean,  
  c5 tinyint,  
  c6 smallint,  
  c7 bigint,  
  c8 float,  
  c9 double,  
  c10 date,  
  c11 datetime,  
  c12 char,  
  c13 largeint,  
  c14 varchar,  
  c15 decimal(15, 5)  
)  
DUPLICATE KEY(`c1`)  
COMMENT "OLAP"  
DISTRIBUTED BY HASH(`c1`) BUCKETS 1;
```

**步骤4** 分别执行以下命令向表中插入数据：

```
insert into spark_connector_test_decimal values(10000,'aaa','abc',true, 100,  
3000, 100000, 1234.567, 12345.678, '2022-12-01','2022-12-01 12:00:00', 'a',  
200000, 'g', 1000.12345);
```

```
insert into spark_connector_test_decimal values(10001,'aaa','abc',false, 100,  
3000, 100000, 1234.567, 12345.678, '2022-12-01','2022-12-01 12:00:00', 'a',  
200000, 'g', 1000.12345);
```

```
insert into spark_connector_test_decimal values(10002,'aaa','abc',True, 100,  
3000, 100000, 1234.567, 12345.678, '2022-12-01','2022-12-01 12:00:00', 'a',  
200000, 'g', 1000.12345);
```

```
insert into spark_connector_test_decimal values(10003,'aaa','abc',False, 100,
3000, 100000, 1234.567, 12345.678, '2022-12-01','2022-12-01 12:00:00', 'a',
200000, 'g', 1000.12345);
```

spark侧操作。

**步骤5** 执行以下命令登录spark-sql客户端：

```
cd Spark客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户（若集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）
```

```
spark-sql --master yarn
```

**步骤6** 执行以下命令创建临时视图：

```
CREATE TEMPORARY VIEW spark_doris_decimal
```

```
USING doris
```

```
OPTIONS(
```

```
"table.identifier"="sparkconnector.spark_connector_test_decimal",
```

```
"fenodes"="FE实例IP地址:29991",
```

```
"user"="dorisuser",
```

```
"password"="用户密码",
```

```
'doris.enable.https' = 'true',
```

```
'doris.ignore.https.ca' = 'true'
```

```
);
```

执行以下命令查询Doris表中的数据：

```
select * from spark_doris_decimal;
```

执行以下命令向Doris表中插入数据：

```
insert into spark_doris_decimal values(10005,'aaa','abc',False, 100, 3000,
100000, 1234.567, 12345.678, '2022-12-01','2022-12-01 12:00:00', 'a', 200000,
'g', 1000.12345);
```

#### 📖 说明

- 切换为HTTP后，需要在创建表的with子句中删除如下配置参数：
  - 'doris.enable.https' = 'true'
  - 'doris.ignore.https.ca' = 'true'
- 29991为FE服务的HTTPS端口，切换为HTTP后，需要修改端口号为29980。可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，在搜索框中搜索“http”查看。

----结束

## 6.12.2 Flink Doris Connector

Flink Doris Connector支持通过Flink操作（读取、插入、修改、删除）Doris中存储的数据。

### 📖 说明

只能对Unique Key模型的表进行修改和删除操作。

### 前提条件

- 已创建包含Doris服务的集群，集群内各服务运行正常。
- 待连接Doris数据库的节点与MRS集群网络互通。
- 创建具有Doris管理权限的用户。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）  
在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“dorisuser”，创建一个拥有“Doris管理员权限”的角色绑定给用户。  
使用新建的用户dorisuser重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）  
使用admin用户连接Doris后，创建具有管理员权限的角色并绑定给用户。
- 已安装MySQL客户端，相关操作可参考[安装MySQL客户端](#)。
- 已安装Flink客户端。

### 操作步骤

Doris侧操作。

**步骤1** 登录安装了MySQL的节点，执行以下命令，连接Doris数据库。

若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需先执行以下命令再连接Doris数据库：

```
export LIBMYSQL_ENABLE_CLEARTEXT_PLUGIN=1
```

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -PFE查询连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

### 📖 说明

- Doris FE的查询连接端口，可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令创建数据库并切换：

```
create database if not exists testdb;  
use testdb;
```

**步骤3** 执行以下命令创建表z\_test并插入数据：

```
create table z_test(id int, name string) distributed by hash(id) buckets 10;
```

```
insert into z_test values(123, 'aaa'), (234, 'bbb'), (345, 'ccc');
```

**步骤4** 执行以下命令创建z\_test\_sink\_3表:

```
create table z_test_sink_3(id int, name string) distributed by hash(id) buckets 10;
```

**Flink侧操作。**

**步骤5** 以客户端安装用户登录安装了Flink客户端的节点, 执行以下命令:

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户 (若集群未启用Kerberos认证(普通模式), 请跳过该操作)
```

**步骤6** 执行以下命令登录Flink SQL客户端:

```
cd Flink/flink/bin/
```

```
sql-client.sh
```

**步骤7** 在Flink客户端创建流或批Flink SQL作业。例如:

```
CREATE TABLE flink_doris_source (id INT, name STRING) WITH (
```

```
'connector' = 'doris',
```

```
'fenodes' = 'FE实例IP地址:29991',
```

```
'table.identifier' = 'testdb.z_test',
```

```
'username' = 'user',
```

```
'password' = 'password',
```

```
'doris.enable.https' = 'true',
```

```
'doris.ignore.https.ca' = 'true'
```

```
);
```

```
CREATE TABLE flink_doris_sink (id INT, name STRING) WITH (
```

```
'connector' = 'doris',
```

```
'fenodes' = 'FE实例IP地址:29991',
```

```
'table.identifier' = 'testdb.z_test_sink_3',
```

```
'username' = 'user',
```

```
'password' = 'password',
```

```
'sink.label-prefix' = 'doris_label_6',
```

```
'doris.enable.https' = 'true',
```

```
'doris.ignore.https.ca' = 'true'
```

```
);
```

执行以下命令插入数据:

## INSERT INTO

```
flink_doris_sink
```

```
select
```

```
id,
```

```
name
```

```
from
```

```
flink_doris_source;
```

### 📖 说明

- 开启HTTPS后，需要在创建表的with子句中添加如下配置参数：
  - 'doris.enable.https' = 'true'
  - 'doris.ignore.https.ca' = 'true'
- Source和Sink表对应的字段需和Doris中表的字段名保持一致。
- 29991为FE服务的HTTPS端口，切换为HTTP后，需要修改端口号为29980。可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，在搜索框中搜索“http”查看。
- 创建Flink作业时，username配置项为Doris用户，password配置项为Doris用户密码。

----结束

## 6.13 Doris 常见问题

### 6.13.1 数据目录 SSD 和 HDD 的配置导致建表时偶现报错 Failed to find enough host with storage medium and tag

#### 现象描述

建表时偶现报错“Failed to find enough host with storage medium and tag”。

#### 原因分析

Doris支持一个BE节点配置多个存储路径，并支持指定路径的存储介质属性，如SSD或HDD。通常情况下，每块盘配置一个存储路径即可。

若“be.conf”中只配置了SSD的介质，而FE中参数“default\_storage\_medium”默认为HDD，因此建表时会发现没有HDD介质的存储而报错。Doris并不会自动感知存储路径所在磁盘的实际存储介质类型，需要用户在路径配置中显式的表示。“HDD”和“.SSD”只是用于标识存储目录“相对”的“低速”和“高速”之分，而并不是标识实际的存储介质类型，所以如果BE节点上的存储路径没有介质区别，则无需填写后缀。

#### 处理步骤

- 修改FE的“default\_storage\_medium”配置为正确的存储介质，并重启FE生效。
- 将“be.conf”中SSD的显式配置删除。

- 创建表时增加properties参数 “properties {"storage\_medium" = "ssd"}”。

### 6.13.2 多副本场景下，如果有部分副本丢失损坏，查询时如果运行在副本丢失的 Be 节点，查询报错

#### 现象描述

若多个副本直接从磁盘上丢失了副本，比如mv改名，内核不会感知到该副本丢失，执行查询时如果请求运行在副本丢失的BE节点，报错：

```
mysql> select * from liudan_test.expample_tbl;
ERROR 1105 (HY000): errcode = 2, detailMessage = (192.168.67.78)[INTERNAL_ERROR]failed to initialize storage reader. tablet=11016.918825491.a24ccdd5bc24f38-8b80a5af4a99a6a7, res=[E-3109], backend=192.168.67.78
mysql>
```

#### 处理步骤

- 步骤1 登录安装了MySQL的节点，连接Doris数据库。
- 步骤2 调用BE的check\_tablet\_segment\_lost请求自动修复丢失的副本。

```
curl -X POST http://192.168.67.78:29986/api/check_tablet_segment_lost?repair=true (
```

192.168.67.78为异常的BE节点IP地址，29986为BE的HTTP Server的服务端口，可在Manger的Doris配置界面搜索“webservice\_port”查看。

```
[root@192-168-67-78 opt]# curl -X POST http://192.168.67.78:29986/api/check_tablet_segment_lost?repair=true
{"status": "Success", "msg": "Succeed to check all tablet segment", "num": "1", "bad_tablets": "[11016]", "set_bad": "true", "host": "192.168.67.78"}[root@192-168-67-78 opt]#
```

- 步骤3 执行以下命令，获取DetailCmd。

```
show tablet tabletId
```

```
mysql> show tablet 11016;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ObName | TableName | PartitionName | IndexName | DbId | TableId | PartitionId | IndexId | IsSync | Order | DetailCmd |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| default_cluster:liudan_test | expample_tbl | expample_tbl | expample_tbl | 11001 | 11014 | 11013 | 11015 | true | 0 | SHOW PROC '/dbs/11001/11014/partitions/11013/11015/11016'
```

- 步骤4 执行DetailCmd，当异常节点的副本已经被移除时，再次进行业务查询正常即可。

```
mysql> SHOW PROC '/dbs/11001/11014/partitions/11013/11015/11016';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ReplicadId | BackendId | Version | LstSuccessVersion | LstFailedVersion | LstFailedTime | SchemaHash | LocalDataSize | RemoteDataSize | RowCount | State | IsBad | VersionCount | PathHash |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11018	18095	6	6	6	-1	NULL	918825491	1416	0	4	NORMAL	false	2	-244801644901720530
http://192.168.67.161:29986/api/meta/header/11016	http://192.168.67.161:29986/api/compaction/show?tablet_id=11016	918825491	1416	0	4	NORMAL	false	2	-158594524699380530					
http://192.168.67.172:29986/api/meta/header/11016	http://192.168.67.172:29986/api/compaction/show?tablet_id=11016													
```

----结束

### 6.13.3 使用 Stream Load 时报 RPC 超时错误

#### 问题现象

导入数据时BE打开tablet writer的RPC超时，报错：  
failed to open tablet writer, error=RPC call is timeout, error\_text=[E1008] Reached timeout=xxx ms

#### 原因分析

由于导入数据时BE打开tablet writer操作可能涉及多个分片内存块的写盘操作，导致RPC超时，可以适当调整该RPC超时时间减少超时错误。

## 操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置”
  - 步骤2 在左侧导航栏选择“BE（角色）> 自定义”，在自定义参数“be.conf.customized.configs”中新增自定义参数项“tablet\_writer\_open\_rpc\_timeout\_sec”，参数值为RPC超时时间，默认值为“60”，可适当调大该参数值，例如，可将该参数值设置为“300”。
  - 步骤3 单击“实例”，勾选所有的BE实例，选择“更多 > 重启实例”，重启BE实例。
- 结束

## 6.13.4 FE 服务故障恢复

### 问题现象


FE可能因为某些原因出现无法启动bdbje、FE之间无法同步等问题，无法进行元数据写操作、没有MASTER等。需要手动操作来恢复FE，手动恢复FE先通过当前“meta\_dir”中的元数据，启动一个新的MASTER，然后再逐台添加其他FE。

### 操作步骤

- 步骤1 结束所有FE进程，同时结束所有业务访问，保证在元数据恢复期间不受外部访问出现不可预期的问题。
  - 步骤2 查找FE所有实例节点上元数据，找到最新的一个节点FE，作为恢复的Master。
    1. 进入FE后台节点，查看配置文件“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Doris\_x.x.x/x\_x\_FE/etc/fe.conf”中参数“meta\_dir”的值，该值即为元数据存储目录
    2. 寻找所有FE的元数据存储目录，查看此存储目录下子文件“image/image.xxxx”，其中“image.xxxx”后面的数字越大表示元数据越新，找到最新的一个FE，作为即将首个恢复的FE，即Master。
    3. 备份所有FE的元数据存储目录。  
例如，元数据存储目录为“/srv/BigData/doris\_fe/doris-meta”，执行以下命令进行备份：  

```
cp -r /srv/BigData/doris_fe/doris-meta /srv/BigData/doris_fe/doris-meta.bak
```
  - 步骤3 进入步骤2找到的元数据最新的FE所在节点（即Master），添加配置“metadata\_failure\_recovery=true”到“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Doris\_x.x.x/x\_x\_FE/etc/fe.conf”中，如果存在“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Doris\_x.x.x/x\_x\_FE\_UPDATE”目录，则需要在“x\_x\_FE\_UPDATE”下“fe.conf”中也添加该配置。
  - 步骤4 登录 FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > 实例”，勾选步骤3修改配置的FE节点，选择“更多 > 重启实例”重启FE实例，其他实例依旧停止状态不做操作。
  - 步骤5 观察FE启动后状态，启动成功后，在浏览器中连接此FE，例如，访问地址为“http://192.168.67.27:29980”。
- 登录FE WebUI界面后，单击“Playground”，选择“default\_cluster:information\_schema”，在右侧命令框中输入show frontends命

令，单击“Execute”，若“Results”列表中当前FE的“Alive”列的值为“true”，表示此FE已经恢复正常：



**步骤6** 在FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > 实例”，勾选非Master且运行状态为未启动的FE实例，选择“更多 > 删除实例”：



**步骤7** 删除成功后，单击“添加实例”，重新添加**步骤6**删除了的FE实例。

**步骤8** 勾选配置过期的实例，选择“更多 > 重启实例”重启配置过期的FE实例，删除手动在FE所在节点上的“fe.conf”中添加的参数“metadata\_failure\_recovery”。




**步骤9** 检查集群是否已经正常运行，并在FE WebUI中执行命令检查FE、BE、DBroker进程是否健康且都在一个集群中，查询结果中“Results”列表中所有实例的“Alive”列的值为“true”则表示进程健康：

例如，以下命令都在Doris WebUI界面的“Playground”的“default\_cluster:information\_schema”中执行：


- 执行以下命令检查FE进程是否都健康：

**show frontends;**




- 执行以下命令检查BE进程是否都健康：

**show backends;**



- 执行以下命令检查DBroker进程是否都健康：

**show broker;**



----结束

## 6.13.5 使用 MySQL 客户端连接 Doris 数据库时报错 “plugin not enabled” 如何处理

### 问题现象

使用MySQL客户端连接Doris数据库时报错：

```
ERROR 2059 (HY000): Authentication plugin 'mysql_clear_password' cannot be loaded: plugin not enabled
```

### 原因分析

未启用mysql\_clear\_password插件。

### 操作步骤

- 使用MySQL客户端连接Doris数据库时，在命令中新增 “--enable-clear-text-plugin”，命令如下：  
**mysql --enable-clear-text-plugin -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -P数据库连接端口 -hDoris FE实例IP地址**
- 在安装了MySQL客户端的节点执行以下命令启用mysql\_clear\_password插件，再重新连接Doris即可。  
**export LIBMYSQL\_ENABLE\_CLEARTEXT\_PLUGIN=1**

## 6.13.6 FE 启动失败

### 现象描述

FE实例启动失败，“/var/log/Bigdata/doris/fe/fe.log”日志中一直滚动报错：

```
wait catalog to be ready. FE type UNKNOWN
```

## 原因分析

- FE安装节点有多个网卡IP，没有正确设置“priority\_network”参数导致FE启动时匹配了错误的IP地址。
- 集群内多数Follower FE节点未启动，例如有3个Follower FE，只启动了一个。

## 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”。

**步骤2** 搜索“priority\_network”参数，并正确设置FE的该参数值，FE节点已绑定的网卡IP可通过“FE安装目录/FusionInsight\_Doris\_\*/1\_\*\_FE/etc/ENV\_VARS”中的“CURRENT\_INSTANCE\_IP”变量查看。

“priority\_network”主要用于帮助系统选择正确的网卡IP作为FE或BE的IP，建议任何情况下，都显式的设置该参数，避免后续机器增加新网卡导致IP选择不正确问题。“priority\_network”的值是CIDR格式表示的，用于保证所有节点都可以使用统一的配置值。参数值分为两部分，第一部分是点分十进制的IP地址，第二部分是一个前缀长度。

例如，10.168.1.0/8会匹配所有10.xx.xx.xx的IP地址；10.168.1.0/16会匹配所有10.168.xx.xx的IP地址；若有两个节点：10.168.10.1和10.168.10.2，则可以使用10.168.10.0/24来作为“priority\_network”的值。

**步骤3** 单击“实例”，勾选需启动的Follower FE，单击“启动实例”。例如有3个Follower，只启动了一个，此时需要将另外至少一个FE也启动，FE可选组才能选举出Master提供服务。

**步骤4** 若FE依然启动失败，请运维进行恢复。

----结束

## 6.13.7 BE 匹配错误 IP 导致启动失败

### 现象描述

BE实例启动失败，报错：

```
backend ip saved in master does not equal to backend local ipx.x.x.x vs. x.x.x.x
```

### 原因分析

在“be.INFO”日志中搜索服务启动时关键日志“local host ip”，查看此IP是否为show backends显示的BE IP，如果不是说明存在多个网卡，需要设置“priority\_networks”参数指定网络IP范围。

```
CGroup Info: Process CGroup Info: memory.limit_in_bytes=9223372036854771712, cpu cfs limits: unlimited
I1207 11:13:22.699915 40263 backend_options.cpp:76] local host ip=192.168.20.232
I1207 11:13:22.702514 40263 exec_env_init.cpp:105] scan thread pool use PriorityWorkStealingThreadPool
I1207 11:13:22.722644 40648 fragment_mgr.cpp:847] FragmentMgr cancel worker start working.
```

### 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”。

**步骤2** 搜索“priority\_network”参数，并正确设置BE的该参数值，BE节点已绑定的网卡IP可通过MySQL客户端连接Doris执行show backends;查看。

“priority\_network”主要用于帮助系统选择正确的网卡IP作为FE或BE的IP，建议任何情况下，都显式的设置该参数，避免后续机器增加新网卡导致IP选择不正确问题。  
“priority\_network”的值是CIDR格式表示的，用于保证所有节点都可以使用统一的配置值。参数值分为两部分，第一部分是点分十进制的IP地址，第二部分是一个前缀长度。

例如，10.168.1.0/8会匹配所有10.xx.xx.xx的IP地址；10.168.1.0/16会匹配所有10.168.xx.xx的IP地址；若有两个节点：10.168.10.1和10.168.10.2，则可以使用10.168.10.0/24来作为“priority\_network”的值。

----结束

## 6.13.8 MySQL 客户端连接 Doris 报错 “Read timed out”

### 现象描述

在MySQL客户端连接Doris报错：

```
java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
```

### 原因分析

Doris服务端响应较慢。

### 处理步骤

使用MySQL客户端连接Doris数据库时，在命令中新增“connect\_timeout”参数，默认值为10秒，命令如下：

```
mysql -u数据库登录用户 -p数据库登录用户密码 -P数据库连接端口 -hDoris FE实例IP地址 --connect_timeout= 120
```

## 6.13.9 BE 运行数据导入或查询任务报错

### 现象描述

导入或查询数据时，报错：

```
Not connected to 192.168.100.1:8060 yet, server_id=384
```

### 原因分析

- 运行任务的BE节点宕机。
- RPC拥塞或其他错误。

### 处理步骤

- 若运行任务的BE节点宕机，需查看具体的宕机原因再进行解决。
- 若RPC源端有大量未发送的数据超过了阈值，可设置如下参数：
  - **brpc\_socket\_max\_unwritten\_bytes**：用于设置未发送的数据量的阈值，默认为1GB。若未发送数据量超过该值，则会报OVERCROWDED错，可适当调大该值。

- **tablet\_writer\_ignore\_eovercrowded**: 是否忽略数据导入过程中出现的 OVERCROWDED 错误，默认值为 “false”。该参数主要用于避免导入失败，以提高导入的稳定性。
- **max\_body\_size**: 用于设置RPC的包大小阈值，默认为3GB。如果查询中带有超大 String 类型，或者bitmap类型数据时，可以通过修改该参数规避。

## 6.13.10 Broker Load 导入数据时报超时错误

### 现象描述

使用Broker Load导入数据时报错：

```
org.apache.thrift.transport.TTransportException: java.net.SocketException: Broken pipe
```

### 原因分析

从外部存储（例如HDFS）导入数据时，由于目录下文件过多，导致列出文件目录超时。

### 处理步骤

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > FE（角色）> 自定义”，新增自定义参数“broker\_timeout\_ms”，默认值为10秒，需适当调大该参数值，如1000，并重启配置过期的FE实例。

## 6.13.11 Broker Load 导入任务的数据量超过阈值

### 现象描述

使用Broker Load导入数据时报错：

```
Scan bytes per broker scanner exceed limit:xxx
```

### 原因分析

BE处理的单个导入任务的最大数据量为3GB，超过该值的待导入文件需要通过调整 Broker Load的导入参数来实现大文件的导入。

### 处理步骤

根据当前BE实例的个数和待导入文件的大小修改单个BE的任务的最大扫描量和最大并发数。操作如下：

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris”，在概览界面查看“Leader所在的主机”的IP地址，确认主FE所在节点。
2. 单击“实例”，单击IP地址为1查看到的BE实例，选择“实例配置 > 全部配置 BE（角色）> 自定义”，新增如下参数：
  - **max\_broker\_concurrency**: 值为BE节点个数。
  - **max\_bytes\_per\_broker\_scanner**: 值为待导入文件大小/BE节点个数。

#### 说明

配置项仅在Leader FE的“fe.conf”中修改才会生效。

3. 单击“保存”保存配置，并重启配置过期的实例。

## 6.13.12 使用 Broker Load 导入数据报错

### 现象描述

使用Broker Load导入数据时报错“failed to send batch”或“TabletWriter add batch with unknown id”。

### 原因分析

系统并发量较大或数据量大导致任务执行超时。

### 处理步骤

- 步骤1** 登录MySQL客户端，执行以下命令适当调大“query\_timeout”参数值，默认为300秒。

```
SET GLOBAL query_timeout = xxx;
```

- 步骤2** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置 > BE（角色）> 自定义”，新增自定义参数“streaming\_load\_rpc\_max\_alive\_time\_sec”，默认值为1200秒，需适当调大该参数值，并重启配置过期的BE实例。

----结束

## 6.13.13 Spark Load 导入数据时报错序列化异常

### 现象描述

使用Spark Load导入数据时报错“java.io.NotSerializableException: org.apache.spark.defense.DefenseRules”。

### 原因分析

Spark组件的大SQL特性中的类“org.apache.spark.defense.DefenseRules”不能序列化。

### 处理步骤

- 步骤1** 删除“客户端安装目录/Spark/spark/jars”目录中的“spark-sql-defense\_2.12-3.3.1-h0.cbu.mrs.330.r9.jar”Jar包。

- 步骤2** 执行以下命令重新压缩Spark jars目录下的包：

```
cd 客户端安装目录/Spark/spark/jars
```

```
zip -qr spark-archive.zip
```

- 步骤3** 重新在Doris客户端执行Spark Load数据导入任务即可。

----结束

## 6.13.14 Spark Load 导入数据时报错获取不到 appId

### 现象描述

使用Spark Load导入数据时报错“Waiting too much time to get appId from handle”。

### 原因分析

Doris通过读取日志，并解析每行日志的信息，获取appId和state；当INFO日志信息未打印时，获取到的appId和state的值为null，如果超时，任务就会被取消，导致数据导入失败。

### 处理步骤

**步骤1** 修改“客户端安装目录/Spark/spark/conf”目录下的“log4j2.properties”和“log4j.properties”文件中的以下参数值为“INFO”，并保存。

- “log4j2.properties”文件中需修改的参数：
  - rootLogger.level
  - logger.repl.level
  - logger.thriftserver.level
  - logger.jetty1.level
  - logger.jetty2.level
  - logger.parquet1.level
  - logger.parquet2.level
  - logger.RetryingHMSHandler.level
  - logger.FunctionRegistry.level
  - logger.hiveconf.level
- “log4j.properties”文件中需修改的参数：
  - log4j.rootCategory
  - log4j.logger.org.apache.spark.repl.Main
  - log4j.logger.org.spark\_project.jetty
  - log4j.logger.org.spark\_project.jetty.util.component.AbstractLifeCycle
  - log4j.logger.org.apache.parquet
  - log4j.logger.parquet
  - log4j.logger.org.apache.hadoop.hive.metastore.RetryingHMSHandler
  - log4j.logger.org.apache.hadoop.hive.ql.exec.FunctionRegistry
  - log4j.logger.org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.multiversion.MultiVersionFactory
  - log4j.logger.org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf
  - log4j.logger.org.apache.ranger.authorization.hadoop.config
  - log4j.logger.org.apache.ranger.audit.provider.AuditProviderFactory
  - log4j.logger.com.xxx.bigdata.om.agent.alarmcommon.SuppressAlarmUtils

步骤2 重新在Doris客户端执行Spark Load数据导入任务即可。

---结束

## 6.14 Doris 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Doris相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/doris/角色名”。

- FE：“/var/log/Bigdata/doris/fe”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/doris/fe”（审计日志）。
- BE：“/var/log/Bigdata/doris/be”（运行日志）。
- DBroker：“/var/log/Bigdata/doris/dbroker”（运行日志）。

**日志归档规则：**Doris的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过指定大小的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 6-8 Doris 日志列表

| 日志类型 | 日志文件名                             | 描述                              |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 运行日志 | /fe/fe.out                        | 标准/错误输出的日志（stdout和stderr）       |
|      | /fe/fe.log                        | 主日志，包括除fe.out外的所有内容             |
|      | /fe/fe.warn.log                   | “fe.log”的子集，仅记录级别为WARN和ERROR的日志 |
|      | /fe/fe-omm-<日期>-<PID>-gc.log.<编号> | FE进程的GC日志                       |
|      | /fe/preStart.log                  | FE启动前的工作日志                      |
|      | /fe/check_fe_status.log.log       | FE服务启动是否成功的检查日志                 |
|      | /fe/cleanup.log                   | FE卸载的清理日志                       |
|      | /fe/start_fe.log                  | FE进程启动日志                        |
|      | /fe/stop_fe.log                   | FE进程停止日志                        |
|      | /fe/postinstallDetail.log         | FE安装后启动前的工作日志                   |
|      | /be/be.INFO                       | BE进程的运行日志                       |
|      | be.WARNING                        | “be.log”的子集，仅记录级别为WARN和FATAL的日志 |
|      | /be/be-omm-<日期>-<PID>-gc.log.<编号> | BE进程的GC日志                       |

| 日志类型 | 日志文件名                                           | 描述                                  |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | /be/postinstallDetail.log                       | BE安装后启动前的工作日志                       |
|      | /be/preStart.log                                | BE启动前的工作日志                          |
|      | /be/cleanup.log                                 | BE卸载的清理日志                           |
|      | /be/start_be.log                                | BE进程启动日志                            |
|      | /be/stop_be.log                                 | BE进程停止日志                            |
|      | /be/check_be_status.log                         | BE服务启动是否成功的检查日志                     |
|      | /be/be.out                                      | BE进程标准/错误输出的日志<br>( stdout和stderr ) |
|      | /dbroker/start_broker.log                       | DBroker进程启停正常日志                     |
|      | /dbroker/stop_broker.log                        | DBroker进程启停异常日志                     |
|      | /dbroker/preStart.log                           | DBroker启动前的工作日志                     |
|      | /dbroker/cleanup.log                            | DBroker卸载时或安装前的清理日<br>志             |
|      | /dbroker/check_db_status.log                    | DBroker服务启动是否成功的检查<br>日志            |
|      | /dbroker/dbroker-omm-<日期>-<br><PID>-gc.log.<编号> | DBroker进程的GC日志                      |
|      | /dbroker/apache_hdfs_broker.log                 | DBroker进程的运行日志                      |
| 审计日志 | fe.audit.log                                    | 审计日志, 记录FE接收的所有SQL<br>请求            |

## 日志级别

Doris提供了如表6-9所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO, 程序会打印高于或等于所设置级别的日志, 设置的日志等级越高, 打印出来的日志就越少。

表 6-9 日志级别

| 级别    | 描述                      |
|-------|-------------------------|
| FATAL | FATAL通常表示程序断言错误。        |
| ERROR | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置 > 全部配置”，进入Doris服务的全部配置页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别并保存。

#### 说明

配置Doris日志级别后可立即生效，无需重启服务。

----结束

## 日志格式

Doris的日志格式如下所示：

表 6-10 日志格式

| 日志类型            | 格式                                                                                                | 示例                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE运行日志          | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS><LogLevel> (线程名称 线程ID) <日志事件的发生位置> <br><log中的message>                 | 2023-04-13 11:17:14,371 INFO<br>(tablet stat mgr 34)<br>[TabletStatMgr.runAfterCatalogReady():125] finished to<br>update index row num of all<br>databases. cost: 0 ms |
| BE运行日志          | <日志等级, I表示INFO, W表示<br>WARN, F表示FATAL MMdd<br>HH:mm:ss.SSS> <线程ID> <日志事<br>件的发生位置> <log中的message> | I0413 11:26:03.439189 25248<br>tablet_manager.cpp:895]<br>begin to build all report<br>tablets info                                                                    |
| DBroker<br>运行日志 | <MMdd HH:mm:ss.SSS> <线程ID><br><LogLevel><log中的message>                                            | 2023-04-11 11:43:13<br>[ main:0 ] - [ INFO ] starting<br>apache hdfs broker....                                                                                        |

| 日志类型 | 格式                                                                                                                                                                                                                                                                      | 示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计日志 | <yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS [操作类型]> <Client> <User Name> <Db Name> <State> <ErrorCode> <ErrorMessage> <Time> <ScanBytes> <ScanRows> <ReturnRows> <StmtId> <QueryId> <IsQuery> <felp> <Stmt> <CpuTimeMS> <SqlHash> <peakMemoryBytes> <SqlDigest> <Traceld> <FuzzyVariables> | 2023-04-13 10:49:26,410 [query]   Client=192.168.64.223:44382  User=root Db=hivedoris  State=ERR ErrorCode=1105  ErrorMessage=errCode = 2, detailMessage = (192.168.64.78) [INTERNAL_ERROR]failed to init reader for file /user/hive/warehouse/hivedoris.db/test/000000_0, err: [INTERNAL_ERROR]connect to hdfs failed. error: (255), Unknown error 255), reason: NullPointerException:   Time=67 ScanBytes=0  ScanRows=0 ReturnRows=0  StmtId=91  QueryId=e1125283f12c4994-a69e3a323044d681  IsQuery=true  felp=192.168.64.78  Stmt=select * from test  CpuTimeMS=0  SqlHash=3bbc220823c3e757002fb9490196cf84  peakMemoryBytes=0  SqlDigest= Traceld=  FuzzyVariables= |

# 7 使用 Elasticsearch

## 7.1 从零开始使用 Elasticsearch

本章节提供从零开始使用Elasticsearch的操作指导，在集群主管理节点中更新客户端配置文件，通过客户端实现创建索引，查询索引和删除索引的功能。

### 前提条件

集群正常运行，已安装Elasticsearch客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

### 操作步骤

**步骤1** 在Master节点使用客户端。

1. 以客户端安装用户，登录客户端的节点，执行以下命令切换到客户端目录。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 如果当前集群为安全模式，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有Elasticsearch集群权限，请配置拥有对应权限的角色，并为用户绑定对应角色。如果当前集群为普通模式，则无需执行此命令。

```
kinit MRS 集群用户
```

例如，**kinit elasticsearchuser**。

**步骤2** 运行Elasticsearch客户端命令。

curl命令的使用方法，请参考[Linux下curl命令的使用](#)章节。

- 安全模式：

- a. 新建索引。其中`indexName`为待创建的索引名称，`ip:httpport`为Elasticsearch集群某一节点的业务IP和该节点任意Elasticsearch实例的“SERVER\_PORT”。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName'
```

```
例如：curl -XPUT --tlsv1.2--negotiate -k -u : "https://  
10.131.112.121:24100/my_index-1"
```

- b. 查询新建的索引。  
**curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName?pretty'**  
例如: **curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/my\_index-1?pretty"**
  - c. 删除索引。  
**curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName'**  
例如: **curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/my\_index-1'**
  - d. 在返回结果中确认索引已经删除。
- 普通模式:
    - a. 新建索引。其中 *indexName* 为待创建的索引名称, *ip:httpport* 为 Elasticsearch 集群某一节点的业务 IP 和该节点任意 Elasticsearch 实例的“HTTP\_PORT”。  
**curl -XPUT "http://ip:httpport/indexName"**  
例如: **curl -XPUT "http://10.131.112.121:24100/my\_index-1"**
    - b. 查询新建的索引。  
**curl -XGET 'http://ip:httpport/indexName?pretty'**  
例如: **curl -XGET 'http://10.131.112.121:24100/my\_index-1?pretty'**
    - c. 删除索引。  
**curl -XDELETE 'http://ip:httpport/indexName'**  
例如: **curl -XDELETE 'http://10.131.112.121:24100/my\_index-1'**
    - d. 在返回结果中确认索引已经删除。

----结束

## 7.2 Elasticsearch 使用建议

### 7.2.1 业务规划建议

#### 7.2.1.1 创建索引建议

- 为了减少索引数量并避免非常庞大的映射, 请考虑将相同索引结构的数据存储在相同的索引中。
- 建议将不相关的数据放在不同的索引中, 避免数据稀疏。
- 针对数据量比较大的索引, 建议按周期进行分表, 比如按天进行索引划分。

#### 7.2.1.2 合理的 mapping 设置建议

合理地向 Elasticsearch 中进行数据索引时, 也要注意以下几点:

- 不建议 Elasticsearch 对数据做动态 mapping, 您可以在创建 index 时便赋予 index 固定的 mapping 配置。当大量数据写入的同时伴随着新的字段的增加, 会造成大量的 put\_mapping 操作, 从而造成 EsMaster 阻塞, 影响整个 Elasticsearch 集群的运

行。不建议使用动态mapping，如果需要使用动态mapping，建议尽量使用较为精准的匹配规则，杜绝\*全匹配的通配符操作。当Elasticsearch的实例总数在500以上时，禁止使用动态mapping。

- 如果数据量巨大，可以分的字段个数太多，如超过1000个字段，建议给字段赋予不同的级别索引到不同的index中。例如，常用的查询字段可以写入到一个index中，字段长度较长且不常用的索引到另一个index中。
- 合理的设计mapping，根据实际的业务数据设置优化mapping，根据具体的字段和需求选择对应的类型设置，可参考如下几点：
  - a. 字符串类型默认分成：text和keyword两种类型。需要分词：text，否则keyword。
  - b. 枚举类型，基于性能keyword，即便是整型。
  - c. 数值类型，尽量选择贴近大小的类型。
  - d. 日期类型，如果需要基于时间轴做分析，必须date类型，如果仅需秒级返回，建议使用keyword。
  - e. 其他类型，布尔、日期、地理位置，使用对应的类型即可。
  - f. 如果某个字段不需要被检索，将“index”参数设置为“false”。
  - g. 如果字段完全不需要检索，排序，聚合分析，将“enable”参数设置为“false”。
  - h. norms字段，norms是索引评分因子，如果不用按评分对文档进行排序，设置为“false”，默认是“true”。
  - i. \_source字段，默认是开启的，如果不需要update、reindex和高亮操作，可以将“\_source”设置为“false”，节省更多的磁盘空间。

### 7.2.1.3 Shard 规划建议

一个index可以被分为多个shards，从而分布到不同的物理机上。shard的划分结果也会影响索引和查询速度。

每个分片都可以处理数据写入和查询请求，在设置索引分片数时，可从以下几个方面考虑：

- 每个shard包含的数据条数越多，查询性能会降低（建议1亿条左右，最多建议不超过4亿）。
- 建议单个分片保存的数据量在20GB左右，最大不超过30GB。
- 根据索引预计承载的最大数据容量和单个分片容量确定主分片个数。一般来说，预计存储的数据量越大，应当分配的shard越多，分布式查询的优势越明显。如果确认某个index的数据量非常少（如不到1GB），那么过多的分配shard，反而可能不如单shard的性能好
- 为了提升数据可靠性，合理设置副本分片个数，至少设置为1，如果集群的存储空间足够，推荐设置为2。
- 每个node可以支撑的shards个数是有限的，node是物理资源分配的对象，随着shards中数据的增大，shards中的数据在查询时被不断加载到内存，达到一定量时，将会把HeapSize耗尽，导致频繁GC，系统将不能正常工作。推荐1GB内存管理15个shard，以一个Elasticsearch实例内存最大28G为例，单实例管理的shard数保持在500以内。

### 7.2.1.4 数据的生命周期

ES中的open状态的索引都会占用堆内存来存储倒排索引，过多的索引会导致集群整体内存使用率多大，甚至引起内存溢出。所以需要根据自身业务管理历史数据的生命周

期，如近3个月的数据open用于快速查询；过去3-6月的数据索引close以释放内存，需要时再开启；超过6个月的可以删除索引。

可以使用索引模板的方式按照一定时间创建新的索引，例如按天创建索引，索引的命名可能是index-yyyy-mm-dd，每天生成不同的索引，清除历史数据时可直接关闭或删除。

## 7.2.2 ingest-geoip 使用说明

Elasticsearch ingest-geoip模块默认使用Maxmind的Geolite2 City、GeoLite2 Country和GeoLite2 ASN geoip2数据库，以用于将IPV4或IPV6地址翻译为地理位置信息，以上数据库会随Elasticsearch安装包发布导致安装包中包含公网IP，无安全风险。

## 7.3 Elasticsearch 鉴权模式

### 7.3.1 基于用户和角色的鉴权

#### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置Elasticsearch的角色。Elasticsearch角色可设置管理员权限以及索引数据的读取和写入权限。

用户需要在Elasticsearch中对指定的数据设置权限，才能够查询数据、删除数据、更新数据。

#### 📖 说明

- 安全模式支持创建Elasticsearch角色，普通模式不支持创建Elasticsearch角色。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。普通模式下Elasticsearch不支持使用Ranger进行权限控制。

#### 前提条件

管理员已根据业务需要规划权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤3** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤4** 设置角色“配置资源权限”。

Elasticsearch权限类型：

- “SUPER\_USER\_GROUP”：管理员权限，对所有index有读写权限。
- “Elasticsearch Scope”：资源管理，对指定的index有读写权限。

表 7-1 设置角色

| 任务场景              | 角色授权操作                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置管理员权限           | 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Elasticsearch”，勾选“SUPER_USER_GROUP”。                                     |
| 设置用户对指定index的读写权限 | 1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Elasticsearch > Elasticsearch Scope”。<br>2. 在指定index的“权限”列，勾选“读”和“写”。 |

**步骤5** 单击“确定”完成，返回角色管理。

#### 说明

Elasticsearch角色创建成功后，创建一个Elasticsearch用户并绑定角色和用户组。

Elasticsearch常见用户权限说明可参考[表7-2](#)。

表 7-2 Elasticsearch 常见用户权限

| 用户组                                                                              | 角色                      | 对应用户权限                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>elasticsearch</li><li>supergroup</li></ul> | -                       | 该用户能够创建新的index，且对所有的index有读写权限，同时还对所有的index具有管理权限。                              |
| elasticsearch                                                                    | -                       | 该用户能够创建新的index，且对创建的index有读写权限，同时还对所创建index具有管理权限。                              |
| elasticsearch                                                                    | 赋予对已创建的index有读写权限的角色    | 该用户对自己创建的index和有权限的index均有读写和删除数据权限。但是不能对其他用户创建的index进行管理操作，例如强制flush、迁移shard等。 |
| -                                                                                | 赋予Elasticsearch管理员权限的角色 | 该用户和Elasticsearch组的用户一样，可以创建index，同时对所有的index都有读写权限。                            |
| supergroup                                                                       | -                       | 该用户可以创建index，并且具有对所有index的读写操作权限。                                               |
| -                                                                                | 赋予对已创建的index有读写权限的角色    | 该用户对此index有读写操作权限，但不能对此index进行管理操作，例如强制flush、迁移shard等。                          |
| -                                                                                | -                       | 该用户不能访问Elasticsearch系统资源。                                                       |

----结束

## 7.3.2 基于 Ranger 的鉴权

### 操作场景

本章节指导MRS集群管理员在Ranger创建并设置Elasticsearch的权限控制策略，用于管理Elasticsearch用户对索引的创建和删除等权限。

用户需要拥有对Elasticsearch中指定数据的操作权限，才能够查询数据、更新数据、删除数据。

#### 说明

- 安全模式支持在Ranger中创建策略，普通模式不支持使用Ranger进行权限控制。
- 安全模式新安装的Elasticsearch集群默认采用基于Ranger的鉴权模式。
- 在基于Ranger的鉴权模式下，创建的角色鉴权信息对Elasticsearch服务不起作用。

### 前提条件


- 已安装Elasticsearch和Ranger服务且运行正常。
- 已根据业务需要规划用户权限。

### 操作步骤

- 在Ranger中添加Elasticsearch访问权限策略，具体操作参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。
- 查看当前默认策略。
  - 使用supergroup属组用户、elasticsearch用户或rangeradmin用户登录Ranger管理界面。具体操作请参考[登录Ranger管理界面](#)。
  - 在首页中单击“ELASTICSEARCH”区域的“Elasticsearch”，可以查看到当前默认策略。

#### 说明

elasticsearch或rangeradmin用户的默认密码请联系系统管理员获取。具体以实际为准。



| Policy ID | Policy Name | Policy Labels | Default Policy | Status  | Audit Logging | Roles | Groups                    | Users                      | Action |
|-----------|-------------|---------------|----------------|---------|---------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 1         | all-index   | --            | True           | Enabled | Enabled       | --    | supergroup, elasticsearch | elasticsearch, rangeradmin | ✖ ✓ +  |
| 2         | task-index  | --            | True           | Enabled | Enabled       | --    | elasticsearch             | --                         | ✖ ✓ +  |
| 4         | owner-index | --            | True           | Enabled | Enabled       | --    | elasticsearch             | --                         | ✖ ✓ +  |

Elasticsearch包含三个默认策略，默认策略只能由supergroup属组用户、elasticsearch用户或rangeradmin用户进行维护。您可以在“Action”列进行查看和修改。修改默认策略为高危操作，删除默认策略为禁用操作。

默认策略详细说明参考[表7-3](#)、[表7-4](#)和[表7-5](#)。

表 7-3 默认策略 all - index

| 参数名称             | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 描述                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Policy Name      | all - index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 策略名称，策略状态默认为enabled，normal。                                                                 |
| Policy Label     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                           |
| Index            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 表示该策略对全部索引生效。                                                                               |
| Description      | Policy for all - index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                           |
| Audit Logging    | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 对该策略开启审计。                                                                                   |
| Allow Conditions | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select Role:</li> <li>• Select Group:</li> <li>• Select User: rangeradmin</li> <li>• Policy Conditions:</li> <li>• Permissions: read index delete monitor manage view_index_metadata create create_index write</li> <li>• Delegate Admin:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>授予rangeradmin用户读、写、更新、删除文档、监控、管理、查看索引元数据、创建索引、创建文档以及写入数据的权限。</p> <p>不允许条件中的用户管理本条策略。</p> |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select Role:</li> <li>• Select Group:</li> <li>• Select User: elasticsearch</li> <li>• Policy Conditions:</li> <li>• Permissions: all monitor delete manage view_index_metadata read read_cross_cluster index create delete write delete_index create_index cluster_monitor cluster_manage indices_put indices_search_shards indices_put indices_index cat_index_recovery cat_index_metadata clear_search_scroll asynchronous_search script vector</li> <li>• Delegate Admin: YES</li> </ul> | <p>授予elasticsearch用户所有执行权限。</p> <p>允许条件中用户管理本条策略。</p>                                       |

| 参数名称                    | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 描述                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select Role:</li> <li>• Select Group: supergroup</li> <li>• Select User:</li> <li>• Policy Conditions:</li> <li>• Permissions: all monitor delete manage view_index_metadata read read_cross_cluster index create write delete_index create_index cluster_monitor cluster_manage asynchronous_search script vector</li> <li>• Delegate Admin: YES</li> </ul> | 授予supergroup组所有执行权限。<br>允许条件中用户管理本条策略。                |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select Role:</li> <li>• Select Group: elasticsearch</li> <li>• Select User:</li> <li>• Policy Conditions:</li> <li>• Permissions: cluster_monitor asynchronous_search create_index</li> <li>• Delegate Admin:</li> </ul>                                                                                                                                     | 授予elasticsearch用户组集群监控及创建任意索引的权限。<br>不允许条件中的用户管理本条策略。 |
| Deny All Other Accesses | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 不拒绝其他所有访问权限。                                          |

表 7-4 默认策略 task - index

| 参数名称          | 默认值                   | 描述                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Policy Name   | task - index          | 策略名称，策略状态默认为enabled，normal。 |
| Policy Label  | -                     | -                           |
| Index         | .*                    | 表示该策略对全部点号开头的索引生效。          |
| Description   | Policy for all - path | -                           |
| Audit Logging | Yes                   | 对该策略开启审计。                   |

| 参数名称                    | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 描述                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Allow Conditions        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select Role :</li> <li>• Select Group: elasticsearch</li> <li>• Select User:</li> <li>• Policy Conditions:</li> <li>• Permissions: index read delete monitor manage create create_index view_index_metadata write</li> <li>• Delegate Admin: YES</li> </ul> | 授予elasticsearch组用户读、写、更新、删除文档、监控、管理、查看索引元数据、创建索引、创建文档以及写入数据的权限。<br>允许条件中用户管理本条策略。 |
| Deny All Other Accesses | False                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不拒绝其他所有访问权限。                                                                      |

表 7-5 默认策略 owner - index

| 参数名称             | 默认值                                                                                                                                                                                                                        | 描述                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Policy Name      | task - index                                                                                                                                                                                                               | 策略名称，策略状态默认为enabled，normal。                         |
| Policy Label     | -                                                                                                                                                                                                                          | -                                                   |
| Index            | index_owner_info .index_owner_info                                                                                                                                                                                         | 表示该策略对索引“index_owner_info”和索引“.index_owner_info”生效。 |
| Description      | Policy for all - path                                                                                                                                                                                                      | -                                                   |
| Audit Logging    | Yes                                                                                                                                                                                                                        | 对该策略开启审计。                                           |
| Allow Conditions | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Select Role :</li> <li>• Select Group: elasticsearch</li> <li>• Select User:</li> <li>• Policy Conditions:</li> <li>• Permissions: read</li> <li>• Delegate Admin: YES</li> </ul> | 授予elasticsearch组用户读的权限。<br>允许条件中用户管理本条策略。           |

| 参数名称                    | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 描述                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Select Role:</li> <li>Select Group: supergroup</li> <li>Select User:</li> <li>Policy Conditions:</li> <li>Permissions: all monitor delete manage view_index_metadata read read_cross_cluster index create write delete_index create_index cluster_monitor cluster_manage asynchronous_search script vector</li> <li>Delegate Admin: YES</li> </ul> | 授予supergroup组用户所有执行权限。允许条件中用户管理本条策略。 |
| Deny All Other Accesses | True                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 拒绝其他所有访问权限。                          |

基于Ranger鉴权模式下Elasticsearch用户组权限参考[表7-6](#)。

**表 7-6** Elasticsearch 用户组权限

| 用户组           | 对应用户权限                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| supergroup    | 该用户能够创建新的index，且对所有的index有读写权限，同时还对所有的index及Elasticsearch集群具有管理权限，可以创建异步搜索任务和预聚合任务。 |
| elasticsearch | 该用户拥有执行除cat count以外的cluster、cat查询类API的权限。                                           |

## 7.3.3 切换鉴权模式

### 7.3.3.1 切换为基于用户和角色的鉴权

#### 操作场景

在安全模式下，用户可以从基于Ranger的鉴权模式切换为基于用户和角色的鉴权。

#### 前提条件

当前Elasticsearch服务处于安全模式且鉴权模式为基于Ranger的鉴权。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 更多”，选择“停用Ranger鉴权”。
- 步骤3** 输入密码，并在弹出的“停用Ranger鉴权”窗口阅读注意事项后，单击“确定”。重启Elasticsearch服务。
- 步骤4** 重启服务后，需要将在基于Ranger鉴权模式下创建的索引同步到ZooKeeper上，具体操作见[同步索引属组信息](#)。

### 📖 说明

请勿频繁切换鉴权模式。

----结束

### 7.3.3.2 切换为基于 Ranger 的鉴权

#### 操作场景

在安全模式下，用户可以从基于用户和角色的鉴权切换为基于Ranger的鉴权。

#### 前提条件

- 当前Elasticsearch服务处于安全模式且鉴权模式为基于用户和角色的鉴权。
- 需要根据用户所使用的索引名称以及权限控制信息，参考[基于Ranger的鉴权](#)在Ranger中创建策略，否则在切换后会无法正常访问旧鉴权模式下创建的索引。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 更多”，选择“启用Ranger鉴权”。
- 步骤3** 修改成功后，重启Elasticsearch服务。

### 📖 说明

请勿频繁切换鉴权模式。

----结束

## 7.4 使用 Elasticsearch 客户端

#### 操作场景

本章节指导用户在运维场景中使用Elasticsearch客户端，业务场景请使用Elasticsearch提供的API接口。

## 📖 说明

Elasticsearch不兼容其他版本客户端，如果重新安装集群或Elasticsearch服务，或者切换Elasticsearch安全模式，请重新下载并安装客户端。

## 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。  
安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码（普通模式不涉及）。

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 是否安装了多个Elasticsearch服务。

- 是，使用客户端连接某个具体Elasticsearch服务时，请执行命令加载该具体服务的环境变量。例如，执行以下命令加载Elasticsearch-1服务变量：**source Elasticsearch-1/component\_env**
- 否，跳过此步骤。

**步骤5** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤6** 执行Elasticsearch shell命令。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/sbin
```

Elasticsearch客户端命令格式如下：

```
esClient.sh <option> <command> [command-arg] [-p|u|s [args]]
```

例如，查看命令帮助：

```
esClient.sh help
```

查看使用样例：

```
esClient.sh example
```

查看集群健康信息：

```
esClient.sh cluster health
```

输入文本，加密后返回：

```
esClient.sh encrypt
```

解释索引myindex 1号主分片未分配原因：

```
esClient.sh cluster allocation_explain -s  
index=myindex#shard=1#primary=true
```

#### 📖 说明

- 如果Elasticsearch shell命令的“command-arg”或“args”中含有“\*”、“()”、“-”或者空格等特殊字符，请将“command-arg”或“args”用引号引起来。例如：**esClient.sh cluster health "in\*" -p "level=shards#wait\_for\_status=yellow#timeout=50s#wait\_for\_nodes=ge(3)#pretty"**
- 如果Elasticsearch shell命令执行过程有误，可查看执行日志“*{client\_home}/Elasticsearch服务/logs/esClient.log*”，*{client\_home}*为Elasticsearch客户端安装目录。例如：使用Elasticsearch服务，日志文件路径为“*/opt/client/Elasticsearch/logs/esClient.log*”。
- **esClient.sh encrypt采用交互式操作接收参数，用户按下回车后提示输入字符串，输入完成，确认后再次按下回车会返回执行结果{"cipherText":"xxxx"}，xxxx为加密后的字符串。esClient.sh encrypt [-n [args]]命令中对于-n参数，需要在参数后加上用户名，按下回车后输入密码并确认，确认后按下回车会返回经过Base64编码后的加密用户信息。该命令用于密码加密等需要密文进行操作的场景。**
- **master\_timeout**：Elasticsearch中部分请求需要连接EsMaster，参数“**master\_timeout**”表示Master的超时时间，默认值为“120s”，在Master压力较大场景下还是会有超时的可能，需要调整该参数，该参数通过-p来指定。  
例如：**./esClient.sh cat master -p master\_timeout=300s**

---结束

## 执行 Elasticsearch Rest 客户端样例命令

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 是否安装了多个Elasticsearch服务。

- 是，在使用Elasticsearch Rest客户端样例命令连接某个具体Elasticsearch服务时，请执行命令加载该具体服务的环境变量。例如，执行以下命令加载Elasticsearch-1服务变量：**source Elasticsearch-1/component\_env**
- 否，跳过此步骤。

**步骤5** 如果集群为安全模式，请将组件业务用户的kerberos认证凭证“krb5.conf”和“user.keytab”文件上传至安装客户端节点的“*Elasticsearch客户端安装路径/Elasticsearch服务/elasticsearch-example/conf/*”目录下。例如：使用了Elasticsearch服务，上传路径为“*/opt/client/Elasticsearch/elasticsearch-example/conf/*”。“krb5.conf”和“user.keytab”文件需要在Manager页面上通过下载相应用户的认证凭证获取。

**步骤6** 修改es-rest-client-example.properties。例如，使用了Elasticsearch服务，执行以下命令修改es-rest-client-example.properties：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/elasticsearch-example/conf/
```

```
vi es-rest-client-example.properties
```

配置参考表7-7，配置样例如下：

```
esServerHost=10.1.1.1:24100,10.2.2.2:24100
principal=esuser
isSecureMode=true
sslEnabled=true
connectTimeout=5000
socketTimeout=60000
connectionRequestTimeout=100000
maxConnPerRoute=100
maxConnTotal=1000
customJaasPath=
```

表 7-7 es-rest-client-example.properties 参数配置说明

| 参数                       | 默认值                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esServerHost             | Elasticsearch客户端下载的Elasticsearch集群实例的IP和端口 | <p>目标集群Elasticsearch中的实例配置。便于负载均衡，该参数配置了多组IP及端口号，格式为“IP:端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。IP为Elasticsearch集群任意数据节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。</p> <p>实例配置查看方法如下：登录Manager后选择“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Elasticsearch &gt; 配置”，搜索“INSTANCE_SERVER_PORT_LIST”参数。</p> <p><b>说明</b><br/>不要配置EsMaster的实例列表。</p> |
| principal                | esuser                                     | 目标Elasticsearch集群鉴权用户名，isSecureMode为true时配置。格式为用户名，也支持格式用户名@目标集群名，推荐格式为用户名。                                                                                                                                                                                                                      |
| isSecureMode             | true                                       | 目标Elasticsearch集群的安全模式。true表示安全模式，false表示普通模式。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sslEnabled               | true                                       | 客户端是否开启SSL加密，true为开启加密，false为关闭加密，需要与集群配置一致                                                                                                                                                                                                                                                      |
| connectTimeout           | 5000                                       | 目标集群连接超时时间，单位：毫秒。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| socketTimeout            | 60000                                      | 目标集群socket超时时间，单位：毫秒。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| connectionRequestTimeout | 100000                                     | 从连接池中获取可用连接最大超时时间，单位：毫秒。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| maxConnPerRoute          | 100                                        | 连接同一个route最大的并发数。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| maxConnTotal             | 1000                                       | 连接池中的最大连接数。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数             | 默认值 | 说明                                |
|----------------|-----|-----------------------------------|
| customJaasPath | 空   | 用户自定义jaas.conf文件路径，具体到文件名，不填将自动生成 |

**步骤7** 执行Elasticsearch Rest客户端样例命令。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/sbin
```

Elasticsearch Rest客户端样例命令格式如下：

```
esRestClient.sh [-option [args]]
```

例如，查看命令帮助：

```
esRestClient.sh -h
```

执行Elasticsearch Rest客户端样例：

```
esRestClient.sh
```

Elasticsearch Rest客户端样例命令支持参数如表7-8所示。

表 7-8 Elasticsearch Rest 客户端样例命令支持参数

| 参数 | 说明                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -t | Rest Client类型，支持low、high、为空或不指定。为空或者不指定时为默认值，默认值为high。low：执行low level rest client样例，high：执行high level rest client样例。                                                                                                                        |
| -p | 配置文件路径，可为空或不指定，为空或不指定时为默认路径。默认路径为“Elasticsearch客户端安装路径/Elasticsearch服务/elasticsearch-example/conf/es-rest-client-example.properties”。若自定义配置文件路径，执行命令的用户需要对该配置文件及该文件所在目录有读写权限，当Elasticsearch为安全模式时，kerberos认证凭证需要放置到该配置文件所在的目录，并配置principal。 |
| -h | 打印Elasticsearch Rest客户端样例命令帮助。                                                                                                                                                                                                              |

### 📖 说明

Elasticsearch Rest客户端样例命令日志路径为“*{client\_home}*/Elasticsearch服务/elasticsearch-example/logs/esRestExample.log”，*{client\_home}*为Elasticsearch客户端安装目录。例如：使用Elasticsearch服务，日志文件路径为“/opt/client/Elasticsearch/elasticsearch-example/logs/esRestExample.log”。

----结束

## 执行 Elasticsearch Transport 客户端样例命令

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

**cd /opt/client**

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

**source bigdata\_env**

**步骤4** 是否安装了多个Elasticsearch服务。

- 是，在使用Elasticsearch Transport客户端样例命令连接某个具体Elasticsearch服务时，请执行命令加载该具体服务的环境变量。例如，执行以下命令加载Elasticsearch-1服务变量：**source Elasticsearch-1/component\_env**
- 否，跳过此步骤。

**步骤5** 如果集群为安全模式，请将组件业务用户对应的kerberos认证凭“krb5.conf”和“user.keytab”文件上传至“Elasticsearch客户端安装路径/Elasticsearch实例/elasticsearch-example/conf/”目录下。例如：使用了Elasticsearch服务，上传路径为“/opt/client/Elasticsearch/elasticsearch-example/conf/”。“krb5.conf”和“user.keytab”文件需要在Manager页面上通过下载相应用户的认证凭证获取。

**步骤6** 修改es-transport-client-example.properties。例如，使用了Elasticsearch服务，执行以下命令修改es-transport-client-example.properties：

**cd /opt/client/Elasticsearch/elasticsearch-example/conf/****vi es-transport-client-example.properties**

配置参考表7-9，配置样例如下：

```
esServerHosts=10.1.1.1:24101,10.2.2.2:24101
clusterName=elasticsearch_cluster
principal=esuser
isSecureMode=true
sslEnabled=true
isSniff=true
krb5Path={client_home}/Elasticsearch/elasticsearch-example/conf/
keytabPath={client_home}/Elasticsearch/elasticsearch-example/conf/
customJaasPath=
```

**表 7-9 es-transport-client-example.properties 参数配置说明**

| 参数           | 默认值                                                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esServerHost | Elasticsearch客户端下载的FusionInsight Elasticsearch集群实例的IP和端口 | <p>目标集群Elasticsearch中的实例配置。便于负载均衡，该参数配置了多组IP及端口号，格式为“IP:端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。IP为Elasticsearch集群任意数据节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。</p> <p>实例配置查看方法如下：登录Manager后选择“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Elasticsearch &gt; 配置”，搜索“INSTANCE_TRANSPORT_TCP_PORT_LIST”参数。</p> <p><b>说明</b><br/>不要配置EsMaster的实例列表。</p> |

| 参数             | 默认值                                                            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusterName    | Elasticsearch客户端下载的FusionInsight Elasticsearch集群名称             | 目标集群Elasticsearch的名称。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| principal      | esuser                                                         | 目标Elasticsearch集群鉴权用户名,isSecureMode为true时配置。格式为用户名,也支持格式用户名@目标集群名,推荐格式为用户名。                                                                                                                                                                                                |
| isSecureMode   | true                                                           | 目标Elasticsearch集群的安全模式。true表示安全模式,false表示普通模式。                                                                                                                                                                                                                             |
| sslEnabled     | true                                                           | 是否开启SSL加密,true为开启加密,false为关闭加密,需要与集群配置一致                                                                                                                                                                                                                                   |
| isSniff        | true                                                           | 是否开始起嗅探.true表示开启,false表示关闭。当开启嗅探时,目标Elasticsearch集群有新的实例加入或者离开时,Transport客户端发送请求时会自动修改实例。                                                                                                                                                                                  |
| krb5Path       | <i>[client_home/Elasticsearch]/elasticsearch-example/conf/</i> | principal用户的krb5.conf文件放置路径。isSecureMode为true时配置。 <i>client_home</i> 为客户端安装路径, <i>Elasticsearch</i> 为Elasticsearch服务,例如客户端安装路径为“/opt/client”,使用了Elasticsearch-1服务,则 <i>Elasticsearch</i> 客户端安装完成后 <i>[client_home]/Elasticsearch</i> 自动替换为“/opt/client/Elasticsearch-1”。   |
| keytabPath     | <i>[client_home/Elasticsearch]/elasticsearch-example/conf/</i> | principal用户的user.keytab文件放置路径。isSecureMode为true时配置。 <i>client_home</i> 为客户端安装路径, <i>Elasticsearch</i> 为Elasticsearch服务,例如客户端安装路径为“/opt/client”,使用了Elasticsearch-1服务,则 <i>Elasticsearch</i> 客户端安装完成后 <i>[client_home]/Elasticsearch</i> 自动替换为“/opt/client/Elasticsearch-1”。 |
| customJaasPath | 空                                                              | 用户自定义jaas.conf文件路径,具体到文件名,不填将自动生成                                                                                                                                                                                                                                          |

**步骤7** 执行Elasticsearch Transport客户端样例命令。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/sbin
```

Elasticsearch Transport客户端样例命令格式如下:

```
esTransportClient.sh [-option [args]]
```

例如,查看命令帮助:

### esTransportClient.sh -h

执行Elasticsearch Transport客户端样例命令：

### esTransportClient.sh

Elasticsearch Transport客户端样例命令支持参数如表7-10所示。

表 7-10 Elasticsearch Transport 客户端样例命令支持参数

| 参数 | 说明                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -p | 配置文件路径，可为空或不指定。为空或不指定时为默认路径。默认路径为“Elasticsearch客户端安装路径/Elasticsearch服务/elasticsearch-example/conf/es-transport-client-example.properties”。<br>若自定义配置文件路径，执行命令的用户需要对该配置文件及该文件所在目录有读写权限，当Elasticsearch为安全模式时，需要配置principal、krb5Path及keytabPath。 |
| -h | 打印Elasticsearch Transport客户端样例命令帮助。                                                                                                                                                                                                           |

#### 📖 说明

Elasticsearch Transport客户端样例命令日志路径为“*{client\_home}*/Elasticsearch服务/elasticsearch-example/logs/esTransportExample.log”，*{client\_home}*为Elasticsearch客户端安装目录。例如：使用Elasticsearch服务，日志文件路径为“/opt/client/Elasticsearch/elasticsearch-example/logs/esTransportExample.log”。

----结束

## 7.5 Linux 下 curl 命令的使用

### 概述

该文档提供Elasticsearch在Linux下常用curl命令的使用方法。安全模式下需提前准备好环境再登录Elasticsearch集群curl客户端节点进行curl命令操作；普通模式下可直接登录Elasticsearch集群任意节点进行curl命令操作。

#### 📖 说明

SUSE 15.4操作系统下HDFS客户端中的共享链接库文件与curl命令存在不兼容，请单独下载并安装Elasticsearch客户端后进行curl命令操作。

### 环境准备

安全模式下在使用curl命令之前需先新建开发用户并绑定默认用户组与角色，下载安装客户端到服务器端并配置环境变量，并设置部分参数值。具体步骤如下：

- 步骤1** 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，搜索“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”参数，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，无需进行环境准备操作。

**步骤2** 新建操作用户。

1. 在Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，创建一个用户，例如 esuser。
2. 基于用户和角色鉴权模式下，将esuser加入用户组“elasticsearch”和“supergroup”，选择“主组”为“supergroup”，并绑定角色“Manager\_administrator”取得权限。基于Ranger鉴权模式下，在Ranger中为esuser用户添加Elasticsearch访问权限策略，具体操作参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。
3. 单击“确定”。

**步骤3** 下载并安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。**步骤4** 进入客户端安装目录，导入环境变量。

```
cd /opt/client  
  
source bigdata_env
```

**步骤5** 执行以下命令进行用户认证。

```
kinit esuser
```

**步骤6** 设置“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”和“DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL”参数值为“true”，都为“true”则可跳过此步骤。

1. 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，在搜索框里搜索“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，设置参数值为“true”。
  2. 在“搜索”框里搜索“DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL”，设置参数值为“true”。
  3. 选择“保存 > 确定”，然后手动重启Elasticsearch服务。
- ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE：表示Elasticsearch是否开启安全模式，安全模式切换为普通模式，属于高危操作，可能存在安全隐患，请慎重操作。
  - DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL：表示是否禁用安全传输层TLS低版本协议。如果选择“true”，表示禁用安全传输层TLS低版本协议，仅支持TLSv1.2；如果选择“false”，表示不禁用安全传输层TLS低版本协议，支持TLSv1、TLSv1.1、TLSv1.2。当为“false”时，属于高危操作，存在一定的安全隐患，请慎重操作。

**📖 说明**

- 安全模式下Elasticsearch服务提供了加密特性，目前推荐使用TLSv1.2作为安全套接层（SSL）协议，对低于TLSv1.2的协议，可能存在一定的安全风险，为保障数据安全需禁用低于TLSv1.2的协议。使用curl命令以HTTPS访问Elasticsearch服务时，需要curl也禁用低于TLSv1.2的协议。
- 如果执行curl命令遇到“curl: option --tls1.2: is unknown”错误，是由于当前的操作系统不支持TLSv1.2协议，可联系系统供应商升级TLSv协议到1.2版本。如果可以接受低版本加密协议存在的风险，也可以关闭“DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL”开关来开启低版本TLSv协议的使用。

----结束

## 命令说明

- 常见参数:

- ip: Elasticsearch集群中任意EsNode节点的IP。

### 📖 说明

针对Elasticsearch部件8.0.2.1及之后的版本，安全模式下Elasticsearch禁止使用127.0.0.1或者localhost访问集群。

- httpport: Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在Manager界面的待操作集群的Elasticsearch服务下，选择该服务的“配置”，选择“全部配置”，右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。请使用EsNodeX实例的端口进行访问。
  - --tlsv1.2: 使用1.2版本传输层TLS协议
  - --negotiate: 使用HTTP身份验证
  - -k: 允许不使用证书到SSL站点
  - -u: 设置服务器的用户名和密码
  - pretty: 将json格式的输出结果进行格式化
  - -H: 自定义头信息传递给服务。
  - -d: HTTP POST方式传送数据，此处指文档内容。
- 本文以安全模式的curl命令为例，如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -u :”，并将“https”修改为“http”；如果是安全模式，但关闭HTTP SSL加密，保留安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -u :”，将“https”修改为“http”。
  - master\_timeout: Elasticsearch中部分请求需要连接EsMaster，参数“master\_timeout”表示Master的超时时间，默认值为“120s”，在Master压力较大场景下还是可能会超时，需要调整该参数。

例如:

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/master?master_timeout=300s'
```

```
例如: curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cat/master?master_timeout=300s'
```

## \_cluster 命令

- 获取集群健康状态

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cluster/health?pretty'
```

```
例如: curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cluster/health?pretty'
```

- 查询集群全局状态

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cluster/stats?pretty'
```

```
例如: curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cluster/stats?pretty'
```

- 解释集群分片

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cluster/
allocation/explain?pretty' -H 'Content-Type:application/json' -d '{"index":
"indexname","shard": number of shards,"primary": true}'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cluster/allocation/explain?pretty' -H 'Content-Type:application/json' -d
'{"index": "indexname","shard": 17,"primary": true}'`

## **\_cat 命令**

- 查询\_cat接口支持的所有命令列表

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/'`

- 查询集群健康状态

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/health?v'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/health?v'`

- 查询索引列表

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/indices?v'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/indices?v'`

- 查询集群实例列表

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/nodes?v'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/nodes?v'`

- 查询nodes接口的帮助信息

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/nodes?help'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/nodes?help'`

- 查询nodes指定参数列的值

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/nodes?
v&h=http,dt,du,dup,hm,hc,hp,fdm,fdc,fdp,cpu'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/nodes?v&h=http,dt,du,dup,hm,hc,hp,fdm,fdc,fdp,cpu'`

- 查询集群线程池使用情况

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/
thread_pool?v'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/thread_pool?v'`

- 查询集群write线程数

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/
thread_pool/write?v'
```

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/
thread_pool/write?v&h=node_name,active,queue,rejected,c'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/
_cat/thread_pool/write?v'`

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cat/thread_pool/write?v&h=node_name,active,queue,rejected,c'
```

- 查询主master实例

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/master?v'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cat/master?v'`

- 查询每个实例的分片个数

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/allocation?v'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cat/allocation?v'`

- 查看分片未分配的原因

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cat/shards?v&h=index,shard,prirep,state,ur'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cat/shards?v&h=index,shard,prirep,state,ur'`

## \_nodes 命令

- 查询所有EsMaster实例的jvm参数

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_nodes/EsMaster*/stats/jvm?pretty'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_nodes/EsMaster*/stats/jvm?pretty'`

- 查询指定EsMaster实例的jvm参数

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_nodes/EsMaster@ip/stats/jvm?pretty'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_nodes/EsMaster@10.131.112.121/stats/jvm?pretty'`

- 查询所有EsNode实例的jvm参数

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_nodes/EsNode*/stats/jvm?pretty'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_nodes/EsNode*/stats/jvm?pretty'`

- 查询指定EsNode1实例的jvm参数

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_nodes/EsNode1@ip/stats/jvm?pretty'
```

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_nodes/EsNode1@10.131.112.121/stats/jvm?pretty'`

## 索引操作

- 新建索引, 并设置副本数

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"settings" :
```

```
{ "number_of_shards" : number of shards, "number_of_replicas" : number of replicas } }
```

例如: `curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"settings" : {"number_of_shards" : 3,"number_of_replicas" : 1}}'`

- 查询指定索引mappings

**`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_mappings?pretty'`**

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_mappings?pretty'`

- 查询指定索引settings

**`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_settings?pretty'`**

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_settings?pretty'`

- 批量写入数据

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_doc/indexID?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d { }`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_doc/123?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"title": "My first blog entry", "text": "Just trying this out...","date": "2014/01/01"}'`

- 关闭索引

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_close?pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_close?pretty'`

- 打开索引

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_open?pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_open?pretty'`

- 删除索引

**`curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName?pretty'`**

例如: `curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website?pretty'`

- 修改索引刷新时间

**`curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_settings?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"refresh_interval" : "time (unit: seconds)"}'`**

例如: `curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_settings?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"refresh_interval" : "60s"}'`

- 清理Elasticsearch查询缓存

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_cache/clear?pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_cache/clear?pretty'`

- 设置索引副本

**`curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_settings?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"number_of_replicas" : number of replicas}'`**

例如: `curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_settings?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"number_of_replicas" : 1}'`

- 执行refresh, 将内存数据刷新到磁盘缓存

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_refresh?pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_refresh?pretty'`

- 执行flush, 将磁盘缓存刷新到文件系统

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_flush?pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/_flush?pretty'`

- 执行synced flush, 将磁盘缓存刷新到文件系统, 并生成相同的syncid

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_flush/synced?pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_flush/synced?pretty'`

- 执行段合并

**`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=1&flush=true&pretty'`**

例如: `curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=1&flush=true&pretty'`

- 设置索引在每个实例上的分片个数

**`curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_settings?pretty' -H 'Content-Type:application/json' -d '{"index.routing.allocation.total_shards_per_node": "number of shards"}'`**

例如: `curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_settings?pretty' -H 'Content-Type:application/json' -d '{"index.routing.allocation.total_shards_per_node": "2"}'`

- 检查文档是否存在

**`curl -i -HEAD --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_doc/indexID?pretty'`**

例如: `curl -i -HEAD --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_doc/123'`

- 查询索引全部数据

**`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/_search?pretty'`**

例如: `curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/_search?pretty'`

- 使用Sql查询索引  
**curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/\_opendistro/\_sql?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d '{"query": "your sql"}'**  
例如: curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/\_opendistro/\_sql?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d '{"query": "SELECT \* FROM website"}'
- 查询指定ID数据  
**curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/\_doc/indexID?pretty'**  
例如: curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/\_doc/123?pretty'
- 查询文档的一部分数据  
**curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/\_doc/indexID?\_source=documentAttributeName1,documentAttribute2&pretty'**  
例如: curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/\_doc/123?\_source=title,text&pretty'
- 删除文档  
**curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/indexName/\_doc/indexID?pretty'**  
例如: curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.131.112.121:24100/website/\_doc/123?pretty'

## 7.6 自研插件

### 7.6.1 索引模板

#### 概述

为方便用户使用，Elasticsearch通过自研插件预置了索引模板，使用过程中用户可对该索引模板参数进行调整。Elasticsearch提供的索引模板的名称为“bigdata\_default\_template”，详情参见[表7-11](#)。

表 7-11 索引模板参数说明

| 参数                              | 默认值   | 说明                                      |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| order                           | 0     | 索引模板优先级，界面不显示，不支持修改。                    |
| index_patterns                  | ["*"] | 索引匹配通配符组，界面不显示，不支持修改。                   |
| index.template.enable           | true  | 是否启用索引模板。取值范围：true 或 false。             |
| settings.index.refresh_interval | 60s   | 索引执行refresh操作的频率，支持修改。单位：s，取值范围：1~3000。 |

| 参数                                                  | 默认值   | 说明                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| settings.index.search.slowlog.threshold.query.warn  | 10s   | 查询阶段耗时超过该阈值时，打印 WARN 级别日志，支持修改。单位：s，取值范围：1~3000。       |
| settings.index.search.slowlog.threshold.query.info  | 5s    | 查询阶段耗时超过该阈值时，打印 INFO 级别日志，支持修改。单位：s，取值范围：1~3000。       |
| settings.index.search.slowlog.threshold.query.debug | 2s    | 查询阶段耗时超过该阈值时，打印 DEBUG 级别日志，支持修改。单位：s，取值范围：1~3000。      |
| settings.index.search.slowlog.threshold.query.trace | 500ms | 查询阶段耗时超过该阈值时，打印 TRACE 级别日志，支持修改。单位：s 或 ms，取值范围：1~3000。 |
| settings.index.unassigned.node_left.delayed_timeout | 10m   | 实例脱离集群后延迟分片分配时间，支持修改。单位：m，取值范围：1~3000。                 |

## 索引模板使用说明

**步骤1** 登录 Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，选择“全部配置”。

### 说明

索引模板业务操作均支持动态生效，无需重启 Elasticsearch 服务。

**步骤3** 根据需要进行业务操作。索引模板支持以下业务操作：

**1. 打开或关闭索引模板。**

选择“索引模板”。

- 如果要关闭索引模板，设置参数“index.template.enable”值为“false”。
- 如果要开启索引模板，设置参数“index.template.enable”值为“true”。

**2. 修改默认参数。**

选择“索引模板”，根据业务需要对索引模板的默认参数进行修改。

### 说明

索引模板的参数默认值为合理值，非必要情况下不建议修改。

**3. 新增自定义参数。**

选择“自定义”，修改“elasticsearch.index.template.configs”的值，新增参数的名称及对应的值。

**⚠ 注意**

请确保输入的自定义参数为正确的索引模板参数。如果配置不当，将造成配置保存失败，甚至导致Elasticsearch服务无法正常启动。

**步骤4** 修改完成后，单击左上方“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”保存配置。

---结束

## 7.6.2 向量检索

### 7.6.2.1 概述

随着大规模图像检索、视频搜索、图像识别、推荐等场景的数据规模越来越大，对高维空间向量检索的时延和准确率提出了更高的要求。MRS基于自研的向量搜索引擎，结合Elasticsearch的插件机制，高效集成了向量检索能力，能够同时满足高性能、高精度、低成本、多模态等多种高维向量检索场景。

相比于原生Elasticsearch自带的densevector暴力扫描的方式进行近邻检索，产品内置了丰富的向量索引加速算法，更加高效。相比于开源向量检索引擎例如Faiss、NMSLIB等，具备分布式、多副本、错误恢复、快照、权限控制等功能，兼容所有原生Elasticsearch生态，支持对接Kibana、Grafana、Logstash等。

### 7.6.2.2 创建索引

#### 前提条件

- 在Ranger鉴权下使用向量检索需要编辑all-index策略，添加“vector”权限。具体操作请参考[基于Ranger的鉴权](#)。
- 在ACL鉴权模式下elasticsearch用户默认有向量检索中除了unregister接口外所有接口的权限。

**📖 说明**

unregister接口为删除词典操作，用户只对自己创建的词典有删除权限。

#### 操作步骤

以下语句创建了一个名为my\_index的索引，该索引包含一个名为my\_vector的向量字段，该字段创建了GRAPH图索引，并使用欧式距离作为相似度度量。参数说明请参见[表7-12](#)。

```
PUT my_index
{
  "settings": {
    "index": {
      "vector": true
    }
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "my_vector": {
        "type": "vector",
        "dimension": 2,
        "indexing": true,
        "algorithm": "GRAPH",
```

```
"metric": "euclidean"
}
}
}
```

表 7-12 创建索引参数说明

| 参数       | 子参数       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| settings | vector    | 当需要使用向量索引加速时，需要设置该值为“true”。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mappings | type      | 字段类型，“vector”表示该字段为向量字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | dimension | 向量数据维度。<br>取值范围：0~4096。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | indexing  | 是否开启索引加速，默认关闭。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：开启。</li> <li>• false：关闭。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|          | algorithm | 索引算法，当indexing为“true”时生效，默认值：GRAPH。可选值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• FLAT：暴力计算，目标向量依次与所有向量进行距离计算，此方法计算量大，召回率100%。适用于对召回准确率要求极高的场景。</li> <li>• GRAPH：图索引，内嵌自研深度优化的HNSW算法，主要应用在对性能和精度均具有较高要求且数据量级在千万以内的场景。</li> <li>• GRAPH_PQ：将HNSW算法与PQ索引进行了结合，通过PQ降低原始向量的存储开销，能够使HNSW轻松支撑上亿规模的检索场景。</li> </ul> |
|          | metric    | 计算向量之间距离的度量方式，默认值：euclidean。可选值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• euclidean：欧几里得距离</li> <li>• inner_product：内积</li> <li>• cosine：余弦距离</li> <li>• hamming：汉明距离</li> </ul>                                                                                                                            |

### 7.6.2.3 导入向量

向my\_index索引中写入向量数据时，需要指定向量字段名称，以及向量数据。

向量数据输入格式支持逗号分隔的浮点型数组、以及小端字节序编码的Base64字符串。在向量维度较高、数值有效位较多时，使用Base64编码格式传输、解析更加高效。在写入大规模数据时建议使用Bulk操作。

例如，插入逗号分隔的浮点型数组：

```
POST my_index/_doc
{
```

```
"my_vector": [1.0, 2.0]
}
```

例如，插入小端字节序编码的Base64字符串：

```
POST my_index/_doc
{
  "my_vector": "AACAPwAAEA="
}
```

### 7.6.2.4 查询向量

- 基础查询

基础查询针对创建了向量索引的向量字段，提供了特殊的向量查询语法。第一个“vector”关键字表示该查询类型为VectorQuery，“my\_vector”指定了需要查询的向量字段名称。第二个“vector”指定查询向量的具体值，支持数组形式以及Base64编码形式的输入。“topk”的值通常与“size”保持一致。例如，下述查询将会返回所有数据中与查询向量最近的size（topk）条（即2条）数据。

```
POST my_index/_search
{
  "size": 2,
  "query": {
    "vector": {
      "my_vector": {
        "vector": [1.0, 2.0],
        "topk": 2
      }
    }
  }
}
```

- 复合查询

向量检索支持与其他Elasticsearch子查询组合进行复合查询，比如布尔查询、后置过滤等。

- 布尔查询示例

```
POST my_index/_search
{
  "size": 10,
  "query": {
    "bool": {
      "must": {
        "vector": {
          "my_vector": {
            "vector": [1.0, 2.0],
            "topk": 10
          }
        }
      },
      "filter": {
        "term": { "tags": "production" }
      },
      "must_not": {
        "range": { "age": { "gte": 10, "lte": 20 } }
      }
    }
  }
}
```

上述示例中，首先查询topk（10）条与查询向量距离最近的结果，filter作为过滤条件将仅保留tags字段为“production”的结果，range子句的修饰符为must\_not，表示将剔除range查询得到的结果，从而得到最终的结果，最终的结果数可能小于topk条。

- 后置过滤示例

```
GET my_index/_search
{
  "size": 10,
  "query": {
    "vector": {
      "my_vector": {
        "vector": [1.0, 2.0],
        "topk": 10
      }
    }
  },
  "post_filter": {
    "term": { "tags": "production" }
  }
}
```

● 查询打分

当使用GRAPH\_PQ索引时，查询结果是根据PQ计算的非对称距离进行排序。CSS支持Rescore的方式对查询结果进行重打分精排，提升召回率。假设my\_index是PQ类型的索引，Rescore示例如下：

```
GET my_index/_search
{
  "size": 10,
  "query": {
    "vector": {
      "my_vector": {
        "vector": [1.0, 2.0],
        "topk": 100
      }
    }
  },
  "rescore": {
    "window_size": 100,
    "vector_rescore": {
      "field": "my_vector",
      "vector": [1.0, 2.0],
      "metric": "euclidean"
    }
  }
}
```

表 7-13 Rescore 参数说明

| 参数          | 说明                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| window_size | 向量检索将会返回topk条结果，仅取前window_size条结果精排。                                                                                                                                     |
| field       | 向量字段名称。                                                                                                                                                                  |
| vector      | 查询向量数据。                                                                                                                                                                  |
| metric      | 度量方式，默认值：euclidean。可选值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>● euclidean：欧几里得距离</li> <li>● inner_product：内积</li> <li>● cosine：余弦距离</li> <li>● hamming：汉明距离</li> </ul> |

## 7.6.2.5 IVF\_GRAPH 和 IVF\_GRAPH\_PQ 算法使用

### 操作场景

在向量索引加速算法中，IVF\_GRAPH和IVF\_GRAPH\_PQ适用于超大规模场景。这两种算法需要通过对于子空间的切割缩小查询范围，子空间的划分通常采用聚类或者随机采样的方式。该步骤需要客户完成聚类或者随机采样的生成子空间中心点向量的工作。

当完成生成中心点向量的工作之后，需要对中心点向量进行预构建和注册，以实现将中心点向量预构建GRAPH或者GRAPH\_PQ索引，同时注册到Elasticsearch集群内，实现在多个节点间共享此索引文件。中心点索引在shard间复用能够有效减少训练的开销、中心点索引查询次数，提升写入以及查询的性能。

### 操作步骤

#### 步骤1 创建中心点索引表。

例如，创建的索引命名为my\_dict，该索引的“number\_of\_shards”数必须设置为“1”，否则无法注册。

#### 📖 说明

当需要使用IVF\_GRAPH索引时，中心点索引的“algorithm”参数值设置为“GRAPH”。

当需要使用IVF\_GRAPH\_PQ索引时，中心点索引的“algorithm”参数值设置为“GRAPH\_PQ”。

```
PUT my_dict
{
  "settings": {
    "index": {
      "vector": true
    },
    "number_of_shards": 1,
    "number_of_replicas": 0
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "my_vector": {
        "type": "vector",
        "dimension": 2,
        "indexing": true,
        "algorithm": "GRAPH",
        "metric": "euclidean"
      }
    }
  }
}
```

#### 步骤2 写入中心点向量数据。参考[导入向量](#)将采样或者聚类得到的中心点向量写入上述创建的my\_dict索引中。

#### 步骤3 调用注册接口。

将上述创建的my\_dict索引注册具有全局唯一标识名称（dict\_name）的Dict对象。

```
PUT _vector/register/my_dict?timeout=120s
{
  "dict_name": "my_dict"
}
```

#### 📖 说明

为了防止词典较大造成注册超时，“timeout”默认为10分钟，可以适当进行调整。

**步骤4** 创建IVF\_GRAPH或IVF\_GRAPH\_PQ索引。

在创建IVF\_GRAPH或者IVF\_GRAPH\_PQ索引时，不需指定“dimension”以及“metric”信息，只需指定已注册完成的Dict名称即可。

```
PUT my_index
{
  "settings": {
    "index": {
      "vector": true
    }
  },
  "mappings": {
    "properties": {
      "my_vector": {
        "type": "vector",
        "indexing": true,
        "algorithm": "IVF_GRAPH",
        "dict_name": "my_dict",
        "offload_ivf": false
      }
    }
  }
}
```

**表 7-14** Field mappings 参数

| 参数          | 说明                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dict_name   | 指定依赖的中心点索引名称。该索引字段的向量维度和度量方式将与dict索引保持一致，不再需要额外指定。                                                                                                                              |
| offload_ivf | 将底层索引实现的IVF倒排索引卸载到Elasticsearch端实现，可以减少堆外内存的使用，以及减少写入或合并的性能开销，但是查询的性能也有一定的损失。一般采用默认值即可。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>取值范围：true、false</li> <li>默认值：false</li> </ul> |

----结束

### 7.6.2.6 其他参数配置介绍

#### 索引配置

向量检索插件集成了自研的向量检索引擎，提供了包括GRAPH等索引加速算法。当使用向量索引加速时，为了取得更高的查询性能或者查询精度，插件提供了部分与索引相关的参数配置选项。

- GRAPH相关配置。
  - neighbors: 图索引中每个向量的邻居数，默认值为64，值越大查询精度越高。索引越大，构建速度以及后续的查询速度也会变慢。
  - shrink: 构建HNSW时的裁边系数，默认值1.0f。
  - scaling: HNSW上层图与下层图数据量的缩放倍数，默认值为50。
  - efc: 构建HNSW时考察邻居节点的队列大小，默认值为200，值越大精度越高，构建速度变慢。

- max\_scan\_num: 扫描节点上限, 默认值为10000, 值越大精度越高, 索引速度变慢。
- PQ相关配置。当创建GRAPH\_PQ索引或者PQ码本时都可配置。
  - centroid\_num: 每一段的聚类中心点数目, 默认值为255。
  - fragment\_num: 段数, 默认值为0, 插件自动根据向量长度设置合适的段数。

## 查询配置

除索引的参数配置外, 插件还提供针对向量索引的查询参数配置, 可以调整GRAPH向量索引查询中的参数, 取得更高的查询性能或者查询精度。

GRAPH相关配置。

- ef: 查询时考察邻居节点的队列大小。值越大查询精度越高, 查询速度会变慢。默认值为200。
- max\_scan\_num: 扫描节点上限。值越大精度越高, 查询速度变慢。默认值为10000。

## 集群配置

集群配置参数列表请参见[表7-15](#)。

表 7-15 集群配置参数列表

| 参数                                     | 说明                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| native.cache.circuit_breaker.enabled   | 是否开启堆外内存熔断。默认值为“true”。                                                                                                                     |
| native.cache.circuit_breaker.cpu.limit | 向量索引堆外内存使用上限。默认值为“45%”。<br>例如: 使用128GB内存的机器且堆内存大小为31GB, 默认堆外内存使用上限为 $(128 - 31) * 45\% = 43.65\text{GB}$ , 堆外内存使用量超过该值将会触发写入熔断。            |
| native.cache.expire.enabled            | 是否开启缓存超时设置。默认值: false。取值范围: <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 开启。开启时, 如果某些缓存项长时间没有被访问过将会被清除。</li> <li>• false: 关闭。</li> </ul> |
| native.cache.expire.time               | 超时时长。默认值: 24h。                                                                                                                             |
| native.vector.index_threads            | 创建底层索引时所使用的线程数。该值建议不要设置太大, 否则会影响整体写入性能。默认值: 4。                                                                                             |
| path.vector.data                       | 向量检索词典文件存储的路径, 默认为“/srv/BigData/elasticsearch/{实例名}/vector”。                                                                               |

- 在离线导入数据场景下, 为了提高批量写入性能, 建议将索引的refresh\_interval参数设置为“-1”, 即关闭自动刷新索引。

- 建议将备份数 “number\_of\_replicas” 设置为 “0”，当离线数据导入完成后，再设置为需要的值。

## 索引缓存查询

向量检索引擎使用C++实现，使用堆外内存，在该插件中提供了两个API，方便对索引缓存进行更好的管理。

- 查看缓存统计信息。  
在向量插件实现中，向量索引与Lucene其他类型索引一样，每一个segment构造并存储一份索引文件，在查询时，该索引文件会被加载到堆外内存中。插件使用缓存机制对这些堆外内存进行管理，上述API能够查询当前堆外内存使用量、缓存命中次数、加载次数等信息。
- 清除缓存。

**PUT /\_vector/clear/cache**

**PUT /\_vector/clear/cache/{index}**

在使用向量索引时，缓存机制会限制堆外内存使用量。当总索引大小超出缓存大小限制时，将会发生索引项的换进换出，此时将会影响查询的性能。通过清除缓存API能够将不再使用的索引缓存清空，保证热数据索引的查询性能。

## 向量索引信息查询

- 查看向量检索统计信息。  
**GET /\_vector/stats**
- 预加载向量索引。  
**PUT /\_vector/warmup/{index}**

## 向量检索词典

- 注册词典  
**PUT /\_vector/register/{index}**  
{  
  "dict\_name": "my\_dict"  
}
- 列举向量检索词典  
**GET /\_vector/list/{type}**
- 取消注册词典  
**PUT /\_vector/unregister**  
{  
  "dict\_name": "my\_dict"  
}

---

### 须知

取消注册词典有风险，如果在执行取消注册后还有IVF类型索引仍在使用该词典，则会导致还在使用该词典的索引在重启等场景因为没有词典而异常，请谨慎操作。

---

## 7.6.3 管理向量数据库

### 操作场景

本章节介绍了Elasticsearch如何开启、关闭向量数据库。集群安装后向量数据库默认为关闭状态。

### 对系统的影响

- 开启向量数据库后，用户可以使用向量数据库能力。
- 开启向量数据库后，若集群未导入包含有向量数据库许可的有效License，将导致无法对集群进行运维操作。

### 前提条件

- 集群已安装Elasticsearch。
- 已导入包含有向量数据库许可的有效License。

### 开启向量数据库

**步骤1** 登录Manager，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > Elasticsearch > 向量数据库”。

**步骤2** 修改“gateway.switch\_gaussdb\_vector\_database”的值为“true”。

**步骤3** 保存配置，参数修改动态生效。

----结束

### 关闭向量数据库

**步骤1** 登录Manager，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > Elasticsearch > 向量数据库”。

**步骤2** 修改“gateway.switch\_gaussdb\_vector\_database”的值为“false”。

**步骤3** 保存配置，参数修改动态生效。

----结束

## 7.7 接口鉴权白名单配置

### 操作场景

本章节介绍了Elasticsearch安全模式下白名单的配置方式。配置在白名单中的接口，服务端默认按照elasticsearch用户组权限进行鉴权。普通模式不涉及。

#### 说明

接口鉴权白名单只在用户角色认证模式下生效，Ranger鉴权模式下无效。

### 对系统的影响

需要重启配置了白名单的实例，重启时，实例无法提供服务。

## 前提条件

集群已安装Elasticsearch。

## 参数配置方法

配置自定义鉴权参数方法如下：

**步骤1** 登录Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > Elasticsearch > 自定义”。

**步骤2** 修改“elasticsearch.customized.configs”的值，增加自定义参数。

自定义参数及值及其说明请参考[表7-16](#)。

**表 7-16** 参数配置说明

| 参数名称                                                    | 自定义参数值格式    | 说明                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| customized.authorize.pattern2implementClassName.mapping | _api1,_api2 | 该配置方式为白名单方式，即将URI中以_api1和_api2开头的请求加入白名单。如果发送该请求的用户在elasticsearch用户组或管理员用户组则鉴权通过。<br>若有多个接口，使用逗号分隔。 |

### 📖 说明

只有Elasticsearch组或更高权限组的用户才能使用白名单中的API。具体操作权限要进行验证。

----结束

## 7.8 配置 SSL 加密传输

### 操作场景

本章节介绍了Elasticsearch安全模式下关闭、开启Transport与Http的SSL加密的配置方式。集群安装后Transport与Http的SSL默认配置均为开启。普通模式不涉及。

#### 须知

- 关闭SSL加密可能存在安全隐患，请慎重操作。如果配置不当，将造成服务无法访问。
- 在配置时需要保持ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE，SECURITY\_SSL\_HTTP\_ENABLE，SECURITY\_SSL\_TRANSPORT\_ENABLE 这三个配置项一致，否则可能造成服务无法访问。

## 对系统的影响

配置变更后需要重启所有实例，重启时，实例无法提供服务。

## 前提条件

集群已安装Elasticsearch。

## 参数配置方法

### 配置Transport SSL加密

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，选择“全部配置”。

**步骤3** 搜索“SECURITY\_SSL\_TRANSPORT\_ENABLE”参数。

- 如果要关闭Transport SSL加密，设置参数值为“false”，然后执行**步骤4**。
- 如果要开启Transport SSL加密，设置参数值为“true”，然后执行**步骤4**。

**步骤4** 保存配置后重启所有Elasticsearch服务。

----结束

### 配置Http SSL加密

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，选择“全部配置”。

**步骤3** 搜索“SECURITY\_SSL\_HTTP\_ENABLE”参数。

- 如果要关闭Http SSL加密，设置参数值为“false”，然后执行**步骤4**。
- 如果要开启Http SSL加密，设置参数值为“true”，然后执行**步骤4**。

**步骤4** 保存配置后重启所有Elasticsearch服务。

----结束

## 7.9 自定义数据目录

### 操作场景

- 主机未按Elasticsearch要求规划数据目录。
- 单个Elasticsearch实例需要使用多块数据盘。

---

#### 须知

更换数据目录存在数据丢失风险，务必在数据写入之前完成自定义数据目录的操作。

---

## 前提条件

- 管理员已根据业务需要规划好主机的数据目录。
- 如果配置多数据盘，请确保每个EsNodeX角色使用相同数量的磁盘。

## 操作步骤

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 在Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > 角色名称 > 数据存储”。

**步骤3** 修改“elasticsearch.data.path”参数的值，填写对应的数据目录。

### 须知

- 数据目录属于角色级别的配置，务必在角色下操作。
- 多个数据目录之间使用英文逗号分隔，且不允许出现空格。  
例如“/srv/BigData/elasticsearch/esnode1,/srv/BigData/elasticsearch/esnode1\_1”。

**步骤4** 重复以上操作，修改其它Elasticsearch角色的数据目录，确保每个EsNodeX角色使用相同数量的磁盘。

**步骤5** 修改完成后，单击左上方“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”保存配置。

**步骤6** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例”，勾选配置状态为“配置过期”的实例，选择“更多 > 重启实例”重启受影响的Elasticsearch实例。

----结束

## 多盘场景的使用建议

- 提前规划好业务索引的大小，使用“别名+rollover”的方式滚动索引，将每个分片的大小控制在20~30G，避免过大和过小的分片带来的磁盘不均衡。
- 使用相同规格、相同大小的磁盘，防止某个磁盘容量较小造成水桶效应。
- 对所有索引设置副本，若磁盘损坏，不设置副本将导致数据丢失。
- 创建索引时设置“total\_shards\_per\_nodes”参数，将每个索引的分片均匀的分配到集群中不同的实例上。
- 当出现磁盘故障时，请及时修复或者更换故障磁盘。

## 7.10 流量控制

### 操作场景

通过流量控制特性实现实例级别的限流，可以提高集群的稳定性。Elasticsearch默认开启对bulk请求体大小的限制，默认关闭对请求数量的限制，可以通过流量控制开关开启。

## 操作步骤

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 在Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > Elasticsearch > 动态参数”。在搜索框搜索以下参数并配置。

| 参数                          | 默认值   | 说明                      |
|-----------------------------|-------|-------------------------|
| bulk.size.limit             | 15MB  | 一次bulk命令允许提交的最大数据量。     |
| rate.limiter.enable         | false | 是否开启流量控制。如需开启，请配置为true。 |
| rate.limiter.node.max_qps   | 100   | 单个数据实例每秒可以接收的最大请求量。     |
| rate.limiter.client.max_qps | 200   | 单个客户端实例每秒可以接收的最大请求量。    |

### 📖 说明

- 写入请求限制：  
对每次bulk提交的数据量进行限制，默认单次bulk请求最大数据量为15MB。单次bulk在5MB~15MB时，写入性能最佳。
- 请求数量限制：  
流量控制不是精确的控制，在实际控制中会有一些偏差，需要根据实际情况进行调整。建议将rate.limiter.node.max\_qps的值设置为rate.limiter.client.max\_qps的一半。  
rate.limiter.client.max\_qps的阈值可以通过并发请求的总限流阈值 / (0.5\*EsNode数 + EsClient数) 来进行评估。

**步骤3** 修改完成后，单击左上方“保存”，在弹出的对话框中单击“确定”保存配置。

----结束

## 7.11 索引生命周期管理

### 操作场景

用户基于时间管理索引，可以定期对旧索引执行某些操作（例如减少副本或者删除索引），来保持集群中有充足的资源。索引生命周期管理插件允许用户根据索引的存在时间、大小、文档量来定期触发管理操作，从而实现自动化管理。

| 基本概念    | 描述                    |
|---------|-----------------------|
| policy  | 索引生命周期中定义的策略          |
| states  | 描述索引当前所处的状态，例如热状态、冷状态 |
| actions | 指策略进入某个状态时依次执行的动作     |

| 基本概念       | 描述             |
|------------|----------------|
| conditions | 指状态之间转移需要满足的条件 |

## 策略常用命令

| 常用操作                 | 命令                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 查看policy_1策略的内容      | GET _opendistro/_ism/policies/policy_1                            |
| 删除index_1索引的策略       | POST _opendistro/_ism/remove/<br>index_1                          |
| 修改index_1索引的策略       | POST _opendistro/_ism/change_policy/<br>index_1                   |
| 重试index_1中的close状态   | POST _opendistro/_ism/retry/index_1<br>{<br>"state": "close"<br>} |
| 查看index_1索引中的策略的执行情况 | GET _opendistro/_ism/explain/index_1                              |
| 删除policy_1策略         | DELETE _opendistro/_ism/policies/<br>policy_1                     |

## 支持的 Action 列表

| action         | 作用                             | 注意                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rollover       | 索引按照预设的文档条数、索引年龄、索引大小来滚动生成新的索引 | 设置rollover的索引的名字需要满足 $^{\wedge}.*-\backslash\{d+\$$ 的正则, 例如logs-000001, 需要为该索引设置别名, 将别名的is_write_index属性设置为true, 并且需要将opendistro.index_state_management.roll_over_alias参数的值设置为该别名 |
| open           | 打开索引                           | -                                                                                                                                                                                 |
| close          | 关闭索引                           | -                                                                                                                                                                                 |
| read_only      | 将索引设置为只读状态                     | -                                                                                                                                                                                 |
| read_write     | 将索引恢复为可写状态                     | -                                                                                                                                                                                 |
| replica_count  | 缩减副本的数量                        | -                                                                                                                                                                                 |
| index_priority | 设置索引的恢复优先级, 数值越高, 优先级越高        | -                                                                                                                                                                                 |

| action         | 作用               | 注意                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| freeze_index   | 将索引设置为冻结状态       | -                                                                                                                                                                                                                               |
| unfreeze_index | 去掉索引的冻结状态        | -                                                                                                                                                                                                                               |
| allocation     | 将冷索引迁至冷实例，实现冷热分离 | <ul style="list-style-type: none"> <li>首先将部分实例配置为warm实例或者cold实例，用来存储冷索引</li> <li>warm实例数需要大于集群中分片数最大的索引的分片数，否则可能会导致部分适配无法分配</li> </ul>                                                                                          |
| shrink         | 减少索引的主分片个数       | <p>shrink操作会将所有的主分片迁移至同一实例，请确保该索引的分片所在的实例磁盘上有充足的空间</p> <p>主分片缩减的个数必须是源索引分片总数的一个因数，例如一个8个主分片的索引可以缩减至4个或者2个或者1个主分片，如果是主分片数为质数，则只能shrink至1个主分片</p> <p>在shrink操作执行成功后，索引名字将会变更为shrink-原索引名的形式，原索引的名字作为shrink后索引的别名</p> <p>不推荐使用</p> |
| snapshot       | 给索引创建快照          | 快照操作需要预先创建好仓库，不推荐使用                                                                                                                                                                                                             |
| force_merge    | 对索引执行段合并         | 在较大数据量下段合并耗时较长，不推荐使用                                                                                                                                                                                                            |
| delete         | 删除索引             | 删除操作，若配置不当，可能会导致数据误删，请谨慎配置                                                                                                                                                                                                      |

### 📖 说明

开源open distro插件的ISM功能介绍，请参考<https://opendistro.github.io/for-elasticsearch-docs/docs/ism/>。

## conditions 常用参数介绍

| 参数            | 描述                        | 类型     |
|---------------|---------------------------|--------|
| min_index_age | 索引至少创建多长时间后，可以触发转换。可选参数。  | string |
| min_doc_count | 索引中至少包含多少文档数，可以触发转换。可选参数。 | number |

| 参数           | 描述                                                                                                                              | 类型     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| min_size     | 索引中主分片存储总量（不包括副本）至少为多少，可以触发转换。可选参数。<br>例如，如果将“min_size”参数设置为100GB，并且索引有5个主分片和5个副本分片，每个分片20GB，则所有主分片的总大小为100GB，因此索引将转换到下一个state。 | string |
| min_step_age | 上个state结束后等待多长时间转换进入下一个state。可选参数。                                                                                              | string |

## 使用样例

### 步骤1 创建策略。

```
PUT _opendistro/_ism/policies/default_policy
{
  "policy":{
    "description":"this policy is for all action.",
    "default_state":"hot",
    "states":[
      {
        "name":"hot",
        "actions":[
          {
            "index_priority":{
              "priority":10
            }
          },
          {
            "rollover":{
              "min_size":"1tb",
              "min_doc_count":"1000000000",
              "min_index_age":"1d"
            }
          }
        ],
        "transitions":[
          {
            "state_name":"warm",
            "conditions":{
              "min_index_age":"15d"
            }
          }
        ]
      },
      {
        "name":"warm",
        "actions":[
          {
            "index_priority":{
              "priority":5
            }
          },
          {
            "read_only":{
            }
          }
        ],
        {
          "allocation":{
            "require":{

```

```
        "temperature":"warm"
      }
    }
  },
  {
    "force_merge":{
      "max_num_segments":1
    }
  }
],
"transitions":[
  {
    "state_name":"cold",
    "conditions":{
      "min_index_age":"60d"
    }
  }
]
},
{
  "name":"cold",
  "actions":[
    {
      "index_priority":{
        "priority":1
      }
    },
    {
      "freeze_index":{
      }
    },
    {
    },
    {
      "shrink":{
        "number_of_shards":10
      }
    }
  ],
  "transitions":[
    {
      "state_name":"close",
      "conditions":{
        "min_index_age":"90d"
      }
    }
  ]
},
{
  "name":"close",
  "actions":[
    {
      "close":{
      }
    }
  ]
}
],
"ism_template":{
  "index_patterns":[
    "indextest*"
  ],
  "priority":100
}
}
```

绑定策略到索引。

在完成策略创建后，需要将策略应用到一个或者一组索引上。也可以将策略设置到索引模板中，来使新建的索引应用该策略。

创建第一个索引时指定策略和别名：

```
PUT indextest-000001
{
  "settings": {
    "opendistro.index_state_management.policy_id": "policy_id",
    "opendistro.index_state_management.rollover_alias": "indextest"
  },
  "aliases": {
    "indextest": {
      "is_write_index": true
    }
  }
}
```

### 须知

- 若policy中配置了shrink，需要提前将“cluster.routing.allocation.same\_shard.host”设置为“false”。这是因为shrink操作需要将所有分片迁移到一个实例上，但是“cluster.routing.allocation.same\_shard.host”为“true”时，不允许所有实例迁移到统一实例上，使得shrink无法执行。

修改“cluster.routing.allocation.same\_shard.host”的命令如下：

```
PUT _cluster/settings{ "persistent":
{ "cluster.routing.allocation.same_shard.host":"false" }}
```

- 如果需要使用滚动索引，索引名必须满足`^.*-\d+$`的正则。
- 需要自行创建第一个符合命名规范的索引，后续写入、查询时均使用索别名即可。

将策略添加至索引模板：

```
PUT _template/<template_name>
{
  "index_patterns": ["indextest*"],
  "settings": {
    "index.opendistro.index_state_management.policy_id": "policy_id",
    "index.opendistro.index_state_management.rollover_alias": "indextest"
  }
}
```

### 须知

- 请针对不同的业务场景设置合理的index\_patterns，请勿将index\_patterns配置为\*。
- policy\_id中不能包含#等特殊字符。

将策略添加至集群中已存在的索引：

```
PUT /indextest-000001/_settings?pretty
{
  "opendistro.index_state_management.policy_id": "policy_id",
  "opendistro.index_state_management.rollover_alias": "indextest"
}
POST /_aliases
```

```
{
  "actions": [
    {
      "add": {
        "index": "indextest-000001",
        "alias": "indextest",
        "is_write_index": true
      }
    }
  ]
}
```

#### 须知

- 新增的策略只有在集群yellow或者green的状态下才会调度，若集群处于red状态，请先修复状态为red的索引。
- 如果需要使用滚动索引，索引名必须满足 $^{\wedge}.*\d+\$$ 的正则。

----结束

## 冷热分离配置样例

**步骤1** 新建warm实例组。

登录“Manager”页面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 实例组”，分别在EsNodeX下面单击，“组名称”为warm，单击“确定”，创建一个warm实例组。

**步骤2** 为实例组添加实例。

在EsNodeX“基本”页面选择要设置为warm的实例，单击“移动”，“目标实例组”选择“warm”，单击“确定”，将实例移动至新建的warm实例组中。

**步骤3** 为warm实例打上warm标签。

在新建的warm实例组中选择“配置 > 全部配置 > 冷热模式”，将“node.attr.temperature”参数的值设置为“warm”。

**步骤4** 重启warm实例

重启warm组的实例后，warm配置生效。

----结束

## 7.12 在 SQL 中使用 UDF

### 操作场景

Elasticsearch中的SQL能力是基于开源OpenDistro中的SQL插件，并且在该插件上进行增强。本文介绍基于OpenDistro的SQL插件和Elasticsearch的Painless实现SQL支持UDF的特性。

这里的UDF功能为将索引中的某个字段的值做一些计算、转换后得到的自定义字段，例如：

- 将firstname字段和lastname字段进行拼接返回一个叫name的自定义字段。
- 将某数值字段的值乘2后返回新字段。
- 将某字符串字段的值转为大写。

## 前提条件

安全模式下需要根据当前的鉴权模式进行如下权限配置（普通模式请忽略）：

- 在基于用户和角色的鉴权模式下，参考[基于用户和角色的鉴权](#)进行配置。
  - 使用script创建UDF，用户需要在elasticsearch用户组中。
  - 在SQL中使用UDF，用户需要在supergroup用户组中。
- 在Ranger鉴权模式下，参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)进行配置，并且在“Permissions”中额外勾选“script”权限和“read”权限。

## UDF 的编写及验证

UDF的编写在Elasticsearch中表现为创建一个stored script。

- 样例1：

```
# 创建 script calculate_multiplier
POST _scripts/calculate_multiplier
{
  "script": {
    "lang": "painless",
    "source": "doc[params['field']].value * params['multiplier'] "
  }
}

# 删除script calculate_multiplier
DELETE _scripts/calculate_multiplier
```

- 样例2：

```
# 创建 script to_upper
POST _scripts/to_upper
{
  "script": {
    "lang": "painless",
    "source": "params['_source'][params['field']].toUpperCase()"
  }
}

# 删除script to_upper
DELETE _scripts/to_upper
```

## 📖 说明

- lang: 表示script支持的语言, script作为UDF使用时, lang需要指定为painless。  
painless的语法参考如下链接:  
<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/painless/7.10/painless-lang-spec.html>
- source: 用户自定义的UDF中的操作。  
上述**•样例1**: 中的source的含义为: 获取参数field字段的内容, 并且乘以参数multiplier的值。  
上述**•样例2**: 中的source的含义为: 获取参数field字段的内容, 并且将其转为大写。  
source中可使用的操作方法可以参考如下链接:  
<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/painless/7.10/painless-api-reference-field-java-lang.html#painless-api-reference-field-String>  
<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/painless/7.10/painless-api-reference-shared-java-lang.html#painless-api-reference-shared-Number>
- 参数类型支持int、long、string、double四种类型。
- script id: 上述实例中“calculate\_multiplier”、“to\_upper”为script的唯一标识, 即script id。  
若上述编写的script作为UDF在SQL中使用, script id仅支持字母、数字、中划线和下划线, 不支持其他特殊字符。
- doc[]: 表示从doc\_values中获取指定字段的值, 数值类型和keyword类型默认支持doc\_values, text类型不支持doc\_values。
- 如果需要在script中获取不支持docvalue的字段(例如text类型)的内容需要使用“\_params['\_source']”, 即在source中获取该字段的值。从\_source中获取效率较低, 应该尽量避免使用。
- UDF需要在具体的索引上进行操作, 若使用了形如doc['my\_field']的具体字段, 需要确保使用到该UDF的索引中存在该my\_field字段, 否则在使用时候会遇到异常。

上述脚本是否可以按照预期运行, 可以使用类似如下的命令进行验证。

建议在编写完stored script后验证script的有效性。

```
PUT accounts/_bulk?refresh
{"index":{"_id":"1"}}
{"account_number":1,"balance":39225,"firstname":"Amber","lastname":"Duke","age":32,"gender":"M","address":"880 Holmes Lane","employer":"Pyrami","email":"amberduke@pyrami.com","city":"Brogan","state":"IL"}
{"index":{"_id":"2"}}
{"account_number":6,"balance":5686,"firstname":"Hattie","lastname":"Bond","age":36,"gender":"M","address":"671 Bristol Street","employer":"Netagy","email":"hattiebond@netagy.com","city":"Dante","state":"TN"}
{"index":{"_id":"3"}}
{"account_number":13,"balance":32838,"firstname":"Nanette","lastname":"Bates","age":28,"gender":"F","address":"789 Madison Street","employer":"Quility","email":"nanettebates@quility.com","city":"Nogal","state":"VA"}

GET accounts/_search
{
  "script_fields": {
    "script filled": {
      "script": {
        "id": "to_upper",
        "params": {
          "field": "firstname"
        }
      }
    }
  }
}
```

### 📖 说明

- accounts: 为索引名称。
- to\_upper: 为stored script的名称。
- params中的内容为参数列表。

## 在 SQL 中使用 UDF

本小节介绍如何在SQL中以UDF的形式使用script。

在SQL中使用UDF时，格式为：

```
UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2)
```

### 📖 说明

- UDF\_ : 在SQL中使用UDF的固定开头。
- calculate\_multiplier: 在Elasticsearch中创建的script的名称。仅支持字母、数字、中划线和下划线。
- 括号中的内容表示参数列表，key和value用等号隔开，多个参数用英文逗号隔开，不论是否包含参数，括号都需要添加。
- 在SQL中使用UDF时“UDF\_”会作为标识UDF的关键字来使用，不支持查询以“UDF\_”开头的字段名，以“UDF\_”开头的字段会引起歧义，导致SQL中词法、语法分析异常。

### UDF支持的场景列表

- SELECT中UDF计算结果作为自定义字段

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2) FROM accounts"
}

POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_to_upper(field=firstname) FROM accounts"
}
```

- SELECT UDF与其他字段一起做查询

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_to_upper(field=firstname), firstname FROM accounts"
}
```

- UDF支持别名

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2) as doubleAge FROM accounts"
}
```

- UDF支持和where条件组合使用

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT firstname, UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2) as udfalias FROM accounts WHERE age > 10"
}
```

- UDF支持和limit条件组合使用

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT age, UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2) as pv FROM accounts limit 1"
}
```

- 支持多个UDF一起使用

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2),UDF_to_upper(field=firstname)
FROM accounts"
}
```

- 支持与group by一起使用

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2) as pv FROM accounts WHERE
age > 0 GROUP BY pv"
}
```

- 支持作为sum()、avg()、count()、min()、max()聚合的参数，前提条件为该UDF的返回值必须为数值类型

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT sum(UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier=2)) FROM accounts"
}
```

## 在 SQL 子查询中使用 UDF

在SQL中使用UDF不支持多层嵌套，仅支持一层子查询，即将内层查询的结果作为外层的UDF的参数来使用。

如果UDF仍然需要作用在索引上，则需要在外层查询中增加一个参数“index=索引名”，用来指定该UDF在哪个索引上进行计算，该参数仅在外层SQL的UDF中生效，若在内层UDF中配置该参数将会被忽略。

“index=索引名”默认为所有索引，若SQL为嵌套查询时，必须配置该参数，如果没有配置则可能存在某个索引中不存在UDF中定义的字段的而导致异常。

嵌套UDF的使用示例：

```
POST _opendistro/_sql/
{
  "query": "SELECT UDF_calculate_multiplier(field=age,multiplier='num',index=accounts) FROM (SELECT
account_number as num from accounts limit 3) as a"
}
```

- 外层查询中仅支持SELECT和FROM，不支持与其他关键字组合使用。
- 内层查询的结果和在外层UDF中使用的内层查询的结果需要有别名，否则语法会有异常。
- 在外层UDF中使用的内层查询结果的别名应该唯一表示，避免歧义。
- 内层查询的结果作为外层查询的参数时，在外层的UDF中直接使用子查询的字段的别名即可。即上述例子中的“num”，而不是使用“a.num”。

### 须知

在包含子查询的SQL中使用UDF时，由于UDF是将子查询的结果作为UDF的参数来使用，无法下推给Elasticsearch，需要将子查询的每一条结果都与Elasticsearch再交互一次，即在子查询中查询会放大，一条SQL会转换为内层查询获取的size条查询，为了保证查询性能，需要尽可能减少查询返回的size，该参数使用“opendistro.query.size\_limit”来控制，默认值为“200”。

## 7.13 Elasticsearch 对接其他组件

## 7.13.1 概述

Elasticsearch增加Basic认证方式，以便其他组件对接安全模式下的Elasticsearch。同时Elasticsearch也支持使用Kerberos认证方式对接其他组件，例如Mapreduce、Flume等。

### 说明

- Basic认证是HTTP中简单的认证方式，但仍然被广泛使用，建议在使用Basic认证对接组件时通过esClient.sh encrypt命令对密码进行加密，具体操作见[使用Elasticsearch客户端](#)章节的[步骤6](#)。
- 使用Basic认证对接其他组件时，请使用root用户，并确保运行环境已经安装了JDK。

本章节介绍的组件如[表7-17](#)所示。

表 7-17 对接 Elasticsearch 的开源组件

| 组件名      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 参考链接                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logstash | Logstash是开源的服务器端数据处理管道，能够同时从多个来源采集数据，转换数据，然后将数据存储到Elasticsearch，如日志搜索场景等。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Elasticsearch对接Logstash</a>                                                              |
| Beats    | Beats是Elastic一系列开源产品的统称，包括若干beats，本章节选取了其中2个（Filebeat和Metricbeat）进行讲述。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Filebeat是一个日志文件托运工具，在服务器上安装客户端后，Filebeat会监控日志目录或者指定的日志文件，追踪读取这些文件（追踪文件的变化，不停的读），并且转发这些信息存储到Elasticsearch。</li><li>• Metricbeat可以定期收集操作系统和服务器的运行指标（CPU，内存，硬盘，IO读写速度，进程等等），Metricbeat可以将收集到的指标和数据发送到指定的输出，比如：Elasticsearch，最终达成监视服务器的目标。</li></ul> | <a href="#">Elasticsearch对接Beats (Filebeat)</a><br><a href="#">Elasticsearch对接Beats (Metricbeat)</a> |
| Kibana   | Kibana提供了图形化操作界面，通过可视化界面对Elasticsearch进行索引构建、查询、分析等操作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Elasticsearch对接Kibana</a>                                                                |

## 📖 说明

此章节主要用于指导用户开源组件如何对接安全模式的Elasticsearch，以简单样例为示例，不深入介绍开源组件的原理和使用，更多详细可参考开源社区文档。

- Logstash详细操作可参考开源社区文档<https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/introduction.html>。
- Beats详细内容可参考开源社区文档<https://www.elastic.co/guide/en/beats/libbeat/current/getting-started.html>。
- 关于Elasticsearch安全模式下curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

## 7.13.2 使用 Basic 认证对接其他组件

### 7.13.2.1 Elasticsearch 对接 Logstash

#### 操作场景

Logstash是开源的服务器端数据处理管道，能够同时从多个来源采集数据，转换数据，然后将数据存储到Elasticsearch，如日志搜索场景等。

#### 须知

Elasticsearch使用Basic认证对接Logstash安全性较低，存在风险，建议使用客户端工具esClient.sh对密码进行加密。

#### 前提条件

已下载安装Logstash。

1. 下载Logstash安装包“logstash-oss-7.10.2-linux-x86\_64.tar.gz”并上传至待安装节点，例如“/opt”目录下。确认当前系统为X86服务器还是TaiShan服务器，选择开源社区下载地址。
  - X86服务器：[https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-oss-7.10.2-linux-x86\\_64.tar.gz](https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-oss-7.10.2-linux-x86_64.tar.gz)
  - TaiShan服务器：<https://artifacts.elastic.co/downloads/logstash/logstash-oss-7.10.2-linux-aarch64.tar.gz>
2. 解压安装包，并进入对应解压目录，以X86服务器安装过程为例。

```
cd /opt
tar -xvf logstash-oss-7.10.2-linux-x86_64.tar.gz
cd logstash-7.10.2/
```

#### 操作步骤

利用Logstash往Elasticsearch写入数据。

- 步骤1** 执行以下命令创建数据源文件“log.log”，例如将文件放置于“/opt/log/”目录下。

```
touch log.log
```

```
2016-07-11T23:56:42.000+00:00 INFO this is a test! 127.0.0.1
2016-07-11T23:56:42.000+00:00 INFO this is a test! 127.0.0.222
```

**步骤2** 执行以下命令创建配置文件“safe2Es.conf”，例如将文件放置于“/opt/logstash-7.10.2/”目录下。

#### touch safe2Es.conf

```
input{
  file{
    path => "/opt/log/log.log"
  }
}
filter{
  grok{
    match=>{ "message" => "%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} %{LOGLEVEL:log-level} %
{DATA:message} %{IP:address}" }
  }
}
output{
  elasticsearch{
    hosts => ["https://ip1:htppport1","https://ip2:htppport2"]
    index => "filtertest"
    user => "username"
    password => "password" //此处使用加密后的密码
    ssl => true
    ssl_certificate_verification => false
    cacert => "${BIGDATA_HOME}/om-agent/nodeagent/security/cert/subcert/certFile/
sslservercet.crt"
  }
}
```

#### 📖 说明

关键配置参数说明：

- input：数据源。
- filter：数据过滤处理方式。
- output：数据输出方式。
  - hosts：需要连接的EsNode实例的IP地址和端口。
  - index：索引名称。
  - user：具有Elasticsearch指定操作权限的用户，Elasticsearch用户权限设置请参考[Elasticsearch鉴权模式](#)。
  - password：通过客户端工具esClient.sh加密后的用户密码。
  - ssl：配置为true，开启ssl加密。
  - ssl\_certificate\_verification：配置为false，Logstash不校验Elasticsearch服务端证书。
- 普通模式下，无需配置user、password、ssl、ssl\_certificate\_verification。
- 在配置参数password时，通过esClient.sh encrypt对密码加密后进行配置，操作方式见[使用Elasticsearch客户端](#)章节的[步骤6](#)。
- cacert：MRS集群任意节点的sslservercet.crt证书文件路径。如果Logstash安装在MRS集群之外，则需配置该参数，并将证书拷贝至Logstash安装节点。

**步骤3** 执行如下命令，运行Logstash。

```
cd /opt/logstash-7.10.2/
```

```
sh bin/logstash -f safe2Es.conf
```

### 📖 说明

- 启动后，往“log.log”里面添加数据（Logstash默认是增量模式，监控到数据源有变化后，开始往Elasticsearch里面写数据）。
- 如需后台运行，可执行如下命令运行Logstash：  
**nohup sh bin/logstash -f safe2Es.conf &**
- Logstash启动前需要确保默认数据存储目录data.path为空。

**步骤4** 查询验证写入的Elasticsearch索引数据。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/filtertest/_search?  
pretty"
```

----结束

## 7.13.2.2 Elasticsearch 对接 Beats ( Filebeat )

### 操作场景

Filebeat是一个日志文件托运工具，在服务器上安装客户端后，Filebeat会监控日志目录或者指定的日志文件，追踪读取这些文件（追踪文件的变化，不停的读），并且转发这些信息存储到Elasticsearch。

#### 须知

- Elasticsearch使用Basic认证对接Filebeat安全性较低，存在风险，建议使用客户端工具esClient.sh对密码进行加密。
- 不支持arm版本对接。

### 前提条件

已下载并安装Filebeat。

1. 下载7.10.2版本Filebeat安装包。
  - a. 下载Filebeat安装包“filebeat-oss-7.10.2-linux-x86\_64.tar.gz”，并上传至待安装节点，例如“/opt”目录下。  
开源社区下载地址：<https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/filebeat-oss-7-10-2>
  - b. 解压安装包，并进入对应解压目录。操作前准备结束。  
**cd /opt**  
**tar -xvf filebeat-oss-7.10.2-linux-x86\_64.tar.gz**  
**cd filebeat-7.10.2-linux-x86\_64/**
2. 下载6.6.2版本Filebeat安装包。
  - a. 下载Filebeat安装包“filebeat-oss-6.6.2-linux-x86\_64.tar.gz”，并上传至待安装节点，例如“/opt”目录下。  
开源社区下载地址：<https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/filebeat-oss-6-6-2>。

- b. 解压安装包，并进入对应解压目录。

```
cd /opt
tar -xvf filebeat-oss-6.6.2-linux-x86_64.tar.gz
cd filebeat-6.6.2-linux-x86_64/
```

## 操作步骤

利用Filebeat收集服务器日志，往Elasticsearch存储数据。

**步骤1** 配置“filebeat.yml”文件，如下示例：

```
filebeat.prospectors:
# Each - is a prospector. Most options can be set at the prospector level, so
# you can use different prospectors for various configurations.
# Below are the prospector specific configurations.
- type: log
  # Change to true to enable this prospector configuration.
  enabled: true
  # Paths that should be crawled and fetched. Glob based paths.
  paths:
    - /var/log/Bigdata/elasticsearch/esnode1/elasticsearch_cluster.log

setup.template.settings:
  index.number_of_shards: 3           //设置索引的主分片个数
  index.number_of_replicas: 1        //设置索引的副本分片个数
  index.codec: best_compression
  #_source.enabled: false

# 允许自动生成index模板
setup.template.enabled: true
# 生成index模板时字段配置文件
setup.template.fields: fields.yml
# 生成index模板的名称
setup.template.name: mytemplate
# 生成index模板匹配的index格式
setup.template.pattern: filebeat*

output.elasticsearch:
  # Array of hosts to connect to.
  hosts: ["ip:httpport"]
  index: filebeat                    //设置索引名

# Optional protocol and basic auth credentials.
protocol: "https"
username: "username"
password: "password"                //此处使用加密后的密码
ssl.verification_mode: none         //设置Filebeat不验证Elasticsearch服务端证书
```

## 📖 说明

关键配置参数说明：

- paths：监控文件目录，示例里是一个Elasticsearch系统日志文件。
- hosts：需要连接的HTTP IP和PORT。
- index：索引名。
- protocol：安全模式下https。
- username：具有Elasticsearch指定操作权限的用户，Elasticsearch用户权限设置请参考[Elasticsearch鉴权模式](#)。
- password：通过客户端工具esClient.sh加密后的用户密码。
- ssl.verification\_mode：配置为none，Filebeat不校验Elasticsearch服务端证书。
- 普通模式下，无需配置protocol、username、password、ssl.verification\_mode。
- 在配置参数password时，通过[esClient.sh encrypt](#)对密码加密后进行配置，操作方式见[使用Elasticsearch客户端](#)章节的[步骤6](#)。

**步骤2** 执行如下命令，启动Filebeat。

- 使用7.10.2版本Filebeat执行以下命令。  

```
cd /opt/filebeat-7.10.2-linux-x86_64/  
./filebeat -e -c filebeat.yml
```
- 使用6.6.2版本Filebeat执行以下命令。  

```
cd /opt/filebeat-6.6.2-linux-x86_64/  
./filebeat -e -c filebeat.yml
```

**步骤3** 查询验证写入的Elasticsearch索引数据。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/filebeat/_search?  
pretty"  
----结束
```

### 7.13.2.3 Elasticsearch 对接 Beats ( Metricbeat )

#### 操作场景

Metricbeat可以定期收集操作系统和服务器的运行指标（CPU、内存、硬盘、IO读写速度、进程等等），Metricbeat可以将收集到的指标和数据发送到指定的输出，比如Elasticsearch，最终达成监视服务器的目标。

#### 须知

- Elasticsearch使用Basic认证对接Metricbeat安全性较低，存在风险，建议使用客户端工具esClient.sh对密码进行加密。
- 不支持arm版本对接。

#### 前提条件

已下载并安装Metricbeat。

1. 下载7.10.2版本Metricbeat安装包。
  - a. 下载Metricbeat安装包 “metricbeat-oss-7.10.2-linux-x86\_64.tar.gz”，并上传至待安装节点，例如 “/opt” 目录下。  
开源社区下载地址：<https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/metricbeat-oss-7-10-2>
  - b. 解压安装包，并进入对应解压目录。  
**cd /opt**  
**tar -xvf metricbeat-oss-7.10.2-linux-x86\_64.tar.gz**  
**cd metricbeat-7.10.2-linux-x86\_64/**
2. 下载6.6.2版本Metricbeat安装包。
  - a. 下载Metricbeat安装包 “metricbeat-oss-6.6.2-linux-x86\_64.tar.gz”，并上传至待安装节点，例如 “/opt” 目录下。  
开源社区下载地址：<https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/metricbeat-oss-6-6-2>。
  - b. 解压安装包，并进入对应解压目录。  
**cd /opt**  
**tar -xvf metricbeat-oss-6.6.2-linux-x86\_64.tar.gz**  
**cd metricbeat-6.6.2-linux-x86\_64/**

## 操作步骤

### 步骤1 配置 “metricbeat.yml” 文件，如下示例：

```
metricbeat.config.modules:
  # Glob pattern for configuration loading
  path: ${path.config}/modules.d/*.yml

  # Set to true to enable config reloading
  reload.enabled: false

setup.template.settings:
  index.number_of_shards: 3           //设置索引的主分片个数
  index.number_of_replicas: 1       //设置索引的副本分片个数
  index.codec: best_compression
  #_source.enabled: false

# 允许自动生成index模板
setup.template.enabled: true
# 生成index模板时字段配置文件
setup.template.fields: fields.yml
# 生成index模板的名称
setup.template.name: metricbeat_template
# 生成index模板匹配的index格式
setup.template.pattern: metricbeat*

output.elasticsearch:
  # Array of hosts to connect to.
  hosts: ["IP:Httpport"]
  index: metricbeat                 //设置索引名

# Optional protocol and basic auth credentials.
protocol: "https"
username: "username"
password: "password"              //使用加密后的密码
ssl.verification_mode: none       //设置Metricbeat不验证Elasticsearch服务端证书
```

## 📖 说明

关键配置参数说明：

- hosts: 需要连接的HTTP IP和PORT。
- index: 索引名。
- protocol: 安全模式下https。
- username: 具有Elasticsearch指定操作权限的用户，Elasticsearch用户权限设置请参考[Elasticsearch鉴权模式](#)。
- password: 通过客户端工具esClient.sh加密后的用户密码。
- ssl.verification\_mode: 配置为none，Metricbeat不校验Elasticsearch服务端证书。
- 普通模式下，无需配置protocol、username、password、ssl.verification\_mode。
- 在配置参数password时，通过**esClient.sh encrypt**对密码加密后进行配置。

**步骤2** 执行如下命令，启动Metricbeat。

- 使用7.10.2版本Metricbeat执行以下命令。  

```
cd /opt/metricbeat-7.10.2-linux-x86_64/  
./metricbeat -e -c metricbeat.yml
```
- 使用6.6.2版本Metricbeat执行以下命令。  

```
cd /opt/metricbeat-6.6.2-linux-x86_64/  
./metricbeat -e -c metricbeat.yml
```

**步骤3** 查询验证写入的Elasticsearch索引数据。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/metricbeat/_search?  
pretty"
```

----结束

## 7.13.2.4 Elasticsearch 对接 Kibana

### 操作场景

Kibana提供了图形化操作界面，通过可视化界面对Elasticsearch进行索引构建、查询、分析等操作。

#### 须知

Elasticsearch使用Basic认证对接Kibana安全性较低，存在风险，建议使用客户端工具esClient.sh对密码进行加密。

### 前提条件

- 已安装Elasticsearch客户端。
- 使用curl命令，确认兼容type功能是否关闭。curl命令的使用方法请参考[Linux下curl命令的使用](#)。  
执行如下命令查看参数“index.include.type.name”的值是否为false。

```
curl -XGET -s --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_cluster/
settings?pretty&include_defaults&flat_settings" |grep
index.include.type.name
```

```
"index.include.type.name" : "false"
```

### 📖 说明

- “ip”：Elasticsearch集群中任意EsNode实例节点的IP。
- “httpport”：对应EsNode实例的HTTP端口，该端口值可以在FusionInsight Manager界面的Elasticsearch服务下，选择该实例的“配置 > 全部配置”，并选择“全部配置”右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。如果一个节点上存在多个HTTP端口（多个EsNode），则选择任意一个即可。
- 如果是普通模式，删除安全认证参数“--tlsv1.2 --negotiate -k -v -u :”，并将https修改为http。
- 安全模式下，如果执行curl命令遇到“curl: option --tlsv1.2: is unknown”错误，是由于当前的操作系统不支持TLSv1.2协议，可联系系统供应商升级TLSv协议到1.2版本。如果可以接受低版本加密协议存在的风险，也可以关闭“DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL”或“DISABLE\_TLSV1\_PROTOCOL”开关来开启低版本TLSv协议的使用。
- 修改配置开启低版本TLSv协议后需重启服务，并移除命令中的“--tlsv1.2”。
  - 是，执行[对接7.10.2版本Kibana](#)。
  - 否，执行[对接6.7.1版本Kibana](#)。

## 对接 7.10.2 版本 Kibana

关闭type功能场景请参考该操作对接7.10.2版本Kibana。

### 步骤1 下载并安装7.10.2版本Kibana。

1. 下载Kibana安装包“kibana-oss-7.10.2-linux-x86\_64.tar.gz”并上传至待安装节点，例如“/opt”目录下。确认当前系统为X86服务器还是TaiShan服务器，选择开源社区下载地址。
  - X86服务器：[https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-oss-7.10.2-linux-x86\\_64.tar.gz](https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-oss-7.10.2-linux-x86_64.tar.gz)
  - TaiShan服务器：<https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-oss-7.10.2-linux-aarch64.tar.gz>
2. 解压安装包，并进入对应解压目录，以X86服务器安装过程为例。

```
cd /opt
```

```
tar -zxvf kibana-oss-7.10.2-linux-x86_64.tar.gz
```

```
cd kibana-7.10.2-linux-x86_64/
```

### 📖 说明

- 使用Dev Tools功能的用户，需要在elasticsearch组内并指定相应的操作权限，Elasticsearch用户权限设置请参考[Elasticsearch鉴权模式](#)。
- 使用其他功能的用户，需要在supergroup组内。

### 步骤2 修改“config/kibana.yml”配置，示例如下。

```
#Kibana在Elasticsearch中使用的索引名称。
#若需要启动多个Kibana，请确保不同用户的该配置项内容不重复。
kibana.index: ".kibana"
#Kibana服务端口。
server.port: 5601
#当前节点ip，默认localhost。
server.host: "10.1.1.1"
```

```
#需要访问的Elasticsearch节点IP及端口号，建议配置EsNode1实例的IP和端口号。普通模式下，请将https修改为http。
elasticsearch.hosts: ["https://10.1.1.1:24100"]
#直接填写none即可。
elasticsearch.ssl.verificationMode: none
#修改xxxxxx为“用户名:密码”的Base64转码结果，其中密码使用客户端加密后的密码；普通模式不需要此项配置。
elasticsearch.customHeaders: {"custom-proxy-username":"xxxxxx"}
#Kibana日志目录，根据实际场景自定义即可，请提前手动创建该文件。
logging.dest: /opt/kibana-7.10.2-linux-x86_64/log/kibana.log
#Kibana健康检查周期，请根据实际使用场景合理填写，单位ms。
elasticsearch.healthCheck.delay: 60000
```

### 📖 说明

- **elasticsearch.hosts**禁止配置EsMaster节点的IP和Port。EsMaster实例为重要的管理进程，为确保Elasticsearch集群稳定性，不允许配置EsMaster节点IP和Port。
- 因部分java库仍遵循RFC的Base64规定，在进行加密时会增加换行符，请保证**elasticsearch.customHeaders**配置项中的信息无换行符。

对密码的加密操作通过客户端工具**esClient.sh encrypt -n <username>**来实现，操作方式见[使用Elasticsearch客户端](#)章节**步骤6**。

例如，当前用户名为test，密码为xxx，使用**esClient.sh encrypt -n test**，输入密码并确认后返回信息为“xxx加密后信息”，则配置项填写为：

```
elasticsearch.customHeaders: {"custom-proxy-username":"xxx加密后信息"}
```

### 步骤3 启动Kibana。

```
./bin/kibana --allow-root
```

### 📖 说明

如需后台运行，可执行如下命令启动Kibana：

```
nohup ./bin/kibana --allow-root &
```

### 步骤4 查看Kibana日志，确认启动成功后，登录Kibana界面。

在配置的Kibana日志文件中，找到如下类似日志，即表明Kibana已经启动成功，在浏览器输入日志中打印的链接即可，如http://10.1.1.1:5601，若使用IPv6环境，需将地址改为http://[ip]:port的格式，再输入浏览器。

```
{"type":"log", "@timestamp":"2019-06-07T07:07:32Z", "tags": ["status", "plugin:elasticsearch@7.10.2", "info"], "pid":44252, "state":"green", "message":"Status changed from yellow to green - Ready", "prevState":"yellow", "prevMsg":"Waiting for Elasticsearch"}
{"type":"log", "@timestamp":"2019-06-07T07:07:32Z", "tags": ["listening", "info"], "pid":44252, "message":"Server running at http://10.1.1.1:5601"}
```

### 📖 说明

- create index pattern等操作，Kibana会创建相关索引，默认为".kibana"开头。
- Kibana会根据健康检查状态进行信息反馈，如果在healthCheck周期内，信息发生变化（例如切换登录用户），可能需要等到下一次healthCheck的反馈结果才会生效；同时，健康检查会发送多个http请求到Elasticsearch，为防止增加Elasticsearch集群的压力，请根据使用场景，合理配置kibana.yml中的健康检查周期，即参数elasticsearch.healthCheck.delay。

----结束

## 对接 6.7.1 版本 Kibana

开启type功能场景请参考该操作对接6.7.1版本Kibana。

### 步骤1 下载并安装6.7.1版本Kibana。

1. 下载Kibana安装包“kibana-oss-6.7.1-linux-x86\_64.tar.gz”并上传至待安装节点，例如“/opt”目录下。

开源社区下载地址：<https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/kibana-oss-6-7-1>

2. 解压安装包，并进入对应解压目录。

```
cd /opt
tar -zxvf kibana-oss-6.7.1-linux-x86_64.tar.gz
cd kibana-6.7.1-linux-x86_64/
```

#### 📖 说明

- 使用Dev Tools功能的用户，需要在elasticsearch组内。
- 使用其他功能的用户，需要在supergroup组内。

**步骤2** 确认当前系统为X86服务器还是TaiShan服务器。

- TaiShan，执行**步骤3**。
- X86，执行**步骤4**。

**步骤3** 下载“node-v10.15.2-linux-arm64.tar.gz”，node下载地址：<https://nodejs.org/dist/v10.15.2/>

解压后替换“kibana-6.7.1-linux-x86\_64”下的node。

```
tar -zxvf node-v10.15.2-linux-arm64.tar.gz -C /opt
rm -rf /opt/kibana-6.7.1-linux-x86_64/node/*
mv /opt/node-v10.15.2-linux-arm64/* /opt/kibana-6.7.1-linux-x86_64/node/
```

**步骤4** 修改“config/kibana.yml”配置，示例如下。

```
#Kibana在Elasticsearch中使用的索引名称。
#若需要启动多个Kibana，请确保不同用户的该配置项内容不重复。
kibana.index: ".kibana"
#Kibana服务端口。
server.port: 5601
#当前节点ip，默认localhost。
server.host: "10.1.1.1"
#需要访问的Elasticsearch节点IP及端口号，建议配置EsNode1实例的IP和端口号。普通模式下，请将https修改为http。
elasticsearch.hosts: ["https://10.1.1.1:24100"]
#直接填写none即可。
elasticsearch.ssl.verificationMode: none
#修改xxxxxx为“用户名:密码”的base64转码结果；普通模式不需要此项配置。
elasticsearch.customHeaders: {"custom-proxy-username": "xxxxxx"}
#Kibana日志目录，根据实际场景自定义即可，请提前手动创建该文件。
logging.dest: /opt/kibana-6.7.1-linux-x86_64/log/kibana.log
#Kibana健康检查周期，请根据实际使用场景合理填写，单位ms。
elasticsearch.healthCheck.delay: 60000
```

### 📖 说明

- `elasticsearch.hosts`禁止配置EsMaster节点的IP和Port。EsMaster实例为重要的管理进程，为确保Elasticsearch集群稳定性，不允许配置EsMaster节点IP和Port。
- 因部分java库仍遵循RFC的Base64规定，在进行加密时会增加换行符，请保证`elasticsearch.customHeaders`配置项中的信息无换行符。
- 可下载Elasticsearch客户端，导入RestClient二次开发样例，使用`com.*.fusioninsight.elasticsearch.example.util.Base64Utils`工具类进行Base64加密。
- 请确保Base64转码结果在填写时，只替换“xxxxxx”部分。

例如，当前用户名为test，密码为xxx，“test:xxx”转base64后为“dGVzdDoxMjM=”，则配置项填写为：

```
elasticsearch.customHeaders: {"custom-proxy-username":"dGVzdDoxMjM="}
```

**步骤5** 执行以下命令，启动Kibana。

```
./bin/kibana
```

### 📖 说明

如需后台运行，可执行如下命令启动Kibana：

```
nohup ./bin/kibana &
```

**步骤6** 查看Kibana日志，确认启动成功后，登录Kibana界面。

在配置的Kibana日志文件中，找到如下类似日志，即表明Kibana已经启动成功，在浏览器输入日志中打印的链接即可，如<http://10.1.1.1:5601>。

```
{"type":"log","@timestamp":"2022-06-07T07:07:32Z","tags":  
["status","plugin:elasticsearch@6.7.1","info"],"pid":44252,"state":"green","message":"Status changed from  
yellow to green - Ready","prevState":"yellow","prevMsg":"Waiting for Elasticsearch"}  
{"type":"log","@timestamp":"2022-06-07T07:07:32Z","tags":  
["listening","info"],"pid":44252,"message":"Server running at http://10.1.1.1:5601"}
```

### 📖 说明

- create index pattern等操作，Kibana会创建相关索引，默认为".kibana"开头。
- Kibana会根据健康检查状态进行信息反馈，如果在healthCheck周期内，信息发生变化（例如切换登录用户），可能需要等到下一次healthCheck的反馈结果才会生效；同时，健康检查会发送多个http请求到Elasticsearch，为防止增加Elasticsearch集群的压力，请根据使用场景，合理配置kibana.yml中的健康检查周期，即参数`elasticsearch.healthCheck.delay`。

---结束

## 7.13.3 使用 Kerberos 认证对接其他组件

### 7.13.3.1 对接 Flume ESSink

#### 操作背景

由于目前MRS中Solr和Elasticsearch组件依赖的Lucene版本不同，因此Flume同时只能支持对接Solr和Elasticsearch中的一种，考虑到历史兼容性，默认对接Solr，所以，如果需要对接Elasticsearch，则需要调整Lucene。

该操作指导工程师将Flume对接Elasticsearch基于Lucene的jar包进行调整。

## 操作步骤

Flume的业务既可以运行在服务端，也可以运行在客户端，根据ESSink的运行位置进行如下调整：

**步骤1** 进入Flume的安装目录的“lib”目录，如“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/lib/`”，记录所有的“`lucene-*`”的权限和属组，并进行备份。然后移除所有的“`lucene-*`”。

### 📖 说明

如果运行在客户端，请将目录换为Flume客户端安装目录的lib目录下。

**步骤2** 进入Elasticsearch服务端的“lib”目录，如“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Elasticsearch_8.3.1/install/FusionInsight-Elasticsearch-7.10.2/elasticsearch/lib`”，收集Elasticsearch依赖的所有以Lucene开头的包。

**步骤3** 将**步骤2**收集到的jar包拷贝到Flume安装目录的lib目录下，如“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/lib/`”，并修改新拷入jar包的权限和属组，保持和原有jar包一致。

### 📖 说明

如果在客户端运行，请将目录换为Flume客户端安装目录的lib目录下。

**步骤4** 重启相应的Flume实例进程，如果运行在客户端，则重启客户端的FlumeAgent。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 实例”，勾选待重启的实例，选择“更多 > 重启实例”，验证密码后单击“确定”，等待实例重启成功。

### 📖 说明

如果ESSink需要部署在多台主机上，那么需要在每台主机上都执行上述操作。

表 7-18 ESSink 配置：

| 参数              | 默认值                                    | 描述                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | com.*.flume.sinks.elasticsearch.ESSink | 类型，默认为类名                                                                                                                           |
| servers         | -                                      | EsNode列表，格式ip: port，多个用逗号分隔，port对应为EsNode的TRANSPORT_TCP_PORT或者SERVER_PORT<br><b>说明</b><br>请配置EsNode所有ip及对应的port，以保证Flume的故障迁移功能正常。 |
| client          | transport                              | Elasticsearch客户端连接类型，支持transport和rest两种                                                                                            |
| securityEnabled | false                                  | Elasticsearch集群是否开启安全模式                                                                                                            |

| 参数                          | 默认值                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusterName                 | elasticsearch_cluster | Elasticsearch 集群的 clusterName<br><b>说明</b><br>当集群装有 Elasticsearch 多服务时，clusterName 需要与服务一一对应，不能统一填写为 elasticsearch_cluster。例如：<br>“Elasticsearch” 服务的 clusterName 为 elasticsearch_cluster<br>“Elasticsearch-1” 服务的 clusterName 为 elasticsearch-1_cluster |
| batchSize                   | 1000                  | 批次写入 Channel 的 Event 数量                                                                                                                                                                                                                                  |
| indexName                   | -                     | 索引名称                                                                                                                                                                                                                                                     |
| indexType                   | -                     | 索引类型                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rest.callbackConnectTimeout | 5000                  | rest 客户端 RequestConfigCallback 的连接超时时间                                                                                                                                                                                                                   |
| rest.callbackSocketTimeout  | 60000                 | rest 客户端 RequestConfigCallback 的会话超时时间                                                                                                                                                                                                                   |
| rest.builderMaxTimeout      | 60000                 | rest 客户端 RestClientBuilder 的最大重试超时时间                                                                                                                                                                                                                     |
| serializer                  | -                     | 序列化类，默认提供两种：<br>com.*.flume.sinks.elasticsearch.ElasticSearchLogStashEventSerializer<br>com.*.flume.sinks.elasticsearch.ElasticSearchDynamicSerializer<br>不配置默认为：<br>com.*.flume.sinks.elasticsearch.ElasticSearchLogStashEventSerializer                |
| indexNameBuilder            | -                     | 索引构造器，默认提供两种：<br>com.*.flume.sinks.elasticsearch.TimeBasedIndexNameBuilder<br>com.*.flume.sinks.elasticsearch.SimpleIndexNameBuilder<br>不配置默认为：<br>com.*.flume.sinks.elasticsearch.TimeBasedIndexNameBuilder                                             |

| 参数      | 默认值 | 描述           |
|---------|-----|--------------|
| channel | -   | 与之相连的channel |

### 说明

在运行Flume并且使用安全Elasticsearch连接时，需要将配置好的jaas.conf、krb5.conf和相应用户的keytab文件通过"Win SCP"放到对应目录上。

- 运行在服务端，则上传到服务端etc路径下，如：\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_8.3.1/1\_11\_Flume/etc/。
- 运行在客户端，则上传到客户端conf路径下，如：/opt/flumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf。jaas.conf配置请参考[Flume常见问题](#)，要求文件权限和对应目录下文件权限一致，且jaas.conf配置文件中必须以EsClient开头。

---结束

## 7.14 切换 Elasticsearch 安全模式

### 操作场景

Elasticsearch提供了独立的安全模式控制开关，需要进行安全认证时，用户可通过修改配置项进行切换。

#### 须知

- 由安全模式切换为普通模式时，可能存在安全隐患。
- 由普通模式切换为安全模式是高危操作，请谨慎操作。

### 安全模式切换为普通模式

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，选择“全部配置”。

**步骤3** 搜索“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”参数，将配置项的值改为“false”，然后单击“保存”。

**步骤4** 保存配置成功后，重启Elasticsearch服务。

**步骤5** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 更多”，查看“启用Ranger鉴权”按钮是否置灰且不可操作。

- 是，操作结束。
- 否，该集群的Elasticsearch服务使用基于用户和角色的鉴权方式，执行[步骤6](#)。

**步骤6** 进行Elasticsearch安全特性的切换后，需要重启鉴权插件。

1. 以root用户登录主OMS节点，然后切换为omm用户。

```
su - omm
```

2. 查找鉴权插件的进程。  
**jps | grep AosMainProcess**
3. 停止鉴权插件的进程。  
**kill -9 pid**  
pid为6.2中获取的进程号。
4. 等待3分钟左右，鉴权插件进程即会被自动重启。

----结束

## 普通模式切换为安全模式

- 步骤1** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 更多”，查看“启用Ranger鉴权”按钮是否置灰且不可操作。
- 是，该集群的Elasticsearch服务使用基于Ranger的鉴权方式，执行**步骤2**。
  - 否，该集群的Elasticsearch服务使用基于用户和角色的鉴权方式，执行**步骤3**。
- 步骤2** 根据用户所使用的索引名称以及权限控制信息，参考[基于Ranger的鉴权](#)在Ranger中创建策略，否则在切换后会无法正常访问已存在的索引，操作结束。
- 步骤3** 普通模式切换为安全模式前的准备工作和切换后配置操作请参考[同步索引属组信息](#)。
- 步骤4** 进行Elasticsearch安全特性的切换后，需要重启鉴权插件。
1. 以root用户登录主OMS节点，然后切换为omm用户。  
**su - omm**
  2. 查找鉴权插件的进程。  
**jps | grep AosMainProcess**
  3. 停止鉴权插件的进程。  
**kill -9 pid**  
pid为4.2中获取的进程号。
  4. 等待3分钟左右，鉴权插件进程即会被自动重启。

----结束

## 7.15 同步索引属组信息

### 操作场景

- 该操作指导工程师在安全模式的MRS集群下，为非安全模式或安全模式下基于Ranger鉴权的Elasticsearch集群中创建过的索引添加属主信息，以保证Elasticsearch集群由非安全模式切换为安全模式基于用户和角色的鉴权，或安全模式下基于Ranger的鉴权切换为基于用户和角色的鉴权后，鉴权功能可以正常执行。
- 该操作可以在安全模式的MRS集群下，检测安全模式Elasticsearch集群中的索引与Zookeeper上存在的索引信息是否保持一致，并支持新增、更新、删除Zookeeper上保存的索引与属主的对应关系。

### 📖 说明

如果只需要操作安全模式的Elasticsearch集群，进行检查、新增、更新和删除Zookeeper上保存的索引与属主关系，可以直接执行[步骤11](#)。

## 前提条件

- 如果需要把MRS集群由非安全模式切换为安全模式，或者在安全的MRS集群下，Elasticsearch集群需要由非安全模式切换为安全模式，请提前获取非安全的Elasticsearch集群中创建过的索引列表信息，然后再进行转换。
- 已安装Elasticsearch客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

## 操作步骤

### 在非安全模式的Elasticsearch集群中，获取对应信息

**步骤1** 登录已安装Elasticsearch客户端的节点，执行以下命令配置环境信息并进入Elasticsearch客户端工具所在路径的conf目录。

```
source /opt/client/bigdta_env
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf
```

**步骤2** 执行以下命令，打开待修改配置文件“es-example.properties”。

```
vi es-example.properties
```

**步骤3** 将“EsServerHost”参数配置为连接Elasticsearch集群的实例。

```
EsServerHost=ip1:port1,ip2:port2...
```

### 📖 说明

参数获取方式请参考[表7-19](#)。

**步骤4** 将“IsSecureMode”的值，配置为“false”。

```
IsSecureMode=false
```

**步骤5** 执行以下命令，回到工具目录。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool
```

**步骤6** 执行以下操作，获取当前Elasticsearch集群下的索引信息。

```
java -Dlog4j.configuration=file:/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf/log4j.properties -cp /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/lib/*:/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf/ com.*.fusioninsight.elasticsearch.synindex.SynIndex
```

**步骤7** 执行结束后，会在工具路径下生成output目录，检查是否生成了indexesInES.txt文件，并写入了Elasticsearch集群的全部索引名称。

- 是，执行[步骤9](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

**步骤8** 查看工具所在路径的logs目录下的日志文件synIndexTool.log，查找原因清除相关问题后，执行[步骤9](#)。

**将Elasticsearch集群由非安全模式转为安全模式**

**步骤9** 登录Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，单击“全部配置”。

**步骤10** 将“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”参数配置为“true”。保存配置成功后，重启Elasticsearch服务。

**Elasticsearch集群转为安全模式后，获取相关属主对应信息**

**步骤11** 登录已安装Elasticsearch客户端和Elasticsearch实例的任意一台机器，进入Elasticsearch工具所在路径的conf目录。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf
```

**步骤12** 添加认证需要的证书文件。

1. 拷贝节点上任意一个实例目录下的elasticsearch.keytab文件，例EsMaster。

```
cp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Elasticsearch_8.3.1/install/  
FusionInsight-Elasticsearch-7.10.2/keytabs/EsMaster/  
elasticsearch.keytab ./
```

2. 拷贝KerberosClient实例下的krb5.conf文件。

```
cp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_BASE_8.3.1/*_*_KerberosClient/etc/  
krb5.conf ./
```

**步骤13** 执行以下操作，打开配置文件jaas.conf。

```
vi jaas.conf
```

**步骤14** 修改keyTab的值为elasticsearch.keytab文件所在的绝对路径。

```
keyTab="/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf/elasticsearch.keytab"
```

**步骤15** 修改principal的值为“elasticsearch/hadoop.<系统域名>@<系统域名>”。

#### 📖 说明

- 用户可登录Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- “elasticsearch/hadoop.<系统域名>”为用户名，用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。例如“本端域”参数为“9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.COM”，用户名为“elasticsearch/hadoop.9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.com”。

**步骤16** 执行以下命令，打开待修改配置文件es-example.properties。

```
vi es-example.properties
```

修改如下参数，其中各配置项及获取方法请参考[表7-19](#)。

```
IsSecureMode=true  
EsServerHost=ip1:port1,ip2:port2...  
ZkHostList=ip1:2181,ip2:2181,ip3:2181  
MutiServiceName=elasticsearch
```

**表 7-19** es-example.properties 文件参数

| 配置名称         | 默认值   | 含义                                | 获取方式 |
|--------------|-------|-----------------------------------|------|
| IsSecureMode | false | 客户端是否开启安全模式，true为开启安全模式，false为未开启 | -    |

| 配置名称                  | 默认值                              | 含义                                                                                                         | 获取方式                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EsServer Host         | ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3... | Elasticsearch集群中任意节点IP与该IP节点上已安装的Elasticsearch实例的HTTP端口组合的列表, EsMaster实例除外                                 | 登录Manager, 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”, 单击“全部配置”, 选择非EsMater的其他任意一个实例, 选择“实例列表”属性, “INSTANCE_SERVER_PORT_LIST”参数值。 |
| maxRetryTimeoutMillis | 60000                            | 给Elasticsearch集群发送同一请求重试多次的超时时间, 以毫秒为单位                                                                    | -                                                                                                                                  |
| connectTimeout        | 5000                             | Elasticsearch客户端和Elasticsearch服务端建立连接的超时时间, 以毫秒为单位                                                         | -                                                                                                                                  |
| socketTimeout         | 60000                            | Elasticsearch客户端获取Elasticsearch服务器响应的超时时间, 以毫秒为单位                                                          | -                                                                                                                                  |
| ZkHostList            | ip1:2181,ip2:2181,ip3:2181       | ZooKeeper实例所在的节点ip与其端口号的组合列表                                                                               | 登录Manager, 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > ZooKeeper > 实例”, 查看安装了quorumpeer实例的主机IP地址。                                                      |
| IndexOwner            | -                                | 为填写在AddIndexOwnerListToZK中的所有索引赋予同一个属主名, 请保证属主信息的正确性。此时AddIndexOwnerListToZK的值为索引的列表, 形如index1,index2..... | -                                                                                                                                  |
| AddIndexOwnerListToZK | index1#owner1,index2#owner2..    | 在不填写IndexOwner的情况下, 赋值形如index1#owner1的列表, 以#分隔索引和属主信息, 即为index1添加属主owner1                                  | -                                                                                                                                  |
| DeleteExtraIndexInZK  | false                            | 当output目录下的indexesExtraInZK.txt文件中输出了索引信息时, 可通过赋值DeleteExtraIndexInZK为true, 自动删除Zookeeper上多余的索引信息          | -                                                                                                                                  |

| 配置名称            | 默认值           | 含义                  | 获取方式                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MutiServiceName | elasticsearch | Elasticsearch集群的服务名 | 登录Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，单击“全部配置”，选择任意一个实例，选择“默认”属性，将“muti.cluster.service.name”参数的值赋予“MutiServiceName” |

**步骤17** 是否为生成的IndexesInES.txt文件中的所有索引添加一个相同的属主。

- 是，把IndexesInES.txt文件中的所有索引名称赋值给参数 **AddIndexOwnerListToZK**，以逗号分隔，然后给**IndexOwner**参数赋值属主名称。
- 否，请以index1#owner1,index2#owner2,index3#owner3...的格式赋值给参数 **AddIndexOwnerListToZK**，索引名和属主名以#分隔，同时清除参数 **IndexOwner**的值。

**步骤18** 执行以下命令，回到工具目录。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/
```

**步骤19** 执行以下命令，获取当前Elasticsearch集群下的索引信息。

```
java -Dlog4j.configuration=file:/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf/log4j.properties -cp /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/lib/*:/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-synindextool/conf/ com.*.fusioninsight.elasticsearch.synindex.SynIndex
```

#### 检查配置结果

**步骤20** 检查工具所在路径的logs目录下的synIndexTool.log日志文件，是否存在ERROR或者异常报错，如果有请根据报错排查原因。

**步骤21** 检查工具所在路径的output目录下的errorInput.txt文件，将errorInput.txt文件中的错误格式信息重新按照正确格式再次赋值给相应参数，重复执行**步骤16** ~ **步骤19**。

**步骤22** 检查工具所在路径的output目录下的indexesMissInZK.txt文件，如果存在索引信息，即代表当前ZooKeeper上缺少了一部分Elasticsearch集群中存在的索引信息，即还有索引没有被添加属主信息，重复执行**步骤16** ~ **步骤19**，为遗漏的索引添加属主信息。

**步骤23** 检查工具所在路径的output目录下的indexesExtraInZK.txt文件，如果存在索引信息，即代表当前ZooKeeper上保存了Elasticsearch集群中不存在的索引信息。如果想保持Elasticsearch和ZooKeeper上索引信息的一致性，请修改配置文件**es-example.properties**，清空参数IndexOwner，AddIndexOwnerListToZK，并给DeleteExtraIndexInZK赋值为true，重复执行**步骤16** ~ **步骤19**。

### 📖 说明

如果DeleteExtraIndexInZK赋值为true，但是ZooKeeper上不存在多余的索引，则不会进行处理。

**步骤24** 执行完工具后，当synIndexTool.log日志文件不存在错误信息，errorInput.txt，indexesMissInZK.txt，indexesExtraInZK.txt文件为空，则代表Elasticsearch集群切换为安全模式后的同步索引操作成功。

----结束

## 7.16 数据迁移

### 7.16.1 迁移工具概述

Elasticsearch可使用数据迁移工具完成HBase到Elasticsearch、Elasticsearch到Elasticsearch、HDFS到Elasticsearch和Solr到ElasticSearch的数据导入和迁移工作。

本章节介绍的数据迁移工具如表7-20所示。

表 7-20 数据迁移工具

| 工具名      | 描述                                                                                                                                                         | 参考链接                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| HBase2ES | Elasticsearch集群正常运行时，HBase2ES工具提供TableScanMR并发和HBase直接扫描两种方式从HBase中获取数据并导入到Elasticsearch集群中。                                                               | <a href="#">使用HBase2ES工具迁移HBase数据</a>      |
| ES2ES    | ES2ES工具适用于两个Elasticsearch集群间数据的拷贝和迁移。 <ul style="list-style-type: none"><li>使用Scroll工具可以每次完成一个index的数据迁移。</li><li>使用Reindex工具可以批量完成多个index的数据迁移。</li></ul> | <a href="#">使用ES2ES工具迁移Elasticsearch数据</a> |
| HDFS2ES  | HDFS2ES工具可以以运行Mapreduce方式将HDFS中格式化的数据导入到Elasticsearch中。                                                                                                    | <a href="#">使用HDFS2ES工具迁移HDFS数据</a>        |
| Solr2ES  | 该操作指导工程师在Solr和Elasticsearch正常运行时，通过查询Solr索引，将索引数据写入到Elasticsearch集群中。                                                                                      | <a href="#">使用Solr2ES工具迁移Solr数据</a>        |

### 7.16.2 使用 HBase2ES 工具迁移 HBase 数据

#### 操作场景

该操作指导工程师在Elasticsearch正常运行时，使用TableScanMR并发和HBase直接扫描方式从HBase中获取数据并导入到Elasticsearch集群中。

## 前提条件

- 集群正常运行。
- HBase数据已准备好。
- 已安装HBase客户端，且客户端节点与Elasticsearch集群互通。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

## 操作步骤

### 修改配置文件

**步骤1** 替换xml配置文件。

切换到HBase客户端安装目录，将HBase客户端中conf目录下的“core-site.xml”、“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml”、“mapred-site.xml”、“yarn-site.xml”文件拷贝到“/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es/conf”目录下。

xml文件是访问HBase/Mapreduce必用的工具配置文件。

**步骤2** 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 集群属性”，确认集群的认证模式是否为安全模式。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行**步骤8**。

**步骤3** 创建用户。

1. 在Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。
2. 填写用户名，例如test。基于用户和角色鉴权模式下，将test加入用户组“elasticsearch”和“supergroup”，选择“主组”为“supergroup”，并绑定角色“Manager\_administrator”取得权限。基于Ranger鉴权模式下，在Ranger中为test用户添加Elasticsearch访问权限策略，具体操作参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。
3. 单击“确定”。

**步骤4** 选择“系统 > 权限 > 用户”，选择新创建用户后的“更多 > 下载认证凭据”，选择集群信息后单击“确定”，下载文件。

**步骤5** 将解压压缩包后得到的“user.keytab”和“krb5.conf”文件上传到“/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es/conf”目录下。

**步骤6** 以root用户登录HBase客户端所在节点。

**步骤7** 执行以下命令修改jaas.conf文件中的“principal”参数。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es/conf
```

```
vi jaas.conf
```

如下所示，test是用户名，即修改为与espara.properties的principal配置一致。

```
Client {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es/conf/user.keytab"
principal="test@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
```

```
debug=true;  
};
```

### 📖 说明

用户可登录Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤8** 执行以下命令修改espara.properties参数配置文件：

### vi espara.properties

参考表7-21进行配置，配置样例如下：

```
#para for both index and search  
esServerHost=ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3  
index=es_index  
  
isSecurity=true  
  
addindex=0  
numberofshards=6  
numberofreplicas=2  
needsouce=false  
  
#para for hbase  
principal=test  
HBase_table=hbase_table  
familyName=info  
  
splitFamily=@  
splitColum=_  
splitField=&  
  
#1:string 2:long 3:binary 4:byte 5:double 6:float 7:int  
#exmple 20&1_30&1_40&1@name&1_age&7_addr&1&|  
qualifier=name&1_age&7_address&1&|  
  
outputDir=/tmp/out1  
  
batch_size=20000  
hbasescannum=20000  
#hbase rowkey encode type, 0:none 1:Base64  
encodeType=0  
threadNum=1  
  
#Log for Test, 0:on 1:off  
isTestLogOn=1  
#json file max length for MR, unit:M  
max_content_length=1024
```

表 7-21 espara.properties 参数配置说明

| 参数               | 默认值                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esServerHost     | ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3 | <p>数据从HBase导入到Elasticsearch中的实例配置。便于负载均衡，该参数配置了多组IP及端口号，格式为“IP.端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。IP为Elasticsearch集群任意节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。</p> <p>IP地址查看方法如下：登录Manager后选择“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Elasticsearch &gt; 实例”，可查看到集群运行的实例IP地址。</p> <p>端口号查看方法如下：登录Manager后选择“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Elasticsearch &gt; 配置 &gt; 全部配置”，在搜索框中输入“SERVER_PORT”，可查看到对应的端口号。端口号范围24100~24149。</p> |
| index            | es_index                      | <p>Elasticsearch索引名称。允许同时配置多个索引，以英文逗号分隔。客户需要按照自己的要求建立索引，若没有可按照默认索引。可登录集群内任意Elasticsearch节点使用curl命令查看Elasticsearch中所建的索引。查看索引curl命令使用方法，可参考<a href="#">Linux下curl命令的使用</a>章节。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| isSecurity       | true                          | Elasticsearch集群是否是安全模式。true表示安全模式，false表示普通模式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| addindex         | 0                             | 若采用默认mapping，设为大于0的值。实际使用场景中建议设为0，用户使用自己的mapping。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| numberofshards   | 6                             | addindex大于0时设置，表示主分片数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| numberofreplicas | 2                             | addindex大于0时设置，表示副本分片数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| needsourc        | false                         | addindex大于0时设置，是否启用_source。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| principal        | test                          | 鉴权用户名。创建该用户时为其添加elasticsearch、supergroup用户组。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HBase_table      | hbase_table                   | HBase表名。允许同时配置多个表，以英文逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| familyName       | info                          | 列族名，允许同时配置多个列族名，以英文逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数          | 默认值                  | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| splitFamily | @                    | 列族分隔符，用户可自定义，默认值@。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| splitColumn | _                    | 列名分隔符，用户可自定义，默认值_。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| splitField  | &                    | 字段与字段类型分隔符，用户可自定义，默认值&。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| qualifier   | name&1_age&7_addr&1& | <p>列名，允许同时配置多个列族的列名。默认情况下，多个列族以@分隔，多个列名以下划线分隔，字段与字段类型以&amp;分隔。请根据splitFamily、splitColumn、splitField实际配置设置。</p> <p>列族个数需要和familyName配置的列族个数一致。</p> <p>若为string类型，允许配置分隔符。例如addr&amp;1&amp; ，假设HBase的addr列存放的是字符串“city1 city2”，则索引到Elasticsearch数据中是以“ ”符号分隔的[“city1”，“city2”]数组。</p> <p>支持string、long、binary、byte、double、float和int数据类型。在本版本中，用数字定义数据类型，1表示string，2表示long，3表示binary，4表示byte，5表示double，6表示float，7表示int类型。</p> <p>格式为：字段名称&amp;字段类型[&amp;分隔符]。示例<br/>20&amp;1_30&amp;1_40&amp;1@name&amp;1_age&amp;7_addr&amp;1&amp; 表示qualifier包含20&amp;1_30&amp;1_40和name&amp;1_age&amp;7_addr&amp;1&amp; 两个列族的列名配置，分别与familyName定义的info和info1两个列族对应；info列族包含20、30、40三个列，info1包含name、age、addr三个列。20、30、40以及name、addr是string类型，age是int类型。</p> <p><b>说明</b><br/>splitFamily、splitColumn、splitField三者之间定义的分隔符不可重复，且不能与HBase表中的列族、列名、字段中设置的分隔符重复。</p> |
| outputDir   | /tmp/out1            | HDFS路径。TableScanMR方式，通过http方式写数据失败时，数据内容写入HDFS。若有多个table，必须配置多个路径，以英文逗号分隔，否则数据会被覆盖。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 默认值   | 说明                                                                                                         |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch_size         | 20000 | Elasticsearch批量写任务个数。                                                                                      |
| hbasescanner       | 20000 | HBase scan缓存条数。如果设置为0，将使用默认值100000，请确保该项的值不大于HBase的配置项 hbase.client.scanner.caching.max，该配置默认值为2147483647。 |
| encodeType         | 0     | HBase rowkey编码方式。0表示none，无编码；1表示Base64编码。                                                                  |
| threadNum          | 1     | 线程池大小，线程池大小设置太大，同时写Elasticsearch的并发量过多会导致http请求read time out。使用TableScanMR方式时，建议设为1，顺序执行。                  |
| isTestLogOn        | 1     | 是否开启scan调试日志，hbasescan扫描时可以选择打印或不打印错误日志。0表示打印日志，1表示不打印日志。                                                  |
| max_content_length | 1024  | TableScanMR方式生成文件大小配置，单位：MB。                                                                               |

### 📖 说明

- 当配置多表时，上述配置的列族、列名字段需确保多个表均存在。即多个表使用相同的familyName、qualifier。
- 当使用HBase直接扫描，index/HBase\_table配置项多表时顺序、个数需一一对应。
- 当使用TableScanMR方式时，index/HBase\_table/outputDir配置项多表时顺序、个数需一一对应。

### ----结束

### 扫描HBase数据导入到Elasticsearch中

**步骤1** 工具包目录下扫描并导入数据。

- 方式一：TableScanMR并发：  

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es
java -cp ./conf/./lib/* com.*.fusioninsight.es.tool.hbase2es.MRTool
```
- 方式二：HBase直接扫描：  

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es
java -cp ./conf/./lib/* com.*.fusioninsight.es.tool.hbase2es.HBaseTool
```

**步骤2** 通过curl命令查看索引确认数据是否导入，例如：

- 安全模式：  

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://IP:port/my_store1/_search"
```

- 普通模式：  
`curl -XGET "http://IP:port/my_store1/_search"`

curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

**步骤3** 数据导入完成后，若个别索引导入失败，会在数据导入工具包sbin目录中新生成“json”目录，执行sbin目录下的input.sh脚本单独导入失败的数据。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es
./sbin/input.sh
```

#### 📖 说明

集群客户端的“Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es/logs”目录内的日志文件，可以查看导入过程的日志信息。

----结束

## 7.16.3 使用 ES2ES 工具迁移 Elasticsearch 数据

### 7.16.3.1 使用 Scroll 工具迁移数据

#### 操作场景

Scroll跨集群数据拷贝工具包的原理是通过利用滚动遍历策略和bulkAPI，每次完成一个index的数据迁移。该工具包适用于两个Elasticsearch集群间数据的拷贝和迁移，实现数据的便捷复用和安全管理。

#### 📖 说明

- 支持开源Elasticsearch 7.0.0~7.10.2版本数据迁移到Elasticsearch集群。
- MRS Elasticsearch基于开源7.10.2版本，支持Elasticsearch数据在同版本Elasticsearch之间迁移。

#### 前提条件

- Elasticsearch目标集群已安装。
- Elasticsearch源集群的索引已建立。
- Elasticsearch源集群和目标集群端口和网络互通。
- 为保证数据迁移结束后一致性，需要上游业务停止源集群的写操作，读服务可以正常进行。迁移完毕后，直接切换到新集群进行读写。如不停止写操作可能会存在数据最终的不一致。
- 若目标集群和源集群都是安全模式，需要配置跨集群互信。
- 已安装Elasticsearch客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

#### 操作步骤

##### 修改配置文件

**步骤1** 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，搜索“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”参数，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”（true表示开启了安全模式）。

- 是，执行[步骤2](#)。
- 否，执行[步骤3](#)。

### 步骤2 上传用户认证配置文件。

1. 参考[基于用户和角色的鉴权](#)章节，创建角色，例如ES\_Role。
2. 创建用户。
  - a. 在Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。
  - b. 填写用户名，例如test。将test加入用户组“elasticsearch”和“supergroup”，选择“主组”为“supergroup”。
  - c. 单击“确定”。
3. 选择“系统 > 权限 > 用户”，选择新创建用户后的“更多 > 下载认证凭据”，选择集群信息后单击“确定”，下载文件。
4. 将解压压缩包后得到的“user.keytab”和“krb5.conf”文件上传到Scroll迁移工具的指定目录下，参见[表7-22](#)。

表 7-22 认证文件存放路径

| 源集群模式 | 目标集群模式 | 用户认证文件上传目录                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通模式  | 普通模式   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 安全模式  | 普通模式   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll/conf目录下创建remote目录。<br/>例如：<br/><b>mkdir /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll/conf/remote</b></li> <li>- 将源集群的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到remote目录。</li> </ul> |
| 普通模式  | 安全模式   | 将目标集群的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll/conf目录。                                                                                                                                                                                             |
| 安全模式  | 安全模式   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 目标集群和源集群需配置跨集群互信。</li> <li>- 将目标集群的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll/conf目录。</li> </ul>                                                                                                            |

### 📖 说明

- 第三方的Elasticsearch集群均为普通模式。
- 目标集群是安全模式，如果其他用户需要读写迁移的索引数据，需要赋予相应的权限。详细权限信息请参考[基于用户和角色的鉴权](#)章节。

**步骤3** 修改工具包conf目录下的espara.properties参数配置文件。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll/conf
```

```
vi espara.properties
```

配置参考表7-23，配置样例如下：

```
##### destination: FusionInsight Elasticsearch
#####
esServerHost=ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3
# unit:s
socketTimeout=30
connectTimeout=30
connectRequestTimeout=30
maxRetryTimeoutMillis=60
# Whether FI ES cluster is in secure mode. true: secure, false: normal
isSecureMode=false
# FI ES cluster authentication user
principal=

##### source: old cluster #####
oldClusterHost=ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3
# Whether old cluster is FI ES secure mode. true: secure, false: normal. NOTE: Third-party ES is false
isOldSecureMode=false
# Old cluster authentication user, configured only when isOldSecureMode is true
oldPrincipal=
# Old cluster needs Basic Authentication
oldClusterUser=
oldClusterPass=
# unit:s
oldCluster_socketTimeout=30
oldCluster_connectTimeout=30
oldCluster_connectRequestTimeout=30
oldCluster_maxRetryTimeoutMillis=60

##### other config #####
# number of documents at a time: ie "size" in the scroll request (10000)
batchSize=10000
# The scroll parameter tells Elasticsearch to keep the search context open, unit: minute
scrollTime=10
# index to migrate
index=myindex
# Whether to create an index automatically.
# true: create an index automatically, copy settings and mapping of the old cluster index.
# false: need to create an index in advance and specify settings and mapping
copySettingAndMapping=true
# whether to copy _id of index
copyId=false
# thread pool size
threadNum=24

# time field of indices.
timeField=
beginTime=
endTime=
```

表 7-23 espara.properties 参数配置说明

| 参数                    | 默认值                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esServerHost          | ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3 | <p>目标集群Elasticsearch中的实例配置。便于负载均衡，该参数配置了多组IP及端口号，格式为“IP:端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。IP为Elasticsearch集群任意数据节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。</p> <p>实例配置查看方法如下：登录Manager后选择“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Elasticsearch &gt; 配置”，搜索“INSTANCE_SERVER_PORT_LIST”参数。</p> <p><b>说明</b><br/>不要配置EsMaster的实例列表。</p> |
| socketTimeout         | 30                            | 目标集群socket超时时间，单位：秒。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| connectTimeout        | 30                            | 目标集群连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| connectRequestTimeout | 30                            | 目标集群请求连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| maxRetryTimeoutMillis | 60                            | 目标集群重试超时时间，单位：秒。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| isSecureMode          | false                         | 目标Elasticsearch集群是否是安全模式。true表示安全模式，false表示普通模式。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| principal             | 无                             | 目标Elasticsearch集群鉴权用户名，isSecureMode为true时配置。格式为用户名@目标集群域名。                                                                                                                                                                                                                                       |
| oldClusterHost        | ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3 | 源集群Elasticsearch的实例配置。格式为“IP:端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。IP为Elasticsearch源集群任意数据节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。                                                                                                                                                                                            |
| isOldSecureMode       | false                         | 源集群是否是Elasticsearch安全模式，是：true，否：false。第三方的Elasticsearch均为false。                                                                                                                                                                                                                                 |
| oldPrincipal          | 无                             | 源集群鉴权用户，isOldSecureMode为true时配置。格式为用户名@源集群域名。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oldClusterUser        | 无                             | Basic认证用户名，源集群需要Basic认证时配置。<br><b>说明</b><br>如果源集群是开源安全模式时需要Basic认证。                                                                                                                                                                                                                              |
| oldClusterPass        | 无                             | Basic认证用户密码，源集群需要Basic认证时配置。<br><b>说明</b><br>如果源集群是开源安全模式时需要Basic认证。                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                               | 默认值     | 说明                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oldCluster_socketTimeout         | 30      | 源集群socket超时时间，单位：秒。                                                                                                                     |
| oldCluster_connectTimeout        | 30      | 源集群连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                         |
| oldCluster_connectRequestTimeout | 30      | 源集群请求连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                       |
| oldCluster_maxRetryTimeoutMillis | 60      | 源集群重试超时时间，单位：秒。                                                                                                                         |
| batchSize                        | 10000   | 滚动查询批量个数。如果文档很大，可以适当减小批量个数，数据量大小建议是5-15MB，默认不能超过100M。                                                                                   |
| scrollTime                       | 10      | 滚动查询上下文保持时长，单位：分钟。                                                                                                                      |
| index                            | myindex | 迁移索引名称,只支持单个索引。                                                                                                                         |
| copySettingAndMapping            | true    | 是否自动创建索引。true：自动创建索引并拷贝源集群索引的setting（拷贝主分片数和analysis，为加速索引副本分片数设为0，刷新时间设为-1）和mapping。                                                   |
| copyId                           | false   | 是否拷贝索引的元数据_id。如果_id不影响业务查询，设为false可以提高性能，但重复导入同一索引可能导致数据重复。                                                                             |
| threadNum                        | 24      | 线程池大小。                                                                                                                                  |
| timeField                        | 无       | 索引中的时间字段，只迁移从startTime到endTime这段时间内的数据，时间范围为[startTime,endTime)。若不配置此字段，则迁移索引的所有数据。<br><b>说明</b><br>时间字段起止时间的格式必须和索引中此字段的实际格式相同，否则迁移失败。 |
| beginTime                        | 无       | 迁移索引时间字段的开始时间。                                                                                                                          |
| endTime                          | 无       | 迁移索引时间字段的结束时间。                                                                                                                          |

### 📖 说明

集群的域名可以通过集群界面进行查看，登录Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数的值。

### 将源集群数据导入到目标集群

**步骤4** 执行以下命令配置环境变量：

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤5** 执行数据迁移命令：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll  
java -cp ../../lib/*:./conf/ com.*.fusioninsight.es.tool.scroll.DataMigrate
```

**步骤6** 通过curl命令查看索引确认数据是否导入。

- 安全模式：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://IP:port/indexname/_search?pretty"  
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://IP:port/_cat/indices?v"|  
grep indexname
```
- 普通模式：

```
curl -XGET "http://IP:port/indexname/_search?pretty"  
curl -XGET "http://IP:port/_cat/indices?v"| grep indexname
```

curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

**步骤7** 数据迁移完成，若个别索引导入失败，会在工具包目录中新生成“json”目录，执行sbin目录下脚本可单独导入失败的数据。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_scroll  
sh ./sbin/input.sh
```

#### 说明

Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es\_scroll/logs目录，可以查看导入过程的日志信息。

**步骤8** 迁移完成后设置索引的副本数及刷新时间。

当新集群索引数据量和源集群索引数据量相同时，说明索引已经迁移完，需手动设置下副本数和刷新时间。

例如：重置索引副本数为1，刷新时间1s。

- 安全模式：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://IP:port/indexname/_settings' -H 'Content-Type: application/json' -d {  
  "number_of_replicas" : 1,  
  "refresh_interval" : "1s"  
}
```
- 普通模式：

```
curl -XPUT 'http://IP:port/indexname/_settings' -H 'Content-Type: application/json' -d {  
  "number_of_replicas" : 1,  
  "refresh_interval" : "1s"  
}
```

**步骤9** 查看新集群索引状态，当所有索引状态都是green时说明同步副本数据完成。

- 安全模式：

```
curl -XGET --negotiate -k -u : 'https://ip:port/_cat/indices?v'
```
- 普通模式：

```
curl -XGET 'http://ip:port/_cat/indices?v'
```

----结束

## 7.16.3.2 使用 Reindex 工具迁移数据

### 操作场景

Reindex跨集群数据拷贝工具包的原理是通过利用reindex API，完成多个index的数据迁移。该工具包适用于两个Elasticsearch集群间数据的拷贝和迁移，实现数据的便捷复用和安全管理。

#### 📖 说明

- 支持开源Elasticsearch 7.0.0~7.10.2版本数据迁移到Elasticsearch集群。
- MRS Elasticsearch基于开源7.10.2版本，支持Elasticsearch数据在7.10.2内核版本Elasticsearch之间迁移。
- 如果MRS源集群和目标集群版本不同，需要两个集群支持type的方式相同，比如都支持type或者都不支持type。6.7.1内核及以前版本默认支持type，7.10.2内核版本默认不支持type。

### 前提条件

- Elasticsearch目标集群已安装。
- Elasticsearch源集群索引已建立。
- Elasticsearch源集群和目标集群端口和网络互通。
- 为保证数据迁移结束后一致性，需要上游业务停止源集群的写操作，读服务可以正常进行。迁移完毕后，直接切换到新集群进行读写。如不停止写操作可能会存在数据最终的不一致。
- 若目标集群和源集群都是安全模式，需要配置跨集群互信。
- 已安装Elasticsearch客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

### 操作步骤

#### 修改集群配置

**步骤1** 在目标集群增加remote白名单。

1. 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 配置”，参数类别选择“全部配置”。
2. 选择“Elasticsearch > 自定义”，修改“elasticsearch.customized.configs”的值，增加“reindex.remote.whitelist”参数，将源集群的主机列入白名单。  
格式为：源集群各主机的“host:port”组合列表，以逗号分隔。  
例如10.131.112.121:\*,10.131.112.122:\*,10.131.112.\*:\*,localhost:\*

**步骤2** 在源集群和目标集群关闭禁用安全传输层TLS低版本协议开关，请完成迁移后还原配置。

1. 若源集群和目标集群都是普通模式，则请跳过该操作，执行**步骤3**。
2. 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 配置”，参数类别选择“全部配置”。
3. 选择“Elasticsearch > 安全”，修改“DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL”的值“false”。

**步骤3** 在目标集群对认证模式参数reindex.ssl.verification\_mode进行配置。

1. 若源集群和目标集群都是普通模式，则无需配置该参数，直接进入下一步操作。

2. 否则，选择“Elasticsearch > 自定义”，修改“elasticsearch.customized.configs”的值，增加“reindex.ssl.verification\_mode”参数，并按照下表设置该参数的值。请完成迁移后还原配置。

表 7-24 认证模式配置

| 源集群模式 | 目标集群模式 | 认证模式配置                                         |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| 普通模式  | 普通模式   | 无需增加参数“reindex.ssl.verification_mode”          |
| 安全模式  | 普通模式   | 将参数“reindex.ssl.verification_mode”的值设置为“none”。 |
| 普通模式  | 安全模式   | 将参数“reindex.ssl.verification_mode”的值设置为“none”。 |
| 安全模式  | 安全模式   | 将参数“reindex.ssl.verification_mode”的值设置为“none”。 |

**步骤4** 保存配置后，重启Elasticsearch服务使配置生效。

#### 修改配置文件

**步骤5** 查看源集群和目标集群其中之一是否为安全模式。在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，搜索“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”参数，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”（true表示开启了安全模式）。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，执行**步骤7**。

**步骤6** 根据**表2 认证文件存放路径**上传用户认证配置文件。若源集群为安全模式，目标集群为普通模式，上传源集群的用户认证配置文件；若源集群为普通模式，目标集群为安全集群，则上传目标集群的用户认证配置文件。

1. 参考**基于用户和角色的鉴权**章节，创建角色，例如ES\_Role。
2. 创建用户，初始化密码，修改密码后方可使用。
  - a. 在Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。
  - b. 填写用户名，例如esuser（若源集群和目标集群都为安全模式，需确保源集群和目标集群用户名的名称一致）。将esuser加入用户组“elasticsearch”和“supergroup”，选择“主组”为“supergroup”，并绑定角色“ES\_Role”取得权限。
  - c. 选择“系统 > 权限 > 用户”，选择新创建用户后的“更多 > 初始化密码”，初始化密码后用户首次使用账号需要修改密码。
3. 选择“系统 > 权限 > 用户”，选择新创建用户后的“更多 > 下载认证凭据”，选择集群信息后单击“确定”，下载压缩包文件。
4. 将解压压缩包后得到的“user.keytab”和“krb5.conf”文件上传到Reindex迁移工具的指定目录下，参见**表7-25**。

表 7-25 认证文件存放路径

| 源集群模式 | 目标集群模式 | 用户认证文件上传目录                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通模式  | 普通模式   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 安全模式  | 普通模式   | 1. 在Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex/conf目录下创建remote目录。<br>例如：<br><b>mkdir /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex/conf/remote</b><br>2. 将源集群的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到remote目录。<br>3. 创建表7-26的keytabPath并上传源集群的“user.keytab”和“krb5.conf”。 |
| 普通模式  | 安全模式   | 将目标集群的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex/conf目录。                                                                                                                                                                                                |
| 安全模式  | 安全模式   | 1. 目标集群和源集群配置跨集群互信。<br>2. 将目标集群的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到Elasticsearch客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex/conf目录。                                                                                                                                                                      |

 说明

- 第三方的Elasticsearch集群均为普通模式。
- 目标集群是安全模式，如果其他用户需要读写迁移的索引数据，需要赋予相应的权限。详细权限信息请参考[基于用户和角色的鉴权](#)章节。

**步骤7** 修改工具包conf目录下的espara.properties参数配置文件。命令如下：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex/conf
vi espara.properties
```

配置参考表7-26，配置样例如下：

```
##### destination: FusionInsight Elasticsearch
#####
esServerHost=ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3
# unit:s
socketTimeout=30
connectTimeout=30
connectRequestTimeout=30
# Whether FusionInsight Elasticsearch cluster is in secure mode. true: secure, false: normal
isSecureMode=true
# FI ES cluster authentication user
principal=esuser@<系统域名>

##### source: old cluster #####
```

```
# Old cluster host must be '[scheme]://[host]:[port]', e.g. 'http://10.10.10.10:9200'
oldClusterHost=http://ip:port
# Whether old cluster is FusionInsight Elasticsearch secure mode. true: secure, false: normal. NOTE: Third-party Elasticsearch is false
isOldSecureMode=false
# Old cluster authentication user, configured only when isOldSecureMode is true
oldPrincipal=
# Old cluster needs Basic Authentication
oldClusterUser=
oldClusterPass=
# unit:s
oldCluster_socketTimeout=30
oldCluster_connectTimeout=30
oldCluster_connectRequestTimeout=30

##### other config #####
# Reindexing from a remote server uses an on-heap buffer that defaults to a maximum size of 100mb.
# If the remote index includes very large documents you'll need to use a smaller batch size.
batchSize=1000
# indices support all and specified index
# all: all indexes of old cluster in open state
# specified index: support batches, separated by commas. e.g. index1,index2,index3
indices=index1,index2,index3
# Whether to create an index automatically.
# true: create an index automatically, copy settings and mapping of the old cluster index.
# false: need to create an index in advance and specify settings and mapping
copySettingAndMapping=true
# Whether exists type
isTypeExist=false
# Query parameters, connect with &, wait_for_completion defaults to false.
# e.g. refresh&require_alias=false
queryParameters=refresh
# Number of indexes for batch data migration
threadNum=24

# time field of indices.
timeField=
beginTime=
endTime=

# secure keytab path. only config when source is Elasticsearch secure mode and target is Elasticsearch normal.
# need to put the keytab files in target Elasticsearch (esServerHost) server.
keytabPath=/home/omm/conf
```

表 7-26 espara.properties 参数配置说明

| 参数            | 默认值                           | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esServerHost  | ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3 | <p>目标集群Elasticsearch中的实例配置。便于负载均衡，该参数配置了多组IP及端口号，格式为“IP.端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。IP为Elasticsearch集群任意数据节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。</p> <p>实例配置查看方法如下：登录Manager后依次选择“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Elasticsearch &gt; 配置”，搜索“INSTANCE_SERVER_PORT_LIST”参数。</p> <p><b>说明</b><br/>不要配置EsMaster的实例列表。</p> |
| socketTimeout | 30                            | 目标集群socket超时时间，单位：秒。                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                               | 默认值              | 说明                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connectTimeout                   | 30               | 目标集群连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                        |
| connectRequestTimeout            | 30               | 目标集群请求连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                      |
| isSecureMode                     | false            | 目标Elasticsearch集群是否是安全模式。true表示安全模式，false表示普通模式。                                                                                        |
| principal                        | 无                | 目标Elasticsearch集群鉴权用户名，isSecureMode为true时配置。格式为 <i>用户名@目标集群域名</i> 。                                                                     |
| oldClusterHost                   | http://ip1:port1 | 源集群Elasticsearch的实例配置。格式为“[scheme]://[host]:[port]”。host为Elasticsearch源集群任意数据节点业务平面IP地址，端口号为该节点对外http(s)端口号。例如，http://10.10.10.10:9200。 |
| isOldSecureMode                  | false            | 源集群是否是Elasticsearch安全模式，是：true；否：false。第三方的Elasticsearch均为false。                                                                        |
| oldPrincipal                     | 无                | 源集群鉴权用户，isOldSecureMode为true时配置。格式为 <i>用户名@源集群域名</i> 。                                                                                  |
| oldClusterUser                   | 无                | Basic认证用户名，源集群需要Basic认证时配置。                                                                                                             |
| oldClusterPass                   | 无                | Basic认证用户密码，源集群需要Basic认证时配置。                                                                                                            |
| oldCluster_socketTimeout         | 30               | 源集群socket超时时间，单位：秒。                                                                                                                     |
| oldCluster_connectTimeout        | 30               | 源集群连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                         |
| oldCluster_connectRequestTimeout | 30               | 源集群请求连接超时时间，单位：秒。                                                                                                                       |
| batchSize                        | 1000             | 来自源集群的重新索引使用默认为最大大小为100MB的堆栈缓冲区。如果源集群索引包含非常大的文档，则需要使用较小的批量大小。单位：条。                                                                      |
| indices                          | index1,index2    | 迁移索引名称,配置为指定索引，建议对索引进行逐个迁移。支持批量索引迁移，以英文逗号分隔。例如“index1,index2,index3”。                                                                   |
| copySettingAndMapping            | true             | 是否自动创建索引。true：自动创建索引并拷贝源集群索引的setting（拷贝主分片数和analysis，为加速索引副本分片数设为0，刷新时间设为-1）和mapping。                                                   |

| 参数              | 默认值            | 说明                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| isTypeExist     | false          | 源集群Elasticsearch版本是否存在type。若存在设为true；不存在设为false。                                                                                                                                |
| queryParameters | refresh        | 查询参数，多个参数通过“&”拼接。例如“queryParameters=refresh&require_alias=false”。<br><b>说明</b><br>“wait_for_completion”参数默认为false，无需在配置文件中填写。                                                   |
| threadNum       | 24             | 线程池大小，表示同时进行数据迁移的索引个数。                                                                                                                                                          |
| timeField       | 无              | 索引中的时间字段，只迁移从startTime到endTime这段时间内的数据，时间范围为[startTime,endTime)。若不配置此字段，则迁移索引的所有数据。<br><b>说明</b><br>时间字段起止时间的格式必须和索引中此字段的实际格式相同，否则迁移失败。<br>若配置多个索引，则所有索引都要有此时间字段且时间格式相同，否则迁移失败。 |
| beginTime       | 无              | 迁移索引时间字段的开始时间。                                                                                                                                                                  |
| endTime         | 无              | 迁移索引时间字段的结束时间。                                                                                                                                                                  |
| keytabPath      | /home/omm/conf | 认证文件路径。需要以omm用户将源集群用户的“user.keytab”和“krb5.conf”上传到此路径。<br><b>说明</b><br>1. 从安全模式的ES导出数据到普通模式的ES时需要配置。<br>2. 目标集群esServerHost涉及的服务端均需创建此目录并上传源集群用户的“user.keytab”和“krb5.conf”。     |

### 说明

集群的域名可以通过集群界面进行查看，登录Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数的值。

**步骤8** 修改工具包conf目录下的migrateIndex.yml参数配置文件（可选）。命令如下：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex/conf
vi migrateIndex.yml
```

配置参考表7-27，配置样例如下：

```
!!com.*.fusioninsight.es.tool.reindex.util.MigrateIndex
conf:
- index: index_test1
  query: '{"match": {"company": "cat"}}'
```

```
script:
- index: index_test2
query:
script:
```

表 7-27 migrateIndex.yml 参数配置说明

| 参数     | 默认值    | 说明                                   |
|--------|--------|--------------------------------------|
| index  | index1 | 迁移索引名称，需要配置 Query 语句或 script 语句的指定索引 |
| query  | 无      | Query 语句，用于只迁移符合某个查询条件的文档            |
| script | 无      | script 语句，用于更新字段或元数据                 |

### 将源集群数据导入到目标集群

**步骤9** 执行以下命令配置环境变量：

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤10** 执行数据迁移命令：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es_reindex
java -cp ../../lib/*:./conf/ com.*.fusioninsight.es.tool.reindex.ReindexTool
```

**步骤11** 通过 curl 命令查看索引确认数据是否导入，例如：

- 安全模式：  

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://IP:port/indexname/_search?pretty"
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://IP:port/_cat/indices?v" | grep indexname
```
- 普通模式：  

```
curl -XGET "http://IP:port/indexname/_search?pretty"
curl -XGET "http://IP:port/_cat/indices?v" | grep indexname
```

curl 命令的使用请参考 [Linux 下 curl 命令的使用](#)。

**步骤12** 如果 “docs.count” 数据量为 “0”，说明索引还未迁移完。可以用以下命令查看迁移状态。

- 安全模式：  

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://IP:port/_tasks?detailed=true&actions=*reindex*&pretty'
```
- 普通模式：  

```
curl -XGET 'http://IP:port/_tasks?detailed=true&actions=*reindex*&pretty'
```

响应结果为：

```
{
"nodes" : {
```

```
.....
"tasks" : {
  "R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA:55049" : {
    "node" : "R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA",
    "id" : 55049,
    "type" : "transport",
    "action" : "indices:data/write/reindex",
    "status" : {
      "total" : 59948183,
      "updated" : 0,
      "created" : 8950000,
      "deleted" : 0,
      "batches" : 895,
      "version_conflicts" : 0,
      "noops" : 0,
      "retries" : {
        "bulk" : 0,
        "search" : 0
      },
      .....
    }
  }
}
```

其中“R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA:55049”为“taskID”。

### 📖 说明

查看索引执行的taskID的方法：

查找日志文件logs/estool.log，检索内容为“索引名称”+空格+“reindex taskID:”。例如：  
cat estool.log | grep 'index1 reindex taskID:'。

结果为“index1 reindex taskID: R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA:68993”，其中，  
R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA:68993即为taskID。

**步骤13** 查询具体taskID，可以执行如下命令：

- 安全模式：  
**curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://IP:port/\_tasks/tastID?pretty'**
- 普通模式：  
**curl -XGET 'http://IP:port/\_tasks/tastID?pretty'**

响应结果：

```
{
  "completed" : true,
  "task" : {
    "node" : "R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA",
    "id" : 55049,
    "type" : "transport",
    "action" : "indices:data/write/reindex",
    "status" : {
      "total" : 59948183,
      "updated" : 0,
      "created" : 59948183,
      "deleted" : 0,
      "batches" : 5998,
      "version_conflicts" : 0,
      "noops" : 0,
      "retries" : {
        "bulk" : 0,
        "search" : 0
      },
    },
    "throttled_millis" : 0,
    "requests_per_second" : -1.0,
    "throttled_until_millis" : 0
  },
  "description" : "reindex from [host=10.6.6.1 port=9200 query={\n  \"match_all\" : { }\n}][test1][order_list]"
}
```

```
to [test1]",
  "start_time_in_millis" : 1546078390223,
  "running_time_in_nanos" : 2252468434895,
  "cancellable" : true
},
.....
}
```

“completed”为“true”说明索引已经迁移完成。

- total: 索引总doc条数。
- created: 索引已创建doc条数。
- running\_time\_in\_nanos: 迁移用时, 单位ns。

#### 📖 说明

Elasticsearch客户端Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/es2es\_reindex/logs目录, 可以查看导入过程的日志信息。

**步骤14** 取消任务, 可以执行如下命令:

- 安全模式:  
`curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://IP:port/_tasks/tastID/_cancel?pretty'`
- 普通模式:  
`curl -XPOST 'http://IP:port/_tasks/tastID/_cancel?pretty'`

**步骤15** 当新集群索引数据量和源集群索引数据量相同时, 说明索引已经迁移完, 需手动设置下副本数和刷新时间。

例如: 重置索引副本数为1, 刷新时间60s。

- 安全模式:  
`curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u 'https://IP:port/indexName/_settings' -H 'Content-Type: application/json' -d' {  
 "number_of_replicas" : 1,  
 "refresh_interval" : "60s"  
}'`
- 普通模式:  
`curl -XPUT 'http://IP:port/indexName/_settings' -H 'Content-Type: application/json' -d' {  
 "number_of_replicas" : 1,  
 "refresh_interval" : "60s"  
}'`

**步骤16** 查看新集群索引状态, 当所有索引状态都是green时说明同步副本数据完成。

- 安全模式:  
`curl -XGET --negotiate -k -u : 'https://ip:port/_cat/indices?v'`
- 普通模式: `curl -XGET 'http://ip:port/_cat/indices?v'`

**步骤17** “.task”索引可以用来查看索引迁移任务的详细内容。确认集群数据迁移无误后, 删除该索引。

- 安全模式:  
`curl -XDELETE --negotiate -k -u : 'https://ip:port/.tasks?pretty'`
- 普通模式:  
`curl -XDELETE 'http://ip:port/.tasks?pretty'`

**注意**

请不要误操作，避免删除其他索引。

**步骤18** 数据全部迁移完成后，在目标集群移除reindex.ssl.verification\_mode配置。

1. 若源集群和目标集群都是普通模式，则无需移除该参数配置，直接进入下一步操作。
2. 在Manager界面选择“集群 > Elasticsearch > 配置”，参数类别选择“全部配置”。
3. 选择“Elasticsearch > 自定义”，在“elasticsearch.customized.configs”的值中，删除“reindex.ssl.verification\_mode”参数。
4. 保存配置后，重启源集群和目标集群的Elasticsearch服务使配置生效。

**步骤19** 数据全部迁移完成后，在源集群和目标集群打开禁用安全传输层TLS低版本协议开关。

1. 若源集群和目标集群都是普通模式，则无需打开禁用安全传输层TLS低版本协议开关，跳过本步操作。
2. 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > Elasticsearch > 配置”，参数类别选择“全部配置”。
3. 选择“Elasticsearch > 安全”，修改“DISABLE\_TLS\_LOW\_PROTOCOL”的值“true”。
4. 保存配置后，重启Elasticsearch服务使配置生效。

----结束

## 7.16.4 使用 HDFS2ES 工具迁移 HDFS 数据

### 操作场景

该操作指导工程师在Elasticsearch正常运行时，使用HDFS2ES工具以运行Mapreduce方式将HDFS中格式化的数据导入到Elasticsearch中。

### 前提条件

- 迁移数据的集群正常运行。
- 迁移数据的集群可以正常运行Mapreduce，并与Elasticsearch集群网络互通。
- 已准备HDFS数据。

HDFS上的数据及目录格式要求如下：

- HDFS目录结构为：固定Base目录/时间/数据文件（或目录）。工具默认该时间为数据时间，每次只读取新写到HDFS目录下的数据。

例如：/user/FusionInsight\_Elasticsearch/Hdfs2Es/input/testall/20190101，表示该目录下的数据，均为20190101当天的数据。

- 导入数据格式：按行写入的数据文件，字段间以指定的自定义分隔符分隔。

例如：

```
1 张三 男 18
```

### 📖 说明

- 示例使用水平制表符作为分隔符，各字段间使用的分割符，可通过配置文件“table\*.xml”中的“FieldSplit”属性指定。
  - “table\*.xml”中的“FieldSplit”属性值只支持配置char类型字符，以水平制表符为例可配置为转义符“\t”，也可配置为Unicode“\u0009”。
- 数据存储方式满足如下任一方式：
- i. 全量写入：  
每次写入时，认为获取的最新输入数据为全量数据，在写入Elasticsearch后，会将历史数据删除，只保留最新的这份数据。
  - ii. 增量写入，不分表：  
数据以追加的方式写入同一个索引。
  - iii. 增量写入，需要分表：  
按数据目录的时间，定期创建索引，将相同时间段的数据写入同一个索引。  
数据在写入时，认为需要写入Elasticsearch的HDFS数据目录时间为数据时间，根据配置中的分表类型，设定对应表名。  
表名规则为：\${TABLE\_NAME}\_\${DATE\_TYPE}。\${TABLE\_NAME}为指定的表名，\${DATE\_TYPE}为分表时间（按位数不同做区分）。例如：
    - 表名为\${TABLE\_NAME}\_2019表示按年分表（2019年）
    - 表名为\${TABLE\_NAME}\_20191表示按季度分表（2019年第一季度）
    - 表名为\${TABLE\_NAME}\_201901表示按月分表（2019年1月份）
    - 表名为\${TABLE\_NAME}\_2019001表示按周分表（2019年第一周）
    - 表名为\${TABLE\_NAME}\_20190102表示按天分表（2019年1月2日）

### 📖 说明

- 为方便理解，上述描述中，以“表”指代Elasticsearch中的索引。
  - 该工具支持以上任一种或多种存储方式，请根据实际使用场景，合理配置tableConf目录下的xml文件。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。并且已执行**source /opt/client/bigdata\_env**命令。

## 操作步骤

### 修改配置文件

#### 步骤1 替换xml配置文件。

切换到Yarn客户端安装目录，将Yarn客户端中config目录下的“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”、“mapred-site.xml”、“yarn-site.xml”文件拷贝到集群客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es/basicConf目录下。

xml文件是访问HDFS/Mapreduce必用的工具配置文件。

#### 步骤2 在Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 集群属性”，确认集群的认证模式是否为安全模式。

- 是，执行[步骤3](#)。
- 否，执行[步骤8](#)。

### 步骤3 创建用户。

1. 在Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。
2. 填写用户名，例如test。选择用户类型为“人机”。将test加入用户组“elasticsearch”和“supergroup”，选择“主组”为“supergroup”，并绑定角色“Manager\_administrator”取得权限。基于Ranger鉴权模式下，在Ranger中为test用户添加Elasticsearch访问权限策略，具体操作参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。
3. 单击“确定”。

**步骤4** 在Manager中选择“系统 > 权限 > 用户”，勾选对应的用户名，选择“更多 > 下载认证凭据”，选择集群信息后单击“确定”，下载文件。

**步骤5** 将解压压缩包后得到的“user.keytab”和“krb5.conf”文件上传到集群客户端的“Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es/basicConf”目录下。

**步骤6** 以root用户登录客户端所在节点。

**步骤7** 执行以下命令修改HDFS2ES工具包basicConf目录下jaas.conf的“principal”的值：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es/basicConf
```

```
vi jaas.conf
```

如下所示，test是用户名，即修改为与esParams.properties的principal配置一致；keyTab需配置为客户端中“user.keytab”文件目录。

```
Client {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es/basicConf/user.keytab"
  principal="test@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

### 📖 说明

用户可登录Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤8** 执行以下命令修改hdfs2es/basicConf目录下esParams.properties参数配置文件：

```
vi esParams.properties
```

配置样例如下：

```
#写入Elasticsearch的集群ip端口
EsNodes=ip1:port1,ip2:port2
#用户名
principal=test
#安全模式集群: true; 普通模式集群: false
securityMode=true
#Elasticsearch安全模式: true; Elasticsearch普通模式: false(根据Manager中Elasticsearch配置
"ELASTICSEARCH_SECURITY_ENABLE" 参数确定, 若集群为普通模式, 该参数为false)
esSecurityMode=true
#线程池大小,即一次多少个表的数据开始写入Elasticsearch (请根据入库的数据量及索引个数决定, 避免过多或
过少)
threadNum=10
#批量写入条数, 即一次bulk入多少条数据
```

```
batch=1000
#JOB一次处理文件的大小,单位MB; 不填默认为0; 当该值为0时, 不做限制, 一次处理输入目录下所有数据文件
inputFileSize=
```

### 📖 说明

参数“inputFileSize”用于控制一个job处理的数据量范围。例如，一个job存在三个需要处理的文件，大小分别为50MB、60MB、70MB，该参数设置为100MB，则会将该job拆分为两个依次处理，即先处理前两个文件，再处理第三个文件（第一个job输入大小为110MB，第二个job输入大小为70MB）。

**步骤9** 根据配置模板，填写需要写入的Elasticsearch索引xml配置。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es/tableConf
```

```
cat tableAll.xml
```

将填写的配置，放置tableConf目录下，配置的文件名不做限制，为“.xml”文件即可。完成后，删除所有配置模板的xml文件。

### 📖 说明

- 多个配置即存在多个索引，每个索引运行一个Mapreduce任务；因此，请按照当前集群状态，合理设定esParams.properties配置中的threadNum值。防止一次性提交过多的任务，导致集群异常。
- 如需要周期性运行，请根据实际的数据量及集群运行情况确定一个合理的扫描周期。如数据量较大，建议首次为一次性导入，完成后，再改为周期，防止历史数据过多，增加集群压力。
- table\*.xml文件中的StatusConfig属性配置的参数值，记录HDFS已导入Elasticsearch的最大日期，HDFS2ES执行完成后会自动更新HDFS中StatusConfig中子目录日期，HDFS2ES只会执行大于StatusConfig中子目录日期，如StatusConfig目录中存在20190102子目录，则只会导入日期大于20190102目录的数据；之前的目录如20190101、20181230不会导入，若想重新导入20190101目录数据，需将StatusConfig目录下的20190102子目录删除。
- 写入失败的数据，会在对应的失败目录（配置中的hdfs目录）下，按时间写入，数据内容为可直接通过bulk命令批量写入的json格式。写入失败的数据，目前不会自动清理，如不需要永久保存，请及时清理。
- 写入的统计结果，会在日志中打印，如需要查看，可在logs/hdfs2es.log中查看每份数据的写入情况。

**步骤10** 在“hdfs2es/tableConf”目录执行以下命令，根据配置模板，填写建立索引的语句。

```
vi createIndex.properties
```

删除配置中的样例语句，填写根据实际场景确定的建立索引的语句，并保证xml中配置的索引，在该配置中也配置了相应的建立索引语句。

**步骤11** 运行工具，扫描HDFS数据，写入Elasticsearch。

- 方式一：周期性扫描，即工具按指定周期（单位：秒），不断扫描输入目录下，是否有新的数据需要写入。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es
```

```
sh run.sh basicConf/ tableConf/ true 2000
```

- 方式二：一次性扫描，即工具运行一次后结束。（若待扫描的目录日期小于StatusConfig目录日期，任务不会执行）

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es
```

```
sh run.sh basicConf/ tableConf/ false
```

**步骤12** 通过curl命令查看索引确认数据是否导入，例如：

- 安全模式：  
`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://IP:PORT/my_store1/_search"`
- 普通模式：  
`curl -XGET "http://IP:PORT/my_store1/_search"`

curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

**步骤13** 数据导入完成后，若有数据写入失败，可以在配置中指定的HDFS目录下查看对应数据。如需将失败数据尝试再次导入Elasticsearch集群，可通过如下命令进行二次导入：

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es
```

```
java -cp ./basicConf/././lib/*  
com.*.fusioninsight.es.tool.hdfs2es.reload.ReloadJob ${HDFS_DIRECTORY} $  
{BATCH_SIZE}
```

- `${HDFS_DIRECTORY}` 表示需要二次导入的数据目录，请保证该目录的下一级，均为需要处理的文件，而非目录。
- `${BATCH_SIZE}` 表示一次bulk的数据条数。

#### 📖 说明

- 集群客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hdfs2es/logs目录，可以查看导入过程的日志信息。
- 如需使用二次导入功能，请保证basicConf目录下的配置，已按上述操作步骤执行。

----结束

## 7.16.5 使用 Solr2ES 工具迁移 Solr 数据

### 操作场景

该操作指导工程师在Solr和Elasticsearch正常运行时，通过查询Solr索引，将索引数据写入到Elasticsearch集群中。

### 前提条件

- Solr和Elasticsearch集群正常运行。
- 为保证迁移结束后数据一致性，需要上层业务停止对Solr源集群的写操作，读服务可以正常进行，如不停止写操作可能会导致数据最终不一致。迁移完毕后，上游业务再切换到Elasticsearch目标集群进行读写。
- 已安装Solr和Elasticsearch客户端，Solr和Elasticsearch版本需保持一致，且客户端节点与Solr、Elasticsearch集群互通。例如安装目录为“/opt/client”。
- 分别在源集群和目标集群创建一个人机用户例如test，并加入“solr”、“elasticsearch”、“supergroup”用户组，“主组”设置为“supergroup”，并绑定“Manager\_administrator”角色。

### 操作步骤

#### 修改配置文件

**步骤1** 确认Solr和Elasticsearch服务是否都处于普通模式。

1. 确认Solr是否处于普通模式。  
使用test用户登录Manager（首次登录需修改密码），选择“集群 > 服务 > Solr”单击Solr WebUI后的超链接进入Solr Admin UI界面，在Dashboard中查看是否包含solr.hdfs.security.kerberos.enabled=true，若包含则是安全模式；否则是普通模式。
2. 确认Elasticsearch是否处于普通模式。  
在Manager界面选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置”，搜索“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”参数，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”（true表示开启了安全模式）。
  - 是，若Solr和Elasticsearch均处于普通模式，则执行[步骤4](#)。
  - 否，执行[步骤2](#)。

**步骤2** 在目标集群选择“系统 > 权限 > 用户”，选择新创建用户test后的“更多 > 下载认证凭据”，选择集群信息后单击“确定”，下载文件。

**步骤3** 将解压压缩包后得到的“user.keytab”和“krb5.conf”文件上传到Elasticsearch客户端的“Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/solr2es/conf”目录下。

**步骤4** 以root用户登录Elasticsearch客户端所在节点。

**步骤5** 通过以下命令进入Solr2ES工具的配置文件目录。

```
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/solr2es/conf
```

**步骤6** 在修改相应配置文件之前，请先阅读如下配置文件一览表。

| 配置文件                      | 文件说明                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user.keytab<br>krb5.conf  | 迁移任务所使用的用户的认证文件，可参考 <a href="#">步骤2</a> 和 <a href="#">步骤3</a> 下载得到。当Solr或Elasticsearch处于安全模式时，才需要下载。                            |
| solr2es.jaas.conf         | 鉴权所需的JAAS配置。若Solr为安全模式，则需要配置Client模块的认证信息；若Elasticsearch处于安全模式，则需要配置EsClient模块的认证信息。                                            |
| solr2es.properties        | 配置迁移任务的通用参数，对本次迁移任务的索引都生效。                                                                                                      |
| migrateIndex.properties   | 配置索引迁移信息文件。                                                                                                                     |
| solrCursorMark.properties | 索引迁移任务在执行中，如遇异常情况，会自动更新当前迁移索引的Solr Cursor Mark到配置文件solrCursorMark.properties中，并作为下一次Solr Query的查询条件。<br>该文件无需用户配置，迁移工具会自动生成其内容。 |

**步骤7** 配置solr2es.jaas.conf配置文件。

- 若Solr和Elasticsearch均为普通模式，则跳过此步骤，执行[步骤9](#)。
- 若Solr处于安全模式，则需要配置Client模块的认证信息；否则不需要配置Client模块。
- 若Elasticsearch处于安全模式，则需要配置EsClient模块的认证信息；否则不需要配置EsClient模块。

**步骤8** 配置Client或EsClient模块。

执行以下命令修改jaas.conf文件中的“keyTab”参数和“principal”参数。其他参数如无特殊要求维持默认即可。

如下所示，keyTab参数为放置user.keytab文件的路径。**test**是用户名，principal格式为test@<系统域名>。

**vi solr2es.jaas.conf**

```
Client {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/solr2es/conf/user.keytab"
principal="test@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
EsClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/solr2es/conf/user.keytab"
principal="test@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
```

 **说明**

用户可登录Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤9** 执行以下命令修改solr2es.properties参数配置文件：**vi solr2es.properties**

参考[表 solr2es.properties参数配置说明](#)进行配置，配置样例如下：

```
### Solr to ES Configurations ###
# Await timeout in seconds after migrate service is shutdown.
awaitTimeout=10

### ES Client configurations ###
esServerHost=ip1:port,ip2:port,ip3:port
principal=test
isSecureMode=true
connectTimeout=5000
socketTimeout=300000
connectionRequestTimeout=100000
maxConnPerRoute=100
maxConnTotal=1000

### Solr Client Configuration ###
# Solr is on safe mode: true; otherwise false.
solrKerberosEnabled=true
# Please change it with Solr ZK host.
solrZookeeperHost=ip1:port,ip2:port,ip3:port/solr

### Zookeeper Client Configuration ###
# Zookeeper server principal.
zookeeperServerPrincipal=zookeeper/HADOOP.HADOOP.COM
# solr client socket timeout.
socketTimeoutMillis=180000
# Zookeeper connect timeout.
zookeeperConnectTimeout=30000
# Zookeeper client is safe mode
zookeeperIsSecureMode=true
```

表 7-28 solr2es.properties 参数配置说明

| 参数                       | 默认值                                       | 说明                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| awaitTimeout             | 10                                        | 索引迁移任务完成后，到完全关闭调度线程池的等待时间，单位为秒。                                                                                                                                                                                |
| esServerHost             | <i>ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3</i>      | 数据导入到Elasticsearch中的实例配置。便于负载均衡，该参数配置了多组IP及端口号，格式为“IP.端口”，多组配置之间以英文逗号分隔。<br>IP和端口查看方法如下：登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > EsNode1 > 实例列表”，查看参数“INSTANCE_SERVER_PORT_LIST”的值获取。 |
| principal                | test                                      | Elasticsearch鉴权用户名，当Elasticsearch处于安全模式时才需要配置，且需要与EsClient中的principal保持一致。                                                                                                                                     |
| isSecureMode             | true                                      | Elasticsearch集群是否是安全模式。true表示安全模式，false表示普通模式。                                                                                                                                                                 |
| connectTimeout           | 5000                                      | 建立HTTP连接的超时时间，单位为毫秒。                                                                                                                                                                                           |
| socketTimeout            | 300000                                    | 等待HTTP连接响应的超时时间，单位为毫秒。                                                                                                                                                                                         |
| connectionRequestTimeout | 100000                                    | 从连接池中获取可用连接最大超时时间，单位为毫秒。                                                                                                                                                                                       |
| maxConnPerRoute          | 100                                       | 连接同一个route最大的并发数。                                                                                                                                                                                              |
| maxConnTotal             | 1000                                      | 连接池中的最大连接数。                                                                                                                                                                                                    |
| solrKerberosEnabled      | true                                      | Solr是否处于安全模式下，true代表安全模式，false代表普通模式。                                                                                                                                                                          |
| solrZookeeperHost        | <i>ip1:port1,ip2:port2,ip3:port3/solr</i> | IP地址：Solr服务所使用的ZooKeeper地址，可以在Solr Admin UI界面的Dashboard中查看参数“-DzkHost”的值获取。                                                                                                                                    |
| zookeeperServerPrincipal | zookeeper/HADOOP.<系统域名>                   | 配置ZooKeeper服务端principal。可以在Solr Admin UI界面的Dashboard中查看参数“-Dzookeeper.server.principal”的值获取，例如：zookeeper/hadoop.hadoop.com                                                                                     |

| 参数                      | 默认值    | 说明                                         |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------|
| socketTimeoutMillis     | 180000 | Solr客户端中HTTP对象等待连接响应的超时时间，单位为毫秒。           |
| zookeeperConnectTimeout | 30000  | 创建ZooKeeper连接的超时时间，单位为毫秒。                  |
| zookeepersSecureMode    | true   | Zookeeper是否处于安全模式下，true代表安全模式，false代表普通模式。 |

### 步骤10 配置需要迁移的索引信息。

具体参数可参考[表7-29](#)，配置样例如下：

#### vi migrateIndex.properties

```
### Solr Index1 Configuration ###
# Solr index name, can be different with esIndexName.
solrIndex=Collection_1
# Query shard name in the solr collection. All: indicates that all shards are queried. shard1,shard2: queries
data of shard1 and shard2.
solrShards=ALL
# Number of concurrent shard threads for querying Solr collection. Default thread number is 3
queryThreadNumber=3
# Solr query string.
solrQueryString=**
# Solr query field.
solrQueryFields=*
# Solr result size in one query return.
solrRowsPerQuery=4000
# Solr cursor mark: sort clauses must include the uniqueKey field (either asc or desc). If any other sort is
needed, please separate by comma and then add it behind uniqueKey sort, "solrSort=id asc,title desc" for
example.
solrSort=id asc
# Solr primary key. After the configuration, it is used as the _id of the ES.
solrUniqueKey=

### ES Index Configurations ###
# ES index name, can be different with Solr index name.
esIndex=collection_1
# If ES index contains different types, please assign a correct one, for example, _doc.
esType=
# ES batch docs size in one bulk. Proper bulk size will improve index performance.
esBulkSize=1000
# Concurrent thread number to migrate each index from Solr to ES. Default thread number is 8.
migrateThreadNumber=8
# If the index to be migrated does not exist in the ES, run this statement to create it. The field type in the
ES must match the field type in the Solr collection.
esIndexMappings={"mappings":{"properties":{"id":{"type":"keyword"},"name":{"type":"text"},"features":
{"type":"text"},"title":{"type":"text"},"description":{"type":"text"},"comments":{"type":"text"},"keywords":
{"type":"text"},"price":{"type":"double"},"price_c":{"type":"keyword"},"weight":{"type":"double"},"popularity":
{"type":"long"},"subject":{"type":"text"},"author":{"type":"keyword"},"author_s":{"type":"text"},"category":
{"type":"text"},"age":{"type":"text"},"last_modified":{"type":"date"}}},"settings":
{"number_of_shards":"3","number_of_replicas":"1"}}
```

表 7-29 migrateIndex.properties 参数配置说明

| 参数                  | 默认值          | 说明                                                                                         |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| solrIndex           | Collection_1 | Solr中索引的名称，请传入实际所需迁移的Solr索引。                                                               |
| solrShards          | ALL          | Solr分片名称，默认为“ALL”，表示迁移Solr所有分片；也可以配置为待迁移的分片名，分片名之间用逗号隔开，例如“shard1,shard2”。                 |
| queryThreadNumber   | 3            | Solr查询分片并发线程数，默认为“3”；表示同时查询3个Solr分片数据。                                                     |
| solrQueryString     | *.*          | Solr查询语句。若无特殊查询条件，则保留默认值*.*即可。                                                             |
| solrQueryFields     | *            | Solr查询字段。若需要迁移所有字段，则保留默认值*即可。                                                              |
| solrRowsPerQuery    | 4000         | Solr查询每次返回的文档条数，默认为4000条。                                                                  |
| solrSort            | id asc       | 由于工具使用了Solr cursor mark进行查询，需要根据uniqueKey进行升序或者降序排列。可根据需要引入其他字段进行排序，例如“id asc,title desc”。 |
| solrUniqueKey       | -            | Solr索引uniqueKey，默认为空，填写后将用该值作为ES的_id字段。                                                    |
| esIndex             | collection_1 | Elasticsearch目的索引的名称，若索引不存在，将会自动创建。                                                        |
| esType              | -            | Elasticsearch索引中使用的type，默认为空，可根据需要进行修改。                                                    |
| esBulkSize          | 1000         | Elasticsearch Bulk的大小，若源文档较小，可以适当调大该参数以增加Elasticsearch写入性能；Bulk单批次大小控制在5-10MB。             |
| migrateThreadNumber | 8            | Elasticsearch写入数据的并发线程数。默认线程数为“8”。                                                         |
| esIndexMapping      | (请参见参考样例)    | 如果待迁移的索引在Elasticsearch中不存在，程序将用该语句自动创建索引。Elasticsearch索引中的字段类型必须与Solr索引中的字段类型匹配。           |

### 📖 说明

- 单个任务只能迁移单个索引，索引中各个分片并发迁移。如果有多个索引需要迁移，可以配置多个任务并发迁移，具体并发数请根据机器性能和集群空闲状态酌情增减。
- 各索引的迁移请参考上述说明依次配置，可以适当调试solrRowsPerQuery, queryThreadNumber, migrateThreadNumber和esBulkSize等参数，并在测试环境验证迁移性能。

### 迁移Solr数据到Elasticsearch中

**步骤11** 执行索引迁移任务。

```
cd /opt/client
source bigdata_env
kinit test
cd /opt/client/Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/solr2es
java -cp ./conf/./lib/* com.*.fusioninsight.elasticsearch.solr2es.Solr2ES
```

**步骤12** 通过curl命令查看索引，确认数据是否导入，例如：

- 安全模式：  
`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:port/esIndex/_search?pretty"`
- 普通模式：  
`curl -XGET "http://ip:port/esIndex/_search?pretty"`

### 📖 说明

- ip: Elasticsearch集群中任意EsNode节点的IP。
- port: 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置”，搜索参数“SERVER\_PORT”获取EsNodeX实例的端口。

**步骤13** 通过curl命令查看索引，确认数据量是否正确，例如：

- 安全模式：  
`curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:port/_cat/indices?v'`
- 普通模式：  
`curl -XGET https://ip:port/_cat/indices?v`

curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

----结束

## 7.16.6 使用 HBase2ES 工具同步 Solr 源数据到 Elasticsearch

### 7.16.6.1 场景介绍

#### 概述

Elasticsearch是一个兼有搜索引擎和NoSQL数据库功能的开源服务，可用于日志搜索和分析、时空检索、时序检索和报表、智能搜索等场景。Elasticsearch支持对接Solr，将Solr数据迁移到Elasticsearch中，并替代Solr作为用户业务的服务平台。

## 可支持场景

用户业务需要使用Elasticsearch作为新的服务平台时，迁移Solr到Elasticsearch可能包含以下两个场景：

- Solr服务的数据无需迁移到Elasticsearch。
- Solr服务的数据需要迁移到Elasticsearch，源数据保存在HBase中。

两种场景基本对比分析如表7-30所示：

表 7-30 迁移方案

| 场景    | 技术原理                                        | 是否停服     |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| 不迁移数据 | 准备服务器资源，直接部署Elasticsearch，然后迁移业务应用。不涉及数据迁移。 | 不需要      |
| 迁移数据  | 准备服务器资源，先部署Elasticsearch，再迁移历史数据，最后迁移业务应用。  | 需要停止业务应用 |

### 说明

迁移前的集群需使用V100R002C70SPC200及以上版本，目标的Elasticsearch版本为7.10.2。

## 7.16.6.2 迁移方案

### 服务器资源规划

迁移Solr到Elasticsearch，需要按已有的Solr集群节点数量，提前准备同样数量的服务器节点，用于替换Solr节点。

其中，节点的CPU、内存、硬盘数以及硬盘大小均需要相同。

例如，Solr集群已有64台节点，256G内存，24\*600G磁盘。

则搭建Elasticsearch集群需要服务器节点：64台，256G内存，24\*600G磁盘。

### 服务器网络规划

MRS方案的网络划分为2个平面，即业务平面和管理平面，两个平面之间采用物理隔离的方式进行部署，保证业务、管理各自网络的安全性。主备管理节点还支持设置外部管理网络的IP地址，用户可以通过外部管理网络进行集群管理。用户需要在网络环境中准备足够的IP地址，为新节点配置网络信息。

### 数据迁移时间规划

数据迁移主要是源数据保存在HBase中，索引数据保存在Solr并计划迁移到Elasticsearch的场景，可以使用Elasticsearch软件包中的HBase数据导入导出工具在Elasticsearch导入数据。

工具运行时使用HBase集群资源，对内存有一定要求。迁移速度跟资源有关系。例如：

- HBase集群92台（256G内存），Elasticsearch集群64台（256G内存），迁移速度为200w条每秒。对于10000亿条记录规模集群需要5.78天。
- HBase集群92台（128G内存），Elasticsearch集群20台（128G内存），迁移速度为50w条每秒。对于10000亿条记录规模集群需要23.12天。

实际开始迁移前，建议先测试2小时，验证生产环境的数据迁移速度，再根据数量总量，确定完整的操作时间。

## 迁移影响

迁移后Solr和Elasticsearch可同时提供服务，但用户业务应用需要从Solr迁移到Elasticsearch，迁移过程可能无法提供服务。

## 迁移前准备


表 7-31 迁移环境信息收集

| 信息项                     | 说明                                                    | 获取方式       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Solr节点的信息               | 包含全部IP地址、CPU、内存和磁盘信息，用于准备Elasticsearch硬件资源，并测试数据迁移时间。 | 咨询集群管理员获取。 |
| Elasticsearch节点的信息      | 包含全部IP地址及端口信息，用于业务应用迁移时更新配置，以及可能用于设置网络防火墙。            |            |
| Solr与Elasticsearch管理员用户 | 包含用户名与密码，用于查询数据以确认迁移进度和结果。                            |            |

## 迁移流程

本章节将以Solr服务的数据需要迁移到Elasticsearch，源数据保存在HBase中的场景作为主线进行介绍，流程图如[图7-1](#)所示。

图 7-1 流程步骤



### 7.16.6.3 迁移数据

#### 操作场景

用户选择Elasticsearch作为代替Solr的服务平台，需要将索引数据导入到Elasticsearch。

#### 前提条件

- 集群正常运行。
- 已安装集群客户端，且客户端节点与Elasticsearch集群互通。

#### 操作步骤

**步骤1** 参考[使用HDFS2ES工具迁移HDFS数据](#)章节，以TableScanMR并发方式将HBase中的Solr源数据迁移至Elasticsearch。

**步骤2** 验证导入结果。

1. 查看某个表是否导入完成。

通过curl命令通过查看索引来确认数据是否导入，查询数据导入的条数，和Solr记录进行对比，如果条数一致，说明数据导入完成。

例如：

- 普通模式：

```
curl -XGET "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/my_store1/_search"
```

- 安全模式：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/my_store1/_search"
```

## 2. 查看全部表是否导入完成

通过curl命令，可以看到Elasticsearch集群所有的表及对应的记录数，和Solr记录进行作对比，如果条数一致，说明数据导入完成。

例如：

- 普通模式：

```
curl -XGET "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cat/_indices"
```

- 安全模式：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cat/_indices"
```

curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

### 步骤3 停止基于Solr的业务应用，并迁移到Elasticsearch业务应用。

迁移后请验证业务是否正常，如果无法正常使用，需要回退使用Solr。

如果业务正常则可根据用户的维护要求，保留或删除Solr服务，释放资源。

----结束

## 参考信息

- 数据导入完成后，若个别索引导入失败，会在数据导入工具包目录中新生成“json”目录。  
可以在sbin目录，执行./sbin/input.sh单独导入失败的数据。
- 集群客户端的Elasticsearch/tools/elasticsearch-data2es/hbase2es/logs目录，可以查看导入过程的日志信息。

### 7.16.6.4 配置调优

#### 设置索引数为双副本

在迁移时为了保证导入性能，通常建表时可以先指定副本数为0，代表只有单副本。待数据导入完成，可设置为1，以保证数据可靠性副本分片会自动从主分片复制数据。当副本数较多时，可能需要较长的时间复制，可以调整资源控制参数，使用节点的资源进行复制。

在任意Elasticsearch节点执行curl命令，curl命令的使用请参考[Linux下curl命令的使用](#)。

- 普通模式：

```
curl -XPUT "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/settings" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "transient": {
    "cluster.routing": {
      "allocation.cluster_concurrent_rebalance": 36,

```

```
"allocation.node_concurrent_recoveries": 3
},
"indices.recovery.max_bytes_per_sec": "1GB"
}'
```

- **安全模式:**

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/settings" -H
'Content-Type: application/json' -d'
{
  "transient": {
    "cluster.routing": {
      "allocation.cluster_concurrent_rebalance": 36,
      "allocation.node_concurrent_recoveries": 3
    }
  },
  "indices.recovery.max_bytes_per_sec": "1GB"
}'
```

## 增加索引刷新时间

默认每秒都会强制生成1个新的segments文件，增大索引刷新时间，可以生成更大的segments文件，有效降低I/O并减少segments merge的压力，该配置项可以建索引时指定。

如果只是单纯导入数据，不需要做实时查询，可以把refresh禁用（即设置参数值为“-1”），并设置副本数为0，在数据完成导入后，再把参数设置为合适的值。

在任意Elasticsearch节点执行curl命令，例如：

- **普通模式:**

```
curl -XPUT "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/myindex/_settings" -H 'Content-Type: application/json'
-d'
{"number_of_replicas": 0,
 "refresh_interval": "180s"}
```

- **安全模式:**

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/myindex/_settings" -H
'Content-Type: application/json' -d'
{"number_of_replicas": 0,
 "refresh_interval": "180s"}
```

## 修改事务日志 translog 参数

默认情况下，translog的持久化策略是每个请求都从内存保存，以能保证写入操作的可靠性，但是对性能会有明显的影响，例如导致磁盘I/O会持续占满。

如果可以接受一定几率的数据丢失，实际上在迁移场景中，数据先批量导入集群，完全可以接受意外导致的数据丢失，只需另外补录数据。调整translog持久化策略为周期性和指定大小数据量时进行flush，提升导入性能。该配置项可以建索引时指定。

在任意Elasticsearch节点执行curl命令，例如：

- **普通模式:**

```
curl -XPUT "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_all/_settings" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "index": {
    "translog": {
      "flush_threshold_size": "1GB",
      "sync_interval": "120s",
      "durability": "async"
    }
  }
}'
```

- 安全模式:  

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/_all/_settings" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "index": {
    "translog": {
      "flush_threshold_size": "1GB",
      "sync_interval": "120s",
      "durability": "async"
    }
  }
}'
```

## 优化 Elasticsearch 重启配置

如果Elasticsearch集群已经导入大量数据，在需要重启时，由于节点启动先后顺序不一致等原因，直接重启流程可能带来大量的主副本之间的数据复制，需要消耗大量资源，集群恢复需要很长时间，因此如果集群有重启需求时，建议先调整相关参数，并在重启后恢复。

1. 在任意Elasticsearch节点执行curl命令，关闭shard allocation。

- 普通模式：

```
curl -XPUT "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/settings" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "transient": {
    "cluster": {
      "routing": {
        "allocation.enable": "none"
      }
    }
  }
}'
```

- 安全模式：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/settings" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "transient": {
    "cluster": {
      "routing": {
        "allocation.enable": "none"
      }
    }
  }
}'
```

2. 手工触发flush。

- 普通模式：

```
curl -XPOST "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_flush/synced"
```

- 安全模式：

```
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_flush/synced"
```

3. 重启Elasticsearch服务或角色实例。

4. 开启shard allocation。

- 普通模式：

```
curl -XPUT "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/settings" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "transient": {
    "cluster": {
      "routing": {
```

```
"allocation.enable": "all"
  }
}
}'
```

- 安全模式:

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/settings" -H
'Content-Type: application/json' -d'
{
  "transient": {
    "cluster": {
      "routing": {
        "allocation.enable": "all"
      }
    }
  }
}'
```

5. 执行命令查看集群health的状态变成green，表示自动恢复完成。

- 普通模式:

```
curl -XGET "http://EsNode节点的IP:EsNode端口/_cluster/health?pretty"
```

- 安全模式:

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://EsNode节点的IP:EsNode
端口/_cluster/health?pretty"
```

## 7.16.7 使用快照迁移 Elasticsearch 数据

### 操作场景

使用HDFS作为快照存储仓库，将源端集群Elasticsearch数据迁移到目的端集群Elasticsearch。

为提升迁移速度，推荐将HDFS服务所在集群安装为普通模式。

#### 📖 说明

支持开源Elasticsearch 6.8.0及其以上版本数据迁移到当前版本集群。  
支持FusionInsight 6.5.1迁移到当前版本集群。

### 前提条件

- HDFS组件已安装，如果HDFS组件与Elasticsearch集群都是安全模式且非同一集群则需要配置跨集群互信。
- 源端和目的端集群Elasticsearch服务正常运行。

#### 📖 说明

HDFS组件可以与源端或目的端Elasticsearch组件安装在同一个集群，也可以安装在其他集群。

### 操作步骤

**步骤1** 检查源端和目的端Elasticsearch是否为安全模式。

在Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch”，进入Elasticsearch概述页面，单击“配置”进入配置页面。在配置页面右上方搜索框输入“ELASTICSEARCH\_SECURITY\_ENABLE”，确认该参数是否可以查询到且参数值为“true”。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 配置安全模式下使用curl命令。参考[Linux下curl命令的使用](#)中的“环境准备”。

**步骤3** 以root用户登录任意已安装Elasticsearch客户端的EsNode节点。

**步骤4** 在HDFS组件的Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 集群属性”，进入集群属性页面，查看认证模式是否为安全模式。

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤9**。

**步骤5** 创建访问HDFS服务的机机用户。

在HDFS组件的Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。填写“用户名”，例如test，“用户类型”为“机机”，加入用户组“supergroup”，选择“主组”为“supergroup”。

**步骤6** 准备安全认证文件。

在HDFS组件的Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名中选择机机用户test，选择“更多 > 下载认证凭据”，保存后解压得到用户的“user.keytab”文件，并重命名为“krb5.keytab”。

**步骤7** 使用WinSCP工具以omm用户登录源端和目的端集群主OMS节点，上传“krb5.keytab”到指定路径下。例如：“/home/omm”。

**步骤8** 在源端集群和目的端Elasticsearch服务的每个实例配置路径“elasticsearch.install.path/cluster/*实例目录*/config/repository-hdfs”上传“krb5.keytab”文件。

例如：

在实例目录中上传krb5.keytab文件，例如：

```
./clusterscp.sh put /home/omm/krb5.keytab elasticsearch.install.path/cluster/  
EsMaster/config/repository-hdfs
```

```
./clusterscp.sh put /home/omm/krb5.keytab elasticsearch.install.path/cluster/  
EsNode1/config/repository-hdfs
```

#### 📖 说明

- *elasticsearch.install.path*: Elasticsearch组件安装目录。
- 如果部署了EsNode2-9实例，请对所有实例执行上述命令。

**步骤9** 准备HDFS客户端配置文件。

1. 在HDFS组件的Manager首页，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，在右上方选择“更多 > 下载客户端”，选择客户端类型为“仅配置文件”，单击“确定”下载配置文件压缩包。
2. 解压配置文件压缩包，获取以下配置文件用于**步骤10**。  
core-site.xml  
hdfs-site.xml

**步骤10** 登录源端集群Elasticsearch客户端所在EsNode节点，使用curl命令创建快照仓库。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup" -H 'Content-Type: application/json' -d'
```

```
{
  "type": "hdfs",
  "settings": {
    "uri": "hdfs://hacluster/", //core-site.xml fs.defaultFS
    "path": "/test/backup", //HDFS存放路径,不用提前创建
    "security.principal": "test@HADOOP.COM", //HDFS组件的机机用户, 仅在HDFS组件为安全模式时配置
    "hadoop.security.authentication": "kerberos", //需要指定认证为kerberos, 仅在HDFS组件为安全模式时配置
    "load_defaults": true,
    "concurrent_streams": 5,
    "compress": "true",
    "conf.hadoop.rpc.protection": "privacy",
    "conf.dfs.nameservices": "hacluster", //参照hdfs-site.xml中dfs.nameservices进行配置
    "conf.dfs.ha.namenodes.hacluster": "19,20", //参照hdfs-site.xml中dfs.ha.namenodes.hacluster进行配置
    "conf.dfs.namenode.rpc-address.hacluster.19": "192.168.168.11:8020", //参照hdfs-site.xml中dfs.namenode.rpc-address.hacluster.19进行配置, 并将主机名替换为对应的IP
    "conf.dfs.namenode.rpc-address.hacluster.20": "192.168.168.22:8020", //参照hdfs-site.xml中dfs.namenode.rpc-address.hacluster.20进行配置, 并将主机名替换为对应的IP
    "conf.dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster": "org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider",
    "max_snapshot_bytes_per_sec": "500mb", //每个节点的快照速率限制。默认为40mb每秒
    "max_restore_bytes_per_sec": "500mb" //每个节点的恢复速率限制。默认为40mb每秒
  }
}
```

返回结果为：

```
{"acknowledged":true}
```

### 📖 说明

- “conf.dfs.namenode.rpc-address.hacluster.19”和“conf.dfs.namenode.rpc-address.hacluster.20”参数名称中的19和20需要根据“dfs.ha.namenodes.hacluster”的实际值来配置。
- 当HDFS集群为非安全模式时请删除参数“security.principal”和“hadoop.security.authentication”。
- “--tlsv1.2”表示tlsv协议使用1.2版本，执行该curl命令时该参数可省略。如使用该参数时提示tlsv1.2不可用，则可能因为所使用的curl客户端不支持tlsv1.2版本。可通过curl --help命令查询对应的tlsv版本号，如tlsv1，参数应写为“--tlsv1”。

快照存储仓库创建好后，可使用下面的命令来查询仓库信息：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup?pretty"
```

**步骤11** 创建快照。一个仓库可以包含相同集群的多个快照。一个快照在需要仓库内标记成一个唯一的名称。

1. 创建快照，并开始备份数据。

- 使用以下命令在“my\_backup”的仓库中创建一个名为“snapshot\_1”的快照指令，并备份指定索引的数据。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup/snapshot_1?wait_for_completion=true&pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d { "indices": "index_1,index_2" }
```

返回结果为：

```
{
  "snapshot" : {
    "snapshot" : "snapshot_1",
    "uuid" : "_02NT1ZJTLCrSJ5uJwqOsA",
    "version_id" : 6070199,
    "version" : "7.10.2",
    "indices" : [
      "index_1",
      "index_2"
    ]
  }
}
```

```
],
  "include_global_state" : true,
  "state" : "SUCCESS",
  "start_time" : "2020-03-10T07:32:21.458Z",
  "start_time_in_millis" : 1583825541458,
  "end_time" : "2020-03-10T07:32:25.283Z",
  "end_time_in_millis" : 1583825545283,
  "duration_in_millis" : 3825,
  "failures" : [],
  "shards" : {
    "total" : 20,
    "failed" : 0,
    "successful" : 20
  }
}
```

### 📖 说明

“wait\_for\_completion”：标识此请求是否需要等待快照创建完成。默认立即返回，不等待快照创建结束。

- 使用以下命令在“my\_backup”的仓库中创建一个名为“snapshot\_1”的快照指令，并备份所有打开索引的数据。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup/snapshot_1?wait_for_completion=true&pretty"
```

2. 执行成功后，使用以下查询命令可以看到已经备份的数据。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup/snapshot_1?pretty"
```

使用以下命令可以看到所有备份的数据：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup/_all?pretty"
```

**步骤12** 在目的端集群Elasticsearch创建快照仓库。具体操作请参考[步骤10](#)。

**步骤13** 在目的端集群Elasticsearch关闭已存在的待还原索引。

例如，索引index\_1在目的集群已存在并且是开启状态，需要先将索引index\_1关闭。

```
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/index_1/_close?pretty"
```

返回结果为：

```
{
  "acknowledged" : true,
  "shards_acknowledged" : true,
  "indices" : {
    "index_1" : {
      "closed" : true
    }
  }
}
```

**步骤14** 在目的端集群Elasticsearch还原快照即可还原已备份的索引。

```
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup/snapshot_1/_restore"
```

返回结果为：

```
{
  "snapshot" : {
```

```
"snapshot" : "snapshot_1",
"indices" : [
  "index_1",
  "index_2"
],
"shards" : {
  "total" : 20,
  "failed" : 0,
  "successful" : 20
}
}
```

**步骤15** 重复**步骤11**到**步骤14**直到源端集群所有索引数据迁移到目的端集群。

**步骤16** 目的端集群Elasticsearch是否为安全模式。

- 是，执行**步骤17**。
- 否，执行**步骤18**。

**步骤17** 登录目的端集群Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 更多”，查看是否“启用Ranger鉴权”。

- 是，参考源端集群Elasticsearch的Ranger策略，在目的端集群Elasticsearch集群创建Ranger策略。创建Ranger策略操作具体参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。
- 否，手动恢复索引权限信息，具体操作步骤参考[同步索引属组信息](#)。

**步骤18** 完成Elasticsearch数据迁移后删除快照。

```
curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://10.131.112.121:24100/_snapshot/my_backup/snapshot_1?pretty"
```

#### 📖 说明

- 快照和还原机制只允许在同一个时间点运行一个快照和还原任务。
- 当前正在运行的快照可以使用删除快照操作来终止，删除操作将停止该快照并从仓库中删除之前的快照数据。

----结束

## 7.17 Elasticsearch 日志介绍

### 日志描述

日志默认存储路径：

- 运行日志：/var/log/Bigdata/elasticsearch/\${Rolename}
- 审计日志：/var/log/Bigdata/audit/elasticsearch/\${Rolename}
- 访问日志：/var/log/Bigdata/elasticsearch/\${Rolename}

日志归档规则：

- 审计日志默认50MB滚动存储一次，压缩日志大小上限2GB。
- 运行日志默认50MB滚动存储一次，每天归档，压缩日志大小上限512MB。
- 审计日志和运行日志归档参数可以在Manager界面中配置。

- 访问日志默认50M滚动存储一次，压缩日志大小上限512M。

表 7-32 Elasticsearch 日志列表

| 日志类型                             | 日志文件名                                            | 描述                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 运行日志                             | elasticsearch_cluster_deprecation.log            | Elasticsearch弃用日志记录          |
|                                  | elasticsearch_cluster_index_indexing_slowlog.log | Elasticsearch索引慢日志           |
|                                  | elasticsearch_cluster_index_search_slowlog.log   | Elasticsearch查询慢日志           |
|                                  | elasticsearch_cluster.log                        | Elasticsearch集群日志            |
|                                  | es-process-check.log                             | Elasticsearch健康检查日志          |
|                                  | es-service-check.log                             | Elasticsearch服务检查日志          |
|                                  | startup.log                                      | Elasticsearch启动日志            |
|                                  | shutdown.log                                     | Elasticsearch停止日志            |
|                                  | postinstall.log                                  | Elasticsearch安装日志            |
|                                  | prestart.log                                     | Elasticsearch启动准备日志          |
|                                  | es-gc.log*                                       | Elasticsearch实例垃圾回收日志        |
|                                  | luvector.log                                     | Elasticsearch向量检索的日志         |
| <Rolename>-threadDump-<date>.log | Elasticsearch实例的jstack日志                         |                              |
| 审计日志                             | elasticsearch_cluster-audit.log                  | 记录对索引级别的操作，比如迁移shard，删除索引等   |
| 访问日志                             | elasticsearch_cluster-access.log                 | 记录Elasticsearch REST API访问记录 |

#### 📖 说明

curl命令使用抢占式认证机制：先发送一个不带TGT的基础认证，认证不通过；再发送一个带TGT的认证，认证通过。因此执行一次curl命令，Elasticsearch审计日志中会先记录一条失败日志，再记录一条成功日志。

## 日志级别

Elasticsearch中提供了如表7-33所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是OFF、ERROR、WARN、INFO、DEBUG、TRACE。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 7-33 日志级别

| 级别    | 描述                       |
|-------|--------------------------|
| OFF   | OFF表示关闭日志输出。             |
| ERROR | ERROR表示当前时间处理存在错误信息。     |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。      |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。  |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。     |
| TRACE | TRACE表示细粒度比DEBUG更低的信息事件。 |

## 修改日志参数

如果您需要修改日志归档和日志级别参数，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录Manager系统。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”。
- 步骤3** 选择“全部配置”。
- 步骤4** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5** 选择所需修改的日志归档和日志级别参数。
- 步骤6** 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

### 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

表 7-34 日志格式

| 日志类型 | 格式                                                                                | 示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运行日志 | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <<br>产生该日志的线程名字> <类名<br>> <log中的message> | [2019-05-17T19:05:43,085][DEBUG]<br>[elasticsearch[EsNode1@192.168.67.<br>60]][http_server_worker][T#3]]<br>[o.e.a.a.i.a.g.TransportGetAliasesActio<br>n] [EsNode1@192.168.67.60] no<br>known master node, scheduling a<br>retry                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 审计日志 | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <<br>产生该日志的线程名字> <类名<br>> <log中的message> | [2019-05-17T11:28:11,524][WARN ]<br>[elasticsearch[EsNode1@192.168.67.<br>60]][http_server_worker][T#4]]<br>[c.h.e.s.a.AuditLogAppender]<br>[EsNode1@192.168.67.60]<br>RemoteAddr=192.168.67.78:47899<br>UserName=chengyang<br>RequestURL=PUT /_bulk?pretty=true<br>HttpStatus=200 result={"index":<br>{"_index":"ngram5","_type":"ngram5"<br>,"_id":"Mf_Vw2oB66jHx6hPNj_r","stat<br>us":403,"error":<br>{"type":"cluster_block_exception","re<br>ason":"blocked by: [FORBIDDEN/12/<br>index read-only / allow delete<br>(api)];"}}} |
| 访问日志 | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <<br>产生该日志的线程名字> <类名<br>> <log中的message> | [2020-09-25T16:38:13,570][INFO ]<br>[elasticsearch[EsNode1@192.168.67.<br>78]][http_server_worker][T#5]]<br>[c.h.e.s.a.AccessLog ]<br>[EsNode1@10.162.146.102]<br>{2020-09-25 16:38:13, Sec-Mod,<br>'GET /_node/monitor/health', ip=/<br>192.168.67.78:45346}                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7.18 Elasticsearch 性能调优

### 7.18.1 禁用 Swapping

大多数操作系统都尽可能多地为文件系统缓存使用内存，并切换出未使用的应用程序内存。这可能导致部分JVM堆被交换到磁盘上。

对于性能和节点的稳定性来说，这种交换是非常糟糕的，应该不惜一切代价避免。它可能导致垃圾收集持续几分钟而不是几毫秒，这可能导致节点响应缓慢，甚至脱离集群。

Linux/Unix系统中使用mlockall在RAM中锁定进程的地址空间，阻止Elasticsearch内存被交换出去，从而实现禁用Swapping。

按以下步骤启用“bootstrap.memory\_lock”参数。

- 步骤1** 以管理员账号登录Manager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > Elasticsearch > 自定义”。
- 步骤2** 修改“elasticsearch.customized.configs”的值，添加新的参数“bootstrap.memory\_lock”，设置值为“true”，单击“保存”按钮，保存配置并重启Elasticsearch服务。
- 步骤3** 使用root用户登录任意Elasticsearch数据节点，执行如下命令验证是否修改成功。执行命令后结果显示包含“true”则表示修改成功。其中httpport为Elasticsearch实例的HTTP端口

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_nodes?filter_path=**.mlockall"
```

----结束

## 7.18.2 大集群性能调优

### 操作场景

若集群规划EsNode实例数大于200、数据规模预计在PB级别时，建议调整如下参数提高Elasticsearch集群的稳定性。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置 > Elasticsearch（服务） > 自定义”。
- 步骤3** 在“elasticsearch.customized.configs”参数中增加如下自定义参数。

| 参数名称                                            | 含义                             | 默认值  | 推荐修改值 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|
| cluster.fault_detection.follower_check.interval | Master与其他node心跳检测的周期           | 10s  | 60s   |
| cluster.fault_detection.leader_check.interval   | node检测Master是否存活的周期            | 10s  | 60s   |
| cluster.fault_detection.follower_check.timeout  | Master与其他node心跳检测的超时时间         | 60s  | 360s  |
| cluster.fault_detection.leader_check.timeout    | node检测Master是否存活的超时时间          | 60s  | 360s  |
| cluster.follower_lag.timeout                    | 节点滞后更新cluster state的超时时间       | 300s | 600s  |
| cluster.publish.timeout                         | Master等待cluster state发布完成的超时时间 | 90s  | 120s  |

**步骤4** 修改完成后单击“保存”，保存配置。

**步骤5** 单击“概览”进入Elasticsearch服务概览界面，选择“更多 > 重启服务”，验证用户身份后，单击“确定”，等待重启成功。

----结束

## 7.18.3 数据写入调优

### 7.18.3.1 让分片均匀分布

针对于5个以上机器节点，为了让各个实例上的分片均匀分布，添加如下参数，设置每个索引在单个实例上的分片个数，如下所示为每个索引在每个实例上的分片为2个。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex/_settings?pretty" -H 'Content-Type:application/json' -d '{
  "index.routing.allocation.total_shards_per_node": "2"
}'
```

### 7.18.3.2 修改索引刷新时间及副本数

默认“index.refresh\_interval”为“1s”，即每秒都会强制生成1个新的segments文件，增大索引刷新时间，可以生成更大的segments文件，有效降低IO并减少segments merge的压力，该配置项可以建索引时指定（或者配置到template里去）。

如果只是单纯导入数据，不需要做实时查询，可以把refresh禁用（即设置index.refresh\_interval为-1），并设置“index.number\_of\_replicas”为“0”，但是这样设置会有数据丢失风险。等到数据完成导入后，再把参数设置为合适的值。

命令为单索引下操作如下所示，同时也支持多索引（索引名按逗号分隔）和全索引（用\*通配符）操作。

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex/_settings" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "number_of_replicas": 0,
  "refresh_interval": "180s"
}'
```

### 7.18.3.3 修改 merge 参数以及线程数

Elasticsearch写入数据时，refresh刷新会生成1个新的segment，segments会按照一定的策略进行索引段合并merge。merge的频率对写入和查询的速度都有一定的影响，如果merge频率比较快，会占用较多的IO，影响写入的速度，但同时segment个数也会比较少，可以提高查询速度。所以merge频率的设定需要根据具体业务去权衡，同时保证写入和查询都相对快速。Elasticsearch默认使用TieredMergePolicy，可以通过参数去控制索引段合并merge的频率：

1. 参数“index.merge.policy.floor\_segment”，Elasticsearch避免产生很小的segment，小于这个阈值的所有的非常小的segment都会merge直到达到这个floor的size，默认是2MB。
2. 参数“index.merge.policy.max\_merge\_at\_once”，一次最多只merge多少个segments，默认是10。
3. 参数“index.merge.policy.max\_merged\_segment”，超过多大size的segment不会再做merge，默认是5GB。

4. 参数 “index.merge.policy.segment\_per\_tier” 默认为10，表示每个tier允许的segment个数，注意这个值要大于等于 “index.merge.policy.max\_merge\_at\_once” 值，否则这个值会先于最大可操作数到达，就会立刻做merge，这样会造成频繁merge。
5. 参数 “index.merge.scheduler.max\_thread\_count”，单个shard上可能同时合并的最大线程数。默认会启动Math.max(1, Math.min(4, Runtime.getRuntime().availableProcessors() / 2))个线程进行merge操作，适用于SSD固态硬盘。但是如果硬盘是机械硬盘，很容易出现IO阻塞，将线程数设置为1。

一般情况下，通过调节参数 “index.merge.policy.max\_merge\_at\_once” 和 “index.merge.policy.segment\_per\_tier” 去控制merge的频率。

| 参数修改                                                                                                       | 好处                          | 坏处                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 提高<br>“index.merge.policy.max_merge_at_once”<br>和<br>“index.merge.policy.segment_per_tier” 参数值<br>(例如 :50) | 提升indexing速度                | 减少了segment merge动作的发生，意味着更多的segments，会降低searching速度     |
| 降低<br>“index.merge.policy.max_merge_at_once”<br>和<br>“index.merge.policy.segment_per_tier” 参数值<br>(例如 :5)  | Segments更少，即能够提升searching速度 | 更多的segments merge操作，会花费更多系统资源(CPU/IO/RAM)，会降低indexing速度 |

修改参数命令如下示例：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_settings?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "merge":{
    "scheduler":{
      "max_thread_count" : "1"
    },
    "policy":{
      "segments_per_tier" : "20",
      "max_merge_at_once": "20",
      "floor_segment" : "2m",
      "max_merged_segment" : "5g"
    }
  }
}
```

### 7.18.3.4 修改事务日志 translog 参数

默认设置下，translog的持久化策略是每个请求都flush（durability参数值为request），这样能保证写操作的可靠性，但是对性能会有很严重的影响，实际测试发现如果使用默认设置进行导出数据磁盘IO会持续占满。如果系统可以接受一定几率的数据丢失（或有手段补录丢失数据），可以通过调整translog持久化策略、周期性和一定

大小的时候flush，能大大提升导入性能。该配置项可以建索引时指定（或者配置到template里去）。执行命令如下所示：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex/_settings" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "index": {
    "translog": {
      "flush_threshold_size": "1GB",
      "sync_interval": "180s",
      "durability": "async"
    }
  }
}'
```

#### 须知

存在数据丢失风险。

### 7.18.3.5 禁用 Doc Values

默认情况下，支持doc values的所有字段都是开启的。因为Doc Values默认启用，可以选择对数据集里面的大多数字段进行聚合和排序操作。但是如果确定不需要在字段上进行排序和聚合，或从脚本中访问字段值，则可以禁用Doc Values来节省磁盘空间。

要禁用Doc Values，在字段的映射（mapping）设置“doc\_values”为“false”即可。例如，这里创建了一个新的索引，字段“session\_id”禁用了Doc Values：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "http://ip:httpport/myindex" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "mappings": {
    "my_type": {
      "properties": {
        "session_id": {
          "type": "keyword",
          "doc_values": false
        }
      }
    }
  }
}'
```

### 7.18.3.6 禁用\_source 字段

“\_source”字段包含在索引时传递的原始JSON文档正文。该“\_source”字段本身不被索引（因此是不可搜索的），但它被存储，以便在执行获取请求时可以返回，例如get或search。

虽然很方便，但是“\_source”字段确实在索引中有不小的存储开销。因此，可以使用如下方式禁用：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/tweets?pretty' -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "mappings": {
    "tweet": {
      "_source": {
        "enabled": false
      }
    }
  }
}'
```

```
}  
}'
```

### 📖 说明

在禁用 `_source` 字段之前请注意：如果 `_source` 字段不可用，则不支持以下功能：

- `update`, `update_by_query`, `reindex` APIs.
- 高亮
- 将索引从一个Elasticsearch索引reindex（重索引）到另一个索引的能力，以便更改映射或分析，或将索引升级到新的主要版本。
- 通过查看索引时使用的原始文档来调试查询或聚合的能力。
- 潜在的未来可能会自动修复索引损坏的能力。

## 7.18.4 数据查询调优

### 7.18.4.1 mappings 优化

请确认mappings设置是否合理。

- 对于只需要精确查询的字段，例如时间戳，应该设置为keyword。
- 对需要进行全文检索的字段设置合理的分词器，不同的分词器查询效率相差较大。

### 📖 说明

请参考[合理的mapping设置建议](#)。

### 7.18.4.2 查询语句优化

查询语句优化的内容包括：查询范围，单次查询数量等。

1. 根据实际业务需求去规划查询范围，查询越少的字段越快，过大的查询范围不仅会导致查询效率低，而且会使Elasticsearch集群资源耗费急剧增加，甚至可能造成集群崩溃。通过 `_source` 参数可以控制返回字段信息，尽量避免读取大字段；
2. 单次查询数量限制是为了保证内存不会被查询内存大量占用，Elasticsearch默认的查询请求通常返回排序后的前10条记录，最多一次读取10000条记录。通过 `from` 和 `size` 参数控制读取记录范围，避免一次读取过多的记录。一次性查询大于10000条的数据，使用scroll查询，请参考[游标查询 \(scroll\)](#)。

安全模式下查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d '{  
  "from": 0,  
  "size": 10,  
  "_source": "age",  
  "query": {  
    "match": {  
      "age": "56"  
    }  
  },  
  "sort": [  
    {  
      "age": {  
        "order": "asc"  
      }  
    }  
  ]  
}'
```

```
]
}'
```

### 7.18.4.3 强制段合并 (force merge)

每个shard是基于多个segment组成创建的，segment的个数的减少可以大幅的提高查询的速度，定时的进行手动索引段合并，可以提高查询速度。支持单索引和多索引批量操作。

单索引安全模式下示例：

```
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/myindex-001/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=1&flush=true&pretty'
```

多索引安全模式下示例：

```
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/myindex-001, myindex-002/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=1&flush=true&pretty'
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://ip:httpport/_all/_forcemerge?only_expunge_deletes=false&max_num_segments=1&flush=true&pretty'
```

#### 📖 说明

- force merge操作是需要耗费大量的磁盘I/O，所以建议在业务比较空闲的时间进行后台强制段合并。
- max\_num\_segments: merge到多少个segments，1的意思是强行merge到1个segment；
- only\_expunge\_deletes: 只清理有deleted标记的segments，推荐值false；
- flush: 清理完执行flush，默认是true。

### 7.18.4.4 过滤查询 (filter)

Elasticsearch的查询操作分为2种：查询 (query) 和过滤 (filter)，查询 (query) 默认会计算每个返回文档的得分，然后根据得分排序；而过滤 (filter) 只会筛选出符合的文档，并不计算得分，且可以缓存文档。

对于非全文检索的使用场景，如果不关心查询结果和查询条件的相关度，只是想查找目标数据，可以使用filter来提高查询效率。

query安全模式下查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "match": {
      "age": "56"
    }
  }
}'
```

filter安全模式下查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "bool": {
      "filter": {
        "match": {
          "age": "56"
        }
      }
    }
  }
}'
```

```
}  
'
```

### 7.18.4.5 路由 (routing)

Elasticsearch写入文档时，文档会通过一个公式路由到一个索引中的一个分片上。默认公式如下：

$$\text{shard\_num} = \text{hash}(\_routing) \% \text{num\_primary\_shards}$$

`_routing`字段的取值，默认是`_id`字段，可以根据业务场景设置经常查询的字段作为路由字段。例如可以考虑将用户id、地区作为路由字段，查询时可以过滤不必要的分片，加快查询速度。

安全模式下写入时指定路由：

```
curl -XPUT --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/my_index/my_type/1?  
routing=user1&refresh=true" -H 'Content-Type: application/json' -d'  
{  
  "title": "This is a document"  
}'
```

安全模式下查询时不指定路由示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/my_index/_search?pretty" -H 'Content-Type:  
application/json' -d'  
{  
  "query": {  
    "match": {  
      "title": "document"  
    }  
  }  
}'
```

需要查询所有的分片，返回结果：

```
{  
  "took" : 5,  
  "timed_out" : false,  
  "_shards" : {  
    "total" : 5,  
    "successful" : 5,  
    "skipped" : 0,  
    "failed" : 0  
  },  
  "hits" : {  
    "total" : 1,  
    "max_score" : 0.2876821,  
    "hits" : [  
      {  
        "_index" : "my_index",  
        "_type" : "my_type",  
        "_id" : "1",  
        "_score" : 0.2876821,  
        "_routing" : "user1",  
        "_source" : {  
          "title" : "This is a document"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

安全模式下查询时指定路由示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/my_index/_search?routing=user1&pretty" -H  
'Content-Type: application/json' -d'  
{
```

```
"query": {
  "match": {
    "title": "document"
  }
}
```

查询时只需要查询一个分片，查询结果：

```
{
  "took" : 8,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : 1,
    "max_score" : 0.2876821,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "my_index",
        "_type" : "my_type",
        "_id" : "1",
        "_score" : 0.2876821,
        "_routing" : "user1",
        "_source" : {
          "title" : "This is a document"
        }
      }
    ]
  }
}
```

#### 7.18.4.6 配置 EsClient 角色(协调节点)

EsClient角色可以用于发送查询请求到其他节点，收集和合并结果，以及响应发出查询的客户端。通过配置EsClient角色可以加快查询运算速度，提升缓存命中数。

#### 7.18.4.7 游标查询 ( scroll )

Elasticsearch为了避免深分页，不允许使用分页 ( from&size ) 查询10000条以后的数据，需要使用游标 ( scroll ) 查询。

安全模式下scroll查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?scroll=1m&pretty" -H
'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "match": {
      "age": "36"
    }
  },
  "size":1000
}'
```

#### 📖 说明

使用scroll查询，应该在初始搜索请求中指定scroll参数，这个参数告诉Elasticsearch保持游标窗口多长时间。例如：scroll=1m，表示1分钟。

结果返回：

```
{
  "_scroll_id": "DnF1ZXJ5VGhlbkZldGNoMgAAAAAAAAABPFIFHzExcFdnUWJDU0d5bU==",
  "took": 55,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 50,
    "successful": 50,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "hits": {
    "total": 16692062,
    "max_score": 0.0,
    "hits": [...1000 data ]
  }
}
```

优化scroll：在一般场景下，scroll用来取得排序好的大量数据，但很多时候只需要返回数据，这时候可以对scroll进行优化。使用`_doc`去sort返回的结果不会有排序，此时执行效率最快。

安全模式下示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?scroll=1m&pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "match": {
      "age": "36"
    }
  },
  "size": 1000,
  "sort": "_doc"
}'
```

### 须知

在设置开启scroll时，设置了一个scroll的存活时间，但是如果能够在用完及时关闭，可以提早释放资源，降低Elasticsearch的负担。

```
curl -XDELETE --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_search/scroll=1m&pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "scroll_id": "DnF1ZXJ5VGhlbkZldGNoMgAAAAAAAAABPFIFHzExcFdnUWJDU0d5bU=="
}'
```

#### 7.18.4.8 避免使用 wildcard 模糊匹配查询

Elasticsearch默认支持通过\*? 正则表达式来做模糊匹配，数据量级别达到TB+甚至更高之后，模糊匹配查询通常会耗时比较长，甚至可能导致内存溢出，卡死乃至崩溃宕机的情况。所以数据量大的情况下，不要使用模糊匹配查询。

安全模式下模糊匹配查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
  "query": {
    "wildcard": {
      "name": "*优"
    }
  }
}'
```

### 7.18.4.9 聚合优化

大多时候对单个字段的聚合查询还是比较快的，但是当需要聚合多个字段时，就会产生大量的分组，最终结果就是占用Elasticsearch大量的内存，从而导致内存溢出的情况发生。尽量根据业务优化，减少聚合次数。

#### 默认深度优化聚合改为广度优先聚合

添加设置："collect\_mode": "breadth\_first"。

depth\_first：直接进行子聚合的计算。

breadth\_first：先计算出当前聚合的结果，针对这个结果在对子聚合进行计算。

#### 优化聚合执行方式

在每一层terms aggregation内部加一个“execution\_hint”：“map”。

添加设置："execution\_hint": "map"。

#### 须知

1. 查询结果直接放入到内存中构建map，在查询结果集小的场景下，速度极快；
2. 但如果查询结果集合很大（百万-亿级别）的时候，传统聚合方式会比map方式快。

安全模式下聚合查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "size" : 0,
  "aggregations": {
    "count_age": {
      "terms": {
        "field" : "age"
      }
    }
  }
}'
```

安全模式下聚合优化后查询示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/myindex-001/_search?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "size" : 0,
  "aggregations": {
    "count_age": {
      "terms": {
        "field" : "age",
        "execution_hint": "map",
        "collect_mode": "breadth_first"
      }
    }
  }
}'
```

### 7.18.4.10 超时参数

在对查询结果的精确度要求较低的场景下，如果低响应时间比搜索结果更重要，可以使用如下两个参数来提升查询性能：

1. `terminate_after`：表示每个分片收集的文档的最大数量，一旦达到该数量，查询请求提前终止。
2. `timeout`：表示每个分片上的查询超时时间，在请求超时之前，Elasticsearch 将会返回已经成功从每个分片上获取的结果。

安全模式下使用示例：

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_search?pretty&timeout=10ms&terminate_after=10"
```

#### 📖 说明

“`terminate_after`”和“`timeout`”的使用可能导致查询结果不准确，请按照实际业务场景谨慎使用。这两个参数的取值需结合业务场景来调整。

## 7.19 Elasticsearch 常见问题

### 7.19.1 Reindex 工具常见问题

#### 7.19.1.1 索引数据导入已执行，如何取消该索引的数据导入

##### 处理步骤

**步骤1** 查看索引执行的taskID。

查找日志文件logs/estool.log，检索内容为“索引名称”+空格+“reindex taskID:”。

例如：`cat estool.log | grep 'index1 reindex taskID:'`

结果为“index1 reindex taskID: R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA:68993”，其中R9QEdSqcQkSdkqGzinrvAA:68993即为taskID。

#### 📖 说明

如果索引存在多type，则每个type都会有一个任务ID。

**步骤2** 取消重建索引任务。

```
curl -XPOST --negotiate -k -u : curl -XPOST --negotiate -k -u : 'https://ip:port/_tasks/taskID/_cancel?pretty'
```

#### 📖 说明

- ip：EsNode或EsClient实例的业务IP。
- port：实例业务IP的端口号。
- index\_name：索引表的名称。

**步骤3** 删除新集群已导入索引。

```
curl -XDELETE --negotiate -k -u : 'https://ip:port/index_name?pretty'
```

----结束

### 7.19.1.2 源集群索引在新集群自动创建索引失败

#### 处理步骤

**步骤1** 将配置文件“espara.properties”里的“copySettingAndMapping”设为“false”。

**步骤2** 查找日志文件“logs/estool.log，”检查报错原因。通常是旧版本mapping在新版本不兼容，需要手动在目标集群创建正确的索引mapping。

例如旧版本的\_routing参数需要path参数，新版本要把path去掉。索引mapping相关命令如下：

1. 查看索引mapping。

```
curl -XGET --negotiate -k -u : 'https://ip:port/index_name/_mapping/?pretty'
```

#### 📖 说明

- ip: EsNode或EsClient实例的业务IP。
- port: 实例业务IP的端口号。
- index\_name: 索引表的名称。

2. 创建索引mapping。

```
curl -XPUT --negotiate -k -u : 'https://ip:port/index_name/_mapping/type_name' -H 'Content-Type: application/json' -d '{
  "properties": {
    "filed_name": {
      "type": "text"
    }
  }
}'
```

详细命令参考官网<https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.6/indices-put-mapping.html>。

**步骤3** 索引创建成功后再使用工具对该索引进行数据迁移。

----结束

## 7.19.2 全文检索场景下查询速度慢

### 问题背景与现象

对全索引、全字段进行全文检索时查询速度很慢。

### 原因分析

通过集群状态分析发现，index数和shard数偏多，规划不合理，同时索引分片数设置不合理。

通过查询慢日志发现，提取阶段需要合并大量的结果，导致整个查询时间慢。

## 解决方法

关闭swap交换内存，重新规划索引分片个数，定时进行索引段合并，减少集群段个数。

### 7.19.3 写入数据达到一定量时，指定文档 ID 导致读 IO 很高

#### 问题背景与现象

在写入数据达到一定量时，指定文档ID导致读IO很高。

#### 原因分析

在EsNode节点上执行*iotop*命令，发现大量Elasticsearch线程的磁盘读速率高。通过线程堆栈信息发现，在索引bulk命令的写入流程中，由于写入请求指定文档ID时需要先做一次全量查询，确认该索引是否存在指定的文档ID，这个查询过程占用大量的磁盘读IO。

#### 解决方法

业务侧进行调整，写入数据时不指定文档ID，而是将其作为一个索引字段。

### 7.19.4 自定义 Elasticsearch 插件安装指导

#### 问题背景与现象

在Elasticsearch使用中，如何安装用户自定义的插件。

#### 使用注意事项

- 插件的版本需要与MRS Elasticsearch内核的版本完全一致，否则可能会导致启动失败，建议使用插件前先在开源同版本的Elasticsearch上进行安装验证。
- 插件需要在所有的Elasticsearch实例上进行安装，安装后需要重启Elasticsearch服务，为了避免插件中jar包与MRS Elasticsearch中现有插件存在jar包冲突等问题，建议先在一个Elasticsearch实例上进行验证后再进行规模安装。

#### 前提条件

- 已获取待使用的插件包。
- 已安装Elasticsearch客户端。
- 已创建具有Elasticsearch访问权限的业务用户。

#### 处理步骤

- 步骤1** 将待使用的插件压缩包上传至集群内安装有SetupTool的节点并进行解压。解压后的插件文件夹名称要与子目录下“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Elasticsearch_xxx/install/FusionInsight-Elasticsearch-xxx/elasticsearch/plugins/plugin-descriptor.properties`”文件中的插件参数值一致，如果不一致请修改文件夹名称。
- 步骤2** 使用scp命令，在omm用户下将解压后的插件文件夹拷贝至任意Elasticsearch实例业务IP所在节点的“plugins”目录下（插件的所有者需要为omm用户，group需要为wheel）。

```
scp 解压后的插件路径 omm@Elasticsearch实例所在业务IP地址:${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Elasticsearch_XXX/install/FusionInsight-Elasticsearch-XXX/elasticsearch/plugins
```

#### 📖 说明

- Elasticsearch实例业务IP: 可通过登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 实例”, 查看任意实例的业务IP地址获取。
- xxx为Elasticsearch部件包及内核版本号, 具体以实际为准。

**步骤3** 登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 实例”, 勾选**步骤2**中所使用的实例, 选择“更多 > 重启实例”。

**步骤4** 查看“/var/log/Bigdata/elasticsearch/实例名称/elasticsearch\_cluster.log”日志是否有相关报错, 验证该插件是否可以成功启动。“实例名称”为**步骤2**中所使用的实例。

**步骤5** 以root用户登录**步骤2**所用实例节点, 使用以下命令查看插件是否成功加载。

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 业务用户 (普通模式集群跳过此操作)
```

- 安全模式集群执行此命令: `curl -XGET --negotiate -k -u : "https://当前登录实例节点的业务IP:端口/_cat/plugins"`
- 普通模式集群执行此命令: `curl -XGET "http://当前登录实例节点的业务IP:端口/_cat/plugins"`

执行后如果能看到已上传的插件, 则表示加载成功。

端口号: 可通过登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置”, 在搜索框中搜索“SERVER\_PORT”参数, 获取对应实例的端口号。

**步骤6** 在omm用户下将解压后的插件复制到所有Elasticsearch实例的如下路径。

```
./clusterscp.sh put 解压后的插件路径 ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Elasticsearch_XXX/install/FusionInsight-Elasticsearch-XXX/elasticsearch/plugins
```

#### 📖 说明

- clusterscp.sh位于“FusionInsight\_SetupTool/preinstall/tools/cluste”路径下。如果“Fusioninsight\_SetupTool”在omm用户下无权限访问, 请执行以下命令修改权限:  
`chown omm:wheel -R Fusioninsight_SetupTool路径`
- 复制完成后, 需要确保每个节点上该“plugin”的拥有者和群组分别为omm:wheel, 可以执行以下命令修改所有节点的拥有者信息:  
`./clustercmd.sh "chown -R -v 已安装的plugin路径"`

**步骤7** 登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 更多 > 重启”, 验证用户身份后, 单击“确定”, 等待重启成功。

----结束

## 7.19.5 Elasticsearch 分片 down ( unassigned shard ) 常用处理方式

### 问题背景与现象

Elasticsearch集群报错“Elasticsearch实例存在down状态的主分片”或“Elasticsearch实例存在down状态的副本分片”。

### 处理步骤

**步骤1** 登录任意EsNode节点，执行如下命令查看down分片以及原因，其中unassigned.reason列内容指的是unassigned原因。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_cat/shards/  
indexname?v&h=index,shard,prirep,state,node,unassigned.reason" | grep  
UNASSIGNED
```

#### 📖 说明

- ip: Elasticsearch集群中任意EsNode节点的IP。
- httpport: Elasticsearch实例的HTTP端口，该端口值可以在Manager界面的待操作集群的Elasticsearch服务下，选择该服务的“配置”，选择“全部配置”，右上角搜索参数“SERVER\_PORT”获取。请使用EsNodeX实例的端口进行访问。
- indexname: 待查询分片列表的索引名称。

**步骤2** 分片unassigned的原因包括：

1. INDEX\_CREATED: 由于创建索引的API导致未分配。
2. CLUSTER\_RECOVERED: 由于完全集群恢复导致未分配。
3. INDEX\_REOPENED: 由于打开或关闭一个索引导致未分配。
4. DANGLING\_INDEX\_IMPORTED: 由于导入dangling索引的结果导致未分配。
5. NEW\_INDEX\_RESTORED: 由于从快照恢复到新索引导致未分配。
6. EXISTING\_INDEX\_RESTORED: 由于从快照恢复到已关闭的索引导致未分配。
7. REPLICA\_ADDED: 由于显式添加副本分片导致未分配。
8. ALLOCATION\_FAILED: 由于分片分配失败导致未分配。
9. NODE\_LEFT: 由于承载该分片的节点离开集群导致未分配。
10. REINITIALIZED: 由于当分片从开始移动到初始化时导致未分配（例如，使用影子shadow副本分片）。
11. REROUTE\_CANCELLED: 作为显式取消重新路由命令的结果取消分配。
12. REALLOCATED\_REPLICA: 确定更好的副本位置被标定使用，导致现有的副本分配被取消，出现未分配。

**步骤3** 若unassigned.reason为“ALLOCATION\_FAILED”，可以尝试手动重新分片，命令如下：

```
curl -XPOST --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_cluster/reroute?retry_failed=true"
```

**步骤4** 执行解释API查看分片unassigned的详细原因，请求中的三个参数可以在步骤1执行命令结果中查询到，第一列为索引名称，第二列为分片编号，第三列为是否是主分片。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/_cluster/allocation/explain?pretty" -H 'Content-Type:application/json' -d '{  
  "index": "indexname",
```

```
"shard": shardId,  
"primary": isPrimary  
}
```

### 说明

- “indexname”：\_cat/shards命令查询结果中第一列的索引名称。
- “shardId”：\_cat/shards命令查询结果中第二列的分片编号。
- “isPrimary”：表明要查询的分片是主还是副本。如果\_cat/shards命令查询结果中第三列的值为p，说明是主分片，填true，否则是副本分片，填false。

**步骤5** 分析explain命令的输出结果，若输出结果中包含“explanation”字段，查看该字段内容是否有推荐处理方式。如果有推荐修复方式，优先执行。

**步骤6** 分析**步骤1**cat/shards命令中处于UNASSIGNED状态的分片是否集中在少数几个EsNode实例，如果是，可以尝试单独重启这几个Elasticsearch实例，触发分片再次恢复。

----结束

## 7.19.6 Elasticsearch 的内存 xms 和 xmx 设置不一致导致启动失败

### 问题背景与现象

1. 页面显示Elasticsearch实例启动失败，查看详情是Xms和Xmx大小不一致。

```
[2018-12-11 16:43:58]RoleInstance start failure [[ScriptExecutionResult=ScriptExecutionResult [exitCode=1, output=GC_OPTS of EsNode1 is  
invalid: Xmx(2048MB) is not equal Xms(1024MB).  
, errMsg=]]] for EsNode1#187.6.71.59@187-6-71-59.  
[2018-12-11 16:43:58]RoleInstance start failure [[ScriptExecutionResult=ScriptExecutionResult [exitCode=1, output=GC_OPTS of EsMaster is  
invalid: Xmx(2048MB) is not equal Xms(1024MB).  
, errMsg=]]] for EsMaster#187.6.71.69@187-6-71-69.  
[2018-12-11 16:43:58]Role start failure for ServiceName: Elasticsearch.  
[2018-12-11 16:43:58]RoleInstance start failure [[ScriptExecutionResult=ScriptExecutionResult [exitCode=1, output=GC_OPTS of EsNode1 is  
invalid: Xmx(2048MB) is not equal Xms(1024MB).  
, errMsg=]]] for EsNode1#187.6.71.69@187-6-71-69.
```

2. 查看Elasticsearch后台日志，报错如下，初始化内存和最大内存不一致，导致启动失败。

```
vi /var/log/Bigdata/elasticsearch/esnode1/elasticsearch_cluster.log
```

```
2018-12-11T17:21:49,670][INFO ][o.e.b.BootstrapChecks ] [EsNode1] bound or publishing to a non-  
loopback address, enforcing bootstrap checks  
[2018-12-11T17:21:49,673][ERROR][o.e.b.Bootstrap ] [EsNode1] node validation exception  
[1] bootstrap checks failed  
[1]: initial heap size [536870912] not equal to maximum heap size [1073741824]; this can cause  
resize pauses and prevents mlockall from locking the entire heap  
[2018-12-11T17:21:49,677][INFO ][o.e.n.Node ] [EsNode1] stopping ...  
[2018-12-11T17:21:49,708][INFO ][o.e.n.Node ] [EsNode1] stopped  
[2018-12-11T17:21:49,708][INFO ][o.e.n.Node ] [EsNode1] closing ...  
[2018-12-11T17:21:49,721][INFO ][o.e.n.Node ] [EsNode1] closed
```

### 原因分析

如果JVM以不等的初始(Xms)和最大(Xmx)堆(heap)大小启动，则可能会在系统使用期间调整JVM堆的大小，因此可能会暂停。为了避免这些调整大小的停顿，启动JVM时需要使初始(Xms)堆(heap)大小等于最大(Xmx)堆(heap)大小。另外，启用bootstrap.memory\_lock后，JVM将在启动时锁定堆(heap)的初始(Xms)大小。如果初始堆大小不等于最大堆大小，在重新调整大小之后，将不会将所有JVM堆锁定在内存中。

因此是Elasticsearch的内核限制，要求Elasticsearch的启动参数的初始(Xms)和最大(Xmx)内存相等。

## 解决方法

**步骤1** 登录Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Elasticsearch > 配置”。

**步骤2** 修改Elasticsearch实例的“GC\_OPTS”参数，使初始(Xms)和最大(Xmx)内存的值一致，重启Elasticsearch服务。

----结束

## 7.19.7 Elasticsearch 启动失败报错 vm.max\_map\_count is too low 问题

### 问题背景与现象

Elasticsearch在启动过程中，启动失败，查看elasticsearch\_cluster.log日志发现报错：vm.max\_map\_count is too low。

### 原因分析

启动过程中报错如下：

```
bootstrap checks failed max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low
```

```
ERROR: bootstrap checks failed
max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]
```

## 解决方法

**步骤1** 打开sysctl.conf文件。

```
vi /etc/sysctl.conf
```

**步骤2** 在sysctl.conf文件中查找是否存在vm.max\_map\_count参数。

- 是，修改vm.max\_map\_count参数的值为655360。
- 否，在最后一行添加如下内容。  
vm.max\_map\_count=655360

**步骤3** 执行如下命令，使得修改永久生效。

```
sysctl -p
```

**步骤4** 重启Elasticsearch服务。

----结束

## 7.19.8 Elasticsearch 启动过程因配置文件导致实例启动失败问题

### 问题背景与现象

Elasticsearch集群的某些实例在启动过程中，Manager界面出现报错：RoleInstance start failure。具体报错为Elasticsearch安装目录下的某些文件异常。

## 原因分析

Elasticsearch安装目录下某些文件出现问题，导致启动时启动脚本发生异常，致使Elasticsearch实例启动失败。

## 解决方法

在Manager界面进行同步配置，等待同步配置完成，再次重启即可。

## 7.19.9 Elasticsearch 因目录权限问题导致实例故障

### 问题背景与现象

Manager界面出现Elasticsearch进程故障的告警。

### 原因分析

查看Elasticsearch故障实例所在的日志elasticsearch\_cluster.log报错信息：Unbale to access path.data /srv/BigData/elasticsearch/esmaster，没有权限访问该目录。

### 解决方法

**步骤1** 进入对应的目录，发现目录权限为root。执行如下命令，修改目录权限为“omm:wheel”。

```
chown -R omm:wheel elasticsearch
```

**步骤2** 进入Manager界面再次重启故障的实例。

----结束

## 7.19.10 Elasticsearch 单节点机器故障导致整体写入慢问题

### 问题背景与现象

某局点大集群，246个EsNode实例，当单节点机器不稳定时，Elasticsearch集群的整体写入速度慢。

### 原因分析

通过分析具体的业务和现场定位发现，确实存在单节点机器不稳定问题。查看索引分片设置均为246，Elasticsearch分片均匀的分配到各个EsNode实例上，当bulk批量写入时会因为单个节点写入慢而导致整体的bulk写入慢问题。

### 解决方法

合理的设置分片个数，同时当单节点机器出现问题时，可进行分片迁移操作，将该节点上的热分片迁移到其他机器节点上。

## 7.19.11 Elasticsearch 查询时出现 hits.total 不准确问题

### 问题背景与现象

相同的Elasticsearch查询语句在相同的查询条件下返回的hits.total数不一致（如：在1和92之间来回切换）。

### 原因分析

1. 该问题为Elasticsearch社区疑难问题，问题单号：<https://github.com/elastic/elasticsearch/issues/25603>。
2. 社区提供两种规避方案：
  - a. 查询时指定preference参数：`_primary_first`：优先在主分片上执行查询操作，但在高并发和大数量的场景下会影响查询性能。
  - b. 查询语句中增加sort参数，按索引中的某个keyword字段进行排序。

### 解决方法

查询语句中增加sort参数，按索引中的某个keyword字段进行排序。针对需要保留评分排序的场景，需要业务侧逻辑判断。

## 7.19.12 Elasticsearch 运行过程中出现某 EsNode 实例堆内存溢出

### 问题背景与现象

某节点的EsNode1无法访问，通过该实例执行写入和查询操作均失败。

### 原因分析

1. 分析该实例日志发现，报堆内存OutOfMemoryError，通过dump堆内存分析发现超过70个线程的string数组长度达到99840以上，每个线程占用285MB以上内存，进一步分析数据内容，都是一次bulk导入的数据，总共占用19GB以上，缓存这些数据内存使用率就达到79%，大量任务并发提交，导致实例内存溢出。
2. 与ISV确认，每次bulk提交50000条数据，Elasticsearch每个bulk命令的最佳导入性能为5MB~15MB，根据ISV每条数据2KB左右，推荐ISV修改bulk数据条数为2000条。

### 解决方法

重启EsNode1实例，ISV整改业务侧的批量bulk导入数据条数为2000条，减少导入过程中的内存消耗，解决进程OOM问题。

## 7.19.13 写入数据和已有 type 不一致导致写入失败

### 问题背景与现象

客户端写入数据失败，报错“illegal\_argument\_exception, final mapping would have more than 1 type”。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/test_index/test_type2/id111?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d { "gcsj": "2018-10-13 10:20:05", "bh": "2fdc8d48-45d5-46c3-8550-de4400a87c1c" }
```

```
"error": {
  "root_cause": [
    {
      "type": "illegal_argument_exception",
      "reason": "Rejecting mapping update to [test_index] as the final mapping would have more than 1
type: [test_type1, test_type2]"
    }
  ],
  "type": "illegal_argument_exception",
  "reason": "Rejecting mapping update to [test_index] as the final mapping would have more than 1 type:
[test_type1, test_type2]"
},
"status": 400
}
```

## 原因分析

每一条写入数据 "https://ip:httpport/test\_index/test\_type2/id111" 中，在 Elasticsearch 节点信息以外有3个字段，分别是index（如test\_index）、type（如test\_type）和id（如id111）。Elasticsearch 6.X版本增加内核约束，一个index 对应一个type。该日志的含义是如果写入了这条数据将导致该index的type和已存在的type不一致，因此写入失败。

可以使用命令查看index的mapping情况，确认已有的type名称，以及新写入数据的type和已有type是否一样。

```
curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : "https://ip:httpport/test_index/_mapping?pretty"
{
  "test_index": {
    "mappings": {
      "test_type1": {
        "properties": {
          "date": {
            "type": "date",
            "format": "yyyy/MM/dd HH:mm:ss|yyyy/MM/dd|epoch_millis"
          },
          "text": {
            "type": "text",
            "fields": {
              "keyword": {
                "type": "keyword",
                "ignore_above": 256
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

## 解决方法

导入数据时，保证一个index中的type一致。

### 7.19.14 访问索引数据鉴权失败

#### 问题背景与现象

ACL鉴权模式下，客户端访问索引数据时报错如下：

```
{
  "status": 403,
  "error": {
```

```
"reason": "permission information for user [aaa] is exception, index [bbb] ,this index owner in ZK  
is [NA], your group is [xxx]"  
}  
}
```

## 原因分析

- 索引的鉴权信息写入ZooKeeper过程中出现异常，导致鉴权信息没有正常写入到ZooKeeper。
- Elasticsearch实例启动过程中，从ZooKeeper读取鉴权信息失败，导致进程缓存中未加载到该索引的鉴权信息。

## 解决方法

**步骤1** 登录客户端所在节点，执行如下命令进行认证：

```
kinit elasticsearch
```

### 📖 说明

- 需要使用elasticsearch用户进行认证，其他用户没有权限访问鉴权信息。
- elasticsearch用户的密码，请联系集群管理员获取。

**步骤2** 参考[使用ZooKeeper客户端](#)章节连接ZooKeeper。

**步骤3** 执行如下命令查看ZooKeeper上是否存在异常索引的鉴权信息。

```
get /elasticsearch/indexes/index_name
```

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤5](#)。

### 📖 说明

index\_name：异常索引的名称。

**步骤4** 参考[基于用户和角色的鉴权](#)章节对该用户所属角色授予异常索引的读写访问权限，操作结束。

**步骤5** 使用[同步索引属组信息](#)工具补全异常索引缺失的鉴权信息，操作结束。

----结束

## 7.19.15 Elasticsearch 集群重启过程中 EsMaster 内存溢出

### 问题背景与现象

Elasticsearch集群重启过程中EsMaster内存溢出。

```
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
```

### 原因分析

- Elasticsearch集群规模大，实例数大于300。
- Elasticsearch集群分片数大于70000。
- EsMaster管理的实例或分片数太多导致内存不足，需要对集群内存进行调优。

## 解决方法

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 搜索并调大EsMaster实例的“GC\_OPTS”参数，单击“保存”保存配置。

### 说明

- 建议调整Xms和Xmx为60G以上，但需要结合机器的剩余内存来进行设置。
- 确保Xms和Xmx的值一致。

**步骤3** 在Elasticsearch服务的“概览”页面，选择“更多 > 重启服务”，验证用户身份后单击“确定”，重启Elasticsearch服务。

----结束

# 8 使用 Flink

## 8.1 从零开始使用 Flink

### 操作场景

本章节提供一个使用Flink运行wordcount作业的操作入门指导。

### 前提条件

- MRS集群中已安装Flink组件且集群内各组件正常运行。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
```

**步骤4** 若集群开启了Kerberos认证，需要执行以下步骤，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

1. 准备一个用于提交Flink作业的用户，例如test。

登录Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，单击“添加角色”，输入角色名称与描述。在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Flink”，勾选“FlinkServer管理操作权限”，单击“确定”，返回角色管理。

选择“系统 > 权限 > 用户”，单击“添加用户”，输入用户名、密码等，用户类型选择“人机”，用户组根据需求添加“hadoop”、“yarnviewgroup”和“hadooppmanager”，并添加“System\_administrator”、“default”和创建的角色，单击“确定”完成Flink作业用户创建（首次创建的用户需使用该用户登录Manager修改密码）。

## 📖 说明

用户在Flink提交作业或者运行作业时，需根据涉及的相关服务（如HDFS、Kafka等）是否启用Ranger鉴权，使该用户应具有如下权限：

- 如果启用Ranger鉴权，当前用户必须属于**hadoop**组或者已在Ranger中为该用户添加“/flink”目录的读写权限。
  - 如果停用Ranger鉴权，当前用户必须属于**hadoop**组。
2. 登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，在已增加用户所在行的“操作”列，选择“更多 > 下载认证凭据”，下载用户对应的认证凭据文件到本地并解压。
  3. 将解压得到的“user.keytab”、“krb5.conf”文件拷贝到客户端节点的“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf”目录下。
  4. 登录客户端节点，将客户端节点的业务IP地址以及Manager的浮动IP地址追加到“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”文件中的“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，IP地址之间使用英文逗号分隔。

### vi /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml

5. 配置安全认证。

在“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”配置文件中的对应配置添加keytab路径以及用户名。

```
security.kerberos.login.keytab: <user.keytab文件路径>  
security.kerberos.login.principal: <用户名>
```

例如：

```
security.kerberos.login.keytab: /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/user.keytab  
security.kerberos.login.principal: test
```

6. 参考[认证和加密](#)进行安全加固配置，执行如下命令，并设置为一个用于提交作业的密码。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/bin
```

```
sh generate_keystore.sh
```

该脚本会自动替换“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中关于SSL的相关配置参数值。

7. 配置客户端访问“flink.keystore”和“flink.truststore”文件的路径配置。

- 绝对路径

执行“generate\_keystore.sh”脚本后，默认在“flink-conf.yaml”文件中将“flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径自动配置为绝对路径，此时需要将“conf”目录中的“flink.keystore”和“flink.truststore”文件分别放置在Flink客户端以及Yarn各个节点的该绝对路径上。

- 相对路径（推荐）

请执行如下步骤配置“flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径为相对路径，并确保Flink客户端执行命令的目录可以直接访问该相对路径。

- i. 在“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”目录下新建目录，例如“ssl”。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
mkdir ssl
```

- ii. 移动“flink.keystore”和“flink.truststore”文件到新建目录中。

```
mv flink.keystore ssl/
```

```
mv flink.truststore ssl/
```

iii. 修改 “flink-conf.yaml” 文件中如下两个参数为相对路径。

```
vi /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml
```

```
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore
```

```
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```

## 步骤5 运行wordcount作业。

### 📖 说明

作业提交有如下模式：

- Session模式

该模式会在 “客户端安装路径/Flink/tmp/.yarn-properties-<username>” 中创建一个YARN属性文件，在提交作业时，会将作业提交到该文件所记录的applicationID上。作业结束后Flink集群不会关闭，Session模式下分如下两种模式提交作业：

- attached模式（默认）

yarn-session.sh客户端将Flink集群提交给YARN，但客户端一直在运行，跟踪集群的状态。如果集群失败，客户端将显示错误。如果客户端被终止，会向集群发出关闭信号。

- detached模式（-d或--detached）

yarn-session.sh客户端将Flink集群提交给YARN，然后客户端返回。需要再次调用客户端或YARN工具来关闭Flink集群。

- Application模式

该模式会在YARN上启动一个Flink集群，其中应用程序jar的main()方法在YARN中的JobManager上执行，可使用HDFS上的依赖包。应用程序完成后，集群将立即关闭。也可以使用yarn application -kill <ApplicationId>或通过取消Flink作业手动停止集群，作业结束后Flink集群也会关闭。

- Per-Job Cluster模式

该模式会在YARN上启动一个Flink集群，然后在本地运行提供的应用程序jar，最后将JobGraph提交给YARN上的JobManager。如果使用--detached参数，客户端将在作业提交后停止，作业结束后Flink集群也会关闭。

- yarn-cluster模式

和Per-Job Cluster模式类似。

- 若开启了作业注册功能，即 “/opt/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml” 文件中参数配置为 “job.alarm.enable: true”、“job.register.enable: true” 和 “flinkServer.tenant.name: CLIENT\_APP” 时，运行作业命令中需要指定作业名，即添加参数 “-Dyarn.application.name=作业名”。

- 普通集群（未开启Kerberos认证）

- 使用Session的attached模式提交作业

```
yarn-session.sh -nm "session-name"
```

重新打开一个客户端连接，提交作业：

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
```

```
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/  
WordCount.jar
```

- 使用Application模式提交作业

```
flink run-application -t yarn-application /opt/hadoopclient/Flink/  
flink/examples/streaming/WordCount.jar
```

- 使用Per-job模式提交作业

```
flink run -t yarn-per-job /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/  
streaming/WordCount.jar
```

- 使用yarn-cluster模式提交作业

**flink run -m yarn-cluster /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar**

## • 安全集群（开启Kerberos认证）

– “flink.keystore” 和 “flink.truststore” 文件路径为相对路径时：

- 使用Session的attached模式提交作业，其中“ssl/”是相对路径

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/  
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name"
```

```
...  
Cluster started: Yarn cluster with application id application_1624937999496_0017  
JobManager Web Interface: http://192.168.1.150:32261
```

重新打开一个客户端连接，提交作业：

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env  
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/  
WordCount.jar
```

```
...  
Job has been submitted with JobID 587d5498fff18d8b2501fdf7ebb9c4fb  
Program execution finished  
Job with JobID 587d5498fff18d8b2501fdf7ebb9c4fb has finished.  
Job Runtime: 19917 ms
```

- 使用Application模式提交作业

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/  
flink run-application -t yarn-application -Dyarn.ship-  
files="ssl/" /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/  
WordCount.jar
```

```
...  
Submitted application application_1669179911005_0070  
Waiting for the cluster to be allocated  
Deploying cluster, current state ACCEPTED  
YARN application has been deployed successfully.  
Found Web Interface xxx:xxx of application 'application_1669179911005_0070'.
```

- 使用Per-job模式提交作业

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/  
flink run -t yarn-per-job -Dyarn.ship-files="ssl/" /opt/  
hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```

```
...  
Cluster started: Yarn cluster with application id application_1669179911005_0071  
Job has been submitted with JobID 75011429a29f230121809f54f4570ed0  
Program execution finished  
Job with JobID 75011429a29f230121809f54f4570ed0 has finished.  
Job Runtime: 21245 ms
```

- 使用yarn-cluster模式提交作业

```
flink run -m yarn-cluster -yt ssl/ /opt/hadoopclient/Flink/flink/  
examples/streaming/WordCount.jar
```

– “flink.keystore” 和 “flink.truststore” 文件路径为绝对路径时：

- 使用Session的attached模式提交作业

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/  
yarn-session.sh -nm "session-name"
```

重新打开一个客户端连接，提交作业：

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
```

```
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/  
WordCount.jar
```

或者：`flink run -t yarn-session -`

```
Dyarn.application.id=application_XXX /opt/hadoopclient/Flink/  
flink/examples/streaming/WordCount.jar
```

- 使用Application模式提交作业

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
flink run-application -t yarn-application /opt/hadoopclient/Flink/  
flink/examples/streaming/WordCount.jar
```

- 使用Per-job模式提交作业

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
flink run -t yarn-per-job /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/  
streaming/WordCount.jar
```

- 使用yarn-cluster模式提交作业

```
flink run -m yarn-cluster /opt/hadoopclient/Flink/flink/  
examples/streaming/WordCount.jar
```

## 说明

通过客户端注册到FlinkServer的作业，若未开启作业注册到FlinkServer功能，暂不支持在FlinkServer WebUI执行启动、开发、停止等操作。可参考[Flink作业级巡检能力](#)开启作业注册到FlinkServer功能。

**步骤6** 使用运行用户登录FusionInsight Manager，进入Yarn服务的原生页面，找到对应作业的application，单击application名称，进入到作业详情页面。

- 若作业尚未结束，可单击“Tracking URL”链接进入到Flink的原生页面，查看作业的运行信息。
- 若作业已运行结束，对于在session中提交的作业，可以单击“Tracking URL”链接登录Flink原生页面查看作业信息。

图 8-1 application

The screenshot shows the Hadoop Yarn web interface. On the left is a navigation menu with options like 'Cluster', 'About', 'Nodes', 'Node Labels', 'Applications', 'NEW', 'NEW SAVING', 'SUBMITTED', 'ACCEPTED', 'RUNNING', 'FINISHED', 'FAILED', 'KILLED', 'Scheduler', and 'Tools'. The main content area is titled 'Application application\_...' and contains the following information:

- Application Overview:**
  - User: test
  - Name: testjob
  - Application Type: Apache Flink
  - Application Tags:
  - Application Priority: 0 (Higher Integer value indicates higher priority)
  - YarnApplicationState: RUNNING: AM has registered with RM and started running.
  - Queue: default
  - FinalStatus Reported by AM: Application has not completed yet.
  - Started: 145hrs, 1mins, 6sec
  - Tracking URL: [ApplicationMaster](#)
  - Log Aggregation Status: NOT YET
  - Diagnostics:
  - Unmanaged Application: false
  - Application Node Label expression: <Not set>
  - AM container Node Label expression: <DEFAULT\_PARTITION>
- Application Metrics:**
  - Total Resource Preempted: <memory0, vCores0>
  - Total Number of Non-AM Containers Preempted: 0
  - Total Number of AM Containers Preempted: 0
  - Resource Preempted from Current Attempt: <memory0, vCores0>
  - Number of Non-AM Containers Preempted from Current Attempt: 0
  - Aggregate Resource Allocation: 534953479 MB-seconds, 522062 vcore-seconds
  - Aggregate Preempted Resource Allocation: 0 MB-seconds, 0 vcore-seconds
- Table:** A table with columns: Attempt ID, Started, Node, Logs, Nodes blacklisted by the app, Nodes blacklisted by the system. The first row shows 'a0aattem1', a timestamp, 'https://node: atak', and zeros for the last two columns.

---结束

## 8.2 查看 Flink 作业信息

用户可以通过Yarn的WebUI，在图形化界面查看Flink作业的相关信息。

### 前提条件

集群已安装Flink服务。

### 访问 Yarn 的 WebUI

**步骤1** 进入Yarn服务页面：

登录FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > Yarn > 概览”。

**步骤2** 单击“ResourceManager WebUI”后面对应的链接，进入Yarn的WebUI页面。

----结束

## 8.3 配置 Flink 服务参数

### 配置说明

Flink所有的配置参数都可以在客户端侧进行配置，建议用户直接修改客户端的“flink-conf.yaml”配置文件进行配置，如果通过Manager界面修改Flink服务参数，配置完成之后需要重新下载安装客户端：

- 配置文件路径：*客户端安装路径*/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml。
- 文件的配置格式为 *key: value*。

例：**taskmanager.heap.size: 1024mb**

注意配置项key:与value之间需有空格分隔。

### 配置详情

本章节为你介绍如下参数配置：

- **JobManager & TaskManager：**

JobManager和TaskManager是Flink的主要组件，针对各种安全场景和性能场景，配置项包括通信端口，内存管理，连接重试等。

- **Blob服务端：**

JobManager节点上的Blob服务端是用于接收用户在客户端上传的Jar包，或将Jar包发送给TaskManager，传输log文件等，配置项包括端口，SSL，重试次数，并发等。

- **Distributed Coordination (via Akka)：**

Flink客户端与JobManager的通信，JobManager与TaskManager的通信和TaskManager与TaskManager的通信都基于Akka actor模型。相关参数可以根据网络环境或调优策略进行配置，配置项包括消息发送和等待的超时设置，akka监测机制Deathwatch等。

- **SSL:**  
当需要配置安全Flink集群时，需要配置SSL相关配置项，配置项包括SSL开关，证书，密码，加密算法等。
- **Network communication (via Netty):**  
Flink运行Job时，Task之间的数据传输和反压检测都依赖Netty，某些环境下可能需要对Netty参数进行配置。对于高级调优，可调整部分Netty配置项，默认配置已可满足大规模集群并发高吞吐量的任务。
- **JobManager Web Frontend:**  
JobManager启动时，会在同一进程内启动Web服务器，访问Web服务器可以获取当前Flink集群的信息，包括JobManager，TaskManager及集群内运行的Job。Web服务器参数的配置项包括端口，临时目录，显示项目，错误重定向，安全相关等。
- **File Systems:**  
Task运行中会创建结果文件，支持对文件创建行为进行配置，配置项包括文件覆盖策略，目录创建等。
- **State Backend:**  
Flink提供了HA和作业的异常恢复，并且提供版本升级时作业的暂停恢复。对于作业状态的存储，Flink依赖于state backend，作业的重启依赖于重启策略，用户可以对这两部分进行配置。配置项包括state backend类型，存储路径，重启策略等。
- **Kerberos-based Security:**  
Flink安全模式下必须配置Kerberos相关配置项，配置项包括kerberos的keytab、principal等。
- **HA:**  
Flink的HA模式依赖于ZooKeeper，所以必须配置ZooKeeper相关配置，配置项包括ZooKeeper地址，路径，安全认证等。
- **Environment:**  
对于JVM配置有特定要求的场景，可以通过配置项传递JVM参数到客户端，JobManager，TaskManager等。
- **Yarn:**  
Flink运行在Yarn集群上时，JobManager运行在Application Master上。JobManager的一些配置参数依赖于Yarn，通过配置YARN相关的配置，使Flink更好的运行在Yarn上，配置项包括yarn container的内存，虚拟内核，端口等。
- **Pipeline:**  
为适应某些场景对降低时延的需求，设计多个Job间采用Netty直接相连的方式传递数据，即分别使用NettySink用于Server端、NettySource用于Client端进行数据传输。配置项包括NettySink的信息存放路径、NettySink的端口监测范围、连接是否通过SSL加密以及NettySink监测所使用的网络所在域等。
- **配置客户端提交作业开启告警功能:**  
通过Flink客户端提交的作业默认未开启告警功能，若要开启告警功能，需要在提交作业的节点安装两个FlinkServer实例，并在客户端的“flink-conf.yaml”文件中配置相关参数。

**说明**

对于MRS ECS/BMS集群，若通过Manager界面修改了FlinkServer的HA模式，需同步刷新集群默认客户端中的Flink配置，以保证Flink提交作业的告警功能正常使用。

操作步骤如下：

1. 以root用户登录集群的主、备OMS节点。
2. 执行如下命令刷新客户端配置。

```
sh /opt/executor/bin/refresh-client-config.sh
```

- **FlinkServer HA**

使用HA启动FlinkServer，配置项包括FlinkServer的浮动IP、仲裁IP等信息。

**JobManager & TaskManager**

表 8-1 JobManager &amp; TaskManager 参数说明

| 参数                              | 描述                                                                                                                                                        | 默认值         | 是否必选 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| taskmanager.rpc.port            | TaskManager的IPC端口范围。                                                                                                                                      | 32326-32390 | 否    |
| taskmanager.memory.segment-size | 内存管理器和网络堆栈使用的内存缓冲区大小。单位：bytes。                                                                                                                            | 32768       | 否    |
| taskmanager.data.port           | TaskManager数据交换端口范围。                                                                                                                                      | 32391-32455 | 否    |
| taskmanager.data.ssl.enabled    | TaskManager之间数据传输是否使用SSL加密，仅在全局开关security.ssl开启时有效。                                                                                                       | false       | 否    |
| taskmanager.numberOfTaskSlots   | TaskManager占用的slot数，一般配置成物理机的核数，yarn-session模式下只能使用-s参数传递，yarn-cluster模式下只能使用-ys参数传递。                                                                     | 2           | 否    |
| parallelism.default             | 默认并行度，用于未指定并行度的作业。                                                                                                                                        | 1           | 否    |
| task.cancellation.interval      | 两次连续任务取消操作的间隔时间。单位：ms。                                                                                                                                    | 30000       | 否    |
| client.rpc.port                 | Flink client端Akka system监测端口。                                                                                                                             | 32651-32720 | 否    |
| jobmanager.memory.process.size  | JobManager堆内存大小，yarn-session模式下只能使用-jm参数传递，yarn-cluster模式下只能使用-yjm参数传递，如果小于YARN配置文件中yarn.scheduler.minimum-allocation-mb大小，则使用YARN配置中的值。单位：B/KB/MB/GB/TB。 | 2GB         | 否    |

| 参数                                     | 描述                                                                                                                                                               | 默认值         | 是否必选 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| taskmanager.memory.process.size        | TaskManager堆内存大小, yarn-session模式下只能使用-tm参数传递, yarn-cluster模式下只能使用-ytm参数传递, 如果小于YARN配置文件中 yarn.scheduler.minimum-allocation-mb大小, 则使用YARN配置中的值。单位: B/KB/MB/GB/TB。 | 4GB         | 否    |
| taskmanager.network.numberOfBuffers    | TaskManager网络传输缓冲栈数量, 如果作业运行中出错提示系统中可用缓冲不足, 可以增加这个配置项的值。                                                                                                         | 2048        | 否    |
| taskmanager.debug.memory.log           | 调试Flink内存和GC相关问题时可开启, TaskManager会定时采集内存和GC的统计信息, 包括当前堆内, 堆外, 内存池的使用率和GC时间。                                                                                      | false       | 否    |
| taskmanager.debug.memory.log-interval  | TaskManager定期记录内存及GC统计的间隔时间。单位: 毫秒。                                                                                                                              | 5000        | 否    |
| taskmanager.maxRegistrationDuration    | TaskManager向JobManager注册自己的最长时间, 如果超过时间, TaskManager会关闭。                                                                                                         | 5 min       | 否    |
| taskmanager.initial-registration-pause | 两次连续注册的初始间隔时间。该值需带一个时间单位 (ms/s/min/h/d) (比如5秒)。<br>时间数值和单位之间有半角字符空格。ms/s/m/h/d表示毫秒、秒、分钟、小时、天。                                                                    | 500 ms      | 否    |
| taskmanager.max-registration-pause     | TaskManager注册失败最大重试间隔。单位: ms/s/m/h/d。                                                                                                                            | 30 s        | 否    |
| taskmanager.refused-registration-pause | TaskManager注册连接被JobManager拒绝后的重试间隔。单位: ms/s/m/h/d。                                                                                                               | 10 s        | 否    |
| classloader.resolve-order              | 从用户代码加载类时定义类解析策略, 这意味着是首先检查用户代码jar (“child-first”) 还是应用程序类路径 (“parent-first”)。默认设置指示首先从用户代码jar加载类, 这意味着用户代码jar可以包含和加载不同于Flink使用的 (依赖) 依赖项。                       | child-first | 否    |
| slot.idle.time out                     | Slot Pool中空闲Slot的超时时间 (以ms为单位)。                                                                                                                                  | 50000       | 否    |

| 参数                                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       | 默认值    | 是否必选 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| slot.request.timeout                                 | 从Slot Pool请求Slot的超时（以ms为单位）。                                                                                                                                                                                                             | 300000 | 否    |
| task.cancellation.timeout                            | 取消任务超时时间（以ms为单位），超时会触发TaskManager致命错误。设置为0，取消任务卡住则不会报错。                                                                                                                                                                                  | 180000 | 否    |
| taskmanager.network.detailed-metrics                 | 启用网络队列长度的详细指标监控。                                                                                                                                                                                                                         | false  | 否    |
| taskmanager.network.memory.buffer-per-channel        | 每个传出/传入通道（子分区/输入通道）使用的最大网络缓冲区数。在基于信用的流量控制模式下，这表示每个输入通道中有多少信用。它应配置至少2以获得良好的性能。1个缓冲区用于接收子分区中的飞行中数据，1个缓冲区用于并行序列化。                                                                                                                           | 2      | 否    |
| taskmanager.network.memory.floating-buffers-per-gate | 每个输出/输入门（结果分区/输入门）使用的额外网络缓冲区数。在基于信用的流量控制模式中，这表示在所有输入通道之间共享多少浮动信用。浮动缓冲区基于积压（子分区中的实时输出缓冲区）反馈来分布，并且可以帮助减轻由子分区之间的不平衡数据分布引起的背压。如果节点之间的往返时间较长和/或群集中的机器数量较多，则应增加此值。                                                                             | 8      | 否    |
| taskmanager.network.memory.fraction                  | 用于网络缓冲区的JVM内存的占比。这决定了TaskManager可以同时拥有多少流数据交换通道以及通道缓冲的程度。如果作业被拒绝或者收到系统没有足够缓冲区的警告，请增加此值或“taskmanager.network.memory.min”和“taskmanager.network.memory.max”。另请注意，“taskmanager.network.memory.min”和“taskmanager.network.memory.max”可能会覆盖此占比。 | 0.1    | 否    |
| taskmanager.network.memory.max                       | 网络缓冲区的最大内存大小。该值需带一个大小单位（B/KB/MB/GB/TB）。                                                                                                                                                                                                  | 5GB    | 否    |
| taskmanager.network.memory.min                       | 网络缓冲区的最小内存大小。该值需带一个大小单位（B/KB/MB/GB/TB）。                                                                                                                                                                                                  | 64MB   | 否    |

| 参数                                          | 描述                                                                     | 默认值   | 是否必选 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| taskmanager.network.request-backoff.initial | 输入通道的分区请求的最小退避。                                                        | 100   | 否    |
| taskmanager.network.request-backoff.max     | 输入通道的分区请求的最大退避。                                                        | 10000 | 否    |
| taskmanager.registration.timeout            | TaskManager注册的超时时间，在该时间内未成功注册，TaskManager将终止。该值需带一个时间单位（ms/s/min/h/d）。 | 5 min | 否    |
| resourcemanager.taskmanager.timeout         | 释放空闲TaskManager的超时（以ms为单位）。                                            | 30000 | 否    |

## Blob 服务端

表 8-2 Blob 服务端参数说明

| 参数                                     | 描述                                                 | 默认值         | 是否必选 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------|
| blob.server.port                       | blob服务器端口。                                         | 32456-32520 | 否    |
| blob.service.ssl.enabled               | blob传输通道是否加密传输，仅在全局开关security.ssl开启时有。             | true        | 是    |
| blob.fetch.retries                     | TaskManager从JobManager下载blob文件的重试次数。               | 50          | 否    |
| blob.fetch.num-concurrent              | JobManager支持的下载blob的并发数。                           | 50          | 否    |
| blob.fetch.backlog                     | JobManager支持的blob下载队列大小，比如下载Jar包等。单位：个。            | 1000        | 否    |
| library-cache-manager.cleanup.interval | 当用户取消flink job后，jobmanager删除HDFS上存放用户jar包的时间，单位为s。 | 3600        | 否    |

## Distributed Coordination (via Akka)

表 8-3 Distributed Coordination 参数说明

| 参数                            | 描述                                                                                                    | 默认值                    | 是否必选 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| akka.ask.timeout              | akka所有异步请求和阻塞请求的超时时间。如果Flink发生超时失败，可以增大这个值。当机器处理速度慢或者网络阻塞时会发生超时。单位：ms/s/m/h/d。                        | 300s                   | 否    |
| akka.lookup.timeout           | 查找JobManager actor对象的超时时间。单位：ms/s/m/h/d。                                                              | 10s                    | 否    |
| akka.framesize                | JobManager和TaskManager间最大消息传输大小。当Flink出现消息大小超过限制的错误时，可以增大这个值。单位：b/B/KB/MB。                            | 10485760b              | 否    |
| akka.watch.heartbeat.interval | Akka DeathWatch机制检测失联TaskManager的心跳间隔。如果TaskManager经常发生由于心跳消息丢失或延误而被错误标记为失联的情况，可以增大这个值。单位：ms/s/m/h/d。 | 10s                    | 否    |
| akka.watch.heartbeat.pause    | Akka DeathWatch可接受的心跳暂停时间，较小的数值表示不允许不规律的心跳。单位：ms/s/m/h/d。                                             | 60s                    | 否    |
| akka.watch.threshold          | DeathWath失败检测阈值，较小的数值容易把正常TaskManager标记为失败，较大的值增加了失败检测的时间。                                            | 12                     | 否    |
| akka.tcp.timeout              | 发送连接TCP超时时间，如果经常发生满网络环境下连接TaskManager超时，可以增大这个值。单位：ms/s/m/h/d。                                        | 20s                    | 否    |
| akka.throughput               | Akka批量处理消息的数量，一次操作完后把处理线程归还线程池。较小的数值代表actor消息处理的公平调度，较大的值以牺牲调度公平的代价提高整体性能。                            | 15                     | 否    |
| akka.log.lifecycle.events     | Akka远程时间日志开关，当需要调试时可打开此开关。                                                                            | false                  | 否    |
| akka.startup-timeout          | 远程组件启动失败前的超时时间。该值需带一个时间单位（ms/s/min/h/d）                                                               | 与 akka.ask.timeout的值一致 | 否    |
| akka.ssl.enabled              | Akka通信SSL开关，仅在全局开关security.ssl开启时有。                                                                   | true                   | 是    |

| 参数                                              | 描述                                                                                                           | 默认值 | 是否必选 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| akka.client-socket-worker-pool.pool-size-factor | 计算线程池大小的因子，计算公式： $\text{ceil}(\text{可用处理器} \times \text{因子})$ ，计算结果限制在 pool-size-min 和 pool-size-max 之间。     | 1.0 | 否    |
| akka.client-socket-worker-pool.pool-size-max    | 基于因子计算的线程数上限。                                                                                                | 2   | 否    |
| akka.client-socket-worker-pool.pool-size-min    | 基于因子计算的线程数下限。                                                                                                | 1   | 否    |
| akka.client.timeout                             | 【说明】客户端超时时间。该值需带一个时间单位（ms/s/min/h/d）。                                                                        | 60s | 否    |
| akka.server-socket-worker-pool.pool-size-factor | 【说明】计算线程池大小的因子，计算公式： $\text{ceil}(\text{可用处理器} \times \text{因子})$ ，计算结果限制在 pool-size-min 和 pool-size-max 之间。 | 1.0 | 否    |
| akka.server-socket-worker-pool.pool-size-max    | 基于因子计算的线程数上限。                                                                                                | 2   | 否    |
| akka.server-socket-worker-pool.pool-size-min    | 基于因子计算的线程数下限。                                                                                                | 1   | 否    |

## SSL

表 8-4 SSL 参数说明

| 参数                    | 描述           | 默认值     | 是否必选 |
|-----------------------|--------------|---------|------|
| security.ssl.protocol | SSL 传输的协议版本。 | TLSv1.2 | 是    |

| 参数                               | 描述                        | 默认值                                                                                                                                                 | 是否必选 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| security.ssl.algorithms          | 支持的SSL标准算法。               | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 是    |
| security.ssl.enabled             | 内部通信SSL总开关，按照集群的安装模式自动配置。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>安全模式: true</li> <li>普通模式: false</li> </ul>                                                                   | 是    |
| security.ssl.keystore            | Java keystore文件。          | -                                                                                                                                                   | 是    |
| security.ssl.keystore-password   | keystore文件解密密码。           | -                                                                                                                                                   | 是    |
| security.ssl.key-password        | keystore文件中服务端key的解密密码。   | -                                                                                                                                                   | 是    |
| security.ssl.truststore          | truststore文件包含公共CA证书。     | -                                                                                                                                                   | 是    |
| security.ssl.truststore-password | truststore文件解密密码。         | -                                                                                                                                                   | 是    |

## Network communication (via Netty)

表 8-5 Network communication 参数说明

| 参数                                          | 描述                               | 默认值 | 是否必选 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----|------|
| taskmanager.network.netty.num-arenas        | Netty内存块数。                       | 1   | 否    |
| taskmanager.network.netty.server.numThreads | Netty服务器线程的数量。-1表示线程数等于TM的slot数。 | -1  | 否    |

| 参数                                                             | 描述                                                                                                              | 默认值  | 是否必选 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| taskmanager.net<br>work.netty.client.<br>numThreads            | Netty客户端线程数。-1表示线程数<br>等于TM的slot数。                                                                              | -1   | 否    |
| taskmanager.net<br>work.netty.client.c<br>onnectTimeoutSe<br>c | Netty客户端连接超时。单位：s。                                                                                              | 120  | 否    |
| taskmanager.net<br>work.netty.sendR<br>eceiveBufferSize        | Netty发送和接收缓冲区大小。默认<br>为系统缓冲区大小（cat / proc /<br>sys / net / ipv4 / tcp_ [rw]<br>mem），在现代Linux中为4MB。单<br>位：bytes。 | 4096 | 否    |
| taskmanager.net<br>work.netty.transp<br>ort                    | Netty传输类型，“nio”或<br>“epoll”。                                                                                    | nio  | 否    |

## JobManager Web Frontend

表 8-6 JobManager Web Frontend 参数说明

| 参数                                              | 描述                                                                                                                                                                                                                  | 默认值             | 是否必选 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| jobmanager.<br>web.allow-<br>access-<br>address | web访问白名单，ip以逗号隔开。只有在<br>白名单中的ip才能访问web。                                                                                                                                                                             | *               | 是    |
| flink.security.<br>enable                       | 用户安装Flink集群时，需要选择“安全<br>模式”或“普通模式”。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>当选择“安全模式”，自动配置为<br/>“true”。</li> <li>当选择“普通模式”，自动配置为<br/>“false”。</li> </ul> 对于已经安装好的Flink集群，用户可<br>以通过查看配置的值来区分当前安装的是<br>安全模式还是普通模式。 | 自动配置            | 否    |
| rest.bind-port                                  | web端口，支持范围：32261-32325。                                                                                                                                                                                             | 32261-32<br>325 | 否    |
| jobmanager.<br>web.history                      | 显示“flink.security.enable”最近的job<br>数目。                                                                                                                                                                              | 5               | 否    |
| jobmanager.<br>web.checkpoi<br>nts.disable      | 禁用checkpoint统计。                                                                                                                                                                                                     | false           | 否    |

| 参数                                                | 描述                                                             | 默认值      | 是否必选 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|
| jobmanager.web.checkpoints.history                | Checkpoint统计记录数。                                               | 10       | 否    |
| jobmanager.web.backpressure.cleanup-interval      | 未访问反压记录清理周期。单位：ms。                                             | 600000   | 否    |
| jobmanager.web.backpressure.refresh-interval      | 反压记录刷新周期。单位：ms。                                                | 60000    | 否    |
| jobmanager.web.backpressure.num-samples           | 计算反压使用的堆栈跟踪记录数。                                                | 100      | 否    |
| jobmanager.web.backpressure.delay-between-samples | 计算反压的采样间隔。单位：ms                                                | 50       | 否    |
| jobmanager.web.ssl.enabled                        | web是否使用SSL加密传输，仅在全局开关security.ssl开启时有。                         | false    | 是    |
| jobmanager.web.accesslogging.enable               | web操作日志使能开关，日志会存放在webaccess.log中。                              | true     | 是    |
| jobmanager.web.x-frame-options                    | http安全头X-Frame-Options的值，可选范围为：SAMEORIGIN、DENY、ALLOW-FROM uri。 | DENY     | 是    |
| jobmanager.web.cache-directive                    | web页面是否支持缓存。                                                   | no-store | 是    |
| jobmanager.web.expires-time                       | web页面缓存过期时长。单位：ms。                                             | 0        | 是    |
| jobmanager.web.access-control-allow-origin        | 网页同源策略，防止跨域攻击。                                                 | *        | 是    |
| jobmanager.web.refresh-interval                   | web网页刷新时间。单位：ms。                                               | 3000     | 是    |

| 参数                              | 描述                               | 默认值      | 是否必选 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------|
| jobmanager.web.logout-timer     | 配置无操作情况下自动登出时间间隔。<br>单位：ms。      | 600000   | 是    |
| jobmanager.web.403-redirect-url | web403页面，访问若遇到403错误，则会重定向到配置的页面。 | 自动配置     | 是    |
| jobmanager.web.404-redirect-url | web404页面，访问若遇到404错误，则会重定向到配置的页面。 | 自动配置     | 是    |
| jobmanager.web.415-redirect-url | web415页面，访问若遇到415错误，则会重定向到配置的页面。 | 自动配置     | 是    |
| jobmanager.web.500-redirect-url | web500页面，访问若遇到500错误，则会重定向到配置的页面。 | 自动配置     | 是    |
| rest.await-leader-timeout       | 客户端等待Leader地址的时间（以ms为单位）。        | 30000    | 否    |
| rest.client.max-content-length  | 客户端处理的最大内容长度（以字节为单位）。            | 10485760 | 否    |
| rest.connection-timeout         | 客户端建立TCP连接的最长时间（以ms为单位）。         | 15000    | 否    |
| rest.idleness-timeout           | 连接保持空闲状态的最长时间（以ms为单位）。           | 300000   | 否    |
| rest.retry.delay                | 客户端在连续重试之间等待的时间（以ms为单位）。         | 3000     | 否    |
| rest.retry.max-attempts         | 如果可重试算子操作失败，客户端将尝试重试的次数。         | 20       | 否    |
| rest.server.max-content-length  | 服务端处理的最大内容长度（以字节为单位）。            | 10485760 | 否    |
| rest.server.numThreads          | 异步处理请求的最大线程数。                    | 4        | 否    |
| web.timeout                     | web监控超时时间（以ms为单位）。               | 10000    | 否    |

## File Systems

表 8-7 File Systems 参数说明

| 参数                                | 描述                                                                                                                                                                                                      | 默认值   | 是否必选 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| fs.overwrite-files                | 文件输出写操作是否默认覆盖已有文件。                                                                                                                                                                                      | false | 否    |
| fs.output.always-create-directory | 当文件写入程序的并行度大于1时，输出文件的路径下会创建一个目录，并将不同的结果文件（每个并行写程序任务）放入该目录。 <ul style="list-style-type: none"><li>设置为true，那么并行度为1的写入程序也将创建一个目录并将一个结果文件放入其中。</li><li>设置为false，则并行度为1的写入程序将直接在输出路径中创建文件，而不再创建目录。</li></ul> | false | 否    |

## State Backend

表 8-8 State Backend 参数说明

| 参数                             | 描述                                                                                                                 | 默认值                       | 是否必选    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| state.backend.fs.checkpointdir | 当backend为filesystem时的路径，路径必须能够被JobManager访问到，本地路径只支持local模式，集群模式下请使用HDFS路径。                                        | hdfs:///flink/checkpoints | 否       |
| state.savepoints.dir           | Flink用于恢复和更新作业的保存点存储目录。当触发保存点的时候，保存点元数据信息将会保存到该目录中。                                                                | hdfs:///flink/savepoint   | 安全模式下必配 |
| restart-strategy               | 默认重启策略，用于未指定重启策略的作业： <ul style="list-style-type: none"><li>fixed-delay</li><li>failure-rate</li><li>none</li></ul> | fixed-delay               | 否       |

| 参数                                                      | 描述                                   | 默认值                                                                                                                                  | 是否必选 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| restart-strategy.fixed-delay.attempts                   | fixed-delay策略重试次数。                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>作业中开启了checkpoint, 默认值为Integer.MAX_VALUE。</li> <li>作业中未开启checkpoint, 默认值为3。</li> </ul>         | 否    |
| restart-strategy.fixed-delay.delay                      | fixed-delay策略重试间隔时间。单位: ms/s/m/h/d。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>作业中开启了checkpoint, 默认值是10s。</li> <li>作业中未开启checkpoint, 默认值和配置项akka.ask.timeout的值一致。</li> </ul> | 否    |
| restart-strategy.failure-rate.max-failures-per-interval | 故障率策略下作业失败前给定时间段内的最大重启次数。            | 1                                                                                                                                    | 否    |
| restart-strategy.failure-rate.failure-rate-interval     | failure-rate策略重试时间。单位: ms/s/m/h/d。   | 60 s                                                                                                                                 | 否    |
| restart-strategy.failure-rate.delay                     | failure-rate策略重试间隔时间。单位: ms/s/m/h/d。 | 默认值和akka.ask.timeout配置值一样。                                                                                                           | 否    |

## Kerberos-based Security

表 8-9 Kerberos-based Security 参数说明

| 参数                                | 描述                                             | 默认值                | 是否必选 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|
| security.kerberos.login.keytab    | 该参数为客户端参数，keytab路径。                            | 根据实际业务配置           | 是    |
| security.kerberos.login.principal | 该参数为客户端参数，如果keytab和principal都设置，默认会使用keytab认证。 | 根据实际业务配置           | 否    |
| security.kerberos.login.contexts  | 该参数为服务器端参数，flink生成jass文件的contexts。             | Client、KafkaClient | 是    |

## HA

表 8-10 HA 参数说明

| 参数                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 默认值                    | 是否必选 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| high-availability                                  | HA模式，是启用HA还是非HA模式。当前支持两种模式： <ul style="list-style-type: none"><li>• none，只运行单个jobManager，jobManager的状态不进行Checkpoint。</li><li>• ZooKeeper。<ul style="list-style-type: none"><li>- 非YARN模式下，支持多个jobManager，通过选举产生leader。</li><li>- YARN模式下只存在一个jobManager。</li></ul></li></ul> | zookeeper              | 否    |
| high-availability.zookeeper.quorum                 | ZooKeeper quorum地址。                                                                                                                                                                                                                                                          | 自动配置                   | 否    |
| high-availability.zookeeper.path.root              | Flink在ZooKeeper上创建的根目录，存放HA模式必须的元数据。                                                                                                                                                                                                                                         | /flink                 | 否    |
| high-availability.storageDir                       | 存放state backend中JobManager元数据，ZooKeeper只保存实际数据的指针。                                                                                                                                                                                                                           | hdfs:///flink/recovery | 否    |
| high-availability.zookeeper.client.session-timeout | ZooKeeper客户端会话超时时间。单位：ms。                                                                                                                                                                                                                                                    | 90000                  | 否    |

| 参数                                                    | 描述                                                                                                                               | 默认值                                                                                | 是否必选 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| high-availability.zookeeper.client.connection-timeout | ZooKeeper客户端连接超时时间。单位：ms。                                                                                                        | 15000                                                                              | 否    |
| high-availability.zookeeper.client.retry-wait         | ZooKeeper客户端重试等待时间。单位：ms。                                                                                                        | 5000                                                                               | 否    |
| high-availability.zookeeper.client.max-retry-attempts | ZooKeeper客户端最大重试次数。                                                                                                              | 3                                                                                  | 否    |
| high-availability.job.delay                           | 当jobManager恢复后重启job的延迟时间。                                                                                                        | 默认值和akka.ask.timeout配置值保持一致                                                        | 否    |
| high-availability.zookeeper.client.acl                | 设置ZooKeeper节点的ACL (open creator)，按照集群的安全模式自动配置。                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>安全模式：creator</li> <li>非安全模式：open</li> </ul> | 是    |
| zookeeper.sasl.disable                                | 基于SASL认证的使能开关，按照集群的安全模式自动配置：。                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>安全模式：false</li> <li>非安全模式：true</li> </ul>   | 是    |
| zookeeper.sasl.service-name                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>如果ZooKeeper服务端配置了不同于“ZooKeeper”的服务名，可以设置此配置项。</li> <li>如果客户端和服务端的服务名不一致，认证会失败。</li> </ul> | zookeeper                                                                          | 是    |

## Environment

表 8-11 Environment 参数说明

| 参数                    | 描述                                                                                                          | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 是否必选 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| env.j<br>ava.o<br>pts | JVM参<br>数，会传<br>递到启动<br>脚本，<br>JobManag<br>er，<br>TaskMana<br>ger，Yarn<br>客户端。<br>比如传递<br>远程调试<br>的参数<br>等。 | -Xloggc:<LOG_DIR>/gc.log -XX:+PrintGCDetails -<br>XX:-OmitStackTraceInFastThrow -<br>XX:+PrintGCTimeStamps -<br>XX:+PrintGCDateStamps -<br>XX:+UseGCLogFileRotation -<br>XX:NumberOfGCLogFiles=20 -<br>XX:GCLogFileSize=20M -<br>Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -<br>Djava.library.path=\$<br>{HADOOP_COMMON_HOME}/lib/native -<br>Djava.net.preferIPv4Stack=true -<br>Djava.net.preferIPv6Addresses=false -<br>Dbeetle.application.home.path=/opt/xxx/<br>Bigdata/common/runtime/security/config | 否    |

## Yarn

表 8-12 Yarn 参数说明

| 参数                                 | 描述                                                                                                                                            | 默认值                       | 是否必选 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| yarn.maximum-<br>failed-containers | 当TaskManager所属容器出错后，<br>重新申请container次数。默认值为<br>Flink集群启动时TaskManager的数<br>量。                                                                 | 5                         | 否    |
| yarn.application-<br>attempts      | Application master重启次数，次数<br>是算在一个validity interval的最大<br>次数，validity interval在flink中设<br>置为akka的timeout。重启后AM的<br>地址和端口会变化，client需要手动<br>连接。 | 2                         | 否    |
| yarn.heartbeat-<br>delay           | Application Master和YARN<br>Resource Manager心跳的时间间<br>隔。单位：seconds                                                                             | 5                         | 否    |
| yarn.containers.vc<br>ores         | 每个Yarn容器的虚拟核数。                                                                                                                                | TaskMana<br>ger的slot<br>数 | 否    |
| yarn.application-<br>master.port   | Application Master端口号设置，支<br>持端口范围。                                                                                                           | 32586-326<br>50           | 否    |

## Pipeline

表 8-13 Pipeline 参数说明

| 参数                                          | 描述                                                                          | 默认值                   | 是否必选                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| nettyconnector.registerserver.topic.storage | 设置NettySink的IP、端口及并发度信息在第三方注册服务器上的路径。建议用户使用ZooKeeper进行存储。                   | /flink/nettyconnector | 否，当使用 pipeline 特性为必选 |
| nettyconnector.sinkserver.port.range        | 设置NettySink的端口范围。                                                           | 28444-28843           | 否，当使用 pipeline 特性为必选 |
| nettyconnector.ssl.enabled                  | 设置NettySink与NettySource之间通信是否配置SSL加密。其中加密密钥以及加密协议等请参见 <a href="#">SSL</a> 。 | false                 | 否，当使用 pipeline 特性为必选 |
| nettyconnector.message.delimiter            | 用来配置nettysink发送给nettysource消息的分隔符，长度为2-4个字节，不可包含“\n”，“ ”，“#”。               | 默认使用“\$ _”            | 否，当使用 pipeline 特性为必选 |

## 配置客户端提交作业开启告警功能

表 8-14 客户端提交作业开启告警功能参数说明

| 参数                  | 描述                   | 配置值                   | 是否必选 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------|
| job.alarm.enable    | 是否开启作业告警功能           | true                  | 是    |
| flinkserver.host.ip | FlinkServer两个实例的业务IP | x.x.x.x,x.x.x.x<br>.x | 是    |

## FlinkServer HA

表 8-15 FlinkServer HA 参数说明

| 参数               | 描述                   | 默认值  | 是否必选 |
|------------------|----------------------|------|------|
| flink_ha_enabled | 是否使用HA启动FlinkServer。 | true | 是    |

| 参数                      | 描述                                              | 默认值     | 是否必选 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|
| flink.ha.floatip        | FlinkServer服务使用的浮动IP，配置在业务平面。<br>IP地址必须唯一且未被使用。 | x.x.x.x | 是    |
| flink.ha.mediator.ip    | FlinkServer服务中HA的仲裁IP，该值是业务平面的网关地址。             | x.x.x.x | 是    |
| flink.ha.net.timeout    | FlinkServer服务网络间断超时时间。单位为秒。                     | 20      | 否    |
| flink.ha.heartbeat.port | HA心跳链路端口。                                       | 28944   | 否    |
| flink.ha.rpc.port       | HA RPC通信端口。                                     | 28946   | 否    |
| flink.ha.sync.port      | HA文件同步链路端口。                                     | 28945   | 否    |

## 8.4 配置 Flink 安全特性

### 8.4.1 安全特性描述

#### Flink 认证和加密

- Flink集群中，各部件支持认证。
  - Flink集群内部各部件和外部各部件之间，支持和外部部件如YARN、HDFS、ZooKeeper进行kerberos认证。
  - Flink集群内部各部件之间，如Flink client和JobManager、JobManager和TaskManager、TaskManager和TaskManager之间支持security cookie认证。
- Flink集群中，各部件支持SSL加密传输；集群内部各部件之间，如Flink client和JobManager、JobManager和TaskManager、TaskManager和TaskManager之间支持SSL加密传输。  
详情可参考[认证和加密](#)。

#### ACL 控制

在HA模式下，支持ACL控制。

Flink在HA模式下，支持用ZooKeeper来管理集群和发现服务。ZooKeeper支持SASL ACL控制，即只有通过SASL ( kerberos ) 认证的用户，才有往ZK上操作文件的权限。如果要在Flink上使用SASL ACL控制，需要在Flink配置文件中设置如下配置：

```
high-availability.zookeeper.client.acl: creator  
zookeeper.sasl.disable: false
```

具体配置项介绍请参考[HA](#)。

## Web 安全

Flink Web安全加固，支持白名单过滤，Flink Web只能通过YARN代理访问，支持安全头域增强。在Flink集群中，各部件的监测端口支持范围可配置。

- 编码规范：
  - 说明：Web Service客户端和服务端间使用相同的编码方式，是为了防止出现乱码现象，也是实施输入校验的基础。
  - 安全加固：web server响应消息统一采用UTF-8字符编码。
- 支持IP白名单过滤：
  - 说明：防止非法用户登录，需在web server侧添加IP Filter过滤源IP非法的请求。
  - 安全加固：支持IP Filter实现Web白名单配置，配置项是“jobmanager.web.allow-access-address”，默认情况下只支持YARN用户接入。

### 📖 说明

安装客户端之后需要将客户端节点IP追加到jobmanager.web.allow-access-address配置项中。

- 禁止将文件绝对路径发送到客户端：
  - 说明：文件绝对路径发送到客户端会暴露服务端的目录结构信息，有助于攻击者遍历了解系统，为攻击者攻击提供帮助。
  - 安全加固：Flink配置文件中所有配置项中如果包含以/开头的，则删掉第一级目录。
- 同源策略：
  - 说明：如果两个URL的协议，主机和端口均相同，则它们同源；如果不同源，默认不能相互访问；除非被访问者在其服务端显示指定访问者的来源。
  - 安全加固：响应头“Access-Control-Allow-Origin”头域默认配置为YARN集群ResourceManager的IP地址，如果源不是来自YARN的，则不能互相访问。
- 防范敏感信息泄露：
  - 说明：带有敏感数据的Web页面都应该禁止缓存，以防止敏感信息泄漏或通过代理服务器上上网的用户数据互窜现象。
  - 安全加固：添加“Cache-control”、“Pragma”、“Expires”安全头域，默认值为：“Cache-Control: no-store”，“Pragma : no-cache”，“Expires : 0”。实现了安全加固，Flink和web server交互的内容将不会被缓存。
- 防止劫持：
  - 说明：由于点击劫持（ClickJacking）和框架盗链都利用到框架技术，所以需要采用安全措施。
  - 安全加固：添加“X-Frame-Options”安全头域，给浏览器提供允许一个页面可否在“iframe”、“frame”或“object”网站中的展现页面的指示，如果默认配置为“X-Frame-Options: DENY”，则确保任何页面都不能被嵌入到别的“iframe”、“frame”或“object”网站中，从而避免了点击劫持（clickjacking）的攻击。
- 对Web Service接口调用记录日志：
  - 说明：对“Flink webmonitor restful”接口调用进行日志记录。

- 安全加固：“access log”支持配置：“jobmanager.web.accesslog.enable”，默认为“true”。且日志保存在单独的“webaccess.log”文件中。
- 跨站请求（CSRF）伪造防范：
  - 说明：在B/S应用中，对于涉及服务器端数据改动（如增加、修改、删除）的操作必须进行跨站请求伪造的防范。跨站请求伪造是一种挟制终端用户在当前已登录的Web应用程序上执行非本意的操作的攻击方法。
  - 安全加固：现有请求修改的接口有2个post，1个delete，其余均是get请求，非get请求的接口均已删除。
- 异常处理：
  - 说明：应用程序出现异常时，捕获异常，过滤返回给客户端的信息，并在日志中记录详细的错误信息。
  - 安全加固：默认的错误提示页面，进行信息过滤，并在日志中记录详细的错误信息。新加四个配置项，默认配置为FusionInsight提供的跳转URL，错误提示页面跳转到固定配置的URL中，防止暴露不必要的信息。

表 8-16 四个配置项参数介绍

| 参数                              | 描述                               | 默认值 | 是否必选配置 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| jobmanager.web.403-redirect-url | web403页面，访问若遇到403错误，则会重定向到配置的页面。 | -   | 是      |
| jobmanager.web.404-redirect-url | web404页面，访问若遇到404错误，则会重定向到配置的页面。 | -   | 是      |
| jobmanager.web.415-redirect-url | web415页面，访问若遇到415错误，则会重定向到配置的页面。 | -   | 是      |
| jobmanager.web.500-redirect-url | web500页面，访问若遇到500错误，则会重定向到配置的页面。 | -   | 是      |

- HTML5安全：
  - 说明：HTML5是下一代的Web开发规范，为开发者提供了许多新的功能并扩展了标签。这些新的标签及功能增加了攻击面，存在被攻击的风险（例如跨域资源共享、客户端存储、WebWorker、WebRTC、WebSocket等）。
  - 安全加固：添加“Access-Control-Allow-Origin”配置，如运用到跨域资源共享功能，可对HTTP响应头的“Access-Control-Allow-Origin”属性进行控制。

#### 说明

Flink不涉及如客户端存储、WebWorker、WebRTC、WebSocket等安全风险。

## 安全声明

- Flink的安全都为开源社区提供和自身研发。有些是需要用户自行配置的安全特性，如认证、SSL传输加密等，这些特性可能对性能和使用方便性造成一定影响。
- Flink作为大数据计算和分析平台，对客户输入的数据是否包含敏感信息无法感知，因此需要客户保证输入数据是脱敏的。

- 客户可以根据应用环境，权衡配置安全与否。
- 任何与安全有关的问题，请联系运维人员。

## 8.4.2 认证和加密

### 安全认证

Flink整个系统存在三种认证方式：

- 使用kerberos认证：Flink yarn client与Yarn Resource Manager、JobManager与Zookeeper、JobManager与HDFS、TaskManager与HDFS、Kafka与TaskManager、TaskManager和Zookeeper。
- 使用security cookie进行认证：Flink yarn client与Job Manager、JobManager与TaskManager、TaskManager与TaskManager。
- 使用YARN内部的认证机制：Yarn Resource Manager与Application Master（简称AM）。

#### 📖 说明

- Flink的JobManager与YARN的AM是在同一个进程下。
- 如果用户集群开启Kerberos认证需要使用kerberos认证。

表 8-17 安全认证方式

| 安全认证方式         | 说明               | 配置方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerbero<br>s认证 | 当前只支持keytab认证方式。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从FusionInsight Manager下载用户keytab，并将keytab放到Flink客户端所在主机的某个文件夹下。</li> <li>2. 在“flink-conf.yaml”上配置： <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keytab路径。<br/> <pre>security.kerberos.login.keytab: /home/flinkuser/keytab/abc222.keytab</pre>                     说明：<br/>                     “/home/flinkuser/keytab/abc222.keytab”表示的是用户目录。</li> <li>b. principal名。<br/> <pre>security.kerberos.login.principal: abc222</pre> </li> <li>c. 对于HA模式，如果配置了ZooKeeper，还需要设置ZK kerberos认证相关的配置。配置如下：<br/> <pre>zookeeper.sasl.disable: false<br/>security.kerberos.login.contexts: Client</pre> </li> <li>d. 如果用户对于Kafka client和Kafka broker之间也需要做kerberos认证，配置如下：<br/> <pre>security.kerberos.login.contexts: Client,KafkaClient</pre> </li> </ol> </li> </ol> |

| 安全认证方式             | 说明 | 配置方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Security Cookie 认证 | -  | <p>1. 在Flink客户端的“bin”目录下，调用“generate_keystore.sh”脚本，生成“Security Cookie”、“flink.keystore”文件和“flink.truststore”文件。<br/>执行<b>sh generate_keystore.sh</b>，输入用户自定义密码。密码不允许包含#。</p> <p><b>说明</b><br/>执行脚本后，在Flink客户端的“conf”目录下生成“flink.keystore”和“flink.truststore”文件，并且在客户端配置文件“flink-conf.yaml”中将以下配置项进行了默认赋值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 将配置项“security.ssl.keystore”设置为“flink.keystore”文件所在绝对路径。</li> <li>• 将配置项“security.ssl.truststore”设置为“flink.truststore”文件所在的绝对路径。</li> <li>• 将配置项“security.cookie”设置为“generate_keystore.sh”脚本自动生成的一串随机规则密码。</li> <li>• 默认“flink-conf.yaml”中“security.ssl.encrypt.enabled: false”，“generate_keystore.sh”脚本将配置项“security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值设置为调用“generate_keystore.sh”脚本时输入的密码。</li> <li>• 如果需要使用密文时，设置“flink-conf.yaml”中“security.ssl.encrypt.enabled: true”，“generate_keystore.sh”脚本不会配置“security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值，需要使用Manager明文加密API进行获取，执行<b>curl -k -i -u user name:password -X POST -HContent-type:application/json -d '{"plainText": "password"}' 'https://x.x.x.x:28443/web/api/v2/tools/encrypt'</b>其中user name:password分别为当前系统登录用户名和密码；“plainText”的password为调用“generate_keystore.sh”脚本时的密码；x.x.x.x为集群Manager的浮动IP。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。</li> </ul> <p>2. 查看是否打开“Security Cookie”开关，即查看配置“flink-conf.yaml”文件中的“security.enable: true”，查看“security cookie”是否已配置成功，例如：<br/>security.cookie: ae70acc9-9795-4c48-ad35-8b5adc8071744f605d1d-2726-432e-88ae-dd39bfec40a9</p> <p><b>说明</b><br/>使用MRS客户端预制“generate_keystore.sh”脚本获取SSL证书有效期为5年。<br/>若要关闭默认的SSL认证方式，需在“flink-conf.yaml”文件中配置“security.ssl.enabled”的值为“false”，并且注释如下参数：security.ssl.key-password、security.ssl.keystore-password、security.ssl.keystore、security.ssl.truststore-password、security.ssl.truststore。</p> |

| 安全认证方式     | 说明                       | 配置方法 |
|------------|--------------------------|------|
| YARN内部认证方式 | 该方式是YARN内部的认证方式，不需要用户配置。 | -    |

### 📖 说明

当前一个Flink集群只支持一个用户，一个用户可以创建多个Flink集群。

## 加密传输

Flink整个系统存在三种加密传输方式：

- 使用Yarn内部的加密传输方式：Flink yarn client与Yarn Resource Manager、Yarn Resource Manager与Job Manager。
- SSL：Flink yarn client与JobManager、JobManager与TaskManager、TaskManager与TaskManager。
- 使用Hadoop内部的加密传输方式：JobManager和HDFS、TaskManager和HDFS、JobManager与ZooKeeper、TaskManager与ZooKeeper。

### 📖 说明

Yarn内部和Hadoop内部都不需要用户配置加密，用户只需要配置SSL加密传输方式。

配置SSL传输，用户主要在客户端的“flink-conf.yaml”文件中做如下配置：

1. 打开SSL开关和设置SSL加密算法，配置参数如表8-18所示，请根据实际情况修改对应参数值。

表 8-18 参数描述

| 参数                           | 参数值示例 | 描述                       |
|------------------------------|-------|--------------------------|
| security.ssl.enabled         | true  | 打开SSL总开关。                |
| akka.ssl.enabled             | true  | 打开akka SSL开关。            |
| blob.service.ssl.enabled     | true  | 打开blob通道SSL开关。           |
| taskmanager.data.ssl.enabled | true  | 打开taskmanager之间通信的SSL开关。 |

| 参数                           | 参数值示例                                                                                                                                               | 描述          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| security.ssl.algorithm<br>ms | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | 设置SSL加密的算法。 |

### 📖 说明

如果打开Task Manager之间data传输通道的SSL，对性能会有较大影响，需要用户从安全和性能综合考虑。

- 在Flink客户端的bin目录下，执行命令`sh generate_keystore.sh <password>`，请参考[认证和加密](#)，[表8-19](#)中的配置项会被默认赋值，用户也可以手动配置。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

表 8-19 参数描述

| 参数                               | 参数值示例                         | 描述                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| security.ssl.keystore            | \${path}/<br>flink.keystore   | keystore的存放路径，“flink.keystore”表示用户通过generate_keystore.sh*工具生成的keystore文件名称。      |
| security.ssl.keystore-password   | -                             | keystore的password，-表示需要用户输入自定义设置的密码值。                                            |
| security.ssl.key-password        | -                             | ssl key的password，-表示需要用户输入自定义设置的密码值。                                             |
| security.ssl.truststore          | \${path}/<br>flink.truststore | truststore存放路径，“flink.truststore”表示用户通过generate_keystore.sh*工具生成的truststore文件名称。 |
| security.ssl.truststore-password | -                             | truststore的password，-表示需要用户输入自定义设置的密码值。                                          |

### 📖 说明

“path”目录是用来存放SSL keystore、truststore相关配置文件，该目录是由用户自定义创建。

- 配置客户端访问keystore或truststore文件路径。
  - 相对路径（推荐）

请执行如下步骤配置 “flink.keystore” 和 “flink.truststore” 文件路径为相对路径，并确保Flink客户端执行命令的目录可以直接访问该相对路径。

- i. 在Flink客户端 “conf” 目录下新建目录，例如ssl。

```
cd /Flink客户端目录/Flink/flink/conf/  
mkdir ssl
```

- ii. 移动 “flink.keystore” 和 “flink.truststore” 文件到新建目录中。

```
mv flink.keystore ssl/  
mv flink.truststore ssl/
```

- iii. 修改 “flink-conf.yaml” 文件中如下两个参数为相对路径。

```
vi /Flink客户端目录/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml  
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore  
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```

#### - 绝对路径

执行 “generate\_keystore.sh” 脚本后，默认在 “flink-conf.yaml” 文件中将 “flink.keystore” 和 “flink.truststore” 文件路径自动配置为绝对路径，此时需要将 “conf” 目录中的 “flink.keystore” 和 “flink.truststore” 文件分别放置在Flink客户端以及Yarn各个节点的该绝对路径上。

## 8.4.3 配置对接 Kafka

Flink样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户），并从Kafka组件接收数据。

**步骤1** 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Flink和Kafka。

**步骤2** 创建Topic。

- 用户使用Linux命令行创建topic，执行命令前需要使用kinit命令进行人机认证，如 **kinit flinkuser**。

#### 📖 说明

flinkuser需要用户自己创建，并拥有创建Kafka的topic权限。

创建topic的命令格式：{zkQuorum}表示ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。  
{Topic}表示Topic名称。

```
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/kafka --replication-factor 1 --partitions 5 --topic {Topic}
```

例如此处以topic1的数据为例：

```
/opt/client/Kafka/kafka/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper  
10.96.101.32:2181,10.96.101.251:2181,10.96.101.177:2181,10.91.8.160:2181/kafka --replication-factor  
1 --partitions 5 --topic topic1
```

#### 📖 说明

ZooKeeper集群信息如下：

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP

ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。

- ZooKeeper客户端端口号

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

- 服务端topic权限配置。

将Kafka的Broker配置参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的值修改为“true”。

### 步骤3 安全认证。

安全认证的方式有三种：Kerberos认证、SSL加密认证和Kerberos+SSL模式认证，用户在使用的时候可任选其中一种方式进行认证。

#### ● Kerberos认证配置

- 客户端配置。

在Flink配置文件“flink-conf.yaml”中，增加kerberos认证相关配置（主要在“contexts”项中增加“KafkaClient”），示例如下：

```
security.kerberos.login.keytab: /home/demo/keytab/flinkuser.keytab
security.kerberos.login.principal: flinkuser
security.kerberos.login.contexts: Client,KafkaClient
security.kerberos.login.use-ticket-cache: false
```

- 运行参数。

关于“SASL\_PLAINTEXT”协议的运行参数示例如下：

```
--topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21007 --security.protocol SASL_PLAINTEXT --
sasl.kerberos.service.name kafka --kerberos.domain.name hadoop.系统域名.com //
10.96.101.32:21007表示kafka服务器的IP:port
```

#### ● SSL加密配置

- 服务端配置。

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，参数类别设置为“全部配置”，搜索“ssl.mode.enable”并配置为“true”。

- 客户端配置。

- i. 登录集群的FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > Kafka > 更多 > 下载客户端”，下载客户端压缩文件到本地机器。
- ii. 使用客户端根目录中的“ca.crt”证书文件生成客户端的“truststore”。

执行命令如下：

```
keytool -noprompt -import -alias myservcert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

命令执行结果查看：

```
drwx----- 5 zgd users 4096 Feb 4 16:22 .
drwxr-xr-x 10 zgd users 4096 Jan 22 17:38 ..
-rwx----- 1 zgd users 135 Jan 22 17:31 application.properties
-rwx----- 1 zgd users 790 Jan 22 17:31 bigdata_env.sample
-rw----- 1 zgd users 1322 Jan 22 17:31 ca.crt
-rwx----- 1 zgd users 4508 Jan 22 17:31 conf.py
-rw----- 1 zgd users 120 Jan 22 17:31 hosts
-rwx----- 1 zgd users 745 Jan 22 17:31 install.bat
-rwx----- 1 zgd users 15082 Jan 22 17:31 install.sh
drwx----- 2 zgd users 4096 Jan 22 17:38 JDK
-rwx----- 1 zgd users 37021723 Jan 22 17:31 jython-standalone-2.7.0.jar
drwx----- 5 zgd users 4096 Jan 22 17:38 Kafka
drwx----- 3 zgd users 4096 Jan 22 17:38 KrbClient
-rwx----- 1 zgd users 473 Jan 22 17:31 log4j.properties
-rwx----- 1 zgd users 2107 Jan 22 17:31 README
-rwx----- 1 zgd users 6949 Jan 22 17:31 refreshConfig.sh
-rwx----- 1 zgd users 1736 Jan 22 17:31 switchuser.py
-rw-r--r-- 1 root root 1004 Feb 4 16:22 truststore.jks
```

- iii. 运行参数。

“ssl.truststore.password”参数内容需要跟创建“truststore”时输入的密码保持一致，执行以下命令运行参数。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

```
--topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:9093 --security.protocol SSL --  
ssl.truststore.location /home/zgd/software/FusionInsight_Kafka_ClientConfig/truststore.jks  
--ssl.truststore.password XXX
```

- **Kerberos+SSL模式配置**

完成上文中Kerberos和SSL各自的服务端和客户端配置后，只需要修改运行参数中的端口号和协议类型即可启动Kerberos+SSL模式。

```
--topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21009 --security.protocol SASL_SSL --  
sasl.kerberos.service.name kafka --ssl.truststore.location --kerberos.domain.name hadoop.系统域  
名.com /home/zgd/software/FusionInsight_Kafka_ClientConfig/truststore.jks --ssl.truststore.password  
XXX
```

---结束

## 8.4.4 配置 Pipeline

1. 配置文件。

- nettyconnector.registerserver.topic.storage: 设置NettySink的IP、端口及并发度信息在第三方注册服务器上的路径（必填），例如：  
nettyconnector.registerserver.topic.storage: /flink/nettyconnector
- nettyconnector.sinkserver.port.range: 设置NettySink的端口范围（必填），例如：  
nettyconnector.sinkserver.port.range: 28444-28843
- nettyconnector.ssl.enabled: 设置NettySink与NettySource之间通信是否SSL加密（默认为false），例如：  
nettyconnector.ssl.enabled: true

2. 安全认证配置。

- Zookeeper的SASL认证，依赖“flink-conf.yaml”中有关HA的相关配置。
- SSL的keystore、truststore、keystore password、truststore password以及password等也使用“flink-conf.yaml”的相关配置，具体配置请参见[加密传输](#)。

## 8.4.5 配置表与流 JOIN

### 操作步骤

**步骤1** 确保集群安装完成，包括HDFS、YARN、安全Redis和Flink。

#### 📖 说明

由于在安全集群模式下也可以安装普通的Redis，通过安装时选择“REDIS\_SECURITY\_ENABLED”配置选项进行控制，“true”为安全Redis，“false”为普通Redis。Redis安全模式下会进行kerberos认证及鉴权，会损耗性能；Redis普通模式下，内网客户端无需认证可直接访问Redis。该部分只对安全Redis的操作进行说明。

**步骤2** 创建Redis集群，添加Redis用户及权限配置，并下载“user.keytab”和“krb5.conf”文件，Redis的详细信息请参考FusionInsight Manager中的[使用Redis](#)组件。

**步骤3** 修改“import.properties”和“read.properties”配置文件，这两个配置文件位于样例代码的config目录下。

- “import.properties”配置参考如下：

```
#path to read csv files, it can be file or directory  
CsvPath=config/configtable.csv  
  
#csv file headers exist in file first line or not  
CsvHeaderExist=true  
#csv file headers, also the redis field names
```

```
#Notice: if CsvHeaderExist false, you must set it, if CsvHeaderExist true, it read from csv file
ColumnNames=username,age,company,workLocation,educational,workYear,phone,nativeLocation,school

#redis security mode open or not
Redis_Security=true
#redis hostname/ip and port when you need to connect to redis
Redis_IP_Port=SZV1000064084:22400,SZV1000064082:22400,SZV1000064085:22400
#redis user principal
Redis_Principal=test11@<系统域名>
#redis keytab file path
Redis_KeytabFile=config/user.keytab
#redis krb5 file path
Redis_Krb5File=config/krb5.conf
```

#### 📖 说明

用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

- “read.properties”配置参考如下：

```
#the redis field names, configure which fields you need to read, Notice you need English field names
ReadFields=username,age,company,workLocation,educational,workYear,phone,nativeLocation,school
#redis security mode open or not
Redis_Security=true
#redis hostname/ip and port when you need to connect to redis
Redis_IP_Port=SZV1000064084:22400,SZV1000064082:22400,SZV1000064085:22400
#redis user principal
Redis_Principal=test11@<系统域名>
#redis keytab file path
Redis_KeytabFile=config/user.keytab
#redis krb5 file path
Redis_Krb5File=config/krb5.conf
```

**步骤4** 在Flink客户端下创建config目录，并将“user.keytab”、“krb5.conf”、“log.txt”、“configtable.csv”、“import.properties”和“read.properties”文件放置在config目录下，例如“/opt/client/Flink/flink/config/configtable.csv”等。

#### 📖 说明

“log.txt”和“configtable.csv”在样例代码的data目录下获取。

----结束

## 8.5 配置开发 Flink 可视化作业


### 8.5.1 Flink WebUI 应用简介

Flink WebUI提供基于Web的可视化开发平台，用户只需要编写SQL即可开发作业，极大降低作业开发门槛。同时通过作业平台能力开放，支持业务人员自行编写SQL开发作业来快速应对需求，大大减少Flink作业开发工作量。

#### Flink WebUI 特点

Flink WebUI主要有以下特点：

- 企业级可视化运维：运维管理界面化、作业监控、作业开发Flink SQL标准化等。



- 快速建立集群连接：通过集群连接功能配置访问一个集群，需要客户端配置、用户认证密钥文件。
- 快速建立数据连接：通过数据连接功能配置访问一个组件。创建“数据连接类型”为“HDFS”类型时需创建集群连接，其他数据连接类型的“认证类型”为“KERBEROS”需创建集群连接，“认证类型”为“SIMPLE”不需创建集群连接。

### 说明

“数据连接类型”为“Kafka”时，认证类型不支持“KERBEROS”。

- 可视化开发平台：支持自定义输入/输出映射表，满足不同输入来源、不同输出目标端的需求。
- 图形化作业管理：简单易用。



## Flink WebUI 关键能力

FlinkWebUI关键能力如表8-20：

表 8-20 Flink WebUI 关键能力

| 关键能力分类        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 批流一体          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持一套Flink SQL定义批作业和流作业。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Flink SQL内核能力 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Flink SQL支持自定义大小窗、24小时以内流计算、超出24小时批处理。</li> <li>● Flink SQL支持Kafka、HDFS读取；支持写入Kafka、Redis和HDFS；支持Redis维表Join。</li> <li>● 支持同一个作业定义多个Flink SQL，多个指标合并在一个作业计算。当一个作业是相同主键、相同的输入和输出时，该作业支持多个窗口的计算。</li> <li>● 支持AVG、SUM、COUNT、MAX和MIN统计方法。</li> </ul> |

| 关键能力分类         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flink SQL可视化定义 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集群连接管理，配置Kafka、Redis、HDFS等服务所属的集群信息。</li> <li>● 数据连接管理，配置Kafka、Redis、HDFS等服务信息。</li> <li>● 数据表管理，定义Sql访问的数据表信息，用于生成DDL语句。</li> <li>● Flink SQL作业定义，根据用户输入的Sql，校验、解析、优化、转换成Flink作业并提交运行。</li> </ul>                                                                                                      |
| Flink作业可视化管理   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持可视化定义流作业和批作业。</li> <li>● 支持作业资源、故障恢复策略、Checkpoint策略可视化配置。</li> <li>● 流作业和批作业的状态监控。</li> <li>● Flink作业运维能力增强，包括原生监控页面跳转。</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 性能&可靠性         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 流处理支持24小时窗口聚合计算，毫秒级性能。</li> <li>● 批处理支持90天窗口聚合计算，分钟级计算完成。</li> <li>● 支持对流处理和批处理的数据进行过滤配置，过滤无效数据。</li> <li>● 读取HDFS数据时，提前根据计算周期过滤。</li> <li>● Flink作业里的数据来源于Redis，Flink作业已设置“故障恢复策略”，计算时，数据从Redis读入，作业故障无数据丢失。</li> <li>● 作业定义平台故障、服务降级，不支持再定义作业，但是不影响已有作业计算。</li> <li>● 作业故障有自动重启机制，重启策略可配置。</li> </ul> |

## Flink WebUI 应用流程

Flink WebUI应用流程参考如下步骤：

图 8-2 Flink WebUI 应用流程




表 8-21 Flink WebUI 应用流程说明

| 阶段                   | 说明                                     | 参考章节                   |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 创建应用                 | 通过应用来隔离不同的上层业务。                        | <a href="#">创建应用</a>   |
| 创建集群连接               | 通过集群连接配置访问不同的集群。                       | <a href="#">创建集群连接</a> |
| 创建数据连接               | 通过数据连接，访问不同的数据服务，包括HDFS、Kafka、Redis等。  | <a href="#">创建数据连接</a> |
| 创建流表                 | 通过数据表，定义源表、维表、输出表的基本属性和字段信息。           | <a href="#">创建流表</a>   |
| 创建SQL/JAR作业 (流式/批作业) | 定义Flink作业的API，包括Flink SQL和Flink Jar作业。 | <a href="#">创建作业</a>   |
| 作业管理                 | 管理创建的作业，包括作业启动、开发、停止、删除和编辑等。           | <a href="#">创建作业</a>   |

## 8.5.2 Flink WebUI 权限管理

访问并使用Flink WebUI进行业务操作需为用户赋予FlinkServer相关权限，Manager的admin用户没有FlinkServer的业务操作权限。

FlinkServer中应用（租户）是最大管理范围，包含集群连接管理、数据连接管理、应用管理、流表和作业管理等。

FlinkServer中有如表8-22所示三种资源权限：

表 8-22 FlinkServer 资源权限

| 权限名称              | 权限描述                                                   | 备注                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| FlinkServer 管理员权限 | 具有所有应用的编辑、查看权限。                                        | 是FlinkServer的最高权限。如果已经具有FlinkServer管理员权限，则会自动具备所有应用的权限。 |
| 应用编辑权限            | 具有当前应用编辑权限的用户，可以执行创建、编辑和删除集群连接、数据连接，创建流表、创建作业及运行作业等操作。 | 同时具有当前应用查看权限。                                           |
| 应用查看权限            | 具有当前应用查看权限的用户，可以查看应用。                                  | -                                                       |

## 8.5.3 创建 FlinkServer 角色

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置FlinkServer的角色。FlinkServer角色可设置FlinkServer管理员权限以及应用的编辑和查看权限。

用户需要在FlinkServer中对指定的用户设置权限，才能够更新数据、查询数据和删除数据等。

### 前提条件

集群管理员已根据业务需要规划权限。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录Manager。
- 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色”。
- 步骤3** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。
- 步骤4** 设置角色“配置资源权限”。

FlinkServer权限类型：

- FlinkServer管理员权限：是最高权限，具有FlinkServer所有应用的业务操作权限。
- FlinkServer应用权限：可设置对应用的“应用查看”、“应用编辑”权限。

表 8-23 设置角色

| 任务场景               | 角色授权操作                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 设置FlinkServer管理员权限 | 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Flink”，勾选“FlinkServer管理操作权限”。                      |
| 设置FlinkServer应用权限  | 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Flink > FlinkServer应用”，在“权限”列，根据需要勾选“应用查看”或“应用编辑”。 |

**步骤5** 单击“确定”完成，返回角色管理。

**步骤6** （可选）创建具有FlinkServer相关权限的用户。

FlinkServer角色创建成功后，可参考“用户指南 > FusionInsight Manager操作指导 > 系统设置 > 权限设置 > 用户管理 > 创建用户”章节创建一个FlinkServer用户，并绑定设置的FlinkServer角色和用户组。

----结束

## 8.5.4 访问 Flink WebUI

### 操作场景

MRS集群安装Flink组件后，用户可以通过Flink的WebUI，在图形化界面进行集群连接、数据连接、流表管理和作业管理等。

该任务指导用户在MRS集群中访问Flink WebUI。

### 对系统的影响

第一次访问Manager和Flink WebUI，需要在浏览器中添加站点信任以继续访问Flink WebUI。

### 操作步骤

**步骤1** 使用具有FlinkServer管理员权限的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”。

#### 说明

对于开启了Kerberos认证的MRS集群，访问Flink WebUI，需提前创建具有FlinkServer管理员权限或应用查看、应用编辑权限的角色，并为用户绑定该角色，角色创建可参考[创建FlinkServer角色](#)。

**步骤2** 在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

Flink WebUI支持以下功能：

- 使用系统管理可以支持以下功能：
  - 使用集群连接管理可以创建、查看、编辑、测试和删除集群连接。
  - 使用数据连接管理可以创建、查看、编辑、测试和删除数据连接。数据连接类型包含HDFS、Kafka和Redis等。

- 使用导入作业可以导入作业、UDF和流表。
- 使用导出作业可以导出作业、UDF和流表。
- 使用应用管理可以创建、查看、删除应用。
- 使用UDF管理可以上传并管理UDF jar包，自定义一些函数，用于扩展SQL以满足个性化的需求。
- 使用流表管理可以新建、查看、编辑和删除流表。
- 使用作业管理可以新建、查看、启动、开发、编辑、停止和删除作业等。

----结束

## 8.5.5 创建应用

### 操作场景

通过应用来隔离不同的上层业务。

### 创建应用

**步骤1** 使用具有FlinkServer管理员权限的用户访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 选择“系统管理 > 应用管理”，进入应用管理页面。

**步骤3** 单击“创建应用”，在弹出的页面中填写应用信息，单击“确定”，完成应用创建。

应用创建成功后，在Flink WebUI左上角即可切换待操作的应用，然后进行相关的作业开发。

----结束

## 8.5.6 创建集群连接

### 操作场景

通过集群连接配置访问不同的集群。

### 创建集群连接

**步骤1** 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 选择“系统管理 > 集群连接管理”，进入集群连接管理页面。

**步骤3** 单击“创建集群连接”，在弹出的页面中参考[表8-24](#)填写信息，单击“确定”，完成集群连接创建。创建完成后，可在对应集群连接的“操作”列对集群连接进行编辑、测试、删除等操作。

表 8-24 创建集群连接信息

| 参数名称   | 参数描述        |
|--------|-------------|
| 集群连接名称 | 集群连接的名称。    |
| 描述     | 集群连接名称描述信息。 |

| 参数名称    | 参数描述                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本      | 选择集群版本。                                                                                         |
| 是否安全版本  | <ul style="list-style-type: none"><li>是，安全集群选择是。需要输入访问用户名和上传用户凭证；</li><li>否，非安全集群选择否。</li></ul> |
| 访问用户名   | 访问用户需要包含访问集群中服务所需要的最小权限。<br>“是否安全版本”选择“是”时存在此参数。                                                |
| 客户端配置文件 | 集群客户端配置文件，格式为tar。                                                                               |
| 用户凭据    | FusionInsight Manager中用户的认证凭据，格式为tar。<br>“是否安全版本”选择“是”时存在此参数。<br>输入访问用户名后才可上传文件。                |

### 📖 说明

集群客户端配置文件获取方法：

1. 登录FusionInsight Manager。
2. 在“主页”右上方选择“下载客户端 > 仅配置文件”，选择平台类型后单击“确定”。

用户凭据获取方法：

1. 登录FusionInsight Manager，单击“系统”。
2. 在对应用户的“操作”列，选择“更多 > 下载认证凭据”，选择集群后单击“确定”。

---结束

## 8.5.7 创建数据连接

### 操作场景

通过数据连接，访问不同的数据服务，当前FlinkServer支持HDFS、Kafka、Redis类型的数据连接。

### 创建数据连接

- 步骤1** 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
- 步骤2** 选择“系统管理 > 数据连接管理”，进入数据连接管理页面。
- 步骤3** 单击“创建数据连接”，在弹出的页面中选择数据连接类型，参考[表8-25](#)填写信息，单击“确定”，完成数据连接创建。创建完成后，可在对应数据连接的“操作”列对数据连接进行编辑、测试、删除等操作。

表 8-25 创建数据连接信息

| 参数名称         | 参数描述                                                                                                                                                           | 示例                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 数据连接类型       | 选择数据连接的类型，包含HDFS、Kafka、Redis。                                                                                                                                  | -                                       |
| 数据连接名称       | 数据连接的名称。                                                                                                                                                       | -                                       |
| 集群连接         | 配置管理里的集群连接名称。<br>HDFS类型数据连接和认证类型为“KERBEROS”的Redis类型数据连接需配置该参数。                                                                                                 | -                                       |
| Kafka broker | Kafka Broker实例的连接信息，格式为“IP地址:端口”，多个实例之间通过逗号分割。<br>Kafka类型数据连接需配置该参数。                                                                                           | 192.168.0.1:2100<br>5,192.168.0.2:21005 |
| Redis部署方式    | Redis部署方式，当前仅支持“Cluster”。<br>Redis类型数据连接需配置该参数。                                                                                                                | Cluster                                 |
| Redis服务器列表   | Redis实例的连接信息，格式为“IP地址:端口”，多个实例之间通过逗号分割。<br>Redis类型数据连接需配置该参数。                                                                                                  | 192.168.0.1:2240<br>0,192.168.0.2:22400 |
| 认证类型         | <ul style="list-style-type: none"><li>● SIMPLE：表示对接的服务是非安全模式，无需认证。</li><li>● KERBEROS：表示对接的服务是安全模式，安全模式的服务统一使用Kerberos认证协议进行安全认证。</li></ul> Redis类型数据连接需配置该参数。 | -                                       |
| 是否开启SSL加密    | 是否开启SSL加密。<br>Redis类型数据连接需配置该参数。                                                                                                                               | -                                       |

----结束

## 8.5.8 创建流表

### 操作场景

通过数据表，定义源表、维表、输出表的基本属性和字段信息。

### 新建流表

- 步骤1** 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
- 步骤2** 单击“流表管理”进入流表管理页面。
- 步骤3** 单击“新建流表”，在新建流表页面参考[表8-26](#)填写信息，单击“确定”，完成流表创建。创建完成后，可在对应流表的“操作”列对流表进行编辑、删除等操作。

表 8-26 新建流表信息

| 参数名称  | 参数描述                                                                                                                                                                                                                                                     | 备注                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 流/表名称 | 流/表的名称。                                                                                                                                                                                                                                                  | 例如: flink_sink                                          |
| 描述    | 流/表的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                       |
| 映射表类型 | Flink SQL本身不带有数据存储功能, 所有涉及表创建的操作, 实际上均是对于外部数据表、存储的引用映射。<br>类型包含Kafka、HDFS、Redis。                                                                                                                                                                         | -                                                       |
| 类型    | 包含数据源表Source, 数据结果表Sink, 数据维表Table。不同映射表类型包含的表如下所示。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Kafka: Source、Sink</li><li>• HDFS: Source、Sink</li><li>• Redis: Sink、Table</li></ul>                                                                         | -                                                       |
| 数据连接  | 选择数据连接。                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                       |
| Topic | 读取的Kafka的topic, 支持从多个Kafka topic中读取, topic之间使用英文分隔符进行分隔。<br>“映射表类型”选择“Kafka”时存在此参数。                                                                                                                                                                      | -                                                       |
| 文件路径  | 要传输的HDFS目录或单个文件路径。<br>“映射表类型”选择“HDFS”时存在此参数。                                                                                                                                                                                                             | 例如:<br>“/user/sqoop/”<br>或“/user/sqoop/<br>example.csv” |
| 编码    | 选择不同“映射表类型”对应的编码如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kafka: CSV、JSON</li><li>• HDFS: CSV</li><li>• Redis:<ul style="list-style-type: none"><li>- “类型”为“Sink”时: String、List、Set、Zset、Hash</li><li>- “类型”为“Table”时: String、Zset</li></ul></li></ul> | -                                                       |
| 前缀    | “映射表类型”选择“Kafka”, 且“类型”选择“Source”, “编码”选择“JSON”时含义为: 多层嵌套json的层级前缀, 使用英文逗号(,)进行分隔。                                                                                                                                                                       | 例如: data,info表示取嵌套json中data, info下的内容, 作为json格式数据输入     |
|       | “映射表类型”选择“Redis”时含义为: 操作数据时会自动在key上补充前缀或手动输入。                                                                                                                                                                                                            | 例如: key的值是key1, 前缀是test, 则最终写入redis的key是test:key1       |

| 参数名称       | 参数描述                                                                                                                                | 备注     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 分隔符        | 选择不同“映射表类型”对应的含义为： <ul style="list-style-type: none"><li>• Kafka：用于指定CSV字段分隔符。当数据“编码”为“CSV”时存在此参数。</li><li>• Redis：字段分隔符。</li></ul> | 例如：“，” |
| 行分隔符       | 文件中的换行符，包含“\r”、“\n”、“\r\n”。“映射表类型”选择“HDFS”时存在此参数。                                                                                   | -      |
| 列分隔符       | 文件中的字段分隔符。“映射表类型”选择“HDFS”时存在此参数。                                                                                                    | 例如：“，” |
| 数据有效期      | 数据的有效期。分为“永久有效”、“有效时长”和“截止日期”三类。“映射表类型”选择“Redis”，“类型”选择“Sink”时存在此参数。                                                                | -      |
| 流/表结构      | 填写流/表结构，包含名称，类型。                                                                                                                    | -      |
| Proctime   | 指系统时间，与数据本身的时间戳无关，即在Flink算子内计算完成的时间。“类型”选择“Source”时存在此参数。                                                                           | -      |
| Event Time | 指事件产生的时间，即数据产生时自带时间戳。“类型”选择“Source”时存在此参数。                                                                                          | -      |

----结束

## 8.5.9 创建作业

### 操作场景

定义Flink的作业，包括Flink SQL和Flink Jar作业。

### 新建作业

- 步骤1** 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
- 步骤2** 单击“作业管理”进入作业管理页面。
- 步骤3** 单击“新建作业”，在新建作业页面可选择新建Flink SQL作业或Flink Jar作业，然后填写作业信息，单击“确定”，创建作业成功并进入作业开发界面。

#### 📖 说明

同一个应用下不能有相同的作业名。

- 步骤4**（可选）如果需要立即进行作业开发，可以在作业开发界面进行作业配置。

进行作业开发时，系统支持对作业添加锁的功能，锁定作业的用户具备该作业的所有权限，其他用户不具备被锁定的作业的开发、启动和删除等权限，但可通过强制获取

锁来具备作业的所有权限。开启该功能后，可直接通过单击“锁定作业”、“解锁作业”、“强制获取锁”来获取相应的权限。


**说明**

系统默认开启作业锁功能，可在Manager查看该功能启用状态。

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索参数“job.edit.lock.enable”，参数值为“true”表示开启，值为“false”表示关闭。

- 新建Flink SQL作业
  - a. 在作业开发界面进行作业开发。

**图 8-3** Flink SQL 作业开发界面



- b. 可以单击上方“语义校验”对输入内容校验，单击“SQL格式化”对SQL语句进行格式化。
- c. 作业SQL开发完成后，请参考表8-27设置基础参数，还可根据需要设置自定义参数，然后单击“保存”。

**表 8-27** 基础参数

| 参数名称                | 参数描述                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 并行度                 | 并行数量。                                                                                                                                    |
| 算子最大并行度             | 算子最大的并行度。                                                                                                                                |
| JobManager内存 ( MB ) | JobManager的内存。输入值最小为4096。                                                                                                                |
| 提交队列                | 作业提交队列。不填默认提交到default。                                                                                                                   |
| taskManager         | taskManager运行参数。该参数需配置以下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ slot数量：不填默认是1，建议填CPU核数；</li> <li>▪ 内存 ( MB )：输入值最小为4096。</li> </ul> |

| 参数名称         | 参数描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开启CheckPoint | <p>是否开启CheckPoint。开启后，需配置以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 时间间隔（ms）：必填；</li> <li>▪ 模式：必填；<br/>可选项为：EXACTLY_ONCE、AT_LEAST_ONCE；</li> <li>▪ 最小间隔（ms）：输入值最小为10；</li> <li>▪ 超时时间：输入值最小为10；</li> <li>▪ 最大并发量：正整数，且不能超过64个字符；</li> <li>▪ 是否清理：是/否；</li> <li>▪ 是否开启增量Checkpoint：是/否。</li> </ul> |
| 故障恢复策略       | <p>作业的故障恢复策略，包含以下三种，详情请参考<a href="#">Flink重启策略</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fixed-delay：需配置“重试次数”和“失败重试间隔（s）”；</li> <li>▪ failure-rate：需配置“最大重试次数”、“时间间隔（min）”和“失败重试间隔（s）”；</li> <li>▪ none：无。</li> </ul>                                                                            |

### 📖 说明

故障恢复策略分为NO\_CLAIM模式和CLAIM模式：

- CLAIM模式（默认模式）：当CheckPoint文件不被用于恢复的时候会自动删除该文件。
- NO\_CLAIM模式：不会自动删除CheckPoint文件。

**表 8-28** 自定义参数

| 名称                                                  | 参数描述                                            | 取值示例 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| table.optimizer.enriched-predicate-pushdown-enabled | 是否开启谓词下推功能，执行复杂SQL作业时，可添加该参数以提升Flink SQL作业执行性能。 | true |

- d. 单击左上角“提交”提交作业。

- 新建Flink Jar作业
  - a. 单击“选择”，上传本地Jar文件，并参考表8-29配置参数或添加自定义参数。

表 8-29 参数配置

| 参数名称              | 参数描述                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本地jar文件           | 上传jar文件。直接上传本地文件，大小不能超过“flinkserver.upload.jar.max.size”设置的阈值，默认500MB。<br>登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索参数“flinkserver.upload.jar.max.size”即可设置jar文件阈值，取值范围为100-5120，单位MB。 |
| Main Class        | Main-Class类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 默认：默认根据Jar包文件的Mainfest文件指定类名。</li><li>▪ 指定：手动指定类名。</li></ul>                                                                       |
| 类名                | 类名。<br>“Main Class”选择“指定”时存在该参数。                                                                                                                                                         |
| 类参数               | 类参数，为Main-Class的参数（参数间用空格分隔）。                                                                                                                                                            |
| 并行度               | 并行数量。<br>并行数为作业每个算子的并行数，适度增加并行数会提高作业整体算力，但也须考虑线程增多带来的切换开销，其上限是计算单元SPU数的四倍，最佳实践为计算单元SPU数的1-2倍。                                                                                            |
| JobManager内存 (MB) | JobManager的内存。输入值最小为4096。                                                                                                                                                                |
| 提交队列              | 作业提交队列。不填默认提交到default。                                                                                                                                                                   |
| taskManager       | taskManager运行参数。该参数需配置以下内容： <ul style="list-style-type: none"><li>▪ slot数量：不填默认是1，建议填CPU核数；</li><li>▪ 内存 (MB)：输入值最小为4096。</li></ul>                                                      |

- b. 单击“保存”保存配置，单击“提交”提交作业。

**步骤5** 返回作业管理页面，可以查看到已创建的作业名称、类型、状态、作业种类和描述等信息。

作业创建完成后，可在对应作业的“操作”列对作业进行启动、开发、停止、编辑、删除、查看作业详情和Checkpoint故障恢复等操作。

### 📖 说明

- 若要使用其他用户在节点上读取已提交的作业相关文件，需确保该用户与提交作业的用户具有相同的用户组和具有对应的FlinkServer应用管理权限角色，如参考[创建FlinkServer角色](#)勾选“应用查看”。
- 作业状态为“运行中”的作业可以查看作业详情。
- 作业状态为“运行失败”、“运行成功”和“停止”的作业可以进行Checkpoint故障恢复。

----结束

## 8.5.10 恢复作业

已运行过的Flink作业开启CheckPoint功能后，支持从指定CheckPoint恢复作业，用户可以指定某个CheckPoint，从CheckPoint重新执行作业。同时Flink作业提交后也支持触发SavePoint和从指定SavePoint恢复作业，用户可以停止作业并保存SavePoint，然后选择从已经保存的SavePoint重新执行作业，恢复作业状态。

作业状态为“运行失败”、“运行成功”、“提交失败”、“停止”、“草稿”、“已保存”的作业可以删除指定CheckPoint和SavePoint。

### 指定 CheckPoint 并恢复作业

作业状态为“运行失败”、“运行成功”和“停止”的作业可以进行Checkpoint故障恢复。

**步骤1** 确认作业已开启CheckPoint功能。

可参考[创建作业](#)在作业开发界面，查看是否已勾选“开启CheckPoint”，未开启CheckPoint功能的作业无法指定CheckPoint恢复作业。

**步骤2** （可选）设置CheckPoint的数量。

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索参数“state.checkpoints.num-retained”，设置CheckPoint数量，默认为“5”。

**步骤3** 指定CheckPoint并恢复作业。

1. 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
2. 单击“作业管理”进入作业管理页面。
3. 在待恢复的作业的“操作”列，单击“更多”，展开恢复作业选项。
  - 选择历史CheckPoint恢复作业：单击该选项后将展示该作业的CheckPoint列表，数量与**步骤2**中参数“state.checkpoints.num-retained”的值一致。根据界面提示选择指定CheckPoint恢复作业。
  - 从最新CheckPoint恢复作业：单击该选项后作业将从最新一次CheckPoint恢复作业。

----结束

### 指定 SavePoint 并恢复作业

- 作业状态为“运行中”的作业可以停止作业并保存SavePoint。
- 作业状态为“运行失败”、“运行成功”和“停止”的作业可以进行SavePoint故障恢复。

**步骤1** （可选）设置Flink用于恢复和更新作业的保存点存储目录。

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索参数“state.backend.fs.savepointdir”，在“Flink->FlinkServer”项中该参数的值为保存点存储目录，默认为“hdfs://hacluster/flink/savepoint”。

**步骤2** 指定SavePoint并恢复作业。

1. 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
2. 单击“作业管理”进入作业管理页面。
3. 在指定作业的“操作”列选择“更多 > 停止作业并保存SavePoint”，根据界面提示停止作业并保存作业的SavePoint。

#### 说明

- 若作业已保存了历史SavePoint，支持选择历史SavePoint恢复作业，此时可不执行该步骤。
  - 单击“停止作业并保存SavePoint”后，系统会删除最新的CheckPoint，此时不支持从最新CheckPoint恢复作业，请选择历史SavePoint恢复作业。
4. 待作业成功保存SavePoint后，在该作业的“操作”列选择“更多 > 选择历史SavePoint恢复作业”，根据界面提示恢复作业。

----结束

## 8.5.11 配置依赖管理

Flink支持通过第三方依赖包来运行自定义Flink作业。可以在Flink WebUI界面中上传并管理依赖jar包，然后在运行作业时调用对应依赖。依赖管理暂不支持“语义”校验功能，依赖jar包名称需以字母、数字或下划线开头，且不超过32个字符。支持如下两种第三方依赖：

- 自定义connector依赖：用户自定义connector jar包，上传后在Flink WebUI界面中“依赖类型”显示为“connector”。
- 非自定义connector依赖：非用户自定义connector jar包，如作业依赖包，上传后在Flink WebUI界面中“依赖类型”显示为“normal”。

### 前提条件

准备依赖文件。若通过“指定路径”方式将依赖上传到集群，需提前创建HDFS路径，并将jar包上传至HDFS中。

### 上传依赖包

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
- 步骤2** 单击“依赖管理”进入依赖管理页面。
- 步骤3** 单击“添加依赖”，可参考如下添加依赖。

表 8-30 添加依赖

| 参数              | 描述                                                                                                                            | 示例                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 是否自定义 connector | 是否自定义connector，根据实际需求选择： <ul style="list-style-type: none"><li>是：文件为自定义connector依赖包。</li><li>否：文件为非自定义connector依赖包。</li></ul> | 是                                                          |
| 名称              | 添加的依赖名称，需与上传的依赖包中connector的连接名一致。不支持上传同名依赖包。                                                                                  | kafka                                                      |
| 注册jar           | jar包的上传方式： <ul style="list-style-type: none"><li>上传文件：添加本地的jar包</li><li>指定路径：已准备好的依赖文件的HDFS路径</li></ul>                       | 上传文件                                                       |
| 上传文件            | 注册jar选择为“上传文件”时，需通过该项上传本地jar文件。                                                                                               | -                                                          |
| 指定路径            | 注册jar选择为“指定路径”时，需通过该项输入依赖文件的HDFS路径（需提前准备好jar包上传至HDFS）。                                                                        | /flink_upload_test/flink-connector-kafka-customization.jar |
| 描述信息            | 添加的依赖的描述信息。                                                                                                                   | -                                                          |

步骤4 单击“确定”。

----结束

## 使用示例

- 自定义connector依赖
  - 参考[上传依赖包](#)上传自定义connector依赖。  
如上传依赖名称为“**kafka**”，自定义connector jar包名称为“flink-connector-kafka-customization.jar”。
  - 参考[创建作业](#)新建SQL作业，该SQL中的“connector”需填写为对应的依赖名称，如'**connector**' = '**kafka**'。

```
CREATE TABLE KafkaSinkTable (`user_id` INT, `name` VARCHAR) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'test_sink0',  
  'properties.bootstrap.servers' = '192.168.20.134:21005',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',  
  'format' = 'csv'  
);  
CREATE TABLE datagen (`user_id` INT, `name` VARCHAR) WITH (  
  'connector' = 'datagen',  
  'rows-per-second' = '5',  
  'fields.user_id.kind' = 'sequence',  
  'fields.user_id.start' = '1',  
  'fields.user_id.end' = '1000'  
);
```

```
insert INTO
  KafkaSinkTable
select
  *
from
  datagen;
```

- 非自定义connector依赖使用样例  
参考[上传依赖包](#)上传作业依赖的非自定义connector依赖即可。

## 8.5.12 配置管理 UDF

用户可以自定义一些函数，用于扩展SQL以满足个性化的需求，这类函数称为UDF。用户可以在Flink WebUI界面中上传并管理UDF jar包，然后在运行作业时调用相关UDF函数。

Flink支持以下3类自定义函数，如[表8-31](#)。

表 8-31 函数分类

| 分类                                          | 描述                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| UDF ( User Defined Scalar Function )        | 自定义函数，支持一个或多个输入参数，返回一个结果值。详情请参考 <a href="#">UDF java代码及SQL样例</a> 。    |
| UDAF ( User Defined Aggregation Function )  | 自定义聚合函数，将多条记录聚合成一个值。详情请参考 <a href="#">UDAF java代码及SQL样例</a> 。         |
| UDTF ( User Defined Table-valued Function ) | 自定义表值函数，支持一个或多个输入参数，可返回多行多列。详情请参考 <a href="#">UDTF java代码及SQL样例</a> 。 |

### 前提条件

准备UDF jar文件，大小不能超过200MB。

### 上传 UDF

- 步骤1** 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。
- 步骤2** 单击“UDF管理”进入UDF管理页面。
- 步骤3** 单击“添加UDF”，在“本地Jar文件”参数后选择并上传本地已准备好的UDF jar文件。
- 步骤4** 填写UDF名称以及描述信息后，单击“确定”。

#### 📖 说明

- “UDF名称”最多可添加10项，“名称”可自定义，“类名”需与上传的UDF jar文件中UDF函数一一对应。
  - 上传UDF jar文件后，服务器默认保留5分钟，5分钟内单击确定则完成UDF创建，超时后单击确定则创建UDF失败并弹出错误提示：本地UDF文件路径有误。
- 步骤5** 在UDF列表中，可查看当前应用内所有的UDF信息。可在对应UDF信息的“操作”列编辑或删除UDF信息（只能删除未被使用的UDF项）。

**步骤6**（可选）如果需要立即运行或开发作业，可在“作业管理”进行相关作业配置，可参考[创建作业](#)。

----结束

## UDF java 代码及 SQL 样例

- UDF java使用样例

```
package com.xxx.udf;
import org.apache.flink.table.functions.ScalarFunction;
public class UdfClass_UDF extends ScalarFunction {
    public int eval(String s) {
        return s.length();
    }
}
```

- UDF SQL使用样例

```
CREATE TEMPORARY FUNCTION udf as 'com.xxx.udf.UdfClass_UDF';
CREATE TABLE udfSource (a VARCHAR) WITH ('connector' = 'datagen','rows-per-second'='1');
CREATE TABLE udfSink (a VARCHAR,b int) WITH ('connector' = 'print');
INSERT INTO
    udfSink
SELECT
    a,
    udf(a)
FROM
    udfSource;
```

## UDAF java 代码及 SQL 样例

- UDAF java使用样例

```
package com.xxx.udf;
import org.apache.flink.table.functions.AggregateFunction;
public class UdfClass_UDAF {
    public static class AverageAccumulator {
        public int sum;
    }
    public static class Average extends AggregateFunction<Integer, AverageAccumulator> {
        public void accumulate(AverageAccumulator acc, Integer value) {
            acc.sum += value;
        }
        @Override
        public Integer getValue(AverageAccumulator acc) {
            return acc.sum;
        }
        @Override
        public AverageAccumulator createAccumulator() {
            return new AverageAccumulator();
        }
    }
}
```

- UDAF SQL使用样例

```
CREATE TEMPORARY FUNCTION udaf as 'com.xxx.udf.UdfClass_UDAF$Average';
CREATE TABLE udfSource (a int) WITH ('connector' = 'datagen','rows-per-second'='1','fields.a.min'='1','fields.a.max'='3');
CREATE TABLE udfSink (b int,c int) WITH ('connector' = 'print');
INSERT INTO
    udfSink
SELECT
    a,
    udaf(a)
FROM
    udfSource group by a;
```

## UDTF java 代码及 SQL 样例

- UDTF java使用样例

```
package com.xxx.udf;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.table.functions.TableFunction;
public class UdfClass_UDTF extends TableFunction<Tuple2<String, Integer>> {
    public void eval(String str) {
        Tuple2<String, Integer> tuple2 = Tuple2.of(str, str.length());
        collect(tuple2);
    }
}
```

- UDTF SQL使用样例

```
CREATE TEMPORARY FUNCTION udtf as 'com.xxx.udf.UdfClass_UDTF';
CREATE TABLE udfSource (a VARCHAR) WITH ('connector' = 'datagen','rows-per-second'=1');
CREATE TABLE udfSink (b VARCHAR,c int) WITH ('connector' = 'print');
INSERT INTO
    udfSink
SELECT
    str,
    strLength
FROM
    udfSource,lateral table(udtf(udfSource.a)) as T(str,strLength);
```

### 8.5.13 配置 FlinkServer UDF 安全沙箱

用户可以根据作业需要，通过Flink Web UI界面上上传UDF、依赖等第三方Jar包，并在SQL作业校验、运行作业时调用相关依赖。为了确保上传的Jar是安全的，Flink默认开启了沙箱功能，可参考[为指定Jar包配置权限](#)通过配置参数

“flinkserver.security.policy”的值设置沙箱权限，参考[关闭FlinkServer安全沙箱](#)配置参数“security.manager.enabled”的值关闭沙箱功能。

#### 权限介绍

权限包含三部分：权限类型（必选）、权限名和允许的操作。

- 默认权限
  - 属性权限，允许读Property: permission java.util.PropertyPermission "\*", "read";
  - 套接字权限，允许connect、resolve到所有地址端口: permission java.net.SocketPermission "\*", "connect,resolve";
- 标准权限

表 8-32 文件权限

| 权限类型                   | 权限名                                                                                                    | 允许的操作                                                                                                       | 示例                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| java.io.FilePermission | <ul style="list-style-type: none"><li>文件名：指定文件</li><li>-：当前目录和子目录中的所有文件</li><li>*：当前目录中的所有文件</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>read：读</li><li>write：写</li><li>delete：删除</li><li>execute：执行</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>允许所有文件的读、写、删除、执行：<br/>permission java.io.FilePermission "&lt;&lt;ALL FILES&gt;&gt;",<br/>"read,write,delete,execute";</li><li>允许对用户主目录的读：<br/>permission java.io.FilePermission "\${user.home}/-", "read";</li></ul> |

表 8-33 套接字权限

| 权限类型                      | 权限名                                                                              | 允许的操作                                                                                                             | 示例                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| java.net.SocketPermission | <ul style="list-style-type: none"><li>主机名:端口：指定主机和端口</li><li>*：所有地址和端口</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>accept：接收</li><li>listen：侦听</li><li>connect：连接</li><li>resolve：解析</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>允许实现所有套接字操作：<br/>permission java.net.SocketPermission ":1-", "accept,listen,connect,resolve";</li><li>允许建立到特定网站的连接和解析：<br/>permission java.net.SocketPermission ".abc.com:1-", "connect,resolve";</li></ul> |

表 8-34 属性权限

| 权限类型                         | 权限名         | 允许的操作                                                                  | 示例                                                                     |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| java.util.PropertyPermission | 需要访问的jvm属性名 | <ul style="list-style-type: none"><li>read：读</li><li>write：写</li></ul> | 读标准Java属性：<br>permission java.util.PropertyPermission "java.", "read"; |

表 8-35 运行时权限

| 权限类型                        | 权限名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| java.lang.RuntimePermission | <ul style="list-style-type: none"><li>• accessDeclaredMembers: 允许代码使用反射访问其他类中私有或保护的成员。</li><li>• createClassLoader: 允许代码实例化类加载器。</li><li>• createSecurityManager: 允许代码实例化安全管理器, 它将允许程序化的实现对沙箱的控制。高危操作, UDF拥有该权限后可以修改/关闭服务的 SecurityManager。</li><li>• exitVM: 允许代码关闭整个虚拟机。</li><li>• getClassLoader: 允许代码访问类加载器以获得某个特定的类。</li><li>• setContextClassLoader: 允许代码为某线程设置上下文类加载器。</li><li>• setFactory: 允许代码创建套接字工厂。</li><li>• setIO: 允许代码重定向System.in、System.out或System.err输入输出流。</li><li>• setSecurityManager: 允许代码设置安全管理器。</li><li>• stopThread: 允许代码调用线程类的stop()方法。</li></ul> |

表 8-36 安全权限

| 权限类型                             | 权限名                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| java.security.SecurityPermission | <ul style="list-style-type: none"><li>• createAccessControlContext: 允许创建一个存取控制器的上下文环境。</li><li>• getPolicy: 检索可以实现沙箱策略的类。</li><li>• setPolicy: 设置可以实现沙箱策略的类。高危操作, UDF拥有该权限后可以修改服务的Policy。</li></ul> |

表 8-37 反射权限

| 权限类型                                | 权限名                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| java.lang.reflect.ReflectPermission | suppressAccessChecks: 允许利用反射检查任意类的私有变量。 |

表 8-38 完全权限

| 权限类型                        | 权限名             |
|-----------------------------|-----------------|
| java.security.AllPermission | 无（拥有执行任何操作的权限）。 |

### 📖 说明

使用第三方依赖Jar文件，发现权限不足并报如下表示需配置对应的沙箱权限：

```
Caused by: java.security.AccessControlException: access denied ("java.io.FilePermission" "xxxx"
"read")
at java.security.AccessControlContext.checkPermission(AccessControlContext.java:472)
at java.security.AccessController.checkPermission(AccessController.java:886)
at java.lang.SecurityManager.checkPermission(SecurityManager.java:549)
at java.lang.SecurityManager.checkRead(SecurityManager.java:888)
at java.io.File.exists(File.java:825) at com.xxx.ExpireUDF.(ExpireUDF.java:19)
```

## 为指定 Jar 包配置权限

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，访问Flink Web UI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 查看Jar包存储路径。

- 记录UDF的存储路径  
单击“UDF管理”，在UDF列表查看并记录其“存储路径”。
- 记录第三方依赖的存储路径  
单击“依赖管理”，在依赖列表查看并记录其“存储路径”。

**步骤3** 为指定依赖配置权限。

返回FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置 > FlinkServer（角色） > 自定义”，在参数“flinkserver.security.policy”的值中配置如下内容并保存：

- 名称：[步骤2](#)中记录的存储路径。多个路径需单击加号添加多行输入。
- 值：权限值，以分号结尾。例如：permission java.util.PropertyPermission "\*", "read";permission java.net.SocketPermission "\*", "connect,resolve";。详情可参考[权限介绍](#)。

**步骤4** 重启FlinkServer实例。

单击“实例”，勾选所有FlinkServer实例，选择“更多 > 重启实例”，根据界面提示重启FlinkServer实例。

----结束

## 关闭 FlinkServer 安全沙箱

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”。

**步骤3** 搜索参数“security.manager.enabled”并将其值置为“false”。

**步骤4** 单击“保存”根据界面提示保存配置。

**步骤5** 单击“实例”，勾选所有FlinkServer实例，选择“更多 > 重启实例”，根据界面提示重启FlinkServer实例。

----结束

## 8.5.14 Flink UDF 重用

### 操作场景

FlinkSQL的UDF新增重用功能，当UDF被多次执行时，第N（N>1）次执行只复制第1次结果，可以确保UDF多次执行的数据一致性，同时确保UDF只被执行一次，提高算子性能。

### 使用方法

配置Flink作业时，可通过在FlinkServer WebUI的Flink作业开发界面添加自定义参数“table.optimizer.function-reuse-enabled”为“true”开启UDF重用功能，可参考[创建作业](#)。

### 示例

- UDF:

```
class ItemExist extends ScalarFunction {
  val items: mutable.Set[String] = mutable.Set[String]()

  def eval(item: String): Boolean = {
    val exist = items.contains(item);
    if (!exist) {
      items.add(item)
    }
    exist
  }
}
```
- SQL语句:

```
SELECT * FROM ( SELECT `a`, IfExist(b) as `exist`, `c` FROM Table1 ) WHERE
exist IS FALSE;
```
- 执行结果:
  - 未开启UDF重用时的返回值:

```
a,true,c
```

因为在WHERE条件中IfExist被执行一次，并且结果为false，所以在其缓存中已存储该数据，在SELECT中再次执行时即返回true。
  - 开启UDF重用时的返回值:

```
a,false,c
```

## 8.5.15 导入导出作业

### 操作场景

FlinkServer WebUI页面支持作业、UDF、流表、依赖的导入导出，不支持集群管理、数据连接、应用管理、CheckPoint的导入导出。

- 当导入时，同一集群内不支持导入同名的作业、同名的流表、同名的UDF。

- 作业导出时，需手动勾选作业依赖的流表、UDF、依赖等信息，若未勾选，校验时会弹出提示框提示需要勾选的依赖数据。作业的应用信息不会导出。
- 流表导出时，不解析处理流表的依赖，即流表依赖的应用信息不会导出。
- UDF导出时，不解析处理UDF的依赖和被动依赖，即UDF依赖的应用信息和在哪些作业被使用的信息不会导出。
- 依赖导出时，不解析处理Dependency的依赖和被动依赖，即Dependency所依赖的应用信息和在哪些作业被使用的信息不会导出。
- 支持不同应用之间的导入导出。

#### 须知

根据安全需求，导入或导出FlinkSQL作业时，作业中的“password”字段会被置为空。提交作业前，需手动补齐密码信息。

## 导入作业

**步骤1** 使用具有FlinkServer管理员权限的用户访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 选择“系统管理 > 导入作业”，进入导入作业页面。

**步骤3** 单击“选择”，选择本地Tar文件，单击“确定”，等待导入完成。

#### 说明

上传的本地Tar文件最大支持200M。

----结束

## 导出作业

**步骤1** 使用具有FlinkServer管理员权限的用户访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 选择“系统管理 > 导出作业”，进入导出作业页面。

**步骤3** 可通过如下两种方式选择待导出的内容，单击“清除选中节点”可取消勾选。

- 根据需求直接勾选待导出的内容。
- 单击“正则表达式输入”，选择待导出的类型（流表管理、作业管理、UDF管理、依赖管理），输入关键字，单击“查询”，待数据匹配成功后，单击“同步”即完成勾选。

#### 说明

数据匹配成功后，单击“同步”会勾选所有匹配的数据，暂不支持挑选部分数据同步。

**步骤4** 单击“校验”，校验通过后单击“确定”，等待导出完成。

----结束

## 8.5.16 Flink 作业级巡检能力

### 操作场景

当集群运行大量Flink作业时，为方便用户对每个作业进行健康状态评估，FlinkServer WebUI提供Flink作业健康度管理功能，用户可直接在页面查看当前作业的健康情况，并可一键导出所有作业的健康度信息。作业状态分如下情况：

- 健康：作业运行正常，作业状态健康。
- 亚健康：
  - 出现“ALM-45637 Flink作业task持续背压”告警，根据告警信息修复告警后，健康状态自动恢复至健康。
  - 出现“ALM-45639 Flink作业checkpoint完成时间超过阈值”告警，根据告警信息修复告警后，健康状态自动恢复至健康。
- 不健康：
  - 出现“ALM-45636 Flink作业连续checkpoint失败”告警，根据告警信息修复告警后，健康状态自动恢复至健康。
  - 出现“ALM-45638 Flink作业失败重启次数超阈值”告警，根据告警信息修复告警后，需重启该作业，作业自动恢复至健康。

### 前提条件

- 集群运行正常，并已安装集群客户端。
- 提交作业前，需配置“客户端安装路径/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”文件，开启作业注册到FlinkServer功能和作业告警功能，参数设置如下：

表 8-39 开启作业注册和作业告警功能

| 参数                  | 值    | 描述                                                                                                  |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| job.register.enable | true | 是否开启作业注册到FlinkServer： <ul style="list-style-type: none"><li>● true：开启</li><li>● false：不开启</li></ul> |
| job.alarm.enable    | true | 是否开启作业告警： <ul style="list-style-type: none"><li>● true：开启</li><li>● false：不开启</li></ul>             |

#### 说明

通过客户端注册到FlinkServer的作业，若未开启作业注册到FlinkServer功能，暂不支持在FlinkServer WebUI执行启动、开发、停止等操作。

- 需确保未使用“Session模式”提交作业并且需要指定作业名。

## 操作步骤

**步骤1** 访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 单击“作业管理”进入作业管理页面。

- 查看作业健康度  
在作业管理页面查看当前作业的健康状态：
  - 空：作业未运行，无健康状态
  - 绿色图标：健康
  - 黄色图标：亚健康
  - 红色图标：不健康
- 导出所有作业健康报告  
单击“作业健康报告”，系统会自动将所有作业的健康状态信息导出至本地，包括作业名称，健康度，提交用户，告警信息，配置信息和启动时间等。
  - 健康度为“0”：健康
  - 健康度为“1”：亚健康
  - 健康度为“2”：不健康

----结束

## 8.6 配置 FlinkServer 对接其他组件

### 8.6.1 FlinkServer 对接 ClickHouse

#### 操作场景

Flink通过对接ClickHouse的ClickHouseBalancer实例进行读写，有效避免ClickHouse流量分发问题。

#### 须知

FlinkServer界面回显FlinkSQL时，SQL中的“password”字段将显示为空，在回显状态下需要将密码信息补齐后再提交作业。

#### 前提条件

- 集群中已安装ClickHouse、HDFS、Yarn、Flink和Kafka等服务，ClickHouse服务中的逻辑集群已存在并运行正常。
- 已安装集群客户端，例如安装路径为：/opt/client。
- 集群已启用Kerberos认证（安全模式），需提前在FusionInsight Manager中创建具有创建ClickHouse数据表、创建FlinkServer作业、Kafka操作权限的用户。

## FlinkSQL 与 ClickHouse 数据类型对应关系说明

| FlinkSQL数据类型 | ClickHouse数据类型 |
|--------------|----------------|
| BOOLEAN      | UInt8          |
| TINYINT      | Int8           |
| SMALLINT     | Int16          |
| INTEGER      | Int32          |
| BIGINT       | Int64          |
| FLOAT        | Float32        |
| DOUBLE       | Float64        |
| CHAR         | String         |
| VARCHAR      | String         |
| VARBINARY    | FixedString    |
| DATE         | Date           |
| TIMESTAMP    | DateTime       |
| DECIMAL      | Decimal        |

### 操作步骤

**步骤1** 使用root用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果当前集群已启用Kerberos认证（安全模式），执行以下命令认证用户，用户需要具有创建ClickHouse表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证（普通模式），则无需执行此命令。

```
kinit 组件业务用户
```

例如，`kinit clickhouseuser`。

**步骤5** 执行以下命令连接ClickHouse服务端。

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）：

```
clickhouse client --host 待连接的ClickHouseServer实例IP地址 --user 登录名 --password 密码 --port ClickHouse的端口号 --multiline
```

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）：  
`clickhouse client --host 待连接的ClickHouse的实例IP地址 --port ClickHouse的端口号 --secure --multiline`

更多ClickHouse客户端操作可参考[从零开始使用ClickHouse](#)。

**步骤6** 执行以下命令创建一个复制表和分布式表。

1. 例如创建的复制表名称为“default.test1”，所连接的ClickHouse逻辑集群名称为“default\_cluster”。

```
CREATE TABLE default.test1 on cluster default_cluster
```

```
(
```

```
  `pid` Int8,
```

```
  `uid` UInt8,
```

```
  `Int_16` Int16,
```

```
  `Int_32` Int32,
```

```
  `Int_64` Int64,
```

```
  `String_x` String,
```

```
  `String_y` String,
```

```
  `float_32` Float32,
```

```
  `float_64` Float64,
```

```
  `Decimal_x` Decimal32(2),
```

```
  `Date_x` Date,
```

```
  `DateTime_x` DateTime
```

```
)
```

```
ENGINE = ReplicatedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/{数据库名}/test1',{replica}')  
PARTITION BY pid
```

```
ORDER BY (pid, DateTime_x);
```

2. 创建分布式表“test1\_all”。

```
CREATE TABLE test1_all on cluster default_cluster
```

```
(
```

```
  `pid` Int8,
```

```
  `uid` UInt8,
```

```
  `Int_16` Int16,
```

```
  `Int_32` Int32,
```

```
  `Int_64` Int64,
```

```
  `String_x` String,
```

```
  `String_y` String,
```

```
  `float_32` Float32,
```

```
  `float_64` Float64,
```

```
  `Decimal_x` Decimal32(2),
```

```
  `Date_x` Date,
```

```
  `DateTime_x` DateTime
```

)

**ENGINE = Distributed**(*default\_cluster, default, test1, rand()*);

**步骤7** 使用具有FlinkServer操作权限的用户，登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，进入FlinkServer的WebUI界面。

更多FlinkServer权限说明信息可参考[Flink WebUI权限管理](#)。

**步骤8** 在“作业管理”界面单击“新建作业”，新建一个Flink SQL作业并提交。

作业类型选择“流作业”，在作业开发界面参考以下示例语句进行配置，然后提交作业。在作业“基础参数”中，需勾选“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”使用默认值即可。

更多FlinkServer作业参数详细说明可参考[新建作业](#)。

- 如果当前MRS集群已启用Kerberos认证（安全模式），示例语句如下：

```
create table kafkasource(
  `pid` TINYINT,
  `uid` BOOLEAN,
  `Int_16` SMALLINT,
  `Int_32` INTEGER,
  `Int_64` BIGINT,
  `String_x` CHAR,
  `String_y` VARCHAR(10),
  `float_32` FLOAT,
  `float_64` DOUBLE,
  `Decimal_x` DECIMAL(9,2),
  `Date_x` DATE,
  `DateTime_x` TIMESTAMP
) with(
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'input',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP1:Kafka端口号,Kafka的Broker实例业务IP2:Kafka端口号,Kafka的Broker实例业务IP3:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'group1',
  'scan.startup.mode' = 'earliest-offset',
  'format' = 'json',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'
);
CREATE TABLE cksink (
  `pid` TINYINT,
  `uid` BOOLEAN,
  `Int_16` SMALLINT,
  `Int_32` INTEGER,
  `Int_64` BIGINT,
  `String_x` CHAR,
  `String_y` VARCHAR(10),
  `float_32` FLOAT,
  `float_64` DOUBLE,
  `Decimal_x` DECIMAL(9,2),
  `Date_x` DATE,
  `DateTime_x` TIMESTAMP
) WITH (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = 'jdbc:clickhouse://ClickHouseBalancer实例业务IP1:ClickHouseBalancer端口,ClickHouseBalancer实例业务IP2:ClickHouseBalancer端口/default?ssl=true&sslmode=none',
  'username' = 'ClickHouse用户',
  'password' = 'ClickHouse用户密码',
  'table-name' = 'test1_all',
  'driver' = 'com.clickhouse.ClickHouseDriver',
  'sink.buffer-flush.max-rows' = '0',
  'sink.buffer-flush.interval' = '60s'
);
Insert into cksink
```

```
select
*
from
kafkasource;
```

- 如果当前MRS集群未启用Kerberos认证（普通模式），示例语句如下：

```
create table kafkasource(
`pid` TINYINT,
`uid` BOOLEAN,
`Int_16` SMALLINT,
`Int_32` INTEGER,
`Int_64` BIGINT,
`String_x` CHAR,
`String_y` VARCHAR(10),
`float_32` FLOAT,
`float_64` DOUBLE,
`Decimal_x` DECIMAL(9,2),
`Date_x` DATE,
`DateTime_x` TIMESTAMP
) with(
`connector` = 'kafka',
`topic` = 'kinput',
`properties.bootstrap.servers` = 'Kafka的Broker实例业务IP1:Broker端口号,Kafka的Broker实例业务IP2:Kafka端口号,Kafka的Broker实例业务IP3:Kafka端口号',
`properties.group.id` = 'kafka_test',
`scan.startup.mode` = 'earliest-offset',
`format` = 'json'
);
CREATE TABLE cksink (
`pid` TINYINT,
`uid` BOOLEAN,
`Int_16` SMALLINT,
`Int_32` INTEGER,
`Int_64` BIGINT,
`String_x` CHAR,
`String_y` VARCHAR(10),
`float_32` FLOAT,
`float_64` DOUBLE,
`Decimal_x` DECIMAL(9,2),
`Date_x` DATE,
`DateTime_x` TIMESTAMP
) WITH (
`connector` = 'jdbc',
`url` = 'jdbc:clickhouse://ClickHouseBalancer实例业务IP1:ClickHouseBalancer端口,ClickHouseBalancer实例业务IP2:ClickHouseBalancer端口/default',
`table-name` = 'test1_all',
`driver` = 'com.clickhouse.ClickHouseDriver',
`sink.buffer-flush.max-rows` = '0',
`sink.buffer-flush.interval` = '60s'
);
Insert into cksink
select
*
from
kafkasource;
```

## 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- ClickHouseBalancer实例IP地址及端口号说明：

服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，在实例列表页面中查询。

ClickHouseBalancer端口号要根据对接的ClickHouse逻辑集群选择：登录FusionInsight Manager后，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群”，查看“HTTP Balancer端口号”。

建议配置多个ClickHouseBalancer实例IP以避免ClickHouseBalancer实例单点故障。
- 集群已启用Kerberos认证（安全模式），创建的cksink表中username、password参数需填写具有ClickHouse相应表操作权限的用户及密码，可参考[ClickHouse用户及权限管理](#)。
- 写入ClickHouse时会过滤Flink计算过程中产生的DELETE消息。
- 攒批写参数：Flink会将数据先放入内存，到达触发条件时再flush到数据库表中。相关配置如下。

sink.buffer-flush.max-rows：攒批写ClickHouse的行数，默认100。

sink.buffer-flush.interval：攒批写入的间隔时间，默认1s。

这两个条件只要有一个满足，就会触发一次sink，即到达触发条件时再flush到数据库表中。

  - 情况一：60s sink一次  
'sink.buffer-flush.max-rows' = '0',  
'sink.buffer-flush.interval' = '60s'
  - 情况二：100条 sink一次  
'sink.buffer-flush.max-rows' = '100',  
'sink.buffer-flush.interval' = '0s'
  - 情况三：数据不sink  
'sink.buffer-flush.max-rows' = '0',  
'sink.buffer-flush.interval' = '0s'

**步骤9** 作业提交完成后，查看Flink作业管理界面，等待作业状态变为“运行中”。

**步骤10** 使用Kafka客户端向Kafka Topic中写入数据。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit Kafka用户（集群未启用Kerberos认证（普通模式）无需执行kinit命令）
```

```
cd Kafka/kafka/bin
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka的Broker实例业务IP:Broker端口号 --topic Topic名称 --producer.config 客户端安装目录/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

例如本示例中，Kafka Topic名称为“kinput”，执行以下命令：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list 192.168.67.136:21007 --topic kinput --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

向Topic中输入以下消息内容：

```
{"pid": "3", "uid": false, "Int_16": "6533", "Int_32": "429496294", "Int_64": "1844674407370955614", "String_x": "abc1", "String_y": "abc1defghi", "float_32": "0.1234", "float_64": "95.1", "Decimal_x": "0.451236414", "Date_x": "2021-05-29", "Date_x": "2021-05-29", "Date_x": "2021-05-21 10:05:10"}
{"pid": "4", "uid": false, "Int_16": "6533", "Int_32": "429496294", "Int_64": "1844674407370955614", "String_x": "abc1", "String_y": "abc1defghi", "float_32": "0.1234", "float_64": "95.1", "Decimal_x": "0.4512314", "Date_x": "2021-05-29", "Date_x": "2021-05-21 10:05:10"}
```

输入完成后按回车发送消息。

更多Kafka客户端操作可参考[管理Kafka主题中的消息](#)。

**步骤11** 参考[步骤5](#)，通过客户端连接ClickHouse，然后执行查询命令查询ClickHouse表是否已写入数据。

例如当前示例中，ClickHouse表为“test1\_all”。

```
select * from test1_all;
```

| pid | uid | Int_16 | Int_32    | Int_64              | String_x | String_y   | float_32 | float_64 | Decimal_x | Date_x     | DateTime_x          |
|-----|-----|--------|-----------|---------------------|----------|------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|
| 4   | 0   | 6533   | 429496294 | 1844674407370955614 | abc1     | abc1defghi | 0.1234   | 95.1     | 0.45      | 2021-05-29 | 2021-05-21 10:05:10 |
| 3   | 0   | 6533   | 429496294 | 1844674407370955614 | abc1     | abc1defghi | 0.1234   | 95.1     | 0.45      | 2021-05-29 | 2021-05-21 10:05:10 |

----结束

## 8.6.2 FlinkServer 对接 Elasticsearch

### 操作场景

本章节介绍通过使用FlinkServer写FlinkSQL对接Elasticsearch，Flink支持1.12.2及以后版本，Elasticsearch支持7.10.2及以后版本，具体如下：

- 安全模式的Flink集群支持对接安全模式和非安全模式的Elasticsearch集群。

#### 须知

安全模式的Flink集群对接非安全模式的Elasticsearch集群时需设置如下参数：

- 登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索参数“es.security.indication”，并将FlinkResource角色和FlinkServer角色下该参数的值配置为“false”。
- 重启Flink服务，在“概览”页签，选择“更多 > 重启服务”等待Flink服务重启成功。

- 非安全模式的Flink集群支持对接非安全模式的Elasticsearch集群。

本示例以安全模式FlinkServer对接本集群安全模式Elasticsearch为例。

## 前提条件

- 集群已安装Flink、Yarn、ZooKeeper、HDFS、Kafka和Elasticsearch服务。
- 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：`flink_admin`。并为该用户添加Elasticsearch用户组。若对接非本集群的Elasticsearch，请确保集群之间互信，并在待对接的集群内也创建具有相同权限的同名用户，并在Ranger UI中为该用户添加Elasticsearch的相关权限，可参考[添加Elasticsearch的Ranger访问权限策略](#)。
- 需确保Elasticsearch所在集群不存在“Elasticsearch服务存在red状态的索引”告警。

## 操作步骤

**步骤1** 使用`flink_admin`登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
--创建KafkaSource表
CREATE TABLE kafka(uuid STRING, name STRING, age INT) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'kafka2ES',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP.Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testgroup2',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'
);
--创建ESSink表
CREATE TABLE es (uuid STRING, name STRING, age INT,
PRIMARY KEY (uuid) NOT ENFORCED
) WITH (
  'connector' = 'elasticsearch-7',
  'hosts' = 'https://10.10.10.10:24100;https://10.10.10.11:24100',
  'index' = 'test_index',
  'sink.bulk-flush.max-actions' = '1'
);
--将Kafka的数据写入ES
insert into
es
select
*
from
kafka;
```

### 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- 10.10.10.10：Elasticsearch的EsNode的业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 实例”，可查看所有Elasticsearch的EsNode的业务IP地址。
- 24100：Elasticsearch默认端口号，可登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 配置 > 全部配置”，搜索“SERVER\_PORT”查看EsNode的端口。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务  
IP:ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为kafka2ES：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic kafka2ES --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

输入消息内容：

```
3,zhangsan,18  
4,wangwu,19  
8,zhaosi,20
```

输入完成后按回车发送消息。

### 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

**步骤5** 参考[Linux下curl命令的使用](#)使用curl命令获取写入的数据，数据输出正常则表明成功对接Elasticsearch，如下图所示。

```
如： curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://10.10.10.10:24100/  
test_index/_search?pretty'
```

```

/opt/client # curl -XGET --tlsv1.2 --negotiate -k -u : 'https://:24100/index146/_search?pretty'
{
  "took" : 3,
  "timed_out" : false,
  "_shards" : {
    "total" : 1,
    "successful" : 1,
    "skipped" : 0,
    "failed" : 0
  },
  "hits" : {
    "total" : {
      "value" : 1,
      "relation" : "eq"
    },
    "max_score" : 1.0,
    "hits" : [
      {
        "_index" : "index146",
        "_type" : "_doc",
        "_id" : "0w_I4IBpVzay-uuRo6_",
        "_score" : 1.0,
        "_source" : {
          "userid" : "7ee4fe1e6941797f84aa808aa86f71ce24dbb0e4f1ce7c6bc15166771316b049a08bbc10628f7aaff3c7a0ad13617618371",
          "name" : "c94c4a7b95697cf1e7609c678c89f7a2a90e35b2e46dfa39872816cfeec6e8c61c7409da0dfc04386d72f55c6d18e33844ce",
          "age" : 1706336285
        }
      }
    ]
  }
}

```

----结束

## WITH 主要参数说明

表 8-40 WITH 主要参数说明

| 参数                        | 是否必选 | 数据类型   | 描述                                                                                     |
|---------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| connector                 | 必选   | String | 指定要使用的连接器，如elasticsearch-7，即连接到Elasticsearch 7.x或更高版本的集群。                              |
| hosts                     | 必选   | String | 要连接的一台或多台Elasticsearch主机地址。<br>例如: 'http://10.10.10.10:24100;http://10.10.10.10:24100' |
| index                     | 必选   | String | Elasticsearch中每条记录的索引。可以是一个静态索引（如 'myIndex'）或一个动态索引（如 'index-{log_ts yyyy-MM-dd}'）。    |
| document-id.key-delimiter | 可选   | String | 复合键的分隔符，默认为“_”。若指定为“\$”，则文档ID为“KEY1\$KEY2\$KEY3”。                                      |
| username                  | 可选   | String | 用于连接Elasticsearch实例的用户名。                                                               |
| password                  | 可选   | String | 用于连接Elasticsearch实例的用户名密码。若配置了username，则必须配置为非空字符串。                                    |

| 参数                                  | 是否必选 | 数据类型       | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure-handler                     | 可选   | String     | 对Elasticsearch请求失败情况的失败处理策略，有效策略如下： <ul style="list-style-type: none"><li>fail（默认值）：如果请求失败并因此导致作业失败，则发生异常。</li><li>ignore：忽略失败并放弃请求。</li><li>retry-rejected：重新添加由于队列容量饱和而失败的请求。</li><li>自定义类名称：使用ActionRequestFailureHandler的子类进行失败处理。</li></ul> |
| sink.flush-on-checkpoint            | 可选   | Boolean    | <ul style="list-style-type: none"><li>true：确保在进行CheckPoint时读出缓冲区中的数据，默认值为“true”。</li><li>false：Sink将不对请求的一致性提供保证。在进行CheckPoint时，对于进行中的请求，Sink将不再等待Elasticsearch的执行完成确认。</li></ul>                                                                |
| sink.bulk-flush.max-actions         | 可选   | Integer    | 每个批量请求的最大缓冲操作数，默认值为“1000”，可设置为“0”禁用该功能。                                                                                                                                                                                                          |
| sink.bulk-flush.max-size            | 可选   | MemorySize | 每个批量请求的缓冲操作在内存中的最大值，默认值为“2MB”，单位必须为MB，可设置为“0”禁用该功能。                                                                                                                                                                                              |
| sink.bulk-flush.interval            | 可选   | Duration   | 缓冲操作的间隔时间，默认值为“1s”，可设置为“0”禁用该功能。                                                                                                                                                                                                                 |
| sink.bulk-flush.backoff.strategy    | 可选   | String     | 指定在由于临时请求错误导致任何flush操作失败时如何执行重试。有效策略为： <ul style="list-style-type: none"><li>DISABLED（默认值）：不执行重试，即第一次请求错误后失败。</li><li>CONSTANT：常量回退，即每次回退等待时间相同。</li><li>EXPONENTIAL：指数回退，即每次回退等待时间指数递增。</li></ul>                                               |
| sink.bulk-flush.backoff.max-retries | 可选   | Integer    | 最大回退重试次数。                                                                                                                                                                                                                                        |
| sink.bulk-flush.backoff.delay       | 可选   | Duration   | 每次退避重试之间的延迟，退避策略如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CONSTANT：每次重试之间的延迟。</li><li>EXPONENTIAL：初始的延迟。</li></ul>                                                                                                                               |

| 参数                     | 是否必选 | 数据类型   | 描述                                  |
|------------------------|------|--------|-------------------------------------|
| connection.path-prefix | 可选   | String | 添加到每个REST通信中的前缀字符串，例如：'/v1'。        |
| format                 | 可选   | String | Elasticsearch连接器支持的指定格式，默认值为“json”。 |

## 8.6.3 FlinkServer 对接 GaussDB(DWS)

### 操作场景

FlinkServer支持对接GaussDB（DWS）8.1.x及之后版本，本章节介绍GaussDB（DWS）作为Source表、Sink表以及维表的DDL定义，以及创建表时使用的WITH参数和代码示例，并指导如何在FlinkServer作业管理页面操作。

本示例以安全模式FlinkServer、Kafka为例，对接安全模式GaussDB（DWS）。

#### 须知

FlinkServer界面回显FlinkSQL时，SQL中的“password”字段将显示为空，在回显状态下需要将密码信息补齐后再提交作业。

### FlinkSQL 与 GaussDB（DWS）数据类型对应关系

| FlinkSQL数据类型 | GaussDB（DWS）数据类型     |
|--------------|----------------------|
| BOOLEAN      | BOOLEAN              |
| TINYINT      | -                    |
| SMALLINT     | SMALLINT(INT2)       |
|              | SMALLSERIAL(SERIAL2) |
| INTEGER      | INTEGER              |
|              | SERIAL               |
| BIGINT       | BIGINT               |
|              | BIGSERIAL            |
| FLOAT        | REAL                 |
|              | FLOAT4               |
| DOUBLE       | DOUBLE               |

| FlinkSQL数据类型 | GaussDB ( DWS ) 数据类型               |
|--------------|------------------------------------|
|              | FLOAT8                             |
| CHAR         | CHAR(n)                            |
| VARCHAR      | VARCHAR(n)                         |
| DATE         | DATE                               |
| TIMESTAMP    | TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE] |
| DECIMAL      | NUMERIC[(p[,s])]                   |
|              | DECIMAL[(p[,s])]                   |

## 前提条件

- FlinkServer所在集群（安全模式）：
  - 集群中已安装HDFS、Yarn、Kafka、ZooKeeper和Flink服务。
  - 包含Kafka服务的客户端已安装，安装路径如：/opt/client。
  - 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：**flinkuser**。
- 待对接的GaussDB ( DWS ) 所在集群（安全模式）：
  - 需将FlinkServer所在节点的所有业务IP添加到白名单。

### 说明

添加IP至白名单步骤：

1. 以root用户登录GaussDB ( DWS ) 所在节点，执行以下命令切换至omm用户。

```
su - omm
```

2. 执行以下命令加载环境变量。

```
source ${BIGDATA_HOME}/mppdb/.mppdbgs_profile
```

3. 执行以下命令设置白名单，多个业务IP需多次执行该命令。

```
gs_guc set -Z coordinator -N all -I all -h "host all all FlinkServer节点IP/32 sha256"
```

- 已创建用于接受数据的空表，如表“customer\_t1”。

## 📖 说明

创建GaussDB（DWS）数据表步骤：

1. 以root用户登录GaussDB（DWS）所在节点，执行以下命令切换至omm用户。

```
su - omm
```

2. 执行以下命令加载环境变量。

```
source ${BIGDATA_HOME}/mppdb/.mppdbgs_profile
```

3. 执行以下命令连接数据库。

```
gsqsl -d postgres -U username -p 25308 -W password -r
```

- postgres：需要连接的数据库名称。
- username和password：连接数据库的用户名及密码。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
- 25308：Coordinator的端口号，请根据实际情况替换，可使用gs\_om -t status --detail查询Coordinator数据路径，在该路径下的“postgresql.conf”文件中查看端口号信息。

4. 执行以下命令创建数据表。

```
CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name VARCHAR(32));
```

## GaussDB 作为 Sink 表

**步骤1** 使用flinkuser登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE MyUserTable(
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32)
) WITH(
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = 'jdbc:gaussdb://GaussDB的服务器IP:25308/postgres',
  'table-name' = 'customer_t1',--若在schema（名为“base”）下创建表“customer_t1”时，配置规则为
  'table-name' = 'base"."customer_t1'
  'username' = 'username',--连接GaussDB（DWS）数据库的用户名
  'password' = 'password',--连接GaussDB（DWS）数据库的密码
  'write.mode' = 'upsert',--数据写入模式为upsert时可设置是否忽略空值
  'ignoreNullWhenUpsert' = 'false'--true表示忽略null值，false表示不忽略空值，将空值写到数据库中
);
CREATE TABLE KafkaSource (
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32)
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'customer_source',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名 --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
);
Insert into
MyUserTable
```

```
select
*
from
KafkaSource;
```

### 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- properties.group.id：Kafka的使用者组ID，Kafka作为source时必选。
- properties.kerberos.domain.name：为“hadoop.系统域名”。可登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 域和互信”中查看集群实际域名。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务  
IP:ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为customer\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic customer_source --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/  
config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
3,zhangsan  
4,wangwu  
8,zhaosi
```

输入完成后按回车发送消息。

### 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

**步骤5** 登录GaussDB客户端执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，如下图所示。

```
Select * from customer_t1;
```

```
postgres=> select * from customer_t1;
 c_customer_sk | c_customer_name
-----+-----
              1 | new Data
              8 | zhaosi
              0 | data 0
              3 | zhangsan
              4 | wangwu
              2 | data 2
(6 rows)
```

----结束

## GaussDB 作为 Source 表

- 步骤1** 使用flinkuser登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。
- 步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“5000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE MyUserTable(
  --GaussDB作为source表
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32)
) WITH(
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = 'jdbc:gaussdb://GaussDB的服务器IP:25308/postgres',
  'table-name' = 'customer_t1',
  'username' = 'username',
  'password' = 'password'
);
CREATE TABLE KafkaSink (
  -- Kafka作为sink表
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32)
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'customer_sink',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
);
Insert into
  KafkaSink
select
  *
from
  MyUserTable;
```

## 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sas.l.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- properties.group.id：Kafka的使用者组ID，Kafka作为source时必选。
- properties.kerberos.domain.name：为“hadoop.系统域名”。可登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 域和互信”中查看集群实际域名。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即查看Kafka topic是否正常写入数据，如下图所示。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic customer_sink --bootstrap-server Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties
```

```
[root@... ~]# sh kafka-console-consumer.sh --topic customer_sink --bootstrap-server ...:21007 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties
(2022-04-12 11:49:37,957) WARN The configuration 'acks' was supplied but isn't a known config. (org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerConfig)
1."New Data"
0."data 0"
2."data 2"
```

----结束

## GaussDB 作为维表

kafkaSource作为事实表，“customer\_t2”作为维度表，结果写入kafkaSink。

**步骤1** 参考[在安全模式的GaussDB \(DWS\) 集群中已创...](#)在GaussDB客户端创建维度表“customer\_t2”，建表语句示例如下：

```
CREATE TABLE customer_t2(
  c_customer_sk INTEGER PRIMARY KEY,
  c_customer_age INTEGER,
  c_customer_address VARCHAR(32)
)DISTRIBUTE BY HASH(c_customer_sk);

INSERT INTO customer_t2 VALUES(1,18,'city a');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(2,14,'city b');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(3,16,'city c');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(4,24,'city d');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(5,32,'city e');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(6,27,'city f');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(7,41,'city a');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(8,35,'city h');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(9,16,'city j');
```

**步骤2** 使用flinkuser登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤3** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“5000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE KafkaSource (  
  -- Kafka作为source表  
  c_customer_sk INTEGER,  
  c_customer_name VARCHAR(32),  
  proctime as proctime()  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'customer_source',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数  
);  
CREATE TABLE KafkaSink (  
  -- Kafka作为sink表  
  c_customer_sk INTEGER,  
  c_customer_name VARCHAR(32),  
  c_customer_age INTEGER,  
  c_customer_address VARCHAR(32)  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'customer_sink',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数  
);  
CREATE TABLE MyUserTable (  
  -- GaussDB作为维表  
  c_customer_sk INTEGER PRIMARY KEY,  
  c_customer_age INTEGER,  
  c_customer_address VARCHAR(32)  
) WITH (  
  'connector' = 'jdbc',  
  'url' = 'jdbc:gaussdb://GaussDB的服务器IP:25308/postgres',  
  'table-name' = 'customer_t2',  
  'username' = 'username',  
  'password' = 'password'  
);  
INSERT INTO  
  KafkaSink  
SELECT  
  t.c_customer_sk,  
  t.c_customer_name,  
  d.c_customer_age,  
  d.c_customer_address  
FROM  
  KafkaSource as t  
JOIN MyUserTable FOR SYSTEM_TIME AS OF t.proctime as d ON t.c_customer_sk = d.c_customer_sk;
```

## 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- properties.group.id：Kafka的使用者组ID，Kafka作为source时必选。
- properties.kerberos.domain.name：为“hadoop.系统域名”。可登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 域和互信”中查看集群实际域名。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即**步骤5**执行完成后查看Kafka topic是否正常写入数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic customer_sink --bootstrap-server Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties
```

**步骤5** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据，输入完成后可在**步骤4**中的窗口查看执行结果。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP:ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

## 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

例如本示例使用主题名称为customer\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic customer_source --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
3,zhangsan  
5,zhaosi  
1,xiaoming  
2,liuyang  
7,liubei
```

```
10,guanyu
20,zhaoyun
```

输入完成后按回车发送消息，[步骤4](#)中的kafka-console-consumer窗口打印结果如下：

```
3,zhangsan,16,city c
5,zhaosi,32,city e
1,xiaoming,18,city a
2,liuyang,14,city b
7,liubei,41,city a
```

----结束

## 8.6.4 FlinkServer 对接 JDBC

### 操作场景

FlinkServer支持对接JDBC。本示例以安全模式FlinkServer、Kafka为例，介绍JDBC的MySQL作为Source表、Sink表以及维表的DDL定义，以及创建表时使用的WITH参数和代码示例，指导如何在FlinkServer作业管理页面对接JDBC。

### Flink SQL 与 JDBC 数据类型对应关系

| Flink SQL数据类型 | MySQL数据类型                                | Oracle数据类型    | PostgreSQL数据类型                             | SQL Server数据类型 |
|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------|
| BOOLEAN       | BOOLEAN<br>TINYINT(1)                    | -             | BOOLEAN                                    | BIT            |
| TINYINT       | TINYINT                                  | -             | -                                          | TINYINT        |
| SMALLINT      | SMALLINT<br>TINYINT<br>UNSIGNED          | -             | SMALLINT<br>INT2<br>SMALLSERIAL<br>SERIAL2 | SMALLINT       |
| INT           | INT<br>MEDIUMINT<br>SMALLINT<br>UNSIGNED | -             | INTEGER<br>SERIAL                          | INT            |
| BIGINT        | BIGINT<br>INT UNSIGNED                   | -             | BIGINT<br>BIGSERIAL                        | BIGINT         |
| FLOAT         | FLOAT                                    | BINARY_FLOAT  | REAL<br>FLOAT4                             | REAL           |
| DOUBLE        | DOUBLE<br>DOUBLE<br>PRECISION            | BINARY_DOUBLE | FLOAT8<br>DOUBLE<br>PRECISION              | FLOAT          |

| Flink SQL数据类型                               | MySQL数据类型                      | Oracle数据类型                                                          | PostgreSQL数据类型                                                        | SQL Server数据类型                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| STRING                                      | CHAR(n)<br>VARCHAR(n)<br>TEXT  | CHAR(n)<br>VARCHAR(n)<br>CLOB                                       | CHAR(n)<br>CHARACTER(n)<br>VARCHAR(n)<br>CHARACTER VARYING(n)<br>TEXT | CHAR(n)<br>NCHAR(n)<br>VARCHAR(n)<br>NVARCHAR(n)<br>TEXT<br>NTEXT |
| BYTES                                       | BINARY<br>VARBINARY<br>BLOB    | RAW(s)<br>BLOB                                                      | BYTEA                                                                 | BINARY(n)<br>VARBINARY(n)                                         |
| ARRAY                                       | -                              | -                                                                   | ARRAY                                                                 | -                                                                 |
| DATE                                        | DATE                           | DATE                                                                | DATE                                                                  | DATE                                                              |
| TIME [(p)]<br>[WITHOUT<br>TIMEZONE]         | TIME [(p)]                     | DATE                                                                | TIME [(p)]<br>[WITHOUT<br>TIMEZONE]                                   | TIME(0)                                                           |
| TIMESTAMP<br>[(p)]<br>[WITHOUT<br>TIMEZONE] | DATETIME [(p)]                 | TIMESTAMP<br>[(p)]<br>[WITHOUT<br>TIMEZONE]                         | TIMESTAMP<br>[(p)]<br>[WITHOUT<br>TIMEZONE]                           | DATETIME<br>DATETIME<br>2                                         |
| DECIMAL(20,<br>0)                           | BIGINT<br>UNSIGNED             | -                                                                   | -                                                                     | -                                                                 |
| DECIMAL(p, s)                               | NUMERIC(p, s)<br>DECIMAL(p, s) | SMALLINT<br>FLOAT(s)<br>DOUBLE<br>PRECISION<br>REAL<br>NUMBER(p, s) | NUMERIC(p,<br>s)<br>DECIMAL(p,<br>s)                                  | DECIMAL(<br>p, s)                                                 |

## 前提条件

FlinkServer所在集群：

- 集群中已安装HDFS、Yarn、Kafka、ZooKeeper和Flink等服务。
- 包含Kafka服务的客户端已安装，安装路径如：/opt/client。
- 创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：**flinkuser**。

## JDBC 作为 Sink 表（以 MySQL 为例）

- 步骤1** 在对应数据库如MySQL中创建用于接受数据的空表，如表“customer\_t1”。
- 步骤2** 使用flinkuser登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。
- 步骤3** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE MyUserTable(
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32)
) WITH(
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = 'jdbc:mysql://MySQL服务器IP:MySQL服务器端口/mysql',
  'table-name' = 'customer_t1',
  'username' = 'MySQL数据库用户名',
  'password' = 'MySQL数据库用户名的密码'
);
CREATE TABLE KafkaSource (
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32)
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'customer_source',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
);
Insert into
  MyUserTable
select
  *
from
  KafkaSource;
```

### 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- properties.group.id：Kafka的使用者组ID，Kafka作为source时必选。
- properties.kerberos.domain.name：为“hadoop.系统域名”。可登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 域和互信”中查看集群实际域名。

**步骤4** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤5** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据。

```
./kafka-topics.sh --list --bootstrap-server Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号  
--command-config 客户端目录/Kafka/kafka/config/client.properties
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka的Broker实例所在节点的IP地  
址:Kafka端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/  
config/producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为customer\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka的Broker实例所在节点的IP地  
址:Kafka端口号 --topic customer_source --producer.config /opt/client/Kafka/  
kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
3,zhangsan  
4,wangwu  
8,zhaosi
```

输入完成后按回车发送消息。

**步骤6** 登录MySQL客户端执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据。

```
Select * from customer_t1;
```

----结束

## JDBC 作为 Source 表（以 MySQL 为例）

**步骤1** 使用flinkuser登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“5000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE MyUserTable(  
  --MySQL作为source表  
  c_customer_sk INTEGER,  
  c_customer_name VARCHAR(32)  
) WITH(  
  'connector' = 'jdbc',  
  'url' = 'jdbc:mysql://MySQL服务器IP:MySQL服务器端口/mysql',  
  'table-name' = 'customer_t1',  
  'username' = 'MySQL数据库用户名',  
  'password' = 'MySQL数据库用户名的密码'  
);  
CREATE TABLE KafkaSink (  
  -- Kafka作为sink表  
  c_customer_sk INTEGER,  
  c_customer_name VARCHAR(32)  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'customer_sink',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv',
```

```
'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
);
Insert into
  KafkaSink
select
  *
from
  MyUserTable;
```

### 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- properties.group.id：Kafka的使用者组ID，Kafka作为source时必选。
- properties.kerberos.domain.name：为“hadoop.系统域名”。可登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 域和互信”中查看集群实际域名。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即查看Kafka topic是否正常写入数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic customer_sink --bootstrap-server Kafka
角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/
kafka/config/ consumer.properties
```

```
[root@... bin]# sh kafka-console-consumer.sh --topic customer_sink --bootstrap-server ... 21007 --consumer.config /opt/client/kafka/kafka/config/producer.properties
[2022-04-22 11:49:27,957] WARN The configuration 'acks' was supplied but isn't a known config. (org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerConfig)
1, 'new Data'
0, zhaosi
4, wangguo
0, 'data 0'
3, zhangsan
0, 'data 0'
```

----结束

## JDBC 作为维表（以 MySQL 为例）

kafkaSource作为事实表，“customer\_t2”作为维度表，结果写入kafkaSink。

**步骤1** 在MySQL客户端创建维度表“customer\_t2”，建表语句示例如下：

```
CREATE TABLE customer_t2(
  c_customer_sk INTEGER PRIMARY KEY,
  c_customer_age INTEGER,
  c_customer_address VARCHAR(32)
);

INSERT INTO customer_t2 VALUES(1,18,'city a');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(2,14,'city b');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(3,16,'city c');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(4,24,'city d');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(5,32,'city e');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(6,27,'city f');
```

```
INSERT INTO customer_t2 VALUES(7,41,'city a');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(8,35,'city h');
INSERT INTO customer_t2 VALUES(9,16,'city j');
```

**步骤2** 使用flinkuser登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤3** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“5000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE KafkaSource (
  -- Kafka作为source表
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32),
  proctime as proctime()
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'customer_source',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
);
CREATE TABLE KafkaSink (
  -- Kafka作为sink表
  c_customer_sk INTEGER,
  c_customer_name VARCHAR(32),
  c_customer_age INTEGER,
  c_customer_address VARCHAR(32)
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'customer_sink',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT', --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名' --FlinkServer所在集群为非安全模式去掉此参数
);
CREATE TABLE MyUserTable (
  -- MySQL作为维表
  c_customer_sk INTEGER PRIMARY KEY NOT ENFORCED,
  c_customer_age INTEGER,
  c_customer_address VARCHAR(32)
) WITH (
  'connector' = 'jdbc',
  'url' = 'jdbc:mysql://MySQL服务器IP:MySQL服务器端口/mysql',
  'table-name' = 'customer_t2',
  'username' = 'MySQL数据库用户名',
  'password' = 'MySQL数据库用户名的密码'
);
INSERT INTO
  KafkaSink
SELECT
  t.c_customer_sk,
  t.c_customer_name,
  d.c_customer_age,
  d.c_customer_address
FROM
  KafkaSource as t
JOIN MyUserTable FOR SYSTEM_TIME AS OF t.proctime as d ON t.c_customer_sk = d.c_customer_sk;
```

## 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- properties.group.id：Kafka的使用者组ID，Kafka作为source时必选。
- properties.kerberos.domain.name：为“hadoop.系统域名”。可登录FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 域和互信”中查看集群实际域名。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即**步骤5**执行完成后查看Kafka topic是否正常写入数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic customer_sink --bootstrap-server Kafka  
角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/  
kafka/config/ consumer.properties
```

**步骤5** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据，输入完成后可在**步骤4**中的窗口查看执行结果。

```
./kafka-topics.sh --list Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号--command-config  
客户端目录/Kafka/kafka/config/client.properties
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka的Broker实例所在节点的IP地  
址:Kafka端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/  
config/producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为customer\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka的Broker实例所在节点的IP地  
址:Kafka端口号 --topic customer_source --producer.config /opt/client/Kafka/  
kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
3,zhangsan  
5,zhaosi  
1,xiaoming  
2,liuyang  
7,liubei  
10,guanyu  
20,zhaoyun
```

输入完成后按回车发送消息，**步骤4**中的kafka-console-consumer窗口打印结果如下：

```
3,zhangsan,16,city c  
5,zhaosi,32,city e  
1,xiaoming,18,city a  
2,liuyang,14,city b  
7,liubei,41,city a
```

----结束

## 8.6.5 FlinkServer 对接 HBase

### 操作场景

FlinkServer支持对接HBase，详情如下：

- 支持对接维表、Sink表。
- 当HBase与Flink为同一集群或互信的集群，支持FlinkServer对接HBase。
- 当HBase与Flink不在同一集群或不互信的集群，则只支持Flink和HBase均为普通模式集群的对接。

### 前提条件

- 集群已安装，包括HDFS、Yarn、Flink和HBase。
- 包含HBase服务的客户端已安装，安装路径如：/opt/client。
- 参考[使用HBase客户端](#)，登录HBase客户端，使用create 'dim\_province', 'f1'创建dim\_province表。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装客户端的节点，拷贝HBase的“/opt/client/HBase/hbase/conf/”目录下的所有配置文件至部署FlinkServer的所有节点的一个空目录，如“/tmp/client/HBase/hbase/conf/”。

修改FlinkServer节点上面配置文件目录及其上层目录属主为omm。

**chown omm: /tmp/client/HBase/ -R**

#### 说明

- FlinkServer节点：  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 实例”，查看FlinkServer所在的“业务IP”。
- 若FlinkServer实例所在节点与包含HBase服务客户端的安装节点相同，则该节点不执行此步骤。

**步骤2** 登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索“HBASE\_CONF\_DIR”参数，在该参数的“值”中填写**步骤1**中拷贝了HBase配置文件的FlinkServer的目录，如“/tmp/client/HBase/hbase/conf/”。

#### 说明

若FlinkServer实例所在节点与包含HBase服务客户端的安装节点相同，则在HBASE\_CONF\_DIR参数的“值”填写HBase的“/opt/client/HBase/hbase/conf/”目录。

**步骤3** 填写完成后单击“保存”，确认修改配置后单击“确定”。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有FlinkServer实例，选择“更多 > 重启实例”，输入密码，单击“确定”重启实例。

**步骤5** 登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤6** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL作业，作业类型选择“流作业”。在作业开发界面进行如下作业配置并启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

安全集群且HBase的认证模式为hbase.rpc.protection=authentication时参考如下样例，建立Flink SQL作业。

```
CREATE TABLE ksource1 (  
  user_id STRING,  
  item_id STRING,  
  proctime as PROCTIME()  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'ksource1',  
  'properties.group.id' = 'group1',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP1:Kafka端口号,Kafka的Broker实例业务IP2:Kafka端口号',  
  'format' = 'json',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',--普通模式集群不需要该参数  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',--普通模式集群不需要该参数  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名--普通模式集群不需要该参数  
);  
  
CREATE TABLE hsink1 (  
  rowkey STRING,  
  f1 ROW < item_id STRING >,  
  PRIMARY KEY (rowkey) NOT ENFORCED  
) WITH (  
  'connector' = 'hbase-2.2',  
  'table-name' = 'dim_province',  
  'zookeeper.quorum' = 'ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP1:ZooKeeper客户端端口号,ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP2:ZooKeeper客户端端口号  
);  
  
INSERT INTO  
  hsink1  
SELECT  
  user_id as rowkey,  
  ROW(item_id) as f1  
FROM  
  ksource1;
```

## 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。
- HBase认证模式：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，搜索“hbase.rpc.protection”，查看HBase认证模式，当认证模式为“integrity”和“privacy”时添加如下参数：  

```
'properties.hbase.rpc.protection' = 'HBase认证模式'  
'properties.zookeeper.znode.parent' = '/hbase'  
'properties.hbase.security.authorization' = 'true'  
'properties.hbase.security.authentication' = 'kerberos'
```
- 复合RowKey的分隔符：  
如果数据是通过HBase的bulkload导入或者业务通过（多字段+分隔符）拼接写入，Flink作为Source表或者维表读HBase时，需要添加如下参数：  

```
'rowkey.delimiter'='...'
```

  
如果数据是通过Flink写入的数据，业务应用通过HBase服务读取数据，则添加以上参数的同时需确保所有的字段类型为String。

**步骤7** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤8** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，向kafka中写入数据。

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为ksource1：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list  
Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic ksource1 --  
producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
{"user_id": "3","item_id":"333333"}  
{"user_id": "4","item_id":"44444444"}
```

输入完成后按回车发送消息。

**步骤9** 参考[使用HBase客户端](#)，登录HBase客户端，查看表数据信息。

### hbase shell

scan 'dim\_province'

----结束

## 应用端提交作业

- 若使用Flink run模式，推荐使用export HBASE\_CONF\_DIR=hbase的配置目录，例如：export HBASE\_CONF\_DIR=/opt/hbaseconf。
- 若使用Flink run-application模式，则有如下两种方式。
  - 在建表语句中添加如下配置（推荐）

| 配置                                                      | 说明                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 'properties.hbase.rpc.protection' = 'authentication'    | 需和HBase服务端的配置一致                     |
| 'properties.zookeeper.znode.parent' = '/hbase'          | 多服务场景中，会存在hbase1, hbase2, 需明确要访问的集群 |
| 'properties.hbase.security.authorization' = 'true'      | 开启鉴权                                |
| 'properties.hbase.security.authentication' = 'kerberos' | 开启kerberos认证                        |

示例：

```
CREATE TABLE hsink1 (
  rowkey STRING,
  f1 ROW < q1 STRING >,
  PRIMARY KEY (rowkey) NOT ENFORCED
) WITH (
  'connector' = 'hbase-2.2',
  'table-name' = 'cc',
  'zookeeper.quorum' = 'x.x.x.x:clientPort',
  'properties.hbase.rpc.protection' = 'authentication',
  'properties.zookeeper.znode.parent' = '/hbase',
  'properties.hbase.security.authorization' = 'true',
  'properties.hbase.security.authentication' = 'kerberos'
);
```

- 提交作业时将HBase的配置添加到yarnShip中。  
例如：Dyarn.ship-files=/opt/hbaseconf。

## 8.6.6 FlinkServer 对接 HDFS

### 操作场景

本章节介绍HDFS作为sink表的DDL定义，以及创建sink表时使用的WITH参数和代码示例，并指导如何在FlinkServer作业管理页面操作。

本示例以安全模式Kafka为例。

## 前提条件

- 集群中已安装HDFS、Yarn、Flink服务。
- 包含HDFS服务的客户端已安装，安装路径如：/opt/client。
- 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：flink\_admin。

## 操作步骤

**步骤1** 使用flink\_admin登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，参考如下内容在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE kafka_table (  
  user_id STRING,  
  order_amount DOUBLE,  
  log_ts TIMESTAMP(3),  
  WATERMARK FOR log_ts AS log_ts - INTERVAL '5' SECOND  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_source',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'format' = 'csv',  
  --跳过解析失败的csv数据  
  'csv.ignore-parse-errors' = 'true',--如果是json数据格式，设置'json.ignore-parse-errors' = 'true'  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'  
)  
);  
  
CREATE TABLE fs_table (  
  user_id STRING,  
  order_amount DOUBLE,  
  dt STRING,  
  `hour` STRING  
) PARTITIONED BY (dt, `hour`) WITH ( --根据日期进行文件分区  
  'connector'='filesystem',  
  'path'='hdfs://hacluster/tmp/parquet',  
  'format'='parquet',  
  'sink.partition-commit.delay'='0 s',--该延迟时间之前分区不会被提交。如果是按天分区，可以设置为'1 d'，如果是按小时分区，应设置为'1 h'  
  'sink.partition-commit.policy.kind'='success-file'  
)  
);  
-- streaming sql, insert into file system table  
INSERT INTO fs_table SELECT user_id, order_amount, DATE_FORMAT(log_ts, 'yyyy-MM-dd'),  
DATE_FORMAT(log_ts, 'HH') FROM kafka_table;
```

### 📖 说明

Kafka端口号:

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务  
IP.ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为user\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-  
list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic user_source --  
producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
3,3333,"2021-09-10 14:00"  
4,4444,"2021-09-10 14:01"
```

输入完成后按回车发送消息。

### 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

**步骤5** 执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即HDFS目录是否正常写入文件。

```
hdfs dfs -ls -R /sql/parquet
```


----结束

## Flink 对接 HDFS 分区

- Flink对接HDFS支持自定义分区。  
Flink文件系统分区支持使用标准的Hive格式。不需要将分区预先注册到表目录中，分区是根据目录结构推断。

例如，根据下面的目录分区的表将被推断为包含日期时间和小时分区。

```
path  
├── datetime=2021-09-03  
│   └── hour=11
```



- 分区文件的滚动策略。

分区目录中的数据被拆分为part文件，每个分区将至少包含一个part文件，用于接收sink的子任务的数据写入。

如下参数介绍分区文件如何进行滚动。

| 配置项                                   | 默认值   | 类型          | 描述                     |
|---------------------------------------|-------|-------------|------------------------|
| sink.rolling-policy.file-size         | 128MB | Memory Size | 分区文件达到该阈值后，进行滚动。       |
| sink.rolling-policy.rollover-interval | 30min | Duration    | 分区文件在滚动前可以保持打开的最长持续时间。 |
| sink.rolling-policy.check-interval    | 1min  | Duration    | 检查基于时间的滚动策略的时间间隔。      |

- 分区目录的文件合并。

支持文件压缩，允许应用程序具有更小的检查点间隔，而无需生成大量文件。

#### 📖 说明

仅压缩单个检查点中的文件，即生成的文件数量至少与检查点数量相同。合并前的文件是不可见的，因此文件的可见性是：检查点间隔+压缩时间之后。如果压缩时间太长，将延长检查点的时间段。

| 配置项                  | 默认值   | 类型          | 描述                                                   |
|----------------------|-------|-------------|------------------------------------------------------|
| auto-compaction      | false | Boolean     | 是否启用自动压缩。数据将写入临时文件。检查点完成后，检查点生成的临时文件将被压缩。压缩前临时文件不可见。 |
| compaction.file-size | none  | Memory Size | 压缩目标文件大小，默认值为滚动文件大小。                                 |

- 分区文件的提交。

文件写入分区后，通常需要通知下游应用程序。如将分区添加到Hive元存储中，或在目录中写入\_SUCCESS文件。分区文件的提交操作基于触发器和策略的组合方式。

- 分区文件提交触发器相关配置

| 配置项                           | 默认值          | 类型       | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sink.partition-commit.trigger | process-time | String   | <ul style="list-style-type: none"> <li>process-time: 基于计算节点的系统时间, 它既不需要分区时间提取, 也不需要生成watermark。即“当前系统时间”超过“分区创建时的系统时间”加上“延迟”时间, 就提交分区。</li> <li>partition-time: 基于从分区提取的时间, 它需要生成watermark。即“watermark时间”超过“从分区提取的时间”加上“延迟”时间, 就提交分区。</li> </ul> |
| sink.partition-commit.delay   | 0 s          | Duration | 分区在延迟时间之前不会提交。如果是每日分区, 则应为“1 d”, 如果是每小时分区, 则应为“1 h”。                                                                                                                                                                                             |

## - 分区间文件提交策略相关配置

| 配置项                                     | 默认值      | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sink.partition-commit.policy.kind       | -        | String | 提交分区的策略。 <ul style="list-style-type: none"> <li>metastore: 将分区添加到元存储。只有hive表支持元存储策略, 文件系统通过目录结构管理分区。</li> <li>success-file: 将success-file文件添加到目录中。</li> <li>两者可以同时配置, 即: 'sink.partition-commit.policy.kind'='metastore,success-file'。</li> </ul> |
| sink.partition-commit.policy.class      | -        | String | 用于实现分区提交策略接口的分区提交策略类。<br>仅在自定义提交策略中生效。                                                                                                                                                                                                            |
| sink.partition-commit.success-file.name | _SUCCESS | String | success-file分区提交策略的文件名, 默认值为_SUCCESS。                                                                                                                                                                                                             |

## 8.6.7 FlinkServer 对接 Hive

### 操作场景

目前FlinkServer对接Hive使用对接metaStore的方式, 所以需要Hive开启MetaStore功能。Hive可以作为source, sink和维表。

本示例以安全模式Kafka为例。

## 前提条件

- 集群已安装HDFS、Yarn、Kafka、Flink和Hive等服务。
- 包含Hive服务的客户端已安装，安装路径如：/opt/client。
- Flink支持1.12.2及以后版本，Hive支持3.1.0及以后版本。
- 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：flink\_admin。
- 参考[创建集群连接](#)中的“说明”获取访问Flink WebUI用户的客户端配置文件及用户凭据。

## 操作步骤

以映射表类型为Kafka对接Hive流程为例。

**步骤1** 使用flink\_admin访问Flink WebUI，请参考[访问Flink WebUI](#)。

**步骤2** 新建集群连接，如：flink\_hive。

1. 选择“系统管理 > 集群连接管理”，进入集群连接管理页面。
2. 单击“创建集群连接”，在弹出的页面中参考[表8-41](#)填写信息，单击“测试”，测试连接成功后单击“确定”，完成集群连接创建。

**表 8-41** 创建集群连接信息

| 参数名称    | 参数描述                                                                             | 取值样例             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 集群连接名称  | 集群连接的名称，只能包含英文字母、数字和下划线，且不能多于100个字符。                                             | flink_hive       |
| 描述      | 集群连接名称描述信息。                                                                      | -                |
| 版本      | 选择集群版本。                                                                          | MRS 3            |
| 是否安全版本  | - 是，安全集群选择是。需要输入访问用户名和上传用户凭证；<br>- 否，非安全集群选择否。                                   | 是                |
| 访问用户名   | 访问用户需要包含访问集群中服务所需的最小权限。只能包含英文字母、数字和下划线，且不能多于100个字符。<br>“是否安全版本”选择“是”时存在此参数。      | flink_admin      |
| 客户端配置文件 | 集群客户端配置文件，格式为tar。                                                                | -                |
| 用户凭据    | FusionInsight Manager中用户的认证凭据，格式为tar。<br>“是否安全版本”选择“是”时存在此参数。<br>输入访问用户名后才可上传文件。 | flink_admin的用户凭据 |

**步骤3** 新建Flink SQL流作业，如：flinktest1。

1. 单击“作业管理”进入作业管理页面。

- 单击“新建作业”，在新建作业页面参考表8-42填写信息，单击“确定”，创建作业成功并进入作业开发界面。

表 8-42 新建作业信息

| 参数名称 | 参数描述                             | 取值样例       |
|------|----------------------------------|------------|
| 类型   | 作业类型，包括Flink SQL和Flink Jar。      | Flink SQL  |
| 名称   | 作业名称，只能包含英文字母、数字和下划线，且不能多于64个字符。 | flinktest1 |
| 作业类型 | 作业数据来源类型，包括流作业和批作业。              | 流作业        |
| 描述   | 作业描述，不能超过100个字符。                 | -          |

**步骤4** 在作业开发界面进行作业开发，输入如下语句，可以单击上方“语义校验”对输入内容校验。

```
CREATE TABLE test_kafka (  
  user_id varchar,  
  item_id varchar,  
  cat_id varchar,  
  zw_test timestamp  
) WITH (  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'format' = 'json',  
  'topic' = 'zw_tset_kafka',  
  'connector' = 'kafka',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'  
);  
CREATE CATALOG myhive WITH (  
  'type' = 'hive',  
  'hive-version' = '3.1.0',  
  'default-database' = 'default',  
  'cluster.name' = 'flink_hive'  
);  
use catalog myhive;  
set table.sql-dialect = hive;create table user_behavior_hive_tbl_no_partition (  
  user_id STRING,  
  item_id STRING,  
  cat_id STRING,  
  ts timestamp  
) PARTITIONED BY (dy STRING, ho STRING, mi STRING) stored as textfile TBLPROPERTIES (  
  'partition.time-extractor.timestamp-pattern' = '$dy $ho:$mi:00',  
  'sink.partition-commit.trigger' = 'process-time',  
  'sink.partition-commit.delay' = '0S',  
  'sink.partition-commit.policy.kind' = 'metastore,success-file'  
);  
INSERT into  
  user_behavior_hive_tbl_no_partition  
SELECT  
  user_id,  
  item_id,  
  cat_id,  
  zw_test,  
  DATE_FORMAT(zw_test, 'yyyy-MM-dd'),  
  DATE_FORMAT(zw_test, 'HH'),  
  DATE_FORMAT(zw_test, 'mm')  
FROM  
  default_catalog.default_database.test_kafka;
```

## 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 'cluster.name' = 'flink\_hive'的值为[步骤2](#)新建的集群连接名称。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤5** 作业SQL开发完成后，请勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

**步骤6** 单击左上角“提交”提交作业。

**步骤7** 作业运行成功后，选择“更多 > 作业详情”可查看作业运行详情。

**步骤8** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务  
IP.ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

```
例如本示例使用主题名称为zw_tset_kafka：sh kafka-console-producer.sh --  
broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic zw_tset_kafka --  
producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
{"user_id": "3","item_id":"333333","cat_id":"cat333","zw_test":"2021-09-08 09:08:01"}  
{"user_id": "4","item_id":"444444","cat_id":"cat444","zw_test":"2021-09-08 09:08:01"}
```

输入完成后按回车发送消息。

## 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

**步骤9** 执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即Hive表是否正常写入数据。

```
beeline
```

```
select * from user_behavior_hive_tbl_no_partition;
```

```
----结束
```

## 8.6.8 FlinkServer 对接 Hudi

### 操作场景

本指南通过使用FlinkServer写FlinkSQL对接Hudi。

### 前提条件

- 集群已安装HDFS、Yarn、Hive、Spark、Flink和Kafka等服务。
- 包含Flink、Kafka服务的客户端已安装，例如安装路径为：/opt/client。
- Flink要求1.12.2及以后版本，Hudi要求0.9.0及以后版本。
- 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：flink\_admin。并且用户需要添加hadoop、hive、kafkaadmin用户组，以及Manager\_administrator角色。

### Flink 对 Hudi 表的读写支持

Flink对Hudi表的COW表、MOR表类型读写支持详情见[表8-43](#)。

表 8-43 Flink 对 Hudi 表的读写支持

| Flink SQL | COW表 | MOR表 |
|-----------|------|------|
| 批量写       | 支持   | 支持   |
| 批量读       | 支持   | 支持   |
| 流式写       | 支持   | 支持   |
| 流式读       | 支持   | 支持   |

### 操作步骤

**步骤1** 使用flink\_admin登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，在作业开发界面进行如下作业配置。然后输入SQL，执行SQL校验通过后，启动作业。如下SQL示例将作为3个作业分别添加，依次运行。

所有作业均需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

建议开启故障恢复策略，提高作业可靠性。例如“故障恢复策略”选择“fixed-delay”，“重试次数”设置为“3”，“失败重试间隔”设置为“30”，重试次数和间隔可按实际业务需要填写。

作业启动，状态显示“运行中”后，可通过“更多 > 作业详情”跳转到Flink作业的原生UI页面，查看Job运行情况。

## 📖 说明

- 由于FlinkSQL作业在触发CheckPoint时才会往Hudi表中写数据，所以需要在Flink WebUI界面中开启CheckPoint。CheckPoint间隔根据业务需要调整，建议间隔调大。
- 如果CheckPoint间隔太短，数据来不及刷新会导致作业异常；建议CheckPoint间隔为分钟级。
- FlinkSQL作业写MOR表时需要做异步compaction，控制compaction间隔的参数，见Hudi官网：<https://hudi.apache.org/docs/configurations.html>
- 默认Hudi写表是Flink状态索引，如果需要使用bucket索引需要在Hudi写表中添加参数：

```
'index.type'='BUCKET',  
'hoodie.bucket.index.num.buckets'='Hudi表中每个分区划分桶的个数',  
'hoodie.bucket.index.hash.field'='recordkey.field'
```

  - hoodie.bucket.index.num.buckets: Hudi表中每个分区划分桶的个数，每个分区内的数据通过Hash方式放入每个桶内。建表或第一次写入数据时设置后不能修改，否则更新数据会存在异常。
  - hoodie.bucket.index.hash.field: 进行分桶时计算Hash值的字段，必须为主键的子集，默认为Hudi表的主键。该参数不填则默认为recordkey.field。
- 对于同一张Hudi表，可以被Flink、Spark引擎的bucket索引交叉混写。

### 1. 作业1: FlinkSQL流式写入MOR表。

```
CREATE TABLE stream_mor(  
  uuid VARCHAR(20),  
  name VARCHAR(10),  
  age INT,  
  ts INT,  
  `p` VARCHAR(20)  
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (  
  'connector' = 'hudi',  
  'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_mor',  
  'table.type' = 'MERGE_ON_READ',  
  'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'uuid',  
  'write.precombine.field' = 'ts',  
  'write.tasks' = '4'  
);  
  
CREATE TABLE kafka(  
  uuid VARCHAR(20),  
  name VARCHAR(10),  
  age INT,  
  ts INT,  
  `p` VARCHAR(20)  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'writehudi',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup1',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'format' = 'json',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',--普通模式集群不需要该参数，同时删除上一行的逗号  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',--普通模式集群不需要该参数  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名--普通模式集群不需要该参数'  
);  
  
insert into  
stream_mor  
select  
*  
from  
kafka;
```

### 2. 作业2: FlinkSQL流式写入COW表

```
CREATE TABLE stream_write_cow(  
  uuid VARCHAR(20),  
  name VARCHAR(10),  
  age INT,
```

```
ts INT,
`p` VARCHAR(20)
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (
'connector' = 'hudi',
'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_cow',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'uuid',
'write.precombine.field' = 'ts',
'write.tasks' = '4'
);

CREATE TABLE kafka(
uuid VARCHAR(20),
name VARCHAR(10),
age INT,
ts INT,
`p` VARCHAR(20)
) WITH (
'connector' = 'kafka',
'topic' = 'writehudi',
'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
'properties.group.id' = 'testGroup1',
'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
'format' = 'json',
'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',--普通模式集群不需要该参数，同时删除上一行的逗号
'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',--普通模式集群不需要该参数
'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名--普通模式集群不需要该参数
);

insert into
stream_write_cow
select
*
from
kafka;
```

3. 作业3：FlinkSQL流式读取MOR和COW表并合并数据输出到Kafka。注意作业3需要等待作业1和作业2均启动后，状态显示为“运行中”后再执行SQL校验和启动作业（否则SQL校验可能提示错误，找不到Hudi表目录）。

```
CREATE TABLE stream_mor(
uuid VARCHAR(20),
name VARCHAR(10),
age INT,
ts INT,
`p` VARCHAR(20)
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (
'connector' = 'hudi',
'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_mor',
'table.type' = 'MERGE_ON_READ',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'uuid',
'write.precombine.field' = 'ts',
'read.tasks' = '4',
'read.streaming.enabled' = 'true',
'read.streaming.check-interval' = '5',
'read.streaming.start-commit' = 'earliest'
);

CREATE TABLE stream_write_cow(
uuid VARCHAR(20),
name VARCHAR(10),
age INT,
ts INT,
`p` VARCHAR(20)
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (
'connector' = 'hudi',
'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_cow',
'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'uuid',
'write.precombine.field' = 'ts',
'read.tasks' = '4',
'read.streaming.enabled' = 'true',
'read.streaming.check-interval' = '5',
```

```
'read.streaming.start-commit' = 'earliest'
);

CREATE TABLE kafka(
  uuid VARCHAR(20),
  name VARCHAR(10),
  age INT,
  ts INT,
  `p` VARCHAR(20)
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'readhudi',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup1',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'format' = 'json',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',--普通模式集群不需要该参数，同时删除上一行的逗号
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',--普通模式集群不需要该参数
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名--普通模式集群不需要该参数
);

insert into
kafka
select
*
from
stream_mor union all select * from stream_write_cow;
```

### 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤3** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，向kafka中写入数据。

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为“writehudi”：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka
端口号 --topic writehudi --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/
producer.properties
```

输入消息内容：

```
{"uuid": "1", "name": "a01", "age": 10, "ts": 10, "p": "1"}
{"uuid": "2", "name": "a02", "age": 20, "ts": 20, "p": "2"}
```

输入完成后按回车发送消息。

**步骤4** 消费kafka topic的数据，读取Flink流读Hudi表的结果。

```
sh kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic 主题名称 --consumer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-beginning
```

例如本示例使用主题名称为“readhudi”：

```
sh kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic readhudi --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-beginning
```

读取结果如下（顺序不固定）：

```
{"uuid": "1","name":"a01","age":10,"ts":10,"p":"1"}
{"uuid": "2","name":"a02","age":20,"ts":20,"p":"2"}
{"uuid": "1","name":"a01","age":10,"ts":10,"p":"1"}
{"uuid": "2","name":"a02","age":20,"ts":20,"p":"2"}
```

----结束

## WITH 主要参数说明

表 8-44 WITH 主要参数说明

| 方式 | 配置项                         | 是否必选 | 默认值         | 描述                                                                                                   |
|----|-----------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 读取 | read.tasks                  | 否    | 4           | 读Hudi表task并行度                                                                                        |
|    | read.streaming.enabled      | 否    | false       | 是否开启流读模式                                                                                             |
|    | read.streaming.start-commit | 否    | 默认从最新commit | Stream和Batch增量消费，指定“yyyyMMddHHmmss”格式时间的开始消费位置（闭区间）                                                  |
|    | read.end-commit             | 否    | 默认到最新commit | Stream和Batch增量消费，指定“yyyyMMddHHmmss”格式时间的结束消费位置（闭区间）                                                  |
| 写入 | write.tasks                 | 否    | 4           | 写Hudi表task并行度                                                                                        |
|    | index.bootstrap.enabled     | 否    | false       | 是否开启索引加载，开启后会将已存表的最新数据一次性加载到state中。<br>如果有全量数据接增量的需求，且已经有全量的离线Hoodie表，需要接上实时写入，同时保证数据不重复，可以开启索引加载功能。 |
|    | write.index_bootstrap.tasks | 否    | 4           | 如果启动作业时索引加载缓慢，可以调大该值，调大该值后可以加快bootstrap阶段的效率，但bootstrap阶段会阻塞CheckPoint                               |
|    | compaction.async.enabled    | 否    | true        | 是否开启在线压缩                                                                                             |

| 方式 | 配置项                         | 是否必选 | 默认值  | 描述                                                                               |
|----|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | compaction.schedule.enabled | 否    | true | 是否阶段性生成压缩plan，即使关闭在线压缩的情况下也建议开启                                                  |
|    | compaction.tasks            | 否    | 10   | 压缩Hudi表task并行度                                                                   |
|    | index.state.ttl             | 否    | 7D   | 索引保存的时间，默认为7天（单位：天），小于“0”表示永久保存<br>索引是判断数据重复的核心数据结构，对于长时间的更新，比如更新一个月前的数据，需要将该值调大 |

## Flink On Hudi 同步元数据到 Hive

启动此特性后，Flink写数据至Hudi表将自动在Hive上创建出Hudi表并同步添加分区，然后供SparkSQL、Hive等服务读取Hudi表数据。

如下是支持的两种同步元数据方式，后续操作步骤以JDBC方式为示例：

- 使用JDBC方式同步元数据到Hive

```
CREATE TABLE stream_mor(
  uuid VARCHAR(20),
  name VARCHAR(10),
  age INT,
  ts INT,
  `p` VARCHAR(20)
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (
  'connector' = 'hudi',
  'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_mor',
  'table.type' = 'MERGE_ON_READ',
  'hive_sync.enable' = 'true',
  'hive_sync.table' = '要同步到Hive的表名',
  'hive_sync.db' = '要同步到Hive的数据库名',
  'hive_sync.metastore.uris' = 'Hive客户端hive-site.xml文件中hive.metastore.uris的值',
  'hive_sync.jdbc_url' = 'Hive客户端component_env文件中CLIENT_HIVE_URI的值'
);
```

### 须知

- hive\_sync.jdbc\_url: Hive客户端component\_env文件中CLIENT\_HIVE\_URI的值，若该值中存在“\”需将其删除。
- 若需要使用Hive风格分区，需同时配置如下参数：
  - 'hoodie.datasource.write.hive\_style\_partitioning' = 'true'
  - 'hive\_sync.partition\_extractor\_class' = 'org.apache.hudi.hive.MultiPartKeyValueExtractor'
- Flink on Hudi并同步数据至Hive的任务，因为Hudi对大小写敏感，Hive对大小写不敏感，所以在Hudi表中的字段不建议使用大写字母，否则可能会造成数据无法正常读写。

- 使用HMS方式同步元数据到Hive

```
CREATE TABLE stream_mor(  
  uuid VARCHAR(20),  
  name VARCHAR(10),  
  age INT,  
  ts INT,  
  `p` VARCHAR(20)  
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (  
  'connector' = 'hudi',  
  'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_mor',  
  'table.type' = 'MERGE_ON_READ',  
  'hive_sync.enable' = 'true',  
  'hive_sync.table' = '要同步到Hive的表名',  
  'hive_sync.db' = '要同步到Hive的数据库名',  
  'hive_sync.mode' = 'hms',  
  'hive_sync.metastore.uris' = 'Hive客户端hive-site.xml文件中hive.metastore.uris的值',  
  'properties.hive.metastore.kerberos.principal' = 'Hive客户端hive-site.xml文件中  
hive.metastore.kerberos.principal的值'  
);
```

JDBC方式示例:

- 步骤1** 使用flink\_admin登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。
- 步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，在作业开发界面进行如下作业配置。然后填入SQL，执行SQL校验通过后，启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE stream_mor2(  
  uuid VARCHAR(20),  
  name VARCHAR(10),  
  age INT,  
  ts INT,  
  `p` VARCHAR(20)  
) PARTITIONED BY (`p`) WITH (  
  'connector' = 'hudi',  
  'path' = 'hdfs://hacluster/tmp/hudi/stream_mor2',  
  'table.type' = 'MERGE_ON_READ',  
  'hoodie.datasource.write.recordkey.field' = 'uuid',  
  'write.precombine.field' = 'ts',  
  'write.tasks' = '4',  
  'hive_sync.enable' = 'true',  
  'hive_sync.table' = '要同步到Hive的表名，如stream_mor2',  
  'hive_sync.db' = '要同步到Hive的数据库名，如default',  
  'hive_sync.metastore.uris' = 'Hive客户端hive-site.xml文件中hive.metastore.uris的值',  
  'hive_sync.jdbc_url' = 'Hive客户端component_env文件中CLIENT_HIVE_URI的值'  
);  
CREATE TABLE datagen (  
  uuid varchar(20), name varchar(10), age int, ts INT, p varchar(20)  
) WITH (  
  'connector' = 'datagen',  
  'rows-per-second' = '1',  
  'fields.p.length' = '1'  
);insert into stream_mor2 select * from datagen;
```

- 步骤3** 等待Flink作业运行一段时间，将datagen生成的随机测试数据持续写入Hudi表。可通过“更多 > 作业详情”跳转到Flink作业的原生UI页面，查看Job运行情况。
- 步骤4** 登录客户端所在节点，加载环境变量，执行beeline命令登录Hive客户端，执行SQL查看是否在Hive上成功创建Hudi Sink表，并且查询表是否可读出数据。

```
cd /opt/hadoopclient
```

```
source bigdata_env
```

**beeline**

```
desc formatted default.stream_mor2;
select * from default.stream_mor2 limit 5;
show partitions default.stream_mor2;
----结束
```

## 8.6.9 FlinkServer 对接 Kafka

### 操作场景

本章节介绍Kafka作为source表或者sink表的DDL定义，以及创建表时使用的WITH参数和代码示例，并指导如何在FlinkServer作业管理页面操作。

本示例以安全模式Kafka为例。

### 前提条件

- 集群中已安装HDFS、Yarn、Kafka和Flink服务。
- 包含Kafka服务的客户端已安装，例如安装路径为：/opt/client
- 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：flink\_admin。

### 操作步骤

**步骤1** 使用flink\_admin登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE KafkaSource (
  `user_id` VARCHAR,
  `user_name` VARCHAR,
  `age` INT
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'test_source',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名
);
CREATE TABLE KafkaSink(
  `user_id` VARCHAR,
  `user_name` VARCHAR,
  `age` INT
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'test_sink',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
```

```
'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名
);
Insert into
  KafkaSink
select
  *
from
  KafkaSource;
```

### 📖 说明

- Kafka端口号：
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即**步骤5**执行完成后查看Kafka topic是否正常写入数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic test_sink --bootstrap-server Kafka的
Broker实例业务IP:Kafka端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/
config/consumer.properties
```

**步骤5** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据，输入完成后可在**步骤4**中的窗口查看执行结果。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务
IP.ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为test\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-
list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic test_source --
producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
1,clw,33
```

输入完成后按回车发送消息。

 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP:  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号:  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

---结束

## WITH 主要参数说明

表 8-45 WITH 主要参数说明

| 配置项                          | 是否必选                                                                                        | 类型     | 描述                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connector                    | 必选                                                                                          | String | 指定要使用的连接器，Kafka使用“kafka”                                                                                                                                   |
| topic                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• kafka作为sink，必选</li><li>• kafka作为source，可选</li></ul> | String | 主题名称 <ul style="list-style-type: none"><li>• 当表用作source时，要从中读取数据的主题名称。支持主题列表，通过按分号分隔主题，如“主题-1；主题-2”</li><li>• 当表用作sink时，主题名称为写入数据的主题。sink不支持主题列表</li></ul> |
| topic-pattern                | kafka作为source时可选                                                                            | String | 主题模式<br>当表用作source时可设置该参数，主题名称需使用正则表达式<br><b>说明</b><br>不能同时设置“topic-pattern”和“topic”。                                                                      |
| properties.bootstrap.servers | 必选                                                                                          | String | Kafka broker列表，以逗号分隔                                                                                                                                       |
| properties.group.id          | kafka作为source时必选                                                                            | String | Kafka的使用者组ID                                                                                                                                               |
| format                       | 必选                                                                                          | String | 用于反序列化和序列化Kafka消息的值部分的格式                                                                                                                                   |
| properties.*                 | 可选                                                                                          | String | 安全模式下需增加认证相关的参数                                                                                                                                            |

## 8.6.10 FlinkServer 对接 Redis

### 操作场景

本章节介绍Redis作为sink表或者维表的DDL定义，以及创建表时使用的WITH参数和代码示例，并指导如何在FlinkServer作业管理页面操作。

本示例以安全模式Kafka为例。

### 前提条件

- 集群中已安装HDFS、Yarn、Redis和Flink服务。
- 包含Redis服务的客户端已安装，例如安装路径为：/opt/client
- 参考[创建FlinkServer角色](#)创建一个具有FlinkServer管理员权限的用户用于访问Flink WebUI，如：flink\_admin。

### 操作步骤

场景一：Redis作为sink表。

**步骤1** 使用flink\_admin登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE kafka_source (  
  account varchar(10),  
  costs int,  
  ts AS PROCTIME()  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_source',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'format' = 'json',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'  
);  
CREATE table redis_sink(  
  account varchar,  
  costs int,  
  PRIMARY KEY(account) NOT ENFORCED  
) WITH (  
  'connector' = 'redis',  
  'deploy-mode'='cluster',  
  'need-kerberos-auth' = 'true',  
  'service-kerberos-name' = 'redis/hadoop.系统域名',  
  'login-context-name' = 'Client',  
  'host' = '10.10.10.169',  
  'port' = '22400',  
  'isSSLMode' = 'true',  
  'data-type' = 'string',  
  'namespace' = 'redis_table_2',  
  'sink.batch.max-size' = '-1',--是否开启批写Redis并设置批写数量，'-1'表示不开启，若开启则需同步开启CheckPoint  
  'sink.flush-buffer.timeout' = '1000'--开启批写Redis后可按照指定时间将队列里面的数据刷新到Redis，单位：
```

```
ms
);
INSERT INTO
  redis_sink
SELECT
  account,
  SUM(costs)
FROM
  kafka_source
GROUP BY
  TUMBLE(ts, INTERVAL '90' SECOND),
  --为了快速看到计算结果
  account;
```

### 📖 说明

- Kafka Broker实例IP地址及端口号说明：
  - 服务的实例IP地址可通过登录FusionInsight Manager后，单击“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查询。
  - 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值，默认为“21007”。
  - 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值，默认为“9092”。如果配置端口号为9092，则需要配置“allow.everyone.if.no.acl.found”参数为true，具体操作如下：  
登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置，修改参数值为true，保存配置即可。
- 系统域名：可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- host、port：分别为Redis集群的其中一个实例IP（业务平面）和端口号。  
Redis实例的端口计算方式为：22400+该实例的ID-1。  
实例ID可以通过在FusionInsight Manager中选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”，单击Redis集群名称查看。  
例如Redis集群内角色R1对应的Redis实例的端口为22400+1-1=22400。
- namespace：用于拼接Redis数据库的键，格式为“namespace的值:account的值”。如发送数据的account的值为“A1”，namespace的值为“redis\_table\_2”，那么此数据在Redis数据库中的键为redis\_table\_2:A1。
- sink.batch.max-size：
  - 开启批写Redis并设置批写数量（正整数），单位：条。“-1”表示不开启批写Redis。  
开启该功能可提升大数据场景下性能表现，但不适合对实时性要求过高的场景，建议批写数量不超过30000。
  - 设置该参数需同步开启CheckPoint。
- sink.flush-buffer.timeout：开启批写Redis后，可按照指定时间将队列里面的数据刷新到Redis。单位：ms。

**步骤3** 查看作业管理界面，作业状态为“运行中”。

**步骤4** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即**步骤5**执行完成后查看Kafka topic是否正常写入数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic 主题名称 --bootstrap-server Kafka的
Broker实例业务IP:Kafka端口号 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/
config/consumer.properties
```

**步骤5** 参考[管理Kafka主题中的消息](#)，查看Topic并向Kafka中写入数据，输入完成后可在**步骤4**中的窗口查看执行结果。

```
./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务  
IP.ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka  
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/  
producer.properties
```

例如本示例使用主题名称为user\_source：

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-  
list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka端口号 --topic user_source --  
producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

输入消息内容：

```
{"account": "A1","costs":"11"}  
{"account": "A1","costs":"22"}  
{"account": "A2","costs":"33"}  
{"account": "A3","costs":"44"}
```

输入完成后按回车发送消息。

### 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

**步骤6** 执行以下命令登录Redis客户端查询结果，以查询“redis\_table\_2:A1”为例。

```
redis-cli -c -h Redis集群中其中一个实例业务IP -p Redis端口号
```

```
get redis_table_2:A1
```

----结束

场景二：Redis作为维表。

**步骤1** 使用flink\_admin登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。

**步骤2** 参考[新建作业](#)，新建Flink SQL流作业，在作业开发界面进行作业开发，配置完成后启动作业。

需勾选“基础参数”中的“开启CheckPoint”，“时间间隔（ms）”可设置为“60000”，“模式”可使用默认值。

```
CREATE TABLE KafkaSource ( -- Kafka作为source表  
  `user_id` VARCHAR,  
  `user_name` VARCHAR,  
  `age` double,  
  proctime as proctime()  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_source',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'  
);
```

```
CREATE TABLE KafkaSink ( -- Kafka作为sink表
  `user_id` VARCHAR,
  `user_name` VARCHAR,
  `age` double,
  `phone_number` VARCHAR,
  `address` VARCHAR
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'user_sink',
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
  'properties.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'value.format' = 'csv',
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'
);
CREATE TABLE RedisTable ( -- Redis作为维表
  user_name VARCHAR,
  score double,
  phone_number VARCHAR,
  address VARCHAR
) WITH (
  'connector' = 'redis',
  'deploy-mode'='cluster',
  'need-kerberos-auth' = 'true',
  'service-kerberos-name' = 'redis/hadoop.系统域名',
  'login-context-name' = 'Client',
  'zset-score-column' = 'score',
  'host' = '10.10.10.169',
  'port' = '22400',
  'isSSLMode' = 'true',
  'key-ttl-mode' = 'no-ttl',
  'data-type' = 'sorted-set',
  'namespace' = 'redis_zset',
  'zset-delimiter' = ',',
  'key-column' = 'user_name',
  'schema-syntax' = 'concatenate-fields'
);

INSERT INTO
  KafkaSink
SELECT
  t.user_id,
  t.user_name,
  t.age,
  d.phone_number,
  d.address
FROM
  KafkaSource as t
  JOIN RedisTable FOR SYSTEM_TIME AS OF t.proctime as d ON t.user_name = d.user_name;
-- 必须加上FOR SYSTEM_TIME AS OF t.proctime, 表示JOIN维表当前时刻所看到的每条数据
```

**步骤3** 执行以下命令向Redis维表中写入测试数据。

```
cd /opt/client/Redis/bin
```

```
./redis-cli -h 10.10.10.11 -p 22400 -c
```

输入消息内容:

```
ZADD redis_zset:zhangsan 80 153xxxx1111,city1
ZADD redis_zset:lisi 70 153xxxx2222,city2
ZADD redis_zset:wangwu 90 153xxxx3333,city3
```

## 📖 说明

若Redis启用通道加密，使用命令：`./redis-cli -h 10.10.10.11 -p 22400 --tls -c`

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Redis > 配置 > 全部配置”，搜索“REDIS\_SSL\_ON”，将参数“值”设置为“true”，Redis启用SSL通道加密。通道加密在数据传输中对数据进行加密保护，会损耗性能，Redis中无重要或敏感信息不建议开启。

**步骤4** 生产数据，写入Kafka Source表中。

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Kafka角色实例所在节点的IP地址:Kafka
端口号 --topic 主题名称 --producer.config 客户端目录/Kafka/kafka/config/
producer.properties
```

输入消息内容：

```
1,zhangsan,20
2,lisi,25
3,wangwu,28
```

**步骤5** 执行以下命令查看Sink表中是否接收到数据，即查看Kafka topic是否正常写入数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic 主题名称 --bootstrap-server Kafka的
Broker实例业务IP:Kafka端口号 --consumer.config 客户端目录/Kafka/kafka/
config/consumer.properties
```

结果如下：

```
1,zhangsan,20,153xxxx1111,city1
2,lisi,25,153xxxx2222,city2
3,wangwu,28,153xxxx3333,city3
```

----结束

## WITH 主要参数说明

表 8-46 WITH 主要参数说明

| 配置项              | 是否必选 | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zSetScore Column | 可选   | String | Redis作为维表时，ZSet格式score字段对应的列名                                                                                                                                                              |
| hashKeyColumn    | 可选   | String | Hash格式，Hash字段对应的列名                                                                                                                                                                         |
| host             | 必选   | String | Redis集群连接IP，为Redis集群的实例IP（业务平面）                                                                                                                                                            |
| port             | 必选   | String | 端口为对应的Redis实例的端口<br>Redis实例的端口计算方式为：22400+该实例的ID-1<br>实例ID可以通过在FusionInsight Manager中选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”，单击Redis集群名称查看<br>例如Redis集群内角色R1对应的Redis实例的端口为22400+1-1=22400 |

| 配置项          | 是否必选 | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| separator    | 可选   | String | Redis作为维表时，value中的字段分割符，示例：“(,)”、“(\u200b)”                                                                                                                                                         |
| key-ttl-mode | 可选   | String | Redis数据过期策略： <ul style="list-style-type: none"><li>no-ttl：数据不过期</li><li>expire-msec：指定多长时间之后数据过期，以毫秒为单位</li><li>expire-at-date：到指定时间数据过期，精确到秒</li><li>expire-at-timestamp：到指定时间数据过期，精确到毫秒</li></ul> |
| key-ttl      | 可选   | String | 配置“key-ttl-mode”参数为非“no-ttl”时需设置该值，该值不需要带单位。                                                                                                                                                        |
| isSSLMode    | 可选   | String | 是否开启SSL模式 <ul style="list-style-type: none"><li>true：开启SSL模式</li><li>false：不开启SSL模式</li></ul>                                                                                                       |
| keyPrefix    | 可选   | String | Redis key的前缀                                                                                                                                                                                        |

## 8.7 配置任务运行残留信息清理

### 操作场景

Flink任务异常停止时会在ZooKeeper、HDFS中残留目录，开启FlinkServer目录残留清理功能可以清理残留目录。

### 前提条件

集群已安装FlinkServer实例并运行正常。

### 配置步骤

**步骤1** 登录Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索参数“ClearUpEnabled”并将值设置为“true”开启目录残留清理功能，相关参数详情请见[表8-47](#)。

表 8-47 FlinkServer 目录残留清理参数

| 参数             | 描述                       | 默认值  | 取值范围       |
|----------------|--------------------------|------|------------|
| ClearUpEnabled | FlinkServer是否开启目录残留清理功能。 | true | true、false |

| 参数                            | 描述                                                                 | 默认值   | 取值范围             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| ClearUpPeriod                 | FlinkServer残留目录清理周期。单位：分钟                                          | 1440  | 1440~2147483647  |
| TrashDirectoryRetentionPeriod | FlinkServer保留残留目录的周期。单位：分钟                                         | 10080 | 10080~2147483647 |
| ClearUpCheckpointsPeriod      | FlinkServer保留Checkpoints目录的周期。单位：分钟。                               | 10080 | 10080~2147483647 |
| obsBucketName                 | 若要清理OBS上“/flink/checkpoints”目录，需要配置FlinkServer清理Checkpoints的OBS桶名。 | -     | -                |

**步骤3** 配置完成后，单击左上角“保存”并确定保存。在“概览”页签，选择“更多 > 重启服务”，根据提示重启Flink服务。

#### 须知

该特性只会清理ZooKeeper的“/flink\_base”目录和HDFS的“/flink/recovery”、“/flink/checkpoints”目录下的残留目录，用户自定义修改的目录不会清理。

----结束

## 8.8 Flink 日志介绍

### 日志描述

日志存储路径：

- Flink作业运行日志：“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/hadoop/data\${i}/nm/containerlogs/application\_\${appid}/container\_\${scontid}”。

#### 说明

运行中的任务日志存储在以上路径中，运行结束后会基于Yarn的配置确定是否汇聚到HDFS目录中。

- FlinkResource运行日志：“/var/log/Bigdata/flink/flinkResource”。
- FlinkServer运行日志：“/var/log/Bigdata/flink”。
- FlinkServer审计日志：“/var/log/Bigdata/audit/flink/flinkserver”。
- FlinkServer HA脚本相关运行日志：“/var/log/Bigdata/audit/flink/flinkserver/ha”

日志归档规则：

- FlinkResource运行日志：
  - 服务日志默认20MB滚动存储一次，最多保留20个文件，不压缩。

- 日志大小和压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置或者修改客户端“客户端安装目录/Flink/flink/conf/”中的log4j-cli.properties、log4j.properties、log4j-session.properties中对应的配置项。

表 8-48 FlinkResource 日志列表

| 日志类型              | 日志文件名            | 描述            |
|-------------------|------------------|---------------|
| FlinkResource运行日志 | checkService.log | 健康检查日志。       |
|                   | kinit.log        | 初始化日志。        |
|                   | postinstall.log  | 服务安装日志。       |
|                   | prestart.log     | prestart脚本日志。 |
|                   | start.log        | 启动日志。         |

2. FlinkServer服务日志、审计日志和HA相关日志。
  - FlinkServer服务日志、审计日志和HA相关日志默认100MB滚动存储一次，服务日志最多保留30天，审计日志最多保留90天。
  - 日志大小和压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置或者修改客户端“客户端安装目录/Flink/flink/conf/”中的log4j-cli.properties、log4j.properties、log4j-session.properties中对应的配置项。

表 8-49 FlinkServer 日志列表

| 日志类型            | 日志文件名                                   | 描述                  |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| FlinkServer运行日志 | checkService.log                        | 健康检查日志。             |
|                 | checkFlinkServer.log                    | FlinkServer健康检查日志。  |
|                 | localhost_access_log..yyyy-mm-dd.txt    | FlinkServer访问URL日志。 |
|                 | start_thrift_server.out                 | thrift server启动日志。  |
|                 | thrift_server_thriftServer_XXX.log.last |                     |
|                 | cleanup.log                             | 安装卸载实例时的清理日志。       |
|                 | flink-omm-client-IP.log                 | 作业启动日志。             |
|                 | flinkserver_yyyymmdd-x.log.gz           | 业务归档日志。             |
|                 | flinkserver.log                         | 业务日志。               |
|                 | flinkserver---pidxxx-gc.log.x.current   | GC日志。               |
|                 | kinit.log                               | 初始化日志。              |

| 日志类型                   | 日志文件名                               | 描述                            |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                        | postinstall.log                     | 服务安装日志。                       |
|                        | prestart.log                        | prestart脚本日志。                 |
|                        | start.log                           | 启动日志。                         |
|                        | stop.log                            | 停止日志。                         |
|                        | catalina.yyyy-mm-dd.log             | tomcat运行日志。                   |
|                        | catalina.out                        |                               |
|                        | host-manager.yyyy-mm-dd.log         |                               |
|                        | localhost.yyyy-mm-dd.log            |                               |
|                        | manager.yyyy-mm-dd.log              |                               |
| FlinkServer HA脚本相关运行日志 | ha.log                              | HA运行日志。                       |
|                        | ha_monitor.log                      | HA进程监控日志。                     |
|                        | floatip_ha.log                      | FloatIP资源脚本日志。                |
|                        | rcommflinkserver.log                | FlinkServer资源脚本日志。            |
|                        | checkHaStatus.log                   | HA进程日志。                       |
|                        | checknode.log                       | HA健康状态日志。                     |
|                        | rs-sendAlarm.log                    | HA告警发送日志。                     |
|                        | flink_roll.log                      | FlinkServer主备倒换日志（需执行主备倒换操作）。 |
| FlinkServer审计日志        | flinkserver_audit_yyyymmdd-x.log.gz | 审计归档日志。                       |
|                        | flinkserver_audit.log               | 审计日志。                         |
| 堆栈信息日志                 | threadDump-<DATE>.log               | 实例重启或实例停止时会打印。                |

## 日志级别

Flink中提供了如表8-50所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 8-50 日志级别

| 级别    | 描述                      |
|-------|-------------------------|
| ERROR | ERROR表示当前时间处理存在错误信息。    |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Flink的“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

----结束

#### 📖 说明

- 配置完成后不需要重启服务，重新下载客户端使配置生效。
- 也可以直接修改客户端“客户端安装目录/Flink/flink/conf/”中log4j-cli.properties、log4j.properties、log4j-session.properties文件中对应的日志级别配置项。
- 通过客户端提交作业时会在客户端log文件夹中生成相应日志文件，由于系统默认umask值是0022，所以日志默认权限为644；如果需要修改文件权限，需要修改umask值；例如修改omm用户umask值：
  - 在“/home/omm/.baskrc”文件末尾添加“umask 0026”；
  - 执行命令`source /home/omm/.baskrc`使文件权限生效。

## 日志格式

表 8-51 日志格式

| 日志类型 | 格式                                                                            | 示例                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运行日志 | <yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置> | 2019-06-27 21:30:31,778   INFO   [flink-akka.actor.default-dispatcher-3]   TaskManager container_e10_1498290698388_0004_02_0000 07 has started.   org.apache.flink.yarn.YarnFlinkResourceManager (FlinkResourceManager.java:368) |

## 8.9 Flink 性能调优

## 8.9.1 配置内存

### 操作场景

Flink是依赖内存计算，计算过程中内存不够对Flink的执行效率影响很大。可以通过监控GC（Garbage Collection），评估内存使用及剩余情况来判断内存是否变成性能瓶颈，并根据情况优化。

监控节点进程的YARN的Container GC日志，如果频繁出现Full GC，需要优化GC。

#### 📖 说明

GC的配置：在客户端的“conf/flink-conf.yaml”配置文件中，在“env.java.opts”配置项中添加参数：“-Xloggc:<LOG\_DIR>/gc.log -XX:+PrintGCDetails -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=20 -XX:GCLogFileSize=20M”。此处默认已经添加GC日志。

### 操作步骤

- 优化GC。  
调整老年代和新生代的比值。在客户端的“conf/flink-conf.yaml”配置文件中，在“env.java.opts”配置项中添加参数：“-XX:NewRatio”。如“-XX:NewRatio=2”，则表示老年代与新生代的比值为2:1，新生代占整个堆空间的1/3，老年代占2/3。
- 开发Flink应用程序时，优化DataStream的数据分区或分组操作。
  - 当分区导致数据倾斜时，需要考虑优化分区。
  - 避免非并行度操作，有些对DataStream的操作会导致无法并行，例如WindowAll。
  - keyBy尽量不要使用String。

## 8.9.2 设置并行度

### 操作场景

并行度控制任务的数量，影响操作后数据被切分成的块数。调整并行度让任务的数量和每个任务处理的数据与机器的处理能力达到最优。

查看CPU使用情况和内存占用情况，当任务和数据不是平均分布在各节点，而是集中在个别节点时，可以增大并行度使任务和数据更均匀的分布在各个节点。增加任务的并行度，充分利用集群机器的计算能力。

### 操作步骤

任务的并行度可以通过以下四种层次（按优先级从高到低排列）指定，用户可以根据实际的内存、CPU、数据以及应用程序逻辑的情况调整并行度参数。

- 算子层次  
一个算子、数据源和sink的并行度可以通过调用setParallelism()方法来指定，例如
- ```
final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

DataStream<String> text = [...]
DataStream<Tuple2<String, Integer>> wordCounts = text
    .flatMap(new LineSplitter())
```

```
.keyBy(0)
.timeWindow(Time.seconds(5))
.sum(1).setParallelism(5);

wordCounts.print();

env.execute("Word Count Example");
```

- 执行环境层次

Flink程序运行在执行环境中。执行环境为所有执行的算子、数据源、data sink定义了一个默认的并行度。

执行环境的默认并行度可以通过调用setParallelism()方法指定。例如：

```
final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
env.setParallelism(3);
DataStream<String> text = [...];
DataStream<Tuple2<String, Integer>> wordCounts = [...];
wordCounts.print();
env.execute("Word Count Example");
```

- 客户端层次

并行度可以在客户端将job提交到Flink时设定。对于CLI客户端，可以通过“-p”参数指定并行度。例如：

```
./bin/flink run -p 10 ../examples/*WordCount-java*.jar
```

- 系统层次

在系统级可以通过修改Flink客户端conf目录下的“flink-conf.yaml”文件中的“parallelism.default”配置选项来指定所有执行环境的默认并行度。

## 8.9.3 配置进程参数

### 操作场景

Flink on YARN模式下，有JobManager和TaskManager两种进程。在任务调度和运行的过程中，JobManager和TaskManager承担了很大的责任。

因而JobManager和TaskManager的参数配置对Flink应用的执行有着很大的影响意义。用户可通过如下操作对Flink集群性能做优化。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置JobManager内存。

JobManager负责任务的调度，以及TaskManager、RM之间的消息通信。当任务数变多，任务平行度增大时，JobManager内存都需要相应增大。

您可以根据实际任务数量的多少，为JobManager设置一个合适的内存。

- 在使用yarn-session命令时，添加“-jm MEM”参数设置内存。
- 在使用yarn-cluster命令时，添加“-yjm MEM”参数设置内存。

#### 步骤2 配置TaskManager个数。

每个TaskManager每个核同时能跑一个task，所以增加了TaskManager的个数相当于增大了任务的并发度。在资源充足的情况下，可以相应增加TaskManager的个数，以提高运行效率。

#### 步骤3 配置TaskManager Slot数。

每个TaskManager多个核同时能跑多个task，相当于增大了任务的并发度。但是由于所有核共用TaskManager的内存，所以要在内存和核数之间做好平衡。

- 在使用yarn-session命令时，添加“-s NUM”参数设置SLOT数。
- 在使用yarn-cluster命令时，添加“-ys NUM”参数设置SLOT数。

#### 步骤4 配置TaskManager内存。

TaskManager的内存主要用于任务执行、通信等。当一个任务很大的时候，可能需要较多资源，因而内存也可以做相应的增加。

- 将在使用yarn-session命令时，添加“-tm MEM”参数设置内存。
- 将在使用yarn-cluster命令时，添加“-ytm MEM”参数设置内存。

----结束

## 8.9.4 设计分区方法

### 操作场景

合理的设计分区依据，可以优化task的切分。在程序编写过程中要尽量分区均匀，这样可以实现每个task数据不倾斜，防止由于某个task的执行时间过长导致整个任务执行缓慢。

### 操作步骤

以下是几种分区方法。

- **随机分区：**将元素随机地进行分区。  
`dataStream.shuffle();`
- **Rebalancing (Round-robin partitioning)：**基于round-robin对元素进行分区，使得每个分区负责均衡。对于存在数据倾斜的性能优化是很有用的。  
`dataStream.rebalance();`
- **Rescaling：**以round-robin的形式将元素分区到下游操作的子集中。如果你想要将数据从一个源的每个并行实例中散发到一些mappers的子集中，用来分散负载，但是又不想要完全的rebalance 介入（引入`rebalance()`），这会非常有用。  
`dataStream.rescale();`
- **广播：**广播每个元素到所有分区。  
`dataStream.broadcast();`
- **自定义分区：**使用一个用户自定义的Partitioner对每一个元素选择目标task，由于用户对自己的数据更加熟悉，可以按照某个特征进行分区，从而优化任务执行。

简单示例如下所示：

```
// fromElements构造简单的Tuple2流
DataStream<Tuple2<String, Integer>> dataStream = env.fromElements(Tuple2.of("hello",1),
    Tuple2.of("test",2), Tuple2.of("world",100));

// 定义用于分区的key值，返回即属于哪个partition的，该值加1就是对应的子任务的id号
Partitioner<Tuple2<String, Integer>> strPartitioner = new Partitioner<Tuple2<String, Integer>>() {
    @Override
    public int partition(Tuple2<String, Integer> key, int numPartitions) {
        return (key.f0.length() + key.f1) % numPartitions;
    }
};

// 使用Tuple2进行分区的key值
dataStream.partitionCustom(strPartitioner, new KeySelector<Tuple2<String, Integer>, Tuple2<String, Integer>>() {
```

```
@Override
public Tuple2<String, Integer> getKey(Tuple2<String, Integer> value) throws Exception {
    return value;
}
}).print();
```

## 8.9.5 配置 netty 网络通信

### 操作场景

Flink通信主要依赖netty网络，所以在Flink应用执行过程中，netty的设置尤为重要，网络通信的好坏决定着数据交换的速度以及任务执行的效率。

### 操作步骤

以下配置均可在客户端的“conf/flink-conf.yaml”配置文件中进行修改适配，默认已经是相对较优解，请谨慎修改，防止性能下降。

- “taskmanager.network.netty.num-arenas”：默认是“taskmanager.numberOfTaskSlots”，表示netty的域的数量。
- “taskmanager.network.netty.server.numThreads”和“taskmanager.network.netty.client.numThreads”：默认是“taskmanager.numberOfTaskSlots”，表示netty的客户端和服务端的线程数目设置。
- “taskmanager.network.netty.client.connectTimeoutSec”：默认是120s，表示taskmanager的客户端连接超时的时间。
- “taskmanager.network.netty.sendReceiveBufferSize”：默认是系统缓冲区大小（cat /proc/sys/net/ipv4/tcp\_[rw]mem），一般为4MB，表示netty的发送和接收的缓冲区大小。
- “taskmanager.network.netty.transport”：默认为“nio”方式，表示netty的传输方式，有“nio”和“epoll”两种方式。

## 8.9.6 状态后端优化

### 8.9.6.1 RocksDB 状态后端调优


#### 操作场景

当启用RocksDB作为作业的状态后端时，大量的状态数据会导致RocksDB的读写性能差。可通过如下方法排查算子性能是否受RocksDB影响：

- 在TaskManager页面的ThreadDump查看算子是否长时间执行在RocksDB的操作接口上，多次刷新后出现如下所示即长时间执行在RocksDB的操作接口上。

```
Join[5] -> Calc[6] -> Sink: print[7] (1/1)#0" Id=113 RUNNABLE (in native)
  at org.rocksdb.RocksDB.put(Native Method)
  at org.rocksdb.RocksDB.put(RocksDB.java:955)
  at org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBValueState.update(RocksDBValueState.java:103)
```
- 通过开启火焰图（自定义配置rest.flamegraph.enabled=true打开火焰图）重新提交作业查看算子热点，如下图所示算子热点达到100%。

图 8-4 通过火焰图查看算子热点



当发生RocksDB读写延迟大时，可开启RocksDB监测和告警，通过监测和相关告警项对作业的RocksDB参数进行调优。当作业调优后，建议关闭RocksDB的监测和告警，因为RocksDB的监测和告警会损失RocksDB的5%~10%性能。

为了避免对其他作业的影响，RocksDB监测的相关配置通过自定义参数生效，本章节为你介绍开启RocksDB监测和告警和相关调优参数。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用具有FlinkServer管理员权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。
- 步骤3** 单击“作业管理”进入作业管理页面。
- 步骤4** 找到待调优的并处于非运行中的作业，在“操作”列单击“开发”进入作业开发界面。
- 步骤5** 在作业开发界面的“自定义参数”项中，添加如下参数并保存。
  - 开启RocksDB监测

表 8-52 RocksDB 监测配置

参数名称	值	说明
state.backend.rocksdb.metrics.hot.enabled	true	Rocksdb非统计的监测，非统计的监测包含Rocksdb Property包含的监测项
state.backend.rocksdb.metrics.statistics.enabled	true	Rocksdb Statistics统计监测
state.backend.rocksdb.metrics.num-immutable-mem-table	true	监测RocksDB中不可变Memtable的数量，该值若一直增加，或大于设置的阈值，会影响写性能
state.backend.rocksdb.metrics.mem-table-flush-pending	true	监测RocksDB中Pending的Memtable flush数
state.backend.rocksdb.metrics.compaction-pending	true	监测RocksDB中Pending的Compaction数。如果Pending Compaction存在，则返回“1”，否则返回“0”
state.backend.rocksdb.metrics.background-errors	true	监测RocksDB中metrics.background-errors的数量

参数名称	值	说明
state.backend.rocksdb.metrics.cur-size-active-mem-table	true	监测Active Memtable的大致大小，单位：字节
state.backend.rocksdb.metrics.cur-size-all-mem-tables	true	监测Active和未Flush的不可变Memtable的大致大小，单位：字节
state.backend.rocksdb.metrics.size-all-mem-tables	true	监测Active memtable、未Flush的和Pinned的Memtable的大致大小，单位：字节
state.backend.rocksdb.metrics.num-entries-active-mem-table	true	监测Active memtable中的条目总数
state.backend.rocksdb.metrics.num-entries-imm-mem-tables	true	监测imm-mem-tables中的条目总数
state.backend.rocksdb.metrics.num-deletes-active-mem-table	true	监测Active memtable中删除条目的总数
state.backend.rocksdb.metrics.num-deletes-imm-mem-tables	true	监测未刷新的不可变Memtable中删除条目的总数
state.backend.rocksdb.metrics.estimate-num-keys	true	监测RocksDB中的Key数量
state.backend.rocksdb.metrics.estimate-table-readers-mem	true	监测用于读取SST表的内存，不包括块缓存（如过滤器和索引块）中使用的内存，单位：字节
state.backend.rocksdb.metrics.num-snapshots	true	监测数据库未发布快照的数量
state.backend.rocksdb.metrics.num-live-versions	true	监测实时版本的数量。版本是内部数据结构，版本太多说明RocksDB可能会因为查询或者Compaction而不能删除旧版本
state.backend.rocksdb.metrics.estimate-live-data-size	true	监测实时数据量，单位：字节（由于空间放大，通常小于SST文件大小）
state.backend.rocksdb.metrics.total-sst-files-size	true	监测所有版本的SST文件的总大小，单位：字节。文件太多，可能会降低查询的速度
state.backend.rocksdb.metrics.live-sst-files-size	true	监测属于最新版本的所有SST文件的总大小，单位：字节。文件太多，可能会降低查询的速度

参数名称	值	说明
state.backend.rocksdb.metrics.estimate-pending-compaction-bytes	true	监测Compaction的数据总大小，单位：字节。以使所有级别降至目标大小以下，基于级别以外的其他压缩无效
state.backend.rocksdb.metrics.num-running-compactions	true	监测当前运行的Compaction数量，如果线程数都是Running，可能会影响写性能
state.backend.rocksdb.metrics.num-running-flushes	true	监测当前运行的Flush任务数，如果线程数都是Running，可能会影响写性能
state.backend.rocksdb.metrics.actual-delayed-write-rate	true	监测当前实际延迟写入速率。返回0表示无延迟
state.backend.rocksdb.metrics.is-write-stopped	true	监测RocksDB中的写入是否已停止。如果写入已停止，则返回1，否则返回0
state.backend.rocksdb.metrics.block-cache-capacity	true	监测Block cache容量
state.backend.rocksdb.metrics.block-cache-usage	true	监测Block cache中数据占用内存大小
state.backend.rocksdb.metrics.block-cache-pinned-usage	true	监测Block cache中pinned数据占用内存大小
state.backend.rocksdb.metrics.compression-ratio	true	监测每层的压缩率
state.backend.rocksdb.metrics.compression-ratio-levelN	7	监测压缩率的层数，取值范围：0-配置的层数
state.backend.rocksdb.metrics.num-files	true	监测每层的文件数
state.backend.rocksdb.metrics.num-files-levelN	7	监测文件数的层数，取值范围：0-配置的层数

参数名称	值	说明
state.backend.rocksdb. metrics.statistics.ticker	block.c ache.m iss,bl ock.cach e.hit,bl ock.cac he.ind ex.miss ,block. cache.i ndex.hi t,block. cache.f ilter.mi ss,bl ock.cach e.filter. hit,bl ock.cac he.dat a.miss, block.c ache.d ata.hit, bloom.f ilter.us eful,m emtabl e.hit,m emtabl e.miss,l 0.hit,l1 .hit,l2a ndup.h it,stall. micros	statistics ticker监测项 如需添加新的监测项，在其末尾追加并以 逗号分隔
state.backend.rocksdb. metrics.statistics.histogram	db.get. micros, db.writ e.micr os,db.fl ush.mi cros,co mpacti on.tim es.micr os	statistics直方监测项 如需添加新的监测项，在其末尾追加并以 逗号分隔

- 开启RocksDB告警

表 8-53 RocksDB 告警配置

配置项	默认值	说明
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.enable	true	是否开启RocksDB监测，默认不开启。只有状态后端为RocksDB时该配置才有效
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration	180s	RocksDB监测转告警的周期
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.print.enabled	true	是否将RocksDB监测打印到TaskManager 当 metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.enable=true时，该配置项默认为true
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.print.interval	5min	RocksDB监测打印到TaskManager的间隔时间
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.get.micros.threshold	1000	Get耗时阈值，周期 ( metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration ) 内连续出现超过该阈值，作业将上报告警，单位：微秒
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.write.micros.threshold	3000	Write耗时阈值，周期 ( metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration ) 内连续出现超过该阈值，作业将上报告警，单位：微秒
metrics.reporter.alarm.job.alarm.actual-delayed-write-rate.threshold	0	周期 ( metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.metrics.duration ) 内连续出现写限速，作业将上报告警，“0”表示不限速
metrics.reporter.alarm.job.alarm.rocksdb.background.jobs.multiplier	2	flush/compaction的请求量超过了state.backend.rocksdb.thread.num的multiplier倍数，作业将上报告警

**步骤6** 在“作业管理”页面单击“启动”运行作业。然后根据RocksDB监测和告警情况，在作业开发界面的“自定义参数”项中添加如下参数调优作业。作业调优完成后建议关闭RocksDB的监测和告警。

表 8-54 RocksDB 调优参数配置

参数名称	值	说明
state.backend.rocksdb.writebuffer.count	2	设置Active memtable和Immutable memtable数，当写入过快或者Flink线程太少，会导致写入阻塞。启用 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM 时，默认值为“4” 建议该值大于等于“state.backend.rocksdb.writebuffer.number-to-merge”的值加“2”
state.backend.rocksdb.writebuffer.size	64MB	Memtable大小
state.backend.rocksdb.thread.num	2	RocksDB Flush和Compaction的线程数，启用 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM 时，默认值为“4”
state.backend.rocksdb.writebuffer.number-to-merge	1	Immutable flush前的个数，n个Immutable flush时会去重，启用 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM 时，默认值是“3”
state.backend.rocksdb.compaction.level.max-size-level-base	256MB	Level1的SSL文件总大小，启用 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM 时，默认值是“1GB”
state.backend.rocksdb.compaction.level.target-file-size-base	64MB	Level1+的SSL文件大小，启用 SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM 时，默认值是“128MB”
state.backend.rocksdb.num_levels	7	RocksDB的Level数
state.backend.rocksdb.level0_slowdown_writes_trigger	20	Level0触发Slowdown的文件数，小于“0”表示永远不会触发
state.backend.rocksdb.level0_stop_writes_trigger	36	Level0触发Stop的最大文件数
state.backend.rocksdb.max_compaction_bytes	-	一次Compaction最大的Bytes，默认值： (state.backend.rocksdb.compaction.level.target-file-size-base) * 25
state.backend.rocksdb.level0_file_num_compaction_trigger	4	Level0的SST数量达到阈值，触发Level0到Level1的Compaction
state.backend.rocksdb.compression	snappy	SST文件压缩算法 取值范围：null、snapp、zlib、bzip2、lz4、lz4hc、xpress、zstd

参数名称	值	说明
state.backend.rocksdb.bottommost_compression	snappy	底层使用重量级的压缩类型，减少空间。因为底层的数据可能是冷数据，如果要启用，推荐使用zstd或者zlib 取值范围：null、snapp、zlib、bzip2、lz4、lz4hc、xpress、zstd
state.backend.rocksdb.max_bytes_for_level_multiplier	10	Level1加相邻2层的数据量倍数因子
state.backend.rocksdb.hard-pending-compaction-bytes-limit	256GB	当Pending的Compaction超过该阈值，写停止
state.backend.rocksdb.soft-pending-compaction-bytes-limit	64GB	当Pending的Compaction超过该阈值，写限流
state.backend.rocksdb.use-bloom-filter	true	Bloom过滤器，开启后每个新创建的SST文件都将包含一个Bloom过滤器
state.backend.rocksdb.block.cache-size	8MB	Cache缓存大小，启用SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM时，默认值是“256MB”
state.backend.rocksdb.block.blocksize	4KB	Block大小，启用SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM时，默认值是“128KB”
state.backend.rocksdb.files.open	-1	最大打开句柄数，主要被用在SST文件句柄上，“-1”表示不限制

----结束

### 8.9.6.2 开启状态后端冷热分级存储

在宽表关联计算场景中，每张表字段较多，导致状态后端数据量较大，严重影响状态后端性能时，可开启状态后端冷热分级存储功能。

#### 前提条件

- 集群已安装，包括HDFS、Yarn、Flink和HBase。
- 包含Flink、HBase等服务的客户端已安装，安装路径如：/opt/hadoopclient。

#### 开启状态后端冷热分级存储功能步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装客户端的节点，拷贝HBase的“/opt/client/HBase/hbase/conf/”目录下的所有配置文件至部署FlinkServer的所有节点的一个空目录，如“/tmp/client/HBase/hbase/conf/”。

修改FlinkServer节点上面配置文件目录及其上层目录属主为omm。

**chown omm: /tmp/client/HBase/ -R****说明**

- FlinkServer节点：  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 实例”，查看FlinkServer所在的“业务IP”。
- 若FlinkServer实例所在节点与包含HBase服务客户端的安装节点相同，则该节点不执行此步骤。

- 步骤2** 登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flink > 配置 > 全部配置”，搜索“HBASE\_CONF\_DIR”参数，在该参数的“值”中填写**步骤1**中拷贝了HBase配置文件的FlinkServer的目录，如“/tmp/client/HBase/hbase/conf/”。
- 步骤3** 填写完成后单击“保存”，确认修改配置后单击“确定”。
- 步骤4** 单击“实例”，勾选所有FlinkServer实例，选择“更多 > 重启实例”，输入密码，单击“确定”重启实例。
- 步骤5** 使用具有FlinkServer管理员权限的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤6** 选择“集群 > 服务 > Flink”，在“Flink WebUI”右侧，单击链接，访问Flink的WebUI。
- 步骤7** 单击“作业管理”进入作业管理页面。
- 步骤8** 找到待调优的并处于非运行中的作业，在“操作”列单击“开发”进入作业开发界面。
- 步骤9** 在作业开发界面的“自定义参数”项中，根据实际需求添加如下参数并保存，热数据（常用及使用中数据）可参考**表8-55**，冷数据（不常用、较长时间未使用的数据）可参考**表8-56**。

**表 8-55** RocksDB 状态后端存储

参数名称	参数说明	取值示例
table.exec.state.cold.enabled	是否开启冷热分离的RocksDB。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• false（默认值）：关闭。</li> <li>• true：开启。</li> </ul>	false
state.backend.rocksdb.cold.localdir	冷数据的存储目录。	-
state.backend.rocksdb.cold.predefined-options	冷数据 RocksDB的预定义配置： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEFAULT（默认值）：不强制RocksDB写磁盘，建议配置为当前值。</li> <li>• SPINNING_DISK_OPTIMIZED_HIGH_MEM：预置优化RocksDB写磁盘参数，由于Flink不依赖RocksDB数据恢复作业，所以不建议使用当前配置。</li> </ul>	DEFAULT
state.backend	状态后端存储介质，建议“rocksdb”。	rocksdb

表 8-56 HBase 作为冷数据二级状态后端存储

参数名称	参数说明	取值示例
table.exec.state.cold.enabled	是否开启冷热分级存储。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● false (默认值)：关闭。</li> <li>● true：开启。</li> </ul>	false
state.backend.cold	指定冷数据状态后端存储，当前仅支持“hbase”。	hbase
table.exec.state.ttl	数据状态变化的超时时间。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● table.exec.state.cold.enabled为true时：表示热数据的超期时间，超过该值热数据将成为冷数据。</li> <li>● table.exec.state.cold.enabled为false时：表示所有数据的超期时间，超过该值数据将被清理。</li> <li>● 默认值：0，表示数据永不过期。</li> </ul>	0
state.backend.hbase.zookeeper.quorum	访问HBase使用的ZooKeeper的连接地址，格式： <i>ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP:ZooKeeper客户端端口号,ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP:ZooKeeper客户端端口号,ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP:ZooKeeper客户端端口号</i>	192.168.10.10:24002,192.168.10.11:24002,192.168.10.12:24002
state.backend	状态后端存储介质，建议“rocksdb”。	rocksdb

### 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。

----结束

## 8.9.7 经验总结

### 数据倾斜

当数据发生倾斜（某一部分数据量特别大），虽然没有GC（Garbage Collection，垃圾回收），但是task执行时间严重不一致。

- 需要重新设计key，以更小粒度的key使得task大小合理化。
- 修改并行度。
- 调用rebalance操作，使数据分区均匀。

### 缓冲区超时设置

- 由于task在执行过程中存在数据通过网络进行交换，数据在不同服务器之间传递的缓冲区超时时间可以通过setBufferTimeout进行设置。
- 当设置“setBufferTimeout(-1)”，会等待缓冲区满之后才会刷新，使其达到最大吞吐量；当设置“setBufferTimeout(0)”时，可以最小化延迟，数据一旦接收到就会刷新；当设置“setBufferTimeout”大于0时，缓冲区会在该时间之后超时，然后进行缓冲区的刷新。

示例可以参考如下：

```
env.setBufferTimeout(timeoutMillis);  
  
env.generateSequence(1,10).map(new MyMapper()).setBufferTimeout(timeoutMillis);
```

## 8.10 Flink 常见 Shell 命令

在使用Flink的Shell脚本前，首先需要执行以下操作，详细使用场景可参考运行wordcount作业：

**步骤1** 安装Flink客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

**步骤2** 初始化环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤3** 如果当前集群已启用Kerberos认证，需先配置客户端认证，可参考，。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行该步骤。

**步骤4** 参考表8-57运行相关命令。

表 8-57 Flink Shell 命令参考

命令	参数说明	描述
yarn-session.sh	<p>-at,--applicationType &lt;arg&gt;: 为Yarn application自定义类型。</p> <p>-D &lt;property=value&gt;: 动态参数配置。</p> <p>-d,--detached: 关闭交互模式, 启动一个分离的Flink YARN session。</p> <p>-h,--help: 显示Yarn session CLI的帮助。</p> <p>-id,--applicationId &lt;arg&gt;: 绑定到一个已经运行的Yarn session。</p> <p>-j,--jar &lt;arg&gt;: 设置用户jar包路径。</p> <p>-jm,--jobManagerMemory &lt;arg&gt;: 为JobManager设置内存。</p> <p>-m,--jobmanager &lt;arg&gt;: 要连接的JobManager的地址, 使用该参数可以连接特定的JobManager。</p> <p>-nl,--nodeLabel &lt;arg&gt;: 指定YARN application的nodeLabel。</p> <p>-nm,--name &lt;arg&gt;: 为Yarn application自定义名称。</p> <p>-q,--query: 查询可用的Yarn 资源。</p> <p>-qu,--queue &lt;arg&gt;: 指定YARN 队列。</p> <p>-s,--slots &lt;arg&gt;: 设置每个Taskmanager的SLOT个数。</p> <p>-t,--ship &lt;arg&gt;: 指定待发送文件的目录。</p> <p>-tm,--taskManagerMemory &lt;arg&gt;: 为TaskManager设置内存。</p> <p>-yd,--yarndetached: 以分离模式启动。</p> <p>-z,--zookeeperNamespace &lt;args&gt;: 指定zookeeper的namespace。</p> <p>-h: 获取帮助。</p>	<p>启动一个常驻的Flink集群, 接受来自Flink客户端的任务。</p>

命令	参数说明	描述
flink run	<p>-c,--class &lt;classname&gt;: 指定一个类作为程序运行的入口点。</p> <p>-C,--classpath &lt;url&gt;: 指定classpath。</p> <p>-d,--detached: 以分离方式运行job。</p> <p>-files,--dependencyFiles &lt;arg&gt;: Flink程序依赖的文件。</p> <p>-n,--allowNonRestoredState: 从快照点恢复时允许跳过不能恢复的状态。比如删除了程序中某个操作符，那么在恢复快照点时需要增加该参数。</p> <p>-m,--jobmanager &lt;host:port&gt;: 指定JobManager。</p> <p>-p,--parallelism &lt;parallelism&gt;: 指定job并行度，会覆盖配置文件中配置的并行度参数。</p> <p>-q,--sysoutLogging: 禁止flink日志输出至控制台。</p> <p>-s,--fromSavepoint &lt;savepointPath&gt;: 指定用于恢复job的savepoint路径。</p> <p>-z,--zookeeperNamespace &lt;zookeeperNamespace&gt;: 指定zookeeper的namespace。</p> <p>-yat,--yarnapplicationType &lt;arg&gt;: 为Yarn application自定义类型。</p> <p>-yD &lt;arg&gt;: 动态参数配置。</p> <p>-yd,--yarndetached: 以分离模式启动。</p> <p>-yh,--yarnhelp: 获取yarn帮助。</p> <p>-yid,--yarnapplicationId &lt;arg&gt;: 绑定到yarn session运行job。</p> <p>-yj,--yarnjar &lt;arg&gt;: 设置Flink jar文件路径。</p> <p>-yjm,--yarnjobManagerMemory &lt;arg&gt;: 为JobManager设置内存（MB）。</p> <p>-ynm,--yarnname &lt;arg&gt;: 为Yarn application自定义名称。</p> <p>-yq,--yarnquery: 查询可用的YARN资源（内存、CPU）。</p> <p>-yqu,--yarnqueue &lt;arg&gt;: 指定YARN队列。</p> <p>-ys,--yarnslots: 设置每个TaskManager的SLOT个数。</p> <p>-yt,--yarnship &lt;arg&gt;: 指定待发送文件的路径。</p> <p>-ytm,--yarntaskManagerMemory &lt;arg&gt;: 为TaskManager设置内存（MB）。</p>	<p>Flink提交作业。</p> <p>1."-y*"参数是指yarn-cluster模式下使用。</p> <p>2.非"-y*"参数用户在用该命令提交任务前需要先用yarn-session启动Flink集群。</p>

命令	参数说明	描述
	<p>-yz,--yarnzookeeperNamespace &lt;arg&gt;: 指定zookeeper的namespace, 需与yarn-session.sh -z 保持一致。</p> <p>-h: 获取帮助。</p>	
flink run-application	<p>-D&lt;property=value&gt;: 允许指定多个通用配置选项。</p> <p>-t,--target: 给定应用程序的部署目标, 例如 yarn-application、yarn-per-job。</p> <p>-h: 获取帮助。</p>	Flink run-application提交作业。
flink info	<p>-c,--class &lt;classname&gt;: 指定一个类作为程序运行的入口点。</p> <p>-p,--parallelism &lt;parallelism&gt;: 指定程序运行的并行度。</p> <p>-h: 获取帮助。</p>	显示所运行程序的执行计划 (JSON)
flink list	<p>-a,--all: 显示所有的Job。</p> <p>-m,--jobmanager &lt;host:port&gt;: 指定 JobManager。</p> <p>-r,--running: 仅显示running状态的Job。</p> <p>-s,--scheduled: 仅显示scheduled状态的Job。</p> <p>-z,--zookeeperNamespace &lt;zookeeperNamespace&gt;: 指定zookeeper的namespace。</p> <p>-yid,--yarnapplicationId &lt;arg&gt;: 绑定YARN session。</p> <p>-h: 获取帮助。</p>	查询集群中运行的程序。
flink stop	<p>-d,--drain: 在触发savepoint和停止作业之前, 发送MAX_WATERMARK。</p> <p>-p,--savepointPath &lt;savepointPath&gt;: savepoint的储存路径, 默认目录 state.savepoints.dir。</p> <p>-m,--jobmanager &lt;host:port&gt;: 指定 JobManager。</p> <p>-z,--zookeeperNamespace &lt;zookeeperNamespace&gt;: 指定zookeeper的namespace。</p> <p>-yid,--yarnapplicationId &lt;arg&gt;: 绑定YARN session。</p> <p>-h: 获取帮助。</p>	强制停止一个运行中的Job (仅支持 streaming jobs、业务代码 source 端需要 implements StoppableFunction )

命令	参数说明	描述
flink cancel	-m,--jobmanager <host:port>: 指定 JobManager。 -s,--withSavepoint <targetDirectory>: 取消 Job时触发savepoint, 默认目录 state.savepoints.dir -z,--zookeeperNamespace <zookeeperNamespace>: 指定zookeeper的 namespace。 -yid,--yarnapplicationId <arg>: 绑定YARN session。 -h: 获取帮助。	取消一个运行中Job
flink savepoint	-d,--dispose <arg>: 指定savepoint的保存目录。 -m,--jobmanager <host:port>: 指定 JobManager。 -z,--zookeeperNamespace <zookeeperNamespace>: 指定zookeeper的 namespace。 -yid,--yarnapplicationId <arg>: 绑定YARN session。 -h: 获取帮助。	触发一个savepoint
<b>source</b> 客户端安装目录/ <b>bigdata_environment</b>	无	导入客户端环境变量。 使用限制: 如果用户使用自定义脚本(例如A.sh)并在脚本中调用该命令, 则脚本A.sh不能传入参数。如果确实需要给A.sh传入参数, 则需采用二次调用方式。 例如A.sh中调用B.sh, 在B.sh中调用该命令。A.sh可以传入参数, B.sh不能传入参数。
start-scala-shell.sh	local   remote <host> <port>   yarn: 运行模式	scala shell启动脚本

命令	参数说明	描述
sh generate_ke ystore.sh	-	用户调用 “generate_keystor e.sh”脚本工具生成 “Security Cookie”、 “flink.keystore”和 “flink.truststore” 。需要输入自定义密 码（不能包含#）。

----结束

## 8.11 参考

### 8.11.1 签发证书样例

将该样例代码生成generate\_keystore.sh脚本，放置在Flink客户端的bin目录下。

```
#!/bin/bash

KEYTOOL=${JAVA_HOME}/bin/keytool
KEYSTOREPATH=${FLINK_HOME}/conf/"
CA_ALIAS="ca"
CA_KEYSTORE_NAME="ca.keystore"
CA_DNAME="CN=Flink_CA"
CA_KEYALG="RSA"
CLIENT_CONF_YAML=${FLINK_HOME}/conf/flink-conf.yaml"
KEYTABPRINCEPAL=""

function getConf()
{
    if [ $# -ne 2 ]; then
        echo "invalid parameters for getConf"
        exit 1
    fi

    confName="$1"
    if [ -z "$confName" ]; then
        echo "conf name is empty."
        exit 2
    fi

    configFile=${FLINK_HOME}/conf/client.properties
    if [ ! -f $configFile ]; then
        echo $configFile" is not exist."
        exit 3
    fi

    defaultValue="$2"
    cnt=$(grep $1 $configFile | wc -l)
    if [ $cnt -gt 1 ]; then
        echo $confName" has multi values in "$configFile
        exit 4
    elif [ $cnt -lt 1 ]; then
        echo $defaultValue
    else
        line=$(grep $1 $configFile)
        confValue=$(echo "${line#*=}")
    fi
}
```

```
    echo "$confValue"
  fi
}

function createSelfSignedCA()
{
  #variable from user input
  keystorePath=$1
  storepassValue=$2
  keypassValue=$3

  #generate ca keystore
  rm -rf $keystorePath/$CA_KEystore_NAME
  $KEYTOOL -genkeypair -alias $CA_ALIAS -keystore $keystorePath/$CA_KEystore_NAME -dname
$CA_DNAME -storepass $storepassValue -keypass $keypassValue -validity 3650 -keyalg $CA_KEYALG -
keysize 3072 -ext bc=ca:true
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate ca.keystore failed."
    exit 1
  fi

  #generate ca.cer
  rm -rf "$keystorePath/ca.cer"
  $KEYTOOL -keystore "$keystorePath/$CA_KEystore_NAME" -storepass "$storepassValue" -alias
$CA_ALIAS -validity 3650 -exportcert > "$keystorePath/ca.cer"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate ca.cer failed."
    exit 1
  fi

  #generate ca.truststore
  rm -rf "$keystorePath/flink.truststore"
  $KEYTOOL -importcert -keystore "$keystorePath/flink.truststore" -alias $CA_ALIAS -storepass
"$storepassValue" -noprompt -file "$keystorePath/ca.cer"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate ca.truststore failed."
    exit 1
  fi
}

function generateKeystore()
{
  #get path/pass from input
  keystorePath=$1
  storepassValue=$2
  keypassValue=$3

  #get value from conf
  aliasValue=$(getConf "flink.keystore.rsa.alias" "flink")
  validityValue=$(getConf "flink.keystore.rsa.validity" "3650")
  keyalgValue=$(getConf "flink.keystore.rsa.keyalg" "RSA")
  dnameValue=$(getConf "flink.keystore.rsa.dname" "CN=flink.com")
  SANValue=$(getConf "flink.keystore.rsa.ext" "ip:127.0.0.1")
  SANValue=$(echo "$SANValue" | xargs)
  SANValue="ip:$(echo "$SANValue" | sed 's/,/,ip;/g')")

  #generate keystore
  rm -rf $keystorePath/flink.keystore
  $KEYTOOL -genkeypair -alias $aliasValue -keystore $keystorePath/flink.keystore -dname $dnameValue -
ext SAN=$SANValue -storepass $storepassValue -keypass $keypassValue -keyalg $keyalgValue -keysize
3072 -validity 3650
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate flink.keystore failed."
    exit 1
  fi

  #generate cer
  rm -rf $keystorePath/flink.csr
  $KEYTOOL -certreq -keystore $keystorePath/flink.keystore -storepass $storepassValue -alias $aliasValue -
```

```
file $keystorePath/flink.csr
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate flink.csr failed."
    exit 1
fi

#generate flink.cer
rm -rf $keystorePath/flink.cer
$KEYTOOL -gencert -keystore $keystorePath/ca.keystore -storepass $storepassValue -alias $CA_ALIAS -
ext SAN=$SANValue -infile $keystorePath/flink.csr -outfile $keystorePath/flink.cer -validity 3650
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate flink.cer failed."
    exit 1
fi

#import cer into keystore
$KEYTOOL -importcert -keystore $keystorePath/flink.keystore -storepass $storepassValue -file
$keystorePath/ca.cer -alias $CA_ALIAS -noprompt
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "importcert ca."
    exit 1
fi

$KEYTOOL -importcert -keystore $keystorePath/flink.keystore -storepass $storepassValue -file
$keystorePath/flink.cer -alias $aliasValue -noprompt;
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "generate flink.truststore failed."
    exit 1
fi
}

function configureFlinkConf()
{
    # set config
    if [ -f "$CLIENT_CONF_YAML" ]; then
        SSL_ENCRYPT_ENABLED=$(grep "security.ssl.encrypt.enabled" "$CLIENT_CONF_YAML" | awk '{print
$2}')
        if [ "$SSL_ENCRYPT_ENABLED" = "false" ];then

            sed -i s/"security.ssl.key-password:.*"/"security.ssl.key-password:"\ "${keyPass}"/g
"$CLIENT_CONF_YAML"
            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "set security.ssl.key-password failed."
                return 1
            fi

            sed -i s/"security.ssl.keystore-password:.*"/"security.ssl.keystore-password:"\ "${storePass}"/g
"$CLIENT_CONF_YAML"
            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "set security.ssl.keystore-password failed."
                return 1
            fi

            sed -i s/"security.ssl.truststore-password:.*"/"security.ssl.truststore-password:"\ "${storePass}"/g
"$CLIENT_CONF_YAML"
            if [ $? -ne 0 ]; then
                echo "set security.ssl.keystore-password failed."
                return 1
            fi

            echo "security.ssl.encrypt.enabled is false, set security.ssl.key-password security.ssl.keystore-
password security.ssl.truststore-password success."
        else
            echo "security.ssl.encrypt.enabled is true, please enter security.ssl.key-password security.ssl.keystore-
password security.ssl.truststore-password encrypted value in flink-conf.yaml."
        fi

        keystoreFilePath="${keystorePath}"/flink.keystore
        sed -i 's#"security.ssl.keystore:.*#"security.ssl.keystore:"\ "$keystoreFilePath"#"g'
    fi
}
```

```
"$CLIENT_CONF_YAML"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "set security.ssl.keystore failed."
    return 1
  fi

  truststoreFilePath="{keystorePath}/flink.truststore"
  sed -i 's#"security.ssl.truststore:.*#"security.ssl.truststore:"\ "$truststoreFilePath"#g'
"$CLIENT_CONF_YAML"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "set security.ssl.truststore failed."
    return 1
  fi

  command -v sha256sum >/dev/null
  if [ $? -ne 0 ];then
    echo "sha256sum is not exist, it will produce security.cookie with date +%F-%H-%M-%s-%N."
    cookie=$(date +%F-%H-%M-%s-%N)
  else
    cookie=$(echo "${KEYTABPRINCEPAL}"| sha256sum | awk '{print $1}')
  fi

  sed -i s/"security.cookie:.*"/"security.cookie:"\ "${cookie}"/g "$CLIENT_CONF_YAML"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "set security.cookie failed."
    return 1
  fi
fi
return 0;
}

main()
{
  #check environment variable is set or not
  if [ -z ${FLINK_HOME+x} ]; then
    echo "erro: environment variables are not set."
    exit 1
  fi
  stty -echo
  read -rp "Enter password:" password
  stty echo
  echo

  KEYTABPRINCEPAL=$(grep "security.kerberos.login.principal" "$CLIENT_CONF_YAML" | awk '{print $2}')
  if [ -z "$KEYTABPRINCEPAL" ];then
    echo "please config security.kerberos.login.principal info first."
    exit 1
  fi

  #get input
  keystorePath="$KESTOREPATH"
  storePass="$password"
  keyPass="$password"

  #generate self signed CA
  createSelfSignedCA "$keystorePath" "$storePass" "$keyPass"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "create self signed ca failed."
    exit 1
  fi

  #generate keystore
  generateKeystore "$keystorePath" "$storePass" "$keyPass"
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "create keystore failed."
    exit 1
  fi
}
```

```
fi
echo "generate keystore/truststore success."

# set flink config
configureFlinkConf "$keystorePath" "$storePass" "$keyPass"
if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "configure Flink failed."
    exit 1
fi

return 0;
}

#the start main
main "$@"

exit 0
```

### 📖 说明

执行命令 “sh generate\_keystore.sh <password>” 即可，<password>由用户自定义输入

- 若<password>中包含特殊字符"\$", 应使用如下方式，以防止被转义，“sh generate\_keystore.sh 'Bigdata\_2013'”
- 密码不允许包含“#”。
- 使用该generate\_keystore.sh脚本前需要在客户端目录下执行source bigdata\_env。
- 使用该generate\_keystore.sh脚本会自动将security.ssl.keystore、security.ssl.truststore的绝对路径填写到flink-conf.yaml中，所以需要用户根据实际情况手动修改为相对路径。例如：
  - 将security.ssl.keystore: /opt/client/Flink/flink/conf//flink.keystore修改为 security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore;
  - 将security.ssl.truststore: /opt/client/Flink/flink/conf//flink.truststore修改为 security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore;
  - 需要在Flink客户端环境中任意目录下创建ssl文件夹，如在“/opt/client/Flink/flink/conf/”目录下新建目录ssl，将flink.keystore、flink.truststore文件放入ssl文件夹中;
  - 执行yarn-session或者flink run -m yarn-cluster命令时需要在ssl文件夹同级目录下执行：yarn-session.sh -t ssl -d 或者 flink run -m yarn-cluster -yt ssl -d WordCount.jar 。

## 8.12 Flink 重启策略

### 概述

Flink支持不同的重启策略，以在发生故障时控制作业是否重启以及如何重启。若不指定重启策略，集群会使用默认的重启策略。用户也可以在提交作业时指定一个重启策略，可参考[创建作业](#)在作业开发界面配置。

重启策略也可以通过Flink的配置文件“*客户端安装目录*/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中的参数“restart-strategy”指定，为全局配置，还可以在应用代码中动态指定，会覆盖全局配置，重启策略包括失败率（failure-rate）和两种默认策略，默认策略为如下：

- 无重启（No restart）：若没有启用CheckPoint，默认使用该策略。
- 固定间隔（fixed-delay）：若启用了CheckPoint，但没有配置重启策略，默认使用该策略。

## No restart 策略

发生故障时作业会直接失败，不会尝试重启。

参数配置为：

```
restart-strategy: none
```

## fixed-delay 策略

发生故障时会尝试重启作业固定次数，如果超过了最大的尝试次数，作业最终会失败。并且在两次连续重启尝试之间，重启策略会等待固定的时间。

以配置若重启失败了3次则认为该Job失败，重试时间间隔为10s为例，参数配置为：

```
restart-strategy: fixed-delay  
restart-strategy.fixed-delay.attempts: 3  
restart-strategy.fixed-delay.delay: 10 s
```

## failure-rate 策略

在作业失败后会直接重启，但超过设置的失败率后，作业会被认定为失败。在两个连续的重启尝试之间，重启策略会等待一个固定的时间。

以配置10分钟内若重启失败了3次则认为该作业失败，重试时间间隔为10s为例，参数配置为：

```
restart-strategy: failure-rate  
restart-strategy.failure-rate.max-failures-per-interval: 3  
restart-strategy.failure-rate.failure-rate-interval: 10 min  
restart-strategy.failure-rate.delay: 10 s
```

## 重启策略选择

- 如果用户在作业失败后，不希望重试，则推荐使用No restart策略。
- 如果用户在作业失败后，希望对作业进行重试，推荐使用failure-rate策略。因为fixed-delay策略可能会因为网络、内存等硬件故障导致用户作业失败次数达到最大重试次数，从而导致作业失败。

为了防止在failure-rate策略下的无限重启，推荐如下参数配置：

```
restart-strategy: failure-rate  
restart-strategy.failure-rate.max-failures-per-interval: 3  
restart-strategy.failure-rate.failure-rate-interval: 10 min  
restart-strategy.failure-rate.delay: 10 s
```

# 8.13 FlinkSQL 特性增强

## 8.13.1 FlinkSQL DISTRIBUTE BY

FlinkSQL新增DISTRIBUTE BY特性，根据指定的字段进行分区，支持单字段及多字段，解决数据仅需要分区的场景。示例如下：

```
SELECT /*+ DISTRIBUTE BY('id') */ id, name FROM t1;  
SELECT /*+ DISTRIBUTE BY('id', 'name') */ id, name FROM t1;  
SELECT /*+ DISTRIBUTE BY('id1') */ id as id1, name FROM t1;
```

## 8.13.2 FlinkSQL 窗口函数支持迟到数据

FlinkSQL新增窗口函数支持迟到数据特性，解决迟到数据需要处理的场景。目前支持 TUMBLE、HOP、OVER、CUMULATE窗口函数的迟到数据，示例如下：

```
CREATE TABLE T1 (  
  `int` INT,  
  `double` DOUBLE,  
  `float` FLOAT,  
  `bigdec` DECIMAL(10, 2),  
  `string` STRING,  
  `name` STRING,  
  `rowtime` TIMESTAMP(3),  
  WATERMARK for `rowtime` AS `rowtime` - INTERVAL '1' SECOND  
) WITH (  
  'connector' = 'values',  
)  
;  
  
-- 该Sink的字段必须和窗口的输入数据保持一致，但顺序不要求一致  
CREATE TABLE LD_SINK(  
  `float` FLOAT, `string` STRING, `name` STRING, `rowtime` TIMESTAMP(3)  
) WITH (  
  'connector' = 'print',  
)  
;  
  
SELECT /*+ LATE_DATA_SINK('sink.name'='LD_SINK') */  
  `name`,  
  MIN(`float`),  
  COUNT(DISTINCT `string`)  
FROM TABLE(  
  TUMBLE(TABLE T1, DESCRIPTOR(rowtime), INTERVAL '5' SECOND))  
GROUP BY `name`, window_start, window_end
```

该特性还支持窗口接收到迟到数据时输出当前窗口的开始时间和结束时间，可通过添加在Hint中'window.start.field'和'window.end.field'使用，字段类型必须是 timestamp，示例如下：

```
CREATE TABLE LD_SINK(  
  `float` FLOAT, `string` STRING, `name` STRING, `rowtime` TIMESTAMP(3), `windowStart` TIMESTAMP(3),  
  `windowEnd` TIMESTAMP(3)  
) WITH (  
  'connector' = 'print',  
)  
;  
  
SELECT /*+ LATE_DATA_SINK('sink.name'='LD_SINK', 'window.start.field'='windowStart',  
  'window.end.field'='windowEnd') */  
  `name`,  
  MIN(`float`),  
  COUNT(DISTINCT `string`)  
FROM TABLE(  
  TUMBLE(TABLE T1, DESCRIPTOR(rowtime), INTERVAL '5' SECOND))  
GROUP BY `name`, window_start, window_end
```

## 8.13.3 Flink 多流 Join 配置表级别 TTL

在Flink双流Join场景下，若Join的左表和右表其中一个表数据变化快，需要较短时间的过期时间，而另一个表数据变化较慢，需要较长时间的过期时间。目前Flink只有表级别的TTL（Time To Live：生存时间），为了保证Join的准确性，需要将表级别的TTL设置为较长时间的过期时间，此时状态后端中保存了大量的已经过期的数据，给状态后端造成了较大的压力。为了减少状态后端的压力，可以单独为左表和右表设置不同的过期时间。不支持where子句。

可通过使用Hint方式单独为左表和右表设置不同的过期时间，如左表（state.ttl.left）设置TTL为60秒，右表（state.ttl.right）设置TTL为120秒：

- Hint方式格式:  
`/*+ OPTIONS('state.ttl.left'='60S', 'state.ttl.right'='120S') */`
- 在SQL语句中配置示例:

- 示例1:

```
CREATE TABLE user_info (`user_id` VARCHAR, `user_name` VARCHAR) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_info_001',  
  'properties.bootstrap.servers' = '192.168.64.138:21005',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv'  
);  
CREATE table print(  
  `user_id` VARCHAR,  
  `user_name` VARCHAR,  
  `score` INT  
) WITH ('connector' = 'print');  
CREATE TABLE user_score (user_id VARCHAR, score INT) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_score_001',  
  'properties.bootstrap.servers' = '192.168.64.138:21005',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv'  
);  
INSERT INTO  
  print  
SELECT  
  t.user_id,  
  t.user_name,  
  d.score  
FROM  
  user_info as t  
JOIN  
  -- 为左表和右表设置不同的TTL时间  
  /*+ OPTIONS('state.ttl.left'='60S', 'state.ttl.right'='120S') */  
  user_score as d ON t.user_id = d.user_id;
```

- 示例2

```
INSERT INTO  
  print  
SELECT  
  t1.user_id,  
  t1.user_name,  
  t3.score  
FROM  
  t1  
JOIN  
  -- 为左表和右表设置不同的TTL时间  
  /*+ OPTIONS('state.ttl.left' = '60S', 'state.ttl.right' = '120S') */  
  (  
    select  
      UPPER(t2.user_id) as user_id,  
      t2.score  
    from  
      t2  
  ) as t3 ON t1.user_id = t3.user_id;
```

## 8.13.4 FlinkSQL Client SQL 校验

### 使用场景

通过SQL Client进行SQL作业开发时，支持进入校验模式校验SQL语法正确性。校验模式下执行SQL命令不会启动Flink job。

## 使用方法

- 校验SQL语句
  - 执行SQL shell命令时添加“-v”参数（或“--validate”参数）直接进入校验模式。  
**sql-client.sh -v**
  - 执行SQL shell命令时通过SET命令进入或退出校验模式。
    - 进入校验模式：**SET table.validate = true;**
    - 退出校验模式：**SET table.validate = false;**
- 校验SQL脚本
  - 当使用“-f”参数指定SQL脚本时，可添加“-v”参数进入校验模式。  
**sql-client.sh -f test.sql -v**

### 8.13.5 FlinkSQL Client 提交作业

#### 操作场景

本章节提供一个使用FlinkSQL Client提交作业的操作入门指导。

#### 前提条件

- MRS集群中已安装Flink组件且集群内各组件正常运行。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。

#### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
```

**步骤4** 进入FlinkSQL Client并提交作业。

1. 参考[从零开始使用Flink](#)启动yarn-session，并记录yarn-session ID（yid）。  
**yarn-session.sh -nm "session-name"**
2. 执行以下命令进入FlinkSQL Client。  
**cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/bin**  
**./sql-client.sh**

图 8-5 进入 FlinkSQL Client



3. 设置 “high-availability.cluster-id” 为 yarn-session ID。  
**SET high-availability.cluster-id=yarn-session ID;**
4. 执行以下SQL语句，执行成功后控制台显示如下：  
**SELECT name, COUNT(\*) AS cnt FROM ( VALUES ('Bob'), ('Alice'), ('Greg'), ('Bob') ) AS NameTable(name) GROUP BY name;**


图 8-6 执行结果

```
Table program finished. SQL Query Result (Table)  
Page: Last of 1
```

name	cnt
Alice	1
Greg	1
Bob	2

5. 可在Yarn上查看执行的任务。  
登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Yarn > 概览”，单击“ResourceManager WebUI”后面对应的链接，进入Yarn的WebUI页面，查看对应任务。

图 8-7 作业任务




----结束

### 8.13.6 Flink 作业大小表 Join

#### 使用场景

Flink作业双流Join时存在大小表数据，通过内核broadcast策略确保小表数据发送到Join的task中，通过rebalance策略将大表数据打散到Join中，提高Flink SQL易用性，增强作业稳定性。



- 通过rebalance下发给下游算子的每个并发
- ▲ 通过广播下发给下游算子的每个并发

#### 使用方法

在使用Flink SQL时，该特性通过hints方法指定Join的左表或右表为广播表，另一张表为rebalance表，SQL语句实例如下，分别以A\C作为小表实例：

- 以A表作为广播表
  - 使用Join方式  
SELECT /\*+ BROADCAST(A) \*/ a2, b2 FROM A JOIN B ON a1 = b1
  - 使用Where方式

```
SELECT /*+ BROADCAST(A) */ a2, b2 FROM A, B WHERE a1 = b1
```

- 以A和C表作为广播表

```
SELECT /*+ BROADCAST(A, C) */ a2, b2, c2 FROM A JOIN B ON a1 = b1 JOIN C ON a1 = c1
```

#### 📖 说明

- 支持通过 “/\*+ BROADCAST(smallTable1, smallTable2) \*/” 方式使用该特性，兼容开源双流Join逻辑。
- 不支持开源双流Join和该特性的切换，因为该特性会将数据广播到每个Join算子。
- 不支持LEFT JOIN时小表为左表，RIGHT JOIN时小表为右表。

## 8.13.7 Flink 作业大小表 Join 去重

在双流关联的业务模型中，关联算子接收到其中一个流发送的大量重复数据，则会导致下游算子需要处理大量重复数据，影响作业性能。

如A表字段（P1，A1，A2）使用如下方式关联B表字段（P1，B1，B2，B3）生成C的场景中，B表信息发生大量更新，但是B中的所需字段没有更新，在该关联中仅用到了B表的B1和B2字段，对于B表，每个记录更新只更新B3字段，B1和B2不更新，因此当B表更新，可以忽略更新后的数据。

```
select A.A1,B.B1,B.B2 from A join B on A.P1=B.P1
```

为解决如上问题可通过使用hint单独为左表（duplicate.left）或右表（duplicate.right）设置去重：

- 格式

- 为左表设置去重

```
/*+ OPTIONS('duplicate.left'=true)*/
```

- 为右表设置去重

```
/*+ OPTIONS('duplicate.right'=true)*/
```

- 同时为左表和右表设置去重

```
/*+ OPTIONS('duplicate.left'=true','duplicate.right'=true)*/
```

- 在SQL语句中配置

如同时为左表“user\_info”和右表“user\_score”设置去重。

```
CREATE TABLE user_info (`user_id` VARCHAR, `user_name` VARCHAR) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_info_001',  
  'properties.bootstrap.servers' = '192.168.64.138:21005',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv'  
);  
CREATE TABLE print(  
  `user_id` VARCHAR,  
  `user_name` VARCHAR,  
  `score` INT  
) WITH ('connector' = 'print');  
CREATE TABLE user_score (user_id VARCHAR, score INT) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'user_score_001',  
  'properties.bootstrap.servers' = '192.168.64.138:21005',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'value.format' = 'csv'  
);  
INSERT INTO  
  print  
SELECT  
  t.user_id,  
  t.user_name,
```

```
d.score
FROM
user_info as t
JOIN
-- 为左表和右表设置去重
user_score /*+ OPTIONS('duplicate.left'='true','duplicate.right'='true')*/ as d ON t.user_id =
d.user_id;
```

### 8.13.8 FlinkSQL 支持设置 Source 的并发

FlinkSQL支持通过使用参数“source.parallelism”设置Source算子的并发数，解决下游算子的并发数引起的一些问题，例如下游算子发送数据倾斜、背压、作业性能慢等问题。

该特性会将Source和下游算子的Forward分区改为Rebalance分区，所以当Source算子的并发数和下游算子的并发数（parallelism数）不一致时，且作业不允许数据乱序，需要在启用该特性的同时开启DISTRIBUTEBY特性，可参考[FlinkSQL DISTRIBUTEBY](#)。

如设置Source并发数为“2”并开启DISTRIBUTEBY特性：

```
CREATE TABLE KafkaSource (
`user_id` VARCHAR,
`user_name` VARCHAR,
`age` INT
) WITH (
`connector` = 'kafka',
`topic` = 'test_source',
`properties.bootstrap.servers` = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
`properties.group.id` = 'testGroup',
`scan.startup.mode` = 'latest-offset',
`format` = 'csv',
`properties.sasl.kerberos.service.name` = 'kafka',
`properties.security.protocol` = 'SASL_PLAINTEXT',
`properties.kerberos.domain.name` = 'hadoop.系统域名',
-- 设置Source并发数
`source.parallelism` = '2'
);
CREATE TABLE KafkaSink(
`user_id` VARCHAR,
`user_name` VARCHAR,
`age` INT
) WITH (
`connector` = 'kafka',
`topic` = 'test_sink',
`properties.bootstrap.servers` = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
`value.format` = 'csv',
`properties.sasl.kerberos.service.name` = 'kafka',
`properties.security.protocol` = 'SASL_PLAINTEXT',
`properties.kerberos.domain.name` = 'hadoop.系统域名'
);
-- Insert into KafkaSink select user_id, user_name, age from KafkaSource; (未开启DISTRIBUTEBY特性)
-- 开启DISTRIBUTEBY特性
Insert into KafkaSink select /*+ DISTRIBUTEBY('user_id') */ user_id, user_name, age from KafkaSource;
```

### 8.13.9 FlinkSQL Kafka 和 upsert-kafka Connector 支持限流读

#### 使用场景

使用FlinkSQL的Kafka、upsert-kafka Connector消费数据时需要限流。

#### 使用方法

在创建的Source流表中添加“subtask.scan.records-per-second.limit”参数，该参数表示每秒消费Kafka单分区记录数，因此Source端整体限流速率为：min( source

```
parallelism * subtask.scan.records-per-second.limit, kafka partitions num *  
subtask.scan.records-per-second.limit)
```

SQL示例如下:

```
CREATE TABLE KafkaSource (  
  `user_id` VARCHAR,  
  `user_name` VARCHAR,  
  `age` INT  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'test_source',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'format' = 'csv',  
  'subtask.scan.records-per-second.limit' = '1000',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'  
);  
CREATE TABLE KafkaSink(  
  `user_id` VARCHAR,  
  `user_name` VARCHAR,  
  `age` INT  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'test_sink',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'format' = 'csv',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',  
  'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',  
  'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名'  
);  
Insert into  
  KafkaSink  
select  
  *  
from  
  KafkaSource;
```

## 8.13.10 FlinkSQL Kafka Connector 支持消费 drs-json 格式数据

### 使用场景

FlinkSQL需要消费Kafka中drs-json格式（一种CDC消息格式）的数据。

### 使用方法

在创建的Kafka Connector Source流表中，设置 'format' = 'drs-json'。

SQL示例如下:

```
CREATE TABLE KafkaSource (  
  `user_id` VARCHAR,  
  `user_name` VARCHAR,  
  `age` INT  
) WITH (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'test_source',  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'testGroup',  
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',  
  'format' = 'drs-json',  
  'properties.sasl.kerberos.service.name' = 'kafka',
```

```
'properties.security.protocol' = 'SASL_PLAINTEXT',
'properties.kerberos.domain.name' = 'hadoop.系统域名
);
CREATE TABLE printSink(
  `user_id` VARCHAR,
  `user_name` VARCHAR,
  `age` INT
) WITH (
  'connector' = 'print'
);
Insert into
  printSink
select
  *
from
  KafkaSource;
```

### 8.13.11 FlinkSQL 写入 JDBC 数据支持 ignoreDelete

#### 使用场景

FlinkSQL 写入 JDBC 数据时可以过滤掉 DELETE 和 UPDATE\_BEFORE 状态的数据。

#### 使用方法

在创建的 JDBC Connector Sink 流表中添加 “filter.record.enabled” 和 “filter.row-kinds” 参数。

#### 📖 说明

- “filter.record.enabled” 默认值为 “false”。
- “filter.row-kinds” 默认值为 “UPDATE\_BEFORE, DELETE”。

SQL 示例如下：

```
CREATE TABLE user_score (
  idx varchar(20),
  user_id varchar(20),
  score bigint
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'topic-qk',
  'properties.bootstrap.servers' = 'xxx:21005',
  'properties.group.id' = 'test_qk',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'format' = 'csv'
);
CREATE TABLE dws_output (
  idx varchar(20),
  user_id varchar(20),
  all_score bigint,
  PRIMARY KEY(idx, user_id) NOT ENFORCED
) WITH(
  'connector' = 'jdbc',
  'driver' = 'com.xxx.gauss200.jdbc.Driver',
  'url' = 'jdbc:gaussdb://GaussDB的服务器IP:25308/postgres',
  'table-name' = 'customer_t1',
  'username' = 'username', --连接GaussDB (DWS) 数据库的用户名
  'password' = 'password',--连接GaussDB (DWS) 数据库的密码
  'filter.record.enabled' = 'true',
  'filter.row-kinds' = 'UPDATE_BEFORE'
);
insert into
  dws_output
select
```

```
idx,  
user_id,  
sum(score) as all_score  
from  
user_score  
group by  
idx,  
user_id;
```

## 8.13.12 Join-To-Live

Flink双流Join需要将数据存储在状态后端，目前普遍使用Rocksdb作为状态后端。在TTL过大或无法确定TTL或数据流量增加的场景下，大流量会导致状态数据增加，增加存储压力，从而导致作业稳定性下降，或TTL过期可能出现数据关联不准确。

对于数据关联次数确定的业务，可以使用JTL（Join-To-Live）特性减少状态后端压力，JTL指根据关联次数确定数据是否过期，其可以通过如下两种方式配置：

### 📖 说明

- 仅支持Flink Regular Joins中的inner join语句。
- 不支持与作业级TTL、表级TTL、小表广播特性同时使用。
- 方式一：可通过SQL Hint使用  
eliminate-state.left.threshold：表示左边关联次数的阈值，超过阈值后，该条数据就会过期。  
eliminate-state.right.threshold：表示右边关联次数的阈值，超过阈值后，该条数据就会过期。

示例一：

```
SELECT * FROM t1  
JOIN /*+ OPTIONS('eliminate-state.right.threshold'=1, 'eliminate-state.left.threshold'=2) */  
t2 ON a1 = a2
```

示例二：

```
SELECT a1, a2, a3 from  
t1  
join /*+ OPTIONS('eliminate-state.left.threshold'=1, 'eliminate-state.right.threshold'=2) */  
t2  
on a1 = a2  
join /*+ OPTIONS('eliminate-state.left.threshold'=3, 'eliminate-state.right.threshold'=4) */  
t3  
on a2 = a3
```

- 方式二：通过在“客户端安装路径/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”全局配置使用  
table.exec.join.eliminate-state.left.threshold  
table.exec.join.eliminate-state.right.threshold

## 8.14 Flink on Hudi 开发规范

## 8.14.1 流式读 Hudi 表开发规范

### 流式读 Hudi 参数说明

表 8-58 流式读 Hudi 参数说明

参数名称	参数描述	建议值	说明
Connector	读取表类型。	hudi	必填
Path	表存储的路径。	根据实际填写	必填
table.type	Hudi表类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• MERGE_ON_READ</li><li>• COPY_ON_WRITE (默认值)</li></ul>	COPY_ON_WRITE	必填
hoodie.datasource.write.recordkey.field	表的主键。	根据实际填写	必填
write.precombine.field	数据合并字段。	根据实际填写	必填
read.tasks	读Hudi表的task并行度，默认值：4。	4	选填
read.streaming.enabled	是否开启流式增量模式： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 流式增量模式（流读场景）。</li><li>• false: 批量读模式。</li></ul>	true	必填
read.streaming.start-commit	<ul style="list-style-type: none"><li>• yyyyMMddHHmmss: Stream增量消费，指定“yyyyMMddHHmmss”格式的起始Commit（闭区间），默认从最新Commit。</li><li>• earliest: 表示从头开始消费。</li></ul>	-	选填
hoodie.datasource.write.keygenerator.type	上游表主键生成类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• SIMPLE (默认值)</li><li>• COMPLEX (Spark建表时必填，且需设置为COMPLEX或与Spark建表时指定的参数值相同)</li><li>• TIMESTAMP</li><li>• CUSTOM</li><li>• NON_PARTITION</li><li>• GLOBAL_DELETE</li></ul>	COMPLEX	选填
read.streaming.check-interval	流读监测上游新提交的周期（分钟），流量大时建议使用默认值，默认值：1。	5	选填

参数名称	参数描述	建议值	说明
read.end-commit	Batch增量消费，通过参数“read.streaming.start-commit”指定起始消费位置，通过参数“read.end-commit”指定结束消费位置，为闭区间，即包含起始、结束的Commit，默认到最新Commit。	-	选填
read.rate.limit	流读Hudi的限流速率，单位为每秒的条数。默认值：0，表示不限速。该值为总限速大小，每个算子的限速大小需除以读算子个数（read.tasks）。	-	选填
changelog.enabled	是否写入Changelog消息： <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不写入（默认值）。</li><li>• true：写入，CDC场景需写入Changelog消息。</li></ul>	false	选填
hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning	是否使用Hive风格的分区格式： <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不使用Hive风格，分区目录名称仅使用分区值（默认值）。</li><li>• true：使用Hive风格，分区目录名称格式为&lt;partition_column_name&gt;=&lt;partition_value&gt;。 如果是Spark创建的Hudi分区表时为必填，且需要设置为true。</li></ul>	-	选填

## 流式读 Hudi 开发建议

- 建议设置合理的消费参数避免File Not Found问题  
当下游消费Hudi过慢，上游写入端会把Hudi文件归档，导致File Not Found问题。  
优化建议：
  - a. 提高下游读取速率，如增加read.tasks数量。
  - b. 增加数据消费速率，如提高限流的阈值。
  - c. 增大Compaction的周期以增加log文件保留时长，可适当避免File Not Found。
- 建议Hudi作为Source表时设置限流  
Hudi表作为Source表时，为防止数据上限超过流量峰值导致作业出现异常，建议设置限流（read.rate.limit），限流上限应该为业务上线压测的峰值。
- 及时对Hudi表进行Compaction，防止Hudi source算子checkpoint完成时间过长  
当Hudi Source算子checkpoint完成时间长时，检查该Hudi表Compaction是否正常。因为当长时间不做Compaction时list性能会变差。
- 流读Hudi MOR表时，建议开启log index特性提升Flink流读性能  
Hudi的Mor表可以通过log index提升读写性能，Sink和Source表添加属性'hoodie.log.index.enabled'='true'

- DDL变更对流读Hudi表的影响  
DDL添加列对Hudi表读取作业无影响。其他DDL变更（如修改列类型、修改列名、删除列）影响Hudi表读取作业，需要在变更前停止作业。

## 8.14.2 流式写 Hudi 表规范

### 流式写 Hudi 参数说明

表 8-59 流式写 Hudi 参数说明

参数名称	参数描述	建议值	说明
Connector	读取表类型。	hudi	必填
Path	表存储的路径。	根据实际情况填写	必填
table.type	Hudi表类型： <ul style="list-style-type: none"><li>MERGE_ON_READ</li><li>COPY_ON_WRITE（默认值）</li></ul>	COPY_ON_WRITE	必填
hoodie.datasource.write.recordkey.field	表的主键。	根据实际情况填写	必填
write.precombine.field	数据合并字段。	根据实际情况填写	必填
write.tasks	写Hudi表task并行度，默认值：4。	4	选填
index.bootstrap.enabled	Flink采用的是内存索引（使用Bueckt索引时不配置该项），需要将数据的主键缓存到内存中，保证目标表的数据唯一，因此需要配置该值，否则会导致数据重复，默认值：true。	true	选填
write.index_bootstrap.tasks	“index.bootstrap.enabled”开启后有效，增加任务数提升启动速度，默认值为环境默认并行度。	-	选填
index.state.ttl	索引数据保存时长，默认值：0（单位：天），表示永久不失效。	-	选填

参数名称	参数描述	建议值	说明
hoodie.datasource.write.keygenerator.type	上游表主键生成类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• SIMPLE（默认值）</li><li>• COMPLEX（Spark建表时必须填，且需设置为COMPLEX或与Spark建表时指定的参数值相同）</li><li>• TIMESTAMP</li><li>• CUSTOM</li><li>• NON_PARTITION</li><li>• GLOBAL_DELETE</li></ul>	COMPLEX	选填
compaction.delta_commits	MOR表Compaction计划触发条件，默认值：5次。	200	选填
compaction.async.enabled	是否开启在线压缩，将Compaction操作转移到SparkSQL运行，提升写性能。 建议设置为false，用SparkSQL做异步Compaction。	false	选填
clean.async.enabled	是否在新提交时立即清理旧提交，默认启用。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true（默认值）</li><li>• false</li></ul>	false	选填
clean.retain_commits	要保留的提交数。默认30次。	-	选填
hoodie.archive.automatic	启用后，在每次提交后立即调用存档表服务。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true（默认值）</li><li>• false</li></ul>	false	选填
archive.min_commits	将较旧的提交存档到顺序日志之前要保留的最小提交数，默认值为40	500	选填
archive.max_commits	将较旧的提交存档到顺序日志之前要保留的最大提交数，默认值为50	600	选填
hive_sync.enable	是否向Hive同步表信息。	true	选填
hive_sync.metastore.uris	Hivemeta URI信息。	根据实际情况填写	选填
hive_sync.jdbc_url	Hive JDBC链接。	根据实际情况填写	选填
hive_sync.table	Hive的表名。	根据实际情况填写	选填

参数名称	参数描述	建议值	说明
hive_sync.db	Hive的数据库名。	根据实际填写	选填
hive_sync.support_timestamp	是否支持时间戳。	true	选填
changelog.enabled	是否写入Changelog消息： <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 不写入（默认值）。</li><li>• true: 写入，CDC场景需写入Changelog消息。</li></ul>	false	选填
hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning	是否使用Hive风格的分区格式： <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 不使用Hive风格，分区目录名称仅使用分区值（默认值）。</li><li>• true: 使用Hive风格，分区目录名称格式为 &lt;partition_column_name&gt;=&lt;partition_value&gt;。 如果是Spark创建的Hudi分区表时为必填，且需要设置为true。</li></ul>	-	选填
filter.delete.record.enabled	是否过滤删除消息： <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 不过滤（默认值）。</li><li>• true: 过滤</li></ul> 在不开启changelog条件下，上游delete消息不支持写入Hudi表。	true	选填
delete.empty.instant.ttl	如果没有数据写入到instant并且instant的LLT超过配置的值（单位ms），则删除该instant并创建新的instant。默认值为5分钟，-1表示禁用该功能。	10000	选填

## 流式写 Hudi 开发建议

- 表名必须满足Hive格式要求，如my\_table、customer\_info、sales\_data等，详细规则如下：
  - 表名必须以字母或下划线开头，不能以数字开头。
  - 表名只能包含字母、数字、下划线和点号（.）。
  - 表名长度不能超过128个字符。
  - 表名中不能包含空格和特殊字符，如冒号、分号、斜杠等。
  - 表名不区分大小写，但**建议使用小写字母**。
  - Hive保留关键字不能作为表名，如select、from、where等。

- 建议使用Spark SQL统一建Hudi表，示例如下：

```
create table hudi_mor_par_ddl (  
  id int,  
  comb int,  
  col0 int,
```

```
col1 bigint,
col2 float,
col3 double,
col4 decimal(30, 10),
col5 string,
col6 date,
col7 timestamp,
col8 boolean,
col9 binary,
par date
) using hudi partitioned by(par) options(
type = 'mor',
primaryKey = 'id',
preCombineField = 'comb',
hoodie.index.type = 'BUCKET'
);
```

- 推荐使用Spark异步任务对Hudi表进行Compaction，示例如下：

Flink添加参数：

```
'compaction.async.enabled' = 'false',
'compaction.delta_commits' = '5',
'clean.async.enabled' = 'false',
'hoodie.archive.automatic' = 'false',
```

SparkSQL命令：

```
set hoodie.clean.automatic = true;
set hoodie.clean.async = false;
set hoodie.cleaner.commits.retained = 10;
set hoodie.compact.inline = true;
set hoodie.run.compact.only.inline = true;
set hoodie.keep.min.commits = 500;
set hoodie.keep.max.commits = 600;
run compaction on tableName;
run archivelog on tableName;
```

- DDL变更对流写Hudi表的影响  
DDL变更（如添加列、修改列类型、修改列名、删除列）等都影响Hudi表写入作业，需要在变更前停止作业。

### 8.14.3 提交 Flink on Hudi 作业规范

#### 提交作业参数说明

表 8-60 提交作业参数

参数名称	参数描述	建议值	说明
-c	指定主类名。	根据实际填写	必填
-ynm	Flink Yarn作业名称。	根据实际填写	必填
execution.checkpointing.interval	CheckPoint触发间隔（毫秒）。	60000	必填，通过-yD添加
execution.checkpointing.timeout	CheckPoint超时时长（分钟），默认值：30min。	30min	必填，通过-yD添加
parallelism.default	作业并行度，例如join算子，默认值：1。	根据实际填写	选填，通过-yD添加

参数名称	参数描述	建议值	说明
table.exec.state.ttl	Flink状态TTL ( join ttl ) ，默认值：0。	根据实际填写	必填，通过-yD添加

## 提交作业开发建议

- CheckPoint间隔时长应该大于CheckPoint执行时长  
CheckPoint执行时长与CheckPoint的数据量相关，数据量越大耗时越大。  
CheckPoint执行时长与分区数量相关，分区数量越大耗时越大。
- CheckPoint超时时长应该大于CheckPoint间隔时长  
CheckPoint间隔时长是指多长时间触发一次CheckPoint操作，启动CheckPoint后执行时长超过CheckPoint超时时长后作业会执行失败。
- CDC场景下Hudi读写表需要开启Changelog  
CDC场景下为保障Flink计算的准确，需要在Hudi表中保留+I、+U、-U、-D。所以同一个Hudi表在写入、流读时都需要开启Changelog。
- COW类型的Hudi表适用于批量入湖场景  
COW表在写入时复制，仅使用parquet列式存储文件，写入过程中同步执行合并版本和重写被更新的文件。因此所占用的存储空间更小。但是COW表由于同步进行重写，数据更新代价更大，读取时延更高，因此不适合实时入湖场景。

# 9 使用 Flume

## 9.1 从零开始使用 Flume

### 操作场景

Flume支持将采集的日志信息导入到Kafka。

### 前提条件

- 已创建开启Kerberos认证的包含Flume、Kafka等组件的流式集群。
- 已配置网络，使日志生成节点与流集群互通。
- 已创建人机用户如**test1**，根据需求添加“hadoop”、“yarnviewgroup”、“hadooppmanager”和“kafkaadmin”用户组，并添加“System\_administrator”和“default”角色（首次创建的用户需使用该用户登录Manager修改密码）。

### 使用 Flume 客户端

**步骤1** 安装Flume客户端。

可参考[安装Flume客户端](#)在日志生成节点安装Flume客户端，例如安装目录为“/opt/Flumeclient”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

**步骤2** 若集群开启Kerberos认证，需要执行以下步骤，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

1. 下载用户认证凭据。

登录Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，搜索已创建的用户**test1**，选择“更多>下载认证凭据”，根据界面提示下载认证凭据到本地，解压获得“krb5.conf”和“user.keytab”文件。

2. 将**步骤2.1**获取的“krb5.conf”和“user.keytab”文件拷贝到Flume客户端节点的“Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf”目录下。

3. 登录安装Flume客户端节点，在“Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf”，执行以下命令创建“jaas.conf”文件并保存：

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

### vi jaas.conf

```
KafkaClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume- Flume组件版本号/conf/user.keytab"
principal="test1"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
```

#### 📖 说明

- keyTab: 用户认证文件完整路径, 即**步骤2.2**中保存用户认证文件的目录。
- 首次认证配置完成后, 若更换用户或认证文件, 需重新配置用户认证, 并重启“Flume”实例。

### 步骤3 根据实际业务场景配置作业。

- 部分参数可直接在Manager界面配置。
- 在“properties.properties”文件中配置, 以配置SpoolDir Source+File Channel +Kafka Sink为例。

在安装Flume客户端的节点执行以下命令, 根据实际业务需求, 在Flume客户端配置文件“properties.properties”中配置并保存作业。

### vi *Flume客户端安装目录*/fusioninsight-flume- *Flume组件版本号*/conf/properties.properties

```
#####
#####
client.sources = static_log_source
client.channels = static_log_channel
client.sinks = kafka_sink
#####
#####
#LOG_TO_HDFS_ONLINE_1

client.sources.static_log_source.type = spooldir
client.sources.static_log_source.spoolDir = 监控目录
client.sources.static_log_source.fileSuffix = .COMPLETED
client.sources.static_log_source.ignorePattern = ^$
client.sources.static_log_source.trackerDir = 传输过程中元数据存储路径
client.sources.static_log_source.maxBlobLength = 16384
client.sources.static_log_source.batchSize = 51200
client.sources.static_log_source.inputCharset = UTF-8
client.sources.static_log_source.deserializer = LINE
client.sources.static_log_source.selector.type = replicating
client.sources.static_log_source.fileHeaderKey = file
client.sources.static_log_source.fileHeader = false
client.sources.static_log_source.basenameHeader = true
client.sources.static_log_source.basenameHeaderKey = basename
client.sources.static_log_source.deletePolicy = never

client.channels.static_log_channel.type = file
client.channels.static_log_channel.dataDirs = 数据缓存路径, 设置多个路径可提升性能, 中间用逗号分开
client.channels.static_log_channel.checkpointDir = 检查点存放路径
client.channels.static_log_channel.maxFileSize = 2146435071
client.channels.static_log_channel.capacity = 1000000
client.channels.static_log_channel.transactionCapacity = 612000
client.channels.static_log_channel.minimumRequiredSpace = 524288000

client.sinks.kafka_sink.type = org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink
client.sinks.kafka_sink.kafka.topic = 数据写入的topic, 如flume_test
client.sinks.kafka_sink.kafka.bootstrap.servers = XXX.XXX.XXX.XXX:kafka端口号,XXX.XXX.XXX.XXX:kafka
端口号,XXX.XXX.XXX.XXX:kafka端口号
client.sinks.kafka_sink.flumeBatchSize = 1000
client.sinks.kafka_sink.kafka.producer.type = sync
```

```
client.sinks.kafka_sink.kafka.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
client.sinks.kafka_sink.kafka.kerberos.domain.name = Kafka Domain名称, 安全集群必填, 如
hadoop.xxx.com
client.sinks.kafka_sink.requiredAcks = 0

client.sources.static_log_source.channels = static_log_channel
client.sinks.kafka_sink.channel = static_log_channel
```

### 📖 说明

- client.sinks.kafka\_sink.kafka.topic: 数据写入的topic。若kafka中该topic不存在, 默认情况下会自动创建该topic。
- client.sinks.kafka\_sink.kafka.bootstrap.servers: Kafkabrokers列表, 多个用英文逗号分隔。默认情况下, 安全集群端口21007, 普通集群对应端口9092。
- client.sinks.kafka\_sink.kafka.security.protocol: 安全集群为SASL\_PLAINTEXT, 普通集群为PLAINTEXT。
- client.sinks.kafka\_sink.kafka.kerberos.domain.name:  
普通集群无需配置此参数。安全集群对应此参数的值为Kafka集群中“kerberos.domain.name”对应的值。  
具体可到Broker实例所在节点上查看“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Current/1\_X\_Broker/etc/server.properties”。

**步骤4** 参数配置并保存后, Flume客户端将自动加载“properties.properties”中配置的内容。当spoolDir生成新的日志文件, 文件内容将发送到Kafka生产者, 并支持Kafka消费者消费。

----结束

## 9.2 使用简介

Flume是一个分布式、可靠和高可用的海量日志聚合的系统。它能够将不同数据源的海量日志数据进行高效收集、聚合、移动, 最后存储到一个中心化数据存储系统中。支持在系统中定制各类数据发送方, 用于收集数据。同时, 提供对数据进行简单处理, 并写到各种数据接受方(可定制)的能力。

Flume分为客户端和服务端, 两者都是FlumeAgent。服务端对应着FlumeServer实例, 直接部署在集群内部。而客户端部署更灵活, 可以部署在集群内部, 也可以部署在集群外。它们之间没有必然联系, 都可以独立工作, 并且提供的功能是一样的。


Flume客户端需要单独安装, 支持将数据直接导到集群中的HDFS和Kafka等组件上, 也可以结合Flume服务端一起使用。

### 使用流程

通过Flume采集日志的流程如下所示。

1. 安装Flume客户端。
2. 配置Flume服务端和客户端参数。
3. 查看Flume客户端收集日志。
4. 停止及卸载Flume客户端。

图 9-1 Flume 使用流程



## Flume 客户端介绍

Flume 客户端由 Source、Channel、Sink 组成，数据先进入 Source 然后传递到 Channel，最后由 Sink 发送到客户端外部。各模块说明见表 9-1。

表 9-1 模块说明

名称	说明
Source	<p>Source 负责接收数据或产生数据，并将数据批量放到一个或多个 Channel。Source 有两种类型：数据驱动和轮询。</p> <p>典型的 Source 样例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>和系统集成并接收数据的 Sources：Syslog、Netcat。</li><li>自动生成事件数据的 Sources：Exec、SEQ。</li><li>用于 Agent 和 Agent 之间通信的 IPC Sources：Avro。</li></ul> <p>Source 必须至少和一个 Channel 关联。</p>
Channel	<p>Channel 位于 Source 和 Sink 之间，用于缓存 Source 传递的数据，当 Sink 成功将数据发送到下一跳的 Channel 或最终数据处理端，缓存数据将自动从 Channel 移除。</p> <p>不同类型的 Channel 提供的持久化水平也是不一样的：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Memory Channel：非持久化</li><li>File Channel：基于预写式日志（Write-Ahead Logging，简称 WAL）的持久化实现</li><li>JDBC Channel：基于嵌入 Database 的持久化实现</li></ul> <p>Channel 支持事务特性，可保证简易的顺序操作，同时可以配合任意数量的 Source 和 Sink 共同工作。</p>

名称	说明
Sink	<p>Sink负责将数据传输到下一跳或最终目的，成功完成后将数据从Channel移除。</p> <p>典型的Sink样例如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 存储数据到最终目的终端Sink，比如：HDFS、Kafka</li><li>• 自动消耗的Sinks，比如：Null Sink</li><li>• 用于Agent和Agent之间通信的IPC sink：Avro</li></ul> <p>Sink必须关联到一个Channel。</p>

Flume客户端可以配置成多个Source、Channel、Sink，即一个Source将数据发送给多个Channel，再由多个Sink发送到客户端外部。

Flume还支持多个Flume客户端配置级联，即Sink将数据再发送给Source。

## 补充说明

### 1. Flume可靠性保障措施。

- Source与Channel、Channel与Sink之间支持事务机制。
- Sink Processor支持配置failover、load\_balance机制。

例如load\_balance示例如下：

```
server.sinkgroups=g1
server.sinkgroups.g1.sinks=k1 k2
server.sinkgroups.g1.processor.type=load_balance
server.sinkgroups.g1.processor.backoff=true
server.sinkgroups.g1.processor.selector=random
```

### 2. Flume多客户端聚合级联时的注意事项。

- 级联时需要走Avro或者Thrift协议进行级联。
- 聚合端存在多个节点时，连接配置尽量配置均衡，不要聚合到单节点上。

### 3. Flume客户端可以包含多个独立的数据流，即在一个配置文件properties.properties中配置多个Source、Channel、Sink。这些组件可以链接以形成多个流。

例如在一个配置中配置两个数据流，示例如下：

```
server.sources = source1 source2
server.sinks = sink1 sink2
server.channels = channel1 channel2

#dataflow1
server.sources.source1.channels = channel1
server.sinks.sink1.channel = channel1

#dataflow2
server.sources.source2.channels = channel2
server.sinks.sink2.channel = channel2
```

## 9.3 安装 Flume 客户端

### 操作场景

使用Flume搜集日志时，需要在日志主机上安装Flume客户端。用户可以创建一个新的ECS并安装Flume客户端。

### 前提条件

- 已创建包含Flume组件的集群。
- 日志主机需要与MRS集群在相同的VPC和子网。
- 已获取日志主机的登录方式。
- 安装目录可以不存在，会自动创建。但如果存在，则必须为空。目录路径不能包含空格。

### 操作步骤

#### 步骤1 获取软件包。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume”进入Flume服务界面，在右上角选择“更多 > 下载客户端”，选择“选择客户端类型”为“完整客户端”，下载Flume服务客户端文件。

客户端文件名称为“FusionInsight\_Cluster\_<集群ID>\_Flume\_Client.tar”，本章节以“FusionInsight\_Cluster\_1\_Flume\_Client.tar”为例进行描述。

#### 步骤2 上传软件包。

以user用户将软件包上传到将要安装Flume服务客户端的节点目录上，例如“/opt/client”。

#### 📖 说明

user用户为安装和运行Flume客户端的用户。

#### 步骤3 解压软件包。

以user用户登录将要安装Flume服务客户端的节点。进入安装包所在目录，例如“/opt/client”，执行如下命令解压安装包到当前目录。

```
cd /opt/client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Flume_Client.tar
```

#### 步骤4 校验软件包。

执行sha256sum -c命令校验解压得到的文件，返回“OK”表示校验通过。例如：

```
sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig.tar.sha256
```

```
FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig.tar: OK
```

#### 步骤5 解压文件。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig.tar
```

**步骤6** 若在集群外节点安装Flume客户端，需执行如下步骤配置安装环境。在集群内节点安装可不执行该步骤。

1. 执行以下命令，安装客户端运行环境到新的目录，例如“/opt/Flumeenv”。安装时自动生成目录。

```
sh /opt/client/FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig/install.sh /opt/Flumeenv
```

查看安装输出信息，如有以下结果表示客户端运行环境安装成功：

```
Components client installation is complete.
```

2. 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/Flumeenv/bigdata_env
```

**步骤7** 客户端数量是否为1。

- 是，采用单独安装模式，执行**步骤8**，安装结束。
- 否，采用批量安装模式，执行**步骤9**。

**步骤8** 在Flume客户端安装目录下执行以下命令，安装客户端到指定目录（绝对路径），例如安装到“/opt/FlumeClient”目录。客户端安装成功后单独安装结束。

```
cd /opt/client/FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig/Flume/FlumeClient
```

```
./install.sh -d /opt/FlumeClient -f MonitorServer角色的业务IP或主机名 -c 用户业务配置文件properties.properties放置路径 -s cpu阈值 -l /var/log/Bigdata -e FlumeServer的业务IP或主机名 -n Flume
```

#### 📖 说明

- “-d”：Flume客户端安装路径。
- “-f”（可选）：两个MonitorServer角色的业务IP或主机名，中间用逗号分隔，若不设置则Flume客户端将不向MonitorServer发送告警信息，同时在FusionInsight Manager界面上看不到该客户端的相关信息。
- “-c”（可选）：指定业务配置文件，该文件需要用户根据自己业务生成，具体操作可在Flume服务端中“配置工具”页面生成，并上传到待安装客户端节点上的任一目录下。若安装时未指定（即不配置该参数），可在安装后上传已经生成的业务配置文件properties.properties到“/opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf”目录下。
- “-s”（可选）：Cgroup阈值，阈值取值范围为1~100\*N之间的整数，N表示机器cpu核数。默认阈值为“-1”，表示加入到Cgroup的进程不受cpu使用率限制。
- “-l”（可选）：日志路径，默认值为“/var/log/Bigdata”（“user”用户需要对此目录有写权限）。首次安装客户端会生成名为flume-client的子目录，之后安装会依次生成名为“flume-client-n”的子目录，n代表一个序号，从1依次递增。在Flume客户端安装目录下的conf目录中，编辑ENV\_VARS文件，搜索FLUME\_LOG\_DIR属性，可查看客户端日志路径。
- “-e”（可选）：FlumeServer的业务IP地址或主机名，主要用于接收客户端上报的监控指标信息。
- “-n”（可选）：Flume客户端的名称，可以通过在FusionInsight Manager上选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Flume > Flume管理”查看对应节点上客户端的名称。
- 若产生以下错误提示，可执行命令export JAVA\_HOME=JDK路径进行处理。可使用echo \$JAVA\_HOME查找JDK路径。

```
JAVA_HOME is null in current user,please install the JDK and set the JAVA_HOME
```
- IBM的JDK不支持“-Xloggc”，需要修改“flume/conf/flume-env.sh”，将“-Xloggc”修改为“-Xverbosegclog”，若JDK为32位，“-Xmx”不能大于3.25GB。
- 集群混搭时，安装跨平台客户端时，请进入/opt/client/FusionInsight\_Cluster\_1\_Flume\_ClientConfig/Flume/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号.tar.gz路径下进行Flume客户端安装。

**步骤9** 进入批量安装客户端目录。

```
cd /opt/client/FusionInsight_Cluster_1_Flume_ClientConfig/Flume/  
FlumeClient/batch_install
```

#### 说明

集群混搭时，安装跨平台客户端时，请进入/opt/client/  
FusionInsight\_Cluster\_1\_Flume\_ClientConfig/Flume/FusionInsight-Flume-*Flume*组件版本号.tar.gz路径下进行Flume客户端安装。

**步骤10** 配置host\_info.cfg文件，配置文件格式如下：

```
host_ip="",user="",password="",install_path="",flume_config_file="",monitor_server  
_ip="",log_path="",flume_server_ip="",cgroup_threshold="",client_name=""
```

#### 说明

- host\_ip (必填项)：待安装Flume客户端的节点IP。
- user (必填项)：远程登录到待安装Flume客户端节点的用户名。
- password (必填项)：远程登录到待安装Flume客户端节点密码。配置文件中包含认证密码信息可能存在安全风险，建议当前场景执行完毕后删除相关配置文件或加强安全管理。
- install\_path (必填项)：Flume客户端安装路径。
- flume\_config\_file (可选)：flume运行时的配置文件，建议用户在安装时指定该配置文件，如果用户不填写该项，保持该配置项值为""即可，不能删除该配置参数。
- monitor\_server\_ip (可选)：集群内Flume的MonitorServer的业务ip，可在FusionInsight Manager上查看，该ip有两个，选择其中一个即可，如果不配置，客户端如果进程故障不会发送告警信息到集群内。
- log\_path (可选)：Flume运行时日志保存路径，如果不配置，默认日志打印在“/var/log/Bigdata/flume-client-索引”。索引取值：如果只有一个客户端在此路径下，那么该值为1，如果有多个，那么索引值在前加1。
- flume\_server\_ip (可选)：Flume server的业务IP，客户端的指标信息通过该节点上报到集群内，可以在web界面上显示该客户端指标信息，如果不配置，客户端指标信息不会显示。
- cgroup\_threshold (可选)：Cgroup阈值，阈值取值范围为1~100\*N之间的整数，N表示机器cpu核数。默认阈值为“-1”，表示加入到Cgroup的进程不受cpu使用率限制。
- client\_name (可选)：客户端名称，在客户端监控界面上可以显示该客户端名称，如果不配置，该客户端名字显示为空。
- 若需要添加多个节点，格式如下：

```
host_ip="ip1",user="user1",password="*****",install_path="/tmp/  
flumeclient",flume_config_file="",monitor_server_ip="xxx.xxx.xxx.xxx",log_path="",flume_  
server_ip="xxx.xxx.xxx.xxx",cgroup_threshold="",client_name="ip1-client-1"  
  
host_ip="ip2",user="user1",password="*****",install_path="/tmp/  
flumeclient",flume_config_file="",monitor_server_ip="xxx.xxx.xxx.xxx",log_path="",flume_  
server_ip="xxx.xxx.xxx.xxx",cgroup_threshold="",client_name="ip2-client-1"  
  
host_ip="ip3",user="user1",password="*****",install_path="/tmp/  
flumeclient",flume_config_file="",monitor_server_ip="xxx.xxx.xxx.xxx",log_path="",flume_  
server_ip="xxx.xxx.xxx.xxx",cgroup_threshold="",client_name="ip3-client-1"
```

**步骤11** 执行如下命令批量安装Flume客户端。

```
./batch_install.sh -p /opt/client/FusionInsight_Cluster_1_Flume_Client.tar
```

**步骤12** 删除host\_info.cfg文件中的密码信息。

批量安装完成后，请立即删除host\_info.cfg文件中的密码信息，否则会存在密码泄露的风险。

----结束

## 9.4 查看 Flume 客户端日志

### 操作场景

查看日志以便定位问题。

### 前提条件

Flume客户端已经正确安装。

### 操作步骤

**步骤1** 进入Flume客户端日志目录，默认为“/var/log/Bigdata”。

**步骤2** 执行如下命令查看日志文件列表。

```
ls -lR flume-client-*
```

日志文件示例如下：

```
flume-client-1/flume:
total 7672
-rw----- 1 root root    0 Sep  8 19:43 Flume-audit.log
-rw----- 1 root root 1562037 Sep 11 06:05 FlumeClient.2017-09-11_04-05-09.[1].log.zip
-rw----- 1 root root 6127274 Sep 11 14:47 FlumeClient.log
-rw----- 1 root root  2935 Sep  8 22:20 flume-root-20170908202009-pid72456-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  2935 Sep  8 22:27 flume-root-20170908202634-pid78789-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  4382 Sep  8 22:47 flume-root-20170908203137-pid84925-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  4390 Sep  8 23:46 flume-root-20170908204918-pid103920-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  3196 Sep  9 10:12 flume-root-20170908215351-pid44372-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  2935 Sep  9 10:13 flume-root-20170909101233-pid55119-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  6441 Sep  9 11:10 flume-root-20170909101631-pid59301-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root    0 Sep  9 11:10 flume-root-20170909111009-pid119477-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root 92896 Sep 11 13:24 flume-root-20170909111126-pid120689-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  5588 Sep 11 14:46 flume-root-20170911132445-pid42259-gc.log.0.current
-rw----- 1 root root  2576 Sep 11 13:24 prestartDetail.log
-rw----- 1 root root  3303 Sep 11 13:24 startDetail.log
-rw----- 1 root root  1253 Sep 11 13:24 stopDetail.log

flume-client-1/monitor:
total 8
-rw----- 1 root root  141 Sep  8 19:43 flumeMonitorChecker.log
-rw----- 1 root root  2946 Sep 11 13:24 flumeMonitor.log
```

其中**FlumeClient.log**即为Flume客户端的运行日志。

----结束

## 9.5 停止或卸载 Flume 客户端

### 操作场景

指导运维工程师停止、启动Flume客户端，以及在不需要Flume数据采集通道时，卸载Flume客户端。

## 操作步骤

- 停止Flume角色的客户端。

假设Flume客户端安装路径为“/opt/FlumeClient”，执行以下命令，停止Flume客户端：

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin
./flume-manage.sh stop
```

执行脚本后，显示如下信息，说明成功的停止了Flume客户端：

```
Stop Flume PID=120689 successful..
```

### 📖 说明

Flume客户端停止后会自动重启，如果不需自动重启，请执行以下命令：

```
./flume-manage.sh stop force
```

需要启动时，可执行以下命令：

```
./flume-manage.sh start force
```

- 卸载Flume角色的客户端。

假设Flume客户端安装路径为“/opt/FlumeClient”，执行以下命令，卸载Flume客户端：

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/inst
./uninstall.sh
```

## 9.6 使用 Flume 客户端加密工具

### 操作场景

安装Flume客户端后，配置文件的部分参数可能需要填写加密的字符，Flume客户端中提供了加密工具。

### 前提条件

已完成客户端安装。

### 操作步骤

**步骤1** 登录安装Flume客户端的节点，并切换到客户端安装目录。例如“/opt/FlumeClient”。

**步骤2** 切换到以下目录

```
cd fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin
```

**步骤3** 执行以下命令，加密原始信息：

```
./genPwFile.sh
```

输入两次待加密信息。

**步骤4** 执行以下命令，查看加密后的信息：

```
cat password.property
```

**说明**

如果加密参数是用于Flume Server，那么需要到相应的Flume Server所在节点执行加密。需要使用omm用户执行加密脚本进行加密。

----结束

## 9.7 Flume 业务配置指南

该操作指导用户完成Flume常用业务的配置。

**说明**

- 各个表格中所示参数，黑体加粗的参数为必选参数。
- Sink的BatchSize参数必须小于Channel的transactionCapacity。
- 集群Flume配置工具界面篇幅有限，Source、Channel、Sink只展示部分参数，详情请参考如下常用配置。
- 集群Flume配置工具界面上所展示Customer Source、Customer Channel及Customer Sink需要用户根据自己开发的代码来进行配置，下述常用配置不再展示。

### 常用 Source 配置

- **Avro Source**

Avro Source监测Avro端口，接收外部Avro客户端数据并放入配置的Channel中。常用配置如下表所示：

表 9-2 Avro Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的channel，可以配置多个。
type	avro	avro source的类型，必须为avro。
bind	-	监测主机名/IP。
port	-	绑定监测端口，该端口需未被占用。
threads	-	source工作的最大线程数。
compression-type	none	消息压缩格式：“none”或“deflate”。“none”表示不压缩，“deflate”表示压缩。
compression-level	6	数据压缩级别（1-9），数值越高，压缩率越高。

参数	默认值	描述
ssl	false	是否使用SSL加密。设置为true时还必须指定“密钥(keystore)”和“密钥存储密码(keystore-password)”。
truststore-type	JKS	Java信任库类型，“JKS”或“PKCS12”。 <b>说明</b> JKS的密钥库和私钥采用不同的密码进行保护，而PKCS12的密钥库和私钥采用相同密码进行保护。
truststore	-	Java信任库文件。
truststore-password	-	Java信任库密码。
keystore-type	JKS	ssl启用后密钥存储类型，“JKS”或“PKCS12”。 <b>说明</b> JKS的密钥库和私钥用不同的密码进行保护，而PKCS12的密钥库和私钥用相同密码进行保护。
keystore	-	ssl启用后密钥存储文件路径，开启ssl后，该参数必填。
keystore-password	-	ssl启用后密钥存储密码，开启ssl后，该参数必填。
trust-all-certs	false	是否关闭SSL server证书检查。设置为“true”时将不会检查远端source的SSL server证书，不建议在生产中使用。
exclude-protocols	SSLv3	排除的协议列表，用空格分开。默认排除SSLv3协议。
ipFilter	false	是否开启ip过滤。

参数	默认值	描述
ipFilter.rules	-	定义N网络的ipFilters, 多个主机或IP地址用逗号分割。ipFilter设置为“true”时, 配置规则有允许和禁止两种, 配置格式如下: ipFilterRules=allow:ip:127.*, allow:name:localhost, deny:ip:*

- **SpoolDir Source**

Spool Dir Source监控并传输目录下新增的文件, 可实现实时数据传输。常用配置如下表所示:

表 9-3 Spooling Directory Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的channel, 可以配置多个。
type	spooldir	spooling source的类型, 必须设置为spooldir。
spoolDir	-	Spooldir source的监控目录, flume运行用户需要对该目录具有可读可写可执行权限。
monTime	0 (不开启)	线程监控阈值, 更新时间超过阈值后, 重新启动该Source, 单位: 秒。
fileSuffix	.COMPLETED	文件传输完成后添加的后缀。
deletePolicy	never	文件传输完成后源文件删除策略, never或immediate。“never”表示不删除已完成传输的源文件, “immediate”表示传输完成后立刻删除源文件。
ignorePattern	^\$	忽略文件的正则表达式表示。默认为“^\$”, 表示忽略空格。
includePattern	^.*\$	包含文件的正则表达式表示。可以与ignorePattern同时使用, 如果一个文件既满足ignorePattern也满足includePattern, 则该文件会被忽略。另外, 以“.”开头的文件不会被过滤。
trackerDir	.flumespool	传输过程中元数据存储路径。
batchSize	1000	批次写入Channel的Event数量。

参数	默认值	描述
decodeErrorPolicy	FAIL	编码错误策略。 <b>说明</b> 如果文件中有编码错误，请配置“decodeErrorPolicy”为“REPLACE”或“IGNORE”，Flume遇到编码错误将跳过编码错误，继续采集后续日志。
deserializer	LINE	文件解析器，值为“LINE”或“BufferedLine”。 <ul style="list-style-type: none"><li>配置为“LINE”时，对从文件读取的字符逐个转码。</li><li>配置为“BufferedLine”时，对文件读取的一行或多行的字符进行批量转码，性能更优。</li></ul>
deserializer.maxLineLength	2048	按行解析最大长度。
deserializer.maxBatchLine	1	按行解析最多行数，如果行数设置为多行，maxLineLength也应该设置为相应的倍数。 <b>说明</b> 用户设置Interceptor时，需要考虑多行合并后的场景，否则会造成数据丢失。如果Interceptor无法处理多行合并场景，请将该配置设置为1。
selector.type	replicating	选择器类型，“replicating”或“multiplexing”。“replicating”表示将数据复制多份，分别传递给每一个channel，每个channel接收到的数据都是相同的，而“multiplexing”表示根据event中header的value来选择特定的channel，每个channel中的数据是不同的。
interceptors	-	拦截器。多个拦截器用空格分开。
inputCharset	UTF-8	读取文件的编码格式。须与读取数据源文件编码格式相同，否则字符解析可能会出错。
fileHeader	false	是否把文件名（包含路径）添加到event的header中。
fileHeaderKey	-	设置header中数据存储结构为<key,value>模式，需要fileHeaderKey与fileHeader配合使用。若fileHeader设置为true，可参考如下示例。  示例：将fileHeaderKey定义为file，当读取到文件名为/root/a.txt的内容时，header中以file=/root/a.txt的形式存在。
basenameHeader	false	是否把文件名（不包含路径）添加到event的header中。

参数	默认值	描述
basenameHeaderKey	-	设置header中数据存储结构为<key,value>模式，需要basenameHeaderKey与basenameHeader配合使用。若basenameHeader设置为true，可参考如下示例。 示例：将basenameHeaderKey定义为file，当读取到文件名为a.txt的内容时，header中以file=a.txt的形式存在。
pollDelay	500	轮询监控目录下新文件时的时延。单位：毫秒。
recursiveDirectorySearch	false	是否监控配置的目录下子目录中的新文件。
consumeOrder	oldest	监控目录下文件的消耗次序。如果配置为oldest或者youngest，会根据监控目录下文件的最后修改时间来决定，当目录下有大量文件时，会消耗较长时间去寻找oldest或者youngest的文件。需要注意的是，如果配置为random，创建比较早的文件有可能长时间未被读取。如果配置为oldest或者youngest，那么进程会需要较多时间来查找最新的或最旧的文件。可选值：random, youngest, oldest。
maxBackoff	4000	当Channel满了以后，尝试再次去写Channel所等待的最大时间。超过这个时间，则会发生异常。对应的Source会以一个较小的时间开始，然后每尝试一次，该时间数字指数增长直到达到当前指定的值，如果还不能成功写入，则认为失败。时间单位：秒。
emptyFileEvent	true	是否采集空文件信息发送到Sink端，默认值为true，表示将空文件信息发送到Sink端。该参数只对HDFS Sink有效，其他Sink该参数无效。以HDFS Sink为例，当参数为true时，如果spoolDir路径下存在空文件，那么HDFS的hdfs.path路径下就会创建一个同名的空文件。

### 📖 说明

SpoolDir Source在按行读取过程中会忽略掉每一个event的最后一个换行符，该换行符所占用的数据量指标不会被Flume统计。

- **Kafka Source**

Kafka Source从Kafka的topic中消费数据，可以设置多个Source消费同一个topic的数据，每个Source会消费topic的不同partitions。常用配置如下表所示：

表 9-4 Kafka Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的channel，可以配置多个。
type	org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource	kafka source的类型，必须设置为org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource。
kafka.bootstrap.servers	-	Kafka的bootstrap地址端口列表。如果集群已安装Kafka并且配置已经同步，服务端可以不配置此项，默认值为Kafka集群中所有的broker列表。客户端必须配置该项，多个值用逗号分隔。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。
kafka.topics	-	订阅的Kafka topic列表，用逗号分隔。
kafka.topics.regex	-	符合正则表达式的topic会被订阅，优先级高于“kafka.topics”，如果存在将覆盖“kafka.topics”。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间超过阈值后，重新启动该Source，单位：秒。
nodatotime	0（不开启）	告警阈值，从Kafka中订阅不到数据的时长超过阈值时发送告警，单位：秒。该参数可在配置文件properties.properties进行设置。
batchSize	1000	批次写入Channel的Event数量。
batchDurationMillis	1000	批次消费topic数据的最大时长，单位：ms。
keepTopicInHeader	false	是否在Event Header中保存topic。设置为true，则Kafka Sink配置的topic将无效。
setTopicHeader	true	当设置为true时，会将“topicHeader”中定义的topic名称存储到Header中。
topicHeader	topic	当setTopicHeader属性设置为true，此参数用于定义存储接收的topic名称。如果与Kafka Sink的topicHeader属性结合使用，应该注意，避免将消息循环发送到同一主题。

参数	默认值	描述
useFlumeEventFormat	false	默认情况下，event会以字节的形式从kafka topic传递到event的body体中。设置为true，则会以Flume的Avro二进制格式来读取Event。与KafkaSink或KafkaChannel 中同名的parseAsFlumeEvent参数一起使用时，会保留从数据源产生的任何设定的Header。
keepPartitionInHeader	false	是否在Event Header中保存partitionID。设置为true，则Kafka Sink将写入对应的Partition。
kafka.consumer.group.id	flume	Kafka消费组ID。多个源或代理中设置相同的ID表示它们是同一个consumer group。
kafka.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka安全协议，普通模式集群下须配置为“PLAINTEXT”。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。
Other Kafka Consumer Properties	-	其他Kafka配置，可以接受任意Kafka支持的消费配置，配置需要加前缀“kafka.”。

- **Taildir Source**

Taildir Source监控目录下文件的变化并自动读取文件内容，可实现实时数据传输，常用配置如下表所示：

表 9-5 Taildir Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的channel，可以配置多个。
type	TAILDIR	taildir source的类型，必须为TAILDIR。
filegroups	-	设置采集文件目录分组名字，分组名字中间使用空格间隔。
filegroups.<filegroupName>	-	文件路径，需要配置为绝对路径。
filegroups.<filegroupName>.parentDir	-	父目录，需要配置为绝对路径。
filegroups.<filegroupName>.filePattern	-	相对父目录的文件路径，可以包含目录，支持正则表达式，须与父目录联合使用。

参数	默认值	描述
positionFile	-	传输过程中元数据存储路径。
headers.<filegroupName>.<headerKey>	-	设置某一个分组采集数据时event中的key-value值。
byteOffsetHeader	false	是否在每一个event头中携带该event在源文件中的位置信息。设置为true，则该信息保存在byteoffset变量中。
maxBatchCount	Long.MAX_VALUE	控制从一个文件中连续读取的最大批次。如果监控目录会一直读取多个文件，且其中一个文件以非常快的速率在写入，那么其他文件可能会无法处理。因为高速写入的这个文件会陷入无限读取的循环中。这种情况下，应该降低此值。
skipToEnd	false	Flume在重启后是否直接定位到文件最新的位置处读取最新的数据。设置为true，则重启后直接定位到文件最新位置读取最新数据。
idleTimeout	120000	设置读取文件的空闲时间，单位：毫秒，如果在该时间内文件内容没有变更，关闭掉该文件，关闭后如果该文件有数据写入，重新打开并读取数据。
writePosInterval	3000	设置将元数据写入到文件的周期，单位：毫秒。
batchSize	1000	批次写入Channel的Event数量。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间超过阈值后，重新启动该Source，单位：秒。
fileHeader	false	是否把文件名（包含路径）添加到event的header中。
fileHeaderKey	file	设置header中数据存储结构为<key,value>模式，需要fileHeaderKey与fileHeader配合使用。若fileHeader设置为true，可参考如下示例。 示例：将fileHeaderKey定义为file，当读取到文件名为/root/a.txt的内容时，header中以file=/root/a.txt的形式存在。

- **Http Source**

Http Source接收外部HTTP客户端发送过来的数据，并放入配置的Channel中，常用配置如下表所示：

表 9-6 Http Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的channel，可以配置多个。
type	http	http source的类型，必须为http。
bind	-	监测主机名/IP。
port	-	绑定监测端口，该端口需未被占用。
handler	org.apache.flume.source. .http.JSONHandler	http请求的消息解析方式，支持Json格式解析（org.apache.flume.source.http.JSONHandler）和二进制Blob块解析（org.apache.flume.sink.solr.morphline.BlobHandler）。
handler.*	-	设置handler的参数。
exclude-protocols	SSLv3	排除的协议列表，用空格分开。默认排除SSLv3协议。
include-cipher-suites	-	包含的协议列表，用空格分开。如果设置为空，则默认支持所有协议。
enableSSL	false	http协议是否启用SSL。设置为true时还必须指定“密钥(keystore)”和“密钥存储密码(keystore-password)”。
keystore-type	JKS	Keystore类型，可以为JKS或者PKCS12。
keystore	-	http启用SSL后设置keystore的路径。
keystorePassword	-	http启用SSL后设置keystore的密码。

- **Thrift Source**

Thrift Source监测thrift端口，接收外部Thrift客户端数据并放入配置的Channel中。常用配置如下表所示：

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的channel，可以配置多个。
type	thrift	thrift source的类型，必须设置为thrift。
bind	-	监测主机名/IP。
port	-	绑定监测端口，该端口需未被占用。

参数	默认值	描述
threads	-	允许运行的最大的worker线程数目。
kerberos	false	是否启用Kerberos认证。
agent-keytab	-	服务端使用的keytab文件地址，必须使用本机账号。建议使用Flume服务安装目录下flume/conf/flume_server.keytab。
agent-principal	-	服务端使用的安全用户的Principal，必须使用本机账号。建议使用Flume服务默认用户flume_server/hadoop.<系统域名>@<系统域名> <b>说明</b> “flume_server/hadoop.<系统域名>”为用户名，用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。例如“本端域”参数为“9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM”，用户名为“flume_server/hadoop.9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.com”。
compression-type	none	消息压缩格式：“none”或“deflate”。“none”表示不压缩，“deflate”表示压缩。
ssl	false	是否使用SSL加密。设置为true时还必须指定“密钥(keystore)”和“密钥存储密码(keystore-password)”。
keystore-type	JKS	SSL启用后密钥存储类型。
keystore	-	SSL启用后密钥存储文件路径，开启SSL后，该参数必填。
keystore-password	-	SSL启用后密钥存储密码，开启ssl后，该参数必填。
truststore-type	JKS	Java信任库类型，“JKS”或“PKCS12”。 <b>说明</b> JKS的密钥库和私钥采用不同的密码进行保护，而PKCS12的密钥库和私钥采用相同密码进行保护。
truststore	-	Java信任库文件。
truststore-password	-	Java信任库密码。

## 常用 Channel 配置

- **Memory Channel**

Memory Channel使用内存作为缓存区，Events存放在内存队列中。常用配置如下表所示：

表 9-7 Memory Channel 常用配置

参数	默认值	描述
type	-	memory channel的类型，必须设置为memory。
capacity	10000	缓存在channel中的最大Event数。
transactionCapacity	1000	每次存取的最大Event数。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>此参数值需要大于source和sink的batchSize。</li><li>事务缓存容量必须小于或等于Channel缓存容量。</li></ul>
channelFullcount	10	channel full次数，达到该次数后发送告警。
keep-alive	3	当事务缓存或Channel缓存满时，Put、Take线程等待时间。单位：秒。
byteCapacity	JVM最大内存的80%	channel中最多能容纳所有event body的总字节数，默认是JVM最大可用内存（-Xmx）的80%，单位：bytes。
byteCapacityBufferPercentage	20	channel中字节容量百分比（%）。

- **File Channel**

File Channel使用本地磁盘作为缓存区，Events存放在设置的dataDirs配置项文件夹中。常用配置如下表所示：

表 9-8 File Channel 常用配置

参数	默认值	描述
type	-	file channel的类型，必须设置为file。
checkpointDir	`\${BIGDATA_DATA_HOME}/ hadoop/data1~N/flume/ checkpoint` <b>说明</b> 此路径随自定义数据路径变更。	检查点存放路径。

参数	默认值	描述
dataDirs	\${BIGDATA_DATA_HOME}/ hadoop/data1~N/flume/data 说明 此路径随自定义数据路径变更。	数据缓存路径，设置多个路径可提升性能，中间用逗号分开。
maxFileSize	2146435071	单个缓存文件的最大值，单位：bytes。
minimumRequiredSpace	524288000	缓冲区空闲空间最小值，单位：bytes。
capacity	1000000	缓存在channel中的最大Event数。
transactionCapacity	10000	每次存取的最大Event数。 说明 <ul style="list-style-type: none"> <li>此参数值需要大于source和sink的batchSize。</li> <li>事务缓存容量必须小于或等于Channel缓存容量。</li> </ul>
channelFullCount	10	channel full次数，达到该次数后发送告警。
useDualCheckpoints	false	是否备份检查点。设置为“true”时，必须设置backupCheckpointDir的参数值。
backupCheckpointDir	-	备份检查点路径。
checkpointInterval	30000	检查点间隔时间，单位：秒。
keep-alive	3	当事务缓存或Channel缓存满时，Put、Take线程等待时间。单位：秒。
use-log-replay-v1	false	是否启用旧的回复逻辑。
use-fast-replay	false	是否使用队列回复。
checkpointOnClose	true	channel关闭时是否创建检查点。

- **Memory File Channel**

Memory File Channel同时使用内存和本地磁盘作为缓存区，消息可持久化，性能优于File Channel，接近Memory Channel的性能。此Channel目前处于试验阶段，可靠性不够高，不建议在生产环境使用。常用配置如下表所示：

表 9-9 Memory File Channel 常用配置

参数	默认值	描述
type	org.apache.flume.channel.MemoryFileChannel	memory file channel的类型，必须设置为“org.apache.flume.channel.MemoryFileChannel”。
capacity	50000	Channel缓存容量：缓存在Channel中的最大Event数。
transactionCapacity	5000	事务缓存容量：一次事务能处理的最大Event数。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>此参数值需要大于source和sink的batchSize。</li><li>事务缓存容量必须小于或等于Channel缓存容量。</li></ul>
subqueueByteCapacity	20971520	每个subqueue最多保存多少byte的Event，单位：byte。 Memory File Channel采用queue和subqueue两级缓存，event保存在subqueue，subqueue保存在queue。subqueue能保存多少event，由“subqueueCapacity”和“subqueueInterval”两个参数决定，“subqueueCapacity”限制subqueue内的Event总容量，“subqueueInterval”限制subqueue保存Event的时长，只有subqueue达到“subqueueCapacity”或“subqueueInterval”上限时，subqueue内的Event才会发往目的地。 <b>说明</b> “subqueueByteCapacity”必须大于一个batchsize内的Event总容量。
subqueueInterval	2000	每个subqueue最多保存一段多长时间的Event，单位：毫秒。
keep-alive	3	当事务缓存或Channel缓存满时，Put、Take线程等待时间。 单位：秒。
dataDir	-	缓存本地文件存储目录。
byteCapacity	JVM最大内存的80%	Channel缓存容量。 单位：bytes。

参数	默认值	描述
compression-type	None	消息压缩格式：“none”或“deflate”。“none”表示不压缩，“deflate”表示压缩。
channelfullcount	10	channel full次数，达到该次数后发送告警。

Memory File Channel配置样例：

```
server.channels.c1.type = org.apache.flume.channel.MemoryFileChannel
server.channels.c1.dataDir = /opt/flume/mfdata
server.channels.c1.subqueueByteCapacity = 20971520
server.channels.c1.subqueueInterval=2000
server.channels.c1.capacity = 500000
server.channels.c1.transactionCapacity = 40000
```

- **Kafka Channel**

Kafka Channel使用Kafka集群缓存数据，Kafka提供高可用、多副本，以防Flume或Kafka Broker崩溃，Channel中的数据会立即被Sink消费。

表 9-10 Kafka channel 常用配置

Parameter	Default Value	Description
type	-	kafka channel的类型，必须设置为“org.apache.flume.channel.kafka.KafkaChannel”。
kafka.bootstrap.servers	-	Kafka的bootstrap地址端口列表。 如果集群已安装Kafka并且配置已经同步，则服务端可以不配置此项，默认值为Kafka集群中所有的broker列表。客户端必须配置该项，多个值用逗号分隔。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。
kafka.topic	flume-channel	channel用来缓存数据的topic。
kafka.consumer.group.id	flume	从kafka中获取数据的组标识，此参数不能为空。

Parameter	Default Value	Description
parseAsFlumeEvent	true	是否解析为Flume event。
migrateZookeeperOffsets	true	当Kafka没有存储offset时，是否从ZooKeeper中查找，并提交到Kafka。
kafka.consumer.auto.offset.reset	latest	当没有offset记录时从什么位置消费，可选为“earliest”、“latest”或“none”。“earliest”表示将offset重置为初始点，“latest”表示将offset置为最新位置点，“none”表示若没有offset则发生异常。
kafka.producer.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka生产安全协议。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。 <b>说明</b> 若该参数没有显示，请单击弹窗左下角的“+”显示全部参数。
kafka.consumer.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	同上，但用于消费。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。
pollTimeout	500	consumer调用poll()函数能接受的最大超时时间，单位：毫秒。
ignoreLongMessage	false	是否丢弃超大消息。
messageMaxLength	1000012	Flume写入Kafka的消息的最大长度。

## 常用 Sink 配置

- **HDFS Sink**

HDFS Sink将数据写入Hadoop分布式文件系统（HDFS）。常用配置如下表所示：

表 9-11 HDFS Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的channel。
type	hdfs	HDFS sink的类型，必须设置为HDFS。
hdfs.path	-	HDFS上数据存储路径，必须以“hdfs://hacluster/”开头。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间超过阈值后，重新启动该Sink，单位：秒。
hdfs.inUseSuffix	.tmp	正在写入的HDFS文件后缀。
hdfs.rollInterval	30	按时间滚动文件，单位：秒，同时需将“hdfs.fileCloseByEndEvent”设置为“false”。
hdfs.rollSize	1024	按大小滚动文件，单位：bytes，同时需将“hdfs.fileCloseByEndEvent”设置为“false”。
hdfs.rollCount	10	按Event个数滚动文件，同时需将“hdfs.fileCloseByEndEvent”设置为“false”。 <b>说明</b> 参数“rollInterval”、“rollSize”和“rollCount”可同时配置，三个参数采取优先原则，哪个参数值先满足，优先按照哪个参数进行压缩。
hdfs.idleTimeout	0	自动关闭空闲文件超时时间，单位：秒。
hdfs.batchSize	1000	批次写入HDFS的Event个数。
hdfs.kerberosPrincipal	-	认证HDFS的Kerberos principal，普通模式集群不配置，安全模式集群必须配置。
hdfs.kerberosKeytab	-	认证HDFS的Kerberos keytab，普通模式集群不配置，安全模式集群中，用户必须对jaas.cof文件中的keyTab路径有访问权限。
hdfs.fileCloseByEndEvent	true	收到源文件的最后一个Event时是否关闭HDFS文件。

参数	默认值	描述
hdfs.batchCallTimeout	-	<p>批次写入HDFS超时控制时间，单位：毫秒。</p> <p>当不配置此参数时，对每个Event写入HDFS进行超时控制。当“hdfs.batchSize”大于0时，配置此参数可以提升写入HDFS性能。</p> <p><b>说明</b> “hdfs.batchCallTimeout”设置多长时间需要考虑“hdfs.batchSize”的大小，“hdfs.batchSize”越大，“hdfs.batchCallTimeout”也要调整更长时间，设置过短时间容易导致写HDFS失败。</p>
serializer.appendNewline	true	<p>将一个Event写入HDFS后是否追加换行符（'\n'），如果追加该换行符，该换行符所占用的数据量指标不会被HDFS Sink统计。</p>
hdfs.filePrefix	over_ % {base name}	<p>数据写入HDFS后文件名的前缀。默认值为“over_ %{basename}”，其中“basename”可自定义，为存储在event的header中的文件名。</p> <p>当SpoolDir Source中的“basenameHeader”为“true”，且“basenameHeaderKey”为用户自定义的basename的值时生效。</p>
hdfs.fileSuffix	-	数据写入HDFS后文件名的后缀。
hdfs.inUsePrefix	-	正在写入的HDFS文件前缀。
hdfs.fileType	DataS tream	<p>HDFS文件格式，包括“SequenceFile”、“DataStream”以及“CompressedStream”。</p> <p><b>说明</b> “SequenceFile”和“DataStream”不压缩输出文件，不能设置参数“codeC”，“CompressedStream”压缩输出文件，必须设置“codeC”参数值配合使用。</p>
hdfs.codeC	-	文件压缩格式，包括gzip、bzip2、lzo、lzop、snappy。
hdfs.maxOpenFiles	5000	最大允许打开的HDFS文件数，当打开的文件数达到该值时，最早打开的文件将会被关闭。
hdfs.writeFormat	Writa ble	文件写入格式，“Writable”或者“Text”。
hdfs.callTimeout	10000	写入HDFS超时控制时间，单位：毫秒。
hdfs.threadsPoolSize	-	每个HDFS sink用于HDFS io操作的线程数。

参数	默认值	描述
hdfs.rollTimerPoolSize	-	每个HDFS sink用于调度定时文件滚动的线程数。
hdfs.round	false	时间戳是否四舍五入。若设置为true，则会影响所有基于时间的转义序列（%t除外）。
hdfs.roundUnit	second	时间戳四舍五入单位，可选为“second”、“minute”或“hour”，分别对应为秒、分钟和小时。
hdfs.useLocalTimeStamp	true	是否启用本地时间戳，建议设置为“true”。
hdfs.closeTries	0	HDFS sink尝试关闭重命名文件的最大次数。默认为0表示sink会一直尝试重命名，直至重命名成功。
hdfs.retryInterval	180	尝试关闭HDFS文件的时间间隔，单位：秒。 <b>说明</b> 每个关闭请求都会有多个RPC往返Namenode，因此设置的太低可能导致Namenode超负荷。如果设置0，如果第一次尝试失败的话，该Sink将不会尝试关闭文件，并且把文件打开，或者用“.tmp”作为扩展名。
hdfs.failcount	10	数据写入HDFS失败的次数。该参数作为sink写入HDFS失败次数的阈值，当超过该阈值后上报数据传输异常告警。

- **Avro Sink**

Avro Sink把events转化为Avro events并发送到配置的主机的监测端口。常用配置如下表所示：

表 9-12 Avro Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的channel。
type	-	avro sink的类型，必须设置为avro。
hostname	-	绑定的主机名/IP。
port	-	监测端口，该端口需未被占用。
batch-size	1000	批次发送的Event个数。

参数	默认值	描述
client.type	DEFAULT	<p>客户端实例类型，根据所配置的模型实际使用到的通信协议设置。该值可选值包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEFAULT，返回 AvroRPC类型的客户端实例。</li> <li>• OTHER，返回 NULL。</li> <li>• THRIFT，返回Thrift RPC类型的客户端实例。</li> <li>• DEFAULT_LOADBALANCING，返回 LoadBalancing RPC 客户端实例。</li> <li>• DEFAULT_FAILOVER，返回Failover RPC 客户端实例。</li> </ul>
ssl	false	<p>是否使用SSL加密。设置为true时还必须指定“密钥(keystore)”和“密钥存储密码(keystore-password)”。</p>
truststore-type	JKS	<p>Java信任库类型，“JKS”或“PKCS12”。</p> <p><b>说明</b> JKS的密钥库和私钥采用不同的密码进行保护，而PKCS12的密钥库和私钥采用相同密码进行保护。</p>
truststore	-	Java信任库文件。
truststore-password	-	Java信任库密码。
keystore-type	JKS	ssl启用后密钥存储类型。
keystore	-	ssl启用后密钥存储文件路径，开启ssl后，该参数必填。
keystore-password	-	ssl启用后密钥存储密码，开启ssl后，该参数必填。

参数	默认值	描述
connect-timeout	20000	第一次连接的超时时间，单位：毫秒。
request-timeout	20000	第一次请求后一次请求的最大超时时间，单位：毫秒。
reset-connection-interval	0	一次断开连接后，等待多少时间后进行重新连接，单位：秒。默认为0表示不断尝试。
compression-type	none	批数据压缩类型，“none”或“deflate”，“none”表示不压缩，“deflate”表示压缩。该值必须与AvroSource的compression-type匹配。
compression-level	6	批数据压缩级别（1-9），数值越高，压缩率越高。
exclude-protocols	SSLv3	排除的协议列表，用空格分开。默认排除SSLv3协议。

- **HBase Sink**

HBase Sink将数据写入到HBase中。常用配置如下表所示：

**表 9-13** HBase Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的channel。
type	-	hbase sink的类型，必须设置为hbase。
table	-	HBase表名称。
columnFamily	-	HBase列族。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间超过阈值后，重新启动该Sink，单位：秒。
batchSize	1000	批次写入HBase的Event个数。
kerberosPrincipal	-	认证HBase的Kerberos principal，普通模式集群不配置，安全模式集群必须配置。

参数	默认值	描述
kerberosKeytab	-	认证HBase的Kerberos keytab，普通模式集群不配置，安全模式集群中，flume运行用户必须对jaas.cof文件中的keyTab路径有访问权限。
coalesceIncrements	true	是否在同一处理批次中，合并对同一个hbase cell多个操作。设置为true有利于提高性能。

- **Kafka Sink**

Kafka Sink将数据写入到Kafka中。常用配置如下表所示：

表 9-14 Kafka Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的channel。
type	-	kafka sink的类型，必须设置为org.apache.flume.sink.kafka.KafkaSink。
kafka.bootstrap.servers	-	Kafka 的bootstrap 地址端口列表。如果集群安装有kafka并且配置已经同步，服务端可以不配置此项，默认值为Kafka集群中所有的broker列表，客户端必须配置该项，多个用逗号分隔。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间超过阈值后，重新启动该Sink，单位：秒。
kafka.producer.acks	1	必须收到多少个replicas的确认信息才认为写入成功。0表示不需要接收确认信息，1表示只等待leader的确认信息。-1表示等待所有的relicas的确认信息。设置为-1，在某些leader失败的场景中可以避免数据丢失。
kafka.topic	-	数据写入的topic，必须填写。
allowTopicOverride	false	是否将Event Header中保存的topic替换kafka.topic中配置的topic。
flumeBatchSize	1000	批次写入Kafka的Event个数。
kafka.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka安全协议，普通模式集群下须配置为“PLAINTEXT”。端口和安全协议的匹配规则必须为：21007匹配安全模式（SASL_PLAINTEXT），9092匹配普通模式（PLAINTEXT）。

参数	默认值	描述
ignoreLongMessage	false	是否丢弃超大消息的开关。
messageMaxLength	1000012	Flume写入Kafka的消息的最大长度。
defaultPartitionId	-	用于指定channel中的events被传输到哪一个Kafka partition ID，此值会被partitionIdHeader覆盖。默认情况下，如果此参数不设置，会由Kafka Producer's partitioner 进行events分发(可以通过指定key或者kafka.partition.class自定义的partitioner)。
partitionIdHeader	-	设置时，对应的Sink 将从Event 的Header 中获取使用此属性的值命名的字段的值，并将消息发送到主题的指定分区。如果该值无对应的有效分区，则会发生EventDeliveryException。如果Header 值已经存在，则此设置将覆盖参数defaultPartitionId。
Other Kafka Producer Properties	-	其他Kafka配置，可以接受任意Kafka支持的生产配置，配置需要加前缀.kafka。

- **Solr Sink**

**Solr Sink**将数据写入到Apache Solr servers中。常用配置如下表所示：

表 9-15 Solr Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的channel。
type	-	solr sink的类型，必须设置为org.apache.flume.sink.solr.morphline.MorphlineSolrSink。
morphline File	-	morphline 配置文件。
batchSize	1000	批次写入Solr的Event个数。
handlerClass	org.apache.flume.sink.solr.morphline.MorphlineHandlerImpl	操作类，需要实现org.apache.flume.sink.solr.morphline.MorphlineHandler。
kerberosPrincipal	-	认证Solr的Kerberos principal，普通模式集群不配置，安全模式集群必须配置。

参数	默认值	描述
kerberosKeytab	-	认证Solr的Kerberos keytab，普通模式集群不配置，安全模式集群中，flume运行用户必须对jaas.conf文件中的keyTab路径有访问权限。
batchDurationMillis	1000	channel中数据存储多长时间后开始传输，单位：毫秒。 <b>说明</b> batchSize与batchDurationMillis采取优先原则，哪个参数值先满足，优先按照哪个参数作为标准进行传输。

### 📖 说明

Solr Sink 可支持将数据写入Solr中，使用集群中的Solr时，需要注意：

使用的时候需要导入一些Solr相关的jar包。且请使用集群上Solr组件下的相关jar包。请勿使用maven官网上原始的同名jar包。替换到需要测试用的Flume实例的lib包下后，需要重启Flume实例使jar包生效。需要导入jar包(lucene-\* 以及solr-\*这些jar包需要从集群中solr服务的带有solr-8.11.2的lib路径下拷贝)列表如下：

lucene-analyzers-common-8.11.2.jar  
lucene-analyzers-kuromoji-8.11.2.jar  
lucene-analyzers-phonetic-8.11.2.jar  
lucene-backward-codecs-8.11.2.jar  
lucene-classification-8.11.2.jar  
lucene-codecs-8.11.2.jar  
lucene-core-8.11.2.jar  
lucene-expressions-8.11.2.jar  
lucene-grouping-8.11.2.jar  
lucene-highlighter-8.11.2.jar  
lucene-join-8.11.2.jar  
lucene-memory-8.11.2.jar  
lucene-misc-8.11.2.jar  
lucene-queries-8.11.2.jar  
lucene-queryparser-8.11.2.jar  
lucene-sandbox-8.11.2.jar  
lucene-spatial-extras-8.11.2.jar  
lucene-suggest-8.11.2.jar  
httpmime-4.3.1.jar  
noggit-0.5.jar  
solr-cell-8.11.2.jar  
solr-core-8.11.2.jar  
solr-morphlines-core-8.11.2.jar  
solr-solrj-8.11.2.jar

- **Thrift Sink**

Thrift Sink把events转化为Thrift events并发送到配置的主机的监测端口。常用配置如下表所示：

**表 9-16** Thrift Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的channel。
type	thrift	thrift sink的类型，必须设置为thrift。
hostname	-	绑定的主机名/IP。
port	-	监测端口，该端口需未被占用。
batch-size	1000	批次发送的Event个数。
connect-timeout	20000	第一次连接的超时时间，单位：毫秒。
request-timeout	20000	第一次请求后一次请求的最大超时时间，单位：毫秒。
kerberos	false	是否启用Kerberos认证。
client-keytab	-	客户端使用的keytab文件地址，flume运行用户必须对认证文件具有访问权限。
client-principal	-	客户端使用的安全用户的Principal。
server-principal	-	服务端使用的安全用户的Principal。
compression-type	none	Flume发送数据的压缩类型，“none”或“deflate”，“none”表示不压缩，“deflate”表示压缩。
maxConnections	5	Flume发送数据时的最大连接池大小。
ssl	false	是否使用SSL加密。
truststore-type	JKS	Java信任库类型。
truststore	-	Java信任库文件。
truststore-password	-	Java信任库密码。

参数	默认值	描述
reset-connection-interval	0	一次断开连接后，等待多少时间后进行重新连接，单位：秒。默认为0表示不断尝试。

## 注意事项

- Flume可靠性保障措施有哪些？
  - Source&Channel、Channel&Sink之间的事务机制。
  - Sink Processor支持配置failover、load\_balance机制，例如负载均衡示例如下。

```
server.sinkgroups=g1
server.sinkgroups.g1.sinks=k1 k2
server.sinkgroups.g1.processor.type=load_balance
server.sinkgroups.g1.processor.backoff=true
server.sinkgroups.g1.processor.selector=random
```
- Flume多agent聚合级联时的注意事项？
  - 级联时需要使用Avro或者Thrift协议进行级联。
  - 聚合端存在多个节点时，连接配置尽量配置均衡，不要聚合到单节点上。

## 9.8 Flume 配置参数说明

### 基本介绍

使用Flume需要配置Source、Channel和Sink，各模块配置参数说明可通过本节内容了解。

部分参数可通过Manager界面配置，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”，选择要使用的Source、Channel以及Sink，将其拖到右侧的操作界面中，双击对应的Source、Channel以及Sink，根据实际环境可配置Source、Channel和Sink参数。“channels”、“type”等参数仅在客户端配置文件“properties.properties”中进行配置，配置文件路径为“Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/properties.properties”。

#### 📖 说明

部分配置可能需要填写加密后的信息，请参见[使用Flume客户端加密工具](#)。

### 常用 Source 配置

- **Avro Source**  
Avro Source监测Avro端口，接收外部Avro客户端数据并放入配置的Channel中。常用配置如[表9-17](#)所示：

表 9-17 Avro Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的Channel，可以配置多个。用空格隔开。 在单个代理流程中，是通过channel连接sources和sinks。一个source实例对应多个channels，但一个sink实例只能对应一个channel。 格式如下： <b>&lt;Agent &gt;.sources.&lt;Source&gt;.channels = &lt;channel1&gt; &lt;channel2&gt; &lt;channel3&gt;...</b> <b>&lt;Agent &gt;.sinks.&lt;Sink&gt;.channels = &lt;channel1&gt;</b> 仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	avro	类型，需设置为“avro”。每一种source的类型都为相应的固定值。 仅可在“properties.properties”文件中配置。
bind	-	绑定和source关联的主机名或IP地址。
port	-	绑定端口号。
ssl	false	是否使用SSL加密。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul>
truststore-type	JKS	Java信任库类型。填写JKS或其他java支持的truststore类型。
truststore	-	Java信任库文件。
truststore-password	-	Java信任库密码。
keystore-type	JKS	密钥存储类型。填写JKS或其他java支持的truststore类型。
keystore	-	密钥存储文件。
keystore-password	-	密钥存储密码。

- **SpoolDir Source**

SpoolDir Source监控并传输目录下新增的文件，可实现准实时数据传输。常用配置如表 2 [Spooling Source常用配置](#)所示：

表 9-18 SpoolDir Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的Channel，可以配置多个。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	spooldir	类型，需设置为“spooldir”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间大于阈值时会重新启动该Source，单位：秒。
spoolDir	-	监控目录。
fileSuffix	.COMPLETED	文件传输完成后添加的后缀。
deletePolicy	never	文件传输完成后源文件删除策略，支持“never”或“immediate”。分别是从不删除和立即删除。
ignorePattern	^\$	忽略文件的正则表达式表示。
trackerDir	.flumespool	传输过程中元数据存储路径。
batchSize	1000	Source传输粒度。
decodeErrorPolicy	FAIL	编码错误策略。仅可在“properties.properties”文件中配置。 可选FAIL、REPLACE、IGNORE。 FAIL：发生异常并让解析失败。 REPLACE：将不能识别的字符用其它字符代替，通常是字符U+FFFD。 IGNORE：直接丢弃不能解析的字符串。 <b>说明</b> 如果文件中有编码错误，请配置“decodeErrorPolicy”为“REPLACE”或“IGNORE”，Flume遇到编码错误将跳过编码错误，继续采集后续日志。
deserializer	LINE	文件解析器，值为“LINE”或“BufferedLine”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>配置为“LINE”时，对从文件读取的字符逐个转码。</li> <li>配置为“BufferedLine”时，对文件读取的一行或多行的字符进行批量转码，性能更优。</li> </ul>
deserializer.maxLineLength	2048	按行解析最大长度。0到2,147,483,647。

参数	默认值	描述
deserializer.maxBatchLine	1	按行解析最多行数，如果行数设置为多行，“maxLineLength”也应该设置为相应的倍数。例如maxBatchLine设置为2，“maxLineLength”相应的设置为2048*2为4096。
selector.type	replicating	选择器类型，支持“replicating”或“multiplexing”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>“replicating”表示同样的内容会发给每一个channel。</li> <li>“multiplexing”表示根据分发规则，有选择地发给某些channel。</li> </ul>
interceptors	-	拦截器配置。 仅可在“properties.properties”文件中配置。

### 说明

Spooling Source在按行读取过程中，会忽略掉每一个Event的最后一个换行符，该换行符所占用的数据量指标不会被Flume统计。

#### • Kafka Source

Kafka Source从Kafka的topic中消费数据，可以设置多个Source消费同一个topic的数据，每个Source会消费topic的不同partitions。常用配置如[表 3 Kafka Source常用配置](#)所示：

表 9-19 Kafka Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的Channel，可以配置多个。 仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource	类型，需设置为“org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource”。 仅可在“properties.properties”文件中配置。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间大于阈值时重新启动该Source，单位：秒。
nodatotime	0（不开启）	告警阈值，从Kafka中订阅不到数据的时长大于阈值时发送告警，单位：秒。
batchSize	1000	每次写入Channel的Event数量。

参数	默认值	描述
batchDurationMillis	1000	每次消费topic数据的最大时长，单位：毫秒。
keepTopicInHeader	false	是否在Event Header中保存topic，如果保存，Kafka Sink配置的topic将无效。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> 仅可在“properties.properties”文件中配置。
keepPartitionInHeader	false	是否在Event Header中保存partitionID，如果保存，Kafka Sink将写入对应的Partition。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> 仅可在“properties.properties”文件中配置。
kafka.bootstrap.servers	-	brokers地址列表，多个地址用英文逗号分隔。
kafka.consumer.group.id	-	Kafka消费者组ID。
kafka.topics	-	订阅的kafka topic列表，用英文逗号分隔。
kafka.topics.regex	-	符合正则表达式的topic会被订阅，优先级高于“kafka.topics”，如果配置将覆盖“kafka.topics”。
kafka.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka安全协议，未启用Kerberos集群中须配置为“PLAINTEXT”。
kafka.kerberos.domain.name	-	此参数的值为Kafka集群中kerberos的“default_realm”，仅安全集群需要配置。 仅可在“properties.properties”文件中配置。
Other Kafka Consumer Properties	-	其他Kafka配置，可以接受任意Kafka支持的消费参数配置，配置需要加前缀“.kafka”。 仅可在“properties.properties”文件中配置。

- **Taildir Source**

Taildir Source监控目录下文件的变化并自动读取文件内容，可实现实时数据传输，常用配置如表9-20所示：

表 9-20 Taildir Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的Channel，可以配置多个。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	taildir	类型，需配置为“taildir”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
filegroups	-	设置采集文件目录分组名字，分组名字中间使用空格间隔。
filegroups.<filegroup Name>	-	文件路径，需要配置为绝对路径。
filegroups.<filegroup Name>.parentDir	-	父目录，需要配置为绝对路径。仅可在“properties.properties”文件中配置。
filegroups.<filegroup Name>.filePattern	-	相对父目录的文件路径，可以包含目录，支持正则表达式，须与父目录联合使用。仅可在“properties.properties”文件中配置。
positionFile	-	传输过程中元数据存储路径。
headers.<filegroupName>.<headerKey>	-	设置某一个分组采集数据时Event中的key-value值。仅可在“properties.properties”文件中配置。
byteOffsetHeader	false	是否在每一个Event头中携带该Event在源文件中的位置信息，该信息保存在“byteoffset”变量中。
skipToEnd	false	Flume在重启后是否直接定位到文件最新的位置处，以读取最新的数据。
idleTimeout	120000	设置读取文件的空闲时间，单位：毫秒。如果在该时间内文件内容没有变更，关闭掉该文件，关闭后如果该文件有数据写入，重新打开并读取数据。
writePosInterval	3000	设置将元数据写入到文件的周期，单位：毫秒。
batchSize	1000	批次写入Channel的Event数量。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间大于阈值时重新启动该Source，单位：秒。

- **Http Source**

Http Source接收外部HTTP客户端发送过来的数据，并放入配置的Channel中，常用配置如表9-21所示：

表 9-21 Http Source 常用配置

参数	默认值	描述
channels	-	与之相连的Channel，可以配置多个。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	http	类型，需配置为“http”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
bind	-	绑定关联的主机名或IP地址。
port	-	绑定端口。
handler	org.apache.flume.source.http.JSONHandler	http请求的消息解析方式，支持以下两种： <ul style="list-style-type: none"><li>• “org.apache.flume.source.http.JSONHandler”：表示Json格式解析。</li><li>• “org.apache.flume.sink.solr.morphline.BlobHandler”：表示二进制Blob块解析。</li></ul>
handler.*	-	设置handler的参数。
enableSSL	false	http协议是否启用SSL。
keystore	-	http启用SSL后设置keystore的路径。
keystorePassword	-	http启用SSL后设置keystore的密码。

## 常用 Channel 配置

- **Memory Channel**

Memory Channel使用内存作为缓存区，Events存放在内存队列中。常用配置如表9-22所示：

表 9-22 Memory Channel 常用配置

参数	默认值	描述
type	-	类型，需配置为“memory”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
capacity	10000	缓存在Channel中的最大Event数。

参数	默认值	描述
transactionCapacity	1000	每次存取的最大Event数。
channelFullcount	10	Channel full次数，达到该次数后发送告警。

- **File Channel**

File Channel使用本地磁盘作为缓存区，Events存放在设置的“dataDirs”配置项文件夹中。常用配置如[表9-23](#)所示：

表 9-23 File Channel 常用配置

参数	默认值	描述
type	-	类型，需配置为“file”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
checkpointDir	\${BIGDATA_DATA_HOME}/flume/checkpoint	检查点存放路径。
dataDirs	\${BIGDATA_DATA_HOME}/flume/data	数据缓存路径，设置多个路径可提升性能，中间用逗号分开。
maxFileSize	2146435071	单个缓存文件的最大值，单位：字节。
minimumRequiredSpace	524288000	缓冲区空闲空间最小值，单位：字节。
capacity	1000000	缓存在Channel中的最大Event数。
transactionCapacity	10000	每次存取的最大Event数。
channelFullcount	10	Channel full次数，达到该次数后发送告警。

- **Kafka Channel**

Kafka Channel使用kafka集群缓存数据，Kafka提供高可用、多副本，以防Flume或Kafka Broker崩溃，Channel中的数据会立即被Sink消费。常用配置如[表 10 Kafka Channel 常用配置](#)所示：

表 9-24 Kafka Channel 常用配置

参数	默认值	描述
type	-	类型，需配置为“org.apache.flume.channel.kafka.KafkaChannel”。 仅可在“properties.properties”文件中配置。
kafka.bootstrap.servers	-	kafka broker列表。
kafka.topic	flume-channel	Channel用来缓存数据的topic。
kafka.consumer.group.id	flume	Kafka消费者组ID。
parseAsFlumeEvent	true	是否解析为Flume event。
migrateZookeeperOffsets	true	当Kafka没有存储offset时，是否从ZooKeeper中查找，并提交到Kafka。
kafka.consumer.auto.offset.reset	latest	当没有offset记录时，从指定的位置消费数据。
kafka.producer.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka生产者安全协议。
kafka.consumer.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka消费者安全协议。

## 常用 Sink 配置

- **HDFS Sink**

HDFS Sink将数据写入HDFS。常用配置如表9-25所示：

表 9-25 HDFS Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的Channel。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	hdfs	类型，需配置为“hdfs”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间大于阈值时重新启动该Sink，单位：秒。
hdfs.path	-	HDFS路径。

参数	默认值	描述
hdfs.inUseSuffix	.tmp	正在写入的HDFS文件后缀。
hdfs.rollInterval	30	按时间滚动文件，单位：秒，同时需将“hdfs.fileCloseByEndEvent”设置为“false”。
hdfs.rollSize	1024	按大小滚动文件，单位：字节，同时需将“hdfs.fileCloseByEndEvent”设置为“false”。
hdfs.rollCount	10	按Event个数滚动文件，同时需将“hdfs.fileCloseByEndEvent”设置为“false”。
hdfs.idleTimeout	0	自动关闭空闲文件超时时间，单位：秒。
hdfs.batchSize	1000	每次写入HDFS的Event个数。
hdfs.kerberosPrincipal	-	认证HDFS的Kerberos用户名，未启用Kerberos认证集群不配置。
hdfs.kerberosKeytab	-	认证HDFS的Kerberos keytab路径，未启用Kerberos认证集群不配置
hdfs.fileCloseByEndEvent	true	收到最后一个Event时是否关闭文件。
hdfs.batchCallTimeout	-	每次写入HDFS超时控制时间，单位：毫秒。 当不配置此参数时，对每个Event写入HDFS进行超时控制。当“hdfs.batchSize”大于0时，配置此参数可以提升写入HDFS性能。 <b>说明</b> “hdfs.batchCallTimeout”设置多长时间需要考虑“hdfs.batchSize”的大小，“hdfs.batchSize”越大，“hdfs.batchCallTimeout”也要调整更长时间，设置过短时间容易导致数据写入HDFS失败。
serializer.appendNewline	true	将一个Event写入HDFS后是否追加换行符（'\n'），如果追加该换行符，该换行符所占用的数据量指标不会被HDFS Sink统计。

- **Avro Sink**

Avro Sink把events转化为Avro events并发送到配置的主机的监测端口。常用配置如表9-26所示：

表 9-26 Avro Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的Channel。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	-	类型，需配置为“avro”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
hostname	-	绑定关联的主机名或IP地址。
port	-	监测端口。
batch-size	1000	批次发送的Event个数。
ssl	false	是否使用SSL加密。
truststore-type	JKS	Java信任库类型。
truststore	-	Java信任库文件。
truststore-password	-	Java信任库密码。
keystore-type	JKS	密钥存储类型。
keystore	-	密钥存储文件。
keystore-password	-	密钥存储密码

- **HBase Sink**

HBase Sink将数据写入到HBase中。常用配置如表9-27所示：

表 9-27 HBase Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的Channel。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	-	类型，需配置为“hbase”。仅可在“properties.properties”文件中配置。
table	-	HBase表名称。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间大于阈值时重新启动该Sink，单位：秒。
columnFamily	-	HBase列族名称。
batchSize	1000	每次写入HBase的Event个数。

参数	默认值	描述
kerberosPrincipal	-	认证HBase的Kerberos用户名，未启用Kerberos认证集群不配置。
kerberosKeytab	-	认证HBase的Kerberos keytab路径，未启用Kerberos认证集群不配置。

- **Kafka Sink**

Kafka Sink将数据写入到Kafka中。常用配置如表9-28所示：

表 9-28 Kafka Sink 常用配置

参数	默认值	描述
channel	-	与之相连的Channel。仅可在“properties.properties”文件中配置。
type	-	类型，需配置为“org.apache.flume.sink.kafka.Kafka Sink”。 仅可在“properties.properties”文件中配置。
kafka.bootstrap.servers	-	Kafkabrokers列表，多个用英文逗号分隔。
monTime	0（不开启）	线程监控阈值，更新时间大于阈值时重新启动该Sink，单位：秒。
kafka.topic	default-flume-topic	数据写入的topic。
allowTopicOverride	false	是否将Event Header中保存的topic替换kafka.topic中配置的topic。
flumeBatchSize	1000	每次写入Kafka的Event个数。
kafka.security.protocol	SASL_PLAINTEXT	Kafka安全协议，未启用Kerberos认证集群下须配置为“PLAINTEXT”。
kafka.kerberos.domain.name	-	Kafka Domain名称。安全集群必填。仅可在“properties.properties”文件中配置。
Other Kafka Producer Properties	-	其他Kafka配置，可以接受任意Kafka支持的生产参数配置，配置需要加前缀“.kafka”。 仅可在“properties.properties”文件中配置。

## 9.9 在配置文件 properties.properties 中使用环境变量

### 操作场景

本章节描述如何在配置文件“properties.properties”中使用环境变量。

### 前提条件

Flume服务运行正常并已成功安装Flume客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以root用户登录安装Flume客户端所在节点。

**步骤2** 切换到以下目录。

```
cd Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf
```

**步骤3** 在该目录下的“flume-env.sh”文件中添加环境变量。

- 格式：  
export 变量名=变量值
- 示例：  
JAVA\_OPTS="-Xms2G -Xmx4G -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=1 -XX:+UseConcMarkSweepGC -  
XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection -  
DpropertiesImplementation=org.apache.flume.node.EnvVarResolverProperties"  
export TAILDIR\_PATH=/tmp/flumetest/201907/20190703/1/\*.log.\*

**步骤4** 重启Flume实例进程。

1. 登录FusionInsight Manager。
2. 选择“集群 > 服务 > Flume > 实例”，勾选Flume实例，选择“更多 > 重启实例”输入密码，单击“确定”等待实例重启成功。

#### 须知

服务端flume-env.sh生效后不能通过Manager界面重启整个Flume服务，否则用户自定义环境变量丢失，仅需在Manager界面重启对应实例即可。

**步骤5** 在“Flume客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/properties.properties”配置文件中“\${变量名}”格式引用变量，示例如下：

```
client.sources.s1.type = TAILDIR  
client.sources.s1.filegroups = f1  
client.sources.s1.filegroups.f1 = ${TAILDIR_PATH}  
client.sources.s1.positionFile = /tmp/flumetest/201907/20190703/1/taildir_position.json  
client.sources.s1.channels = c1
```

### 须知

- 必须保证“flume-env.sh”生效之后，再执行[步骤5](#)配置“properties.properties”文件。
- 若在本地配置该文件，配置完成后可参考如下步骤在Manager界面上上传配置文件。若操作顺序不规范，可能造成用户自定义环境变量丢失。
  1. 登录FusionInsight Manager。
  2. 选择“集群 > 服务 > Flume > 配置”，勾选Flume实例，在“flume.config.file”后单击“上传文件”，上传“properties.properties”文件。

----结束

## 9.10 非加密传输

### 9.10.1 配置非加密传输

#### 操作场景

该操作指导安装工程师在集群及Flume服务安装完成后，分别配置Flume服务的服务端和客户端参数，使其可以正常工作。

#### 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考[配置加密传输](#)。

#### 前提条件


- 已安装Flume客户端，客户端安装请参见“组件操作指南 > 使用Flume > 安装Flume客户端”。
- 已成功安装集群及Flume服务。
- 确保集群网络环境安全。

#### 操作步骤

##### 步骤1 配置Flume角色客户端参数。

1. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色客户端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“client”，然后选择要使用的Source、Channel以及Sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。  
例如采用SpoolDir Source、File Channel和Avro Sink，如[图9-2](#)所示。

图 9-2 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的Source、Channel以及Sink，根据实际环境并参考表9-29设置对应的配置参数。

#### 说明

- 如果对应的Flume角色之前已经配置过客户端参数，为保证与之前的配置保持一致，可以到“客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/properties.properties”获取已有的客户端参数配置文件。然后登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置Source/Channel/Sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-29 Flume 角色客户端所需修改的参数列表


参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议启用此功能） 只有“Avro”类型的Source才有此配置项 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用</li> <li>▪ false表示不启用</li> </ul>	false

- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。
2. 将“properties.properties”文件上传到Flume客户端安装目录下的“flume/conf/”下。

#### 步骤2 配置Flume角色的服务端参数，并将配置文件上传到集群。

1. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置服务端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。  
例如采用Avro Source、File Channel和HDFS Sink，如图9-3所示。

图 9-3 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-30设置对应的配置参数。

**说明**

- 如果对应的Flume角色之前已经配置过服务端参数，为保证与之前的配置保持一致，在 FusionInsight Manager界面选择“集群 > 服务 > Flume > 实例”，选择相应的Flume角色实例，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“下载文件”，可获取已有的服务端参数配置文件。然后选择“集群 > 服务 > Flume > 配置 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。
- 不同的File Channel均需要配置一个不同的checkpoint目录。

表 9-30 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议启用此功能） 只有“Avro”类型的Source才有此配置项 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用</li> <li>▪ false表示不启用</li> </ul>	false

- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。
- 2. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume”，在“实例”下单击“Flume”角色。
- 3. 选择准备上传配置文件的节点行的“Flume”角色，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“上传文件”，选择“properties.properties”文件完成操作。

**说明**

- 每个Flume实例均可以上传单独的服务端配置文件。
- 更新配置文件需要按照此步骤操作，后台修改配置文件是不规范操作，同步配置时后台做的修改将会被覆盖。
- 4. 单击“保存”，单击“确定”。
- 5. 单击“完成”完成操作。

----结束

## 9.10.2 典型场景：从本地采集静态日志保存到 Kafka

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume服务端从本地采集静态日志保存到Kafka的Topic列表（test1）。

#### 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考[配置加密传输](#)。该配置为只用一个Flume场景，例如：SpoolDir Source+Memory Channel+Kafka Sink。

### 前提条件

- 已成功安装集群，包含Kafka及Flume服务。
- 确保集群网络环境安全。
- MRS集群管理员已明确业务需求，并准备一个Kafka管理员用户flume\_kafka。

### 操作步骤


#### 步骤1 配置Flume的参数。

使用Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色服务端参数并生成配置文件。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
2. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

采用SpoolDir Source、Memory Channel和Kafka Sink，如图9-4所示。

图 9-4 Flume 配置工具示例



3. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考[表9-31](#)设置对应的配置参数。

#### 说明

- 如果想在之前的“properties.propretites”文件上进行修改后继续使用，则登录Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置Source/Channel/Sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-31 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一	test

参数名称	参数值填写规则	参数样例
spoolDir	待采集的文件所在的目录路径，此参数不能为空。该路径需存在，且对flume运行用户有读写执行权限。	/srv/BigData/hadoop/data1/zb
trackerDir	flume采集文件信息元数据保存路径。	/srv/BigData/hadoop/data1/tracker
batchSize	Flume一次发送的事件个数（数据条数）。增大会提升性能，降低实时性；反之降低性能，提升实时性。	61200
kafka.topics	订阅的Kafka topic列表，多个topic用逗号分隔，此参数不能为空。	test1
kafka.bootstrap.servers	Kafka的bootstrap地址端口列表，默认值为Kafka集群中所有的Kafkabrokers。	192.168.101.10:21007

4. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。

#### 步骤2 上传配置文件。

将步骤1.4导出的文件上传至集群的“flume/conf”目录下，可参考步骤2.2。

#### 步骤3 验证日志是否传输成功。

1. 登录Kafka客户端：

```
cd Kafka客户端安装目录/Kafka/kafka
```

```
kinit flume_kafka (输入密码)
```

2. 读取KafkaTopic中的数据。

```
bin/kafka-console-consumer.sh --topic 主题名称 --bootstrap-server Kafka角色实例所在节点的业务IP地址:21007 --consumer.config config/consumer.properties --from-beginning
```

系统显示待采集文件目录下的内容：

```
[root@host1 kafka]# bin/kafka-console-consumer.sh --topic test1 --bootstrap-server 192.168.101.10:21007 --consumer.config config/consumer.properties --from-beginning
Welcome to flume
```

----结束

## 9.10.3 典型场景：从本地采集静态日志保存到 HDFS

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume服务端从本地采集静态日志保存到HDFS上“/flume/test”目录下。

### 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考[配置加密传输](#)。该配置为只用一个Flume场景，例如：Spooldir Source+Memory Channel+HDFS Sink。

## 前提条件

- 已成功安装集群，包含HDFS及Flume服务。
- 确保集群网络环境安全。
- 已创建用户**flume\_hdfs**并授权验证日志时操作的HDFS目录和数据。

## 操作步骤

**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，选择用户**flume\_hdfs**，选择“更多 > 下载认证凭据”下载Kerberos证书文件并保存在本地。


**步骤2** 配置Flume参数。

使用FusionInsight Manager界面中的Flume来配置Flume角色服务端参数并生成配置文件。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
2. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

采用SpoolDir Source、Memory Channel和HDFS Sink，如图9-5所示。

图 9-5 Flume 配置工具示例



3. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考[表9-32](#)设置对应的配置参数。

### 说明

- 如果想在之前的“properties.propretites”文件上进行修改后继续使用，则登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-32 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test

参数名称	参数值填写规则	参数样例
spoolDir	待采集的文件所在的目录路径，此参数不能为空。该路径需存在，且对flume运行用户有读写执行权限。	/srv/BigData/hadoop/data1/zb
trackerDir	flume采集文件信息元数据保存路径。	/srv/BigData/hadoop/data1/tracker
batchSize	Flume一次发送数据的最大事件数。	61200
hdfs.path	写入HDFS的目录，此参数不能为空。	hdfs://hacluster/flume/test
hdfs.filePrefix	数据写入HDFS后文件名的前缀。	TMP_
hdfs.batchSize	一次写入HDFS的最大事件数目。	61200
hdfs.kerberosPrincipal	kerberos认证时用户，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	flume_hdfs
hdfs.kerberosKeytab	kerberos认证时keytab文件路径，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	/opt/test/conf/user.keytab <b>说明</b> user.keytab文件从下载用户flume_hdfs的kerberos证书文件中获取，另外，确保用于安装和运行Flume客户端的用户对user.keytab文件有读写权限。
hdfs.useLocalTimeStamps	是否使用本地时间，取值为"true"或者"false"。	true

4. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。


### 步骤3 上传配置文件。

将步骤2.4导出的文件上传至集群的“flume/conf”目录下，可参考步骤2.2。

### 步骤4 验证日志是否传输成功。

1. 以具有HDFS组件管理权限的用户登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode(主)”对应的链接，打开HDFS WebUI，然后选择“Utilities > Browse the file system”。
2. 观察HDFS上“/flume/test”目录下是否有产生数据。

图 9-6 查看 HDFS 目录和文件



----结束

## 9.10.4 典型场景：从本地采集动态日志保存到 HDFS

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume服务端从本地采集动态日志保存到HDFS上“/flume/test”目录下。

#### 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考[配置加密传输](#)。该配置为只用一个Flume场景，例如：Taildir Source+Memory Channel +HDFS Sink。

### 前提条件

- 已成功安装集群，包含HDFS及Flume服务。
- 确保集群网络环境安全。
- 已创建用户flume\_hdfs并授权验证日志时操作的HDFS目录和数据。

### 操作步骤

**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，选择“更多 > 下载认证凭据”下载用户flume\_hdfs的kerberos证书文件并保存在本地。


**步骤2** 配置Flume参数。

使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色服务端参数并生成配置文件。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
2. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

采用Taildir Source、Memory Channel和HDFS Sink，如[图9-7](#)所示。

图 9-7 Flume 配置工具示例



3. 双击对应的Source、Channel以及Sink，根据实际环境并参考[表9-33](#)设置对应的配置参数。

 说明

- 如果想在之前的“properties.propretites”文件上进行修改后继续使用，则登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置Source/Channel/Sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-33 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test
filegroups	文件分组列表名，此参数不能为空。该值包含如下两项参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 名称：文件分组列表名。</li> <li>- filegroups：动态日志文件绝对路径。</li> </ul>	-
positionFile	保存当前采集文件信息（文件名和已经采集的位置），此参数不能为空。该文件不需要手工创建，但其上层目录需对flume运行用户可写。	/home/omm/flume/positionfile
batchSize	Flume一次发送数据的最大事件数。	61200
hdfs.path	写入HDFS的目录，此参数不能为空。	hdfs://hacluster/flume/test
hdfs.filePrefix	数据写入HDFS后文件名的前缀。	TMP_
hdfs.batchSize	一次写入HDFS的最大事件数目。	61200
hdfs.kerberosPrincipal	kerberos认证时用户，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	flume_hdfs
hdfs.kerberosKeytab	kerberos认证时keytab文件路径，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	/opt/test/conf/user.keytab <b>说明</b> user.keytab文件从下载用户flume_hdfs的kerberos证书文件中获取，另外，确保用于安装和运行Flume客户端的用户对user.keytab文件有读写权限。
hdfs.useLocalTimeStamp	是否使用本地时间，取值为"true"或者"false"。	true

4. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。


**步骤3** 上传配置文件。

将**步骤2.4**导出的文件上传至集群的“flume/conf”目录下，可参考**步骤2.2**。

**步骤4** 验证日志是否传输成功。

1. 以具有HDFS组件管理权限的用户登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode(节点名称, 主)”对应的链接，打开HDFS WebUI，然后选择“Utilities > Browse the file system”。
2. 观察HDFS上“/flume/test”目录下是否有产生数据。

**图 9-8** 查看 HDFS 目录和文件



----结束

## 9.10.5 典型场景：从 Kafka 采集日志保存到 HDFS

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume服务端从Kafka的Topic列表(test1)采集日志保存到HDFS上“/flume/test”目录下。

#### 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考**配置加密传输**。该配置为只用一个Flume场景，例如：Kafka Source+Memory Channel+HDFS Sink。

### 前提条件

- 已成功安装集群，包含HDFS、Kafka及Flume服务。
- 确保集群网络环境安全。
- 已创建用户**flume\_hdfs**并授权验证日志时操作的HDFS目录和数据。

### 操作步骤

**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，选择“更多 > 下载认证凭据”下载用户**flume\_hdfs**的kerberos证书文件并保存在本地。


**步骤2** 配置Flume角色服务端参数。

使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色服务端参数并生成配置文件。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
2. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

例如采用Kafka Source、Memory Channel和HDFS Sink，如图9-9所示。

图 9-9 Flume 配置工具示例



3. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-34设置对应的配置参数。

**说明**

- 如果想在之前的“properties.propertites”文件上进行修改后继续使用，则登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-34 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test
kafka.topics	订阅的Kafka topic列表，用逗号分隔，此参数不能为空。	test1
kafka.consumer.group.id	从Kafka中获取数据的组标识，此参数不能为空。	flume
kafka.bootstrap.servers	Kafka的bootstrap地址端口列表，默认值为Kafka集群中所有的Kafka列表。如果集群安装有Kafka并且配置已经同步，可以不配置此项。	192.168.101.10:9092
batchSize	Flume一次发送的事件个数（数据条数）。	61200
hdfs.path	写入HDFS的目录，此参数不能为空。	hdfs://hacluster/flume/test
hdfs.filePrefix	数据写入HDFS后文件名的前缀。	TMP_
hdfs.batchSize	一次写入HDFS的最大事件数目。	61200
hdfs.kerberosPrincipal	kerberos认证时用户，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	flume_hdfs

参数名称	参数值填写规则	参数样例
hdfs.kerberosKeytab	kerberos认证时keytab文件路径，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	/opt/test/conf/ user.keytab <b>说明</b> user.keytab文件从下载用户flume_hdfs的kerberos证书文件中获取，另外，确保用于安装和运行Flume客户端的用户对user.keytab文件有读写权限。
hdfs.useLocalTimeStamp	是否使用本地时间，取值为"true"或者"false"。	true

4. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。


**步骤3** 上传配置文件。

将**步骤2.4**导出的文件上传至集群的“flume/conf”目录下，可参考**步骤2.2**。

**步骤4** 验证日志是否传输成功。

1. 以具有HDFS组件管理权限的用户登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode(节点名称, 主)”对应的链接，打开HDFS WebUI，然后选择“Utilities > Browse the file system”。
2. 观察HDFS上“/flume/test”目录下是否有产生数据。

**图 9-10** 查看 HDFS 目录和文件



----结束

## 9.10.6 典型场景：从 Kafka 客户端采集日志经 Flume 客户端保存到 HDFS

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume客户端从Kafka客户端的Topic列表(test1)采集日志保存到HDFS上“/flume/test”目录下。

#### 📖 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考**配置加密传输**。

## 前提条件

- 已安装Flume客户端，客户端安装请参见“组件操作指南 > 使用Flume > 安装Flume客户端”。
- 已成功安装集群，包含HDFS、Kafka及Flume服务。
- 已创建用户flume\_hdfs并授权验证日志时操作的HDFS目录和数据。
- 确保集群网络环境安全。

## 操作步骤


**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，选择“更多 > 下载认证凭据”下载用户flume\_hdfs的kerberos证书文件并保存在本地。

**步骤2** 配置Flume角色客户端参数。

1. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色服务端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“client”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

例如采用Kafka Source、File Channel和HDFS Sink，如图9-11所示。

图 9-11 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-35设置对应的配置参数。

### 说明

- 如果想在之前的“properties.propretites”文件上进行修改后继续使用，则登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-35 Flume 角色客户端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test
kafka.topics	订阅的Kafka topic列表，用逗号分隔，此参数不能为空。	test1

参数名称	参数值填写规则	参数样例
kafka.consumer.group.id	从Kafka中获取数据的组标识，此参数不能为空。	flume
kafka.bootstrap.servers	Kafka的bootstrap地址端口列表，默认值为Kafka集群中所有的Kafka列表。如果集群安装有Kafka并且配置已经同步，可以不配置此项。当使用Flume客户端时，必须配置此项。	192.168.101.10:21007
batchSize	Flume一次发送的事件个数（数据条数）。	61200
dataDirs	缓冲区数据保存目录，默认为运行目录。配置多个盘上的目录可以提升传输效率，多个目录使用逗号分隔。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/data，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/hadoop/data1/flume/data
checkpointDir	checkpoint信息保存目录，默认在运行目录下。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/checkpoint，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/hadoop/data1/flume/checkpoint
transactionCapacity	事务大小：即当前channel支持事务处理的事件个数，建议和Source的batchSize设置为同样大小，不能小于batchSize。	61200
hdfs.path	写入HDFS的目录，此参数不能为空。	hdfs://hacluster/flume/test
hdfs.filePrefix	数据写入HDFS后文件名的前缀。	TMP_

参数名称	参数值填写规则	参数样例
hdfs.batchSize	一次写入HDFS的最大事件数目。	61200
hdfs.kerberosPrincipal	kerberos认证时用户，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	flume_hdfs
hdfs.kerberosKeytab	kerberos认证时keytab文件路径，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	/opt/test/conf/ user.keytab <b>说明</b> user.keytab文件从下载用户flume_hdfs的kerberos证书文件中获取，另外，确保用于安装和运行Flume客户端的用户对user.keytab文件有读写权限。
hdfs.useLocalTimeStamp	是否使用本地时间，取值为"true"或者"false"	true

- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。
2. 将“properties.properties”文件上传到Flume客户端安装目录下的“flume/conf/”下。
3. Flume客户端连接到HDFS，还需要补充如下配置：
  - a. 通过“用户”下载用户flume\_hdfs的kerberos证书文件获取krb5.conf配置文件，并上传至客户端所在节点安装目录的“fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/”下。
  - b. 新建jaas.conf配置文件到客户端所在节点安装目录的“fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/”下。

#### vi jaas.conf

```
KafkaClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/test/conf/user.keytab"
principal="flume_hdfs@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
```

参数keyTab和principal根据实际情况修改。


- c. 从/opt/FusionInsight\_Cluster\_<集群ID>\_Flume\_ClientConfig/Flume/config目录下获取core-site.xml和hdfs-site.xml配置文件，并上传至客户端所在节点安装目录的“fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/”下。
4. 进入客户端所在节点安装目录的“fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin”下，执行以下命令重启Flume进程。

**./flume-manage.sh restart**

**步骤3** 验证日志是否传输成功。

1. 以具有HDFS组件管理权限的用户登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode(节点名称, 主)”对应的链接，打开HDFS WebUI，然后选择“Utilities > Browse the file system”。
2. 观察HDFS上“/flume/test”目录下是否有产生数据。

图 9-12 查看 HDFS 目录和文件



----结束

## 9.10.7 典型场景：从本地采集静态日志保存到 HBase

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume客户端从本地采集静态日志保存到HBase表：flume\_test。该场景介绍的是多级agent串联操作

#### 说明

本配置默认集群网络环境是安全的，数据传输过程不需要启用SSL认证。如需使用加密方式，请参考[配置加密传输](#)。该配置可以只用一个Flume场景，例如Server: SpoolDir Source+File Channel+HBase Sink。

### 前提条件

- 已成功安装集群，包含HBase及Flume服务。
- 已安装Flume客户端，客户端安装请参见“组件操作指南 > 使用Flume > 安装Flume客户端”。
- 确保集群网络环境安全。
- 已创建HBase表：`create 'flume_test', 'cf'`。
- MRS集群管理员已明确业务需求，并准备一个HBase管理员用户flume\_hbase。


### 操作步骤

**步骤1** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，选择“更多 > 下载认证凭据”下载用户flume\_hbase的kerberos证书文件并保存在本地。

**步骤2** 配置Flume角色客户端参数。

1. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色客户端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“client”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。  
采用SpoolDir Source、File Channel和Avro Sink，如图9-13所示。

图 9-13 Flume 配置工具示例



c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-36设置对应的配置参数。

**说明**

- 如果想在之前的“properties.propretites”文件上进行修改后继续使用，则登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。

表 9-36 Flume 角色客户端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test
spoolDir	待采集的文件所在的目录路径，此参数不能为空。该路径需存在，且对flume运行用户有读写执行权限。	/srv/BigData/hadoop/data1/zb
trackerDir	flume采集文件信息元数据保存路径。	/srv/BigData/hadoop/data1/tracker
batchSize	Flume一次发送的事件个数（数据条数）。增大会提升性能，降低实时性；反之降低性能，提升实时性。	61200
dataDirs	缓冲区数据保存目录，默认为运行目录。配置多个盘上的目录可以提升传输效率，多个目录使用逗号分隔。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/data，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/hadoop/data1/flume/data

参数名称	参数值填写规则	参数样例
checkpointDir	checkpoint信息保存目录，默认在运行目录下。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/checkpoint，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/hadoop/data1/flume/checkpoint
transactionCapacity	事务大小：即当前channel支持事务处理的事件个数，建议和Source的batchSize设置为同样大小，不能小于batchSize。	61200
hostname	要发送数据的主机名或者IP，此参数不能为空。须配置为与之相连的avro source所在的主机名或IP。	192.168.108.11
port	要发送数据的端口，此参数不能为空。须配置为与之相连的avro source监测的端口。	21154
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议启用此功能）。 只有“Avro”类型的Source才有此配置项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用</li> <li>▪ false表示不启用</li> </ul>	false

- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。
2. 将“properties.properties”文件上传到Flume客户端安装目录下的“flume/conf/”下。

**步骤3** 配置Flume角色的服务端参数，并将配置文件上传到集群。

1. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置服务端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。  
采用Avro Source、File Channel和HBase Sink，如图9-14所示。

图 9-14 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-37设置对应的配置参数。

**说明**

- 如果对应的Flume角色之前已经配置过服务端参数，为保证与之前的配置保持一致，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”，选择相应的Flume角色实例，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“下载文件”，可获取已有的服务端参数配置文件。然后选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改非加密传输的相关配置项即可。
- 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。
- 不同的File Channel均需要配置一个不同的checkpoint目录。

表 9-37 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test
bind	avro source绑定的ip地址，此参数不能为空。须配置为服务端配置文件即将要上传的主机IP。	192.168.108.11
port	avro source监测的端口，此参数不能为空。须配置为未被使用的端口。	21154
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议启用此功能）。 只有“Avro”类型的Source才有此配置项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用</li> <li>▪ false表示不启用</li> </ul>	false
dataDirs	缓冲区数据保存目录，默认为运行目录。配置多个盘上的目录可以提升传输效率，多个目录使用逗号分隔。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/data，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/hadoop/data1/flumeserver/data

参数名称	参数值填写规则	参数样例
checkpointDir	checkpoint 信息保存目录，默认在运行目录下。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/checkpoint，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/hadoop/data1/flumeserver/checkpoint
transactionCapacity	事务大小：即当前channel支持事务处理的事件个数。建议和Source的batchSize设置为同样大小，不能小于batchSize。	61200
table	HBase表名，此参数不能为空。	flume_test
columnFamily	HBase列族名，此参数不能为空。	cf
batchSize	Flume一次写入HBase中的最大事件数。	61200
kerberosPrincipal	kerberos认证时用户，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	flume_hbase
kerberosKeytab	kerberos认证时文件路径，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	/opt/test/conf/user.keytab <b>说明</b> user.keytab文件从下载用户flume_hbase的kerberos证书文件中获取，另外，确保用于安装和运行Flume客户端的用户对user.keytab文件有读写权限。

- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。
2. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume”，在“实例”下单击“Flume”角色。
3. 选择准备上传配置文件的节点行的“Flume”角色，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“上传文件”，选择“properties.properties”文件完成操作。

#### 说明

- 每个Flume实例均可以上传单独的服务端配置文件。
  - 更新配置文件需要按照此步骤操作，后台修改配置文件是不规范操作，同步配置时后台做的修改将会被覆盖。
4. 单击“保存”，单击“确定”。
  5. 单击“完成”完成操作。

**步骤4** 验证日志是否传输成功。

1. 进入HBase客户端目录：

```
cd /客户端安装目录/HBase/hbase
```

```
kinit flume_hbase (输入密码)
```

2. 执行**hbase shell**进入HBase客户端。

3. 执行语句：**scan 'flume\_test'**，可以看到日志按行写入HBase列族里。

```
hbase(main):001:0> scan 'flume_test'
ROW                                COLUMN
+CELL

2017-09-18 16:05:36,394 INFO [hconnection-0x415a3f6a-shared--pool2-t1] ipc.AbstractRpcClient:
RPC Server Kerberos principal name for service=ClientService is hbase/hadoop.<系统域名>@<系统域名>
default4021ff4a-9339-4151-a4d0-00f20807e76d          column=cf:pCol,
timestamp=1505721909388, value=Welcome to
flume
incRow                                column=cf:iCol, timestamp=1505721909461, value=
\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01
2 row(s) in 0.3660 seconds
```

----结束

## 9.11 加密传输

### 9.11.1 配置加密传输

#### 操作场景

该操作指导安装工程师在集群安装完成后，分别设置Flume服务（包括Flume角色和MonitorServer角色）的服务端和客户端参数，使其可以正常工作。

#### 前提条件

已成功安装集群及Flume服务。

#### 操作步骤

**步骤1** 分别生成Flume角色服务端和客户端的证书和信任列表。

1. 使用ECM远程以omm用户登录将要安装Flume服务端的节点。进入“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin`”目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin
```

#### 📖 说明

此处版本号8.1.0.1为示例，具体以实际环境的版本号为准。

2. 执行以下命令，生成并导出Flume角色服务端、客户端证书。

```
sh geneJKS.sh -f xxx -g xxx
```

生成的证书在“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf`”路径下。其中：

- “flume\_sChat.jks” 是Flume角色服务端的证书库，“flume\_sChat.crt” 是“flume\_sChat.jks” 证书的导出文件，“-f” 配置项是证书和证书库的密码；
- “flume\_cChat.jks” 是Flume角色客户端的证书库，“flume\_cChat.crt” 是“flume\_cChat.jks” 证书的导出文件，“-g” 配置项是证书和证书库的密码；
- “flume\_sChatt.jks” 和 “flume\_cChatt.jks” 分别为Flume服务端、客户端SSL证书信任列表。

### 📖 说明

本章节涉及到所有的用户自定义密码，需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符。
- 至少8位，最多64位。
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

### 步骤2 配置Flume角色的服务端参数，并将配置文件上传到集群。

1. 使用ECM远程，以omm用户登录任意一个Flume角色所在的节点。执行以下命令进入“`#{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin`”。

```
cd #{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin
```

2. 执行以下命令，生成并得到Flume服务端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是 `flume_sChat.jks` 证书库的密码。

```
./genPwFile.sh
```

```
cat password.property
```

3. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置服务端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。  
例如采用Avro Source、File Channel和HDFS Sink，如图9-15所示。

图 9-15 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-38设置对应的配置参数。

### 说明

- 如果对应的Flume角色之前已经配置过服务端参数，为保证与之前的配置保持一致，在FusionInsight Manager界面选择“服务 > Flume > 实例”，选择相应的Flume角色实例，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“下载文件”，可获取已有的服务端参数配置文件。然后选择“服务 > Flume > 导入”，将该文件导入后再修改加密传输的相关配置项即可。
  - 导入配置文件时，建议配置Source/Channel/Sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。
- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。

表 9-38 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议启用此功能）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用。</li> <li>▪ false表示不启用。</li> </ul>	true
keystore	服务端证书。	$\{BIGDATA\_HOME\}$ / FusionInsight_Porter _8.3.1/install/ FusionInsight- Flume- <i>Flume组件版</i> 本号/flume/conf/ flume_sChat.jks
keystore-password	密钥库密码，获取keystore信息所需密码。 输入 <a href="#">步骤2.2</a> 中获取的“password”值。	-
truststore	服务端的SSL证书信任列表。	$\{BIGDATA\_HOME\}$ / FusionInsight_Porter _8.3.1/install/ FusionInsight- Flume- <i>Flume组件版</i> 本号/flume/conf/ flume_sChatt.jks
truststore-password	信任列表密码，获取truststore信息所需密码。 输入 <a href="#">步骤2.2</a> 中获取的“password”值。	-

4. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume”服务，在“角色”下单击“Flume”角色。
5. 选择准备上传配置文件的节点行的“Flume”角色，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“上传文件”，选择“properties.properties”文件完成操作。

### 📖 说明

- 每个Flume实例均可以上传单独的服务端配置文件。
- 更新配置文件需要按照此步骤操作，后台修改配置文件是不规范操作，同步配置时后台做的修改将会被覆盖。

6. 单击“保存”，单击“确定”。单击“完成”完成操作。

### 步骤3 设置Flume角色客户端参数。

1. 执行以下命令将生成的客户端证书（flume\_cChat.jks）和客户端信任列表（flume\_cChatt.jks）复制到客户端目录下，如“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*/conf/”（要求已安装Flume客户端），其中10.196.26.1为客户端所在节点业务平面的IP地址。

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/flume_cChat.jks  
user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/flume_cChatt.jks  
user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

### 📖 说明

复制过程中需要输入客户端所在主机（如10.196.26.1）user用户的密码。

2. 以user用户登录解压Flume客户端的节点。执行以下命令进入客户端目录“opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*/bin”。

```
cd opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/bin
```

3. 执行以下命令，生成并得到Flume客户端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是别名为flumechatclient的证书和flume\_cChat.jks证书库的密码。

```
./genPwFile.sh  
cat password.property
```

### 📖 说明


若产生以下错误提示，可执行命令export JAVA\_HOME=*JDK路径*进行处理。

```
JAVA_HOME is null in current user,please install the JDK and set the JAVA_HOME
```

4. 执行echo \$SCC\_PROFILE\_DIR检查SCC\_PROFILE\_DIR环境变量是否为空。
  - 是，执行source .sccfile。
  - 否，执行步骤3.5。
5. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置Flume角色客户端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“client”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

例如采用SpoolDir Source、File Channel和Avro Sink，如图9-16所示。

图 9-16 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-39设置对应的配置参数。

**说明**

- 如果对应的Flume角色之前已经配置过客户端参数，为保证与之前的配置保持一致，可以到“客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/properties.properties”获取已有的客户端参数配置文件。然后登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改加密传输的相关配置项即可。
  - 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。
  - 不同的File Channel均需要配置一个不同的checkpoint目录。
- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。

表 9-39 Flume 角色客户端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用。</li> <li>▪ false表示不启用。</li> </ul>	true
keystore	客户端证书。	/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/flume_cChat.jks
keystore-password	密钥库密码，获取keystore信息所需密码。 输入步骤3.3中获取的“password”值。	-
truststore	客户端的SSL证书信任列表。	/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/flume_cChatt.jks

参数名称	参数值填写规则	参数样例
truststore-password	信任列表密码，获取 truststore 信息所需密码。 输入 <a href="#">步骤3.3</a> 中获取的“password”值。	-

- 将“properties.properties”文件上传到Flume客户端安装目录下的“flume/conf/”下。

#### 步骤4 分别生成MonitorServer角色服务端和客户端的证书和信任列表。

- 使用ECM以omm用户登录MonitorServer角色所在主机。

进入“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin`”目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin
```

- 执行以下命令，生成并导出MonitorServer角色服务端、客户端证书。

```
sh geneJKS.sh -m xxx -n xxx
```

生成的证书在“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf`”路径下，其中：

- “ms\_sChat.jks”是MonitorServer角色服务端的证书库，“ms\_sChat.crt”是“ms\_sChat.jks”证书的导出文件，“-m”配置项是证书和证书库的密码；
- “ms\_cChat.jks”是MonitorServer角色客户端的证书库，“ms\_cChat.crt”是“ms\_cChat.jks”证书的导出文件，“-n”配置项是证书和证书库的密码；
- “ms\_sChatt.jks”、“ms\_cChatt.jks”分别为MonitorServer服务端、客户端SSL证书信任列表。

#### 步骤5 配置MonitorServer角色服务端参数。

- 执行以下命令，生成并得到MonitorServer服务端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是别名为mschatserver的证书和ms\_sChat.jks证书库的密码。

```
./genPwFile.sh
```

```
cat password.property
```

- 使用以下命令打开“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/service/application.properties`”文件。根据[表9-40](#)中的说明，修改相关参数，并保存退出。

```
vi ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/service/application.properties
```

表 9-40 MonitorServer 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl_need_kspas swd_decrypt_k ey	是否开启自定义密钥加解密功能（基于安全要求，建议启用此功能）。 - true表示启用。 - false表示不启用。	true
ssl_server_enab le	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 - true表示启用。 - false表示不启用。	true
ssl_server_key_ store	根据具体的存放位置进行修改。	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_Porter_8.3.1/ install/FusionInsight-Flume- Flume组件版本号/flume/ conf/ms_sChat.jks
ssl_server_trust_ key_store	根据具体的存放位置进行修改。	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_Porter_8.3.1/ install/FusionInsight-Flume- Flume组件版本号/flume/ conf/ms_sChatt.jks
ssl_server_key_ store_password	keystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成证书的明文密钥） 输入步骤5.1中获取的“password”值。	-
ssl_server_trust_ key_store_pas sword	krustkeystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成信任列表的明文密钥）。 输入步骤5.1中获取的“password”值。	-
ssl_need_client_ auth	是否启用客户端认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 - true表示启用。 - false表示不启用。	true

3. 重启MonitorServer实例。选择“服务 > Flume > 实例 > MonitorServer”，勾选配置的“MonitorServer”实例，选择“更多 > 重启实例”。输入集群管理员密码，单击“确定”，重启完成后单击“完成”完成操作。

#### 步骤6 配置MonitorServer角色客户端参数。

1. 执行以下命令将生成的客户端证书（ms\_cChat.jks）和客户端信任列表（ms\_cChatt.jks）复制到客户端的“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/”目录下，其中10.196.26.1为客户端所在节点业务平面的IP地址。

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_cChat.jks user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_cChatt.jks user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

2. 以user用户登录Flume客户端所在的节点。执行以下命令进入客户端目录“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/bin”。

```
cd /opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/bin
```

3. 执行以下命令，生成并得到MonitorServer客户端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是别名为mschatclien的证书和ms\_cChat.jks证书库的密码。

```
./genPwFile.sh
```

```
cat password.property
```

4. 使用以下命令打开“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/service/application.properties”文件（“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号”为客户端软件安装后的目录）。根据表9-41中的说明，修改相关参数，并保存退出。

```
vi /opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/flume/conf/service/application.properties
```

表 9-41 MonitorServer 角色客户端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl_need_kspas swd_decrypt_k ey	是否开启自定义密钥加解密功能（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 - true表示启用。 - false表示不启用。	true
ssl_client_enab le	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 - true表示启用。 - false表示不启用。	true
ssl_client_key_s tore	根据具体的存放位置进行修改。	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_Porter_8.3.1/ install/FusionInsight-Flume- Flume组件版本号/flume/ conf/ms_cChat.jks

参数名称	参数值填写规则	参数样例
ssl_client_trust_key_store	根据具体的存放位置进行修改。	\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_cChatt.jks
ssl_client_key_store_password	keystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成证书的明文密钥）。 输入步骤6.3中获取的“password”值。	-
ssl_client_trust_key_store_password	trustkeystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成信任列表的明文密钥）。 输入步骤6.3中获取的“password”值。	-
ssl_need_client_auth	是否启用客户端认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 - true表示启用。 - false表示不启用。	true

----结束

## 9.11.2 典型场景：从本地采集静态日志保存到 HDFS

### 操作场景

该任务指导用户使用Flume从本地采集静态日志保存到HDFS上如下目录“/flume/test”。

### 前提条件

- 已成功安装集群、HDFS及Flume服务、Flume客户端。
- 已创建用户flume\_hdfs并授权验证日志时操作的HDFS目录和数据。

### 操作步骤

**步骤1** 分别生成Flume角色服务端和客户端的证书和信任列表。

1. 以omm用户登录Flume服务端所在节点。进入“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin”目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin
```

2. 执行以下命令，生成并导出Flume角色服务端、客户端证书。

```
sh geneJKS.sh -f 密码 -g 密码
```

生成的证书在“`/${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf`”路径下。其中：

- “flume\_sChat.jks”是Flume角色服务端的证书库，“flume\_sChat.crt”是“flume\_sChat.jks”证书的导出文件，“-f”配置项是证书和证书库的密码；
- “flume\_cChat.jks”是Flume角色客户端的证书库，“flume\_cChat.crt”是“flume\_cChat.jks”证书的导出文件，“-g”配置项是证书和证书库的密码；
- “flume\_sChatt.jks”和“flume\_cChatt.jks”分别为Flume服务端、客户端SSL证书信任列表。

### 📖 说明

本章节涉及到所有的用户自定义密码，需满足以下复杂度要求：

- 至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊符号4种类型字符
- 至少8位，最多64位
- 出于安全考虑，建议用户定期更换自定义密码（例如三个月更换一次），并重新生成各项证书和信任列表。

**步骤2** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，选择“更多 > 下载认证凭据”下载用户flume\_hdfs的kerberos证书文件并保存在本地。

**步骤3** 配置Flume角色的服务端参数，并将配置文件上传到集群。

1. 以omm用户登录任意一个Flume角色所在的节点。执行以下命令进入“`/${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin`”。

```
cd /${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin
```

2. 执行以下命令，生成并得到Flume服务端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是flume\_sChat.jks证书库的密码。


```
./genPwFile.sh
```

```
cat password.property
```

3. 使用FusionInsight Manager界面中的Flume配置工具来配置服务端参数并生成配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“server”，然后选择要使用的source、channel以及sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。

采用Avro Source、File Channel和HDFS Sink，如图9-17所示。

图 9-17 Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的source、channel以及sink，根据实际环境并参考表9-42设置对应的配置参数。

#### 说明

- 如果对应的Flume角色之前已经配置过服务端参数，为保证与之前的配置保持一致，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例”，选择相应的Flume角色实例，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“下载文件”按钮，可获取已有的服务端参数配置文件。然后选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改加密传输的相关配置项即可。
  - 导入配置文件时，建议配置source/channel/sink的各自的个数都不要超过40个，否则可能导致界面响应时间过长。
  - 不同的File Channel均需要配置一个不同的checkpoint目录。
- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。

表 9-42 Flume 角色服务端所需修改的参数列表

参数名称	参数值填写规则	参数样例
名称	不能为空，必须唯一。	test
bind	avro source绑定的ip地址，此参数不能为空。须配置为服务端配置文件即将要上传的主机IP。	192.168.108.11
port	avro source监测的端口，此参数不能为空。须配置为未被使用的端口。	21154
ssl	是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。 只有“Avro”类型的Source才有此配置项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用。</li> <li>▪ false表示不启用。</li> </ul>	true
keystore	服务端证书。	\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/flume_sChat.jks
keystore-password	密钥库密码，获取keystore信息所需密码。 输入步骤3.2中获取的“password”值。	-

参数名称	参数值填写规则	参数样例
truststore	服务端的SSL证书信任列表。	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_Porter _8.3.1/install/ FusionInsight- Flume-Flume组件版 本号/flume/conf/ flume_sChatt.jks
truststore- password	信任列表密码，获取truststore 信息所需密码。  输入 <a href="#">步骤3.2</a> 中获取的 “password”值。	-
dataDirs	缓冲区数据保存目录，默认为运 行目录。配置多个盘上的目录可 以提升传输效率，多个目录使用 逗号分隔。如果为集群内，则可 以指定在如下目录/srv/BigData/ hadoop/dataX/flume/data， dataX为data1~dataN。如果为 集群外，则需要单独规划。	/srv/BigData/ hadoop/data1/ flumeserver/data
checkpointDir	checkpoint 信息保存目录，默认 在运行目录下。如果为集群内， 则可以指定在如下目录/srv/ BigData/hadoop/dataX/flume/ checkpoint，dataX为 data1~dataN。如果为集群外， 则需要单独规划。	/srv/BigData/ hadoop/data1/ flumeserver/ checkpoint
transactionCap acity	事务大小：即当前channel支持 事务处理的事件个数。建议和 Source的batchSize设置为同样 大小，不能小于batchSize。	61200
hdfs.path	写入HDFS的目录，此参数不能 为空。	hdfs://hacluster/ flume/test
hdfs.inUsePrefi x	正在写入HDFS的文件的前缀。	TMP_
hdfs.batchSize	一次写入HDFS的最大事件数 目。	61200
hdfs.kerberosP rincipal	kerberos认证时用户，在安全版 本下必须填写。安全集群需要配 置此项，普通模式集群无需配 置。	flume_hdfs

参数名称	参数值填写规则	参数样例
hdfs.kerberosKeytab	kerberos认证时keytab文件路径，在安全版本下必须填写。安全集群需要配置此项，普通模式集群无需配置。	/opt/test/conf/user.keytab <b>说明</b> user.keytab文件从下载用户flume_hdfs的kerberos证书文件中获取，另外，确保用于安装和运行Flume客户端的用户对user.keytab文件有读写权限。
hdfs.useLocalTimeStamp	是否使用本地时间，取值为"true"或者"false"。	true

4. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume”，在“角色”下单击“Flume”角色。
5. 选择准备上传配置文件的节点行的“Flume”角色，单击“实例配置”页面“flume.config.file”参数后的“上传文件”，选择“properties.properties”文件完成操作。

#### 说明

- 每个Flume实例均可以上传单独的服务端配置文件。
  - 更新配置文件需要按照此步骤操作，后台修改配置文件是不规范操作，同步配置时后台做的修改将会被覆盖。
6. 单击“保存”，单击“确定”。
  7. 单击“完成”完成操作。

#### 步骤4 配置Flume角色客户端参数。

1. 执行以下命令将生成的客户端证书（flume\_cChat.jks）和客户端信任列表（flume\_cChatt.jks）复制到客户端目录下，如“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/”（要求已安装Flume客户端），其中10.196.26.1为客户端所在节点业务平面的IP地址。

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/flume_cChat.jks
user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/flume_cChatt.jks
user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

#### 说明

- 复制过程中需要输入客户端所在主机（如10.196.26.1）user用户的密码。
2. 以user用户登录解压Flume客户端的节点。执行以下命令进入客户端目录“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/bin”。
- ```
cd opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/bin
```
3. 执行以下命令，生成并得到Flume客户端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是别名为flumechatclient的证书和flume\_cChat.jks证书库的密码。

```
./genPwFile.sh
cat password.property
```


**说明**

若产生以下错误提示，可执行命令 `export JAVA_HOME=JDK路径` 进行处理。

JAVA\_HOME is null in current user, please install the JDK and set the JAVA\_HOME

4. 执行 `echo $SCC_PROFILE_DIR` 检查 `SCC_PROFILE_DIR` 环境变量是否为空。
  - 是，执行 `source .sccfile`。
  - 否，执行 [步骤4.5](#)。
5. 使用 FusionInsight Manager 界面中的 Flume 配置工具来配置 Flume 角色客户端参数并生成配置文件。
  - a. 登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具”。
  - b. “Agent名”选择“client”，然后选择要使用的 source、channel 以及 sink，将其拖到右侧的操作界面中并将其连接。  
采用 SpoolDir Source、File Channel 和 Avro Sink，如 [图9-18](#) 所示。

**图 9-18** Flume 配置工具示例



- c. 双击对应的 source、channel 以及 sink，根据实际环境并参考 [表9-43](#) 设置对应的配置参数。

**说明**

- 如果对应的 Flume 角色之前已经配置过客户端参数，为保证与之前的配置保持一致，可以到“客户端安装目录/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/conf/properties.properties”获取已有的客户端参数配置文件。然后登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 配置工具 > 导入”，将该文件导入后再修改加密传输的相关配置项即可。
  - 导入配置文件时，建议配置中 source/channel/sink 的各自的个数都不要超过 40 个，否则可能导致界面响应时间过长。
- d. 单击“导出”，将配置文件“properties.properties”保存到本地。

**表 9-43** Flume 角色客户端所需修改的参数列表

| 参数名称     | 参数值填写规则                                            | 参数样例                         |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 名称       | 不能为空，必须唯一。                                         | test                         |
| spoolDir | 待采集的文件所在的目录路径，此参数不能为空。该路径需存在，且对 flume 运行用户有读写执行权限。 | /srv/BigData/hadoop/data1/zb |

| 参数名称                | 参数值填写规则                                                                                                                                | 参数样例                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| trackerDir          | flume采集文件信息元数据保存路径。                                                                                                                    | /srv/BigData/hadoop/data1/tracker          |
| batch-size          | Flume一次发送数据的最大事件数。                                                                                                                     | 61200                                      |
| dataDirs            | 缓冲区数据保存目录，默认为运行目录。配置多个盘上的目录可以提升传输效率，多个目录使用逗号分隔。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/data，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。 | /srv/BigData/hadoop/data1/flume/data       |
| checkpointDir       | checkpoint信息保存目录，默认在运行目录下。如果为集群内，则可以指定在如下目录/srv/BigData/hadoop/dataX/flume/checkpoint，dataX为data1~dataN。如果为集群外，则需要单独规划。                | /srv/BigData/hadoop/data1/flume/checkpoint |
| transactionCapacity | 事务大小：即当前channel支持事务处理的事件个数，建议和Source的batchSize设置为同样大小，不能小于batchSize。                                                                   | 61200                                      |
| hostname            | 要发送数据的主机名或者IP，此参数不能为空。须配置为与之相连的avro source所在的主机名或IP。                                                                                   | 192.168.108.11                             |
| port                | avro sink监测的端口，此参数不能为空。须配置为与之相连的avro source监测的端口。                                                                                      | 21154                                      |

| 参数名称                | 参数值填写规则                                                                                                                                          | 参数样例                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ssl                 | 是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>只有“Avro”类型的Source才有此配置项。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true表示启用。</li> <li>▪ false表示不启用。</li> </ul> | true                                                                           |
| keystore            | 服务端生成的flume_cChat.jks证书。                                                                                                                         | /opt/flume-client/fusionInsight-flume- <i>Flume组件版本号</i> /conf/flume_cChat.jks |
| keystore-password   | 密钥库密码，获取keystore信息所需密码。<br>输入 <b>步骤4.3</b> 中获取的“password”值。                                                                                      | -                                                                              |
| truststore          | 服务端的SSL证书信任列表。                                                                                                                                   | /opt/flume-client/fusionInsight-flume- <i>Flume组件版本号</i> /conf/flume_cChat.jks |
| truststore-password | 信任列表密码，获取truststore信息所需密码。<br>输入 <b>步骤4.3</b> 中获取的“password”值。                                                                                   | -                                                                              |

6. 将“properties.properties”文件上传到Flume客户端安装目录下的“flume/conf/”下。

**步骤5** 分别生成MonitorServer角色服务端和客户端的证书和信任列表。

1. 以omm用户登录MonitorServer角色所在主机。  
进入“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin`”目录。  
**cd `${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/bin`**
2. 执行以下命令，生成并导出MonitorServer角色服务端、客户端证书。  
**sh geneJKS.sh -m 密码 -n 密码**  
生成的证书在“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf`”路径下，其中：
  - “ms\_sChat.jks”是MonitorServer角色服务端的证书库，“ms\_sChat.crt”是“ms\_sChat.jks”证书的导出文件，“-m”配置项是证书和证书库的密码；

- “ms\_cChat.jks” 是MonitorServer角色客户端的证书库，“ms\_cChat.crt” 是“ms\_cChat.jks”证书的导出文件，“-n”配置项是证书和证书库的密码；
- “ms\_sChatt.jks”、“ms\_cChatt.jks”分别为MonitorServer服务端、客户端SSL证书信任列表。

#### 步骤6 配置MonitorServer角色服务端参数。

1. 执行以下命令，生成并得到MonitorServer服务端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是别名为mschatserver的证书和ms\_sChat.jks证书库的密码。

```
./genPwFile.sh
```

```
cat password.property
```

2. 使用以下命令打开“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/service/application.properties”文件。根据表9-44中的说明，修改相关参数，并保存退出。

```
vi ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/service/application.properties
```

表 9-44 MonitorServer 角色服务端所需修改的参数列表

| 参数名称                         | 参数值填写规则                                                           | 参数样例                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ssl_need_kpasswd_decrypt_key | 是否开启自定义密钥加解密功能（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>- true表示启用。<br>- false表示不启用。 | true                                                                                                        |
| ssl_server_enable            | 是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>- true表示启用。<br>- false表示不启用。      | true                                                                                                        |
| ssl_server_key_store         | 根据具体的存放位置进行修改。                                                    | \${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_sChat.jks  |
| ssl_server_trust_key_store   | 根据具体的存放位置进行修改。                                                    | \${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_sChatt.jks |

| 参数名称                                | 参数值填写规则                                                                           | 参数样例 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ssl_server_key_store_password       | keystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成证书的明文密钥）。<br>输入 <b>步骤6.1</b> 中获取的“password”值。        | -    |
| ssl_server_trust_key_store_password | krustkeystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成信任列表的明文密钥）。<br>输入 <b>步骤6.1</b> 中获取的“password”值。 | -    |
| ssl_need_client_auth                | 是否启用客户端认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>- true表示启用。<br>- false表示不启用。                      | true |

3. 重启MonitorServer实例。选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > 实例 > MonitorServer”，勾选配置的“MonitorServer”实例，选择“更多 > 重启实例”。输入集群管理员密码，单击“确定”，重启完成后单击“完成”完成操作。

#### 步骤7 配置MonitorServer角色客户端参数。

1. 执行以下命令将生成的客户端证书（ms\_cChat.jks）和客户端信任列表（ms\_cChatt.jks）复制到客户端的“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*/conf/”目录下，其中10.196.26.1为客户端所在节点业务平面的IP地址。  

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_cChat.jks user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```

```
scp ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Flume-Flume组件版本号/flume/conf/ms_cChatt.jks user@10.196.26.1:/opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/conf/
```
2. 以user用户登录Flume客户端所在的节点。执行以下命令进入客户端目录“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*/bin”。  

```
cd /opt/flume-client/fusionInsight-flume-Flume组件版本号/bin
```
3. 执行以下命令，生成并得到MonitorServer客户端密钥库密码、信任列表密码和keystore-password加密的私钥信息。连续输入两次密码并确认，该密码是别名为mschatclien的证书和ms\_cChat.jks证书库的密码。  

```
./genPwFile.sh
```

```
cat password.property
```
4. 使用以下命令打开“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*/conf/service/application.properties”文件（“/opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*”为客户端安装后的目录）。根据表9-45中的说明，修改相关参数，并保存退出。

**vi /opt/flume-client/fusionInsight-flume-*Flume组件版本号*/conf/service/application.properties**


**表 9-45** MonitorServer 角色客户端所需修改的参数列表

| 参数名称                                        | 参数值填写规则                                                                           | 参数样例                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ssl_need_kspas<br>swd_decrypt_k<br>ey       | 是否开启自定义密钥加解密功能（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>- true表示启用。<br>- false表示不启用。                 | true                                                                                                                                |
| ssl_client_enab<br>le                       | 是否启用SSL认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>- true表示启用。<br>- false表示不启用。                      | true                                                                                                                                |
| ssl_client_key_s<br>tore                    | 根据具体的存放位置进行修改。                                                                    | \${BIGDATA_HOME}/<br>FusionInsight_Porter_8.3.1/<br>install/FusionInsight-Flume-<br><i>Flume组件版本号</i> /flume/<br>conf/ms_cChat.jks  |
| ssl_client_trust<br>_key_store              | 根据具体的存放位置进行修改。                                                                    | \${BIGDATA_HOME}/<br>FusionInsight_Porter_8.3.1/<br>install/FusionInsight-Flume-<br><i>Flume组件版本号</i> /flume/<br>conf/ms_cChatt.jks |
| ssl_client_key_s<br>tore_password           | keystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成证书的明文密钥）。<br>输入 <b>步骤7.3</b> 中获取的“password”值。        | -                                                                                                                                   |
| ssl_client_trust<br>_key_store_pas<br>sword | trustkeystore密码，根据具体制作证书的实际情况修改（生成信任列表的明文密钥）。<br>输入 <b>步骤7.3</b> 中获取的“password”值。 | -                                                                                                                                   |
| ssl_need_client<br>_auth                    | 是否启用客户端认证（基于安全要求，建议用户启用此功能）。<br>- true表示启用。<br>- false表示不启用。                      | true                                                                                                                                |

**步骤8** 验证日志是否传输成功。

1. 以具有HDFS组件管理权限的用户登录FusionInsight Manager，在FusionInsight Manager界面选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode(节点名称, 主)”对应的链接，打开HDFS WebUI，然后选择“Utilities > Browse the file system”
2. 观察HDFS上“/flume/test”目录下是否有产生数据。

图 9-19 查看 HDFS 目录和文件



----结束

## 9.12 查看 Flume 客户端监控信息

### 操作场景

集群外的Flume客户端也是端到端数据采集的一环，与集群内Flume服务端一起都需要监控，用户通过FusionInsight Manager可以对Flume客户端进行监控，可以查看客户端的Source、Sink、Channel的监控指标以及客户端的进程状态。

### 操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Flume > Flume管理”，即可查看当前Flume客户端列表及进程状态。
- 步骤3 选择“实例ID”，进入客户端监控列表，在“实时”区域框中，可查看客户端的各监控指标。
- 步骤4 选择“历史”进入历史监控数据查询界面。筛选时间段，单击“查看”可显示该时间段内的监控数据。

----结束

## 9.13 Flume 对接安全 Kafka 指导

### 操作场景

使用Flume客户端对接安全kafka。

### 操作步骤

- 步骤1 新增jaas.conf文件，并保存到“\${Flume客户端安装目录}/conf”下，jaas.conf文件内容如下：

```
KafkaClient {  
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
```

```
useKeyTab=true
keyTab="/opt/test/conf/user.keytab"
principal="flume_hdfs@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
```

其中keyTab和principal的值请按照实际情况配置，所配置的principal需要有相应的kafka的权限。

**步骤2** 配置业务，其中kafka.bootstrap.servers的端口号使用21007，kafka.security.protocol使用SASL\_PLAINTEXT。

**步骤3** 如果Kafka所在集群的域名发生了更改，需要对\${Flume客户端安装目录}/conf/flume-env.sh文件中的-Dkerberos.domain.name项的值做修改，具体请根据实际域名进行配置。

**步骤4** 上传所配置的properties.properties文件到\${Flume客户端安装目录}/conf目录下。

----结束

## 9.14 Flume 对接安全 Hive 指导

### 操作场景

使用Flume对接集群中的Hive（3.1.0版本）。

### 前置条件

集群正确安装了Flume服务和Hive服务，且服务正常无告警异常。

### 操作步骤

**步骤1** 使用omm用户将如下jar包导入到需要测试的Flume实例的lib目录下（客户端/服务端），列表如下：

- antlr-版本号.jar
- antlr-runtime-版本号.jar
- calcite-core-版本号.jar
- hadoop-mapreduce-client-core-版本号.jar
- hive-beeline-版本号.jar
- hive-cli-版本号.jar
- hive-common-版本号.jar
- hive-exec-版本号.jar
- hive-hcatalog-core-版本号.jar
- hive-hcatalog-pig-adapter-版本号.jar
- hive-hcatalog-server-extensions-版本号.jar
- hive-hcatalog-streaming-版本号.jar
- hive-metastore-版本号.jar

- hive-service-版本号.jar
- libfb303-版本号.jar
- hadoop-plugins-版本号.jar

相关jar包可从Hive安装目录中获取，重启对应的Flume进程，保证jar包加载到运行环境中。

### 步骤2 配置Hive配置项。

在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > HiveServer（角色） > 自定义 > hive.server.customized.configs”，添加如下参数：

表 9-46 hive.server.customized.configs 参数值配置

| 名称                               | 值                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| hive.support.concurrency         | true                                           |
| hive.exec.dynamic.partition.mode | nonstrict                                      |
| hive.txn.manager                 | org.apache.hadoop.hive.ql.lockmgr.DbTxnManager |
| hive.compactor.initiator.on      | true                                           |
| hive.compactor.worker.threads    | 1                                              |

### 步骤3 准备具备supergroup和Hive权限的系统用户flume\_hive，安装客户端并创建所需的Hive表。

示例如下：

1. 正确安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。
2. 执行以下命令完成用户认证。

```
cd /opt/client
source bigdata_env
kinit flume_hive
```

3. 执行beeline命令，然后执行以下建表语句。  
create table flume\_multi\_type\_part(id string, msg string)  
partitioned by (country string, year\_month string, day string)  
clustered by (id) into 5 buckets  
stored as orc TBLPROPERTIES('transactional'='true');
4. 执行select \* from 表名命令；，查询表中数据。  
此时表中数据量为0行。

### 步骤4 准备相关配置文件，假设下载的客户端安装包在“/opt/FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”。

1. 从“\${客户端解压目录}/Hive/config”目录获取以下文件：
  - hivemetastore-site.xml
  - hive-site.xml
2. 从“\${客户端解压目录}/HDFS/config”目录下获取以下文件：  
core-site.xml

3. 在Flume实例启动的机器上创建目录，将准备好的上述文件放置在创建的目录下。  
例如：“/opt/hivesink-conf/hive-site.xml”。
4. 将“hivemetastore-site.xml”文件中的所有property配置，拷贝至“hive-site.xml”，并保证处于原有配置之前。  
因为hive内部加载有顺序。

#### 📖 说明

保证配置文件所在的目录对于Flume运行用户omm有读写权限。

#### 步骤5 结果观察。

在Hive的客户端执行，**select \* from 表名**;查看对应的数据是否已经写入到Hive表中。

----结束

## 参考实例

Flume配置参考示例（SpoolDir--Mem--Hive）：

```
server.sources = spool_source
server.channels = mem_channel
server.sinks = Hive_Sink

#config the source
server.sources.spool_source.type = spooldir
server.sources.spool_source.spoolDir = /tmp/testflume
server.sources.spool_source.montime =
server.sources.spool_source.fileSuffix = .COMPLETED
server.sources.spool_source.deletePolicy = never
server.sources.spool_source.trackerDir = flumespool
server.sources.spool_source.ignorePattern = ^$
server.sources.spool_source.batchSize = 20
server.sources.spool_source.inputCharset = UTF-8
server.sources.spool_source.selector.type = replicating
server.sources.spool_source.fileHeader = false
server.sources.spool_source.fileHeaderKey = file
server.sources.spool_source.basenameHeaderKey = basename
server.sources.spool_source.deserializer = LINE
server.sources.spool_source.deserializer.maxBatchLine = 1
server.sources.spool_source.deserializer.maxLineLength = 2048
server.sources.spool_source.channels = mem_channel

#config the channel
server.channels.mem_channel.type = memory
server.channels.mem_channel.capacity = 10000
server.channels.mem_channel.transactionCapacity = 2000
server.channels.mem_channel.channelFullCount = 10
server.channels.mem_channel.keep-alive = 3
server.channels.mem_channel.byteCapacity =
server.channels.mem_channel.byteCapacityBufferPercentage = 20

#config the sink
server.sinks.Hive_Sink.type = hive
server.sinks.Hive_Sink.channel = mem_channel
server.sinks.Hive_Sink.hive.metastore = thrift://${任意metastore业务IP}:21088
server.sinks.Hive_Sink.hive.hiveSite = /opt/hivesink-conf/hive-site.xml
server.sinks.Hive_Sink.hive.coreSite = /opt/hivesink-conf/core-site.xml
server.sinks.Hive_Sink.hive.metastoreSite = /opt/hivesink-conf/hivemeatstore-site.xml
server.sinks.Hive_Sink.hive.database = default
server.sinks.Hive_Sink.hive.table = flume_multi_type_part
server.sinks.Hive_Sink.hive.partition = Tag,%Y-%m,%d
server.sinks.Hive_Sink.hive.txnsPerBatchAsk = 100
server.sinks.Hive_Sink.hive.autoCreatePartitions = true
server.sinks.Hive_Sink.useLocalTimeStamp = true
```

```
server.sinks.Hive_Sink.batchSize = 1000
server.sinks.Hive_Sink.hive.kerberosPrincipal= super1
server.sinks.Hive_Sink.hive.kerberosKeytab= /opt/mykeytab/user.keytab
server.sinks.Hive_Sink.round = true
server.sinks.Hive_Sink.roundValue = 10
server.sinks.Hive_Sink.roundUnit = minute
server.sinks.Hive_Sink.serializer = DELIMITED
server.sinks.Hive_Sink.serializer.delimiter= ";"
server.sinks.Hive_Sink.serializer.serdeSeparator= '|'
server.sinks.Hive_Sink.serializer.fieldnames= id,msg
```

## 9.15 Flume 业务模型配置指导

### 9.15.1 概述

本任务旨在提供Flume常用模块的性能差异，用于指导用户进行合理的Flume业务配置，避免出现前端Source和后端Sink性能不匹配进而导致整体业务性能不达标的场景。

本任务只针对于单通道的场景进行比较说明。

### 9.15.2 业务模型配置指导

Flume业务配置及模块选择过程中，一般要求Sink的极限吞吐量需要大于Source的极限吞吐量，否则在极限负载的场景下，Source往Channel的写入速度大于Sink从Channel取出的速度，从而导致Channel频繁被写满，进而影响性能表现。

Avro Source和Avro Sink一般都是成对出现，用于多个Flume Agent间进行数据中转，因此一般场景下Avro Source和Avro Sink都不会成为性能瓶颈。

### 模块间性能

根据模块间极限性能对比，可以看到对于前端是SpoolDir Source的场景下，Kafka Sink和HDFS Sink都能满足吞吐量要求，但是HBase Sink由于自身写入性能较低的原因，会成为性能瓶颈，会导致数据都积压在Channel中。但是如果必须使用HBase Sink或者其他性能容易成为瓶颈的Sink的场景时，可以选择使用Channel Selector或者Sink Group来满足性能要求。

### Channel Selector

Channel Selector可以允许一个Source对接多个Channel，通过选择不同的Selector类型来将Source的数据进行分流或者复制，目前Flume提供的Channel Selector有两种：Replicating和Multiplexing。

Replicating：表示Source的数据同步发送给所有Channel。

Multiplexing：表示根据Event中的Header的指定字段的值来进行判断，从而选择相应的Channel进行发送，从而起到根据业务类型进行分流的目的。

- Replicating配置样例：

```
client.sources = kafkasource
client.channels = channel1 channel2
client.sources.kafkasource.type = org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource
client.sources.kafkasource.kafka.topics = topic1,topic2
client.sources.kafkasource.kafka.consumer.group.id = flume
client.sources.kafkasource.kafka.bootstrap.servers = 10.69.112.108:21007
client.sources.kafkasource.kafka.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
```

```
client.sources.kafkasource.batchDurationMillis = 1000
client.sources.kafkasource.batchSize = 800
client.sources.kafkasource.channels = channel1 c el2

client.sources.kafkasource.selector.type = replicating
client.sources.kafkasource.selector.optional = channel2
```

表 9-47 Replicating 配置样例参数说明

| 选项名称              | 默认值         | 描述                          |
|-------------------|-------------|-----------------------------|
| Selector.type     | replicating | Selector类型，应配置为 replicating |
| Selector.optional | -           | 可选Channel，可以配置为列表           |

- Multiplexing配置样例：

```
client.sources = kafkasource
client.channels = channel1 channel2
client.sources.kafkasource.type = org.apache.flume.source.kafka.KafkaSource
client.sources.kafkasource.kafka.topics = topic1,topic2
client.sources.kafkasource.kafka.consumer.group.id = flume
client.sources.kafkasource.kafka.bootstrap.servers = 10.69.112.108:21007
client.sources.kafkasource.kafka.security.protocol = SASL_PLAINTEXT
client.sources.kafkasource.batchDurationMillis = 1000
client.sources.kafkasource.batchSize = 800
client.sources.kafkasource.channels = channel1 channel2

client.sources.kafkasource.selector.type = multiplexing
client.sources.kafkasource.selector.header = myheader
client.sources.kafkasource.selector.mapping.topic1 = channel1
client.sources.kafkasource.selector.mapping.topic2 = channel2
client.sources.kafkasource.selector.default = channel1
```

表 9-48 Multiplexing 配置样例参数说明

| 选项名称               | 默认值                   | 描述                           |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| Selector.type      | replicating           | Selector类型，应配置为 multiplexing |
| Selector.header    | Flume.selector.header | -                            |
| Selector.default   | -                     | -                            |
| Selector.mapping.* | -                     | -                            |

Multiplexing类型的Selector的样例中，选择Event中Header名称为topic的字段来进行判断，当Header中topic字段的值为topic1时，向channel1发送该Event，当Header中topic字段的值为topic2时，向channel2发送该Event。

这种Selector需要借助Source中Event的特定Header来进行Channel的选择，需要根据业务场景选择合理的Header来进行数据分流。

## SinkGroup

当后端单Sink性能不足、需要高可靠性保证或者异构输出时可以使用Sink Group来将指定的Channel和多个Sink对接，从而满足相应的使用场景。目前Flume提供了两种Sink Processor用于对Sink Group中的Sink进行管理：Load Balancing和Failover。

Failover：表示在Sink Group中同一时间只有一个Sink处于活跃状态，其他Sink作为备份处于非活跃状态，当活跃状态的Sink故障时，根据优先级从非活跃状态的Sink中选择一个来接管业务，保证数据不会丢失，多用于高可靠性场景。

Load Balancing：表示在Sink Group中所有Sink都处于活跃状态，每个Sink都会从Channel中去获取数据并进行处理，并且保证在运行过程中该Sink Group的所有Sink的负载是均衡的，多用于性能提升场景。

- Load Balancing配置样例：

```
client.sources = source1
client.sinks = sink1 sink2
client.channels = channel1

client.sinkgroups = g1
client.sinkgroups.g1.sinks = sink1 sink2
client.sinkgroups.g1.processor.type = load_balance
client.sinkgroups.g1.processor.backoff = true
client.sinkgroups.g1.processor.selector = random

client.sinks.sink1.type = logger
client.sinks.sink1.channel = channel1

client.sinks.sink2.type = logger
client.sinks.sink2.channel = channel1
```

表 9-49 Load Balancing 配置样例参数说明

| 选项名称                          | 默认值         | 描述                                                            |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| sinks                         | -           | Sink Group的sink列表，多个以空格分隔                                     |
| processor.type                | default     | Processor的类型，应配置为load_balance                                 |
| processor.backoff             | false       | 是否以指数的形式退避失败的Sinks                                            |
| processor.selector            | round_robin | 选择机制。必须是round_robin, random或者自定义的类，且该类继承了AbstractSinkSelector |
| processor.selector.maxTimeOut | 30000       | 屏蔽故障sink的时间，默认是30000毫秒                                        |

- Failover配置样例：

```
client.sources = source1
client.sinks = sink1 sink2
client.channels = channel1

client.sinkgroups = g1
client.sinkgroups.g1.sinks = sink1 sink2
```

```
client.sinkgroups.g1.processor.type = failover
client.sinkgroups.g1.processor.priority.sink1 = 10
client.sinkgroups.g1.processor.priority.sink2 = 5
client.sinkgroups.g1.processor.maxpenalty = 10000

client.sinks.sink1.type = logger
client.sinks.sink1.channel = channel1

client.sinks.sink2.type = logger
client.sinks.sink2.channel = channel1
```

表 9-50 Failover 配置样例参数说明

| 选项名称                          | 默认值     | 描述                                                                                                        |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sinks                         | -       | Sink Group的sink列表，多个以空格分隔                                                                                 |
| processor.type                | default | Processor的类型，应配置为failover                                                                                 |
| processor.priority.<sinkName> | -       | 优先级值。<sinkName> 必须是sinks中有定义的。优先级值高Sink会更早被激活。值越大，优先级越高。 <b>注：</b> 多个sinks的话，优先级的值不要相同，如果优先级相同的话，只会有一个生效。 |
| processor.maxpenalty          | 30000   | 失败的Sink最大的退避时间(单位：毫秒)                                                                                     |

## Interceptors

Flume的拦截器（Interceptor）支持在数据传输过程中修改或丢弃传输的基本单元Event。用户可以通过在配置中指定Flume内建拦截器的类名列表，也可以开发自定义的拦截器来实现Event的修改或丢弃。Flume内建支持的拦截器如下表所示，本章节会选取一个较为复杂的作为示例。其余的用户可以根据需要自行配置使用。

### 说明

1. 拦截器用在Flume的Source、Channel之间，大部分的Source都带有Interceptor参数。用户可以依据需要配置。
2. Flume支持一个Source配置多个拦截器，各拦截器名称用空格分开。
3. 指定拦截器的顺序就是它们被调用的顺序。
4. 使用拦截器在Header中插入的内容，都可以在Sink中读取并使用。

表 9-51 Flume 内建支持的拦截器类型

| 拦截器类型                     | 简要描述                                     |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Timestamp Interceptor     | 该拦截器会在Event的Header中插入一个时间戳。              |
| Host Interceptor          | 该拦截器会在Event的Header中插入当前Agent所在节点的IP或主机名。 |
| Remove Header Interceptor | 该拦截器会依据Header中包含的符合正则匹配的字符串，丢弃掉对应的Event。 |

| 拦截器类型                          | 简要描述                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UUID Interceptor               | 该拦截器会为每个Event的Header生成一个UUID字符串。                                       |
| Search and Replace Interceptor | 该拦截器基于Java正则表达式提供简单的基于字符串的搜索和替换功能。与Java Matcher.replaceAll() 的规则相同。    |
| Regex Filtering Interceptor    | 该拦截器通过将Event的Body解释为文本文件，与配置的正则表达式进行匹配来选择性的过滤Event。提供的正则表达式可用于排除或包含事件。 |
| Regex Extractor Interceptor    | 该拦截器使用正则表达式抽取原始events中的内容，并将该内容加入events的header中。                       |

下面以Regex Filtering Interceptor 为例说明Interceptor使用（其余的可参考官网配置）：

表 9-52 Regex Filtering Interceptor 配置参数说明

| 选项名称          | 默认值   | 描述                                         |
|---------------|-------|--------------------------------------------|
| type          | -     | 组件类型名称，必须写为regex_filter。                   |
| regex         | -     | 用于匹配事件的正则表达式。                              |
| excludeEvents | false | 默认收集匹配到的Event。设置为true，则会删除匹配的Event，保留不匹配的。 |

配置示例（为了方便观察，此模型使用了netcat tcp作为Source源，logger作为Sink）。配置好如下参数后，在Linux的配置的主机节点上执行Linux命令“telnet 主机名或IP 44444”，并任意敲入符合正则和不符合正则的字符串。会在日志中观察到，只有匹配到的字符串被传输了。

```
#define the source、channel、sink
server.sources = r1

server.channels = c1
server.sinks = k1

#config the source
server.sources.r1.type = netcat
server.sources.r1.bind = ${主机IP}
server.sources.r1.port = 44444
server.sources.r1.interceptors= i1
server.sources.r1.interceptors.i1.type= regex_filter
server.sources.r1.interceptors.i1.regex= (flume)|(myflume)
server.sources.r1.interceptors.i1.excludeEvents= false
server.sources.r1.channels = c1

#config the channel
server.channels.c1.type = memory
server.channels.c1.capacity = 1000
server.channels.c1.transactionCapacity = 100

#config the sink
server.sinks.k1.type = logger
server.sinks.k1.channel = c1
```

## 9.16 Flume 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Flume相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/角色名”。

- FlumeServer: “/var/log/Bigdata/flume/flume”
- FlumeClient: “/var/log/Bigdata/flume-client-n/flume”
- MonitorServer: “/var/log/Bigdata/flume/monitor”

**日志归档规则：**Flume日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过50MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

表 9-53 Flume 日志列表

| 日志类型   | 日志文件名                          | 描述                            |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 运行日志   | /flume/flumeServer.log         | FlumeServer运行环境信息日志。          |
|        | /flume/install.log             | FlumeServer安装日志。              |
|        | /flume/flumeServer-gc.log.<编号> | FlumeServer进程的GC归档日志。         |
|        | /flume/prestartDvietail.log    | Flume启动前的工作日志。                |
|        | /flume/startDetail.log         | Flume进程启动工作日志。                |
|        | /flume/stopDetail.log          | Flume进程停止日志。                  |
|        | /monitor/monitorServer.log     | MonitorServer运行环境信息日志。        |
|        | /monitor/startDetail.log       | MonitorServer进程启动工作日志。        |
|        | /monitor/stopDetail.log        | MonitorServer进程停止日志。          |
|        | function.log                   | 外部函数调用日志。                     |
|        | /flume/flume-用户名-日期-pid-gc.log | Flume进程的GC日志。                 |
|        | /flume/Flume-audit.log         | Flume客户端的审计日志。                |
|        | /flume/startAgent.out          | Flume启动前的进程参数日志。              |
| 堆栈信息日志 | threadDump-<DATE>.log          | NodeAgent下发停止服务指令时打印jstack日志。 |

## 日志级别

Flume提供了如表9-54所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 9-54 日志级别

| 日志类型 | 级别    | 描述                      |
|------|-------|-------------------------|
| 运行日志 | FATAL | FATAL表示系统运行的致命错误信息。     |
|      | ERROR | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
|      | WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
|      | INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
|      | DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Flume的“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

----结束

### 说明

配置完成后即生效，不需要重启服务。

## 日志格式

Flume的日志格式如下所示：

表 9-55 日志格式

| 日志类型 | 格式                                                                                                    | 示例                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运行日志 | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS> <Log Level><<br>产生该日志的线程名字> <log<br>中的message> <日志事件的发<br>生位置>           | 2014-12-12 11:54:57,316   INFO<br>  [main]   log4j dynamic load is<br>start.  <br>org.apache.flume.tools.LogDyn<br>amicLoad.start(LogDynamicLoa<br>d.java:59) |
|      | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS><User<br>Name><User<br>IP><Time><Operation><Reso<br>urce><Result><Detail> | 2014-12-12 23:04:16,572   INFO<br>  [SinkRunner-PollingRunner-<br>DefaultSinkProcessor]  <br>SRCIP=null OPERATION=close                                       |

## 9.17 Flume 客户端 Cgroup 使用指导

### 操作场景

该操作指导用户加入、退出Cgroup，查询Cgroup状态以及更改Cgroup cpu阈值。

### 操作步骤

- 加入Cgroup

执行以下命令，加入Cgroup，假设Flume客户端安装路径为“/opt/FlumeClient”，Cgroup cpu阈值设置为50%：

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin  
./flume-manage.sh cgroup join 50
```

 说明

- 该命令不仅可以加入Cgroup，同时也可以更改Cgroup cpu阈值。
  - Cgroup cpu阈值取值范围为1~100\*N之间的整数，N表示机器cpu核数。
- 查询Cgroup状态  
执行以下命令，查询Cgroup状态，假设Flume客户端安装路径为“/opt/FlumeClient”：  

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin  
./flume-manage.sh cgroup status
```
  - 退出Cgroup  
执行以下命令，退出Cgroup，假设Flume客户端安装路径为“/opt/FlumeClient”：  

```
cd /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/bin  
./flume-manage.sh cgroup exit
```

### 📖 说明

- 客户端安装完成后，会自动创建默认Cgroup。若安装客户端时未配置“-s”参数，则默认值为“-1”，表示agent进程不受cpu使用率限制。
- 加入、退出Cgroup时，agent进程不受影响。若agent进程未启动，加入、退出Cgroup仍然可以成功执行，待下一次agent启动时生效。
- 客户端卸载完成后，安装时期创建的Cgroup会自动删除。

## 9.18 Flume 第三方插件二次开发指导

### 操作场景

该操作指导用户进行第三方插件二次开发。

### 前提条件

- 第三方jar包。
- 已成功安装Flume服务端或者客户端，如安装目录为“/opt/flumeclient”。

### 操作步骤

**步骤1** 将自主研发的代码打成jar包。

**步骤2** 建立插件目录布局。

1. 进“*Flume客户端安装目录*/fusionInsight-flume-\*/plugins.d”路径下，使用以下命令建立目录，可根据实际业务进行命名，无固定名称：

```
cd /opt/flumeclient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/plugins.d
```

```
mkdir thirdPlugin
```

```
cd thirdPlugin
```

```
mkdir lib libext native
```

显示结果如下：

```
[root@██████████ plugins.d]#mkdir thirdPlugin
[root@██████████ plugins.d]#ll
total 8
drwxr-x--- 3 root root 4096 ██████████ native
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ██████████ thirdPlugin
[root@██████████ plugins.d]#cd thirdPlugin/
[root@██████████ thirdPlugin]#mkdir lib libext native
[root@██████████ thirdPlugin]#ll
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ██████████ lib
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ██████████ libext
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ██████████ native
[root@██████████ thirdPlugin]#
```

2. 将第三方jar包放入“*Flume客户端安装目录*/fusionInsight-flume-\*/plugins.d/thirdPlugin/lib”路径下，若该jar包依赖其他jar包，则将所依赖的jar包放入“*Flume客户端安装目录*/fusionInsight-flume-\*/plugins.d/thirdPlugin/libext”文件夹中，“*Flume客户端安装目录*/fusionInsight-flume-\*/plugins.d/thirdPlugin/native”放置本地库文件。

**步骤3** 配置 “*Flume客户端安装目录*/fusionInsight-flume-\*/conf/properties.properties” 文件。

具体properties.properties参数配置方法，参考[非加密传输](#)和[加密传输](#)对应典型场景中properties.properties文件参数列表的说明。

----结束

## 9.19 Flume 常见问题

Flume日志保存在/var/log/Bigdata/flume/flume/flumeServer.log 里。绝大多数数据传输异常、数据传输不成功，在日志里都可以看到提示。可以直接输入以下命令查看：

**tailf /var/log/Bigdata/flume/flume/flumeServer.log**

- 问题：当配置文件上传后，发现异常，重新上传配置文件，发现仍然没有满足场景要求，但日志上没有任何异常。

解决方法：重启此flume进程，**kill -9 进程代码**，再看日志。

- 问题：连接HDFS出现java.lang.IllegalArgumentException: Keytab is not a readable file: /opt/test/conf/user.keytab。

解决方法：添加Flume运行用户读写权限。

- 问题：执行Flume客户端连接Kafka报如下错误：

```
Caused by: java.io.IOException: /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/cof//jaas.conf (No such file or directory)
```

解决方法：新增jaas.conf配置文件并保存到flume client的conf路径下。

### vi jaas.conf

```
KafkaClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/test/conf/user.keytab"
principal="flume_hdfs@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
```

参数keyTab和principal根据实际情况修改。

- 问题：执行Flume客户端连接HBase报如下错误：

```
Caused by: java.io.IOException: /opt/FlumeClient/fusioninsight-flume-Flume组件版本号/cof//jaas.conf (No such file or directory)
```

解决方法：新增jaas.conf配置文件并保存到flume client的conf路径下。

### vi jaas.conf

```
Client {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
keyTab="/opt/test/conf/user.keytab"
principal="flume_hbase@<系统域名>"
useTicketCache=false
storeKey=true
debug=true;
};
```

参数keyTab和principal根据实际情况修改。

- 问题：一旦提交配置文件后，flume agent即在占用资源运行，如何恢复到没有上传配置文件的状况？

解决方法：提交一个内容为空的properties.properties文件。

# 10 使用 Guardian

## 10.1 配置 Guardian 常用参数

### 参数入口

请参考[修改集群服务配置参数](#)进入Guardian服务配置页面。

### 参数说明

表 10-1 Guardian 参数说明

| 参数                                    | 参数说明                                                                                                                                                                 | 默认值                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| token.server.access.label.agency.name | 指定IAM委托的名字。                                                                                                                                                          | -                                                                                                                             |
| token.server.access.iam.domain.id     | 访问IAM的用户对应的Domain的ID，只有在物理机无法配置ECS委托的场景下需要配置。                                                                                                                        | -                                                                                                                             |
| token.server.access.iam.endpoint      | IAM的EndPoint地址，只有在物理机无法配置ECS委托的场景下会被使用。如果在meta组件中配置了OBS的endpoint，此配置会根据https://iam-apigateway-proxy.\$ {obs_endpoint_region_id}.\$ {obs_endpoint_domain_name}规则自动生成。 | 如果在meta组件中配置了OBS的endpoint，此配置会根据https://iam-apigateway-proxy.\$ {obs_endpoint_region_id}.\$ {obs_endpoint_domain_name}规则自动生成。 |
| token.server.access.iam.sk            | 访问IAM用户的SK，只有在物理机无法配置ECS委托的场景下需要配置。                                                                                                                                  | -                                                                                                                             |

| 参数                                  | 参数说明                                                                                                                                   | 默认值   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| token.server.access.iam.ak          | 访问IAM的AK，只有在物理机无法配置ECS委托的场景下需要配置，该用户需要有Agent Operator的角色权限。                                                                            | -     |
| token.server.access.iam.project.id  | 访问IAM的用户对应的Project ID，只有在对接LakeFormation的物理机无法配置ECS委托场景时才需要配置。                                                                         | -     |
| fs.obs.delegation.token.providers   | 默认值为空。当“fs.obs.guardian.enabled”参数值为“true”时，该参数值需要同时勾选“com.xxx.mrs.dt.MRSDelegationTokenProvider”和“com.xxx.mrs.dt.GuardianDTProvider”。 | -     |
| fs.obs.guardian.accesslabel.enabled | 是否开启使用Guardian对接OBS的access label功能。                                                                                                    | false |
| fs.obs.guardian.enabled             | 是否开启使用Guardian。<br><b>说明</b><br>修改该参数值后需要重新同步配置、重启集群和刷新客户端的配置。                                                                         | false |

## 10.2 Guardian 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Guardian相关日志的存储路径为：“/var/log/Bigdata/guardian/token-server”。

**日志归档规则：**Guardian的运行日志启动了自动压缩归档功能，当日志大小超过50MB的时候（此日志文件大小可进行配置，详情请参见“配置日志级别与文件大小”），会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“token-server.log.[编号]”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 10-2 Guardian 日志列表

| 日志类型 | 日志文件名            | 描述               |
|------|------------------|------------------|
| 运行日志 | token-server.log | Guardian服务运行时的日志 |
|      | startDetail.log  | Guardian服务预启动日志  |

| 日志类型 | 日志文件名          | 描述             |
|------|----------------|----------------|
|      | stopDetail.log | Guardian服务停止日志 |
|      | gc.log         | Guardian服务gc日志 |

## 日志级别

Guardian提供了如下表2所示的日志级别。

日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 10-3 日志级别

| 级别    | 描述                      |
|-------|-------------------------|
| ERROR | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager系统。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Guardian > 配置 > 全部配置”。
- 步骤3** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤4** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤5** 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后配置生效。

### 📖 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

# 11 使用 HBase

## 11.1 从零开始使用 HBase

HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。本章节提供从零开始使用HBase的操作指导，在集群Master节点中更新客户端，通过客户端实现创建表，往表中插入数据，修改表，读取表数据，删除表中数据以及删除表的功能。

### 背景信息

假定用户开发一个应用程序，用于管理企业中的使用A业务的用户信息，使用HBase客户端实现A业务操作流程如下：

- 创建用户信息表user\_info。
- 在用户信息中新增用户的学历、职称信息。
- 根据用户编号查询用户姓名和地址。
- 根据用户姓名进行查询。
- 用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。
- A业务结束后，删除用户信息表。

表 11-1 用户信息

| 编号          | 姓名 | 性别 | 年龄 | 地址  |
|-------------|----|----|----|-----|
| 12005000201 | A  | 男  | 19 | A城市 |
| 12005000202 | B  | 女  | 23 | B城市 |
| 12005000203 | C  | 男  | 26 | C城市 |
| 12005000204 | D  | 男  | 18 | D城市 |
| 12005000205 | E  | 女  | 21 | E城市 |
| 12005000206 | F  | 男  | 32 | F城市 |
| 12005000207 | G  | 女  | 29 | G城市 |

| 编号          | 姓名 | 性别 | 年龄 | 地址  |
|-------------|----|----|----|-----|
| 12005000208 | H  | 女  | 30 | H城市 |
| 12005000209 | I  | 男  | 26 | I城市 |
| 12005000210 | J  | 男  | 25 | J城市 |

## 前提条件

已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。在使用客户端前，需要先下载并更新客户端配置文件，确认Manager的主管理节点后才能使用客户端。

## 操作步骤

**步骤1** 在主管理节点使用客户端。

1. 以客户端安装用户登录客户端安装节点，执行以下命令切换到客户端目录。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建HBase表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如，**kinit hbaseuser**。

4. 直接执行HBase组件的客户端命令。

```
hbase shell
```

**步骤2** 运行HBase客户端命令，实现A业务。

1. 根据表11-1创建用户信息表user\_info并添加相关数据。

```
create 'user_info',{NAME => 'i'}
```

以增加编号12005000201的用户信息为例，其他用户信息参照如下命令依次添加：

```
put 'user_info','12005000201','i:name','A'
```

```
put 'user_info','12005000201','i:gender','Male'
```

```
put 'user_info','12005000201','i:age','19'
```

```
put 'user_info','12005000201','i:address','City A'
```

2. 在用户信息表user\_info中新增用户的学历、职称信息。

以增加编号为12005000201的用户的学历、职称信息为例，其他用户类似。

```
put 'user_info','12005000201','i:degree','master'
```

```
put 'user_info','12005000201','i:pose','manager'
```

3. 根据用户编号查询用户姓名和地址。

以查询编号为12005000201的用户姓名和地址为例，其他用户类似。

```
scan 'user_info',  
{STARTROW=>'12005000201',STOPROW=>'12005000201',COLUMNS=>['i:name','i:address']}
```

4. 根据用户姓名进行查询。

以查询A用户信息为例，其他用户类似。

```
scan 'user_info',{FILTER=>"SingleColumnValueFilter('i','name',=,'binary:A')"} }
```

5. 删除用户信息表中该用户的数据。

所有用户的数据都需要删除，以删除编号为12005000201的用户数据为例，其他用户类似。

- 依次删除编号为12005000201的用户的的所有数据字段，以删除“age”字段为例：

```
delete 'user_info','12005000201','i:age'
```

- 删除编号为12005000201的用户的的所有数据：

```
delete all 'user_info','12005000201'
```

6. 删除用户信息表。

```
disable 'user_info'
```

```
drop 'user_info'
```

----结束

## 11.2 使用 HBase 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用HBase客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/hadoopclient”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。  
“机机”用户需要下载keytab文件，“人机”用户第一次登录时需修改密码。
- 非root用户使用HBase客户端，请确保该HBase客户端目录的属主为该用户，否则请参考如下命令修改属主。

```
chown user:group -R 客户端安装目录/HBase
```

### 使用 HBase 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令切换到客户端目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建HBase表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

**kinit 组件业务用户**

例如，**kinit hbaseuser**。

**步骤5** 直接执行HBase组件的客户端命令。

**hbase shell**

----结束

## HBase 客户端常用命令

常用的HBase客户端命令如下表所示。

表 11-2 HBase 客户端命令

| 命令       | 说明                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create   | 创建一张表，例如 <b>create 'test', 'f1', 'f2', 'f3'</b> 。                                                         |
| disable  | 停止指定的表，例如 <b>disable 'test'</b> 。                                                                         |
| enable   | 启动指定的表，例如 <b>enable 'test'</b> 。                                                                          |
| alter    | 更改表结构。可以通过alter命令增加、修改、删除列族信息以及表相关的参数值，例如 <b>alter 'test', {NAME =&gt; 'f3', METHOD =&gt; 'delete'}</b> 。 |
| describe | 获取表的描述信息，例如 <b>describe 'test'</b> 。                                                                      |
| drop     | 删除指定表。删除前表必须已经是停止状态，例如 <b>drop 'test'</b> 。                                                               |
| put      | 写入指定cell的value。Cell的定位由表、rowk、列组合起来唯一决定，例如 <b>put 'test', 'r1', 'f1:c1', 'myvalue1'</b> 。                 |
| get      | 获取行的值或者行的指定cell的值。例如 <b>get 'test', 'r1'</b> 。                                                            |
| scan     | 查询表数据。参数中指定表名和scanner，例如 <b>scan 'test'</b> 。                                                             |

## 11.3 创建 HBase 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置HBase的角色。HBase角色可设置HBase管理员权限以及HBase表和列族的读（R）、写（W）、创建（C）、执行（X）或管理（A）权限。

用户需要在HBase中对指定的数据库或表设置权限，才能够创建表、查询数据、删除数据、插入数据、更新数据以及授权他人访问HBase表。

### 说明

- 安全模式支持创建HBase角色，普通模式不支持创建HBase角色。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加HBase的Ranger访问权限策略](#)。

## 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 已登录Manager。

## 操作步骤

**步骤1** 在Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 设置角色“配置资源权限”请参见[表11-3](#)。

HBase权限：

- HBase Scope：对HBase表授权，最小支持设置列的读（R）和写（W）权限。
- HBase管理员权限：HBase管理员权限。

### 说明

用户对自己创建的表具有读（R）、写（W）、创建（C）、执行（X）或管理（A）权限。

表 11-3 设置角色

| 任务场景         | 角色授权操作                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置HBase管理员权限 | 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase”，勾选“HBase管理员权限”。                                                                                                                                                                      |
| 设置用户创建表的权限   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope”。</li><li>2. 单击“global”。</li><li>3. 在指定命名空间的“权限”列，勾选“创建”和“执行”。例如勾选默认命名空间“default”的“创建”和“执行”。</li></ol>                   |
| 设置用户写入数据的权限  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global”。</li><li>2. 在指定命名空间的“权限”列，勾选“写”。例如勾选默认命名空间“default”的“写”。HBase子对象默认可从父对象继承权限，此时已授予向命名空间中的表写入数据的权限。</li></ol> |

| 任务场景            | 角色授权操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置用户读取数据的权限     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global”。</li><li>2. 在指定命名空间的“权限”列，勾选“读”。例如勾选默认命名空间“default”的“读”。HBase子对象默认可从父对象继承权限，此时已授予从命名空间中的表读取数据的权限。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 设置用户管理命名空间或表的权限 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global”。</li><li>2. 在指定命名空间的“权限”列，勾选“管理”。例如勾选默认命名空间“default”的“管理”。</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 设置列的读取或写入权限     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global”，单击指定命名空间显示命名空间的表。</li><li>2. 单击指定的表。</li><li>3. 单击指定的列族。</li><li>4. 确认是否是新建角色？<ul style="list-style-type: none"><li>- 是，在“资源名称”的输入框输入列名称，多个列用英文逗号分隔，勾选“读”或“写”。如果HBase表中不存在同名的列，则创建同名的列后角色将拥有该列的权限。列权限设置完成。</li><li>- 否，修改已有HBase角色的列权限，表格将显示已单独设置权限的列，执行<a href="#">步骤3.5</a>。</li></ul></li><li>5. 角色新增列权限，在“资源名称”的输入框输入列名称并设置列的权限。角色修改列权限，可以在“资源名称”的输入框输入列名称并设置列权限，也可以在表格中直接修改列的权限。若在表格中修改了列权限，又同时增加了同名的列权限，则无法保存。角色修改列权限，建议直接修改列的权限。支持搜索功能。</li></ol> |

**步骤4** 单击“确定”完成，返回“角色”。

----结束

## 11.4 配置 HBase 备份

### 操作场景

HBase集群备份作为提高HBase集群系统高可用性的一个关键特性，为HBase提供了实时的异地数据备份功能。它对外提供了基础的运维工具，包含主备关系维护、重建，数据校验，数据同步进展查看等功能。为了实现数据的实时备份，可以把本HBase集群中的数据备份到另一个集群。

## 前提条件

- 主备集群都已经安装并启动成功（在Console页面“现有集群”页签，查看集群状态为“运行中”），且获取集群的管理员权限。
- 必须保证主备集群间的网络畅通和端口的使用。
- 主备集群必须已配置跨集群互信
- 如果主集群上有历史数据，需要同步到备集群上，那么主备集群必须配置跨集群拷贝，请参见[启用集群间拷贝功能](#)。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 必须在主备集群中的“/etc/hosts”文件中，配置**主备集群所有机器**的机器名与业务IP地址的对应关系。配置方式为在hosts文件中追加"192.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\* host1"。
- 主备集群间的网络带宽需要根据业务流量而定，不应少于最大的可能业务流量。

## 使用约束

- 尽管备份提供了实时的数据复制功能，但实际的数据同步进展，由多方面的因素决定的，例如，当前主集群业务的繁忙程度，备集群进程的健康状态等。因此，在正常情形下，备集群不应该接管业务。极端情形下是否可以接管业务，可由系统维护人员以及决策人员根据当前的数据同步指标来决定。
- 备份功能当前仅支持一主一备。
- 通常情况下，不允许对备集群的同步表进行表级别的操作，例如修改表属性、删除表等，一旦误操作备集群后会造成主集群数据同步失败、备集群对应表的数据丢失。
- 主集群的HBase表已启用备份功能同步数据，用户每次修改表的结构时，需要手动修改备集群的同步表结构，保持与主集群表结构一致。

## 操作步骤

### 启用主集群的备份功能来同步put方式写入的数据

**步骤1** 登录MRS控制台，单击集群名称，选择“组件管理”。

**步骤2** 进入HBase服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。

#### 说明

若集群详情页面没有“组件管理”页签，请先完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

**步骤3** （可选）如[表11-4](#)所示，为HBase备份操作过程中的可选配置项，您可以根据描述来进行参数配置，或者使用缺省提供的值。

表 11-4 可选配置项

| 配置入口           | 配置项                         | 默认值    | 描述                                                  |
|----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| “HMaster > 性能” | hbase.master.logcleaner.ttl | 600000 | HLog文件生存时间。如果配置值为“604800000”（单位：毫秒），表示HLog的保存期限为7天。 |

| 配置入口                         | 配置项                                          | 默认值      | 描述                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | hbase.master.cleaner.interval                | 60000    | HMaster清理过去HLog文件的周期，即超过设置的时间的HLog会被自动删除。建议尽可能配置大的值来保留更多的HLog。                                                                |
| “RegionServer > Replication” | replication.source.size.capacity             | 16777216 | edits最大大小。单位为byte。如果edit大小超过这个值Hlog edits将会发送到备集群。                                                                            |
|                              | replication.source.nb.capacity               | 25000    | edits最大数目，是另一个触发Hlog edits到备集群的条件。当主集群同步数据到备集群中时，主集群会从HLog中读取数据，此时会根据本参数配置的个数读取并发送。与“replication.source.size.capacity”一起配置使用。 |
|                              | replication.source.maxretriesmultiplier      | 10       | replication出现异常时的最大重试次数。                                                                                                      |
|                              | replication.source.sleepforretries           | 1000     | 每次重试的sleep时间。（单位：毫秒）                                                                                                          |
|                              | hbase.regionserver.replication.handler.count | 6        | RegionServer上的replication RPC服务器实例数。                                                                                          |

### 启用主集群备份功能来同步Bulkload方式写入的数据

**步骤4** 是否启用Bulkload写数据备份功能？

#### 📖 说明

当使用了HBase的Bulkload导入数据的特性且需要同步这些数据时，需要开启批量写数据备份功能。

是，执行**步骤5**。

否，执行**步骤9**。

**步骤5** 参考**修改集群服务配置参数**进入HBase服务参数“全部配置”界面。

**步骤6** 在主、备集群的HBase配置界面，搜索并修改“hbase.replication.cluster.id”参数，表示主、备集群HBase的id，例如主集群HBase的id配置为“replication1”，备集群HBase的id配置为“replication2”，用于主备集群的连接。为了节省数据开销建议参数值长度不超过30。

**步骤7** 在备集群的HBase配置界面，搜索并修改“hbase.replication.conf.dir”参数，表示备集群中所使用主集群客户端的HBase配置，用于启用bulkload数据备份功能时的数据备份。参数值为路径名，例如“/home”。

 说明

- 当启用bulkload数据备份功能时，需在备集群的所有RegionServer节点上手动放置主集群中HBase相应客户端配置文件(core-site.xml, hdfs-site.xml, hbase-site.xml)，放置配置文件的实际路径为“\${hbase.replication.conf.dir}/\${hbase.replication.cluster.id}”。例如备集群的hbase.replication.conf.dir配置为“/home”，主集群的hbase.replication.cluster.id配置为“replication1”，则配置文件放置在备集群中实际的路径为“/home/replication1”。并修改对应目录及文件相应权限，可执行如下命令**chown -R omm:wheel /home/replication1**。
- 客户端配置文件可从主集群中的客户端中获取，例如，路径为“/opt/client/HBase/hbase/conf”。

**步骤8** 在主集群的HBase配置界面，搜索并修改“hbase.replication.bulkload.enabled”参数，将配置项的值修改为“true”，启用Bulkload写数据备份功能。

**重启HBase服务并安装客户端。**

**步骤9** 保存配置，并重启HBase服务。

**步骤10** 在主备集群，更新客户端配置文件。

**同步主集群表数据。（主集群无数据可不执行）**

**步骤11** 以“hbase”用户进入集群的HBase shell界面。

1. 在已更新客户端的主管理节点，执行以下命令切换到客户端目录。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit hbase
```

 说明

执行**kinit hbase**后系统提示输入密码，hbase用户默认密码请联系系统管理员获取。

4. 直接执行HBase组件的客户端命令。

```
hbase shell
```

**步骤12** 检查备集群上是否已有历史数据。如果有历史数据且需要保持主备集群上的数据完全一致，需要先清理备集群上的数据。

1. 在备集群的hbase shell界面中，执行**list**命令查看备集群中已经存在的表。
2. 根据输出列表删除备集群上的数据表。

```
disable 'tableName'
```

```
drop 'tableName'
```

**步骤13** 检查配置HBase备份并启用数据同步后，主集群是否已存在表及数据，且历史数据需要同步到备集群。

执行**list**命令查看主集群中已经存在的表，使用**scan 'tableName'**命令查看表中是否已经有历史数据。

- 是，存在表且需要同步数据，执行**步骤14**。
- 否，不需要同步数据，任务结束。

**步骤14** 配置HBase备份时不支持自动同步表中的历史数据，需要对主集群的历史数据进行备份，然后再手动同步历史数据到备集群中。

手动同步即单表的同步，单表手动同步通过Export、distcp、Import来完成。

单表手动同步操作步骤：

1. 从主集群导出表中数据。

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export -**  
**Dhbase.mapreduce.include.deleted.rows=true** 表名 保存源数据的目录

例如，**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export -**  
**Dhbase.mapreduce.include.deleted.rows=true t1 /user/hbase/t1**

2. 把导出的数据复制到备集群。

**hadoop distcp** 主集群保存源数据的目录 *hdfs://ActiveNameNodeIP:9820/备集群保存源数据的目录*

其中，ActiveNameNodeIP是备集群中主NameNode节点的IP地址。

例如，**hadoop distcp /user/hbase/t1 hdfs://192.168.40.2:9820/user/**  
**hbase/t1**

3. 使用备集群HBase表用户，在备集群中导入数据。

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import -Dimport.bulk.output=**  
**备集群保存输出的目录 表名 备集群保存源数据的目录**

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles** 备集群  
保存输出的目录 表名

例如，**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import -**  
**Dimport.bulk.output=/user/hbase/output\_t1 t1 /user/hbase/t1**

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /user/**  
**hbase/output\_t1 t1**

添加主备集群备份关系。

**步骤15** 在HBase shell中执行如下命令，创建主集群HBase与备集群HBase之间的备份同步关系。

```
add_peer '备集群ID', CLUSTER_KEY => '备集群ZooKeeper地址信息',{HDFS_CONFS => true}
```

- 备集群ID表示主集群识别备集群使用的id，建议使用字母与数字。
- 备集群ZooKeeper地址信息包含ZooKeeper业务IP地址、侦听客户端连接的端口和备集群的HBase在ZooKeeper上的根目录。
- **{HDFS\_CONFS => true}**表示将主集群的默认HDFS配置信息同步到对应集群，用于备集群的HBase访问主集群的HDFS。如果不启用Bulkload批量写数据备份，可以不使用此参数。

例如，添加包含BulkLoad数据的主备集群备份关系，若备集群ID为

“replication2”，备集群ZooKeeper地址信息为

“192.168.40.2,192.168.40.3,192.168.40.4:2181:/hbase”。

- 安全集群请执行：**add\_peer 'replication2',CLUSTER\_KEY =>**  
**'192.168.40.2,192.168.40.3,192.168.40.4:2181:/hbase',CONFIG =>**  
**{ "hbase.regionserver.kerberos.principal" => "<val>",**  
**"hbase.master.kerberos.principal" => "<val2>" },** 普通集群请执行  
**add\_peer 'replication2',CLUSTER\_KEY =>**  
**'192.168.40.2,192.168.40.3,192.168.40.4:2181:/hbase'**

其中参数“hbase.master.kerberos.principal”和“hbase.regionserver.kerberos.principal”为安全集群中hbase的kerberos用户，可搜索客户端中hbase-site.xml文件得到参数值。例如，客户端安装在master节点的“/opt/client”下，则可使用命令**grep "kerberos.principal" /opt/client/HBase/hbase/conf/hbase-site.xml -A1**获取，如下图所示。

图 11-1 获取 hbase 的 principal

```
[root@hadoop000005 opt]# grep "kerberos.principal" /opt/client/HBase/hbase/conf/hbase-site.xml -A1
<name>hbase.regionserver.kerberos.principal</name>
<value>hbase/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM</value>
--
<name>hbase.master.kerberos.principal</name>
<value>hbase/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM</value>
--
```

### 说明

1. 获取ZooKeeper业务IP地址。  
登录MRS控制台，单击集群名称，选择“组件管理 > ZooKeeper > 实例”，获取ZooKeeper业务IP地址。
2. 在ZooKeeper服务参数“全部配置”界面，搜索获取clientPort，即为客户端连接服务器的端口。
3. 执行**list\_peers**命令判断主备备份关系添加结果，当界面提示以下信息表示成功。  
hbase(main):003:0> list\_peers  
PEER\_ID CLUSTER\_KEY ENDPOINT\_CLASSNAME STATE REPLICATE\_ALL NAMESPACES  
TABLE\_CFS BANDWIDTH SERIAL  
replication2 192.168.0.13,192.168.0.177,192.168.0.25:2181:/hbase ENABLED true 0 false

指定主备集群写数据状态。

**步骤16** 在主集群HBase shell界面，执行以下命令保持写数据状态。

**set\_clusterState\_active**

界面提示以下信息表示执行成功：

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_active
=> true
```

**步骤17** 在备集群HBase shell界面，执行以下命令保持只读数据状态。

**set\_clusterState\_standby**

界面提示以下信息表示执行成功：

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_standby
=> true
```

启用HBase备份功能同步数据。

**步骤18** 检查备集群的HBase服务实例中，是否已存在一个命名空间，与待启用备份功能的HBase表所属的命名空间名称相同？

在备集群的HBase shell中，执行**list\_namespace**命令，查询命名空间。

- 是，存在同名的命名空间，执行**步骤19**。
- 否，不存在同名的命名空间，需先在备集群的HBase shell中，执行**create\_namespace 'ns1'**创建同名的命名空间，然后执行**步骤19**。

**步骤19** 在主集群的HBase shell中，执行以下命令，启用主集群表的数据实时备份功能，确保后续主集群中修改的数据能够实时同步到备集群中。

一次只能针对一个HTable进行数据同步。

**enable\_table\_replication '表名'**

#### 📖 说明

- 若备集群中不存与要开启实时同步的表同名的表，则该表会自动创建。
- 若备集群中存在与要开启实时同步的表同名的表，则两个表的结构必须一致。
- 若'表名'设置了加密算法SMS4或AES，则不支持对此HBase表启用将数据从主集群实时同步到备集群的功能。
- 若备集群不在线，或备集群中已存在同名但结构不同的表，启用备份功能将失败。  
若备集群不在线，请启动备集群。  
若备集群中已存在同名但结构不同的表，请修改备集群的表结构为相同的表结构。在备集群的HBase shell中，执行**alter**命令，参考示例修改。

**步骤20** 在主集群的HBase shell中，执行以下命令，启用主集群的实时备份功能，同步HBase的权限表。

**enable\_table\_replication 'hbase:acl'**

#### 📖 说明

主集群HBase源数据表修改权限时，如果备集群需要正常读取数据，请修改备集群角色的权限。

**检验主备集群数据同步状态。**

**步骤21** 在HBase客户端执行以下命令，校验主备集群同步的数据。启用备份同步功能后，也可以执行该命令检验新的同步数据是否一致。

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.replication.VerifyReplication --starttime=开始时间 --endtime=结束时间 列族名称 备集群ID 表名**

#### 📖 说明

- 开始时间必须早于结束时间。
- 开始时间和结束时间需要填写时间戳的格式，例如执行**date -d "2015-09-30 00:00:00" + %s**将普通时间转化为时间戳格式。因此命令返回的为10位数字（精确到秒），而HBase识别的为13位（精确到毫秒），所以需要在date命令返回的结果后补上3个0。

**主备集群发生倒换**

#### 📖 说明

1. 当备集群需要被倒换为主集群时，请参见**步骤2~步骤10**和**步骤15~步骤20**重新配置主备关系。
2. 勿需执行“同步集群表数据”操作，即**步骤11~步骤14**。

----**结束**

## 相关命令

表 11-5 HBase 备份

| 操作        | 命令                                                                                                                                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建立主备关系    | <b>add_peer</b> '备集群ID', '备集群地址信息'<br>示例:<br><b>add_peer</b> '1',<br>'zk1,zk2,zk3:2181:/hbase'<br><b>add_peer</b> '1',<br>'zk1,zk2,zk3:2181:/hbase1' | 建立主集群与备集群的关系, 让其互相对应。如果启用Bulkload批量写数据备份, 则命令为 <b>add_peer</b> '备集群ID', <b>CLUSTER_KEY</b> => '备集群地址信息', 并配置参数 " <b>hbase.replication.conf.dir</b> ", 同时手动拷贝主集群的hbase相应客户端配置文件到备集群的所有RegionServer节点, 详情请参考 <a href="#">步骤4~11</a> 。 |
| 移除主备关系    | <b>remove_peer</b> '备集群ID'<br>示例:<br><b>remove_peer</b> '1'                                                                                          | 在主集群中移除备集群的信息。                                                                                                                                                                                                                      |
| 查询主备关系    | <b>list_peers</b>                                                                                                                                    | 在主集群中查询已经设置的备集群的信息, 主要为Zookeeper信息。                                                                                                                                                                                                 |
| 启用用户表实时同步 | <b>enable_table_replication</b> '表名'<br>示例:<br><b>enable_table_replication</b> 't1'                                                                  | 在主集群中, 设置已存在的表同步到备集群。                                                                                                                                                                                                               |
| 禁用用户表实时同步 | <b>disable_table_replication</b> '表名'<br>示例:<br><b>disable_table_replication</b> 't1'                                                                | 在主集群中, 设置已存在的表不同步到备集群。                                                                                                                                                                                                              |
| 主备集群数据校验  | <b>bin/hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.replication.VerifyReplication --starttime=开始时间 --endtime=结束时间 列族名称 备集群ID 表名</b>                       | 检查指定的表在主备集群间的数据是否一致。<br>命令行中参数说明如下: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 开始时间: 如果未设置, 则取默认的开始时间为0。</li> <li>• 结束时间: 如果未设置, 则取默认的结束时间为当前操作提交的时间。</li> <li>• 表名: 如果未输入表名, 则默认校验所有的启用了实时同步的用户表。</li> </ul>                         |
| 切换数据写入状态  | <b>set_clusterState_active</b><br><b>set_clusterState_standby</b>                                                                                    | 设置集群HBase表是否可写入数据。                                                                                                                                                                                                                  |

| 操作                        | 命令                                                                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增或更新已经在对端集群保存的主集群中HDFS配置 | <code>set_replication_hdfs_confs 'PeerId', {'key1' =&gt; 'value1', 'key2' =&gt; 'value2'}</code> | 启用包含Bulkload数据的备份，在主集群修改HDFS参数时，新的参数值默认不会从主集群自动同步到备集群，需要手动执行命令同步。受影响的参数如下： <ul style="list-style-type: none"><li>“fs.defaultFS”</li><li>“dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster”</li><li>“dfs.client.failover.connection.retries.on.timeouts”</li><li>“dfs.client.failover.connection.retries”</li></ul> 例如，“fs.defaultFS”修改为“hdfs://hacluster_sale”，同步HDFS配置到id为1的备集群时执行： <code>set_replication_hdfs_confs '1', {'fs.defaultFS' =&gt; 'hdfs://hacluster_sale'}</code> |

## 11.5 配置 HBase 参数

### 📖 说明

该章节操作仅适用于MRS 3.x之前版本集群。

当MRS服务中默认的参数配置不足以满足用户需要时，用户可以自定义修改参数配置来适应自身需求。

**步骤1** 登录集群详情页面，选择“组件管理”。

### 📖 说明

若集群详情页面没有“组件管理”页签，请先完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

**步骤2** 选择“HBase > 服务配置”，将“基础配置”切换为“全部配置”，进入HBase配置界面修改参数配置。

表 11-6 HBase 参数说明

| 参数                                    | 参数说明                                                                                                                  | 参数值                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| hbase.regionserver.hfile.durable.sync | 设置是否启用Hfile持久性以将数据持久化到磁盘。若将该参数设置为true，由于每个Hfile写入HBase时都会被hadoop fsync同步到磁盘上，则HBase性能将受到影响。<br>该参数仅在MRS 1.9.2及之前版本存在。 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> 默认值为true |
| hbase.regionserver.wal.durable.sync   | 设置是否启用WAL文件持久性以将WAL数据持久化到磁盘。若将该参数设置为true，由于每个WAL的编辑都会被hadoop fsync同步到磁盘上，则HBase性能将受到影响。<br>该参数仅在MRS 1.9.2及之前版本存在。     | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> 默认值为true |

----结束

## 11.6 启用集群间拷贝功能

### 操作场景

当用户需要将保存在HDFS中的数据从当前集群备份到另外一个集群时，需要使用DistCp工具。DistCp工具依赖于集群间拷贝功能，该功能默认未启用。两个集群都需要配置。

该任务指导MRS集群管理员在MRS修改参数以启用集群间拷贝功能。

### 对系统的影响

启用集群间复制功能需要重启Yarn，服务重启期间无法访问。

### 前提条件

两个集群HDFS的参数“hadoop.rpc.protection”需使用相同的数据传输方式。设置为“privacy”表示加密，“authentication”表示不加密。

#### 说明

参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS服务参数“全部配置”界面“，搜索hadoop.rpc.protection查看。

### 操作步骤

**步骤1** 进入Yarn服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。

### 📖 说明

若集群详情页面没有“组件管理”页签，请先完成IAM用户同步（在集群详情页的“概览”页签，单击“IAM用户同步”右侧的“同步”进行IAM用户同步）。

**步骤2** 左边菜单栏中选择“Yarn > 集群间拷贝”。

**步骤3** 设置“dfs.namenode.rpc-address”参数的“haclusterX.remotenn1”值为对端集群其中一个NameNode实例的业务IP和RPC端口，设置“haclusterX.remotenn2”值为对端集群另外一个NameNode实例的业务IP和RPC端口。按照“IP:port”格式填写。

### 📖 说明

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”，获取NameNode实例的业务IP。

“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX.remotenn1”和“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX.remotenn2”不区分主备NameNode。NameNode RPC端口默认为“9820”，不支持通过Manager修改。

修改后参数值例如：“10.1.1.1:9820”和“10.1.1.2:9820”。

**步骤4** 保存配置并在概览页面选择“更多 > 重启服务”，重启Yarn服务。

界面提示“操作成功。”，单击“完成”，Yarn服务启动成功。

**步骤5** 登录另外一个集群，重复以上操作。

----结束

## 11.7 使用 ReplicationSyncUp 工具

### 前提条件

1. 主备集群已经安装并且启动。
2. 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
3. 当主集群HBase服务关闭时，Zookeeper和HDFS服务应该启动并运行。
4. 该工具应该由启动HBase进程的系统用户运行。
5. 如果处于安全模式，请确保备用集群的HBase系统用户具有主集群HDFS的读取权限。因为它将更新HBase系统Zookeeper节点和HDFS文件。
6. 主集群HBase故障后，主集群的Zookeeper，文件系统和网络依然可用。

### 场景介绍

Replication机制可以使用WAL将一个集群的状态与另一个集群的状态保持同步。启用HBase备份后，若主集群出现故障，ReplicationSyncUp工具会使用来自zookeeper的信息将主集群中的启用HBase备份功能的数据增量同步到备集群中。数据同步完成后，备集群可以作为主集群使用。

## 参数配置

| 参数                                 | 描述                                                          | 默认值   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| hbase.replication.bulkload.enabled | 是否开启批量加载数据复制功能。参数值类型为Boolean。开启批量加载数据复制功能后该参数须在主集群中设置为true。 | false |
| hbase.replication.cluster.id       | 源HBase集群ID。开启批量加载数据复制功能是必须设置该参数，在源集群定义。参数值类型为String。        | -     |

## 工具使用

在主集群client上输入如下命令使用：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.replication.regionserver.ReplicationSyncUp - Dreplication.sleep.before.failover=1
```

### 📖 说明

replication.sleep.before.failover是指在RegionServer启动失败时备份其剩余数据前需要的休眠时间。由于30秒（默认值）的睡眠时间没有任何意义，因此将其设置为1（s），使备份过程更快触发。

## 注意事项

1. 当主集群关闭时，此工具将从ZooKeeper节点（RS znode）获得WAL的处理进度以及WAL的处理队列，并将未复制的队列复制到备集群中。
2. 每个主集群的RegionServer在备集群ZooKeeper上的replication节点下都有自己的znode。它包含每个对等集群的一个znode。
3. 当Regionserver故障时，主集群的每个RegionServer都会通过watcher收到通知，并尝试锁定故障RegionServer的znode，包含它的队列。成功创建的RegionServer会将所有队列转移到自己队列的znode下。队列传输后，它们将从旧位置删除。
4. 在主集群关闭期间，ReplicationSyncUp工具将使用来自ZooKeeper节点的信息同步主备集群的数据，并且RegionServer znode的wals将被移动到备集群下。

## 限制和约束

如果备集群处于关闭状态或关闭了对等关系，该工具正常运行，只有该对等关系复制不会发生。

## 11.8 GeoMesa 命令行简介

### 📖 说明

该章节内容仅适用于MRS 3.1.0及之后版本。

本节介绍常用的GeoMesa命令。

安装hbase客户端后，加载环境变量后，可使用geomesa-hbase命令行。

- 查看classpath  
执行“classpath”命令，将会返回当前命令行工具的所有classpath信息。  
**bin/geomesa-hbase classpath**
- 创建表  
执行“create-schema”命令创建表，创建表时至少要指定目录名称与表名称，以及表规格。  
**bin/geomesa-hbase create-schema -c geomesa -f test -s Who:String,What:java.lang.Long,When:Date,\*Where:Point:srid=4326,Why:String**
- 描述表  
执行“describe-schema”命令获取表描述信息，描述表信息时必须指定目录名称与表名称。  
**bin/geomesa-hbase describe-schema -c geomesa -f test**
- 批量导入数据  
执行“ingest”命令批量导入数据，导入时需要指定目录名称，表名称，表规格，以及相应的数据转换器等。  
数据(车牌号，车辆颜色，经度，纬度，时间)：data.csv，并将数据表放在data文件夹中。

```
AAA,red,113.918417,22.505892,2017-04-09 18:03:46  
BBB,white,113.960719,22.556511,2017-04-24 07:38:47  
CCC,blue,114.088333,22.637222,2017-04-23 15:07:54  
DDD,yellow,114.195456,22.596103,2017-04-21 21:27:06  
EEE,black,113.897614,22.551331,2017-04-09 09:34:48
```

表结构定义：myschema.sft，并将myschema.sft放在geomesa命令行工具的conf文件夹中。

```
geomesa.sfts.cars = {  
  attributes = [  
    { name = "carid", type = "String", index = true }  
    { name = "color", type = "String", index = false }  
    { name = "time", type = "Date", index = false }  
    { name = "geom", type = "Point", index = true,srid = 4326,default = true }  
  ]  
}
```

转换器定义：myconvertor.convert，并将myconvertor.convert放在geomesa命令行工具的conf文件夹中。

```
geomesa.converters.cars = {  
  type = "delimited-text",  
  format = "CSV",  
  id-field = "$fid",  
  fields = [  
    { name = "fid", transform = "concat($1,$5)" }  
    { name = "carid", transform = "$1::string" }  
    { name = "color", transform = "$2::string" }  
    { name = "lon", transform = "$3::double" }  
    { name = "lat", transform = "$4::double" }  
    { name = "geom", transform = "point($lon,$lat)" }  
    { name = "time", transform = "date('YYYY-MM-dd HH:mm:ss',$5)" }  
  ]  
}
```

执行命令导入数据：

**bin/geomesa-hbase ingest -c geomesa -C conf/myconvertor.convert -s conf/myschema.sft data/data.csv**

数据导入其他参数具体说明请参见：<https://www.geomesa.org/documentation/user/accumulo/examples.html#ingesting-data>

- 解释查询  
执行“explain”命令获取指定查询语句执行计划的解释说明，解释语句时必须指定目录名称和表名称，以及给定查询语句。  
**bin/geomesa-hbase explain -c geomesa -f cars -q "carid = 'BBB'"**
- 统计分析  
执行“stats-analyze”命令对数据表进行统计分析，同时还可以进一步执行“stats-bounds”，“stats-count”，“stats-histogram”，“stats-top-k”命令对数据表做更详细的统计。  
**bin/geomesa-hbase stats-analyze -c geomesa -f cars**  
**bin/geomesa-hbase stats-bounds -c geomesa -f cars**  
**bin/geomesa-hbase stats-count -c geomesa -f cars**  
**bin/geomesa-hbase stats-histogram -c geomesa -f cars**  
**bin/geomesa-hbase stats-top-k -c geomesa -f cars**
- 导出feature  
执行“export”命令导出feature，导出时必须指定目录名称和表名称，同时还可以根据指定的查询语句进行导出。  
**bin/geomesa-hbase export -c geomesa -f cars -q "carid = 'BBB'"**
- 删除feature  
执行“delete-features”命令删除feature，删除时必须指定目录名称和表名称，同时还可以根据指定的查询语句进行删除。  
**bin/geomesa-hbase delete-features -c geomesa -f cars -q "carid = 'BBB'"**
- 获取目录中的全部表的名称  
执行“get-type-names”命令获取指定目录中的表名称。  
**bin/geomesa-hbase get-type-names -c geomesa**
- 删除表  
执行“remove-schema”命令删除表，删除表示至少要指定表所在的目录与表名称。  
**bin/geomesa-hbase remove-schema -c geomesa -f test**  
**bin/geomesa-hbase remove-schema -c geomesa -f cars**
- 删除目录  
执行“delete-catalog”命令删除指定的目录。  
**bin/geomesa-hbase delete-catalog -c geomesa**

## 11.9 使用 HIndex

### 11.9.1 HIndex 介绍


#### 场景介绍

HBase是基于Key-Value的分布式存储数据库，基于rowkeys对表中的数据按照字典进行排序。如果您根据指定的rowkey查询数据，或者扫描指定rowkey范围内的数据，HBase可以快速查找到需要读取的数据，从而提高效率。在大多数实际情况下，会需要查询列值为XXX的数据。HBase提供了Filter功能来查询具有特定列值的数据：所有

数据按RowKey的顺序进行扫描，然后将数据与特定的列值进行匹配，直到找到所需的数据。过滤器功能会scan一些不必要的数据以获取所需的数据。基于前面的描述，Filter功能不能满足高性能标准频繁查询的要求。

这就是HBase HIndex产生的背景。如图11-2所示，HBase HIndex为HBase提供了能够根据特定的列值进行索引的能力，使得查询会变得更快速。

图 11-2 HBase HIndex



**说明**

- 索引数据不支持滚动升级。
- 复合索引：用户必须将所有参与复合索引的列全部放入/删除，否则会导致数据不一致。
- 用户不应将任何split policy显式地配置到已建立索引的数据表中。
- 不支持mutation操作，如increment,append。
- 不支持列索引的版本maxVersions > 1。
- 添加索引的列值不应超过32KB。
- 当用户数据由于列族级TTL失效而被删除时，相应的索引数据不会立即删除。索引数据将在major compaction期间被删除。
- 创建索引后，不应更改用户列族的TTL。
  - 如果在创建索引后将列族TTL更改为更高值，则应删除并重新创建索引，否则某些已生成的索引数据可能比用户数据先删除。
  - 如果在创建索引后将列族TTL更改为较低值，则索引可能会晚于用户数据被删除。
- HBase表启动容灾之后，主集群新建二级索引，索引表变更不会自动同步到备集群。要实现该容灾场景，必须执行以下操作：
  1. 在主表创建二级索引之后，需要在备集群使用相同方法创建结构、名称完全相同的二级索引。
  2. 在主集群手动将索引列族（默认是d）的REPLICATION\_SCOPE设置为1。

**参数配置**

1. 登录MRS控制台，单击集群名称，选择“组件管理”。
2. 进入HBase服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。
3. 在HBase全部配置界面查看参数。

| 配置入口                          | 配置项                                    | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 描述                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| “HMaster > 系统”                | hbase.coprocessor.master.classes       | org.apache.hadoop.hbase.hindex.server.master.HIndexMasterCoprocessor,com.xxx.hadoop.hbase.backup.services.RecoveryCoprocessor,org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoprocessor,org.apache.hadoop.hbase.security.access.ReadOnlyClusterEnabler,org.apache.hadoop.hbase.rsgroup.RSGroupAdminEndpoint | 该协处理器用于在启用Hindex功能后处理Master级的操作，比如创建索引meta表，添加索引，删除索引，删除表删除索引元数据。 |
| “RegionServer > RegionServer” | hbase.coprocessor.regionserver.classes | org.apache.hadoop.hbase.hindex.server.regionserver.HIndexRegionServerCoprocessor,org.apache.hadoop.hbase.JMXListener,org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoprocessor                                                                                                                              | 该协处理器用于在启用Hindex功能后实际上处理master下发到Regionserver上的操作。                |

| 配置入口 | 配置项                              | 默认值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 描述                                  |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|      | hbase.coprocessor.region.classes | org.apache.hadoop.hbase.hindex.server.regionserver.HIndexRegionCoprocessor,org.apache.hadoop.hbase.security.token.TokenProvider,com.xxx.hadoop.hbase.backup.services.RecoveryCoprocessor,org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoprocessor,org.apache.hadoop.hbase.security.access.SecureBulkLoadEndpoint,org.apache.hadoop.hbase.security.access.ReadOnlyClusterEnabler,org.apache.hadoop.hbase.coprocessor.MetaTableMetrics | 该协处理器用于在启用HIndex功能后实际上操作Region上的数据。 |

### 📖 说明

- 1.上述默认值为启用HBase HIndex功能后需额外配置的值，当前支持HBase HIndex功能的MRS集群默认已配置。
- 2.必须确保master参数配置在hmster上，region/regionserver参数配置在regonserver上。

### 相关接口

使用HIndex的API都在类org.apache.hadoop.hbase.hindex.client.HIndexAdmin中，相关接口介绍如下：

| 操作   | 接口                   | 描述                                                                                                                                                   | 注意事项                                                                                                                                             |
|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添加索引 | addIndices()         | 将索引添加到没有数据的表中。调用此接口会将用户指定的索引添加到表中，但会跳过生成索引数据。因此，在此操作之后，索引不能用于scan/filter操作。它的使用场景为用户想要在具有大量预先存在用户数据的表上批量添加索引，其具体操作为使用诸如TableIndexer工具之类的外部工具来构建索引数据。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 索引一旦添加则不能修改。若要修改，则需先删除旧的索引然后重新创建。</li> <li>● 用户应注意不要在具有不同索引名称的相同列上创建两个索引。如果这样做，将会导致存储和处理的浪费。</li> </ul> |
|      | addIndicesWithData() | 将索引添加到有数据的表中。此方法将用户指定的索引添加到表中，并会对已经存在的用户数据创建对应的索引数据，也可先调用该方法生成索引再在存入用户数据的同时生成索引数据。在此操作之后，这些索引立即可用于scan/filter操作。                                     |                                                                                                                                                  |

| 操作   | 接口                    | 描述                                                                                                                                                                                            | 注意事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 删除索引 | dropIndices()         | <p>仅删除索引。该API从表中删除用户指定的索引，但跳过相应的索引数据。在此操作之后，索引不能用于scan/filter操作。集群在major compaction期间会自动删除旧的索引数据。</p> <p>此API使用场景为表中包含大量索引数据且dropIndicesWithData()不可行。另外，用户也可以通过TableIndexer工具删除索引以及索引数据。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>在索引的状态为ACTIVE, INACTIVE和DROPPING时，允许禁用索引的操作。</li> <li>对于使用dropIndices()删除索引的操作，用户必须确保在将索引添加到具有相同索引名的表之前，相应的索引数据已被删除（即major compaction已完成）。</li> <li>用户删除相应的索引会删除： <ul style="list-style-type: none"> <li>一个带有索引的列族。</li> <li>组合索引所有列族中的任一个列族。</li> </ul> </li> <li>索引可以通过HIndex TableIndexer工具与索引数据一起删除。</li> </ul> |
|      | dropIndicesWithData() | <p>删除索引数据。此API删除用户指定的索引，并删除用户表中与这些索引对应的所有索引数据。在此操作之后，删除的索引完全从表中删除，不再可用于scan/filter操作。</p>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 操作       | 接口               | 描述                                    | 注意事项                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 启用/禁用索引  | disableIndices() | 该API禁用所有用户指定的索引，使其不再可用于scan/filter操作。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在索引的状态为ACTIVE, INACTIVE和BUILDING时允许启用索引的操作。</li> <li>在索引的状态为ACTIVE和INACTIVE时允许禁用索引操作。</li> <li>在禁用索引之前，用户必须确保索引数据与用户数据一致。如果在索引处于禁用状态期间没有在表中添加新的数据，索引数据与用户数据将保持一致。</li> <li>启用索引时，可以通过使用TableIndexer工具构建索引来保证数据一致性。</li> </ul> |
|          | enableIndices()  | 该API启用所有用户指定的索引，使其可用于scan/filter操作。   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 查看已创建的索引 | listIndices()    | 该API可用于列出给定表中的所有索引。                   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 基于索引查询数据

在具有索引的用户表中，可以使用Filter来查询数据。对于创建单索引和组合索引的用户表，使用过滤器查询的结果与没有使用索引的表相同，但数据查询性能高于没有使用索引的表。

索引的使用规则如下：

- 对于一个或多个列创建单个索引的情况：
  - 当将此列用于AND或OR查询筛选时，使用索引可以提高查询性能。  
例如，Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND / OR Filter\_Condition ( IndexCol2 ) 。
  - 当在查询中使用“索引列和非索引列”进行过滤时，此索引可以提高查询性能。  
例如，Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter\_Condition ( NonIndexCol1 ) 。
  - 当在查询中使用“索引列或非索引列”进行筛选时，但不使用索引，查询性能不会提高。  
例如，Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND / OR Filter\_Condition ( IndexCol2 ) OR Filter\_Condition ( NonIndexCol1 ) 。

- 对于为多个列创建组合索引的情况：
  - 当用于查询的列是组合索引的全部或部分列并且与组合索引具有相同的顺序时，使用索引会提高查询性能。  
例如，为C1，C2和C3创建组合索引。
    - 该索引在以下情况下生效：  
Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 )  
AND Filter\_Condition ( IndexCol3 )  
Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 )  
FILTER\_CONDITION ( IndexCol1 )
    - 该索引在下列情况下不生效：  
Filter\_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol3 )  
Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol3 )  
FILTER\_CONDITION ( IndexCol2 )  
FILTER\_CONDITION ( IndexCol3 )
  - 当在查询中使用“索引列和非索引列”进行过滤时，使用索引可提高查询性能。  
例如：  
Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( NonIndexCol1 )  
Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 ) AND  
Filter\_Condition ( NonIndexCol1 )
  - 当在查询中使用“索引列或非索引列”进行筛选时，但不使用索引，查询性能不会提高。  
例如：  
Filter\_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter\_Condition ( NonIndexCol1 )  
( Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 ) ) OR  
( Filter\_Condition ( NonIndexCol1 ) )
  - 当多个列用于查询时，只能为组合索引中的最后一列指定值范围，而其他列只能设置为指定值。  
例如，为C1，C2和C3创建组合索引。在范围查询中，只能为C3设置数值范围，过滤条件为“C1 = XXX，C2 = XXX，C3 = 数值范围”。

## 查询策略选择

使用SingleColumnValueFilter或SingleColumnRangeFilter，它会在一个在过滤条件中提供确定值column\_family:qualifierpair（称该列为col1）。

若col1作为表上的第一个索引列，那么该表上的任何索引都可以成为查询期间使用的候选索引。例如：

如果有col1上的索引，可以将此索引作为候选索引，因为col1是此索引的第一列也是唯一的列；如果在col1和col2上有另一个索引，可以将此索引视为候选索引，因为col1是索引列表中的第一列。另一方面，如果在col2和col1上有一个索引，则不能将此索引作为候选索引，因为索引列表中的第一列不是col1。

现在最适合使用索引的方法是，当有多个候选索引时，需要从可能的候选索引中选择最适合scan数据的索引。

可借助以下方案来了解如何选择索引策略：

- 可以完全匹配。  
场景：有两个索引可用，一个用于col1 & col2，另一个单独用于col1。  
在上面的场景中，第二个索引会比第一个索引更好，因为它会使scan的较少索引数据。
- 如果有多个候选多列索引，则选择具有较少索引列的索引。  
场景：有两个索引可用，一个用于col1 & col2，另一个用于col1 & col2 & col3。  
在这种情况下，建议使用col1和col2上的索引，因为它会使scan的较少索引数据。

#### 📖 说明

- 基于索引查询时索引的状态必须为ACTIVE（可通过调用listIndices() API查看索引的状态）。
- 为了保证基于索引查询数据的正确性，用户应该确保索引数据与用户数据的一致性。
- 使用以下命令可通过HBase shell客户端执行复杂查询（假定此时 已为指定列建立索引）。

```
scan 'tablename', {FILTER => "SingleColumnValueFilter(family, qualifier, compareOp, comparator, filterIfMissing, latestVersionOnly)"}
```

```
例如：scan 'test', {FILTER => "SingleColumnValueFilter('info', 'age', =, 'binary:26', true, true)"}
```

（在以上场景中，用户希望在结果中保存没有查询到的列所在行时，不应该在任何这样的列上创建任何索引，因为如果查询的列不存在于其中时，使用SCVF扫描索引列会过滤出一行。而使用filterIfMissingset为false（这是默认值）的SCVF扫描非索引列时，也将会在结果中返回没有查询列的行。因此，为避免查询结果不一致，建议在为索引列创建SCVF后将filterIfMissing设置为true。）

- 在hbase shell中可以通过以下命令查看为用户数据建立的索引数据。  

```
scan 'tablename', {ATTRIBUTES => {'FETCH_INDEX_DATA' => 'true'}}
```

## 11.9.2 批量加载索引数据

### 场景介绍

HBase本身提供了ImportTsv&LoadIncremental工具来批量加载用户数据。当前提供了HIndexImportTsv来支持加载用户数据的同时可以完成对索引数据的批量加载。HIndexImportTsv继承了HBase批量加载数据工具ImportTsv的所有功能。此外，若在执行HIndexImportTsv工具之前未建表，直接运行该工具，将会在创建表时创建索引，并在生成用户数据的同时生成索引数据。

### 操作步骤

1. 将数据导入到HDFS中。

```
hdfs dfs -mkdir <inputdir>
```

```
hdfs dfs -put <local_data_file> <inputdir>
```

例如定义数据文件“data.txt”，内容如下：

```
12005000201,Zhang San,Male,19,City a, Province a
12005000202,Li Wanting,Female,23,City b, Province b
12005000203,Wang Ming,Male,26,City c, Province c
12005000204,Li Gang,Male,18,City d, Province d
12005000205,Zhao Enru,Female,21,City e, Province e
12005000206,Chen Long,Male,32,City f, Province f
12005000207,Zhou Wei,Female,29,City g, Province g
12005000208,Yang Yiwen,Female,30,City h, Province h
12005000209,Xu Bing,Male,26,City i, Province i
12005000210,Xiao Kai,Male,25,City j, Province j
```

执行以下命令：

```
hdfs dfs -mkdir /datadirImport
```

```
hdfs dfs -put data.txt /datadirImport
```

2. 建表bulkTable，进入hbase shell，执行命令建表，例如：

```
create 'bulkTable', {NAME => 'info',COMPRESSION => 'SNAPPY',  
DATA_BLOCK_ENCODING => 'FAST_DIFF'},{NAME=>'address'}
```

执行完成后退出hbase shell。

3. 执行如下命令，生成HFile文件（StoreFiles）：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.HIndexImportTsv -  
Dimporttsv.separator=<separator>
```

```
-Dimporttsv.bulk.output=</path/for/output> -
```

```
Dindexspecs.to.add=<indexspecs> -Dimporttsv.columns=<columns>  
tableName <inputdir>
```

- Dimport.separator：分隔符，例如，-Dimport.separator=','。
- Dimport.bulk.output=</path/for/output>：指的是执行结果输出路径，需指定一个不存在的路径。
- <columns>：指的是导入数据在表中的对应关系，例如，-Dimporttsv.columns=HBASE\_ROW\_KEY,info:name,info:gender,info:age,address:city,address:province。
- <tablename>：指的是要操作的表名。
- <inputdir>：指的是要批量导入的数据目录。
- Dindexspecs.to.add=<indexspecs>：指的是索引名与列的映射，例如-Dindexspecs.to.add='index\_bulk=>info:[age->String]'。其构成可以表示如下：

```
indexNameN=>familyN :[columnQualifierN-> columnQualifierDataType],  
[columnQualifierM-> columnQualifierDataType];familyM:  
[columnQualifierO-> columnQualifierDataType]# indexNameN=>  
familyM: [columnQualifierO-> columnQualifierDataType]
```

其中，列限定符用逗号（，）分隔

例如：“index1 => f1: [c1-> String], [c2-> String]”

列族由分号（;）分隔

例如：“index1 => f1: [c1-> String], [c2-> String]; f2: [c3-> Long]”

多个索引由#号键（#）分隔

例如：“index1 => f1: [c1-> String], [c2-> String]; f2: [c3-> Long] #  
index2 => f2: [c3-> Long]”

列限定的数据类型：

可用的数据类型有：STRING, INTEGER, FLOAT, LONG, DOUBLE,  
SHORT, BYTE, CHAR

### 📖 说明

数据类型也可以用小写传递。

例如执行以下命令：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.HIndexImportTsv -  
Dimporttsv.separator=',' -Dimporttsv.bulk.output=/dataOutput -  
Dindexspecs.to.add='index_bulk=>info:[age->String]' -
```

**Dimporttsv.columns=HBASE\_ROW\_KEY,info:name,info:gender,info:age,address:city,address:province bulkTable /datadirImport/data.txt**

输出:

```
[root@shap000000406 opt]# hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.HIndexImportTsv -
Dimporttsv.separator=';' -Dimporttsv.bulk.output=/dataOutput -Dindexspecs.to.add='index_bulk=>info:
[age->String]' -
Dimporttsv.columns=HBASE_ROW_KEY,info:name,info:gender,info:age,address:city,address:province
bulkTable /datadirImport/data.txt
2018-05-08 21:29:16,059 INFO [main] mapreduce.HFileOutputFormat2: Incremental table bulkTable
output configured.
2018-05-08 21:29:16,069 INFO [main] client.ConnectionManager$HConnectionImplementation:
Closing master protocol: MasterService
2018-05-08 21:29:16,069 INFO [main] client.ConnectionManager$HConnectionImplementation:
Closing zookeeper sessionId=0x80007c2cb4fd5b4d
2018-05-08 21:29:16,072 INFO [main] zookeeper.ZooKeeper: Session: 0x80007c2cb4fd5b4d closed
2018-05-08 21:29:16,072 INFO [main-EventThread] zookeeper.ClientCnxn: EventThread shut down
for session: 0x80007c2cb4fd5b4d
2018-05-08 21:29:16,379 INFO [main] client.ConfiguredRMFailoverProxyProvider: Failing over to 147
2018-05-08 21:29:17,328 INFO [main] input.FileInputFormat: Total input files to process : 1
2018-05-08 21:29:17,413 INFO [main] mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1
2018-05-08 21:29:17,430 INFO [main] Configuration.deprecation: io.bytes.per.checksum is
deprecated. Instead, use dfs.bytes-per-checksum
2018-05-08 21:29:17,687 INFO [main] mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job:
job_1525338489458_0002
2018-05-08 21:29:18,100 INFO [main] impl.YarnClientImpl: Submitted application
application_1525338489458_0002
2018-05-08 21:29:18,136 INFO [main] mapreduce.Job: The url to track the job: http://
shap000000407:8088/proxy/application_1525338489458_0002/
2018-05-08 21:29:18,136 INFO [main] mapreduce.Job: Running job: job_1525338489458_0002
2018-05-08 21:29:28,248 INFO [main] mapreduce.Job: Job job_1525338489458_0002 running in uber
mode : false
2018-05-08 21:29:28,249 INFO [main] mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2018-05-08 21:29:38,344 INFO [main] mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2018-05-08 21:29:51,421 INFO [main] mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
2018-05-08 21:29:51,428 INFO [main] mapreduce.Job: Job job_1525338489458_0002 completed
successfully
2018-05-08 21:29:51,523 INFO [main] mapreduce.Job: Counters: 50
```

## 4. 执行如下命令将生成的HFile导入HBase中:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles </  
path/for/output> <tablename>
```

例如执行以下命令:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /  
dataOutput bulkTable
```

输出:

```
[root@shap000000406 opt]# hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /
dataOutput bulkTable
2018-05-08 21:30:01,398 WARN [main] mapreduce.LoadIncrementalHFiles: Skipping non-directory
hdfs://hacluster/dataOutput/_SUCCESS
2018-05-08 21:30:02,006 INFO [LoadIncrementalHFiles-0] hfile.CacheConfig: Created cacheConfig:
CacheConfig:disabled
2018-05-08 21:30:02,006 INFO [LoadIncrementalHFiles-2] hfile.CacheConfig: Created cacheConfig:
CacheConfig:disabled
2018-05-08 21:30:02,006 INFO [LoadIncrementalHFiles-1] hfile.CacheConfig: Created cacheConfig:
CacheConfig:disabled
2018-05-08 21:30:02,085 INFO [LoadIncrementalHFiles-2] compress.CodecPool: Got brand-new
decompressor [snappy]
2018-05-08 21:30:02,120 INFO [LoadIncrementalHFiles-0] mapreduce.LoadIncrementalHFiles: Trying
to load hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/address/042426c252f74e859858c7877b95e510
first=12005000201 last=12005000210
2018-05-08 21:30:02,120 INFO [LoadIncrementalHFiles-2] mapreduce.LoadIncrementalHFiles: Trying
to load hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/info/f3995920ae0247a88182f637aa031c49
first=12005000201 last=12005000210
2018-05-08 21:30:02,128 INFO [LoadIncrementalHFiles-1] mapreduce.LoadIncrementalHFiles: Trying
to load hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/d/c53b252248af42779f29442ab84f86b8 first=\x00index_bulk
```

```
\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0018\x00\x0012005000204 last=\x00index_bulk
\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x0032\x00\x0012005000206
2018-05-08 21:30:02,231 INFO [main] client.ConnectionManager$HConnectionImplementation:
Closing master protocol: MasterService
2018-05-08 21:30:02,231 INFO [main] client.ConnectionManager$HConnectionImplementation:
Closing zookeeper sessionid=0x81007c2cf0f55cc5
2018-05-08 21:30:02,235 INFO [main] zookeeper.ZooKeeper: Session: 0x81007c2cf0f55cc5 closed
2018-05-08 21:30:02,235 INFO [main-EventThread] zookeeper.ClientCnxn: EventThread shut down
for session: 0x81007c2cf0f55cc5
```

## 11.9.3 使用索引生成工具

### 场景介绍

为了快速对用户数据创建索引，HBase提供了可通过MapReduce功能创建索引的TableIndexer工具，该工具可实现添加，构建和删除索引。具体使用场景如下：

- 在用户的表中预先存在大量数据的情况下，可能希望在某个列上添加索引。但是，使用addIndicesWithData ( ) API添加索引会生成与相关用户数据对应的索引数据，这将花费大量时间。另一方面，使用addIndices ( ) 创建的索引不会构建与用户数据对应的索引数据。因此，为了为这样的用户数据建立索引数据，用户可以使用TableIndexer工具来完成索引的构建。
- 如果索引数据与用户数据不一致，该工具可用于重新构建索引数据。  
如果用户暂时禁用索引并且在此期间，向禁用的索引列执行新的put操作，然后直接将索引从禁用状态启用可能会导致索引数据与用户数据不一致。因此，用户必须注意在再次使用之前重新构建所有索引数据。
- 对于大量现有的索引数据，用户可以使用TableIndexer工具将索引数据从用户表中完全删除。
- 对于未建立索引的用户表，该工具允许用户同时添加和构建索引。

### 使用方法

- 添加新的索引到用户表

命令如下所示：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.TableIndexer -
Dtablename.to.index=tablename -Dindexspecs.to.add='idx_0=>cf_0:[q_0-
>string],[q_1];cf_1:[q_2],[q_3]#idx_1=>cf_1:[q_4]'
```

它需要以下参数：

- **tablename.to.index**：表示创建索引的表的名称
- **indexspecs.to.add**：表示与索引名与对应用户表的列的映射
- **scan.caching** (可选)：包含一个整数值，表示在扫描数据表时将传递给扫描器的缓存行数

上述命令中的参数描述如下：

- **idx\_1**：表示索引名称
- **cf\_0**：表示列族名称
- **q\_0**：表示列名称
- **string**：表示数据类型。它可以是STRING，INTEGER，FLOAT，LONG，DOUBLE，SHORT，BYTE或CHAR

### 📖 说明

- '#'用于分隔索引，','用于分隔列族，'|'用于分隔列限定符。
- 列名及其数据类型应包含在'[]'中。
- 列名及其数据类型通过'->'分隔。
- 如果未指定具体列的数据类型，则使用默认数据类型（string）。
- 如果未设置可选参数scan.caching，则将采用默认值1000。
- 用户表必须存在。
- 表中指定的索引不能存在。
- 如果用户表中已经存在名称为'd'的ColumnFamily，则用户必须使用TableIndexer工具构建索引数据。

在执行以上的命令之后，指定的索引将被添加到表中并且将处于INACTIVE状态。该行为与addIndices() API类似。

- **为用户表中的现有索引构建索引数据**

该命令如下：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.TableIndexer -  
Dtablename.to.index=tablename -Dindexnames.to.build='idx_0 # idx_1'
```

它采用以下参数：

- **tablename.to.index**：表示创建索引的表的名称
- **indexspecs.to.build**：表示与索引名称
- **scan.caching**（可选）：包含一个整数值，表示在扫描数据表时将传递给扫描器的缓存行数

上述命令中的参数描述如下：

- **idx\_1**：表示索引名称

### 📖 说明

- '#'用于分隔索引名称。
- 如果未设置可选参数scan.caching，则将采用默认值1000。
- 用户表必须存在。

在执行以上的命令之后，指定的索引将被设置为ACTIVE状态。用户扫描数据时可以使用它们。

- **从用户表中删除现有索引及其数据**

该命令如下：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.TableIndexer -  
Dtablename.to.index=tablename -Dindexnames.to.drop='idx_0 # idx_1'
```

它需要以下参数：

- **tablename.to.index**：表示创建索引的表的名称
- **indexnames.to.drop**：表示应该和其数据一起删除的索引的名称（必须存在于表中）
- **scan.caching**（可选）：其中包含一个整数值，指示在扫描数据表时将传递给扫描器的缓存行数

上述命令中的参数描述如下：

- **idx\_1**：表示索引名称

### 📖 说明

- '#'用于分隔索引名称。
- 如果未设置可选参数scan.caching，则将采用默认值1000。
- 用户表必须存在。

在执行前面的命令之后，指定的索引将从表中删除。

- 为用户表添加新的索引以及基于现有数据的数据构建

该命令如下：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.TableIndexer -  
Dtablename.to.index=tablename -Dindexspecs.to.add='idx_0 => cf_0:  
[q_0-> string],[q_1];cf_1:[ q_2], [q_3] # idx_1 => cf_1:[q_4]' -  
Dindexnames.to.build='idx_0'
```

### 📖 说明

- 参数与之前的情况相同。
- 用户表必须存在。
- indexspecs.to.add中指定的索引不得存在于表中。
- indexnames.to.build中指定的索引名称必须已经存在于表中，或者应该是indexspecs.to.add的一部分。

在执行前面的命令之后，indexspecs.to.add中指定的所有索引都将添加到该表中，并且将为通过indexnames.to.build为指定的所有索引构建索引数据。

## 11.9.4 索引数据迁移

### 操作场景

MRS 1.7及其以后版本中使用的索引与以前MRS版本中HBase使用的二级索引都不兼容。因此，为了将索引数据从以前的版本（MRS 1.5及其以前版本）迁移到MRS 1.7及其以后版本，需要遵循以下步骤。

### 前提条件

1. 迁移数据时旧版本集群应为MRS1.5及其以前的版本，新版本集群应为MRS1.7及其以后的版本。
2. 迁移数据前用户应该有旧的索引数据。
3. 安全集群需配置跨集群互信和启用集群间拷贝功能，普通集群仅需启用集群间拷贝功能。

### 操作步骤

把旧集群中的用户数据迁移至新集群中。迁移数据需单表手动同步新旧集群的数据，通过Export、distcp、Import来完成。

例如，当前旧集群有用户表（t1，索引名为idx\_t1）及其对应的索引表（t1\_idx）。迁移数据的操作步骤如下：

1. 从旧集群导出表中数据。

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export -Dhbase.mapreduce.include.deleted.rows=true  
<tableName> <path/for/data>
```

  - <tableName>: 指的是表名。例如，t1。

- `<path/for/data>`: 指的是保存源数据的路径, 例如 “/user/hbase/t1”。

例如, **hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export -Dhbase.mapreduce.include.deleted.rows=true t1 /user/hbase/t1**

2. 把导出的数据按如下步骤复制到新集群中。

```
hadoop distcp <path/for/data> hdfs://ActiveNameNodeIP:9820/<path/for/newData>
```

- `<path/for/data>`: 指的是旧集群保存源数据的路径。例如, /user/hbase/t1。
- `<path/for/newData>`: 指的是新集群保存源数据的路径。例如, /user/hbase/t1。

其中, ActiveNameNodeIP是新集群中主NameNode节点的IP地址。

例如, **hadoop distcp /user/hbase/t1 hdfs://192.168.40.2:9820/user/hbase/t1**

### 📖 说明

- 可手动把导出的数据复制到新集群HDFS中, 如上路径: “/user/hbase/t1”。

3. 使用新集群HBase表用户, 在新集群中生成HFiles。

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import -Dimport.bulk.output=<path/for/hfiles>  
<tableName><path/for/newData>
```

- `<path/for/hfiles>`: 指的是新集群生成HFiles的路径。例如, /user/hbase/output\_t1。
- `<tableName>`: 指的是表名。例如, t1。
- `<path/for/newData>`: 指的是新集群保存源数据的路径。例如, /user/hbase/t1。

例如,

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import -Dimport.bulk.output=/user/hbase/output\_t1 t1 /user/hbase/t1**

4. 把生成的HFiles导入新集群相应表中。

命令如下:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles <path/for/hfiles> <tableName>
```

- `<path/for/hfiles>`: 指的是新集群生成HFiles的路径。例如, /user/hbase/output\_t1。
- `<tableName>`: 指的是表名。例如, t1。

例如,

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /user/hbase/output\_t1 t1**

### 📖 说明

1. 以上为迁移用户数据的过程, 旧集群的索引数据迁移只需按照前三步操作, 并更改相应表名为索引表名(如, t1\_idx)。
  2. 迁移索引数据时无需执行4。
5. 向新集群表中导入索引数据。

- a. 在新集群的用户表中添加与之前版本用户表相同的索引(名称为'd'的列族不应该已经存在于用户表中)。

命令如下所示:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.TableIndexer -Dtablename.to.index=<tableName> -Dindexspecs.to.add=<indexspecs>
```

- `-Dtablename.to.index=<tableName>`: 指的是表名。例如, `-Dtablename.to.index=t1`。
- `-Dindexspecs.to.add=<indexspecs>`: 指的是索引名与列的映射, 例如 `-Dindexspecs.to.add='idx_t1=>info:[name->String]'`。

例如,

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.TableIndexer -
Dtablename.to.index=t1 -Dindexspecs.to.add='idx_t1=>info:[name-
>String]'
```

#### 📖 说明

如果用户表中已经存在名称为'd'的ColumnFamily, 则用户必须使用TableIndexer工具构建索引数据。

- b. 运行LoadIncrementalHFiles工具加载索引数据, 将旧集群索引数据加载到新集群表中。

命令如下:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles </path/for/hfiles>
<tableName>
```

- `</path/for/hfiles>`: 指的是索引数据在HDFS上的路径 ( 其为 `-Dimport.bulk.output` 中指定的索引生成路径 )。例如, `/user/hbase/output_t1_idx`。
- `<tableName>`: 指的是新集群中表名, 例如, `t1`。

例如,

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /
user/hbase/output_t1_idx t1
```

## 11.10 使用全局二级索引

### 11.10.1 全局二级索引介绍

#### 场景介绍

使用HBase二级索引可以加速带Filter的条件查询, 支持HIndex ( 本地索引, 即Local Secondary Index, 简称为LSI ) 和全局二级索引 ( Global Secondary Index, 简称为GSI )。全局二级索引相较于本地索引 ( HIndex ), 查询性能更好, 适合读时延要求高的场景。

HBase全局二级索引, 使用独立的索引表存储索引数据。当给定的查询条件可以命中索引时, 可以将对数据表的全表查询转换为对索引表的精确范围查询, 提升查询速度。开启全局二级索引特性后, 应用侧代码无需特殊修改, 简单易用。

#### 📖 说明

集群默认启用HBase全局二级索引功能, 如果需要修改全局二级索引相关参数, 需登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”, 在“RegionServer ( 角色 ) > 二级索引”和“HMaster ( 角色 ) > 二级索引”中修改。

HBase全局二级索引支持以下重点特性:

- **复合索引**  
支持指定多个列作为索引列（支持跨列族）。
- **覆盖索引**  
支持指定多个列/列族作为覆盖列/列族冗余存储到索引表中，用于支持索引查询中对非索引列的快速查询。
- **索引TTL**  
支持索引表TTL，用于支持数据表开启TTL的场景，为了保障与数据表的一致性，索引表TTL将自动继承数据表索引列和覆盖列的TTL，不支持手动指定。
- **索引在线变更**  
支持索引在线创建、删除和修改状态，不影响数据表读写。
- **索引在线修复**  
当查询命中的索引数据无效时，可以触发索引修复，保障最终查询结果正确。
- **索引工具**  
支持索引一致性检查、索引修复、索引创建/删除/修改状态、索引数据重建等功能。

## 11.10.2 全局二级索引限制与约束

### 使用场景限制

- GSI不支持与HIndex同时使用，即不支持在同一个数据表上同时创建本地索引与全局索引。
- 不支持直接对索引表开启容灾保护。在对数据表进行容灾保护时，会自动对索引数据进行容灾保护。
- 索引数据不支持滚动升级。
- 不支持直接对索引表执行DISABLE、DROP、MODIFY和TRUNCATE操作。
- 索引DDL操作支持修改索引状态、删除索引、创建索引；不支持修改索引定义，如需修改，请先删除后重新创建。

### 索引创建约束

- 索引名需要符合正则要求，不支持其他字符。正则要求支持的字符为：**[a-zA-Z\_0-9-.]**。
- 数据表必须存在，要创建的索引不能已存在。
- 索引表不支持多版本  
不支持在多版本（VERSION>1）的数据表上创建索引，且索引表的版本VERSION=1。
- 单个数据表的索引个数不能超过5个  
不建议为单个数据表创建过多索引，索引数量过多会造成存储成本较高，写入耗时大。如果需创建超过5个索引，请在HMaster的自定义配置“hbase.hmaster.config.expandor”中新增参数“hbase.gsi.max.index.count.per.table”，设置值大于5，并重启HMaster使配置生效。
- 索引名长度不能超过18个字符  
不建议使用过长的索引名。如果需创建较长的索引名，请在HMaster的自定义配置“hbase.hmaster.config.expandor”中新增参数

“hbase.gsi.max.index.name.length”，设置值大于18，并重启HMaster使配置生效。

- 不支持为索引表创建索引  
不支持嵌套创建多个索引，索引表仅用于加速查询，不承担数据表功能。
- 不支持创建可以被已有索引覆盖的索引  
新建索引时，如果之前已存在的索引能够完全覆盖新建的索引（即创建的索引是已有索引的子集），则无法创建此索引，重复功能的索引会造成存储浪费。例如，以下操作将无法创建索引2：  
创建数据表：`create 't1','cf1'`  
创建索引1：`hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='t1' -Dindexspecs.to.add='idx1=>cf1:[q1],[q2]'`  
创建索引2：`hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='t1' -Dindexspecs.to.add='idx2=>cf1:[q1]'`
- 不支持在同一张数据表上创建同名索引，支持在不同数据表上创建同名索引。
- 索引表列族TTL继承原表，索引列族TTL必须一致  
索引表所有列族TTL相同，继承自数据表，要求数据表中相关列族TTL必须一致，否则无法创建相关索引。
- 不支持为表创建索引时自定义索引的其他属性，例如，压缩方式、BLOCKSIZE、列编码等。

## 索引写入约束

- 索引数据生成仅支持Put/Delete接口，使用其他方式（Increment、Append、Bulkload等）写入数据表时不会生成对应索引。
- 索引列数据定义为String类型时，要避免写入\x00和\x01两个特殊字符（特殊不可见字符）。
- 避免指定时间戳的方式写入索引列。

## 索引查询约束

- 索引查询时索引的状态必须为ACTIVE。
- 索引查询不支持指定时间戳范围查询。如果需要通过索引查询时间范围内的数据，请添加时间列存储该条数据时间戳，否则会使用数据表进行查询
- 索引查询仅支持SingleColumnValueFilter，使用其他Filter或无Filter条件时无法触发索引加速。

## 11.10.3 使用全局二级索引工具

### 11.10.3.1 创建索引

#### 场景介绍

- 在用户的表中预先存在大量数据的情况下，可以在某个列上添加索引。
- 对于未建立索引的用户表，该工具允许用户同时添加和构建索引。

## 使用方法

在HBase客户端执行以下命令即可添加或创建索引，执行命令后，指定的索引将被添加到表中：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer
-Dtablename.to.index='table' -Dindexspecs.to.add='idx1=>cf1:[c1->string],
[c2]#idx2=>cf2:[c1->string],[c2]#idx3=>cf1:[c1];cf2:[c1]' -
Dindexspecs.covered.family.to.add='idx2=>cf1' -
Dindexspecs.covered.to.add='idx1=>cf1:[c3],[c4]' -
Dindexspecs.coveredallcolumn.to.add='idx3=>true' -
Dindexspecs.splitkeys.to.set='idx1=>[\x010,\x011,\x012]#idx2=>[\x01a,\x01b,\x01
c]#idx3=>[\x01d,\x01e,\x01f]'
```

相关参数介绍如下：

- **tablename.to.index**：表示创建索引的数据表的名称。

### 📖 说明

当使用**tablename.to.index**创建索引时，若数据表为空表，创建的索引状态为ACTIVE，否则索引状态为INACTIVE。

- **indexspecs.to.addandbuild**（可选）：表示创建时同时生成索引数据，数据表数据量较大时**不建议使用**，建议使用索引数据生成工具完成索引数据生成。

### 📖 说明

**indexspecs.to.addandbuild**和**indexspecs.to.add**不能同时使用，当使用**indexspecs.to.addandbuild**时，索引状态为BUILDING，当索引数据完整生成后，索引状态会修改为ACTIVE。

- **tablename.to.index**：表示创建索引的数据表的名称。
- **indexspecs.to.add**：表示索引名与对应数据表的列的映射（索引列定义）。
- **indexspecs.covered.to.add**（可选）：表示索引中冗余存储的数据表的列（覆盖列定义）。
- **indexspecs.covered.family.to.add**（可选）：表示索引表冗余存储的数据表的列族（覆盖列族定义）。
- **indexspecs.coveredallcolumn.to.add**（可选）：表示索引表冗余存储数据表中的所有数据（覆盖所有列）。
- **indexspecs.splitkeys.to.set**（可选）：表示索引表预分区切分点，**建议指定**，避免索引表Region成为热点。预分区指定格式为：
  - '#'用于分隔索引。
  - splitkey包含在'[]'中。
  - ','用于分隔splitkey。

### 📖 说明

预分区每个splitkey必须由\x01开头。

上述命令中的参数描述如下：

- **idx1、idx2、idx3**：表示索引名称。
- **cf1、cf2**：表示列族名称。
- **c1、c2、c3、c4**：表示列名称。

- **string**: 表示数据类型。支持STRING、INTEGER、FLOAT、LONG、DOUBLE、SHORT、BYTE和CHAR。

#### 📖 说明

- '#'用于分隔索引，';'用于分隔列族，','用于分隔列限定符。
- 列名及其数据类型应包含在'[]'中。
- 列名及其数据类型通过'->'分隔。
- 如果未指定具体列的数据类型，则使用默认数据类型（string）。

### 11.10.3.2 索引信息查询

#### 场景介绍

用户可以使用全局二级索引工具批量查看某个数据表相关索引的定义及状态。

#### 使用方法

在HBase客户端执行以下命令可查看索引的定义及状态：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.show='数据表名称'
```

查询结果如图11-3所示，会打印索引列定义、覆盖列定义、TTL、预分区信息、索引状态等：

图 11-3 索引查询结果

```
sc8b: negotiated timeout = 60000  
2024-08-19 10:47:59.792 INFO [main] client.GlobalIndexTracker: GlobalIndexCacheTracker started successfully  
IndexName : idx1, IndexColumns : [cf1:c1 -> type:STRING, cf1:c2 -> type:STRING], CoveredColumns : [cf1:c3 -> type:STRING], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647,  
SplitKeys : [\x01d,\x011,\x012], IndexState : ACTIVE  
IndexName : idx2, IndexColumns : [cf2:c1 -> type:STRING, cf2:c2 -> type:STRING], CoveredColumns : [], CoveredFamilies : [cf1], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x01a,\x01b,\x01c], IndexS  
tate : ACTIVE  
IndexName : idx3, IndexColumns : [cf1:c1 -> type:STRING, cf2:c1 -> type:STRING], CoveredColumns : [], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : true, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x01d,\x01e,\x01f], IndexState  
ACTIVE
```

### 11.10.3.3 删除索引

#### 场景介绍

用户可以使用全局二级索引工具删除某个索引。

#### 使用方法

在HBase客户端执行以下命令可删除某个索引：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.index='table' -Dindexnames.to.drop='idx1#idx2'
```

相关参数介绍如下：

- **tablename.to.index**: 表示需删除的索引所在的表名称
- **indexnames.to.drop**: 表示需要删除的索引名称，可以同时指定多个，用#号分隔。

### 11.10.3.4 修改索引状态


#### 索引状态介绍

索引状态反映了索引当前的使用情况，全局二级索引支持以下五种状态：

- ACTIVE：索引正常，可以正常读写。
- UNUSABLE：索引被禁用，索引数据会正常写入，查询时无法使用这个索引。
- INACTIVE：索引异常，索引数据与数据表不一致，跳过生成这个索引的索引数据，查询数据时无法使用这个索引。
- BUILDING：索引数据正常批量生成，索引数据生成工具执行结束会自动转换到 ACTIVE 状态，此状态下可以正常读写。
- DROPPING：索引正在被删除，跳过生成这个索引的索引数据，查询数据时无法使用这个索引。

基于工具的索引状态修改，支持图11-4所示的状态转换。

图 11-4 索引状态转换图



#### 场景介绍

用户可以使用全局二级索引工具禁用/启用某个索引。

#### 使用方法

在HBase客户端执行以下命令可禁用/启用某个索引：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.index='table' -D[idx_state_opt]='idx'
```

相关参数介绍如下：

- **tablename.to.index**：表示需修改索引状态的数据表的名称。

- **idx\_state\_opt**: 表示修改索引的目标状态, 可选参数如下:
  - **indexnames.to.inactive**: 表示将指定的索引转换为INACTIVE状态。
  - **indexnames.to.active**: 表示将指定的索引转换为ACTIVE状态。
  - **indexnames.to.unusable**: 表示将指定的索引转换为UNUSABLE状态。

例如: 修改状态为ACTIVE的table表的索引idx1的状态为UNUSABLE:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.index='table' -Dindexnames.to.unusable='idx1'
```

执行成功后, 再次查看索引信息:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.show='table'
```

如图11-5所示, idx1的索引状态已被修改:

图 11-5 idx1 索引状态

```
hbase> hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.show='table' -Dindexnames.to.show='idx1'
IndexName : idx1, IndexColumns : [cf1:c1 -> type:STRING, cf1:c2 -> type:STRING], CoveredColumns : [cf1:c3 -> type:STRING, cf1:c4 -> type:STRING], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x0b,\x01,\x012], IndexState : UNUSABLE
IndexName : idx2, IndexColumns : [cf2:c1 -> type:STRING, cf2:c2 -> type:STRING], CoveredColumns : [], CoveredFamilies : [cf1], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x0a,\x0b,\x01c], IndexState : ACTIVE
IndexName : idx3, IndexColumns : [cf1:c1 -> type:STRING, cf2:c1 -> type:STRING], CoveredColumns : [], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : true, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x0d,\x0e,\x01f], IndexState : ACTIVE
```

### 11.10.3.5 索引数据批量构建

#### 场景介绍

在用户的表中预先存在大量数据的情况下, 基于MapReduce任务, 批量构建已有数据的索引数据。

#### 使用方法

##### 须知

- 只有处于INACTIVE状态的索引才能进行批量构建, 如需重建索引数据, 请先修改索引状态。
- 数据表中存在大量数据时, 构建耗时较长, 建议使用nohup命令放在后台执行, 避免操作被意外中断。

在HBase客户端执行以下命令可批量构建已有数据的索引数据:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.index='table' -Dindexnames.to.build='idx1'
```

相关参数介绍如下:

- **tablename.to.index**: 表示需修改索引状态的数据表的名称。
- **indexnames.to.build**: 指定的需要批量生成数据的索引名, 可以同时指定多个, 用#号分割。
- **hbase.gsi.cleandata.enabled** (可选): 表示构建索引数据前是否需要清空索引表, 默认值为“false”。
- **hbase.gsi.cleandata.timeout** (可选): 表示构建索引数据前等待清空索引表超时时间, 默认值为“1800”, 单位为: 秒。

### 11.10.3.6 索引一致性检查与修复

#### 场景介绍

可使用全局二级索引工具检查用户数据和索引数据的一致性，如果索引数据与用户数据不一致，该工具可用于重新构建索引数据。

#### 使用方法

在HBase客户端执行以下命令可检查数据一致性，若不一致，将重新构建索引数据。一致性检查结果会保存到“`{数据表所在的Namespace}:GSI_INCONSISTENCY_TABLE`”表中。

```
hbase
org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.tools.GlobalHIndexConsistencyTool -
dt table1 -n idx3 -src BOTH -r
```

相关参数介绍如下：

- `-dt,--data-table`：要进行一致性检查的数据表名称。
- `-n,--index-name`：要进行一致性检查的索引名称。
- `-src,--source`：检查模式选择，默认为“**BOTH**”，支持以下模式：
  - `INDEX_TABLE_SOURCE`：索引表作为源表。
  - `DATA_TABLE_SOURCE`：数据表作为源表。
  - `BOTH`：索引表和数据表均作为源表。
- `-r,--repair`：索引数据修复选项，添加此参数，表示检查后进行修复。
- `-sc,--scan-caching`（可选）：一致性检查/修复的MapReduce任务中scan caching大小。

### 11.10.4 批量加载索引数据

#### 场景介绍

HBase本身支持使用ImportTsv和LoadIncremental工具批量加载用户数据，还支持使用GlobalIndexImportTsv和GlobalIndexBulkLoadHFilesTool加载用户数据的同时批量加载全局索引数据。GlobalIndexImportTsv继承了HBase批量加载数据工具ImportTsv的所有功能。

若在执行GlobalIndexImportTsv工具之前未建表，直接运行该工具，将会在创建表时创建全局索引，并在生成用户数据的同时生成索引数据。由于自动建表不会进行预分区，可能导致性能问题，因此建议提前建表后再运行GlobalIndexImportTsv工具进行数据加载。

#### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装了客户端的节点，并执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户（集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）
```

**步骤2** 将数据导入到HDFS中。

```
hdfs dfs -mkdir <inputdir>
```

```
hdfs dfs -put <local_data_file> <inputdir>
```

例如定义数据文件“data.txt”，内容如下：

```
12005000201,Zhang San,Male,19,City a,Province a  
12005000202,Li Wanting,Female,23,City b,Province b  
12005000203,Wang Ming,Male,26,City c,Province c  
12005000204,Li Gang,Male,18,City d,Province d  
12005000205,Zhao Enru,Female,21,City e,Province e  
12005000206,Chen Long,Male,32,City f,Province f  
12005000207,Zhou Wei,Female,29,City g,Province g  
12005000208,Yang Yiwen,Female,30,City h,Province h  
12005000209,Xu Bing,Male,26,City i,Province i  
12005000210,Xiao Kai,Male,25,City j,Province j
```

执行以下命令导入至HDFS中：

```
hdfs dfs -mkdir /datadirImport
```

```
hdfs dfs -put data.txt /datadirImport
```

**步骤3** 执行以下命令创建表bulkTable：

```
hbase shell
```

```
create 'bulkTable', {NAME => 'info',COMPRESSION => 'SNAPPY',  
DATA_BLOCK_ENCODING => 'FAST_DIFF'},{NAME=>'address'}
```

表创建成功后退出HBase Shell命令行。

**步骤4** 执行如下命令，创建全局索引：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer  
-Dtablename.to.index='bulkTable' -Dindexspecs.to.add='index_bulk=>info:  
[age->String]' -Dindexspecs.coveredallcolumn.to.add='index_bulk=>true' -  
Dindexspecs.splitkeys.to.set='index_bulk=>[\x010,\x011,\x012]'
```

命令的具体使用请参考[创建索引](#)。

**步骤5** 执行如下命令，生成HFile文件（StoreFiles）：

```
hbase
```

```
org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalIndexImportTsv -  
Dimporttsv.separator=<separator>
```

```
-Dimporttsv.bulk.output=</path/for/output> <columns> tableName <inputdir>
```

- -Dimport.separator：分隔符，例如：**-Dimport.separator=','**。
- -Dimport.bulk.output=</path/for/output>：表示执行结果输出路径，需指定一个不存在的路径。
- <columns>：表示导入数据在表中的对应关系，例如：**-Dimporttsv.columns=HBASE\_ROW\_KEY,info:name,info:gender,info:age,address:city,address:province**。
- <tablename>：表示要操作的表名。
- <inputdir>：表示要批量导入的数据目录。

- `-Dindexspecs.covered.to.add` (可选)：表示索引中冗余存储的数据表的列 (覆盖列定义)，例如：`-Dindexspecs.covered.to.add='IDX1=>cf1:[q1];cf2:[q1]#IDX2=>cf0:[q5]'`。
- `-Dindexspecs.covered.family.to.add` (可选)：表示索引表冗余存储的数据表的列族 (覆盖列族定义)，例如：`-Dindexspecs.covered.family.to.add='IDX1=>cf_0#IDX2=>cf_1;cf_2'`。
- `-Dindexspecs.coveredallcolumn.to.add` (可选)：表示索引表冗余存储数据表中的所有数据 (覆盖所有列)，例如：`-Dindexspecs.coveredallcolumn.to.add='IDX1=>true#IDX2=>true'`。
- `-Dindexspecs.splitkeys.to.set` (可选)：表示索引表预分区切分点，**建议指定**，避免索引表Region成为热点，例如，预分区指定格式为：
  - '#'用于分隔索引。
  - splitkey包含在'[]'中。
  - ','用于分隔splitkey。

例如：`-Dindexspecs.splitkeys.to.set='IDX1=>[1,2,3]#IDX2=>[a,b,c]'`

- `-Dindexspecs.to.add=<indexspecs>` (可选)：表示索引名与列的映射，例如：`-Dindexspecs.to.add='index_bulk=>info:[age->String]'`。其构成可以表示如下：

```
indexNameN=>familyN:[columnQualifierN->columnQualifierDataType],  
[columnQualifierM->columnQualifierDataType];familyM:[columnQualifierO-  
>columnQualifierDataType]#indexNameN=>familyM:[columnQualifierO-  
columnQualifierDataType]
```

其中：

- 列限定符用逗号 (,) 分隔。例如：`index1 => f1 :[c1-> String], [c2-> String]`
- 列族由分号 (;) 分隔。例如：`index1 => f1 :[c1-> String], [c2-> String]; f2 :[c3-> Long]`
- 多个索引由#号键 (#) 分隔。例如：`index1 => f1 :[c1-> String], [c2-> String]; f2 :[c3-> Long] #index2 => f2 :[c3-> Long]`
- 列限定的数据类型。

可用的数据类型有：STRING、INTEGER、FLOAT、LONG、DOUBLE、SHORT、BYTE、CHAR。

### 📖 说明

- 数据类型不区分大小写。
- `indexspecs.covered.to.add`、`indexspecs.covered.family.to.add`、`indexspecs.coveredallcolumn.to.add`、`indexspecs.splitkeys.to.set`、`indexspecs.to.add` 五个参数只有在要操作的表不存在并且需要自动建表时才会生效。

例如执行以下命令：

```
hbase  
org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalIndexImportTsv -  
Dimporttsv.separator=';' -Dimporttsv.bulk.output=/dataOutput -  
Dimporttsv.columns=HBASE_ROW_KEY,info:name,info:gender,info:age,address:  
city,address:province bulkTable /datadirImport/data.txt
```

**步骤6** 执行如下命令将生成的HFile导入HBase中：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.tool.GlobalIndexBulkLoadHFilesTool </  
path/for/output> <tablename>
```

例如执行以下命令：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.tool.GlobalIndexBulkLoadHFilesTool /  
dataOutput bulkTable
```

输出内容为：

```
2024-01-13 18:29:03,043 INFO [GlobalIndexBulkLoadHFiles-0] hdfs.DFSClient: Created token for admintest:  
HDFS_DELEGATION_TOKEN owner=admintest@HADOOP.COM, renewer=renewer, realUser=,  
issueDate=1705141743030, maxDate=1705746543030, sequenceNumber=4261, masterKeyId=5 on ha-  
hdfs:hacluster  
2024-01-13 18:29:03,123 INFO [LoadIncrementalHFiles-0] compress.CodecPool: Got brand-new  
decompressor [.snappy]  
2024-01-13 18:29:03,127 INFO [LoadIncrementalHFiles-0] compress.CodecPool: Got brand-new  
decompressor [.snappy]  
2024-01-13 18:29:03,127 INFO [LoadIncrementalHFiles-1] compress.CodecPool: Got brand-new  
decompressor [.snappy]  
2024-01-13 18:29:03,127 INFO [LoadIncrementalHFiles-4] compress.CodecPool: Got brand-new  
decompressor [.snappy]  
2024-01-13 18:29:03,128 INFO [LoadIncrementalHFiles-0] tool.LoadIncrementalHFiles: Trying to load  
hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/bulkTable.index_bulk/0/8610217824254455849576409ebf8f53  
first=Optional[\x0118\x00\x0112005000204\x00] last=Optional[\x0119\x00\x0112005000201\x00]  
2024-01-13 18:29:03,128 INFO [LoadIncrementalHFiles-1] tool.LoadIncrementalHFiles: Trying to load  
hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/bulkTable.index_bulk/0/fa17bc8e753341ffa0ba9e702200c04a  
first=Optional[\x0121\x00\x0112005000205\x00] last=Optional[\x0132\x00\x0112005000206\x00]  
2024-01-13 18:29:03,129 INFO [LoadIncrementalHFiles-2] tool.LoadIncrementalHFiles: Trying to load  
hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/bulkTable.index_bulk/address/7a0308810d264d61bda32c385f50260c  
first=Optional[\x0121\x00\x0112005000205\x00] last=Optional[\x0132\x00\x0112005000206\x00]  
2024-01-13 18:29:03,129 INFO [LoadIncrementalHFiles-4] tool.LoadIncrementalHFiles: Trying to load  
hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/bulkTable.index_bulk/info/27cb42f48cb14597badb6cf8b302d4e8  
first=Optional[\x0118\x00\x0112005000204\x00] last=Optional[\x0119\x00\x0112005000201\x00]  
2024-01-13 18:29:03,130 INFO [LoadIncrementalHFiles-3] tool.LoadIncrementalHFiles: Trying to load  
hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/bulkTable.index_bulk/address/fe8487c5e2cf4bbaeb9e638b8acc2c1  
first=Optional[\x0118\x00\x0112005000204\x00] last=Optional[\x0119\x00\x0112005000201\x00]  
2024-01-13 18:29:03,131 INFO [LoadIncrementalHFiles-5] tool.LoadIncrementalHFiles: Trying to load  
hfile=hdfs://hacluster/dataOutput/bulkTable.index_bulk/info/657937b1edd6401b8f5575e42e7ec92b  
first=Optional[\x0121\x00\x0112005000205\x00] last=Optional[\x0132\x00\x0112005000206\x00]  
2024-01-13 18:29:03,539 INFO [GlobalIndexBulkLoadHFiles-0] hdfs.DFSClient: Cancelling token for  
admintest: HDFS_DELEGATION_TOKEN owner=admintest@HADOOP.COM, renewer=renewer, realUser=,  
issueDate=1705141743030, maxDate=1705746543030, sequenceNumber=4261, masterKeyId=5 on ha-  
hdfs:hacluster  
2024-01-13 18:29:03,571 INFO [GlobalIndexBulkLoadHFiles-0] client.ConnectionImplementation: Closing  
master protocol: MasterService  
2024-01-13 18:29:03,678 INFO [GlobalIndexBulkLoadHFiles-0-EventThread] zookeeper.ClientCnxn:  
EventThread shut down for session: 0x3201ef383210e59e  
2024-01-13 18:29:03,678 INFO [GlobalIndexBulkLoadHFiles-0] zookeeper.ZooKeeper: Connection:  
0x3201ef383210e59e closed  
2024-01-13 18:29:03,679 INFO [GlobalIndexBulkLoadHFiles-0] client.ConnectionImplementation:  
Connection has been closed by GlobalIndexBulkLoadHFiles-0.
```

### 📖 说明

索引数据生成和加载过程中，禁止对索引进行更改，包括但不限于新增索引、删除索引、索引状态变更等操作，否则会因为无法保证索引数据的一致性导致运行的任务失败，需要待索引状态稳定后再重新执行任务。

----结束

## 11.10.5 全局二级索引 API 介绍

使用全局索引的API都在类

“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中，相关接口介绍如下：

| 操作       | 接口                           | 描述                                                                                                           |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添加索引     | addIndices()                 | 将索引添加到表中。调用此接口会将用户指定的索引添加到表中，但会跳过生成索引数据。该接口的使用场景为用户想要在具有大量预先存在用户数据的表上批量添加索引，然后使用GlobalTableIndexer工具来构建索引数据。 |
|          | addIndicesWithData()         | 将索引添加到有数据的表中。此方法将用户指定的索引添加到表中，并会对已经存在的用户数据创建对应的索引数据，也可先调用该方法生成索引再在存入用户数据的同时生成索引数据。当数据表中存在大量数据时，不建议使用此接口。     |
| 删除索引     | dropIndices()                | 仅删除索引，索引元数据与索引数据均会被删除，在此操作之后，索引不能用于scan/filter操作。                                                            |
| 索引状态修改   | alterGlobalIndicesUnusable() | 禁用用户指定的索引，使其不再可用于scan/filter操作。                                                                              |
|          | alterGlobalIndicesActive()   | 启用用户指定的索引，使其可用于scan/filter操作。                                                                                |
|          | alterGlobalIndicesInactive() | 禁用用户指定的索引，且放弃生成索引数据，不再可用于scan/filter操作，通常用于索引修复流程。                                                           |
| 查看已创建的索引 | listIndices()                | 可用于列出给定表中的所有索引。                                                                                              |

## 11.10.6 基于索引查询数据

### 基于索引查询

在具有索引的用户表中，可以使用SingleColumnValueFilter来查询数据。当查询条件可以命中索引时，查询速度远快于原表查询。

索引的命中规则如下：

- 多个AND条件查询
  - 当用于查询的列至少包含索引第一个列时，使用索引会提高查询性能。  
例如，为C1、C2和C3创建组合索引。  
该索引在以下情况下生效：  
**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol3 )**  
**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 )**  
**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol3 )**  
**Filter\_Condition ( IndexCol1 )**

该索引在下列情况下不生效：

**Filter\_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol3 )**

**Filter\_Condition ( IndexCol2 )**

**Filter\_Condition ( IndexCol3 )**

- 当在查询中使用“索引列和非索引列”进行过滤时，使用索引可提高查询性能。当非索引列命中覆盖列时，查询性能最优；如果有需经常查询的非索引列，建议定义为覆盖列。例如：

**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( NonIndexCol1 )**

**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter\_Condition ( NonIndexCol1 )**

- 当多个列用于查询时，只能为组合索引中的最后一列指定值范围，而其他列只能设置为指定值。

例如，为C1、C2和C3创建组合索引。在范围查询中，只能为C3设置数值范围，过滤条件为“C1 = XXX，C2 = XXX，C3 = 数值范围”。

- 多个OR条件查询

例如，为C1、C2和C3创建组合索引。

- 仅对索引列首个字段进行过滤时（支持范围过滤），使用索引可提高查询性能。

**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter\_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter\_Condition ( IndexCol1 )**

- 对非索引和非索引列进行过滤时，无法命中索引，查询性能不会提高。

**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter\_Condition ( NonIndexCol1 )**

- 组合查询时，最外层包含OR条件时无法命中索引，查询性能不会提高。

**Filter\_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter\_Condition ( NonIndexCol1 ) ( Filter\_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter\_Condition ( IndexCol2 ) ) OR ( Filter\_Condition ( NonIndexCol1 ) )**

#### 📖 说明

减少OR条件使用，尤其是OR条件+范围条件，命中索引的情况下也会造成大范围查询，速度较慢。

## 11.11 配置 HBase 容灾

### 操作场景

HBase集群容灾作为提高HBase集群系统高可用性的一个关键特性，为HBase提供了实时的异地数据容灾功能。它对外提供了基础的运维工具，包含灾备关系维护，重建，数据校验，数据同步进展查看等功能。为了实现数据的实时容灾，可以把本HBase集群中的数据备份到另一个集群。支持HBase表普通写数据与Bulkload批量写数据场景下的容灾。

### 前提条件

- 主备集群都已经安装并启动成功，且获取集群的管理员权限。
- 必须保证主备集群间的网络畅通和端口的使用。

- 如果主集群部署为安全模式且不由一个FusionInsight Manager管理，主备集群必须已配置跨集群互信。如果主集群部署为普通模式，不需要配置跨集群互信。
- 主备集群必须已配置跨集群拷贝。
- 主备集群上的时间必须一致，而且主备集群上的NTP服务必须使用同一个时间源。
- 必须在主备集群的所有节点的hosts文件中，配置主备集群所有机器的机器名与业务IP地址的对应关系。

#### 📖 说明

若主集群的客户端安装在集群外的节点上，也需在该节点的hosts文件中配置主备集群所有机器的机器名与业务IP地址的对应关系。

- 主备集群间的网络带宽需要根据业务流量而定，不应少于最大的可能业务流量。
- 主备集群安装的MRS版本需要保持一致。
- 备集群规模不小于主集群规模。

## 使用约束

- 尽管容灾提供了实时的数据复制功能，但实际的数据同步进展，由多方面的因素决定的，例如，当前主集群业务的繁忙程度，备集群进程的健康状态等。因此，在正常情形下，备集群不应该接管业务。极端情形下是否可以接管业务，可由系统维护人员以及决策人员根据当前的数据同步指标来决定。
- 容灾功能当前仅支持一主一备。
- 通常情况下，不允许对备集群的灾备表进行表级别的操作，例如修改表属性、删除表等，一旦误操作备集群后会造主集群数据同步失败、备集群对应表的数据丢失。
- 主集群的HBase表已启用容灾功能同步数据，用户每次修改表的结构时，需要手动修改备集群的灾备表结构，保持与主集群表结构一致。
- 全局索引的索引表不能手动开启容灾数据同步，主表开启数据同步后，新增的数据会自动在容灾备集群生成索引数据。如果主表开启同步前已经存在数据，需要在完成主表的存量数据同步后，在容灾备集群手动进行索引构建。

## 操作步骤

### 配置主集群普通写数据容灾参数。

**步骤1** 登录主集群的Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”，进入HBase配置界面。

**步骤3** （可选）如表11-7所示，为HBase容灾操作过程中的可选配置项，您可以根据描述来进行参数配置，或者使用缺省提供的值。

表 11-7 可选配置项

| 配置入口           | 配置项                         | 缺省值    | 描述                                                   |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| “HMaster > 性能” | hbase.master.logcleaner.ttl | 600000 | 指定HLog的保存期限。如果配置值为“604800000”（单位：毫秒），表示HLog的保存期限为7天。 |

| 配置入口                         | 配置项                                          | 缺省值      | 描述                                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | hbase.master.cleaner.interval                | 60000    | HMaster清理过去HLog文件的周期，即超过设置的时间的HLog会被自动删除。建议尽可能配置大的值来保留更多的HLog。                                                                 |
| “RegionServer > Replication” | replication.source.size.capacity             | 16777216 | edits最大大小。单位为byte。如果edit大小超过这个值Hlog edits将会发送到备集群。                                                                             |
|                              | replication.source.nb.capacity               | 25000    | edits最大数目，这是另一个触发Hlog edits到备集群的条件。当主集群同步数据到备集群中时，主集群会从HLog中读取数据，此时会根据本参数配置的个数读取并发送。与“replication.source.size.capacity”一起配置使用。 |
|                              | replication.source.maxretriesmultiplier      | 10       | replication出现异常时的最大重试次数。                                                                                                       |
|                              | replication.source.sleepforretries           | 1000     | 每次重试的sleep时间。（单位：毫秒）                                                                                                           |
|                              | hbase.regionserver.replication.handler.count | 6        | RegionServer上的replication RPC服务器实例数。                                                                                           |

#### 配置主集群Bulkload批量写数据容灾参数。

**步骤4** 是否启用Bulkload批量写数据容灾功能？

是，执行**步骤5**。

否，执行**步骤8**。

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”，进入HBase配置界面。

**步骤6** 搜索并修改“hbase.replication.bulkload.enabled”参数，将配置项的值修改为“true”，启用Bulkload批量写数据容灾功能。

**步骤7** 搜索并修改“hbase.replication.cluster.id”参数，表示标识主集群HBase的ID，用于备集群连接主集群。参数值支持大小写字母、数字和下划线（\_），长度不超过30。

#### 重启HBase服务并安装客户端。

**步骤8** 单击“保存”，保存配置。在弹出的窗口中单击“确定”。重启HBase服务。

**步骤9** 在主备集群，选择“集群 > 服务 > HBase > 更多 > 下载客户端”，下载客户端并安装。

#### 添加主备集群容灾关系。

**步骤10** 以“hbase”用户进入主集群的HBase shell界面。

**步骤11** 在HBase shell中执行如下命令，创建主集群HBase与备集群HBase之间的容灾同步关系。

```
add_peer '备集群ID', CLUSTER_KEY => "备集群ZooKeeper业务ip地址", CONFIG =>
{"hbase.regionserver.kerberos.principal" => "备集群RegionServer principal",
"hbase.master.kerberos.principal" => "备集群HMaster principal"}
```

- 备集群ID表示主集群识别备集群使用的id，请重新指定id值。可以任意指定，建议使用数字。
- 备集群ZooKeeper地址信息包含ZooKeeper业务IP地址、侦听客户端连接的端口和备集群的HBase在ZooKeeper上的根目录。
- hbase.master.kerberos.principal、hbase.regionserver.kerberos.principal在备集群HBase hbase-site.xml配置文件中查找。

例如，添加主备集群容灾关系，执行：`add_peer '备集群ID', CLUSTER_KEY => "192.168.40.2,192.168.40.3,192.168.40.4:24002:/hbase", CONFIG => {"hbase.regionserver.kerberos.principal" => "hbase/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM", "hbase.master.kerberos.principal" => "hbase/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM"}`

**步骤12** （可选）如果启用Bulkload批量写数据容灾功能，主集群HBase客户端配置必须拷贝到备集群。

- 在备集群HDFS创建目录/hbase/replicationConf/*主集群*  
*hbase.replication.cluster.id*
- 主机群HBase客户端配置文件，拷贝到备集群HDFS目录/hbase/replicationConf/*主集群**hbase.replication.cluster.id*

例如：`hdfs dfs -put HBase/hbase/conf/core-site.xml HBase/hbase/conf/hdfs-site.xml HBase/hbase/conf/yarn-site.xml hdfs://NameNode IP.25000/hbase/replicationConf/source_cluster`

启用HBase容灾功能同步数据。

**步骤13** 检查备集群的HBase服务实例中，是否已存在一个命名空间，与待启用容灾功能的HBase表所属的命名空间名称相同？

- 是，存在同名的命名空间，执行**步骤14**。
- 否，不存在同名的命名空间，需先在备集群的HBase shell中，创建同名的命名空间，然后执行**步骤14**。

**步骤14** 在主集群的HBase shell中，以“hbase”用户执行以下命令，启用将主集群表的数据实时容灾功能，确保后续主集群中修改的数据能够实时同步到备集群中。

一次只能针对一个HTable进行数据同步。

```
enable_table_replication '表名'
```

### 📖 说明

- 若备集群中不存在与要开启实时同步的表同名的表，则该表会自动创建。
- 若备集群中存在与要开启实时同步的表同名的表，则两个表的结构必须一致。
- 若'表名'设置了加密算法SMS4或AES，则不支持对此HBase表启用将数据从主集群实时同步到备集群的功能。
- 若备集群不在线，或备集群中已存在同名但结构不同的表，启用容灾功能将失败。
- 若主集群中部分Phoenix表启用容灾功能同步数据，则备集群中不能存在与主集群Phoenix表同名的普通HBase表，否则启用容灾功能失败或影响备集群的同名表正常使用。
- 若主集群中Phoenix表启用容灾功能同步数据，还需要对Phoenix表的元数据表启用容灾功能同步数据。需配置的元数据表包含SYSTEM.CATALOG、SYSTEM.FUNCTION、SYSTEM.SEQUENCE和SYSTEM.STATS。
- 若主集群的HBase表启用容灾功能同步数据，用户每次为HBase表增加新的索引，需要手动在备集群的灾备表增加二级索引，保持与主集群二级索引结构一致。

**步骤15** （可选）如果HBase没有使用Ranger，在主集群的HBase shell中，以“hbase”用户执行以下命令，启用主集群的HBase表权限控制信息数据实时容灾功能。

```
enable_table_replication 'hbase:acl'
```

### 创建用户

**步骤16** 登录备集群的FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”创建一个角色，并根据主集群HBase源数据表的权限，为角色添加备数据表的相同权限。

**步骤17** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”创建一个用户，根据业务需要选择用户类型为“人机”或“机机”，并将用户加入创建的角色。使用新创建的用户，访问备集群的HBase容灾数据。

### 📖 说明

- 主集群HBase源数据表修改权限时，如果备集群需要正常读取数据，请修改备集群角色的权限。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加HBase的Ranger访问权限策略](#)。

### 同步主集群表数据。

**步骤18** 检查配置HBase容灾并启用数据同步后，主集群是否已存在表及数据，且历史数据需要同步到备集群？

- 是，存在表且需要同步数据，以HBase表用户登录安装主集群HBase客户端的节点，并执行kinit用户名认证身份。该用户需要拥有表的读写权限，以及“hbase:meta”表的执行权限。然后执行[步骤19](#)。
- 否，不需要同步数据，任务结束。

**步骤19** 配置HBase容灾时不支持自动同步表中的历史数据，需要对主集群的历史数据进行备份，然后再手动恢复历史数据到备集群中。

手动恢复即单表的恢复，单表手动恢复通过Export、distcp、Import来完成。

单表手动恢复操作步骤：

1. 从主集群导出表中数据。

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export -  
Dhbase.mapreduce.include.deleted.rows=true 表名 保存源数据的目录
```

例如, **hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Export -Dhbase.mapreduce.include.deleted.rows=true t1 /user/hbase/t1**

2. 把导出的数据复制到备集群。

**hadoop distcp** 主集群保存源数据的目录 *hdfs://ActiveNameNodeIP:8020/备集群保存源数据的目录*

其中, ActiveNameNodeIP是备集群中主NameNode节点的IP地址。

例如, **hadoop distcp /user/hbase/t1 hdfs://192.168.40.2:8020/user/hbase/t1**

3. 使用备集群HBase表用户, 在备集群中导入数据。

在备集群HBase shell界面, 使用“hbase”用户执行以下命令保持写数据状态:

**set\_clusterState\_active**

界面提示以下信息表示执行成功:

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_active  
=> true
```

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import -Dimport.bulk.output=** 备集群保存输出的目录 表名 备集群保存源数据的目录

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles** 备集群保存输出的目录 表名

例如:

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_active  
=> true
```

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import -Dimport.bulk.output=/user/hbase/output\_t1 t1 /user/hbase/t1**

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /user/hbase/output\_t1 t1**

- 步骤20** 在HBase客户端执行以下命令, 校验主备集群同步的数据。启用容灾功能同步功能后, 也可以执行该命令检验新的同步数据是否一致。

**hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.replication.VerifyReplication --starttime=开始时间 --endtime=结束时间 列族名称 备集群ID 表名**

#### 📖 说明

- 开始时间必须早于结束时间
- 开始时间和结束时间需要填写时间戳的格式, 例如执行date -d "2015-09-30 00:00:00" +%s将普通时间转化为时间戳格式。

**指定主备集群写数据状态。**

- 步骤21** 在主集群HBase shell界面, 使用“hbase”用户执行以下命令保持写数据状态。

**set\_clusterState\_active**

界面提示以下信息表示执行成功:

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_active  
=> true
```

- 步骤22** 在备集群HBase shell界面, 使用“hbase”用户执行以下命令保持只读数据状态。

**set\_clusterState\_standby**

界面提示以下信息表示执行成功:

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_standby
=> true
```

----结束

## 相关命令

表 11-8 HBase 容灾

| 操作        | 命令                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建立灾备关系    | <pre>add_peer '备集群ID', CLUSTER_KEY =&gt; "备集群 ZooKeeper业务ip地址", CONFIG =&gt; {"hbase.regionserver.kerberos.principal" =&gt; "备集群RegionServer principal", "hbase.master.kerberos.principal" =&gt; "备集群HMaster principal"} add_peer '1','zk1,zk2,zk3:2181:/hbase1' 2181表示集群中ZooKeeper的端口号。</pre> | <p>建立主集群与备集群的关系，让其互相对应。</p> <p>如果启用Bulkload批量写数据容灾：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在备集群HDFS创建目录/hbase/replicationConf/<b>主集群</b> <i>hbase.replication.cluster.id</i></li> <li>主集群HBase客户端配置文件，拷贝到备集群HDFS目录/hbase/replicationConf/<b>主集群</b> <i>hbase.replication.cluster.id</i></li> </ul> |
| 移除灾备关系    | <pre>remove_peer '备集群ID'</pre> <p>示例：<br/><code>remove_peer '1'</code></p>                                                                                                                                                                                                                     | 在主集群中移除备集群的信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 查询灾备关系    | <code>list_peers</code>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 在主集群中查询已经设置的备集群的信息，主要为Zookeeper信息。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 启用用户表实时同步 | <pre>enable_table_replication '表名'</pre> <p>示例：<br/><code>enable_table_replication 't1'</code></p>                                                                                                                                                                                             | 在主集群中，设置已存在的表同步到备集群。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 禁用用户表实时同步 | <pre>disable_table_replication '表名'</pre> <p>示例：<br/><code>disable_table_replication 't1'</code></p>                                                                                                                                                                                           | 在主集群中，设置已存在的表不同步到备集群。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 主备集群数据校验  | <pre>bin/hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.replication.VerifyReplication --starttime=<i>开始时间</i> --endtime=<i>结束时间</i> <i>列族名称</i> <i>备集群ID</i> <i>表名</i></pre>                                                                                                                          | <p>检查指定的表在主备集群间的数据是否一致。</p> <p>命令行中参数说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>开始时间：如果未设置，则取默认的开始时间为0。</li> <li>结束时间：如果未设置，则取默认的结束时间为当前操作提交的时间。</li> <li>表名：如果未输入表名，则默认校验所有的启用了实时同步的用户表。</li> </ul>                                                                                             |

| 操作                                                                                 | 命令                                                                                                                                                                                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 切换数据写入状态                                                                           | <code>set_clusterState_active</code><br><code>set_clusterState_standby</code>                                                                                                                               | 设置集群HBase表是否可写入数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 新增或更新已经在对端集群保存的主集群中HDFS配置                                                          | <code>hdfs dfs -put -f HBase/hbase/conf/core-site.xml HBase/hbase/conf/hdfs-site.xml HBase/hbase/conf/yarn-site.xml hdfs://备集群NameNode IP:PORT/hbase/replicationConf/主集群hbase.replication.cluster.id</code> | 启用包含Bulkload数据的容灾，在主集群修改HDFS参数时，新的参数值默认不会从主集群自动同步到备集群，需要手动执行命令同步。受影响的参数如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>“fs.defaultFS”</li> <li>“dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster”</li> <li>“dfs.client.failover.connection.retries.on.timeouts”</li> <li>“dfs.client.failover.connection.retries”</li> </ul> 例如，“fs.defaultFS”修改为“hdfs://hacluster_sale”，主集群HBase客户端配置文件，重新拷贝到备集群HDFS目录/hbase/replicationConf/主集群hbase.replication.cluster.id |
| 在开启批量加载数据复制功能（即“hbase.replication.bulkload.enabled”参数值为“true”）的情况下，禁用单表的批量加载数据复制能力 | <code>disable_bulkload_replication 'peerId','表名'</code><br>示例：<br><code>disable_bulkload_replication '1','t1'</code>                                                                                        | 主集群配置了Bulkload批量写数据容灾，并启用了用户表的实时同步能力，可使用该命令中断表的Bulkload数据同步能力。<br><code>peerId</code> 可通过 <code>list_peers</code> 命令查看备集群信息获取，进行命令拼接。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 操作                                                                               | 命令                                                                                                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在开启批量加载数据复制功能（即“hbase.replication.bulkload.enabled”参数值为“true”）的情况下，启用单表的批量加载数据能力 | <b>enable_bulkload_replication</b><br><i>'peerId', '表名'</i><br>示例：<br><b>enable_bulkload_replication</b><br><i>'1', 't1'</i> | 主集群配置了Bulkload批量写数据容灾，并启用了用户表的实时同步能力，使用 <b>disable_bulkload_replication</b> 中断了该表的Bulkload数据同步后想再次开启Bulkload数据同步时，可使用该命令。<br>通过 <b>get_peer_config</b> <i>'peerId'</i> 命令查看对应备集群容灾配置。其中以 <b>BULREP_</b> 前缀开头拼接表名的字段，对应值为“false”时，表明该表被禁用了Bulkload数据同步。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>中断Bulkload数据同步期间的数据在重新开启后不会被同步。</li><li>由于该操作在服务端同步生效需要几分钟，为了避免同步时间差导致Bulkload数据丢失，可通过搜索RegionServer运行日志，确认执行该命令后RegionServer上均存在“Update peer configs succeed.”日志打印，再开启后续主集群Bulkload数据操作。</li></ul> |

## 11.12 配置 HBase 数据压缩和编码

### 操作场景

HBase可以通过对HFile中的data block编码，减少keyvalue中key的重复部分，从而减少空间的使用。目前对data block的编码方式有：NONE、PREFIX、DIFF、FAST\_DIFF和ROW\_INDEX\_V1，其中NONE表示不使用编码。另外，HBase还支持使用压缩算法对HFile文件进行压缩，默认支持的压缩算法有：NONE、GZ、SNAPPY和ZSTD，其中NONE表示HFile不压缩。

这两种方式都是作用在HBase的列簇上，可以同时使用，也可以单独使用。

### 前提条件

- 已安装HBase客户端。例如，客户端安装目录为“/opt/client”。
- 如果HBase已经开启了鉴权，操作的用户还需要具备对应的操作权限。即创建表时需要具备对应的namespace或更高级别的创建(C)或者管理(A)权限，修改表时需要具备已创建的表或者更高级别的创建(C)或者管理(A)权限。具体的授权操作请参考[创建HBase角色](#)章节。

### 操作步骤

创建时设置data block encoding和压缩算法。

1. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。
2. 执行以下命令切换到客户端目录。  
**cd /opt/client**
3. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
4. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。  
**kinit 组件业务用户**  
例如，**kinit hbaseuser**。
5. 直接执行HBase组件的客户端命令。  
**hbase shell**
6. 创建表。  
**create 't1', {NAME => 'f1', COMPRESSION => 'SNAPPY', DATA\_BLOCK\_ENCODING => 'FAST\_DIFF'}**

#### 说明

- t1：表名。
- f1：列簇名。
- SNAPPY：该列簇使用的压缩算法为SNAPPY。
- FAST\_DIFF：使用的编码方式为FAST\_DIFF。
- {}内的参数为指定列簇的参数，多个列簇可以用多个{}，然后用逗号隔开。关于建表语句的更多使用说明可以在**hbase shell**中执行**help 'create'** 进行查看。

#### 对已存在的表设置或修改data block encoding和压缩算法

1. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。
2. 执行以下命令切换到客户端目录。  
**cd /opt/client**
3. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
4. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。  
**kinit 组件业务用户**  
例如，**kinit hbaseuser**。
5. 直接执行HBase组件的客户端命令。  
**hbase shell**
6. 执行修改表的命令。  
**alter 't1', {NAME => 'f1', COMPRESSION => 'SNAPPY', DATA\_BLOCK\_ENCODING => 'FAST\_DIFF'}**

## 11.13 HBase 容灾业务切换

### 操作场景

MRS集群管理员可配置HBase集群容灾功能，以提高系统可用性。容灾环境中的主集群完全故障影响HBase上层应用连接时，需要为HBase上层应用配置备集群信息，才可以使得该应用在备集群上运行。

### 对系统的影响

切换业务后，写入备集群的数据默认不会同步到主集群。主集群故障修复后，备集群新增的数据需要通过备份恢复的方式同步到主集群。如果需要自动同步数据，需要切换HBase容灾主备集群。

### 操作步骤

**步骤1** 登录备集群FusionInsight Manager。

**步骤2** 下载并安装HBase客户端。

**步骤3** 在备集群HBase客户端，以**hbase**用户执行以下命令指定备集群写数据状态启用。

```
kinit hbase
```

```
hbase shell
```

```
set_clusterState_active
```

界面提示以下信息表示执行成功：

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_active  
=> true
```

**步骤4** 确认HBase上层应用中中原有的配置文件“hbase-site.xml”、“core-site.xml”和“hdfs-site.xml”是否为适配应用运行修改或新增过配置内容。

- 是，将相关内容同步更新到新的配置文件中，并替换旧的配置文件。
- 否，使用新的配置文件替换HBase上层应用中中原有的配置文件。

**步骤5** 配置HBase上层应用所在主机与备集群的网络连接。

#### 说明

当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。

1. 确保客户端所在主机能与客户端安装包文件解压目录下的“hosts”文件中所列出的集群各主机在网络上互通。
2. 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的“/etc/hosts”文件中设置主机名和IP地址（业务平面）映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

**步骤6** 配置HBase上层应用所在主机的时间与备集群的时间保持一致，时间差要小于5分钟。

**步骤7** 检查主集群的认证模式。

- 若为安全模式，执行**步骤8**。

- 若为普通模式，任务结束。

**步骤8** 获取HBase上层应用用户的keytab文件和krb5.conf配置文件。

1. 在备集群FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 用户”。
2. 在用户所在行的“操作”列单击“更多 > 下载认证凭据”，下载keytab文件到本地。
3. 解压得到“user.keytab”和“krb5.conf”。

**步骤9** 使用“user.keytab”和“krb5.conf”两个文件替换HBase上层应用中原有的文件。

**步骤10** 停止上层业务。

**步骤11** 是否需要切换HBase主备集群，即主变成备，备变成主。如果不切换，数据将不再同步。

- 是，先执行HBase容灾主备集群倒换，具体请参考[HBase容灾主备集群倒换](#)，然后再执行**步骤12**。
- 否，直接执行**步骤12**。

**步骤12** 启动上层业务。

----结束

## 11.14 HBase 容灾主备集群倒换

### 操作场景

当前环境HBase已经是容灾集群，因为某些原因，需要将主备集群互换，即备集群变成主集群，主集群变成备集群。

### 对系统的影响

主备集群互换后，原先主集群将不能再写入数据，原先备集群将变成主集群，接管上层业务。

### 操作步骤

**确保上层业务已经停止**

**步骤1** 确保上层业务已经停止，如果没有停止，先执行 参考[HBase容灾业务切换](#)。

**关闭主集群写功能**

**步骤2** 下载并安装HBase客户端。

**步骤3** 在备集群HBase客户端，以hbase用户执行以下命令指定备集群写数据状态关闭。

```
kinit hbase
```

```
hbase shell
```

```
set_clusterState_standby
```

界面提示以下信息表示执行成功：

```
hbase(main):001:0> set_clusterState_standby  
=> true
```

#### 检查当前主备同步是否完成

**步骤4** 执行以下命令，确保当前数据已经同步，要求SizeOfLogQueue=0，SizeOfLogToReplicate=0，如果不为零，等待，重复执行以下命令，直到等于0。

```
status 'replication'
```

#### 关闭主备集群同步

**步骤5** 查询所有的同步集群，获取PEER\_ID。

```
list_peers
```

**步骤6** 删除所有同步集群。

```
remove_peer '备集群ID'
```

示例：

```
remove_peer '1'
```

**步骤7** 查询所有同步的table。

```
list_replicated_tables
```

**步骤8** 分别disable上面查询到的所有同步的table。

```
disable_table_replication '表名'
```

示例：

```
disable_table_replication 't1'
```

#### 切换主备

**步骤9** 重新配置HBase容灾，参考[配置HBase容灾](#)。

----结束

## 11.15 社区 BulkLoad Tool

Apache HBase官方网站提供了批量导入数据的功能，详细操作请参见官网对“Import”和“ImportTsv”工具的描述：<http://hbase.apache.org/2.4/book.html#tools>。

## 11.16 配置安全的 HBase Replication

### 配置场景

安全模式下，在交叉域设置Kerberos时，配置安全的HBase replication的过程。

### 前提条件

- 在Kerberos配置文件中必须定义所有FQDN映射到它的域。

- ONE.COM和TWO.COM的密码和keytab必须要一样。

## 操作步骤

**步骤1** 为两个域创建krbtgt账户名。

比如，有ONE.COM和TWO.COM两个域，需要添加如下账户名：krbtgt/ONE.COM@TWO.COM及krbtgt/TWO.COM@ONE.COM。

在两个域中均添加这两个账户名。

```
kadmin: addprinc -e "<enc_type_list>" krbtgt/ONE.COM@TWO.COM
kadmin: addprinc -e "<enc_type_list>" krbtgt/TWO.COM@ONE.COM
```

### 说明

在这两个域之间必须至少有一个共同的keytab模式。

**步骤2** 在Zookeeper中，为创建短名称添加规则。

Dzookeeper.security.auth\_to\_local是Zookeeper服务器进程的参数。以下例子说明了如何支持ONE.COM，在账户名中有两个成员（如service/instance@ONE.COM）。  
Dzookeeper.security.auth\_to\_local=RULE:[2:\$1@\$0](.\*@QONE.COM\E\$)s/@QONE.COM\E\$//DEFAULT

以上代码案例为在不同的域中支持ONE.COM。因此在replication中，需要在从属集群域的主集群域添加规则。DEFAULT是已经添加了默认规则。

**步骤3** 在Hadoop进程中，为创建短名称添加规则。

在从属集群的HBase进程中的“core-site.xml”配置文件的属性hadoop.security.auth\_to\_local。比如：支持ONE.COM：

```
<property>
<name>hadoop.security.auth_to_local</name>
<value>RULE:[2:$1@$0](.*@QONE.COM\E$)s/@QONE.COM\E$//DEFAULT</value>
</property>
```

### 说明

如果启用bulkload replication功能，那么在主集群HBase进程的配置文件“core-site.xml”中需要添加支持从属域的相同属性。

例如：

```
<property>
<name>hadoop.security.auth_to_local</name>
<value>RULE:[2:$1@$0](.*@QTWO.COM\E$)s/@QTWO.COM\E$//DEFAULT</value>
</property>
```

---结束

## 11.17 配置 Region Transition 恢复线程

### 配置场景

在故障环境中，由于诸如region服务器响应慢，网络不稳定，ZooKeeper节点版本不匹配等各种原因，有可能导致region长时间处于transition下。在region transition下，由于一些region不能对外提供服务，客户端操作可能无法正常执行。

## 配置描述

在HMaster上设置chore服务，用于识别和恢复长期处于transition的region。

下表是用于启用此功能的配置参数。

表 11-9 参数描述

参数	描述	默认值
hbase.region.assignment.auto.recovery.enabled	配置该参数以启用或禁用region分配恢复线程功能。	true

## 11.18 开启 HBase 分时 Compaction 功能

### 操作场景

HBase支持设置非业务高峰期和非高峰期的Compaction吞吐量，通过在非高峰期设置较大的吞吐量，加快Compaction的执行速度，减小高峰期Compaction对业务的影响。

### 配置 HBase 分时 Compaction 吞吐量参数

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，在搜索框中搜索表11-10中的参数，并根据业务实际情况修改参数值以启用HBase分时Compaction吞吐量功能，且参数支持动态生效，修改配置保存后，登录hbase shell命令行执行update\_all\_config即可更新配置，无需重启实例。

#### 说明

开启HBase分时Compaction吞吐量功能需“hbase.offpeak.start.hour”和“hbase.offpeak.end.hour”参数值都不为“-1”。

表 11-10 配置 HBase 分时 Compaction 吞吐量参数

参数名称	参数描述	默认值
hbase.offpeak.start.hour	HBase集群运行的非高峰开始时间，取值范围为：-1~23，且值只能为整数，当参数值为“-1”则不支持HBase分时Compaction吞吐量功能。	-1
hbase.offpeak.end.hour	HBase集群运行的非高峰结束时间，取值范围为：-1~23，且值只能为整数，当参数值为“-1”则不支持HBase分时Compaction吞吐量功能。	-1
hbase.hstore.compaction.throughput.offpeak	非高峰期Compaction吞吐量，单位为：bytes/秒。	104857600

## HBase 分时 Compaction 配置示例

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，根据业务实际情况设置非高峰期时段。例如：
- 设置“hbase.offpeak.start.hour”参数值为“18”，设置“hbase.offpeak.end.hour”参数值为“23”时，表示每天18:00到23:00之间为非高峰期。
  - 设置“hbase.offpeak.start.hour”参数值为“23”，设置“hbase.offpeak.end.hour”参数值为“8”时，表示每天23:00到第二天8:00之间为非高峰期。
- 步骤2** 非高峰期时，在Manger界面选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，观察图表“Compaction操作队列大小-所有实例”的值是否一直在增大，且图表“RegionServer Compaction流量-所有实例”有部分RegionServer的值已达到或超过“hbase.hstore.compaction.throughput.offpeak”配置项的值。
- 是，根据集群磁盘使用情况调大“hbase.hstore.compaction.throughput.offpeak”配置项的值，执行**步骤3**。
  - 否，结束。
- 步骤3** 观察HBase图表“P99 RegionServer的RPC请求响应时间-所有实例”的值是否持续上升：
- 是，执行**步骤4**。
  - 否，结束。
- 步骤4** 观察RegionServer所在主机的图表“磁盘IO利用率”的值是否超过90%：
- 是，磁盘IO已达到瓶颈，考虑减小写入速度或者扩容磁盘。
  - 否，结束。
- 结束

## 11.19 使用二级索引

### 操作场景

HIndex为HBase提供了按照某些列的值进行索引的能力，缩小搜索范围并缩短时延。

### 使用约束

- 列族应以“;”分隔。
- 列和数据类型应包含在“[]”中。
- 列数据类型在列名称后使用“->”指定。
- 如果未指定列数据类型，则使用默认数据类型（字符串）。
- “#”用于在两个索引详细信息之间进行分隔。
- 以下是一个可选参数：
  - Dscan.caching：在扫描数据表时的缓存行数。  
如果不设置该参数，则默认值为1000。
- 为单个Region构建索引是为了修复损坏的索引。

此功能不应用于生成新索引。

## 操作步骤

**步骤1** 安装HBase客户端，详情参见[使用HBase客户端](#)。

**步骤2** 进入客户端安装路径，例如 “/opt/client”

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令访问HIndex。

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.TableIndexer
```

表 11-11 HIndex 常用命令

说明	命令
增加索引	TableIndexer -Dtablename.to.index=table1 - Dindexspecs.to.add='IDX1=>cf1:[q1->datatype],[q2],[q3];cf2: [q1->datatype],[q2->datatype]#IDX2=>cf1:[q5]'
构建索引	TableIndexer -Dtablename.to.index=table1 - Dindexnames.to.build='IDX1#IDX2'
删除索引	TableIndexer -Dtablename.to.index=table1 - Dindexnames.to.drop='IDX1#IDX2'
禁用索引	TableIndexer -Dtablename.to.index=table1 - Dindexnames.to.disable='IDX1#IDX2'
同时添加和构建索引	TableIndexer -Dtablename.to.index=table1 - Dindexspecs.to.add='IDX1=>cf1:[q1->datatype],[q2],[q3];cf2: [q1->datatype],[q2->datatype]#IDX2=>cf1:[q5]' - Dindexnames.to.build='IDX1'
为单个Region构建索引	TableIndexer -Dtablename.to.index=table1 - Dregion.to.index=regionEncodedName - Dindexnames.to.build='IDX1#IDX2'

📖 说明

- **IDX1**: 索引名称。
- **cf1**: 列族名称。
- **q1**: 列名称。
- **datatype**: 数据类型, 包括String, Integer, Double, Float, Long, Short, Byte, Char。

----结束

## 11.20 HBase 冷热分离

### 11.20.1 冷热分离概述


在海量大数据场景下, HBase表中的部分业务数据随着时间的推移仅作为归档数据或者访问频率很低, 同时这部分历史数据体量非常大, 比如订单数据或者监控数据, 如果降低这部分数据的存储成本将会极大的节省企业的成本。

HBase支持冷热分离功能, 将数据分类存储在不同介质上, 即冷数据存储在OBS, 热数据存储在HDFS中, 能有效降低存储成本。

#### 原理介绍

HBase支持对同一张表的数据进行冷热分离存储。用户在表上配置数据冷热时间分界点后, HBase会依赖用户写入数据的时间戳(毫秒)和时间分界点来判断数据的冷热。数据开始存储在热存储上, 随着时间的推移慢慢往冷存储上迁移。同时用户可以任意变更数据的冷热分界点, 数据可以从热存储到冷存储, 也可以从冷存储到热存储。

图 11-6 HBase 冷热分离原理图



## 注意事项

- OBS读IOPS的能力降低，因此只适用于低频查询的场景。
- OBS不适合并发大量读请求的场景，并发大量读请求可能会导致请求异常。

## 11.20.2 开启 HBase 冷热分离功能

通过在Manager界面修改HBase配置开启冷热分离特性，支持将冷数据存储在OBS，热数据存储在HDFS中。

### 操作步骤

**步骤1** 配置Guardian服务对接OBS。

**步骤2** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，在搜索框中搜索并修改以下参数：

- fs.coldFS：修改该参数值为OBS文件系统名，例如：`obs://OBS并行文件系统名称`。
- hbase.fs.hot.cold.enabled：该参数值默认为“false”，必须修改为“true”。
- fs.obs.buffer.dir：该参数值需要修改为本地挂载的数据盘目录，例如“/srv/BigData/data1/tmp/HBase/obs”。

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，重启HBase服务。服务重启成功后即开启了冷热分离功能。

**步骤5** 冷热分离特性开启后需设置表的冷热时间分界点才能实现表数据冷热存储，相关操作请参见[HBase冷热分离相关命令](#)。

----结束

## 11.20.3 HBase 冷热分离相关命令

此章节主要介绍HBase冷热分离相关命令的使用，包括Shell命令和Java API命令。

Shell命令在HBase客户端执行，需提前安装HBase客户端。

### 设置 HBase 表的冷热分界线

- Shell
  - 创建冷热分离表。

```
create 'hot_cold_table', {NAME=>'f', COLD_BOUNDARY=>'86400'}
```

相关参数说明如下：
    - NAME：需要冷热分离的列族。
    - COLD\_BOUNDARY：冷热分离时间点，单位为秒（s）。例如COLD\_BOUNDARY为86400，表示86400秒（一天）前写入的数据会被自动归档到冷存储。

#### 说明

冷热分离时间点需大于Major Compaction执行周期，Major Compaction默认执行周期为7天。

- 取消冷热分离。  
`alter 'hot_cold_table', {NAME=>'f', COLD_BOUNDARY=>""}`
- 为已经存在的表设置冷热分离，或者修改冷热分离分界线，单位为秒。  
`alter 'hot_cold_table', {NAME=>'f', COLD_BOUNDARY=>'86400'}`
- 查询是否设置冷热分离或冷热分离是否修改成功。

```
desc 'hot_cold_table'
```

```
Table hot_cold_table is ENABLED
hot_cold_table
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'f', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING =>
'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', REPLICATION_SCOPE => '0', BLOOMFILTER
=> 'ROW', IN_MEMORY => 'false', COMPRESSION => 'NONE', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', METADATA =>
{'COLD_BOUNDARY' => '1200'}}
1 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0339 seconds
```

### 📖 说明

数据从热存储到冷存储或从冷存储到热存储，都需执行Major Compaction。

## 数据写入

冷热分离的表与普通表的数据写入方式完全一致，数据会先存储在热存储（HDFS）中。随着时间的推移，如果一行数据满足：当前时间-时间列值>COLD\_BOUNDARY设置的值，则会在执行Compaction时被归档到冷存储（OBS）中。

- 插入记录。  
执行“put”命令向指定表插入一条记录，需要指定表的名称，主键，自定义列，及插入的具体值。例如：

```
put 'hot_cold_table','row1','cf:a','value1'
```

命令中各参数分别代表如下含义：

- hot\_cold\_table：表的名称。
- row1：主键。
- cf: a：自定义的列。
- value1：插入的值。

## 数据查询

由于冷热数据都在同一张表中，因此用户所有的查询操作都只需在一张表内进行。在查询时，建议通过配置TimeRange来指定查询的时间范围，系统将会根据指定的时间范围决定查询模式，包括仅查询热存储、仅查询冷存储或同时查询冷存储和热存储。如果查询时未限定时间范围，则会导致查询冷数据。在这种情况下，查询吞吐量会受到冷存储的限制。

 说明

- 冷存储中的数据常用于归档，会很少访问。如果冷存储中的数据被大量频繁请求访问，请检查冷热数据边界（COLD\_BOUNDARY）配置是否正确。如果频繁查询的大量数据在冷存储中将会限制查询的性能。
- 如果冷存储中存储的一行数据中的某个字段更新，则更新的字段存储在热存储中。如果指定HOT\_ONLY或TimeRange参数仅查询热存储中的数据，则只返回更新的字段。如果要返回整行的数据，则必须在不指定HOT\_ONLY或TimeRange参数的情况下执行查询，或者确保TimeRange指定的时间范围涵盖从插入行的时间点到最后更新行的时间点的时间段。因此，建议不要更新存储在冷存储中的数据。
- 随机查询Get。
  - Shell
    - 不指定HOT\_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，将会查询冷存储中的数据。  
`get 'hot_cold_table', 'row1'`
    - 通过指定HOT\_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，只会查询热存储中的数据。  
`get 'hot_cold_table', 'row1', {HOT_ONLY=>true}`
    - 通过指定TimeRange参数来查询数据。在这种情况下，将会比较TimeRange和冷热边界值，以确定是只查询热存储还是冷存储中的数据，还是同时查询热冷存储中的数据。  
`get 'hot_cold_table', 'row1', {TIMERANGE => [0, 1568203111265]}`

 说明

TimeRange: 查询的时间范围。范围中的时间是UNIX时间戳，表示自1970年1月1日00:00 UTC以来经过的毫秒数。

- 范围查询。
  - Shell
    - 不指定HOT\_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，将会查询冷存储中的数据。  
`scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1', STOPROW=>'row9'}`
    - 通过指定HOT\_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，只会查询热存储中的数据。  
`scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1', STOPROW=>'row9', HOT_ONLY=>true}`
    - 通过指定TimeRange参数来查询数据。在这种情况下，将会比较TimeRange和冷热边界值，以确定是只查询热存储还是冷存储中的数据，还是同时查询热冷存储中的数据。  
`scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1', STOPROW=>'row9', TIMERANGE => [0, 1568203111265]}`

 说明

TimeRange: 查询的时间范围。范围中的时间是UNIX时间戳，表示自1970年1月1日00:00 UTC以来经过的毫秒数。

- 优先查询热数据。

在查询客户所有记录等信息的范围查询中，HBase可以扫描热存储和冷存储中的数据。查询结果将根据数据行按写入表时的时间戳降序返回。在大多数情况下，热数据出现在冷数据之前。如果在范围查询中没有配置HOT\_ONLY参数，HBase将会扫描热存储和冷存储中的数据，查询响应时间将会增加。如果启用热数据优先特性，HBase会优先查询热存储中的数据。只有当热存储中的行数小于要查询的最小行数时，才会查询冷存储中的数据，减少了冷存储的访问提高了响应速度。

- Shell

```
scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1',  
STOPROW=>'row9',COLD_HOT_MERGE=>true}
```

- Major Compaction命令。

- Shell

- 合并表所有分区的热数据区。

```
major_compact 'hot_cold_table', nil, 'NORMAL', 'HOT'
```

- 合并表所有分区的冷数据区。

```
major_compact 'hot_cold_table', nil, 'NORMAL', 'COLD'
```

- 合并表所有分区的热冷数据区。

```
major_compact 'hot_cold_table', nil, 'NORMAL', 'ALL'
```

## 11.21 配置 HBase 表级别过载控制

### 操作场景

HBase在短时间内请求数量突增时，会发生过载问题，导致业务请求P99时延增大，对于时延敏感业务影响比较严重。HBase表级别过载保护用于此类场景，开启后可以有效保障核心表（核心业务）的请求时延。

### 操作步骤

**步骤1** 修改核心表属性，设置表级别优先级。

1. 以客户端安装用户登录安装了HBase客户端的节点，并配置环境变量。

```
cd HBase客户端安装目录
```

```
source bigdata_env
```

2. 若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需执行以下命令认证用户。

```
kinit 组件业务用户
```

3. 执行以下命令登录HBase客户端并修改表描述：

```
hbase shell
```

```
alter 'test_table', PRIORITY=>'1'
```

#### 📖 说明

- 表优先级可以通过PRIORITY属性进行设置，当PRIORITY值大于等于1时，被认为是高优先级表，建议设置为“1”即可。
- 创建核心表时可以直接指定PRIORITY属性，例如：

```
create 'test_table','cf',PRIORITY=>'1'
```

**步骤2** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，在搜索框中搜索**配置HBase表级别过载控制**中的参数，并修改对应参数值。

表 11-12 HBase 表级别过载控制参数

参数名称	参数说明	参数修改建议
hbase.ipc.server.default.c allqueue.size.overload.thr eshold	RegionServer队列过载阈 值，当队列中请求总大小 占比超过此阈值时，会直 接丢弃低优先级表的请 求。该配置用于保障核心 业务表请求时延。	<ul style="list-style-type: none"><li>需要综合考虑核心表业 请求量以及时延要求， 核心表时延要求越高/ 请求越多，建议设置越 小的值，通常可设置 为：0.5~1.0。</li></ul>
hbase.ipc.server.handler.o verload.threshold	RegionServer handler过 载阈值，当活跃handler数 占比超过此阈值时，会直 接丢弃低优先级表的请 求。该配置用于保障核心 业务表请求时延。	<ul style="list-style-type: none"><li>可根据实际业务需求单 独或同时开启两种过载 控制，RegionServer队 列过载控制适用于存在 大请求过载的场景， RegionServer handler 过载控制适用于高并发 过载的场景。</li></ul>

**步骤3** 单击“保存”，在保存配置界面单击“确定”保存配置。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有RegionServer实例，选择“更多 > 重启实例”重启RegionServer实例。

----结束

## 11.22 HBase 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**HBase相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/hbase/角色名”。

- HMaster：“/var/log/Bigdata/hbase/hm”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hbase/hm”（审计日志）。
- RegionServer：“/var/log/Bigdata/hbase/rs”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hbase/rs”（审计日志）。
- ThriftServer：“/var/log/Bigdata/hbase/ts2”（运行日志，ts2为具体实例名称），“/var/log/Bigdata/audit/hbase/ts2”（审计日志，ts2为具体实例名称）。
- MetricController：“/var/log/Bigdata/hbase/mc”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hbase/mc”（审计日志）。

**日志归档规则：**HBase的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过30MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

表 11-13 HBase 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	hbase-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.log	HBase系统日志，主要包括启动时间，启动参数信息以及HBase系统运行时候所产生的大部分日志。
	hbase-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.out	HBase运行环境信息日志。
	<process_name>-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log	HBase服务垃圾回收日志。
	checkServiceDetail.log	HBase服务启动是否成功的检查日志。
	hbase.log	HBase服务健康检查脚本以及部分告警检查脚本执行所产生的日志。
	sendAlarm.log	HBase告警检查脚本上报告警信息日志。
	hbase-haCheck.log	HMaster主备状态检测日志。
	stop.log	HBase服务进程启停操作日志。
	ranger-hbase-plugin-enable.log	HBase服务启用或停用Ranger鉴权的日志。
	hbase-trace.log	HBase全链路Trace日志。
	rolling-restart-prepare.log	HBase服务滚动升级日志。
startDetail.log	RegionServer启动日志。	
审计日志	hbase-audit-<process_name>.log	HBase安全审计日志。

## 日志级别

HBase中提供了如表11-14所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 11-14 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理出现严重错误信息，可能导致系统崩溃。

级别	描述
ERROR	ERROR表示当前事件处理出现错误信息，系统运行出错。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息，但认为是正常范围，不会导致系统出错。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 进入HBase服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

#### 📖 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

HBase的日志格式如下所示：

表 11-15 日志格式

日志类型	组件	格式	示例
运行日志	HMaster	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置>	2020-01-19 16:04:53,558   INFO   main   env:HBASE_THRIFT_OPTS=   org.apache.hadoop.hbase.util.ServerCommandLine.log ProcessInfo(ServerCommandLine.java:113)
	RegionServer	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置>	2020-01-19 16:05:18,589   INFO   regionserver16020-SendThread(linux-k6da:2181)   Client will use GSSAPI as SASL mechanism.   org.apache.zookeeper.client.ZooKeeperSaslClient \$1.run(ZooKeeperSaslClient.java:285)

日志类型	组件	格式	示例
	ThriftServer	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2020-02-16 09:42:55,371   INFO   main   loaded properties from hadoop-metrics2.properties   org.apache.hadoop.metrics2.impl.MetricsConfig.loadFirst(MetricsConfig.java:111)
	MetricController	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2023-07-29 18:20:16,374   WARN   hotspot-analysis-pool1   Start to analysis later because of empty metric map   com.xxx.hadoop.hbase.metric.analysis.HotspotAnalyzer.analysisHotspot(HotspotAnalyzer.java:118)
审计日志	HMaster	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2020-02-16 09:42:40,934   INFO   master:linux-k6da:16000   Master: [master:linux-k6da:16000] start operation called.   org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.run(HMaster.java:581)
	RegionServer	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2020-02-16 09:42:51,063   INFO   main   RegionServer: [regionserver16020] start operation called.   org.apache.hadoop.hbase.regionserver.HRegionServer.startRegionServer(HRegionServer.java:2396)
	ThriftServer	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2020-02-16 09:42:55,512   INFO   main   thrift2 server start operation called.   org.apache.hadoop.hbase.thrift2.ThriftServer.main(ThriftServer.java:421)
	MetricController	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	-

## 11.23 HBase 性能调优

### 11.23.1 提升 BulkLoad 效率

#### 操作场景

批量加载功能采用了MapReduce jobs直接生成符合HBase内部数据格式的文件，然后把生成的StoreFiles文件加载到正在运行的集群。使用批量加载相比直接使用HBase的API会节约更多的CPU和网络资源。

ImportTSV是一个HBase的表数据加载工具。

#### 前提条件

在执行批量加载时需要通过“Dimporttsv.bulk.output”参数指定文件的输出路径。

#### 操作步骤

参数入口：执行批量加载任务时，在BulkLoad命令行中加入如下参数。

表 11-16 增强 BulkLoad 效率的配置项

参数	描述	配置的值
- Dimporttsv.map per.class	用户自定义mapper通过把键值对的构造从mapper移动到reducer以帮助提高性能。mapper只需要把每一行的原始文本发送给reducer，reducer解析每一行的每一条记录并创建键值对。 <b>说明</b> 当该值配置为“org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.TsvImporterByteMapper”时，只在执行没有HBASE_CELL_VISIBILITY OR HBASE_CELL_TTL选项的批量加载命令时使用。使用“org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.TsvImporterByteMapper”时可以得到更好的性能。	org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.TsvImporterByteMapper 和 org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.TsvImporterTextMapper

### 11.23.2 提升连续 put 场景性能

#### 操作场景

对大批量、连续put的场景，配置下面的两个参数为“false”时能大量提升性能。

- “hbase.regionserver.wal.durable.sync”
- “hbase.regionserver.hfile.durable.sync”

当提升性能时，缺点是对DataNode（默认是3个）同时故障时，存在小概率数据丢失的现象。对数据可靠性要求高的场景请慎重配置。

## 操作步骤

参数入口：

在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，单击“全部配置”。在搜索框中输入参数名称，并进行修改。

表 11-17 提升连续 put 场景性能的参数

参数	描述	配置值
hbase.wal.hsync	设置是否启用WAL文件耐久性以将WAL数据持久化到磁盘。若将该参数设置为true，则性能将受到影响，原因是每个WAL的编辑都会被hadoop fsync同步到磁盘上。	false
hbase.hfile.hsync	设置是否启用Hfile耐久性以将数据持久化到磁盘。若将该参数设置为true，则性能将受到影响，原因是每个Hfile写入时都会被hadoop fsync同步到磁盘上。	false

### 11.23.3 Put 和 Scan 性能综合调优

#### 操作场景

HBase有很多与读写性能相关的配置参数。读写请求负载不同的情况下，配置参数需要进行相应的调整，本章节旨在指导用户通过修改RegionServer配置参数进行读写性能调优。

#### 操作步骤

- JVM GC参数

RegionServer GC\_OPTS参数设置建议：

- -Xms与-Xmx设置相同的值，需要根据实际情况设置，增大内存可以提高读写性能，可以参考参数“hfile.block.cache.size”（见表11-19）和参数“hbase.regionserver.global.memstore.size”（见表11-18）的介绍进行设置。
- -XX:NewSize与-XX:MaxNewSize设置相同值，建议低负载场景下设置为“512M”，高负载场景下设置为“2048M”。
- -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction建议设置为“100 \* (hfile.block.cache.size + hbase.regionserver.global.memstore.size + 0.05)”，最大值不超过90。
- -XX:MaxDirectMemorySize表示JVM使用的堆外内存，建议低负载情况下设置为“512M”，高负载情况下设置为“2048M”。

 说明

GC\_OPTS参数中-XX:MaxDirectMemorySize默认没有配置，如需配置，用户可在GC\_OPTS参数中自定义添加。

- Put相关参数

RegionServer处理put请求的数据，会将数据写入memstore和hlog，

- 当memstore大小达到设置的“hbase.hregion.memstore.flush.size”参数值大小时，memstore就会刷新到HDFS生成HFile。
- 当当前region的列簇的HFile数量达到“hbase.hstore.compaction.min”参数值时会触发compaction。
- 当当前region的列簇HFile数达到“hbase.hstore.blockingStoreFiles”参数值时会阻塞memstore刷新生成HFile的操作，导致put请求阻塞。

表 11-18 Put 相关参数

参数	描述	默认值
hbase.wal.hsync	每一条wal是否持久化到硬盘。 参考 <a href="#">提升连续put场景性能</a> 。	true
hbase.hfile.hsync	hfile写是否立即持久化到硬盘。 参考 <a href="#">提升连续put场景性能</a> 。	true
hbase.hregion.memstore.flush.size	若MemStore的大小（单位：Byte）超过指定值，MemStore将被冲洗至磁盘。该参数值将被运行每个hbase.server.thread.wakefrequency的线程所检验。建议设置为HDFS块大小的整数倍，在内存足够put负载大情况下可以调整增大。	134217728
hbase.regionserver.global.memstore.size	更新被锁定以及强制冲洗发生之前一个RegionServer上支持的所有MemStore的大小。建议设置为“hbase.hregion.memstore.flush.size * 写活跃region数 / RegionServer GC -Xmx”。默认值为“0.4”，表示使用RegionServer GC -Xmx的40%。	0.4
hbase.hstore.flusher.count	memstore的flush线程数，在put高负载场景下可以适当调大。	2
hbase.regionserver.thread.compaction.small	小压缩线程数，在put高负载情况下可以适当调大。	10

参数	描述	默认值
hbase.hstore.blockingStoreFiles	若一个Store内的HStoreFile文件数量超过指定值，则针对此HRegion的更新将被锁定直到一个压缩完成或者base.hstore.blockingWaitTime被超过。每冲洗一次MemStore一个StoreFile文件被写入。在put高负载场景下可以适当调大。	15

- Scan相关参数

表 11-19 Scan 相关参数

参数	描述	默认值
hbase.client.scanner.timeout.period	客户端和RegionServer端参数，表示客户端执行scan的租约超时时间。建议设置为60000ms的整数倍，在读高负载情况下可以适当调大。单位：毫秒。	60000
hfile.block.cache.size	数据缓存所占的RegionServer GC -Xmx百分比，在读高负载情况下可以适当调大以增大缓存命中率以提高性能。表示分配给HFile/StoreFile所使用的块缓存的最大heap（-Xmx setting）的百分比。	当offheap关闭时，默认值为0.25，当offheap开启时，默认值是0.1。

- Handler相关参数

表 11-20 Handler 相关参数

参数	描述	默认值
hbase.regionserver.handler.count	RegionServer上的RPC侦听器实例数，建议设置为200 ~ 400之间。	200
hbase.regionserver.metahandler.count	RegionServer中处理优先请求的程序实例的数量，建议设置为200 ~ 400之间。	200

## 11.23.4 提升实时写数据效率

### 操作场景

需要把数据实时写入到HBase中或者对于大批量、连续put的场景。

### 前提条件

调用HBase的put或delete接口，把数据保存到HBase中。

### 操作步骤

- 写数据服务端调优

参数入口：

进入HBase服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

表 11-21 影响实时写数据配置项

配置参数	描述	默认值
hbase.wal.hsync	控制HLog文件在写入到HDFS时的同步程度。如果为true，HDFS在把数据写入到硬盘后才返回；如果为false，HDFS在把数据写入OS的缓存后就返回。 把该值设置为false比true在写入性能上会更优。	true
hbase.hfile.hsync	控制HFile文件在写入到HDFS时的同步程度。如果为true，HDFS在把数据写入到硬盘后才返回；如果为false，HDFS在把数据写入OS的缓存后就返回。 把该值设置为false比true在写入性能上会更优。	true

配置参数	描述	默认值
GC_OPTS	<p>HBase利用内存完成读写操作。提高HBase内存可以有效提高HBase性能。GC_OPTS主要需要调整HeapSize的大小和NewSize的大小。调整HeapSize大小的时候，建议将Xms和Xmx设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整HeapSize大小的时候影响性能。调整NewSize大小的时候，建议把其设置为HeapSize大小的1/8。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HMaster: 当HBase集群规模越大、Region数量越多时，可以适当调大HMaster的GC_OPTS参数。</li> <li>• RegionServer: RegionServer需要的内存一般比HMaster要大。在内存充足的情况下，HeapSize可以相对设置大一些。</li> </ul> <p><b>说明</b> 主HMaster的HeapSize为4G的时候，HBase集群可以支持100000 region数的规模。根据经验值，集群每增加35000个region，HeapSize增加2G，主HMaster的HeapSize不建议超过32GB。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HMaster -server - Xms4G - Xmx4G - XX:NewSize= 512M - XX:MaxNewSi ze=512M - XX:Metaspac eSize=128M - XX:MaxMetas paceSize=512 M - XX:+UseConc MarkSweepGC - XX:+CMSPara llelRemarkEn abled - XX:CMSInitiat ingOccupancy Fraction=65 - XX:+PrintGCD etails - Dsun.rmi.dgc. client.gcInter val=0x7FFFFFF FFFFFFFFFE - Dsun.rmi.dgc. server.gcInter val=0x7FFFFFF FFFFFFFFFE - XX:- OmitStackTra ceInFastThro w - XX:+PrintGCT imeStamps - XX:+PrintGCD ateStamps - XX:+UseGCLo gFileRotation - XX:NumberO fGLogFiles= 10 - XX:GLogFile Size=1M</li> </ul>

配置参数	描述	默认值
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Region Server</li> <li>-server -</li> <li>Xms6G -</li> <li>Xmx6G -</li> <li>XX:NewSize=1024M -</li> <li>XX:MaxNewSize=1024M -</li> <li>XX:MetaspaceSize=128M -</li> <li>XX:MaxMetaspaceSize=512M -</li> <li>XX:+UseConcMarkSweepGC -</li> <li>XX:+CMSParallelRemarkEnabled -</li> <li>XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=65 -</li> <li>XX:+PrintGCDetails -</li> <li>Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0x7FFFFFFF -</li> <li>Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFF -</li> <li>XX:-OmitStackTraceInFastThrow -</li> <li>XX:+PrintGCTimeStamps -</li> <li>XX:+PrintGCDateStamps -</li> <li>XX:+UseGCLogFileRotation -</li> <li>XX:NumberOfGCLogFiles=10 -</li> <li>XX:GCLogFileSize=1M</li> </ul>

配置参数	描述	默认值
hbase.regionserver.handler.count	<p>表示在RegionServer上启动的RPC侦听器实例数。如果设置过高会导致激烈线程竞争，如果设置过小，请求将会在RegionServer长时间等待，降低处理能力。根据资源情况，适当增加处理线程数。</p> <p>建议根据CPU的使用情况，可以选择设置为100至300之间的值。</p>	200
hbase.hregion.max.filesize	<p>HStoreFile的最大大小（单位：Byte）。若任何一个列族HStoreFile超过此参数值，则托管Hregion将会一分为二。</p>	10737418240
hbase.hregion.memstore.flush.size	<p>在RegionServer中，当写操作内存中存在超过memstore.flush.size大小的memstore，则MemStoreFlusher就启动flush操作将该memstore以hfile的形式写入对应的store中。</p> <p>如果RegionServer的内存充足，而且活跃Region数量也不是很多的时候，可以适当增大该值，可以减少compaction的次数，有助于提升系统性能。</p> <p>同时，这种flush产生的时候，并不是紧急的flush，flush操作可能会有一定延迟，在延迟期间，写操作还可以进行，Memstore还会继续增大，最大值为“memstore.flush.size” * “hbase.hregion.memstore.block.multiplier”。当超过最大值时，将会阻塞操作。适当增大“hbase.hregion.memstore.block.multiplier”可以减少阻塞，减少性能波动。单位：字节。</p>	134217728

配置参数	描述	默认值
hbase.regionserver.global.memstore.size	<p>更新被锁定以及强制冲洗发生之前一个RegionServer上支持的所有MemStore的大小。RegionServer中，负责flush操作的是MemStoreFlusher线程。该线程定期检查写操作内存，当写操作占用内存总量达到阈值，MemStoreFlusher将启动flush操作，按照从大到小的顺序，flush若干相对较大的memstore，直到所占用内存小于阈值。</p> <p>阈值 =                      “hbase.regionserver.global.memstore.size” *                      “hbase.regionserver.global.memstore.size.lower.limit” *                      “HBase_HEAPSIZE”</p> <p><b>说明</b>                      该配置与“hfile.block.cache.size”的和不能超过0.8，也就是写和读操作的内存不能超过HeapSize的80%，这样可以保证除读和写外其它操作的正常运行。</p>	0.4
hbase.hstore.blockingStoreFiles	<p>在region flush前首先判断file文件个数，是否大于hbase.hstore.blockingStoreFiles。</p> <p>如果大于需要先compaction并且让flush延时90s（这个值可以通过hbase.hstore.blockingWaitTime进行配置），在延时过程中，将会继续写从而使得Memstore还会继续增大超过最大值“memstore.flush.size” * “hbase.hregion.memstore.block.multiplier”，导致写操作阻塞。当完成compaction后，可能就会产生大量写入。这样就导致性能激烈震荡。</p> <p>增加hbase.hstore.blockingStoreFiles，可以减低BLOCK几率。</p>	15
hbase.regionserver.thread.compaction.throttle	<p>大于此参数值的压缩将被大线程池执行，单位：Byte。控制一次Minor Compaction时，进行compaction的文件总大小的阈值。Compaction时的文件总大小会影响这一次compaction的执行时间，如果太大，可能会阻塞其它的compaction或flush操作。</p>	1610612736

配置参数	描述	默认值
hbase.hstore.compaction.min	每次执行minor compaction的HStoreFile的最小数量。当一个Store文件超过该值时，会进行compact，适当增大该值，可以减少文件被重复执行compaction。但是如果过大，会导致Store文件数过多而影响读取的性能。	6
hbase.hstore.compaction.max	每次执行minor compaction的HStoreFile的最大数量。与“hbase.hstore.compaction.max.size”的作用基本相同，主要是控制一次compaction操作的时间不要太长。	10
hbase.hstore.compaction.max.size	如果一个HFile文件的大小大于该值，那么在Minor Compaction操作中不会选择这个文件进行compaction操作，除非进行Major Compaction操作。 这个值可以防止较大的HFile参与compaction操作。在禁止Major Compaction后，一个Store中可能存在几个HFile，而不会合并成为一个HFile，这样不会对数据读取造成太大的性能影响。单位：字节。	9223372036854775807
hbase.hregion.majorcompaction	单个区域内所有HStoreFile文件主压缩的时间间隔，单位：毫秒。由于执行Major Compaction会占用较多的系统资源，如果正在处于系统繁忙时期，会影响系统的性能。 如果业务没有较多的更新、删除、回收过期数据空间时，可以把该值设置为0，以禁止Major Compaction。 如果必须要执行Major Compaction，以回收更多的空间，可以适当增加该值来调大Major Compaction的执行周期，减少对资源的频繁占用。单位：毫秒。	604800000

配置参数	描述	默认值
<ul style="list-style-type: none"> <li>hbase.regionserver.maxlogs</li> <li>hbase.regionserver.hlog.blocksize</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表示一个RegionServer上未进行Flush的Hlog的文件数量的阈值，如果大于该值，RegionServer会强制进行flush操作。</li> <li>表示每个HLog文件的最大大小。如果HLog文件大小大于该值，就会滚动出一个新的HLog文件，旧的将被禁用并归档。</li> </ul> <p>这两个参数共同决定了RegionServer中可以存在的未进行Flush的hlog数量。当这个数据量小于MemStore的总大小的时候，会出现由于HLog文件过多而触发的强制flush操作。这个时候可以适当调整这两个参数的大小，以避免出现这种强制flush的情况。单位：字节。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>32</li> <li>134217728</li> </ul>

• **写数据客户端调优**

写数据时，在场景允许的情况下，建议使用Put List的方式，可以极大的提升写性能。每一次Put的List的长度，需要结合单条Put的大小，以及实际环境的一些参数进行设定。建议在选定之前先做一些基础的测试。

• **写数据表设计调优**

表 11-22 影响实时写数据相关参数

配置参数	描述	默认值
COMPRESSION	<p>配置数据的压缩算法，这里的压缩是HFile中block级别的压缩。对于可以压缩的数据，配置压缩算法可以有效减少磁盘的IO，从而达到提高性能的目的。</p> <p><b>说明</b> 并非所有数据都可以进行有效压缩。例如一张图片的数据，因为图片一般已经是压缩后的数据，所以压缩效果有限。常用的压缩算法是SNAPPY，因为它有较好的Encoding/Decoding速度和可以接受的压缩率。</p>	NONE
BLOCKSIZE	<p>配置HFile中block块的大小，不同的block块大小，可以影响HBase读写数据的效率。越大的block块，配合压缩算法，压缩的效率就越好；但是由于HBase的读取数据是以block块为单位的，所以越大的block块，对于随机读的情况，性能可能会比较差。</p> <p>如果要提升写入的性能，一般扩大到128KB或者256KB，可以提升写数据的效率，也不会影响太大的随机读性能。单位：字节</p>	65536

配置参数	描述	默认值
IN_MEMORY	配置这个表的数据优先缓存在内存中，这样可以有效提升读取的性能。对于一些小表，而且需要频繁进行读取操作的，可以设置此配置项。	false

## 11.23.5 提升实时读数据效率

### 操作场景

需要读取HBase数据场景。

### 前提条件

调用HBase的get或scan接口，从HBase中实时读取数据。

### 操作步骤

- **读数据服务端调优**  
参数入口：  
进入HBase服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

表 11-23 影响实时读数据配置项

配置参数	描述	默认值
GC_OPTS	<p>HBase利用内存完成读写操作。提高HBase内存可以有效提高HBase性能。</p> <p>GC_OPTS主要需要调整HeapSize的大小和NewSize的大小。调整HeapSize大小的时候，建议将Xms和Xmx设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整HeapSize大小的时候影响性能。调整NewSize大小的时候，建议把其设置为HeapSize大小的1/8。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HMaster: 当HBase集群规模越大、Region数量越多时，可以适当调大HMaster的GC_OPTS参数。</li> <li>• RegionServer: RegionServer需要的内存一般比HMaster要大。在内存充足的情况下，HeapSize可以相对设置大一些。</li> </ul> <p><b>说明</b> 主HMaster的HeapSize为4G的时候，HBase集群可以支持100000 region数的规模。根据经验值，集群每增加35000个region，HeapSize增加2G，主HMaster的HeapSize不建议超过32GB。</p>	<p>MRS 3.x之前版本:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HMaster: <ul style="list-style-type: none"> <li>-server -</li> <li>Xms2G -</li> <li>Xmx2G -</li> <li>XX:NewSize=256M -</li> <li>XX:MaxNewSize=256M -</li> <li>XX:MetaspaceSize=128M -</li> <li>XX:MaxMetaspaceSize=512M -</li> <li>XX:MaxDirectMemorySize=512M -</li> <li>XX:+UseConcMarkSweepGC -</li> <li>XX:+CMSParallelRemarkEnabled -</li> <li>XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=65 -</li> <li>XX:+PrintGCDetails -</li> <li>Dsun.rmi.dgc.client.gclnterval=0x7FFFFFFF -</li> <li>Dsun.rmi.dgc.server.gclnterval=0x7FFFFFFF -</li> <li>XX:-OmitStackTraceInFastThread -</li> <li>XX:+PrintGCTimeStamps -</li> </ul> </li> </ul>

配置参数	描述	默认值
		XX:+PrintGC DateStamps - XX:+UseGCLog FileRotation - XX:Number OfGCLogFiles=10 - XX:GCLogFile Size=1M • RegionServer: -server - Xms4G - Xmx4G - XX:NewSize =512M - XX:MaxNew Size=512M - XX:MetaspaceSize=128 M - XX:MaxMet aspaceSize= 512M - XX:MaxDire ctMemorySi ze=512M - XX:+UseCon cMarkSwee pGC - XX:+CMSPar allelRemark Enabled - XX:CMSIniti atingOccup ancyFractio n=65 - XX:+PrintGC Details - Dsun.rmi.dg c.client.gcln terval=0x7F FFFFFFFF FFE - Dsun.rmi.dg c.server.gcln terval=0x7F

配置参数	描述	默认值
		<p>FFFFFFFFF FFE -XX:- OmitStackTr aceInFastTh row - XX:+PrintGC TimeStamps - XX:+PrintGC DateStamps - XX:+UseGCL ogFileRotati on - XX:Number OfGCLogFil es=10 - XX:GCLogFil eSize=1M</p> <p>MRS 3.x及之后 版本：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HMaster -server - Xms4G - Xmx4G - XX:NewSize =512M - XX:MaxNew Size=512M - XX:Metaspa ceSize=128 M - XX:MaxMet aspaceSize= 512M - XX:+UseCon cMarkSwee pGC - XX:+CMSPar allelRemark Enabled - XX:CMSIniti atingOccup ancyFractio n=65 - XX:+PrintGC Details - Dsun.rmi.dg</li> </ul>

配置参数	描述	默认值
		<p>c.client.gclnterval=0x7FFFFFFF - Dsun.rmi.dgc.server.gclnterval=0x7FFFFFFF -XX:-OmitStackTracesInFastThrow -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+UseGLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -XX:GCLogFileSize=1M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Region Server -server -Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=1024M -XX:MaxNewSize=1024M -XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize=512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:CMSInitiatingOccup</li> </ul>

配置参数	描述	默认值
		ancyFraction=65 - XX:+PrintGC Details - Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0x7FFFFFFF - Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFF -XX:- OmitStackTracesInFastThrow - XX:+PrintGC TimeStamps - XX:+PrintGC DateStamps - XX:+UseGCLog FileRotation - XX:Number OfGCLogFiles=10 - XX:GCLogFile Size=1M
hbase.regionserver.handler.count	表示RegionServer在同一时刻能够并发处理多少请求。如果设置过高会导致激烈线程竞争，如果设置过小，请求将会在RegionServer长时间等待，降低处理能力。根据资源情况，适当增加处理线程数。 建议根据CPU的使用情况，可以选择设置为100至300之间的值。	200
hfile.block.cache.size	HBase缓存区大小，主要影响查询性能。根据查询模式以及查询记录分布情况来决定缓存区的大小。如果采用随机查询使得缓存区的命中率较低，可以适当降低缓存区大小。	当offheap关闭时，默认值为0.25。当offheap开启时，默认值是0.1。

 说明

如果同时存在读和写的操作，这两种操作的性能会互相影响。如果写入导致的flush和Compaction操作频繁发生，会占用大量的磁盘IO操作，从而影响读取的性能。如果写入导致阻塞较多的Compaction操作，就会出现Region中存在多个HFile的情况，从而影响读取的性能。所以如果读取的性能不理想的时候，也要考虑写入的配置是否合理。

## • 读数据客户端调优

Scan数据时需要设置caching（一次从服务端读取的记录条数，默认是1），若使用默认值读性能会降到极低。

当不需要读一条数据所有的列时，需要指定读取的列，以减少网络IO。

只读取RowKey时，可以为Scan添加一个只读取RowKey的filter（FirstKeyOnlyFilter或KeyOnlyFilter）。

## • 读数据表设计调优

表 11-24 影响实时读数据相关参数

配置参数	描述	默认值
COMPRESSION	配置数据的压缩算法，这里的压缩是HFile中block级别的压缩。对于可以压缩的数据，配置压缩算法可以有效减少磁盘的IO，从而达到提高性能的目的。 <b>说明</b> 并非所有数据都可以进行有效压缩。例如一张图片的数据，因为图片一般已经是压缩后的数据，所以压缩效果有限。常用的压缩算法是SNAPPY，因为它有较好的Encoding/Decoding速度和可以接受的压缩率。	NONE
BLOCKSIZE	配置HFile中block块的大小，不同的block块大小，可以影响HBase读写数据的效率。越大的block块，配合压缩算法，压缩的效率就越好；但是由于HBase的读取数据是以block块为单位的，所以越大的block块，对于随机读的情况，性能可能会比较差。 如果要提升写入的性能，一般扩大到128KB或者256KB，可以提升写数据的效率，也不会影响太大的随机读性能。单位：字节。	65536
DATA_BLOCK_ENCODING	配置HFile中block块的编码方法。当一行数据中存在多列时，一般可以配置为“FAST_DIFF”，可以有效的节省数据存储的空间，从而提供性能。	NONE

## 11.23.6 JVM 参数优化

### 操作场景

当集群数据量达到一定规模后，JVM的默认配置将无法满足集群的业务需求，轻则集群变慢，重则集群服务不可用。所以需要根据实际的业务情况进行合理的JVM参数配置，提高集群性能。

### 操作步骤

#### 参数入口：

HBase角色相关的JVM参数需要配置在安装有HBase服务的节点的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/install/FusionInsight-HBase-\*/hbase/conf/”目录下的“hbase-env.sh”文件中。

每个角色都有各自的JVM参数配置变量，如[表11-25](#)。

表 11-25 HBase 相关 JVM 参数配置变量

变量名	变量影响的角色
HBASE_OPTS	该变量中设置的参数，将影响HBase的所有角色。
SERVER_GC_OPTS	该变量中设置的参数，将影响HBase Server端的所有角色，例如：Master、RegionServer等。
CLIENT_GC_OPTS	该变量中设置的参数，将影响HBase的Client进程。
HBASE_MASTER_OPTS	该变量中设置的参数，将影响HBase的Master。
HBASE_REGIONSERVER_OPTS	该变量中设置的参数，将影响HBase的RegionServer。
HBASE_THRIFT_OPTS	该变量中设置的参数，将影响HBase的Thrift。

#### 配置方式举例：

```
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="-Dhadoop.security.logger=${HADOOP_SECURITY_LOGGER:-INFO,RFAS} -Dhdfs.audit.logger=${HDFS_AUDIT_LOGGER:-INFO,NullAppender} $HADOOP_NAMENODE_OPTS"
```

## 11.23.7 HBase 过载调优

### 操作场景

当HBase业务突然出现峰值，短时间内大量请求发送到一个RegionServer/HMaster时，超过其可接受的范围，就会造成过载。过载会导致应用侧读写性能下降，HBase服务侧频繁GC，严重时会导致服务实例重启等。

当前HBase具有防过载能力，可以实现拒绝超大请求、保护内部请求、记录不合理请求等功能，减少过载场景下对HBase服务的影响，保障服务稳定性。

## 流量突增过载场景调优

当业务侧突然出现流量峰值，例如，请求量暴涨10倍等场景，可执行以下操作进行调整：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 图表”，在左侧图表分类中选择“Handler”，查看“RegionServer处理用户表请求的活跃的handler数-所有实例”是否长时间占满，如果占满需要单击“配置”，调整以下RegionServer参数：

表 11-26 RegionServer handler 占满时参数调优

参数名称	参数描述	调整策略
hbase.regionserver.handler.count	在RegionServer上启动的RPC侦听器实例数。	调大此参数值，不建议超过1000。
hbase.ipc.server.max.default.callqueue.size.ratio	RegionServer队列普通请求最大占比，当队列中普通请求总大小超过此阈值时，会直接丢弃此请求。	调整至0.8左右，限制外部请求占用队列比例，保护内部请求。

- 步骤2** 观察应用侧业务运行日志是否存在“XXX is too large for table XXX”或“Client scan caching XXX is too large for table XXX”，若存在，说明存在不合理请求，请检查对应请求，减小每次请求的数据量（Put/Delete调小批次请求数据量，Scan调小Caching值）；如果业务侧业务暂时无法优化，可以在应用侧的“客户端安装目录/HBase/hbase/conf/hbase-site.xml”文件中新增或修改以下参数（仅减少告警日志打印，不会缓解过载）。

表 11-27 减少告警日志打印

参数名称	参数描述	调整策略
hbase.rpc.rows.warning.threshold	HBase客户端一次写入、更新或删除的数据条数阈值，超过此阈值时会记录日志。	增大此参数的值。
hbase.client.scanner.warning.threshold.scanning.ratio	HBase客户端单个Scan的Caching过大时（默认为最大值的40%），超过此阈值时会记录日志。	修改此参数值为“1.0”。

- 步骤3** 当客户业务侧发送过多超大请求会导致服务端处理慢，导致请求积压过载，当过大请求可以被认为是异常请求时，可以在Manager界面的HBase配置中调整RegionServer以下参数拒绝对应请求。

表 11-28 请求拒绝相关参数调整

参数名称	参数描述	调整策略
hbase.ipc.max.request.size	RegionServer单个请求最大值，当接收到的请求超过此阈值时，会直接丢弃此请求。默认值为256MB。	当应用侧多次重试失败，RegionServer侧日志中出现“RPC data length XXX of received from XXX is greater than max allowed”时，建议在应用侧减少一次发送的数据量，如果无法减少，可以调大此参数值，不建议超过1GB。
hbase.server.keyvalue.maxsize	RegionServer写入/更新操作单个Cell的最大值，超过此阈值时，将不允许写入。默认值为10MB。	单个Cell过大会影响读写性能，同时过大也意味着可能存在异常数据，可以根据写入的数据评估数据范围，设置上限，如果无法评估，建议保持默认值。
hbase.rpc.rows.size.threshold.reject	RegionServer单个请求包含的数据操作条数超出阈值时，是否拒绝请求。	同一个请求中如果存在一个节点的大量写入、更新、删除操作，即操作数量超过“hbase.rpc.rows.warning.threshold”参数值，会导致热点问题，性能下降。开启此配置可以拒绝不合理请求，当预分区不合理时，此参数可能导致拒绝过多请求，仅建议业务稳定时设置为“true”开启。

---结束

## 大批量 Region 上下线过载场景调优

当集群规模较大，Region数过多时，同时重启多个RegionServer，当涉及需要重新上线的Region数过多时（10w+），可能会导致HMaster过载，Region上线慢。

可在Manager界面的HBase配置中调整表11-29中的参数，提升HMaster处理高优先级请求的能力，减少HMaster过载。

表 11-29 大批量 Region 上下线过载相关参数调优

实例名称	参数名称	参数描述	调整策略
HMaster	hbase.regionserver.metahandler.count	HMaster处理高优先级请求的Handler数量。	调大此Handler值，不建议超过1000。
	hbase.ipc.server.metacallqueue.read.ratio	高优先级请求队列中读队列的比例，会影响meta读/写Handler的数量。	建议保持默认设置，默认值为“0.5”。
RegionServer	hbase.regionserver.msginterval	RegionServer与HMaster进行消息传输的时间间隔。	调大此参数可以减轻HMaster压力，建议设置为15s。

## 11.23.8 开启 CCSMap 特性

### 操作场景

CompactedConcurrentSkipListMap（简称CCSMap）特性优化了Memstore的数据结构，可以有效减少数据写入场景下的内存占用，降低GC频率，优化数据写入性能。若实际业务场景中对数据写入性能要求较高时，建议开启此特性。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录集群的FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，进入HBase全部配置界面。
- 步骤2** 在搜索框中搜索并修改以下参数，开启CCSMap特性：
  - hbase.regionserver.memstore.class：表示Memstore的实现类，需修改该参数值为“org.apache.hadoop.hbase.regionserver.CCSMapMemStore”。
  - hbase.hregion.compacting.memstore.type：Memstore内存合并策略，需修改该参数值为“NONE”。
- 步骤3** 单击“保存”保存配置。
- 步骤4** 单击“实例”，勾选所有RegionServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，输入当前用户密码，滚动重启RegionServer实例。

----结束

## 11.23.9 开启 Succinct Trie 特性

### 操作场景

Succinct Trie特性优化了HFile Block结构，开启后可以减少缓存空间的使用，降低缓存数据驱逐率，提升缓存命中率，适用于频繁读取数据的场景，优化了数据读取性能。

**须知**

开启Succinct Trie后，HFile文件将不兼容开源版本，如果使用HFile进行数据迁移，且需要迁移到MRS 3.2.1-及之前版本时，需要先关闭此特性，再对数据表执行major compaction生成新的HFile文件。

**操作步骤**

**步骤1** 登录集群的FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，进入HBase配置界面。

**步骤2** 在搜索框中搜索并修改表11-30中的配置，开启Succinct Trie特性。

**表 11-30** Succinct Trie 相关参数

参数名称	参数说明	修改值	是否必须修改
hbase.write.tries	Succinct Tries特性开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启 Succinct Tries特性。</li><li>• false: 关闭 Succinct Tries特性。</li></ul>	true	是
hbase.tries.cache.enabled	设置为“true”时，LoudsTriesLruBlockCache使用堆外内存缓存索引块，可以减少Index BLOCK块的驱逐率，进一步提升缓存效率。	true	否
hbase.index.block.cache.size	LoudsTriesLruBlockCache索引块缓存总大小占blocksize比例。当表的BLOCKSIZE比较小时，建议适当调大该值。	-	否

**步骤3** 单击“保存”保存配置。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有RegionServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，输入当前用户密码，滚动重启RegionServer实例。

----结束

## 11.24 HBase 常见问题

## 11.24.1 客户端连接服务端时，长时间无法连接成功

### 问题

在HBase服务端出现问题，无法提供服务，此时HBase客户端进行表操作，会出现该操作挂起，长时间无任何反应。

### 回答

#### 问题分析

当HBase服务端出现问题，HBase客户端进行表操作的时候，会进行重试，并等待超时。该超时默认值为Integer.MAX\_VALUE (2147483647 ms)，所以HBase客户端会在这么长的时间内一直重试，造成挂起表象。

#### 解决方法

HBase客户端提供两个配置项来控制客户端的重试超时方式，如表11-31。


在“客户端安装路径/HBase/hbase/conf/hbase-site.xml”配置文件中配置如下参数。

表 11-31 HBase 客户端操作重试超时相关配置

配置参数	描述	默认值
hbase.client.operation.timeout	客户端操作超时时间。需在配置文件中手动添加。	2147483647 ms
hbase.client.retries.number	最大重试次数。用于表示所有可重试操作所支持的最大重试次数。	35

这两个参数的重试超时的配合方式如图11-7所示。

图 11-7 HBase 客户端操作重试超时流程



从该流程可以看出，如果未对这两个配置参数根据具体使用场景进行配置，会造成挂起迹象。建议根据使用场景，配置合适的超时时间，如果是长时间操作，则把超时时间设置长一点；如果是短时间操作，则把超时时间设置短一点。而重试次数可以设置为：“(hbase.client.retries.number)\*60\*1000(ms)”。刚好大于“hbase.client.operation.timeout”设置的超时时间。

## 11.24.2 结束 BulkLoad 客户端程序，导致作业执行失败

### 问题

执行BulkLoad程序导入数据时，如果结束客户端程序，为什么有时会导致已提交的作业执行失败？

### 回答

BulkLoad程序在客户端启动时会生成一个partitioner文件，用于划分Map任务数据输入的范围。此文件在BulkLoad客户端退出时会被自动删除。一般来说当所有Map任务都启动运行以后，退出BulkLoad客户端也不会导致已提交的作业失败。但由于Map任务存在重试机制和推测执行机制；Reduce任务下载一个已运行完成的Map任务的数据失败次数过多时，Map任务也会被重新执行。如果此时BulkLoad客户端已经退出，则重试的Map任务会因为找不到partitioner文件而执行失败，导致作业执行失败。因此，强烈建议BulkLoad程序在数据导入期间不要结束客户端程序。

### 11.24.3 在 HBase 连续对同一个表名做删除创建操作时，可能出现创建表异常

#### 问题

在HBase连续对同一个表名做删除创建操作时，可能出现创建表异常。

#### 回答

执行过程：Disable Table > Drop Table > Create Table > Disable Table > Drop Table >...

1. 在Disable表时，HMaster会发送RPC请求到RegionServer，RegionServer会将相关Region下线。当RegionServer上的Region关闭所需的时间超过HBase的HMaster等待Region处于RIT状态的超时时间，HMaster会默认该Region下线，实际上该Region可能还处在flush memstore阶段。
2. 发送RPC请求关闭Region之后，HMaster会判断该表的所有Region是否下线，上述1的情况下关闭超时也会认为是下线，然后HMaster返回关闭成功。
3. 关闭成功之后，删除表，HBase表对应的数据目录被删掉。
4. 在删除表之后，该数据目录会被还处于flush memstore阶段的Region重新创建。
5. 再创建该表时，将temp目录拷贝到HBase数据目录时，由于HBase数据目录不为空，导致调用HDFS rename接口时，数据目录变为temp目录最后一层追加到HBase的数据目录下，如\$rootDir/data/\$nameSpace/\$tableName/\$tableName，那样创建表就会失败。

#### 解决方法：

出现该问题时，请检查该表对应的HBase数据目录是否存在，如果存在请将该目录重命名。

HBase数据目录由\$rootDir/data/\$nameSpace/\$tableName组成，例如“hdfs://hacluster/hbase/data/default/TestTable”，其中\$rootDir是HBase的根目录，该值通过在“hbase-site.xml”中配置hbase.rootdir.perms得到，data目录是HBase的固定目录，\$nameSpace是nameSpace名字，\$tableName是表名。

### 11.24.4 HBase 占用网络端口，连接数过大会导致其他服务不稳定

#### 问题

HBase占用网络端口，连接数过大会导致其他服务不稳定。

#### 回答

使用操作系统命令*lsof*或者*netstat*发现大量TCP连接处于CLOSE\_WAIT状态，且连接持有者为HBase RegionServer，可能导致网络端口耗尽或HDFS连接超限，那样可能会导致其他服务不稳定。HBase CLOSE\_WAIT现象为HBase机制。

HBase CLOSE\_WAIT产生原因：HBase数据以HFile形式存储在HDFS上，这里可以叫StoreFiles，HBase作为HDFS的客户端，HBase在创建StoreFile或启动加载StoreFile时创建了HDFS连接，当创建StoreFile或加载StoreFile完成时，HDFS方面认为任务已完成，将连接关闭权交给HBase，但HBase为了保证实时响应，有请求时就可以连接对应数据文件，需要保持连接，选择不关闭连接，所以连接状态为CLOSE\_WAIT（需客户端关闭）。

什么时候会创建StoreFile：当HBase执行Flush时。

什么时候执行Flush：HBase写入数据首先会存在内存memstore，只有内存使用达到阈值或手动执行`flush`命令时会触发flush操作，将数据写入HDFS。

#### 解决方法：

由于HBase连接机制，若想减小HBase端口占用，则需控制StoreFile数量，具体可以通过触发HBase的compaction动作完成，即触发HBase文件合并，方法如下：

方法1：使用HBase shell客户端，在客户端手动执行`major_compact`操作。

方法2：编写HBase客户端代码，调用HBaseAdmin类中的compact方法触发HBase的compaction动作。

如果compact无法解决HBase端口占用现象，说明HBase使用情况已经达到瓶颈，需考虑如下几点：

- table的Region数初始设置是否合适。
- 是否存在无用数据。

若存在无用数据，可删除对应数据以减小HBase存储文件数量，若以上情况都不满足，则需考虑扩容。

## 11.24.5 HBase bulkload 任务（单个表有 26T 数据）有 210000 个 map 和 10000 个 reduce，任务失败

### 问题

HBase bulkLoad任务（单个表有26T数据）有210000个map和10000个reduce，任务失败。

### 回答

#### ZooKeeper IO瓶颈观测手段：

1. 通过Manager的监控页面查看单个节点上ZooKeeper请求监控，判断是否严重超出规格限制。
2. 通过观测ZooKeeper的日志以及HBase的日志，查看是否有大量的IO Exception Timeout或者SocketTimeout Exception异常。

#### 调优建议：

1. 将ZooKeeper实例个数调整为5个及以上，建议通过设置peerType=observer来增加observer的数目。
2. 通过控制单个任务并发的map数或减少每个节点下运行task的内存，降低节点负载。
3. 升级ZooKeeper数据磁盘，如SSD等。

## 11.24.6 如何修复长时间处于 RIT 状态的 Region

### 问题

在HBase WEBUI界面看到有长时间处于RIT状态的Region，如何修复？

## 回答

登录HMaster WebUI，在导航栏选择“Procedure & Locks”，查看是否有处于Waiting状态的process id。如果有，需要执行以下命令将procedure lock释放：

```
hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar bypass -o pid
```

查看State是否处于Bypass状态，如果界面上的procedures一直处于RUNNABLE(Bypass)状态，需要进行主备切换。执行**assigns**命令使region重新上线。

```
hbase hbck -j 客户端安装目录/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar assigns -o regionName
```

## 11.24.7 HMaster 等待 namespace 表上线时超时退出

### 问题

为什么在等待namespace表上线时超时HMaster退出？

### 回答

在HMaster主备倒换或启动期间，HMaster为先前失败/停用的RegionServer执行WAL splitting及region恢复。

在后台运行有多个监控HMaster启动进程的线程：

- **TableNamespaceManager**  
这是一个帮助类，用于在HMaster主备倒换或启动期间，管理namespace表及监控表region的分配。如果namespace表在规定时间内（`hbase.master.namespace.init.timeout`，默认为3600000ms）内没有上线，那么它就会异常中断HMaster进程。
- **InitializationMonitor**  
这是一个主HMaster初始化线程监控类，用于监控主Master的初始化。如果在规定时间（`hbase.master.initializationmonitor.timeout`，默认为3600000ms）内初始化线程失败，该线程会异常终止HMaster（如果该`hbase.master.initializationmonitor.haltontimeout`被启动，默认为false）。

在HMaster主备倒换或启动期间，如果WAL hlog文件存在，它会初始化WAL splitting任务。如果WAL hlog splitting任务完成，它将初始化表region分配任务。

HMaster通过ZooKeeper协调log splitting任务和有效的RegionServer，并追踪任务的发展。如果主HMaster在log splitting任务期间退出，新的主HMaster会尝试重发没有完成的任务，RegionServer从头启动log splitting任务。

HMaster初始化工作完成情况会由于很多原因被延迟：

- 间歇性的网络故障。
- 磁盘瓶颈。
- log split任务工作负荷较大，RegionServer运行缓慢。
- RegionServer（region opening）响应缓慢。

在以上场景中，为使HMaster更早完成恢复任务，建议增加以下配置参数，否则Master将退出导致整个恢复进程被更大程度地延迟。

- 增加namespace表在线等待超时周期，保证Master有足够的时间协调 RegionServer workers split任务，避免一次次重复相同的任务。  
“hbase.master.namespace.init.timeout”（默认为3600000ms）
- 通过RegionServer worker增加并行split任务执行数，保证RegionServer worker能并行处理split work（RegionServer需要有更多的核心）。在“客户端安装路径/HBase/hbase/conf/hbase-site.xml”中添加参数：  
“hbase.regionserver.wal.max.splitters”（默认为2）
- 如果所有的恢复过程都需要时间，增加初始化监控线程超时时间。  
“hbase.master.initializationmonitor.timeout”（默认为3600000ms）

## 11.24.8 客户端查询 HBase 出现 SocketTimeoutException 异常

### 问题

使用HBase客户端操作表数据的时候客户端出现类似如下异常：

```
2015-12-15 02:41:14,054 | WARN | [task-result-getter-2] | Lost task 2.0 in stage 58.0 (TID 3288, linux-175):  
org.apache.hadoop.hbase.client.RetriesExhaustedException: Failed after attempts=36, exceptions:  
Tue Dec 15 02:41:14 CST 2015, null, java.net.SocketTimeoutException: callTimeout=60000,  
callDuration=60303:  
row 'xxxxxx' on table 'xxxxxx' at region=xxxxxx,\x05\x1E  
\x80\x00\x00\x00\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x00\x00\x00\x00\x000\x00\x80\x00\x00\x0  
0\x80\x00\x00\x00\x80\x00\x00,  
1449912620868.6a6b7d0c272803d8186930a3bfdb10a9., hostname=xxxxxx,16020,1449941841479,  
seqNum=5  
at  
org.apache.hadoop.hbase.client.RpcRetryingCallerWithReadReplicas.throwEnrichedException(RpcRetryingCall  
erWithReadReplicas.java:275)  
at org.apache.hadoop.hbase.client.ScannerCallableWithReplicas.call(ScannerCallableWithReplicas.java:223)  
at org.apache.hadoop.hbase.client.ScannerCallableWithReplicas.call(ScannerCallableWithReplicas.java:61)  
at org.apache.hadoop.hbase.client.RpcRetryingCaller.callWithoutRetries(RpcRetryingCaller.java:200)  
at org.apache.hadoop.hbase.client.ClientScanner.call(ClientScanner.java:323)
```

同时，在RegionServer上出现类似如下日志：

```
2015-12-15 02:45:44,551 | WARN | PriorityRpcServer.handler=7,queue=1,port=16020 | (responseTooSlow):  
{"call": "Scan(org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos$ScanRequest)  
", "starttimems": 1450118730780, "responsesize": 416, "method": "Scan", "processingtimems": 13770, "client": "10.9  
1.8.175:41182", "queuetimems": 0, "class": "HRegionServer"} |  
org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcServer.logResponse(RpcServer.java:2221)  
2015-12-15 02:45:57,722 | WARN | PriorityRpcServer.handler=3,queue=1,port=16020 | (responseTooSlow):  
{"call": "Scan(org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos  
$ScanRequest)", "starttimems": 1450118746297, "responsesize": 416,  
"method": "Scan", "processingtimems": 11425, "client": "10.91.8.175:41182", "queuetimems": 1746, "class": "HRegi  
onServer"} | org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcServer.logResponse(RpcServer.java:2221)  
2015-12-15 02:47:21,668 | INFO | LruBlockCacheStatsExecutor | totalSize=7.54 GB, freeSize=369.52 MB,  
max=7.90 GB, blockCount=406107,  
accesses=35400006, hits=16803205, hitRatio=47.47%, , cachingAccesses=31864266, cachingHits=14806045,  
cachingHitsRatio=46.47%,  
evictions=17654, evicted=16642283, evictedPerRun=942.69189453125 |  
org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.LruBlockCache.logStats(LruBlockCache.java:858)  
2015-12-15 02:52:21,668 | INFO | LruBlockCacheStatsExecutor | totalSize=7.51 GB, freeSize=395.34 MB,  
max=7.90 GB, blockCount=403080,  
accesses=35685793, hits=16933684, hitRatio=47.45%, , cachingAccesses=32150053, cachingHits=14936524,  
cachingHitsRatio=46.46%,  
evictions=17684, evicted=16800617, evictedPerRun=950.046142578125 |  
org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.LruBlockCache.logStats(LruBlockCache.java:858)
```

## 回答

出现该问题的主要原因为RegionServer分配的内存过小、Region数量过大导致在运行过程中内存不足，服务端对客户端的响应过慢。在RegionServer的配置文件“hbase-site.xml”中需要调整如下对应的内存分配参数。

表 11-32 RegionServer 内存调整参数

参数	描述	默认值
GC_OPTS	在启动参数中给RegionServer分配的初始内存和最大内存。	-Xms8G -Xmx8G
hfile.block.cache.size	分配给HFile/StoreFile所使用的块缓存的最大 heap ( -Xmx setting ) 的百分比。	当offheap关闭时，默认值为0.25。当offheap开启时，默认值是0.1。

## 11.24.9 使用 scan 命令仍然可以查询到已修改和已删除的数据

### 问题

为什么使用如下scan命令仍然可以查询到已修改和已删除的数据？

```
scan '<table_name>',{FILTER=>"SingleColumnValueFilter('<column_family>','column',=,'binary:<value>')"} }
```

### 回答

由于HBase的可扩展性，在查询表的时候，默认情况下会匹配被查询列的所有版本的值，即使被删除或被修改的值也可以查询出来。对于命中列失败的行（即在某一行中不存在该列），HBase会将该行查询出来。

如果用户仅需查询该表的最新值和命中列成功的行，可使用如下查询语句：

```
scan '<table_name>',  
{FILTER=>"SingleColumnValueFilter('<column_family>','column',=,'binary:<value>',true,true)"} }
```

使用该命令，不但可以过滤掉命中列失败的行，而且查询的是表的当前数据的最新版本的值，即不查询被修改之前的值和被删除的值。

## 📖 说明

过滤器SingleColumnValueFilter的相关参数说明如下：

```
SingleColumnValueFilter(final byte[] family, final byte[] qualifier, final CompareOp  
compareOp, ByteArrayComparable comparator, final boolean filterIfMissing, final boolean  
latestVersionOnly)
```

参数说明：

- family: 需要查询的列所在的列族；
- qualifier: 需要查询的列；
- compareOp: 比较符，如“=”、“>”等等；
- comparator: 需要查找的目标值；
- filterIfMissing: 如果某一行不存在该列，是否过滤，默认值为false；
- latestVersionOnly: 是否仅查询最新版本的值，默认值为false。

## 11.24.10 在启动 HBase shell 时，为什么会发生“java.lang.UnsatisfiedLinkError: Permission denied”异常

### 问题

在启动HBase shell时，为什么会发生“java.lang.UnsatisfiedLinkError: Permission denied”异常？

### 回答

在执行HBase shell期间，JRuby会在“java.io.tmpdir”路径下创建一个临时文件，该路径的默认值为“/tmp”。如果为“/tmp”目录设置NOEXEC权限，然后HBase shell会启动失败并发生“java.lang.UnsatisfiedLinkError: Permission denied”异常。

因此，如果为“/tmp”目录设置了NOEXEC权限，那么“java.io.tmpdir”必须设置为HBASE\_OPTS/CLIENT\_GC\_OPTS中不同的路径。

## 11.24.11 在 HMaster Web UI 中显示处于“Dead Region Servers”状态的 RegionServer 什么时候会被清除掉

### 问题

在HMaster Web UI中显示处于“Dead Region Servers”状态的RegionServer什么时候会被清除掉？

### 回答

当一个在线的RegionServer突然运行停止，会在HMaster Web UI中显示处于“Dead Region Servers”状态。当停止运行的RegionServer重启并且向HMaster上报成功信息，在HMaster Web UI中会清除掉“Dead Region Servers”信息。

当HMaster主备倒换操作成功执行时，在HMaster Web UI中也会清除掉“Dead Region Servers”信息。

以防掌控有一些region的主用HMaster突然停止响应，备用的HMaster将会成为新的主用HMaster，同时显示先前主用HMaster变成dead RegionServer。当HMaster主备倒换操作成功执行，在HMaster Web UI中也会清除掉“Dead Region Servers”。

## 11.24.12 使用 HBase bulkload 导入数据成功，执行相同的查询时却可能返回不同的结果

### 问题

在使用HBase bulkload导入数据时，如果导入的数据存在相同的rowkey值，数据可以导入成功，但是执行相同的查询时可能返回不同的结果。

### 回答

正常情况下，相同rowkey值的数据加载到HBase是有先后顺序的，HBase以最近的时间戳的数据为最新数据，一般的默认查询中，没有指定时间戳的，就会对相同rowkey值的数据仅返回最新数据。

使用bulkload加载数据，由于数据在内存中处理生成HFile，速度是很快的，很可能出现相同rowkey值的数据具有相同时间戳，从而造成查询结果混乱的情况。

建议在建表和数据加载时，设计好rowkey值，尽量避免在同一个数据文件中存在相同rowkey值的情况。

## 11.24.13 如何处理由于 Region 处于 FAILED\_OPEN 状态而造成的建表失败异常

### 问题

如何处理由于Region处于FAILED\_OPEN状态而造成的建表失败异常。

### 回答

建表过程中如果发生网络故障、HDFS故障或者Active HMaster故障等情况时，可能会造成部分Region上线失败而处于FAILED\_OPEN状态，导致建表失败。

由于Region上线失败而处于FAILED\_OPEN状态造成的建表失败异常不能直接修复，需要删除该表后重新建表。

操作步骤如下：

1. 在集群客户端使用如下命令修复表的状态。  
**hbase hbck -j \${CLIENT\_HOME}/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-1.1.0-h0.cbu.mrs.\*.jar setTableState <table\_name> ENABLED**
2. 进入HBase shell并执行以下命令完成表的清理。  
**disable '<table\_name>'**  
**drop '<table\_name>'**
3. 使用建表命令重新创建该表。

## 11.24.14 如何清理由于建表失败残留在 ZooKeeper 中/hbase/table-lock 目录下的表名

### 问题

安全模式下，由于建表失败，在ZooKeeper的table-lock节点（默认路径/hbase/table-lock）下残留有新建的表名，请问该如何清理？

### 回答

操作步骤如下：

1. 在安装好客户端的环境下，使用hbase用户进行kinit认证。
2. 执行 **hbase zkcli**命令进入ZooKeeper命令行。
3. 在ZooKeeper命令行中执行 **ls /hbase/table**，查看新建的表名是否存在。
  - 是，结束。
  - 否，执行 **ls /hbase/table-lock**查看新建的表名是否存在，若存在新建的表名时使用 **delete**命令（ **delete /hbase/table-lock/<table>**，其中<table>为残留的表名）删除该表名。

## 11.24.15 为什么给 HDFS 上的 HBase 使用的目录设置 quota 会造成 HBase 故障

### 问题

为什么给HDFS上的HBase使用的目录设置quota会造成HBase故障？

### 回答

表的flush操作是在HDFS中写memstore数据。

如果HDFS目录没有足够的磁盘空间quota，flush操作会失败，这样region server将会终止。

```
Caused by: org.apache.hadoop.hdfs.protocol.DSQuotaExceededException: The DiskSpace quota of /hbase/
data/<namespace>/<tableName> is exceeded: quota = 1024 B = 1 KB but diskspace consumed = 402655638
B = 384.00 MB
?at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.DirectoryWithQuotaFeature.verifyStoragespaceQuota(DirectoryWit
hQuotaFeature.java:211)
?at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.DirectoryWithQuotaFeature.verifyQuota(DirectoryWithQuotaFeatu
re.java:239)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.verifyQuota(FSDirectory.java:882)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.updateCount(FSDirectory.java:711)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.updateCount(FSDirectory.java:670)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.addBlock(FSDirectory.java:495)
```

上述异常中，表“/hbase/data/<namespace>/<tableName>”的磁盘空间quota值为1KB，但是memstore数据为384.00MB，所以flush操作失败并且region server会终止。

在region server终止时，HMaster对终止的region server的WAL文件进行replay操作以恢复数据。由于限制了磁盘空间quota值，导致WAL文件的replay操作失败进而导致HMaster进程异常退出。

```
2016-07-28 19:11:40,352 | FATAL | MASTER_SERVER_OPERATIONS-10-91-9-131:16000-0 | Caught throwable while processing event M_SERVER_SHUTDOWN |
org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.abort(HMaster.java:2474)
java.io.IOException: failed log splitting for 10-91-9-131,16020,1469689987884, will retry
?at
org.apache.hadoop.hbase.master.handler.ServerShutdownHandler.resubmit(ServerShutdownHandler.java:365)
)
?at
org.apache.hadoop.hbase.master.handler.ServerShutdownHandler.process(ServerShutdownHandler.java:220)
?at org.apache.hadoop.hbase.executor.EventHandler.run(EventHandler.java:129)
?at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
?at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
?at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: error or interrupted while splitting logs in [hdfs://hacluster/hbase/WALs/<RS-Hostname>,<RS-Port>,<startcode>-splitting] Task = installed = 6 done = 3 error = 3
?at org.apache.hadoop.hbase.master.SplitLogManager.splitLogDistributed(SplitLogManager.java:290)
?at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterFileSystem.splitLog(MasterFileSystem.java:402)
?at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterFileSystem.splitLog(MasterFileSystem.java:375)
```

因此，不支持用户对HDFS上的HBase目录进行quota值设置。上述问题可通过下述步骤解决：

- 步骤1** 在客户端命令提示符下运行 `kinit 用户名` 命令，使HBase用户获得安全认证。
- 步骤2** 运行 `hdfs dfs -count -q /hbase/data/<namespace>/<tableName>` 命令检查分配的磁盘空间quota。
- 步骤3** 使用下列命令取消quota值限制，恢复HBase。

```
hdfs dfsadmin -clrSpaceQuota /hbase/data/<namespace>/<tableName>
```

----结束

## 11.24.16 为什么在使用 OfflineMetaRepair 工具重新构建元数据后，HMaster 启动的时候会等待 namespace 表分配超时，最后启动失败

### 问题

为什么在使用OfflineMetaRepair工具重新构建元数据后，HMaster启动的时候会等待namespace表分配超时，最后启动失败？

且HMaster将输出下列FATAL消息表示中止：

```
2017-06-15 15:11:07,582 FATAL [Hostname:16000.activeMasterManager] master.HMaster: Unhandled exception. Starting shutdown.
java.io.IOException: Timedout 120000ms waiting for namespace table to be assigned
  at org.apache.hadoop.hbase.master.TableNamespaceManager.start(TableNamespaceManager.java:98)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.initNamespace(HMaster.java:1054)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.finishActiveMasterInitialization(HMaster.java:848)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.access$600(HMaster.java:199)
  at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster$2.run(HMaster.java:1871)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

### 回答

当通过OfflineMetaRepair工具重建元数据时，HMaster在启动期间等待所有region server的WAL分割，以避免数据不一致问题。一旦WAL分割完成，HMaster将进行用户region的分配。所以当在集群异常的场景下，WAL分割可能需要很长时间，这取决于多个因素，例如太多的WALs，较慢的I/O，region servers不稳定等。

为确保HMaster能够成功完成所有region server WAL分割，请执行以下步骤：

1. 确保集群稳定，不存在其他问题。如有任何问题，请先修复。
2. 为“hbase.master.initializationmonitor.timeout”参数配置一个较大的值，默认值为“3600000”毫秒。
3. 重启HBase服务。

## 11.24.17 为什么 splitWAL 期间 HMaster 日志中频繁打印出 FileNotFoundException 及 no lease 信息

### 问题

当集群重启后会进行split WAL操作，在splitWAL期间，HMaster出现不能close log，日志中频繁打印出FileNotFoundException及no lease信息。

```
2017-06-10 09:50:27,586 | ERROR | split-log-closeStream-2 | Couldn't close log at hdfs://hacluster/hbase/
data/default/largeT1/2b48346d087275fe751fc049334fda93/recovered.edits/00000000000000000000.temp |
org.apache.hadoop.hbase.wal.WALSplitter$LogRecoveredEditsOutputSink$2.call(WALSplitter.java:1330)
java.io.FileNotFoundException: No lease on /hbase/data/default/
largeT1/2b48346d087275fe751fc049334fda93/recovered.edits/00000000000000000000.temp (inode
1092653): File does not exist. [Lease. Holder: DFSClient_NONMAPREDUCE_1202985678_1, pendingcreates:
1936]
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.checkLease(FSNamesystem.java:3432)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.analyzeFileState(FSNamesystem.java:3223)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.getNewBlockTargets(FSNamesystem.java:3057)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.getAdditionalBlock(FSNamesystem.java:3011)
?at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNodeRpcServer.addBlock(NameNodeRpcServer.java:842)
?at
org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.ClientNamenodeProtocolServerSideTranslatorPB.addBlock(ClientNamenode
ProtocolServerSideTranslatorPB.java:526)
?at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNamenodeProtocolProtos$ClientNamenodeProtocol
$2.callBlockingMethod(ClientNamenodeProtocolProtos.java)
?at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine$Server$ProtoBufRpcInvoker.call(ProtobufRpcEngine.java:616)
?at org.apache.hadoop.ipc.RPC$Server.call(RPC.java:973)
?at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler$1.run(Server.java:2260)
?at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler$1.run(Server.java:2256)
?at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
?at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
?at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1769)
?at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler.run(Server.java:2254)

?at sun.reflect.GeneratedConstructorAccessor40.newInstance(Unknown Source)
?at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
?at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
?at org.apache.hadoop.ipc.RemoteException.instantiateException(RemoteException.java:106)
?at org.apache.hadoop.ipc.RemoteException.unwrapRemoteException(RemoteException.java:73)
?at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.locateFollowingBlock(DataStreamer.java:1842)
?at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.nextBlockOutputStream(DataStreamer.java:1639)
?at org.apache.hadoop.hdfs.DataStreamer.run(DataStreamer.java:665)
```

### 回答

在splitWAL的过程中，参数“hbase.splitlog.manager.timeout”控制splitWAL的超时时间，若该时间内splitWAL无法完成，则会再次提交相同的任务，在一定时间内多次提交了相同的任务，当其中某次任务执行完毕时会删除这个temp文件，所以在后来的任务执行时无法找到这个文件，故出现FileNotFoundException。需做如下调整：

当前“hbase.splitlog.manager.timeout”的默认时间为“600000ms”，集群规格为每个regionserver上有2000~3000个region，在集群正常情况下(HBase无异常，HDFS无大量的读写操作等)，建议此参数依据集群的规格进行调整，若实际规格（实际平均每个regionserver上region的个数）大于默认规格（默认平均每个regionserver上region的个数，即2000），则调整方案为（实际规格 / 默认规格）\* 默认时间。

在服务端的“hbase-site.xml”文件中配置splitlog参数，如表11-33所示。

表 11-33 splitlog 参数说明

参数	描述	默认值
hbase.splitlog.manager.timeout	分布式日志分裂管理程序接收worker回应的超时时间	600000

## 11.24.18 租户访问 Phoenix 提示权限不足

### 问题

使用租户访问Phoenix提示权限不足。

### 回答

创建租户的时候需要关联HBase服务和Yarn队列。

租户要操作Phoenix还需要额外操作的权限，即Phoenix系统表的RWX权限。

例如：

创建好的租户为**hbase**，使用**admin**用户登录hbase shell，执行**scan 'hbase:acl'**命令查询租户对应的角色为**hbase\_1450761169920**（格式为：租户名\_时间戳）。

执行以下命令进行授权（如果还没有生成Phoenix系统表，请用**admin**用户登录Phoenix客户端后再回到hbase shell里授权）：

```
grant '@hbase_1450761169920','RWX','SYSTEM.CATALOG'
```

```
grant '@hbase_1450761169920','RWX','SYSTEM.FUNCTION'
```

```
grant '@hbase_1450761169920','RWX','SYSTEM.SEQUENCE'
```

```
grant '@hbase_1450761169920','RWX','SYSTEM.STATS'
```

新建用户**phoenix**并绑定租户**hbase**，该用户**phoenix**就可以用来访问Phoenix客户端。

## 11.24.19 如何解决 HBase 恢复数据任务失败后错误详情中提示：Rollback recovery failed 的回滚失败问题

### 问题

HBase恢复任务执行失败后系统自动回滚数据，若页面详情中提示“Rollback recovery failed”信息，表示回滚失败。由于回滚失败后就不会处理数据，所以有可能产生垃圾数据，需要如何解决？

### 回答

在下次执行备份或恢复任务前，需要手动清除这些垃圾数据。

- 步骤1 安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。
- 步骤2 使用客户端安装用户，执行`source /opt/client/bigdata_env`命令配置环境变量。
- 步骤3 执行`kinit admin`命令。
- 步骤4 执行`zkCli.sh -server ZooKeeper节点业务IP地址:2181`连接ZooKeeper。
- 步骤5 执行`deleteall /recovering`删除垃圾数据。然后执行`quit`退出ZooKeeper连接。

#### 📖 说明

执行该命令会导致数据丢失，请谨慎操作。

- 步骤6 执行`hdfs dfs -rm -f -r /user/hbase/backup`删除临时数据。
- 步骤7 登录FusionInsight Manager界面，选择“运维 > 备份恢复 > 恢复管理”，在任务列表中对对应任务的“操作”列，单击“查询历史”，在弹出的窗口中，在指定一次执行记录前单击▼，即可查看相关的快照名称信息：  
Snapshot [ *snapshot name* ] is created successfully before recovery.
- 步骤8 切换到客户端，执行`hbase shell`，然后运行`delete_all_snapshot 'snapshot name.*'`删除临时快照。

----结束

## 11.24.20 如何修复 Region Overlap

### 问题

使用HBck工具检查Region状态，若日志中存在“ERROR: (regions region1 and region2) There is an overlap in the region chain.”或者“ERROR: (region region1) Multiple regions have the same startkey: xxx”信息，表示某些Region存在Overlap的问题，需要如何解决？

### 回答

修复步骤如下：

- 步骤1 执行`hbase hbck -j ${CLIENT_HOME}/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-1.1.0-h0.cbu.mrs.*.jar fixInconsistencies tableName`命令修复存在overlap的表。
- 步骤2 执行`hbase hbck -j ${CLIENT_HOME}/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-1.1.0-h0.cbu.mrs.*.jar listInconsistencies -run tableName`命令检查修复的表是否还存在overlap。
  - 如果不存在overlap，执行步骤3。
  - 如果存在overlap，执行步骤1。
- 步骤3 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 更多 > 执行HMaster倒换”，完成HMaster主备倒换。
- 步骤4 执行`hbase hbck -j ${CLIENT_HOME}/HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-1.1.0-h0.cbu.mrs.*.jar listInconsistencies -run tableName`命令检查修复的表是否还存在overlap。
  - 如果不存在overlap，修复完成。

- 如果存在overlap，从**步骤1**开始重新执行修复步骤。

----结束

## 11.24.21 HBase RegionServer GC 参数 Xms, Xmx 配置 31G, 导致 RegionServer 启动失败

### 问题

查看RegionServer启动失败节点的hbase-omm-\*.out日志，发现日志中存在“An error report file with more information is saved as: /tmp/hs\_err\_pid\*.log”，查看/tmp/hs\_err\_pid\*.log发现日志存在“#Internal Error (vtableStubs\_aarch64.cpp:213), pid=9456, tid=0x0000ffff97fdd200”和“#guarantee(\_\_pc() <= s->code\_end()) failed: overflowed buffer”，表示此问题是由JDK导致，需要如何解决？

### 回答

修复步骤如下：

- 步骤1** 在RegionServer启动失败的某个节点执行 `su - omm`，切换到omm用户。
- 步骤2** 在omm用户下执行 `java -XX:+PrintFlagsFinal -version |grep HeapBase`，出现如下类似结果。  

```
uintx HeapBaseMinAddress = 2147483648 {pd product}
```
- 步骤3** 修改“GC\_OPTS”中“-Xms”和“-Xmx”的值使其不在32G-HeapBaseMinAddress和32G的值之间，不包括32G和32G-HeapBaseMinAddress的值。
- 步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 实例”，选择失败实例，选择“更多 > 重启实例”来重启失败实例。

----结束

## 11.24.22 使用集群内节点执行批量导入，为什么 LoadIncrementalHFiles 工具执行失败报“Permission denied”的异常

### 问题

在普通集群中手动创建Linux用户，并使用集群内DataNode节点执行批量导入时，为什么LoadIncrementalHFiles工具执行失败报“Permission denied”的异常？

```
2020-09-20 14:53:53,808 WARN [main] shortcircuit.DomainSocketFactory: error creating DomainSocket
java.net.ConnectException: connect(2) error: Permission denied when trying to connect to '/var/run/
FusionInsight-HDFS/dn_socket'
    at org.apache.hadoop.net.unix.DomainSocket.connect0(Native Method)
    at org.apache.hadoop.net.unix.DomainSocket.connect(DomainSocket.java:256)
    at org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory.createSocket(DomainSocketFactory.java:168)
    at org.apache.hadoop.hdfs.client.impl.BlockReaderFactory.nextDomainPeer(BlockReaderFactory.java:804)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.client.impl.BlockReaderFactory.createShortCircuitReplicaInfo(BlockReaderFactory.java
:526)
    at org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.ShortCircuitCache.create(ShortCircuitCache.java:785)
    at org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.ShortCircuitCache.fetchOrCreate(ShortCircuitCache.java:722)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.client.impl.BlockReaderFactory.getBlockReaderLocal(BlockReaderFactory.java:483)
    at org.apache.hadoop.hdfs.client.impl.BlockReaderFactory.build(BlockReaderFactory.java:360)
```

```
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.getBlockReader(DFSInputStream.java:663)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.blockSeekTo(DFSInputStream.java:594)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.readWithStrategy(DFSInputStream.java:776)
at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.read(DFSInputStream.java:845)
at java.io.DataInputStream.readFully(DataInputStream.java:195)
at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.FixedFileTrailer.readFromStream(FixedFileTrailer.java:401)
at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFile.isHFileFormat(HFile.java:651)
at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFile.isHFileFormat(HFile.java:634)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.visitBulkHFiles(LoadIncrementalHFiles.java:1090)
at
org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.discoverLoadQueue(LoadIncrementalHFiles.java:1006)
at
org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.prepareHFileQueue(LoadIncrementalHFiles.java:257)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.doBulkLoad(LoadIncrementalHFiles.java:364)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.run(LoadIncrementalHFiles.java:1263)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.run(LoadIncrementalHFiles.java:1276)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.run(LoadIncrementalHFiles.java:1311)
at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:76)
at org.apache.hadoop.hbase.tool.LoadIncrementalHFiles.main(LoadIncrementalHFiles.java:1333)
```

## 回答

如果LoadIncrementalHFiles工具依赖的Client在集群内安装，且和DataNode在相同的节点上，在工具执行过程中HDFS会创建短路读提高性能。短路读依赖“/var/run/FusionInsight-HDFS”目录(“dfs.domain.socket.path”)，该目录默认权限是750。而当前Linux用户没有权限操作该目录。

上述问题可通过执行以下方法解决：

方法一：创建新用户(推荐使用)。

**步骤1** 通过Manager页面创建新的用户，该用户属组中默认包含ficommon组。

```
[root@xxx-xxx-xxx-xxx ~]# id test
uid=20038(test) gid=9998(ficommon) groups=9998(ficommon)
```

**步骤2** 重新执行ImportData。

----结束

方法二：修改当前用户的属组。

**步骤1** 将该用户添加到ficommon组中。

```
[root@xxx-xxx-xxx-xxx ~]# usermod -a -G ficommon test
[root@xxx-xxx-xxx-xxx ~]# id test
uid=2102(test) gid=2102(test) groups=2102(test),9998(ficommon)
```

**步骤2** 重新执行ImportData。

----结束

## 11.24.23 Phoenix sqlline 脚本使用，报 import argparse 错误

### 问题

在客户端使用sqlline脚本时，报import argparse错误。

### 回答

**步骤1** 以root用户登录安装HBase客户端的节点，使用hbase用户进行安全认证。

**步骤2** 进入HBase客户端sqlline脚本所在目录执行python3 sqlline.py命令。

----结束

## 11.24.24 Phoenix BulkLoad Tool 限制

### 问题

当更新索引字段数据时，若用户表已经存在一批数据，则BulkLoad工具不能更新全局和局部可变索引。

### 回答

#### 问题分析

1. 创建表。

```
CREATE TABLE TEST_TABLE(
  DATE varchar not null,
  NUM integer not null,
  SEQ_NUM integer not null,
  ACCOUNT1 varchar not null,
  ACCOUNTDES varchar,
  FLAG varchar,
  SALL double,
  CONSTRAINT PK PRIMARY KEY (DATE,NUM,SEQ_NUM,ACCOUNT1)
);
```

2. 创建全局索引

```
CREATE INDEX TEST_TABLE_INDEX ON
TEST_TABLE(ACCOUNT1,DATE,NUM,ACCOUNTDES,SEQ_NUM);
```

3. 插入数据

```
UPSERT INTO TEST_TABLE
(DATE,NUM,SEQ_NUM,ACCOUNT1,ACCOUNTDES,FLAG,SALL) values
('20201001',30201001,13,'367392332','sffa1','');
```

4. 执行BulkLoad任务更新数据

**hbase org.apache.phoenix.mapreduce.CsvBulkLoadTool -t TEST\_TABLE -i /tmp/test.csv**，test.csv内容如下：

20201001	30201001	13	367392332	sffa888	1231243	23
----------	----------	----	-----------	---------	---------	----

5. 问题现象：无法直接更新之前存在的索引数据，导致存在两条索引数据。

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
|:ACCOUNT1 | :DATE | :NUM | 0:ACCOUNTDES |:SEQ_NUM |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 367392332 | 20201001 | 30201001 | sffa1 | 13 |
| 367392332 | 20201001 | 30201001 | sffa888 | 13 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
```

#### 解决方法

**步骤1** 删除旧的索引表。

```
DROP INDEX TEST_TABLE_INDEX ON TEST_TABLE;
```

**步骤2** 异步方式创建新的索引表。

```
CREATE INDEX TEST_TABLE_INDEX ON  
TEST_TABLE(ACCOUNT1,DATE,NUM,ACCOUNTDES,SEQ_NUM) ASYNC;
```

**步骤3** 索引重建。

```
hbase org.apache.phoenix.mapreduce.index.IndexTool --data-table  
TEST_TABLE --index-table TEST_TABLE_INDEX --output-path /user/test_table  
----结束
```

## 11.24.25 CTBase 对接 Ranger 权限插件，提示权限不足

### 问题

CTBase访问启用Ranger插件的HBase服务时，如果创建聚簇表，提示权限不足。

```
ERROR: Create ClusterTable failed. Error: org.apache.hadoop.hbase.security.AccessDeniedException:  
Insufficient permissions for user 'ctbase2@HADOOP.COM' (action=create)  
at org.apache.ranger.authorization.hbase.AuthorizationSession.publishResults(AuthorizationSession.java:278)  
at  
org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoproprocessor.authorizeAccess(RangerAuthorizatio  
nCoproprocessor.java:654)  
at  
org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoproprocessor.requirePermission(RangerAuthorizati  
onCoproprocessor.java:772)  
at  
org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoproprocessor.preCreateTable(RangerAuthorization  
Coproprocessor.java:943)  
at  
org.apache.ranger.authorization.hbase.RangerAuthorizationCoproprocessor.preCreateTable(RangerAuthorization  
Coproprocessor.java:428)  
at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoproprocessorHost$12.call(MasterCoproprocessorHost.java:351)  
at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoproprocessorHost$12.call(MasterCoproprocessorHost.java:348)  
at org.apache.hadoop.hbase.coprocessor.CoproprocessorHost  
$ObserverOperationWithoutResult.callObserver(CoproprocessorHost.java:581)  
at org.apache.hadoop.hbase.coprocessor.CoproprocessorHost.execOperation(CoproprocessorHost.java:655)  
at  
org.apache.hadoop.hbase.master.MasterCoproprocessorHost.preCreateTable(MasterCoproprocessorHost.java:348)  
at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster$5.run(HMaster.java:2192)  
at  
org.apache.hadoop.hbase.master.procedure.MasterProcedureUtil.submitProcedure(MasterProcedureUtil.java:1  
34)  
at org.apache.hadoop.hbase.master.HMaster.createTable(HMaster.java:2189)  
at org.apache.hadoop.hbase.master.MasterRpcServices.createTable(MasterRpcServices.java:711)  
at org.apache.hadoop.hbase.shaded.protobuf.generated.MasterProtos$MasterService  
$2.callBlockingMethod(MasterProtos.java)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcServer.call(RpcServer.java:458)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.CallRunner.run(CallRunner.java:133)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcExecutor$Handler.run(RpcExecutor.java:338)  
at org.apache.hadoop.hbase.ipc.RpcExecutor$Handler.run(RpcExecutor.java:318)
```

### 回答

CTBase用户在Ranger界面配置权限策略，赋予CTBase元数据表\_ctmeta\_、聚簇表和索引表RWCAE ( READ, WRITE, EXEC, CREATE, ADMIN ) 权限。

## 11.24.26 如何查看 ENABLED 表的 CLOSED 状态的 Region

### 问题

如何在HBase客户端查看ENABLED表的CLOSED状态的Region。

## 处理步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录到安装了HBase客户端的节点。

**步骤2** 切换到客户端安装目录并配置环境变量：

```
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
```

**步骤3** 若集群已启用Kerberos认证（安全模式），需执行以下命令进行安全认证，若集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该步骤。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤4** 执行以下命令查看ENABLED表的CLOSED状态的Region：

```
hbase hbck -j HBase/hbase/tools/hbase-hbck2-*.jar reportClosedRegions [-
details] [<TABLENAME>...]
```

其中：

- 不输入**-details**时只输出CLOSED状态的Region数量，输入**-details**时输出所有CLOSED状态的Region名称。
- 不指定**TABLENAME**时默认查看所有表。
- 命令执行后若输出“Closed region due to split”，说明该Region是由于Split而转为CLOSED状态的，Split完成后该Region会自动从meta表中移除。

```
Table meta_graph is okay.
Table hbase:namespace is okay.
Table hbase:hindex is okay.
Table hbase:rsgroup is okay.
Table ns1:test1 is okay.
Table graphbaseORM_systemNotifications is okay.
Table hbase:acl is okay.
Table testComp has 1 closed regions.
Closed region due to split testComp,,1690447776336.d5f1eb4a53bf63eb688441a1e58f9835.
```

----结束

## 11.24.27 集群异常掉电导致 HBase 文件损坏，如何快速自恢复？

### 问题

集群异常掉电导致HBase的StoreFile文件或WAL文件损坏，如何快速恢复？

### 原因分析

当StoreFile文件损坏时，相关的Region会一直上线失败并重试，无法对外提供服务；当WAL文件损坏时，日志拆分会一直失败并重试，相关的Region无法重新上线并对外提供服务。

### 处理步骤

HBase服务端提供两个配置项来控制是否跳过损坏的StoreFile文件或WAL文件。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置”，搜索并配置表11-34中的参数，参数支持动态生效，保存配置后登录hbase shell执行update\_all\_config即生效。

跳过损坏的文件可能会导致数据丢失，因此如下参数设置为“true”后，如果跳过了损坏的StoreFile文件或WAL文件，服务会上报“ALM-19025 HBase存在损坏的StoreFile文件”或“ALM-19026 HBase存在损坏的WAL文件”告警，请参考相应的告警帮助进行处理。

表 11-34 HBase 服务端跳过损坏的文件相关配置

参数名称	参数描述	默认值
hregion.hfile.skip.errors	Region上线时遇到HFile损坏是否跳过并移动到“/hbase/autocorrupt”或“/hbase/MasterData/autocorrupt”目录，容灾场景不建议开启此参数。	false
hbase.hlog.split.skip.errors	日志拆分时是否跳过损坏的WAL文件并移动到“/hbase/corrupt”目录。	false

## 11.24.28 HBase 如何关闭 HDFS 多路读功能

### 现象描述

HBase默认适配开启HDFS多路读功能\以降低读取延迟及适应网络变化，相关参数如表 11-35所示。

表 11-35 HBase 适配 HDFS 多路读相关参数

参数名称	参数描述	默认值	取值范围
dfs.client.hedged.read.threshold.millis	HDFS客户端决定是否启动多路读取之前等待第一个数据块的第一个字节的时间，单位：毫秒。	250	大于等于1
dfs.client.hedged.read.threadpool.size	多路读取线程池的大小，设置参数值大于0时启用多路读功能。	200	大于等于0

由于HDFS多路读功能在磁盘IO负载高的情况下可能导致性能劣化，在此场景下，HBase侧需要参考[操作步骤](#)关闭HDFS多路读功能。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”进入HBase全部配置页面。
- 步骤3** 搜索“dfs.client.hedged.read.threadpool.size”参数，修改该参数值为“0”。
- 步骤4** 单击“保存”保存配置。

**步骤5** 单击“实例”，勾选所有RegionServer实例，选择“更多 > 滚动重启实例”，滚动重启RegionServer使配置生效。

----结束

# 12 使用 HetuEngine

## 12.1 从零开始使用 HetuEngine

本章节指导用户从零开始使用HetuEngine对接Hive数据源，并通过HetuEngine查询本集群Hive数据源的数据库表。

### 前提条件

- 集群已安装HetuEngine、Hive服务及其所依赖的服务（DBService、KrbServer、Zookeeper、HDFS、Yarn、MapReduce）且运行正常。
- 如集群已启用Kerberos认证，需提前创建HetuEngine的用户并授予相关权限，具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。且需要通过Ranger为该用户配置操作数据源的数据库、表、列的管理权限，具体操作请参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

### 操作步骤

**步骤1** 创建并启动HetuEngine计算实例。

1. 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
2. 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
3. 选择“计算实例 > 创建配置”。
  - a. 在“基本配置”区域中，选择“所属租户”为用户所关联的租户，配置“实例部署超时时间(秒)”和“实例数量”。
  - b. 根据实际资源规划配置“Coordinator容器资源配置”、“Worker容器资源配置”以及“高级配置”区域相关参数，参数详情可参考[创建HetuEngine计算实例](#)章节或保持默认值即可。

**须知**

创建计算实例时的默认配置只申请极少量的资源，仅供基本功能测试。用户需要根据实际业务需求和可用资源进行参数配置，可参考[配置资源组](#)和[配置 Worker 节点数量](#)。

- c. 配置完成后将“立即启动”置为“是”，单击“确定”等待实例配置完成。

**步骤2** 登录安装有HetuEngine客户端的节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 认证或指定用户。

- 安全模式集群：执行以下命令认证用户

```
kinit HetuEngine组件操作用户
```

例如：

```
kinit hetu_test
```

根据提示输入用户密码，首次登录需重置密码。

- 普通模式集群：执行以下命令指定用户

```
hetu-cli --user HetuEngine组件操作用户
```

例如：

```
hetu-cli --user hetu_test
```

**步骤5** 执行以下命令，登录数据源的catalog。支持通过使用“--mode”参数来选择通过ZooKeeper连接或HSFabric连接方式登录数据源。

- 通过ZooKeeper连接（不指定“--mode”参数则默认为该方式）

```
hetu-cli --catalog 数据源名称
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog hive
```

- 通过HSFabric连接（需确保已安装HSFabric实例）

```
hetu-cli --mode hsfabric --catalog 数据源名称
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --mode hsfabric --catalog hive
```

**说明**

- 本集群的Hive数据源名称默认为“hive”。如需对接集群外部的数据源，可参考[配置数据源](#)进行操作，在HSConsole界面配置外部数据源。
- mode**：（可选）指定登录数据源方式。
- catalog**：（可选）指定的数据源名称。
- tenant**：（可选）指定集群启动的租户资源队列，不指定为租户的默认队列。使用此参数时，业务用户需要具有该租户对应角色的权限。
- schema**：（可选）指定要访问数据源下的schema名称。
- user**：（普通模式下必选）指定要登录客户端执行业务的用户名称，该用户至少需要具有“--tenant”指定队列的相应角色。

```
java -Djava.security.auth.login.config=/opt/client/HetuEngine/hetuserver/conf/jaas.conf -
Dzookeeper.sasl.clientconfig=Client -Dzookeeper.auth.type=kerberos -Djava.security.krb5.conf=/opt/client/
KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf -Djava.util.logging.config.file=/opt/client/HetuEngine/hetuserver/
conf/hetuserver-client-logging.properties -jar /opt/client/HetuEngine/hetuserver/jars/hetu-cli-*.
executable.jar --catalog hive --deployment-mode on_yarn --server https://
10.112.17.189:24002,10.112.17.228:24002,10.112.17.150:24002?
serviceDiscoveryMode=zooKeeper&zooKeeperNamespace=hsbroker --krb5-remote-service-name HTTP --
krb5-config-path /opt/client/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf
hetuengine>
```

**步骤6** 执行以下命令，查看数据库信息：

```
show schemas;
```

```
Schema
-----
default
information_schema
(2 rows)
Query 20230228_064136_00023_9kpap@default@HetuEngine, FINISHED, 3 nodes
Splits: 36 total, 36 done (100.00%)
0:02 [2 rows, 35B] [0 rows/s, 15B/s]
```

----结束

## 12.2 HetuEngine 权限管理

### 12.2.1 HetuEngine 权限管理概述

HetuEngine在集群已启用Kerberos认证（安全模式）时提供了如下两种权限管控方式，默认使用Ranger权限模型；在集群未启用Kerberos认证（普通模式）时提供了Ranger权限模型，默认未开启Ranger权限模型：

- Ranger权限管控方式，可参考[HetuEngine基于Ranger权限管控](#)。
- Metastore权限管控方式，可参考[HetuEngine基于MetaStore权限管控](#)。

Ranger和MetaStore的差异见下表，两者都支持用户、用户组以及角色的鉴权。

表 12-1 Ranger 和 MetaSore 差异

权限管控方式	权限模型	支持的数据源	描述
Ranger	PBAC	Hive、HBase、Elasticsearch、GaussDB、HetuEngine、ClickHouse、IoTDB、Hudi、MySQL	支持行过滤、列脱敏以及更细粒度的权限管控
MetaStore	RBAC	Hive	-

### 权限原则与约束

- HetuEngine访问同集群数据源。  
HetuEngine启用Ranger鉴权，则统一使用Ranger的PBAC权限策略做鉴权。  
HetuEngine停用Ranger鉴权，则统一使用MetaStore的RBAC权限策略做鉴权。

- HetuEngine访问跨集群数据源。  
同时受HetuEngine端权限和数据源端权限管控（Hive场景下，依赖于HDFS）。
- 查询视图时，仅需给目标视图授予select权限即可；使用视图联表查询时，需要同时给两者授予select权限。
- 不支持GaussDB和HetuEngine数据源列脱敏。

#### 📖 说明

HetuEngine服务在切换权限控制类型时，需要重启整个HetuEngine服务，包括HSConsole页面上正在运行的HetuEngine计算实例。

## 12.2.2 HetuEngine 基于 Ranger 权限管控

新安装集群默认采用Ranger进行鉴权，对于历史版本升级集群或者手动停用了Ranger鉴权的集群，可参考[启用Ranger鉴权](#)重新启用Ranger鉴权。启用Ranger鉴权的集群，管理员可通过Ranger为HetuEngine用户配置操作数据源的数据库、表、列的管理权限，详情请参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。

### 启用 Ranger 鉴权

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 集群未启用Kerberos认证（普通模式）时需添加“ranger.usersync.sync.source”参数，集群已启用Kerberos认证（安全模式）不执行此步骤。

1. 选择“集群 > 服务 > Ranger > 配置 > 全部配置”。
2. 搜索参数“ranger.usersync.config.expandor”，在该参数的值中填入自定义参数，名称为“ranger.usersync.sync.source”，值为“ldap”并保存。
3. 选择“概览 > 更多 > 重启服务”，输入密码，根据界面提示重启Ranger。

**步骤3** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 启用Ranger鉴权”。

**步骤4** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 重启服务”。

**步骤5** 在HSConsole页面重启计算实例，具体请参见[管理HetuEngine计算实例](#)。

----结束

## 12.2.3 HetuEngine 基于 MetaStore 权限管控

约束：只适用于Hive类型数据源。

HetuEngine多个集群组网进行协同计算时，元数据由管理集群集中管理，计算在所有集群进行，访问HetuEngine集群用户的权限需要在管理集群进行配置，并在所有计算实例添加拥有Hive用户组权限的同名用户。

### 启用 MetaStore 鉴权

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 停用Ranger鉴权”。

**步骤3** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 重启服务”。

**步骤4** 在HSConsole页面重启计算实例。

----结束

## MetaStore 权限

类似于Hive，HetuEngine也是建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的结构化数据。

集群中的各类权限需要先授予角色，然后将用户或者用户组与角色绑定。用户只有绑定角色或者加入绑定角色的用户组，才能获得权限。

## 权限管理介绍

HetuEngine的权限管理是指HetuEngine中管理用户操作数据库的权限系统，以保证不同用户之间操作数据库的独立性和安全性。如果一个用户想操作另一个用户的表、数据库等，需要获取相应的权限才能进行操作，否则会被拒绝。

HetuEngine权限管理部分集成了Hive权限管理的功能。使用HetuEngine权限管理功能需要使用Hive的MetaStore服务和页面上的赋权功能。

- 页面赋权：HetuEngine仅支持页面赋权的方式。在Manager的“系统 > 权限”中，可以进行用户、用户组和角色的添加/删除操作，可以对某个角色进行赋权/撤权。
- 服务获权并判断：当接收到客户端的DDL、DML的SQL命令时，HetuEngine服务会向MetaStore服务获取客户端用户对数据库信息的已有权限，并检查是否包含了所需的所有权限，如果是则继续执行，否则拒绝该用户的操作。当通过了MetaStore的权限检查后，还需进行HDFS的ACLs权限检查。

## HetuEngine 权限模型

用户使用HetuEngine服务进行SQL操作，必须对HetuEngine数据库和表（含外表和视图）拥有相应的权限。完整的HetuEngine权限模型由元数据权限与HDFS文件权限组成。使用数据库或表时所需要的各种权限都是HetuEngine权限模型中的一种。

- 元数据权限  
元数据权限即在元数据层上进行权限控制，与传统关系型数据库类似，HetuEngine数据库包含“建表”和“查询”权限，表和列包含“查询”、“插入”、“UPDATE”和“删除”权限。HetuEngine中还包含拥有者权限“OWNERSHIP”和集群管理员权限“ADMIN”。
- 数据文件权限，即HDFS文件权限  
HetuEngine的数据库、表对应的文件保存在HDFS中。默认创建的数据库或表保存在HDFS目录“/user/hive/warehouse”。系统自动以数据库名称和数据库中表的名称创建子目录。访问数据库或者表，需要在HDFS中拥有对应文件的权限，包含“读”、“写”和“执行”权限。

用户对HetuEngine数据库或表执行不同操作时，需要关联不同的元数据权限与HDFS文件权限。例如，对HetuEngine数据表执行查询操作，需要关联元数据权限“查询”，以及HDFS文件权限“读”和“执行”。

使用FusionInsight Manager界面图形化的角色管理功能来管理HetuEngine数据库和表的权限，只需要设置元数据权限，系统会自动关联HDFS文件权限，减少界面操作，提高效率。

## HetuEngine 使用场景及对应权限

用户通过HetuEngine服务创建数据库需要加入Hive组，不需要角色授权。用户在Hive和HDFS中对自己创建的数据库或表拥有完整权限，可直接创建表、查询数据、删除数据、插入数据、更新数据以及授权他人访问表与对应HDFS目录与文件。

如果用户访问别人创建的表或数据库，需要授予权限。所以根据HetuEngine使用场景的不同，用户需要的权限可能也不相同。

表 12-2 HetuEngine 使用场景

主要场景	用户需要的权限
使用HetuEngine表、列或数据库	使用其他用户创建的表、列或数据库，不同的场景需要不同的权限，例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 创建表，需要“建表”权限。</li><li>• 查询数据，需要“查询”权限。</li><li>• 插入数据，需要“插入”权限。</li></ul>

在一些特殊HetuEngine使用场景下，需要单独设置其他权限。

表 12-3 HetuEngine 授权注意事项

场景	用户需要的权限
创建HetuEngine数据库、表、外表，或者为已经创建的表或外表添加分区，且Hive用户指定数据文件保存在“/user/hive/warehouse”以外的HDFS目录。	需要此目录已经存在，客户端用户是目录的属主，且用户对目录拥有“读”、“写”和“执行”权限。同时用户对此目录上层的每一级目录都拥有“读”和“执行”权限。
操作Hive中所有的数据库和表。	需加入到supergroup用户组，并且授予“ADMIN”权限。

## 配置表、列和数据库的权限

启用MetaStore鉴权后，使用HetuEngine操作表或者数据库时，如果用户访问别人创建的表或数据库，需要授予对应的权限。为了实现更严格权限控制，HetuEngine也支持列级别的权限控制。如果要访问别人创建的表上某些列，需要授予列权限。

### 说明

- 在权限管理中，为了方便用户使用，授予数据库下表的任意权限将自动关联该数据库目录的HDFS权限。为了避免产生性能问题，取消表的任意权限，系统不会自动取消数据库目录的HDFS权限，但对应的用户只能登录数据库和查看表名。
- 若为角色添加或删除数据库的查询权限，数据库中的表也将自动添加或删除查询权限。此机制为Hive实现，HetuEngine与Hive保持一致。
- HetuEngine不支持struct数据类型中列名称含有特殊字符（除字母、数字、下划线外的其他字符）。如果struct类型中列名称含有特殊字符，在FusionInsight Manager的“角色”页面进行授权时，该列将无法正确显示。

操作步骤：

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤3** 单击“添加角色”，输入“角色名称”和“描述”。

**步骤4** 在“配置资源权限”列表，选择“待操作的集群名称 > Hive”，设置角色权限，请参见表12-4。

- “Hive管理员权限”：Hive管理员权限。
- “Hive读写权限”：Hive数据表管理权限，可设置与管理已创建的表的数据操作权限。

#### 说明

- Hive角色管理支持授予管理员权限、访问表和视图的权限，不支持数据库的授权。
- Hive管理员权限不支持管理HDFS的权限。
- 如果数据库中的表或者表中的文件数量比较多，在授权时可能需要等待一段时间。例如表的文件数量为1万时，可能需要等待2分钟。

表 12-4 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置在默认数据库中，查询其他用户表的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“视图名称”的表格中单击“Hive读写权限”。</li><li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li><li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“查询”。</li></ol>
设置在默认数据库中，导入数据到其他用户表的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“视图名称”的表格中单击“Hive读写权限”。</li><li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li><li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“删除”和“插入”。</li></ol>

**步骤5** 单击“确定”完成，返回“角色”页面。

#### 说明

角色创建完成后，可参考[创建HetuEngine用户](#)创建HetuEngine用户，并为其赋予相关角色权限。

----结束

SQL语句在HetuEngine中进行处理对应的权限要求如表12-5所示。

表 12-5 使用 HetuEngine 表、列或数据

操作场景	用户需要的权限
DESCRIBE TABLE	查询 ( Select )
ANALYZE TABLE	查询 ( Select )、插入 ( Insert )

操作场景	用户需要的权限
SHOW COLUMNS	查询 ( Select )
SHOW TABLE STATUS	查询 ( Select )
SHOW TABLE PROPERTIES	查询 ( Select )
SELECT	查询 ( Select )
EXPLAIN	查询 ( Select )
CREATE VIEW	查询 ( Select )、Select授权 ( Grant Of Select )、建表 ( Create )
CREATE TABLE	建表 ( Create )
ALTER TABLE ADD PARTITION	插入 ( Insert )
INSERT	插入 ( Insert )
INSERT OVERWRITE	插入 ( Insert )、删除 ( Delete )
ALTER TABLE DROP PARTITION	需要授予Table级别的修改 ( Alter )、删除 ( Delete ) 和 Column级别的查询 ( Select ) 权限
ALTER DATABASE	Hive管理员权限 ( Hive Admin Privilege )

## 12.2.4 HetuEngine 使用代理用户鉴权

HetuEngine支持使用FusionInsight Manager用户认证时通过客户自有用户（代理用户）使用Ranger鉴权的能力。即在使用HetuEngine客户端时，通过`--session-user`来指定代理用户。

创建认证用户或代理用户请参考[创建HetuEngine用户](#)。

启用Ranger鉴权并为代理用户配置操作数据源的数据库、表、列的管理权限，具体操作请参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）
  - a. 使用`kinit`指定认证用户（需为HetuEngine管理员用户，并额外添加`supergroup`用户组才能代理其他用户鉴权），如`hetuadmin1`。  
**kinit hetuadmin1**  
根据提示输入用户密码，首次登录需重置密码。
  - b. 再使用`--session-user`指定代理用户，如`user1`。  
**hetu-cli --session-user user1**
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

使用`--user`指定认证用户（需拥有`hetuuser`用户组才能代理其他用户鉴权），如`user`；使用`--session-user`指定代理用户，如`user1`。

**hetu-cli --user user --session-user user1**

## 📖 说明

该功能不适用于HiveMetastore数据源鉴权与多用户映射共存的场景。

# 12.3 创建 HetuEngine 用户

## 操作场景

安全模式的集群，在使用HetuEngine服务前，需集群管理员创建用户并指定其操作权限以满足业务使用需求。

HetuEngine用户分为管理员用户和普通用户，系统默认的HetuEngine管理员用户组为“hetuadmin”，HetuEngine普通用户对应用户组为“hetuuser”。

- 关联了“hetuadmin”用户组的用户可获得HetuEngine的HSConsole WebUI界面和HetuEngine计算实例WebUI的运维管理员权限。
- 关联了“hetuuser”用户组的用户可获得SQL执行权限。可以访问HSConsole WebUI界面，查看当前用户关联租户的集群信息以及所有数据源的基本信息，可以访问计算实例的WebUI界面，并对当前用户的SQL有查询和运维的权限。

启用了Ranger鉴权时，如果用户创建后需要继续为用户配置操作数据源的数据库、表、列的管理权限，请参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。

## 前提条件

在使用HetuEngine服务请确保已提前规划并创建HetuEngine用户待关联的租户。

## 操作步骤

### 创建HetuEngine管理员用户

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。
- 步骤3 填写“用户名”，例如“hetu\_admin”。
- 步骤4 设置“用户类型”，选择“人机”。
- 步骤5 填写“密码”和“确认新密码”。
- 步骤6 在“用户组”，单击“添加”，为该用户添加“hive”、“hetuadmin”、“hadoop”、“hetuuser”、“yarnviewgroup”用户组。
- 步骤7 在“主组”下拉列表，选择“hive”作为主组。
- 步骤8 在“角色”，单击“添加”，为该用户绑定“default”、“System\_administrator”以及待关联的租户角色权限。
- 步骤9 单击“确定”，完成HetuEngine管理员用户创建。

----结束

### 创建HetuEngine普通用户

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。

**步骤3** 填写“用户名”，例如“hetu\_test”。

**步骤4** 设置“用户类型”，选择“人机”。

**步骤5** 填写“密码”和“确认新密码”。

**步骤6** 在“用户组”，单击“添加”，为该用户添加“hetuuser”用户组。

#### 说明

- MRS集群中HetuEngine服务默认启用了Ranger鉴权，HetuEngine普通用户只需关联“hetuuser”用户组即可。如果关闭了Ranger鉴权，必须给用户同时关联“hive”用户组并将其设置为主组，否则可能无法正常使用HetuEngine服务。
- 启用了Ranger鉴权时，如果用户创建后需要继续为用户配置操作数据源的数据库、表、列的管理权限，请参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。

**步骤7** 在“角色”，单击“添加”，为该用户绑定“default”或者待关联的租户角色权限。

**步骤8** 单击“确定”，完成HetuEngine普通用户创建。

----结束

## 12.4 创建 HetuEngine 计算实例

### 操作场景

本章节指导用户新创建HetuEngine计算实例。计算实例创建成功后，停止集群前需手动停止计算实例；重启集群后，要使用集群中的计算实例，需要手动启动计算实例。

单个租户可以创建多个计算实例，多个计算实例负载均衡，可以提高性能及容错能力。

### 前提条件

- 已创建用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，如**hetu\_user**，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。
- 已在待操作集群创建所需租户。请确保修改HetuEngine计算实例配置时，对应的租户有足够的内存和CPU资源。

#### 说明

- 创建HetuEngine计算实例时必须使用“叶子租户”类型的租户，只有叶子租户的队列才能提交Yarn任务。
- 为了避免资源竞争带来的不确定性因素，建议为HetuEngine使用的租户创建独立资源池。
- HetuEngine计算实例启动依赖Python3，需确保集群所有节点已安装Python3，并在“/usr/bin/”目录下添加Python软连接，可参考[如何处理计算实例启动失败报错Python不存在](#)。
- HetuEngine服务处于正常运行状态。

### 操作步骤

**步骤1** 使用**hetu\_user**登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤3** 选择“计算实例 > 创建配置”，参考如下配置计算实例。

1. 配置“基本配置”，参数配置请参考[表12-6](#)。

**表 12-6** 基本配置说明

参数	描述	取值样例
所属租户	实例所属租户，新建计算实例只能选择无计算实例的租户。	在“所属租户”下拉列表中选择。
实例部署超时时间(秒)	通过Yarn Service部署启动计算实例的超时时间。从启动计算实例开始计时，当超过该时间后，如果计算实例仍在“创建中”或“启动中”，则该计算实例状态会显示为“错误”，同时会停止Yarn上正在创建或启动中的计算实例。	300 取值范围： 1~2147483647
实例数量	在当前所属租户下创建的计算实例个数。	1 取值范围：1-50

2. 配置“Coordinator容器资源配置”，参数配置请参考[表12-7](#)。

**表 12-7** Coordinator 容器资源配置参数说明

参数	描述	取值样例
容器内存(MB)	Yarn分配给计算实例Coordinator的单个Container的内存大小，单位：MB。	默认值：5120 取值范围： 1~2147483647
vcore	Yarn分配给计算实例Coordinator的单个Container的CPU(vcore)数量。	默认值：1 取值范围： 1~2147483647
数量	Yarn分配给计算实例Coordinator的Container的数量。	默认值：2 取值范围：1~3
JVM	登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置”，在“全部配置”页签搜索“extraJavaOptions”，属于“coordinator.jvm.config”参数文件内该参数的值即为JVM的参数取值。	-

3. 配置“Worker容器资源配置”，参数配置请参考[表12-8](#)。

表 12-8 Worker 容器资源配置参数说明

参数	描述	取值样例
容器内存(MB)	Yarn分配给计算实例Worker的单个Container的内存大小，单位：MB。	默认值：10240 取值范围： 1~2147483647
vcore	Yarn分配给计算实例Worker的单个Container的CPU(vCore)数量。	默认值：1 取值范围： 1~2147483647
数量	Yarn分配给计算实例Worker的Container的数量。	默认值：2 取值范围：1~256
JVM	登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置”，在“全部配置”页签搜索“extraJavaOptions”，属于“worker.jvm.config”参数文件内该参数的值即为JVM的参数取值。	-

4. 配置“高级配置”参数，参数配置请参考[表12-9](#)。

表 12-9 高级配置参数说明

参数	描述	取值样例
查询内存占比	节点查询内存占jvm内存的比例，默认值0.7。当参数等于0时计算功能关闭，且JVM配置中-Xmx值需满足大于或者等于Coordinator或者Worker配置的memory.heap-headroom-per-node与query.max-memory-per-node之和。	0.7
是否开启动态伸缩	若开启动态伸缩，可以在不重启实例的情况下，增加或者减少Worker数量；开启后可能会影响实例性能。多实例模式下，无法开启动态伸缩功能。开启动态伸缩参数介绍见 <a href="#">配置Worker节点数量</a> 章节。	-
是否开启维护实例	如果要启动物化视图的自动刷新能力，必须存在一个被设置为维护实例的计算实例，且全局唯一。存在多个计算实例时，仅有一个计算实例用作维护实例。	-

5. 配置“自定义配置”参数。用户可以添加自定义参数到指定的参数文件中。单击“参数文件”下拉列表选择指定的参数文件：
- 单击“增加”可以增加自定义配置参数。
  - 单击“删除”可以删除已增加的自定义配置参数。
  - 可通过选择“参数文件”为“resource-groups.json”来配置资源组机制，资源组配置参数请参考[表12-10](#)，详细说明请参考[配置资源组](#)。

表 12-10 资源组配置参数说明

参数	描述	取值样例
resourcegroups	集群的资源管理组配置，参数文件下拉列表要选择“resource-groups.json”。	<pre>{   "rootGroups": [{     "name": "global",     "softMemoryLimit": "100%",     "hardConcurrencyLimit": 1000,     "maxQueued": 10000,     "killPolicy": "no_kill"   }],   "selectors": [{     "group": "global"   }] }</pre>

### 说明

- 对于“coordinator.config.properties”、“worker.config.properties”、“log.properties”和“resource-groups.json”参数文件，用户配置自定义参数后，如果该自定义参数名称在指定的参数文件中已经存在，那么会使用自定义参数值替换参数文件中原有参数的值。如果不存在，则添加自定义参数到指定的参数文件中。
  - killPolicy: 当查询提交给Worker后，如果总内存使用量超过softMemoryLimit，可选择一种策略终止正在运行的查询，策略如下所示。
    - no\_kill (默认值): 不终止查询。
    - recent\_queries: 根据执行顺序的倒序终止查询。
    - oldest\_queries: 根据执行顺序终止查询。
    - finish\_percentage\_queries: 根据查询执行百分比终止查询。执行百分比最小的查询将首先被终止。
    - high\_memory\_queries: 根据内存使用量终止查询。具有较高内存使用量的查询将首先被终止，以便在查询终止次数最少的情况下，释放更多内存。当两个查询的内存使用量都在限制的10%以内，则进度慢（执行的百分比）的查询被终止，同时两个查询在完成百分比方面的差异在5%以内，则内存使用量大的查询被终止。
6. 确定配置完成后是否立即启动实例：
- 是，配置完成后立即启动实例。
  - 否，配置完成后需手动启动实例。

**步骤4** 单击“确定”，等待实例配置完成。

----结束

### 计算实例维护操作注意事项

- 当HetuEngine服务处于重启或者滚动重启过程中，请勿通过HSConsole对HetuEngine计算实例进行“创建”、“启动”、“停止”和“删除”等运维操作。
- 同时处于启动中、创建中、删除中、停止中、扩容中、缩容中或滚动重启中等状态的计算实例个数默认最多为10个，超过10个的计算实例运维操作会在后台进入等待状态。若需要修改并发处理个数，可在Manager界面，选择“HetuEngine > 配置 > 全部配置”，搜索并调整参数“hsbroker.event.task.executor.threads”的值。

- HetuEngine计算实例重启注意事项
  - 当HetuEngine计算实例处于重启或者滚动重启过程中，请勿对HetuEngine服务和HetuEngine WebUI界面的数据源进行变更操作，包括修改配置，重启等操作。
  - 如果计算实例只有1个Coordinator或者Worker，请勿对计算实例进行滚动重启。
  - 如果Worker的数量大于10个，实例滚动重启的时间可能会超过200分钟，期间请勿做其他运维操作。
  - 计算实例滚动重启过程HetuEngine会释放Yarn资源并且重新申请，请保证滚动重启过程中Yarn资源的CPU和内存空闲资源足够启动Worker总数量20%的Worker，及该期间Yarn资源不被其他任务抢占，否则会导致实例滚动重启失败。  
Yarn资源：登录FusionInsight Manager，选择“租户资源 > 租户资源管理”，在“资源配额”中查看队列的空余资源信息。  
单个Worker的CPU和内存资源：使用用于访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面，单击对应实例所在行“操作”列中的“配置”，在“Worker容器资源配置”中查看容器内存和vcore。
  - 滚动重启过程中，请保证Yarn队列的Coordinator或者Worker的Application Manager（am）运行平稳。
- HetuEngine计算实例重启异常处理
  - 如果滚动重启期间Yarn队列的Coordinator或者Worker的Application Manager（am）发生重启，可能会导致计算实例发生异常，需要停止计算实例，然后启动计算实例进行恢复。
  - 计算实例滚动重启失败后，实例处于亚健康的状态，可能会有Coordinator或者Worker配置不一样或者数量不一样的情况，计算实例的亚健康状态不会自动恢复，需要手动检查确认和恢复，或者再次执行滚动重启操作，或者执行停止计算实例再启动操作。

## 计算实例状态说明

计算实例创建成功后，可在“计算实例”页签查看当前已创建的实例信息，包括实例所属租户名、对应实例数量、实例状态和资源总量等，实例状态信息如下：

图 12-1 计算实例状态

● 1 ● 0 ● 2 ● 0

- 绿色图标：实例处于运行中或亚健康状态。
- 红色图标：实例故障。
- 灰色图标：实例已停止、待启动。
- 蓝色图标：实例处于其他状态，包括扩容中、缩容中、滚动重启中、创建中、启动中、安全启动中、停止中、安全停机中、删除中、已删除、停止中等。

## 12.5 管理 HetuEngine 计算实例

## 12.5.1 配置资源组

### 资源组介绍

资源组机制从资源分配的角度控制实例的整体查询负载，并可以对查询实施排队策略。可以在一个计算实例资源下创建多个资源组，并且每个提交的查询将分配给一个特定的资源组执行。在资源组执行新查询之前，将检查当前资源组的资源负载是否超过实例分配给它的资源量。如果超过，则将阻止新到达的查询，使其处于排队状态，甚至直接拒绝它。

### 资源组使用场景

通过资源组可以实现计算实例内的资源管理。对不同用户、不同查询分配不同的资源组，可以起到资源隔离的作用，避免单个用户或查询独占计算实例的资源，也能通过资源组件的权重优先级配置保障重要任务优先执行。典型资源组使用场景如表12-11所示。

表 12-11 典型资源组使用场景

典型场景	解决方案
随着使用计算实例的业务团队的增加，当某个团队的任务更加重要并且不想执行查询时没有资源。	每个团队分配一个指定的资源组；重要任务分配到资源较多的资源组；保证子资源组的占比和小于等于100%时，可保证某一个队列的资源不被其他资源组抢占，类似于静态化分资源。
当实例资源负载很高时，两个用户同时提交一个查询。一开始，两个查询都在排队。当有空闲资源时，可以调度特定用户的查询首先获取到资源。	两个用户分配不同的资源组，重要的任务可以分配到权重高或优先级高的资源组，调度策略由schedulingPolicy配置，不同的调度策略，会有不同的资源分配顺序。
对于即席查询和批量查询，可以根据不同的SQL类型进行更合理的资源分配。	可以对不同的查询类型，比如EXPLAIN、INSERT、SELECT和DATA_DEFINITION等类型，匹配到不同的资源组，分配不同的资源来执行查询。

### 启用资源组

在创建计算实例的时候，增加参数文件“resource-groups.json”的自定义配置参数，具体操作请参见[创建HetuEngine计算实例](#)中的[步骤3.5](#)。

### 资源组属性

资源组属性配置请参见[表12-12](#)。

表 12-12 资源组属性

配置项	必选/ 可选	配置说明
name	必选	资源组名称。
maxQueued	必选	最大排队查询数，当达到此阈值后，新的查询将被拒绝。
hardConcurrencyLimit	必选	最大运行查询数。
softMemoryLimit	可选	资源组最大内存使用量，当达到此阈值后，新任务进入排队；可以指定为固定值（如，10GB）或百分比（如，集群内存的10%）。
softCpuLimit	可选	在一个周期内（参见 <a href="#">全局属性</a> 的cpuQuotaPeriod参数）可以使用CPU的时间，必须同时指定hardCpuLimit参数，在达到该阈值后，该资源组内占据最大CPU资源的查询的CPU资源会被减少。
hardCpuLimit	可选	在一个周期内可以使用的最大CPU时间。
schedulingPolicy	可选	指定查询从排队到运行状态的调度策略。 <ul style="list-style-type: none"><li>• fair ( default ) 当一个资源组下，有几个子资源组都同时有排队的查询，这些子资源组间按照定义的顺序，轮流获得资源，同一个子资源组的查询按照先来先执行的规则获取资源。</li><li>• weighted_fair 采取这种策略的每一个资源组会配置一个属性 schedulingWeight，每个子资源组会计算一个比值：<math>\text{当前子资源组查询数量} / \text{schedulingWeight}</math>。比值越小的子资源组越先得到资源。</li><li>• weighted 默认值为1，子资源组的schedulingWeight越大，越先得到资源。</li><li>• query_priority 所有的子资源组都要配置为query_priority，排队的查询严格按照指定的query_priority大小顺序来进行获取资源。</li></ul>
schedulingWeight	可选	该分组的权重，见schedulingPolicy，默认为1。
jmxExport	可选	如果为true，则组统计信息将被导出到JMX中进行监控，默认为false。
subGroups	可选	子分组列表。

配置项	必选/可选	配置说明
killPolicy	可选	<p>当查询提交给Worker后，如果总内存使用量超过softMemoryLimit，可选择一种策略终止正在运行的查询，策略如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>no_kill（默认值）：不终止查询。</li> <li>recent_queries：根据执行顺序的倒序终止查询。</li> <li>oldest_queries：根据执行顺序终止查询。</li> <li>finish_percentage_queries：根据查询执行百分比终止查询。执行百分比最小的查询将首先被终止。</li> <li>high_memory_queries：根据内存使用量终止查询。具有较高内存使用量的查询将首先被终止，以便在查询终止次数最少的情况下，释放更多内存。当两个查询的内存使用量都在限制的10%以内，则进度慢（执行的百分比）的查询被终止，同时两个查询在完成百分比方面的差异在5%以内，则内存使用量大的查询被终止。</li> </ul>

## 选择器规则

选择器按顺序进行匹配，将使用第一个匹配到的资源组，一般来说建议配置一个默认资源组，如果没有设置默认资源组，而又不符合其他资源组选择器条件则查询会被拒绝。选择器规则参数配置请参见[表12-13](#)。

表 12-13 选择器规则

配置项	必选/可选	配置说明
user	可选	匹配用户名的正则表达式。
source	可选	匹配请求源，参见 <a href="#">选择器属性的配置</a> 中--source选项的配置值。
queryType	可选	<p>配置任务类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DATA_DEFINITION：更改/创建/删除模式/表/视图的元数据的查询，以及管理预准备语句、权限、会话和事务的查询。</li> <li>DELETE：DELETE查询。</li> <li>DESCRIBE：DESCRIBE、DESCRIBE INPUT、DESCRIBE OUTPUT和SHOW查询。</li> <li>EXPLAIN：EXPLAIN查询。</li> <li>INSERT：插入和CREATE TABLE AS查询。</li> <li>SELECT：SELECT查询。</li> </ul>

配置项	必选/可选	配置说明
clientTags	可选	匹配客户端标签，每个标签都必须在用户提交任务的标签列表里，参见 <a href="#">选择器属性的配置</a> 中--client-tags选项的配置值。
group	必选	在其中运行查询的资源组。

## 全局属性

全局属性配置请参见[表12-14](#)。

表 12-14 全局属性

配置项	必选/可选	配置说明
cpuQuotaPeriod	可选	CPU配额生效的时间段，与 <a href="#">资源组属性</a> 的softCpuLimit以及hardCpuLimit结合使用。

## 选择器属性的配置

数据源名称（source）可设置如下：


- CLI：使用--source选项。
- JDBC：在Connection实例上设置ApplicationName客户端信息属性。

客户端标签（clientTags）的设置方式如下：

- CLI：使用--client-tags选项。
- JDBC：在Connection实例上设置ClientTags client info属性。

## 配置示例

图 12-2 配置示例



如图12-2所示：

- 对于global资源组而言，最多可同时运行100个查询，有1000查询处于排队状态，在它下面有三个子资源组：data\_definition、adhoc 和 pipeline；
- pipeline资源组下每一个用户最多可同时运行5个查询，占用pipeline资源组50%的内存资源，其组内默认采用fair的调度策略，所以是按照先来先执行的顺序执行；
- 为了充分利用实例资源，各个子资源组的内存配额的总和可大于父资源组，比如global资源组(80%)+admin(100%)=180%>100%。

在下面的示例配置中，存在多个资源组，其中一些资源组是模板。模板允许HetuEngine管理员动态构建资源组树。例如，在pipeline\_\${USER}组中，\${USER}将扩展为提交查询的用户名称。\${SOURCE}也支持，后续会扩展到提交查询的来源。也可以在source表达式和user正则表达式中使用自定义命名变量。

资源组选择器示例如下：

```
"selectors": [{
  "user": "bob",
  "group": "admin"
},
{
  "source": ".*pipeline.*",
  "queryType": "DATA_DEFINITION",
  "group": "global.data_definition"
},
{
  "source": ".*pipeline.*",
  "group": "global.pipeline.pipeline_${USER}"
},
{
  "source": "jdbc#(?<toolname>.*)",
  "clientTags": ["hipri"],
  "group": "global.adhoc.bi-${toolname}.${USER}"
},
{
  "group": "global.adhoc.other.${USER}"
}]
```

有四个选择器用于定义在哪个资源组中运行查询：

- 第一个选择器匹配来自bob的查询，并将它们放在admin组中。
- 第二个选择器匹配来自包括pipeline的源名称的所有数据定义（DDL）查询，并将它们放在global.data\_definition组中。这有助于减少此类查询的排队时间，因为它们预计速度很快。
- 第三个选择器匹配来自包括pipeline的源名称的查询，并将它们放在global.pipeline组下动态创建的单用户管道组中。
- 第四个选择器匹配来自BI工具的查询，BI工具有一个源与正则表达式jdbc#(?\*)匹配，并且客户端提供的标签是hi-pri的超集。这些查询被放置在global.adhoc组下动态创建的子组中。动态子组将基于命名变量toolname创建，该命名变量从源的正则表达式中提取。假设有一个源为jdbc#powerfulbi，用户为kayla，客户端标签为hipri和fast的查询。此查询将被路由到global.adhoc.bi-powerfulbi.kayla资源组。
- 最后一个选择器是一个默认选择器，它将所有尚未匹配的查询放入该资源组。

这些选择器一起实现以下策略：

- bob是HetuEngine管理员用户，可以同时运行50个查询。查询将根据用户提供的优先级运行。

- 对于剩余用户：
  - 同时运行的查询总数不能超过100个。
  - 使用源pipeline最多可以运行5个并发的DDL查询。查询按FIFO顺序运行。
  - 非DDL查询将在global.pipeline组下运行，总并发数为45，每用户并发数为5。查询按FIFO顺序运行。
  - 对于BI工具，每个工具最多可以运行10个并发查询，每个用户最多可以运行3个。如果总需求超过10个限制，运行查询最少的用户将获得下一个并发槽。这项策略使得资源争夺时更加公平。
  - 所有剩余的查询都放在global.adhoc.other下的每个用户组中，该组行为类似。

#### 查询匹配选择器的说明：

- 如上每一个大括号代表一个匹配资源组的选择器selector，这里一共配置了5个选择器以匹配上面的5个资源组：

```
admin
global.data_definition
global.pipeline.pipeline_${USER}
global.adhoc.bi-${toolname}.${USER}
global.adhoc.other.${USER}
```
- 要全部满足当前selector全部条件，才可放进当前队列执行。比如amy用户使用jdbc方式提交的查询，如果没有配置clientTags，是不能够分配到资源组global.adhoc.bi-\${toolname}.\${USER}对应的资源；
- 当一个查询能同时满足两个selector时，会匹配第一个满足要求的selector。比如bob用户提交一个source为pipeline的DATA\_DEFINITION类型的job，只会匹配到资源组admin对应的资源，而非global.data\_definition对应的资源；
- 当前4个selector都没有匹配上，会使用最后一个selector指定的资源组global.adhoc.other.\${USER}的资源。该资源组相当于起到一个默认资源组的作用，如果没有设置默认资源组，而又不符合其他资源组选择器条件则会被拒绝执行。

如下是完整样例：

```
{
  "rootGroups": [{
    "name": "global",
    "softMemoryLimit": "80%",
    "hardConcurrencyLimit": 100,
    "maxQueued": 1000,
    "schedulingPolicy": "weighted",
    "jmxExport": true,
    "subGroups": [{
      "name": "data_definition",
      "softMemoryLimit": "10%",
      "hardConcurrencyLimit": 5,
      "maxQueued": 100,
      "schedulingWeight": 1
    }],
  },
  {
    "name": "adhoc",
    "softMemoryLimit": "10%",
    "hardConcurrencyLimit": 50,
    "maxQueued": 1,
    "schedulingWeight": 10,
    "subGroups": [{
      "name": "other",
      "softMemoryLimit": "10%",
      "hardConcurrencyLimit": 2,
      "maxQueued": 1,
      "schedulingWeight": 10,
    }],
  }
]
```

```

"schedulingPolicy": "weighted_fair",
"subGroups": [{
  "name": "${USER}",
  "softMemoryLimit": "10%",
  "hardConcurrencyLimit": 1,
  "maxQueued": 100
}]
},
{
  "name": "bi-${toolname}",
  "softMemoryLimit": "10%",
  "hardConcurrencyLimit": 10,
  "maxQueued": 100,
  "schedulingWeight": 10,
  "schedulingPolicy": "weighted_fair",
  "subGroups": [{
    "name": "${USER}",
    "softMemoryLimit": "10%",
    "hardConcurrencyLimit": 3,
    "maxQueued": 10
  }]
}]
},
{
  "name": "pipeline",
  "softMemoryLimit": "80%",
  "hardConcurrencyLimit": 45,
  "maxQueued": 100,
  "schedulingWeight": 1,
  "jmxExport": true,
  "subGroups": [{
    "name": "pipeline_${USER}",
    "softMemoryLimit": "50%",
    "hardConcurrencyLimit": 5,
    "maxQueued": 100
  }]
}]
},
{
  "name": "admin",
  "softMemoryLimit": "100%",
  "hardConcurrencyLimit": 50,
  "maxQueued": 100,
  "schedulingPolicy": "query_priority",
  "jmxExport": true
}],
"selectors": [{
  "user": "bob",
  "group": "admin"
}],
{
  "source": ".*pipeline.*",
  "queryType": "DATA_DEFINITION",
  "group": "global.data_definition"
},
{
  "source": ".*pipeline.*",
  "group": "global.pipeline.pipeline_${USER}"
},
{
  "source": "jdbc#(?<toolname>.*)",
  "clientTags": ["hipri"],
  "group": "global.adhoc.bi-${toolname}.${USER}"
},
{
  "group": "global.adhoc.other.${USER}"
}],
"cpuQuotaPeriod": "1h"
}

```

## 12.5.2 配置 Worker 节点数量

### 操作场景

在HetuEngine的WebUI界面，可以对计算实例的Worker节点个数进行调整，实现计算实例在资源不够时扩充资源，资源空闲时释放资源。其中包含手动扩缩容和自动扩缩容两种方式进行Worker个数调整。

### 前提条件

已创建好用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

#### 📖 说明

- 实例在扩缩容中时，原有业务不受影响，实例仍可以正常使用。
- 实例动态扩缩容存在一定滞后性，旨在实现长时间周期内资源消耗的平滑调整，不能实时响应当前正在运行SQL任务对可用资源的需求。
- 实例进行动态扩缩容后，HSConsole页面上实例配置处显示的Worker个数会保持初始设置的值，不随动态扩缩容个数变化而改变。
- 实例开启动态扩缩容后，重启HSBroker和Yarn服务会影响扩缩容功能，如需重启，建议先关闭实例的动态扩缩容功能。
- 进行计算实例扩容时，需要当前队列有足够的资源进行扩容，否则扩容无法达到预期，并影响后续缩容操作。
- 手动扩缩容可以设置超时时间，通过在Manager界面，选择“HetuEngine > 配置 > 全部配置”，搜索“application.customized.properties”，增加“yarn.hetuserver.engine.flex.timeout.sec”参数，值默认值为“300”（单位秒）。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 在“计算实例”页签，在待操作的实例所属租户所在行的“操作”列单击“配置”，进入“配置实例”页签。
  - 如需手动扩缩容，修改配置界面中“Worker容器资源配置”中的“数量”的值，单击“确定”，此计算实例会进入“扩容中”或者“缩容中”状态，待扩缩容完成，计算实例状态恢复至“运行中”。
  - 如需自动扩缩容，将“高级配置”中的“是否开启动态伸缩”开关置于“是”，并参考[表12-15](#)配置参数，开启动态伸缩：

#### 📖 说明

处于“运行中”的计算实例会即时根据设置的动态伸缩参数进行扩缩容；其他状态的计算实例仅保存配置，保存的配置将在计算实例重启时生效。

表 12-15 动态伸缩参数说明

参数	描述	取值样例
负载采集周期	每进行一次实例负载采集间隔的时间。单位：秒。	10
扩容阈值	当实例资源的使用率在伸缩决策周期内的平均值都超过此阈值，实例自动启动扩容操作。	0.9
扩容量	当实例启动扩容时，每次扩容的Worker数量。	1
扩容决策周期	决策实例是否需要扩容的时间周期。单位：秒。	200
扩容超时时间	扩容操作的超时时间。单位：秒。	400
缩容阈值	当实例资源的使用率在伸缩决策周期内的平均值都超过此阈值，实例自动启动缩容操作。	0.1
缩容量	当实例启动缩容时，每次缩容的Worker数量。	1
缩容决策周期	决策实例是否需要缩容的时间周期。单位：秒。	300
缩容超时时间	缩容操作的超时时间。单位：秒。	600

**步骤4** 配置完成后单击“确定”。

----结束

## 12.5.3 配置 HetuEngine 维护实例

### 操作场景

维护实例是承担自动化任务的一种特殊的计算实例，主要负责物化视图的自动刷新、自动创建和自动删除。

一个集群只能有一个计算实例被设置为维护实例，也可以同时承担计算实例的业务。一个租户存在多个计算实例时，仅有一个计算实例用作维护实例。

### 前提条件

- 已创建好用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。
- 待配置的计算实例状态需为“已停止”状态。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用用于访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤3** 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤4** 在“计算实例”页签，在待操作的实例所属租户所在行的“操作”列单击“配置”，进入“配置实例”页签。

**步骤5** 查看“高级配置”的“是否开启维护实例”是否处于“是”，否则修改为“是”。

**步骤6** 修改完成后，将“立即启动”置为“是”，单击“确定”。

---结束

## 12.5.4 配置 Coordinator 运行的节点范围

默认情况下，Coordinator和Worker节点会随机启动在Yarn的NodeManager节点上，若需要开放端口，需要开放所有NodeManager节点的端口。HetuEngine利用Yarn的资源标签提供了限制Coordinator在指定NodeManager节点上运行的方案。

### 前提条件

已创建好用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，用户创建具体操作请参见[创建 HetuEngine用户](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 配置Yarn参数指定scheduler处理PlacementConstraints。

1. 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，搜索参数“yarn.resourcemanager.placement-constraints.handler”，并将其“值”设置为“scheduler”，单击“保存”并确定，保存配置。
2. 单击“实例”，勾选ResourceManager实例（主、备实例都需要重启），选择“更多 > 重启实例”重启Yarn的ResourceManager实例，等待实例重启成功。

**步骤3** 配置资源标签。

1. 选择“租户资源 > 资源池”，单击“添加资源池”。
2. 选择集群，输入名称和资源标签，如“pool1”，勾选对应主机，单击 **>>** 将选中主机添加入新的资源池，单击“确定”。

**步骤4** 配置HetuEngine参数开启Coordinator放置策略，输入节点资源标签。

1. 选中“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”，配置如下参数，单击“保存”保存配置。

表 12-16 HetuEngine 参数配置

参数	值
yarn.hetuserver.engine.coordinator.placement.enabled	true
yarn.hetuserver.engine.coordinator.placement.label	<a href="#">步骤3</a> 中创建的资源标签（如：pool1）

2. 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”，等待HetuEngine服务重启成功。


**步骤5** 重启HetuEngine计算实例。

1. 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

2. 停止正在运行的计算实例，然后单击待操作实例所在行的“操作”列的“启动”，启动HetuEngine计算实例。

#### 步骤6 查看Coordinator运行的节点范围。

1. 返回Manager页面。
2. 选择“集群 > 服务 > Yarn”，在概览页签下的“基本信息”区域，单击“ResourceManager WebUI”后的链接。
3. 在左侧导航栏选择“Cluster > Nodes”，可以查看Coordinator启动在步骤3设置的资源池节点上。



pool1	/default/rack0	RUNNING	zuz1	Mon Sep 13 15:34:23 +0800	1	coordinator(1)	5 GB	11 GB	1	7	0
-------	----------------	---------	------	---------------------------	---	----------------	------	-------	---	---	---

----结束

## 12.5.5 导入导出计算实例配置

### 操作场景

在HetuEngine的WebUI界面，可以导入/导出实例配置文件、下载实例配置模板。

### 前提条件

已创建好用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

### 操作步骤

- 步骤1 使用可访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3 单击“计算实例”：
  - 导入实例配置文件：单击“导入”，在本地选择JSON格式的实例配置文件后，单击“打开”。

#### 须知

导入导出功能，仅保存计算实例的配置，不保存实例ID、名称、开始时间、结束时间、状态等信息，重新导入后，这些信息将会重新生成。

- 导出实例配置文件：勾选待导出的实例，然后单击“导出”，可将当前实例配置文件导出至本地。

----结束

## 12.5.6 查看实例监控页面

### 操作场景

在HetuEngine的WebUI界面，可以查看指定业务的详细信息，包括每个SQL的执行情况。

### 前提条件

已创建好用于访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“计算实例”，单击待操作实例对应的租户名。
- 步骤4** 单击“WebUI”列的“LINK”链接，将在新页面展示计算实例任务监控页面信息。首次进入为“CLUSTER OVERVIEW”页面，可查看计算实例任务监控页面信息。

表 12-17 指标含义

指标	指标含义
Running Queries	当前实例并发执行的任务
Active Workers	当前实例中的有效Worker数量
ROWS/SEC	当前实例每秒处理的数据行数
Queued Queries	当前实例中等待队列中等待执行的任务数
RUNNABLE DRIVERS	当前实例中正在RUNNING的DRIVERS数量
BYTES/SEC	当前实例中每秒读取的数据量
Blocked Queries	当前实例中由于资源或其他原因被阻塞的任务数
RESERVED MEMORY (B)	当前实例中使用正在RUNNING状态的任务占用的内存
WORKER PARALLEISM	当前实例每秒每个Worker平均使用的CPU时间片时间
Avg CPU cycles per worker	当前实例每个Worker的平均CPU周期

- 步骤5** 通过“QUERY DETAILS”页面的State选项可以对查询任务进行筛选。

表 12-18 State 含义

State	含义
Running	查看当前正在运行中的任务
Queued	查看等待队列中等待执行的任务
Finished	查看执行完成的任务
Failed	查看执行失败的任务，并可以按照任务失败原因进行过滤

**步骤6** 单击任务编号，可以进一步查看任务的基本信息、资源占用情况、Stages划分、Tasks划分等信息，对于失败的任务，也可以在查询详情页面查看相关日志。

图 12-3 查看任务详情




图 12-4 任务资源使用情况




图 12-5 任务 Stages 划分





表 12-19 Stages 监控信息

监控项	含义
SCHEDULED TIME SKEW	代表当前Stage节点并发任务被调度的时间

监控项	含义
CPU TIME SKEW	可以判断是否存在Stage阶段并发任务是否存在计算倾斜

图 12-6 Tasks 划分（单击每个 stage 右边的小三角可见）



ID	Host	State	Rows	Rows/s	Bytes	Bytes/s	Elapsed	CPU Time	Mem	Peak Mem	
2.0.0	192.168.205.1	FINISHED	97	303M	6.21M	6.28G	132M	48.81s	2.19m	0B	375MB
2.1.0	192.168.201.11	FINISHED	97	174M	3.56M	4.53G	95.1M	48.81s	1.44m	0B	248MB
2.2.0	192.168.205.2	FINISHED	97	174M	3.56M	4.53G	95.0M	48.81s	1.92m	0B	264MB

表 12-20 Tasks 监控项

监控项	含义
ID	代表多阶段并发执行Task的ID，格式为StageID:TaskID
Host	代表当前任务在哪个Worker节点执行
State	当前任务执行的状态，主要状态PLANNED、RUNNING、FINISHED、CANCELED、ABORTED、FAILED
Rows	Task读取的总数据条数，单位为千（k）、百万（M），通过分析相同Stage阶段不同Task读取的条数可以快速判断当前任务是否存在数据倾斜
Rows/s	Task每秒钟读取的数据条数，通过分析相同Stage阶段不同Task每秒中读取数据条数可以快速判断节点是否存在网络带宽差异，定位是否节点网卡存在问题
Bytes	Task读取的数据量
Bytes/s	Task每秒中读取的数据量
Elapsed	Task执行时长
CPU Time	Task使用的CPU时间
Mem	Task内存
Peak Mem	Task峰值内存

**步骤7** 单击“Host”的链接，可以查看每个节点task资源占用情况。

图 12-7 Task 节点资源占用情况




表 12-21 节点资源监控指标

指标名称	含义
Node ID	节点ID
Heap Memory	最大堆内存大小
Processors	处理器个数
Uptime	运行时长
External Address	外部地址
Internal Address	内部地址
Process CPU Utilization	物理CPU使用率
System CPU Utilization	系统CPU使用率
Heap Utilization	堆内存使用率
Non-Heap Memory Used	非堆内存使用大小
Memory Usage Pool	当前Worker节点内存池大小

----结束

## 12.5.7 查看 Coordinator 和 Worker 日志

### 操作场景

在HetuEngine的WebUI界面，可以通过单击LogUI链接跳转至Yarn WebUI界面查看Coordinator和Worker日志。

## 前提条件

已创建好用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
  - 步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
  - 步骤3** 单击“计算实例”，选择对应租户名下待操作的计算实例。单击“LogUI”列的“Coordinator”或“Worker”，将在Yarn WebUI展示Coordinator和Worker日志。
- 结束

## 12.5.8 配置查询容错执行能力

### 操作场景

当集群中的节点因网络、硬件或软件问题发生故障时，在故障节点上运行的所有查询任务都将丢失。这可能会严重影响集群生产力并造成资源浪费，尤其对于长时间运行的查询影响较大。HetuEngine提供一种故障恢复机制，即容错执行能力。集群可通过自动重新运行受影响的查询或其组件任务来降低查询失败概率。可降低人工干预并提高了容错性，但会延长总执行时间。

当前支持如下两种容错执行机制：

- **QUERY级重试策略：**开启QUERY级别容错不会进行中间数据落盘，如果查询任务失败，将自动重试该查询任务的所有task。当集群的大部分工作由小查询组成时建议使用此策略。
- **TASK级重试策略：**开启TASK级别容错会默认配置HDFS作为交换区，将exchange中间数据落盘，如果查询任务失败，将重试失败的task。建议在执行大批量查询时使用此策略，集群可以更高效的重试查询中的小颗粒任务，而不是整个查询。

本示例介绍设置“TASK”重试策略容错执行机制。

### 使用须知

- 容错不适用于已损坏的查询或其他用户错误场景。例如：不会花费资源重试由于无法解析SQL而失败的查询任务。
- 不同数据源对SQL语句的容错支持能力存在差异：
  - 所有数据源都支持**读操作**的容错执行。
  - Hive数据源支持**写操作**的容错执行。
- 容错能力非常适合大批量查询，如果用户在容错集群上同时运行大量短时间小查询，则可能会遇到延迟。因此，建议处理批处理操作时使用专用的容错计算实例，与进行交互式查询的更高查询量的计算实例分开。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

- 步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 在“计算实例”页签，在待操作的实例所属租户所在行的“操作”列单击“配置”。
- 步骤4** 在“自定义配置”单击“增加”添加如下参数。

表 12-22 容错执行参数

参数	取值示例	参数文件	描述
retry-policy	TASK	<ul style="list-style-type: none"><li>coordinator.config.properties</li><li>worker.config.properties</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>容错执行重试策略。</li><li>取值范围：QUERY、TASK</li></ul>
task-retry-attempts-per-task	4	<ul style="list-style-type: none"><li>coordinator.config.properties</li><li>worker.config.properties</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>开启TASK容错时，在声明查询失败之前尝试重试单个任务的最大次数。</li><li>默认值：4</li></ul>
query-retry-attempts	4	<ul style="list-style-type: none"><li>coordinator.config.properties</li><li>worker.config.properties</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>开启QUERY容错时，在声明查询失败之前尝试重试查询的最大次数。</li><li>默认值：4</li></ul>
fault-tolerant-execution-task-memory	5GB	<ul style="list-style-type: none"><li>coordinator.config.properties</li><li>worker.config.properties</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>“retry-policy”设置为“TASK”时可配置该参数，不配置默认为5GB。节点会根据可用内存和估计的内存使用情况分配任务。</li><li>用于初始任务分配节点时的内存需求估计。值越大表明每个TASK预估使用的内存更大，但会导致集群并发能力变小，可根据实际业务情况动态调整。</li></ul>

- 步骤5** 添加完成后将“立即启动”置为“是”，单击“确定”。

**须知**

- 启用TASK容错模式后，会产生中间数据并缓存到文件系统中，过大的查询并发会对文件系统产生较大的磁盘压力。当前HetuEngine默认支持将中间数据缓冲至HDFS文件系统的临时目录中。存算分离场景对接OBS文件系统时，也能够支持TASK容错，但是中间数据仍然落盘至HDFS临时目录中。
- 集群默认会在查询结束时完成缓冲区文件清理，且每小时检测并清理存在超期1天的残留缓冲区文件，可通过如下操作关闭周期性清理功能：  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置 > HSBroker（角色） > 容错执行”，将参数“fte.exchange.clean.task.enabled”的值置为“false”并保存配置。单击“实例”，勾选所有HSBroker，选择“更多 > 重启实例”，根据界面提示重启实例以使配置生效。

----结束

## 12.6 使用 HetuEngine 客户端

### 操作场景

若计算实例未创建或未启动，通过登录HetuEngine客户端可主动创建或启动计算实例。该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用客户端管理计算实例。

HetuEngine提供服务级默认资源队列配置项，如果没指定租户信息，默认使用Yarn为用户指定的默认租户，可能出现多个用户都默认使用相同的租户队列，从而无法达到资源隔离的效果。

若用户需要进行资源隔离，将SQL分配给指定的资源队列来执行，来达到资源合理分配的目的时，可通过开启租户的严格校验模式来实现该需求，仅需配置“tenant.strict.mode.enabled”参数为“true”并在使用客户端时添加“--tenant”参数指定租户资源队列即可。

#### 📖 说明

- 开启租户的严格校验模式：  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”，搜索“tenant.strict.mode.enabled”，将参数的值选为“true”并保存。单击“实例”，勾选配置过期的角色实例，选择“更多 > 重启实例”，根据界面提示重启实例以使配置生效。
- 如果开启了租户的严格校验模式，使用HetuEngine的跨域功能，需要配置HetuEngine数据源的“hsfabric.local.tenant”参数，可参考[配置HetuEngine数据源](#)。

### 前提条件

- 已安装集群客户端。例如安装目录为“/opt/client”。
- 已创建具有Hive（关闭Ranger场景）、hetuuser和default队列权限的HetuEngine普通用户，例如**hetu\_test**。  
创建用户的具体操作请参考[创建HetuEngine用户](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录HetuEngine服务客户端所在节点，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 根据集群认证模式，完成HetuEngine客户端登录。

- 安全模式：执行以下命令，完成用户认证并登录HetuEngine客户端。

```
kinit hetu_test
```

```
hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default
```

- 普通模式：执行以下命令，登录HetuEngine客户端。

```
hetu-cli --catalog hive --tenant default --schema default --user hetu_test
```

#### 📖 说明

`hetu_test`是一个至少具备“--tenant”指定租户角色的业务用户，且不能是操作系统用户。

参数说明：

- `--catalog`：（可选）指定的数据源名称。
- `--tenant`：指定集群启动的租户资源队列，不指定为租户的默认队列。使用此参数时，业务用户需要具有该租户对应角色的权限。
  - 可选：未启用租户的严格校验模式。
  - 必选：启用了租户的严格校验模式。
- `--schema`：（可选）指定要访问数据源下的schema名称。
- `--user`：（普通模式下必选）指定要登录客户端执行业务的用户名称，该用户至少需要具有“--tenant”指定队列的相应角色。

#### 📖 说明

- 首次登录客户端需要启动后台HetuEngine集群，大约需等待120秒，可以进入客户端界面。
- 其他参数可以执行`hetu-cli --help`查看。

----结束


## 12.7 使用 HetuEngine 跨源功能

### HetuEngine 跨源功能简介

出于管理和信息收集的需要，企业内部会存储海量数据，包括数目众多的各种数据库、数据仓库等，此时会面临数据源种类繁多、数据集结构化混合、相关数据存放分散等困境，导致跨源查询开发成本高，跨源复杂查询耗时长。

HetuEngine提供了统一标准SQL实现跨源协同分析，简化跨源分析操作。

图 12-8 HetuEngine 跨源功能示意



## 关键技术和优势

- 计算下推：在通过HetuEngine进行跨源协同分析时，为了提升访问效率，HetuEngine从如下所示维度增强了计算下推的能力。
  - Basic Pushed Down类型：Predicate、Projection、Sub-query、Limit。
  - Aggregation Pushed Down类型：Group by、Order by、Count、Sum、Min、Max。
  - Operator Pushed Down类型：<, >、Like、or。
- 多源异构：协同分析既支持Hive、GaussDB、ClickHouse等结构化数据源，也支持HBase、Elasticsearch等非结构化数据源。
- 全局元数据：对于非结构化数据源HBase，提供映射表方式将非结构化SCHEMA映射成结构化SCHEMA，实现HetuEngine对HBase的无差别SQL访问；对于数据源信息，提供全局管理。
- 全局权限控制：数据源的权限均可通过HetuEngine开放给Ranger集中管理，统一控制。

## 跨源功能使用指导

HetuEngine能够支持多种数据源的快速联合查询并提供可视化的数据源配置、管理页面，可通过HSConsole界面快速添加如下数据源，配置数据源前请先参考[配置数据源前必读](#)：

- [配置Hive数据源](#)
- [配置Hudi数据源](#)
- [配置ClickHouse数据源](#)
- [配置Elasticsearch数据源](#)
- [配置GAUSSDB数据源](#)
- [配置HBase数据源](#)

- [配置HetuEngine数据源](#)
- [配置IoTDB数据源](#)
- [配置MySQL数据源](#)

## 使用跨源协同分析流程

1. 参考[使用HetuEngine客户端](#)登录HetuEngine客户端。

2. 注册Hive、HBase、GaussDB A等数据源。

```
hetuengine> show catalogs;
```

```
Catalog
-----
dws
hive
hive_dg
hbase
system
systemremote
(6 rows)
```

3. 编写SQL进行跨源协同分析。


```
select * from hive_dg.schema1.table1 t1 join hbase.schema3.table3 t2 join dws.schema02.table4 t3 on
t1.name = t2.item and t2.id = t3.cardNo;
```

## 12.8 使用 HetuEngine 跨域功能

### HetuEngine 跨域功能简介

HetuEngine提供统一标准SQL对分布于多个地域（或数据中心）的多种数据源实现高效访问，屏蔽数据在结构、存储及地域上的差异，实现数据与应用的解耦。

图 12-9 HetuEngine 跨域功能示意



### 关键技术和优势

- 无单点瓶颈：HSFabric可进行水平扩展，多通道并行传输，速率最大化，跨地域延迟不再成为瓶颈。
- 更好地计算资源利用：将数据压缩，序列化的任务下推到Worker并行计算。
- 高效序列化：优化数据序列化格式，同等数据量级下，更低的数据传输量。
- 流式传输：基于HTTP 2.0 stream, 保证HTTP协议通用性的同时，减少大量数据传输中RPC 重复调用。

- 断点续传：防止数据传输过程中连接异常断开后重传大量数据。
- 流量管控：支持按地区限制数据传输所占用的网络带宽，避免在跨地域有限带宽场景下因流量独占而影响其他业务的正常使用。

## 跨域功能使用指导

前提条件：

- 确保本端和远端集群的数据节点上分别部署至少一个HSFabric实例。
- 确保本端和远端集群的HSFabric实例所在节点的网络互通。

操作步骤：

**步骤1** 开放本域数据源。通过创建Virtual Schema方式来对远端访问请求屏蔽本域的物理数据源的真实Schema信息、实例信息，远端使用Virtual Schema名称即可访问本域对应的数据源。

```
CREATE VIRTUAL SCHEMA hive01.vschema01 WITH (  
  catalog = 'hive01',  
  schema = 'ins1'  
);
```

**步骤2** 参考[配置HetuEngine数据源](#)，在远端HetuEngine上注册“HetuEngine”类型数据源，添加本域HetuEngine。

**步骤3** 使用跨域协同分析。

```
// 1. 在远端HetuEngine上开放hive1.ins2数据源  
CREATE VIRTUAL SCHEMA hive1.vins2 WITH (  
  catalog = 'hive1',  
  schema = 'ins2'  
);  
  
// 2. 在本域HetuEngine上注册Hive、GaussDB A、HetuEngine等3种数据源  
hetuengine> show catalogs;  
Catalog  
-----  
dws  
hetuengine_dc  
hive  
hive_dg  
system  
systemremote  
(6 rows)  
  
// 3. 在本域HetuEngine上进行跨源协同分析  
select * from hive_dg.schema1.table1 t1 join hetuengine_dc.vins2.table3 t2 join dws.schema02.table4 t3 on  
t1.name = t2.item and t2.id = t3.cardNo;
```

----结束

## 12.9 配置数据源

### 12.9.1 配置数据源前必读

HetuEngine能够支持多种数据源的快速联合查询并提供可视化的数据源配置、管理页面，用户可通过HSConsole界面快速添加数据源。

当前版本HetuEngine支持对接的数据源如[表12-23](#)所示。

表 12-23 HetuEngine 对接数据源一览表

HetuEngine 模式	数据源	数据源模式	支持对接的数据源版本
安全模式	Hive	安全模式	MRS 3.x、FusionInsight 6.5.1
	HBase		MRS 3.x
	Elasticsearch		MRS 3.1.2及以后
	HetuEngine		MRS 3.1.1及以后
	Hudi		MRS 3.1.2及以后
	ClickHouse		MRS 3.1.1及以后
	IoTDB		MRS 3.2.0及以后
	GaussDB		GaussDB 200、GaussDB A 8.0.0 及以后
	MySQL		MySQL 5.7、MySQL 8.0及以后
普通模式	Hive	普通模式	MRS 3.x、FusionInsight 6.5.1
	HBase		MRS 3.x
	Elasticsearch		MRS 3.1.2及以后
	Hudi		MRS 3.1.2及以后
	ClickHouse		MRS 3.1.1及以后
	IoTDB		MRS 3.2.0及以后
	MySQL		安全模式
	GaussDB		GaussDB 200、GaussDB A 8.0.0 及以后

HetuEngine数据源的添加、配置、删除等操作支持动态生效，无须重启集群。

目前动态生效不支持关闭，数据源动态生效时间默认为60秒。如需修改动态生效时间，请参考[创建HetuEngine计算实例的步骤3.5](#)修改

“coordinator.config.properties”和“worker.config.properties”中的参数“catalog.scanner-interval”值为需要设定的动态生效时间，例如：

```
catalog.scanner-interval =120s
```

HetuEngine支持查询下推（pushdown），它能把查询，或者部分查询，下推到连接的数据源。这意味着特殊的谓词，聚合函数或者其它一些操作，可以被传递到底层数据库或者文件系统进行处理。查询下推能带来以下好处：

1. 提升整体的查询性能。
2. 减少HetuEngine和数据源之间的网络流量。
3. 减少远端数据源的负载。

HetuEngine对查询下推的具体支持情况，依赖于具体的Connector，以及Connector相关的底层数据源或存储系统。

#### 📖 说明

- 数据源集群域名与HetuEngine集群域名不能相同，HetuEngine也不支持同时对接两个相同域名的数据源（Hive，Hbase，Hudi数据源）。
- 数据源集群与HetuEngine集群节点业务平面网络互通。

## 12.9.2 配置 Hive 数据源

### 12.9.2.1 配置共部署 Hive 数据源

#### 操作场景

本章节指导用户在HSConsole界面配置与HetuEngine在一个Hadoop集群的Hive类型数据源。

- HetuEngine目前支持对接的数据格式包括：avro、text、rctext、orc、parquet、sequencefile。
- HetuEngine对接Hive数据源，不支持指定多分隔符建表，但对于在Hive数据源中指定MultiDelimitSerDe类作为序列化类来创建text数据格式的多分隔符表，可以通过HetuEngine查询，其他场景不支持。
- HetuEngine对接的Hive数据源支持Hudi表重定向功能。该功能支持在Hive connector访问Hudi表时重定向到Hudi connector，从而使用Hudi connector高级功能。使用该功能需提前配置目标Hudi数据源，并确保Hudi数据源与当前Hive数据源的Metastore URL一致，并在Hive数据源中配置“开启Hudi重定向”参数即可。

#### 📖 说明

HetuEngine服务在安装时已经将共部署的Hive数据源默认实现对接，数据源名称为“hive”，不可删除。部分默认配置不可修改，如数据源名称，数据源类型，服务端Principal，客户端Principal等。但当环境配置发生变化时，如修改了本集群的“本端域”域名，重启HetuEngine服务可以自动同步共部署Hive数据源的相关配置，如服务端Principal，客户端Principal。

#### 前提条件

- 已创建HetuEngine计算实例。
- 若需要使用Hive Metastore隔离功能，需要在Hive侧配置“HIVE\_METASTORE\_URI\_HETU”，配置完成后需要重启HetuEngine服务的HSBroke实例，刷新Hive Metastore URI信息。

#### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“数据源”，在hive数据源所在行的“操作”列下单击“编辑”，在页面内修改配置，可修改配置如下表。

参数	描述	取值样例
开启数据源鉴权	是否同时使用Hive数据源的权限策略进行鉴权。开启后，HetuEngine采用基于SQL标准的Hive授权。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 集群未启用Kerberos认证（普通模式），HetuEngine采用Hive的默认授权。该选项不可配置。</li><li>• 集群已启用Kerberos认证（安全模式），启用Ranger时，HetuEngine在基于Hive的默认授权基础上，叠加Ranger鉴权。开启该选项，则在基于SQL标准的Hive授权基础上叠加Ranger鉴权。停用Ranger时，HetuEngine切换为基于SQL标准的Hive授权。</li></ul>	否
开启Hudi重定向	已配置与当前Hive数据源的Metastore URL一致的目标Hudi数据源时可配置此功能。 开启后可以在Hive connector访问Hudi表时重定向到Hudi connector，从而使用Hudi connector高级功能。	否
Hudi数据源名称	开启Hudi重定向时需配置目标Hudi数据源。 下拉框中显示所有已配置的Hudi数据源，只能选择满足Metastore URL条件的Hudi数据源。	-
是否开启连接池	访问hive metastore时是否开启连接池。默认“是”。	是
最大连接数	访问hive metastore时连接池的最大连接数。	50（取值范围20~200）

**步骤4**（可选）若用户需添加“自定义配置”，可参考[步骤6.7](#)配置完成后单击“确定”保存配置。

----结束

## 数据类型映射

目前Hive数据源支持的数据类型为：BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、REAL、DOUBLE、DECIMAL、NUMERIC、DEC、VARCHAR、VARCHAR(X)、CHAR、CHAR(X)、STRING、DATE、TIMESTAMP、TIME WITH TIMEZONE、TIMESTAMP WITH TIME ZONE、TIME、ARRAY、MAP、STRUCT、ROW。

## 性能优化

- 元数据缓存  
Hive连接器支持元数据缓存，以便更快地提供各种操作的元数据请求。可参考[调整元数据缓存](#)。

- 动态过滤  
开启动态过滤有助于Hive连接器的Join算子的计算优化。可参考[调整动态过滤](#)。
- 带分区条件查询  
建立分区表并且查询带分区过滤条件有助于过滤部分分区数据，从而提高性能。
- Insert优化  
通过设置“task.writer-count”的值为“1”和增大“hive.max-partitions-per-writers”的值有助于提升Insert性能。可参考[调整INSERT写入优化](#)。

## 约束

- DELETE语法可以删除整个表的数据，或者分区表的指定分区。
- Hive元数据库不支持Schema重命名，即不支持ALTER SCHEMA RENAME语法。

### 12.9.2.2 配置独立部署 Hive 数据源

#### 操作场景

本章节指导用户在HSConsole界面添加集群外部的Hive类型数据源。

- HetuEngine目前支持对接传统数据格式数据源类型包括：avro、text、rctext、orc、parquet、sequencefile。
- HetuEngine对接Hive数据源，不支持指定多分隔符建表，但对于在Hive数据源中指定MultiDelimitSerDe类作为序列化类来创建text数据格式的多分隔符表，可以通过HetuEngine查询，其他场景不支持。
- HetuEngine对接的Hive数据源支持Hudi表重定向功能。该功能支持在Hive connector访问Hudi表时重定向到Hudi connector，从而使用Hudi connector高级功能。使用该功能需提前配置目标Hudi数据源，并确保Hudi数据源与当前Hive数据源的Metastore URL一致，并在Hive数据源中配置“开启Hudi重定向”参数即可。

#### 前提条件

- 数据源所在集群域名与HetuEngine集群域名不能相同。
- 数据源所在集群与HetuEngine集群节点网络互通。
- 在HetuEngine所在集群的所有节点的“/etc/hosts”文件中，添加待对接数据源所在集群的主机名称和对应的IP映射，及其“/etc/hosts”文件中的“10.10.10.10 hadoop.系统域名”（如“10.10.10.10 hadoop.hadoop.com”），否则HetuEngine无法根据主机名称连接到非本集群节点。
- 已创建HetuEngine计算实例。

#### 操作步骤

**步骤1** 获取Hive数据源集群的“hdfs-site.xml”和“core-site.xml”配置文件。

1. 登录Hive数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 在“主页”右上方单击“下载客户端”，根据界面提示下载“完整客户端”文件到本地。
3. 将下载的客户端文件压缩包解压，获取“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HDFS/config”路径下的“core-site.xml”和“hdfs-site.xml”文件。

4. 查看“core-site.xml”文件中是否有“fs.trash.interval”配置项，若没有，则新增以下配置。

```
<property>
<name>fs.trash.interval</name>
<value>2880</value>
</property>
```

5. 查看“hdfs-site.xml”文件中的“dfs.client.failover.proxy.provider.NameService名称”配置项，并将其值修改成“org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider”。

以NameService名称为“hacluster”为例：

```
<property>
<name>dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster</name>
<value>org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider</value>
</property>
```

### 须知

若对接的Hive数据源集群和HetuEngine处于同一个Hadoop集群中，“hdfs-site.xml”和“core-site.xml”配置文件的获取方式为从HDFS中获取，参考[使用HDFS客户端](#)进入集群HDFS客户端，执行以下命令获取：

```
hdfs dfs -get /user/hetuserver/fiber/restcatalog/hive/core-site.xml
hdfs dfs -get /user/hetuserver/fiber/restcatalog/hive/hdfs-site.xml
```

**步骤2** 获取Hive数据源的代理用户的“user.keytab”和“krb5.conf”文件。

1. 登录Hive数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 选择“系统 > 权限 > 用户”。
3. 选择对应的数据源用户，在“操作”列中选择“更多 > 下载认证凭据”。
4. 从下载的文件中解压后获取“user.keytab”和“krb5.conf”文件。

### 说明

Hive数据源的代理用户需至少关联“hive”用户组。

**步骤3** 获取Metastore URL和服务端Principal。

1. 获取Hive数据源所在集群客户端文件压缩包解压路径下的“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Hive/config”下的“hive-site.xml”文件。
2. 打开“hive-site.xml”文件，搜索“hive.metastore.uris”，其对应的值即为Metastore URL的值。搜索“hive.server2.authentication.kerberos.principal”，其对应的值即为服务端Principal的值。

**步骤4** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤5** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤6** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。

1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“Hive”。
2. 配置“Hive配置”，参数配置请参考[表12-24](#)。

表 12-24 Hive 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为fi-hive-hadoop。	fi-hive-hadoop
hdfs-site文件	在本地选择 <a href="#">步骤1</a> 获取的“hdfs-site.xml”配置文件，文件名固定。	-
core-site文件	在本地选择 <a href="#">步骤1</a> 获取的“core-site.xml”配置文件，文件名固定。	-
yarn-site文件	在数据源客户端Yarn/config路径下获取，只有对接Hudi数据源的时候才需要上传此文件。	-
krb5文件	开启安全模式时填写此参数。 Kerberos认证用到的配置文件，在本地选择 <a href="#">步骤2</a> 获取的“krb5.conf”文件。	krb5.conf
开启数据源鉴权	是否同时使用Hive数据源的权限策略进行鉴权。 HetuEngine服务Ranger不启用时必须选“是”，Ranger启用后选“否”。	否

3. 配置“Metastore配置”，参数配置请参考[表12-25](#)。

表 12-25 Metastore 配置

参数	描述	取值样例
Metastore URL	数据源的Metastore的URL。获取方法请参考 <a href="#">步骤3</a> 。	thrift:// 10.92.8.42:21088,thrift:// / 10.92.8.43:21088,thrift:// /10.92.8.44:21088
开启Hudi重定向	已配置与当前Hive数据源的Metastore URL一致的目标Hudi数据源时可配置此功能。 开启后可以在Hive connector访问Hudi表时重定向到Hudi connector，从而使用Hudi connector高级功能。	否
Hudi数据源名称	开启Hudi重定向时需配置目标Hudi数据源。 下拉框中显示所有已配置的Hudi数据源，只能选择满足Metastore URL条件的Hudi数据源。	-
安全认证机制	打开安全模式后自动默认为KERBEROS。	KERBEROS

参数	描述	取值样例
服务端 Principal	开启安全模式时填写此参数。该数据源客户端“hive-site.xml”中“hive.server2.authentication.kerberos.principal”参数值。 meta访问metastore带域名的用户名。获取方法请参考 <a href="#">步骤3</a> 。	hive/ hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM
客户端 Principal	开启安全模式时填写此参数。 格式为： <a href="#">访问metastore的用户名</a> @ <a href="#">域名大写</a> 。 <a href="#">访问metastore的用户名</a> 就是 <a href="#">步骤2</a> 中获取的“user.keytab”文件所属的用户。 <b>说明</b> 用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名，如“HADOOP.COM”。	admintest@HADOOP.COM
keytab文件	开启安全模式时填写此参数。 连接metastore用户名的keytab凭证文件，固定名称。在本地选择 <a href="#">步骤2</a> 获取的“user.keytab”文件。	user.keytab

4. 配置“连接池配置”，参数配置请参考[表12-26](#)。

**表 12-26 连接池配置**

参数	描述	取值样例
是否开启连接池	访问Hive Metastore时是否开启连接池。	是
最大连接数	每个Coordinator对每个Hive Metastore的最大连接数。取值范围：20-200，默认值：50。	50

5. 配置“Hive用户信息配置”，参数配置请参考[表12-27](#)。

“Hive用户信息配置”与“HetuEngine-Hive用户映射配置”要搭配使用，HetuEngine在对接Hive数据源时，通过用户映射，使得HetuEngine的用户具备与Hive数据源被映射的用户访问Hive数据源时同样的权限。可以多个HetuEngine用户对应一个Hive用户。

表 12-27 Hive 用户信息配置

参数	描述
Data Source User	数据源用户信息。 如果配置了数据源用户为hiveuser1，那么必须有映射到hiveuser1的HetuEngine用户。例如创建hetuuser1映射到hiveuser1。
keytab文件	获取该数据源对应用户的认证凭据。

6. （可选）配置“HetuEngine-Hive用户映射配置”，参数配置请参考表12-28。

表 12-28 HetuEngine-Hive 用户映射配置

参数	描述
HetuEngine User	HetuEngine用户信息。
Data Source User	数据源用户信息。如hiveuser1（表12-27中配置的数据源用户）。

7. （可选）修改自定义配置。
- 单击“增加”，参考表12-29增加自定义配置参数。

表 12-29 自定义配置

参数	描述	取值样例
hive.metastore.connection.pool.maxTotal	连接池可创建的最大连接数。	50（取值范围20~200）
hive.metastore.connection.pool.maxIdle	连接池最大空闲线程数，当空闲线程达到最大值时不会释放新的线程。 默认值：8	8（取值范围0~200，不能超过最大连接数）
hive.metastore.connection.pool.minIdle	连接池最小空闲线程数，此时线程池不会创建新的线程。 默认值：0	0（取值范围0~200，不能超过hive.metastore.connection.pool.maxIdle的值）

参数	描述	取值样例
hive.rcfile.time-zone	<p>将二进制编码的时间戳值调整到特定的时区。</p> <p>当Table存储格式为RCBINARY或者RCFILE时，HetuEngine侧插入的timestamp类型数据在Hive 3.1.0及以后版本的查询结果会比HetuEngine侧早8个小时，此时需要配置为UTC。</p> <p>默认值：JVM default（即从JVM里获取本地时区）</p>	UTC
hive.orc.use-column-names	<p>是否按照列名方式访问ORC存储文件：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true：是</li> <li>▪ false（默认值）：否</li> </ul>	false
hive.parquet.use-column-names	<p>是否按照列名方式访问PARQUET存储文件。：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true：是</li> <li>▪ false（默认值）：否</li> </ul>	false
hive.hdfs.wire-encryption.enabled	<p>若对接数据源上HDFS的“hadoop.rpc.protection”参数值为“authentication”或“integrity”时，需添加此参数，并设置值为false。</p>	false
hive.strict-mode-restrictions	<p>可设置如下约束条件限制用户查询：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NONE：没有约束</li> <li>▪ DISALLOW_EXCEEDED_SCAN_ON_PARTITION（默认值）：不允许单Hive分区表扫描最大分区数大于hive.max-partitions-per-scan参数值</li> </ul>	DISALLOW_EXCEEDED_SCAN_ON_PARTITION

参数	描述	取值样例
hive.ignore-absent-partitions	查询是否忽略分区下是否有文件丢失。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ true: 允许查询分区下存在文件丢失的情况</li><li>▪ false: 不允许查询分区下存在文件丢失的情况, 会直接报错 (手动对接数据源时, 不填则默认为该值)</li></ul>	true

- 单击“删除”，可以删除已增加的自定义配置参数。

#### 说明

- 以上自定义配置项，均可通过增加“coordinator.”和“worker.”前缀分别对Coordinator和Worker进行差异化配置。例如自定义添加“worker.hive.metastore.connection.pool.maxTotal”为50，表示配置Worker访问hive metastore时的最大连接数为50。若未添加前缀，则表示该配置项对Coordinator和Worker都生效。
- 系统默认设置Coordinator访问hive metastore时的最大连接数为50，最大空闲连接数为8，最小空闲连接数为0，Worker访问hive metastore时的最大连接数为20，最大空闲和最小空闲连接数为0。
- hive.max-partitions-per-scan: 为单Hive分区表扫描最大分区个数。系统默认100000。
- HetuEngine服务在安装时共部署的Hive数据源的“hive.ignore-absent-partitions”默认为“true”。

8. 单击“确定”。

**步骤7** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户 (普通模式集群跳过)
```

**步骤8** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog hive_1 --schema default
```

**步骤9** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## 数据类型映射

目前Hive数据源支持的数据类型为：BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、REAL、DOUBLE、DECIMAL、NUMERIC、DEC、VARCHAR、VARCHAR (X)、CHAR、CHAR (X)、STRING、DATE、TIMESTAMP、TIME WITH TIMEZONE、TIMESTAMP WITH TIME ZONE、TIME、ARRAY、MAP、STRUCT、ROW。

## 性能优化

- 元数据缓存  
Hive连接器支持元数据缓存，以便更快地提供各种操作的元数据请求。可参考[调整元数据缓存](#)。
- 动态过滤  
开启动态过滤有助于Hive连接器的Join算子的计算优化。可参考[调整动态过滤](#)。
- 带分区条件查询  
建立分区表并且查询带分区过滤条件有助于过滤部分分区数据，从而提高性能。
- Insert优化  
通过设置“task.writer-count”的值为“1”和增大“hive.max-partitions-per-writers”的值有助于提升Insert性能。可参考[调整INSERT写入优化](#)。

## 约束

- DELETE语法可以删除整个表的数据，或者分区表的指定分区。
- Hive元数据库不支持Schema重命名，即不支持ALTER SCHEMA RENAME语法。

## 12.9.3 配置 Hudi 数据源

### 操作场景

HetuEngine支持查询COW/MOR类型表数据。本章节指导用户在HSConsole界面配置Hudi类型数据源。

#### 说明

HetuEngine不支持Hudi的bootstrap表的读取。

### 前提条件

- 创建Hudi数据源的代理用户，该代理用户为人机用户且需拥有hive组。
- 在HetuEngine所在集群的所有节点的“/etc/hosts”文件中，添加待对接数据源所在集群的主机名称和对应的IP映射，及其“/etc/hosts”文件中的“10.10.10.10 hadoop.系统域名”（如“10.10.10.10 hadoop.hadoop.com”），否则HetuEngine无法根据主机名称连接到非本集群节点。
- 参考[创建HetuEngine用户](#)创建HetuEngine管理员用户。

### 操作步骤

**步骤1** 获取Hudi数据源集群的“hdfs-site.xml”，“core-site.xml”配置文件。

1. 登录Hudi数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 在“主页”右上方单击“下载客户端”，根据界面提示下载“完整客户端”文件到本地。
3. 将下载的客户端文件压缩包解压，获取“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HDFS/config”路径下的“core-site.xml”和“hdfs-site.xml”。
4. 查看“core-site.xml”文件中是否有“fs.trash.interval”配置项，若没有，则新增以下配置。

```
<property>
<name>fs.trash.interval</name>
<value>2880</value>
</property>
```
5. 查看“hdfs-site.xml”文件中的“dfs.client.failover.proxy.provider.NameService名称”配置项，并将其值修改成“org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider”。

以NameService名称为“hacluster”为例：

```
<property>
<name>dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster</name>
<value>org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider</value>
</property>
```

### 须知

若对接的Hudi数据源集群和HetuEngine处于同一个Hadoop集群中，“hdfs-site.xml”和“core-site.xml”配置文件的获取方式为从HDFS中获取，参考[使用HDFS客户端](#)进入集群HDFS客户端，执行以下命令获取：

```
hdfs dfs -get /user/hetuser/fiber/restcatalog/hive/core-site.xml
```

```
hdfs dfs -get /user/hetuser/fiber/restcatalog/hive/hdfs-site.xml
```

**步骤2** 获取Hudi数据源的代理用户的“user.keytab”和“krb5.conf”文件。

1. 登录Hudi数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 选择“系统 > 权限 > 用户”。
3. 选择对应的数据源用户，在“操作”列中选择“更多 > 下载认证凭据”。
4. 从下载的文件中解压后获取“user.keytab”和“krb5.conf”文件。

### 说明

Hudi数据源的代理用户需至少关联“hive”用户组。

**步骤3** 获取Metastore URL和服务端Principal。

1. 获取Hudi数据源所在集群客户端文件压缩包解压路径下的“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Hive/config”下的“hive-site.xml”文件。
2. 打开“hive-site.xml”文件，搜索“hive.metastore.uris”，其对应的值即为Metastore URL的值。搜索“hive.server2.authentication.kerberos.principal”，其对应的值即为服务端Principal的值。

**步骤4** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

- 步骤5** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤6** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。
1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“Hudi”。
  2. 配置“Hudi配置”，参数配置请参考表12-30。

表 12-30 Hudi 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为hudi。	hudi
hdfs-site文件	在本地选择步骤1获取的“hdfs-site.xml”配置文件，文件名固定。	-
core-site文件	在本地选择步骤1获取的“core-site.xml”配置文件，文件名固定。	-
krb5文件	开启安全模式时填写此参数。 Kerberos认证用到的配置文件，在本地选择步骤2获取的“krb5.conf”文件。	krb5.conf

3. 配置“Metastore配置”，参数配置请参考表12-31。

表 12-31 Metastore 配置

参数	描述	取值样例
Metastore URL	数据源的Metastore的URL。获取方法请参考步骤3。	thrift:// 10.92.8.42:21088,thrift:// / 10.92.8.43:21088,thrift:// /10.92.8.44:21088
安全认证机制	打开安全模式后自动默认为KERBEROS。	KERBEROS
服务端 Principal	开启安全模式时填写此参数。 meta访问metastore带域名的用户名。获取方法请参考步骤3。	hive/ hadoop.hadoop.com@H ADOOP.COM
客户端 Principal	开启安全模式时填写此参数。 格式为：访问metastore的用户名@域名大写.COM。 访问metastore的用户名就是步骤2中获取的“user.keytab”文件所属的用户。	admintest@HADOOP.C OM

参数	描述	取值样例
keytab文件	开启安全模式时填写此参数。 连接metastore用户名的keytab凭据文件，固定名称。在本地选择 <a href="#">步骤2</a> 获取的“user.keytab”文件。	user.keytab

4. 单击“确定”。

**步骤7** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤8** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog hudi_1 --schema default
```

**步骤9** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

```
----结束
```

## 数据类型映射

目前Hudi数据源支持的数据类型为：INT、BIGINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL、STRING、DATE、TIMESTAMP、BOOLEAN、BINARY、MAP、STRUCT、ARRAY。

## 性能优化

- 元数据缓存  
Hudi连接器支持元数据缓存，以便更快地提供各种操作的元数据请求。可参考[调整元数据缓存](#)。
- 动态过滤  
开启动态过滤有助于Hudi连接器的Join算子的计算优化。可参考[调整动态过滤](#)。
- 带分区条件查询  
建立分区表并且查询带分区过滤条件有助于过滤部分分区数据，从而提高性能。

## 约束

Hudi数据源只支持查询操作，更新和插入操作均不支持。

## 12.9.4 配置 ClickHouse 数据源

### 操作场景

ClickHouse数据源中同一个Schema（或Database）下不能存在名字内容相同但大小写格式不同的Table，例如：cktable（小写）、CKTABLE（大写）和CKtable（大小写混合），该内容的Table只能有一个，否则HetuEngine无法使用该Schema（或Database）下的表。

### 前提条件

参考[创建HetuEngine用户](#)创建HetuEngine管理员用户。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 选择“数据源”，单击“添加数据源”，在“添加数据源”页面填写参数。
  - 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“JDBC > ClickHouse”。
  - 配置“ClickHouse配置”，参数配置请参考[表12-32](#)。

表 12-32 ClickHouse 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为“clickhouse”。	clickhouse
JDBC URL	ClickHouse数据源的JDBC URL地址。 <ul style="list-style-type: none"><li>ClickHouse数据源使用IPV4，则格式为： jdbc:clickhouse://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;;</li><li>ClickHouse数据源使用IPV6，则格式为： jdbc:clickhouse://[&lt;host&gt;]:&lt;port&gt;</li></ul> 其中： <ul style="list-style-type: none"><li>&lt;host&gt;获取方法：登录ClickHouse数据源所在集群的Manager页面，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 实例”，查看ClickHouseBalancer所在的“业务IP”。随机选取一个IP地址即可，目前仅支持填写一个IP地址。</li><li>&lt;port&gt;获取方法：登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群的HTTP Balancer端口号。</li></ul>	jdbc:clickhouse :// 10.162.156.243 :21426 或者 jdbc:clickhouse :// 10.162.156.243 :21425
用户名	连接ClickHouse数据源的用户名。	根据连接数据源的用户名修改。

参数	描述	取值样例
密码	连接ClickHouse数据源的用户密码。	根据连接数据源的用户密码修改。
Schema/ Table大小写敏感	支持数据源的Schema/Table名称大小写格式敏感。 HetuEngine支持数据源的Schema/Table名称大小写格式敏感。 - 否：当数据源同一个Schema下有多个Table名称，如cktable（小写）、CKTABLE（大写）和CKtable（大小写混合），HetuEngine只能使用cktable（小写）。 - 是：要求数据源同一个Schema下只能有一个Table名称，如cktable（小写）或者CKTABLE（大写）或者CKtable（大小写混合），否则HetuEngine无法使用该Schema下的所有表。	-

## 3. （可选）自定义配置。

单击“增加”可以增加自定义配置参数。配置ClickHouse数据源自定义参数，参考表12-33。

表 12-33 ClickHouse 数据源自定义配置参数

参数	描述	取值样例
use-connection-pool	是否使用JDBC连接池	true
jdbc.connection.pool.maxTotal	JDBC连接池中最大连接数	8
jdbc.connection.pool.maxIdle	JDBC连接池中最大空闲连接数	8
jdbc.connection.pool.minIdle	JDBC连接池中最小空闲连接数	0
jdbc.connection.pool.testOnBorrow	从JDBC连接池中获取连接使用时是否对连接的有效性做检验	false
clickhouse.map-string-as-varchar	是否将ClickHouse数据源String和FixedString类型处理成Varchar类型 默认值：true	true
clickhouse.socket-timeout	连接ClickHouse数据源超时时长 单位：毫秒 默认值：120000	120000

参数	描述	取值样例
case-insensitive-name-matching.cache-ttl	数据源的大小写敏感的Schema/Table名称缓存超时时长 单位：分钟 默认值：1	1

单击“删除”可以删除已增加的自定义配置参数。

4. 单击“确定”。

**步骤4** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤5** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog clickhouse_1 --schema default
```

**步骤6** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## 数据类型映射

ClickHouse数据类型到HetuEngine数据类型映射

ClickHouse类型	HetuEngine类型
BOOLEAN	BOOLEAN
UInt8	SMALLINT
UInt16	INTEGER
UInt32	BIGINT
UInt64	DECIMAL(20, 0)
Int8	TINYINT
Int16	SMALLINT
Int32	INTEGER
Int64	BIGINT

ClickHouse类型	HetuEngine类型
Float32	REAL
Float64	DOUBLE
Decimal(P, S)	DECIMAL(P, S)
Decimal32(S)	DECIMAL(P, S)
Decimal64(S)	DECIMAL(P, S)
Decimal128(S)	DECIMAL(P, S)
IPv4	VARCHAR
IPv6	VARCHAR
UUID	VARCHAR
Enum8	VARCHAR
Enum16	VARCHAR
String	VARCHAR / VARBINARY
Fixedstring(N)	VARCHAR / VARBINARY
Date	DATE
DateTime	TIMESTAMP

## 性能优化

- 查询下推  
支持使用查询下推功能，提高查询速度。
- Scalar UDF下推  
Scalar UDF下推功能默认打开。使用该功能前需根据需求在HetuEngine中创建映射函数。

## 约束

- HetuEngine支持对接ClickHouse操作的SQL语法：SHOW CATALOGS/SCHEMAS/TABLES/COLUMNS、DESCRIBE、USE、SELECT 表/视图。
- HetuEngine支持对接ClickHouse操作的表和视图：

名称	支持对接ClickHouse操作的表、视图
HetuEngine支持对ClickHouse操作的表	本地表 ( MergeTree )
	复制表 ( ReplicatedReplacingMergeTree )
	分布式表 ( Distributed )

名称	支持对接ClickHouse操作的表、视图
HetuEngine支持对ClickHouse操作的视图	普通视图（Normal）
	物化视图（Materialized）

## 12.9.5 配置 Elasticsearch 数据源

### 操作场景

本章节指导用户在HSConsole界面添加Elasticsearch数据源。

#### 说明

- 如果对接的Elasticsearch数据源开启了Ranger鉴权，需要将能从HetuEngine访问Elasticsearch数据源的用户在数据源集群的Ranger中进行赋权。
- HetuEngine对ElasticSearch数据源的元数据信息大小写不敏感，只能正确处理小写格式的元数据信息。

### 操作步骤

**步骤1** 获取Elasticsearch数据源的“ca.crt”文件。

1. 登录Elasticsearch数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 在“主页”右上方单击“下载客户端”，根据界面提示下载“完整客户端”文件至本地。
3. 解压下载的客户端文件，获取“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”路径下的“ca.crt”文件。

**步骤2** 生成Elasticsearch数据源开启TLS安全后的JKS格式的keystore文件。

1. 在获取客户端文件的节点配置Java环境。
2. 执行以下命令，在“ca.crt”文件所在目录生成“keystore.jks”文件。

```
keytool -import -alias es -file ca.crt -keystore keystore.jks -storepass 自定义keystore.jks文件密码
```

**步骤3** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤4** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤5** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。

1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“Elasticsearch”。
2. 配置“Elasticsearch配置”，参数配置请参考表12-34。

表 12-34 Elasticsearch 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为“elasticsearch”。	elasticsearch

参数	描述	取值样例
主机IP	Elasticsearch主机的IP地址。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Elasticsearch > 实例”，在实例列表可查看EsNode节点所在的主机IP地址。随机选取一个IP地址即可，目前仅支持填写一个IP地址。	- IPV4: 10.10.10.11 - IPV6: [10:10::10:11]
HTTP端口	Elasticsearch的HTTP端口，默认为24100。	24100
schema名称	HetuEngine生成的默认schema的名称。	default
安全认证机制	开启安全模式后默认为PASSWORD。	PASSWORD
用户名	开启安全模式时填写此参数。 连接Elasticsearch认证的用户名。	根据连接Elasticsearch的用户名修改。
密码	开启安全模式时填写此参数。 连接Elasticsearch认证的密码。	根据连接Elasticsearch的用户名密码修改。
开启TLS	是否在Elasticsearch开启TLS。	是
Keystore文件	开启安全模式时填写此参数。 开启TLS时用到的keystore文件，在本地选择 <a href="#">步骤2</a> 生成的“keystore.jks”文件。	keystore.jks
Keystore密码	开启安全模式时填写此参数，为 <a href="#">步骤2.2</a> 中填写的自定义keystore.jks文件密码。 开启TLS时用到keystore文件的密码。	-

### 3. （可选）自定义配置。

- 单击“增加”可以增加自定义配置参数。配置ElasticSearch数据源自定义参数，参考[表12-35](#)。

**表 12-35** Elasticsearch 数据源自定义配置参数

名称	描述	取值样例
allow-aggregation-pushdown	aggregation下推功能是否启用，默认开启。 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ true：开启下推。</li> <li>▪ false：不开启下推功能。</li> </ul>	true

名称	描述	取值样例
elasticsearch.query-data-immediate.enabled	对ElasticSearch数据源执行表操作后，是否在ElasticSearch数据源侧立即refresh生效，默认false。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ true: 开启。</li><li>▪ false: 不开启。</li></ul>	false

- 单击“删除”可以删除已增加的自定义配置参数。

4. 单击“确定”。

**步骤6** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤7** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog elasticsearch_1 --schema default
```

**步骤8** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## 数据类型映射

ElasticSearch数据类型	HetuEngine数据类型
boolean	BOOLEAN
binary	VARBINARY
byte	TINYINT
short	SMALLINT
integer	INTEGER
long	BIGINT
float	REAL
double	DOUBLE
keyword	VARCHAR

ElasticSearch数据类型	HetuEngine数据类型
text	VARCHAR
ip	IPADDRESS

## 性能优化

支持使用查询下推功能，提高查询速度。

## 约束

- HetuEngine支持对接ElasticSearch操作的SQL语法：SHOW CATALOGS/SCHEMAS/TABLES、SELECT、DROP TABLE、DELETE、UPDATE、DESCRIBE。
- 不支持如下语法：CREATE SCHEMA、CREATE TABLE、CREATE VIEW、ALTER TABLE、ALTER VIEW。
- 不支持查询Elasticsearch中有重复列名的表，如列名为“name”和“NAME”。
- 不推荐查询Elasticsearch表中含有特殊字符的表，如“-”，“.”等，若需要加入特殊字符的表，需要在查询时将包含特殊字符的表用双引号表达。

## 12.9.6 配置 GAUSSDB 数据源

### 操作场景

本章节指导用户在HSConsole界面添加GaussDB类型的JDBC数据源。

### 前提条件

- 数据源所在集群与HetuEngine集群节点网络互通。
- 在HetuEngine所在集群的所有节点的“/etc/hosts”文件中，添加待对接数据源所在集群的主机名称和对应的IP映射，及其“/etc/hosts”文件中的“10.10.10.10 hadoop.系统域名”（如“10.10.10.10 hadoop.hadoop.com”），否则HetuEngine无法根据主机名称连接到非本集群节点。
- 已创建HetuEngine计算实例。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。
  1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“JDBC > GAUSSDB-A”。
  2. 配置“GAUSSDB-A配置”，参数配置请参考[表12-36](#)。

表 12-36 GAUSSDB-A 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为“gaussdba”。	gaussdba
JDBC URL	连接GaussDB数据库的JDBC URL地址。格式为： jdbc:postgresql://CN业务IP.端口/ 数据库名称	jdbc:postgresql:// 10.0.136.1:25308/ postgres
用户名	GaussDB数据源连接用户名。	根据连接数据源的用户名修改。
密码	GaussDB数据源连接密码。	根据连接数据源的用户名密码修改。

## 3. （可选）配置GaussDB用户信息，参考表12-37。

“GaussDB用户信息配置”与“HetuEngine-GaussDB用户映射配置”要搭配使用，HetuEngine在对接的GaussDB数据源时，通过用户映射，使得HetuEngine的用户具备与GaussDB数据源被映射的用户访问GaussDB数据源时同样的权限。可以多个HetuEngine用户对应一个GaussDB用户。

在 GaussDB数据库中，创建的用户名要符合标识符的命名规范，且最大长度不超过63个字符。当用户名中包含大写字母时数据库将自动转换为小写字母，如果需要创建包含大写字母的用户名则需要使用双引号括起来。因此，配置“Data Source User”时，必须使用GaussDB数据库转换后的用户名。

例如：

- 在 GaussDB数据库创建的用户名为Gaussuser1，则Data Source User应为 gaussuser1。
- 在 GaussDB数据库创建的用户名为“Gaussuser1”，则Data Source User应为Gaussuser1。

表 12-37 GaussDB 用户信息配置

名称	描述
Data Source User	数据源用户名称。 如果配置了数据源用户为gaussuser1，那么必须有映射到gaussuser1的HetuEngine用户。例如创建hetuuser1映射到gaussuser1。
Password	对应数据源的用户认证密码。

## 4. （可选）配置 HetuEngine-GaussDB用户映射配置，参考表4 HetuEngine-GaussDB用户映射配置。

以HetuEngine User和Data Source User键值对的形式配置多个HetuEngine的用户对应上面多个用户的其中一个。当使用不同的HetuEngine用户访问GaussDB时，可对应用不同的GaussDB的用户和密码。

表 12-38 HetuEngine-GaussDB 用户映射配置

名称	描述
HetuEngine User	HetuEngine用户名。
Data Source User	数据源用户，如gaussuser1（表12-37中配置的数据源用户）。

5. （可选）自定义配置。
- 单击“增加”可以增加自定义配置参数。配置GaussDB数据源自定义参数，参考表12-39。

表 12-39 GaussDB 数据源自定义配置参数

名称	描述	取值样例
use-connection-pool	是否使用JDBC连接池	true
jdbc.connection.pool.maxTotal	JDBC连接池中最大连接数	8
jdbc.connection.pool.maxIdle	JDBC连接池中最大空闲连接数	8
jdbc.connection.pool.minIdle	JDBC连接池中最小空闲连接数	0
join-pushdown.enabled	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ true: 允许将Join下推到数据源执行</li><li>▪ false: Join不会被下推到数据源执行，因此会消耗更多的网络和计算资源</li></ul>	true
join-pushdown.strategy	前提条件：Join下推功能已开启 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ AUTOMATIC: 基于代价估算（cost-based）的Join下推</li><li>▪ EAGER: 尽可能的Join下推</li></ul>	AUTOMATIC
source-encoding	GaussDB数据源编码方式	UTF-8
multiple-cnn-enabled	是否使用GaussDB多CN配置。如果使用，首先确保关闭JDBC连接池功能，其次JDBC URL格式为： jdbc:postgresql://host:port/database,jdbc:postgresql://host:port/database,jdbc:postgresql://host:port/database	false

名称	描述	取值样例
parallel-read-enabled	<p>是否使用并行数据读取功能</p> <p>启用并行数据读取功能将基于节点分布和“max-splits”参数值来确定实际的split数。</p> <p>并行读取将与数据源创建多个连接，被依赖的数据源应当具备支持负载的能力。</p>	false
split-type	<p>并行数据读取类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NODE: 基于GaussDB数据源DN节点划分并行度</li> <li>▪ PARTITION: 基于表分区划分并行度</li> <li>▪ INDEX: 基于表索引划分并行度</li> </ul>	NODE
max-splits	最大并行度	5
use-copymanager-for-insert	数据写入时是否使用CopyManager批量导入功能	false
unsupported-type-handling	<p>当连接器不支持此数据类型时，可以转换为VARCHAR，从而避免失败</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CONVERT_TO_VARCHAR: 不支持的类型将转为VARCHAR类型，并且只支持对它们的读操作，不支持的类型包括：BIT VARYING、CIDR、MACADDR、INET、OID、REGTYPE、REGCONFIG、POINT</li> <li>▪ IGNORE (默认值): 不支持的类型将不在查询结果中显示</li> </ul>	CONVERT_TO_VARCHAR
max-bytes-in-a-batch-for-copymanager-in-mb	CopyManager批量导入每一批次最大数据量，单位：MB	10
decimal-mapping	默认情况下HetuEngine会跳过未指定精度或超过最大精度38位的Decimal/Number/Numeric数据类型，通过设置“decimal-mapping=allow_overflow”，将其映射为Decimal(38, x)数据类型，x值为decimal-default-scale的值	allow_overflow
decimal-default-scale	Decimal/Number/Numeric映射数据类型Decimal(38, x)小数位精度值，取值范围0~38，默认为0	0

名称	描述	取值样例
case-insensitive-name-matching	<p>HetuEngine支持的GAUSSDB数据源的Schema和Table名称大小写格式敏感。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ false: 仅支持查询全小写的Schema或Table。默认值为false。</li> <li>▪ true: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 忽略大小写后无同名的Schema或Table: 支持查询该Schema或Table。</li> <li>○ 忽略大小写后存在同名的Schema或Table: 不支持查询该Schema或Table。</li> </ul> </li> </ul>	false

- 单击“删除”可以删除已增加的自定义配置参数。

6. 单击“确定”。

**步骤4** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤5** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog guassdb_1 --schema admin
```

**步骤6** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## 数据类型映射

GAUSSDB数据类型 ( data type )	HetuEngine数据类型 ( data type )
BOOLEAN	BOOLEAN
TINYINT	TINYINT
SMALLINT	SMALLINT
INTEGER	INTEGER
BINARY_INTEGER	INTEGER
BIGINT	BIGINT

GAUSSDB数据类型 ( data type )	HetuEngine数据类型 ( data type )
SMALLSERIAL	SMALLINT
SERIAL	INTEGER
BIGSERIAL	BIGINT
FLOAT4 (REAL)	REAL
FLOAT8(DOUBLE PRECISION)	DOUBLE PRECISION
DECIMAL[p (,s)]	DECIMAL[p (,s)]
NUMERIC[p (,s)]	DECIMAL[p (,s)]
CHAR(n)	CHAR(n)
CHARACTER(n)	CHAR(n)
NCHAR(n)	CHAR(n)
VARCHAR(n)	VARCHAR(n)
CHARACTER VARYING(55)	VARCHAR(n)
VARCHAR2(n)	VARCHAR(n)
NVARCHAR2(n)	VARCHAR
TEXT(CLOB)	VARCHAR
DATE	TIMESTAMP
TIMESTAMP	TIMESTAMP
UUID	UUID
JSON	JSON

## 约束

- 不支持如下语法：GRANT、REVOKE、SHOW GRANTS、SHOW ROLES、SHOW ROLE GRANTS。
- UPDATE和DELETE语法不支持筛选条件子句中包含跨catalog的条件，例如：  
UPDATE mppdb.table SET column1=value WHERE column2 IN (SELECT column2 from hive.table)。
- UPDATE语法不支持更新DATE/TIMESTAMP/VARBINARY字段。
- 不支持查询WHERE语句条件为REAL，例如SELECT \* FROM mppdb.table WHERE column1 = REAL '1.1'。
- DELETE语法不支持筛选条件子句中包含子查询，例如：DELETE FROM mppdb.table WHERE column IN (SELECT column FROM mppdb.table1)。
- HetuEngine支持GaussDB数据源Decimal/Number/Numeric类型数据的最大精度不超过38位。

- 当谓词的前后两端任意一端包含子查询时，该谓词不会下推，如示例语句count(\*)后面存在子查询，则不下推，但子查询中的min函数可以下推。  

```
select count(*) from item where i_current_price = (select min(i_current_price) from item);
```

## 12.9.7 配置 HBase 数据源

### 操作场景

本章节指导用户在HSConsole界面添加HBase数据源。

### 前提条件

- 数据源所在集群域名与HetuEngine集群域名不能相同。
- 数据源所在集群与HetuEngine集群节点网络互通。
- 在HetuEngine所在集群的所有节点的“/etc/hosts”文件中，添加待对接数据源所在集群的主机名称和对应的IP映射，及其“/etc/hosts”文件中的“10.10.10.10 hadoop.系统域名”（如“10.10.10.10 hadoop.hadoop.com”），否则HetuEngine无法根据主机名称连接到非本集群节点。
- 已创建HetuEngine计算实例。
- 数据源所在集群与HetuEngine所在集群上ZooKeeper的SSL通信加密配置需保持一致。

#### 📖 说明

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索“ssl.enabled”，值为“true”，表示启用SSL通信加密，值为“false”表示关闭SSL通信加密。

### 操作步骤

**步骤1** 获取HBase数据源的“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml”和“core-site.xml”配置文件。

1. 登录HBase数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 在“主页”右上方单击“下载客户端”，根据界面提示下载“完整客户端”文件。
3. 将下载的客户端文件压缩包解压，获取“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HBase/config”路径下的“hbase-site.xml”、“core-site.xml”和“hdfs-site.xml”文件。

**步骤2** 获取HBase数据源的代理用户的“user.keytab”和“krb5.conf”文件。

1. 登录HBase数据源所在集群的FusionInsight Manager页面。
2. 选择“系统 > 权限 > 用户”。
3. 选择对应的数据源用户，在“操作”列中选择“更多 > 下载认证凭据”。
4. 从下载的文件中解压获取“user.keytab”和“krb5.conf”文件。

#### 📖 说明

数据源的代理用户需要具有对HBase的相关操作权限。

**步骤3** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤4** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤5** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。

1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“HBase”。
2. 配置“HBase配置”，参数配置请参考表12-40。

表 12-40 HBase 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为“hbase-connector”。	hbase-connector
ZooKeeper Quorum地址	该数据源ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。当该数据源ZooKeeper服务使用IPv6时，则需额外在ZooKeeper Quorum地址中指定客户端端口号。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IPv4: 10.10.10.10,10.10.10.11,10.10.10.12</li> <li>- IPv6: [10:10::10:11]:24002</li> </ul>
ZooKeeper客户端端口号	ZooKeeper客户端端口号。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。	2181
HBase RPC通信保护	根据步骤1获取的“hbase-site.xml”里配置项“hbase.rpc.protection”的值进行选择： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 为“authentication”时选择“否”。</li> <li>- 为“privacy”时选择“是”。</li> </ul>	否
安全认证机制	打开安全模式后自动默认为KERBEROS。	KERBEROS
Principal	开启安全认证机制时填写此参数。就是步骤2中获取的“user.keytab”文件所属的用户。	user_hbase@HAD OOP2.COM
keytab文件	开启安全模式时填写此参数。安全认证的密钥，在本地选择步骤2获取的“user.keytab”文件。	user.keytab
krb5文件	开启安全模式时填写此参数。Kerberos认证用到的配置文件，在本地选择步骤2获取的“krb5.conf”文件。	krb5.conf
hbase-site文件	开启安全模式时填写此参数。连接hdfs时，需要的配置文件。在本地选择步骤1获取的“hbase-site.xml”文件。	hbase-site.xml

参数	描述	取值样例
core-site文件	开启安全模式时填写此参数。连接hdfs时需要用到的配置。在本地选择 <a href="#">步骤1</a> 获取的“core-site.xml”文件。	core-site.xml
hdfs-site文件	开启安全模式时填写此参数。连接hdfs时需要用到的配置。在本地选择 <a href="#">步骤1</a> 获取的“hdfs-site.xml”文件。	hdfs-site.xml

3. （可选）自定义配置。
4. 单击“确定”。

**步骤6** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤7** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog hbase_1 --schema default
```

**步骤8** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

**步骤9** 创建结构化映射表。

映射表建表语句格式：

```
CREATE TABLE schemaName.tableName (  
  rowId VARCHAR,  
  qualifier1 TINYINT,  
  qualifier2 SMALLINT,  
  qualifier3 INTEGER,  
  qualifier4 BIGINT,  
  qualifier5 DOUBLE,  
  qualifier6 BOOLEAN,  
  qualifier7 TIME,  
  qualifier8 DATE,  
  qualifier9 TIMESTAMP  
)  
WITH (  
  column_mapping =  
  'qualifier1:f1:q1,qualifier2:f1:q2,qualifier3:f2:q3,qualifier4:f2:q4,qualifier5:f2:q5,qualifier6:f3:q1,qualifier7:f3:q2,  
  qualifier8:f3:q3,qualifier9:f3:q4',  
  row_id = 'rowId',  
  hbase_table_name = 'hbaseNamespace:hbaseTable',  
  external = true  
);
```

### 须知

“schemaName”必须与“hbase\_table\_name”中的“hbaseNamespace”一致。

- 映射表建表支持：直接关联HBase数据源中的表、创建并关联HBase数据源中不存在的新表的两种形式。
- 映射表字段支持的数据类型包括：VARCHAR、TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DOUBLE、BOOLEAN、TIME、DATE、TIMESTAMP。
- 映射表建表语句关键字说明见下表。

表 12-41 映射表建表语句关键字说明

关键字	类型	是否必填	默认值	备注
column_mapping	String	否	所有的列在同一个Family列族下	指定映射表中列与HBase数据源表中列族的映射关系。如果需要关联一张HBase数据源中的表，那么column_mapping必须与HBase数据源中的一致；如果创建一张HBase数据源中不存在的新表，column_mapping 由用户指定。 column_mapping格式为“映射表列名:HBase列族:HBase列名”，映射表列名必须为小写，HBase列名需要与HBase端完全一致。
row_id	String	否	映射表的第一列	HBase数据源中表rowkey 对应的列名。
hbase_table_name	String	否	空	指定需要关联的HBase数据源上的表空间和表名，用:连接。默认表空间为default。如果创建一张HBase数据源中不存在的新表，hbase_table_name不需要指定。
external	Boolean	否	true	如果external=true，表示该表为HBase数据源中表的一个映射表，不支持删除HBase数据源上的原始表；如果external=false，则删除Hetu-HBase表的同时，会删除HBase数据源上的表。

----结束

## 数据类型映射

HBase是基于字节的分布式存储系统，它将所有数据类型存储为字节数组。要在HetuEngine中表示HBase数据，需要先在HetuEngine中通过创建映射表的方式为HetuEngine列限定符选择与HBase列限定符的值相匹配的数据类型。

目前HetuEngine列限定符支持以下数据类型：VARCHAR、TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DOUBLE、BOOLEAN、TIME、DATE和TIMESTAMP。

## 性能优化

- 谓词下推  
查询支持大部分算子下推，支持的谓词条件有：=、>=、>、<、<=、!=、IN、NOT IN、IS NULL、IS NOT NULL和BETWEEN AND。
- 批量GET查询  
批量GET即在HBase的API中将所要查询的多个Row Key封装成一个List<Get>，然后请求这个列表以获取数据的查询方式。该方式能避免每个Row Key都发起一次请求。
- HBase单表查询范围扫描优化  
HBase单表查询范围扫描优化是指根据HBase的列的谓词条件尝试自动推断rowkey的起止地址，在tableScan的时候设置hbase scan起止地址从而提高访问性能。  
比如假设HBase数据表的rowkey由building\_code:house\_code:floor:uuid四列组成，对于查询过滤条件where building\_code = '123' and house\_code = '456'，HetuEngine单表查询优化会只扫描rowkey范围前缀为'123-456'的列，从而提高性能。  
开启HBase单表查询范围扫描优化的功能需要在5.3中添加自定义参数“hbase.rowkey.adaptive.optimization.enabled”，值为“true”。  
此外，在建表语句的建表属性中需指定rowkey的组成列和分隔字符：

表 12-42 HBase 的 rowkey 组成列和分隔字符

表属性	表属性含义	样例
row_id_construct_columns	HBase数据表的rowkey组成列	building_code:house_code:floor:uuid
row_id_construct_columns_terminal	HBase数据表的rowkey组成列的分割字符	:

例如一个有building\_code:house\_code:floor:uuid四列组成的rowkey的建表语句如下：

```
CREATE TABLE test.table_hbase_test (  
  row_id string,  
  col1 string,  
  col2 string,  
  col3 string,  
  building_code string,  
  house_code string,  
  floor string,  
  uuid string)  
WITH (column_mapping = '  
  col1:attr:col1,  
  col2:attr:col2,  
  col3:attr:col3,  
  building_code:attr:building_code,  
  house_code:attr:house_code,  
  floor:attr:floor,  
  uuid:attr:uuid',  
  row_id = 'row_id',  
  row_id_construct_columns = 'building_code:house_code:floor:uuid',  
  row_id_construct_columns_terminal = ':',  
  hbase_table_name='test:table_hbase_test',  
  external = true)
```

- Hbase多表联合查询动态过滤优化  
HBase支持动态过滤优化。  
开启动态过滤功能，需先开启HBase单表查询范围扫描优化功能，然后还需要在计算实例的“coordinator.config.properties”和“worker.config.properties”参数文件中添加自定义参数“enable-dynamic-filtering”，值为“true”，可参考[步骤3.5](#)。

## 约束

不支持如下语法：ALTER，VIEW。

## 12.9.8 配置 HetuEngine 数据源

### 操作场景

本章节指导用户在安全模式集群下通过HSConsole界面添加另一个HetuEngine数据源。

### 操作步骤

- 步骤1** 获取他域HetuEngine集群的代理用户的“user.keytab”文件。
1. 登录他域HetuEngine集群FusionInsight Manager页面。
  2. 选择“系统 > 权限 > 用户”。
  3. 选择对应的数据源用户，在“操作”列中选择“更多 > 下载认证凭据”。
  4. 从下载的文件中解压出来的“user.keytab”文件就是用户的凭据文件。
- 步骤2** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤3** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤4** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。
1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“HetuEngine”。
  2. 配置“HetuEngine配置”，参数配置请参考[表12-43](#)。

表 12-43 HetuEngine 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认“hsfabric-initial”。	hsfabric-initial
用户名	开启安全模式时填写此参数。 访问远端HetuEngine的用户。就是 <a href="#">步骤1</a> 中获取“user.keytab”所属用户。	hetu_test
keytab文件	开启安全模式时填写此参数。 访问远端DataCenter的用户Keytab文件。 在本地选择 <a href="#">步骤1</a> k获取的“user.keytab”文件。	user.keytab

参数	描述	取值样例
开启双向传输	跨域数据传输是否开启双向传输，默认为“是”。 - 是：双向传输，请求通过本端的HSFabric将转发至远端的HSFabric，如果开启双向传输，需要配置本端HSFabric地址。 - 否，单向传输，请求直接发至远端的HSFabric。	是
本端地址信息	本端MRS集群的HetuEngine服务负责对外通信的HSFabric实例的主机IP地址及端口号。 1. 登录本端集群FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”，查看HSFabric的业务IP地址。 2. 单击“HSFabric”，选择“实例配置”，查看“server.port”的值，默认为“29900”。	192.162.157.32:29900
远端地址信息	远端MRS集群的HetuEngine服务负责对外通信的HSFabric实例的主机IP地址及端口号。 1. 登录远端集群FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”，查看HSFabric的业务IP地址。 2. 单击“HSFabric”，选择“实例配置”，查看“server.port”的值，默认为“29900”。	192.168.1.1:29900
区域	当前请求发起方所属区域，只能包数字和下划线。	0755_01
接收超时时长(秒)	等待接收数据的超时时长(单位：秒)。	60
Task总超时时长(秒)	每个跨域Task执行的总超时时长(单位：秒)。	300
Worker节点使用Task数	每个Worker节点接收数据时使用的Task数量。	5
开启数据压缩	- 是：启动数据压缩。 - 否：不启动数据压缩。	是

### 3. （可选）自定义配置。

- 单击“增加”可以增加自定义配置参数。配置HetuEngine数据源自定义参数，参考[表12-44](#)。

表 12-44 HetuEngine 数据源自定义配置参数

名称	描述	取值样例
hsfabric.health.check.time	设置检测HSFabric实例状态的周期间隔，单位：秒	60
hsfabric.subquery.pushdown	开启跨域查询下推参数，默认开启。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ true：开启跨域查询下推。</li><li>▪ false：不开启跨域查询下推。</li></ul>	true
hsfabric.local.tenant	指定远端HetuEngine计算所使用的租户队列。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 未配置该参数，系统会根据配置的用户，随机选择该用户所属的租户。</li><li>▪ 配置该参数，系统则会指定租户。适用于包括开启了租户的严格校验模式等场景。</li></ul>	-

- 单击“删除”可以删除已增加的自定义配置参数。

4. 单击“确定”。

**步骤5** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤6** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog hetuengine_1 --schema default
```

**步骤7** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## 数据类型映射

目前HetuEngine数据源支持的数据类型为：BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、REAL、DOUBLE、DECIMAL、VARCHAR、CHAR、DATE、TIMESTAMP、ARRAY、MAP、TIME WITH TIMEZONE、TIMESTAMP WITH TIMEZONE、TIME。

## 性能优化

支持使用查询下推功能，提高查询速度。

查询下推功能默认打开，也可参考[步骤4.3](#)添加相关自定义参数开启查询下推功能。

## 约束

不支持如下语法：CREATE、ALTER、DROP VIEW、INSERT OVERWRITE、UPDATE、DELETE。

不支持跨域数据源的INSERT操作。

## 12.9.9 配置 IoTDB 数据源

### 操作场景

本章节指导用户在安全模式集群的HSConsole界面添加IoTDB类型的JDBC数据源。

### 前提条件

- 数据源所在集群域名与HetuEngine集群域名不能相同。
- 数据源所在集群与HetuEngine集群节点网络互通。
- 已创建HetuEngine计算实例。
- 安全集群的IoTDB默认开启了SSL，开启了SSL后需上传“truststore.jks”文件，可参考[使用IoTDB客户端](#)获取该文件。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。
  1. 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“JDBC > IoTDB”。
  2. 配置“IoTDB配置”，参数配置请参考[表12-45](#)。

表 12-45 IoTDB 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为“iotdb”。	iotdb

参数	描述	取值样例
JDBC URL	连接IoTDB的JDBC URL地址。 - IoTDB数据源使用IPV4，则格式为：jdbc:iotdb:// IoTDBServer业务 IP1,IoTDBServer业务IP2:端口 号 - IoTDB数据源使用IPV6，则格式为：jdbc:iotdb:// [IoTDBServer业务 IP1,IoTDBServer业务IP2]:端口 号	- IPV4: jdbc:iotdb:// 10.10.10.11,10.10.10.12:2 2260 - IPV6: jdbc:iotdb:// [10:10::10:11,10:10::10:1 2]:22260
用户名	连接IoTDB数据源的IoTDB用户名。	<b>说明</b> 当IoTDB所在集群为非安全模式时，需使用IoTDB默认用户“root”。
密码	连接IoTDB数据源的IoTDB用户密码。	<b>说明</b> 当IoTDB所在集群为非安全模式时，请咨询IoTDB所在集群的集群管理员获取用户“root”的密码。
开启ssl	IoTDB服务是否开启了SSL，安全集群默认开启。	是
truststore文件	IoTDB开启SSL后需上传“truststore.jks”文件。	-

### 📖 说明

- IoTDBServer业务IP：  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，查看IoTDBServer的业务IP。
  - 端口号：  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，搜索并查看“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”的值，默认为“22260”。
3. （可选）根据需求可添加自定义配置。
  4. 单击“确定”。

**步骤4** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户（普通模式集群跳过）
```

**步骤5** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog iotdb_1 --schema root.ln
```

**步骤6** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## 数据类型映射

IoTDB数据类型 ( data type )	HetuEngine数据类型 ( data type )
BOOLEAN	BOOLEAN
INT32	BIGINT
INT64	BIGINT
FLOAT	DOUBLE
DOUBLE	DOUBLE
TEXT	VARCHAR

## 功能增强

- IoTDB可为时间序列设置任意标签字段，HetuEngine侧查询可将IoTDB的这些标签字段与其他数据源进行融合查询。
- IoTDB数据库节点到时间序列中的任意节点，均可作为HetuEngine侧查询的表进行数据查询。

## 约束

- 不支持IoTDB数据创建，只支持IoTDB数据查询。
- 使用HetuEngine进行查询的IoTDB用户至少需要配置根目录root下的读权限。

## 12.9.10 配置 MySQL 数据源

HetuEngine支持配置MySQL数据源实现对MySQL数据源的接入与查询功能。本章节指导用户在集群的HSConsole界面添加MySQL类型的JDBC数据源。

## 前提条件

- 数据源与HetuEngine集群节点网络互通。
- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）创建HetuEngine管理员用户，集群未启用Kerberos认证（普通模式）创建HetuEngine业务用户，并为其赋予HDFS管理员权限，即创建用户时需同时加入“hadoop”和“hadoopmanager”用户组，创建用户可参考[创建HetuEngine用户](#)。
- 已创建HetuEngine计算实例，可参考[创建HetuEngine计算实例](#)。
- 已获取MySQL数据库所在的IP地址，端口号，用户名及密码。

## HetuEngine 对接 MySQL 数据源约束

- HetuEngine支持对接MySQL操作的SQL语法：SHOW CATALOGS/SCHEMAS/TABLES/COLUMNS、DESCRIBE、USE、SELECT表/视图。
- HetuEngine支持的MySQL数据源的Schema和Table名称不区分大小写。
- 不支持在具有CHAR或VARCHAR等文本类型的列上下推任何谓词。

例如：由于name是VARCHAR类型的列，因此如下两个查询的谓词均不会下推。

```
SELECT * FROM nation WHERE name>'abcd';  
SELECT * FROM nation WHERE name='abcd';
```

## 配置 MySQL 数据源步骤

### 安装集群客户端

**步骤1** 安装包含HetuEngine服务的集群客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”。

### 准备MySQL驱动

**步骤2** 从MySQL官网获取MySQL驱动文件，格式为“xxx.jar”，支持版本为MySQL 5.7，MySQL 8.0及以后版本。

**步骤3** 上传MySQL驱动文件至HetuEngine所在集群。

可通过如下两种方式：

- 通过Manager界面上传至HDFS：
  - a. 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，进入HDFS服务页面。
  - b. 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“NameNode Web UI”后的链接，进入NameNode Web UI界面。
  - c. 选择“Utilities > Browse the file system”，单击，创建“/user/hetuserver/fiber/extra\_file/driver/mysql”目录。
  - d. 进入“/user/hetuserver/fiber/extra\_file/driver/mysql”目录，单击上传**步骤2**获取的MySQL驱动文件。
  - e. 单击驱动文件所在行的“Permission”列的值，勾选“User”列的“Read”和“Write”，“Group”列的“Read”和“Other”列的“Read”，单击“Set”。
- 通过使用HDFS命令直接上传：
  - a. 登录HDFS服务客户端所在节点，切换到客户端安装目录，如“/opt/hadoopclient”。  
**cd /opt/hadoopclient**
  - b. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
  - c. 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。  
**kinit HetuEngine管理员用户**  
根据回显提示输入密码。
  - d. 执行如下命令创建目录“/user/hetuserver/fiber/extra\_file/driver/mysql”，并上传**步骤2**获取的MySQL驱动，然后修改对应的权限。

```
hdfs dfs -mkdir -p /user/hetuserver/fiber/extra_file/driver/mysql
hdfs dfs -put ./MySQL驱动文件 /user/hetuserver/fiber/extra_file/
driver/mysql
hdfs dfs -chmod -R 644 /user/hetuserver/fiber/extra_file/driver/mysql
```

### 配置MySQL数据源

- 步骤4** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤5** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤6** 选择“数据源”，单击“添加数据源”。在“添加数据源”页面填写参数。
- 配置“基本配置”，填写数据源名称，选择数据源类型“JDBC > MySQL”。
  - 配置“MySQL配置”，参数配置请参考表12-46。

表 12-46 MySQL 配置

参数	描述	取值样例
驱动	默认为“mysql”。	mysql
驱动名称	选择步骤2中已提前上传的待使用的MySQL驱动，格式为xxx.jar。	mysql-connector-java-8.0.11.jar
JDBC URL	连接MySQL的JDBC URL地址。 格式：jdbc:mysql://MySQL数据库所在的IP地址:端口号。 端口号默认为3306。	- IPV4: jdbc:mysql://10.10.10.11:3306 - IPV6: jdbc:mysql://[10:10::10:11]:3306
用户名	连接MySQL数据源的MySQL用户名。	-
密码	连接MySQL数据源的MySQL用户密码。	-

- （可选）自定义配置。  
单击“增加”可以增加自定义配置参数。配置MySQL数据源自定义参数，参考表12-47。

表 12-47 MySQL 数据源自定义配置参数

参数	描述	取值样例
mysql.auto-reconnect	是否自动重连。 - true（默认值）：开启自动重连。 - false：关闭自动重连。	true
mysql.max-reconnects	最大重连次数，默认值：3。	3

参数	描述	取值样例
mysql.jdbc.use-information-schema	驱动程序是否应该使用 INFORMATION_SCHEMA 来派生 “DatabaseMetaData” 使用的信息。	true
use-connection-pool	是否使用 JDBC 连接池，默认值：false。	false
jdbc.connection.pool.maxTotal	JDBC 连接池中最大连接数，默认值：8。	8
jdbc.connection.pool.maxIdle	JDBC 连接池中最大空闲连接数，默认值：8。	8
jdbc.connection.pool.minIdle	JDBC 连接池中最小空闲连接数，默认值：0。	0
case-insensitive-name-matching	HetuEngine 支持的 MySQL 数据源的 Schema 和 Table 名称大小写格式敏感。 <ul style="list-style-type: none"><li>- false (默认值)：仅支持查询全小写的 Schema 和 Table。</li><li>- true：<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 忽略大小写后无同名的 Schema 和 Table：支持查询该 Schema 和 Table。</li><li>▪ 忽略大小写后存在同名的 Schema 和 Table：不支持查询该 Schema 和 Table。</li></ul></li></ul>	false
case-insensitive-name-matching.cache-ttl	MySQL 数据源的大小写敏感的 Schema 和 Table 名称缓存超时时长，默认值：1m (1 分钟)。	1m
dynamic-filtering.enabled	是否将动态过滤器下推到 JDBC 查询中。 <ul style="list-style-type: none"><li>- true (默认值)：开启下推。</li><li>- false：关闭下推。</li></ul>	true
dynamic-filtering.wait-timeout	在启动 JDBC 查询之前，HetuEngine 将等待从连接的构建端收集动态过滤器的最大持续时间。使用较大的超时可能会导致更详细的动态过滤器。但是也会增加某些查询的延迟，默认值：20s。	20s
unsupported-type-handling	当连接器不支持此数据类型时，是否将其转换为 VARCHAR，从而避免失败。 <ul style="list-style-type: none"><li>- CONVERT_TO_VARCHAR：将不支持的类型转为 VARCHAR 类型，并且只支持对它们的读操作。</li><li>- IGNORE (默认值)：不支持的类型将不在查询结果中显示。</li></ul>	IGNORE

参数	描述	取值样例
join-pushdown.enabled	是否启用Join下推。 - true (默认值)：开启Join下推。 - false：关闭Join下推。	true
join-pushdown.strategy	用于评估Join操作是否被下推的策略。默认值：AUTOMATIC - AUTOMATIC (默认值)：启用基于成本的连接下推。 - EAGER：尽可能下推Join。即使表统计信息不可用，EAGER也可以下推Join，这可能会导致查询性能下降，因此仅建议将EAGER用于测试和故障排除场景。	AUTOMATIC

单击“删除”可以删除已增加的自定义配置参数。

4. 单击“确定”。

**步骤7** 登录集群客户端所在节点，执行以下命令，切换到客户端安装目录并认证用户。

```
cd /opt/hadoopclient
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine组件操作用户 (普通模式集群跳过)
```

**步骤8** 执行以下命令，登录数据源的catalog。

```
hetu-cli --catalog 数据源名称 --schema 数据库名
```

例如执行以下命令：

```
hetu-cli --catalog mysql_1 --schema mysql
```

**步骤9** 执行以下命令，可正常查看数据库表信息或不报错即表示连接成功。

```
show tables;
```

----结束

## MySQL 与 HetuEngine 数据类型映射

MySQL数据类型到HetuEngine数据类型映射

MySQL类型	HetuEngine类型
BIT	BOOLEAN
BOOLEAN	TINYINT
TINYINT	TINYINT
SMALLINT	SMALLINT

MySQL类型	HetuEngine类型
INTEGER	INTEGER
BIGINT	BIGINT
DOUBLE PRECISION	DOUBLE
FLOAT	REAL
REAL(m, d)	REAL(m, d)
DECIMAL(p, s)	DECIMAL(p, s)
CHAR(n)	CHAR(n)
VARCHAR(n)	VARCHAR(n)
TINYTEXT	VARCHAR(255)
TEXT	VARCHAR(65535)
MEDIUMTEXT	VARCHAR(16777215)
LONGTEXT	VARCHAR
ENUM(n)	VARCHAR(n)
BINARY, VARBINARY, TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB	VARBINARY
JSON	JSON
DATE	DATE
TIME(n)	TIME(n)
DATETIME(n)	TIMESTAMP(n)
TIMESTAMP(n)	TIMESTAMP(n)

## 12.9.11 管理已配置的数据源

### 操作场景

在HetuEngine的WebUI界面，用户可以对已添加的数据源进行查看、编辑和删除等操作。

### 前提条件

已创建用于访问HetuEngine WebUI界面的HetuEngine管理员用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“数据源”，在数据源列表中可以查看数据源名称、数据源描述、数据源类型和创建时间等信息，在“操作”列下也可以编辑和删除数据源。

### 📖 说明

HetuEngine服务在安装时已经将共部署的Hive数据源默认实现对接，数据源名称为“hive”，不可删除。

----结束

## 12.10 使用 HetuEngine 物化视图

### 12.10.1 物化视图概述

#### 背景介绍

HetuEngine具备物化视图能力。在实际运用中，将高频访问的SQL查询和有高耗时的算子（连接，聚合等算子）的SQL通过建立物化视图进行预计算，然后在查询的SQL中将能匹配到物化视图的查询或者子查询转换为物化视图，避免了数据的重复计算，这种情况下往往能较大地提高查询的响应效率。

物化视图通常基于对数据表进行聚合和连接的查询结果创建。

物化视图支持“查询重写”，这是一种优化技术，即将基于原始表编写的查询语句转换为查询一个或多个物化视图语句的等效请求。如下物化视图的SQL示例：

```
create materialized view mv.default.mv1 with(storage_table='hive.default.mv1') AS select id from hive.mvschema.t1;
```

该物化视图实际数据的存储表为“hive.default.mv1”，在查询重写时，查询SQL“select id from hive.mvschema.t1”会被重写成查询物化视图的表，即“select id from hive.default.mv1”。

#### 使用场景

与普通的视图相比，物化视图会存储实际数据，占用存储资源，并且会有预计算带来的数据滞后性的问题，因此物化视图推荐在如下场景中使用：

- 执行频次高的查询。
- 查询包含非常耗时的操作，比如聚合、连接操作等。
- 对查询结果数据可以允许有一定的滞后性。
- 物化视图仅支持对接共部署Hive和外接Hive数据源，并且数据源表的存储格式为ORC或者PARQUET，不支持跨源跨域场景。

## 权限介绍

物化视图权限如表12-48。物化视图权限控制依赖Ranger，若关闭Ranger鉴权会带来权限失效的风险。

表 12-48 HetuEngine 物化视图权限介绍

操作	catalog mv 权限	物化视图存储表的权限	原始物理表的权限
创建物化视图	表的Create权限	NA	对应列的查询权限
删除物化视图	删除表权限	NA	NA
刷新物化视图	表的更新权限	NA	对应列的查询权限
修改物化视图属性或状态	表的Alter权限	NA	NA
使用物化视图重写查询语句	NA	NA	对应列的查询权限
使用物化视图重写查询语句的执行计划 (EXPLAIN)	NA	对应列的查询权限	对应列的查询权限
查询物化视图	对应列的查询权限	NA	NA
物化视图和非物化视图的物理表联合查询	对应列的查询权限	NA	对应列的查询权限
查看物化视图	NA	NA	NA
查看物化视图的创建语句	表的Show权限	表的Show权限	NA

## 使用介绍

表 12-49 物化视图使用介绍

阶段	说明	参考章节
物化视图SQL示例	介绍物化视图支持的操作，包括创建物化视图、列举物化视图、查询物化视图等	<a href="#">物化视图SQL示例</a>
配置物化视图改写能力	开启物化视图能力，提高查询的响应效率	<a href="#">配置物化视图改写能力</a>
配置物化视图推荐能力	自动学习并推荐对业务最有价值的物化视图SQL，使在线查询效率获得倍数提升，同时有效降低系统负载压力	<a href="#">配置物化视图推荐能力</a>

阶段	说明	参考章节
配置物化视图缓存能力	可将多次执行并改写后的SQL保存到缓存中，再次执行这条SQL时会直接从缓存中获取改写后的SQL，而不是重新对SQL进行改写，提高查询效率	<a href="#">配置物化视图缓存能力</a>
配置物化视图有效期与数据刷新	<ul style="list-style-type: none"> <li>设置物化视图的有效期，当前系统只会使用有效期内的物化视图进行自动改写</li> <li>设置数据定期更新，可定时手动刷新或自动刷新物化视图</li> </ul>	<a href="#">配置物化视图的有效期与数据刷新能力</a>
配置智能物化视图	提供自动化物化视图的创建，无需手动执行SQL创建物化视图（推荐使用）	<a href="#">配置智能物化视图能力</a>
查看物化视图自动化任务记录	看任务执行情况，帮助评估集群运行健康状况	<a href="#">查看物化视图自动化任务</a>

## 12.10.2 物化视图 SQL 示例

物化视图SQL示例请参考[表12-50](#)。

表 12-50 物化视图的操作

操作	功能	物化视图SQL样例	备注
创建物化视图 (创建物化视图时，只创建了物化视图的定义，数据填充需要使用 refresh materialized view name 刷新物化视图数据)	创建永不过期的物化视图	create materialized view mv.default.mv1 with(storage_table='hive.default.mv11') AS select id from hive.mvschema.t1;	<ul style="list-style-type: none"> <li>storage_table: 物化视图数据物化成物理表的位置</li> <li>创建物化视图时的 catalog 必须指定 mv, schema 可以自行创建</li> <li>AS SELECT 子句需注意 <a href="#">创建物化视图的“AS SELECT”的子句</a> 列出的事项</li> </ul>
	创建有效期为1天不启动自动刷新的物化视图	create materialized view mv.default.mv1 with(storage_table='hive.default.mv11', mv_validity = '24h') AS select id from hive.mvschema.t1;	mv_validity: 物化视图的有效期

操作	功能	物化视图SQL样例	备注
	创建每小时自动刷新一次数据的物化视图	<pre>create materialized view mv.default.mv1 with(storage_table='hive.default.mv1', need_auto_refresh = true, mv_validity = '1h', start_refresh_ahead_of_expiry = 0.2, refresh_priority = 3, refresh_duration = '5m') AS select id from hive.mvschema.t1;</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• need_auto_refresh: 是否启用自动刷新</li> <li>• start_refresh_ahead_of_expiry: 刷新任务在“mv_validity*(1-start_refresh_ahead_of_expiry)”的时间触发一次更新状态为“可刷新”</li> <li>• refresh_priority: 刷新任务优先级</li> <li>• refresh_duration: 刷新任务的最大允许时间</li> </ul>
列举物化视图	列举 catalog 名为“mv”，schema 名为“mvschema”的所有物化视图	<pre>show materialized views from mvschema;</pre>	mvschema 是 schema 的名称，catalog 固定为“mv”
	根据子句“LIKE”筛选视图名满足规则运算表达式的物化视图	<pre>show MATERIALIZED VIEWS in mvschema tables like '*mvtb_0001';</pre>	mvschema 是 schema 的名称
查询物化视图的创建语句	查询 mv.default.mv1 的物化视图创建语句	<pre>show create materialized view mv.default.mv1;</pre>	mv1 是物化视图的名称
查询物化视图	查询 mv.default.mv1 的数据	<pre>select * from mv.default.mv1;</pre>	mv1 是物化视图的名称
刷新物化视图	刷新 mv.default.mv1 的物化视图	<pre>refresh materialized view mv.default.mv1;</pre>	-

操作	功能	物化视图SQL样例	备注
修改物化视图属性	修改 mv.default.mv1的物化视图的属性	Alter materialized view mv.mvtestprop.pepa_ss set PROPERTIES refresh_priority = 2;	refresh_priority = 2是物化视图的属性
修改物化视图状态	修改 mv.default.mv1的物化视图的状态	alter materialized view mv.default.mv1 set status SUSPEND;	SUSPEND是物化视图的状态，状态还包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUSPEND：暂停使用状态，暂停使用的物化视图不会参与改写</li> <li>• ENABLE：可使用状态</li> <li>• REFRESHING：正在刷新物化视图数据，不可用于改写</li> <li>• DISABLE：关闭使用</li> </ul> 仅支持ENABLE和SUSPEND相互转换，以及将DISABLE状态修改为SUSPEND或ENABLE
删除物化视图	删除 mv.default.mv1的物化视图	drop materialized view mv.default.mv1;	-
启用使用物化视图改写SQL进行优化	在session级别启用使用物化视图改写SQL进行优化	set session materialized_view_rewrite_enabled=true;	-
验证查询是否能通过改写成物化视图进行SQL优化	验证查询SQL语句能否被 mv.default.mv1改写优化	verify materialized view mvname(mv.default.mv1) originalsql select id from hive.mvschema.t1;	-
SQL级别使用指定的物化视图进行SQL改写优化	在查询中强制使用 mv.default.mv1进行优化	/*+ REWRITE(mv.default.mv1) */ select id from hive.mvschema.t1;	-

操作	功能	物化视图SQL样例	备注
SQL级别禁用物化视图进行SQL改写优化	在查询中禁止物化视图进行优化	<code>/*+ NOREWRITE */ select id from hive.mvschema.t1;</code>	-
刷新物化视图元数据信息缓存	同步不同租户间物化视图元数据信息缓存	<code>refresh catalog mv;</code>	-

## 创建物化视图的“AS SELECT”的子句

创建物化视图的“AS SELECT”的子句不能包含calcite SQL解析和改写功能中的保留关键词，如“default”。如果想要在创建物化视图的“AS SELECT”子句中使用保留关键词，需要遵循以下的任一解决方案：

- 在创建MV和执行原始查询时，需给默认模式名称添加双引号  
以在“AS SELECT”子句中使用保留关键词“default”为例：

创建物化视图

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv.default.mv1 WITH(storage_table='hive.default.mv11') AS SELECT id FROM hive."default".t1;
```

SELECT查询

```
SELECT id FROM hive."default".t1;
```

- 在Session级别设置相应的catalog和schema，而不是在查询中传递完全限定的名称

以指定catalogname为“hive”，schemaname为“default”为例：

```
USE hive.default;
```

创建物化视图

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv.default.mv1 WITH(storage_table='hive.default.mv11') AS SELECT id FROM t1;
```

SELECT查询

```
SELECT id FROM t1;
```

## 12.10.3 配置物化视图改写能力

### 开启物化视图改写能力

HetuEngine支持在System级别或者Session级别开启物化视图改写能力，开启方法如下所示：

- Session级别：  
参考[使用HetuEngine客户端](#)在HetuEngine客户端执行**set session materialized\_view\_rewrite\_enabled=true**
- System级别：
  - 使用用于访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager。

- b. 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- c. 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- d. 单击“计算实例”，查看待操作的租户的实例状态，当绿色图标和蓝色图标数量均为“0”时，可执行e配置开启物化视图改写能力。
- e. 在“计算实例”页签，在待操作的实例所属租户所在行的“操作”列单击“配置”，进入“配置实例”页签，添加如下自定义参数。

名称	值	参数文件
materialized.view.rewrite.enabled	true	coordinator.config.properties
materialized.view.rewrite.timeout	5	coordinator.config.properties

### 说明

- materialized.view.rewrite.timeout: 物化视图的重写超时控制（单位：秒），推荐5s。物化视图重写时会消耗一定的时间，添加该参数可限制重写所带来的性能损耗，物化视图重写超时会执行原始SQL。
  - 若使用Session级别开启物化视图功能，并需要开启物化视图重写超时控制，可先执行 `set session materialized_view_rewrite_timeout = 5`。
- f. 参数添加完成后，将“立即启动”置为“是”，单击“确定”。

## 物化视图改写能力支持范围

- 物化视图支持的类型  
BOOLEAN、DECIMAL、DOUBLE、REAL/FLOAT、INT、BIGINT、SMALLINT、TINYINT、CHAR/VARCHAR、DATE、TIME、TIMESTAMP、INTERVAL YEAR TO MONTH、INTERVAL DAY TO SECOND、BINARY/VARBINARY、UUID。
- 物化视图改写支持的函数
  - 转换函数：只支持CAST函数。
  - 字符串函数：支持所有字符串函数，包括char\_length、character\_length、chr、codepoint、decode、encode、find\_in\_set、format\_number、locate、hamming\_distance、instr、levenshtein、levenshtein\_distance、ltrim、lpad、octet\_length、position、quote、repeat2。
  - 数学运算符：支持所有数学运算符。
  - 聚合函数：支持的聚合函数包括 COUNT、SUM、MIN、MAX、AVG、LEAD、LAG、FIRST\_VALUE、LAST\_VALUE、COVAR\_POP、COVAR\_SAMP、REGR\_SXX、REGR\_SYY、STDDEV\_POP、STDDEV\_SAMP、VAR\_POP、VAR\_SAMP、ROW\_NUMBER、RANK、PERCENT\_RANK、DENSE\_RANK、CUME\_DIST。

**须知**

以下场景，物化视图不支持对包含了函数的SQL查询进行改写：

- SQL中包含无参函数
- SQL中包含了HetuEngine支持的会根据参数的类型获得不同类型的返回值的函数
- SQL中函数存在嵌套使用，或者是使用的函数会发生异常导致重写失败的函数

### 物化视图改写场景示例

物化视图的改写的核心原理是逻辑上创建的物化视图的数据要包含未来的查询语句要查询的数据，也可以是未来查询中的子查询要包含的全部数据。建议用户打开自动创建物化视图功能针对性的创建物化视图，以下为部分场景示例：

创建物化视图SQL样例中省略“CREATE MATERIALIZED VIEW xxx WITH(xxx) AS”，完整语句模板可参考[表12-50](#)。

表 12-51 物化视图改写场景示例

场景	描述	创建物化视图SQL样例	用户查询SQL样例	查询SQL是否能被改写	备注
全表查询	最基本的全表查询场景	select * from tb_a;	select * from tb_a;	否	创建全表扫描的物化视图没有实际意义，不支持
列查询	最基本的列查询场景	select col1,col2,col3 from tb_a;	select col1,col2,col3 from tb_a;	是	-
	用户查询重命名	select col1 from tb_a;	select col1 as a from tb_a;	是	-
		select col1,col2,col3 from tb_a;	select col1 as a,col2 as b,col3 as c from tb_a;	是	-
	数学表达式	select col1*col2 from tb_a;	select col2*col1 from tb_a;	是	需要两个列的类型一样

场景	描述		创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
	物化视图使用源列，用户查询使用 cast		select col1,col2 from tb_a;	select cast(col1 as varchar),col2 from tb_a;	否	物化视图使用原数据列，用户查询使用函数没有过滤条件不改写 物化视图使用原数据列，用户查询也是用原数据列加过滤条件可改写
	case when 场景		select col1, (case col2 when 1 then 'b' when 2 'a' end) as col from tb_a;	select col1, (case col2 when 1 then 'b' when 2 'a' end) as col from tb_a;	否	不支持查询列中出现 case when 场景
	字符串函数		select col13 from tb_a;	select length(col13) from tb_a;	否	所有的字符串函数用原表数据建立物化视图不加过滤条件的查询做物化视图不会改写
			select length(col13) from tb_a;	select length(col13) from tb_a;	是	-
聚合函数列查询	count	物化视图和用户查询一样使用 count	select count(col1) from tb_a;	select count(col1) from tb_a;	是	-

场景	描述	创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注	
		物化视图使用源数据, 用户查询使用 count	select col1 from tb_a;	select count(col1) from tb_a;	是	-
	sum	物化视图和用户查询一样使用 sum	select sum(col1) from tb_a;	select sum(col1) from tb_a;	是	-
		物化视图使用源数据, 用户查询使用 sum	select col1 from tb_a;	select sum(col1) from tb_a;	是	-
过滤查询 (核心在于物化视图的数据逻辑上要比查询 SQL 相同或者更多)	where 过滤	物化视图最大范围(<)	select col1 from tb_a;	select col1 from tb_a where col1<11;	是	-
		物化视图范围大于用户查询范围(<)	select col1 from tb_a where col1<50;	select col1 from tb_a where col1<45;	是	-
			select col1 from tb_a where col1<50;	select col1 from tb_a where col1<=45;	是	-
			select col1 from tb_a where col1<50;	select col1 from tb_a where col1 between 21 and 29;	是	-
		物化视图范围等于用户查询范围(>)	select col1 from tb_a where col1<50;	select col1 from tb_a where col1<50;	是	-

场景	描述		创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
	物化视图范围大于用户查询范围 (and)		select col1 from tb_a where col1<60 and col1>30;	select col1 from tb_a where col1<55 and col1>30;	是	-
			select col1 from tb_a where col1<60 and col1>30;	select col1 from tb_a where col1 between 35 and 55;	是	-
			select col1 from tb_a where col1<60 and col1>30;	select col1 from tb_a where (col1<55 and col1>30) and col1 = 56;	是	-
	where 嵌套子查询	子查询源表做物化视图	select col1 from tb_a;	select count(col1) from tb_a where col1=(select min(col1) from tb_a);	是	-
		子查询做物化视图	select min(col1) from tb_a;	select count(col1) from tb_a where col1=(select min(col1) from tb_a);	是	-
		父查询源表做物化视图	select col1 from tb_a where col1=(select min(col1) from tb_a);	select count(col1) from tb_a where col1=(select min(col1) from tb_a);	是	-

场景	描述		创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
		父查询做物化视图	select count(col1) from tb_a where col1=(select min(col1) from tb_a);	select count(col1) from tb_a where col1=(select min(col1) from tb_a);	是	-
	limit	limit在查询里	select col1 from tb_a;	select col1 from tb_a limit 5;	是	-
select col1 from tb_a limit 5;			select col1 from tb_a limit 5;	是	-	
select col1 from tb_a limit 5;			select col1 from tb_a;	否	-	
	limit结合order by	limit结合order by	select col1 from tb_a;	select col1 from tb_a order by col1 limit 5;	是	创建物化视图时使用order by可能导致改写后结果无序,如果开启物化视图改写功能,查询SQL中有order by和limit,建议创建物化视图SQL去掉limit和order by
select col1 from tb_a order by col1;			select col1 from tb_a order by col1 limit 5;	是		
select col1 from tb_a order by col1 limit 5;			select col1 from tb_a order by col1 limit 5;	否		

场景	描述	创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
having 过滤	物化视图最大范围(<)	select col1 from tb_a;	select col1 from tb_a group by col1 having col1 <11;	是	group by + having: having 的 场景和 where 不一 样, having 的 条件无法 做到补 偿, 要求 物化视图 SQL 的没有 having 条 件或者与 用户查询 SQL 的 having 条 件一致
	物化视图范围大于用户查询范围(<)	select col1 from tb_a group by col1 having col1<50;	select col1 from tb_a group by col1 having col1<45;	否	
		select col1 from tb_a group by col1 having col1<50;	select col1 from tb_a group by col1 having col1<=45;	否	
		select col1 from tb_a group by col1 having col1<50;	select col1 from tb_a group by col1 having col1=45;	否	
		select col1 from tb_a group by col1 having col1<50;	select col1 from tb_a group by col1 having col1 between 21 and 29;	否	
	物化视图范围等于用户查询范围(<)	select col1 from tb_a group by col1 having col1<50;	select col1 from tb_a group by col1 having col1<50;	是	

场景	描述	创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
JOIN 关联查询	两个子查询做物化视图	<pre>select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select col1,col2 from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-
		<pre>select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select col1,col2 from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-
	父查询做物化视图	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a),t2 as (select col2,col3 from tb_b) select col1,col2 from t1 join t2 on t1.col3=t2.col 3;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select col1,col2 from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-

场景	描述	创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
聚合 +JOIN 查询	源表数据做物化视图	select col1,col3 from tb_a;	with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1<11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;	是	-
		select col2,col3 from tb_b;	with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1<11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;	是	-
	子查询做物化视图	select col1,col3 from tb_a where col1<11;	with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1<11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;	是	-

场景	描述	创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
		<pre>select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-
	子查询使用源表的父查询(非聚合查询)做物化视图	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a),t2 as (select col2,col3 from tb_b) select col1,col2 from t1 join t2 on t1.col3=t2.col 3;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-
	父查询(非聚合查询)做物化视图	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select col1,col2 from t1 join t2 on t1.col3=t2.col 3;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-

场景	描述	创建物化视图 SQL 样例	用户查询 SQL 样例	查询 SQL 是否被改写	备注
	父查询做物化视图	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col 3;</pre>	<pre>with t1 as (select col1,col3 from tb_a where col1&lt;11),t2 as (select cast(col2 as varchar) col2,col3 from tb_b) select count(col1) from t1 join t2 on t1.col3=t2.col3;</pre>	是	-

## 12.10.4 配置物化视图推荐能力

### 操作场景

HetuEngine QAS实例可对用户的SQL执行历史记录提供自动感知、自动学习、自动诊断服务，开启物化视图推荐能力后，系统能自动学习并推荐对业务最有价值的物化视图SQL，使HetuEngine具备自动预计算加速能力，在相关场景下在线查询效率获得倍数提升，同时有效降低系统负载压力。

### 前提条件

- 集群运行正常并至少安装一个QAS实例。
- 已创建用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，如**Hetu\_user**，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

### 开启物化视图推荐功能

**步骤1** 以**Hetu\_user**用户登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置 > QAS（角色） > 物化视图推荐”，参考[表12-52](#)配置物化视图推荐参数，其他参数保持默认即可。

表 12-52 物化视图推荐参数

参数名称	值	描述
gas.enable.auto.recommendation	true	开启物化视图推荐，默认值为“false”
gas.sql.submitter	如： default,zuhu1	启用物化视图推荐功能的租户名称，多租户用英文逗号隔开
gas.schedule.fixed.delay	1d	推荐物化视图的周期，建议一天一次
gas.threshold.for.mv.recommend	0.05	物化视图推荐筛选阈值，取值范围为“0.001-1”，建议根据实际业务情况调整

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有QAS实例，选择“更多 > 重启实例”，输入密码重启QAS所有实例使参数生效。

----结束

## 查看物化视图推荐结果

**步骤1** 以Hetu\_user用户登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤3** 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤4** 选择“SQL运维 > 物化视图推荐”，可根据“租户”、“状态”、“推荐周期”、“物化视图名称”进行搜索，支持模糊搜索，支持导出指定物化视图推荐结果信息。

物化视图任务的“状态”包括如下：

表 12-53 物化视图任务的“状态”

状态名称	描述	状态名称	描述
To Be Created	待创建	Deleting	删除中
Creating	创建中	Deleted	已删除
Created	创建完成	Planning	计划中
Failed	创建失败	Aborted	已终止
Updating	更新中	Duplicated	重复推荐

----结束

## 12.10.5 配置物化视图缓存能力

对于一条SQL，创建了对应的物化视图后，执行这条SQL时，将被改写为通过物化视图查询。如果开启了物化视图的“重写缓存”功能，那么多次执行这条SQL后，改写后的SQL将会保存到缓存中（默认最多保存10000条），在缓存有效时间（默认24小时）内，执行这条SQL时会直接从缓存中获取改写后的SQL，而不是重新对SQL进行改写。

可在计算实例中添加自定义参数“rewrite.cache.timeout”和“rewrite.cache.limit”分别设置缓存有效时间和最多能保存的改写SQL的条数。

- 创建一个新的物化视图，或者删除一个已有的物化视图时，缓存将失效。
- 如果缓存中被改写的SQL查询所关联的物化视图失效，或者处于REFRESHING状态，该条被改写的SQL查询将不会被使用。
- 当使用缓存时，被执行的SQL不能有任何改变，否则它将被当做一条新的SQL查询。
- 创建的物化视图中最多有500个可以用于SQL查询的改写，也就是SQL改写时使用的物化视图如果被包含在这500个中，那么就会进行改写，否则就当普通SQL执行。可参考 **System级别**：在计算实例中添加自定义参数“hetu.select.top.materialized.view”来改变允许使用的物化视图个数。

### 开启物化视图“重写缓存”

- Session级别：  
参考[使用HetuEngine客户端](#)在HetuEngine客户端执行**set session rewrite\_cache\_enabled=true**
- System级别：
  - 使用用于访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager。
  - 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
  - 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
  - 单击“计算实例”，查看待操作的租户的实例状态，当绿色图标和蓝色图标数量均为“0”时，可执行**e**配置开启物化视图改写能力。
  - 在“计算实例”页签，在待操作的实例所属租户所在行的“操作”列单击“配置”，进入“配置实例”页签，添加如下自定义参数。

名称	值	参数文件	描述
rewrite.cache.enabled	true	coordinator.config.properties	启用物化视图“重写缓存”
rewrite.cache.timeout	86400000	coordinator.config.properties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 修改“重写缓存”的有效期</li> <li>• 不填则使用默认值：86400000，单位：ms</li> </ul>
rewrite.cache.limit	10000	coordinator.config.properties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 修改“重写缓存”的缓存上限</li> <li>• 不填则使用默认值：10000，单位：条</li> </ul>

- f. 参数添加完成后，将“立即启动”置为“是”，单击“确定”。

## 12.10.6 配置物化视图的有效期与数据刷新能力

### 物化视图的有效期

创建物化视图的“mv\_validity”字段为物化视图的有效期，HetuEngine只会使用有效期内的物化视图进行自动改写。

### 物化视图的数据刷新

如果需要数据定期更新，需要定时刷新物化视图，可以使用如下两种方式实现：

- 手动刷新物化视图  
参考[使用HetuEngine客户端](#)在HetuEngine客户端执行**refresh materialized view <mv name>**，或者在用户的业务程序通过JDBC驱动执行**refresh materialized view <mv name>**进行手动更新。
- 自动刷新物化视图
  - a. 如果要启动物化视图的自动刷新能力，必须存在一个被设置为维护实例的计算实例，设置维护实例可参考[14.6.4-配置HetuEngine维护实例](#)。
  - b. 使用“create materialized view”创建具备自动刷新的物化视图。

#### 📖 说明

- 如果物化视图过多，可能会导致物化视图在刷新的等待队列中等待时间过长而过期。
- 自动刷新功能不会自动刷新状态为disabled的物化视图。

### 查询外部 Hive 数据源使用自动刷新物化视图注意事项

维护实例默认使用HetuEngine内置用户**hetuser/hadoop.<系统域名>**作为执行物化视图自动刷新的用户，当创建物化视图语句查询外部Hive数据源，且该数据源已开启数据源鉴权时，需修改执行自动刷新的用户，修改方法如下：

**步骤1** 对端集群是否已安装HetuEngine服务。

- 是：执行[步骤3](#)。
- 否：执行[步骤2](#)。

**步骤2** 准备系统用于自动刷新的用户。

1. 在本端集群和对端集群同时创建同名人机用户。  
以**mvuser**为例，对端集群需要为**mvuser**添加“supergroup”用户组，本端集群需要为**mvuser**添加“supergroup”和“hive”用户组，并且添加对应维护实例的租户角色。
2. （可选）若本端集群开启了Ranger鉴权，则需要给**mvuser**用户添加刷新物化视图和set session的权限，可分别参考[表12-48](#)和[表28-23](#)。

**步骤3** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager页面。

**步骤4** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”，进入HetuEngine服务配置页面。

- 步骤5** 搜索“`jobssystem.customized.properties`”，添加用户自定义配置名称为“`hetuserver.engine.jobssystem.inner.principal`”，值为如下内容，添加完成后单击“保存”，根据界面提示保存配置。
- 对端集群已安装HetuEngine服务：值为“`hetuserver`”。
  - 对端集群未安装HetuEngine服务：值为**步骤2.1**创建的用户名。
- 步骤6** 单击“实例”，勾选所有HSBroker实例，选择“更多 > 重启实例”，根据界面提示重启HSBroker实例。
- 步骤7** 单击“概览”，在“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。在“计算实例”页签，找到维护实例，单击“操作”列的“重启”根据界面提示重启维护实例。

#### 📖 说明

在计算实例的“实例名”列中，存在  图标的即为维护实例，也可以通过[14.6.4-配置HetuEngine维护实例](#)章节确认维护实例。

----结束

## 12.10.7 配置智能物化视图能力

### 概述

基于智能物化视图，HetuEngine可以提供智能预计算与缓存加速能力。HetuEngine QAS角色能够自动提取历史SQL语句进行分析学习，基于收益最大化原则自动生成高价值物化视图的候选SQL。在实际运用中，HetuEngine管理员可选择通过配置“维护实例”等，开启物化视图的自动创建与自动刷新功能。业务用户可以通过配置客户端Session来获得基于自动创建的物化视图的自动改写与提速。

该能力可以极大降低用户使用物化视图功能的使用难度，带来业务无感知的分析加速效果。HetuEngine管理员通过付出少量的计算资源和存储空间，可实现对高频SQL业务的智能加速。同时，该能力可以降低数据平台的整体负载（CPU、内存、IO等），有助于提升系统稳定性。

智能物化视图包括以下几个功能：

- 自动推荐物化视图
- 自动创建物化视图
- 自动刷新物化视图
- 自动删除物化视图

### 前提条件

集群运行正常并至少安装一个QAS实例。

## 应用流程

图 12-10 HetuEngine 智能物化视图应用流程




表 12-54 HetuEngine 智能物化视图应用流程说明

阶段	说明	参考章节
开启物化视图推荐功能	开启物化视图推荐功能之后，QAS实例会根据用户的SQL执行记录自动推荐高价值的物化视图SQL，推荐的物化视图语句可在HSConsole界面的物化视图推荐页面查看，可参考 <a href="#">查看物化视图推荐结果</a> 。	<a href="#">开启物化视图推荐功能</a>
设置维护实例	设置计算实例为维护实例之后，维护实例会对物化视图推荐功能所推荐的物化视图SQL进行自动创建、刷新、删除等操作，所产生的自动化任务记录可在HetuEngine自动化任务页面查看，可参考 <a href="#">查看物化视图自动化任务</a> 。	<a href="#">配置HetuEngine维护实例</a>
启用物化视图改写能力	开启物化视图改写能力之后，HetuEngine会根据用户输入的SQL语句判断是否满足物化视图改写，将能匹配到物化视图的查询或者子查询转换为物化视图，避免了数据的重复计算。	<a href="#">配置物化视图改写能力</a>

## 12.10.8 查看物化视图自动化任务

### 操作场景

本章节指导用户在HSConsole页面查看HetuEngine自动化任务的任务状态和任务执行结果等信息。用户可定期查看任务执行情况，帮助评估集群运行健康状况。

### 前提条件

已创建用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用用于访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“自动化任务”进入任务查询页面，用户可根据任务的“任务类型”、“状态”、“附加信息”、“起止时间”进行搜索，支持模糊搜索。

搜索条件	描述
任务类型	ALL: 所有类型
	Refresh of materialized view: 刷新物化视图
	Recommendation of materialized view: 推荐物化视图
	Auto create materialized view: 自动创建物化视图
	Drop auto created and stale materialized view: 自动删除物化视图
状态	ALL: 所有状态
	success: 任务运行成功
	failed: 任务运行失败
	waiting: 任务等待
	running: 任务正常运行
	skipped: 此任务跳过
	timeout: 任务执行超时
unknown: 任务状态未知	

- 步骤4** 单击“查询”，页面即展示匹配的任务信息。

----结束

## 12.11 使用 HetuEngine SQL 诊断功能

### 操作场景

HetuEngine QAS实例可对用户的SQL执行历史记录提供自动感知、自动学习、自动诊断服务，提升在线SQL运维能力，自动加速在线SQL分析任务，开启SQL诊断能力后，系统可实现如下能力：

- 自动感知并向集群管理员展现不同时间周期范围内的租户级、用户级的SQL任务统计，帮助集群管理员快速预判业务运行状态和潜在风险。
- 自动诊断出大SQL、慢SQL及相关提交信息，面向集群管理员多维度可视化呈现，同时提供大SQL、慢SQL的诊断与优化建议。

### 前提条件

- 集群运行正常并至少安装一个QAS实例。
- 已创建用于访问HetuEngine WebUI界面的用户，如**Hetu\_user**，用户创建具体操作请参见[创建HetuEngine用户](#)。

### 开启 SQL 诊断功能

HetuEngine的SQL诊断功能默认开启，可参考如下步骤配置其他常见参数或保持默认：

**步骤1** 以**Hetu\_user**用户登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置 > QAS（角色） > SQL诊断”，参数“qas.sql.auto.diagnosis.enabled”为“true”表示开启SQL诊断功能，可根据业务需求配置SQL诊断推荐参数。

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有QAS实例，选择“更多 > 重启实例”，输入密码重启QAS所有实例使参数生效。

----结束

### 查看 SQL 诊断结果

**步骤1** 以**Hetu\_user**用户登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤3** 在概览页签下的“基本信息”区域单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤4** 单击“SQL运维”，可查看如下SQL诊断结果：

- 在“概览”页面，可查看历史任务的整体运行状况，包括：查询分段耗时分布图、查询用户分布图、SQL提交总数、SQL执行成功率、SQL平均响应时间、查询个数、平均执行耗时、平均等待耗时。
- 在“慢查询分布”页面，用户可查看历史任务的慢查询分布情况，包括：
  - 慢SQL统计：统计各个租户的慢查询（查询时间大于慢查询阈值）提交个数。

- 慢查询TOP用户请求统计列表：统计各个用户的慢查询统计明细，支持列表排序和全部导出功能。
- 在“慢查询列表”页面，用户可查看历史任务的慢查询列表、诊断结果和优化建议，支持导出查询结果。

#### 📖 说明

历史统计信息的有效期取决于HSConsole实例的JVM内存大小，最多不超过60天。

----结束

## 12.12 使用第三方可视化工具访问 HetuEngine

### 12.12.1 使用 DBeaver 访问 HetuEngine

本章节以DBeaver 22.1.5版本为例，讲解如何访问HetuEngine。

#### 前提条件

- DBeaver已正常安装。DBeaver软件下载链接：<https://dbeaver.io/download/>。
- 已在集群中创建“人机”用户，如**hetu\_user**，可参考[创建HetuEngine用户](#)。启用Ranger鉴权的集群需根据业务需求为该**hetu\_user**添加Ranger权限，可参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。
- 已创建计算实例并运行正常，可参考[创建HetuEngine计算实例](#)。

#### 操作步骤

**步骤1** 下载HetuEngine客户端获取JDBC jar包。

1. 登录FusionInsight Manager。
2. 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 概览”。
3. 在页面右上角，选择“更多 > 下载客户端”，根据界面提示下载“完整客户端”文件到本地。
4. 解压HetuEngine客户端压缩包文件“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_HetuEngine\_Client.tar”获取jdbc文件，并存放在本地，例如“D:\test”。

#### 📖 说明

jdbc文件获取方法：

在“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_HetuEngine\_ClientConfig\HetuEngine\xxx\”路径下解压获取“hetu-jdbc-\*.jar”文件。

备注：xxx为“arm”或“x86”。

**步骤2** 在本地hosts文件添加主机映射。

根据使用HSFabric方式或HSBroker方式添加对应实例所在主机映射，格式为：主机IP  
主机名

例如：192.168.42.90 server-2110081635-0001

#### 📖 说明

Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\Windows\System32\drivers\etc”。

**步骤3** 打开DBeaver，选择“数据库 > 新建连接”，在“ALL”中搜索“Trino”并打开Trino。

**步骤4** 单击“编辑驱动设置”，参考下表信息设置相关参数。

表 12-55 驱动设置信息

参数名	参数值
类名	io.trino.jdbc.TrinoDriver
URL模板	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过HSFabric方式访问HetuEngine                      jdbc:trino://                      &lt;HSFabricIP1:port1&gt;,&lt;HSFabricIP2:port2&gt;,&lt;HSFabricIP3:port3&gt;/                      catalog名/schema名?serviceDiscoveryMode=hsfabric&amp;tenant=租户名                      示例：                      jdbc:trino://                      192.168.42.90:29902,192.168.42.91:29902,192.168.42.92:29902/hive/                      default?serviceDiscoveryMode=hsfabric&amp;tenant=default</li> <li>通过HSBroker方式访问HetuEngine                      jdbc:trino://                      &lt;HSBrokerIP1:port1&gt;,&lt;HSBrokerIP2:port2&gt;,&lt;HSBrokerIP3:port3&gt;/                      catalog名/schema名?serviceDiscoveryMode=hsbroker&amp;tenant=租户名                      示例：                      jdbc:trino://                      192.168.42.90:29860,192.168.42.91:29860,192.168.42.92:29860/hive/                      default?serviceDiscoveryMode=hsbroker&amp;tenant=default</li> </ul>

 说明

- 获取HSFabric、HSBroker节点IP及端口号：
  - 登录FusionInsight Manager。
  - 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”，获取HSFabric或HSBroker所有实例的业务IP，可选择一个或多个正常状态的进行连接。
  - 获取端口号，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”：
    - 搜索“gateway.port”，获取HSFabric的端口号，安全模式默认为29902，普通模式默认29903；
    - 搜索“server.port”，获取HSBroker的端口号，安全模式默认为29860，普通模式默认29861；
- 若连接不成功，请关闭代理重试。
- tenant参数可选，如不设置，随机匹配一个租户。

**步骤5** 单击“添加文件”，上传**步骤1**中获取的JDBC驱动包。

**步骤6** 单击“找到类”，自动获取驱动类，单击“确定”完成驱动设置，如下图所示。若“库”中存在“io.trino:trino-jdbc:RELEASE”，单击“找到类”前需将其删掉。

图 12-11 安全模式驱动设置（设置）





图 12-12 安全模式驱动设置（库）




步骤7 连接设置。

- 安全模式（开启Kerberos认证的集群）：

在创建新连接页面的“常规”页签，输入**前提条件**中创建的用户名和密码，单击“测试链接”，连接成功后，单击“确定”，再单击“完成”。可单击“连接详情（名称、类型...）”修改连接名称。

图 12-13 安全模式“常规”参数设置




- 普通模式（未开启Kerberos认证的集群）：

在创建新连接页面的“常规”页签，配置“JDBC URL”后，不填写用户名的“密码”。


在创建新连接页面的“驱动属性”配置如下参数，“user”为**前提条件**中创建的用户。单击“测试链接”，连接成功后，单击“确定”，再单击“完成”。可单击“连接详情（名称、类型...）”修改连接名称。

图 12-14 普通模式“驱动属性”参数设置



步骤8 连接成功后进入如下图所示页面。

图 12-15 连接成功



----结束

## 12.12.2 使用 FineBI 访问 HetuEngine

本章节以FineBI 6.0 版本为例，讲解如何访问安全模式集群的HetuEngine。

### 前提条件

- 已安装FineBI。
- 已获取JDBC jar包文件，获取方法请参考[步骤1](#)。
- 已在集群中创建“人机”用户，如`hetu_user`，可参考[创建HetuEngine用户](#)。启用Ranger鉴权的集群需根据业务需求为该`hetu_user`添加Ranger权限，可参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。
- 已创建计算实例并运行正常，可参考[创建HetuEngine计算实例](#)。

### 操作步骤

- 步骤1** 将获取的jar包放在目录“%FineBI%\webapps\webroot\WEB-INF\lib”，重启FineBI。
- 步骤2** 打开FineBI，选择“管理系统 > 数据连接 > 数据连接管理 > 新建数据连接 > 所有”，选择“trino”并打开。
- 步骤3** 参考下表配置连接参数。配置完成后单击“测试连接”，或在“模式”单击“点击连接数据库”测试数据连接，测试成功后单击“保存”。

表 12-56 HSFabric 连接参数

参数名	参数值
数据连接名称	自定义
驱动	io.trino.jdbc.TrinoDriver
数据库名称	<i>catalog名/schema名?serviceDiscoveryMode=hsfabric&amp;tenant=租户名</i>
主机	hsfabric实例所在节点IP
端口	HSFabric服务gateway.port端口
用户名	已创建的“人机”用户的用户名，如：admintest
密码	已创建的“人机”用户的用户密码 <b>说明</b> 使用用户名密码方式登录时需要配置该参数。
编码	自动
数据库连接URL	jdbc:trino:// <HSFabricIP1:port1>,<HSFabricIP2:port2>,<HSFabricIP3:port3> /catalog名/schema名? serviceDiscoveryMode=hsfabric&tenant=租户名，详情请参考 <a href="#">步骤4</a> 。

表 12-57 HSbroker 连接参数

参数名	参数值
数据连接名称	自定义
驱动	io.trino.jdbc.TrinoDriver
数据库名称	<i>catalog名/schema名?</i> serviceDiscoveryMode=hsbroker&tenant= <i>租户名</i>
主机	hsbroker实例所在节点ip
端口	Hsbroker服务端口
用户名	已创建的“人机”用户的用户名，如：admintest
密码	已创建的“人机”用户的用户密码 <b>说明</b> 使用用户名密码方式登录时需要配置该参数。
编码	自动
数据库连接URL	jdbc:trino:// <HSBrokerIP1:port1>,<HSBrokerIP2:port2>,<HSBrokerIP3:port3>/ >/ <i>catalog名/schema名?</i> serviceDiscoveryMode=hsbroker&tenant= <i>租户名</i> ，详情请参考 <a href="#">步骤4</a> 。

**步骤4** 参考图12-16所示配置数据库表，选择“公共数据 > 全部数据”，新建或选择已有数据文件夹，单击文件夹右边的“+”添加表，选择“数据库表”。

图 12-16 配置数据



**步骤5** 设置需要用于做分析的表，如图12-17~图12-19所示。

图 12-17 单击“数据连接”




图 12-18 选择数据库





图 12-19 数据预览



步骤6 单击“更新信息”中的“单表更新”，进行数据同步。

图 12-20 数据同步




步骤7 单击“我的分析”，单击“新建分析主题”，选择需要分析的数据，单击“确定”。

图 12-21 新建分析主题




图 12-22 选择要分析的数据表




步骤8 单击下方“组件”。

图 12-23 进入组件分析




步骤9 组件操作界面如下。

图 12-24 组件操作界面




步骤10 例如，将“cdate”拖入“维度”，将“clong”拖入“指标”，即可分析相关数据。如图12-25所示。

图 12-25 分析表



步骤11 如果需要用图显示，则可在“图表类型”中选择相对应的图。样例中是选择“柱状图”。

图 12-26 选择图表类型



----结束

## 12.12.3 使用 Tableau 访问 HetuEngine

本章节以 Tableau Desktop 2022.2 版本为例，讲解如何访问 HetuEngine。

### 前提条件

- 已安装 Tableau Desktop。
- 已获取 JDBC jar 包文件，获取方法请参考 [步骤1](#)。
- 已在集群中创建“人机”用户，如 `hetu_user`，可参考 [创建 HetuEngine 用户](#)。启用 Ranger 鉴权的集群需根据业务需求为该 `hetu_user` 添加 Ranger 权限，可参考 [添加 HetuEngine 的 Ranger 访问权限策略](#)。
- 已创建计算实例并运行正常，可参考 [创建 HetuEngine 计算实例](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 将获取的 Jar 包放在 Tableau 安装目录，如“C:\Program Files\Tableau\Drivers”。

**步骤2** 打开 Tableau，选择“到服务器 > 其他数据库 (JDBC)”，输入 URL 和已创建的“人机”用户的用户名及密码，单击“登录”。支持 HSFabric 方式和 HSBroker 方式连接，URL 格式详情可参考 [表12-55](#)。

图 12-27 填写连接信息



**步骤3** 登录成功后，将要操作的数据表拖到右边操作窗口，刷新数据。

----结束

## 12.12.4 使用 PowerBI 访问 HetuEngine

本章节以PowerBI 1.2.0版本为例，讲解如何访问安全模式集群的HetuEngine。

### 前提条件

- 已安装PowerBI。
- 已获取JDBC jar包文件，获取方法请参考[步骤1](#)。
- 已在集群中创建“人机”用户，如hetu\_user，可参考[创建HetuEngine用户](#)。启用Ranger鉴权的集群需根据业务需求为该hetu\_user添加Ranger权限，可参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。
- 已创建计算实例并运行正常，可参考[创建HetuEngine计算实例](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 使用默认配置安装“hetu-odbc-win64.msi”驱动程序。

图 12-28 下载驱动程序

# Index of /

File Name ↓
<a href="#">010/</a>
<a href="#">1.0.0/</a>
<a href="#">1.0.1/</a>
<a href="#">1.0.1-RC1/</a>
<a href="#">1.0.1-RC2/</a>
<a href="#">1.1.0/</a>
<a href="#">1.2.0/</a>
<a href="#">1.3.0/</a>

## 步骤2 配置数据源驱动。

1. 在本地命令提示符中执行以下命令停止自动启动的ODBC服务。

```
cd C:\Program Files\openLooKeng\openLooKeng ODBC Driver 64-bit\odbc_gateway\mycat\bin
```

```
mycat.bat stop
```

如下表示ODBC服务停止成功：

```
wrapper | Stopping the Mycat-server service...  
wrapper | Mycat-server stopped.
```

2. 替换JDBC驱动。

拷贝步骤1中获取的JDBC Jar包到“C:\Program Files\openLooKeng\openLooKeng ODBC Driver 64-bit\odbc\_gateway\mycat\lib”目录下，并删除该目录下原始的“hetu-jdbc-1.0.1.jar”包。

3. 编辑ODBC的“server.xml”文件的协议前缀。

将“C:\Program Files\openLooKeng\openLooKeng ODBC Driver 64-bit\odbc\_gateway\mycat\conf”目录中的“server.xml”文件的属性值“<property name="jdbcUrlPrefix">jdbc:lk://</property>”修改为

“<property name="jdbcUrlPrefix">jdbc:trino://</property>”。

4. 配置用户名/密码方式连接。

在自定义路径，如“C:\hetu”中新建“jdbc\_param.properties”文件，添加如下内容：

```
user=admintest  
password=密码
```

### 📖 说明

user：已创建的“人机”用户的用户名，如：admintest。

password：已创建的“人机”用户的用户密码。配置文件中包含认证密码信息可能存在安全风险，建议当前场景执行完毕后删除相关配置文件或加强安全管理。

5. 执行以下命令重启ODBC服务。

```
cd C:\Program Files\openLookeng\openLookeng ODBC Driver 64-bit  
\odbc_gateway\mycat\bin
```

```
mycat.bat restart
```

如下表示ODBC服务重启成功：


```
wrapper | The Mycat-server service was not running.  
wrapper | Starting the Mycat-server service...  
wrapper | Mycat-server started.
```

### 📖 说明

每次修改配置时都需要停止odbc服务，修改完毕后再重启服务。


- 步骤3** 在window系统的控制面板中输入“odbc”搜索ODBC的管理程序。

图 12-29 查找 ODBC 程序




- 步骤4** 在应用程序中选择“添加 > openLookeng ODBC 1.2.0 Driver > 完成”。

图 12-30 添加驱动程序



步骤5 参考下图填写名称和描述，单击“Next”。

图 12-31 填写名称



步骤6 参考下图完成参数配置。

1. “Connect URL” 为访问HetuEngine服务ODBC连接的URL格式，支持HSFabric方式和HSBroker方式。
  - HSFabric方式:

*<HSFabricIP1:port1>,<HSFabricIP2:port2>,<HSFabricIP3:port3>/catalog名/  
schema名?serviceDiscoveryMode=hsfabric&tenant=租户名*

示例:

192.168.8.37:29902,192.168.8.38:29902,192.168.8.39:29902/hive/default?  
serviceDiscoveryMode=hsfabric&tenant=default

- HSBroker方式:

*<HSBrokerIP1:port1>,<HSBrokerIP2:port2>,<HSBrokerIP3:port3>/catalog  
名/schema名?serviceDiscoveryMode=hsbroker&tenant=default*


示例:

192.168.8.37:29860,192.168.8.38:29860,192.168.8.39:29860/hive/default?  
serviceDiscoveryMode=hsbroker&tenant=租户名

### 📖 说明

- 获取HSFabric、HSBroker节点IP及端口号:
    1. 登录FusionInsight Manager。
    2. 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”，获取HSFabric或HSBroker所有实例的业务IP，可选择一个或多个正常状态的进行连接。
    3. 获取端口号，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”：
      - 搜索“gateway.port”，获取HSFabric的端口号，安全模式默认为29902，普通模式默认29903；
      - 搜索“server.port”，获取HSBroker的端口号，安全模式默认为29860，普通模式默认29861；
  - 若连接不成功，请关闭代理重试。
  - tenant参数可选，如不设置，随机匹配一个租户。
2. “Connect Config”选择[步骤2.4](#)准备好的“jdbc\_param.properties”文件。
  3. “User name”是下载凭据的用户名称。

图 12-32 配置 User name



**步骤7** 单击“Test DSN”测试连接，显示连接成功且“Catalog”和“Schema”中均有内容表示连接成功，单击“Next”。

图 12-33 测试连接






图 12-34 查看内容




**步骤8** 单击“Finish”完成连接。

图 12-35 完成连接




步骤9 使用PowerBI对接，选择“获取数据 > 更多 > ODBC > 连接”。

图 12-36 选择 ODBC



步骤10 选择添加的数据源，单击“确定”完成数据源添加。

图 12-37 添加数据源




步骤11 输入下载凭据用户的“用户名”及“密码”，单击“连接”。

图 12-38 输入数据库用户名及密码



步骤12 连接成功后，显示所有表信息，如图12-39所示。

图 12-39 连接成功



----结束

## 12.12.5 使用永洪 BI 访问 HetuEngine

本章节以Yonghong Desktop 9.1版本为例，讲解如何访问HetuEngine。


### 前提条件

- 已安装Yonghong Desktop。
- 已获取JDBC jar包文件，获取方法请参考[步骤1](#)。
- 已在集群中创建“人机”用户，如`hetu_user`，可参考[创建HetuEngine用户](#)。启用Ranger鉴权的集群需根据业务需求为该`hetu_user`添加Ranger权限，可参考[添加HetuEngine的Ranger访问权限策略](#)。
- 已创建计算实例并运行正常，可参考[创建HetuEngine计算实例](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 打开Yonghong Desktop，选择“添加数据源 > presto”。

图 12-40 打开 presto



**步骤2** 在数据源配置页面参考图12-41完成参数配置，“用户名”和“密码”为已创建的“人机”用户的用户名和用户密码。配置完成后可以单击“测试连接”测试。

图 12-41 数据源配置

**数据库**

选择数据源: PRESTO \*

**连接属性**

驱动: 自定义 trinoDriver (io.trino.jdbc.TrinoDriver) \* 选择自定义驱动

URL: jdbc:trino://192.168.39.99:29902/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsfabric \*

服务器登录: 用户名和密码 \*

用户名: admintest \*

密码: .....

数据库:

表结构模式:

⊕ 添加基础属性 新增的是连接前的属性


---

**高级属性**

测试连接

- 驱动: 选择“自定义 > 选择自定义驱动”，单击 ，编辑驱动名称，单击“上传文件”上传已获取的JDBC jar包，单击“确定”。


图 12-42 驱动管理设置



- URL: 支持HSFabric方式和HSBroker方式, 详情请参考表12-55。
- 服务器登录: 选择“用户名和密码”并填写相应的用户名及密码。


**步骤3** 单击“新建数据集”, 在弹出的页面参考图12-43修改保存路径及文件名称, 单击“确定”保存修改路径及文件名称。

图 12-43 修改路径及名称




**步骤4** 在数据源选择**步骤3**新建的数据集的文件名称，此处以默认文件名称“未命名-0”为例，选择“未命名-0 > hive > default > 视图”，在右侧“新建数据集”选择“SQL数据集”。

图 12-44 选择 SQL 数据集



**步骤5** 在“数据源”处选择**步骤3**新建的数据集，显示所有表信息，选中其中一个表，如“test”表，单击“刷新数据”，可在右侧“数据详情”中显示表的所有信息。

图 12-45 查看表信息



----结束

## 12.13 开发和应用 Function 及 UDF 功能

## 12.13.1 开发和应用 HetuEngine Function Plugin

用户可以自定义一些函数，用于扩展SQL以满足个性化的需求，这类函数称为UDF。

本章节主要介绍开发和应用HetuEngine Function Plugin的具体步骤。

### 📖 说明

需要基于JDK17.0.4及以上版本开发。

## 开发 Function Plugin 项目

本样例实现两个Function Plugin，说明见下表。

表 12-58 HetuEngine Function Plugin 说明

名称	说明	类型
add_two	输入一个整数，返回其加2后的结果	ScalarFunction
avg_double	聚合计算指定列的平均值，且该列的字段类型为double	AggregationFunction

**步骤1** 创建Maven项目，“groupId”配置“**com.test.functions**”，“artifactId”配置“**myfunctions**”。这两个值可根据实际情况自定义。

**步骤2** 修改“pom.xml”文件如下：

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.test.functions</groupId>
  <artifactId>myfunctions</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>trino-plugin</packaging>
  <properties>
    <project.build.targetJdk>17</project.build.targetJdk>
    <dep.guava.version>31.1-jre</dep.guava.version>
    <dep.hetu.version>399-h0.cbu.mrs.321.r13</dep.hetu.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>${dep.guava.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>io.trino</groupId>
      <artifactId>trino-spi</artifactId>
      <version>${dep.hetu.version}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
```

```
<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
<version>3.3.0</version>
<configuration>
  <encoding>UTF-8</encoding>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
  <groupId>io.trino</groupId>
  <artifactId>trino-maven-plugin</artifactId>
  <version>11</version>
  <extensions>true</extensions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

### 步骤3 创建Function Plugin实现类。

1. 创建Function Plugin实现类**com.test.functions.scalar.MyFunction**，其内容如下：

```
package com.test.functions.scalar;
import io.trino.spi.function.ScalarFunction;
import io.trino.spi.function.SqlNullable;
import io.trino.spi.function.SqlType;
import io.trino.spi.type.StandardTypes;
import jdk.jfr.Description;
public class MyFunction {
  private MyFunction() {}
  @Description("Add two")
  @ScalarFunction("add_two")
  @SqlType(StandardTypes.INTEGER)
  public static long add2(@SqlNullable @SqlType(StandardTypes.INTEGER) Long i) {
    return i + 2;
  }
}
```

2. 创建Function Plugin实现类**com.test.function.aggregation.MyAverageAggregationFunction**，其内容如下：

```
package com.test.functions.aggregation;

import static io.trino.spi.type.DoubleType.DOUBLE;

import io.trino.spi.block.BlockBuilder;
import io.trino.spi.function.AggregationFunction;
import io.trino.spi.function.AggregationState;
import io.trino.spi.function.CombineFunction;
import io.trino.spi.function.InputFunction;
import io.trino.spi.function.OutputFunction;
import io.trino.spi.function.SqlType;
import io.trino.spi.type.StandardTypes;

@AggregationFunction("avg_double")
public class MyAverageAggregationFunction
{
  private MyAverageAggregationFunction() {}

  @InputFunction
  public static void input(
    @AggregationState LongAndDoubleState state,
    @SqlType(StandardTypes.DOUBLE) double value)
  {
    state.setLong(state.getLong() + 1);
    state.setDouble(state.getDouble() + value);
  }

  @CombineFunction
  public static void combine(
```

```
@AggregationState LongAndDoubleState state,
@AggregationState LongAndDoubleState otherState)
{
    state.setLong(state.getLong() + otherState.getLong());
    state.setDouble(state.getDouble() + otherState.getDouble());
}

@OutputFunction(StandardTypes.DOUBLE)
public static void output(@AggregationState LongAndDoubleState state, BlockBuilder out)
{
    long count = state.getLong();
    if (count == 0) {
        out.appendNull();
    }
    else {
        double value = state.getDouble();
        DOUBLE.writeDouble(out, value / count);
    }
}
}
```

**步骤4** 创建AverageAggregation的依赖接口  
**com.test.functions.aggregation.LongAndDoubleState。**

```
package com.test.functions.aggregation;

import io.trino.spi.function.AccumulatorState;

public interface LongAndDoubleState
    extends AccumulatorState
{
    long getLong();

    void setLong(long value);

    double getDouble();

    void setDouble(double value);
}
```

**步骤5** 创建Function Plugin注册类**com.test.functions.MyFunctionsPlugin**，其内容如下：

```
package com.test.functions;


import com.google.common.collect.ImmutableSet;
import com.test.functions.aggregation.MyAverageAggregationFunction;
import com.test.functions.scalar.MyFunction;

import io.trino.spi.Plugin;

import java.util.Set;

public class MyFunctionsPlugin
    implements Plugin
{
    @Override
    public Set<Class<?>> getFunctions() {
        return ImmutableSet.<Class<?>>builder()
            .add(MyFunction.class)
            .add(MyAverageAggregationFunction.class)
            .build();
    }
}
```

**步骤6** 打包Maven项目，获取target目录下的**myfunctions-0.0.1-SNAPSHOT**目录，最终项目整体结构如下图所示。



----结束

## 部署 Function Plugin

部署前需要确认：

- HetuEngine服务处于正常状态。
- HDFS和HetuEngine客户端已经安装到集群节点，例如“/opt/client”目录下。
- 已创建HetuEngine用户，用户创建请参考[创建HetuEngine用户](#)。

**步骤1** 将打包Maven项目得到的myfunctions-0.0.1-SNAPSHOT目录上传到安装客户端节点的任意目录。

**步骤2** 将myfunctions-0.0.1-SNAPSHOT目录上传到HDFS中。

1. 登录客户端安装节点，执行安全认证。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine的用户
```

根据回显提示输入密码，首次认证需要修改密码。

2. HDFS中创建如下路径，如已存在则不需创建。

```
hdfs dfs -mkdir -p /user/hetuserver/udf/data/externalFunctionsPlugin
```

3. 上传myfunctions-0.0.1-SNAPSHOT目录到HDFS。

```
hdfs dfs -put myfunctions-0.0.1-SNAPSHOT /user/hetuserver/udf/data/  
externalFunctionsPlugin
```

4. 修改目录属主。

```
hdfs dfs -chown -R hetuserver:hadoop /user/hetuserver/udf/data
```

**步骤3** 重启HetuEngine计算实例。

----结束

## 使用验证 Function Plugin

**步骤1** 登录客户端安装节点，执行安全认证。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit HetuEngine用户
```

### hetu-cli

**步骤2** 选择验证环境上有数值（int或double类型）列的表，此处选择hive.default.test1，执行如下命令验证Function Plugin。

1. 查询表。

```
select * from hive.default.test1;
```

```
select * from hive.default.test1;
name | price
-----|-----
apple | 17.8
orange | 25.0
(2 rows)
```

2. 返回平均值。

```
select avg_double(price) from hive.default.test1;
```

```
select avg_double(price) from hive.default.test1;
_col0
-----
21.4
(1 row)
```

3. 返回输入整数加2的值。

```
select add_two(4);
```

```
select add_two(4);
_col0
-----
6
(1 row)
```

----结束

## 12.13.2 开发和应用 Hive UDF

用户可以自定义一些函数，用于扩展SQL以满足个性化的需求，这类函数称为UDF。

本章节主要介绍开发和应用Hive UDF的具体步骤。

### 📖 说明

需要基于JDK17.0.4及以上版本开发。

## 开发 Hive UDF 项目

本样例实现一个Hive UDF，说明见下表。

表 12-59 Hive UDF 说明

名称	说明
AutoAddOne	对输入的数字加1后返回

## 📖 说明

- 一个普通Hive UDF必须继承自“org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDF”。
- 一个普通Hive UDF必须至少实现一个evaluate()方法，evaluate方法支持重载。
- 当前只支持以下数据类型：
  - boolean、byte、short、int、long、float、double
  - Boolean、Byte、Short、Int、Long、Float、Double
  - List、Map目前暂不支持除以上类型外的更复杂数据类型的UDF、UDAF和UDTF。
- 当前只支持入参数量小于或等于5个的Hive UDF，大于5个入参的Hive UDF将无法被注册。
- 如果Hive UDF入参为null，系统调用Hive UDF将直接返回null，不会解析null作为入参的Hive UDF逻辑，这可能导致处理null值的Hive UDF执行结果与Hive执行结果不一致。
- 需要在maven工程中添加hive-exec-3.1.1的依赖，可从Hive服务安装目录下获取。
- （可选）若用户存在Hive UDF依赖的配置文件，建议将其作为资源文件放在resources目录下，即可打包到Hive UDF函数包中。

**步骤1** 创建Maven项目，“groupId”配置“com.test.udf”，“artifactId”配置“udf-test”。这两个值可根据实际情况自定义。

**步骤2** 修改“pom.xml”文件如下：

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.test.udf</groupId>
  <artifactId>udf-test</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.apache.hive</groupId>
      <artifactId>hive-exec</artifactId>
      <version>3.1.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <id>copy-resources</id>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>copy-resources</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
              <resources>
                <resource>
```

```
        <directory>src/main/resources/</directory>
        <filtering>>false</filtering>
    </resource>
</resources>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

### 步骤3 创建Hive UDF实现类。

```
import org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDF;

/**
 * AutoAddOne
 *
 * @since 2020-08-24
 */
public class AutoAddOne extends UDF {
    public int evaluate(int data) {
        return data + 1;
    }
}
```

### 步骤4 打包Maven项目，target目录下的udf-test-0.0.1-SNAPSHOT.jar文件即为Hive UDF函数包。

#### 📖 说明

需要将所有依赖文件都打包到jar包里。

----结束

## 配置 Hive UDF

用户通过在配置文件“udf.properties”中添加注册信息来注册Hive UDF，需按“函数名称 类路径”格式添加每一行内容：

以“udf.properties”为例，已明确要注册的四个Hive UDF：

```
booleanudf io.hetu.core.hive.dynamicfunctions.examples.udf.BooleanUDF
shortudf io.hetu.core.hive.dynamicfunctions.examples.udf.ShortUDF
byteudf io.hetu.core.hive.dynamicfunctions.examples.udf.ByteUDF
intudf io.hetu.core.hive.dynamicfunctions.examples.udf.IntUDF
```

#### 📖 说明

- 如果用户添加的Hive UDF注册信息有误，比如错误的格式或者不存在的类路径，系统将忽略这些错误的注册信息，并打印相应日志。
- 如果用户注册重复的Hive UDF，系统将只注册一次，并忽略重复的注册。
- 如果用户注册的Hive UDF与系统内部注册的相同，系统将会发生异常并无法正常启动。解决该异常需要用户删除对应的Hive UDF注册信息。

## 部署 Hive UDF

要在HetuEngine中使用Hive UDF，需要用户将相应的UDF函数包、“udf.properties”、UDF依赖的配置文件上传到指定HDFS路径，例如“/user/hetuserver/udf/”，并重启HetuEngine计算实例。

**步骤1** 创建 “/user/hetuserver/udf/data/externalFunctions” 文件夹，将 “udf.properties” 放在 “/user/hetuserver/udf”，将UDF函数包放在 “/user/hetuserver/udf/data/externalFunctions”，将UDF依赖的配置文件放在 “/user/hetuserver/udf/data”。

- 使用HDFS的页面上传。
  - a. 使用 *HetuEngine* 用户登录 FusionInsight Manager，选择 “集群 > 服务 > HDFS”，进入 HDFS 服务页面。
  - b. 在概览页签下的 “基本信息” 区域，单击 “NameNode WebUI” 后的链接，进入 NameNode WebUI 界面。

c. 选择 “Utilities > Browse the file system”，单击  创建 “/user/hetuserver/udf/data/externalFunctions”。

d. 进入 “/user/hetuserver/udf”，单击  上传 “udf.properties”。

e. 进入 “/user/hetuserver/udf/data/”，单击  上传 UDF 依赖的配置文件。

f. 进入 “/user/hetuserver/udf/data/externalFunctions”，单击  上传 UDF 函数包。

- 使用 HDFS 命令行上传。
  - a. 登录 HDFS 服务客户端所在节点，切换到客户端安装目录，例如 “/opt/client”。
  - b. 执行以下命令配置环境变量。
  - c. 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit HetuEngine用户
```

根据回显提示输入密码。

- d. 执行如下命令创建目录，并将已准备好相应的 UDF 函数包、“udf.properties”、UDF 依赖的配置文件上传到目录路径。

```
hdfs dfs -mkdir /user/hetuserver/udf/data/externalFunctions
```

```
hdfs dfs -put ./UDF依赖的配置文件 /user/hetuserver/udf/data
```

```
hdfs dfs -put ./udf.properties /user/hetuserver/udf
```

```
hdfs dfs -put ./UDF函数包 /user/hetuserver/udf/data/externalFunctions
```

**步骤2** 重启 HetuEngine 计算实例。

----结束

## 使用 Hive UDF

使用客户端访问：

1. 进入 HetuEngine 客户端，请参考 [使用 HetuEngine 客户端](#)。

2. 执行如下命令应用Hive UDF:

```
select AutoAddOne(1);
```

```
select AutoAddOne(1);
_col0
-----
      2
(1 row)
```

### 12.13.3 开发和应用 HetuEngine UDF

用户可以自定义一些函数，用于扩展SQL以满足个性化的需求，这类函数称为UDF。

本章节主要介绍开发和应用HetuEngine UDF。

#### 说明

需要基于JDK17.0.4及以上版本开发。

### 开发 HetuEngine UDF 项目

本样例实现一个HetuEngine UDF，说明见下表。

表 12-60 HetuEngine UDF 说明

名称	说明
AddTwo	对输入的数字加2后返回

**步骤1** 创建Maven项目，“groupId”配置“com.test.udf”，“artifactId”配置“udf-test”。这两个值可根据实际情况自定义。

**步骤2** 修改“pom.xml”文件如下：

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.test.udf</groupId>
  <artifactId>udf-test</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <phase>package</phase>
            <goals>
              <goal>shade</goal>
            </goals>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
      <plugin>
        <artifactId>maven-resources-plugin</artifactId>
        <executions>
          <execution>
            <id>copy-resources</id>
            <phase>package</phase>
            <goals>
```

```
<goal>copy-resources</goal>
</goals>
<configuration>
  <outputDirectory>${project.build.directory}</outputDirectory>
  <resources>
    <resource>
      <directory>src/main/resources</directory>
      <filtering>>false</filtering>
    </resource>
  </resources>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

### 步骤3 创建HetuEngine UDF实现类。

```
package com.xxxbigdata.hetuengine.functions;

public class AddTwo {
    public Integer evaluate(Integer num) {
        return num + 2;
    }
}
```

### 步骤4 打包Maven项目，target目录下的“udf-test-0.0.1-SNAPSHOT.jar”文件即为HetuEngine UDF函数包。

#### 📖 说明

- 一个普通HetuEngine UDF必须至少实现一个evaluate()方法，evaluate方法支持重载。
- 当前只支持入参数量小于或等于5个的HetuEngine UDF，大于5个入参的HetuEngine UDF将无法被注册。
- 需要将所有依赖文件都打包到jar包里。
- （可选）若用户存在HetuEngine UDF依赖的配置文件，建议将其作为资源文件放在resources目录下，即可打包到HetuEngine UDF函数包中。

----结束

## 部署 HetuEngine UDF

要在HetuEngine中使用HetuEngine UDF，需要用户将相应的UDF函数包上传到指定HDFS路径，例如“/udf/hetuserver”。这个路径可根据实际情况自定义。

创建“/udf/hetuserver”文件夹，将UDF函数包放在“/udf/hetuserver”。

- 使用HDFS的页面上传。
  - a. 使用*HetuEngine*用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，进入HDFS服务页面。
  - b. 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“NameNode WebUI”后的链接，进入NameNode WebUI界面。
  - c. 选择“Utilities > Browse the file system”，单击  创建“/udf/hetuserver”。
  - d. 进入“/udf/hetuserver”，单击  上传UDF函数包。

- 使用HDFS命令行上传。
  - a. 登录HDFS服务客户端所在节点，切换到客户端安装目录，例如“/opt/client”。  
**cd /opt/client**
  - b. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
  - c. 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。  
**kinitHetuEngine用户**  
根据回显提示输入密码。
  - d. 执行如下命令创建目录，并将已准备好相应的UDF函数包上传到目录路径。  
**hdfs dfs -mkdir -p /udf/hetuserver**  
**hdfs dfs -put ./UDF函数包 /udf/hetuserver**
  - e. 修改UDF函数包权限。  
**hdfs dfs -chmod 644 /udf/hetuserver/UDF函数包**

#### 须知

- 将UDF JAR文件上传到HDFS上自定义的目录存放，要确保用户对JAR文件具有读权限，建议权限设置“chmod 644”。若希望HetuEngine服务在卸载时一并删除UDF JAR文件，那么可以将自定义的目录创建在“/user/hetuserver/”路径中。
- 当前HetuEngine仅支持UDF JAR文件存放在“hdfs://资源URI”的HDFS中。
- 因修改函数或增加函数而导致的重新上传JAR文件，HetuEngine会默认缓存5分钟，不会即时生效，5分钟后才会进行JAR文件的更新和重新加载。

## 使用 HetuEngine UDF

使用客户端访问：

1. 进入HetuEngine客户端，请参考[使用HetuEngine客户端](#)。

2. 执行如下命令创建HetuEngine UDF：

```
CREATE FUNCTION example.namespace01.add_two (  
  num integer  
)  
RETURNS integer  
LANGUAGE JAVA  
DETERMINISTIC  
SYMBOL "com.xxx.bigdata.hetuengine.functions.AddTwo"  
URI "hdfs://hacluster/udf/hetuserver/udf-test-0.0.1-SNAPSHOT.jar";
```

3. 执行如下命令使用HetuEngine UDF：

```
select example.namespace01.add_two(2);  
_col0  
-----  
4  
(1 row)
```

#### 📖 说明

函数实现类中通过重载方法来区分同名的不同函数，在创建HetuEngine UDF时要指定不同的函数名称。

## 12.14 HetuEngine 日志介绍

### 日志描述

#### 日志存储路径:

HetuEngine的日志保存路径为“/var/log/Bigdata/hetuengine/”和“/var/log/Bigdata/audit/hetuengine/”。

#### 日志归档规则:

日志归档规则采用FixedWindowRollingPolicy策略，可配置项为单个文件最大值、日志归档的最大保留数目，具体规则如下：

- 当单个文件超过默认单个文件最大值时，就会生成一个新的归档压缩文件，归档后的日志压缩文件命名规则为<原有日志名>.[编号].log.gz。
- 日志归档文件数目达到最大值时，会删除最旧的日志文件。

审计日志默认单个文件最大值为30M，日志归档文件最大数目为20。

运行日志默认单个文件最大值为100M，日志归档文件最大数目为20。

如果需要修改实例的运行日志或审计日志的单个文件最大值或者日志归档文件最大数目，请执行如下操作：

**步骤1** 登录Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”。

**步骤3** 在参数列表中查看日志级别的参数，搜索“logback.xml”，可以看到HSBroker、HSConsole、HSFabric、QAS当前的运行日志和审计日志的配置。

**步骤4** 选择要修改的配置项进行修改。

**步骤5** 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后等待大约30秒，配置自动生效。

----结束

表 12-61 HetuEngine 日志列表

日志类别	日志文件名	描述
安装启停日志	prestart.log	启动前预处理脚本日志。
	start.log	启动日志。
	stop.log	停止日志。
	postinstall.log	安装日志。
运行日志	实例名.log	运行日志。
	实例名_wsf.log	接口参数校验日志。

日志类别	日志文件名	描述
	hdfs://hacluster/ hetuserverhistory/ <i>租户</i> / coordinator或worker/ <i>application_ID/container_ID</i> / <i>yyyyMMdd</i> /server.log	HetuEngine计算实例的运行日志。
状态检查日志	service_check.log	健康检查日志。
	service_getstate.log	状态检查日志。
	availability-check.log	HetuEngine服务是否可用 状态检查日志。
	haCheck.log	QAS检查高可用状态打印 的日志。
审计日志	<i>实例名</i> -audit.log	审计日志。
	hsbroker-audit.log	HSBroker操作的审计日 志。
	hsconsole-audit.log	HSConsole操作的审计日 志。
	hsfabric-audit.log	HetuEngine跨域查询操作 的审计日志。
	hdfs://hacluster/ hetuserverhistory/ <i>租户</i> / coordinator/ <i>application_ID</i> / <i>container_ID/yyyyMMdd</i> / hetuserver-engine-audit.log	HetuEngine计算实例的审 计日志。
queryInfo日志	hdfs://hacluster/ hetuserverhistory/ <i>租户</i> / coordinator/ <i>application_ID</i> / <i>container_ID/yyyyMMdd</i> / queryinfo.log	HetuEngine计算实例的 queryInfo日志, SQL运行 的统计信息。
清理日志	cleanup.log	清理脚本日志。
初始化日志	hetupg.log	元数据初始化日志。
	ranger-trino-plugin-enable.log	Ranger插件集成到 HetuEngine内核的操作日 志。
客户端日志	qas_client.log	QAS实例ZooKeeper客户 端日志。
堆栈信息日志	threadDump-<DATE>.log	实例重启或实例停止时会 打印。

日志类别	日志文件名	描述
其它	hetu-updateKrb5.log	部署Hive集群更换域后，Hive数据源配置自动刷新时打印的日志。
	hetu_utils.log	启动时预处理脚本调用工具类上传文件到HDFS时打印的日志。

## 日志级别

HetuEngine中提供了如表12-62所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是OFF、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 12-62 日志级别

级别	描述
OFF	OFF表示不记录日志。
ERROR	ERROR表示记录当前时间处理存在错误信息。
WARN	WARN表示记录当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改实例的运行日志或审计日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”。
- 步骤3** 在参数列表中查看日志级别的参数，搜索“logback.xml”，可以看到HSBroker、HSConsole、HSFabric当前的运行日志和审计日志的级别。
- 步骤4** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤5** 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后等待大约30秒，配置自动生效。

----结束

如果要修改HetuEngine Coordinator/Worker日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”。
- 步骤3** 在参数列表中查看日志级别的参数，搜索“log.properties”，可以看到当前的日志级别。

- 步骤4** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤5** 单击“保存”，然后单击“确定”，等待操作成功。
- 步骤6** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”，单击角色列表的HSBroker实例，选择“更多 > 重启实例”。
- 步骤7** 待HSBroker实例重启后，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”在 概览页面单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入计算实例界面。
- 步骤8** 选择待重启的计算实例，单击“停止”，待全部实例停止后，再单击“启动”重新启动计算实例。
- 结束

## 12.15 HetuEngine 性能调优

### 12.15.1 调整 Yarn 服务配置

#### 操作场景

HetuEngine依赖Yarn服务提供的资源分配、控制等能力，需要根据实际业务和集群的服务器配置情况调整Yarn服务配置，以获得最佳的性能效果。

#### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，参考[表12-63](#)配置Yarn服务参数。

表 12-63 Yarn 服务配置参数

参数名称	描述	默认值	建议值
yarn.nodemanager.resource.memory-mb	表示该节点上YARN可使用的物理内存总量，默认为16384，单位：MB。若该节点有其他业务的常驻进程，请降低此参数值给该进程预留足够运行资源。	16384	为达到最优性能，可配置为集群中节点最小物理内存的90%。
yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores	可分配给container的CPU核数。	8	为达到最优性能，可配置为集群中节点最小CPU vCores。
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb	为ResourceManager中每个container请求分配的最大内存。单位：MB。如果请求的内存量很多，将分配该参数设置的内存量。	65536	为达到最优性能，可配置为集群中节点最小物理内存的90%。

参数名称	描述	默认值	建议值
yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores	ResourceManager中每个container请求的最大分配值，用虚拟CPU核数表示。高于该值的请求将不生效，且将覆写为该值。	32	为达到最优性能，可配置为集群中节点最小CPU vCores。

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 选择“集群 > 服务 > Yarn > 更多 > 重启服务”，重启Yarn服务让参数生效。

----结束

## 12.15.2 调整集群节点资源配置

### 操作场景

HetuEngine默认的内存大小参数和硬盘溢出路径参数默认并非最佳，需要根据实际业务和集群的服务器配置情况调整集群节点资源配置，以获得最佳的性能效果。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”，参考[表12-64](#)调整集群节点资源配置参数。

表 12-64 集群节点资源配置参数

参数名称	默认值	建议值	参数解释	参数文件
yarn.hetuserver.engine.coordinator.memory	5120	比“yarn.scheduler.maximum-allocation-mb”至少少2GB。	单个Coordinator节点使用的内存大小。	application.properties
yarn.hetuserver.engine.coordinator.number-of-containers	2	2	Coordinator节点数量。	application.properties
yarn.hetuserver.engine.coordinator.number-of-cpus	1	比“yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores”至少少2个vCores。	单个Coordinator节点使用的CPU vCores。	application.properties

参数名称	默认值	建议值	参数解释	参数文件
yarn.hetuserver.engine.worker.memory	10240	比“yarn.scheduler.maximum-allocation-mb”至少2GB。	单个Worker节点使用的内存大小。	application.properties
yarn.hetuserver.engine.worker.number-of-containers	2	根据具体业务调整。	Worker节点数量。	application.properties
yarn.hetuserver.engine.worker.number-of-cpus	1	比“yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores”至少2个vCores。	单个Worker节点使用的CPU vCores。	application.properties
extraJavaOptions参数中的Xmx大小	8GB	单个Worker节点使用的内存大小 * 0.8。	Worker JVM进程最大可用内存。	worker.jvm.config
query.max-memory-per-node	5GB	Worker JVM * 0.7。	Query单节点最大可用内存。	worker.config.properties
query.max-total-memory-per-node	5GB	Worker JVM * 0.7。	Query + System单节点最大可用内存。	worker.config.properties
memory.heap-headroom-per-node	3GB	Worker JVM * 0.3。	系统堆单节点最大可用内存。	worker.config.properties
extraJavaOptions参数中的Xmx大小	4GB	单个Coordinator节点使用的内存大小 * 0.8。	Coordinator JVM进程最大可用内存。	coordinator.jvm.config
query.max-memory-per-node	3GB	Coordinator JVM * 0.7。	节点查询可使用的用户内存最大值。	coordinator.config.properties
query.max-total-memory-per-node	3GB	Coordinator JVM * 0.7。	Query + System单节点最大可用内存。	coordinator.config.properties
memory.heap-headroom-per-node	1GB	Coordinator JVM * 0.3。	系统堆单节点最大可用内存。	coordinator.config.properties

参数名称	默认值	建议值	参数解释	参数文件
query.max-memory	7GB	Sum(query.max-memory-per-node) * 0.7。	Query集群最大可用内存。	worker.config.properties/ coordinator.config.properties
spiller-spill-path	CONTAINER_ROOT_PATH/tmp/hetuserver/hetuserver-sqlengine/	一块或多块独立的SSD硬盘。	磁盘吐出文件路径。	worker.config.properties/ coordinator.config.properties
max-spill-per-node	10GB	Sum(每个节点可用空间) * 50%。	所有查询在单节点上磁盘吐出文件可用空间。	worker.config.properties/ coordinator.config.properties
query-max-spill-per-node	10GB	节点可用硬盘空间的80%。	单个查询在单节点上磁盘吐出文件可用空间。	worker.config.properties/ coordinator.config.properties

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 重启服务”，重启HetuEngine服务让参数生效。

----结束

### 12.15.3 调整 INSERT 写入优化

#### 操作场景

HetuEngine向Hive数据源分区表写入数据时，需要根据实际业务的查询结果中分区列数量添加相关自定义配置，以获得最佳的性能效果。

#### 操作步骤

**步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤3** 单击“数据源”，在Hive数据源所在行的“操作”列下单击“编辑”，在页面内新增自定义配置，参考表12-65调整自定义参数。

表 12-65 INSERT 语句性能调优参数

参数名称	值
hive.max-partitions-per-writers	大于或等于要写入数据的Hive数据源分区表所有分区列distinct的count值的乘积。
task.writer-count	1

### 说明

distinct的count值举例：

结果表“t2”有“col1”，“col2”和“col3”三列，查询结果数据如下所示：

**col1 col2 col3**

A 100 5

C 103 4

B 101 3

E 110 4

D 100 5

- 若“col3”为分区列，其distinct（去重）的count值为3，“hive.max-partitions-per-writers”的值建议大于或等于3。
- 若结果表有多个分区列，如“col2”和“col3”都是分区列，“col2”的distinct的count值为4，“col3”的distinct的count值为3，则“hive.max-partitions-per-writers”的值建议大于或等于12（distinct的count值乘积）。

**步骤4** 单击“确定”完成配置。

----结束

## 12.15.4 调整元数据缓存

### 操作场景

当HetuEngine访问Hive数据源时，需要访问Hive metastore获取元数据信息。HetuEngine提供了元数据缓存的功能，当首次访问Hive数据源的库或表时，会将该库或表的元数据信息（数据库名、表名、表字段、分区信息、权限信息等）缓存起来，后续访问时不需要再次访问Hive metastore，在Hive数据源的表数据变化不频繁的场景下，可以一定程度上提升查询的性能。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“数据源”，在Hive数据源所在行的“操作”列下单击“编辑”，在页面内新增自定义配置，参考表12-66调整元数据缓存参数。

表 12-66 元数据缓存参数

参数名称	参数解释	默认值
hive.metastore-cache-ttl	共部署hive数据源的元数据信息的缓存有效时间	0s
hive.metastore-cache-maximum-size	共部署hive数据源的元数据信息的最大缓存大小	10000
hive.metastore-refresh-interval	共部署hive的元数据的刷新周期。	1s
hive.per-transaction-metastore-cache-maximum-size	共部署hive数据源的每条事务的元数据信息的最大缓存大小	1000

**步骤4** 单击“确定”完成配置。

----结束

## 12.15.5 调整动态过滤

### 操作场景

HetuEngine提供了动态过滤的功能，在Join场景中开启动态过滤往往有较大的性能提升。

本章节介绍如何开启动态过滤功能。

### 操作步骤

**步骤1** 使用可访问HetuEngine WebUI界面的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。

**步骤2** 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。

**步骤3** 在“计算实例”页签，在待操作的实例所属租户所在行的“操作”列单击“配置”，进入“配置实例”页签。

**步骤4** 在“自定义配置”单击“增加”添加如下参数。

表 12-67 动态过滤参数

名称	值	参数文件	参数解释
enable-dynamic-filtering	true	coordinator.config.properties和worker.config.properties	开启动态过滤功能，默认“false”。

**步骤5** 添加完成后将“立即启动”置为“是”，单击“确定”。

----结束

## 12.15.6 调整自适应查询执行

### 操作场景

一般来说，大任务的SQL语句（例如在从整个表中扫描大量数据的情况）会占用大量的资源，在资源紧张的情况下，会影响其他任务的负载。这不仅导致用户体验不佳，也会提高运维成本。为了解决上述问题，HetuEngine提供了自适应查询执行的功能，该功能会自适应地调度执行查询。

本章节介绍如何开启自适应查询执行功能。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“数据源”，在待修改的Hive数据源所在行的“操作”列下单击“编辑”，
- 步骤4** 可参考[步骤6.7](#)，在自定义参数中添加“hive.strict-mode-restrictions”，值为“NONE”，开启自适应查询执行功能。
- 步骤5** 单击“确定”保存修改。

----结束

## 12.15.7 调整 Hive 元数据超时

### 操作场景

大分区表包含过多分区，导致任务超时，同时大量分区可能需要更多时间来加载与元存储缓存同步。因此，为了在更大规模存储中获得更好的性能，建议相应地调整加载元数据缓存最大超时时间和加载元数据连接池最大等待时间。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
- 步骤2** 在“概览”页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
- 步骤3** 单击“数据源”，在Hive数据源所在行的“操作”列下单击“编辑”，在页面内新增如下自定义配置：

表 12-68 元数据超时参数

参数名称	默认值	描述
hive.metastore-timeout	10s	<ul style="list-style-type: none"><li>共部署Hive数据源加载元数据缓存最大超时时间，单位为秒或分钟</li><li>对于大分区表中的操作，值可为60s或更大，需要根据数据量进行配置</li></ul>
hive.metastore.connection.pool.maxWaitMillis	1000	<ul style="list-style-type: none"><li>共部署Hive数据源加载元数据连接池最大等待时间，单位为毫秒</li><li>对于访问连接池频繁且连接池连接数较少情况下，值可为100000或更大，需要根据业务量进行配置</li></ul>

步骤4 单击“确定”完成配置。

----结束

## 12.15.8 调整 Hudi 数据源性能

HetuEngine具备高速访问Hive、Hudi等数据源的能力。对于Hudi数据源调优，可以分为对Hudi表本身和对集群环境的调优。

### Hudi 表调优

可参考如下建议优化表和数据设计：

- 建表时尽量按照频繁使用的过滤条件字段进行分区。
- 如果大部分查询场景均带有主键或主键子集的等值查询，建议使用bucket索引建表，并将查询字段作为分桶键。
- 查询MOR表时，定期执行Compaction操作可使查询性能有较大的提升，可参考 [Compaction](#)。

### 集群环境调优

可以通过调整Yarn配置、集群节点资源配置、元数据缓存和动态过滤等策略对系统整体进行调优，可参考如下内容：

- 调整Yarn配置可参考[调整Yarn服务配置](#)。
- 调整集群节点资源配置可参考[调整集群节点资源配置](#)。
- 调整元数据缓存配置可参考[调整元数据缓存](#)。
- 调整动态过滤配置可参考[调整动态过滤](#)。

### 调优案例

某用户使用Hudi Mor表存储其设备的订单出借信息，可通过订单号查询订单详细信息，每天订单量相对稳定，部分节假日可能存在小高峰，该场景存在以下特点：

- 订单号作为唯一值，并且80%以上的查询场景使用订单号进行等值查询，SQL形如 `select * from table where order_id = 'id1'`;

- 每天订单量稳定，可采用天作为分区键。
- 历史分区更新不频繁，主要数据更新在新分区。

#### 调优建议：

1. 使用Bucket索引建表（Spark-SQL），并且索引键为订单ID，分区键为日期。
2. 定期使用compaction合并日志，提高查询性能。

#### SQL示例：

```
set hoodie.compact.inline=true;
set hoodie.schedule.compact.only.inline=true;
set hoodie.run.compact.only.inline=false;
create table hudi_mor (order_id int, comb int, col1 string, col2 string, dt int)
using hudi
partitioned by(dt)
options(type='mor', primaryKey='order_id', preCombineField='comb',
hoodie.index.type = 'BUCKET',
hoodie.bucket.index.num.buckets=100,
hoodie.bucket.index.hash.field = 'order_id')
```

## 12.16 HetuEngine 常见问题

### 12.16.1 如何进行域名修改后的相关操作

#### 问题

用户修改域名后，会导致已安装的客户端配置和数据源配置失效，且新创建的集群不可用。对接不同域的数据源时，HetuEngine会自动的合并krb5.conf文件。域名修改后，kerberos认证的域名会发生变化，所以此前对接的数据源信息会失效。

#### 回答

- 需要重新安装集群客户端。
- 参考[管理已配置的数据源](#)删除HSConsole上旧的数据源信息。
- 然后参考[配置数据源](#)重新在HSConsole配置数据源信息。

### 12.16.2 如何处理通过客户端启动集群超时

#### 问题

通过客户端启动集群，集群启动时间过长会等待超时并退出等待界面。

#### 回答

等待集群启动超时，会自动退出等待界面，可以等待集群启动成功后再重新登录。

还可以在HSConsole页面上查看集群的运行状态当集群处于运行中状态时再重新登录。

如果集群启动失败用户可以通过启动日志定位失败原因（参见[日志介绍](#)）。

### 12.16.3 如何处理数据源丢失问题

#### 问题

登录客户端查看HSConsole界面对接的数据源，数据源丢失。

#### 回答

数据源丢失可能原因是DBservice主备倒换或数据库连接数使用率超过阈值造成。

可以登录FusionInsight Manager页面查看告警信息。

根据告警指导清除DBService告警，问题即可解决。

### 12.16.4 如何处理 HetuEngine 告警

#### 问题

登录FusionInsight Manager，发现集群有HetuEngine相关告警信息。

#### 回答

登录FusionInsight Manager，进入运维页面告警项，查看详细告警信息。单击关注告警的下拉按钮可以看到告警详细信息。大部分告警通过详情中的告警原因项就可以获得定位和处理告警的方法。用户还可以通过告警信息的查看帮助操作项查看告警的联机帮助信息，如果是非自动清除类告警，在告警处理完后用户可以手动清除告警信息。

1. 登录FusionInsight Manager。
2. 选择“运维 > 告警 > 告警”。
3. 在告警信息列表中查看告警信息详情。
4. 单击告警所在行“操作”列的“查看帮助”，查看告警联机帮助获取更多帮助信息。
5. 根据联机帮助中提供的HetuEngine告警可能原因进行定位，并根据提供的处理步骤指导清除告警。

### 12.16.5 如何处理计算实例启动失败报错 Python 不存在

#### 问题

启动HetuEngine计算实例失败，查看coordinator Container下面的“stderr.txt”日志报错如下：

```
/usr/bin/env: 'python': No such file or directory
```

#### 回答

HetuEngine计算实例的启动依赖Python文件，需确保各节点“/usr/bin/”路径下面存在Python文件。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，单击“主机”，查看并记录所有主机的业务IP。

**步骤2** 以root用户登录**步骤1**记录的节点，在所有节点都执行以下命令，在“/usr/bin/”目录下添加“python3”的软连接。

```
cd /usr/bin
```

```
ln -s python3 python
```

**步骤3** 重新启动HetuEngine计算实例。

----结束

## 12.16.6 如何处理计算实例启动 30 秒后直接故障

### 问题

启动HetuEngine计算实例后，大约过了30秒，计算实例直接进入故障状态。

### 回答

HetuEngine启动计算实例时，会给Yarn发送命令启动对应的application，若30秒内没有接收到Yarn的响应消息，则因超时结束此次请求。

若由于机器性能或者是网络环境问题，无法在30秒内接收到Yarn启动application的响应消息时，可适当延长对应的超时时间。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 配置 > 全部配置”。

**步骤3** 搜索参数“application.customized.properties”，添加并保存自定义参数“yarn.application.start.timeout”，根据需求填写超时时间（仅填写数字，不输入单位），单位：秒。

**步骤4** 单击“实例”，勾选所有HSBroker实例，选择“更多 > 重启实例”根据界面提示完成重启HSBroker实例。

----结束

## 12.16.7 如何处理联邦场景表与/tmp 目录命名空间不同导致的写表失败问题

### 问题

联邦场景，对表进行写操作（例如insert），报类似以下错误信息：

```
Error moving data files from hdfs://nsfed/tmp/hetuengine/presto-hetutest/.9f23b71e-234d-768a-8b93f-cdee9297f25f.crc to final location hdfs://nsfed/user/hive/warehouse/hetutb/20230928_022345_00209_ajke4@default@HetuEngine_234d-768a-8b93f-cdee92dqegef
```

### 回答

该报错是因为联邦场景，“/tmp”和“/user”挂载在不同的nameservice，但路径前缀使用“hdfs://nsfed”，未显式使用nameservice，导致文件移动失败。可通过如下两种方式解决：

- 建表时显式地指定location中的nameservice，例如：

```
hetuengine:default> create table hetutb(id integer, name string) location 'hdfs://ns1/user/hetutb';  
CREATE TABLE  
hetuengine:default> insert into hetutb select 123,'kate';  
INSERT: 1 row  
  
Query 20230927_025023_00546_u8kdr@default@HetuEngine, FINISHED, 3 nodes  
Splits: 42 total, 42 Done (100.00%)  
0.46 [0 rows, 0B] [0 rows/s, 0B/s]
```

- 在Hive数据源中增加配置hive temporary-staging-directory-path=/user/tmp/hetuengine/presto-\${USER}
  - a. 使用HetuEngine管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HetuEngine”，进入HetuEngine服务页面。
  - b. 在概览页签下的“基本信息”区域，单击“HSConsole WebUI”后的链接，进入HSConsole界面。
  - c. 选择“数据源”，在需要查询Hive建表的数据源后单击“编辑”。
  - d. 添加自定义配置，名称填“hive temporary-staging-directory-path”，值填“/user/tmp/hetuengine/presto-\${USER}”。
  - e. 检查填写无误后，单击“确定”，等待约1分钟后，重新执行查询语句即可。

## 12.16.8 如何配置 HetuEngine SQL 防御

当前大数据领域的SQL引擎层出不穷，在带给解决方案多样性的同时，也暴露出一定的问题，例如SQL输入语句质量良莠不齐、SQL问题难定位、大SQL语句消耗资源过多等。

低质量的SQL会对数据分析平台系统带来不可预料的冲击，影响系统的性能或者平台稳定性。

### 功能介绍

MRS在主力SQL引擎（Hive、Spark、HetuEngine、ClickHouse）中增加SQL防御能力，基于用户可理解的SQL防御策略，实现对典型大SQL、低质量SQL的主动防御，包括事前拦截和事中熔断，并不强制改变用户的SQL提交方式、SQL语法，对业务零改动且易落地。

- 支持管理员界面化配置SQL防御策略，同时可支持防御规则的查询和修改。
- 每个SQL引擎在进行SQL业务响应、执行过程中，基于SQL防御策略进行主动防御行为。
- 管理员可将SQL防御行为在“提示”、“拦截”、“熔断”选项之间进行灵活切换，系统会将发生的SQL防御事件实时写入到防御审计日志中。运维人员可进行日志分析，评估现网SQL质量，提前感知潜在SQL风险，并做出有效预防措施。

SQL防御规则包含以下类型：

- 静态拦截规则：基于纯粹的SQL语法规则进行拦截或提示。
- 动态拦截规则：基于与数据表的统计信息、元数据信息等内容有关的规则进行拦截或提示。
- 运行熔断规则：基于SQL语句运行时的系统动态信息（如CPU、内存、IO等）的规则进行阻断。

对于静态拦截规则、动态拦截规则，系统在SQL请求满足条件时，可对该请求进行中止或者提示处理。对于运行熔断规则，系统在SQL请求满足条件时，会阻断该SQL任务。

# 13 使用 HDFS

## 13.1 从零开始使用 Hadoop

本章节提供从零开始使用Hadoop提交wordcount作业的操作指导，wordcount是最经典的Hadoop作业，它用来统计海量文本的单词数量。

### 操作步骤

#### 步骤1 准备wordcount程序。

开源的Hadoop的样例程序包含多个例子，其中包含wordcount。可以从<https://dist.apache.org/repos/dist/release/hadoop/common/>中下载Hadoop的样例程序。

例如，选择hadoop-*x.x.x*版本，下载“hadoop-*x.x.x*.tar.gz”，解压后在“hadoop-*x.x.x*\share\hadoop\mapreduce”路径下获取“hadoop-mapreduce-examples-*x.x.x*.jar”，即为Hadoop的样例程序。“hadoop-mapreduce-examples-*x.x.x*.jar”样例程序包含了wordcount程序。

#### 📖 说明

hadoop-*x.x.x*表示Hadoop的版本号，具体以实际为准。

#### 步骤2 准备数据文件。

数据文件无格式要求，准备一个或多个txt文件即可，如下内容为txt文件样例：

```
qwdsdfhoedfrffrofhunckgktpmhutopmma  
jjpsffjfjorgjgtyiuyjmhombmbogohoyhm  
jhheyembdhuaqqiqyebchdhmamdhdemmj  
doeyhjwedcrfvgtgbmojijyhqssdddddffkf  
kjhjhkehdeiyrudjfhfhffooqweopuyyyy
```

#### 步骤3 上传数据至OBS。

1. 登录OBS控制台。
2. 单击“并行文件系统 > 创建并行文件系统”，创建一个名称为wordcount01的文件系统。

wordcount01仅为示例，文件系统名称必须全局唯一，否则会创建并行文件系统失败。

3. 在OBS文件系统列表中单击文件系统名称wordcount01，选择“文件 > 新建文件夹”，分别创建program、input文件夹。
  - program：存放用户程序
  - input：存放用户数据文件
4. 进入program文件夹，选择“上传文件 > 添加文件”，从本地选择步骤1中下载的程序包，然后单击“上传”。
5. 进入input文件夹，将步骤2中准备的数据文件上传到input文件夹。

**步骤4** 登录MRS控制台，在左侧导航栏选择“集群列表 > 现有集群”，单击集群名称，该集群需要包含Hadoop组件。

**步骤5** 提交wordcount作业。

在MRS控制台选择“作业管理”页签，单击“添加”，进入“添加作业”页面。

- 作业类型选择“MapReduce”。
- 作业名称为“mr\_01”。
- 执行程序路径配置为OBS上存放程序的地址。例如：obs://wordcount01/program/hadoop-mapreduce-examples-x.x.x.jar。
- 执行程序参数中填写的参数为：wordcount obs://wordcount01/input/ obs://wordcount01/output/。

#### 📖 说明

- 参数“obs://wordcount01/input/”中的OBS文件系统名需要替换为实际环境创建的文件系统名。
- 参数“obs://wordcount01/output/”中的OBS文件系统名需要替换为实际环境创建的文件系统名，目录output请手动输入一个不存在的目录。
- 服务配置参数无需填写。

只有集群处于“运行中”状态时才能提交作业。

作业提交成功后默认为“已接受”状态，不需要用户手动执行作业。

**步骤6** 查看作业执行结果。

1. 进入“作业管理”页面，查看作业是否执行完成。

作业运行需要时间，作业运行结束后，刷新作业列表。

作业执行成功或失败后都不能再次执行，只能新增或者复制作业，配置作业参数后重新提交作业。
2. 登录OBS控制台，进入OBS路径，查看作业输出信息。

进入到步骤5中创建的output路径查看相关的output文件，需要下载到本地以文本方式打开进行查看。

----结束

## 13.2 配置内存管理

### 配置场景

在HDFS中，每个文件对象都需要在NameNode中注册相应的信息，并占用一定的存储空间。随着文件数的增加，当原有的内存空间无法存储相应的信息时，需要修改内存大小的设置。

## 配置描述

### 参数入口:

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS“全部配置”页面。

表 13-1 参数说明

配置参数	说明	默认值
GC_PROFILE	<p>NameNode所占内存主要由FsImage大小决定。 FsImage Size = 文件数 * 900 Bytes，根据计算结果可估算hdfs的NameNode应设内存大小。</p> <p>该参数项的内存大小取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• high: 4G</li> <li>• medium: 2G</li> <li>• low: 256M</li> <li>• custom: 根据实际数据量大小在GC_OPTS中设置内存大小。</li> </ul>	custom
GC_OPTS	<p>JVM用于gc的参数。仅当GC_PROFILE设置为custom时该配置才会生效。需确保GC_OPT参数设置正确，否则进程启动会失败。</p> <p><b>须知</b> 请谨慎修改该项。如果配置不当，将造成服务不可用。</p>	<p>-Xms2G -Xmx4G - XX:NewSize=128M - XX:MaxNewSize=256M - XX:MetaspaceSize=128M - XX:MaxMetaspaceSize=128M - XX:+UseConcMarkSweepGC - XX:+CMSParallelRemarkEnabled - XX:CMSInitiatingOccupancyFract ion=65 -XX:+PrintGCDetails - Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0 x7FFFFFFFFFFFFFFE - Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0 x7FFFFFFFFFFFFFFE -XX:- OmitStackTraceInFastThrow - XX:+PrintGCDateStamps - XX:+UseGCLogFileRotation - XX:NumberOfGCLogFiles=10 - XX:GCLogFileSize=1M - Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2 048</p>

## 13.3 创建 HDFS 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在FusionInsight Manager创建并设置HDFS的角色。HDFS角色可设置HDFS目录或文件的读、写和执行权限。

用户在HDFS中对自己创建的目录或文件拥有完整权限，可直接读取、写入以及授权他人访问此HDFS目录与文件。

#### 说明

- 安全模式支持创建HDFS角色，普通模式不支持创建HDFS角色。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置HDFS相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加HDFS的Ranger访问权限策略](#)。

### 前提条件

MRS集群管理员已明确业务需求。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”中输入角色名字与描述。

**步骤3** 配置资源权限，请参见[表13-2](#)。

“文件系统”：HDFS中的目录和文件授权。

HDFS常见目录如下：

- “flume”：Flume数据存储目录。
- “hbase”：HBase数据存储目录。
- “mr-history”：MapReduce任务信息存储目录。
- “tmp”：临时数据存储目录。
- “user”：用户数据存储目录。

表 13-2 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置HDFS管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HDFS”，勾选“集群管理操作权限”。 <b>说明</b> 设置HDFS管理员权限需要重启HDFS服务才可生效。

任务场景	角色授权操作
设置用户执行HDFS检查和HDFS修复的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”。</li><li>2. 定位到指定目录或文件在HDFS中保存的位置。</li><li>3. 在指定目录或文件的“权限”列，勾选“读”和“执行”。</li></ol>
设置用户读取其他用户的目录或文件的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”。</li><li>2. 定位到指定目录或文件在HDFS中保存的位置。</li><li>3. 在指定目录或文件的“权限”列，勾选“读”和“执行”。</li></ol>
设置用户在其他用户的文件写入数据的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”。</li><li>2. 定位到指定文件在HDFS中保存的位置。</li><li>3. 在指定文件的“权限”列，勾选“写”和“执行”。</li></ol>
设置用户在其他用户的目录新建或删除子文件、子目录的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”。</li><li>2. 定位到指定目录在HDFS中保存的位置。</li><li>3. 在指定目录的“权限”列，勾选“写”和“执行”。</li></ol>
设置用户在其他用户的目录或文件执行的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”。</li><li>2. 定位到指定目录或文件在HDFS中保存的位置。</li><li>3. 在指定目录或文件的“权限”列，勾选“执行”。</li></ol>
设置子目录继承上级目录权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”。</li><li>2. 定位到指定目录或文件在HDFS中保存的位置。</li><li>3. 在指定目录或文件的“权限”列，勾选“递归”。</li></ol>

**步骤4** 单击“确定”完成，返回“角色”。

----结束

## 13.4 使用 HDFS 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用HDFS客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。  
例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。（普通模式不涉及）

### 使用 HDFS 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群已启用Kerberos认证（安全模式），执行以下命令进行用户认证。集群未启用Kerberos认证（普通模式）无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 直接执行HDFS Shell命令。例如：

```
hdfs dfs -ls /
```

```
----结束
```

### HDFS 客户端常用命令

常用的HDFS客户端命令如下表所示。

表 13-3 HDFS 客户端常用命令

命令	说明	样例
<code>hdfs dfs -mkdir 文件夹名称</code>	创建文件夹	<code>hdfs dfs -mkdir /tmp/mydir</code>
<code>hdfs dfs -ls 文件夹名称</code>	查看文件夹	<code>hdfs dfs -ls /tmp</code>

命令	说明	样例
<b>hdfs dfs -put</b> 客户端节点上本地文件 HDFS指定路径	上传本地文件到HDFS指定路径	<b>hdfs dfs -put /opt/test.txt /tmp</b> 上传客户端节点“/opt/test.txt”文件到HDFS的“/tmp”路径下
<b>hdfs dfs -get</b> hdfs指定文件 客户端节点上指定路径	下载HDFS文件到本地指定路径	<b>hdfs dfs -get /tmp/test.txt /opt/</b> 下载HDFS的“/tmp/test.txt”文件到客户端节点的“/opt”路径下
<b>hdfs dfs -rm -r -f</b> hdfs指定文件夹	删除文件夹	<b>hdfs dfs -rm -r -f /tmp/mydir</b>
<b>hdfs dfs -chmod</b> 权限参数 文件目录	为用户设置HDFS目录权限	<b>hdfs dfs -chmod 700 /tmp/test</b>
<b>hdfs dfsadmin -clearDeadNode</b>	清除过期DataNode节点	<b>hdfs dfsadmin -clearDeadNode</b>

## 客户端常见使用问题

1. 当执行HDFS客户端命令时，客户端程序异常退出，报“java.lang.OutOfMemoryError”的错误。  
这个问题是由于HDFS客户端运行时的所需的内存超过了HDFS客户端设置的内存上限（默认为128MB）。可以通过修改“<客户端安装路径>/HDFS/component\_env”中的“CLIENT\_GC\_OPTS”来修改HDFS客户端的内存上限。例如，需要设置该内存上限为1GB，则设置：  

```
CLIENT_GC_OPTS="-Xmx1G"
```

  
在修改完后，使用如下命令刷新客户端配置，使之生效：  
**source <客户端安装路径>/bigdata\_env**
2. 如何设置HDFS客户端运行时的日志级别？  
HDFS客户端运行时的日志是默认输出到Console控制台的，其级别默认是INFO级别。有的时候为了定位问题，需要开启DEBUG级别日志，可以通过导出一个环境变量来设置，命令如下：  
**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER=DEBUG,console**  
在执行完上面命令后，再执行HDFS Shell命令时，即可打印出DEBUG级别日志。  
如果想恢复INFO级别日志，可执行如下命令：  
**export HADOOP\_ROOT\_LOGGER=INFO,console**
3. 如何彻底删除HDFS文件？  
由于HDFS的回收站机制，一般删除HDFS文件后，文件会移动到HDFS的回收站中。如果确认文件不再需要并且需要立马释放存储空间，可以继续清理对应的回收站目录（例如：`hdfs://hacluster/user/xxx/.Trash/Current/xxx`）。

## 13.5 使用 distcp 命令

### 操作场景

distcp是一种在集群间或集群内部拷贝大量数据的工具。它利用MapReduce任务实现大量数据的分布式拷贝。

### 前提条件

- 已安装Yarn客户端或者包括Yarn的客户端。例如安装目录为“/opt/client”。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。（普通模式不涉及）
- 如需在集群间拷贝数据，拷贝数据的集群双方都需要启用集群间拷贝数据功能。

### 操作步骤

**步骤1** 登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行distcp命令的用户所属的用户组必须为supergroup组，且执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 直接执行distcp命令。例如：

```
hadoop distcp hdfs://hacluster/source hdfs://hacluster/target
```

----结束

### distcp 常见用法

1. 最常见的distcp用法，示例如下：

```
hadoop distcp -numListstatusThreads 40 -update -delete -prbugpaxtq hdfs://cluster1/source hdfs://cluster2/target
```

#### 说明

在上述命令中：

- -numListstatusThreads指定了40个构建被拷贝文件的列表的线程数；
- -update -delete表示将源位置和目标位置的文件同步，删除掉目标位置多余的文件，注意如果需要增量拷贝文件，请将-delete删掉；
- -prbugpaxtq与-update配合，表示被拷贝文件的状态信息也会被更新；
- hdfs://cluster1/source、hdfs://cluster2/target分别表示源位置和目标位置。

2. 集群间的数据拷贝，示例如下：

```
hadoop distcp hdfs://cluster1/foo/bar hdfs://cluster2/bar/foo
```

### 📖 说明

集群cluster1和集群cluster2之间的网络必须保持互通，且两个集群需要使用相同或兼容的HDFS版本。

#### 3. 多个源目录的数据拷贝，示例如下：

```
hadoop distcp hdfs://cluster1/foo/a \  
hdfs://cluster1/foo/b \  
hdfs://cluster2/bar/foo
```

上面的命令的效果是将集群cluster1的文件夹a、b拷贝到集群cluster2的“/bar/foo”目录下，它的效果等效于下面的命令：

```
hadoop distcp -f hdfs://cluster1/srclist \  
hdfs://cluster2/bar/foo
```

其中srclist里面的内容如下。注意运行distcp命令前，需要将srclist文件上传到HDFS上。

```
hdfs://cluster1/foo/a  
hdfs://cluster1/foo/b
```

#### 4. update和overwrite选项的用法，-update用于被拷贝的文件在目标位置中不存在，或者更新目标位置中被拷贝文件的内容；-overwrite用于覆盖在目标位置中已经存在的文件。

不加选项和加两个选项中任一个选项的区别，示例如下：

假设，源位置的文件结构如下：

```
hdfs://cluster1/source/first/1  
hdfs://cluster1/source/first/2  
hdfs://cluster1/source/second/10  
hdfs://cluster1/source/second/20
```

不加选项的命令：

```
hadoop distcp hdfs://cluster1/source/first hdfs://cluster1/source/second hdfs://cluster2/target
```

上述命令默认会在目标位置创建文件夹first、second，所以拷贝结果如下：

```
hdfs://cluster2/target/first/1  
hdfs://cluster2/target/first/2  
hdfs://cluster2/target/second/10  
hdfs://cluster2/target/second/20
```

加两个选项中任一个选项的命令，例如加update选项：

```
hadoop distcp -update hdfs://cluster1/source/first hdfs://cluster1/source/second hdfs://cluster2/target
```

上述命令只会将源位置的内容拷贝到目标位置，所以拷贝结果如下：

```
hdfs://cluster2/target/1  
hdfs://cluster2/target/2  
hdfs://cluster2/target/10  
hdfs://cluster2/target/20
```

### 📖 说明

- 如果多个源位置有相同名称的文件，则distcp命令会失败。
  - 在不使用update和overwrite选项的情况下，如果被拷贝文件在目标位置中已经存在，则该文件会跳过。
  - 在使用update选项的情况下，如果被拷贝文件在目标位置中已经存在，但文件内容不同，则目标位置的文件内容会被更新。
  - 在使用overwrite选项的情况下，如果被拷贝文件在目标位置中已经存在，目标位置的文件依然会被覆盖。
- #### 5. 其它命令选项：

表 13-4 其他命令选项

选项	描述
-p[rbugpcaxtq]	当同时使用-update选项时，即使被拷贝文件的内容没有被更新，它的状态信息也会被更新 r: 副本数, b: 块大小, u: 所属用户, g: 所属用户组, p: 许可, c: 校验和类型, a: 访问控制, t: 时间戳, q: Quota信息
-i	拷贝过程中忽略失败
-log <logdir>	指定日志路径
-v	指定日志中的额外信息
-m <num_maps>	最大的同时运行的执行拷贝的任务数
-numListstatusThreads	构建被拷贝文件的文件列表时所用的线程数，该选项会提高distcp的运行速度
-overwrite	覆盖目标位置的文件
-update	如果源位置和目标位置的文件的的大小，校验和不同，则更新目标位置的文件
-append	当同时使用-update选项时，追加源位置的文件内容到目标位置的文件
-f <urilist_uri>	将<urilist_uri>文件的内容作为需要拷贝的文件列表
-filters	指定一个本地文件，其文件内容是多条正则表达式。当被拷贝的文件与某条正则表达式匹配时，则该文件不会被拷贝
-async	异步运行distcp命令
-atomic {-tmp <tmp_dir>}	指定一次原子性的拷贝，可以添加一个临时目录的选项，作为拷贝过程中的暂存目录
-bandwidth	指定每个拷贝任务的传输带宽，单位MB/s
-delete	删除掉目标位置中存在，但源位置不存在的文件。该选项通常会和-update配合使用，表示将源位置和目标位置的文件同步，删除掉目标位置多余的文件
-diff <oldSnapshot> <newSnapshot>	将新旧版本之间的差异内容，拷贝到目标位置的旧版本文件中
-skipcrccheck	是否跳过源文件和目标文件之间的CRC校验
-strategy {dynamic uniformsize}	指定拷贝任务的拷贝策略，默认策略是uniformsize，即每个拷贝任务复制相同的字节数

## 加密区数据拷贝

默认情况下，执行distcp时会比较文件系统提供的校验和，以验证数据是否已成功复制到目标。从普通目录到加密区、加密区到普通目录、加密区中不同目录之间复制时，由于数据块内容不同，文件系统校验和将不匹配。

在这种情况下，可以指定“-skipcrccheck”和“-update”标志以避免验证校验和。当使用“-skipcrccheck”时，distcp在每个文件的复制完成后立即执行文件大小比较来检查文件的完整性。

例如，执行命令如下：

```
hadoop distcp -skipcrccheck -update /encryptedpath /commonpath
```

### 📖 说明

使用Distcp进行跨集群拷贝如果一个集群配置了KMS透明加密，需要确保另一个集群也配置了KMS透明加密，否则未配置透明加密集群使用distcp到配置透明加密集群将会失败。

## 拷贝原始加密区数据

为了保留HDFS加密区数据，HDFS引入了一个新的虚拟路径前缀“/.reserved/raw/”，该前缀路径允许集群管理员直接访问文件系统的基础数据块，允许集群管理员在不需要访问加密密钥的情况下拷贝数据，并避免了解密和重新加密数据的操作。这种情况源数据和复制之后的数据会完全相同，如果复制之后的数据使用新的EDEK重新加密将可能导致异常。

例如，执行命令如下：

```
hadoop distcp -px /.reserved/raw/encryptedpath /.reserved/raw/backpath
```

### 📖 说明

- 由于加密属性（如EDEK）保存在扩展属性“-px”中，为了可以解密文件，在distcp中使用“/.reserved/raw/”目录拷贝加密数据时，需要保留带有“-px”标志的扩展属性。
- 当前版本不支持该方式跨集群拷贝。
- 如需使用上述命令执行拷贝操作请确保两个目录使用相同的EKZ加密。

## distcp 常见使用问题

1. 当使用distcp命令时，如果某些被拷贝的文件内容较大时，建议修改执行拷贝任务的mapreduce的超时时间。可以通过在distcp命令中指定**mapreduce.task.timeout**选项实现。例如，修改超时时间为30分钟，则命令如下：

```
hadoop distcp -Dmapreduce.task.timeout=1800000 hdfs://cluster1/source hdfs://cluster2/target
```

您也可以使用选项filters，不对这种大文件进行拷贝，命令示例如下：

```
hadoop distcp -filters /opt/client/filterfile hdfs://cluster1/source hdfs://cluster2/target
```

其中filterfile是本地文件，它的内容是多条用于匹配不拷贝文件路径的正则表达式，它的内容示例如下：

```
*excludeFile1.*  
*excludeFile2.*
```

2. 当使用distcp命令时，命令异常退出，报“java.lang.OutOfMemoryError”的错误。

这个问题的原因是拷贝任务运行时所需的内存超过了客户端设置的内存上限（默认为128MB）。可以通过修改“<客户端安装路径>/HDFS/component\_env”中

的“CLIENT\_GC\_OPTS”来修改客户端的内存上限。例如，需要设置该内存上限为1GB，则设置：

```
CLIENT_GC_OPTS="-Xmx1G"
```

在修改完后，使用如下命令刷新客户端配置，使之生效：

```
source <客户端安装路径>/bigdata_env
```

3. 使用dynamic策略执行distcp命令时，命令异常退出，报“Too many chunks created with splitRatio”的错误。

这个问题的原因是“distcp.dynamic.max.chunks.tolerable”的值（默认值为20000）小于“distcp.dynamic.split.ratio”的值（默认为2）乘以Map数。即一般出现在Map数超过10000的情况。可以通过-m参数降低Map数小于10000：

```
hadoop distcp -strategy dynamic -m 9500 hdfs://cluster1/source hdfs://cluster2/target
```

或通过-D参数指定更大的“distcp.dynamic.max.chunks.tolerable”的值：

```
hadoop distcp -Ddistcp.dynamic.max.chunks.tolerable=30000 -strategy dynamic hdfs://cluster1/source hdfs://cluster2/target
```

## 13.6 HDFS 文件系统目录简介

HDFS文件系统中目录结构如下表所示。

表 13-5 HDFS 文件系统目录结构

路径	类型	简略功能	是否可以删除	删除的后果
/tmp/logs/	固定目录	存放container日志文件	是	container日志不可查看
/tmp/carbon/	固定目录	数据导入过程中，如果存在异常CarbonData数据，则将异常数据放在此目录下	是	错误数据丢失
/tmp/Loader-\${作业名}_\${MR作业id}	临时目录	存放Loader Hbase bulkload 作业的region信息，作业完成后自动删除	否	Loader Hbase Bulkload作业失败
/tmp/hadoop-omm/yarn/system/rmstore	固定目录	ResourceManager运行状态信息	是	ResourceMan ager重启后状态信息丢失
/tmp/archived	固定目录	MR任务日志在HDFS上的归档路径	是	MR任务日志丢失

路径	类型	简略功能	是否可以删除	删除的后果
/tmp/hadoop-yarn/staging	固定目录	保存AM运行作业运行日志、作业概要信息和作业配置属性	否	任务运行异常
/tmp/hadoop-yarn/staging/history/done_intermediate	固定目录	所有任务运行完成后，临时存放/tmp/hadoop-yarn/staging目录下文件	否	MR任务日志丢失
/tmp/hadoop-yarn/staging/history/done	固定目录	周期性扫描线程定期将done_intermediate的日志文件转移到done目录	否	MR任务日志丢失
/tmp/mr-history	固定目录	存储预加载历史记录文件的路径	否	MR历史任务日志数据丢失
/tmp/solr	临时目录	Solr的临时索引数据存储路径	否	Solr的HDFS批量索引任务失败
/tmp/hive-scratch	固定目录	Hive运行时生成的临时数据，如会话信息等	否	当前执行的任务会失败
/user/{user}/.sparkStaging	固定目录	存储SparkJDBCServer应用临时文件	否	executor启动失败
/user/spark/jars	固定目录	存放Spark executor运行依赖包	否	executor启动失败
/user/loader	固定目录	存放loader的作业脏数据以及HBase作业数据的临时存储目录	否	HBase作业失败或者脏数据丢失
/user/loader/etl_dirty_data_dir				
/user/loader/etl_hbase_putlist_tmp				
/user/loader/etl_hbase_tmp				

路径	类型	简略功能	是否可以删除	删除的后果
/user/oozie	固定目录	存放oozie运行时需要的依赖库，需用户手动上传	否	oozie调度失败
/user/mapred/hadoop-mapreduce-3.1.1.tar.gz	固定文件	MR分布式缓存功能使用的各jar包	否	MR分布式缓存功能无法使用
/user/solr	固定目录	Solr历史数据存储目录	否	Solr历史数据丢失
/user/hive	固定目录	Hive相关数据存储的默认路径，包含依赖的spark lib包和用户默认表数据存储位置等	否	用户数据丢失
/user/omm-bulkload	临时目录	HBase批量导入工具临时目录	否	HBase批量导入任务失败
/user/hbase	临时目录	HBase批量导入工具临时目录	否	HBase批量导入任务失败
/sparkJobHistory	固定目录	Spark eventlog数据存储目录	否	HistoryServer服务不可用，任务运行失败
/flume	固定目录	Flume采集到HDFS文件系统中的数据存储空间	否	Flume工作异常
/mr-history/tmp	固定目录	MapReduce作业产生的日志存放位置	是	日志信息丢失
/mr-history/done	固定目录	MR JobHistory Server管理的日志的存放位置	是	日志信息丢失

路径	类型	简略功能	是否可以删除	删除的后果
/tenant	添加租户时创建	配置租户在HDFS中的存储目录，系统默认将自动在“/tenant”目录中以租户名称创建文件夹。例如租户“ta1”，默认HDFS存储目录为“tenant/ta1”。第一次创建租户时，系统自动在HDFS根目录创建“/tenant”目录。支持自定义存储路径。	否	租户不可用
/solr	固定目录	Solr数据存储目录	否	Solr工作异常
/apps{1~5}/	固定目录	WebHCat使用到Hive的包的路径	否	执行WebHCat任务会失败
/hbase	固定目录	HBase数据存储目录	否	HBase用户数据丢失
/hbaseFileStream	固定目录	HFS文件存储目录	否	HFS文件丢失，且无法恢复

## 13.7 更改 DataNode 的存储目录

### 操作场景

HDFS DataNode定义的存储目录不正确或HDFS的存储规划变化时，MRS集群管理员需要在FusionInsight Manager中修改DataNode的存储目录，以保证HDFS正常工作。适用于以下场景：

- 更改DataNode角色的存储目录，所有DataNode实例的存储目录将同步修改。
- 更改DataNode单个实例的存储目录，只对单个实例生效，其他节点DataNode实例存储目录不变。

### 对系统的影响

- 更改DataNode角色的存储目录需要停止并重新启动HDFS服务，集群未完全启动前无法提供服务。

- 更改DataNode单个实例的存储目录需要停止并重新启动实例，该节点DataNode实例未启动前无法提供服务。
- 服务参数配置如果使用旧的存储目录，需要更新为新目录。

## 前提条件

- 在各个数据节点准备并安装好新磁盘，并格式化磁盘。
- 规划好新的目录路径，用于保存旧目录中的数据。
- 已安装好HDFS客户端。
- 准备好业务用户hdfs。
- 更改DataNode单个实例的存储目录时，保持活动的DataNode实例数必须大于“dfs.replication”的值。

## 操作步骤

### 检查环境

**步骤1** 以root用户登录安装HDFS客户端的服务器，执行以下命令配置环境变量。

```
source HDFS客户端安装目录/bigdata_env
```

**步骤2** 如果集群为安全模式，执行以下命令认证用户身份。

```
kinit hdfs
```

**步骤3** 在HDFS客户端执行以下命令，检查HDFS根目录下全部目录和文件是否状态正常。

```
hdfs fsck /
```

检查fsck显示结果：

- 显示如下信息，表示无文件丢失或损坏，执行**步骤4**。  
The filesystem under path '/' is HEALTHY
- 显示其他信息，表示有文件丢失或损坏，执行**步骤5**。

**步骤4** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务”查看HDFS的状态“运行状态”是否为“良好”。

- 是，执行**步骤6**。
- 否，HDFS状态不健康，执行**步骤5**。

**步骤5** 修复HDFS异常的具体操作，任务结束。

**步骤6** 确定修改DataNode的存储目录场景。

- 更改DataNode角色的存储目录，执行**步骤7**。
- 更改DataNode单个实例的存储目录，执行**步骤12**。

### 更改DataNode角色的存储目录

**步骤7** 选择“集群 > 服务 > HDFS > 停止服务”，停止HDFS服务。

**步骤8** 以root用户登录到安装HDFS服务的各个数据节点中，执行如下操作：

1. 创建目标目录（data1,data2为集群原有目录）。  
例如目标目录为“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/hadoop/data3/dn”：

执行 `mkdir -p ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`。

2. 挂载目标目录到新磁盘。例如挂载 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3`” 到新磁盘。
3. 修改新目录的权限。  
例如新目录路径为 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`”：  
执行 `chmod 700 ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn -R` 和 `chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn -R`。
4. 将数据复制到目标目录。  
例如旧目录为 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data1/dn`”，目标目录为 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`”：  
执行 `cp -af ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data1/dn/* ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`。

**步骤9** 在 FusionInsight Manager 管理界面，选择 “集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，打开 HDFS 服务配置页面。

将配置项 “`dfs.datanode.data.dir`” 从默认值 “`%{@auto.detect.datapart.dn}`” 修改为新的目标目录，例如 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`”。

例如：原有的数据存储目录为 “`/srv/BigData/hadoop/data1`”，“`/srv/BigData/hadoop/data2`”，如需将 `data1` 目录的数据迁移至新建的 “`/srv/BigData/hadoop/data3`” 目录，则将服务级别的此参数替换为现有的数据存储目录，如果有多个存储目录，用 “`,`” 隔开。则本示例中，为 “`/srv/BigData/hadoop/data2,/srv/BigData/hadoop/data3`”。

**步骤10** 单击 “保存”。然后在 “集群 > 服务” 界面启动集群中各个停止的服务。

**步骤11** 启动 HDFS 成功以后，在 HDFS 客户端执行以下命令，检查 HDFS 根目录下全部目录和文件是否复制正确。

**hdfs fsck /**

检查 fsck 显示结果：

- 显示如下信息，表示无文件丢失或损坏，数据复制成功，操作结束。  
The filesystem under path '/' is HEALTHY
- 显示其他信息，表示有文件丢失或损坏，则检查 [8.4](#) 是否正确，并执行 `hdfs fsck 损坏的文件名称 -delete`。

**更改 DataNode 单个实例的存储目录**

**步骤12** 选择 “集群 > 服务 > HDFS > 实例”，勾选需要修改存储目录的 DataNode 单个实例，选择 “更多 > 停止实例”。

**步骤13** 以 `root` 用户登录到这个 DataNode 节点，执行如下操作。

1. 创建目标目录。  
例如目标目录为 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`”：  
执行 `mkdir -p ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`。
2. 挂载目标目录到新磁盘。  
例如挂载 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3`” 到新磁盘。
3. 修改新目录的权限。  
例如新目录路径为 “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn`”：

```
执行 chmod 700 ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn -R和chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn -R。
```

4. 将数据复制到目标目录。

例如旧目录为 “\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/hadoop/data1/dn”，目标目录为 “\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/hadoop/data3/dn”：

```
执行 cp -af ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data1/dn/* ${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data3/dn。
```

- 步骤14** 在FusionInsight Manager管理界面，选择“集群 > 服务 > HDFS > 实例”，单击指定的DataNode实例并切换到“实例配置”页签。

将配置项“dfs.datanode.data.dir”从默认值“%{@auto.detect.datapart.dn}”修改为新的目标目录，例如“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/hadoop/data3/dn”。

示例：原有的数据存储目录为“/srv/BigData/hadoop/data1,/srv/BigData/hadoop/data2”，此处如需将data1目录的数据迁移至新建的/srv/BigData/hadoop/data3目录，则将该参数修改为“/srv/BigData/hadoop/data2,/srv/BigData/hadoop/data3”。

- 步骤15** 单击“保存”，单击“确定”。

界面提示“操作成功。”，单击“完成”。

- 步骤16** 选择“更多 > 重启实例”，重启DataNode实例。

----结束

## 13.8 配置 HDFS 目录权限

### 操作场景

默认情况下，某些HDFS的文件目录权限为777或者750，存在安全风险。建议您在安装完成后修改该HDFS目录的权限，增加用户的安全性。

### 操作步骤

在HDFS客户端中，使用具有HDFS管理员权限的用户，执行如下命令，将“/user”的目录权限进行修改。

此处将权限修改为“1777”，即在权限处增加“1”，表示增加目录的粘性，即只有创建的用户才可以删除此目录。

```
hdfs dfs -chmod 1777 /user
```

为了系统文件的安全，建议用户将非临时目录进行安全加固，例如：

- /user:777
- /mr-history:777
- /mr-history/tmp:777
- /mr-history/done:777
- /user/mapred:755

## 13.9 配置 NFS

### 操作场景

用户在部署集群前，可根据需要规划Network File System（简称NFS）服务器，用于存储NameNode元数据，以提高数据可靠性。

如果您已经部署NFS服务器，并已配置NFS服务，本操作提供集群侧的配置指导，为可选任务。

### 操作步骤

**步骤1** 在NFS服务器上检查NFS的共享目录权限，确认服务器可以访问MRS集群的NameNode。

**步骤2** 以root用户登录NameNode主节点。

**步骤3** 执行如下命令，创建目录并赋予目录写权限。

```
mkdir ${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode-nfs
```

```
chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode-nfs
```

```
chmod 750 ${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode-nfs
```

**步骤4** 执行如下命令，挂载NFS到NameNode主节点。

```
mount -t nfs -o rsize=8192,wsiz=8192,soft,nolock,timeo=3,intr NFS服务器IP地址:共享目录 ${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode-nfs
```

例如，NFS服务器的IP为“192.168.0.11”，共享目录为“/opt/Hadoop/NameNode”，则执行命令：

```
mount -t nfs -o rsize=8192,wsiz=8192,soft,nolock,timeo=3,intr  
192.168.0.11:/opt/Hadoop/NameNode ${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode-nfs
```

**步骤5** 在NameNode备节点上执行**步骤2**~**步骤4**。

#### 说明

主备NameNode节点在NFS服务器上创建的共享目录名称（如“/opt/Hadoop/NameNode”）不能相同。

**步骤6** 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。

**步骤7** 在界面右侧的“搜索”框中输入“dfs.namenode.name.dir”搜索，在其值中增加“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/namenode-nfs”路径，多个路径间使用“,”隔开，然后单击“保存”。

**步骤8** 单击“确定”。在概览页面选择“更多 > 重启服务”，重启服务。

----结束

## 13.10 规划 HDFS 容量

HDFS DataNode以Block的形式，保存用户的文件和目录，同时在NameNode中生成一个文件对象，对应DataNode中每个文件、目录和Block。

NameNode文件对象需要占用一定的内存，消耗内存大小随文件对象的生成而线性递增。DataNode实际保存的文件和目录越多，NameNode文件对象总量增加，需要消耗更多的内存，使集群现有硬件可能会难以满足业务需求，且导致集群难以扩展。

规划存储大量文件的HDFS系统容量，就是规划NameNode的容量规格和DataNode的容量规格，并根据容量设置参数。

### 容量规格

- NameNode容量规格

在NameNode中，每个文件对象对应DataNode中的一个文件、目录或Block。

一个文件至少占用一个Block，默认每个Block大小为“134217728”即128MB，对应参数为“dfs.blocksize”。默认情况下一个文件小于128MB时，只占用一个Block；文件大于128MB时，占用Block数为：文件大小/128MB。目录不占用Block。

根据“dfs.blocksize”，NameNode的文件对象数计算方法如下：

表 13-6 NameNode 文件对象数计算

单个文件大小	文件对象数
小于128MB	1 (对应文件) + 1 (对应Block) = 2
大于128MB (例如128G)	1 (对应文件) + 1,024 (对应128GB/128MB=1024 Block) = 1,025

主备NameNode支持最大文件对象的数量为300,000,000（最多对应150,000,000个小文件）。“dfs.namenode.max.objects”规定当前系统可生成的文件对象数，默认值为“0”表示不限制。

- DataNode容量规格

在HDFS中，Block以副本的形式存储在DataNode中，默认副本数为“3”，对应参数为“dfs.replication”。

集群中所有DataNode角色实例保存的Block总数为：HDFS Block \* 3。集群中每个DataNode实例平均保存的Blocks= HDFS Block \* 3/DataNode节点数。

表 13-7 DataNode 支持规格

项目	规格
单个DataNode实例支持最大Block数	5,000,000
单个DataNode实例上单个磁盘支持最大Block数	500,000

项目	规格
单个DataNode实例支持最大Block数需要的最小磁盘数	10

表 13-8 DataNode 节点数规划

HDFS Block数	最少DataNode角色实例数
10,000,000	$10,000,000 * 3 / 5,000,000 = 6$
50,000,000	$50,000,000 * 3 / 5,000,000 = 30$
100,000,000	$100,000,000 * 3 / 5,000,000 = 60$

## 内存参数设置

- NameNode JVM参数配置规则

NameNode JVM参数“GC\_OPTS”默认值为：

```
-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M -
XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize=128M -
XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=65 -XX:+PrintGCDetails -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0x7FFFFFFF -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFF -XX:-
OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGCDateStamps -
XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -
XX:GCLogFileSize=1M -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=3072 -
Djdk.tls.rejectClientInitiatedRenegotiation=true -Djava.io.tmpdir=${
Bigdata_tmp_dir}
```

NameNode文件数量和NameNode使用的内存大小成比例关系，文件对象变化时请修改默认值中的“-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M”。参考值如下表所示。

表 13-9 NameNode JVM 配置

文件对象数量	参考值
10,000,000	“-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M”
20,000,000	“-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G”
50,000,000	“-Xms32G -Xmx32G -XX:NewSize=3G -XX:MaxNewSize=3G”
100,000,000	“-Xms64G -Xmx64G -XX:NewSize=6G -XX:MaxNewSize=6G”

文件对象数量	参考值
200,000,000	“-Xms96G -Xmx96G -XX:NewSize=9G -XX:MaxNewSize=9G”
300,000,000	“-Xms164G -Xmx164G -XX:NewSize=12G -XX:MaxNewSize=12G”

- DataNode JVM参数配置规则

DataNode JVM参数 “GC\_OPTS” 默认值为：

```
-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M -
XX:MetaspaceSize=128M -XX:MaxMetaspaceSize=128M -
XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -
XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=65 -XX:+PrintGCDetails -
Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=0x7FFFFFFFFFFFFFFE -
Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=0x7FFFFFFFFFFFFFFE -XX:-
OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGCDateStamps -
XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 -
XX:GCLogFileSize=1M -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=3072 -
Djdk.tls.rejectClientInitiatedRenegotiation=true -Djava.io.tmpdir=$
{Bigdata_tmp_dir}
```

集群中每个DataNode实例平均保存的Blocks= HDFS Block \* 3/DataNode节点数，单个DataNode实例平均Block数量变化时请修改默认值中的“-Xms2G -Xmx4G -XX:NewSize=128M -XX:MaxNewSize=256M”。参考值如下表所示。

表 13-10 DataNode JVM 配置

单个DataNode实例平均Block数量	参考值
2,000,000	“-Xms6G -Xmx6G -XX:NewSize=512M -XX:MaxNewSize=512M”
5,000,000	“-Xms12G -Xmx12G -XX:NewSize=1G -XX:MaxNewSize=1G”

Xmx内存值对应DataNode节点块数阈值，每GB对应500000块数，用户可根据需要调整内存值。

## 查看 HDFS 容量状态

- NameNode信息  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS > NameNode(主)”，单击“Overview”，查看“Summary”显示的当前HDFS文件对象、文件数量、目录数量和Block数量信息。
- DataNode信息  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS > NameNode(主)”，单击“DataNodes”，查看所有告警DataNode节点的Block数量信息。

- 告警信息  
监控ID为14007、14008、14009的告警是否产生，根据业务需要修改告警阈值。

## 13.11 设置 HBase 和 HDFS 的 ulimit

### 现象描述

当打开一个HDFS文件时，句柄数限制导出，出现如下错误：

```
IOException (Too many open files)
```

### 处理步骤

您可以联系集群管理员增加各用户的句柄数。该配置为操作系统的配置，并非HBase或者HDFS的配置。建议集群管理员根据HBase和HDFS的业务量及各操作系统用户的权限进行句柄数设置。如果某一个用户需对业务量很大的HDFS进行很频繁且很多的操作，则为此用户设置较大的句柄数，避免出现以上错误。

**步骤1** 使用root用户登录集群所有节点机器或者客户端机器的操作系统，并进入“/etc/security”目录。

**步骤2** 执行如下命令编辑“limits.conf”文件。

```
vi limits.conf
```

新增如下内容：

```
hdfs - nofile 32768  
hbase - nofile 32768
```

其中“hdfs”和“hbase”表示业务中用到的操作系统用户名称。

#### 📖 说明

- 只有root用户有权限编辑“limits.conf”文件。
- 如果修改的配置不生效，请确认“/etc/security/limits.d”目录下是否有针对操作系统用户的其他nofile值。这样的值可能会覆盖“/etc/security/limits.conf”中配置的值。
- 如果用户需要对HBase进行操作，建议将该用户的句柄数设置为“10000”以上。如果用户需要对HDFS进行操作，建议根据业务量大小设置对应的句柄数，建议不要给太小的值。如果用户需要对HBase和HDFS操作，建议设置较大的值，例如“32768”。

**步骤3** 您可以使用如下命令查看某一用户的句柄数限制。

```
su - user_name
```

```
ulimit -n
```

界面会返回此用户的句柄数限制值。如下所示：

```
8194
```

----结束

## 13.12 配置 HDFS DataNode 数据均衡

### 操作场景

HDFS集群可能出现DataNode节点间磁盘利用率不平衡的情况，比如集群中添加新数据节点的场景。如果HDFS出现数据不平衡的状况，可能导致多种问题，比如MapReduce应用程序无法很好地利用本地计算的优势、数据节点之间无法达到更好的网络带宽使用率或节点磁盘无法利用等等。所以MRS集群管理员需要定期检查并保持DataNode数据平衡。

HDFS提供了一个容量均衡程序Balancer。通过运行这个程序，可以使得HDFS集群达到一个平衡的状态，使各DataNode磁盘使用率与HDFS集群磁盘使用率的偏差不超过阈值。图13-1和图13-2分别是Balance前后DataNode的磁盘使用率变化。

图 13-1 执行均衡操作前 DataNode 的磁盘使用率





图 13-2 执行均衡操作后 DataNode 的磁盘使用率



均衡操作时间估算受两个因素影响：

1. 需要迁移的总数据量：

每个DataNode节点的数据量应大于  $(\text{平均使用率} - \text{阈值}) \times \text{平均数据量}$ ，小于  $(\text{平均使用率} + \text{阈值}) \times \text{平均数据量}$ 。若实际数据量小于最小值或大于最大值即存在不平衡，系统选择所有DataNode节点中偏差最多的数据量作为迁移的总数据量。

2. Balancer的迁移是按迭代 (iteration) 方式串行顺序处理的，每个iteration迁移数据量不超过10GB，每个iteration重新计算使用率的情况。

因此针对集群情况，可以大概估算每个iteration耗费的时间（可以通过执行Balancer的日志观察到每次iteration的时间），并用总数据量除以10GB估算任务执行时间。

由于按iteration处理，Balancer可以随时启动或者停止。

## 对系统的影响

- 执行Balance操作时会占用DataNode的网络带宽资源，请根据业务需求在维护期间执行任务。
- 默认使用带宽控制为20MB/s，如果重新设置带宽流量或加大数据量，Balance操作可能会对正在运行的业务产生影响。

## 前提条件

已安装HDFS客户端。

## 操作步骤

**步骤1** 使用客户端安装用户登录客户端所在节点。执行命令切换到客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

### 📖 说明

如果集群为普通模式，需先执行su - omm切换为omm用户。

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 如果集群为安全模式，执行以下命令认证hdfs身份。

```
kinit hdfs
```

**步骤4** 是否调整带宽控制？

- 是，执行**步骤5**。
- 否，执行**步骤6**。

**步骤5** 执行以下命令，修改Balance的最大带宽，然后执行**步骤6**。

```
hdfs dfsadmin -setBalancerBandwidth <bandwidth in bytes per second>
```

<bandwidth in bytes per second>表示带宽控制的数值，单位为字节。例如要设置带宽控制为20MB/s，对应值为20971520，完整命令为：

```
hdfs dfsadmin -setBalancerBandwidth 20971520
```

### 📖 说明

- 默认为20MB/s，适用于当前集群使用万兆网络，且有业务正在执行的场景。若没有足够的业务空闲时间窗用于Balance维护，可适当增加该值以缩短Balance时间，如增大到209715200（即200MB/s）。
- 这个参数的调整要看组网情况，如果集群负载较高，可以改为209715200(200MB/s)；如果集群空闲，可以改为1073741824（1GB/s）。
- 如果DataNode节点的带宽无法达到指定的最大带宽，可以在FusionInsight Manager修改HDFS的参数“dfs.datanode.balance.max.concurrent.moves”，将每个DataNode节点执行均衡的线程数修改为“32”，并重启HDFS服务。

**步骤6** 执行以下命令，启动Balance任务。

```
bash /opt/client/HDFS/hadoop/sbin/start-balancer.sh -threshold <threshold of balancer>
```

**-threshold**表示HDFS数据达到平衡状态时DataNode磁盘使用率偏差值，各个DataNode节点磁盘的使用率和整体HDFS集群的磁盘空间平均使用率偏差小于此阈值时，系统认为HDFS集群已经达到了平衡的状态并结束Balance任务。

例如，需要设置偏差率为5%，则执行：

```
bash /opt/client/HDFS/hadoop/sbin/start-balancer.sh -threshold 5
```

#### 说明

- 上述命令会在后台执行该任务，相关日志可以通过客户端安装目录“/opt/client/HDFS/hadoop/logs”下的hadoop-root-balancer-*主机名*.out查看。
- 如果需要停止Balance任务，请执行以下命令：

```
bash /opt/client/HDFS/hadoop/sbin/stop-balancer.sh
```
- 如果只需要对部分节点进行数据均衡，可以在脚本上加上-include参数指定要移动的节点。具体参数使用方法，可通过命令行查看。
- “/opt/client”为客户端安装目录，如果不一致，替换即可。
- 如果该命令执行失败，在日志中看到的错误信息为“Failed to APPEND\_FILE /system/balancer.id”，则需要执行如下命令强行删除“/system/balancer.id”，再次执行**start-balancer.sh**脚本即可。

```
hdfs dfs -rm -f /system/balancer.id
```

**步骤7** 用户在执行了**步骤6**的脚本后，会在客户端安装目录“/opt/client/HDFS/hadoop/logs”目录下生成名为hadoop-root-balancer-*主机名*.out日志。打开该日志可以看到如下字段信息：

- Time Stamp：时间戳
- Bytes Already Moved：已经移动的字节数
- Bytes Left To Move：待移动的字节数
- Bytes Being Moved：正在移动的字节数

日志出现“Balancing took xxx seconds”信息表示均衡操作已完成。

----结束

## 相关任务

### 设置自动执行Balance任务

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，选择“全部配置”，搜索以下参数名并修改参数值。

- “dfs.balancer.auto.enable”表示是否启用自动执行Balance任务，默认值为“false”表示不启用，修改为“true”表示启用。
- “dfs.balancer.auto.cron.expression”表示任务执行的时间，默认值“0 1 \* \* 6”表示在每周六的1点执行任务。仅在启用自动执行Balance功能时有效。修改此参数时，表达式介绍如表13-11所示。支持“\*”表示连续的时间段。

表 13-11 执行表达式参数解释

列	说明
第1列	分钟，参数值为0~59。
第2列	小时，参数值为0~23。
第3列	日期，参数值为1~31。
第4列	月份，参数值为1~12。
第5列	星期，参数值为0~6，0表示星期日。

- “dfs.balancer.auto.stop.cron.expression”表示任务自动停止的时间，默认值为空，表示不自动停止正在运行的Balancer任务。以“0 5 \* \* 6”为例，则表示在每周六的5点停止正在运行的Balancer任务。仅在启用自动执行Balance功能时有效。

修改此参数时，表达式介绍如表13-11所示。支持“\*”表示连续的时间段。

**步骤3** 修改自动Balancer的运行参数，如表13-12所示：

表 13-12 自动 Balancer 运行参数

参数名	参数介绍	默认值
dfs.balancer.auto.threshold	表示磁盘容量百分比的均衡阈值。仅当dfs.balancer.auto.enable设置为true时才有效。	10
dfs.balancer.auto.exclude.datanodes	不需要执行磁盘自动均衡的DataNode列表，用逗号分隔。仅当dfs.balancer.auto.enable设置为true时才有效。	默认为空
dfs.balancer.auto.bandwidthPerSec	每个DataNode可用于负载均衡的最大带宽量（单位：MB/s）。	20
dfs.balancer.auto.maxIdleIterations	Balancer的最大连续空闲迭代次数。一次空闲迭代为没有Block块被移动的迭代，当连续空闲迭代次数达到最大连续空闲迭代次数时，本次Balancer结束。当取值为-1时，代表无穷大。	5
dfs.balancer.auto.maxDataNodesNum	该参数用来控制进行自动Balancer的DataNode数量。假设该参数值为N，当N大于0，则选择剩余空间比例最高的N个DataNode和最低的N个DataNode之间进行数据均衡；当N等于0，则对集群中所有DataNode进行数据均衡。	5

**步骤4** 单击“保存”使配置生效。无需重启HDFS服务。

任务执行日志保存在主NameNode节点中，请查看“/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hadoop-omm-balancer-主机名.log”。

----结束

## 13.13 配置 DataNode 节点间容量异构时的副本放置策略

### 操作场景

默认情况下，NameNode会随机选择DataNode节点写文件。当集群内某些数据节点的磁盘容量不一致（某些节点的磁盘总容量大，某些总容量小），会导致磁盘总容量小的节点先写满。通过修改集群默认的DataNode写数据时的磁盘选择策略为“节点磁盘可用空间块放置策略”，可提高将块数据写到磁盘可用空间较大节点的概率，解决因为数据节点磁盘容量不一致导致的节点使用率不均衡的情况。

### 对系统的影响

修改磁盘选择策略为“节点磁盘可用空间块放置策略（org.apache.hadoop.hdfs.server.blockmanagement.AvailableSpaceBlockPlacement Policy）”，经过测试验证，在该测试结果中，修改前后，HDFS写文件性能影响范围在3%以内。

#### 📖 说明

**NameNode默认的副本存储策略为：**

1. 第一副本：存放客户端所在节点。
2. 第二副本：远端机架的数据节点。
3. 第三副本：存放客户端所在节点的不同机架的不同节点。

如还有更多副本，则随机选择其它DataNode。

**“节点磁盘可用空间块放置策略”的副本选择机制为：**

1. 第一个副本：存放在客户端所在DataNode（和默认的存放策略一样）。
2. 第二个副本：
  - 选择存储节点的时候，先挑选2个满足要求的数据节点。
  - 比较这2个节点磁盘空间使用比例，如果磁盘空间使用率的相差小于5%，随机存放到第一个节点。
  - 如果磁盘空间使用率相差超过5%，即有60%（由dfs.namenode.available-space-block-placement-policy.balanced-space-preference-fraction指定，默认值0.6）的概率写到磁盘空间使用率低的节点。
3. 第三副本等其他后续副本的存储情况，也参考第二个副本的选择方式。

### 前提条件

集群里DataNode节点的磁盘总容量偏差不能超过100%。

### 操作步骤

**步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面。

**步骤2** 调整HDFS写数据时的依据的磁盘选择策略参数。搜索“dfs.block.replicator.classname”参数，并将参数的值改为

“org.apache.hadoop.hdfs.server.blockmanagement.AvailableSpaceBlockPlacement Policy”。

**步骤3** 保存修改的配置。保存完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。

----结束

## 13.14 配置 HDFS 单目录文件数量

### 操作场景

通常一个集群上部署了多个服务，且大部分服务的存储都依赖于HDFS文件系统。当集群运行时，不同组件（例如Spark、Yarn）或客户端可能会向同一个HDFS目录不断写入文件。但HDFS系统支持的单目录文件数目是有上限的，因此用户需要提前做好规划，防止单个目录下的文件数目超过阈值，导致任务出错。

HDFS提供了“dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items”参数设置单个目录下可以存储的文件数目。

### 操作步骤

**步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面。

**步骤2** 搜索配置项“dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items”。

表 13-13 参数说明

参数名称	描述	默认值
dfs.namenode.fs-limits.max-directory-items	定义目录中包含的最大条目数。 取值范围：1 ~ 6400000	1048576

**步骤3** 设置单个HDFS目录下最大可容纳的文件数目。保存修改的配置。保存完成后请重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。

#### 📖 说明

用户尽量将数据做好存储规划，可以按时间、业务类型等分类，不要单个目录下直属的文件过多，建议使用默认值，单个目录下约100万条。

----结束

## 13.15 配置回收站机制

### 配置场景

在HDFS中，删除的文件将被移动到回收站（trash）中，以便在误操作的情况下恢复被删除的数据。

您可以设置文件保留在回收站中的时间阈值，一旦文件保存时间超过此阈值，将从回收站中永久地删除。如果回收站被清空，回收站中的所有文件将被永久删除。

## 配置描述

在HDFS中，如果删除HDFS的文件，文件会被保存到trash空间中，不会被立即清除。被删除的文件在超过老化时间后将变为老化文件，会基于系统机制清除或用户手动清除。

### 参数入口：

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-14 参数说明

参数	描述	默认值
fs.trash.interval	以分钟为单位的垃圾回收时间，垃圾站中数据超过此时间，会被删除。取值范围：1440 ~ 259200。	1440
fs.trash.checkpoint.interval	垃圾检查点间的间隔。单位：分钟。应小于等于fs.trash.interval的值。检查点程序每次运行时都会创建一个新的检查点并会移除fs.trash.interval分钟前创建的检查点。例如，系统每10分钟检测是否存在老化文件，如果发现老化文件，则删除。对于未老化文件，则会存储在checkpoint列表中，等待下一次检查。 如果此参数的值设置为0，则表示系统不会检查老化文件，所有老化文件会被保存在系统中。 取值范围：0 ~ fs.trash.interval。 <b>说明</b> 不推荐将此参数值设置为0，这样系统的老化文件会一直存储下去，导致集群的磁盘空间不足。	60

## 13.16 配置文件和目录的权限

### 配置场景

HDFS支持用户进行文件和目录默认权限的修改。HDFS默认用户创建文件和目录的权限的掩码为“022”，如果默认权限满足不了用户的需求，可以通过配置项进行默认权限的修改。

### 配置描述

#### 参数入口：

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-15 参数说明

参数	描述	默认值
fs.permissions.umask-mode	<p>当客户端在HDFS上创建文件和目录时使用此umask值（用户掩码）。类似于linux上的文件权限掩码。</p> <p>可以使用八进制数字也可以使用符号，例如：“022”（八进制，等同于以符号表示的u=rwx,g=r-x,o=r-x），或者“u=rwx,g=rwx,o=”（符号法，等同于八进制的“007”）。</p> <p><b>说明</b> 8进制的掩码，和实际权限设置值正好相反，建议使用符号表示法，描述更清晰。</p>	022

## 13.17 配置 token 的最大存活时间和时间间隔

### 配置场景

安全模式下，HDFS中用户可以对token的最大存活时间和token renew的时间间隔进行灵活地设置，根据集群的具体需求合理地配置。

### 配置描述

#### 参数入口：

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-16 参数说明

参数	描述	默认值
dfs.namenode.delegation.token.max-lifetime	该参数为服务器端参数，设置token的最大存活时间，单位为毫秒。取值范围：10000~100000000000000。	604800000
dfs.namenode.delegation.token.renew-interval	该参数为服务器端参数，设置token renew的时间间隔，单位为毫秒。取值范围：10000~100000000000000。	86400000

## 13.18 配置磁盘坏卷

### 配置场景

在开源版本中，如果为DataNode配置多个数据存放卷，默认情况下其中一个卷损坏，则DataNode将不再提供服务。用户可以通过修改配置项

“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”的值，指定失败的个数，小于该个数，DataNode可以继续提供服务。

## 配置描述

### 参数入口:

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-17 参数说明

参数	描述	默认值
dfs.datanode.failed.volumes.tolerated	DataNode停止提供服务前允许失败的卷数。默认情况下，必须至少有一个有效卷。值-1表示有效卷的最小值是1。大于等于0的值表示允许失败的卷数。	-1

## 13.19 使用安全加密通道

### 配置场景

安全加密通道是HDFS中RPC通信的一种加密协议，当用户调用RPC时，用户的login name会通过RPC头部传递给RPC，之后RPC使用Simple Authentication and Security Layer (SASL) 确定一个权限协议（支持Kerberos和DIGEST-MD5两种），完成RPC授权。用户在部署安全集群时，需要使用安全加密通道，配置如下参数。

### 配置描述

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-18 参数说明

参数	描述	默认值
hadoop.rpc.protection	<p><b>须知</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 设置后需要重启服务生效，且不支持滚动重启。</li><li>• 设置后需要重新下载客户端配置，否则HDFS无法提供读写服务。</li></ul> <p>设置Hadoop中各模块的RPC通道是否加密。通道包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 客户端访问HDFS的RPC通道。</li><li>• HDFS中各模块间的RPC通道，如DataNode与NameNode间的RPC通道。</li><li>• 客户端访问Yarn的RPC通道。</li><li>• NodeManager和ResourceManager间的RPC通道。</li><li>• Spark访问Yarn，Spark访问HDFS的RPC通道。</li><li>• Mapreduce访问Yarn，Mapreduce访问HDFS的RPC通道。</li><li>• HBase访问HDFS的RPC通道。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>用户可在HDFS组件的配置界面中设置该参数的值，设置后全局生效，即Hadoop中各模块的RPC通道的加密属性全部生效。</p> <p>对RPC的加密方式，有如下三种取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “authentication”：普通模式默认值，指数据在鉴权后直接传输，不加密。这种方式能保证性能但存在安全风险。</li><li>• “integrity”：指数据直接传输，即不加密也不鉴权。为保证数据安全，请谨慎使用这种方式。</li><li>• “privacy”：安全模式默认值，指数据在鉴权及加密后再传输。这种方式会降低性能。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 安全模式： privacy</li><li>• 普通模式： authentication</li></ul>

## 13.20 在网络不稳定的情况下，降低客户端运行异常概率

### 配置场景

在网络不稳定的情况下，调整如下参数，降低客户端应用运行异常概率。

### 配置描述

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-19 参数说明

参数	描述	默认值
ha.health-monitor.rpc-timeout.ms	zkfc对namenode健康状态检查的超时时间。增大该参数值，可以防止出现双Active NameNode，降低客户端应用运行异常的概率。 单位：毫秒。取值范围：30000~3600000	180000
ipc.client.connect.max.retries.on.timeouts	客户端与服务端建立Socket连接超时，客户端的重试次数。 取值范围：1~256	45
ipc.client.connect.timeout	客户端与服务端建立socket连接的超时时间。增大该参数值，可以增加建立连接的超时时间。 单位：毫秒。取值范围：1~3600000	20000

## 13.21 配置 NameNode blacklist

### 配置场景

在现有的缺省DFSClient failover proxy provider中，一旦某进程中的一个NameNode发生故障，在同一进程中的所有HDFS client实例都会尝试再次连接NameNode，导致应用长时间等待超时。

当位于同一JVM进程中的客户端对无法访问的NameNode进行连接时，会对系统造成负担。为了避免这种负担，MRS集群搭载了NameNode blacklist功能。

在新的Blacklisting DFSClient failover provider中，故障的NameNode将被记录至一个列表中。DFSClient会利用这些信息，防止客户端再次连接这些NameNode。该功能被称为NameNode blacklisting。

例如，如下集群配置：

```
namenode: nn1、nn2
```

```
dfs.client.failover.connection.retries: 20
```

单JVM中的进程：10个客户端


在上述集群中，如果当前处于active状态的nn1无法访问，client1将会对nn1进行20次重新连接，之后发生故障转移，client1将会连接至nn2。与此相同，client2至client10也会在对nn1进行20次重新连接后连接至nn2。这样会延长NameNode的整体故障恢复时间。

针对该情况，当client1试图连接当前处于active状态的nn1，但其已经发生故障时，nn1将会被添加至blacklist。这样其余client就不会连接已被添加至blacklist的nn1，而是会选择连接nn2。

#### 📖 说明

若在任一时刻，所有NameNode都被添加至blacklist，则其内容会被清空，client会按照初始的NameNode list重新尝试连接。若再次出现任何故障，NameNode仍会被添加至blacklist。

图 13-3 NameNode blacklisting 状态图



## 配置描述

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-20 NameNode blacklisting 的相关参数

参数	描述	默认值
dfs.client.failover.proxy.provider. [nameservice ID]	利用已通过的协议创建namenode代理的Client Failover proxy provider类。 将参数值设置为 “org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.BlackListingFailoverProxyProvider”， 可使用从NameNode支持读的特性。	org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.AdaptiveFailoverProxyProvider


## 13.22 优化 HDFS NameNode RPC 的服务质量

### 配置场景

数个成品Hadoop集群由于NameNode超负荷运行并失去响应而发生故障。


这种阻塞现象是由于Hadoop的初始设计造成的。在Hadoop中，NameNode作为单独的机器，在其namespace内协调HDFS的各种操作。这些操作包括获取数据块位置，列出目录及创建文件。NameNode接受HDFS的操作，将其视作RPC调用并置入FIFO调用队列，供读取线程处理。虽然FIFO在先到先服务的情况下足够公平，但如果用户执行的I/O操作较多，相比I/O操作较少的用户，将获得更多的服务。在这种情况下，FIFO有失公平并且会导致延迟增加。

图 13-4 基于 FIFO 调用队列的 NameNode 请求处理



如果将FIFO队列替换为一种被称作FairCallQueue的新型队列，这种情况就能够得到改善。按照这种方法，FAIR队列会根据调用者的调用规模将传入的RPC调用分配至多个队列中。调度模块会跟踪最新的调用，并为调用量较小的用户分配更高的优先级。

图 13-5 基于 FAIRCallQueue 的 NameNode 请求处理



## 配置描述

- FairCallQueue通过在内部调整RPC调用的顺序确保服务质量。  
该队列由以下三部分组成：
  - a. 调度模块（DecayRpcScheduler）用于提供从0至N的优先值数字（0的优先级最高）。
  - b. 多级队列（位于FairCallQueue内部）保持调用在内部按优先级排列。
  - c. 多路转换器（提供有WeightedRoundRobinMultiplexer）为队列选择提供逻辑控制。

在对FairCallQueue进行配置后，由控制模块决定将收到的调用分配至哪个子队列。当前调度模块为DecayRpcScheduler。该模块仅持续对各类调用的优先级数字进行追踪，并周期性地对这些数字进行减小处理。

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-21 Fair 调用队列参数

参数	描述	默认值
<code>ipc.&lt;port&gt;.callqueue.impl</code>	队列的实现类。用户需要通过“org.apache.hadoop.ipc.FairCallQueue”启用QoS特性。	<code>java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue</code>

- RPC BackOff

Backoff是FairCallQueue的功能之一，要求客户端在一段时间后重试操作（如创建，删除，打开文件等）。当Backoff发生时，RCP服务器将发生RetriableException异常。FairCallQueue在以下两种情况进行Backoff。

- 当队列已满，即队列中有许多客户端调用时。
- 当队列的响应时间大于配置的阈值（由参数“ipc.<port>.decay-scheduler.backoff.responsetime.thresholds”决定）时。

表 13-22 RPC BackOff 配置

参数	描述	默认值
<code>ipc.&lt;port&gt;.backoff.enable</code>	启用Backoff配置参数。当前，如果应用程序中包含较多的用户调用，假设没有达到操作系统的连接限制，则RPC请求将处于阻塞状态。或者，当RPC或NameNode在重负载时，可以基于某些策略将一些明确定义的异常抛回给客户端，客户端将理解这种异常并进行指数回退，以此作为类RetryInvocationHandler的另一个实现。	false
<code>ipc.&lt;port&gt;.decay-scheduler.backoff.responsetime.enable</code>	根据队列平均响应时间启用Backoff。	false
<code>ipc.&lt;port&gt;.decay-scheduler.backoff.responsetime.thresholds</code>	配置每个队列的响应时间阈值。ResponseTime阈值必须与优先级数目（ipc.<port>.faircallqueue.priority-levels）相匹配。单位：毫秒。	10000,20000,30000,40000

### 📖 说明

- <port>表示在NameNode上配置的RPC端口。
- 只有在“ipc.<port>.backoff.enable”为“true”时，响应时间backoff功能才会起作用。

## 13.23 优化 HDFS DataNode RPC 的服务质量

### 配置场景

当客户端写入HDFS的速度大于DataNode的硬盘带宽时，硬盘带宽会被占满，导致DataNode失去响应。客户端只能通过取消或恢复通道进行规避，这会导致写入失败及不必要的通道恢复操作。

### 配置步骤

引入了新的配置参数“dfs.pipeline.ecn”。当该配置启用时，DataNode会在写入通道超出负荷时从其中发出信号。客户端可以基于该阻塞信号进行退避，从而防止系统超出负荷。引入该配置参数的目的是为了使通道更加稳定，并减少不必要的取消或恢复操作。收到信号后，客户端会退避一定的时间（5000ms），然后根据相关过滤器调整退避时间（单次退避最长时间为50000ms）。

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-23 DN ECN 配置

参数	描述	缺省值
dfs.pipeline.ecn	进行该配置后，DataNode能够向客户端发送阻塞通知。	false

## 13.24 配置 DataNode 预留磁盘百分比

### 配置场景

当YARN本地目录和DataNode目录配置在同一个磁盘时，具有较大容量的磁盘可以运行更多的任务，因此将有更多的中间数据存储于YARN本地目录。

目前DataNode支持通过配置“dfs.datanode.du.reserved”来配置预留磁盘空间大小的绝对值。配置较小的数值不能满足更大的磁盘要求。但对于更小的磁盘配置更大的数值将浪费大量的空间。

为了避免这种情况，添加一个新的参数“dfs.datanode.du.reserved.percentage”来配置预留磁盘空间占总磁盘空间大小的百分比，那样可以基于总的磁盘空间来预留磁盘百分比。

#### 📖 说明

- 如果用户同时配置“dfs.datanode.du.reserved.percentage”和“dfs.datanode.du.reserved”，则采用这两个参数较大的数值作为DataNode的预留空间大小。
- 建议基于磁盘空间设置“dfs.datanode.du.reserved”或者“dfs.datanode.du.reserved.percentage”。

## 配置描述

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-24 参数描述

参数	描述	默认值
dfs.datanode.du.reserved.percentage	DataNode预留空间占总磁盘空间大小的百分比。DataNode会永久预留由此百分比计算得出的磁盘空间大小。 整数值，取值范围是0~100。	10

## 13.25 配置 HDFS NodeLabel

### 配置场景

用户需要通过数据特征灵活配置HDFS文件数据块的存储节点。通过设置HDFS目录/文件对应一个标签表达式，同时设置每个Datanode对应一个或多个标签，从而给文件的数据块存储指定了特定范围的Datanode。

当使用基于标签的数据块摆放策略，为指定的文件选择DataNode节点进行存放时，会根据文件的标签表达式选择出Datanode节点范围，然后在这些Datanode节点范围内，选择出合适的存放节点。

#### 说明

开启单集群跨AZ高可用后，不支持配置HDFS NodeLabel功能。

- 场景1 DataNodes分区场景。

场景说明：

用户需要让不同的应用数据运行在不同的节点，分开管理，就可以通过标签表达式，来实现不同业务的分离，指定业务存放到对应的节点上。

通过配置NodeLabel特性使得：

- /HBase下的数据存储于DN1、DN2、DN3、DN4节点上。
- /Spark下的数据存储于DN5、DN6、DN7、DN8节点上。

图 13-6 DataNode 分区场景



### 说明


- 通过 `hdfs nodelabel -setLabelExpression -expression 'LabelA[fallback=NONE]' -path /Hbase` 命令，给 Hbase 目录设置表达式。从图 13-6 中可知，“/Hbase”文件的数据块副本会被放置在有 LabelA 标签的节点上，即 DN1、DN2、DN3、DN4。同理，通过 `hdfs nodelabel -setLabelExpression -expression 'LabelB[fallback=NONE]' -path /Spark` 命令，给 Spark 目录设置表达式。在“/Spark”目录下文件对应的数据块副本只能放置到 LabelB 标签上的节点，如 DN5、DN6、DN7、DN8。
  - 设置数据节点的标签参考 [配置描述](#)。
  - 如果同一个集群上存在多个机架，每个标签下建议有多个机架的 datanodes，以确保数据块摆放的可靠性。
- 场景2 多机架下指定副本位置场景

#### 场景说明：

在异构集群中，客户需要分配一些特定的具有高可靠性的节点用以存放重要的商业数据，可以通过标签表达式指定副本位置，指定文件数据块的其中一个副本存放到高可靠性的节点上。

“/data”目录下的数据块，默认三副本情况下，其中至少有一个副本会被存放到 RACK1 或 RACK2 机架的节点上（RACK1 和 RACK2 机架的节点为高可靠性节点），另外两个副本会被分别存放到 RACK3 和 RACK4 机架的节点上。

图 13-7 场景样例



### 说明

通过 `hdfs nodelabel -setLabelExpression -expression 'LabelA||LabelB[fallback=NONE],LabelC,LabelD' -path /data` 命令给“/data”目录设置表达式。

当向“/data”目录下写数据时，至少有一个数据块副本存放在 LabelA 或者 LabelB 标签的节点中，剩余的两个数据块副本会被存放在有 LabelC 和 LabelD 标签的节点上。

## 配置描述

- Datanode 节点标签配置  
请参考 [修改集群服务配置参数](#)，进入 HDFS 的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-25 参数说明

参数	描述	默认值
dfs.block.replicator.classname	配置HDFS的DataNode原则策略。 如果需要开启NodeLabel功能，需要将该值设置为 org.apache.hadoop.hdfs.server.blockmanagement.BlockPlacementPolicyWithNodeLabel。	org.apache.hadoop.hdfs.server.blockmanagement.AvailableSpaceBlockPlacementPolicy
host2tags	配置DataNode主机与标签的对应关系。 主机名称支持配置IP扩展表达式（如192.168.1.[1-128]或者192.168.[2-3].[1-128]，且IP必须为业务IP），或者为前后加上 / 的主机名的正则表达式（如/datanode-[123]/或者/datanode-\d{2}/）。 标签配置名称不允许包含 = / \ 字符。【注意】配置IP时必须是业务IP。	-

### 说明

- host2tags配置项内容详细说明：

假如有一套集群，有20个Datanode：dn-1到dn-20，对应的IP地址为10.1.120.1到10.1.120.20，host2tags配置文件内容可以使用如下的表示方式。

#### 主机名正则表达式

“/dn-\d/ = label-1”表示dn-1到dn-9对应的标签为label-1，即dn-1 = label-1，dn-2 = label-1，...dn-9 = label-1。

“/dn-((1[0-9]\$)|(20\$))/ = label-2”表示dn-10到dn-20对应的标签为label-2，即dn-10 = label-2，dn-11 = label-2，...dn-20 = label-2。

#### IP地址范围表示方式

“10.1.120.[1-9] = label-1”表示10.1.120.1到10.1.120.9对应的标签为label-1，即10.1.120.1 = label-1，10.1.120.2 = label-1，...10.1.120.9 = label-1。

“10.1.120.[10-20] = label-2”表示10.1.120.10到10.1.120.20对应的标签为label-2，即10.1.120.10 = label-2，10.1.120.11 = label-2，...10.1.120.20 = label-2。

- 基于标签的数据块摆放策略支持扩容减容场景：

当集群中新增加DataNode节点时，如果该DataNode对应的IP匹配host2tags配置项中的IP地址范围，或者该DataNode的主机名匹配host2tags配置项中的主机名正则表达式，则该DataNode节点会被设置成对应的标签。

例如“host2tags”配置值为10.1.120.[1-9] = label-1，而当前集群只有10.1.120.1到10.1.120.3三个数据节点。进行扩容后，又添加了10.1.120.4这个数据节点，则该数据节点会被设置成label-1的标签；如果10.1.120.3这个数据节点被删除或者退出服务后，数据块不会再被分配到该节点上。

- 设置目录/文件的标签表达式
  - 在HDFS参数配置页面配置“path2expression”，配置HDFS目录与标签的对应关系。当配置的HDFS目录不存在时，也可以配置成功，新建不存在的同名目录，已设置的标签对应关系将在30分钟之内被继承。设置了标签的目录被删除后，新增一个同名目录，原有的对应关系也将在30分钟之内被继承。
  - 命令行设置方式请参考hdfs nodelabel -setLabelExpression命令。

- Java API设置方式通过NodeLabelFileSystem实例化对象调用setLabelExpression(String src, String labelExpression)方法。*src*为HDFS上的目录或文件路径，“labelExpression”为标签表达式。
- 开启NodeLabel特性后，可以通过命令hdfs nodelabel -listNodeLabels查看每个Datanode的标签信息。

## 块副本位置选择

Nodelabel支持对各个副本的摆放采用不同的策略，如表达式

“label-1,label-2,label-3”，表示3个副本分别放到含有label-1、label-2、label-3的DataNode中，不同的副本策略用逗号分隔。

如果label-1，希望放2个副本，可以这样设置表达式：

“label-1[replica=2],label-2,label-3”。这种情况下，如果默认副本数是3，则会选择2个带有label-1和一个label-2的节点；如果默认副本数是4，会选择2个带有label-1、一个label-2以及一个label-3的节点。可以注意到，副本数是从左到右依次满足各个副本策略的，但也有副本数超过表达式表述的情况，当默认副本数为5时，多出来的一个副本会放到最后一个节点中，也就是label-3的节点里。

当启用ACLs功能并且用户无权访问表达式中使用的标签时，将不会为副本选择属于该标签的DataNode。

## 多余块副本删除选择

如果块副本数超过参数“dfs.replication”值（即用户指定的文件副本数），hdfs会删除多余块副本来保证集群资源利用率。

删除规则如下：

- 优先删除不满足任何表达式的副本。

示例：文件默认副本数为3

/test标签表达式为“LA[replica=1],LB[replica=1],LC[replica=1]”，

/test文件副本分布的四个节点（D1~D4）以及对应标签（LA~LD）：

```
D1:LA
D2:LB
D3:LC
D4:LD
```

则选择删除D4节点上的副本块。

- 如果所有副本都满足表达式，删除多于表达式指定的数量的副本。

示例：文件默认副本数为3

/test标签表达式为“LA[replica=1],LB[replica=1],LC[replica=1]”，

/test文件副本分布的四个节点以及对应标签：

```
D1:LA
D2:LA
D3:LB
D4:LC
```

则选择删除D1或者D2上的副本块。

- 如果文件所有者或文件所有者的组不能访问某个标签，则优先删除映射到该标签的DataNode中的副本。

## 基于标签的数据块摆放策略样例

假如有一套集群，有六个DataNode: dn-1, dn-2, dn-3, dn-4, dn-5以及dn-6，对应的IP为10.1.120.[1-6]。有六个目录需要配置标签表达式，Block默认备份数为3。

- 下面给出3种DataNode标签信息在“host2labels”文件中的表示方式，其作用是一样的。
  - 主机名正则表达式  

```
/dn-[1456]/ = label-1,label-2  
/dn-[26]/ = label-1,label-3  
/dn-[3456]/ = label-1,label-4  
/dn-5/ = label-5
```
  - IP地址范围表示方式  

```
10.1.120.[1-6] = label-1  
10.1.120.1 = label-2  
10.1.120.2 = label-3  
10.1.120.[3-6] = label-4  
10.1.120.[4-6] = label-2  
10.1.120.5 = label-5  
10.1.120.6 = label-3
```
  - 普通的主机名表达式  

```
/dn-1/ = label-1, label-2  
/dn-2/ = label-1, label-3  
/dn-3/ = label-1, label-4  
/dn-4/ = label-1, label-2, label-4  
/dn-5/ = label-1, label-2, label-4, label-5  
/dn-6/ = label-1, label-2, label-3, label-4
```
- 目录的标签表达式设置结果如下：

```
/dir1 = label-1  
/dir2 = label-1 && label-3  
/dir3 = label-2 || label-4[replica=2]  
/dir4 = (label-2 || label-3) && label-4  
/dir5 = !label-1  
/sdir2.txt = label-1 && label-3[replica=3,fallback=NONE]  
/dir6 = label-4[replica=2],label-2
```

### 📖 说明

标签表达式设置方式请参考**hdfs nodelabel -setLabelExpression**命令。

文件的数据块存放结果如下：

- “/dir1”目录下文件的数据块可存放在dn-1, dn-2, dn-3, dn-4, dn-5和dn-6六个节点中的任意一个。
- “/dir2”目录下文件的数据块可存放在dn-2和dn-6节点上。Block默认备份数为3，表达式只匹配了两个DataNode节点，第三个副本会在集群上剩余的节点中选择一个DataNode节点存放。
- “/dir3”目录下文件的数据块可存放在dn-1, dn-3, dn-4, dn-5和dn-6中的任意三个节点上。
- “/dir4”目录下文件的数据块可存放在dn-4, dn-5和dn-6。
- “/dir5”目录下文件的数据块没有匹配到任何一个DataNode，会从整个集群中任意选择三个节点存放（和默认选块策略行为一致）。
- “/sdir2.txt”文件的数据块，两个副本存放在dn-2和dn-6节点上，虽然还缺失一个备份节点，但由于使用了fallback=NONE参数，所以只存放两个备份。
- “/dir6”目录下文件的数据块在具备label-4的节点中选择2个节点(dn-3 -- dn-6)，然后在label-2中选择一个节点，如果用户指定“/dir6”下文件副本数大于3，则多出来的副本均在label-2。

## 使用限制

配置文件中，“key”、“value”是以“=”、“:”及空白字符作为分隔的。因此，“key”对应的主机名中间请勿包含以上字符，否则会被误认为分隔符。

## 13.26 配置 HDFS Mover

### 配置场景

Mover是一个新的数据迁移工具，工作方式与HDFS的Balancer接口工作方式类似。Mover能够基于设置的数据存储策略，将集群中的数据重新分布。

通过运行Mover，周期性地检测HDFS文件系统中用户指定的HDFS文件或目录，判断该文件或目录是否满足设置的存储策略，如果不满足，则进行数据迁移，使目标目录或文件满足设定的存储策略。

### 配置描述

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-26 参数说明

参数	描述	默认值
dfs.mover.auto.enable	是否开启数据副本迁移功能，该功能支持多种。默认值为“false”，表示关闭该特性。	false
dfs.mover.auto.cron.expression	HDFS执行自动数据迁移的CRON表达式，用于控制数据迁移操作的开始时间。仅当dfs.mover.auto.enable设置为true时才有效。默认值“0 * * * *”表示在每个整点执行任务。表达式的具体含义可参见 <a href="#">表13-27</a> 。	0 * * * *
dfs.mover.auto.hdfsfiles_or_dirs	指定集群执行自动副本迁移的HDFS文件或目录列表，以空格分隔。仅当dfs.mover.auto.enable设置为true时才有效。	-

表 13-27 Cron 表达式解释

列	说明
第1列	分钟，参数值为0~59。
第2列	小时，参数值为0~23。
第3列	日期，参数值为1~31。
第4列	月份，参数值为1~12。
第5列	星期，参数值为0~6，0表示星期日。

## 使用限制

若要在HDFS的客户端通过命令行执行mover功能，其命令格式如下：

```
hdfs mover -p <HDFS文件全路径或目录路径>
```

### 📖 说明

在客户端执行此命令时，用户需要具备supergroup权限。可以使用HDFS服务的系统用户hdfs，其初始密码可联系系统管理员获取。或者在集群上创建一个具有supergroup权限的用户，再在客户端中执行此命令。

## 13.27 使用 HDFS AZ Mover

### 操作场景

AZ Mover是一个副本迁移工具，用来移动副本以满足目录上设置的新AZ策略。它可以用来从一个AZ策略迁移到另一个AZ策略，AZ Mover通过指示NameNode按照新的AZ策略来移动副本，如果NameNode拒绝删除旧副本就不能保证一定能满足新的策略，例如副本被标记为过时等原因。

### 使用限制

- 将策略更改为LOCAL\_AZ与更改为ONE\_AZ相同，因为上传文件写入时无法确定写入期间的客户端位置。
- Mover无法确定AZ的状态，因此可能会导致将副本移动到异常的AZ，并依赖NameNode来进一步处理。
- Mover依赖于每个AZ的DataNode节点数达到最小要求，如果在一个DataNode节点数很少的AZ执行，可能会导致与预期不同的结果。
- Mover只满足AZ级别的策略，并不保证满足基本BPP。
- Mover不支持更改复制因子，新旧AZ策略之间的副本计数差异会导致异常结果。

### 操作步骤

**步骤1** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。例如客户端安装目录为“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 如果集群为安全模式，执行的用户需要源目录或文件读权限，目的目录有写权限，且执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤4** 创建目录并设置AZ策略。

执行以下命令创建目录：

```
hdfs dfs -mkdir <path>
```

执行以下命令设置AZ策略，azexpression代表AZ策略：

```
hdfs dfsadmin -setAZExpression <path> <azexpression>
```

### 📖 说明

<azexpression>中包含 “|” 时，AZ表达式需要加上双引号，例如：

```
hdfs dfsadmin -setAZExpression /az "REP[3]:AZ1[1][*],AZ2||AZ3[1]"
```

执行以下命令查看AZ策略：

```
hdfs dfsadmin -getAZExpression <path>
```

**步骤5** 在目录中上传文件。

```
hdfs dfs -put <localfile> <hdfs-path>
```

**步骤6** 删除目录上的旧策略，再设置一个新的策略。

执行以下命令清除旧策略：

```
hdfs dfsadmin -clearAZExpression <path>
```

执行以下命令设置新策略：

```
hdfs dfsadmin -setAZExpression <path> <azexpression>
```

**步骤7** 执行azmover命令，使副本分布满足新的AZ 策略。

```
hdfs azmover -p /targetDirecotry
```

----结束

## 13.28 配置 HDFS DiskBalancer

### 配置场景

DiskBalancer是一个在线磁盘均衡器，旨在根据各种指标重新平衡正在运行的DataNode上的磁盘数据。工作方式与HDFS的Balancer工具类似。不同的是，HDFS Balancer工具用于DataNode节点间的数据均衡，而HDFS DiskBalancer用于单个DataNode节点上各磁盘之间的数据均衡。

长时间运行的集群会因为曾经删除过大量的文件，或者集群中的节点做磁盘扩容等操作导致节点上出现磁盘间数据不均衡的现象。磁盘间数据不均衡会引起HDFS整体并发读写性能的下降或者因为不恰当的HDFS写策略导致业务故障。此时需要平衡节点磁盘间的数据密度，防止异构的小磁盘成为该节点的性能瓶颈。

### 配置描述

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面，在搜索框中输入参数名称。

表 13-28 参数说明

参数	描述	默认值
dfs.disk.balancer.auto.enabled	是否开启自动执行HDFS diskbalancer特性。默认值为“false”，表示关闭该特性。	false

参数	描述	默认值
dfs.disk.balancer.auto.cron.expression	HDFS 磁盘均衡操作的CRON表达式，用于控制均衡操作的开始时间。仅当dfs.disk.balancer.auto.enabled设置为true时才有效。默认值“0 1 * * 6”表示在每周六的1点执行任务。表达式的具体含义可参见表13-29。默认值表示每周六一点执行。	0 1 * * 6
dfs.disk.balancer.max.disk.throughputInMBperSec	执行磁盘数据均衡时可使用的最大磁盘带宽。单位为MB/s，默认值为10，可依据集群的实际磁盘条件设置。	10
dfs.disk.balancer.max.disk.errors	设置能够容忍的在指定的移动过程中出现的最大错误次数，超过此阈值则移动失败。	5
dfs.disk.balancer.block.tolerance.percent	设置磁盘之间进行数据均衡操作时，各个磁盘的数据存储量与理想状态之间的差异阈值。例如，各个磁盘的理想数据存储量为1TB，此参数设置为10。那么，当目标磁盘的数据存储量达到900GB时，就认为该磁盘的存储状态就已经足够好了。取值范围[1-100]。	10
dfs.disk.balancer.plan.threshold.percent	设置在磁盘数据均衡中可容忍的两磁盘之间的数据密度阈值差。如果任意两个磁盘数据密度差值的绝对值超过了此阈值，意味着对应的磁盘应该进行数据均衡。取值范围[1-100]。	10
dfs.disk.balancer.top.nodes.number	该参数用来指定集群中需要执行磁盘数据均衡的Top N 节点。	5

使用此功能时，需要先将参数dfs.disk.balancer.auto.enabled设置为true，并配置合理的CRON表达式。其它参数依据集群状况设置。

表 13-29 CRON 表达式解释

列	说明
第1列	分钟，参数值为0~59。
第2列	小时，参数值为0~23。
第3列	日期，参数值为1~31。
第4列	月份，参数值为1~12。
第5列	星期，参数值为0~6，0表示星期日。

## 使用限制

1. 只支持同类型磁盘之间的数据移动，例如SSD->SSD，DISK->DISK等。
2. 执行该特性会占用涉及节点的磁盘IO资源、网络带宽资源，请尽量在业务不繁忙的时候使用。
3. 参数dfs.disk.balancer.top.nodes.number指定Top N 节点返回的DataNode列表是不断重新计算的，因此不必设置的过大。
4. 如果要在HDFS客户端通过命令行使用DiskBalancer功能，其接口如下：

表 13-30 DiskBalancer 功能的接口说明

命令格式	说明
hdfs diskbalancer -report -top <N>	N 可以指定为大于0的整数，先利用此条命令查询集群中最需要执行磁盘数据均衡的Top N节点。
hdfs diskbalancer -plan <Hostname IP Address>	此条命令可以根据传入的DN 生成一个Json文件，该文件包含了数据移动的源磁盘、目标磁盘、待移动的块等信息。同时，该命令还支持指定一些其他网络带宽参数等。
hdfs diskbalancer -query <Hostname:\$dfs.datanode.ipc.port>	集群默认的port值为9867。此条命令可以查询当前节点上运行的DiskBalancer 任务的运行状态。
hdfs diskbalancer -execute <planfile>	此命令中的planfile指的是第二条命令中生成的Json文件，请使用绝对路径。
hdfs diskbalancer -cancel <planfile>	取消正在运行的planfile，同样需要使用绝对路径。

### 说明

- 在客户端执行此命令时，用户需要具备supergroup权限。可以使用HDFS服务的系统用户hdfs，其初始密码可联系系统管理员获取。或者在集群上创建一个具有supergroup权限的用户，再在客户端中执行此命令。
- **表13-30**只说明了命令接口的含义及使用方法，实际每个接口提供了更多的配置参数。具体信息可通过"hdfs diskbalancer -help <command>"命令查看。
- 在集群运维过程中，排查性能类问题时。可查看集群的事件信息中是否有HDFS磁盘均衡任务事件发生，如果有的话。可以排查集群中是否开启了DiskBalancer。
- 自动执行磁盘均衡的特性开启以后，会在此次数据均衡执行完成之后才会退出。无法在执行均衡中途取消本次执行任务。
- 如果想要灵活选择某些指定节点进行数据均衡，可以在客户端手动指定执行。

## 13.29 配置从 NameNode 支持读

### 配置场景

在配置了HA的HDFS集群中，存在一个主NameNode和一个备NameNode。主NameNode处理所有的客户端请求，备NameNode保持最新的元数据信息和块位置信

息。但是在这种架构存在一个缺点：主NameNode会成为客户端请求处理的瓶颈，在请求繁忙的集群中表现更为明显。

为了解决主NameNode的瓶颈问题，引入了一个新状态的NameNode：从NameNode。从NameNode类似于备NameNode，也保持着最新的元数据信息和块位置信息。除此之外，从NameNode也可以像主NameNode一样处理客户端的读请求。由于在典型的HDFS集群中，读请求占大多数，因此从NameNode支持读可以降低主NameNode的负载，提高集群处理能力。

## 对系统的影响

- 配置从NameNode支持读可以降低主NameNode的负载，提高HDFS集群的处理能力，尤其是在大集群下效果明显。
- 配置从NameNode支持读需要更新客户端应用配置。

## 前提条件

- 已安装HDFS集群，主备NameNode正常，HDFS服务正常。
- 规划安装从NameNode的节点已经创建“`/${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode`”分区。

## 操作步骤

以配置hacluster的从NameNode支持读为例来说明，如果集群中有多个NameService，且都在使用，可参考如下步骤为每对NameService配置从NameNode支持读。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > HDFS > 管理NameService”。

**步骤3** 单击hacluster后的“添加”按钮。

**步骤4** 在添加NameNode页面，“NameNode类型”选择“从”，单击“下一步”。

**步骤5** 在分配角色页面，选择已规划的主机，添加从NameNode，单击“下一步”。

### 说明

每对NameService最多可添加5个从NameNode。

**步骤6** 在配置页面，按照规划配置NameNode的存储目录、端口等信息，单击“下一步”。

**步骤7** 确认信息无误，单击“提交”，等待从NameNode安装完成。

**步骤8** 重启依赖HDFS的上层组件，更新客户端应用配置，重启客户端应用。

----结束

## 13.30 使用 HDFS 文件并发操作命令

### 操作场景

集群内并发修改文件和目录的权限及访问控制的工具。

## 对系统的影响

因为集群内使用文件并发修改命令会对集群性能造成较大负担，所以在集群空闲时使用文件并发操作命令。

## 前提条件

- 已安装HDFS客户端或者包括HDFS的客户端。例如安装目录为“/opt/client”。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码（普通模式不涉及）。

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行的用户所属的用户组必须为**supergroup**组，且执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 增大客户端的JVM大小，防止OOM，方法如下。（1亿文件建议**32G**）

### 📖 说明

若执行HDFS客户端命令时，客户端程序异常退出，并且报“java.lang.OutOfMemoryError”错误。

这个问题是由于HDFS客户端运行时的所需的内存超过了HDFS客户端设置的内存上限（默认128M）。可通过修改“<客户端安装路径>/HDFS/component\_env”中的“CLIENT\_GC\_OPTS”来修改HDFS客户端的内存上限。例如，需要设置内存上限为1GB，则设置：

```
CLIENT_GC_OPTS="-Xmx1G"
```

在修改完后，使用如下命令刷新客户端配置，使之生效：

```
source <客户端安装路径>/bigdata_env
```

**步骤6** 直接执行并发命令，命令详情如下表。

命令	参数及说明	命令作用
hdfs quickcmds [-t threadsNumber] [-p principal] [-k keytab] -setrep <rep> <path> ...	threadsNumber: 并发线程数，默认为本机CPU核数 principal: Kerberos用户 keytab: Keytab文件 rep: 副本数 path: HDFS目录	多并发设置目录中所有文件的副本数

命令	参数及说明	命令作用
hdfs quickcmds [-t threadsNumber] [-p principal] [-k keytab] -chown [owner][: [group]] <path> ...	threadsNumber: 并发线程数, 默认为本机CPU核数 principal: Kerberos用户 keytab: Keytab文件 owner: 所属用户 group: 所属组 path: HDFS目录	多并发设置目录中所有文件的属组
hdfs quickcmds [-t threadsNumber] [-p principal] [-k keytab] -chmod <mode> <path> ...	threadsNumber: 并发线程数, 默认为本机CPU核数 principal: Kerberos用户 keytab: Keytab文件 mode: 权限 (如754) path: HDFS目录	多并发设置目录中所有文件的权限
hdfs quickcmds [-t threadsNumber] [-p principal] [-k keytab] -setfacl [{-b -k} {-m -x} <acl_spec>] <path> ...] [--set <acl_spec> <path> ...]	threadsNumber: 并发线程数, 默认为本机CPU核数 principal: Kerberos用户 keytab: Keytab文件 acl_spec: 逗号分隔的ACL列表 path: HDFS目录	多并发设置目录中所有文件的ACL信息

----结束

## 13.31 HDFS 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径:** HDFS相关日志的默认存储路径为 “/var/log/Bigdata/hdfs/角色名”

- NameNode: “/var/log/Bigdata/hdfs/nn” (运行日志), “/var/log/Bigdata/audit/hdfs/nn” (审计日志)。
- DataNode: “/var/log/Bigdata/hdfs/dn” (运行日志), “/var/log/Bigdata/audit/hdfs/dn” (审计日志)。
- ZKFC: “/var/log/Bigdata/hdfs/zkfc” (运行日志), “/var/log/Bigdata/audit/hdfs/zkfc” (审计日志)。
- JournalNode: “/var/log/Bigdata/hdfs/jn” (运行日志), “/var/log/Bigdata/audit/hdfs/jn” (审计日志)。
- Router: “/var/log/Bigdata/hdfs/router” (运行日志), “/var/log/Bigdata/audit/hdfs/router” (审计日志)。
- HttpFS: “/var/log/Bigdata/hdfs/httpfs” (运行日志), “/var/log/Bigdata/audit/hdfs/httpfs” (审计日志)。

**日志归档规则:** HDFS的日志启动了自动压缩归档功能, 默认情况下, 当日志大小超过100MB的时候, 会自动压缩, 压缩后的日志文件名规则为: “<原有日志名>-<yyyy-”

mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的100个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

**表 13-31** HDFS 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	hadoop-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.log	HDFS系统日志，记录HDFS系统运行时候所产生的大部分日志。
	hadoop-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.out	HDFS运行环境信息日志。
	hadoop.log	Hadoop客户端操作日志。
	hdfs-period-check.log	周期运行的脚本的日志记录。包括：自动均衡、数据迁移、journalnode数据同步检测等。
	<process_name>-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log	垃圾回收日志。
	postinstallDetail.log	HDFS服务安装后启动前工作日志。
	hdfs-service-check.log	HDFS服务启动是否成功的检查日志。
	hdfs-set-storage-policy.log	HDFS数据存储策略日志。
	cleanupDetail.log	HDFS服务卸载时候的清理日志。
	prestartDetail.log	HDFS服务启动前集群操作的记录日志。
	hdfs-recover-fsimage.log	NameNode元数据恢复日志。
	datanode-disk-check.log	集群安装过程和使用过程中磁盘状态检测的记录日志。
	hdfs-availability-check.log	HDFS服务是否可用日志。
	hdfs-backup-fsimage.log	NameNode元数据备份日志。
startDetail.log	hdfs服务启动的详细日志。	

日志类型	日志文件名	描述
	hdfs-blockplacement.log	HDFS块放置策略记录日志。
	upgradeDetail.log	升级日志。
	hdfs-clean-acls-java.log	HDFS清除已删除角色的ACL信息的日志。
	hdfs-haCheck.log	NameNode主备状态获取脚本运行日志。
	<process_name>-jvmpause.log	进程运行中，记录JVM停顿的日志。
	hadoop-<SSH_USER>-balancer-<hostname>.log	HDFS自动均衡的运行日志。
	hadoop-<SSH_USER>-balancer-<hostname>.out	HDFS运行自动均衡的环境信息日志。
	hdfs-switch-namenode.log	HDFS主备倒换运行日志
	hdfs-router-admin.log	管理挂载表操作的运行日志
	threadDump-<DATE>.log	实例进程堆栈日志
Tomcat日志	hadoop-omm-host1.out, httpfs-catalina.<DATE>.log, httpfs-host-manager.<DATE>.log, httpfs-localhost.<DATE>.log, httpfs-manager.<DATE>.log, localhost_access_web_log.log	tomcat运行日志
审计日志	hdfs-audit-<process_name>.log ranger-plugin-audit.log	HDFS操作审计日志（例如：文件增删改查）。
	SecurityAuth.audit	HDFS安全审计日志。

## 日志级别

HDFS中提供了如表13-32所示的日志级别，日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 13-32 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示系统运行的致命错误信息。

级别	描述
ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示系统及系统调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS的“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

#### 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

HDFS的日志格式如下所示：

表 13-33 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线 程名字> <log中的 message> <日志事件的发 生位置>	2015-01-26 18:43:42,840   INFO   IPC Server handler 40 on 8020   Rolling edit logs   org.apache.hadoop.hdfs.s erver.namenode.FSEditLo g.rollEditLog(FSEditLog.j ava:1096)

日志类型	格式	示例
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线 程名字> <log中的 message> <日志事件的发 生位置>	2015-01-26 18:44:42,607   INFO   IPC Server handler 32 on 8020   allowed=true ugi=hbase (auth:SIMPLE) ip=/ 10.177.112.145 cmd=getfileinfo src=/ hbase/WALs/ hghoulaslx410,16020,142 1743096083/ hghoulaslx410%2C16020 %2C1421743096083.142 2268722795 dst=null perm=null   org.apache.hadoop.hdfs.s erver.namenode.FSName system \$DefaultAuditLogger.log AuditMessage(FSNamesy stem.java:7950)

## 13.32 HDFS 性能调优

### 13.32.1 提升写性能

#### 操作场景

在HDFS中，通过调整属性的值，使得HDFS集群更适应自身的业务情况，从而提升HDFS的写性能。

#### 操作步骤

参数入口：

在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，选择“全部配置”。在搜索框中输入参数名称。

表 13-34 HDFS 写性能优化配置

参数	描述	默认值
dfs.datanode.drop.cache.behind.reads	<p>表示是否让DataNode将在缓冲区中的数据传递给客户端后自动清除缓冲区中的所有数据。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 表示丢弃缓存的数据（需要在DataNode中配置）。当同一份数据，重复读取的次数较少时，建议设置为true，使得缓存能够被其他操作使用。</li><li>• false: 重复读取的次数较多时，设置为false能够提升重复读取的速度。</li></ul> <p><b>说明</b> 在提升写性能操作中，该参数为可选参数，请根据实际需要进行修改。</p>	false
dfs.client-write-packet-size	<p>客户端写包的大小。当HDFS Client往DataNode写数据时，将数据生成一个包。然后将这个包在网络上传出。此参数指定传输数据包的大小，可以通过各Job来指定。单位：字节。</p> <p>在万兆网部署下，可适当增大该参数值，来提升传输的吞吐量。</p>	262144

## 13.32.2 使用客户端元数据缓存提高读取性能

### 操作场景

通过使用客户端缓存元数据块的位置来提高HDFS读取性能。

#### 说明

此功能仅用于读取不经常修改的文件。因为在服务器端由某些其他客户端完成的数据修改，对于高速缓存的客户端将是不可见的，这可能导致从缓存中拿到的元数据是过期的。

### 操作步骤

设置参数的路径：

在FusionInsight Manager页面中，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，选择“全部配置”，并在搜索框中输入参数名称。

表 13-35 参数配置

参数	描述	默认值
dfs.client.metadata.cache.enabled	启用/禁用块位置元数据的客户端缓存。将此参数设置为“true”，搭配“dfs.client.metadata.cache.pattern”参数以启用缓存。	false
dfs.client.metadata.cache.pattern	需要缓存的文件路径的正则表达式模式。只有这些文件的块位置元数据被缓存，直到这些元数据过期。此配置仅在参数“dfs.client.metadata.cache.enabled”设置为“true”时有效。 示例：“/test.*”表示读取其路径是以“/test”开头的所有文件。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>为确保一致性，配置特定模式以仅缓存其他客户端不经常修改的文件。</li><li>正则表达式模式将仅验证URI的path部分，而不验证在Fully Qualified路径情况下的schema和authority。</li></ul>	-
dfs.client.metadata.cache.expiry.sec	缓存元数据的持续时间。缓存条目在该持续时间过期后失效。即使在缓存过程中经常使用的元数据也会发生失效。 配置值可采用时间后缀s/m/h表示，分别表示秒，分钟和小时。 <b>说明</b> 若将该参数配置为“0s”，将禁用缓存功能。	60s
dfs.client.metadata.cache.max.entries	缓存一次最多可保存的非过期数据条目。	65536

### 📖 说明

要在过期前完全清除客户端缓存，可调用`DFSClient#clearLocatedBlockCache()`。  
用法如下所示。

```
FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
DistributedFileSystem dfs = (DistributedFileSystem) fs;
DFSClient dfsClient = dfs.getClient();
dfsClient.clearLocatedBlockCache();
```

## 13.32.3 使用当前活动缓存提升客户端与 NameNode 的连接性能

### 操作场景

HDFS部署在具有多个NameNode实例的HA（High Availability）模式中，HDFS客户端需要依次连接到每个NameNode，以确定当前活动的NameNode是什么，并将其用于客户端操作。

一旦识别出来，当前活动的NameNode的详细信息就可以被缓存并共享给在客户端机器中运行的所有客户端。这样，每个新客户端可以首先尝试从缓存加载活动的Name

Node的详细信息，并将RPC调用保存到备用的NameNode。在异常情况下有很多优势，例如当备用的NameNode连接长时间不响应时。

当发生故障，将另一个NameNode切换为活动状态时，缓存的详细信息将被更新为当前活动的NameNode的信息。

## 操作步骤

设置参数的路径如下：

在FusionInsight Manager页面中，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置”，选择“全部配置”，并在搜索框中输入参数名称。

表 13-36 配置参数

参数	描述	默认值
dfs.client.failover.proxy.provider. [nameservice ID]	用已通过的协议创建namenode代理的Client Failover proxy provider类。配置成org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.BlackListingFailoverProxyProvider，可在HDFS客户端使用NameNode黑名单特性。配置成org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ObserverReadProxyProvider，可使用从NameNode支持读的特性。	org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.AdaptiveFailoverProxyProvider
dfs.client.failover.activeinfo.share.flag	启用缓存并将当前活动的NameNode的详细信息共享给其他客户端。若要启用缓存，需将其设置为“true”。	false
dfs.client.failover.activeinfo.share.path	指定将在机器中的所有客户端创建的共享文件的本地目录。如果要为不同用户共享缓存，该文件夹应具有必需的权限（如在给定目录中创建，读写缓存文件）。	/tmp
dfs.client.failover.activeinfo.share.io.timeout.sec	控制超时的可选配置。用于在读取或写入缓存文件时获取锁定。如果在该时间内无法获取缓存文件上的锁定，则放弃尝试读取或更新缓存。单位为秒。	5

### 说明

由HDFS客户端创建的缓存文件必须由其他客户端重新使用。因此，这些文件永远不会从本地系统中删除。若禁用该功能，可能需要进行手动清理。

## 13.33 HDFS 常见问题

## 13.33.1 NameNode 启动慢

### 问题

删除大量文件之后立刻重启NameNode（例如删除100万个文件），NameNode启动慢。

### 回答

由于在删除了大量文件之后，DataNode需要时间去删除对应的Block。当立刻重启NameNode时，NameNode会去检查所有DataNode上报的Block信息，发现已删除的Block时，会输出对应的INFO日志信息，如下所示：

```
2015-06-10 19:25:50,215 | INFO | IPC Server handler 36 on 25000 | BLOCK* processReport:
blk_1075861877_2121067 on node 10.91.8.218:9866 size 10249 does not belong to any file |
org.apache.hadoop.hdfs.server.blockmanagement.BlockManager.processReport(BlockManager.java:1854)
```

每一个被删除的Block会产生一条日志信息，一个文件可能会存在一个或多个Block。当删除的文件数过多时，NameNode会花大量的时间打印日志，然后导致NameNode启动慢。

当出现这种现象时，您可以通过如下方式提升NameNode的启动速度。

1. 删除大量文件时，不要立刻重启NameNode，待DataNode删除了对应的Block后重启NameNode，即不会存在这种情况。

您可以通过 `hdfs dfsadmin -report` 命令来查看磁盘空间，检查文件是否删除完毕。

2. 如已大量出现以上日志，您可以将NameNode的日志级别修改为ERROR，NameNode不会再打印此日志信息。

等待NameNode启动完毕后，再将此日志级别修改为INFO。修改日志级别后无需重启服务。

## 13.33.2 DataNode 状态正常，但无法正常上报数据块

### 问题

DataNode正常，但无法正常上报数据块，导致存在的数据块无法使用。

### 回答

当某个数据目录中的数据块数量超过4倍的数据块限定值(1M)时，可能会出现该错误。DataNode会产生相应的错误日志记录，如下所示：

```
2015-11-05 10:26:32,936 | ERROR | DataNode:[[[DISK]file:/srv/BigData/hadoop/data1/dn/]] heartbeating to
vm-210/10.91.8.210:8020 | Exception in BPOfferService for Block pool
BP-805114975-10.91.8.210-1446519981645
(Datanode Uuid bcada350-0231-413b-bac0-8c65e906c1bb) service to vm-210/10.91.8.210:8020 |
BPServiceActor.java:824
java.lang.IllegalStateException:com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException:Protocol message was
too large.May
be malicious.Use CodedInputStream.setSizeLimit() to increase the size limit. at
org.apache.hadoop.hdfs.protocol.BlockListAsLongs$BufferDecoder$1.next(BlockListAsLongs.java:369)
at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.BlockListAsLongs$BufferDecoder$1.next(BlockListAsLongs.java:347) at
org.apache.hadoop.hdfs.
protocol.BlockListAsLongs$BufferDecoder.getBlockListAsLongs(BlockListAsLongs.java:325) at
org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.DatanodeProtocolClientSideTranslatorPB.
blockReport(DatanodeProtocolClientSideTranslatorPB.java:190) at
```

```
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BPServiceActor.blockReport(BPServiceActor.java:473)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BPServiceActor.offerService(BPServiceActor.java:685) at
org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.BPServiceActor.run(BPServiceActor.java:822)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused
by:com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException:Protocol message was too large.May be
malicious.Use CodedInputStream.setSizeLimit()
to increase the size limit. at
com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException.sizeLimitExceeded(InvalidProtocolBufferException.java:1
10) at com.google.protobuf.CodedInputStream.refillBuffer(CodedInputStream.java:755)
at com.google.protobuf.CodedInputStream.readRawByte(CodedInputStream.java:769) at
com.google.protobuf.CodedInputStream.readRawVarint64(CodedInputStream.java:462) at
com.google.protobuf.
CodedInputStream.readInt64(CodedInputStream.java:363) at
org.apache.hadoop.hdfs.protocol.BlockListAsLongs$BufferDecoder$1.next(BlockListAsLongs.java:363)
```

如今，数据目录中数据块的数量会显示为Metric。用户可以通过以下URL对该值进行监视<http://<datanode-ip>:<http-port>/jmx>，如果该值超过4倍的限定值(4\*1M)，建议用户配置多个驱动器并重新启动HDFS。

#### 恢复步骤：

1. 在DataNode上配置多个数据目录。

**示例：**在原先只配置了/data1/datadir的位置

```
<property> <name>dfs.datanode.data.dir</name> <value>/data1/datadir</value> </property>
```

按照如下内容进行配置。

```
<property> <name>dfs.datanode.data.dir</name> <value>/data1/datadir/,/data2/datadir/,/data3/
datadir</value> </property>
```

#### 📖 说明

建议多个数据目录应该配置到多个磁盘中，否则所有的数据都将写入同一个磁盘，对性能有很大的影响。

2. 重新启动HDFS。
3. 按照如下方法将数据移动至新的数据目录。

```
mv /data1/datadir/current/finalized/subdir1 /data2/datadir/current/finalized/
subdir1
```

4. 重新启动HDFS。

## 13.33.3 HDFS Web UI 无法正常刷新损坏数据的信息

### 问题

1. 当DataNode的“dfs.datanode.data.dir”所配置的目录因权限或者磁盘损坏发生错误时，HDFS Web UI没有显示损坏数据的信息。
2. 当此错误被修复后，HDFS Web UI没有及时移除损坏数据的相关信息。

### 回答

1. DataNode只有在执行文件操作发生错误时，才会去检查磁盘是否正常，若发现数据损坏，则将此错误上报至NameNode，此时NameNode才会在HDFS Web UI显示数据损坏信息。
2. 当错误修复后，需要重启DataNode。当重启DataNode时，会检查所有数据状态并上传损坏数据信息至NameNode。所以当此错误被修复后，只有重启DataNode后，才会不显示损坏数据信息。

## 13.33.4 distcp 命令在安全集群上失败并发生异常

### 问题

为何distcp命令在安全集群上失败并发生异常？

客户端出现异常：

```
Invalid arguments:Unexpected end of file from server
```

服务器端出现异常：

```
javax.net.ssl.SSLException:Unrecognized SSL message, plaintext connection?
```

### 回答

当用户在distcp命令中使用webhdfs://时，会发生上述异常，是由于集群所使用的HTTP政策为HTTPS，即配置在“hdfs-site.xml”（文件路径为“客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop”）的“dfs.http.policy”值为“HTTPS\_ONLY”。所以要避免出现此异常，应使用swebhdfs://替代webhdfs://。

例如：

```
./hadoop distcp swebhdfs://IP:PORT/testfile hdfs://IP:PORT/testfile1
```

## 13.33.5 当 dfs.datanode.data.dir 中定义的磁盘数量等于 dfs.datanode.failed.volumes.tolerated 的值时，DataNode 启动失败

### 问题

当“dfs.datanode.data.dir”中定义的磁盘数量等于“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”的值时，DataNode启动失败。

### 回答

默认情况下，单个磁盘的故障将会引起HDFS DataNode进程关闭，导致NameNode为每一个存在于DataNode上的block调度额外的副本，在没有故障的磁盘中引起不必要的块复制。

为了防止此情况，用户可以通过配置DataNodes来承受dfs.data.dir目录的故障。登录Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”搜索参数

“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”。例如：如果该参数值为3，DataNode只有在4个或者更多个目录故障之后才会出现故障。该值会影响到DataNode的启动。

如果想要DataNode不出现故障，配置的“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”一定要小于所配置的卷数，也可以将“dfs.datanode.failed.volumes.tolerated”设置成-1，相当于设置该值为n-1（n为卷数），那样DataNode就不会出现启动失败。

## 13.33.6 当多个 data.dir 被配置在一个磁盘分区内，DataNode 的容量计算将会出错

### 问题

当多个 data.dir 被配置在一个磁盘分区内，DataNode 的容量计算将会出错。

### 回答

目前容量计算是基于磁盘的，类似于 Linux 里面的 `df` 命令。理想状态下，用户不会在同一个磁盘内配置多个 data.dir，否则所有的数据都将写入一个磁盘，在性能上会有很大的影响。

因此建议配置如下：

例如，如果机器有如下磁盘：

```
host-4:~ # df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       352G  11G  324G   4%  /
udev            190G  252K  190G   1%  /dev
tmpfs           190G   72K  190G   1%  /dev/shm
/dev/sdb1       2.7T   74G  2.5T   3%  /data1
/dev/sdc1       2.7T   75G  2.5T   3%  /data2
/dev/sdd1       2.7T   73G  2.5T   3%  /da
```

建议的配置方式：

```
<property>
<name>dfs.datanode.data.dir</name>
<value>/data1/datadir1,/data2/datadir1,/data3/datadir1</value>
</property>
```

不建议的配置方式：

```
<property>
<name>dfs.datanode.data.dir</name>
<value>/data1/datadir1,/data2/datadir1,/data3/datadir1,/data1/datadir2,data1/datadir3,/data2/datadir2,/
data2/datadir3,/data3/datadir2,/data3/datadir3</value>
</property>
```

## 13.33.7 当 Standby NameNode 存储元数据（命名空间）时，出现断电的情况，Standby NameNode 启动失败

### 问题

当 Standby NameNode 存储元数据（命名空间）时，出现断电的情况，Standby NameNode 启动失败并发生如下错误信息。

```
2015-12-04 11:49:12,121 | ERROR | main | Failed to load image from FS
ImageFile(file=/srv/BigData/namenode/current/fsimage_0000000000000096
080,
cpktTxId=0000000000000096080) | FSImage.java:685
java.io.IOException: Invalid MD5 file /srv/BigData/namenode/current/f
simage_0000000000000096080.md5:
the content "棍斤拷棍斤拷棍斤拷棍斤拷棍[1m^A!棍 does not match the expecte
d pattern.
at org.apache.hadoop.hdfs.util.MD5FileUtils.readStoredMd5(MD5FileUtil
s.java:92)
at org.apache.hadoop.hdfs.util.MD5FileUtils.readStoredMd5ForFile(MD5F
ileUtils.java:109)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.loadFSImage(FSImage
.java:975)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.loadFSImageFile(FSI
mage.java:744)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.loadFSImage(FSImage
.java:682)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverTransitionRe
ad(FSImage.java:300)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFSImage(FS
Namesystem.java:968)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFromDisk(F
SNamesystem.java:675)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.loadNamesystem(Nam
eNode.java:625)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.initialize(NameNod
e.java:685)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.ja
va:889)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.ja
va:872)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(Nam
eNode.java:1580)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java
:1654)
```

## 回答

当Standby NameNode存储元数据（命名空间）时，出现断电的情况，Standby NameNode启动失败，MD5文件会损坏。通过移除损坏的fsimage，然后启动Standby NameNode，可以修复此问题。Standby NameNode会加载先前的fsimage并重现所有的edits。

修复步骤：

1. 移除损坏的fsimage。  

```
rm -rf ${BIGDATA_DATA_HOME}/namenode/current/
fsimage_0000000000000096
```
2. 启动Standby NameNode。

## 13.33.8 在存储小文件过程中，系统断电，缓存中的数据丢失

### 问题

在存储小文件过程中，系统断电，缓存中的数据丢失。

### 回答

由于断电，当写操作完成之后，缓存中的block不会立即被写入磁盘，如果要同步地将缓存的block写入磁盘，用户需要将“客户端安装路径/HDFS/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml”中的“dfs.datanode.synconclose”设置为“true”。

默认情况下，“dfs.datanode.synconclose”为“false”，虽然性能很高，但是断电之后，存储在缓存中的数据会丢失。将“dfs.datanode.synconclose”设置为“true”，可以解决此问题，但对性能有很大影响。请根据具体的应用场景决定是否开启该参数。

### 13.33.9 FileInputFormat split 的时候出现数组越界

#### 问题

HDFS调用FileInputFormat的getSplit方法的时候，出现ArrayIndexOutOfBoundsException: 0，日志如下：

```
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat.identifyHosts(FileInputFormat.java:708)
at org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat.getSplitHostsAndCachedHosts(FileInputFormat.java:675)
at org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat.getSplits(FileInputFormat.java:359)
at org.apache.spark.rdd.HadoopRDD.getPartitions(HadoopRDD.scala:210)
at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:239)
at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$partitions$2.apply(RDD.scala:237)
at scala.Option.getOrElse(Option.scala:120)
at org.apache.spark.rdd.RDD.partitions(RDD.scala:237)
at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.getPartitions(MapPartitionsRDD.scala:35)
```

#### 回答

每个block对应的机架信息组成为：/default/rack0/./default/rack0/datanodeip:port。

该问题是由于某个block块损坏或者丢失，导致该block对应的机器ip和port为空引起的，出现该问题的时候使用hdfs fsck检查对应文件块的健康状态，删除损坏或者恢复丢失的块，重新进行任务计算即可。

### 13.33.10 当分级存储策略为 LAZY\_PERSIST 时，为什么文件的副本的存储类型都是 DISK

#### 问题

当文件的存储策略为LAZY\_PERSIST时，文件的第一副本的存储类型应为RAM\_DISK，其余副本为DISK。

为什么文件的所有副本的存储类型都是DISK？

#### 回答

当用户写入存储策略为LAZY\_PERSIST的文件时，文件的三个副本会逐一写入。第一副本会优先选择客户端所在的DataNode节点，在以下情况下，当文件的存储策略为LAZY\_PERSIST时，文件的所有副本的存储类型都是DISK：

- 当客户端所在的DataNode节点没有RAM\_DISK时，则会写入客户端所在的DataNode节点的DISK磁盘，其余副本会写入其他节点的DISK磁盘。
- 当客户端所在的DataNode节点有RAM\_DISK，但“dfs.datanode.max.locked.memory”参数值未设置或设置过小（小于“dfs.blocksize”参数值）时（对应参数值可登录Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”搜索该参数获取），则会写入客户端所在的DataNode节点的DISK磁盘，其余副本会写入其他节点的DISK磁盘。

## 13.33.11 NameNode 节点长时间满负载，HDFS 客户端无响应

### 问题

当NameNode节点处于满负载、NameNode所在节点的CPU 100%耗尽时，导致NameNode无法响应，对于新连接到该NameNode的HDFS客户端，能够主备切换连接到另一个NameNode，进行正常的操作，而对于已经连接到该NameNode节点的HDFS客户端可能会卡住，无法进行下一步操作。

### 回答

目前出现上述问题时使用的是默认配置，如表13-37所示，HDFS客户端到NameNode的RPC连接存在keep alive机制，保持连接不会超时，尽力等待服务器的响应，因此导致已经连接的HDFS客户端的操作会卡住。

对于已经卡住的HDFS客户端，可以进行如下操作：

- 等待NameNode响应，一旦NameNode所在节点的CPU利用率回落，NameNode可以重新获得CPU资源时，HDFS客户端即可得到响应。
- 如果无法等待更长时间，需要重启HDFS客户端所在的应用程序进程，使得HDFS客户端重新连接空闲的NameNode。

解决措施：

为了避免该问题出现，可以在“客户端安装路径/HDFS/hadoop/etc/hadoop/core-site.xml”中做如下配置。

表 13-37 参数说明

参数	描述	默认值
ipc.client.ping	当配置为true时，客户端会尽力等待服务端响应，定期发送ping消息，使得连接不会因为tcp timeout而断开。 当配置为false时，客户端会使用配置项“ipc.ping.interval”对应的值，作为timeout时间，在该时间内没有得到响应，即会超时。 在上述问题场景下，建议配置为false。	true
ipc.ping.interval	当“ipc.client.ping”配置为true时，表示发送ping消息的周期。 当“ipc.client.ping”设置为false时，表示连接的超时时间。 在上述问题场景下，建议配置一个较大的超时时间，避免服务繁忙时的超时，建议配置为900000，单位为ms。	60000

## 13.33.12 DataNode 禁止手动删除或修改数据存储目录

### 问题

- 数据块在DataNode上的存储目录由“dfs.datanode.data.dir”配置项指定，是否可以修改该配置项来修改数据存储目录？
- 是否可以手动拷贝数据存储目录下的文件？

### 回答

“dfs.datanode.data.dir”配置项用于指定数据块在DataNode上的存储目录，在安装时需要指定根目录，并且可以指定多个根目录。

- 请谨慎修改该配置项，可以添加新的数据根目录。
- 禁止删除原有存储目录，否则会造成数据块丢失，导致文件无法正常读写。
- 禁止手动删除或修改存储目录下的数据块，否则可能会造成数据块丢失。

#### 📖 说明

NameNode和JournalNode存在类似的配置项，也同样禁止删除原有存储目录，禁止手动删除或修改存储目录下的数据块。

- dfs.namenode.edits.dir
- dfs.namenode.name.dir
- dfs.journalnode.edits.dir

## 13.33.13 成功回滚后，为什么 NameNode UI 上显示有一些块缺失

### 问题

回滚成功后，为什么NameNode UI上显示有一些块缺失？

### 回答

**原因：**具有新id/genstamps的块可能存在于DataNode上。DataNode中的块文件可能具有与NameNode的回滚image中不同的生成标记和长度，所以NameNode会拒绝DataNode中的这些块，并将文件标记为已损坏。

场景如下：

1. 升级前  
客户端A ->将一些数据写入文件X（假设已写入“A”字节）
2. 升级开始了  
客户端A ->仍然将数据写入文件X（现在文件中的数据是“A + B”字节）
3. 升级完成  
客户端A ->完成写入文件。最终数据为“A + B”字节。
4. 回滚开始  
将回滚到步骤1（升级前）的状态。因此，NameNode中的文件X将具有“A”字节，但DataNode中的块文件将具有“A + B”字节。

**恢复步骤：**

1. 从NameNode Web UI中获取已损坏的文件列表，或者通过下面的命令获取。  
**hdfs fsck <filepath> -list-corruptfileblocks**
2. 对于不需要的文件，请使用以下命令删除文件。  
**hdfs fsck <corrupt file path> - delete**

### 📖 说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

3. 对于所需的文件，执行fsck命令来获取块列表和块的顺序。
  - 在fsck中给出的块序列表中，使用块id搜索DataNode中的数据目录，并从DataNode下载相应的块。
  - 按照序列以追加的方式写入所有这样的块文件，并构造原始文件。

例如：

```
File 1--> blk_1, blk_2, blk_3
```

通过组合来自同一序列的所有三个块文件的内容来创建文件。

  - 从HDFS中删除旧文件并重写新构建的文件。

## 13.33.14 为什么在往 HDFS 写数据时报"java.net.SocketException: No buffer space available"异常

### 问题

为什么在往HDFS写数据时报"java.net.SocketException: No buffer space available"异常？

这个问题发生在往HDFS写文件时。查看客户端和DataNode的错误日志。

客户端日志如下：

图 13-8 客户端日志

```
2017-07-05 21:58:06,459 INFO [htable-pool3-t1] ipc.AbstractRpcClient: RPC Server Kerberos principal name for service=ClientService is hbase/hadoop.hadoop123.com@HADOOP123
2017-07-05 21:58:06,893 WARN [main] mapreduce.LoadIncrementalHFiles: Skipping non-directory hdfs://hacluster/HBaseTest/bulkload_output/_SUCCESS
2017-07-05 21:59:13,211 WARN [main] hdfs.BlockReaderFactory: I/O error constructing remote block reader.
java.net.SocketException: No buffer space available
    at sun.nio.ch.Net.connect0(Native Method)
    at sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:454)
    at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:648)
    at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:192)
    at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:531)
    at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.newConnectedPeer(DFSClient.java:3345)
    at org.apache.hadoop.hdfs.BlockReaderFactory.nextTcpPeer(BlockReaderFactory.java:789)
    at org.apache.hadoop.hdfs.BlockReaderFactory.getRemoteBlockReaderFromTcp(BlockReaderFactory.java:706)
    at org.apache.hadoop.hdfs.BlockReaderFactory.build(BlockReaderFactory.java:360)
    at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.getBlockReader(DFSInputStream.java:713)
    at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.blockSeekTo(DFSInputStream.java:663)
    at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.readWithStrategy(DFSInputStream.java:919)
    at org.apache.hadoop.hdfs.DFSInputStream.read(DFSInputStream.java:973)
    at java.io.DataInputStream.readFully(DataInputStream.java:195)
    at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFile.isHFileFormat(HFile.java:391)
    at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFile.isHFileFormat(HFile.java:578)
    at org.apache.hadoop.hbase.io.hfile.HFile.isHFileFormat(HFile.java:560)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.visitBulkHFiles(LoadIncrementalHFiles.java:229)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.discoverLoadQueue(LoadIncrementalHFiles.java:281)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.prepareFileQueue(LoadIncrementalHFiles.java:452)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.doBulkLoad(LoadIncrementalHFiles.java:365)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.doBulkLoad(LoadIncrementalHFiles.java:331)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.run(LoadIncrementalHFiles.java:1107)
    at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:70)
    at org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles.main(LoadIncrementalHFiles.java:1114)
2017-07-05 21:59:13,215 WARN [main] hdfs.DFSClient: Failed to connect to /192.168.152.128:25009 for block BP-1989348819-192.168.199.5-1497961637591:blk_1107301222_335745
ffer space available
java.net.SocketException: No buffer space available
    at sun.nio.ch.Net.connect0(Native Method)
    at sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:454)
    at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:648)
    at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:192)
    at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:531)
    at org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient.newConnectedPeer(DFSClient.java:3345)
```

DataNode日志如下：

```
2017-07-24 20:43:39,269 | ERROR | DataXceiver for client DFSClient_NONMAPREDUCE_996005058_86
at /192.168.164.155:40214 [Receiving block
```

```
BP-1287143557-192.168.199.6-1500707719940:blk_1074269754_528941 with io weight 10] |
DataNode{data=FSDataset{dirpath='[/srv/BigData/hadoop/data1/dn/current, /srv/BigData/hadoop/
data2/dn/current, /srv/BigData/hadoop/data3/dn/current, /srv/BigData/hadoop/data4/dn/current, /srv/
BigData/hadoop/data5/dn/current, /srv/BigData/hadoop/data6/dn/current, /srv/BigData/hadoop/data7/dn/
current]'}, localName='192-168-164-155:9866', datanodeUuid='a013e29c-4e72-400c-bc7b-bbbf0799604c',
xmitsInProgress=0}:Exception transferring block
BP-1287143557-192.168.199.6-1500707719940:blk_1074269754_528941 to mirror 192.168.202.99:9866:
java.net.SocketException: No buffer space available | DataXceiver.java:870
2017-07-24 20:43:39,269 | INFO | DataXceiver for client DFSClient_NONMAPREDUCE_996005058_86
  at /192.168.164.155:40214 [Receiving block
BP-1287143557-192.168.199.6-1500707719940:blk_1074269754_528941 with io weight 10] | opWriteBlock
BP-1287143557-192.168.199.6-1500707719940:blk_1074269754_528941 received exception
java.net.SocketException: No buffer space available | DataXceiver.java:933
2017-07-24 20:43:39,270 | ERROR | DataXceiver for client DFSClient_NONMAPREDUCE_996005058_86
  at /192.168.164.155:40214 [Receiving block
BP-1287143557-192.168.199.6-1500707719940:blk_1074269754_528941 with io weight 10] |
192-168-164-155:9866:DataXceiver error processing WRITE_BLOCK operation src: /192.168.164.155:40214
dst: /192.168.164.155:9866 | DataXceiver.java:304 java.net.SocketException: No buffer space available
  at sun.nio.ch.Net.connect0(Native Method)
  at sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:454)
  at sun.nio.ch.Net.connect(Net.java:446)
  at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:648)
  at org.apache.hadoop.net.SocketIOWithTimeout.connect(SocketIOWithTimeout.java:192)
  at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:531)
  at org.apache.hadoop.net.NetUtils.connect(NetUtils.java:495)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.writeBlock(DataXceiver.java:800)
  at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.Receiver.opWriteBlock(Receiver.java:138)
  at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.datatransfer.Receiver.processOp(Receiver.java:74)
  at org.apache.hadoop.hdfs.server.datanode.DataXceiver.run(DataXceiver.java:265)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

## 回答

上述问题可能是因为网络内存枯竭而导致的。

问题的解决方案是根据实际场景适当增大网络设备的阈值级别。

例如：

```
[root@xxxx ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh*
128
512
1024
[root@xxxx ~]# echo 512 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh1
[root@xxxx ~]# echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh2
[root@xxxx ~]# echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh3
[root@xxxx ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/neigh/default/gc_thresh*
512
2048
4096
```

还可以将以下参数添加到“/etc/sysctl.conf”中，即使主机重启，配置依然能生效。

```
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 = 512
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 = 2048
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 = 4096
```

## 13.33.15 为什么主 NameNode 重启后系统出现双备现象

### 问题

为什么主NameNode重启后系统出现双备现象？

出现该问题时，查看Zookeeper和ZKFC的日志，发现Zookeeper服务端与客户端（ZKFC）通信时所使用的session不一致，Zookeeper服务端的sessionId为

0x164cb2b3e4b36ae4, ZKFC的sessionId为0x144cb2b3e4b36ae4。这意味着 Zookeeper服务端与客户端 ( ZKFC ) 之间数据交互失败。

Zookeeper日志, 如下所示:

```
2015-04-15 21:24:54,257 | INFO | CommitProcessor:22 | Established session 0x164cb2b3e4b36ae4 with negotiated timeout 45000 for client /192.168.0.117:44586 | org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer.finishSessionInit(ZooKeeperServer.java:623)
2015-04-15 21:24:54,261 | INFO | NIOServerCxn.Factory:192-168-0-114/192.168.0.114:2181 | Successfully authenticated client: authenticationID=hdfs/hadoop@<系统域名>; authorizationID=hdfs/hadoop@<系统域名> | org.apache.zookeeper.server.auth.SaslServerCallbackHandler.handleAuthorizeCallback(SaslServerCallbackHandler.java:118)
2015-04-15 21:24:54,261 | INFO | NIOServerCxn.Factory:192-168-0-114/192.168.0.114:2181 | Setting authorizedID: hdfs/hadoop@<系统域名> | org.apache.zookeeper.server.auth.SaslServerCallbackHandler.handleAuthorizeCallback(SaslServerCallbackHandler.java:134)
2015-04-15 21:24:54,261 | INFO | NIOServerCxn.Factory:192-168-0-114/192.168.0.114:2181 | adding SASL authorization for authorizationID: hdfs/hadoop@<系统域名> | org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer.processSasl(ZooKeeperServer.java:1009)
2015-04-15 21:24:54,262 | INFO | ProcessThread(sid:22 cport:-1): | Got user-level KeeperException when processing sessionid:0x164cb2b3e4b36ae4 type:create cxid:0x3 zxid:0x20009fafc txntype:-1 reqpath:n/a Error Path:/hadoop-ha/hacluster/ActiveStandbyElectorLock Error:KeeperErrorCode = NodeExists for /hadoop-ha/hacluster/ActiveStandbyElectorLock | org.apache.zookeeper.server.PrepareRequestProcessor.pRequest(PrepareRequestProcessor.java:648)
```

ZKFC日志, 如下所示:

```
2015-04-15 21:24:54,237 | INFO | main-SendThread(192-168-0-114:2181) | Socket connection established to 192-168-0-114/192.168.0.114:2181, initiating session | org.apache.zookeeper.ClientCnxn.$SendThread.primeConnection(ClientCnxn.java:854)
2015-04-15 21:24:54,257 | INFO | main-SendThread(192-168-0-114:2181) | Session establishment complete on server 192-168-0-114/192.168.0.114:2181, sessionid = 0x144cb2b3e4b36ae4, negotiated timeout = 45000 | org.apache.zookeeper.ClientCnxn.$SendThread.onConnected(ClientCnxn.java:1259)
2015-04-15 21:24:54,260 | INFO | main-EventThread | EventThread shut down | org.apache.zookeeper.ClientCnxn.$EventThread.run(ClientCnxn.java:512)
2015-04-15 21:24:54,262 | INFO | main-EventThread | Session connected. | org.apache.hadoop.ha.ActiveStandbyElector.processWatchEvent(ActiveStandbyElector.java:547)
2015-04-15 21:24:54,264 | INFO | main-EventThread | Successfully authenticated to ZooKeeper using SASL. | org.apache.hadoop.ha.ActiveStandbyElector.processWatchEvent(ActiveStandbyElector.java:573)
```

## 回答

- 原因分析

NameNode的主节点重启后, 它原先在Zookeeper上建立的临时节点 ( /hadoop-ha/hacluster/ActiveStandbyElectorLock ) 就会被清理。同时, NameNode备节点发现这个信息后进行抢占希望升主, 所以它重新在Zookeeper上建立了active的节点/hadoop-ha/hacluster/ActiveStandbyElectorLock。但是NameNode备节点通过客户端 ( ZKFC ) 与Zookeeper建立连接时, 由于网络问题、CPU使用率高、集群压力大等原因, 出现了客户端 ( ZKFC ) 的session ( 0x144cb2b3e4b36ae4 ) 与Zookeeper服务端的session ( 0x164cb2b3e4b36ae4 ) 不一致的问题, 这就导致了NameNode备节点的watcher没有感知到自己已经成功建立临时节点, 依然认为自己还是备。而NameNode主节点启动后, 发现/hadoop-ha/hacluster目录下已经有active的节点, 所以也无法升主, 导致两个节点都为备。

- 解决方法

建议通过在FusionInsight Manager界面上重启HDFS的两个ZKFC加以解决。

## 13.33.16 HDFS 执行 Balance 时被异常停止，再次执行 Balance 会失败

### 问题

在HDFS客户端启动一个Balance进程，该进程被异常停止后，再次执行Balance操作，操作会失败。

### 回答

通常，HDFS执行Balance操作结束后，会自动释放“/system/balancer.id”文件，可再次正常执行Balance。

但在上述场景中，由于第一次的Balance操作是被异常停止的，所以第二次进行Balance操作时，“/system/balancer.id”文件仍然存在，则会触发 **append /system/balancer.id** 操作，进而导致Balance操作失败。

- 如果“/system/balancer.id”文件的释放时间超过了软租期60s，则第二次执行Balance操作的客户端的append操作会抢占租约，此时最后一个block处于under construction或者under recovery状态，会触发block的恢复操作，那么“/system/balancer.id”文件必须等待block恢复完成才能关闭，所以此次append操作失败。

**append /system/balancer.id**操作失败后，会向客户端发生 RecoveryInProgressException异常：

```
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.protocol.RecoveryInProgressException):  
Failed to APPEND_FILE /system/balancer.id for DFSClient because lease recovery is in progress. Try  
again later.
```

- 如果该文件的释放时间没有超过默认设置60s，原有客户端会继续持有该租约，则会发生AlreadyBeingCreatedException异常，实际上向客户端返回的是null，导致客户端出现如下异常：

```
java.io.IOException: Cannot create any NameNode Connectors.. Exiting...
```

可通过以下方法避免上述问题：

- 方案1：等待硬租期超过1小时后，原有客户端释放租约，再执行第二次Balance操作。
- 方案2：执行第二次Balance操作之前删除“/system/balancer.id”文件。

## 13.33.17 IE 浏览器访问 HDFS 原生 UI 界面失败，显示无法显示此页

### 问题

通过IE 9、IE 10和IE 11浏览器访问HDFS的原生UI界面，偶尔出现访问失败情况。

### 现象

访问页面失败，浏览器无法显示此页，如下图所示：



无法显示此页

在高级设置中启用 SSL 3.0、TLS 1.0、TLS 1.1 和 TLS 1.2，然后尝试再次连接

## 原因

IE 9、IE 10、IE 11浏览器的某些版本在处理SSL握手有问题导致访问失败。

## 解决方法

重新刷新页面即可。

## 13.33.18 EditLog 不连续导致 NameNode 启动失败

### 问题

在JournalNode节点有断电，数据目录磁盘占满，网络异常时，会导致JournalNode上的EditLog不连续。此时如果重启NameNode，很可能会失败。

### 现象

重启NameNode会失败。在NameNode运行日志中会报如下的错误：

```
2019-11-08 16:30:28,399 | ERROR | main | Failed to start namenode. | NameNode.java:1732
java.io.IOException: There appears to be a gap in the edit log. We expected txid 13698019, but got txid 13698088.
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.MetaRecoveryContext.editLogLoaderPrompt(MetaRecoveryContext.java:94)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSEditLogLoader.loadEditRecords(FSEditLogLoader.java:278)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSEditLogLoader.loadFSEdits(FSEditLogLoader.java:188)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.loadEdits(FSImage.java:924)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.loadFSImage(FSImage.java:771)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSImage.recoverTransitionRead(FSImage.java:331)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFSImage(FSNamesystem.java:1108)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.loadFromDisk(FSNamesystem.java:727)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.loadNamesystem(NameNode.java:638)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.initialize(NameNode.java:700)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:943)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.<init>(NameNode.java:916)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.createNameNode(NameNode.java:1655)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode.main(NameNode.java:1725)
```

## 解决方法

1. 找到重启前的主NameNode，进入其数据目录（查看配置项“dfs.namenode.name.dir”可获取，例如/srv/BigData/namenode/current），得到最新的FSImage文件的序号。一般如下：

```
-rw-----. 1 omm wheel 574 Oct 2 01:12 edits_000000000013259401-0000000000:
-rw-----. 1 omm wheel 575 Oct 2 01:13 edits_000000000013259409-0000000000:
-rw-----. 1 omm wheel 42 Oct 2 01:13 edits_000000000013259417-0000000000:
-rw-----. 1 omm wheel 1048576 Nov 8 16:01 edits_inprogress_000000000013698088
-rw-----. 1 omm wheel 314803 Nov 8 15:53 fsimage_000000000013698018
-rw-----. 1 omm wheel 62 Nov 8 15:53 fsimage_000000000013698018.md5
-rw-----. 1 omm wheel 314803 Nov 8 15:56 fsimage_000000000013698050
-rw-----. 1 omm wheel 62 Nov 8 15:56 fsimage_000000000013698050.md5
-rw-----. 1 omm wheel 314803 Nov 8 15:59 fsimage_000000000013698066
-rw-----. 1 omm wheel 62 Nov 8 15:59 fsimage_000000000013698066.md5
-rw-----. 1 omm wheel 9 Oct 2 01:13 seen_txid
-rw-----. 1 omm wheel 187 Nov 8 15:59 VERSION
```

2. 查看各JournalNode的数据目录（查看配置项“dfs.journalnode.edits.dir”可获取，例如/srv/BigData/journalnode/hacluster/current），查看序号从第一部获取到的序号开始的edits文件，看是否有不连续的情况（即前一个edits文件的最后一个序号和后一个edits文件的第一个序号不是连续的，如下图中的edits\_000000000013259231-000000000013259237就和后一个edits\_000000000013259239-000000000013259246就是不连续的）。

```
-rw----- 1 omm wheel 576 Oct 2 00:41 edits_000000000013259151-000000000013259158
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:43 edits_000000000013259159-000000000013259166
-rw----- 1 omm wheel 576 Oct 2 00:43 edits_000000000013259167-000000000013259174
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:45 edits_000000000013259175-000000000013259182
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:45 edits_000000000013259183-000000000013259190
-rw----- 1 omm wheel 576 Oct 2 00:47 edits_000000000013259191-000000000013259198
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:48 edits_000000000013259199-000000000013259206
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:49 edits_000000000013259207-000000000013259214
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:50 edits_000000000013259215-000000000013259222
-rw----- 1 omm wheel 573 Oct 2 00:51 edits_000000000013259223-000000000013259230
-rw----- 1 omm wheel 571 Oct 2 00:52 edits_000000000013259231-000000000013259237
-rw----- 1 omm wheel 576 Oct 2 00:53 edits_000000000013259239-000000000013259246
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 00:54 edits_000000000013259247-000000000013259254
-rw----- 1 omm wheel 576 Oct 2 00:55 edits_000000000013259255-000000000013259262
-rw----- 1 omm wheel 42 Oct 2 00:56 edits_000000000013259263-000000000013259264
-rw----- 1 omm wheel 1107 Oct 2 00:57 edits_000000000013259265-000000000013259278
-rw----- 1 omm wheel 42 Oct 2 00:58 edits_000000000013259279-000000000013259280
-rw----- 1 omm wheel 1109 Oct 2 00:59 edits_000000000013259281-000000000013259294
-rw----- 1 omm wheel 42 Oct 2 01:00 edits_000000000013259295-000000000013259296
-rw----- 1 omm wheel 1299 Oct 2 01:01 edits_000000000013259297-000000000013259312
-rw----- 1 omm wheel 260 Oct 2 01:02 edits_000000000013259313-000000000013259316
-rw----- 1 omm wheel 984 Oct 2 01:03 edits_000000000013259317-000000000013259328
-rw----- 1 omm wheel 572 Oct 2 01:04 edits_000000000013259329-000000000013259336
-rw----- 1 omm wheel 575 Oct 2 01:05 edits_000000000013259337-000000000013259344
-rw----- 1 omm wheel 983 Oct 2 01:06 edits_000000000013259345-000000000013259356
```

3. 如果有这种不连续的edits文件，则需要查看其它的JournalNode的数据目录或NameNode数据目录中，有没有连续的该序号相关的连续的edits文件。如果可以找到，复制一个连续的片段到该JournalNode。
4. 如此把所有的不连续的edits文件全部都修复。
5. 重启NameNode，观察是否成功。如还是失败，请联系技术支持。

# 14 使用 Hive

## 14.1 从零开始使用 Hive

Hive是基于Hadoop的一个数据仓库工具，可将结构化的数据文件映射成一张数据库表，并提供类SQL的功能对数据进行分析处理，通过类SQL语句快速实现简单的MapReduce统计，不必开发专门的MapReduce应用，十分适合数据仓库的统计分析。

### 背景信息

假定用户开发一个应用程序，用于管理企业中的使用A业务的用户信息，使用Hive客户端实现A业务操作流程如下：

#### 普通表的操作：

- 创建用户信息表user\_info。
- 在用户信息中新增用户的学历、职称信息。
- 根据用户编号查询用户姓名和地址。
- A业务结束后，删除用户信息表。

表 14-1 用户信息

编号	姓名	性别	年龄	地址
12005000201	A	男	19	A城市
12005000202	B	女	23	B城市
12005000203	C	男	26	C城市
12005000204	D	男	18	D城市
12005000205	E	女	21	E城市
12005000206	F	男	32	F城市
12005000207	G	女	29	G城市
12005000208	H	女	30	H城市

编号	姓名	性别	年龄	地址
12005000209	I	男	26	I城市
12005000210	J	女	25	J城市

## 操作步骤

### 步骤1 下载客户端配置文件。

1. 登录FusionInsight Manager页面，在主页右上角单击“下载客户端”。
2. “选择客户端类型”选择“仅配置文件”，选择平台类型，下载位置选择“服务器端”，单击“确定”开始生成客户端配置文件，文件生成后默认保存在主管理节点“/tmp/FusionInsight-Client/”。

### 步骤2 登录Manager的主管理节点。

1. 以root用户登录任意部署Manager的节点。
2. 执行以下命令确认主管理节点。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh
```

界面打印信息中“HAActive”参数值为“active”的节点为主管理节点（如下例中“node-master1”为主管理节点），参数值为“standby”的节点为备管理节点（如下例中“node-master2”为备管理节点）。

```
HAMode
double
NodeName      HostName      HAVersion     StartTime     HAActive
HAAllResOK    HARunPhase
192-168-0-30  node-master1 V100R001C01   2020-05-01 23:43:02 active
normal        Activated
192-168-0-24  node-master2 V100R001C01   2020-05-01 07:14:02 standby
normal        Deactivated
```

3. 以root用户登录主管理节点，并执行以下命令切换到omm用户。

```
sudo su - omm
```

### 步骤3 执行以下命令切换到客户端安装目录。

提前已安装集群客户端，以下客户端安装目录为举例，请根据实际情况修改。

```
cd /opt/client
```

### 步骤4 执行以下命令，更新主管理节点的客户端配置。

```
sh refreshConfig.sh /opt/client 客户端配置文件压缩包完整路径
```

例如，执行命令：

```
sh refreshConfig.sh /opt/client /tmp/FusionInsight-Client/
FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

界面显示以下信息表示配置刷新更新成功：

```
ReFresh components client config is complete.
Succeed to refresh components client config.
```

### 步骤5 在Master节点使用客户端。

1. 在已更新客户端的主管理节点，例如“192-168-0-30”节点，执行以下命令切换到客户端目录，客户端安装目录如：/opt/client。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建Hive表的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如，`kinit hiveuser`。

4. 执行以下命令登录Hive客户端命令行：

```
beeline
```

### 📖 说明

Hive支持JDBC连接串添加扩展标识，扩展标识添加后会在HiveServer审计日志中打印扩展标识用于区分SQL来源，支持URL中拼接如下内容：

```
auditAddition=xxx
```

其中xxx为自定义标识内容，标识符长度不超过256字节，且仅允许由字母、数字、下划线(\_)、逗号(,)或冒号(:)，均为英文半角符号组成。

代码方式设置扩展标识请参考MRS Hive开发指南相关介绍，客户端连接支持如下两种方式进行设置：

- 修改“客户端安装目录/Hive/component\_env”文件，在参数“CLIENT\_HIVE\_URI”末尾添加“;auditAddition=xxx”，并重新执行`source bigdata_env`命令生效。
- 使用指定JDBC URL连接Hive客户端时，在URL末尾添加“;auditAddition=xxx”，例如：

```
error@192.168.64-63 client1# beeline -u jdbc:hive2://192.168.64.192:10000 -d /service/dfs/dfs-zooKeeper/zooKeeper/namespace-hiveserver2;ssl_dqs_auth_conf;auth=KERBEROS;principal=hive/hadoop@192.168.64.192:10000;auditAddition=testFlag
SLF4J: class path contains multiple SLF4J bindings
```

## 步骤6 运行Hive客户端命令，实现A业务。

### 内部表的操作：

1. 根据表14-1创建用户信息表user\_info并添加相关数据，例如：

```
create table user_info(id string,name string,gender string,age int,addr string);
```

```
insert into table user_info(id,name,gender,age,addr)
values("12005000201","A","男",19,"A城市");
```

2. 在用户信息表user\_info中新增用户的学历、职称信息。

以增加编号为12005000201的用户的学历、职称信息为例，其他用户类似。

```
alter table user_info add columns(education string,technical string);
```

3. 根据用户编号查询用户姓名和地址。

以查询编号为12005000201的用户姓名和地址为例，其他用户类似。

```
select name,addr from user_info where id='12005000201';
```

4. 删除用户信息表。

```
drop table user_info;
```

### 外部分区表的操作：

创建外部分区表并导入数据：

1. 创建外部表数据存储路径：

```
hdfs dfs -mkdir /hive/
```

```
hdfs dfs -mkdir /hive/user_info
```

2. 建表:

```
create external table user_info(id string,name string,gender string,age  
int,addr string) partitioned by(year string) row format delimited fields  
terminated by ' ' lines terminated by '\n' stored as textfile location '/hive/  
user_info';
```

 说明

fields terminated指明分隔的字符，如按空格分隔，' '。  
lines terminated 指明分行的字符，如按换行分隔，'\n'。  
/hive/user\_info为数据文件的路径。

3. 导入数据。

a. 使用insert语句插入数据。

```
insert into user_info partition(year="2018") values  
("12005000201","A","男",19,"A城市");
```

b. 使用load data命令导入文件数据。

- i. 根据表14-1数据创建文件。如，文件名为txt.log，以空格拆分字段，以换行符作为行分隔符。
- ii. 上传文件至hdfs。

```
hdfs dfs -put txt.log /tmp
```

iii. 加载数据到表中。

```
load data inpath '/tmp/txt.log' into table user_info partition  
(year='2011');
```

4. 查询导入数据。

```
select * from user_info;
```

5. 删除用户信息表。

```
drop table user_info;
```

6. 执行以下命令退出客户端。

```
!q
```

----结束

## 14.2 配置 Hive 常用参数

### 参数入口

请参考[修改集群服务配置参数](#)进入Hive服务配置页面。

## 参数说明

表 14-2 Hive 参数说明

参数	参数说明	默认值
hive.auto.convert.join	Hive基于输入文件大小将普通join转为mapjoin的开关。 <b>说明</b> 在使用Hive进行联表查询，且关联的表无大小表的分别（小表数据<24M）时，建议将此参数值改为false，如果此时将此参数设置为true，执行联表查询时无法生成新的mapjoin。	取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> 默认值为true
hive.default.fileformat	Hive使用的默认文件格式。	RCFile
hive.exec.reducers.max	Hive提交的MR任务中reducer的最大个数。	999
hive.server2.thrift.max.worker.threads	HiveServer内部线程池，最大能启动的线程数量。	1000
hive.server2.thrift.min.worker.threads	HiveServer内部线程池，初始化时启动的线程数量。	5
hive.hbase.delete.mode.enabled	从Hive删除HBase记录的功能开关。如果启用，用户可以使用“remove table xx where xxx”从Hive中删除HBase记录。	true
hive.metastore.server.min.threads	MetaStore启动的用于处理连接的线程数，如果超过设置的值之后，MetaStore就会一直维护不低于设定值的线程数，即常驻MetaStore线程池的线程会维护在指定值之上。	200
hive.server2.enable.doAs	HiveServer2在与其他服务（如YARN、HDFS等）会话时是否模拟客户端用户。如果将此配置项从false改成true，会导致只有列权限的用户访问相应表权限缺失。	true

## 14.3 Hive SQL

Hive SQL支持Hive-3.1.0版本中的所有特性。

系统提供的扩展Hive语句如[表14-3](#)所示。

表 14-3 扩展 Hive 语句

扩展语法	语法说明	语法示例	示例说明
<pre>CREATE [TEMPORARY] [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_ name (col_name data_type [COMMENT col_comment], ...) [ROW FORMAT row_format] [STORED AS file_format]   STORED BY 'storage.handler.cl ass.name' [WITH SERDEPROPERTIE S (...) ] ..... [TBLPROPERTIES ("groupid"=" group1 ","locatorId"="loc ator1")] ...;</pre>	创建一个hive表，并指定表数据文件分布的locator信息。详细说明请参见 <a href="#">使用HDFS Colocation存储Hive表</a> 。	<pre>CREATE TABLE tab1 (id INT, name STRING) row format delimited fields terminated by '\t' stored as RCFILE TBLPROPERTIES(" groupid"=" group1 ","locatorId"="loc ator1");</pre>	创建表tab1，并指定tab1的表数据分布在locator1节点上。

扩展语法	语法说明	语法示例	示例说明
<pre>CREATE [TEMPORARY] [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_ name (col_name data_type [COMMENT col_comment], ...) [ROW FORMAT row_format] [STORED AS file_format]   STORED BY 'storage.handler.cl ass.name' [WITH SERDEPROPERTIE S (...)] ... [TBLPROPERTIES ('column.encode. columns'='col_na me1,col_name2'] 'column.encode.i ndices'='col_id1,c ol_id2', 'column.encode.c lassname'='encod e_classname')]...;</pre>	<p>创建一个hive表，并指定表的加密列和加密算法。详细说明请参见<a href="#">使用Hive列加密功能</a>。</p>	<pre>create table encode_test(id INT, name STRING, phone STRING, address STRING) ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop p.hive.serde2.lazy. LazySimpleSerDe' WITH SERDEPROPERTIE S ('column.encode.i ndices'='2,3', 'column.encode.cl assname'='org.apa che.hadoop.hive.s erde2.SMS4Rewrit er') STORED AS TEXTFILE;</pre>	<p>创建表 encode_test，并指定插入数据时对第 2、3 列加密，加密算法类为 org.apache.hadoop.p.hive.serde2.SMS4Rewriter。</p>
<pre>REMOVE TABLE hbase_tablename [WHERE where_condition];</pre>	<p>删除hive on hbase 表中符合条件的数据。详细说明请参见<a href="#">删除Hive on HBase表中的单行记录</a>。</p>	<pre>remove table hbase_table1 where id = 1;</pre>	<p>删除表中符合条件“id = 1”的数据。</p>

扩展语法	语法说明	语法示例	示例说明
<pre>CREATE [TEMPORARY] [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_ name (col_name data_type [COMMENT col_comment], ...) [ROW FORMAT row_format] <b>STORED AS inputformat 'org.apache.hado op.hive.contrib.fil eformat.Specifie dDelimiterInputF ormat'</b> outputformat 'org.apache.hadoo p.hive.ql.io.HiveIg noreKeyTextOutpu tFormat';</pre>	<p>创建hive表，并设定表可以指定自定义行分隔符。详细说明请参见<a href="#">自定义行分隔符</a>。</p>	<pre>create table blu(time string, num string, msg string) row format delimited fields terminated by ',' <b>stored as inputformat 'org.apache.hado op.hive.contrib.fil eformat.Specifie dDelimiterInputF ormat'</b> outputformat 'org.apache.hadoo p.hive.ql.io.HiveIg noreKeyTextOutpu tFormat';</pre>	<p>创建表blu，指定inputformat为SpecifiedDelimiterInputFormat，以便查询时可以指定表的查询行分隔符。</p>

## 14.4 权限管理

### 14.4.1 Hive 权限介绍

Hive是建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的HQL操作结构化数据。

MRS提供用户、用户组和角色，集群中的各类权限需要先授予角色，然后将用户或者用户组与角色绑定。用户只有绑定角色或者加入绑定角色的用户组，才能获得权限。

#### 说明

- Hive在安全模式下需要进行权限管理，在普通模式下无需进行权限管理。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。

### Hive 权限模型

使用Hive组件，必须对Hive数据库和表（含外表和视图）拥有相应的权限。在MRS中，完整的Hive权限模型由Hive元数据权限与HDFS文件权限组成。使用数据库或表时所需要的各种权限都是Hive权限模型中的一种。

- Hive元数据权限。

与传统关系型数据库类似，MRS的Hive数据库包含“建表”和“查询”权限，Hive表和列包含“查询”、“插入”和“删除”权限。Hive中还包含拥有者权限“OWNERSHIP”和“Hive管理员权限”。

- Hive数据文件权限，即HDFS文件权限。

Hive的数据库、表对应的文件保存在HDFS中。默认创建的数据库或表保存在HDFS目录“/user/hive/warehouse”。系统自动以数据库名称和数据库中表的名称创建子目录。访问数据库或者表，需要在HDFS中拥有对应文件的权限，包含“读”、“写”和“执行”权限。

用户对Hive数据库或表执行不同操作时，需要关联不同的元数据权限与HDFS文件权限。例如，对Hive数据表执行查询操作，需要关联元数据权限“查询”，以及HDFS文件权限“读”和“写”。

使用Manager界面图形化的角色管理功能来管理Hive数据库和表的权限，只需要设置元数据权限，系统会自动关联HDFS文件权限，减少界面操作，提高效率。

## Hive 用户对象

MRS提供了用户和角色来使用Hive，比如创建表、在表中插入数据或者查询表。Hive中定义了“USER”类，对应用户实例；定义了“GROUP”类，对应角色实例。

使用Manager设置Hive用户对象的权限，只支持在角色中设置，用户或用户组需要绑定角色才能获得权限。支持授予Hive管理员权限、访问数据库、表和列的权限。

## Hive 支持级联鉴权功能

开启了Ranger鉴权的集群的Hive表支持开启表的级联授权功能，极大地提升了鉴权易用性，只需在Ranger页面上对业务表进行一次授权，后台就会自动细粒度关联数据存储源的权限，不需要感知表的存储路径，无需进行二次授权。详细操作请参见[Hive表支持级联授权功能](#)。

## Hive 使用场景及对应权限

用户使用Hive并创建数据库需要加入hive组，不需要角色授权。用户在Hive和HDFS中对自己创建的数据库或表拥有完整权限，可直接创建表、查询数据、删除数据、插入数据、更新数据以及授权他人访问表与对应HDFS目录与文件。

如果用户访问别人创建的表或数据库，需要授予权限。所以根据Hive使用场景的不同，用户需要的权限可能也不相同。

表 14-4 Hive 使用场景

主要场景	用户需要的权限
使用Hive表、列或数据库	使用其他用户创建的Hive表、列或数据库，不同的场景需要不同的Hive权限，例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 创建表，需要“建表”。</li><li>• 查询数据，需要“查询”。</li><li>• 插入数据，需要“插入”。</li><li>• 删除数据，需要“删除”。</li></ul>

主要场景	用户需要的权限
关联使用其他组件	部分场景除了Hive权限，还可能需要组件的权限，例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 执行部分HQL命令，例如<b>insert</b>，<b>count</b>，<b>distinct</b>，<b>group by</b>，<b>order by</b>，<b>sort by</b>或<b>join</b>等语句时，需要设置YARN权限。建议为每个Hive用户的角色添加此权限。</li><li>• 使用Hive over HBase，例如在Hive中查询HBase表数据，需要设置HBase权限。</li></ul>

在一些特殊Hive使用场景下，需要单独设置其他权限。

表 14-5 Hive 授权注意事项

可能场景	用户需要的权限
创建Hive数据库、表、外表，或者为已经创建的Hive表或外表添加分区，且Hive用户指定数据文件保存在“/user/hive/warehouse”以外的HDFS目录。	需要此目录已经存在，Hive用户是目录的属主，且用户对目录拥有“读”、“写”和“执行”权限。同时用户对此目录上层的每一级目录都拥有“读”和“写”权限。然后管理员通过角色管理功能授予角色使用Hive的权限，会自动关联HDFS权限。

可能场景	用户需要的权限
Hive用户使用load将指定目录下所有文件或者指定文件，导入数据到Hive表。	<ul style="list-style-type: none"> <li>数据源为Linux本地磁盘，指定目录时需要此目录已经存在，系统用户“omm”对此目录以及此目录上层的每一级目录拥有“r”和“x”的权限。指定文件时需要此文件已经存在，“omm”对此文件拥有“r”的权限，同时对此文件上层的每一级目录拥有“r”和“x”的权限。</li> <li>数据源为HDFS，指定目录时需要此目录已经存在，Hive用户是目录属主，且用户对此目录及其子目录拥有“读”、“写”和“执行”权限，并且其上层的每一级目录拥有“读”和“写”权限。指定文件时需要此文件已经存在，Hive用户是文件属主，且用户对文件拥有“读”、“写”和“执行”权限，同时对此文件上层的每一级目录拥有“读”和“执行”权限。</li> </ul> <p><b>说明</b> 使用load从Linux本地磁盘导入数据时，文件需上传到执行命令的HiveServer并修改权限。建议使用客户端执行命令，可查看客户端连接的HiveServer。例如，Hive客户端显示“0: jdbc:hive2://10.172.0.43:21066/&gt;”，表示当前连接的HiveServer节点IP地址为“10.172.0.43”。</p>
创建函数、删除函数或者修改任意数据库。	需要授予“Hive管理员权限”。
操作Hive中所有的数据库和表。	需加入到supergroup用户组，并且授予“Hive管理员权限”。

## 14.4.2 创建 Hive 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置Hive的角色。Hive角色可设置Hive管理员权限以及Hive数据表的数据操作权限。

用户使用Hive并创建数据库需要加入hive组，不需要角色授权。用户在Hive和HDFS中对自己创建的数据库或表拥有完整权限，可直接创建表、查询数据、删除数据、插入数据、更新数据以及授权他人访问表与对应HDFS目录与文件。默认创建的数据库或表保存在HDFS目录“/user/hive/warehouse”。

### 📖 说明

- 安全模式支持创建Hive角色，普通模式不支持创建Hive角色。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。

## 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 已登录Manager。
- 已安装好Hive客户端。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤3** 单击“添加角色”，输入“角色名称”和“描述”。

**步骤4** 设置角色“配置资源权限”请参见[表14-6](#)。

- 设置HDFS目录的读和执行权限。
  - 选择“待操作集群的名称 > HDFS > 文件系统 > hdfs://hacluster/ > user”，在“hive”的“权限”列，勾选“读”和“执行”。
  - 选择“待操作集群的名称 > HDFS > 文件系统 > hdfs://hacluster/ > user > hive”，在“warehouse”的“权限”列，勾选“读”和“执行”。
  - 选择“待操作集群的名称 > HDFS > 文件系统 > hdfs://hacluster/ > tmp”，在“hive-scratch”的“权限”列，勾选“读”和“执行”。
- “Hive管理员权限”：Hive管理员权限。
- “Hive读写权限”：Hive数据表管理权限，可设置与管理已创建的表的数据操作权限。

### 📖 说明

- Hive角色管理支持授予管理员权限、访问库、表和视图的权限。
- Hive管理员权限不支持管理HDFS的权限。
- 如果数据库中的表或者表中的文件数量比较多，在授权时可能需要等待一段时间。例如表的文件数量为1万时，可能需要等待2分钟。

表 14-6 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置Hive管理员权限	<p>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive”，勾选“Hive 管理员权限”。</p> <p><b>说明</b> 用户绑定Hive管理员角色后，在每个维护操作会话中，还需要执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以客户端安装用户，登录安装Hive客户端的节点。</li> <li>2. 执行以下命令配置环境变量。 例如，Hive客户端安装目录为“/opt/hiveclient”，执行<b>source /opt/hiveclient/bigdata_env</b></li> <li>3. 执行以下命令认证用户。 <b>kinit Hive业务用户</b></li> <li>4. 执行以下命令登录客户端工具。 <b>beeline</b></li> <li>5. 执行以下命令更新Hive用户的管理员权限。 <b>set role admin;</b></li> </ol>
设置在默认数据库中，查询其他用户表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”。</li> <li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li> <li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“查询”。</li> </ol>
设置在默认数据库中，插入其他用户表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”。</li> <li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li> <li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“插入”。</li> </ol>
设置在默认数据库中，导入数据到其他用户表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”。</li> <li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li> <li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“删除”和“插入”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置提交Hql命令到Yarn执行的权限	部分业务需求使用的Hql命令将转化为MapReduce任务并提交到Yarn中执行，需要设置Yarn权限。例如运行的HQL使用了insert, count, distinct, group by, order by, sort by或join等语句的相关场景。 <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Yarn &gt; 调度队列 &gt; root”。</li><li>2. 在“default”队列的“权限”列，勾选“提交”。</li></ol>

步骤5 单击“确定”，返回“角色”。

----结束

### 14.4.3 配置 Hive 表、列或数据库的权限

#### 操作场景

使用Hive表或者数据库时，如果用户访问别人创建的表或数据库，需要授予对应的权限。为了实现更严格权限控制，Hive也支持列级别的权限控制。如果要访问别人创建的表上某些列，需要授予列权限。以下介绍使用Manager角色管理功能在表授权、列授权和数据库授权三个场景下的操作。

#### 说明

- 安全模式支持配置Hive表、列或数据库的权限，普通模式不支持配置Hive表、列或数据库的权限。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。

#### 前提条件

- 获取一个拥有管理员权限的用户，例如“admin”。
- 请参考[创建Hive角色](#)，在Manager界面创建一个角色，例如“hrole”，不需要设置Hive权限，设置提交Hql命令到Yarn执行的权限。
- 在Manager界面创建两个使用Hive的“人机”用户并加入“hive”组，例如“huser1”和“huser2”。“huser2”需绑定“hrole”。使用“huser1”创建一个数据库“hdb”，并在此数据库中创建表“htable”。

#### 操作步骤

- 表授权  
用户在Hive和HDFS中对自己创建的表拥有完整权限，用户访问别人创建的表，需要授予权限。授予权限时只需要授予Hive元数据权限，HDFS文件权限将自动关联。以授予用户对应角色在表“htable”中查询、插入和删除数据的权限为例，操作步骤如下：

- a. 在FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色”。
- b. 在角色“hrole”所在行，单击“修改”。
- c. 选择“待操作的集群 > Hive > Hive读写权限”。
- d. 在数据库列表中单击指定的数据库名称“hdb”，显示数据库中的表“htable”。
- e. 在表“htable”的“权限”列，勾选“查询”、“插入”和“删除”。
- f. 单击“确定”完成。

#### 说明

在角色管理中，授予角色在Hive外表中查询、插入和删除数据的操作与Hive表相同，授予元数据权限将自动关联HDFS文件权限。

#### ● 列授权

用户在Hive和HDFS中对自己创建的表拥有完整权限，用户没有权限访问别人创建的表。如果要访问别人创建的表上某些列，需要授予列权限。授予权限时只需要授予Hive元数据权限，HDFS文件权限将自动关联。以授予用户对应角色在表“htable”的列“hcol”中查询、插入数据的权限为例，操作步骤如下：

- a. 在FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色”。
- b. 在角色“hrole”所在行，单击“修改”。
- c. 选择“待操作的集群 > Hive > Hive读写权限”。
- d. 在数据库列表中单击指定的数据库名称“hdb”，显示数据库中的表“htable”，单击表“htable”，显示表下的列“hcol”。
- e. 在列“hcol”的“权限”列，勾选“查询”和“插入”。
- f. 单击“确定”完成。

#### 说明

在权限管理中，授予元数据权限将自动关联HDFS文件权限，所以列授权后会增加表对应所有文件的HDFS ACL权限。

#### ● 数据库授权

用户在Hive和HDFS中对自己创建的数据库拥有完整权限，用户访问别人创建的数据库，需要授予权限。授予权限时只需要授予Hive元数据权限，HDFS文件权限将自动关联。以授予用户对应角色在数据库“hdb”中查询和创建表的权限为例，操作步骤如下，不支持对角色授予数据库其他的操作权限：

- a. 在FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色”。
- b. 在角色“hrole”所在行，单击“修改”。
- c. 选择“待操作的集群 > Hive > Hive读写权限”。
- d. 在数据库“hdb”的“权限”列，勾选“查询”和“建表”。
- e. 单击“确定”完成。

#### 说明

- 在权限管理中，为了方便用户使用，授予数据库下表的任意权限将自动关联该数据库目录的HDFS权限。为了避免产生性能问题，取消表的任意权限，系统不会自动取消数据库目录的HDFS权限，但对应的用户只能登录数据库和查看表名。
- 若为角色添加或删除数据库的查询权限，数据库中的表也将自动添加或删除查询权限。
- 若数据库中分区超过百万级，并且分区都在表目录下。如需加快授权速度，可以在FusionInsight Manager 界面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > MetaStore（角色）> 自定义”，添加“hive-ext.skip.grant.partition”参数，值为“true”。添加该参数后在库授权时会跳过分区扫描。需要重启Metastore实例生效。

## 相关概念

表 14-7 使用 Hive 表、列或数据库场景权限一览

操作场景	用户需要的权限
DESCRIBE TABLE	查询 ( Select )
SHOW PARTITIONS	查询 ( Select )
ANALYZE TABLE	查询 ( Select )、插入 ( Insert )
SHOW COLUMNS	查询 ( Select )
SHOW TABLE STATUS	查询 ( Select )
SHOW TABLE PROPERTIES	查询 ( Select )
SELECT	查询 ( Select )
EXPLAIN	查询 ( Select )
CREATE VIEW	查询 ( Select )、Select授权 ( Grant Of Select )、建表 ( Create )
SHOW CREATE TABLE	查询 ( Select )、Select授权 ( Grant Of Select )
CREATE TABLE	建表 ( Create )
ALTER TABLE ADD PARTITION	插入 ( Insert )
INSERT	插入 ( Insert )
INSERT OVERWRITE	插入 ( Insert )、删除 ( Delete )
LOAD	插入 ( Insert )、删除 ( Delete )
ALTER TABLE DROP PARTITION	删除 ( Delete )
CREATE FUNCTION	Hive管理员权限 ( Hive Admin Privilege )
DROP FUNCTION	Hive管理员权限 ( Hive Admin Privilege )
ALTER DATABASE	Hive管理员权限 ( Hive Admin Privilege )

### 14.4.4 配置 Hive 业务使用其他组件的权限

#### 操作场景

Hive业务还可能需关联使用其他组件，例如HQL语句触发MapReduce任务需要设置Yarn权限，或者Hive over HBase的场景需要HBase权限。以下介绍Hive关联Yarn和Hive over HBase两个场景下的操作。

## 📖 说明

- 安全模式下Yarn和HBase的权限管理默认是开启的，因此在安全模式下默认需要配置Yarn和HBase权限。
- 在普通模式下，Yarn和HBase的权限管理默认是关闭的，即任何用户都有权限，因此普通模式下默认不需要配置Yarn和HBase权限。如果用户修改了YARN或者HBase的配置来开启权限管理，则修改后也需要配置Yarn和HBase权限。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。

## 前提条件

- 完成Hive客户端的安装。例如安装目录为“/opt/client”。
- 获取一个拥有管理员权限的用户，例如“admin”。

## 操作步骤

### Yarn

#### Hive关联Yarn

用户如果执行**insert**、**count**、**distinct**、**group by**、**order by**、**sort by**或**join**等语句时，将触发MapReduce任务，需要设置Yarn权限。以授予角色在表“thc”执行**count**语句的权限为例，操作步骤如下：

- 步骤1** 在FusionInsight Manager角色界面创建一个角色。
- 步骤2** 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Yarn > 调度队列 > root”。
- 步骤3** 在“default”队列的“权限”列，勾选“提交”，单击“确定”保存。
- 步骤4** 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Hive > Hive读写权限 > default”，勾选表“thc”的“查询”，单击“确定”保存。

----结束

#### Hive over HBase授权

用户如果需要使用类似SQL语句的方式来操作HBase表，授予权限后可以在Hive中使用HQL命令访问HBase表。以授予用户在Hive中查询HBase表的权限为例，操作步骤如下

- 步骤1** 在FusionInsight Manager角色管理界面创建一个HBase角色，例如“hive\_hbase\_create”，并授予创建HBase表的权限。  
在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase > HBase Scope > global”，勾选命名空间“default”的“创建”，单击“确定”保存。
- 步骤2** 在FusionInsight Manager用户管理界面创建一个“人机”用户，例如“hbase\_creates\_user”，加入“hive”组，绑定角色“hive\_hbase\_create”，用于创建Hive表和HBase表。
- 步骤3** 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，需给“hive\_hbase\_create”或“hbase\_creates\_user”配置“Create”权限，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。
- 步骤4** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤5** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤6** 执行以下命令，认证用户。

```
kinit hbase_creates_user
```

**步骤7** 执行以下命令，进入Hive客户端shell环境：

```
beeline
```

**步骤8** 执行以下命令，同时在Hive和HBase中创建表。例如创建表“thh”。

```
CREATE TABLE thh(id int, name string, country string) STORED BY  
'org.apache.hadoop.hive.hbase.HBaseStorageHandler' WITH  
SERDEPROPERTIES("hbase.columns.mapping" = "cf1:id,cf1:name,:key")  
TBLPROPERTIES ("hbase.table.name" = "thh");
```

创建好的Hive表和HBase表分别保存在Hive的数据库“default”和HBase的命名空间“default”。

**步骤9** 在FusionInsight Manager角色管理界面创建一个角色，例如“hive\_hbase\_select”，并授予查询Hive表“thh”和HBase表“thh”的权限。

1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase > HBase Scope > global > default”，勾选表“thh”的“读”，单击“确定”保存，授予HBase角色查询表的权限。
2. 编辑角色，在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase > HBase Scope > global > hbase”，勾选表“hbase:meta”的“执行”，单击“确定”保存。
3. 编辑角色，在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Hive > Hive 读写权限 > default”，勾选表“thh”的“查询”，单击“确定”保存。

**步骤10** 在FusionInsight Manager用户管理界面创建一个“人机”用户，例如“hbase\_select\_user”，加入“hive”组，绑定角色“hive\_hbase\_select”，用于查询Hive表和HBase表。

**步骤11** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤12** 执行以下命令，认证用户。

```
kinit hbase_select_user
```

**步骤13** 执行以下命令，进入Hive客户端shell环境。

```
beeline
```

**步骤14** 执行以下命令，使用Hive的HQL语句查询HBase表的数据。

```
select * from thh;
```

----结束

## 14.5 使用 Hive 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Hive客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端，例如安装目录为“/opt/hadoopclient”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。

### 使用 Hive 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 根据集群认证模式，完成Hive客户端登录。

- 安全模式，则执行以下命令，完成用户认证并登录Hive客户端。

```
kinit 组件业务用户
```

```
beeline
```

- 普通模式，则执行以下命令，登录Hive客户端，如果不指定组件业务用户，则会以当前操作系统用户登录。

```
beeline -n 组件业务用户
```

**步骤5** 使用以下命令，执行HCatalog的客户端命令。

```
hcat -e "cmd"
```

其中“cmd”必须为Hive DDL语句，如hcat -e "show tables"。

**说明**

- 若要使用HCatalog客户端，必须从服务页面选择“更多 > 下载客户端”，下载全部服务的客户端。Beeline客户端不受此限制。
- 由于权限模型不兼容，使用HCatalog客户端创建的表，在HiveServer客户端中不能访问，但可以使用WebHCat客户端访问。
- 在普通模式下使用HCatalog客户端，系统将以当前登录操作系统用户来执行DDL命令。
- 退出beeline客户端时请使用!**q**命令，不要使用“Ctrl + C”。否则会导致连接生成的临时文件无法删除，长期会累积产生大量的垃圾文件。
- 在使用beeline客户端时，如果需要在一行中输入多条语句，语句之间以“;”分隔，需要将“entireLineAsCommand”的值设置为“false”。

设置方法：如果未启动beeline，则执行**beeline --entireLineAsCommand=false**命令；如果已启动beeline，则在beeline中执行!**set entireLineAsCommand false**命令。

设置完成后，如果语句中含有不是表示语句结束的“;”，需要进行转义，例如**select concat\_ws('\;', collect\_set(col1)) from tbl**。

----结束

**Hive 客户端常用命令**

常用的Hive Beeline客户端命令如下表所示。

**表 14-8** Hive Beeline 客户端常用命令

命令	说明
set <key>=<value>	设置特定配置变量（键）的值。 <b>说明</b> 若变量名拼错，Beeline不会显示错误。
set	打印由用户或Hive覆盖的配置变量列表。
set -v	打印Hadoop和Hive的所有配置变量。
add FILE[S] <filepath> <filepath>* add JAR[S] <filepath> <filepath>* add ARCHIVE[S] <filepath> <filepath>*	将一个或多个文件、JAR文件或ARCHIVE文件添加至分布式缓存的资源列表中。
add FILE[S] <ivyurl> <ivyurl>* add JAR[S] <ivyurl> <ivyurl>* add ARCHIVE[S] <ivyurl> <ivyurl>*	使用“ivy://goup:module:version?query_string”格式的Ivy URL，将一个或多个文件、JAR文件或ARCHIVE文件添加至分布式缓存的资源列表中。
list FILE[S] list JAR[S] list ARCHIVE[S]	列出已添加至分布式缓存中的资源。

命令	说明
list FILE[S] <filepath>* list JAR[S] <filepath>* list ARCHIVE[S] <filepath>*	检查给定的资源是否已添加至分布式缓存中。
delete FILE[S] <filepath>* delete JAR[S] <filepath>* delete ARCHIVE[S] <filepath>*	从分布式缓存中删除资源。
delete FILE[S] <ivyurl> <ivyurl>* delete JAR[S] <ivyurl> <ivyurl>* delete ARCHIVE[S] <ivyurl> <ivyurl>*	从分布式缓存中删除使用<ivyurl>添加的资源。
reload	使HiveServer2发现配置参数指定路径下JAR文件的变更“hive.reloadable.aux.jars.path”（无需重启HiveServer2）。更改操作包括添加、删除或更新JAR文件。
dfs <dfs command>	执行dfs命令。
<query string>	执行Hive查询，并将结果打印到标准输出。

## 14.6 使用 HDFS Colocation 存储 Hive 表

### 操作场景

HDFS Colocation（同分布）是HDFS提供的分布控制功能，利用HDFS Colocation接口，可以将存在关联关系或者可能进行关联操作的数据存放在相同的存储节点上。Hive支持HDFS的Colocation功能，即在创建Hive表时，设置表文件分布的locator信息，当使用insert语句向该表中插入数据时会将该表的数据文件存放在相同的存储节点上（不支持其他数据导入方式），从而使后续的多表关联的数据计算更加方便和高效。表格式只支持TextFile和RCFile。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用客户端安装用户登录客户端所在节点。
- 步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，如：/opt/client。  

```
cd /opt/client
```
- 步骤3** 执行以下命令配置环境变量。  

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 若集群为安全模式，执行以下命令认证用户。

```
kinit MRS用户名
```

**步骤5** 通过HDFS接口创建<groupid>

```
hdfs colocationadmin -createGroup -groupId <groupid> -locatorIds  
<locatorid1>,<locatorid2>,<locatorid3>
```

#### 📖 说明

其中<groupid>为创建的group名称，该示例语句创建的group包含三个locator，用户可以根据需要定义locator的数量。

关于hdfs创建groupid，以及HDFS Colocation的详细介绍请参考hdfs的相关说明，这里不做赘述。

**步骤6** 执行以下命令进入Hive客户端：

```
beeline
```

**步骤7** Hive使用colocation。

假设table\_name1和table\_name2是相关联的两张表，创建两表的语句如下：

```
CREATE TABLE <[db_name.]table_name1>[(col_name data_type , ...)] [ROW  
FORMAT <row_format>] [STORED AS <file_format>]  
TBLPROPERTIES("groupId"=" <group> ","locatorId"=" <locator1>");
```

```
CREATE TABLE <[db_name.]table_name2> [(col_name data_type , ...)] [ROW  
FORMAT <row_format>] [STORED AS <file_format>]  
TBLPROPERTIES("groupId"=" <group> ","locatorId"=" <locator1>");
```

当使用insert语句分别向table\_name1和table\_name2插入数据后，table\_name1和table\_name2的数据文件就会分布在hdfs的相同存储位置上，从而方便两表进行关联操作。

----结束

## 14.7 使用 Hive 列加密功能

### 操作场景

Hive支持对表的某一列或者多列进行加密；在创建Hive表时，可以指定要加密的列和加密算法。当使用insert语句向表中插入数据时，即可实现将对应列加密。列加密只支持存储在HDFS上的TextFile和SequenceFile文件格式的表。Hive列加密不支持视图以及Hive over HBase场景。

Hive列加密机制目前支持的加密算法有两种，在建表时指定：

- AES(对应加密类名称为：org.apache.hadoop.hive.serde2.AESRewriter)
- SMS4(对应加密类名称为：org.apache.hadoop.hive.serde2.SMS4Rewriter)

#### 📖 说明

- 国密集群场景下，Hive列加密只支持创建SMS4算法的表，不支持创建AES算法类型的表。
- 将原始数据从普通Hive表导入到Hive列加密表后，在不影响其他业务情况下，建议删除普通Hive表上原始数据，因为保留一张未加密的表存在安全风险。

## 操作步骤

**步骤1** 在创建表时指定相应的加密列和加密算法：

```
create table <[db_name.]table_name> (<col_name1>  
<data_type> ,<col_name2> <data_type>,<col_name3>  
<data_type>,<col_name4> <data_type>) ROW FORMAT SERDE  
'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe' WITH  
SERDEPROPERTIES ('column.encode.columns'='<col_name2>,<col_name3>',  
'column.encode.classname'='org.apache.hadoop.hive.serde2.AESRewriter')STO  
RED AS TEXTFILE;
```

或者使用如下语句：

```
create table <[db_name.]table_name> (<col_name1>  
<data_type> ,<col_name2> <data_type>,<col_name3>  
<data_type>,<col_name4> <data_type>) ROW FORMAT SERDE  
'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe' WITH  
SERDEPROPERTIES ('column.encode.indices'='1,2',  
'column.encode.classname'='org.apache.hadoop.hive.serde2.SMS4Rewriter')  
STORED AS TEXTFILE;
```

### 📖 说明

- 使用序号指定加密列时，序号从0开始。0代表第1列，1代表第2列，依次类推。
- 创建列加密表时，表所在的目录必须是空目录。

**步骤2** 使用insert语法向设置列加密的表中导入数据。

假设test表已存在且有数据：

```
insert into table <table_name> select <col_list> from test;
```

----结束

## 14.8 自定义行分隔符

### 操作场景

通常情况下，Hive以文本文件存储的表会以回车作为其行分隔符，即在查询过程中，以回车符作为一行表数据的结束符。但某些数据文件并不是以回车分隔的规则文本格式，而是以某些特殊符号分割其规则文本。

MRS Hive支持指定不同的字符或字符组合作为Hive文本数据的行分隔符，即在创建表的时候，指定inputformat为SpecifiedDelimiterInputFormat，然后在每次查询前，都设置如下参数来指定分隔符，就可以以指定的分隔符查询表数据。

```
set hive.textinput.record.delimiter="";
```

### 📖 说明

当前版本的Hue组件，不支持导入文件到Hive表时设置多个分割符。

## 操作步骤

**步骤1** 创建表时指定inputFormat和outputFormat:

```
CREATE [TEMPORARY] [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS]
[db_name.]table_name [(col_name data_type [COMMENT col_comment], ...)]
[ROW FORMAT row_format] STORED AS inputformat
'org.apache.hadoop.hive.contrib.fileformat.SpecifiedDelimiterInputFormat'
outputformat 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
```

**步骤2** 查询之前指定配置项:

```
set hive.textinput.record.delimiter='!@!'
```

Hive会以‘!@!’为行分隔符查询数据。

----结束

## 14.9 配置跨集群互信下 Hive on HBase

两个开启Kerberos认证的互信集群中，使用Hive集群操作HBase集群，将目的端HBase集群的HBase关键配置项配置到源端Hive集群的HiveServer中。

### 前提条件

两个开启Kerberos认证的安全集群已完成跨集群互信配置。

### 跨集群配置 Hive on HBase

**步骤1** 下载HBase配置文件到本地，并解压。

1. 登录目的端HBase集群的FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase”。
2. 选择“更多 > 下载客户端”。
3. 下载HBase配置文件，客户端类型选择仅配置文件。

**步骤2** 登录源端Hive集群的FusionInsight Manager。

**步骤3** 选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”进入Hive服务配置页面，修改HiveServer角色的hive-site.xml自定义配置文件，增加HBase配置文件的如下配置项。

从已下载的HBase客户端配置文件的hbase-site.xml中，搜索并添加如下配置项及其取值到HiveServer中。

- hbase.security.authentication
- hbase.security.authorization
- hbase.zookeeper.property.clientPort
- hbase.zookeeper.quorum（域名需要转换为IP）
- hbase.regionserver.kerberos.principal
- hbase.master.kerberos.principal

**步骤4** 保存配置并重启Hive服务。

----结束

## 14.10 删除 Hive on HBase 表中的单行记录

### 操作场景

由于底层存储系统的原因，Hive并不能支持对单条表数据进行删除操作，但在Hive on HBase功能中，MRS Hive提供了对HBase表的单条数据的删除功能，通过特定的语法，Hive可以将自己的HBase表中符合条件的一条或者多条数据清除。

表 14-9 删除 Hive on HBase 表中的单行记录所需权限

集群认证模式	用户所需权限
安全模式	“SELECT”、“INSERT”和“DELETE”
普通模式	无

### 操作步骤

**步骤1** 如果要删除某张HBase表中的某些数据，可以执行HQL语句：

```
remove table <table_name> where <expression>;
```

其中<expression>规定要删除数据的筛选条件；<table\_name>为要删除数据的Hive on HBase表。

----结束

## 14.11 配置基于 HTTPS/HTTP 协议的 REST 接口

### 操作场景

WebHCat为Hive提供了对外可用的REST接口，开源社区版本默认使用HTTP协议。

MRS Hive支持使用更安全的HTTPS协议，并且可以在两种协议间自由切换。

#### 说明

安全模式支持HTTPS和HTTP协议，普通模式只支持HTTP协议。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“WebHCat（角色）> 安全”，在该界面选择“http”或者“https”，修改后重启Hive服务即可使用对应的协议。

----结束

## 14.12 配置是否禁用 Transform 功能

### 操作场景

Hive开源社区版本禁用Transform功能。

MRS Hive提供配置开关，默认为禁用Transform功能，与开源社区版本保持一致。

用户可修改配置开关，开启Transform功能，当开启Transform功能时，存在一定的安全风险。

#### 说明

只有安全模式支持禁用Transform功能，普通模式不支持该功能。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 在搜索框中输入参数名称，搜索“hive.security.transform.disallow”，修改参数值为“true”或“false”，修改后重启所有HiveServer实例。

#### 说明

- 选择“true”时，禁用Transform功能，与开源社区版本保持一致。
- 选择“false”时，开启Transform功能，存在一定的安全风险。

----结束

## 14.13 Hive 支持创建单表动态视图授权访问控制

### 操作场景

MRS中安全模式下Hive可以创建一个视图并控制用户访问权限，支持授权给不同的用户访问，又可以限定不同用户只能访问的不同数据。

在视图中，Hive可以通过获取当前客户端提交任务的用户的内置函数“current\_user()”来进行过滤，这样被授权的用户，在访问视图时，即可被限定访问对应的数据。

#### 说明

- 在普通模式下“current\_user()”函数无法区别客户端提交任务的用户，因此，当前访问控制仅对安全模式下的Hive有效。
- 如果已经在实际业务逻辑中使用了“current\_user()”函数，那么，在安全模式与普通模式互转时，需要充分评估可能的风险。

### 操作示例

- 不采用“current\_user”函数，要实现不同的用户，访问不同数据，需要创建不同的视图：
  - 将视图v1授权给用户hiveuser1，hiveuser1用户可以访问表table1中“type='hiveuser1'”的数据：

- ```
create view v1 as select * from table1 where type='hiveuser1'
```
- 将视图v2授权给用户hiveuser2，hiveuser2用户可以访问表table1中“type='hiveuser2'”的数据：

```
create view v2 as select * from table1 where type='hiveuser2'
```
  - 采用“current\_user”函数，则只需要创建一个视图：  
将视图v分别赋给用户hiveuser1、hiveuser2，当hiveuser1查询视图v时，“current\_user()”被自动转化为hiveuser1，当hiveuser2查询视图v时，“current\_user()”被自动转化为hiveuser2：

```
create view v as select * from table1 where type=current_user()
```

## 14.14 配置创建临时函数是否需要 ADMIN 权限

### 操作场景

Hive开源社区版本创建临时函数需要用户具备ADMIN权限。

MRS Hive提供配置开关，默认为创建临时函数需要ADMIN权限，与开源社区版本保持一致。

用户可修改配置开关，实现创建临时函数不需要ADMIN权限。当该选项配置成false时，存在一定的安全风险。

#### 📖 说明

安全模式支持配置创建临时函数是否需要ADMIN权限功能，而普通模式不支持该功能。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 在搜索框中输入参数名称，搜索“hive.security.temporary.function.need.admin”，修改参数值为“true”或“false”，修改后重启所有HiveServer实例。

#### 📖 说明

- 选择“true”时，创建临时函数需要ADMIN权限，与开源社区版本保持一致。
- 选择“false”时，创建临时函数不需要ADMIN权限。

----结束

## 14.15 使用 Hive 读取关系型数据库数据

### 操作场景

Hive支持创建与其他关系型数据库关联的外表。该外表可以从关联到的关系型数据库中读取数据，并与Hive的其他表进行Join操作。

目前支持使用Hive读取数据的关系型数据库如下：

- DB2
- Oracle

## 前提条件

已安装Hive客户端。

## 操作步骤

**步骤1** 以Hive客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

例如安装目录为“/opt/client”，则执行以下命令：

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 集群认证模式是否为安全模式。

- 是，执行以下命令进行用户认证：  

```
kinit Hive业务用户
```
- 否，执行[步骤5](#)。

**步骤5** 执行以下命令，将需要关联的关系型数据库驱动Jar包上传到HDFS目录下。

```
hdfs dfs -put Jar包所在目录 保存Jar包的HDFS目录
```

例如将“/opt”目录下ORACLE驱动Jar包上传到HDFS的“/tmp”目录下，则执行如下命令。

```
hdfs dfs -put /opt/ojdbc6.jar /tmp
```

**步骤6** 按照如下示例，在Hive客户端创建关联关系型数据库的外表。

## 📖 说明

```
如果是安全模式，建表的用户需要“ADMIN”权限，ADD JAR的路径请以实际路径为准。
-- 关联oracle linux6版本示例
-- 如果是安全模式，设置admin权限
set role admin;
-- 添加连接关系型数据库的驱动jar包,不同数据库有不同的驱动JAR
ADD JAR hdfs:///tmp/ojdbc6.jar;

CREATE EXTERNAL TABLE ora_test
-- hive表的列需比数据库返回结果多一列用于分页查询
(id STRING,rownum string)
STORED BY 'com.qubitproducts.hive.storage.jdbc.JdbcStorageHandler'
TBLPROPERTIES (
-- 关系型数据库类型
"qubit.sql.database.type" = "ORACLE",
-- 通过JDBC连接关系型数据库的url（不同数据库有不同的url格式）
"qubit.sql.jdbc.url" = "jdbc:oracle:thin:@//10.163.0.1:1521/mydb",
-- 关系型数据库驱动类名
"qubit.sql.jdbc.driver" = "oracle.jdbc.OracleDriver",
-- 在关系型数据库查询的sql语句,结果将返回hive表
"qubit.sql.query" = "select name from aaa",
-- hive表的列与关系型数据库表的列进行匹配（可忽略）
"qubit.sql.column.mapping" = "id=name",
-- 关系型数据库用户
"qubit.sql.dbcp.username" = "test",
-- 关系型数据库密码，命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的
history命令记录功能，避免信息泄露。
"qubit.sql.dbcp.password" = "xxx");
```

----结束

## 14.16 Hive 支持的传统关系型数据库语法

### 概述

Hive支持如下传统关系型数据库语法：

- Grouping
- EXCEPT、INTERSECT

### Grouping

语法简介：

- 当Group by语句带with rollup/cube选项时，Grouping才有意义。
- CUBE生成的结果集显示了所选列中值的所有组合的聚合。
- ROLLUP生成的结果集显示了所选列中值的某一层次结构的聚合。
- Grouping：当用CUBE或ROLLUP运算符添加行时，附加的列输出值为1；当所添加的行不是由CUBE或ROLLUP产生时，附加列值为0。

例如，Hive中有一张表“table\_test”，表结构如下所示：

```
+-----+-----+--+
| table_test.id | table_test.value |
+-----+-----+--+
1	10
1	15
2	20
2	5
```

```
| 2      | 13      |  
+-----+-----+-----+
```

执行如下语句：

```
select id,grouping(id),sum(value) from table_test group by id with rollup;
```

得到如下结果：

```
+-----+-----+-----+  
| id | groupingresult | sum |  
+-----+-----+-----+  
1	0	25
NULL	1	63
2	0	38
+-----+-----+-----+
```

## EXCEPT、INTERSECT

语法简介

- EXCEPT返回两个结果集的差（即从左查询中返回右查询没有找到的所有非重复值）。
- INTERSECT返回两个结果集的交集（即两个查询都返回的所有非重复值）。

例如，Hive中有两张表“test\_table1”、“test\_table2”。

“test\_table1”表结构如下所示：

```
+-----+-----+  
| test_table1.id |  
+-----+-----+  
| 1              |  
| 2              |  
| 3              |  
| 4              |  
+-----+-----+
```

“test\_table2”表结构如下所示：

```
+-----+-----+  
| test_table2.id |  
+-----+-----+  
| 2              |  
| 3              |  
| 4              |  
| 5              |  
+-----+-----+
```

- 执行如下的EXCEPT语句：

```
select id from test_table1 except select id from test_table2;
```

显示如下结果：

```
+-----+-----+  
| _alias_0.id |  
+-----+-----+  
| 1           |  
+-----+-----+
```

- 执行INTERSECT语句：

```
select id from test_table1 intersect select id from test_table2;
```

显示如下结果：

```
+-----+-----+  
| _alias_0.id |  
+-----+-----+
```

```
2	
3	
4	
+---+---+
```

## 14.17 创建 Hive 用户自定义函数

当Hive的内置函数不能满足需要时，可以通过编写用户自定义函数UDF（User-Defined Functions）插入自己的处理代码并在查询中使用它们。

按实现方式，UDF分如下分类：

- 普通的UDF，用于操作单个数据行，且产生一个数据行作为输出。
- 用户定义聚集函数UDAF（User-Defined Aggregating Functions），用于接受多个输入数据行，并产生一个输出数据行。
- 用户定义表生成函数UDTF（User-Defined Table-Generating Functions），用于操作单个输入行，产生多个输出行。

按使用方法，UDF有如下分类：

- 临时函数，只能在当前会话使用，重启会话后需要重新创建。
- 永久函数，可以在多个会话中使用，不需要每次创建。

### 📖 说明

用户自定义函数需要用户控制函数中变量的内存、线程等资源的占用，如果控制不当可能会导致内存溢出、CPU使用高等问题。

下面以编写一个AddDoublesUDF为例，说明UDF的编写和使用方法。

## 功能介绍

AddDoublesUDF主要用来对两个及多个浮点数进行相加，在该样例中可以掌握如何编写和使用UDF。

### 📖 说明

- 一个普通UDF必须继承自“org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDF”。
- 一个普通UDF必须至少实现一个evaluate()方法，evaluate函数支持重载。
- 开发自定义函数需要在工程中添加“hive-exec-\*.jar”依赖包，可从Hive服务的安装目录下获取，例如在“\${BIGDATA\_HOME}/components/FusionInsight\_HD\_\*/Hive/disaster/plugin/lib/”目录下获取。

## 样例代码

以下为UDF示例代码：

其中，xxx通常为程序开发的组织名称。

```
package com.xxx.bigdata.hive.example.udf;
import org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDF;

public class AddDoublesUDF extends UDF {
    public Double evaluate(Double... a) {
        Double total = 0.0;
        // 处理逻辑部分
        for (int i = 0; i < a.length; i++)
            if (a[i] != null)
```

```
total += a[i];
return total;
}
}
```

## 如何使用

**步骤1** 在客户端安装节点，把以上程序打包成AddDoublesUDF.jar，并上传到HDFS指定目录下（例如“/user/hive\_examples\_jars”）。

创建函数的用户与使用函数的用户都需要具有该文件的可读权限。

示例语句：

```
hdfs dfs -put ./hive_examples_jars /user/hive_examples_jars
```

```
hdfs dfs -chmod 777 /user/hive_examples_jars
```

**步骤2** 判断集群的认证模式。

- 安全模式，需要使用一个具有Hive管理权限的用户登录beeline客户端，执行如下命令：

```
kinit Hive业务用户
```

```
beeline
```

```
set role admin;
```

- 普通模式，执行如下命令：

```
beeline -n Hive业务用户
```

**步骤3** 在Hive Server中定义该函数，以下语句用于创建永久函数：

```
CREATE FUNCTION addDoubles AS
'com.xxx.bigdata.hive.example.udf.AddDoublesUDF' using jar 'hdfs://hacluster/
user/hive_examples_jars/AddDoublesUDF.jar';
```

其中*addDoubles*是该函数的别名，用于SELECT查询中使用；xxx通常为程序开发的组织名称。

以下语句用于创建临时函数：

```
CREATE TEMPORARY FUNCTION addDoubles AS
'com.xxx.bigdata.hive.example.udf.AddDoublesUDF' using jar 'hdfs://hacluster/
user/hive_examples_jars/AddDoublesUDF.jar';
```

- *addDoubles*是该函数的别名，用于SELECT查询中使用。
- 关键字TEMPORARY说明该函数只在当前这个Hive Server的会话过程中定义使用。

**步骤4** 在Hive Server中使用该函数，执行SQL语句：

```
SELECT addDoubles(1,2,3);
```

### 📖 说明

若重新连接客户端再使用函数出现[Error 10011]的错误，可执行**reload function;**命令后再使用该函数。

**步骤5** 在Hive Server中删除该函数，执行SQL语句：

```
DROP FUNCTION addDoubles;
```

```
----结束
```

## 扩展应用

无

## 14.18 beeline 可靠性增强特性介绍

### 操作场景

- 在批处理任务运行过程中，beeline客户端由于网络异常等问题断线时，Hive能支持beeline在断线前已经提交的任务继续运行。当再次运行该批处理任务时，已经提交过的任务不再重新执行，直接从下一个任务开始执行。
- 在批处理任务运行过程中，HiveServer服务由于某些原因导致宕机时，Hive能支持当再次运行该批处理任务时，已经成功执行完成的任务不再重新执行，直接从HiveServer2宕机时正在运行的任务开始运行。

### 操作示例

1. beeline启动断线重连功能。  
示例：  
beeline -e "\${SQL}" --hivevar batchid=xxxxx
2. beeline kill正在运行的任务。  
示例：  
beeline -e "" --hivevar batchid=xxxxx --hivevar kill=true
3. 登录beeline客户端，启动断线重连机制。  
登录beeline客户端后，执行“set hivevar:batchid=xxxx”

 说明

使用说明：

- 其中“xxxx”表示每一次通过beeline提交任务的批次号，通过该批次号，可以识别出先提交的任务。如果提交任务时不带批次号，该特性功能不会启用。“xxxx”的值是执行任务时指定的，如下所示，“xxxx”值为“012345678901”：

```
beeline -f hdfs://hacluster/user/hive/table.sql --hivevar batchid=012345678901
```

- 如果运行的SQL脚本依赖数据的失效性，建议不启用断点重连机制，或者每次运行时使用新的batchid。因为重复执行时，可能由于某些SQL语句已经执行过了不再重新执行，导致获取到过期的数据。
- 如果SQL脚本中使用了一些内置时间函数，建议不启用断点重连机制，或者每次运行时使用新的batchid，理由同上。
- 一个SQL脚本里面会包含一个或多个子任务。如果SQL脚本中存在先创建再删除临时表的逻辑，建议将删除临时表的逻辑放到脚本的最后。假定删除临时表子任务的后续子任务执行失败，并且删除临时表的子任务之前的子任务用到了该临时表；当下一次以相同batchid执行该SQL脚本时，因为临时表在上一次执行时已被删除，则会导致删除临时表的子任务之前用到该临时表的子任务（不包括创建该临时表的子任务，因为上一次已经执行成功，本次不会再执行，仅可编译）编译失败。这种情况下，建议使用新的batchid执行脚本。

参数说明：

- zk.cleanup.finished.job.interval：执行清理任务的间隔时间，默认隔60s执行一次。
- zk.cleanup.finished.job.outdated.threshold：节点的过期时间，每个批次的任务都会生成对应节点，从当前批次任务的结束时间开始算，如果超过60分钟，则表示已经过期了，那么就清除节点。
- batch.job.max.retry.count：单批次任务的最大重试次数，当单批次的任务失败重试次数超过这个值，就会删除该任务记录，下次运行时将从头开始运行，默认是10次。
- beeline.reconnect.zk.path：存储任务执行进度的根节点，Hive服务默认是/beeline。

## 14.19 具备表 select 权限可用 show create table 查看表结构

### 操作场景

此功能适用于Hive，Spark。

开启此功能后，使用Hive建表时，其他用户被授予select权限后，可通过**show create table**查看表结构。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.allow.show.create.table.in.select.nogrant”，“值”为“true”，修改后重启所有Hive实例。

**步骤3** 是否需要在Spark客户端中启用此功能？

- 是，重新下载并安装Spark客户端。
- 否，操作结束。

----结束

## 14.20 Hive 写目录旧数据进回收站

### 操作场景

此功能适用于Hive组件。

开启此功能后，执行写目录：`insert overwrite directory "/path1" ...`，写成功之后，会将旧数据移除到回收站，并且同时限制该目录不能为Hive元数据库中已经存在的数据库路径。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.overwrite.directory.move.trash”，“值”为“true”，修改后重启所有Hive实例。

----结束

## 14.21 Hive 能给一个不存在的目录插入数据

### 操作场景

此功能适用于Hive组件。

开启此功能后，在执行写目录：`insert overwrite directory "/path1/path2/path3" ...`时，其中“/path1/path2”目录权限为700且属主为当前用户，“path3”目录不存在，会自动创建“path3”目录，并写数据成功。

上述功能，在Hive参数“hive.server2.enable.doAs”为“true”时已经支持，本次增加当“hive.server2.enable.doAs”为“false”时的功能支持。

#### 说明

本功能参数调整与[Hive写目录旧数据进回收站](#)添加的自定义参数相同。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.overwrite.directory.move.trash”，“值”为“true”，修改后重启所有Hive实例。

----结束

## 14.22 限定仅 Hive 管理员用户能创建库和在 default 库建表

### 操作场景

此功能适用于Hive，Spark。

开启此功能后，仅有Hive管理员可以创建库和在default库中建表，其他用户需通过Hive管理员授权才可使用库。

#### 📖 说明

- 开启本功能之后，会限制普通用户新建库和在default库新建表。请充分考虑实际应用场景，再决定是否作出调整。
- 因为对执行用户做了限制，使用非管理员用户执行建库、表脚本迁移、重建元数据操作时需要特别注意，防止错误。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.allow.only.admin.create”，“值”为“true”，修改后重启所有Hive实例。

**步骤3** 是否需要在Spark客户端中启用此功能？

- 是，执行**步骤4**。
- 否，操作结束。

**步骤4** 选择“SparkResource > 自定义”和“JDBCServer > 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.allow.only.admin.create”，“值”为“true”，修改后重启所有Spark实例。

**步骤5** 重新下载并安装Spark客户端。

----结束

## 14.23 限定创建 Hive 内部表不能指定 location

### 操作场景

此功能适用于Hive，Spark。

开启此功能后，在创建Hive内部表时，不能指定location。即表创建成功之后，表的location路径会被创建在当前默认warehouse目录下，不能被指定到其他目录。如果创建内部表时指定location，则创建失败。

#### 📖 说明

开启本功能之后，创建Hive内部表不能执行location。因为对建表语句做了限制，如果数据库中已存在建表时指向非当前默认warehouse目录的表，在执行建库、表脚本迁移、重建元数据操作时需要特别注意，防止错误。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.internaltable.notallowlocation”，“值”为“true”，修改后重启所有Hive实例。

**步骤2** 是否需要在Spark客户端中启用此功能？

- 是，重新下载并安装Spark客户端。

- 否，操作结束。

----结束

## 14.24 允许在只读权限的目录建外表

### 操作场景

此功能适用于Hive，Spark。

开启此功能后，允许有目录读权限和执行权限的用户和用户组创建外部表，而不必检查用户是否为该目录的属主，并且禁止外表的location目录在当前默认warehouse目录下。同时在外表授权时，禁止更改其location目录对应的权限。

#### 说明

开启本功能之后，外表功能变化大。请充分考虑实际应用场景，再决定是否作出调整。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“hive-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.restrict.create.grant.external.table”，“值”为“true”。

**步骤3** 选择“MetaStore（角色）> 自定义”，对参数文件“hivemetastore-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.restrict.create.grant.external.table”，“值”为“true”，修改后重启所有Hive实例。

**步骤4** 是否需要在Spark客户端中启用此功能？

- 是，重新下载并安装Spark客户端。
- 否，操作结束。

----结束

## 14.25 Hive 支持授权超过 32 个角色

### 操作场景

此功能适用于Hive。

因为操作系统用户组个数限制，导致Hive不能创建超过32个角色，开启此功能后，Hive将支持创建超过32个角色。

### 📖 说明

- 开启本功能并对表库等授权后，对表库目录具有相同权限的角色将会用“|”合并。查询acl权限时，将显示合并后的结果，与开启该功能前的显示会有区别。此操作不可逆，请充分考虑实际应用场景，再决定是否作出调整。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，需基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。
- 开启此功能后，包括owner在内默认最大可支持512个角色，由MetaStore自定义参数“hive.supports.roles.max”控制，可考虑实际应用场景进行修改。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“MetaStore（角色）> 自定义”，对参数文件“hivemetastore-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.supports.over.32.roles”，“值”为“true”，修改后重启所有MetaStore实例。

----结束

## 14.26 Hive 任务支持限定最大 map 数

### 操作场景

- 此功能适用于Hive。
- 此功能用于从服务端限定Hive任务的最大map数，避免HiveServer服务过载而引发的性能问题。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 选择“MetaStore（角色）> 自定义”，对参数文件“hivemetastore-site.xml”添加自定义参数，设置“名称”为“hive.mapreduce.per.task.max.splits”，“值”为具体设定值，一般尽量设置大，修改后重启所有Hive实例。

----结束

## 14.27 HiveServer 租约隔离使用

### 操作场景

- 此功能适用于Hive。
- 开启此功能可以限定指定用户访问指定节点上的HiveServer服务，实现对用户访问HiveServer服务的资源隔离。

### 操作步骤

以对用户hiveuser设置租约隔离为例，选取Hive当前已有的或者新添加一个或者多个实例，此处选择已有的HiveServer实例：

- 步骤1 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Hive > HiveServer”。
- 步骤3 在HiveServer列表里选择设置租约隔离的HiveServer，选择“HiveServer > 实例配置 > 全部配置”。
- 步骤4 在“全部配置”界面的右上角搜索“hive.server2.zookeeper.namespace”，“值”为具体设定值，比如为hiveserver2\_zk。
- 步骤5 单击“保存”，在弹出对话框单击“确定”。
- 步骤6 选择“集群 > 服务 > Hive”，选择“更多 > 重启服务”，输入密码开始重启服务。
- 步骤7 使用beeline -u 的方式登录客户端，执行以下命令：

```
beeline -u
"jdbc:hive2://10.5.159.13:2181/;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperName
space=hiveserver2_zk;sasl.qop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=hive/
hadoop.<系统域名>@<系统域名>"
```

执行命令时将“10.5.159.13”替换为任意一个ZooKeeper实例的IP地址，查找方式为“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”。

“zooKeeperNamespace=”后面的“hiveserver2\_zk”为步骤4中参数“hive.server2.zookeeper.namespace”设置的具体设定值。

结果将只会登录到被设置租约隔离的HiveServer。

#### 📖 说明

- 开启本功能后，必须在登录时使用以上命令才可以访问这个被设置租约隔离的HiveServer。如果直接使用beeline命令登录客户端，将只会访问其他没有被设置租约隔离的HiveServer。
- 用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。“hive/hadoop.<系统域名>”为用户名，用户名所包含的系统域名所有字母为小写。

----结束

## 14.28 Hive 支持 MetaStore 根据组件隔离

### 操作场景

此功能用于限制集群内组件连接指定的Hive MetaStore实例，组件默认可连接所有MetaStore实例。

目前集群中支持连接MetaStore的组件有HetuEngine、Hive、Loader、Metadata、Spark、Flink，此功能适用于限制各组件服务端连接的MetaStore实例，支持在MetaStore中统一分配。

### 📖 说明

- 此功能仅限制各组件服务端访问的MetaStore实例，元数据未隔离。
- 暂不支持Flink，Flink任务均使用客户端配置，仍可连接所有MetaStore实例，不支持统一配置。
- 使用spark-sql执行任务时客户端直接连接MetaStore，隔离后需要更新客户端才可生效。
- 此功能仅支持同集群内隔离，HetuEngine不同集群部署的场景不支持统一配置，需要修改HetuEngine配置实现连接指定的MetaStore实例。
- 配置隔离时，考虑可用性，建议组件最少配置两个MetaStore实例。

## 前提条件

集群已安装Hive服务，且服务运行正常。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”，搜索配置项“HIVE\_METASTORE\_URI”。

**步骤2** 其中“HIVE\_METASTORE\_URI\_DEFAULT”配置项的值即为所有MetaStore实例的URI连接串。

| 参数                          | 值   | 描述   | 参数文件              |
|-----------------------------|---|--|-------------------|
| Hive->Hive Server           |   |  |                   |
| hive.metastore.url          | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接的远端MetaStore地址。                    | hive-site.xml     |
| Hive->Meta Store            |   |  |                   |
| HIVE_METASTORE_URI_DEFAULT  | <input type="text" value="th://192.168.42.14.21088"/> | » 【说明】连接MetaStore的URI默认配置，包括所有MetaStore节点。 | ENV_VARS          |
| HIVE_METASTORE_URI_HETU     | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供HetuEngine使...    | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_HIVE     | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Hive使用，默...       | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_LOADER   | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Loader使用，...      | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_METADATA | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Metadata使用...     | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_SPARK    | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Spark使用，默...      | Common properties |

**步骤3** 需要配置组件连接指定MetaStore时，复制**步骤2**中的参数值，按组件名称修改对应配置项，保存后重启对应组件。

以Spark为例，限制Spark仅可连接Hive服务中两个MetaStore实例。

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”，搜索配置项“HIVE\_METASTORE\_URI”。
2. 复制“HIVE\_METASTORE\_URI\_DEFAULT”的默认配置到Spark的URI配置项，若Spark仅需要连接两个MetaStore实例，则根据需要仅保留两个节点信息（具体以实际为准），单击“保存”。

| Hive->Meta Store            |   |  |                   |
|-----------------------------|---|--|-------------------|
| HIVE_METASTORE_URI_DEFAULT  | <input type="text" value="th://192.168.42.14.21088"/> | » 【说明】连接MetaStore的URI默认配置，包括所有MetaStore节点。 | ENV_VARS          |
| HIVE_METASTORE_URI_HETU     | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供HetuEngine使...    | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_HIVE     | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Hive使用，默...       | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_LOADER   | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Loader使用，...      | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_METADATA | <input type="text" value="\$HIVE_METASTORE_U"/>       | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Metadata使用...     | Common properties |
| HIVE_METASTORE_URI_SPARK    | <input type="text" value="th://192.168.42.14.21088"/> | » 【说明】连接MetaStore的URI配置，供Spark使用，默...      | Common properties |

3. 选择“集群 > 服务 > Spark > 实例”，勾选配置过期的实例，选择“更多 > 重启实例”，在弹出对话框输入密码，单击“确定”，重启实例。

----结束

## 14.29 切换 Hive 执行引擎为 Tez

### 操作场景

Hive支持使用Tez引擎处理数据计算任务，用户在执行任务前可手动切换执行引擎为Tez。

### 前提条件

集群已安装Yarn服务的TimelineServer角色，且角色运行正常。

### 客户端切换执行引擎为 Tez

**步骤1** 安装并登录Hive客户端，具体操作请参考[使用Hive客户端](#)。

**步骤2** 执行以下命令切换引擎：

```
set hive.execution.engine=tez;
```

#### 📖 说明

- 如果需要指定Yarn运行队列，可以在客户端执行`set tez.queue.name=default`命令指定运行队列。

**步骤3** 提交并执行Tez任务。

**步骤4** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Tez > TezUI（主机名称）”，在TezUI界面查看任务执行情况。

----结束

### 切换 Hive 服务默认执行引擎为 Tez

**步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作的集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > HiveServer（角色）”，搜索“hive.execution.engine”参数。

**步骤2** 将“hive.execution.engine”参数设置为“tez”。

**步骤3** 单击“保存”在弹出窗口单击“确定”。

**步骤4** 选择“概览 > 更多 > 重启服务”，重启Hive服务，输入密码开始重启服务。

**步骤5** 安装并登录Hive客户端，具体操作请参考[使用Hive客户端](#)。

**步骤6** 提交并执行Tez任务。

**步骤7** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 待操作的集群 > 服务 > Tez > TezUI（主机名称）”，跳转TezUI界面查看任务执行情况。

----结束

## 14.30 Hive 支持读取 Hudi 表

### Hudi 表对应的 Hive 外部表介绍

Hudi源表对应一份HDFS的数据，通过Spark组件、Flink组件或者Hudi客户端，可以将Hudi表的数据映射为Hive外部表，基于该外部表，Hive可以方便地进行实时视图查询、读优化视图查询以及增量视图查询。

#### 📖 说明

- 根据Hudi源表的类型的不同，提供不同的视图查询：
  - Hudi源表类型为Copy On Write时，可以映射为Hive的一张外部表，该表可以提供实时视图查询以及增量视图查询。
  - Hudi源表类型为Merge On Read时，可以映射为Hive的两张外部表（ro表和rt表），ro表提供读优化视图查询，rt表提供实时视图查询以及增量视图查询。
- 不能对Hudi表映射的Hive外部表做增删改操作（即insert、update、delete、load、merge、alter、msck），只支持查询操作（select）。
- 表授权：不支持修改类权限（update、Alter、write、All）。
- 备份与恢复：由于ro表和rt表均由同一个hudi源表映射的，备份其中一张表，另一张也会跟着备份，恢复也是同时恢复的，因此只需备份其中一张表即可。
- 组件版本：
  - Hive: FusionInsight\_HD\_8.3.1, Hive内核版本3.1.0。
  - Spark: FusionInsight\_Spark\_8.3.1, Hudi内核版本: 0.11.0。

### 创建 Hudi 表对应的 Hive 外部表

Hudi表数据在入湖的时候一般会同步到Hive外部表，此时在Beeline中可以直接查询到对应的Hive外部表，若没有同步到Hive外部表，则可以通过Hudi客户端工具run\_hive\_sync\_tool.sh手动同步。

### 查询 Hudi 表对应的 Hive 外部表

#### 操作前提

使用Hive对Hudi表进行增量查询前，需要设置表14-10的3个参数，这3个参数是表级别的参数，每个hudi源表都对应3个参数，其中hudisourcetablename代表Hudi源表的表名（注意不是Hive外部表的表名）。

表 14-10 参数说明

| 参数名                                     | 默认值 | 描述   |
|---|-----|--|
| hoodie.hudisourcetablename.consume.mode | 无   | Hudi表的查询模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 增量查询: INCREMENTAL</li><li>• 非增量查询: 不设置或者设为SNAPSHOT</li></ul> |

| 参数名  | 默认值 | 描述   |
|--|-----|--|
| hoodie.hudisourcetablename.consume.start.timestamp | 无   | Hudi表增量查询的起始时间。 <ul style="list-style-type: none"><li>增量查询：增量查询的起始时间</li><li>非增量查询：不设置</li></ul>   |
| hoodie.hudisourcetablename.consume.max.commits     | 无   | Hudi表增量查询基于hoodie.hudisourcetablename.consume.start.timestamp之后commit的次数。 <ul style="list-style-type: none"><li>增量查询：提交次数，如设置为3时，代表增量查询从指定的起始时间之后commit 3次的数据，设为-1时，增量查询从指定的起始时间之后提交的所有数据。</li><li>非增量查询：不设置</li></ul> |

### Copy On Write类型Hudi表查询

例如：cow类型Hudi源表的表名为hudicow，映射为Hive外部表的表名为hudicow。

- cow表实时视图查询：  
**Select \* from hudicow;**
- cow表增量查询：需要根据Hudi源表的表名设置3个增量查询参数，且增量查询语句的where子句必须包含 “`\_hoodie\_commit\_time`>'xxx'”，其中的xxx为 “hoodie.hudisourcetablename.consume.start.timestamp” 增量参数的值：  
**set hoodie.hudicow.consume.mode= INCREMENTAL;**  
**set hoodie.hudicow.consume.max.commits=3;**  
**set hoodie.hudicow.consume.start.timestamp= 20200427114546;**  
**select count(\*) from hudicow where**  
**`\_hoodie\_commit\_time`>'20200427114546';**

### Merge On Read类型Hudi表的查询

例如：mor类型Hudi源表的表名为hudimor，映射为两张Hive外部表hudimor\_ro（ro表）和hudimor\_rt（rt表）。

- ro表提供读读优化视图查询：  
**Select \* from hudicow\_ro;**
- rt的实时视图查询：  
**Select \* from hudicow\_rt;**
- rt表的增量查询：需要根据Hudi源表的表名设置3个增量查询参数，且增量查询语句的where子句必须包含 “`\_hoodie\_commit\_time`>'xxx'”，其中的xxx为 “hoodie.hudisourcetablename.consume.start.timestamp” 增量参数的值：  
**set hoodie.hudimor.consume.mode=INCREMENTAL;**  
**set hoodie.hudimor.consume.max.commits=-1;**  
**set hoodie.hudimor.consume.start.timestamp=20210207144611;**

```
select * from hudimor_rt where
`_hoodie_commit_time`>'20210207144611';
```

#### 📖 说明

`set hoodie.hudisourcetablename.consume.mode=INCREMENTAL;`仅用于该表的增量查询模式，若要对表切换为其他查询模式，应设置`set hoodie.hudisourcetablename.consume.mode=SNAPSHOT;`。

## 查询 Hudi 的 Schema 演进表对应的 Hive 外部表

如果该Hudi表为Schema演进表（表的字段执行过修改），则Hive查询该表还需额外设置一个参数：`set hive.exec.schema.evolution=true;`

以cow表实时视图的查询举例，其他各个视图的查询都要额外添加该参数：

- cow表实时视图查询：

```
set hive.exec.schema.evolution=true;
select * from hudicow;
```

## 14.31 Hive 支持分区元数据冷热存储

### 分区元数据冷热存储介绍

- 为了减轻元数据库压力，将长时间未使用过的指定范围的分区相关元数据移动到备份表，这一过程称为分区数据冻结，移动的分区数据称为冷分区，未冻结的分区称为热分区，存在冷分区的表称为冻结表。将被冻结的数据重新移回原元数据表，这一过程称为分区数据解冻。
- 一个分区从热分区变成冷分区，仅仅是在元数据中进行标识，其HDFS业务侧分区路径、数据文件内容并未发生变化。

### 冻结分区

支持创建表的用户按照条件过滤的方式对一个或多个分区进行冻结，格式为：`freeze partitions 数据库名称.表名称 where 分区过滤条件`

例如：

```
freeze partitions testdb.test where year <= 2021;
freeze partitions testdb.test where year<=2021 and month <= 5;
freeze partitions testdb.test where year<=2021 and month <= 5 and day <= 27;
```

### 解冻分区

支持创建表的用户按照条件过滤的方式对一个或多个分区进行解冻，格式为`unfreeze partitions 数据库名称.表名称 where 分区过滤条件`，如：

```
unfreeze partitions testdb.test where year <= 2021;
unfreeze partitions testdb.test where year<=2021 and month <= 5;
unfreeze partitions testdb.test where year<=2021 and month <= 5 and day <= 27;
```

### 查询含有冻结数据的表

- 查询当前数据库下的所有冻结表：

```
show frozen tables;
```

- 查询dbname数据库下的所有冻结表：  
**show frozen tables in dbname;**

## 查询冻结表的冻结分区

查询冷分区：

**show frozen partitions table;**

### 📖 说明

- 默认元数据库冻结分区类型只支持int、string、varchar、date、timestamp类型。
- 外置元数据库只支持Postgres数据库，且冻结分区类型只支持int、string、varchar、timestamp类型。
- 对冻结后的表进行Msck元数据修复时，需要先解冻数据。如果对冻结表进行过备份后恢复操作，则可以直接执行Msck元数据修复操作，且解冻只能通过**msck repair**命令进行操作。
- 对冻结后的分区进行rename时，需要先解冻数据，否则会提示分区不存在。
- 删除存在冻结数据的表时，被冻结的数据会同步删除。
- 删除存在冻结数据的分区时，被冻结的分区信息不会被删除，HDFS业务数据也不会被删除。
- select查询数据时，会自动添加排查冷分区数据的过滤条件，查询结果将不包含冷分区的数据。
- show partitions table查询表下的分区数据时，查询结果将不包含冷分区，可通过show frozen partitions table进行冷分区查询。

## 14.32 Hive 支持 ZSTD 压缩格式

ZSTD（全称为Zstandard）是一种开源的无损数据压缩算法，其压缩性能和压缩比均优于当前Hadoop支持的其他压缩格式，本特性使得Hive支持ZSTD压缩格式的表。Hive支持基于ZSTD压缩的存储格式有常见的ORC，RCFile，TextFile，JsonFile，Parquet，Sequence，CSV。

ZSTD压缩格式的建表方式如下：

- ORC存储格式建表时可指定TBLPROPERTIES("orc.compress"="zstd")：  
**create table tab\_1(...) stored as orc  
TBLPROPERTIES("orc.compress"="zstd");**
- Parquet存储格式建表可指定TBLPROPERTIES("parquet.compression"="zstd")：  
**create table tab\_2(...) stored as parquet  
TBLPROPERTIES("parquet.compression"="zstd");**
- 其他格式或通用格式建表可执行设置参数指定compress.codec为“org.apache.hadoop.io.compress.ZStandardCodec”：  
**set hive.exec.compress.output=true;  
set mapreduce.map.output.compress=true;  
set  
mapreduce.map.output.compress.codec=org.apache.hadoop.io.compress.Z  
StandardCodec;  
set mapreduce.output.fileoutputformat.compress=true;**

```
set
mapreduce.output.fileoutputformat.compress.codec=org.apache.hadoop.i
o.compress.ZStandardCodec;
set hive.exec.compress.intermediate=true;
create table tab_3(...) stored as textfile;
```

#### 📖 说明

- ZSTD压缩格式的表和其他普通压缩表的SQL操作没有区别，可支持正常的增删查及聚合类SQL操作。
- 若需要为创建的Parquet格式的表设置默认的压缩格式为ZSTD，可在Hive Beeline客户端执行以下命令：

```
set hive.parquet.default.compression.codec=zstd;
该命令只在当前会话中生效。
```

## 14.33 Hive 异常文件定位定界工具

### 操作场景

- 由于某些异常操作或者磁盘损坏等原因导致Hive存储的数据文件出现异常，异常的数据文件会导致任务运行失败或者数据结果不正确。
- 该工具用于对常见的非文本类的数据文件格式进行异常排查。

### 操作步骤

1. 使用omm用户登录安装了Hive服务的节点，执行以下命令进入Hive安装目录。  

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_*/install/FusionInsight-Hive-*/hive-*/bin
```
2. Hive异常文件定位定界工具使用方式如下：  

```
sh hive_parser_file.sh [--help] <filetype> <command> <input-file|input-directory>
```

相关参数说明如表14-11所示：

注意：一次只能运行一个command。

表 14-11 参数说明

| 参数       | 描述  | 说明   |
|----------|---|--|
| filetype | 指定当前工具要解析哪种格式的数据文件，目前仅支持orc、rc（RCFile）、parquet三种格式。 | rc格式目前只支持查看数据。                             |
| -c       | 打印当前元信息中列的信息。                                       | 列信息包含类名、类型、序号。                             |
| -d       | 打印数据文件中的数据，可通过“limit=x”限制数据量。                       | 数据为当前指定的数据文件内容，通过limit限制数据量时一次只能指定一个数据量大小。 |
| -t       | 打印写入数据的时区。  | 打印此文件写入时区。                                 |

| 参数              | 描述                       | 说明  |
|-----------------|--------------------------|---|
| -h              | 使用帮助格式化说明。               | 帮助。   |
| -m              | 各存储格式的统计信息输出。            | 各存储格式不一样，例如orc会打印含strip、块大小等统计信息。   |
| -a              | 完整信息详情打印输出。              | 输出完整信息详情，包含以上参数内容。  |
| input-file      | 输入数据文件。                  | 指定输入的文件或者输入的目录，输入的目录中如果存在当前格式则解析，如果不存在则跳过。可以指定本地文件或者目录，也可以指定HDFS/OBS文件或者目录。 |
| input-directory | 输入数据文件所在的目录，子文件多个的情况下使用。 |   |

### 3. 应用举例：

```
sh hive_parser_file.sh orc -d limit=100 hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/orc_test
```

如果不带类似“hdfs://hacluster”的文件存储前缀，默认读取本地文件。

## 14.34 使用 ZSTD\_JNI 压缩算法压缩 Hive ORC 表

### 操作场景

ZSTD\_JNI是ZSTD压缩算法的native实现，相较于ZSTD而言，压缩读写效率和压缩率更优些，并允许用户设置压缩级别，以及对特定格式的数据列指定压缩方式。

目前仅ORC格式的表支持ZSTD\_JNI压缩方式，而普通的ZSTD压缩算法支持全量存储格式而不仅限于ORC，所以建议用户对数据压缩有要求的场景下再使用此特性。

### 操作示例

**步骤1** 以Hive客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，例如安装目录为“/opt/client”，请用户根据实际情况修改。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 集群认证模式是否为安全模式。

- 是，执行以下命令进行用户认证，然后执行**步骤5**。  

```
kinit Hive业务用户
```
- 否，执行**步骤5**。

**步骤5** 执行以下命令登录Hive客户端。

```
beeline
```

**步骤6** ZSTD\_JNI压缩格式的建表方式如下：

- 使用此压缩算法时，只需在创建ORC表时指定表属性参数“orc.compress”为ZSTD\_JNI即可，如：

```
create table tab_1(...) stored as orc
TBLPROPERTIES("orc.compress"="ZSTD_JNI");
```

- ZSTD\_JNI的压缩级别的取值范围为1~19，数值越高压缩比越高，相对压缩读写速率会变慢；数值越低压缩比越低，相对读写速率会变快，缺省默认值为“6”。建表时设置表属性参数“orc.global.compress.level”即可，如：

```
create table tab_1(...) stored as orc
TBLPROPERTIES("orc.compress"="ZSTD_JNI",
'orc.global.compress.level'='3');
```

- 用户可以对特定的数据格式列指定压缩，可对业务数据进一步压缩。当前识别的特定格式数据包括：Json数据列、BASE64数据列、时间戳数据列和UUID数据列。建表时设置表属性参数“orc.column.compress”即可。

例如，以下示例指定了压缩格式为ZSTD\_JNI，压缩列f2为json格式的数据，f3为BASE64格式的数据，f4为时间戳格式的数据，f5为UUID格式的数据：

```
create table test_orc_zstd_jni(f1 int, f2 string, f3 string, f4 string, f5
string) stored as orc
TBLPROPERTIES('orc.compress'='ZSTD_JNI',
'orc.column.compress'=[{"type":"cjson","columns":"f2"},
{"type":"base64","columns":"f3"},{"type":"gorilla","columns":{"format":
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS", "columns": "f4"}},
{"type":"uuid","columns":"f5"}]);
```

用户可根据实际情况按照对应格式插入数据即可实现进一步压缩的效果。

----结束

## 14.35 HiveMetaStore 客户端连接支持负载均衡

### 操作场景

Hive的MetaStore客户端连接支持负载均衡，即可通过服务端在ZooKeeper记录的连接数，选择连接最少的节点进行连接，防止大业务场景下造成某个MetaStore高负载，其他MetaStore空闲情况，开启此功能不影响原有连接方式。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 在搜索框中搜索参数“hive.metastore-ext.balance.connection.enable”，修改该参数值为“true”。
- 步骤3** 单击“保存”，保存配置。
- 步骤4** 配置保存成功后，单击“实例”，勾选所有实例，选择“更多 > 重启实例”，在弹出对话框输入密码，单击“确定”，重启所有Hive实例。
- 步骤5** 对于其他连接MetaStore的组件，还需要添加“hive.metastore-ext.balance.connection.enable”参数，值为“true”。

以Spark为例：

1. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”。
2. 搜索“自定义”，在所有的“hive-site.xml”参数文件中新增名称为“hive.metastore-ext.balance.connection.enable”，值为“true”的自定义参数，单击“保存”，保存配置。
3. 配置保存成功后，单击“实例”，勾选配置过期的实例，选择“更多 > 重启实例”，在弹出对话框输入密码，单击“确定”，重启配置过期的实例。

----结束

## 14.36 Hive 数据导入导出

### 14.36.1 Hive 表/分区数据导入导出

#### 操作场景

在大数据应用场景中，往往存在将Hive中的数据表迁移到另一个集群上，使用Hive的导入导出命令可以实现表级别数据迁移，即可使用Export命令将源集群的Hive表导出到目标集群的HDFS中，再在目标集群使用Import命令将导出的数据导入到相应的Hive表中。

#### 说明

Hive表导入导出功能目前不支持对加密表、HBase外部表、Hudi表、视图表、物化视图表进行导入导出操作。

#### 前提条件

- 如果是跨集群对Hive表或分区数据进行导入导出，且目标集群和源集群都开启了Kerberos认证，需配置跨集群互信。
- 若使用Import/Export命令导入导出其他用户创建的表或分区，需要授予用户对应表的权限：
  - 集群未启用Ranger鉴权，需登录FusionInsight Manager授予该用户所属角色对应表的“Select授权”权限，详细操作请参考[配置Hive表、列或数据库的权限](#)章节。
  - 集群启用了Ranger鉴权，需参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)章节授予用户对应表的Import/Export操作权限。
- 还需在源端集群和目标集群启用集群间拷贝功能。
- 需配置源端集群访问目标集群HDFS服务地址参数。

登录源端集群的FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”，搜索“hdfs.site.customized.configs”，新增自定义参数“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX”，值为“目标集群主NameNode实例节点业务IP.RPC端口”；新增自定义参数“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX1”，值为“目标集群备NameNode实例节点的业务IP.RPC端口”，NameNode RPC端口默认为“25000”。保存配置后需滚动重启Hive服务。

#### 操作步骤

**步骤1** 以Hive客户端安装用户登录源端集群安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，例如安装目录为“/opt/client”，请用户根据实际情况修改。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 若集群开启了Kerberos认证，执行以下命令认证用户，否则跳过此步骤。

```
kinit Hive业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令登录源端集群的Hive客户端。

```
beeline
```

**步骤6** 执行以下命令创建表“export\_test”。

```
create table export_test(id int);
```

**步骤7** 执行以下命令向表“export\_test”中插入数据。

```
insert into export_test values(123);
```

**步骤8** 在目标集群重复执行**步骤1-步骤4**，并执行以下命令创建存放表“export\_test”导出后的HDFS路径。

```
dfs -mkdir /tmp/export
```

**步骤9** 执行以下命令登录目标集群的Hive客户端。

```
beeline
```

**步骤10** 导入导出表“export\_test”。

使用Hive Import/Export对表数据迁移时，支持以下几种场景，可以根据实际情况选择合适的导入导出方式。

- 场景一：简单导出导入
  - a. 在源端集群执行以下命令将表“export\_test”的元数据和业务数据导出到**步骤8**创建的目录下。

```
export table export_test to 'hdfs://haclusterX/tmp/export';
```
  - b. 在目标集群执行以下命令将**步骤10.a**导出的表数据导入到表“export\_test”中。

```
import from '/tmp/export';
```
- 场景二：在导入时重命名表
  - a. 在源端集群执行以下命令将表“export\_test”的元数据和业务数据导出到**步骤8**创建的目录下。

```
export table export_test to 'hdfs://haclusterX/tmp/export';
```
  - b. 在目标集群执行以下命令将**步骤10.a**导出的表数据导入到表“import\_test”中。

```
import table import_test from '/tmp/export';
```
- 场景三：导出分区数据并导入
  - a. 在源端集群执行以下命令将表“export\_test”的pt1和pt2分区导出到**步骤8**创建的目录下。

- ```
export table export_test partition (pt1="in", pt2="ka") to 'hdfs://haclusterX/tmp/export';
```
- b. 在目标集群执行以下命令将[步骤10.a](#)导出的表数据导入到表 “export\_test” 中。  

```
import from '/tmp/export';
```
  - 场景四：导出表数据并且将该数据导入到分区中
    - a. 在源端集群执行以下命令将表 “export\_test” 的元数据和业务数据导出到[步骤8](#)创建的目录下。  

```
export table export_test to 'hdfs://haclusterX/tmp/export';
```
    - b. 在目标集群执行以下命令将[步骤10.a](#)导出的表数据导入到表 “import\_test” 的pt1和pt2分区中。  

```
import table import_test partition (pt1="us", pt2="tr") from '/tmp/export';
```
  - 场景五：导入表数据时指定表的Location
    - a. 在源端集群执行以下命令将表 “export\_test” 的元数据和业务数据导出到[步骤8](#)创建的目录下。  

```
export table export_test to 'hdfs://haclusterX/tmp/export';
```
    - b. 在目标集群执行以下命令将[步骤10.a](#)导出的表数据导入到表 “import\_test” 中，且该表的Location为 “/tmp/export” 。

```
import table import_test from '/tmp' location '/tmp/export';
```
  - 场景六：导入表数据为外部表
    - a. 在源端集群执行以下命令将表 “export\_test” 的元数据和业务数据导出到[步骤8](#)创建的目录下。  

```
export table export_test to 'hdfs://haclusterX/tmp/export';
```
    - b. 在目标集群执行以下命令将[步骤10.a](#)导出的表数据导入到外部表 “import\_test” 中。  

```
import external table import_test from '/tmp/export';
```

### 📖 说明

导出表/分区数据时，存放表/分区数据的HDFS路径需提前创建，且该目录为空，否则导出失败。

导出分区时，导出的表必须为分区表，且不支持导出同一个分区字段的多个分区值的数据；导入到表中分区时导入的表必须是分区表。

导入数据时需注意：

- 使用 `import from '/tmp/export'` 命令导入表是没有指定表名的场景，该场景导入的数据会保存到与源表名相同的表路径下，需注意以下两点：
  - 如果目标集群上不存在与源集群上同名的表，在导入表的过程中会创建该表。
  - 如果目标集群上已存在与源集群上同名的表，该表对应的HDFS目录下必须为空，否则导入失败。
- 使用 `import external table import_test from '/tmp/export'` 命令导入表会将导出的表导入到指定的表中，需注意以下两点：
  - 如果目标集群上不存在与指定的表名相同的表，在导入表的过程中会创建该表。
  - 如果目标集群上已存在与指定的表名相同的表，该表对应的HDFS目录下必须为空，否则导入失败。

“haclusterX”为新增的自定义参数“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX”中的“haclusterX”

----结束

## 14.36.2 Hive 数据库导入导出

### 操作场景

在大数据应用场景中，往往存在将Hive中的数据库及数据库下的所有表迁移到另一个集群上，使用Hive的导出导入数据库命令可以实现完整数据库的迁移。

### 📖 说明

Hive数据库导入导出功能目前不支持对加密表、HBase外部表、Hudi表、视图表及物化视图表进行导入导出操作。

### 前提条件

- 如果是跨集群对Hive数据库进行导入导出，且目标集群和源集群都开启了Kerberos认证，需配置跨集群互信。
- 若使用Dump/Load命令导入导出其他用户创建的数据库，需要授予用户对应数据库的权限：
  - 集群未启用Ranger鉴权，需登录FusionInsight Manager授予该用户所属角色管理员权限，详细操作请参考[创建Hive角色](#)章节。
  - 集群启用了Ranger鉴权，需参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)章节授予用户对应数据库的Repl Dump/Load操作权限。
- 还需在源端集群和目标集群启用集群间拷贝功能。
- 需配置源端集群访问目标集群HDFS服务地址参数。

登录源端集群的FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”，搜索“hdfs.site.customized.configs”，新增自定义参数“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX”，值为“目标集群的NameNode实例主节点业务IP.RPC端口”；新增自定义参数“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX1”，值为“目标集群的NameNode实例备节点的业务IP.RPC端口”，NameNode RPC端口默认为“25000”。保存配置后需滚动重启Hive服务。

## 操作步骤

**步骤1** 以Hive客户端安装用户登录源端集群安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，例如安装目录为“/opt/client”，请用户根据实际情况修改。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 若集群开启了Kerberos认证，执行以下命令认证用户，否则跳过此步骤。

```
kinit Hive业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令登录Hive客户端。

```
beeline
```

**步骤6** 执行以下命令创建数据库“dump\_db”。

```
create database dump_db;
```

**步骤7** 执行以下命令切换到“dump\_db”数据库。

```
use dump_db;
```

**步骤8** 执行以下命令在“dump\_db”中创建表“test”。

```
create table test(id int);
```

**步骤9** 执行以下命令向表“test”中插入数据。

```
insert into test values(123);
```

**步骤10** 执行以下命令将数据库“dump\_db”设置为复制策略的源。

```
alter database dump_db set dbproperties ('repl.source.for'='replpolicy1');
```

### 📖 说明

- 执行alter命令修改数据库属性时，用户需要对该数据库拥有对应权限。权限设置方式如下：
  - 集群未启用Ranger鉴权，需登录FusionInsight Manager授予该用户所属角色管理员权限，详细操作请参考[创建Hive角色](#)章节。
  - 集群启用了Ranger鉴权，需参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)章节授予用户对应数据库的Repl Dump/Load操作权限。
- 删除设置了复制策略源的数据库时，需要先将该数据库的复制策略源设置为空，再对数据库执行删除操作，否则无法删除。将数据库复制策略源设置为空的命令如下：

```
alter database dump_db set dbproperties ('repl.source.for'='');
```

**步骤11** 执行以下命令将“dump\_db”导出到目标集群的“/user/hive/test”目录下。

```
repl dump dump_db with ('hive.repl.rootdir'='hdfs://haclusterX/user/hive/test');
```

例如，执行结果为：

```
+-----+-----+
| dump_dir | last_repl_id |
+-----+-----+
| hdfs://hacluster/user/hive/test/b58f0889-adbb-4654-ab97-fdbaa6872f1a | 0 |
+-----+-----+
```

**说明**

- “haclusterX”为新增的自定义参数“dfs.namenode.rpc-address.haclusterX”中的“haclusterX”。
- 指定导出目录时需要确保当前用户对该目录拥有读写权限。

**步骤12** 以Hive客户端安装用户登录目标集群安装客户端的节点，并执行**步骤2-步骤5**。

**步骤13** 执行以下命令将“/user/hive/test”目录下的“dump\_db”数据库的数据导入到“load\_db”数据库中。

```
repl load load_db from 'hdfs://haclusterX/user/hive/test/XXX';
```

**说明**

- “hdfs://haclusterX/user/hive/test/XXX”需替换为**步骤11**执行结果中“dump\_dir”列的具体路径。
- 通过repl load导入数据库，指定数据库名称时需要注意以下情况：
  - 指定的数据库不存在，在导入的过程中会创建对应的数据库；
  - 指定的数据库已存在，且该数据库的“hive.repl.ckpt.key”属性值与导入的路径一致，则跳过导入操作。
  - 指定的数据库已存在，但是该数据库下不存在任何表和functions，导入的过程中只将源数据库下的表导入到当前数据库中；如果该数据库下存在表或functions会导入失败。

---结束

## 14.37 Hive 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Hive相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/hive/角色名”，Hive1相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/hive1/角色名”，以此类推。

- HiveServer: “/var/log/Bigdata/hive/hiveserver”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hive/hiveserver”（审计日志）。
- MetaStore: “/var/log/Bigdata/hive/metastore”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hive/metastore”（审计日志）。
- WebHCat: “/var/log/Bigdata/hive/webhcat”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hive/webhcat”（审计日志）。

**日志归档规则：**Hive的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过20MB的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 14-12 Hive 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	/hiveserver/hiveserver.out	HiveServer运行环境信息日志

日志类型	日志文件名	描述
	/hiveserver/hive.log	HiveServer进程的运行日志
	/hiveserver/hive-omm-<日期>-<PID>-gc.log.<编号>	HiveServer进程的GC日志
	/hiveserver/ prestartDetail.log	HiveServer启动前的工作日志
	/hiveserver/check- serviceDetail.log	Hive服务启动是否成功的检查日志
	/hiveserver/ cleanupDetail.log	HiveServer卸载的清理日志
	/hiveserver/startDetail.log	HiveServer进程启动日志
	/hiveserver/stopDetail.log	HiveServer进程停止日志
	/hiveserver/localtasklog/ omm_<日期>_<任务ID>.log	Hive本地任务的运行日志
	/hiveserver/localtasklog/ omm_<日期>_<任务ID>- gc.log.<编号>	Hive本地任务的GC日志
	/metastore/metastore.log	MetaStore进程的运行日志
	/metastore/hive-omm-<日期>-<PID>-gc.log.<编号>	MetaStore进程的GC日志
	/metastore/ postinstallDetail.log	MetaStore安装后的工作日志
	/metastore/ prestartDetail.log	MetaStore启动前的工作日志
	/metastore/ cleanupDetail.log	MetaStore卸载的清理日志
	/metastore/startDetail.log	MetaStore进程启动日志
	/metastore/stopDetail.log	MetaStore进程停止日志
	/metastore/metastore.out	MetaStore运行环境信息日志
	/webhcat/webhcat- console.out	Webhcat进程启停正常日志
	/webhcat/webhcat- console-error.out	Webhcat进程启停异常日志
	/webhcat/ prestartDetail.log	WebHCat启动前的工作日志
	/webhcat/ cleanupDetail.log	Webhcat卸载时或安装前的清理日志

日志类型	日志文件名	描述
	/webhcat/hive-omm-<日期>-<PID>-gc.log.<编号>	WebHCat进程的GC日志
	/webhcat/webhcat.log	WebHCat进程的运行日志
审计日志	hive-audit.log	HiveServer审计日志
	hive-rangeraudit.log	
	metastore-audit.log	MetaStore审计日志
	webhcat-audit.log	WebHCat审计日志
	jetty-<日期>.request.log	Jetty服务的请求日志

## 日志级别

Hive提供了如表14-13所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 14-13 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Hive服务“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别并保存。

### 📖 说明

配置Hive日志级别后可立即生效，无需重启服务。

----结束

## 日志格式

Hive的日志格式如下所示：

表 14-14 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <LogLevel> <产生该日志的 线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生 位置>	2014-11-05 09:45:01,242   INFO   main   Starting hive metastore on port 21088   org.apache.hadoop.hive.metas tore.HiveMetaStore.main(Hive MetaStore.java:5198)
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <LogLevel> <产生该日志的 线程名字> <User Name><User IP><Time><Operation><Re source><Result><Detail > < 日志事件的发生位置>	2018-12-24 12:16:25,319   INFO   HiveServer2-Handler- Pool: Thread-185   UserName=hive UserIP=10.153.2.204 Time=2018/12/24 12:16:25 Operation=CloseSession Result=SUCCESS Detail=   org.apache.hive.service.cli.thrif t.ThriftCLIService.logAuditEven t(ThriftCLIService.java:434)

## 14.38 Hive 性能调优

### 14.38.1 建立表分区

#### 操作场景

Hive在做Select查询时，一般会扫描整个表内容，会消耗较多时间去扫描不关注的数  
据。此时，可根据业务需求及其查询维度，建立合理的表分区，从而提高查询效率。

#### 操作步骤

**步骤1** 以root用户登录已安装Hive客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，进入客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行source bigdata\_env命令，配置客户端环境变量。

**步骤4** 在客户端中执行如下命令，执行登录操作。

```
kinit 用户名
```

**步骤5** 执行以下命令登录客户端工具。

```
beeline
```

**步骤6** 指定静态分区或者动态分区。

- 静态分区：

静态分区是手动输入分区名称，在创建表时使用关键字**PARTITIONED BY**指定分区列名及数据类型。应用开发时，使用**ALTER TABLE ADD PARTITION**语句增加分区，以及使用**LOAD DATA INTO PARTITION**语句将数据加载到分区时，只能静态分区。

- 动态分区：通过查询命令，将结果插入到某个表的分区时，可以使用动态分区。动态分区通过在客户端工具执行如下命令来开启：

```
set hive.exec.dynamic.partition=true;
```

动态分区默认模式是strict，也就是必须至少指定一列为静态分区，在静态分区下建立动态子分区，可以通过如下设置来开启完全的动态分区：

```
set hive.exec.dynamic.partition.mode=nonstrict;
```

#### 📖 说明

- 动态分区可能导致一个DML语句创建大量的分区，对应的创建大量新文件夹，对系统性能可能带来影响。
- 在文件数量大的情况下，执行一个SQL语句启动时间较长，可以在执行SQL语句之前执行“set mapreduce.input.fileinputformat.list-status.num-threads = 100;”命令来缩短启动时间。“mapreduce.input.fileinputformat.list-status.num-threads”参数需要先添加到Hive的白名单才可设置。

----结束

## 14.38.2 Join 优化

### 操作场景

使用Join语句时，如果数据量大，可能造成命令执行速度和查询速度慢，此时可进行Join优化。

Join优化可分为以下方式：

- Map Join
- Sort Merge Bucket Map Join
- Join顺序优化

### Map Join

Hive的Map Join适用于能够在内存中存放下的小表（指表大小小于25MB），通过“hive.mapjoin.smalltable.filesize”定义小表的大小，默认为25MB。

Map Join的方法有两种：

- 使用/\*+ MAPJOIN(join\_table) \*/。
- 执行语句前设置如下参数，当前版本中该值默认为true。

```
set hive.auto.convert.join=true;
```

使用Map Join时没有Reduce任务，而是在Map任务前起了一个MapReduce Local Task，这个Task通过TableScan读取小表内容到本机，在本机以HashTable的形式保存并写入硬盘上传到DFS，并在distributed cache中保存，在Map Task中从本地磁盘或者distributed cache中读取小表内容直接与大表join得到结果并输出。

使用Map Join时需要注意小表不能过大，如果小表将内存基本用尽，会使整个系统性能下降甚至出现内存溢出的异常。

## Sort Merge Bucket Map Join

使用Sort Merge Bucket Map Join必须满足以下2个条件:

- join的两张表都很大, 内存中无法存放。
- 两张表都按照join key进行分桶 ( clustered by (column) ) 和排序 ( sorted by(column) ), 且两张表的分桶数正好是倍数关系。

通过如下设置, 启用Sort Merge Bucket Map Join:

```
set hive.optimize.bucketmapjoin=true;
```

```
set hive.optimize.bucketmapjoin.sortedmerge=true;
```

这种Map Join也没有Reduce任务, 是在Map任务前启动MapReduce Local Task, 将小表内容按桶读取到本地, 在本机保存多个桶的HashTable备份并写入HDFS, 并保存在Distributed Cache中, 在Map Task中从本地磁盘或者Distributed Cache中按桶一个一个读取小表内容, 然后与大表做匹配直接得到结果并输出。

## Join 顺序优化

当有3张及以上的表进行Join时, 选择不同的Join顺序, 执行时间存在较大差异。使用恰当的Join顺序可以有效缩短任务执行时间。

Join顺序原则:

- Join出来结果较小的组合, 例如表数据量小或两张表Join后产生结果较少, 优先执行。
- Join出来结果大的组合, 例如表数据量大或两张表Join后产生结果较多, 在后面执行。

例如, customer表的数据量最多, orders表和lineitem表优先Join可获得较少的中间结果。

原有的Join语句如下:

```
select
  l_orderkey,
  sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) as revenue,
  o_orderdate,
  o_shippriority
from
  customer,
  orders,
  lineitem
where
  c_mktsegment = 'BUILDING'
  and c_custkey = o_custkey
  and l_orderkey = o_orderkey
  and o_orderdate < '1995-03-22'
  and l_shipdate > '1995-03-22'
limit 10;
```

Join顺序优化后如下:

```
select
  l_orderkey,
  sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) as revenue,
  o_orderdate,
  o_shippriority
from
  orders,
```

```
lineitem,  
customer  
where  
  c_mktsegment = 'BUILDING'  
  and c_custkey = o_custkey  
  and l_orderkey = o_orderkey  
  and o_orderdate < '1995-03-22'  
  and l_shipdate > '1995-03-22'  
limit 10;
```

## 注意事项

### Join数据倾斜问题

执行任务的时候，任务进度长时间维持在99%，这种现象叫数据倾斜。

数据倾斜是经常存在的，因为有少量的Reduce任务分配到的数据量和其他Reduce差异过大，导致大部分Reduce都已完成任务，但少量Reduce任务还没完成的情况。

解决数据倾斜的问题，可通过设置“set hive.optimize.skewjoin=true”并调整hive.skewjoin.key的大小。hive.skewjoin.key是指Reduce端接收到多少个key即认为数据是倾斜的，并自动分发到多个Reduce。

## 14.38.3 Group By 优化

### 操作场景

优化Group by语句，可提升命令执行速度和查询速度。

Group by的时候，Map端会先进行分组，分组完后分发到Reduce端，Reduce端再进行分组。可采用Map端聚合的方式来进行Group by优化，开启Map端初步聚合，减少Map的输出数据量。

### 操作步骤

在Hive客户端进行如下设置：

```
set hive.map.aggr=true;
```

### 注意事项

#### Group By数据倾斜

Group By也同样存在数据倾斜的问题，设置hive.groupby.skewindata为true，生成的查询计划会有两个MapReduce Job，第一个Job的Map输出结果会随机的分布到Reduce中，每个Reduce做聚合操作，并输出结果，这样的处理会使相同的Group By Key可能被分发到不同的Reduce中，从而达到负载均衡，第二个Job再根据预处理的结果按照Group By Key分发到Reduce中完成最终的聚合操作。

#### Count Distinct聚合问题

当使用聚合函数count distinct完成去重计数时，处理值为空的情况会使Reduce产生很严重的数据倾斜，可以将空值单独处理，如果是计算count distinct，可以通过where字句将该值排除掉，并在最后的count distinct结果中加1。如果还有其他计算，可以先将值为空的记录单独处理，再和其他计算结果合并。

## 14.38.4 数据存储优化

### 操作场景

“ORC”是一种高效的列存储格式，在压缩比和读取效率上优于其他文件格式。  
建议使用“ORC”作为Hive表默认的存储格式。

### 前提条件

已登录Hive客户端，具体操作请参见[使用Hive客户端](#)。

### 操作步骤

- 推荐：使用“SNAPPY”压缩，适用于压缩比和读取效率要求均衡场景。  
**Create table *xx* (*col\_name data\_type*) stored as orc tblproperties ("orc.compress"="SNAPPY");**
- 可用：使用“ZLIB”压缩，适用于压缩比要求较高场景。  
**Create table *xx* (*col\_name data\_type*) stored as orc tblproperties ("orc.compress"="ZLIB");**

#### 说明

xx为具体使用的Hive表名。

## 14.38.5 SQL 优化

### 操作场景

在Hive上执行SQL语句查询时，如果语句中存在“(a&b) or (a&c)”逻辑时，建议将逻辑改为“a & (b or c)”。

### 样例

假设条件a为“p\_partkey = l\_partkey”，优化前样例如下所示：

```
select
  sum(l_extendedprice* (1 - l_discount)) as revenue
from
  lineitem,
  part
where
  (
    p_partkey = l_partkey
    and p_brand = 'Brand#32'
    and p_container in ('SM CASE', 'SM BOX', 'SM PACK', 'SM PKG')
    and l_quantity >= 7 and l_quantity <= 7 + 10
    and p_size between 1 and 5
    and l_shipmode in ('AIR', 'AIR REG')
    and l_shipinstruct = 'DELIVER IN PERSON'
  )
  or
  (
    p_partkey = l_partkey
    and p_brand = 'Brand#35'
    and p_container in ('MED BAG', 'MED BOX', 'MED PKG', 'MED PACK')
    and l_quantity >= 15 and l_quantity <= 15 + 10
    and p_size between 1 and 10
    and l_shipmode in ('AIR', 'AIR REG')
```

```
    and l_shipinstruct = 'DELIVER IN PERSON'
  )
  or
  (
    p_partkey = l_partkey
    and p_brand = 'Brand#24'
    and p_container in ('LG CASE', 'LG BOX', 'LG PACK', 'LG PKG')
    and l_quantity >= 26 and l_quantity <= 26 + 10
    and p_size between 1 and 15
    and l_shipmode in ('AIR', 'AIR REG')
    and l_shipinstruct = 'DELIVER IN PERSON'
  )
)
```

优化后样例如下所示：

```
select
  sum(l_extendedprice* (1 - l_discount)) as revenue
from
  lineitem,
  part
where p_partkey = l_partkey and
  ((
    p_brand = 'Brand#32'
    and p_container in ('SM CASE', 'SM BOX', 'SM PACK', 'SM PKG')
    and l_quantity >= 7 and l_quantity <= 7 + 10
    and p_size between 1 and 5
    and l_shipmode in ('AIR', 'AIR REG')
    and l_shipinstruct = 'DELIVER IN PERSON'
  )
  or
  (
    p_brand = 'Brand#35'
    and p_container in ('MED BAG', 'MED BOX', 'MED PKG', 'MED PACK')
    and l_quantity >= 15 and l_quantity <= 15 + 10
    and p_size between 1 and 10
    and l_shipmode in ('AIR', 'AIR REG')
    and l_shipinstruct = 'DELIVER IN PERSON'
  )
  or
  (
    p_brand = 'Brand#24'
    and p_container in ('LG CASE', 'LG BOX', 'LG PACK', 'LG PKG')
    and l_quantity >= 26 and l_quantity <= 26 + 10
    and p_size between 1 and 15
    and l_shipmode in ('AIR', 'AIR REG')
    and l_shipinstruct = 'DELIVER IN PERSON'
  ))
```

## 14.38.6 使用 Hive CBO 优化查询

### 操作场景

在Hive中执行多表Join时，Hive支持开启CBO（Cost Based Optimization），系统会自动根据表的统计信息，例如数据量、文件数等，选出最优计划提高多表Join的效率。Hive需要先收集表的统计信息后才能使CBO正确的优化。

#### 说明

- CBO优化器会基于统计信息和查询条件，尽可能地使join顺序达到最优。但是也可能存在特殊情况导致join顺序调整不准确。例如数据存在倾斜，以及查询条件值在表中不存在等场景，可能调整出非优化的join顺序。
- 开启列统计信息自动收集时，需要在reduce侧做聚合统计。对于没有reduce阶段的insert任务，将会多出reduce阶段，用于收集统计信息。

## 前提条件

已登录Hive客户端，具体操作请参见[使用Hive客户端](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 在Manager界面Hive组件的配置中搜索“hive.cbo.enable”参数，选中“true”永久开启功能。

**步骤2** 手动收集Hive表已有数据的统计信息。

执行以下命令，可以手动收集统计信息。仅支持统计一张表，如果需要统计不同的表需重复执行。

```
ANALYZE TABLE [db_name.]tablename [PARTITION(partcol1[=val1],  
partcol2[=val2], ...)]
```

```
COMPUTE STATISTICS
```

```
[FOR COLUMNS]
```

```
[NOSCAN];
```

### 说明

- 指定FOR COLUMNS时，收集列级别的统计信息。
- 指定NOSCAN时，将只统计文件大小和个数，不扫描具体文件。

例如：

```
analyze table table_name compute statistics;
```

```
analyze table table_name compute statistics for columns;
```

**步骤3** 配置Hive自动收集统计信息。开启配置后，执行insert overwrite/into命令插入数据时才自动统计新数据的信息。

- 在Hive客户端执行以下命令临时开启收集：  
**set hive.stats.autogather = true;**开启表/分区级别的统计信息自动收集。  
**set hive.stats.column.autogather = true;**开启列级别的统计信息自动收集。

### 说明

- 列级别统计信息的收集不支持复杂的数据类型，例如Map，Struct等。
- 表级别统计信息的自动收集不支持Hive on HBase表。
- 在Manager界面Hive的服务配置中，搜索参数“hive.stats.autogather”和“hive.stats.column.autogather”，选中“true”永久开启收集功能。

**步骤4** 执行以下命令可以查看统计信息。

```
DESCRIBE FORMATTED table_name[column_name] PARTITION  
partition_spec;
```

例如：

```
desc formatted table_name;
```

```
desc formatted table_name id;
```

```
desc formatted table_name partition(time='2016-05-27');
```

 说明

分区表仅支持分区级别的统计信息收集，因此分区表需要指定分区来查询统计信息。

----结束

## 14.39 Hive 常见问题

### 14.39.1 如何在多个 HiveServer 之间同步删除 UDF

#### 问题

如果需要删除永久函数（Permanent UDF），如何在多个HiveServer之间同步删除？

#### 回答

因为多个HiveServer之间共用一个MetaStore存储数据库，所以MetaStore存储数据库和HiveServer的内存之间数据同步有延迟。如果在单个HiveServer上删除永久函数，操作结果将无法同步到其他HiveServer上。

遇到如上情况，需要登录Hive客户端，连接到每个HiveServer，并分别删除永久函数。具体操作如下：

**步骤1** 以Hive客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

例如安装目录为“/opt/client”，则执行以下命令：

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令进行用户认证。

```
kinit Hive业务用户
```

 说明

登录的用户需具备Hive admin权限。

**步骤5** 执行如下命令，连接指定的HiveServer。

```
beeline -u "jdbc:hive2://10.39.151.74:21066/default;sasl.qop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=hive/hadoop.<系统域名>@<系统域名>"
```

### 📖 说明

- 10.39.151.74为HiveServer所在节点的IP地址。
- 21066为HiveServer端口。HiveServer端口默认范围为21066~21070，用户需根据实际配置端口进行修改。
- hive为用户名。例如，使用Hive1实例时，则使用hive1。
- 用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- “hive/hadoop.<系统域名>”为用户名，用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。

**步骤6** 执行如下命令，启用Hive admin权限。

```
set role admin;
```

**步骤7** 执行如下命令，删除永久函数。

```
drop function function_name;
```

### 📖 说明

- function\_name为永久函数的函数名。
- 如果永久函数是在Spark中创建的，在Spark中删除该函数后需要在HiveServer中删除，即执行上述删除命令。

**步骤8** 确定是否已连接所有HiveServer并删除永久函数。

- 是，操作完毕。
- 否，执行[步骤5](#)。

----结束

## 14.39.2 已备份的 Hive 表无法执行 drop 操作

### 问题

为什么已备份的Hive表执行drop操作会失败？

### 回答

由于已备份Hive表对应的HDFS目录创建了快照，导致HDFS目录无法删除，造成Hive表删除失败。

Hive表在执行备份操作时，会创建表对应的HDFS数据目录快照。而HDFS的快照机制有一个约束：如果一个HDFS目录已创建快照，则在快照完全删除之前，该目录无法删除或修改名称。Hive表（除EXTERNAL表外）执行drop操作时，会尝试删除该表对应的HDFS数据目录，如果目录删除失败，系统会提示表删除失败。

如果确实需要删除该表，可手动删除涉及到该表的所有备份任务。

## 14.39.3 如何在 Hive 自定义函数中操作本地文件

### 问题

在Hive自定义函数中需要操作本地文件，例如读取文件的内容，需要如何操作？

## 回答

默认情况下，可以在UDF中用文件的相对路径来操作文件，如下示例代码：

```
public String evaluate(String text) {  
    // some logic  
    File file = new File("foo.txt");  
    // some logic  
    // do return here  
}
```

在Hive中使用时，将UDF中用到的文件“foo.txt”上传到HDFS上，如上传到“hdfs://hacluster/tmp/foo.txt”，使用以下语句创建UDF，在UDF中就可以直接操作“foo.txt”文件了：

```
create function testFunc as 'some.class' using jar 'hdfs://hacluster/  
somejar.jar', file 'hdfs://hacluster/tmp/foo.txt';
```

例外情况下，如果“hive.fetch.task.conversion”参数的值为“more”，在UDF中不能再使用相对路径来操作文件，而要使用绝对路径，并且保证所有的HiveServer节点和NodeManager节点上该文件是存在的且omm用户对该文件有相应的权限，才能正常在UDF中操作本地文件。

## 14.39.4 如何强制停止 Hive 执行的 MapReduce 任务

### 问题

在Hive执行MapReduce任务长时间卡住的情况下想手动停止任务，需要如何操作？

### 回答

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > Yarn”。
- 步骤3** 单击左侧页面的“ResourceManager(主机名称, 主)”按钮，登录Yarn界面。
- 步骤4** 单击对应任务ID的按钮进入任务页面，单击界面左上角的“Kill Application”按钮，在弹框中单击“确认”停止任务。

----结束

## 14.39.5 如何对 Hive 表大小数据进行监控

### 问题

如何对Hive中的表大小数据进行监控？

### 回答

当用户要对Hive表大小数据进行监控时，可以通过HDFS的精细化监控对指定表目录进行监控，从而到达监控指定表大小数据的目的。

### 前提条件

- Hive、HDFS组件功能正常

- HDFS精细化监控功能正常

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 通过“集群 > 服务 > HDFS > 资源”，进入HDFS精细化页面。

**步骤3** 找到“资源使用（按目录）”监控项，单击该监控项左上角第一个图标。

资源使用（按目录）  

**步骤4** 进入配置空间监控子页面，单击“添加”。

**步骤5** 在名称空格中填写监控的表名称（或其他用户自定义的别名），在路径中填写需要监控表的路径。单击“确定”。该监控的横坐标为时间，纵坐标为监控目录的大小。

----结束

## 14.39.6 如何对重点目录进行保护，防止“insert overwrite”语句误操作导致数据丢失

### 问题

如何对重点目录进行保护，防止“insert overwrite”语句误操作导致数据丢失？

### 回答

当用户要对Hive重点数据库、表或目录进行监控，防止“insert overwrite”语句误操作导致数据丢失时，可以利用Hive配置中的“hive.local.dir.confblacklist”进行目录保护。

该配置项已对“/opt/”，“/user/hive/warehouse”等目录进行了默认配置。

### 前提条件

Hive、HDFS组件功能正常。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”，搜索“hive.local.dir.confblacklist”配置项。

**步骤3** 在该配置项中添加用户要重点保护的数据库、表或目录路径。

**步骤4** 输入完成后，单击“保存”，保存配置项。

----结束

## 14.39.7 未安装 HBase 时 Hive on Spark 任务卡顿处理

### 操作场景

此功能适用于Hive组件。

按如下操作步骤设置参数后，在未安装HBase的环境执行Hive on Spark任务时，可避免任务卡顿。

#### 📖 说明

Hive on Spark任务的Spark内核版本已经升级到Spark，可以支持在不安装Spark的情况下，执行Hive on Spark任务。如果没有安装HBase，默认在执行Spark任务时，会尝试去连接Zookeeper访问HBase，直到超时，这样会造成任务卡顿。

在未安装HBase的环境，要执行Hive on Spark任务，可以按如下操作处理。如果是从已有HBase低版本环境升级上来的，升级完成之后可不进行设置。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager 。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置”。

**步骤3** 选择“HiveServer（角色）> 自定义”，对参数文件“spark-defaults.conf”添加自定义参数，设置“名称”为“spark.security.credentials.hbase.enabled”，“值”为“false”。

**步骤4** 单击“保存”，在弹出对话框单击“确定”。

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > Hive > 实例”，勾选所有Hive实例，选择“更多 > 重启实例”，输入密码，单击“确定”。

----结束

## 14.39.8 FusionInsight Hive 使用 WHERE 条件查询超过 3.2 万分区的表报错

### 问题

Hive创建超过3.2万分区的表，执行带有WHERE分区的条件查询时出现异常，且“metastore.log”中打印的异常信息包含以下信息：

```
Caused by: java.io.IOException: Tried to send an out-of-range integer as a 2-byte value: 32970
    at org.postgresql.core.PGStream.SendInteger2(PGStream.java:199)
    at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.sendParse(QueryExecutorImpl.java:1330)
    at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.sendOneQuery(QueryExecutorImpl.java:1601)
    at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.sendParse(QueryExecutorImpl.java:1191)
    at org.postgresql.core.v3.QueryExecutorImpl.execute(QueryExecutorImpl.java:346)
```

### 回答

带有分区条件的查询，Hiveserver会对分区进行优化，避免全表扫描，需要查询元数据符合条件的所有分区，而gaussDB中提供的接口sendOneQuery，调用的sendParse方法中对参数的限制为32767，如果分区条件数超过32767就异常。若必须在单个SQL中查询大量分区，请参考[处理步骤](#)进行操作。

## 处理步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > MetaStore（角色） > 自定义”，在自定义参数文件“hivemetastore-site.xml”中添加自定义配置项“metastore.direct.sql.batch.size”，值为“10000”。
  - 步骤2** 单击“保存”，在弹出对话框单击“确定”。
  - 步骤3** 单击“实例”，勾选所有MetaStore实例，选择“更多 > 重启实例”，输入管理员用户密码，单击“确定”，重启MetaStore实例。
- 结束

## 14.39.9 使用 IBM 的 jdk 访问 Beeline 客户端出现连接 hiveserver 失败

### 操作场景

查看客户端使用的jdk版本，如果是IBM JDK，则需要对Beeline客户端进行改造，否则会造成连接hiveserver失败。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager 页面，选择“系统 > 权限 > 用户”，在待操作用户的“操作”栏下选择“更多 > 下载认证凭据”，选择集群信息后单击“确定”，下载keytab文件。
  - 步骤2** 解压keytab文件，使用WinSCP工具将解压得到的“user.keytab”文件上传到待操作节点的Hive客户端安装目录下，例如：“/opt/client”。
  - 步骤3** 使用以下命令打开hive客户端目录下面的配置文件Hive/component\_env：  
**vi Hive客户端安装目录/Hive/component\_env**  
在变量“export CLIENT\_HIVE\_URI”所在行后面添加如下内容：  
`\;user.principal=用户名@HADOOP.COM\;user.keytab=user.keytab文件所在路径/user.keytab`
- 结束

## 14.39.10 关于 Hive 表的 location 支持跨 OBS 和 HDFS 路径的说明

### 问题

Hive表的location支持跨OBS和HDFS路径吗？

### 回答

1. Hive存储在OBS上的普通表，支持表location配置为hdfs路径。
2. 同一个Hive服务中可以分别创建存储在OBS上的表和存储在HDFS上的表。
3. Hive存储在OBS上的分区表，不支持将分区location配置为hdfs路径（存储在HDFS上的分区表也不支持修改分区location为OBS）。

## 14.39.11 通过 Tez 引擎执行 union 相关语句写入的数据，切换 MR 引擎后查询不出来。

### 问题

Hive通过Tez引擎执行union相关语句写入的数据，切换到Mapreduce引擎后进行查询，发现数据没有查询出来。

### 回答

由于Hive使用Tez引擎在执行union语句时，生成的输出文件会存在HIVE\_UNION\_SUBDIR目录，切回Mapreduce引擎后默认不读取目录下的文件，所以没有读取到HIVE\_UNION\_SUBDIR目录下的数据。

此时可以设置参数set `mapreduce.input.fileinputformat.input.dir.recursive=true`，开启union优化，决定是否读取目录下的数据。

## 14.39.12 Hive 不支持对同一张表或分区进行并发写数据

### 问题

为什么通过接口并发对Hive表进行写数据会导致数据不一致？

### 回答

Hive不支持对同一张表或同一个分区进行并发数据插入，这样会导致多个任务操作同一个数据临时目录，一个任务将另一个任务的数据移走，导致任务数据异常。解决方法是修改业务逻辑，单线程插入数据到同一张表或同一个分区。

## 14.39.13 Hive 不支持向量化查询

### 问题

当设置向量化参数`hive.vectorized.execution.enabled=true`时，为什么执行hive on Tez/Mapreduce/Spark时会偶现一些空指针或类型转化异常？

### 回答

当前Hive不支持向量化执行，向量化执行有很多社区问题引入目前没有稳定修复，默认`hive.vectorized.execution.enabled=false`，不建议将次参数打开。

## 14.39.14 Hive 表 HDFS 数据目录被误删，但是元数据仍然存在，导致执行任务报错处理

### 问题

Hive表HDFS数据目录被误删，但是元数据仍然存在，导致执行任务报错。

## 回答

这是一种误操作的异常情况，需要手动删除对应表的元数据后重试。

例如：

执行以下命令进入控制台：

```
source ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_BASE_8.3.1/install/FusionInsight-  
dbservice-2.7.0/.dbservice_profile
```

```
gsql -p 20051 -U hive -d hivemeta -W HiveUser@
```

```
执行 delete from tbls where tbl_id='xxx';
```

## 14.39.15 如何关闭 Hive 客户端日志

### 问题

如何关闭Hive客户端的运行日志？

### 回答

**步骤1** 使用root用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 根据集群认证模式，完成Hive客户端登录。

- 安全模式，则执行以下命令，完成用户认证并登录Hive客户端。

```
kinit 组件业务用户
```

```
beeline
```

- 普通模式，则执行以下命令，登录Hive客户端。

- 使用指定组件业务用户登录Hive客户端。

```
beeline -n 组件业务用户
```

- 不指定组件业务用户登录Hive客户端，则会以当前操作系统用户登录。

```
beeline
```

**步骤5** 执行以下命令关闭客户端日志：

```
set hive.server2.logging.operation.enabled=false;
```

**步骤6** 执行以下命令查看客户端日志是否已关闭，如下图所示即为关闭成功。

```
set hive.server2.logging.operation.enabled;
```

```
+-----+
|               set               |
+-----+
| hive.server2.logging.operation.enabled=false |
+-----+
1 row selected (0.119 seconds)
```

----结束

## 14.39.16 Hive 快删目录配置类问题

### 问题

在配置MRS多用户访问OBS细粒度权限的场景中，在Hive自定义配置中添加OBS快删目录的配置后，删除Hive表，执行结果为成功，但是OBS目录没有删掉。

### 回答

由于没有给用户配置快删目录的权限，导致数据不能被删除。需要修改用户对应的委托的IAM自定义策略，在策略内容上，配置Hive快删目录的权限。

## 14.39.17 Hive 配置类问题

- Hive SQL执行报错：java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space.  
解决方案：
  - 对于MapReduce任务，增大下列参数：  
**set mapreduce.map.memory.mb=8192;**  
**set mapreduce.map.java.opts=-Xmx6554M;**  
**set mapreduce.reduce.memory.mb=8192;**  
**set mapreduce.reduce.java.opts=-Xmx6554M;**
  - 对于Tez任务，增大下列参数：  
**set hive.tez.container.size=8192;**
- Hive SQL对列名as为新列名后，使用原列名编译报错：Invalid table alias or column reference 'xxx'.  
解决方案：**set hive.cbo.enable=true;**
- Hive SQL子查询编译报错：Unsupported SubQuery Expression 'xxx': Only SubQuery expressions that are top level conjuncts are allowed.  
解决方案：**set hive.cbo.enable=true;**
- Hive SQL子查询编译报错：CalciteSubquerySemanticException [Error 10249]: Unsupported SubQuery Expression Currently SubQuery expressions are only allowed as Where and Having Clause predicates.  
解决方案：**set hive.cbo.enable=true;**
- Hive SQL编译报错：Error running query: java.lang.AssertionError: Cannot add expression of different type to set.  
解决方案：**set hive.cbo.enable=false;**
- Hive SQL执行报错：java.lang.NullPointerException at org.apache.hadoop.hive.ql.udf.generic.GenericUDAFComputeStats.\$GenericUDAFNumericStatsEvaluator.init.

解决方案：**set hive.map.aggr=false;**

- Hive SQL设置hive.auto.convert.join = true（默认开启）和hive.optimize.skewjoin=true执行报错：ClassCastException org.apache.hadoop.hive.ql.plan.ConditionalWork cannot be cast to org.apache.hadoop.hive.ql.plan.MapredWork.

解决方案：**set hive.optimize.skewjoin=false;**

- Hive SQL设置hive.auto.convert.join=true（默认开启）、hive.optimize.skewjoin=true和hive.exec.parallel=true执行报错：java.io.FileNotFoundException: File does not exist:xxx/reduce.xml.

解决方案：

- 方法一：切换执行引擎为Tez，详情请参考[切换Hive执行引擎为Tez](#)。
- 方法二：**set hive.exec.parallel=false;**
- 方法三：**set hive.auto.convert.join=false;**

- Hive on Tez执行Bucket表Join报错：NullPointerException at org.apache.hadoop.hive.ql.exec.CommonMergeJoinOperator.mergeJoinComputeKeys

解决方案：**set tez.am.container.reuse.enabled=false;**

## 14.39.18 Hive 客户端设置 hive.exec.stagingdir 异常

### 操作场景

Hive默认不支持在客户端修改插入数据时创建的临时目录，若在客户端执行**set hive.exec.stagingdir=xxx**命令修改临时目录会报如下错误：

```
0: jdbc:hive2://192.168.20.106:21066/> set hive.exec.stagingdir=/tmp/.hive-staging;
Error: Error while processing statement: Cannot modify hive.exec.stagingdir at runtime. It is in the list of parameters that can't be modified at runtime or is prefixed by a restrict variable. (state=2086,code=1)
0: jdbc:hive2://192.168.20.106:21066/>
```

### 回答

“hive.exec.stagingdir”用于设置插入数据时创建的临时目录，设置此参数后可能导致并发向同一张表插入时部分数据丢失，默认不允许设置；若不存在并发插入数据场景，需要支持客户端设置此参数，请参考[处理步骤](#)操作。

### 处理步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > HiveServer（角色） > 自定义”，在自定义参数文件“hive-site.xml”中添加自定义配置项“hive.conf.internal.variable.list”，值为“hive.added.files.path,hive.added.jars.path,hive.added.archives.path”。

**步骤2** 单击“保存”，在弹出对话框单击“确定”。

**步骤3** 单击“实例”，勾选所有HiveServer实例，选择“更多 > 重启实例”，输入管理员用户密码，单击“确定”，重启HiveServer实例。

----结束

# 15 使用 Hudi

## 15.1 快速入门

### 操作场景

本指南通过使用spark-shell简要介绍了Hudi功能。使用Spark数据源，将通过代码段展示如何插入和更新Hudi的默认存储类型数据集：COW表。每次写操作之后，还将展示如何读取快照和增量数据。

### 前提条件

- 在Manager界面创建用户并添加hadoop和hive用户组，主组加入hadoop。

### 操作步骤

**步骤1** 使用root登录客户端安装节点，执行如下命令：

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 执行命令加载环境变量：

```
source bigdata_env
```

```
source Hudi/component_env
```

```
kinit 创建的用户
```

#### 📖 说明

- 新创建的用户需要修改密码，更改密码后重新kinit登录。
- 普通模式（未开启kerberos认证）无需执行kinit命令。
- 多服务场景下，在source bigdata\_env之后，请先source Spark服务的component\_env，再去source Hudi的component\_env。

**步骤3** 使用spark-shell --master yarn-client，引入Hudi包生成测试数据：

- 引入需要的包

```
import org.apache.hudi.QuickstartUtils._
```

```
import scala.collection.JavaConversions._
```

```
import org.apache.spark.sql.SaveMode._
import org.apache.hudi.DataSourceReadOptions._
import org.apache.hudi.DataSourceWriteOptions._
import org.apache.hudi.config.HoodieWriteConfig._
```

- 定义表名，存储路径，生成测试数据

```
val tableName = "hudi_cow_table"
val basePath = "hdfs://hacluster/tmp/hudi_cow_table"
val dataGen = new DataGenerator
val inserts = convertToStringList(dataGen.generateInserts(10))
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2))
```

**步骤4** 写入Hudi表，模式为OVERWRITE。

```
df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Overwrite).
save(basePath)
```

**步骤5** 查询Hudi表。

注册临时表并查询：

```
val roViewDF = spark.read.format("org.apache.hudi").load(basePath +
"/**/**/*")
roViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")
spark.sql("select fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_ro_table where fare
> 20.0").show()
```

**步骤6** 生成更新数据并更新Hudi表，模式为APPEND。

```
val updates = convertToStringList(dataGen.generateUpdates(10))
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(updates, 1))
df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
```

`mode(Append)`。

`save(basePath)`

**步骤7** 查询Hudi表增量数据。

- 重新加载：

```
spark.read.format("org.apache.hudi").load(basePath + "/*/*/*/*").createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")
```

- 进行增量查询：

```
val commits = spark.sql("select distinct(_hoodie_commit_time) as commitTime from hudi_ro_table order by commitTime").map(k => k.getString(0)).take(50)
```

```
val beginTime = commits(commits.length - 2)
```

```
val incViewDF = spark.
```

```
read.
```

```
format("org.apache.hudi").
```

```
option(VIEW_TYPE_OPT_KEY, VIEW_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL).
```

```
option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, beginTime).
```

```
load(basePath);
```

```
incViewDF.registerTempTable("hudi_incr_table")
```

```
spark.sql("select `_hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_incr_table where fare > 20.0").show()
```

**步骤8** 进行指定时间点提交的查询。

```
val beginTime = "000"
```

```
val endTime = commits(commits.length - 2)
```

```
val incViewDF = spark.read.format("org.apache.hudi").
```

```
option(VIEW_TYPE_OPT_KEY, VIEW_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL).
```

```
option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, beginTime).
```

```
option(END_INSTANTTIME_OPT_KEY, endTime).
```

```
load(basePath);
```

```
incViewDF.registerTempTable("hudi_incr_table")
```

```
spark.sql("select `_hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_incr_table where fare > 20.0").show()
```

**步骤9** 删除数据。

- 准备删除的数据

```
val df = spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_ro_table limit 2")  
val deletes = dataGen.generateDeletes(df.collectAsList())
```

- 执行删除操作

```
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(deletes, 2));  
df.write.format("org.apache.hudi").  
options(getQuickstartWriteConfigs).
```

```
option(OPERATION_OPT_KEY,"delete").
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Append).
save(basePath);
```

- 重新查询数据

```
val roViewDFAfterDelete = spark.
read.
format("org.apache.hudi").
load(basePath + "/*/*/*/*")
roViewDFAfterDelete.createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")
spark.sql("select uuid, partitionPath from hudi_ro_table").show()
```

----结束

## 15.2 Hudi 常用参数

本章节介绍Hudi重要配置的详细信息。

### 写入操作配置

表 15-1 写入操作重要配置项

参数	描述	默认值
hoodie.datasource.write.table.name	指定写入的hudi表名。	无

参数	描述	默认值
hoodie.datasource.write.operation	写hudi表指定的操作类型，当前支持upsert、delete、insert、bulk_insert等方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• upsert: 更新插入混合操作</li><li>• delete: 删除操作</li><li>• insert: 插入操作</li><li>• bulk_insert: 用于初始建表导入数据，注意初始建表禁止使用upsert、insert方式</li><li>• insert_overwrite: 对静态分区执行insert overwrite</li><li>• insert_overwrite_table: 动态分区执行insert overwrite，该操作并不会立刻删除全表做overwrite，会逻辑上重写hudi表的元数据，无用数据后续由hudi的clean机制清理。效率比bulk_insert + overwrite 高</li></ul>	upsert
hoodie.datasource.write.table.type	指定hudi表类型，一旦这个表类型被指定，后续禁止修改该参数，可选值MERGE_ON_READ。	COPY_ON_WRITE
hoodie.datasource.write.precombine.field	该值用于在写之前对具有相同的key的行进行合并去重。	ts
hoodie.datasource.write.payload.class	在更新过程中，该类用于提供方法将要更新的记录和更新的记录做合并，该实现可插拔，如要实现自己的合并逻辑，可自行编写。	org.apache.hudi.common.model.DefaultHoodieRecordPayload
hoodie.datasource.write.recordkey.field	用于指定hudi的主键，hudi表要求有唯一主键。	uuid
hoodie.datasource.write.partitionpath.field	用于指定分区键，该值配合hoodie.datasource.write.keygenerator.class使用可以满足不同的分区场景。	无
hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning	用于指定分区方式是否和hive保持一致，建议该值设置为true。	true

参数	描述	默认值
hoodie.datasource.write.keygenerator.class	配合 hoodie.datasource.write.partitionpath.field, hoodie.datasource.write.recordkey.field产生主键和分区方式。 <b>说明</b> 写入设置KeyGenerator与表保存的参数值不一致时将提示需要保持一致。	org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator

## 同步 Hive 表配置

表 15-2 同步 Hive 表参数配置

参数	描述	默认值
hoodie.datasource.hive_sync.enable	是否同步hudi表信息到hive metastore。 <b>注意</b> 建议该值设置为true, 统一使用hive管理hudi表。	false
hoodie.datasource.hive_sync.database	要同步给hive的数据库名。	default
hoodie.datasource.hive_sync.table	要同步给hive的表名, 建议这个值和 hoodie.datasource.write.table.name保持一致。	unknown
hoodie.datasource.hive_sync.username	同步hive时, 指定的用户名。	hive
hoodie.datasource.hive_sync.password	同步hive时, 指定的密码。	hive
hoodie.datasource.hive_sync.jdbcurl	连接hive jdbc指定的连接。	""
hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc	是否使用hive jdbc方式连接hive同步hudi表信息。建议该值设置为false, 设置为false后 jdbc连接相关配置无效。	true
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields	用于决定hive分区列。	""
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class	用于提取hudi分区列值, 将其转换成hive分区列。	org.apache.hudi.hive.SlashEncodedDayPartitionValueExtractor

参数	描述	默认值
hoodie.datasource.hive_sync.support_timestamp	当hudi表存在timestamp类型字段时，需指定此参数为true，以实现同步timestamp类型到hive元数据中。该值默认为false，默认将timestamp类型同步为bigInt，默认情况可能导致使用sql查询包含timestamp类型字段的hudi表出现错误。	true

## index 相关配置

表 15-3 index 相关参数配置

参数	描述	默认值
hoodie.index.class	用户自定义索引的全路径名，索引类必须为HoodieIndex的子类，当指定该配置时，其会优先于hoodie.index.type配置。	""
hoodie.index.type	使用的索引类型，默认为布隆过滤器。可能的选项是[BLOOM   HBASE   GLOBAL_BLOOM   SIMPLE   GLOBAL_SIMPLE]。布隆过滤器消除了对外部系统的依赖，并存储在Parquet数据文件的页脚中。	BLOOM
hoodie.index.bloom.num_entries	存储在布隆过滤器中的条目数。假设maxParquetFileSize为128MB，averageRecordSize为1024B，因此，一个文件中的记录总数约为130K。默认值（60000）大约是此近似值的一半。 <b>注意</b> 将此值设置得太低，将产生很多误报，并且索引查找将必须扫描比其所需的更多的文件；如果将其设置得非常高，将线性增加每个数据文件的大小（每50000个条目大约4KB）。	60000
hoodie.index.bloom.fpp	根据条目数允许的误差率。用于计算应为布隆过滤器分配多少位以及哈希函数的数量。通常将此值设置得很低（默认值：0.000000001），在磁盘空间上进行权衡以降低误报率。	0.000000001

参数	描述	默认值
hoodie.bloom.index.parallelism	索引查找的并行度，其中涉及 Spark Shuffle。默认情况下，根据输入的工作负载特征自动计算的。	0
hoodie.bloom.index.prune.by.ranges	为true时，从文件框定信息，可以加快索引查找的速度。如果键具有单调递增的前缀，例如时间戳，则特别有用。	true
hoodie.bloom.index.use.caching	为true时，将通过减少用于计算并行度或受影响分区的IO来缓存输入的RDD以加快索引查找。	true
hoodie.bloom.index.use.treedbased.filter	为true时，启用基于间隔树的文件过滤优化。与暴力模式相比，此模式可根据键范围加快文件过滤速度。	true
hoodie.bloom.index.bucketized.checking	为true时，启用了桶式布隆过滤。这减少了在基于排序的布隆索引查找中看到的偏差。	true
hoodie.bloom.index.keys.per.bucket	仅在启用 bloomIndexBucketizedChecking 并且索引类型为 bloom 的情况下适用。 此配置控制“存储桶”的大小，该大小可跟踪对单个文件进行的记录键检查的次数，并且是分配给执行布隆过滤器查找的每个分区的工作单位。较高的值将分摊将布隆过滤器读取到内存的固定成本。	10000000
hoodie.bloom.index.update.partition.path	仅在索引类型为 GLOBAL_BLOOM 时适用。 为true时，当对一个已有记录执行包含分区路径的更新操作时，将会导致把新记录插入到新分区，而把原有记录从旧分区里删除。为false时，只对旧分区的原有记录进行更新。	true
hoodie.index.hbase.zk.quorum	仅在索引类型为 HBASE 时适用，必填选项。要连接的 HBase ZK Quorum URL。	无
hoodie.index.hbase.zk.port	仅在索引类型为 HBASE 时适用，必填选项。要连接的 HBase ZK Quorum 端口。	无

参数	描述	默认值
hoodie.index.hbase.zk node.path	仅在索引类型为HBASE时适用， 必填选项。这是根znode，它将 包含HBase创建及使用的所有 znode。	无
hoodie.index.hbase.ta ble	仅在索引类型为HBASE时适用， 必填选项。HBase表名称，用作 索引。Hudi将row_key和 [partition_path, fileID, commitTime]映射存储在表 中。	无

## 存储配置

表 15-4 存储参数配置

参数	描述	默认值
hoodie.parquet.max.fil e.size	Hudi写阶段生成的parquet文件 的目标大小。对于DFS，这需要 与基础文件系统块大小保持一 致，以实现最佳性能。	120 * 1024 * 1024 byte
hoodie.parquet.block.s ize	parquet页面大小，页面是 parquet文件中的读取单位，在 一个块内，页面被分别压缩。	120 * 1024 * 1024 byte
hoodie.parquet.compr ession.ratio	当Hudi尝试调整新parquet文件 的大小时，预期对parquet数据 进行压缩的比例。如果 bulk_insert生成的文件小于预期 大小，请增加此值。	0.1
hoodie.parquet.compr ession.codec	parquet压缩编解码方式名称， 默认值为gzip。可能的选项是 [gzip   snappy   uncompressed   lzo]	snappy
hoodie.logfile.max.size	LogFile的最大值。这是在将日 志文件移到下一个版本之前允许 的最大值。	1GB
hoodie.logfile.data.blo ck.max.size	LogFile数据块的最大值。这是 允许将单个数据块附加到日志文 件的最大值。这有助于确保附 加到日志文件的数据被分解为可 调整大小的块，以防止发生 OOM错误。此大小应大于JVM 内存。	256MB

参数	描述	默认值
hoodie.logfile.to.parquet.compression.ratio	随着记录从日志文件移动到parquet，预期会进行额外压缩的比例。用于merge_on_read存储，以将插入内容发送到日志文件中并控制压缩parquet文件的大小。	0.35

## compaction&cleaning 配置

表 15-5 compaction&cleaning 参数配置

参数	描述	默认值
hoodie.clean.automatically	是否执行自动clean。	true
hoodie.cleaner.policy	要使用的清理政策。Hudi将删除旧版本的parquet文件以回收空间。任何引用此版本文件的查询和计算都将失败。建议确保数据保留的时间超过最大查询执行时间。	KEEP_LATEST_COMMITS
hoodie.cleaner.commit.s.retained	保留的提交数。因此，数据将保留为num_of_commits * time_between_commits（计划的），这也直接转化为逐步提取此数据集的数量。	10
hoodie.keep.max.commits	触发归档操作的commit数阈值	30
hoodie.keep.min.commits	归档操作保留的commit数	20
hoodie.commits.archival.batch	这控制着批量读取并一起归档的提交即时的数量。	10
hoodie.parquet.small.file.limit	该值应小于maxFileSize，如果将其设置为0，会关闭此功能。由于批处理中分区中插入记录的数量众多，总会出现小文件。Hudi提供了一个选项，可以通过将该分区中的插入作为对现有小文件的更新来解决小文件的问题。此处的大小是被视为“小文件大小”的最小文件大小。	104857600 byte

参数	描述	默认值
hoodie.copyonwrite.insert.split.size	插入写入并行度。为单个分区的总共插入次数。写出100MB的文件，至少1KB大小的记录，意味着每个文件有100K记录。默认值是超额配置为500K。为了改善插入延迟，请对其进行调整以匹配单个文件中的记录数。将此值设置为较小的值将导致文件变小（尤其是当compactionSmallFileSize为0时）。	500000
hoodie.copyonwrite.insert.auto.split	Hudi是否应该基于最后24个提交的元数据动态计算insertSplitSize，默认关闭。	true
hoodie.copyonwrite.record.size.estimate	平均记录大小。如果指定，Hudi将使用它，并且不会基于最后24个提交的元数据动态地计算。没有默认值设置。这对于计算插入并行度以及将插入打包到小文件中至关重要。	1024
hoodie.compact.inline	当设置为true时，紧接在插入或插入更新或批量插入的提交或增量提交操作之后由摄取本身触发压缩。	true
hoodie.compact.inline.max.delta.commits	触发内联压缩之前要保留的最大增量提交数。	5
hoodie.compaction.lazyy.block.read	当CompactedLogScanner合并所有日志文件时，此配置有助于选择是否应延迟读取日志块。选择true以使用I/O密集型延迟块读取（低内存使用），或者为false来使用内存密集型立即块读取（高内存使用）。	true
hoodie.compaction.reverse.log.read	HoodieLogFormatReader会从pos=0到pos=file_length向前读取日志文件。如果此配置设置为true，则Reader会从pos=file_length到pos=0反向读取日志文件。	false
hoodie.cleaner.parallelism	如果清理变慢，请增加此值。	200

参数	描述	默认值
hoodie.compaction.strategy	用来决定在每次压缩运行期间选择要压缩的文件组的压缩策略。默认情况下，Hudi选择具有累积最多未合并数据的日志文件。	org.apache.hudi.table.action.compact.strategy. LogFileBasedCompactionStrategy
hoodie.compaction.target.io	LogFileBasedCompactionStrategy的压缩运行期间要花费的MB量。当压缩以内联模式运行时，此值有助于限制摄取延迟。	500 * 1024 MB
hoodie.compaction.daybased.target.partitions	由org.apache.hudi.io.compact.strategy.DayBasedCompactionStrategy使用，表示在压缩运行期间要压缩的最新分区数。	10
hoodie.compaction.payload.class	这需要与插入/插入更新过程中使用的类相同。就像写入一样，压缩也使用记录有效负载类将日志中的记录彼此合并，再次与基本文件合并，并生成压缩后要写入的最终记录。	org.apache.hudi.common.model.DefaultHoodieRecordPayload
hoodie.schedule.compact.only.inline	在写入操作时，是否只生成压缩计划。在hoodie.compact.inline=true时有效。	false
hoodie.run.compact.only.inline	通过Sql执行run compact命令时，是否只执行压缩操作，压缩计划不存在时直接退出。	false

## 单表并发控制配置

表 15-6 单表并发控制参数配置

参数	描述	默认值
hoodie.write.lock.provider	指定lock provider，不建议使用默认值，使用org.apache.hudi.hive.HiveMetastoreBasedLockProvider	org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider
hoodie.write.lock.hive.metastore.database	Hive的database	无
hoodie.write.lock.hive.metastore.table	Hive的table name	无

参数	描述	默认值
hoodie.write.lock.client.num_retries	重试次数	10
hoodie.write.lock.client.wait_time_ms_between_retry	重试间隔	10000
hoodie.write.lock.conflict.resolution.strategy	lock provider类，必须是ConflictResolutionStrategy的子类	org.apache.hudi.client.transaction.SimpleConcurrentFileWritesConflictResolutionStrategy
hoodie.write.lock.zookeeper.base_path	存放ZNodes的路径，同一张表的并发写入需配置一致	无
hoodie.write.lock.zookeeper.lock_key	ZNode的名称，建议与Hudi表名相同	无
hoodie.write.lock.zookeeper.connection_timeout_ms	zk连接超时时间	15000
hoodie.write.lock.zookeeper.port	zk端口号	无
hoodie.write.lock.zookeeper.url	zk的url	无
hoodie.write.lock.zookeeper.session_timeout_ms	zk的session过期时间	60000

## Clustering 配置

 说明

表 15-7 Clustering 参数配置

参数	描述	默认值
hoodie.clustering.inline	是否同步执行clustering	false
hoodie.clustering.inline.max.commits	触发clustering的commit数	4
hoodie.clustering.async.enabled	是否启用异步执行clustering	false
hoodie.clustering.async.max.commits	异步执行时触发clustering的commit数	4

参数	描述	默认值
hoodie.clustering.plan.strategy.target.file.max.bytes	指定clustering后每个文件大小最大值	1024 * 1024 * 1024 byte
hoodie.clustering.plan.strategy.small.file.limit	小于该大小的文件会被clustering	300 * 1024 * 1024 byte
hoodie.clustering.plan.strategy.sort.columns	clustering用以排序的列	无
hoodie.layout.optimize.strategy	Clustering执行策略, 可选linear、z-order、hilbert 三种排序方式	linear
hoodie.layout.optimize.enable	使用z-order、hilbert时需要开启	false
hoodie.clustering.plan.strategy.class	筛选FileGroup进行clustering的策略类, 默认筛选小于hoodie.clustering.plan.strategy.small.file.limit阈值的文件	org.apache.hudi.client.clustering.plan.strategy.SparkSizeBasedClusteringPlanStrategy
hoodie.clustering.execution.strategy.class	执行clustering的策略类 ( RunClusteringStrategy的子类), 用以定义群集计划的执行方式。 默认类们按指定的列对计划中的文件组进行排序, 同时满足配置的目标文件大小	org.apache.hudi.client.clustering.run.strategy.SparkSortAndSizeExecutionStrategy
hoodie.clustering.plan.strategy.max.num.groups	设置执行clustering时最多选择多少个FileGroup, 该值越大并发度越大	30
hoodie.clustering.plan.strategy.max.bytes.per.group	设置执行clustering时每个FileGroup最多有多少数据参与clustering	2 * 1024 * 1024 * 1024 byte

## 15.3 基本操作

### 15.3.1 Hudi 表结构

Hudi在写入数据时会根据设置的存储路径、表名、分区结构等属性生成Hudi表。

Hudi表的数据文件, 可以使用操作系统的文件系统存储, 也可以使用HDFS这种分布式的文件系统存储。为了后续分析性能和数据的可靠性, 一般使用HDFS进行存储。以HDFS存储来看, 一个Hudi表的存储文件分为两类。

登录FusionInsight Manager页面, 选择“集群 > 服务 > HDFS”, 在“概览”页面单击NameNode WebUI后的链接, 进入到HDFS的WebUI界面, 选择“Utilities > Browse the file system”, 即可查看Hudi表。

Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
drwxr-xr-x	testcz	hadoop	0 B	Apr 25 15:32	0	0 B	.hoodie
drwxr-xr-x	testcz	hadoop	0 B	Apr 25 15:30	0	0 B	americas
drwxr-xr-x	testcz	hadoop	0 B	Apr 25 15:30	0	0 B	asia

- “ .hoodie ” 文件夹中存放了对应的文件合并操作相关的日志文件。

drwxr-xr-x	admintest	hadoop	0 B	Mar 30 09:44	0	0 B	.aux
drwxr-xr-x	admintest	hadoop	0 B	Mar 30 11:45	0	0 B	.temp
-rw-r--r--	admintest	hadoop	4.58 KB	Mar 30 09:44	3	128 MB	20210330094435.deltacommit
-rw-r--r--	admintest	hadoop	0 B	Mar 30 09:44	3	128 MB	20210330094435.deltacommit.inflight
-rw-r--r--	admintest	hadoop	0 B	Mar 30 09:44	3	128 MB	20210330094435.deltacommit.requested

- 包含 `_partition_key` 相关的路径是实际的数据文件和 metadata，按分区存储。Hudi 的数据文件使用 Parquet 文件格式的 base file 和 Avro 格式的 log file 存储。

-rw-r--r--	admintest	hadoop	93 B	Mar 30 09:44	3	128 MB	.hoodie_partition_metadata
-rw-r--r--	admintest	hadoop	441.77 KB	Mar 30 09:46	3	128 MB	2b4d098e-4dc8-4633-a22a-dc22f87c57d9-1_0-13-22_20210330094613.parquet
-rw-r--r--	admintest	hadoop	445.28 KB	Mar 30 09:44	3	128 MB	4010e8a8-1b20-4be7-8442-4e30af401e84-0_1-4-8_20210330094435.parquet

## 15.3.2 写操作指导

### 15.3.2.1 使用前须知

Hudi 当前支持用 Spark 和 Flink 作为写入引擎，当前版本 Flink 写入能力较弱不建议使用，后续版本社区会逐步增强。

### 15.3.2.2 批量写入

#### 操作场景

Hudi 提供多种写入方式，具体见 `hoodie.datasource.write.operation` 配置项，这里主要介绍 UPSERT、INSERT 和 BULK\_INSERT。

- INSERT（插入）：该操作流程和 UPSERT 基本一致，但是不需要通过索引去查询具体更新的文件分区，因此它的速度比 UPSERT 快。当数据源不包含更新数据时建议使用该操作，若数据源中存在更新数据，则在数据湖中会出现重复数据。
- BULK\_INSERT（批量插入）：用于初始数据集加载，该操作会对主键进行排序后直接以写普通 parquet 表的方式插入 Hudi 表，该操作性能是最高的，但是无法控制小文件，而 UPSERT 和 INSERT 操作使用启发式方法可以很好的控制小文件。
- UPSERT（插入更新）：默认操作类型。Hudi 会根据主键进行判断，如果历史数据存在则 update 如果不存在则 insert。因此在对于 CDC 之类几乎肯定包括更新的数据源，建议使用该操作。

#### 📖 说明

- 由于 INSERT 时不会对主键进行排序，所以初始化数据集不建议使用 INSERT。
- 在确定数据都为新数据时建议使用 INSERT，当存在更新数据时建议使用 UPSERT，当初始化数据集时建议使用 BULK\_INSERT。

## 批量写入 Hudi 表

1. 引入Hudi包生成测试数据，参考[快速入门](#)章节的[步骤1](#)到[步骤3](#)。
2. 写入Hudi表，写入命令中加入参数：  
option("hoodie.datasource.write.operation", "bulk\_insert"), 指定写入方式为 bulk\_insert，如下所示：

```
df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option("hoodie.datasource.write.precombine.field", "ts").
option("hoodie.datasource.write.recordkey.field", "uuid").
option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "").
option("hoodie.datasource.write.operation", "bulk_insert").
option("hoodie.table.name", tableName).
option("hoodie.datasource.write.keygenerator.class",
"org.apache.hudi.keygen.NonpartitionedKeyGenerator").
option("hoodie.datasource.hive_sync.enable", "true").
option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields", "").
option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class",
"org.apache.hudi.hive.NonPartitionedExtractor").
option("hoodie.datasource.hive_sync.table", tableName).
option("hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc", "false").
option("hoodie.bulkinsert.shuffle.parallelism", 4).
mode(Overwrite).
save(basePath)
```

### 📖 说明

- 示例中各参数介绍请参考[表15-1](#)。
- 使用spark datasource接口更新Mor表，Upsert写入小数据量时可能触发更新数据的小文件合并，使在Mor表的读优化视图中能查到部分更新数据。
- 当update的数据对应的base文件是小文件时，insert中的数据 and update中的数据会被合在一起和base文件直接做合并产生新的base文件，而不是写log。

## 分区设置操作

Hudi支持多种分区方式，如多级分区、无分区、单分区、时间日期分区。用户可以根据实际需求选择合适的分区方式，接下来将详细介绍Hudi如何配置各种分区类型。

- 多级分区  
多级分区即指定多个字段为分区键，需要注意的配置项：

配置项	说明
hoodie.datasource.write.partitionpath.field	配置为多个分区字段，例如： p1, p2, p3
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields	配置为p1, p2, p3和 hoodie.datasource.write.partitionpath.field的分区字段保持一致
hoodie.datasource.write.keygenerator.class	配置为 org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class	配置为 org.apache.hudi.hive.MultiPartKeyValueExtractor

- 无分区

hudi支持无分区表，需要注意的配置项：

配置项	说明
hoodie.datasource.write.partitionpath.field	配置为空
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields	配置为空
hoodie.datasource.write.keygenerator.class	配置为 org.apache.hudi.keygen.NonpartitionedKeyGenerator
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class	配置为 org.apache.hudi.hive.NonPartitionedExtractor

- 单分区

和多级分区类似，需要配置项：

配置项	说明
hoodie.datasource.write.partitionpath.field	配置为一个字段，例如：p
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields	配置为p，和 hoodie.datasource.write.partitionpath.field 分区字段保持一致
hoodie.datasource.write.keygenerator.class	默认配置为 org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator，也可以不配置
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class	配置为 org.apache.hudi.hive.MultiPartKeyValueExtractor

- 时间日期分区

即指定date类型字段作为分区字段，需要注意的配置项：

配置项	说明
hoodie.datasource.write.partitionpath.field	配置为date类型字段比如 operationTime
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields	配置为operationTime，和上面分区字段保持一致

配置项	说明
hoodie.datasource.write.keygenerator.class	默认配置为 org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator，也可以不配置
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class	配置 org.apache.hudi.hive.SlashEncodedDayPartitionValueExtractor

#### 📖 说明

SlashEncodedDayPartitionValueExtractor存在以下约束：要求写入的日期格式为 yyyy/mm/dd。

- 分区排序：

配置项	说明
hoodie.bulkinsert.user.defined.partition_order.class	指定分区排序类，可自行定义排序方法，具体参考样例代码

#### 📖 说明

bulk\_insert默认字符排序，仅适用于StringType的主键。

### 15.3.2.3 流式写入

#### HoodieDeltaStreamer 流式写入

Hudi自带HoodieDeltaStreamer工具支持流式写入，也可以使用SparkStreaming以微批的方式写入。HoodieDeltaStreamer提供以下功能：

- 支持Kafka，DFS多种数据源接入。
- 支持管理检查点、回滚和恢复，保证exactly once语义。
- 支持自定义转换操作。

示例：

准备配置文件kafka-source.properties

```
#hudi配置
hoodie.datasource.write.recordkey.field=id
hoodie.datasource.write.partitionpath.field=age
hoodie.upsert.shuffle.parallelism=100
#hive config
hoodie.datasource.hive_sync.table=hudimor_deltastreamer_partition
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields=age
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class=org.apache.hudi.hive.MultiPartKeyValueExtractor
hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc=false
hoodie.datasource.hive_sync.support_timestamp=true
# Kafka Source topic
hoodie.deltastreamer.source.kafka.topic=hudimor_deltastreamer_partition
#checkpoint
```

```
hoodie.deltastreamer.checkpoint.provider.path=hdfs://hacluster/tmp/huditest/  
hudimor_deltastreamer_partition  
# Kafka props  
# The kafka cluster we want to ingest from  
bootstrap.servers= xx.xx.xx.xx:xx  
auto.offset.reset=earliest  
#auto.offset.reset=latest  
group.id=hoodie-delta-streamer  
offset.rang.limit=10000
```

指定HoodieDeltaStreamer执行参数执行如下命令：

**spark-submit --master yarn**

**--jars /opt/hudi-java-examples-1.0.jar // 指定spark运行时需要的hudi jars路径**

**--driver-memory 1g**

**--executor-memory 1g --executor-cores 1 --num-executors 2 --conf spark.kryoserializer.buffer.max=128m**

**--driver-class-path /opt/client/Hudi/hudi/conf:/opt/client/Hudi/hudi/lib/\*:/opt/client/Spark/spark/jars/\*:/opt/hudi-examples-0.6.1-SNAPSHOT.jar:/opt/hudi-examples-0.6.1-SNAPSHOT-tests.jar // 指定spark driver需要的hudi jars路径**

**--class org.apache.hudi.utilities.deltastreamer.HoodieDeltaStreamer spark-internal**

**--props file:///opt/kafka-source.properties // 指定配置文件，注意：使用yarn-cluster模式提交任务时，请指定配置文件路径为HDFS路径。**

**--target-base-path /tmp/huditest/hudimor1\_deltastreamer\_partition // 指定hudi表路径**

**--table-type MERGE\_ON\_READ // 指定要写入的hudi表类型**

**--target-table hudimor\_deltastreamer\_partition // 指定hudi表名**

**--source-ordering-field name // 指定hudi表预合并列**

**--source-class org.apache.hudi.utilities.sources.JsonKafkaSource // 指定消费的数据源为JsonKafkaSource，该参数根据不同数据源指定不同的source类**

**--schemaprovider-class**

**com.xxx.bigdata.hudi.examples.DataSchemaProviderExample // 指定hudi表所需要的schema**

**--transformer-class com.xxx.bigdata.hudi.examples.TransformerExample // 指定如何处理数据源拉取来的数据，可根据自身业务需求做定制**

**--enable-hive-sync // 开启hive同步，同步hudi表到hive**

**--continuous // 指定流处理模式为连续模式**

## HoodieMultiTableDeltaStreamer 流式写入

HoodieDeltaStreamer支持从多种类型的源表抓取数据写入Hudi目标表，但是HoodieDeltaStreamer只能完成一个源表更新一个目标表。而HoodieMultiTableDeltaStreamer可以完成多个源表更新多个目标表，也可以完成多个源表更新一个目标表。

- 多个源表写一个目标表(两个kafka source写一个Hudi表):

### 📖 说明

主要配置:

```
// 指定目标表
hoodie.deltastreamer.ingestion.tablesToBeIngested=目录名.目标表
// 指定所有的源表给特定目标表
hoodie.deltastreamer.source.sourcesBoundTo.目标表=目录名.源表1, 目录名.源表2
// 指定每个源表的配置文件路径
hoodie.deltastreamer.source.目录名.源表1.configFile=路径1
hoodie.deltastreamer.source.目录名.源表2.configFile=路径2
// 指定每个源表的恢复点, source类型不同, 恢复点的格式也不同。如kafka source格式为"topic名, 分区名:offset"
hoodie.deltastreamer.current.source.checkpoint=topic名,分区名:offset
// 指定每个源表的关联表(hudi表), 如果有多个用逗号隔开
hoodie.deltastreamer.source.associated.tables=hdfs://hacluster/....., hdfs://hacluster/.....
// 指定每个源表的数据在写入hudi前的transform操作, 注意需要明确列出需要写入的列, 不要使用
select *
// <SRC>代表当前source表, 不要替换, 这是固定写法
hoodie.deltastreamer.transformer.sql=select field1,field2,field3,... from <SRC>
```

### Spark提交命令:

```
spark-submit \
--master yarn \
--driver-memory 1g \
--executor-memory 1g \
--executor-cores 1 \
--num-executors 5 \
--conf spark.driver.extraClassPath=/opt/client/Hudi/hudi/conf:/opt/client/Hudi/hudi/lib/*:/opt/client/Spark/spark/jars/* \
--class org.apache.hudi.utilities.deltastreamer.HoodieMultiTableDeltaStreamer /opt/client/Hudi/hudi/lib/hudi-utilities_2.12-0.7.0.jar \
--props file:///opt/hudi/testconf/sourceCommon.properties \
--config-folder file:///opt/hudi/testconf/ \
--source-class org.apache.hudi.utilities.sources.JsonKafkaSource \
--schemaprovider-class
org.apache.hudi.examples.common.HoodieMultiTableDeltaStreamerSchemaProvider \
--transformer-class org.apache.hudi.utilities.transform.SqlQueryBasedTransformer \
--source-ordering-field col6 \
--base-path-prefix hdfs://hacluster/tmp/ \
--table-type COPY_ON_WRITE \
--target-table KafkaToHudi \
--enable-hive-sync \
--allow-fetch-from-multiple-sources \
--allow-continuous-when-multiple-sources
```

### 📖 说明

1. 当“source”的类型是“kafka source”时, “--schemaprovider-class”指定的schema provider类需要用户自己开发。
2. “--allow-fetch-from-multiple-sources”表示开启多源表写入。
3. “--allow-continuous-when-multiple-sources”表示开启多源表持续写入, 如果未设置所有源表写入一次后任务就会结束。

### sourceCommon.properties :

```
hoodie.deltastreamer.ingestion.tablesToBeIngested=testdb.KafkaToHudi
hoodie.deltastreamer.source.sourcesBoundTo.KafkaToHudi=source1,source2
hoodie.deltastreamer.source.default.source1.configFile=file:///opt/hudi/testconf/source1.properties
hoodie.deltastreamer.source.default.source2.configFile=file:///opt/hudi/testconf/source2.properties

hoodie.datasource.write.keygenerator.class=org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator
hoodie.datasource.write.partitionpath.field=col0
hoodie.datasource.write.recordkey.field=primary_key
hoodie.datasource.write.precombine.field=col6

hoodie.datasource.hive_sync.table=kafkatohudisync
```

```
hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields=col0
hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class=org.apache.hudi.hive.MultiPartKeyValueExtractor
bootstrap.servers=192.168.34.221:21005,192.168.34.136:21005,192.168.34.175:21005
auto.offset.reset=latest
group.id=hoodie-test
```

#### source1.properties:

```
hoodie.deltastreamer.current.source.name=source1 // kafka topic的名称有时候可读性很差，所以这里给它取个别名当作source的名称
hoodie.deltastreamer.source.kafka.topic=s1
hoodie.deltastreamer.current.source.checkpoint=s1,0:0,1:0 // 任务启动时，该source的恢复点(从0分区的0 offset，1分区的0 offset开始恢复)
// 指定与source1表进行join的hudi表，如果该hudi表已经同步到hive，则不需要该配置，直接在sql中通过表名来使用
hoodie.deltastreamer.source.associated.tables=hdfs://hacluster/tmp/huditest/tb_test_cow_par
// <SRC>代表当前的source表，即source1，固定写法
hoodie.deltastreamer.transformer.sql=select A.primary_key, A.col0, B.col1, B.col2, A.col3, A.col4, B.col5, B.col6, B.col7 from <SRC> as A join tb_test_cow_par as B on A.primary_key = B.primary_key
```

#### source2.properties

```
hoodie.deltastreamer.current.source.name=source2
hoodie.deltastreamer.source.kafka.topic=s2
hoodie.deltastreamer.current.source.checkpoint=s2,0:0,1:0
hoodie.deltastreamer.source.associated.tables=hdfs://hacluster/tmp/huditest/tb_test_cow_par
hoodie.deltastreamer.transformer.sql=select A.primary_key, A.col0, B.col1, B.col2, A.col3, A.col4, B.col5, B.col6, B.col7 from <SRC> as A join tb_test_cow_par as B on A.primary_key = B.primary_key
```

- **多个源表写一个目标表(两个Hudi表source写一个Hudi表):**

#### Spark提交命令:

```
spark-submit \
--master yarn \
--driver-memory 1g \
--executor-memory 1g \
--executor-cores 1 \
--num-executors 2 \
--conf spark.driver.extraClassPath=/opt/client/Hudi/hudi/conf:/opt/client/Hudi/hudi/lib/*:/opt/client/Spark/spark/jars/* \
--class org.apache.hudi.utilities.deltastreamer.HoodieMultiTableDeltaStreamer /opt/client/Hudi/hudi/lib/hudi-utilities_2.12-0.7.0.jar \
--props file:///opt/testconf/sourceCommon.properties \
--config-folder file:///opt/testconf/ \
--source-class org.apache.hudi.utilities.sources.HoodieIncrSource //指定source的类型是Hudi表，作为源表的Hudi表只能是COW类型
--payload-class org.apache.hudi.common.model.OverwriteNonDefaultsWithLatestAvroPayload //指定一个payload, payload决定了新值更新旧值的方式。
--transformer-class org.apache.hudi.utilities.transform.SqlQueryBasedTransformer //指定一个transformer类，源表schema和目标表的schema不一致时，源表的数据需要进行transform才能写入目标表。
--source-ordering-field col6 \
--base-path-prefix hdfs://hacluster/tmp/ //目标表的存放路径
--table-type MERGE_ON_READ //目标表的类型，可以是COW表也可以是MOR表。
--target-table tb_test_mor_par_300 //指定目标表的表名，多源表更新单表时，目标表的表名必须给出。
--checkpoint 000 //指定一个检查点(commit时间戳)，表明从此检查点恢复Delta Streamer，000代表从头开始。
--enable-hive-sync \
--allow-fetch-from-multiple-sources \
--allow-continuous-when-multiple-sources \
--op UPSERT //指定写操作类型
```

#### 📖 说明

- 当“source”的类型是“HoodieIncrSource”时，不需要指定“--schemaprovider-class”。
- “--transformer-class”指定SqlQueryBasedTransformer，可以通过SQL来操作数据转换，将源数据结构转换成目标表数据结构。

file:///opt/testconf/sourceCommon.properties :

```
# source的公共属性
hoodie.deltastreamer.ingestion.tablesToBeIngested=testdb.tb_test_mor_par_300 //指定一个目标表。多源表写单目标表，所以目标表可以作为公共属性。
hoodie.deltastreamer.source.sourcesBoundTo.tb_test_mor_par_300=testdb.tb_test_mor_par_100,testdb.tb_test_mor_par_200 //指定多个源表。
hoodie.deltastreamer.source.testdb.tb_test_mor_par_100.configFile=file:///opt/testconf/tb_test_mor_par_100.properties //源表tb_test_mor_par_100的属性文件路径
hoodie.deltastreamer.source.testdb.tb_test_mor_par_200.configFile=file:///opt/testconf/tb_test_mor_par_200.properties //源表tb_test_mor_par_200的属性文件路径

# 所有source公用的hudi写配置，source独立的配置需要写到自己对应的属性文件中
hoodie.datasource.write.keygenerator.class=org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator
hoodie.datasource.write.partitionpath.field=col0
hoodie.datasource.write.recordkey.field=primary_key
hoodie.datasource.write.precombine.field=col6
```

file:///opt/testconf/tb\_test\_mor\_par\_100.properties

```
# 源表tb_test_mor_par_100的配置
hoodie.deltastreamer.source.hoodieincr.path=hdfs://hacluster/tmp/testdb/tb_test_mor_par_100 //源表的路径
hoodie.deltastreamer.source.hoodieincr.partition.fields=col0 //源表的分区键
hoodie.deltastreamer.source.hoodieincr.read_latest_on_missing_ckpt=false
hoodie.deltastreamer.source.associated.tables=hdfs://hacluster/tmp/testdb/tb_test_mor_par_400 //指定与源表进行关联操作的表
hoodie.deltastreamer.transformer.sql=select A.primary_key, A.col0, B.col1, B.col2, A.col3, A.col4, B.col5, A.col6, B.col7 from <SRC> as A join tb_test_mor_par_400 as B on A.primary_key = B.primary_key //该配置在transformer类指定为SqlQueryBasedTransformer才会生效
```

file:///opt/testconf/tb\_test\_mor\_par\_200.properties

```
# 源表tb_test_mor_par_200的配置
hoodie.deltastreamer.source.hoodieincr.path=hdfs://hacluster/tmp/testdb/tb_test_mor_par_200
hoodie.deltastreamer.source.hoodieincr.partition.fields=col0
hoodie.deltastreamer.source.hoodieincr.read_latest_on_missing_ckpt=false
hoodie.deltastreamer.source.associated.tables=hdfs://hacluster/tmp/testdb/tb_test_mor_par_400
hoodie.deltastreamer.transformer.sql=select A.primary_key, A.col0, B.col1, B.col2, A.col3, A.col4, B.col5, A.col6, B.col7 from <SRC> as A join tb_test_mor_par_400 as B on A.primary_key = B.primary_key //源表数据结构转换为目标表的数据结构。该源表如果需要和Hive进行关联操作，可以直接在SQL中通过表名来进行关联操作；该源表如果需要和Hudi表关联操作，需要先指定Hudi表的路径，然后在SQL中通过表名来进行关联操作。
```

### 15.3.2.4 将 Hudi 表数据同步到 Hive

通过执行run\_hive\_sync\_tool.sh可以将Hudi表数据同步到Hive中。

例如：需要将HDFS上目录为hdfs://hacluster/tmp/huditest/hudimor1\_deltastreamer\_partition的Hudi表同步为Hive表，表名为table\_hive\_sync\_test3，使用unite、country和state为分区键，命令示例如下：

```
run_hive_sync_tool.sh --partitioned-by unite,country,state --base-path hdfs://hacluster/tmp/huditest/hudimor1_deltastreamer_partition --table hive_sync_test3 --partition-value-extractor org.apache.hudi.hive.MultiPartKeyValueExtractor --support-timestamp
```

表 15-8 参数说明

命令	描述	必填	默认值
--database	Hive database名称	N	default
--table	Hive表名	Y	-

命令	描述	必填	默认值
--base-file-format	文件格式 (PARQUET或HFILE)	N	PARQUET
--user	Hive用户名	N	-
--pass	Hive密码	N	-
--jdbc-url	Hive jdbc connect url	N	-
--base-path	待同步的Hudi表存储路径	Y	-
--partitioned-by	分区键-	N	-
--partition-value-extractor	分区类, 需实现PartitionValueExtractor, 可以从HDFS路径中提取分区值	N	SlashEncodedDayPartitionValueExtractor
--assume-date-partitioning	以 yyyy/mm/dd进行分区从而支持向后兼容。	N	false
--use-pre-apache-input-format	使用com.uber.hoodie包下的InputFormat替换org.apache.hudi包下的。除了从com.uber.hoodie迁移项目至org.apache.hudi外请勿使用。	N	false
--use-jdbc	使用Hive jdbc连接	N	true
--auto-create-database	自动创建Hive database	N	true
--skip-ro-suffix	注册时跳过读取_ro后缀的读优化视图	N	false
--use-file-listing-from-metadata	从Hudi的元数据中获取文件列表	N	false
--verify-metadata-file-listing	根据文件系统验证Hudi元数据中的文件列表	N	false
--help、-h	查看帮助	N	false
--support-timestamp	将原始类型中'INT64'的TIMESTAMP_MICROS转换为Hive的timestamp	N	false
--decode-partition	如果分区在写入过程中已编码, 则解码分区值	N	false

命令	描述	必填	默认值
--batch-sync-num	指定每批次同步hive的分区数	N	1000

### 📖 说明

Hive Sync时会判断表不存在时建外表并添加分区，表存在时对比表的schema是否存在差异，存在则替换，对比分区是否有新增，有则添加分区。

因此使用hive sync时有以下约束：

- 写入数据Schema只允许增加字段，不允许修改、删除字段。
- 分区目录只能新增，不会删除。
- Overwrite覆写Hudi表不支持同步覆盖Hive表。
- Hudi同步Hive表时，不支持使用timestamp类型作为分区列。

## 15.3.3 读操作指导

### 15.3.3.1 简介

Hudi的读操作，作用于Hudi的三种视图之上，可以根据需求差异选择合适的视图进行查询。

Hudi 支持多种查询引擎Spark和Hive，具体支持矩阵见[表15-9](#)和[表15-10](#)。

表 15-9 cow 表

查询引擎	实时视图/读优化视图	增量视图
Hive	Y	Y
Spark ( SparkSQL )	Y	Y
Spark ( SparkDataSource API )	Y	Y

表 15-10 mor 表

查询引擎	实时视图	增量视图	读优化视图
Hive	Y	Y	Y
Spark ( SparkSQL )	Y	Y	Y
Spark ( SparkDataSource API )	Y	Y	Y

**⚠ 注意**

- 当前Hudi使用Spark datasource接口读取时，不支持分区推断能力。比如bootstrap表使用datasource接口查询时，可能出现分区字段不显示，或者显示为null的情况。
- 增量视图，需设置**set hoodie.hudicow.consume.mode = INCREMENTAL**；，但该参数仅限于增量视图查询，不能用于Hudi表的其他类型查询，和其他表的查询。恢复配置可设置**set hoodie.hudicow.consume.mode = SNAPSHOT**；或任意值。

### 15.3.3.2 cow 表视图读取

- 实时视图读取（Hive，SparkSQL为例）：直接读取Hive里面存储的Hudi表即可。  

```
select count(*) from test;
```
- 实时视图读取（Spark dataSource API为例）：和读普通的数据Source表类似。  
必须指定查询类型QUERY\_TYPE\_OPT\_KEY 为 QUERY\_TYPE\_SNAPSHOT\_OPT\_VAL。  

```
spark.read.format("hudi")
.option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_SNAPSHOT_OPT_VAL) // 指定查询类型为实时视图模式
.load("/tmp/default/cow_bugx/") // 指定读取的hudi表路径
.createTempView("mycall")
spark.sql("select * from mycall").show(100)
```
- 增量视图读取（Hive为例）：  

```
set hoodie.test.consume.mode=INCREMENTAL; //设置增量读取模式
set hoodie.test.consume.max.commits=3; // 指定最大消费的commits数量
set hoodie.test.consume.start.timestamp=20201227153030; // 指定初始增量拉取commit
select count(*) from default.test where `hoodie_commit_time` > '20201227153030'; // 结果必须根据
start.timestamp和end.timestamp进行过滤，如果没有指定end.timestamp，则只需要根据
start.timestamp进行过滤。
```
- 增量视图读取（SparkSQL为例）：  

```
set hoodie.test.consume.mode=INCREMENTAL; //设置增量读取模式
set hoodie.test.consume.start.timestamp=20201227153030; // 指定初始增量拉取commit
set hoodie.test.consume.end.timestamp=20210308212318; // 指定增量拉取结束commit，如果不指定的
话采用最新的commit
select count(*) from test_rt where `hoodie_commit_time` > '20201227153030' and
`hoodie_commit_time` <= '20210308212318'; // 结果必须根据start.timestamp和end.timestamp进行过
滤，如果没有指定end.timestamp，则只需要根据start.timestamp进行过滤。
```
- 增量视图读取（Spark dataSource API为例）：  
必须指定查询类型QUERY\_TYPE\_OPT\_KEY 为增量模式  
QUERY\_TYPE\_INCREMENTAL\_OPT\_VAL  

```
spark.read.format("hudi")
.option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL) // 指定查询类型为增量模式
.option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, "20210308212004") // 指定初始增量拉取commit
.option(END_INSTANTTIME_OPT_KEY, "20210308212318") // 指定增量拉取结束commit
.load("/tmp/default/cow_bugx/") // 指定读取的hudi表路径
.createTempView("mycall") // 注册为spark临时表
spark.sql("select * from mycall where `hoodie_commit_time` > '20210308212004' and
`hoodie_commit_time` <= '20210308212318'").show(100, false) // 结果必须根据START_INSTANTTIME
和END_INSTANTTIME进行过滤，如果没有指定END_INSTANTTIME，则只需要根据START_INSTANTTIME
进行过滤。
```
- 读优化视图：cow表读优化视图等同于实时视图。

### 15.3.3.3 mor 表视图读取

mor表同步给Hive后，会在Hive表中同步出：“表名+后缀\_rt”和“表名+后缀\_ro”两张表。其中后缀为rt表代表实时视图，后缀为ro的表代表读优化视图。例如：同步给Hive的hudi表名为test，同步Hive后hive表中多出两张表分别为test\_rt,和test\_ro。

- 实时视图读取（Hive, SparkSQL为例）：直接读取Hive里面存储的后缀为\_rt的hudi表即可。  

```
select count(*) from test_rt;
```
- 实时视图读取（Spark dataSource API为例）：和cow表一样，请参考cow表相关操作。
- 增量视图读取（hive为例）：  

```
set hive.input.format=org.apache.hudi.hadoop.hive.HoodieCombineHiveInputFormat; // sparksql 不需要指定
set hoodie.test.consume.mode=INCREMENTAL;
set hoodie.test.consume.max.commits=3;
set hoodie.test.consume.start.timestamp=20201227153030;
select count(*) from default.test_rt where `_hoodie_commit_time`>'20201227153030'; // 结果必须根据start.timestamp和end.timestamp进行过滤，如果没有指定end.timestamp，则只需要根据start.timestamp进行过滤。
```
- 增量视图读取（SparkSQL为例）：  

```
set hoodie.test.consume.mode=INCREMENTAL;
set hoodie.test.consume.start.timestamp=20201227153030; // 指定初始增量拉取commit
set hoodie.test.consume.end.timestamp=20210308212318; // 指定增量拉取结束commit，如果不指定的话采用最新的commit
select count(*) from test_rt where `_hoodie_commit_time`>'20201227153030' and
`_hoodie_commit_time`<='20210308212318'; // 结果必须根据start.timestamp和end.timestamp进行过滤，如果没有指定end.timestamp，则只需要根据start.timestamp进行过滤。
```
- 增量视图（Spark dataSource API为例）：和cow表一样，请参考cow表相关操作。
- 读优化视图读取（Hive, SparkSQL为例）：直接读取Hive里面存储的后缀为\_ro的hudi表即可。  

```
select count(*) from test_ro;
```
- 读优化视图读取（Spark dataSource API为例）：和读普通的dataSource表类似。  
必须指定查询类型QUERY\_TYPE\_OPT\_KEY 为  
QUERY\_TYPE\_READ\_OPTIMIZED\_OPT\_VAL  

```
spark.read.format("hudi")
.option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_READ_OPTIMIZED_OPT_VAL) // 指定查询类型为读优化视图
.load("/tmp/default/mor_bugx/") // 指定读取的hudi表路径
.createTempView("mycall")
spark.sql("select * from mycall").show(100)
```

## 15.3.4 数据管理维护

### 15.3.4.1 Clustering

#### Clustering 简介


Clustering即数据布局，该服务可重新组织数据以提高查询性能，也不会影响摄取速度。

Hudi通过其写入客户端API提供了不同的操作，如insert/upsert/bulk\_insert来将数据写入Hudi表。为了能够在文件大小和入湖速度之间进行权衡，Hudi提供了一个hoodie.parquet.small.file.limit配置来设置最小文件大小。用户可以将该配置设置为“0”，以强制新数据写入新的文件组，或设置为更高的值以确保新数据被“填充”到现有小的文件组中，直到达到指定大小为止，但其会增加摄取延迟。

为能够支持快速摄取的同时不影响查询性能，引入了Clustering服务来重写数据以优化Hudi数据湖文件的布局。

Clustering服务可以异步或同步运行，Clustering会添加了一种新的REPLACE操作类型，该操作类型将在Hudi元数据时间轴中标记Clustering操作。

Clustering服务基于Hudi的MVCC设计，允许继续插入新数据，而Clustering操作在后台运行以重新格式化数据布局，从而确保并发读写者之间的快照隔离。



总体而言Clustering分为两个部分：

- 调度Clustering：使用可插拔的Clustering策略创建Clustering计划。
  - a. 识别符合Clustering条件的文件：根据所选的Clustering策略，调度逻辑将识别符合Clustering条件的文件。
  - b. 根据特定条件对符合Clustering条件的文件进行分组。每个组的数据大小应为targetFileSize的倍数。分组是计划中定义的"策略"的一部分。此外还有一个选项可以限制组大小，以改善并行性并避免混排大量数据。
  - c. 将Clustering计划以avro元数据格式保存到时间线。
- 执行Clustering：使用执行策略处理计划以创建新文件并替换旧文件。
  - a. 读取Clustering计划，并获得ClusteringGroups，其标记了需要进行Clustering的文件组。
  - b. 对于每个组使用strategyParams实例化适当的策略类（例如：sortColumns），然后应用该策略重写数据。
  - c. 创建一个REPLACE提交，并更新HoodieReplaceCommitMetadata中的元数据。

## 使用 Clustering

1. 同步执行Clustering配置。

在写入时加上配置参数：

**option("hoodie.clustering.inline", "true").**

**option("hoodie.clustering.inline.max.commits", "4").**

**option("hoodie.clustering.plan.strategy.target.file.max.bytes", "1073741824").**

**option("hoodie.clustering.plan.strategy.small.file.limit", "629145600").**

```
option("hoodie.clustering.plan.strategy.sort.columns",  
"column1,column2").
```

2. 异步执行Clustering:

通过spark-sql命令来执行clustering，具体可以参考[CLUSTERING](#)章节。

异步执行clustering需要通过set命令设置以下参数:

```
set hoodie.clustering.async.enabled = true;
```

```
set hoodie.clustering.async.max.commits = 4;
```

3. 指定clustering的排序方式和排序列:

当前clustering支持linear、z-order、hilbert 三种排序方式，可以通过option方式或者set方式来设置。

- linear: 普通排序，默认排序，适合排序一个字段，或者多个低级字段。
- z-order和hilbert: 多维排序，需要指定“hoodie.layout.optimize.strategy”为z-order或者hilbert。

适合排序多个字段，例如查询条件中涉及到多个字段。推荐排序字段的个数2到4个。

hilbert多维排序效果比z-order好，但是排序效率没z-order高。

详细配置请参考[Hudi常用参数](#)。

---

 **注意**

1. Clustering的排序列不允许值存在null，是Spark RDD的限制。
  2. 当target.file.max.bytes的值较大时，启动Clustering执行需要提高--spark-memory，否则会导致executor内存溢出。
  3. 当前Clean不支持清理Clustering失败后的垃圾文件。
  4. Clustering后可能出现新文件大小不等引起数据倾斜的情况。
  5. Cluster不支持和upsert并发。
  6. 如果Clustering处于inflight状态，该FileGroup下的文件不支持Update操作。
  7. 如果存在未完成的Clustering计划，后续写入触发生成compaction调度计划时会报错失败，需要及时执行Clustering计划。
- 

## 15.3.4.2 Cleaning

### Cleaning 简介

Cleaning用于清理不再需要的版本数据。

Hudi使用Cleaner后台作业，不断清除不需要的旧得版本的数据。通过配置hoodie.cleaner.policy和hoodie.cleaner.commits.retained可以使用不同的清理策略和保存的commit数量。

### 使用 Cleaning

执行cleaning有两种方式:

- 同步clean由参数hoodie.clean.automatic控制，默认自动开启。

关闭同步clean:

datasource写入时可以通过`option("hoodie.clean.automatic", "false")`来关闭自动clean。

spark-sql写入时可以通过`set hoodie.clean.automatic=false;`来关闭自动clean。

- 异步clean可以使用spark-sql来执行。

更多clean相关参数请参考[compaction&cleaning配置](#)。

### 15.3.4.3 Compaction

#### Compaction 简介

Compaction用于合并mor表Base和Log文件。

对于Merge-On-Read表，数据使用列式Parquet文件和行式Avro文件存储，更新被记录到增量文件，然后进行同步/异步compaction生成新版本的列式文件。Merge-On-Read表可减少数据摄入延迟，因而进行不阻塞摄入的异步Compaction很有意义。

#### 使用 Compaction

Compaction包含两个步骤:

1. 生成Compaction调度计划: Hudi扫描分区并选出待进行compaction的FileSlice, 然后CompactionPlan写入Hudi的Timeline。
2. 执行Compaction计划: 读取CompactionPlan并对FileSlice执行Compaction操作。

使用Compaction的方式分为同步和异步两种, 由参数`hoodie.compact.inline`控制, 默认为true:

- 同步方式, 自动生成compaction调度计划并执行compaction:
  - a. 关闭同步compaction  
datasource写入时可以通过 `option("hoodie.compact.inline", "false")` 来关闭自动compaction。  
spark-sql写入时可以通过`set hoodie.compact.inline=false;`来关闭自动compaction。
  - b. 仅同步生成compaction调度而不执行compaction
    - `datasource`写入时可以通过以下option参数来实现:  
`option("hoodie.compact.inline", "true").`  
`option("hoodie.schedule.compact.only.inline", "true").`  
`option("hoodie.run.compact.only.inline", "false").`
    - `spark-sql`写入时可以通过set 以下参数来实现:  
`set hoodie.compact.inline=true;`  
`set hoodie.schedule.compact.only.inline=true;`  
`set hoodie.run.compact.only.inline=false;`
- 异步方式由spark-sql来实现。  
如果需要在异步compaction时只执行已经产生的compaction调度计划而不创建新的调度计划, 则需要通过set命令设置以下参数:

```
set hoodie.compact.inline=true;
set hoodie.schedule.compact.only.inline=false;
set hoodie.run.compact.only.inline=true;
```

更多compaction参数请参考[compaction&cleaning配置](#)。

#### 📖 说明

为了保证入湖的最高效率，推荐使用同步产生compaction调度计划，异步执行compaction调度计划的方式。

### 15.3.4.4 Savepoint

#### Savepoint 简介

Savepoint用于保存并还原自定义的版本数据。

Hudi提供的Savepoint可以将不同的commit保存起来以便清理程序不会将其删除，后续可以使用Rollback进行恢复。

#### 使用 Savepoint

使用spark-sql管理savepoint。

示例如下：

- 创建savepoint  
`call create_savepoints('hudi_test1', '20220908155421949');`
- 查看所有存在的savepoint  
`call show_savepoints(table =>'hudi_test1');`
- 回滚savepoint  
`call rollback_savepoints('hudi_test1', '20220908155421949');`

#### 📖 说明


savepoint的rollback与commit rollback相同，都必须从最新的instant逐个向前rollback。

### 15.3.4.5 单表并发控制

默认情况下Hudi不支持单表并发写和Compaction操作，在使用Flink、Spark引擎进行数据写入以及使用Spark引擎进行Compaction操作时，会先尝试获取锁对应的锁（集群内Zookeeper提供分布式锁服务，并自动配置生效），如果获取失败则任务直接退出，以防止所任务并发操作表时导致表损坏。如果开启Hudi单表并发写功能，则上述功能自动失效。

#### Hudi 单表并发写实现方案

1. 使用外部服务（Zookeeper/Hive MetaStore）作为分布式互斥锁服务。
2. 允许并发写入文件，但是不允许并发提交commit，提交commit操作封装到事务中。
3. 提交commit时，执行冲突检查：若本次提交的commit中，修改的文件列表，与本次instanceTime之后的commit存在重叠文件，则提交失败，本次写入无效。



## 注意事项

1. Hudi当前并发机制无法保证写入后表主键唯一，需要用户自己保证。
2. 增量查询问题：数据消费以及Checkpoint可能会乱序，多个并发写操作在不同的时间点完成。
3. 并发写需要在启用并发写特性后支持并发，未开启时不支持并发写入。

## 使用并发机制

1. 启用并发写入机制。  
**hoodie.write.concurrency.mode=optimistic\_concurrency\_control**  
**hoodie.cleaner.policy.failed.writes=LAZY**
2. 设置并发锁方式。  
Hive MetaStore:  
**hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.hive.HiveMetastoreBasedLockProvider**  
**hoodie.write.lock.hivemetastore.database=<database\_name>**  
**hoodie.write.lock.hivemetastore.table=<table\_name>**  
Zookeeper:  
**hoodie.write.lock.provider=org.apache.hudi.client.transaction.lock.ZookeeperBasedLockProvider**  
**hoodie.write.lock.zookeeper.url= <zookeeper\_url>**  
**hoodie.write.lock.zookeeper.port= <zookeeper\_port>**  
**hoodie.write.lock.zookeeper.lock\_key= <table\_name>**  
**hoodie.write.lock.zookeeper.base\_path= <table\_path>**

更多配置参数请参考[Hudi常用参数](#)。

**⚠ 注意**

当设置cleaner policy为Lazy时，本次写入仅能关注到自己写入的文件是否过期，不能检查并清理历史写入产生的垃圾文件，即在并发场景下，无法自动清理垃圾文件。

### 15.3.4.6 分区并发控制

分区并发写每个任务基于对当前存在inflight状态的commit中存储的修改分区信息来判断是否存在写冲突，从而实现并发写入。

并发过程中的锁控制基于ZK锁实现，无需用户配置额外参数。

### 注意事项

分区并发写控制基于单表并发写控制的基础上实现，因此使用约束条件与单表并控制写基本相同。

当前分区并发只支持Spark方式写入，Flink不支持该特性。

为避免过大并发量占用ZooKeeper过多资源，对Hudi在ZooKeeper上增加了Quota配额限制，可以通过服务端修改Spark组件中参数zk.quota.number来调整Hudi的Quota配额，默认为500000，最小为5，且不可通过此参数来控制并行任务数，仅用来控制对ZooKeeper的访问压力。

### 使用分区并发机制

通过设置参数：hoodie.support.partition.lock=true来启动分区并发写。

示例：

spark datasource方式开启分区并发写：

```
upsert_data.write.format("hudi").
option("hoodie.datasource.write.table.type", "COPY_ON_WRITE").
option("hoodie.datasource.write.precombine.field", "col2").
option("hoodie.datasource.write.recordkey.field", "primary_key").
option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "col0").
option("hoodie.upsert.shuffle.parallelism", 4).
option("hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning", "true").
option("hoodie.support.partition.lock", "true").
option("hoodie.table.name", "tb_test_cow").
mode("Append").save(s"/tmp/huditest/tb_test_cow")
```

spark-sql开启分区并发写：

```
set hoodie.support.partition.lock=true;
insert into hudi_table1 select 1,1,1;
```

### 15.3.4.7 历史数据清理

### 操作场景

随着时间的推移，Hudi表中的数据越来越多，表中的老数据价值逐渐变弱并且还会占用存储空间，对这些老数据Hudi需要支持删除操作以便节约存储成本。

## delete/drop partition 语句直接删除历史数据

`delete/drop partition`命令可以用来清理历史数据，具体可以参考[Hudi SQL语法参考](#)相关内容。

优点：操作简单，支持cow表和mor表。

缺点：并发能力不足。当Hudi表处于实时写入状态，并发执行`delete/drop partition`命令容易导致实时入库作业失败。

## call clean\_data 命令删除历史数据

- 命令功能  
`call clean_data`的功能是用来删除mor表的历史数据。  
优点：可以和入库任务并发执行，不会影响实时入库数据。  
缺点：只支持mor表，并且是惰性删除，依赖于compaction。
- 命令格式  
`call clean_data(table => 'table_name', sql => 'delete statement')`
- 参数描述

表 15-11 参数描述

参数	描述
table_name	待删除数据的表名，支持database.tablename格式
delete statement	select 类型的sql语句，用于找出待删除的数据

- 示例  
从mytable表中删除primaryKey < 100 的所有数据：  

```
call clean_data(table => 'mytable', sql=>'select * from mytable where primaryKey < 100')
```

  
清理上次clean\_data命令残留文件；cleanData执行失败会产生临时文件，该命令可以清理这些临时文件：  

```
call clean_data(table => 'mytable', sql=>'delete cleanData')
```
- 系统响应  
可在客户端中查看查询结果。

## 15.3.5 使用 Hudi Payload

### Payload 介绍

Payload是Hudi实现数据增量更新和删除的关键，它可以帮助Hudi在数据湖中高效的管理数据变更。Hudi Payload的格式是基于Apache Avro的，它使用了Avro的schema来定义数据的结构和类型。Payload可以被序列化和反序列化，以便在Hudi中进行数据的读取和写入。总之，Hudi Payload是Hudi的一个重要组成部分，它提供了一种可靠的、高效的、可扩展的方式来管理大规模数据湖中的数据变更。

## 常用 Payload

- **DefaultHoodieRecordPayload**  
Hudi中默认使用DefaultHoodieRecordPayload，该Payload通过比较增量数据与存量数据的preCombineField字段值的大小来决定同主键的存量数据是否能被同主键的增量数据更新。在同主键的增量数据的preCombineField字段值绝对大于同主键的存量数据的preCombineField字段值时，同主键的增量数据将会被更新。
- **OverwriteWithLatestAvroPayload**  
该Payload保证同主键的增量数据永远都会更新同主键的增量数据。
- **PartialUpdateAvroPayload**  
该Payload继承了OverwriteNonDefaultsWithLatestAvroPayload，它可以保证在任何场景下增量数据中的null值不会覆盖存量数据。

## 使用 Payload

- **Spark建表时指定Payload**

```
create table hudi_test(id int, comb int, price string, name string, par string) using hudi options(
  primaryKey = "id",
  preCombineField = "comb",
  payloadClass="org.apache.hudi.common.model.OverwriteWithLatestAvroPayload") partitioned by
(par);
```
- **Datasource方式写入时指定Payload**

```
data.write.format("hudi").
  option("hoodie.datasource.write.table.type", COW_TABLE_TYPE_OPT_VAL).
  option("hoodie.datasource.write.precombine.field", "comb").
  option("hoodie.datasource.write.recordkey.field", "id").
  option("hoodie.datasource.write.partitionpath.field", "par").
  option("hoodie.datasource.write.payload.class",
    "org.apache.hudi.common.model.DefaultHoodieRecordPayload").
  option("hoodie.datasource.write.keygenerator.class", "org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator").
  option("hoodie.datasource.write.operation", "upsert").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.enable", "true").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_fields", "par").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.partition_extractor_class",
    "org.apache.hudi.hive.MultiPartKeysValueExtractor").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.table", "hudi_test").
  option("hoodie.datasource.hive_sync.use_jdbc", "false").
  option("hoodie.upsert.shuffle.parallelism", 4).
  option("hoodie.datasource.write.hive_style_partitioning", "true").
  option("hoodie.table.name", "hudi_test").mode(Append).save(s"/tmp/hudi_test")
```

## 15.3.6 Hudi 客户端使用

### 15.3.6.1 使用 Hudi-Cli.sh 操作 Hudi 表

#### 前提条件

- 对于开启了Kerberos认证的安全模式集群，已在集群FusionInsight Manager界面创建一个用户并关联“hadoop”和“hive”用户组。
- 已下载并安装Hudi集群客户端。

#### 基础操作

1. 使用root用户登录集群客户端节点，执行如下命令：  
`cd {客户端安装目录}`

```
source bigdata_env
source Hudi/component_env
kinit 创建的用户
```

2. 执行hudi-cli.sh进入Hudi客户端，  
`cd {客户端安装目录}/Hudi/hudi/bin/  
./hudi-cli.sh`

```
[root@kwephisprad4948 bin]# hudi-cli.sh
Running : java -cp /opt/prober/client/Hudi/hudi/conf:/opt/prober/client/Hudi/hudi/lib/*:/opt/prober/client/Spark2x/spark/jars/* -
Djava.security.krb5.conf=/opt/prober/client/Krbclient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf -Dzookeeper.server.principal=zookeeper/hadoo
p.hadooptest.com -Djava.security.auth.login.config=/opt/prober/client/Hudi/hudi/conf/jaas.conf -Dzookeeper.kinit=/opt/prober/clie
nt/Krbclient/kerberos/bin/kinit -DSPARK_CONF_DIR=/opt/prober/client/Hudi/hudi/conf -DHADOOP_CONF_DIR=/opt/prober/client/Hudi/hudi
/conf org.springframework.shell.Bootstrap
2021-09-17 15:24:08,035 | INFO | main | Loading XML bean definitions from URL [jar:file:/opt/prober/client/Hudi/hudi/lib/hudi-cl
i-0.9.0-hw-ei-312001-SNAPSHOT.jar!/META-INF/spring/spring-shell-plugin.xml] | org.springframework.beans.factory.xml.XmlBeanDefini
tionReader.loadBeanDefinitions(XmlBeanDefinitionReader.java:317)
2021-09-17 15:24:09,627 | INFO | main | Refreshing org.springframework.context.support.GenericApplicationContext@859906517: start
up date [Fri Sep 17 15:24:08 CST 2021]; root of context hierarchy | org.springframework.context.support.GenericApplicationContext
.prepareRefresh(AbstractApplicationContext.java:578)
2021-09-17 15:24:08,827 | INFO | main | JSR-330 'javax.inject.Inject' annotation found and supported for autowiring | org.spring
framework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.<init>(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:153)
Table command getting loaded
HoodieSplashScreen loaded
Welcome to Apache Hudi CLI. Please type help if you are looking for help.
```

3. 即可执行各种Hudi命令，执行示例：
  - 查看帮助：  
`help //查看hudi-cli的所有命令`  
`help 'command' //查看某一个命令的帮助及参数列表。`
  - 连接表：  
`connect --path '/tmp/huditest/test_table'`
  - 查看表信息：  
`desc`
  - 查看compaction计划：  
`compactions show all`
  - 查看clean计划：  
`cleans show`
  - 执行clean：  
`cleans run`
  - 查看commit信息：  
`commits show`
  - 查看commit写入的分区：  
`commit showpartitions --commit 20210127153356`

#### 📖 说明

20210127153356表示commit的时间戳，下同。

- 查看指定commit写入的文件：  
`commit showfiles --commit 20210127153356`
- 比较两个表的commit信息差异：  
`commits compare --path /tmp/hudimor/mytest100`

- rollback指定提交（rollback每次只允许rollback最后一次commit）：  
**commit rollback --commit 20210127164905**
- compaction调度：  
**compaction schedule --hoodieConfigs**  
*'hoodie.compaction.strategy=org.apache.hudi.table.action.compact.strategy.BoundedIOCompactionStrategy,hoodie.compaction.target.io=1,hoodie.compact.inline.max.delta.commits=1'*
- 执行compaction  
**compaction run --parallelism 100 --sparkMemory 1g --retry 1 --compactionInstant 20210602101315 --hoodieConfigs**  
*'hoodie.compaction.strategy=org.apache.hudi.table.action.compact.strategy.BoundedIOCompactionStrategy,hoodie.compaction.target.io=1,hoodie.compact.inline.max.delta.commits=1' --propsFilePath hdfs://hacluster/tmp/default/tb\_test\_mor/.hoodie/hoodie.properties --schemaFilePath /tmp/default/tb\_test\_mor/.hoodie/compact\_tb\_base.json*
- 创建savepoint  
**savepoint create --commit 20210318155750**
- 回滚指定的savepoint  
**savepoint rollback --savepoint 20210318155750**

---

**注意**

1. 若commit写入导致元数据冲突异常，执行commit rollback、savepoint rollback能回退数据，但不能回退Hive元数据，只能删除Hive表然后手动进行同步刷新。
  2. commit rollback只能回退当前最新的一个commit，savepoint rollback只能回退到最新的一个savepoint。二者均不能随意指定进行回退。
- 

## 15.4 Hudi SQL 语法参考

### 15.4.1 使用约束

Hudi支持使用Spark SQL操作Hudi的DDL/DML的语法，使得所有用户（非工程师、分析师等）更容易访问和操作Hudi。

#### 约束

- 支持在Hudi客户端执行Spark SQL操作Hudi。
- 支持在Spark的JDBCServer中执行Spark SQL操作Hudi。
- 不支持在Spark的客户端执行Spark SQL操作Hudi。
- 不支持在Hive、Hetu引擎中写hudi表，以及修改hudi表结构，仅支持读。
- 由于SQL的KeyGenerator默认是org.apache.hudi.keygen.ComplexKeyGenerator，要求DataSource方式写入时KeyGenerator与SQL设置的一致。

- 对于MOR表的修改操作只允许在主表操作，ro和rt后缀的表仅供查询使用。

## 15.4.2 DDL

### 15.4.2.1 CREATE TABLE

#### 命令功能

CREATE TABLE命令通过指定带有表属性的字段列表来创建Hudi Table。

#### 命令格式

```
CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS] [database_name.]table_name  
[ (columnTypeList)]  
USING hudi  
[ COMMENT table_comment ]  
[ LOCATION location_path ]  
[ OPTIONS (options_list) ]
```

#### 参数描述

表 15-12 CREATE TABLE 参数描述

参数	描述
database_name	Database名称，由字母、数字和下划线（_）组成。
table_name	Database中的表名，由字母、数字和下划线（_）组成。
columnTypeList	以逗号分隔的带数据类型以及列默认值（可选）的列表。列名由字母、数字和下划线（_）组成。
using	参数hudi，定义和创建Hudi table。
table_comment	表的描述信息。
location_path	HDFS路径，指定该路径Hudi 表会创建为外表。
options_list	Hudi table属性列表。

表 15-13 CREATE TABLE Options 描述

参数	描述
primaryKey	主键名，多个字段用逗号分隔，该字段为必填字段。

参数	描述
type	表类型。'cow' 表示 COPY-ON-WRITE 表，'mor' 表示 MERGE-ON-READ 表。未指定type的话，默认值为 'cow'。
preCombineField	表的Pre-Combine字段，该字段为必填字段。
payloadClass	使用preCombineField字段进行数据过滤的逻辑，默认使用DefaultHoodieRecordPayload，同时也提供了多种预置Payload供用户使用，如 OverwriteNonDefaultsWithLatestAvroPayload、OverwriteWithLatestAvroPayload及 EmptyHoodieRecordPayload。
useCache	是否在Spark中缓存表的relation，无需用户配置。为支持SparkSQL中对COW表增量视图查询，默认将COW表中该值置为false。

## 示例

- **创建非分区表**

```
create table if not exists hudi_table0 (
  id int,
  name string,
  price double
) using hudi
options (
  type = 'cow',
  primaryKey = 'id',
  preCombineField = 'price'
);
```

- **创建分区表**

```
create table if not exists hudi_table_p0 (
  id bigint,
  name string,
  ts bigint,
  dt string,
  hh string
) using hudi
options (
  type = 'cow',
  primaryKey = 'id',
  preCombineField = 'ts'
)
partitioned by (dt, hh);
```

- **在指定路径下创建表**

```
create table if not exists h3(
  id bigint,
  name string,
  price double
) using hudi

options (
  primaryKey = 'id',
  preCombineField = 'price'
)
location '/path/to/hudi/h3';
```

- **创建表指定表属性**

```
create table if not exists h3(  
  id bigint,  
  name string,  
  price double  
) using hudi  
options (  
  primaryKey = 'id',  
  type = 'mor',  
  preCombineField = 'name',  
  hoodie.cleaner.fileversions.retained = '20',  
  hoodie.keep.max.commits = '20'  
);
```

- **创建表指定列默认值**

```
create table if not exists h3(  
  id bigint,  
  name string,  
  price double default 12.34  
) using hudi  
options (  
  primaryKey = 'id',  
  type = 'mor',  
  preCombineField = 'name'  
);
```

## 注意事项

- Hudi当前不支持使用char、varchar、tinyint、smallint类型，建议使用string或int类型。
- Hudi当前只有int、bigint、float、double、decimal、string、date、timestamp、boolean、binary类型支持设置默认值。
- Hudi表必须指定primaryKey与preCombineField。
- 在指定路径下创建表时，如果路径下已存在Hudi表，则建表时不需要指定列。

## 系统响应

Table创建成功，创建成功的消息将被记录在系统日志中。

### 15.4.2.2 CREATE TABLE AS SELECT

## 命令功能

**CREATE TABLE As SELECT**命令通过指定带有表属性的字段列表来创建Hudi Table。

## 命令格式

```
CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS] [database_name.]table_name
```

```
USING hudi
```

```
[ COMMENT table_comment ]
```

```
[ LOCATION location_path ]
```

```
[ OPTIONS (options_list) ]
```

```
[ AS query_statement ]
```

## 参数描述

表 15-14 CREATE TABLE As SELECT 参数描述

参数	描述
database_name	Database名称，由字母、数字和下划线 ( _ ) 组成。
table_name	Database中的表名，由字母、数字和下划线 ( _ ) 组成。
using	参数hudi，定义和创建Hudi table。
table_comment	表的描述信息。
location_path	HDFS路径，指定该路径Hudi表会创建为外表。
options_list	Hudi table属性列表。
query_statement	select查询表达式

## 示例

- 创建分区表  

```
create table h2 using hudi
options (type = 'cow', primaryKey = 'id', preCombineField = 'ts')
partitioned by (dt)
as
select 1 as id, 'a1' as name, 10 as price, 1000 as dt;
```
- 创建非分区表  
从parquet表加载数据到hudi表  
# 创建parquet表  

```
create table parquet_mngd using parquet options(path=' hdfs:///tmp/parquet_dataset/*.parquet' );

# CTAS创建hudi表
create table hudi_tbl using hudi location 'hdfs:///tmp/hudi/hudi_tbl/' options (
type = 'cow',
primaryKey = 'id',
preCombineField = 'ts'
)
partitioned by (datestr) as select * from parquet_mngd;
```

## 注意事项

为了更好的加载数据性能，CTAS使用bulk insert作为写入方式。

## 系统响应

Table创建成功，创建成功的消息将被记录在系统日志中。

### 15.4.2.3 DROP TABLE

## 命令功能

**DROP TABLE**的功能是用来删除已存在的Table。

## 命令格式

```
DROP TABLE [IF EXISTS] [db_name.]table_name;
```

## 参数描述

表 15-15 DROP TABLE 参数描述

参数	描述
db_name	Database名称。如果未指定，将选择当前database。
table_name	需要删除的Table名称。

## 注意事项

在该命令中，IF EXISTS和db\_name是可选配置。

## 示例

```
DROP TABLE IF EXISTS hudidb.h1;
```

## 系统响应

Table将被删除。

### 15.4.2.4 SHOW TABLE

## 命令功能

SHOW TABLES命令用于显示所有在当前database中的table，或所有指定database的table。

## 命令格式

```
SHOW TABLES [IN db_name];
```

## 参数描述

表 15-16 SHOW TABLES 参数描述

参数	描述
IN db_name	Database名称，仅当需要显示指定Database的所有Table时配置。

## 注意事项

IN db\_Name为可选配置。

## 示例

```
SHOW TABLES IN hudidb;
```

## 系统响应

显示所有Table。

### 15.4.2.5 ALTER RENAME TABLE

## 命令功能

RENAME命令用于重命名现有表。

## 命令语法

```
ALTER TABLE oldTableName RENAME TO newTableName
```

## 参数描述

表 15-17 RENAME 参数描述

参数	描述
oldTableName	现有表名。
new_table_name	现有表名的新表名。

## 示例

```
alter table h0 rename to h0_1;
```

## 系统响应

可以通过运行SHOW TABLES显示新表名称。

### 15.4.2.6 ALTER ADD COLUMNS

## 命令功能

ADD COLUMNS命令用于为现有表添加新列。

## 命令语法

```
ALTER TABLE tableIdentifier ADD COLUMNS (colAndType (colAndType)*)
```

## 参数描述

表 15-18 ADD COLUMNS 参数描述

参数	描述
tableIdentifier	表名。
colAndType	带数据类型以及列默认值（可选）且用逗号分隔的列的名称。列名称包含字母，数字和下划线（_）。

## 示例

```
alter table h0_1 add columns(ext0 string);  
alter table h0_1 add columns(ext1 string default 'ext1_default_value');
```

## 系统响应

通过运行DESCRIBE命令，可显示新添加的列。

### 15.4.2.7 ALTER ALTER COLUMN

## 命令功能

ALTER COLUMN命令用于修改列的默认值。

## 命令语法

```
ALTER TABLE tableIdentifier ALTER COLUMN colName SET DEFAULT  
defaultValue
```

## 参数描述

表 15-19 ADD COLUMNS 参数描述

参数	描述
tableIdentifier	表名
colName	列名
defaultValue	列默认值

## 示例

```
alter table h0_1 alter column ext1 set default 'new_default_value';
```

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

## 15.4.2.8 TRUNCATE TABLE

### 命令功能

该命令将会把表中的数据清空。

### 命令语法

```
TRUNCATE TABLE tableIdentifier
```

### 参数描述

表 15-20 TRUNCATE TABLE 参数描述

参数	描述
<i>tableIdentifier</i>	表名。

### 示例

```
truncate table h0_1;
```

### 系统响应

通过运行QUERY语句查看表中数据已被删除。

## 15.4.3 DML

### 15.4.3.1 INSERT INTO

#### 命令功能

INSERT命令用于将SELECT查询结果加载到Hudi表中。

#### 命令格式

```
INSERT INTO tableIdentifier select query;
```

#### 参数描述

表 15-21 INSERT INTO 参数

参数	描述
<i>tableIdentifier</i>	需要执行INSERT命令的Hudi表的名称。
<i>select query</i>	查询语句。

## 注意事项

- Insert模式：Hudi对于设置了主键的表支持三种Insert模式，用户可以设置参数 `hoodie.sql.insert.mode` 来指定Insert模式，默认为 `upsert`。
  - `strict`模式，Insert 语句将保留 COW 表的主键唯一性约束，不允许重复记录。如果在插入过程中已经存在记录，则会为 COW 表发生 `HoodieDuplicateKeyException`；对于MOR表，该模式与 `upsert` 模式行为一致。
  - `non-strict`模式，对主键表采用 `insert` 处理。
  - `upsert`模式，对于主键表的重复值进行更新操作。
- 在执行 `spark-sql` 时，用户可以设置 “`hoodie.sql.bulk.insert.enable = true`” 和 “`hoodie.sql.insert.mode = non-strict`” 来开启 `bulk insert` 作为 `Insert` 语句的写入方式。

也可以通过直接设置 `hoodie.datasource.write.operation` 的方式控制 `insert` 语句的写入方式，包括 `bulk_insert`、`insert`、`upsert`。使用这种方式控制 `hoodie` 写入，需要注意执行完 SQL 后，必须执行 `reset hoodie.datasource.write.operation`；重置 Hudi 的写入方式，否则该参数会影响其他 SQL 的执行。

## 示例

```
insert into h0 select 1, 'a1', 20;

-- insert static partition
insert into h_p0 partition(dt = '2021-01-02') select 1, 'a1';

-- insert dynamic partition
insert into h_p0 select 1, 'a1', dt;

-- insert dynamic partition
insert into h_p1 select 1 as id, 'a1', '2021-01-03' as dt, '19' as hh;

-- insert overwrite table
insert overwrite table h0 select 1, 'a1', 20;

-- insert overwrite table with static partition
insert overwrite h_p0 partition(dt = '2021-01-02') select 1, 'a1';

-- insert overwrite table with dynamic partition
insert overwrite table h_p1 select 2 as id, 'a2', '2021-01-03' as dt, '19' as hh;
```

## 系统响应

可在 `driver` 日志中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.2 MERGE INTO

#### 命令功能

通过 `MERGE INTO` 命令，根据一张表或子查询的连接条件对另外一张表进行查询，连接条件匹配上的进行 `UPDATE` 或 `DELETE`，无法匹配的 `INSERT`。这个语法仅需要一次全表扫描就完成了全部同步工作，执行效率要高于 `INSERT + UPDATE`。

#### 命令格式

```
MERGE INTO tableIdentifier AS target_alias
USING (sub_query | tableIdentifier) AS source_alias
```

```
ON <merge_condition>
[ WHEN MATCHED [ AND <condition> ] THEN <matched_action> ]
[ WHEN MATCHED [ AND <condition> ] THEN <matched_action> ]
[ WHEN NOT MATCHED [ AND <condition> ] THEN <not_matched_action> ]

<merge_condition> =A equal bool condition
<matched_action> =
DELETE |
UPDATE SET * |
UPDATE SET column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...]
<not_matched_action> =
INSERT * |
INSERT (column1 [, column2 ...]) VALUES (value1 [, value2 ...])
```

## 参数描述

表 15-22 UPDATE 参数

参数	描述
tableIdentifier	在其中执行MergeInto操作的Hudi表的名称。
target_alias	目标表的别名。
sub_query	子查询。
source_alias	源表或源表达式的别名。
merge_condition	将源表或表达式和目标表关联起来的条件
condition	过滤条件，可选。
matched_action	当满足条件时进行Delete或Update操作
not_matched_action	当不满足条件时进行Insert操作

## 注意事项

1. merge-on condition当前只支持主键列。
2. 当前仅支持对COW表进行部分字段更新，且更新值必须包含预合并列，MOR表需要在Update语法中给出全部字段。

## 示例

- 部分字段更新。

```
create table h0(id int, comb int, name string, price int) using hudi options(primaryKey = 'id', preCombineField = 'comb');
```

```
create table s0(id int, comb int, name string, price int) using hudi options(primaryKey = 'id',
preCombineField = 'comb');
insert into h0 values(1, 1, 1, 1);
insert into s0 values(1, 1, 1, 1);
insert into s0 values(2, 2, 2, 2);
//写法1
merge into h0 using s0
on h0.id = s0.id
when matched then update set h0.id = s0.id, h0.comb = s0.comb, price = s0.price * 2;
//写法2
merge into h0 using s0
on h0.id = s0.id
when matched then update set id = s0.id,
name = h0.name,
comb = s0.comb + h0.comb,
price = s0.price + h0.price;
```

- 缺省字段更新和插入。

```
create table h0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using hudi options(primaryKey =
'id', preCombineField = 'comb');
create table s0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using hudi options(primaryKey =
'id', preCombineField = 'comb');
insert into h0 values(1, 1, 1, 1, false);
insert into s0 values(1, 2, 1, 1, true);
insert into s0 values(2, 2, 2, 2, false);

merge into h0 as target
using (
select id, comb, name, price, flag from s0
) source
on target.id = source.id
when matched then update set *
when not matched then insert *;
```

- 多条件更新和删除。

```
create table h0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using hudi options(primaryKey =
'id', preCombineField = 'comb');
create table s0(id int, comb int, name string, price int, flag boolean) using hudi options(primaryKey =
'id', preCombineField = 'comb');
insert into h0 values(1, 1, 1, 1, false);
insert into h0 values(2, 2, 1, 1, false);
insert into s0 values(1, 1, 1, 1, true);
insert into s0 values(2, 2, 2, 2, false);
insert into s0 values(3, 3, 3, 3, false);

merge into h0
using (
select id, comb, name, price, flag from s0
) source
on h0.id = source.id
when matched and flag = false then update set id = source.id, comb = h0.comb + source.comb, price =
source.price * 2
when matched and flag = true then delete
when not matched then insert *;
```

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.3 UPDATE

## 命令功能

UPDATE命令根据列表表达式和可选的过滤条件更新Hudi表。

## 命令格式

```
UPDATE tableIdentifier SET column = EXPRESSION(,column = EXPRESSION)
[ WHERE boolExpression]
```

## 参数描述

表 15-23 UPDATE 参数

参数	描述
tableIdentifier	在其中执行更新操作的Hudi表的名称。
column	待更新的目标列。
EXPRESSION	需在目标表中更新的源表列值的表达式。
boolExpression	过滤条件表达式。

## 示例

```
update h0 set price = price + 20 where id = 1;
update h0 set price = price *2, name = 'a2' where id = 2;
```

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.4 DELETE

## 命令功能

DELETE命令从Hudi表中删除记录。

## 命令格式

```
DELETE from tableIdentifier [ WHERE boolExpression]
```

## 参数描述

表 15-24 DELETE 参数

参数	描述
tableIdentifier	在其中执行删除操作的Hudi表的名称。
boolExpression	删除项的过滤条件

## 示例

- 示例1:  
`delete from h0 where column1 = 'country';`
- 示例2:  
`delete from h0 where column1 IN ('country1', 'country2');`
- 示例3:  
`delete from h0 where column1 IN (select column11 from sourceTable2);`
- 示例4:  
`delete from h0 where column1 IN (select column11 from sourceTable2 where column1 = 'xxx');`
- 示例5:  
`delete from h0;`

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.5 COMPACTION

## 命令功能

压缩( compaction)用于在 MergeOnRead表将基于行的log日志文件转化为parquet列式数据文件，用于加快记录的查找。

## 命令格式

**SCHEDULE COMPACTION** on *tableIdentifier* |tablelocation;

**SHOW COMPACTION** on *tableIdentifier* |tablelocation;

**RUN COMPACTION** on *tableIdentifier* |tablelocation [at instant-time];

## 参数描述

表 15-25 COMPACTION 参数

参数	描述
tableIdentifier	在其中执行删除操作的Hudi表的名称。
tablelocation	Hudi表的存储路径
instant-time	执行show compaction命令可以看到instant-time

## 示例

```
schedule compaction on h1;  
show compaction on h1;  
run compaction on h1 at 20210915170758;  
  
schedule compaction on '/tmp/hudi/h1';  
run compaction on '/tmp/hudi/h1';
```

## 注意事项

使用hudi-cli或API方式对SQL创建的Hudi表触发Compaction时需要添加参数 **hoodie.payload.ordering.field**为preCombineField的值。

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.6 SET/RESET

## 命令功能

此命令用于动态Add, Update, Display或Reset Hudi参数, 而无需重新启动driver。

## 命令格式

- Add或Update参数值:  
**SET** *parameter\_name=parameter\_value*  
此命令用于添加或更新 “parameter\_name” 的值。
- Display参数值:  
**SET** *parameter\_name*  
此命令用于显示指定的 “parameter\_name” 的值。
- Display会话参数:  
**SET**  
此命令显示所有支持的会话参数。
- Display会话参数以及使用细节:  
**SET -v**  
此命令显示所有支持的会话参数及其使用细节。
- Reset参数值:  
**RESET**  
此命令清除所有会话参数。

## 参数描述

表 15-26 SET 参数描述

参数	描述
parameter_name	其值需要被动态添加 ( add ), 更新 ( update ) 或显示 ( display ) 的参数名称。
parameter_value	将要设置的 “parameter_name” 的新值。

## 注意事项

以下为分别使用SET和RESET命令进行动态设置或清除操作的属性:

表 15-27 属性描述

属性	描述
hoodie.insert.shuffle.parallelism	insert方式写入数据时的spark shuffle并行度。
hoodie.upsert.shuffle.parallelism	upsert方式写入数据时的spark shuffle并行度。
hoodie.delete.shuffle.parallelism	delete方式删除数据时的spark shuffle并行度。
hoodie.sql.insert.mode	指定Insert模式，取值为strict、non-strict及upsert。
hoodie.sql.bulk.insert.enable	指定是否开启bulk insert写入。
spark.sql.hive.convertMetastoreParquet	sparksql把parquet表转化为datasource表进行读取。当hudi的provider为hive的情况下，使用sparksql或sparkbeeline进行读取，需要将该参数设置为false。

## 示例

- 添加 ( Add ) 或更新 ( Update ) :  

```
set hoodie.insert.shuffle.parallelism = 100;
set hoodie.upsert.shuffle.parallelism = 100;
set hoodie.delete.shuffle.parallelism = 100;
```
- 重置 ( Reset ) :  

```
RESET
```

## 系统响应

- 若运行成功，将记录在driver日志中。
- 若出现故障，将显示在用户界面 ( UI ) 中。

### 15.4.3.7 ARCHIVELOG

## 命令功能

用于根据配置对Timeline上的Instant进行归档，并从Timeline上将已归档的Instant删除，以减少Timeline的操作压力。

## 命令格式

```
RUN ARCHIVELOG ON tableIdentifier;
RUN ARCHIVELOG ON tablelocation;
```

## 参数描述

表 15-28 参数描述

参数	描述
tableIdentifier	Hudi表的名称
tableLocation	Hudi表的存储路径

## 示例

```
run archivelog on h1;  
run archivelog on "/tmp/hudi/h1";
```

## 注意事项

- clean操作之前的Instant才允许归档。
- 不管是否进行compaction操作，至少会保留hoodie.compact.inline.max.delta.commits个Instant不会被归档，以此保证有足够的Instant去触发compaction schedule。

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.8 CLEAN

## 命令功能

用于根据配置对Timeline上的Instant进行clean，删除老旧的历史版本文件，以减少hudi表的数据存储及读写压力。

## 命令格式

```
RUN CLEAN ON tableIdentifier;
```

```
RUN CLEAN ON tableLocation;
```

## 参数描述

表 15-29 参数描述

参数	描述
tableIdentifier	Hudi表的名称
tableLocation	Hudi表的存储路径

## 示例

```
run clean on h1;  
run clean on "/tmp/hudi/h1";
```

## 注意事项

对表执行clean操作时需要表的owner才可以执行。

如果需要修改clean默认的参数，需要在执行前以set 方式设置好需要保留的commit数等参数

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.3.9 CLEANARCHIVE

## 命令功能

用于对Hudi表的归档文件进行清理，以减少Hudi表的数据存储及读写压力。

## 命令格式

```
set hoodie.archive.file.cleaner.policy = KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_SIZE;  
set hoodie.archive.file.cleaner.size.retained = 5368709120;  
run cleanarchive on tableIdentifier/tablelocation;  
set hoodie.archive.file.cleaner.policy = KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_DAYS;  
set hoodie.archive.file.cleaner.days.retained = 30;  
run cleanarchive on tableIdentifier/tablelocation;
```

## 参数描述

表 15-30 参数描述

参数	描述
tableIdentifier	Hudi表的名称。
tablelocation	Hudi表的存储路径。
hoodie.archive.file.cleaner.policy	清理归档文件的策略：目前仅支持KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_SIZE和KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_DAYS两种策略，默认策略为KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_DAYS。 <ul style="list-style-type: none"><li>KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_SIZE策略可以设置归档文件占用的存储空间大小</li><li>KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_DAYS策略可以清理超过某个时间点之外的归档文件</li></ul>

参数	描述
hoodie.archive.file.cleaner.size.retained	当清理策略为KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_SIZE时，该参数可以设置保留多少字节大小的归档文件，默认值5368709120字节（5G）。
hoodie.archive.file.cleaner.days.retained	当清理策略为KEEP_ARCHIVED_FILES_BY_DAYS时，该参数可以设置保留多少天以内的归档文件，默认值30（天）。

## 注意事项

归档文件，没有备份，删除之后无法恢复。

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

## 15.4.4 CALL COMMAND

### 15.4.4.1 CHANGE\_TABLE

#### 命令功能

CHANGE\_TABLE命令可以方便的修改表的类型以及索引，由于Hudi表本不支持修改表类型及索引等关键参数，该命令实际是将表重写。

#### 命令格式

```
call change_table(table => '[table_name]', hoodie.index.type => '[index_type]',  
hoodie.datasource.write.table.type => '[table_type]');
```

#### 参数描述

表 15-31 参数描述

参数	描述
table_name	需要修改表的表名
table_type	需要修改的表类型
index_type	需要修改的索引类型

## 注意事项

如修改的索引类型有其对应的其他配置参数，同样需要以key => 'value'格式传入sql中。

例如修改为bucket索引：

```
call change_table(table => 'hudi_table1', hoodie.index.type => 'BUCKET', hoodie.bucket.index.num.buckets => '3');
```

## 示例

```
call change_table(table => 'hudi_table1', hoodie.index.type => 'SIMPLE', hoodie.datasource.write.table.type => 'MERGE_ON_READ');
```

## 系统响应

执行完成后可通过desc formatted table来查看表属性。

### 15.4.4.2 CLEAN\_FILE

## 命令功能

用于清理Hudi表目录下的无效数据文件。

## 命令格式

```
call clean_file(table => '[table_name]', start_instant_time=>'[start_time]', end_instant_time=>'[end_time]', mode=>'[op_type]', backup_path=>'[backup_path]', parallelism => '[parallelism]');
```

## 参数描述

表 15-32 参数描述

参数	描述
table_name	需要清理无效数据文件的Hudi表的表名，必选。
op_type	命令运行模式，可选，默认值为dry_run，取值：dry_run、repair、undo、query。 dry_run：显示需要清理的无效数据文件。 repair：显示并清理无效的数据文件。 undo：恢复已清理的数据文件 query：显示已执行清理操作的备份目录。
backup_path	运行模式为undo时有效，需要恢复数据文件的备份目录，必选。
start_time	运行模式为dry_run、repair时有效，产生无效数据文件的开始时间，可选，默认不限制开始时间。
end_time	运行模式为dry_run、repair时有效，产生无效数据文件的结束时间，可选，默认不限制结束时间。
parallelism	运行模式为dry_run、repair和undo时有效，设置并行度，默认为2。

## 示例

```
call clean_file(table => 'h1', mode=>'repair', parallelism => 2);
call clean_file(table => 'h1', mode=>'dry_run', parallelism => 2);
call clean_file(table => 'h1', mode=>'query');
call clean_file(table => 'h1', mode=>'undo', backup_path=>'/tmp/hudi/h1/.hoodie/.cleanbackup/
hoodie_repair_backup_20220222222222', parallelism => 2);
```

## 注意事项

命令只清理无效的parquet和log文件。

## 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.4.3 SHOW\_TIME\_LINE

## 命令功能

查看当前生效或者被归档的Hudi time line以及某个指定instant time的详细内容。

## 命令格式

- 查看某个表生效的time line列表：  
**call show\_active\_instant\_list(table => '[table\_name]');**
- 查看某个表某个时间戳后的生效的time line列表：  
**call show\_active\_instant\_list(table => '[table\_name]', instant => '[instant]');**
- 查看某个表生效的某个instant信息：  
**call show\_active\_instant\_detail(table => '[table\_name]', instant => '[instant]');**
- 查看某个表已被归档的instant time line列表：  
**call show\_archived\_instant\_list(table => '[table\_name]');**
- 查看某个表某个时间戳后的已被归档的instant time line列表：  
**call show\_archived\_instant\_list(table => '[table\_name]', instant => '[instant]');**
- 查看某个表已被归档的instant信息：  
**call show\_archived\_instant\_detail(table => '[table\_name]', instant => '[instant]');**

## 参数描述

表 15-33 参数描述

参数	描述
table_name	需要查询表的表名，支持database.tablename格式
instant	需要查询的instant time时间戳

## 示例

```
call show_active_instant_detail(table => 'hudi_table1', instant => '20220913144936897');
```

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.4 SHOW\_HOODIE\_PROPERTIES

## 命令功能

查看指定hudi表的hoodie.properties文件中的配置。

## 命令格式

```
call show_hoodie_properties(table => '[table_name]');
```

## 参数描述

表 15-34 参数描述

参数	描述
table_name	需要查询表的表名，支持database.tablename格式

## 示例

```
call show_hoodie_properties(table => "hudi_table5");
```

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.5 SAVE\_POINT

#### 命令功能

管理Hudi表的savepoint。

#### 命令格式

- 创建savepoint:  
`call create_savepoints('[table_name]', '[commit_Time]', '[user]', '[comments]');`
- 查看所有存在的savepoint  
`call show_savepoints(table => '[table_name]');`
- 回滚savepoint:  
`call rollback_savepoints('[table_name]', '[commit_Time]');`

#### 参数描述

表 15-35 参数描述

参数	描述	是否必填
table_name	需要查询表的表名，支持 database.tablename格式	是
commit_Time	指定创建或回滚的时间戳	是
user	创建savepoint的用户	否
comments	该条savepoint的注释说明	否

#### 示例

```
call create_savepoints('hudi_test1', '20220908155421949');  
call show_savepoints(table =>'hudi_test1');  
call rollback_savepoints('hudi_test1', '20220908155421949');
```

#### 注意事项

- MOR表不支持savepoint。
- 最大的savepoint之前的commit相关文件不会被clean。
- 存在多个savepoint时需要从最大的savepoint开始执行rollback，逻辑是：  
rollback savepoint -> delete savepoint -> rollback下一个savepoint。

#### 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.6 ROLL\_BACK

#### 命令功能

用于回滚指定的commit。

#### 命令格式

```
call rollback_to_instant(table => '[table_name]', instant_time => '[instant]');
```

#### 参数描述

表 15-36 参数描述

参数	描述
table_name	需要回滚的Hudi表的表名，必选
instant	需要回滚的Hudi表的commit instant时间戳，必选

#### 示例

```
call rollback_to_instant(table => 'h1', instant_time=>'20220915113127525');
```

#### 注意事项

只能依次回滚最新的commit时间戳

#### 系统响应

可在driver日志和客户端中查看命令运行成功或失败。

### 15.4.4.7 CLUSTERING

#### 命令功能

对Hudi表进行clustering操作，具体作用可以参考[Clustering](#)章节。

#### 命令格式

- 执行clustering：  

```
call run_clustering(table=>'[table]', path=>'[path]',  
predicate=>'[predicate]', order=>'[order]');
```
- 查看clustering计划：  

```
call show_clustering(table=>'[table]', path=>'[path]', limit=>'[limit]');
```

## 参数描述

表 15-37 参数描述

参数	描述	是否必填
table	需要查询表的表名，支持 database.tablename 格式	否
path	需要查询的表的路径	否
predicate	需要定义的谓语句	否
order	指定 clustering 的排序字段	否
limit	展示查询结果的条数	否

## 示例

```
call show_clustering(table => 'hudi_table1');  
  
call run_clustering(table => 'hudi_table1', predicate => '(ts >= 1006L and ts < 1008L) or ts >= 1009L', order  
=> 'ts');  
  
call run_clustering(path => '/user/hive/warehouse/hudi_test2', predicate => "dt = '2021-08-28'", order =>  
'id');
```

## 注意事项

- table 与 path 参数必须存在一个，否则无法判断需要执行 clustering 的表。
- 如果需要对指定分区进行 clustering，参考格式：predicate => "dt = '2021-08-28'"

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.8 Cleaning

#### 命令功能

对 Hudi 表进行 cleaning 操作，具体作用可以参考 [Cleaning](#) 章节。

#### 命令格式

```
call run_clean(table=>'[table]', clean_policy=>'[clean_policy]',  
retain_commits=>'[retain_commits]', hours_retained=> '[hours_retained]',  
file_versions_retained=> '[file_versions_retained]');
```

## 参数描述

表 15-38 参数描述

参数	描述	是否必填
table	需要查询表的表名，支持 database.tablename 格式	是
clean_policy	清理老版本数据文件的策略，默认 KEEP_LATEST_COMMITS	否
retain_commits	仅对 KEEP_LATEST_COMMITS 策略有效	否
hours_retained	仅对 KEEP_LATEST_BY_HOURS 策略有效	否
file_version_retained	仅对 KEEP_LATEST_FILE_VERSIONS 策略有效	否

## 示例

```
call run_clean(table => 'hudi_table1');  
call run_clean(table => 'hudi_table1', retain_commits => 2);  
call run_clean(table => 'hudi_table1', clean_policy => 'KEEP_LATEST_FILE_VERSIONS', file_version_retained  
=> 1);
```

## 注意事项

cleaning 操作只有在满足触发条件后才会对分区的老版本数据文件进行清理，不满足触发条件虽然执行命令成功也不会执行清理。

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.9 Compaction

## 命令功能

对 Hudi 表进行 compaction 操作，具体作用可以参考 [Compaction](#) 章节。

## 命令格式

```
call run_compaction(op => '[op]', table=>'[table]', path=>'[path]',  
timestamp=>'[timestamp]');
```

## 参数描述

表 15-39 参数描述

参数	描述	是否必填
op	生成compaction计划（op指定为“schedule”），或者执行已经生成的compaction计划（op指定为“run”）	是
table	需要查询表的表名，支持database.tablename格式	否
path	需要查询表的路径	否
timestamp	在op指定为“run”时，可以指定timestamp来执行该时间戳对应的compaction计划以及该时间戳之前未执行的compaction计划	否

## 示例

```
call run_compaction(table => 'hudi_table1', op => 'schedule');
call run_compaction(table => 'hudi_table1', op => 'run');
call run_compaction(table => 'hudi_table1', op => 'run', timestamp => 'xxx');
call run_compaction(path => '/user/hive/warehouse/hudi_table1', op => 'run', timestamp => 'xxx');
```

## 注意事项

compaction操作仅支持MOR表。

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.10 SHOW\_COMMIT\_FILES

## 命令功能

查看指定的instant一共更新或者插入了多个文件。

## 命令格式

```
call show_commit_files(table=>'[table]', instant_time=>'[instant_time]',
limit=>'[limit]');
```

## 参数描述

表 15-40 参数描述

参数	描述	是否必填
table	需要查询表的表名，支持 database.tablename格式	是
instant_time	某次commit对应的时间戳	是
limit	限制返回结果的条数	否

## 示例

```
call show_commit_files(table=>'hudi_mor', instant_time=>'20230216144548249');  
call show_commit_files(table=>'hudi_mor', instant_time=>'20230216144548249', limit=>'1');
```

## 返回结果

参数	描述
action	instant_time对应的commit所属的action类型，如compaction、deltacommit、clean等
partition_path	指定的instant所更新或插入的文件位于哪个分区
file_id	指定的instant所更新或插入的文件的ID
previous_commit	指定的instant所更新或插入的文件的文件名中的时间戳
total_records_updated	该文件中多少个record被更新
total_records_written	该文件中新插入了多少个record
total_bytes_written	该文件新增多少bytes的数据
total_errors	指定的instant在更新或者插入过程中的报错
file_size	该文件的大小 ( bytes )

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.11 SHOW\_FS\_PATH\_DETAIL

## 命令功能

查看指定的FS路径的统计数据

## 命令格式

```
call show_fs_path_detail(path=>'[path]', is_sub=>'[is_sub]', sort=>'[sort]');
```

## 参数描述

表 15-41 参数描述

参数	描述	是否必填
path	需要查询的FS的路径	是
is_sub	默认false, false表示统计指定目录的信息, true表示统计指定目录的子目录的信息	否
sort	默认true, true表示根据storage_size排序结果, false表示根据文件数量排序结果	否

## 示例

```
call show_commit_files(path=>'/user/hive/warehouse/hudi_mor/dt=2021-08-28');
call show_fs_path_detail(path=>'/user/hive/warehouse/hudi_mor/dt=2021-08-28', is_sub=>false, sort=>true);
```

## 返回结果

参数	描述
path_num	指定目录的子目录数量
file_num	指定目录的文件数量
storage_size	该目录的Size ( bytes )
storage_size(unit)	该目录的Size ( KB )
storage_path	指定目录的完整FS绝对路径
space_consumed	返回文件/目录在集群中占用的实际空间, 即它考虑了为集群设置的复制因子
quota	名称配额 ( 名称配额是对当前目录树中的文件和目录名称数量的硬性限制 )
space_quota	空间配额 ( 空间配额是对当前目录树中的文件所使用的字节数量的硬性限制 )

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.12 SHOW\_LOG\_FILE

#### 命令功能

查看log文件的meta和record信息。

#### 命令格式

- 查看meta:  
`call show_logfile_metadata(table => '[table]', log_file_path_pattern => '[log_file_path_pattern]', limit => '[limit]')`
- 查看record:  
`call show_logfile_records(table => '[table]', log_file_path_pattern => '[log_file_path_pattern]', merge => '[merge]', limit => '[limit]')`

#### 参数描述

表 15-42 参数描述

参数	描述	是否必填
table	需要查询表的表名，支持 database.tablename 格式	是
log_file_path_pattern	log file 的路径，支持正则匹配	否
merge	执行 show_logfile_records 时，通过 merge 控制是否将多个 log file 中的 record 合并在一起返回	否
limit	限制返回结果的条数	否

#### 示例

```
call show_logfile_metadata(table => 'hudi_mor', log_file_path_pattern => 'http://hacluster/user/hive/warehouse/hudi_mor/dt=2021-08-28/*.?log.*?');  
call show_logfile_records(table => 'hudi_mor', log_file_path_pattern => 'http://hacluster/user/hive/warehouse/hudi_mor/dt=2021-08-28/*.?log.*?', merge => false, limit => 1);
```

#### 注意事项

- 仅MOR表会用到此命令。

#### 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

### 15.4.4.13 SHOW\_INVALID\_PARQUET

#### 命令功能

查看执行路径下损坏的parquet文件。

## 命令格式

```
call show_invalid_parquet(path => 'path')
```

## 参数描述

表 15-43 参数描述

参数	描述	是否必填
path	需要查询的FS路径	是

## 示例

```
call show_invalid_parquet(path => '/user/hive/warehouse/hudi_mor/dt=2021-08-28');
```

## 系统响应

可在客户端中查看查询结果。

# 15.5 Hudi 支持列设置默认值

该特性允许用户在给表新增列时，设置列的默认值。查询历史数据时新增列返回默认值。

## 使用约束

- 新增列在设置默认值前，如果数据已经进行了重写，则查询历史数据不支持返回列的默认值，返回NULL。数据入库、更新、执行Compaction、Clustering都会导致部分或全部数据重写。
- 列的默认值设置要与列的类型一致，如不一致会进行类型强转，导致默认值精度丢失或者默认值为NULL。
- 历史数据的默认值与列第一次设置的默认值一致，多次修改列的默认值不会影响历史数据的查询结果。
- 设置默认值后rollback不能回滚默认值配置。
- Spark SQL暂不支持查看列默认值信息，可以通过Hive beeline执行**show create table**命令查看。

## 支持范围

当前仅支持int、bigint、float、double、decimal、string、date、timestamp、boolean、binary类型，其他类型不支持。

表 15-44 引擎支持矩阵

引擎	DDL操作	写操作支持	读操作支持
SparkSQL	Y	Y	Y

引擎	DDL操作	写操作支持	读操作支持
Spark DataSource	N	N	Y
Flink	N	N	Y
HetuEngine	N	N	Y
Hive	N	N	Y

## 示例

SQL语法具体参考[Hudi SQL语法参考](#)章节。

示例：

- 建表指定列默认值

```
create table if not exists h3(  
  id bigint,  
  name string,  
  price double default 12.34  
) using hudi  
options (  
  primaryKey = 'id',  
  type = 'mor',  
  preCombineField = 'name'  
);
```

- 添加列指定列默认值

```
alter table h3 add columns(col1 string default 'col1_value');  
alter table h3 add columns(col2 string default 'col2_value', col3 int default 1);
```

- 修改列默认值

```
alter table h3 alter column price set default 14.56;
```

- 插入数据使用列默认值

```
insert into h3(id, name) values(1, 'aaa');  
insert into h3(id, name, price) select 2, 'bbb', 12.5;
```

## 15.6 Hudi 性能调优

### 性能调优方式

当前版本Hudi写入操作主推Spark，因此Hudi的调优和Spark比较类似，可参考[Spark 性能调优](#)。

### 推荐资源配置

- mor表：

由于其本质上是写增量文件，调优可以直接根据hudi的数据大小（dataSize）进行调整。

dataSize如果只有几个G，推荐跑单节点运行spark，或者yarn模式但是只分配一个container。

入湖程序的并行度 $p$ 设置：建议  $p = (\text{dataSize}) / 128\text{M}$ ，程序分配 $\text{core}$ 的数量保持和 $p$ 一致即可。内存设置建议内存大小和 $\text{core}$ 的比例大于1.5:1 即一个 $\text{core}$ 配1.5G内存，堆外内存设置建议内存大小和 $\text{core}$ 的比例大于0.5:1。

- $\text{cow}$ 表：

$\text{cow}$ 表的原理是重写原始数据，因此这种表的调优，要兼顾 $\text{dataSize}$ 和最后重写的文件数量。总体来说 $\text{core}$ 数量越大越好（和最后重写多少个文件数直接相关），并行度 $p$ 和内存大小和 $\text{mori}$ 设置类似。

## 15.7 Hudi 常见问题

### 15.7.1 数据写入

#### 15.7.1.1 写入更新数据时报错 Parquet/Avro schema

##### 问题

数据写入时报错：

```
org.apache.parquet.io.InvalidRecordException: Parquet/Avro schema mismatch: Avro field 'col1' not found
```

##### 回答

建议在使用Hudi时， $\text{schema}$ 应该以向后兼容的方式演进。此错误通常发生在使用向后不兼容的演进方式删除某些列如“ $\text{col1}$ ”后，更新 $\text{parquet}$ 文件中以旧的 $\text{schema}$ 写入的列“ $\text{col1}$ ”，在这种情况下， $\text{parquet}$ 尝试在传入记录中查找所有当前字段，当发现“ $\text{col1}$ ”不存在时，发生上述异常。

解决这个问题的办法是使用所有 $\text{schema}$ 演进版本来创建 $\text{uber schema}$ ，并使用该 $\text{schema}$ 作为 $\text{target schema}$ 。用户可以从 $\text{hive metastore}$ 中获取 $\text{schema}$ 并将其与当前 $\text{schema}$ 合并。

#### 15.7.1.2 写入更新数据时报错 UnsupportedOperationException

##### 问题

数据写入时报错：

```
java.lang.UnsupportedOperationException: org.apache.parquet.avro.AvroConverters$FieldIntegerConverter
```

##### 回答

因为 $\text{schema}$ 演进以非向后兼容的方式进行，此错误将再次发生。基本上，如果已经写入Hudi数据集 $\text{parquet}$ 文件的记录 $R$ 有一些更新 $U$ 。 $R$ 包含字段 $F$ ，该字段包含某类数据类型，也就是 $\text{LONG}$ 。 $U$ 具有相同的字段 $F$ ，该字段的数据类型是 $\text{INT}$ 。 $\text{Parquet FS}$ 不支持这种不兼容的数据类型转换。

对于此类错误，请从源头数据采集的位置进行有效的数据类型转换。

### 15.7.1.3 写入更新数据时报错 SchemaCompatabilityException

#### 问题

数据写入时报错：

```
org.apache.hudi.exception.SchemaCompatabilityException: Unable to validate the rewritten record <record>
against schema <schema>at
org.apache.hudi.common.util.HoodieAvroUtils.rewrite(HoodieAvroUtils.java:215)
```

#### 回答

如果schema包含non-nullable字段但是值是不存在或者null，则可能会发生这种情况。

建议以使用向后兼容的演进schema。本质上，这意味着要么将每个新添加的字段设置为空值，要么为每个新字段设置为默认值。从Hudi版本0.5.1起，如果依赖字段的默认值，则该故障处理对此无效。

### 15.7.1.4 Hudi 在 upsert 时占用了临时文件夹中大量空间

#### 问题

Hudi在upsert时占用了临时文件夹中大量空间。

#### 回答

当UPSERT大量输入数据时，如果数据量达到合并的最大内存时，Hudi将溢出部分输入数据到磁盘。

如果有足够的内存，请增加spark executor的内存和添加“hoodie.memory.merge.fraction”选项，如：  
option("hoodie.memory.merge.fraction", "0.8")

### 15.7.1.5 Hudi 写入小精度 Decimal 数据失败

#### 问题

Hudi表初始入库采用BULK\_INSERT方式入库含有Decimal类型的数据，之后执行upsert，数据写入时报错：

```
java.lang.UnsupportedOperationException: org.apache.parquet.avro.AvroConverters$FieldFixedConverter
```

#### 回答

**原因：**

Hudi表数据含有Decimal类型数据。

初始入库BULK\_INSERT方式会使用Spark内部parquet文件的写入类进行写入，Spark对不同精度的Decimal类型处理是不同的。

UPSERT操作时，Hudi使用Avro兼容的parquet文件写入类进行写入，这个和Spark的写入方式是不兼容的。

**解决方案：**

执行BULK\_INSERT时指定设置 “hoodie.datasource.write.row.writer.enable = false”，使hoodie采用Avro兼容的parquet文件写入类进行写入。

### 15.7.1.6 使用 Spark SQL 删除 MOR 表后重新建表写入数据无法同步 ro、rt 表

#### 问题

使用Spark SQL删除MOR表后重新建表写入数据不能实时同步ro、rt表，报错如下：

```
WARN HiveSyncTool: Got runtime exception when hive syncing, but continuing as ignoreExceptions config is set
java.lang.IllegalArgumentException: Failed to get schema for table hudi_table2_ro does not exist
at org.apache.hudi.hive.HoodieHiveClient.getTableSchema(HoodieHiveClient.java:183)
at org.apache.hudi.hive.HiveSyncTool.syncHoodieTable(HiveSyncTool.java:286)
at org.apache.hudi.hive.HiveSyncTool.doSync(HiveSyncTool.java:213)
```

#### 回答

##### 原因：

Hudi表为减少访问Hive Metastore的频率，增加了缓存机制，默认缓存1小时，所以使用Spark SQL删除MOR表后重新建表写入数据无法同步ro、rt表。

##### 解决方案：

执行SQL时设置参数：hoodie.datasource.hive\_sync.interval=0

```
set hoodie.datasource.hive_sync.interval=0;
```

## 15.7.2 数据采集

### 15.7.2.1 使用 kafka 采集数据时报错 IllegalArgumentException

#### 问题

线程“main”报错 org.apache.kafka.common.KafkaException，构造kafka消费者失败，报错：

```
java.lang.IllegalArgumentException: Could not find a 'KafkaClient' entry in the JAAS configuration. System property 'java.security.auth.login.config' is not set
```

#### 回答

当试图从启用SSL的kafka数据源采集数据时，而安装程序无法读取jars.conf文件及其属性时，可能会发生这种情况。

要解决此问题，需要将所需的属性作为通过Spark提交的命令的一部分传递。如：--files jaas.conf,failed\_tables.json --conf 'spark.driver.extraJavaOptions=-Djava.security.auth.login.config=jaas.conf' --conf 'spark.executor.extraJavaOptions=-Djava.security.auth.login.config=jaas.conf'

### 15.7.2.2 采集数据时报错 HoodieException

#### 问题

数据采集时报错：

```
com.uber.hoodie.exception.HoodieException: created_at(Part -created_at) field not found in record.  
Acceptable fields were :[col1, col2, col3, id, name, dob, created_at, updated_at]
```

## 回答

这种情况通常当标记为recordKey或partitionKey的字段在某些传入记录中不存在时发生。请交叉验证你的传入记录。

### 15.7.2.3 采集数据时报错 HoodieKeyException

#### 问题

创建Hudi表时，是否可以使用包含空记录的可空字段作为主键？

#### 回答

不可以，会抛HoodieKeyException异常。

```
Caused by: org.apache.hudi.exception.HoodieKeyException: recordKey value: "null" for field: "name" cannot  
be null or empty.  
at org.apache.hudi.keygen.SimpleKeyGenerator.getKey(SimpleKeyGenerator.java:58)  
at org.apache.hudi.HoodieSparkSqlWriter$$anonfun$1.apply(HoodieSparkSqlWriter.scala:104)  
at org.apache.hudi.HoodieSparkSqlWriter$$anonfun$1.apply(HoodieSparkSqlWriter.scala:100)
```

## 15.7.3 Hive 同步

### 15.7.3.1 Hive 同步数据报错 SQLException

#### 问题

Hive同步数据时报错：

```
Caused by: java.sql.SQLException: Error while processing statement: FAILED: Execution Error, return code 1  
from org.apache.hadoop.hive.qlexec.DDLTask. Unable to alter table. The following columns have types  
incompatible with the existing columns in their respective positions :  
__col1,__col2
```

#### 回答

这种情况通常会发生当您试图使用HiveSyncTool.java类向现有hive表添加新列时。数据库通常不允许将列数据类型按照从高到低的顺序修改，或者数据类型可能与表中已存储/将要存储的数据冲突。若要修复相同的问题，请尝试设置以下属性：

设置hive.metastore.disallow.in compatible.col.type.changes为false。

### 15.7.3.2 Hive 同步数据报错 HoodieHiveSyncException

#### 问题

Hive同步数据时报错：

```
com.uber.hoodie.hive.HoodieHiveSyncException: Could not convert field Type from <type1> to <type2> for  
field col1
```

## 回答

出现这种情况是因为HiveSyncTool目前只支持很少的兼容数据类型转换。进行任何其他不兼容的更改都会引发此异常。

请检查相关字段的数据类型演进，并验证它是否确实可以被视为根据Hudi代码库的有效数据类型转换。

### 15.7.3.3 Hive 同步数据报错 SemanticException

## 问题

Hive同步数据时报错：

```
org.apache.hadoop.hive.ql.parse.SemanticException: Database does not exist: test_db
```

## 回答

这种情况通常在试图对Hudi数据集执行Hive同步，但配置的hive\_sync数据库不存在时发生。

请在您的Hive集群上创建对应的数据库后重试。

# 16 使用 Hue

## 16.1 从零开始使用 Hue

Hue汇聚了与大多数Apache Hadoop组件交互的接口，致力让用户通过界面图形化的方式轻松使用Hadoop组件。目前Hue支持HDFS、Hive、HBase、Yarn、MapReduce、Oozie和SparkSQL等组件的可视化操作。

### 前提条件

已安装Hue组件。

### 操作步骤

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 在左侧导航栏单击编辑器，然后选择“Hive”。

**步骤3** 在“Database”右侧下拉列表选择一个Hive中的数据库，默认数据库为“default”。

系统将自动显示数据库中的所有表。可以输入表名关键字，系统会自动搜索包含此关键字的全部表。

**步骤4** 单击指定的表名，可以显示表中所有的列。

**步骤5** 在HiveQL语句编辑区输入HiveQL语句。

```
create table hue_table(id int,name string,company string) row format delimited fields terminated by ',' stored as textfile;
```

**步骤6** 单击  开始执行HiveQL语句。

**步骤7** 在命令输入框内输入**show tables;**，单击  按钮，查看“结果”中有**步骤5**创建的表 hue\_table。

----结束

## 16.2 访问 Hue 的 WebUI

### 操作场景

MRS集群安装Hue组件后，用户可以通过Hue的WebUI，在图形化界面使用Hadoop生态相关组件。

该任务指导用户在MRS集群中打开Hue的WebUI。

### 对系统的影响

第一次访问Manager和Hue WebUI，需要在浏览器中添加站点信任以继续打开Hue WebUI。

### 前提条件

启用Kerberos认证时，MRS集群管理员已分配用户使用Hive的权限。例如创建一个“人机”用户“hueuser”，并加入“hive”、“hadoop”、“supergroup”组和“System\_administrator”角色，主组为“hive”。

该用户用于登录Manager。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hue”。

**步骤2** 在“Hue WebUI”右侧，单击链接，打开Hue的WebUI。

Hue的WebUI支持以下功能：

- 使用编辑器执行Hive、SparkSql的查询语句以及Notebook代码段。需要MRS集群已安装Hive、Spark。
- 使用计划程序提交Workflow任务、计划任务、Bundle任务。
- 使用文档查看、导入、导出在Hue页面上操作的任务，例如保存的Workflow任务、定时任务、Bundle任务等。
- 使用表管理Hive、SparkSql中的元数据。需要MRS集群已安装Hive、Spark。
- 使用文件查看HDFS中的目录和文件。需要MRS集群已安装HDFS。
- 使用作业查看MRS集群中所有作业。需要MRS集群已安装Yarn。
- 使用HBase创建/查询HBase表。需要MRS集群已安装HBase组件并添加Thrift1Server实例。
- 使用导入器通过“.csv”，“.txt”等格式的文件导入数据。

### 说明

- 使用创建的用户第一次登录Hue WebUI，需修改密码。
- 用户获取Hue WebUI的访问地址后，可以给其他无法访问Manager的用户用于访问Hue WebUI。
- 在Hue的WebUI操作但不操作Manager页面，重新访问Manager时需要输入已登录的账号密码。
- 使用文档导入时，导入文件的大小不能超过100MB，且文件名中不能包含特殊字符，如：  
'\', '/', ':', '\*', '?', '"', '<', '>', '|', '\$', '&',  
'!', ',', ''', '\n' 等。

----结束

## 16.3 Hue 常用参数

### 参数入口

参数入口，请参考[修改集群服务配置参数](#)进入Hue服务“全部配置”页面。

### 参数说明

Hue常用参数请参见[表16-1](#)。

表 16-1 Hue 常用参数

配置参数	说明	缺省值	范围
HANDLER_ACCESSLOG_LEVEL	Hue的访问日志级别。	DEBUG	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERROR</li><li>• WARN</li><li>• INFO</li><li>• DEBUG</li></ul>
HANDLER_AUDITLOG_LEVEL	Hue的审计日志级别。	DEBUG	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERROR</li><li>• WARN</li><li>• INFO</li><li>• DEBUG</li></ul>
HANDLER_ERRORLOG_LEVEL	Hue的错误日志级别。	ERROR	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERROR</li><li>• WARN</li><li>• INFO</li><li>• DEBUG</li></ul>
HANDLER_LOGFILE_LEVEL	Hue的运行日志级别。	INFO	<ul style="list-style-type: none"><li>• ERROR</li><li>• WARN</li><li>• INFO</li><li>• DEBUG</li></ul>

配置参数	说明	缺省值	范围
HANDLER_LOGFILE_MAXBACKUPINDEX	Hue日志文件最大个数。	20	1 ~ 999
HANDLER_LOGFILE_SIZE	Hue日志文件最大大小。	5MB	-

## 16.4 在 Hue WebUI 使用 HiveQL 编辑器

### 操作场景

用户需要使用图形化界面在集群中执行HiveQL语句时，可以通过Hue完成任务。

### 访问编辑器

**步骤1** 访问Hue WebUI，请参考[访问Hue的WebUI](#)。

**步骤2** 在左侧导航栏单击 ，然后选择“Hive”，进入“Hive”。

“Hive”支持以下功能：

- 执行和管理HiveQL语句。
- 在“保存的查询”中查看当前访问用户已保存的HiveQL语句。
- 在“查询历史记录”中查看当前访问用户执行过的HiveQL语句。

----结束

### 执行 HiveQL 语句

**步骤1** 在“Database”右侧下拉列表选择一个Hive中的数据库，默认数据库为“default”。

系统将自动显示数据库中的所有表。可以输入表名关键字，系统会自动搜索包含此关键字的全部表。

**步骤2** 单击指定的表名，可以显示表中所有的列。

光标移动到表或列所在的行，单击  可以查看详细信息。

**步骤3** 在HiveQL语句编辑区输入查询语句。

**步骤4** 单击  开始执行HiveQL语句。

### 📖 说明

- 如果希望下次继续使用已输入的HiveQL语句，请单击  保存。
- 高级查询配置：  
单击右上角的 ，对文件、功能、设置等信息进行配置。
- 查看快捷键：  
单击右上角的 ，可查看语法和键盘快捷方式信息。
- 删除已输入的HiveQL语句，请单击  后的三角选择“清除”。
- 查看历史：  
单击“查询历史记录”，可查看HiveQL运行情况，支持显示所有语句或只显示保存的语句的运行情况。历史记录存在多个结果时，可以在输入框使用关键字进行搜索。

----结束

## 查看执行结果

**步骤1** 在“Hive”的执行区，默认显示“查询历史记录”。

**步骤2** 单击结果查看已执行语句的执行结果。

### 📖 说明

Hue暂不支持大数据量展示，当SQL查询结果加载过量时可能出现页面卡顿，部分数据不显示等情况。目前建议查询结果加载不超过5000行。

----结束

## 管理查询语句

**步骤1** 单击“保存的查询”。

**步骤2** 单击一条已保存的语句，系统会自动将其填充至编辑区中。

----结束

## 修改在 Hue 使用编辑器的会话配置

**步骤1** 在编辑器页面，单击 。

**步骤2** 在“文件”的右侧单击 ，然后单击  选择文件。

可以单击“文件”后的  新增加一个文件资源。

**步骤3** 在“功能” ，输入用户自定义的名称和函数的类名称。

可以单击“功能”后的  新增加一个自定义函数。

**步骤4** 在“设置” ，在“设置”的“键”输入Hive的参数名，在“值”输入对应的参数值，则当前Hive会话会以用户定义的配置连接Hive。

可以单击 **+** 新增加一个参数。

----结束

## 16.5 在 Hue WebUI 使用 SparkSql 编辑器

### 操作场景

用户需要使用图形化界面在集群中执行SparkSql语句时，可以通过Hue完成任务。

### 配置 Spark

使用SparkSql编辑器之前需要先修改Spark配置。

**步骤1** 进入Spark的全部配置页面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。

**步骤2** 设置Spark多实例模式，搜索并修改Spark服务的以下参数：

参数名称	值
spark.thriftserver.proxy.enabled	false
spark.scheduler.allocation.file	#{conf_dir}/fairscheduler.xml

**步骤3** 进入JDBCServer自定义界面，在“spark.core-site.customized.configs”参数内，添加如下两个自定义项：

表 16-2 自定义参数

名称	值
hadoop.proxyuser.hue.groups	*
hadoop.proxyuser.hue.hosts	*

**步骤4** 保存配置，重启Spark服务。

----结束

### 访问编辑器

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 在左侧导航栏单击 ，然后选择“SparkSql”，进入“SparkSql”。

“SparkSql”支持以下功能：

- 执行和管理SparkSql语句。
- 在“保存的查询”中查看当前访问用户已保存的SparkSql语句。
- 在“查询历史记录”中查看当前访问用户执行过的SparkSql语句。

----结束

## 执行 SparkSql 语句

**步骤1** 在“Database”右侧下拉列表选择一个SparkSql中的数据库，默认数据库为“default”。

系统将自动显示数据库中的所有表。可以输入表名关键字，系统会自动搜索包含此关键字的全部表。

**步骤2** 单击指定的表名，可以显示表中所有的列。

光标移动到表或列所在的行，单击  可以查看详细信息。

**步骤3** 在SparkSql语句编辑区输入查询语句。

单击  后的三角并选择“解释”，编辑器将分析输入的查询语句是否有语法错误以及执行计划，如果存在语法错误则显示“Error while compiling statement”。

**步骤4** 单击  开始执行SparkSql语句。

### 说明

- 如果希望下次继续使用已输入的SparkSql语句，请单击  保存。
- 查看快捷键：

单击右上角的  ，可查看语法和键盘快捷方式信息。

- 格式化SparkSql语句，请单击  后的三角选择“格式”
- 删除已输入的SparkSql语句，请单击  后的三角选择“清除”
- 查看历史：

单击“查询历史记录”，可查看SparkSql运行情况，支持显示所有语句或只显示保存的语句的运行情况。历史记录存在多个结果时，可以在输入框使用关键字进行搜索。

----结束

## 查看执行结果

**步骤1** 在“SparkSql”的执行区，默认显示“查询历史记录”。

**步骤2** 单击结果查看已执行语句的执行结果。

----结束

## 管理查询语句

**步骤1** 单击“保存的查询”。

**步骤2** 单击一条已保存的语句，系统会自动将其填充至编辑区中。

----结束

## 16.6 在 Hue WebUI 使用元数据浏览器

### 操作场景

用户需要使用图形化界面在集群中管理Hive的元数据，可以通过Hue完成任务。

### 元数据管理器使用介绍

访问Hue WebUI。

- 查看Hive表的元数据

在左侧导航栏单击表 ，单击某一表名称，界面将显示Hive表的元数据信息。

- 管理Hive表的元数据

在Hive表的元数据信息界面：

- 单击右上角的“导入”可导入数据。
- 单击“概述”，在“属性”域可查看表文件的位置信息。

可查看Hive表各列字段的信息，并手动添加描述信息，注意此处添加的描述信息并不是Hive表中的字段注释信息（comment）。

- 单击“样本”可浏览数据。

- 管理Hive元数据表

单击左侧列表中的  可在数据库中根据上传的文件创建一个新表，也可手动创建一个新表。

---

#### 注意

Hue界面主要用于文件、表等数据的查看与分析，禁止通过Hue界面对操作对象进行删除等高危管理操作。如需操作，建议在确认对业务没有影响后通过各组件的相应操作方法进行处理，例如使用HDFS客户端对HDFS文件进行操作，使用Hive客户端对Hive表进行操作。

---

## 16.7 在 Hue WebUI 使用文件浏览器

### 操作场景

用户需要使用图形化界面管理HDFS文件时，可以通过Hue完成任务。

---

#### 注意

Hue界面主要用于文件、表等数据的查看与分析，禁止通过Hue界面对操作对象进行删除等高危管理操作。如需操作，建议在确认对业务没有影响后通过各组件的相应操作方法进行处理，例如使用HDFS客户端对HDFS文件进行操作，使用Hive客户端对Hive表进行操作。

---

## 访问文件浏览器

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 在左侧导航栏单击文件 。进入“文件浏览器”页面。

“文件浏览器”的“主页”默认进入当前登录用户的主目录。界面将显示目录中的子目录或文件的以下信息：

**表 16-3** HDFS 文件属性介绍

属性名	描述
名称	表示目录或文件的名称。
大小	表示文件的大小。
用户	表示目录或文件的属主。
组	表示目录或文件的属组。
权限	表示目录或文件的权限设置。
日期	表示目录或文件创建时间。

**步骤3** 在搜索框输入关键字，系统会在当前目录自动搜索目录或文件。

**步骤4** 清空搜索框的内容，系统会重新显示所有目录和文件。

----结束

## 执行动作

**步骤1** 在“文件浏览器”界面，勾选一个或多个目录或文件。

**步骤2** 单击“操作”，在弹出菜单选择一个操作。

- 重命名：表示重新命名一个目录或文件。
- 移动：表示移动文件，在“移至”页面选择新的目录并单击“移动”完成移动。
- 复制：表示复制选中的文件或目录。
- 更改权限：表示修改选中目录或文件的访问权限。
  - 可以为属主、属组和其他用户设置“读取”、“写”和“执行”权限。
  - “易贴”表示禁止HDFS的管理员、目录属主或文件属主以外的用户在目录中移动文件。
  - “递归”表示递归设置权限到子目录。
- 存储策略：表示设置目录或文件在HDFS中的存储策略。
- 摘要：表示查看选中的文件或目录的HDFS存储信息。

----结束

## 上传用户文件

**步骤1** 在“文件浏览器”界面，单击“上传”。

**步骤2** 在弹出的上传文件窗口中单击“选择文件”或将文件拖至窗口中，完成文件上传。

### 📖 说明

上传的文件大小不能超过100MB，且文件名中不能包含特殊字符，如：‘\’，‘/’，‘.’，‘\*’，‘?’，‘|’，‘<’，‘>’，‘|’，‘\$’，‘&’，‘!’，‘;’，‘\’，‘\n’等。

---结束

## 创建新文件或者目录

**步骤1** 在“文件浏览器”界面，单击“新建”。

**步骤2** 选择一个操作。

- 文件：表示创建一个文件，输入文件名后单击“创建”完成。
- 目录：表示创建一个目录，输入目录名后单击“创建”完成。

---结束

## 存储策略定义使用介绍

### 📖 说明

若Hue的服务配置参数“fs\_defaultFS”配置为“viewfs://ClusterX”时，不能启用存储策略定义功能。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”：

1. 设置“角色名称”。
2. 在“配置资源权限”下选择“待操作集群名称>Hue”，勾选“存储策略管理员”，单击“确定”，为该角色赋予存储策略管理员的权限。

**步骤3** 选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”，设置“组名”，单击“角色”后的“添加”，在弹出的界面选择**步骤2**创建的角色，单击“确定”将该角色添加到组中，单击“确定”完成用户组的创建。

**步骤4** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”：

1. “用户名”填写待添加的用户名。
2. “用户类型”设置为“人机”。
3. 设置登录Hue的WebUI界面的“密码”、“确认新密码”。
4. 单击“用户组”后的“添加”，在弹出的界面选择**步骤3**创建的用户组、supergroup、hadoop和hive用户组，单击“确定”。
5. “主组”选择“hive”。
6. 单击“角色”后的“添加”，在弹出的界面选择**步骤2**创建的角色和System\_administrator角色，单击“确定”。
7. 再单击“确定”，成功添加该用户。

**步骤5** 使用创建的用户访问Hue WebUI。

**步骤6** 左侧导航栏单击文件。进入“文件浏览器”页面。

**步骤7** 勾选目录的复选框，单击页面上方的“操作”，单击“存储策略”。

**步骤8** 在弹出的对话框中设置新的存储策略，单击“保存”。

----结束

## 16.8 在 Hue WebUI 使用作业浏览器

### 操作场景

用户需要使用图形化界面查看集群中所有作业时，可以通过Hue完成任务。

### 访问作业浏览器

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 单击作业。

默认显示当前集群的所有作业。

#### 说明

作业浏览器显示的数字表示集群中所有作业的总数。

“作业浏览器”将显示作业以下信息：

表 16-4 MRS 作业属性介绍

属性名	描述
名称	表示作业的名称。
用户	表示启动该作业的用户。
类型	表示作业的类型。
状态	表示作业的状态，包含“成功”、“正在运行”、“失败”。
进度	表示作业运行进度。
组	表示作业所属组。
开始	表示作业开始时间。
持续时间	表示作业运行使用的时间。
Id	表示作业编号，由系统自动生成。

### 📖 说明

如果MRS集群安装了Spark组件，则默认会启动一个作业“Spark-JDBCServer”，用于执行任务。

----结束

## 搜索作业

**步骤1** 在“作业浏览器”的搜索栏，输入指定的字符，系统会按照ID、名称、用户自动搜索包含此关键字的全部作业。

**步骤2** 清空搜索框的内容，系统会重新显示所有作业。

----结束

## 查看作业详细信息

**步骤1** 在“作业浏览器”的作业列表，单击作业所在的行，可以打开作业详情。

**步骤2** 在“元数据”页签，可查看作业的元数据。

### 📖 说明

单击“日志”可打开作业运行时的日志。

----结束

# 16.9 在 Hue WebUI 使用 HBase

## 操作场景

用户需要使用图形化界面在集群中创建或查询HBase表时，可以通过Hue完成任务。

需要MRS集群已安装HBase组件并添加Thrift1Server实例。Thrift1Server实例的新增，删除，迁移都需要重启Hue服务。

## 访问 HBase 浏览器

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 单击HBase ，进入“HBase Browser”页面。

----结束

## 新建 HBase 表

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 单击HBase ，进入“HBase Browser”页面。

**步骤3** 单击右侧“新建表”按钮，输入表名和列族参数，单击“提交”，完成HBase表创建。

----结束

## 查询 HBase 表数据

步骤1 访问Hue WebUI。

步骤2 单击HBase ，进入“HBase Browser”页面。

步骤3 单击需要查询的HBase表。可在上方的搜索栏后单击键值，对HBase表进行查询。

----结束

## 16.10 典型场景

### 16.10.1 HDFS on Hue

Hue提供了文件浏览器功能，使用户可以通过界面图形化的方式使用HDFS。

---

#### 注意

Hue界面主要用于文件、表等数据的查看与分析，禁止通过Hue界面对操作对象进行删除等高危管理操作。如需操作，建议在确认对业务没有影响后通过各组件的相应操作方法进行处理，例如使用HDFS客户端对HDFS文件进行操作，使用Hive客户端对Hive表进行操作。

---

### 文件浏览器使用介绍

访问Hue WebUI。

然后单击 ，进入“文件浏览器”页面。您可以进行以下操作。

- 查看文件和目录  
默认显示登录用户的目录及目录中的文件，可查看目录或文件的“名称”、“大小”、“用户”、“组”、“权限”和“日期”信息。  
单击文件名，可查看文本文件的文本信息或二进制数据。支持编辑文件内容。  
如果文件和目录数量比较多，可以在搜索框输入关键字，搜索特定的文件或目录。
- 创建文件或目录  
单击右上角的“新建”，选择“文件”创建文件，选择“目录”创建目录。
- 管理文件或目录  
勾选文件或目录的复选框，单击“操作”，选择“重命名”、“移动”、“复制”和“更改权限”等，实现文件或目录的重命名、移动、复制、更改权限等功能。
- 上传文件  
单击右上角的“上传”，单击“选择文件”或将文件拖至窗口中可进行文件上传。

## 存储策略定义使用介绍

### 说明

若Hue的服务配置参数“fs\_defaultFS”配置为“viewfs://ClusterX”时，不能启用存储策略定义功能。

存储策略定义在Hue的WebUI界面上分为两大类：

- 静态存储策略

当前存储策略

根据HDFS的文档访问频率、重要性，为HDFS目录指定存储策略，例如ONE\_SSD、ALL\_SSD等，此目录下的文件可被迁移到相应存储介质上保存。

- 动态存储策略

为HDFS目录设置规则，系统可以根据文件的最近访问时间、最近修改时间自动修改存储策略、修改文件副本数、移动文件目录。

在Hue的WebUI界面设置动态存储策略之前，需先在Manager界面设置冷热数据迁移的CRON表达式，并启动自动冷热数据迁移特性。

操作方法为：

修改HDFS服务的NameNode的如下参数值。参数修改方法请参考[修改集群服务配置参数](#)。

参数	描述	取值示例
dfs.auto.data.mover.enable	表示是否启用自动冷热数据迁移特性。默认值是“false”。	true
dfs.auto.data.mover.cron.expression	HDFS执行冷热数据迁移的CRON表达式，用于控制数据迁移操作的开始时间。仅当“dfs.auto.data.mover.enable”设置为“true”时才有效。默认值“0 * * * *”表示在每个整点执行任务。	0 * * * *

修改参数“dfs.auto.data.mover.cron.expression”时，表达式介绍如[表16-5](#)所示。支持“\*”表示连续的时间段。

表 16-5 执行表达式参数解释

列	说明
第1列	分钟，参数值为0~59。
第2列	小时，参数值为0~23。
第3列	日期，参数值为1~31。
第4列	月份，参数值为1~12。
第5列	星期，参数值为0~6，0表示星期日。

存储策略定义在WebUI界面上的操作如下：

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”：

1. 设置“角色名称”。
2. 在“配置资源权限”下选择“待操作集群名称>Hue”，勾选“存储策略管理员”，单击“确定”，为该角色赋予存储策略管理员的权限。

**步骤3** 选择“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”，设置“组名”，单击“角色”后的“添加”，在弹出的界面选择**步骤2**创建的角色，单击“确定”将该角色添加到组中，单击“确定”完成用户组的创建。

**步骤4** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”：

1. “用户名”填写待添加的用户名。
2. “用户类型”设置为“人机”。
3. 设置登录Hue的WebUI界面的“密码”、“确认新密码”。
4. 单击“用户组”后的“添加”，在弹出的界面选择**步骤3**创建的用户组、supergroup、hadoop和hive用户组，单击“确定”。
5. “主组”选择“hive”。
6. 单击“角色”后的“添加”，在弹出的界面选择**步骤2**创建的角色和System\_administrator角色，单击“确定”。
7. 再单击“确定”，成功添加该用户。

**步骤5** 使用创建的用户访问Hue WebUI。

**步骤6** 左侧导航栏单击文件 。进入“文件浏览器”页面。

**步骤7** 勾选目录的复选框，单击页面上方的“操作”，单击“存储策略”。

**步骤8** 在弹出的对话框中设置新的存储策略，单击“确定”。

- 在“静态存储策略”页签设置静态存储策略，单击“保存”。
- 在“动态存储策略”页签可创建、删除、修改动态存储策略，详细的参数介绍如**表16-6**所示。

**表 16-6** 动态存储策略参数介绍

分类	参数	说明
规则	文件最近访问时间	按照该文件最近一次访问时间。
	文件最近修改时间	按照该文件最近一次修改时间。
操作	修改副本数	设置文件副本数。
	修改存储策略	修改存储策略，包括HOT、WARM、COLD、ONE_SSD、ALL_SSD。
	移动到目录	移动该文件到其他目录。

### 📖 说明

- 设置规则需要用户充分考虑合理性，例如多条规则之间是否有冲突，是否会对系统造成破坏等。
- 一个目录设置多个规则和动作时，规则被先触发的放在规则/动作列表的下面，规则被后触发的放在规则/动作列表的上面，避免动作反复执行。
- 系统每小时整点扫描动态存储策略指定的目录下的文件是否符合规则，如果满足，则触发执行动作。执行日志记录在主NameNode的“/var/log/Bigdata/hdfs/nn/hadoop.log”目录下。

----结束

## 典型场景

通过Hue界面对HDFS以文本或二进制查看和编辑文件的操作如下：

### 查看文件

**步骤1** 访问Hue WebUI。

**步骤2** 左侧导航栏单击文件 。进入“文件浏览器”页面。

**步骤3** 单击需要查看的文件名。

**步骤4** 单击“以二进制格式查看”，可以切换视图从文本到二进制；单击“以文本格式查看”，可以切换视图从二进制到文本。

### 编辑文件

**步骤5** 单击“编辑文件”，显示文件内容可编辑。

**步骤6** 单击“保存”或“另存为”保存文件。

----结束

## 16.10.2 Hive on Hue

Hue提供了Hive图形化管理功能，使用户可以通过界面的方式查询Hive的不同数据。

### 查询编辑器使用介绍

访问Hue WebUI。

在左侧导航栏单击编辑器 ，然后选择“Hive”，进入“Hive”。

- 执行Hive HQL语句

在左侧选中目标数据库，也可通过单击右上角的 `default` ，输入目标数据库的名称以搜索目标数据库。

在文本编辑框输入Hive HQL语句，单击  或者按“Ctrl+Enter”，运行HQL语句，执行结果将在“结果”页签显示。

- 分析HQL语句

在左侧选中目标数据库，在文本编辑框输入Hive HQL语句，单击  编译HQL语句并显示语句是否正确，执行结果将在文本编辑框下方显示。

- 保存HQL语句  
在文本编辑框输入Hive HQL语句，单击右上角的，并输入名称和描述。已保存的语句可以在“保存的查询”页签查看。
- 查看历史  
单击“查询历史记录”，可查看HQL运行情况，支持显示所有语句或只显示保存的语句的运行情况。历史记录存在多个结果时，可以在输入框使用关键字进行搜索。
- 高级查询配置  
单击右上角的，对文件、函数、设置等信息进行配置。
- 查看快捷键  
单击右上角的，可查看所有快捷键信息。

## 元数据浏览器使用介绍

访问Hue WebUI。

- 查看Hive表的元数据  
在左侧导航栏单击表，单击某一表名称，界面将显示Hive表的元数据信息。
- 管理Hive表的元数据  
在Hive表的元数据信息界面：
  - 单击右上角的“导入”可导入数据。
  - 单击“概述”，在“属性”域可查看表文件的位置信息。  
可查看Hive表各列字段的信息，并手动添加描述信息，注意此处添加的描述信息并不是Hive表中的字段注释信息（comment）。
  - 单击“样本”可浏览数据。
- 管理Hive元数据表  
单击左侧列表中的可在数据库中根据上传的文件创建一个新表，也可手动创建一个新表。

### 注意

Hue界面主要用于文件、表等数据的查看与分析，禁止通过Hue界面对操作对象进行删除等高危管理操作。如需操作，建议在确认对业务没有影响后通过各组件的相应操作方法进行处理，例如使用HDFS客户端对HDFS文件进行操作，使用Hive客户端对Hive表进行操作。

## 典型场景

通过Hue界面对Hive进行创建表的操作如下：

- 步骤1** 单击Hue的WebUI界面左上角的，选择要操作的Hive实例，进入Hive命令的执行页面。

**步骤2** 在命令输入框内输入一条HQL语句，例如：

```
create table hue_table(id int,name string,company string) row format delimited fields terminated by ',' stored as textfile;
```

单击  执行HQL。

**步骤3** 在命令输入框内输入：

```
show tables;
```

单击 ，查看“结果”中有创建的表hue\_table。

----结束

### 16.10.3 Oozie on Hue

Hue提供了Oozie作业管理器功能，使用户可以通过界面图形化的方式使用Oozie。

#### 注意

Hue界面主要用于文件、表等数据的查看与分析，禁止通过Hue界面对操作对象进行删除等高危管理操作。如需操作，建议在确认对业务没有影响后通过各组件的相应操作方法进行处理，例如使用HDFS客户端对HDFS文件进行操作，使用Hive客户端对Hive表进行操作。

### Oozie 作业设计器使用介绍

访问Hue WebUI。

在左侧导航栏单击 ，选择“Workflow”。

在作业设计器，支持用户创建MapReduce、Java、Streaming、Fs、Ssh、Shell和DistCp作业。

### 仪表板使用介绍

访问Hue WebUI。

选择右上角“作业”，进入“作业浏览器”。

支持查看Workflow、Coordinator和Bundles作业的运行情况。



### 编辑器使用介绍

访问Hue WebUI，请参考[访问Hue的WebUI](#)。

在左侧导航栏单击 ，然后选择“Workflow”。

支持创建Workflow、计划和Bundles的操作。支持提交运行、共享、复制和导出已创建的应用。

- 每个Workflow可以包含一个或多个作业，形成完整的工作流，用于实现指定的业务。  
创建Workflow时，可直接在Hue的编辑器设计作业，并添加到Workflow中。
- 每个计划可定义一个时间触发器，用于定时触发执行一个指定的Workflow。不支持多个Workflow。
- 每个Bundles可定义一个集合，用于触发执行多个计划，使不同Workflow批量执行。

## 16.11 Hue 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Hue相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/hue”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/hue”（审计日志）。

**日志归档规则：**Hue的日志启动了自动压缩归档功能，默认情况下，当“access.log”、“error.log”、“runcpserver.log”和“hue-audits.log”大小超过5MB的时候，会自动压缩。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 16-7 Hue 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	access.log	访问日志。
	error.log	错误日志。
	gsdb_check.log	gaussDB检查日志。
	kt_renewer.log	Kerberos认证日志。
	kt_renewer.out	Kerberos认证日志的异常输出日志。
	runcpserver.log	操作记录日志。
	runcpserver.out	进程运行异常日志。
	supervisor.log	进程启动日志。
	supervisor.out	进程启动异常日志。
	dbDetail.log	数据库初始化日志
	initSecurityDetail.log	keytab文件下载初始化日志。
	postinstallDetail.log	Hue服务安装后工作日志。

日志类型	日志文件名	描述
	prestartDetail.log	Prestart日志。
	statusDetail.log	Hue服务健康状态日志。
	startDetail.log	启动日志。
	get-hue-ha.log	Hue HA状态日志。
	get-hue-ha.log_日期	Hue HA状态日志。
	hue-ha-status.log	Hue HA状态监控日志。
	get-hue-health.log	Hue健康状态日志。
	hue-health-check.log	Hue健康检查日志。
	hue-refresh-config.log	Hue配置刷新日志。
	hue-script-log.log	Manager界面的Hue操作日志。
	hue-service-check.log	Hue服务状态监控日志。
	db_pwd.log	Hue连接DBService数据库密码修改日志
	modifyDBPwd_日期.log	-
	watch_config_update.log	参数更新日志。
审计日志	hue-audits.log	审计日志。

## 日志级别

Hue提供了如表16-8所示的日志级别。

日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 16-8 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

**步骤1** 参考[修改集群服务配置参数](#)进入Hue服务“全部配置”页面。

**步骤2** 在左侧导航栏选择需修改的角色所对应的“日志”菜单。

**步骤3** 在右侧选择所需修改的日志级别。

**步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

**步骤5** 重新启动配置过期的服务或实例以使配置生效。

----结束

## 日志格式

Hue的日志格式如下所示：

**表 16-9** 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<dd-MM-yy HH:mm:ss,SSS><日志事件 的发生位置><log level><log中的message>	[03/Nov/2014 11:57:19 ] middleware   INFO   Unloading MimeTypeJSFileFixStrea mingMiddleware.
	<Log Level><时间格式 ><yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS><日志事件 的发生位置><log中的 message>	INFO : CST 2014-11-06 11:22:52 hue-ha- status.sh : update 4 <= 15:myHostName=10.0.0. 250 ACTIVE=10.0.0.250
审计日志	<UserName><yyyy-MM- dd HH:mm:ss,SSS><审计 操作描述><资源参数 ><url><是否允许><审计 操作><ip地址>	{"username": "admin", "eventTime": "2014-11-06 10:28:34", "operationText": "Successful login for user: admin", "service": "accounts", "url": "/" accounts/login/", "allowed": true, "operation": "USER_LOGIN", "ipAddress": "10.0.0.250"}

## 16.12 Hue 常见问题

### 16.12.1 使用 IE 浏览器在 Hue 中执行 HQL 失败

#### 问题

遇到使用IE浏览器在Hue中访问Hive Editor并执行所有HQL失败，界面提示“*There was an error with your query.*”，如何解决并正常执行HQL？

## 回答

IE浏览器存在功能问题，不支持在307重定向中处理含有form data的AJAX POST请求，建议更换兼容的浏览器，例如Google Chrome浏览器。

### 16.12.2 使用 Hive 输入 use database 语句失效

#### 问题

使用Hive的时候，在输入框中输入了**use database**的语句切换数据库，重新在输入框内输入其他语句，为什么数据库没有切换过去？


#### 回答

在Hue上使用Hive有区别于用Hive客户端使用Hive，Hue界面上有选择数据库的按钮，当前SQL执行的数据库以界面上显示的数据库为准。与此相关的还有设置参数等session级别的一次性操作，都应该使用界面功能进行设置，不建议使用输入语句进行操作。若是必须使用输入语句进行操作，需保证所有语句在同一个输入框内。

### 16.12.3 使用 Hue WebUI 访问 HDFS 文件失败

#### 问题

在使用Hue WebUI访问HDFS文件时，报如下图所示无法访问的错误提示，该如何处理？



#### 回答

1. 查看登录Hue WebUI的用户是否具有“hadoop”用户组权限。
2. 查看HDFS服务是否安装了HttpFS实例且运行正常。如果未安装HttpFS实例，需手动安装并重启Hue服务。

### 16.12.4 在 Hue 页面上传大文件失败

#### 问题

通过Hue页面上传大文件时，上传失败。

#### 回答

1. 不建议使用Hue文件浏览器上传大文件，大文件建议使用客户端通过命令上传。
2. 如果必须使用Hue上传，参考以下步骤修改Httpd的参数：
  - a. 以**omm**用户登录主管理节点。

- b. 执行以下命令编辑“httpd.conf”配置文件。
- ```
vi $BIGDATA_HOME/om-server/Apache-httpd-*/conf/httpd.conf
```
- c. 搜索21201，在</VirtualHost>配置中加上“RequestReadTimeout handshake=0 header=0 body=0”，如下所示。

```
...
<VirtualHost *:21201>
  ServerName https://10.112.16.93:21201
  AllowEncodedSlashes On
  SSLProxyEngine On
  ProxyRequests Off
  TraceEnable off
  ProxyTimeout 1200
  RewriteEngine on
  RewriteMap proxylist dbm:${BIGDATA_ROOT_HOME}/om-server-*/Apache-httpd-*/conf/
  proxylist.dbm

  RewriteRule ^(\./.*)$ ${proxylist:/Hue/Hue/21201}$1 [E=TARGET_PATH:$1,L,P]

  Header edit Location ^(!https://10.112.16.93:20009|https://
  10.112.16.93:21201)http[s]?://[^\/*]*$ https://10.112.16.93:21201$1

  ProxyPassReverseCookiePath / / interpolate

  SSLEngine On
  SSLProxyProtocol All +TLSv1.2 -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
  SSLProtocol ALL +TLSv1.2 -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
  SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-
  SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-
  AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:DHE-
  RSA-AES128-GCM-SHA256
  SSLProxyCheckPeerName off
  SSLProxyCheckPeerCN off
  SSLCertificateFile "${BIGDATA_ROOT_HOME}/om-server-*/Apache-httpd-*/conf/security/
  proxy_ssl.cert"
  SSLCertificateKeyFile "${BIGDATA_ROOT_HOME}/om-server-*/Apache-httpd-*/conf/security/
  server.key"
  SSLProxyCACertificateFile ${BIGDATA_ROOT_HOME}/om-server-*/apache-tomcat-*/conf/
  security/tomcat.crt
  SSLCertificateChainFile "${BIGDATA_ROOT_HOME}/om-server-*/Apache-httpd-2.4.39/conf/
  security/proxy_chain.cert"
  RequestReadTimeout handshake=0 header=0 body=0
</VirtualHost>
...
```

- d. 执行`kill -9 httpd`命令结束httpd进程，并等待自动重启httpd。

## 16.12.5 集群未安装 Hive 服务时 Hue 原生页面无法正常显示

### 问题

集群没有安装Hive服务时，Hue服务原生页面显示空白。

### 回答

MRS 3.x版本存在Hue依赖Hive组件，如果出现此情况，首先需要检查当前集群是否安装了Hive组件，如果没有，需要安装Hive。

## 16.12.6 访问 Hue 原生页面时间长，文件浏览器报错 Read timed out

### 问题

访问Hue原生页面时页面加载时间较长，访问Hue的HDFS文件浏览器报错Read timed out，如何解决。

### 回答

检查HDFS服务中是否安装Httpfs实例。

- 否，请联系运维人员处理。
- 是，重启HttpFS实例解决。

# 17 使用 IoTDB

## 17.1 从零开始使用 IoTDB


IoTDB是针对时间序列数据收集、存储与分析一体化的数据管理引擎。它具有体轻量、性能高、易使用的特点，支持对接Hadoop与Spark生态，适用于工业物联网应用中海量时间序列数据高速写入和复杂分析查询的需求。

### 背景信息

假定某某集团旗下有3个生产线，每个生产线上有5台设备，传感器会实时采集这些设备的指标数据（例如温度、速度、运行状态等），如图17-1所示。使用IoTDB存储并管理这些数据的业务操作流程为：

1. 创建数据库“root.集团名称”以表示该集团。
2. 创建时间序列，用于存储具体设备传感器对应的指标数据。
3. 模拟传感器，录入指标数据。
4. 使用SQL查询指标数据信息。
5. 业务结束后，删除存储的数据。

图 17-1 数据结构



## 操作步骤

### 步骤1 登录客户端。

1. 以客户端安装用户登录安装客户端的节点，执行以下命令切换到客户端安装目录，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 首次登录IoTDB客户端前需执行以下步骤生成SSL客户端证书：

- a. 执行以下命令生成客户端SSL证书：

```
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

执行该命令后需输入一个自定义密码。

- b. 将生成的“truststore.jks”文件拷贝到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下：

```
cp truststore.jks 客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf
```

4. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建IoTDB表的权限，可参考[IoTDB权限管理](#)。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS集群用户
```

例如：

```
kinit iotdbuser
```

### 步骤2 执行以下命令，切换IoTDB客户端运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/sbin
```

### 步骤3 集群未启用Kerberos认证（普通模式）需先调用“alter-cli-password.sh”脚本修改默认用户root的默认密码：

```
sh alter-cli-password.sh IoTDBServer实例节点IP RPC端口
```

#### 说明

- IoTDBServer RPC端口默认为22260，也可在参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”中自行配置。
- root用户默认密码请联系系统管理员获取。

### 步骤4 执行以下命令登录客户端。

```
./start-cli.sh -h IoTDBServer实例节点ip -p IoTDBServer RPC端口
```

IoTDBServer RPC端口默认为22260，也可在参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”中自行配置。

运行该命令后，根据实际需求指定业务用户名（集群未启用Kerberos认证（普通模式）使用root用户登录）：

- 指定业务用户名，则输入“yes”，并根据提示输入业务用户名和对应的业务用户密码：

```
[root@... sbin]# ./start-cli.sh -h -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):yes
Please Enter username:*****
15:39:28.483 [main] INFO org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBConnection - Attempt to connect 192.168.34.21:22260
15:39:28.488 [main] WARN com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
15:39:28.488 [main] INFO com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
Starting IoTDB Cli
IoTDB version
IoTDB@:22260> login successfully
IoTDB@:22260>
```

- 不指定业务用户名，则输入“no”；此时，则使用[步骤1.4](#)中的用户执行后续操作：

```
[root@host-... sbin]# ./start-cli.sh -h -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):no
15:31:06.569 [main] INFO org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBConnection - Attempt to connect ...:22260
15:31:06.574 [main] WARN com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
15:31:06.575 [main] INFO com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
Starting IoTDB Cli
IoTDB version
IoTDB@:22260> login successfully
```

- 输入其它，则退出登录：

```
[root@host-... sbin]# ./start-cli.sh -h -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):asda
Exit.
```

**步骤5** 根据[图17-1](#)创建数据库“root.company”。

```
create database root.company;
```

**步骤6** 创建对应的时间序列，用于表示生产线下对应设备的传感器。

```
create timeseries root.company.line1.device1.spin WITH DATATYPE=FLOAT, ENCODING=RLE;
```

```
create timeseries root.company.line1.device1.status WITH DATATYPE=BOOLEAN, ENCODING=PLAIN;
```

```
create timeseries root.company.line1.device2.temperature WITH DATATYPE=FLOAT, ENCODING=RLE;
```

```
create timeseries root.company.line1.device2.power WITH DATATYPE=FLOAT, ENCODING=RLE;
```

```
create timeseries root.company.line2.device1.temperature WITH DATATYPE=FLOAT, ENCODING=RLE;
```

```
create timeseries root.company.line2.device1.speed WITH DATATYPE=FLOAT, ENCODING=RLE;
```

```
create timeseries root.company.line2.device2.speed WITH DATATYPE=FLOAT, ENCODING=RLE;
```

```
create timeseries root.company.line2.device2.status WITH DATATYPE=BOOLEAN, ENCODING=PLAIN;
```

**步骤7** 向时间序列中加入数据。

```
insert into root.company.line1.device1(timestamp, spin) values (now(), 6684.0);
```

```
insert into root.company.line1.device1(timestamp, status) values (now(), false);
```

```
insert into root.company.line1.device2(timestamp, temperature) values (now(), 66.7);
```

```
insert into root.company.line1.device2(timestamp, power) values (now(), 996.4);
```

```
insert into root.company.line2.device1(timestamp, temperature) values (now(), 2684.0);
```

```
insert into root.company.line2.device1(timestamp, speed) values (now(), 120.23);
```

```
insert into root.company.line2.device2(timestamp, speed) values (now(), 130.56);
```

```
insert into root.company.line2.device2(timestamp, status) values (now(), false);
```

**步骤8** 查询1号生产线下所有设备指标。

```
select * from root.company.line1.**;
```

```
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
|           Time|root.company.line1.device1.spin|root.company.line1.device1.status|
root.company.line1.device2.temperature|root.company.line1.device2.power|
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
|2021-06-17T11:29:08.131+08:00|          6684.0|          null|
null|          null|          false|
|2021-06-17T11:29:08.220+08:00|          null|          null|
null|          null|          null|
|2021-06-17T11:29:08.249+08:00|          null|          null|
66.7|          null|          null|
|2021-06-17T11:29:08.282+08:00|          null|          null|
null|          996.4|          null|
+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
```

**步骤9** 删除2号生产线下所有设备指标。

```
delete timeseries root.company.line2.**;
```

查询2号生产线指标数据已无内容。

```
select * from root.company.line2.**;
```

```
+----+
|Time|
+----+
+----+
Empty set.
```

----结束

## 17.2 使用 IoTDB 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用IoTDB客户端。

## 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 切换到IoTDB客户端安装目录，例如：/opt/client。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 首次登录IoTDB客户端前需执行以下步骤生成客户端SSL证书：

1. 执行以下命令生成客户端SSL证书：

```
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

执行该命令后需输入一个自定义密码。

2. 将生成的“truststore.jks”文件拷贝到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下：

```
cp truststore.jks 客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf
```

**步骤5** 根据集群认证模式，完成IoTDB客户端登录。

- 安全模式，执行以下命令，完成用户认证并登录IoTDB客户端。  
`kinit 组件业务用户`。
- 普通模式则跳过此步骤。

**步骤6** 执行以下命令，切换IoTDB客户端运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/sbin
```

**步骤7** 集群未启用Kerberos认证（普通模式）需先调用“alter-cli-password.sh”脚本修改默认用户root的默认密码：

```
sh alter-cli-password.sh IoTDBServer实例节点IP RPC端口
```

### 📖 说明

- IoTDBServer RPC端口默认为22260，也可在参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”中自行配置。
- root用户默认密码请联系系统管理员获取。

**步骤8** 执行以下命令登录客户端

```
./start-cli.sh -h IoTDBServer实例节点ip -p IoTDBServer RPC端口
```

运行该命令后，根据实际需求指定业务用户名：

- 指定业务用户名，则输入“yes”，并根据提示输入业务用户名和对应的业务用户密码：

```
[root@... sbin]# ./start-cli.sh -h -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):yes
Please Enter username:*****
15:39:28.483 [main] INFO org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBConnection - Attempt to connect 192.168.34.21:22260
15:39:28.488 [main] WARN com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
15:39:28.488 [main] INFO com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
Starting IoTDB Cli
IoTDB version
IoTDB@:22260> login successfully
IoTDB@:22260>
```

- 不指定业务用户名，则输入“no”；此时，则使用步骤5中的用户执行后续操作：

```
[root@host-... sbin]# ./start-cli.sh -h -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):no
15:31:06.569 [main] INFO org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBConnection - Attempt to connect ...:22260
15:31:06.574 [main] WARN com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
15:31:06.575 [main] INFO com... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
Starting IoTDB Cli
IoTDB version
IoTDB@:22260> login successfully
```

- 输入其它，则退出登录：

```
[root@host-... sbin]# ./start-cli.sh -h -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):asda
Exit.
```

### 说明

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）使用默认用户root登录IoTDB客户端。
- 登录客户端时可以通过-maxRPC参数，控制执行结果一次性打印多少行，默认值是1000；如果将-maxRPC参数值设置为小于等于0，则会一次性打印所有结果，通常用于重定向SQL执行结果。
- 登录客户端时，可选-disableISO8601参数，用于控制查询结果的时间列展示格式。不指定该参数会显示年月日时分秒格式，指定则显示时间戳。
- 如果服务端关闭了SSL配置，则需在客户端需也关闭SSL配置才能通信，操作为：

```
cd 客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf
```

```
vi iotdb-client.env
```

将“iotdb\_ssl\_enable”参数的值修改为“false”，保存并退出。

其中，服务端SSL配置，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，搜索“SSL\_ENABLE”查看，该参数值为“true”表示开启了SSL，为“false”则表示未开启SSL。

步骤9 登录客户端成功即可执行SQL。

---结束

## 17.3 配置 IoTDB 常用参数

### 操作场景

IoTDB通过多副本的部署架构实现了集群的高可用，每个Region（DataRegion和SchemaRegion）默认具有3个副本，也可配置3个以上。当某节点故障时，Region副本的其他主机节点上的副本可替代工作，保证服务能正常运行，提高集群的稳定性。

## 操作步骤

**步骤1** 登录集群Manager页面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”。

**步骤2** 在右上角搜索框中搜索对应的参数名称，即可修改相应参数值，IoTDB常用参数如表 17-1 所示：

表 17-1 常用参数

| 名称  | 角色           | 默认值    | 说明  |
|---|--------------|--------|---|
| schema_replication_factor                     | Config Node  | 3      | SchemaRegion副本数，默认值为“3”，只支持在安装服务时修改。  |
| data_replication_factor                       | Config Node  | 3      | DataRegion副本数，默认值为“3”，只支持在安装服务时修改。  |
| region_data_lost_proportion                   | Config Node  | 0.5    | Region丢失数据达到该阈值（默认值为50%）开始补齐。   |
| region_repair_data_volume                     | Config Node  | 10     | Region数据量大于此阈值后进行自动修复，默认值为：10G。   |
| dest_datanode_remaining_disk_space_proportion | Config Node  | 0.7    | Region副本补齐时Region数据量占目标DataNode磁盘剩余空间的百分比，默认值为：70%。   |
| read_consistency_level                        | Config Node  | strong | 设置读共识级别，目前支持“strong”和“weak”。 <ul style="list-style-type: none"><li>“strong”表示数据强一致性。</li><li>“weak”表示数据弱一致性。</li></ul>  |
| flush_proportion                              | IoTDB Server | 0.4    | 调用刷盘的写内存比例，如果写入负载过高（如批处理=1000），可以降低该值。  |
| replica_affinity_policy                       | IoTDB Server | random | 当“read_consistency_level”参数值为“weak”时，查询任务选择Region副本节点的策略，即选择本地节点或在当前集群中随机选择节点。 <ul style="list-style-type: none"><li>“random”表示在当前集群中随机选择节点。</li><li>“local”表示选择本地节点。</li></ul> |
| coordinator_read_executor_size                | IoTDB Server | 20     | 设置IoTDBServer Coordinator的读线程核心个数。<br>需选择“IoTDBServer（角色）> 自定义”，在自定义参数“engine.customized.configs”中添加“coordinator_read_executor_size”参数项及参数值。                                    |

| 名称                            | 角色  | 默认值   | 说明   |
|-------------------------------|-----|-------|--|
| rpc_thrift_compression_enable | ALL | false | 数据传输过程中是否启用RPC Thrift压缩功能，默认不压缩。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启。</li><li>• false: 关闭。</li></ul>  |
| root.log.level                | ALL | INFO  | IoTDB的日志级别。该参数值修改后无需重启相关实例即可生效。日志级别包括：DEBUG、INFO、WARN、ERROR、OFF。   |
| SSL_ENABLE                    | ALL | true  | 客户端到服务端通道SSL加密开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启SSL加密。</li><li>• false: 关闭SSL加密。</li></ul> <b>须知</b><br>集群已启用Kerberos认证（安全模式）默认开启SSL加密，集群未启用Kerberos认证（普通模式）默认关闭SSL加密。关闭SSL加密，属于高危操作，数据有被监测风险，存在一定的安全隐患，请慎重操作。 |

**步骤3** 单击“保存”，配置完成。

**步骤4** 单击“实例”，勾选对应的实例，选择“更多 > 重启实例”，使配置生效。

----结束

## 17.4 IoTDB 支持的数据类型和编码

IoTDB支持如下几种数据类型和编码方式，参见表17-2。

表 17-2 IoTDB 支持的数据类型和编码

| 类型      | 说明     | 支持的编码                                       |
|---------|--------|---|
| BOOLEAN | 布尔值    | PLAIN, RLE                                  |
| INT32   | 整型     | PLAIN, RLE, TS_2DIFF, GORILLA, FREQ, ZIGZAG |
| INT64   | 长整型    | PLAIN, RLE, TS_2DIFF, GORILLA, FREQ, ZIGZAG |
| FLOAT   | 单精度浮点数 | PLAIN, RLE, TS_2DIFF, GORILLA, FREQ         |
| DOUBLE  | 双精度浮点数 | PLAIN, RLE, TS_2DIFF, GORILLA, FREQ         |
| TEXT    | 字符串    | PLAIN, DICTIONARY                           |

## 17.5 IoTDB 权限管理

### 17.5.1 IoTDB 权限介绍

MRS提供用户、用户组和角色，集群中的各类权限需要先授予角色，然后将用户或者用户组与角色绑定。用户只有绑定角色或者加入绑定角色的用户组，才能获得权限。

#### 说明

IoTDB在安全模式下需要进行权限管理，将创建的用户加入*iotdbgroup*用户组。在普通模式下无需进行权限管理。

### IoTDB 权限列表

表17-3中“权限名称”列为IoTDB开源支持的相关权限，若MRS用户需要使用对应的权限进行相关操作，则需参考表17-3中“用户需要的权限”列在Manager上赋予对应用户相应的权限，相关操作请参见[创建IoTDB角色](#)。

表 17-3 IoTDB 权限一览

| 权限名称              | 说明                                   | 用户需要的权限 | 示例  |
|-------------------|--------------------------------------|---------|---|
| CREATE_DATABASE   | 创建数据库，包含设置数据库的权限和设置或取消存储组的存活时间（TTL）。 | 创建数据库   | Eg1: create database root.ln;<br>Eg2: set ttl to root.ln 3600000;<br>Eg3: unset ttl to root.ln;   |
| CREATE_TIMESERIES | 创建时间序列。                              | 创建      | Eg1: 创建时间序列<br>create timeseries<br>root.ln.wf02.status with<br>datatype=BOOLEAN,encoding=PLAIN;<br>Eg2: 创建对齐时间序列<br>create aligned timeseries<br>root.ln.device1(latitude FLOAT<br>encoding=PLAIN<br>compressor=SNAPPY, longitude<br>FLOAT encoding=PLAIN<br>compressor=SNAPPY); |
| INSERT_TIMESERIES | 插入数据。                                | 写       | Eg1: insert into<br>root.ln.wf02(timestamp,status)<br>values(1,true);<br>Eg2: insert into root.sg1.d1(time,<br>s1, s2) aligned values(1, 1, 1);   |

| 权限名称              | 说明              | 用户需要的权限    | 示例  |
|-------------------|-----------------|------------|---|
| ALTER_TIMESERIES  | 修改时间序列，添加属性和标签。 | 修改         | Eg1: alter timeseries root.turbine.d1.s1 ADD TAGS tag3=v3, tag4=v4;<br>Eg2: ALTER timeseries root.turbine.d1.s1 UPSERT ALIAS=newAlias TAGS(tag2=newV2, tag3=v3) ATTRIBUTES(attr3=v3, attr4=v4);   |
| READ_TIMESERIES   | 查询数据。           | 读          | Eg1: show storage group;<br>Eg2: show child paths root.ln, show child nodes root.ln;<br>Eg3: show devices;<br>Eg4: show timeseries root.**;<br>Eg5: show all ttl;<br>Eg6: 数据查询<br>select * from root.ln.**;<br>Eg7: 查询性能追踪<br>tracing select * from root.**;<br>Eg8: UDF查询<br>select example(*) from root.sg.d1;<br>Eg9: 统计查询<br>count devices; |
| DELETE_TIMESERIES | 删除数据或时间序列       | 删除         | Eg1: 删除时间序列<br>delete timeseries root.ln.wf01.wt01.status;<br>Eg2: 删除数据<br>delete from root.ln.wf02.wt02.status where time < 10;  |
| DELETE_DATABASE   | 删除数据库           | IoTDB管理员权限 | Eg: delete database root.ln;  |
| CREATE_FUNCTION   | 注册UDF。          | IoTDB管理员权限 | Eg: create function example AS 'org.apache.iotdb.udf.UDTFExample';  |
| DROP_FUNCTION     | 卸载UDF。          | IoTDB管理员权限 | Eg: drop function example;  |

| 权限名称                          | 说明                      | 用户需要的权限    | 示例   |
|-------------------------------|-------------------------|------------|--|
| UPDATE_TEMPLAT<br>E           | 创建、删除、修改元数据模板。          | IoTDB管理员权限 | Eg1: create schema template t1(s1 int32);  |
| READ_TEMPLATE                 | 查看所有元数据模板、元数据模板内容。      | IoTDB管理员权限 | Eg1: show schema templates;<br>Eg2: show nodes in template t1;                                       |
| APPLY_TEMPLATE                | 挂载、卸载、激活元数据模板。          | IoTDB管理员权限 | Eg1: set schema template t1 to root.sg.d;<br>Eg2: create timeseries of schema template on root.sg.d; |
| READ_TEMPLATE_<br>APPLICATION | 查看元数据模板的挂载路径和激活路径。      | IoTDB管理员权限 | Eg1: show paths set schema template t1;<br>Eg2: show paths using schema template t1;                 |
| FLUSH_DATA                    | 使用flush命令将内存中的数据写入到磁盘中。 | IoTDB管理员权限 | Eg: flush  |

## 17.5.2 创建 IoTDB 角色

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置IoTDB的角色。IoTDB角色可设置IoTDB管理员权限以及普通用户对数据的读、写或删除等权限。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 已安装好IoTDB客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 在Manager界面，选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 设置角色“配置资源权限”请参见[表17-4](#)。

IoTDB权限：

- 普通用户权限：具有数据操作权限，可选择性的对IoTDB根目录、存储组及存储组到时间序列之间任意节点路径授权，最小可支持对时间序列进行数据的读、写、修改和删除权限。
- IoTDB管理员权限：具有[表17-3](#)的所有权限。

表 17-4 设置角色

| 任务场景             | 角色授权操作   |
|------------------|--|
| 设置IoTDB管理员权限     | 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > IoTDB”，勾选“IoTDB管理员权限”。  |
| 设置用户创建数据库的权限     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”。</li><li>2. 在root根目录下，勾选“设置数据库”。</li><li>3. 当用户具有该角色权限后，可以创建root根目录下的存储组。</li></ol>  |
| 设置用户创建时间序列的权限    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”。</li><li>2. 在root根目录下，勾选“创建”，表示在root根目录下递归的所有路径具有创建时间序列的权限。</li><li>3. 单击root，进入数据库资源类型，在对应的存储组权限上勾选“创建”，表示在该数据库目录下递归的所有路径具有创建时间序列的权限。</li></ol>   |
| 设置用户修改时间序列的权限    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”。</li><li>2. 在root根目录下，勾选“修改”，表示在root根目录下递归的所有路径上的时间序列具有修改时间序列的权限。</li><li>3. 单击root，进入数据库资源类型，在对应的数据库权限上勾选“修改”，表示在该数据库递归的所有路径上的时间序列具有修改时间序列的权限。</li><li>4. 单击指定的存储组，进入时间序列资源类型，在对应的时间序列权限上勾选“修改”，表示具有修改该时间序列的权限。</li></ol> |
| 设置用户向时间序列插入数据的权限 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”。</li><li>2. 在root根目录下，勾选“写”，则表示在root根目录下递归的所有路径上的时间序列具有插入数据的权限。</li><li>3. 单击root，进入数据库资源类型，在对应的存储组权限上勾选“写”，表示在该数据库递归的所有路径上的时间序列具有插入数据的权限。</li><li>4. 单击指定的数据库，进入时间序列资源类型，在对应的时间序列权限上勾选“写”，表示具有向该时间序列插入数据的权限。</li></ol>    |

| 任务场景            | 角色授权操作   |
|-----------------|--|
| 设置用户读取时间序列数据的权限 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”。</li> <li>2. 在root根目录下，勾选“读”，则表示在root根目录下递归的所有路径上的时间序列，具有读取数据的权限。</li> <li>3. 单击root，进入数据库资源类型，在对应的存储组权限上勾选“读”，表示在该数据库递归的所有路径上的时间序列，具有读取数据的权限。</li> <li>4. 单击指定的数据库，进入时间序列资源类型，在对应的时间序列权限上勾选“读”，则表示具有向该时间序列读取数据的权限。</li> </ol>              |
| 设置用户删除时间序列的权限   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”。</li> <li>2. 在root根目录下，勾选“删除”，表示在root根目录下递归的所有路径的时间序列具有删除数据或时间序列的权限。</li> <li>3. 单击root，进入数据库资源类型，在对应的存储组权限上勾选“删除”，表示在该数据库递归的所有路径上的时间序列具有删除数据或时间序列的权限。</li> <li>4. 单击指定的数据库，进入时间序列资源类型，在对应的时间序列权限上勾选“删除”，表示具有向该时间序列删除数据或时间序列的权限。</li> </ol> |

----结束

## 17.6 IoTDB 日志介绍

### 日志描述

### 日志描述

**日志路径：**IoTDB相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/iotdb/confignode”（运行日志）、“/var/log/Bigdata/iotdb/iotdbserver”（运行日志）、“/var/log/Bigdata/audit/iotdb/iotdbserver”（审计日志）。

**日志归档规则：**IoTDB的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过20MB的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyymmdd>.编号.log.gz”。最多保留最近的10个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 17-5 IoTDB 日志列表

| 日志类型           | 日志文件名                  | 描述                |
|----------------|------------------------|-------------------|
| ConfigNode运行日志 | log_confignode_all.log | ConfigNode实例全部日志。 |

| 日志类型                | 日志文件名                                     | 描述                    |
|---------------------|---|-----------------------|
|                     | log_confignode_error.log                  | ConfigNode实例错误日志。     |
|                     | log-measure.log                           | ConfigNode实例监控日志。     |
|                     | log-query-debug.log                       | ConfigNode查询DEBUG日志。  |
|                     | log-query-frequency.log                   | ConfigNode查询频率日志。     |
|                     | log-sync.log                              | ConfigNode同步操作日志。     |
|                     | log-slow-sql.log                          | ConfigNode慢SQL日志。     |
|                     | server.out                                | ConfigNode实例启动异常日志。   |
|                     | postinstall.log                           | ConfigNode进程启动日志。     |
|                     | prestart.log                              | ConfigNode进程启动异常日志。   |
|                     | service-healthcheck.log                   | IoTDB数据库初始化日志。        |
|                     | start.log                                 | ConfigNode实例启动日志。     |
|                     | stop.log                                  | ConfigNode实例停止日志。     |
|                     | ConfigNode-threadDump-<br><timestamp>.log | ConfigNode实例堆栈日志。     |
|                     | ConfigNode-gc.log.0.current               | ConfigNode实例GC日志。     |
| IoTDBServer<br>运行日志 | log_datanode_all.log                      | IoTDBServer实例全部日志。    |
|                     | log_datanode_error.log                    | IoTDBServer实例错误日志。    |
|                     | log_datanode_measure.log                  | IoTDBServer实例监控日志。    |
|                     | log_datanode_query_debug.log              | IoTDBServer查询DEBUG日志。 |
|                     | log_datanode_query_frequency.log          | IoTDBServer查询频率日志。    |
|                     | log_datanode_sync.log                     | IoTDBServer同步操作日志。    |
|                     | log_datanode_slow_sql.log                 | IoTDBServer慢SQL日志。    |
|                     | server.out                                | IoTDBServer实例启动异常日志。  |
|                     | postinstall.log                           | IoTDBServer进程启动日志。    |
|                     | prestart.log                              | IoTDBServer进程启动异常日志。  |
|                     | service-healthcheck.log                   | IoTDB数据库初始化日志。        |
|                     | start.log                                 | IoTDBServer实例启动日志。    |

| 日志类型                | 日志文件名                                      | 描述                 |
|---------------------|--|--------------------|
|                     | stop.log                                   | IoTDBServer实例停止日志。 |
|                     | IoTDBServer-threadDump-<br><timestamp>.log | IoTDBServer实例堆栈日志。 |
|                     | IoTDBServer-gc.log.0.current               | IoTDBServer实例GC日志。 |
| ConfigNode<br>审计日志  | log_audit.log                              | ConfigNode审计日志。    |
| IoTDBServer<br>审计日志 | log_audit.log                              | IoTDBServer审计日志。   |

## 日志级别

IoTDB提供了如[表17-6](#)所示的日志级别。

日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 17-6 日志级别

| 级别    | 描述                      |
|-------|-------------------------|
| ERROR | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

1. 参考[修改集群服务配置参数](#)，进入IoTDB服务“全部配置”页面。
2. 在左侧导航栏选择需修改的角色所对应的日志菜单。
3. 选择所需修改的日志级别并保存。

### 说明

配置IoTDB日志级别60秒后即可生效，无需重启服务。

## 日志格式

IoTDB的日志格式如下所示：

表 17-7 日志格式

| 日志类型 | 格式   | 示例   |
|------|--|--|
| 运行日志 | <yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>   日志级别   [线程名称]   日志信息   日志打印的类 (文件: 行号) | 2021-06-08 10:08:41,221   ERROR   [main]   Client failed to open SaslClientTransport to interact with a server during session initiation:   org.apache.iotdb.rpc.sasl.TFastSaslTransport (TFastSaslTransport.java:257) |
| 审计日志 | <yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>   日志级别   [线程名称]   日志信息   日志打印的类 (文件: 行号) | 2021-06-08 11:03:49,365   INFO   [ClusterClient-1]   Session-1 is closing   IoTDB_AUDIT_LOGGER (TServiceImpl.java:326)   |

## 17.7 用户自定义函数 (UDF)

### 17.7.1 UDF 概述

UDF (User Defined Function) 即用户自定义函数。IoTDB 提供多种内建函数及自定义函数来满足用户的计算需求。

#### UDF 类型

IoTDB 支持的 UDF 函数的类型如表 17-8 所示。

表 17-8 UDF 函数类型

| UDF 分类   | 描述  |
|--|---|
| UDTF (User Defined Timeseries Generating Function) | 自定义时间序列生成函数。该类函数允许接收多条时间序列，最终会输出一条时间序列，生成的时间序列可以有任意多数量的数据点。 |

### UDTF (User Defined Timeseries Generating Function)

编写一个 UDTF 需要继承 “org.apache.iotdb.db.query.udf.api.UDTF” 类，并至少实现 “beforeStart” 方法和一种 “transform” 方法。

表 17-9 是所有可供用户实现的接口说明。

表 17-9 接口说明

| 接口定义   | 描述  | 是否必须   |
|--|---|--|
| void validate(UDFParameter Validator validator) throws Exception                               | 在初始化方法“beforeStart”调用前执行，用于检测“UDFParameters”中用户输入的参数是否合法。   | 否  |
| void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) throws Exception | 初始化方法，在UDTF处理输入数据前，调用用户自定义的初始化行为。用户每执行一次UDTF查询，框架就会构造一个新的UDF类实例，该方法在每个UDF类实例被初始化时调用一次。在每一个UDF类实例的生命周期内，该方法只会被调用一次。  | 是  |
| void transform(Row row, PointCollector collector) throws Exception                             | 该方法由框架调用。当在“beforeStart”中选择以“RowByRowAccessStrategy”的策略消费原始数据时，这个数据处理方法就会被调用。输入参数以“Row”的形式传入，输出结果通过“PointCollector”输出。需要在该方法内自行调用“collector”提供的数据收集方法，以决定最终的输出数据。   | 与“transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector)”方法二选一 |
| void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception                 | 该方法由框架调用。当在“beforeStart”中选择以“SlidingSizeWindowAccessStrategy”或者“SlidingTimeWindowAccessStrategy”的策略消费原始数据时，这个数据处理方法就会被调用。输入参数以“RowWindow”的形式传入，输出结果通过“PointCollector”输出。需要在该方法内自行调用“collector”提供的数据收集方法，以决定最终的输出数据。 | 与“transform(Row row, PointCollector collector)”方法二选一             |
| void terminate(PointCollector collector) throws Exception                                      | 该方法由框架调用。该方法会在所有的“transform”调用执行完成后，在“beforeDestory”方法执行前被调用。在一个UDF查询过程中，该方法会且只会调用一次。需要在该方法内自行调用“collector”提供的数据收集方法，以决定最终的输出数据。  | 否  |
| void beforeDestroy()   | UDTF的结束方法。此方法由框架调用，并且只会被调用一次，即在处理完最后一条记录之后被调用。  | 否  |

调用顺序：

1. void validate(UDFParameterValidator validator) throws Exception
2. void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) throws Exception
3. void transform(Row row, PointCollector collector) throws Exception 或者 void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception
4. void terminate(PointCollector collector) throws Exception
5. void beforeDestroy()

### 须知

框架每执行一次UDTF查询，都会构造一个全新的UDF类实例，查询结束时，对应的UDF类实例即被销毁，因此不同UDTF查询（即使是在同一个SQL语句中）UDF类实例内部的数据都是隔离的。用户可以放心地在UDTF中维护一些状态数据，无需考虑并发对UDF类实例内部状态数据的影响。

### 使用方法：

- void validate(UDFParameterValidator validator) throws Exception  
“validate”方法能够对用户输入的参数进行验证。  
在该方法中限制输入序列的数量和类型，检查用户输入的属性或者进行自定义逻辑的验证。
- void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) throws Exception  
“beforeStart”方法有以下作用：
  - 帮助用户解析SQL语句中的UDF参数。
  - 配置UDF运行时必要的信息，即指定UDF访问原始数据时采取的策略和输出结果序列的类型。
  - 创建资源，比如建立外部链接，打开文件等。

## UDFParameters

UDFParameters的作用是解析SQL语句中的UDF参数（SQL中UDF函数名称后括号中的部分）。参数包括路径（及其序列类型）参数和字符串“key-value”对形式输入的属性参数。

例如：

```
SELECT UDF(s1, s2, 'key1'='iotdb', 'key2'='123.45') FROM root.sg.d;
```

用法：

```
void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) throws Exception {  
    // parameters  
    for (PartialPath path : parameters.getPaths()) {  
        TSDDataType dataType = parameters.getDataType(path);  
        // do something  
    }  
    String stringValue = parameters.getString("key1"); // iotdb  
    Float floatValue = parameters.getFloat("key2"); // 123.45  
    Double doubleValue = parameters.getDouble("key3"); // null  
    int intValue = parameters.getIntOrDefault("key4", 678); // 678  
    // do something  
}
```

```
// configurations  
// ...  
}
```

## UDTFConfigurations

使用“UDTFConfigurations”指定UDF访问原始数据时采取的策略和输出结果序列的类型。

用法:

```
void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) throws Exception {  
    // parameters  
    // ...  
  
    // configurations  
    configurations  
        .setAccessStrategy(new RowByRowAccessStrategy())  
        .setOutputDataType(TSDataType.INT32);  
}
```

其中“setAccessStrategy”方法用于设定UDF访问原始数据时采取的策略，“setOutputDataType”用于设定输出结果序列的类型。

- setAccessStrategy

注意：在此处设定的原始数据访问策略决定了框架会调用哪一种“transform”方法，请实现与原始数据访问策略对应的“transform”方法。也可以根据“UDFParameters”解析出来的属性参数，动态决定设定哪一种策略，因此，实现两种“transform”方法也是被允许的。

可以设定的访问原始数据的策略：

| 接口定义                            | 描述   | 调用transform方法  |
|---------------------------------|--|--|
| RowByRowAccessStrategy          | 逐行地处理原始数据。框架会为每一行原始数据输入调用一次“transform”方法。当UDF只有一个输入序列时，一行输入就是该输入序列中的一个数据点。当UDF有多个输入序列时，一行输入序列对应的是这些输入序列按时间对齐后的结果（一行数据中，可能存在某一列为null值，但不会全部都是null）。 | void transform(Row row, PointCollector collector) throws Exception             |
| SlidingTimeWindowAccessStrategy | 以滑动时间窗口的方式处理原始数据。框架会为每一个原始数据输入窗口调用一次“transform”方法。一个窗口可能存在多行数据，每一行数据对应的是输入序列按时间对齐后的结果（一行数据中，可能存在某一列为null值，但不会全部都是null）。                            | void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception |

| 接口定义                            | 描述  | 调用transform方法  |
|---------------------------------|---|--|
| SlidingSizeWindowAccessStrategy | 以固定行数的方式处理原始数据，即每个数据处理窗口都会包含固定行数的数据（最后一个窗口除外）。框架会为每一个原始数据输入窗口调用一次 transform 方法。一个窗口可能存在多行数据，每一行数据对应的是输入序列按时间对齐后的结果（一行数据中，可能存在某一列为 null 值，但不会全部都是 null）。 | void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception |

“RowByRowAccessStrategy” 的构造不需要任何参数。


“SlidingTimeWindowAccessStrategy” 有多种构造方法，可以向构造方法提供三类参数：

- 时间轴显示时间窗开始和结束时间。
- 划分时间轴的时间间隔参数（必须为正数）。
- 滑动步长（不要求大于等于时间间隔，但是必须为正数）。

时间轴显示时间窗开始和结束时间不是必须要提供的。当不提供这类参数时，时间轴显示时间窗开始时间会被定义为整个查询结果集中最小的时间戳，时间轴显示时间窗结束时间会被定义为整个查询结果集中最大的时间戳。

滑动步长参数也不是必须的。当不提供滑动步长参数时，滑动步长会被设定为划分时间轴的时间间隔。

三类参数的关系可见下图：



注意，最后的一些时间窗口的实际时间间隔可能小于规定的时间间隔参数。另外，可能存在某些时间窗口内数据行数量为0的情况，这种情况框架也会为该窗口调用一次“transform”方法。

“SlidingSizeWindowAccessStrategy” 有多种构造方法，用户可以向构造方法提供两个参数：

- 窗口大小，即一个数据处理窗口包含的数据行数。注意，最后一些窗口的数据行数可能少于规定的数据行数。
- 滑动步长，即下一窗口第一个数据行与当前窗口第一个数据行间的数据行数（不要求大于等于窗口大小，但是必须为正数）。

滑动步长参数不是必须的。当不提供滑动步长参数时，滑动步长会被设定为窗口大小。

注意：在此处设定的输出结果序列的类型，决定了“transform”方法中“PointCollector”实际能够接收的数据类型。“setOutputDataType”中设定的输出类型和“PointCollector”实际能够接收的数据输出类型关系如下：

| setOutputDataType中设定的输出类型 | PointCollector实际能够接收的输出类型                                     |
|---------------------------|---|
| INT32                     | int   |
| INT64                     | long  |
| FLOAT                     | float   |
| DOUBLE                    | double  |
| BOOLEAN                   | boolean   |
| TEXT                      | “java.lang.String”和<br>“org.apache.iotdb.tsfile.utils.Binary” |

- UDTF输出序列的类型是运行时决定的。可以根据输入序列类型动态决定输出序列类型。

例如：

```
void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) throws Exception {
    // do something
    // ...

    configurations
        .setAccessStrategy(new RowByRowAccessStrategy())
        .setOutputDataType(parameters.getDataType(0));
}
```

- void transform(Row row, PointCollector collector) throws Exception

当在“beforeStart”方法中指定UDF读取原始数据的策略为“RowByRowAccessStrategy”，就需要实现该方法，在该方法中增加对原始数据处理的逻辑。

该方法每次处理原始数据的一行。原始数据由“Row”读入，由“PointCollector”输出。可以选择在一次“transform”方法调用中输出任意数量的数据点。需要注意的是，输出数据点的类型必须与在“beforeStart”方法中设置的一致，而输出数据点的时间戳必须是严格单调递增的。

下面是一个实现了“void transform(Row row, PointCollector collector) throws Exception”方法的完整UDF示例。它是一个加法器，接收两列时间序列输入，当这两个数据点都不为“null”时，输出这两个数据点的代数和。

```
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.UDTF;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.access.Row;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.collector.PointCollector;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.config.UDTFConfigurations;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.parameter.UDFParameters;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.strategy.RowByRowAccessStrategy;
import org.apache.iotdb.tsfile.file.metadata.enums.TSDataType;

public class Adder implements UDTF {

    @Override
```

```
public void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) {
    configurations
        .setOutputDataType(TSDataType.INT64)
        .setAccessStrategy(new RowByRowAccessStrategy());
}

@Override
public void transform(Row row, PointCollector collector) throws Exception {
    if (row.isNull(0) || row.isNull(1)) {
        return;
    }
    collector.putLong(row.getTime(), row.getLong(0) + row.getLong(1));
}
}
```

- void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception

当在“beforeStart”方法中指定UDF读取原始数据的策略为

“SlidingTimeWindowAccessStrategy”或者

“SlidingSizeWindowAccessStrategy”时，就需要实现该方法，在该方法中增加对原始数据处理的逻辑。

该方法每次处理固定行数或者固定时间间隔内的一批数据，称包含这一批数据的容器为窗口。原始数据由“RowWindow”读入，由“PointCollector”输出。“RowWindow”能够帮助访问某一批次的“Row”，它提供了对这一批次的“Row”进行随机访问和迭代访问的接口。可以选择在一次“transform”方法调用中输出任意数量的数据点，需要注意的是，输出数据点的类型必须与在“beforeStart”方法中设置的一致，而输出数据点的时间戳必须是严格单调递增的。

下面是一个实现了“void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception”方法的完整UDF示例。它是一个计数器，接收任意列数的时间序列输入，作用是统计并输出指定时间范围内每一个时间窗口中的数据行数。

```
import java.io.IOException;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.UDTF;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.access.RowWindow;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.collector.PointCollector;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.config.UDTFConfigurations;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.parameter.UDFParameters;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.strategy.SlidingTimeWindowAccessStrategy;
import org.apache.iotdb.tsfile.file.metadata.enums.TSDataType;

public class Counter implements UDTF {

    @Override
    public void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) {
        configurations
            .setOutputDataType(TSDataType.INT32)
            .setAccessStrategy(new SlidingTimeWindowAccessStrategy(
                parameters.getLong("time_interval"),
                parameters.getLong("sliding_step"),
                parameters.getLong("display_window_begin"),
                parameters.getLong("display_window_end")));
    }

    @Override
    public void transform(RowWindow rowWindow, PointCollector collector) throws Exception {
        if (rowWindow.windowSize() != 0) {
            collector.putInt(rowWindow.getRow(0).getTime(), rowWindow.windowSize());
        }
    }
}
```

- void terminate(PointCollector collector) throws Exception

在一些场景下，UDF需要遍历完所有的原始数据后才能得到最后的输出结果。“terminate”接口为这类UDF提供了支持。

该方法会在所有的“transform”调用执行完成后，在“beforeDestory”方法执行前被调用。可以选择使用“transform”方法进行单纯的数据处理，最后使用“terminate”将处理结果输出。

结果需要由“PointCollector”输出。可以选择在一次“terminate”方法调用中输出任意数量的数据点。需要注意的是，输出数据点的类型必须与在“beforeStart”方法中设置的一致，而输出数据点的时间戳必须是严格单调递增的。

下面是一个实现了“void terminate(PointCollector collector) throws Exception”方法的完整UDF示例。它接收一个“INT32”类型的时间序列输入，作用是输出该序列的最大值点。

```
import java.io.IOException;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.UDTF;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.access.Row;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.collector.PointCollector;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.config.UDTFConfigurations;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.parameter.UDFParameters;
import org.apache.iotdb.db.query.udf.api.customizer.strategy.RowByRowAccessStrategy;
import org.apache.iotdb.tsfile.file.metadata.enums.TSDataType;

public class Max implements UDTF {

    private Long time;
    private int value;

    @Override
    public void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) {
        configurations
            .setOutputDataType(TSDataType.INT32)
            .setAccessStrategy(new RowByRowAccessStrategy());
    }

    @Override
    public void transform(Row row, PointCollector collector) {
        int candidateValue = row.getInt(0);
        if (time == null || value < candidateValue) {
            time = row.getTime();
            value = candidateValue;
        }
    }

    @Override
    public void terminate(PointCollector collector) throws IOException {
        if (time != null) {
            collector.putInt(time, value);
        }
    }
}
```

- void beforeDestory()

UDTF的结束方法，可以在此方法中进行一些资源释放等的操作。

此方法由框架调用。对于一个UDF类实例而言，生命周期中会且只会被调用一次，即在处理完最后一条记录之后被调用。

## 17.7.2 UDF 样例程序与操作

### UDF 完整样例程序

可以参考的“IoTDB 自定义函数（UDF）程序”章节。

## 操作步骤

### 步骤1 UDF注册。

注册一个全类名为“com.huawei.bigdata.iotdb.UDTFExample”的UDF可以按如下流程进行：

1. 将项目打成Jar包，如果使用Maven管理项目，可以参考“注册UDF”章节的“构建Jar包”部分。
2. 以root用户，登录IoTDBServer所在的节点，执行su - omm命令切换到omm用户，将步骤1.1中的Jar包导入到目录“\$BIGDATA\_HOME/FusionInsight\_IoTDB-\*/install/FusionInsight-IoTDB-\*/iotdb/ext/udf”下。

#### 须知

在部署集群的时候，需要保证每一个IoTDBserver节点的UDF JAR包路径下都存在相应的Jar包。可以通过修改IoTDB配置“udf\_root\_dir”来指定UDF加载Jar的根路径。

3. 使用SQL语句注册该UDF，语法如下：

```
CREATE FUNCTION <UDF-NAME> AS '<UDF-CLASS-FULL-PATHNAME>'
```

例如，注册名称为“example”的UDF命令为：

```
CREATE FUNCTION example AS 'com.huawei.bigdata.iotdb.UDTFExample'
```

由于IoTDB的UDF是通过反射技术动态装载的，因此您在装载过程中无需启停服务器。

#### 须知

- UDF函数名称是大小写不敏感的。
- 请不要给UDF函数注册一个内置函数的名字。使用内置函数的名字给UDF注册会失败。
- 不同的JAR包中建议不要有全类名相同但实现功能逻辑不一样的类。例如UDF(UDAF/UDTF)：udf1、udf2分别对应资源udf1.jar、udf2.jar。如果两个Jar包里都包含一个“com.huawei.bigdata.iotdb.UDTFExample”类，当同一个SQL中同时使用到这两个UDF时，系统会随机加载其中一个类，导致UDF执行行为不一致。

### 步骤2 UDF查询。

- UDF支持对的基础SQL语法为：
  - SLIMIT / SOFFSET
  - LIMIT / OFFSET
  - NON ALIGN
  - 支持值过滤
  - 支持时间过滤
- 对齐时间查询。

UDF查询目前不支持对对齐时间序列“(Aligned Timeseries)”进行查询，当在SELECT子句中选择的序列中包含对齐时间序列时，会提示错误。

- 带“\*”查询。  
假定现在有时间序列“root.sg.d1.s1”和“root.sg.d1.s2”。
  - 执行**SELECT example(\*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1)”和“example(root.sg.d1.s2)”的结果。
  - 执行**SELECT example(s1, \*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s1)”和“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s2)”的结果。
  - 执行**SELECT example(\*, \*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s1)”，“example(root.sg.d1.s2, root.sg.d1.s1)”，“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s2)”和“example(root.sg.d1.s2, root.sg.d1.s2)”的结果。
- 带自定义参数输入的查询。  
您可以在进行UDF查询的时候，向UDF传入任意数量的键值对参数。键值对中的键和值都需要被单引号或者双引号引起来。注意，键值对参数只能在所有时间序列后传入。例如：  

```
SELECT example(s1, 'key1'='value1', 'key2'='value2'), example(*, 'key3'='value3') FROM root.sg.d1;  
SELECT example(s1, s2, 'key1'='value1', 'key2'='value2') FROM root.sg.d1;
```
- 查看所有注册的UDF。  
**SHOW FUNCTIONS**

### 步骤3 UDF卸载。

卸载UDF的SQL语法如下：

```
DROP FUNCTION <UDF-NAME>
```

卸载名称为“example”的UDF的命令为：

```
DROP FUNCTION example
```

----结束

## 17.8 IoTDB 数据导入与导出

### 17.8.1 IoTDB 数据导入

#### 操作场景

该任务指导用户使用“import-csv.sh”将CSV格式的数据导入到IoTDB。

#### 前提条件

- 已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件，，“人机”用户第一次登录时需修改密码。
- 服务端默认开启了SSL，需参考[使用IoTDB客户端](#)章节生成“truststore.jks”证书，并拷贝到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下。

## 操作步骤

1. 在本地准备CSV文件，文件名为：example-filename.csv，内容如下：

```
Time,root.fit.d1.s1,root.fit.d1.s2,root.fit.d2.s1,root.fit.d2.s3,root.fit.p.s1
1,100,hello,200,300,400
2,500,world,600,700,800
3,900,"hello, \"world\"",1000,1100,1200
```

### 须知

在导入数据前，需要注意：

- 导入的数据不能包含空格，否则此次数据导入操作会失败，需要对导入数据类型进行自检。
- 包含,的字段需要使用单引号或者双引号括起来，例如：hello,world修改为"hello,world"。
- 字段中的"需要被替换成转义字符\"，例如："world"修改为\"world\"。
- 字段中的'需要被替换成转义字符\'，例如：'world' 修改为\'world\'。
- 若输入的为时间，格式为“yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss, yyy-MM-dd HH:mm:ss”或者“yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ”，例如：  
2022-02-28T11:07:00、2022-02-28 11:07:00或者  
2022-02-28T11:07:00.000Z。

2. 使用WinSCP工具将CSV文件导入客户端节点，例如“/opt/client/IoTDB/iotdb/sbin”目录下。

3. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

4. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

5. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

6. 首次登录IoTDB客户端前需执行以下步骤生成SSL客户端证书：

- a. 执行以下命令生成客户端SSL证书：

```
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

执行该命令后需输入一个自定义密码。

- b. 将生成的“truststore.jks”文件拷贝到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下：

```
cp truststore.jks 客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf
```

7. 若当前集群开启了Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

```
kinit 组件业务用户
```

8. 执行以下命令，切换到IoTDB客户端运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/sbin
```

9. 集群未启用Kerberos认证（普通模式）需先调用“alter-cli-password.sh”脚本修改默认用户root的默认密码：

```
sh alter-cli-password.sh IoTDBServer实例节点IP RPC端口
```

### 📖 说明

- IoTDBServer RPC端口默认为22260，也可在参数“`IOTDB_SERVER_RPC_PORT`”中自行配置。
- `root`用户默认密码请联系系统管理员获取。

#### 10. 执行以下命令登录客户端

```
./start-cli.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口
```

### 📖 说明

- IoTDBServer实例节点的业务IP地址可登录FusionInsight Manager后选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口默认为22260，可通过“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“`IOTDB_SERVER_RPC_PORT`”获得。
- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）使用默认用户`root`登录IoTDB客户端。

运行该命令后，根据实际需求指定业务用户名：

- 指定业务用户名，则输入“yes”，并根据提示输入业务用户名和对应的业务用户密码：

```
[root@ sbin]# ./start-cli.sh -h 192.168.34.21 -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):yes
Please Enter username:*****
15:39:28.403 [main] INFO org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBConnection - Attempt to connect 192.168.34.21:22260
15:39:28.408 [main] WARN com.aliyun.iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
15:39:28.408 [main] INFO com.aliyun.iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
-----
Starting IoTDB Cli
-----
IoTDB version: 2.10.0
IoTDB@ :22260> login successfully
IoTDB@ :22260> |
```

- 不指定业务用户名，则输入“no”；此时，则使用7中的用户执行后续操作：

```
[root@host:~]# sbin# ./start-cli.sh -h 192.168.34.21 -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):no
15:31:06.569 [main] INFO org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBConnection - Attempt to connect 192.168.34.21:22260
15:31:06.574 [main] WARN com.aliyun.iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
15:31:06.575 [main] INFO com.aliyun.iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
-----
Starting IoTDB Cli
-----
IoTDB version: 2.10.0
IoTDB@ :22260> login successfully
```

- 输入其它，则退出登录：

```
[root@host:~]# sbin# ./start-cli.sh -h 192.168.34.21 -p 22260
do you want to specify your own user(yes/no):asda
Exit.
```

#### 11. （可选）创建元数据。

IoTDB具有类型推断的能力，因此在数据导入前创建元数据不是必须的。但仍然推荐在使用CSV导入工具导入数据前创建元数据，因为这可以避免不必要的类型转换错误。命令如下：

```
SET STORAGE GROUP TO root.fit.d1;
SET STORAGE GROUP TO root.fit.d2;
SET STORAGE GROUP TO root.fit.p;
CREATE TIMESERIES root.fit.d1.s1 WITH DATATYPE=INT32,ENCODING=RLE;
CREATE TIMESERIES root.fit.d1.s2 WITH DATATYPE=TEXT,ENCODING=PLAIN;
CREATE TIMESERIES root.fit.d2.s1 WITH DATATYPE=INT32,ENCODING=RLE;
CREATE TIMESERIES root.fit.d2.s3 WITH DATATYPE=INT32,ENCODING=RLE;
CREATE TIMESERIES root.fit.p.s1 WITH DATATYPE=INT32,ENCODING=RLE;
```

12. 执行以下命令，退出客户端。

```
quit;
```

13. 执行以下命令，切换到“import-csv.sh”运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/tools
```

14. 执行以下命令运行import-csv.sh，导入“example-filename.csv”文件。

```
./import-csv.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口 -f example-filename.csv
```

需根据提示交互式输入业务用户名和对应密码，如下显示表示CSV文件导入成功：

```
Start to import data from: example-filename.csv
Import from: example-filename.csv 0%
Import from: example-filename.csv 100%
0/5 (0:00:00 / ?) Importing...
5/5 (0:00:00 / 0:00:00) Importing...
```

15. 验证数据一致性。

a. 执行以下命令，切换到IoTDB客户端运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/sbin
```

b. 参考10登录IoTDB客户端。执行SQL查询数据并与1中数据进行对比。

c. 查看导入的数据与1中的数据是否一致，若一致则表示导入成功。

例如，执行以下命令查看导入的数据：

```
SELECT * FROM root.fit.**;
```

```
IoTDB@...:~$ select * from root.fit.**;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Time | root.fit.p.s1 | root.fit.d1.s1 | root.fit.d1.s2 | root.fit.d2.s3 | root.fit.d2.s1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1970-01-01T08:00:00.001+08:00	400	100	null	300	200
1970-01-01T08:00:00.002+08:00	800	500	null	700	600
1970-01-01T08:00:00.003+08:00	1100	900	null	1000	null
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Total line number = 3
It costs 0.178s
```

#### 说明

- 为避免安全风险，推荐使用交互式方式导入CSV文件。
- CSV文件导入也可使用“./import-csv.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口 -u 业务用户名 -pw 业务用户密码 -f example-filename.csv”命令。

如下显示表示CSV文件导入成功：

```
Start to import data from: example-filename.csv
Import from: example-filename.csv 0%
Import from: example-filename.csv 100%
0/5 (0:00:00 / ?) Importing...
5/5 (0:00:00 / 0:00:00) Importing...
```

- 若服务端IoTDB开启了纳秒（ns）时间精度，客户端导入纳秒时间戳数据时，需要加上-tp ns参数。集群是否开启纳秒时间精度可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 配置 > 所有非默认值”，搜索“timestamp\_precision”查看。

## 17.8.2 IoTDB 数据导出

### 操作场景

该任务指导用户使用“export-csv.sh”将数据从IoTDB导出为CSV格式的文件。

#### 须知

导出CSV格式的数据文件，可能存在注入风险，请谨慎使用。

## 前提条件

- 已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件，“人机”用户第一次登录时需修改密码。
- 服务端默认开启了SSL，需参考[使用IoTDB客户端](#)章节生成“truststore.jks”证书，并拷贝到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下。

## 操作步骤

1. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。
2. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

3. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

4. 若当前集群开启了Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，若集群未开启Kerberos认证请跳过该步骤。

```
kinit 组件业务用户
```

5. 执行以下命令，切换“export-csv.sh”运行脚本所在目录。

```
cd /opt/client/IoTDB/iotdb/tools
```

6. 在运行导出脚本之前，需要输入一些查询或指定一些SQL文件。如果在一个SQL文件中有多个SQL，SQL应该被换行符分割。例如：

```
select * from root.fit.d1  
select * from root.sg1.d1
```

7. 运行“export-csv.sh”，导出数据。

```
./export-csv.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口 -td  
<directory> [-tf <time-format> -s <sqlfile>]
```

运行示例：

```
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -td ./  
# Or  
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -td ./ -tf yyyy-MM-dd\ HH:mm:ss  
# Or  
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -td ./ -s sql.txt  
# Or  
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -td ./ -tf yyyy-MM-dd\ HH:mm:ss -s sql.txt
```

### 📖 说明

- IoTDBServer实例节点的业务IP地址可登录FusionInsight Manager后选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
  - RPC端口默认为22260，可通过“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
  - 若导出字段存在特殊字符：整个字段会被用双引号括起来，例如：hello,world导出为"hello,world"。
  - 若导出字段存在"特殊字符：整个字段会被用双引号括起来且"会被替换为\"，例如："world"导出为"\"world\""。
8. 运行7的命令会出现CSV注入风险提示，输入“yes”继续执行命令，输入其他，则取消数据导出操作。

```
-----
Starting IoTDB Client Export Script
-----
Export data to CSV file may invoke CSV injection when opened in Windows.
Are you sure you want to continue(yes/no)?
```

例如：输入“yes”后，需根据提示输入业务用户名和对应密码，当显示以下信息，表示数据导出成功。

```
-----
Starting IoTDB Client Export Script
-----
Export data to CSV file may invoke CSV injection when opened in Windows.
Are you sure you want to continue(yes/no)?
yes
Please Enter username:
Please Enter password:*****
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
19:28:19.827 [main] WARN com. .... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
19:28:19.832 [main] INFO com. .... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
Start to export data from sql statement: select * from root.fit.d1
19:28:20.031 [main] DEBUG org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:22260) execute sql select * from root.fit.d1
Statement [select * from root.fit.d1] has dumped to file ./dump0.csv successfully! It costs 62ms to export 3 lines.
Start to export data from sql statement: select * from root.fit.d2
19:28:20.140 [main] DEBUG org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:22260) execute sql select * from root.fit.d2
Statement [select * from root.fit.d2] has dumped to file ./dump1.csv successfully! It costs 1ms to export 3 lines.
Start to export data from sql statement: select * from root.fit.p
19:28:20.175 [main] DEBUG org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:22260) execute sql select * from root.fit.p
Statement [select * from root.fit.p] has dumped to file ./dump2.csv successfully! It costs 1ms to export 3 lines.
```

### 说明

- 为避免安全风险，推荐使用交互式方式导出CSV文件。
- 导出CSV文件也可使用“./export-csv.sh -h IoTDBServer实例节点的业务ip -p IoTDBServer RPC端口 -u 业务用户名 -pw 业务用户密码 -td <directory> [-tf <time-format> -s <sqlfile>]”命令。

运行示例：

```
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -u test -pw 密码 -td ./
# Or
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -u test -pw 密码 -td ./ -tf yyyy-MM-dd\ HH:mm:ss
# Or
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -u test -pw 密码 -td ./ -s sql.txt
# Or
./export-csv.sh -h x.x.x.x -p 22260 -u test -pw 密码 -td ./ -tf yyyy-MM-dd\ HH:mm:ss -s sql.txt
```

如下显示表示CSV文件导出成功：

```
192-168-42-98:/opt/client/IoTDB/iotdb/tools # ./export-csv.sh -h 192.168.42.98 -p 22260 -u iotdb -pw iotdb -td ./ -s /opt/csvtest/test.txt
-----
Starting IoTDB Client Export Script
-----
Export data to CSV file may invoke CSV injection when opened in Windows.
Are you sure you want to continue(yes/no)?
yes
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
19:27:49.264 [main] WARN com. .... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - Could not load property 'iotdb.security.ssl.config' from system.
19:27:49.268 [main] INFO com. .... .iotdb.rpc.ssl.SSLContextFactory - iotdb_ssl_enable is false in config, disabling SSL
Start to export data from sql statement: select * from root.fit.d1
19:27:49.462 [main] DEBUG org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:22260) execute sql select * from root.fit.d1
Statement [select * from root.fit.d1] has dumped to file ./dump0.csv successfully! It costs 54ms to export 3 lines.
Start to export data from sql statement: select * from root.fit.d2
19:27:49.567 [main] DEBUG org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:22260) execute sql select * from root.fit.d2
Statement [select * from root.fit.d2] has dumped to file ./dump1.csv successfully! It costs 2ms to export 3 lines.
Start to export data from sql statement: select * from root.fit.p
19:27:49.590 [main] DEBUG org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:22260) execute sql select * from root.fit.p
Statement [select * from root.fit.p] has dumped to file ./dump2.csv successfully! It costs 2ms to export 3 lines.
```

## 17.9 规划 IoTDB 容量

IoTDB自身有多副本机制，region（schema region和数据 region）默认是3副本。ConfigNode上保存region和IoTDBServer的映射关系，IoTDBServer保存region数据，直接使用操作系统自身的文件系统来管理元数据和数据文件。

### 容量规格

- ConfigNode容量规格

当创建新的存储组时，IoTDB默认为该存储组分配10000个槽位，数据写入时根据写入的设备名和时间值，分配或创建一个data region并挂载在某个槽位上。所以ConfigNode的内存容量占用跟存储组个数和该存储组持续写入的时间相关。

| 槽位分配相关对象             | 对象大小（字节） |
|----------------------|----------|
| TTimePartitionSlot   | 4        |
| TSeriesPartitionSlot | 8        |
| TConsensusGroupId    | 4        |

根据上表计算可得一个ConfigNode，如果创建一个存储组，持续运行10年，大约需要0.68G内存：

$10000(\text{槽位}) * 10(\text{年}) * 365(\text{分区}) * (\text{TTimePartitionSlot size} + \text{TSeriesPartitionSlot size} + \text{TConsensusGroupId size}) = 0.68\text{G}$

- IoTDBServer容量规格

IoTDB中数据以region分配在IoTDBServer上，region副本数默认是“3”，最终在IoTDBServer文件系统上表现为3个文件。上限为操作系统可存储文件个数最大值，对于Linux系统即是inode个数。

## 17.10 IoTDB 性能调优

### 配置场景

IoTDB主要利用堆内存完成读写操作。提高IoTDB内存可以有效提高IoTDB读写性能。

### 配置描述

登录集群FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，进入IoTDB配置界面搜索并修改参数。

配制方法如[表17-10](#)所示。

表 17-10 参数说明

| 参数                        | 描述  | 默认值      | 调优建议   |
|---------------------------|---|----------|--|
| SSL_ENABLE                | 客户端到服务端通道SSL加密。                                 | true     | “true”表示开启SSL加密，“false”表示关闭SSL加密。数据传输加解密对性能影响较大，经过测试发现具有200%的性能差异，因此建议性能测试时关闭SSL加密。ConfigNode和IoTDBServer两个角色同名参数都要修改。 |
| iotdb_server_kerberos_qop | 集群内各个IoTDBServer实例数据传输加密，仅开启Kerberos认证的集群支持该参数。 | auth-int | “auth-int”表示数据传输加密，“auth”表示只认证，不加密。因此建议将此参数值修改为“auth”。ConfigNode和IoTDBServer两个角色同名参数都要修改。                              |

| 参数  | 描述                       | 默认值   | 调优建议   |
|---|--------------------------|---|--|
| GC_OPTS   | IoTDBServer使用的内存和GC配置参数。 | -Xms2G -Xmx2G -XX:MaxDirectMemorySize=512M -XX:+UseG1GC -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFileS=10 -XX:GCLogFileS=1M -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=3072，需要按实际情况进行配置 | <ul style="list-style-type: none"> <li>“-Xms2G -Xmx2G”为IoTDB JVM堆内存，对于时间序列多，写入并发量大的场景，需要增大此配置。可以根据GC时长阈值告警或堆内存阈值告警进行调优，如果告警发生，参数值按照0.5倍速率调大。如果告警频繁发生，参数值按照1倍速率调大。调整HeapSize大小时，建议将Xms和Xmx设置成相同的值，这样可以避免JVM动态调整HeapSize大小的时候影响性能。</li> <li>“-XX:MaxDirectMemorySize”为IoTDB JVM直接内存，建议值为堆内存的“1/4”，主要影响写入性能，如果写入性能明显下降，可以适当调整该参数，参数值按照0.5倍速率调大。注意：需要保证“堆内存+直接内存 &lt;= 80% * 系统可用内存”，否则会导致IoTDB启动失败。</li> <li>查询场景调优举例：如果查询的范围比较大，单个序列10000个点以上，JVM分配内存的20% / 序列数 &gt; 160K，即为默认配置下存储引擎对查询最友好的状态。</li> <li>序列和内存大小举例：500万序列，对应内存配置为：-Xms128G -Xmx128G</li> </ul> |
| storage_query_schema_consensus_free_memory_proportion | 内存分配比例：写、读、模型、共识、空闲。     | 3:3:1:1:2   | <p>可根据负载适当调整内存。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>写入内存越大，对写入吞吐和单个查询越好。</li> <li>查询内存越大，支持的并发查询越多。</li> <li>元数据内存越大，就不容易出现“IoTDB system load is too large”。</li> <li>空闲内存越大，越不容易导致内存爆满。</li> </ul>   |

| 参数   | 描述  | 默认值        | 调优建议  |
|--|---|------------|---|
| iot_consensus_throttle_threshold_in_byte   | WAL目录大小上限，默认50GB，单位为字节。超过该值，写操作就会变慢或者被拒绝。 | 5368709120 | 可根据写负载情况适当调整。 <ul style="list-style-type: none"><li>写并发小，不用更改。</li><li>写并发大，可适当调大。</li></ul>  |
| data_region_iot_max_pending_batches_number | Leader数据副本同步给Follower的并发最大值。              | 12         | 可根据CPU、WAL积压情况调整。该参数为自定义配置，需选择“IoTDBServer（角色）>自定义”，在自定义参数“engine.customized.configs”中添加该参数项及参数值。 <ul style="list-style-type: none"><li>写并发小，不用更改。</li><li>写并发大，可适当调大。</li><li>WAL积压，可适当调小。</li><li>CPU使用持续80%以上，可适当调小。</li></ul> |
| avg_series_point_number_threshold          | 当内存数据平均点数达到此阈值时，Flush数据到Tsfile。           | 10000      | 可根据堆内存使用率、GC时长情况调整。 <ul style="list-style-type: none"><li>GC时长较长，可适当调小。</li><li>内存使用率高，可适当调小。</li></ul>   |
| flush_proportion                           | 调用刷盘的写内存比例，如果写入负载极高（如批处理=1000），可以降低该值。    | 0.4        | 可根据堆内存使用率情况调整。若内存使用率高，可适当调小该参数值。  |

## 17.11 IoTDB 问题日志

# 18 使用 JobGateway

## 18.1 从零使用 JobGateway

JobGateway是模拟大数据（Flink、Hive、HBase等）客户端用于大数据业务提交功能的网关，是一个具备HTTP/HTTPS的REST系统服务。它具备高性能、易使用、高可用、高扩展性等特点，并具有监控、告警、配置分离等特性，能够大大缩短作业提交链路，简化大数据作业提交流程。

### 背景信息

例如某集团作业提交较多，流程耗时、繁琐、复杂，使用组件客户端完成作业提交效率低下。不想使用大数据组件客户端提交大数据作业，可以安装JobGateway组件，使用JobGateway服务完成作业的提交；只需要构建基于rest风格的http/https的url即可完成作业提交。

以Hive作业提交为例（其余作业相关参考JobGateway接口文档），示例如下：

```
curl --location --request POST 'https://{host}:{port}/mrsjob/submit?user.name={username}'  
--header 'JobServerAuthorization: {AuthorizationInfo}'  
--header 'Content-Type: application/json'  
--data-raw '{  
  "job_name": "{job-name}",  
  "job_type": "HiveSql",  
  "arguments": ["SHOW TABLES"]  
}'
```

返回值：

```
{  
  "id": null,  
  "state": "COMPLETE",  
  "errorCode": 0,  
  "errorCodeDescription": null,  
  "errorDescription": null,  
  "failedNodeList": null,  
  "totalProgress": "0",  
  "job_id": "466710d2-b1ff-4a98-805b-4675292e5cc8"  
}
```

#### Hive作业提交参数含义

| 参数名称 | 参数含义 | 备注 |
|------|------|----|
|------|------|----|

| Hive作业提交参数含义           |               |                             |
|------------------------|---------------|-----------------------------|
| host                   | nginx所在的服务器ip | -                           |
| port                   | nginx监控端口     | https默认为29970, http默认为29971 |
| user.name              | 提交作业的用户名称     | -                           |
| JobServerAuthorization | 授权认证信息        | 参考JobGateway接口文档            |
| job_name               | 作业名称          | -                           |
| job_type               | 作业类型          | HiveSql代表是执行HiveSql作业类型     |
| arguments              | HiveSql作业内容   | -                           |

### 📖 说明

若在服务端修改了其他组件如ZooKeeper、KMS等配置，同时，JobGateway配置也过期时，则需要重启JobGateway组件，并且刷新JobServer角色所在节点的客户端配置。刷新JobServer所在节点的客户端配置步骤如下：

1. 以root用户登录客户端安装节点，执行以下命令切换至omm用户。

```
su - omm
```

2. 进入客户端安装的目录，例如“/opt/Bigdata/client”，执行以下命令更新配置文件：

```
cd /opt/Bigdata/client
```

```
sh autoRefreshConfig.sh
```

3. 按照提示输入FusionInsight Manager管理员用户名，密码以及FusionInsight Manager界面浮动IP。
4. 输入需要更新配置的组件名，组件名之间使用“，”分隔。如需更新所有组件配置，可直接单击回车键。

界面显示以下信息表示配置更新成功：

```
Succeed to refresh components client config.
```

## 18.2 JobGateway 常用参数配置

### 参数入口

请参考[修改集群服务配置参数](#)进入JobGateway服务配置页面。

### 参数说明

表 18-1 JobGateway 参数说明

| 参数                 | 参数说明              | 默认值                             |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| HTTP_INSTANCE_PORT | JobServer服务http端口 | 【默认值】29973<br>【取值范围】29970-29979 |

| 参数                              | 参数说明  | 默认值  |
|---------------------------------|---|--|
| HTTPS_INSTANCE_PORT             | JobServer服务https端口  | 【默认值】29972<br>【取值范围】29970-29979                        |
| JAVA_OPTS                       | 用于JVM的gc参数。需确保GC_OPT设置正确，否则进程启动会失败  | 见页面默认配置  |
| job.record.batch.delete.count   | 25  | JobServer每一批老化数据的条数                                    |
| job.record.expire.count         | 500000  | JobServer老化数据的条数                                       |
| job.record.expire.day           | 7   | JobServer作业过期的时间                                       |
| logging.level.org.apache.tomcat | JobServer服务端tomcat日志的日志级别   | 【默认值】INFO<br>【取值范围】DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL         |
| root.level                      | JobServer服务端日志的日志级别   | 【默认值】INFO<br>【取值范围】DEBUG、INFO、WARN、ERROR、FATAL         |
| NGINX_PORT                      | JobBalancer服务监测端口   | 【默认值】https默认端口29970 http默认端口29971<br>【取值范围】29970-29979 |
| client_body_buffer_size         | 设置读取客户端请求正文的缓冲区大小。如果请求主体大于缓冲区，则将整个主体或仅将其部分写入临时文件  | 【默认值】10240<br>【取值范围】大于0                                |
| client_body_timeout             | 定义读取客户端请求正文的超时时间。超时仅针对两次连续读取操作之间的一段时间设置，而不是针对整个请求主体的传输。如果客户端在此时间内未传输任何内容，则请求将终止并出现 408（请求超时）错误。单位：秒 | 【默认值】60<br>【取值范围】[1,86400]                             |

| 参数                               | 参数说明   | 默认值                               |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| client_header_buffer_size        | 设置读取客户端请求标头的缓冲区大小。对于大多数请求，1K字节的缓冲区就足够了。但是，如果请求包含长 cookie，或者来自 WAP 客户端，则它可能不适合 1K。如果请求行或请求头字段不适合此缓冲区，则分配由 large_client_header_buffers 指令配置的更大缓冲区。   | 【默认值】1024<br>【取值范围】大于0            |
| client_header_timeout            | 定义读取客户端请求标头的超时时间。如果客户端没有在这段时间内传输整个标头，请求将终止并出现 408（请求超时）错误。   | 【默认值】60<br>【取值范围】<br>[1,86400]    |
| client_max_body_size             | http请求体最大值，单位mb  | 【默认值】80<br>【取值范围】1-10240          |
| keepalive_requests               | 设置可以通过一个保持活动连接提供服务的最大请求数。在发出最大请求数后，连接将关闭。定期关闭连接对于释放每个连接的内存分配是必要的。因此，使用过高的最大请求数可能会导致过多的内存使用，因此不推荐使用。  | 【默认值】1000<br>【取值范围】<br>[1,100000] |
| keepalive_time                   | 限制可以通过一个保持活动连接处理请求的最长时间。达到此时间后，将在后续请求处理后关闭连接。单位：秒  | 【默认值】3600<br>【取值范围】<br>[1,86400]  |
| keepalive_timeout                | 设置一个超时时间，在此期间保持活动的客户端连接将在服务器端保持打开状态。零值禁用保持活动的客户端连接。单位：秒  | 【默认值】75<br>【取值范围】<br>[0,86400]    |
| large_client_header_buffers.size | 设置用于读取大型客户端请求标头的缓冲区的最大数量 (large_client_header_buffers.number) 和大小。一个请求行不能超过一个缓冲区的大小，否则会向客户端返回 414（Request-URI Too Large）错误。请求头字段也不能超过一个缓冲区的大小，否则返回 400（Bad Request）错误给客户端。缓冲区仅按需分配。如果在请求处理结束后连接转换为保持活动状态，则释放这些缓冲区。 | 【默认值】4096<br>【取值范围】大于0            |

| 参数                    | 参数说明  | 默认值                                    |
|-----------------------|---|--|
| lb_limit_req_burst    | 当大量请求过来时，超过访问频次限制的请求将会放到缓冲区，超过缓冲区大小的请求会返回503错误。                         | 【默认值】50<br>【取值范围】1-1000                |
| lb_limit_zone_rate    | http请求表示允许相同标识的客户端的访问频次，单位r/s、r/m。例如：30r/s，表示允许每秒访问30次                  | 【默认值】30r/s<br>【取值范围】1-100r/s或1-6000r/m |
| lb_limit_zone_size    | http内存缓冲区的大小，单位mb。  | 【默认值】20<br>【取值范围】1-10240               |
| lb_req_timeout        | Nginx读写的超时时间。   | 【默认值】60s<br>【取值范围】1-3600s              |
| proxy_connect_timeout | 定义与代理服务器建立tcp连接的超时时间。使用数字和单位组合，m表示分钟，s表示秒。                              | 【默认值】3m<br>【取值范围】1-60m或1-3600s         |
| proxy_timeout         | 与代理服务器的tcp连接上两次连续读取或写入操作之间的超时。如果在此时间内没有数据传输，则连接关闭。使用数字和单位组合，m表示分钟，s表示秒。 | 【默认值】3m<br>【取值范围】1-60m或1-3600s         |

## 18.3 JobGateway 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**JobGateway相关日志的存储路径为：“/var/log/Bigdata/job-gateway/”。

**日志归档规则：**JobGateway的运行日志启动了自动压缩归档功能，当日志大小超过20MB的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置

表 18-2 JobGateway 日志列表

| 日志类型          | 日志文件名                  | 描述        |
|---------------|------------------------|-----------|
| jobserver运行日志 | job-gateway.log        | 服务运行时的日志  |
|               | prestart.log           | 服务预启动日志   |
|               | availability-check.log | 服务可用性检查日志 |
|               | verbose-gc-sp.txt      | 服务gc日志    |

| 日志类型          | 日志文件名                       | 描述        |
|---------------|-----------------------------|-----------|
|               | gc.log                      | 服务gc日志    |
| jobserver审计日志 | access_log.{yyyy-MM-dd}.log | 服务审计日志    |
| balance运行日志   | availability-check.log      | 服务可用性检查日志 |
|               | error.log                   | 服务错误日志    |
|               | prestart.log                | 服务预启动日志   |
|               | start.log                   | 服务启动日志    |
| balance审计日志   | access_http.log             | 服务审计日志    |

## 日志级别

JobGateway提供了如下表2所示的日志级别。

日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 18-3 日志级别

| 级别    | 描述                      |
|-------|-------------------------|
| ERROR | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > JobGateway > 配置”。
3. 单击“全部配置”。
4. 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
5. 选择所需修改的日志级别。
6. 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后配置生效。

# 19 使用 Kafka

## 19.1 从零开始使用 Kafka

### 操作场景

用户可以在集群客户端完成Topic的创建、查询、删除等基本操作。

### 前提条件

已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

### 使用 Kafka 客户端

**步骤1** 查看ZooKeeper角色实例的IP地址。

记录ZooKeeper角色实例其中任意一个的IP地址即可。

**步骤2** 登录安装客户端的节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client/Kafka/kafka/bin”。

```
cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
```

**步骤4** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤5** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit Kafka用户
```

**步骤6** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”，搜索参数“clientPort”，记录“clientPort”的参数值。

**步骤7** 创建一个Topic：

```
sh kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份个数 --zookeeper ZooKeeper角色实例所在节点IP地址:clientPort/kafka
```

例如：`sh kafka-topics.sh --create --topic TopicTest --partitions 3 --replication-factor 3 --zookeeper 10.10.10.100:2181/kafka`

**步骤8** 执行以下命令，查询集群中的Topic信息：

```
sh kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper角色实例所在节点IP地址:clientPort/kafka
```

例如：`sh kafka-topics.sh --list --zookeeper 10.10.10.100:2181/kafka`

**步骤9** 删除**步骤7**中创建的Topic：

```
sh kafka-topics.sh --delete --topic 主题名称 --zookeeper ZooKeeper角色实例所在节点IP地址:clientPort/kafka
```

例如：`sh kafka-topics.sh --delete --topic TopicTest --zookeeper 10.10.10.100:2181/kafka`

----结束

## 19.2 管理 Kafka 主题

### 操作场景

用户可以根据业务需要，使用集群客户端管理Kafka的主题。启用Kerberos认证的集群，需要拥有管理Kafka主题的权限。

### 前提条件

已安装客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 查看ZooKeeper角色实例的IP地址。

记录ZooKeeper角色实例其中任意一个的IP地址即可。

**步骤2** 根据业务情况，准备好客户端，登录安装客户端的节点。

请根据客户端所在位置，登录安装客户端的节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client/Kafka/kafka/bin”。

```
cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
```

**步骤4** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤5** 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤6** 使用kafka-topics.sh管理Kafka主题。

- 创建主题：

Topic的Partition自动划分时，默认根据节点及磁盘上已有的Partition数进行均衡划分，如果期望根据磁盘容量进行Partition划分，那么需要修改Kafka服务配置“log.partition.strategy”为“capacity”。

Kafka创建Topic时，支持基于“机架感知”和“跨AZ特性”两种选项组合生成分区及副本的分配方案且支持“--zookeeper”和“--bootstrap-server”两种方式

- 禁用机架策略 & 禁用跨AZ特性 (默认策略)。

基于此策略新建的Topic的副本会完全随机分配到集群中任意节点上。

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的IP:clientPort/kafka
```

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties
```

其中，使用“--bootstrap-server”方式创建Topic时，需配置“rack.aware.enable=false”和“az.aware.enable=false”。

- 启用机架策略 & 禁用跨AZ特性。

基于此策略新建的Topic的各个Partition的Leader会在集群节点上随机分配，但会确保同一Partition的不同Replica会分配在不同的机架上，所以当使用此策略时，需保证各个机架内的节点个数一致，否则会导致节点少的机架上的机器负载远高于集群平均水平。

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的IP:clientPort/kafka --enable-rack-aware
```

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties
```

其中，使用“--bootstrap-server”方式创建Topic时，需配置“rack.aware.enable=true”和“az.aware.enable=false”。

- 禁用机架策略 & 启用跨AZ特性。

基于此策略新建的Topic的各个Partition的Leader会在集群节点上随机分配，但会确保同一Partition的不同Replica会分配在不同的AZ上，所以当使用此策略时，需保证各个AZ内的节点个数一致，否则会导致节点少的AZ上的机器负载远高于集群平均水平。

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的IP:clientPort/kafka --enable-az-aware
```

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties
```

其中，使用“--bootstrap-server”方式创建Topic时，需配置“rack.aware.enable=false”和“az.aware.enable=true”。

- 启用机架策略 & 启用跨AZ特性。

基于此策略新建的Topic的各个Partition的Leader会在集群节点上随机分配，但会确保同一Partition的不同Replica会分配到不同AZ内的不同RACK上，使用此策略需保证每个AZ内的每个RACK上的节点个数一致，否则会导致集群内负载不均衡。

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的IP:clientPort/kafka --enable-rack-aware --enable-az-aware
```

```
./kafka-topics.sh --create --topic 主题名称 --partitions 主题占用的分区数 --replication-factor 主题的备份数 --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties
```

使用 “--bootstrap-server” 方式创建Topic时，需配置 “rack.aware.enable=true” 和 “az.aware.enable=true”。

### 说明

- Kafka创建Topic支持 “--zookeeper” 和 “--bootstrap-server” 两种方式，区别如下：
  - “--zookeeper” 方式由客户端生成副本分配方案，社区从一开始就支持这种方式，为了降低对Zookeeper组件的依赖，社区将在后续版本中删除对这种方式的支持。基于这种方式创建Topic时，可以通过 “--enable-rack-aware” 和 “--enable-az-aware” 这两个选项自由组合来选用副本分配策略。注意：使用 “--enable-az-aware” 选项的前提是服务端开启了跨AZ特性，即服务端启动参数 “az.aware.enable” 为 “true”，否则会执行失败。
  - “--bootstrap-server” 方式由服务端生成副本分配方案，后续版本，社区将只支持这种方式来进行Topic管理。基于这种方式创建Topic时，不支持 “--enable-rack-aware” 和 “--enable-az-aware” 选项来控制副本分配策略，支持 “rack.aware.enable” 和 “az.aware.enable” 这两个服务启动参数组合来控制副本分配策略，需要注意的是 “az.aware.enable” 参数不可修改，在创建集群时，如果开启跨AZ特性，会自动配置为 “true”；“rack.aware.enable” 参数支持用户自定义修改。
- 罗列主题：
  - `./kafka-topics.sh --list --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:clientPort/kafka`
  - `./kafka-topics.sh --list --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties`
- 查看主题：
  - `./kafka-topics.sh --describe --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:clientPort/kafka --topic 主题名称`
  - `./kafka-topics.sh --describe --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties --topic 主题名称`
- 修改主题：
  - `./kafka-topics.sh --alter --topic 主题名称 --config 配置项=配置值 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:clientPort/kafka`
- 扩展分区：
  - `./kafka-topics.sh --alter --topic 主题名称 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:clientPort/kafka --command-config Kafka/kafka/config/client.properties --partitions 扩展后分区个数`
  - `./kafka-topics.sh --alter --topic 主题名称 --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config Kafka/kafka/config/client.properties --partitions 扩展后分区个数`
- 删除主题：
  - `./kafka-topics.sh --delete --topic 主题名称 --zookeeper ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:clientPort/kafka`
  - `./kafka-topics.sh --delete --topic 主题名称 --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties`

----结束

## 19.3 查看 Kafka 主题

### 操作场景

用户可以在MRS上查看Kafka已创建的主题信息。

### 操作步骤

**步骤1** 单击“KafkaTopic监控”。

主题列表默认显示所有主题。可以查看主题的分区数和备份数。

**步骤2** 在主题列表单击指定主题的名称，可查看详细信息。

#### 📖 说明

如果执行过以下几种操作：

- Kafka或者Zookeeper进行过扩容或缩容操作。
- Kafka或者Zookeeper增加或者删除过实例。
- 重装Zookeeper服务。
- Kafka切换到了其他的Zookeeper服务。

可能导致Kafka Topic监控不显示，请按以下步骤恢复：

1. 登录到集群的主OMS节点，执行以下切换到omm用户：

```
su - omm
```

2. 重启cep服务：

```
restart_app cep
```

重启后等待3分钟，再次查看kafka Topic监控。

----结束

## 19.4 管理 Kafka 用户权限

### 操作场景

在启用Kerberos认证的集群中，用户使用Kafka前需要拥有对应的权限。MRS集群支持将Kafka的使用权限，授予不同用户。

Kafka默认用户组如[表19-1](#)所示。

#### 📖 说明

Kafka支持两种鉴权插件：“Kafka开源自带鉴权插件”和“Ranger鉴权插件”。

本章节描述的是基于“Kafka开源自带鉴权插件”的用户权限管理。若想使用“Ranger鉴权插件”，请参考[添加Kafka的Ranger访问权限策略](#)。

如果集群已启用Kerberos认证（安全模式），并且Kafka开启了Ranger鉴权，如果服务端参数“allow.everyone.if.no.acl.found”配置为“true”，则Ranger对任何操作将不鉴权。

表 19-1 Kafka 默认用户组

| 用户组名称          | 描述  |
|----------------|---|
| kafkaadmin     | Kafka管理员用户组。添加入本组的用户，拥有所有主题的建设，删除，授权及读写权限。                |
| kafkasuperuser | Kafka高级用户组。添加入本组的用户，拥有所有主题的读写权限。                          |
| kafka          | Kafka普通用户组。添加入本组的用户，需要被kafkaadmin组用户授予特定主题的读写权限，才能访问对应主题。 |
| kafkaui        | Kafka UI用户组。添加入本组的用户，拥有Kafka UI的查看权限。                     |

## 前提条件

- 已安装客户端。
- 用户已明确业务需求，并准备一个属于kafkaadmin组的用户，作为Kafka管理员用户。例如“admin”。

## 操作步骤

**步骤1** 查看ZooKeeper角色实例的IP地址。

记录ZooKeeper角色实例其中任意一个的IP地址即可。

**步骤2** 根据业务情况，准备好客户端，登录安装客户端的节点。

请根据客户端所在位置，登录安装客户端的节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client/Kafka/kafka/bin”。

```
cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
```

**步骤4** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤5** 执行以下命令，进行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤6** 使用“kafka-acls.sh”进行用户授权常用命令如下。

- 查看某Topic权限控制列表：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:2181/kafka> --list --topic <Topic名称>
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config ../config/client.properties --list --topic <Topic名称>
```

- 添加给某用户Producer权限：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:2181/kafka> --add --allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>
```

- ```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --  
producer --topic <Topic名称>
```
- 给某用户批量添加Producer权限

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任  
意一个节点的业务IP:2181/kafka > --add --allow-principal User:<用户名> --  
producer --topic <Topic名称> --resource-pattern-type prefixed
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --  
producer --topic <Topic名称> --resource-pattern-type prefixed
```
  - 删除某用户Producer权限：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任  
意一个节点的业务IP:2181/kafka > --remove --allow-principal User:<用户名>  
--producer --topic <Topic名称>
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --remove --allow-principal User:<用户名>  
--producer --topic <Topic名称>
```
  - 批量删除某用户Producer权限：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任  
意一个节点的业务IP:2181/kafka > --remove --allow-principal User:<用户名>  
--producer --topic <Topic名称> --resource-pattern-type prefixed
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --remove --allow-principal User:<用户名>  
--producer --topic <Topic名称> --resource-pattern-type prefixed
```
  - 添加给某用户Consumer权限：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任  
意一个节点的业务IP:2181/kafka > --add --allow-principal User:<用户名> --  
consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --  
consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>
```
  - 给某用户批量添加Consumer权限

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任  
意一个节点的业务IP:2181/kafka > --add --allow-principal User:<用户名> --  
consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称> --resource-pattern-  
type prefixed
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --  
consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称> --resource-pattern-  
type prefixed
```
  - 删除某用户Consumer权限：

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任  
意一个节点的业务IP:2181/kafka > --remove --allow-principal User:<用户名>  
--consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-  
config ../config/client.properties --remove --allow-principal User:<用户名>  
--consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>
```

- 批量删除某用户Consumer权限:  

```
./kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:2181/kafka> --remove --allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称> --resource-pattern-type prefixed
```

```
./kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config ../config/client.properties --remove --allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称> --resource-pattern-type prefixed
```

----结束

## 19.5 管理 Kafka 主题中的消息

### 操作场景

用户可以根据业务需要，使用MRS集群客户端，在Kafka主题中产生消息，或消费消息。

### 前提条件

- 已安装集群客户端。
- 启用Kerberos认证的集群，需要提前在Manager中创建业务用户，用户拥有在Kafka主题中执行相应操作的权限。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > Kafka”。

**步骤2** 单击“实例”，查看Kafka Broker角色实例的IP地址。

记录Kafka角色实例其中任意一个的IP地址即可。

**步骤3** 根据业务情况，准备好客户端，登录安装客户端的节点。

请根据客户端所在位置，登录安装客户端的节点。

**步骤4** 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client/Kafka/kafka/bin”。

```
cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
```

**步骤5** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤6** 启用Kerberos认证的集群，执行以下命令认证用户身份。未启用Kerberos认证的集群无需执行本步骤。

```
kinit Kafka用户
```

**步骤7** 根据业务需要，管理Kafka主题中的消息。

- 在主题中产生消息

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list Broker角色实例所在节点的IP地址:9092 --topic Topic名称 --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

Topic需提前创建，用户可以输入指定的内容作为生产者产生的消息，输入完成后按回车发送消息。如果需要结束产生消息，使用“Ctrl + C”退出任务。

- 消费主题中的消息

重新打开一个客户端连接，执行以下命令消费主题中的消息。

```
cd /opt/client/Kafka/kafka/bin
```

```
source bigdata_env
```

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic Topic名称 --bootstrap-server Broker角色实例所在节点的IP地址:9092 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties
```

配置文件中“group.id”指定的消费者组默认为“example-group1”。用户可根据业务需要，自定义其他消费者组。每次消费时生效。

执行命令时默认会读取当前消费者组中未被处理的消息。如果在配置文件指定了新的消费者组且命令中增加参数“--from-beginning”，则会读取所有Kafka中未被自动删除的消息。

----结束

## 19.6 基于 binlog 的 MySQL 数据同步到 MRS 集群中

本章节为您介绍使用Maxwell同步工具将线下基于binlog的数据迁移到MRS Kafka集群中的指导。

Maxwell是一个开源程序，通过读取MySQL的binlog日志，将增删改等操作转为JSON格式发送到输出端(如控制台/文件/Kafka等)。Maxwell可部署在MySQL机器上，也可独立部署在其他与MySQL网络可通的机器上。

Maxwell运行在Linux服务器上，常见的有EulerOS、Ubuntu、Debian、CentOS、OpenSUSE等，且需要Java 1.8+支持。

同步数据具体内容如下。

1. [配置MySQL](#)
2. [安装Maxwell](#)
3. [配置Maxwell](#)
4. [启动Maxwell](#)
5. [验证Maxwell](#)
6. [停止Maxwell](#)
7. [Maxwell生成的数据格式及常见字段含义](#)

### 配置 MySQL

- 步骤1** 开启binlog，在MySQL中打开my.cnf文件，在[mysqld] 区块检查是否配置server\_id，log-bin与binlog\_format，若没有配置请执行如下命令添加配置项并重启MySQL，若已经配置则忽略此步骤。

```
$ vi my.cnf  
[mysqld]
```

```
server_id=1
log-bin=master
binlog_format=row
```

**步骤2** Maxwell需要连接MySQL，并创建一个名称为maxwell的数据库存储元数据，且需要能访问需要同步的数据库，所以建议新创建一个MySQL用户专门用来给Maxwell使用。使用root登录MySQL之后，执行如下命令创建maxwell用户（其中XXXXXX是密码，请修改为实际值）。

- 若Maxwell程序部署在非MySQL机器上，则创建的maxwell用户需要有远程登录数据库的权限，此时创建命令为

```
mysql> GRANT ALL on maxwell.* to 'maxwell'@'%' identified by 'XXXXXX';
```

```
mysql> GRANT SELECT, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE on *.* to 'maxwell'@'%';
```

- 若Maxwell部署在MySQL机器上，则创建的maxwell用户可以设置为只能在本机登录数据库，此时创建命令为

```
mysql> GRANT SELECT, REPLICATION CLIENT, REPLICATION SLAVE on *.* to 'maxwell'@'localhost' identified by 'XXXXXX';
```

```
mysql> GRANT ALL on maxwell.* to 'maxwell'@'localhost';
```

----结束

## 安装 Maxwell

**步骤1** 下载安装包，下载路径为<https://github.com/zendesk/maxwell/releases>，选择名为maxwell-XXX.tar.gz的二进制文件下载，其中XXX为版本号。

**步骤2** 将tar.gz包上传到任意目录下（本示例路径为Master节点的/opt）。

**步骤3** 登录部署Maxwell的服务器，并执行如下命令进入tar.gz包所在目录。

```
cd /opt
```

**步骤4** 执行如下命令解压“maxwell-XXX.tar.gz”压缩包，并进入“maxwell-XXX”文件夹。

```
tar -zxvf maxwell-XXX.tar.gz
```

```
cd maxwell-XXX
```

----结束

## 配置 Maxwell

在maxwell-XXX文件夹下若有conf目录则配置config.properties文件，配置项说明请参见表19-2。若没有conf目录，则是在maxwell-XXX文件夹下将config.properties.example修改成config.properties。

表 19-2 Maxwell 配置项说明

配置项	是否必填	说明	默认值
user	是	连接MySQL的用户名，即步骤2中新创建的用户	-
password	是	连接MySQL的密码	-

配置项	是否必填	说明	默认值
host	否	MySQL地址	localhost
port	否	MySQL端口	3306
log_level	否	日志打印级别，可选值为 <ul style="list-style-type: none"> <li>• debug</li> <li>• info</li> <li>• warn</li> <li>• error</li> </ul>	info
output_ddl	否	是否发送DDL(数据库与数据表的定义修改)事件 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 发送DDL事件</li> <li>• false: 不发送DDL事件</li> </ul>	false
producer	是	生产者类型，配置为kafka <ul style="list-style-type: none"> <li>• stdout: 将生成的事件打印在日志中</li> <li>• kafka: 将生成的事件发送到kafka</li> </ul>	stdout
producer_partition_by	否	分区策略，用来确保相同一类的数据写入到kafka同一分区 <ul style="list-style-type: none"> <li>• database: 使用数据库名称做分区，保证同一个数据库的事件写入到kafka同一个分区中</li> <li>• table: 使用表名称做分区，保证同一个表的事件写入到kafka同一个分区中</li> </ul>	database
ignore_producer_error	否	是否忽略生产者发送数据失败的错误 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 在日志中打印错误信息并跳过错误的数据，程序继续运行</li> <li>• false: 在日志中打印错误信息并终止程序</li> </ul>	true
metrics_slf4j_interval	否	在日志中输出上传kafka成功与失败数据的数量统计的时间间隔，单位为秒	60
kafka.bootstrap.servers	是	kafka代理节点地址，配置形式为HOST:PORT[,HOST:PORT]	-
kafka_topic	否	写入kafka的topic名称	maxwell
dead_letter_topic	否	当发送某条记录出错时，记录该条出错记录主键的kafka topic	-
kafka_version	否	Maxwell使用的kafka producer版本号，不能在config.properties中配置，需要在启动命令时用-- kafka_version xxx参数传入	-
kafka_partition_hash	否	划分kafka topic partition的算法，支持default或murmur3	default

配置项	是否必填	说明	默认值
kafka_key_format	否	Kafka record的key生成方式，支持array或Hash	Hash
ddl_kafka_topic	否	当output_ddl配置为true时，DDL操作写入的topic	{kafka_topic}
filter	否	过滤数据库或表。 <ul style="list-style-type: none"><li>若只想采集mydatabase的库，可以配置为exclude: *.*;include: mydatabase.*</li><li>若只想采集mydatabase.mytable的表，可以配置为exclude: *.*;include: mydatabase.mytable</li><li>若只想采集mydatabase库下的mytable，mydate_123, mydate_456表，可以配置为exclude: *.*;include: mydatabase.mytable, include: mydatabase./mydate_\\d*/</li></ul>	-

## 启动 Maxwell

**步骤1** 登录Maxwell所在的服务器。

**步骤2** 执行如下命令进入Maxwell安装目录。

```
cd /opt/maxwell-1.21.0/
```

### 📖 说明

如果是初次使用Maxwell，建议将conf/config.properties中的log\_level改为debug(调试级别)，以便观察启动之后是否能正常从MySQL获取数据并发送到kafka，当整个流程调试通过之后，再把log\_level修改为info，然后先停止再启动Maxwell生效。

```
# log level [debug | info | warn | error]
log_level=debug
```

**步骤3** 执行如下命令启动Maxwell。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
bin/Maxwell
```

```
bin/maxwell --user='maxwell' --password='XXXXXX' --host='127.0.0.1' \
--producer=kafka --kafka.bootstrap.servers=kafkahost:9092 --
kafka_topic=Maxwell
```

其中，user，password和host分别表示MySQL的用户名，密码和IP地址，这三个参数可以通过修改配置项配置也可以通过上述命令配置，kafkahost为流式集群的Core节点的IP地址。

显示类似如下信息，表示Maxwell启动成功。

```
Success to start Maxwell [78092].
```

----结束

## 验证 Maxwell

**步骤1** 登录Maxwell所在的服务器。

**步骤2** 查看日志。如果日志里面没有ERROR日志，且有打印如下日志，表示与MySQL连接正常。

```
BinlogConnectorLifecycleListener - Binlog connected.
```

**步骤3** 登录MySQL数据库，对测试数据进行更新/创建/删除等操作。操作语句可以参考如下示例。

```
-- 创建库
create database test;
-- 创建表
create table test.e (
  id int(10) not null primary key auto_increment,
  m double,
  c timestamp(6),
  comment varchar(255) charset 'latin1'
);
-- 增加记录
insert into test.e set m = 4.2341, c = now(3), comment = 'I am a creature of light.';
-- 更新记录
update test.e set m = 5.444, c = now(3) where id = 1;
-- 删除记录
delete from test.e where id = 1;
-- 修改表
alter table test.e add column torvalds bigint unsigned after m;
-- 删除表
drop table test.e;
-- 删除库
drop database test;
```

**步骤4** 观察Maxwell的日志输出，如果没有WARN/ERROR打印，则表示Maxwell安装配置正常。

若要确定数据是否成功上传，可设置config.properties中的log\_level为debug，则数据上传成功时会立刻打印如下JSON格式数据，具体字段含义请参考[Maxwell生成的数据格式及常见字段含义](#)。

```
{"database":"test","table":"e","type":"insert","ts":1541150929,"xid":60556,"commit":true,"data":
{"id":1,"m":4.2341,"c":"2018-11-02 09:28:49.297000","comment":"I am a creature of light."}}
.....
```

### 📖 说明

当整个流程调试通过之后，可以把config.properties文件中的配置项log\_level修改为info，减少日志打印量，并重启Maxwell。

```
# log level [debug | info | warn | error]
log_level=info
```

----结束

## 停止 Maxwell

**步骤1** 登录Maxwell所在的服务器。

**步骤2** 执行如下命令，获取Maxwell的进程标识（PID）。输出的第二个字段即为PID。

```
ps -ef | grep Maxwell | grep -v grep
```

**步骤3** 执行如下命令，强制停止Maxwell进程。

```
kill -9 PID
```

----结束

## Maxwell 生成的数据格式及常见字段含义

Maxwell生成的数据格式为JSON，常见字段含义如下：

- type: 操作类型，包含database-create, database-drop, table-create, table-drop, table-alter, insert, update, delete
- database: 操作的数据库名称
- ts: 操作时间，13位时间戳
- table: 操作的表名
- data: 数据增加/删除/修改之后的内容
- old: 数据修改前的内容或者表修改前的结构定义
- sql: DDL操作的SQL语句
- def: 表创建与表修改的结构定义
- xid: 事务唯一ID
- commit: 数据增加/删除/修改操作是否已提交

## 19.7 创建 Kafka 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员创建并设置Kafka的角色。

#### 说明

安全模式支持创建Kafka角色，普通模式不支持创建Kafka角色。

如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Kafka的Ranger访问权限策略](#)。

### 前提条件

MRS集群管理员已明确业务需求。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”。
- 步骤2** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。
- 步骤3** 在“配置资源权限”中，选择“待操作集群的名称 > Kafka”。
- 步骤4** 根据业务需求选择权限，具体配置项，请参见[表19-3](#)

表 19-3 配置项说明

任务场景	角色授权操作
设置Kafka管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Kafka > Kafka Manager权限”。 <b>说明</b> 设置此权限，拥有Topic的创建、删除等权限，但是不具备任何Topic的生产和消费权限。
设置用户对Topic的生产权限	1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Kafka > Kafka Topic生产和消费权限”。 2. 在指定Topic的“权限”列，勾选“Kafka生产者权限”。
设置用户对Topic的消费权限	1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Kafka > Kafka Topic生产和消费权限”。 2. 在指定Topic的“权限”列，勾选“Kafka消费者权限”。

步骤5 单击“确定”完成，返回“角色”。

----结束

## 19.8 Kafka 常用参数

### 参数入口

参数入口，请参考[修改集群服务配置参数](#)。

### 常用参数

表 19-4 参数说明

配置参数	说明	缺省值
log.dirs	Kafka数据存储空间列表，以逗号分隔多个目录。	% {@auto.detect.datapart.k.log.logs}
KAFKA_HEAP_OPTS	Kafka启动Broker时使用的jvm选项。建议根据业务需要进行设置。	-Xmx6G -Xms6G
auto.create.topics.enable	是否自动创建Topic，若参数设置为false，发消息前需要通过命令创建Topic。	true
default.replication.factor	自动创建Topic时的默认副本数。	2

配置参数	说明	缺省值
monitor.preInitDelay	服务启动后，第一次健康检查的延迟时间。如果启动需要较长时间，可以通过调大参数，来完成启动。单位为毫秒。	600000

## 超时参数

表 19-5 Broker 相关超时参数

参数名称	参数说明	默认值	影响分析
controller.socket.timeout.ms	Controller连接Broker的超时时间。单位：毫秒。	30000	Controller连接Broker的超时时间，一般不需要调整。
group.max.session.timeout.ms	Consumer注册时允许的最大会话超时时间。单位：毫秒。	1800000	允许Consumer配置的session.timeout.ms的最大值（不包含此值）。
group.min.session.timeout.ms	Consumer注册时允许的最小会话超时时间。单位：毫秒。	6000	允许Consumer配置的session.timeout.ms的最小值（不包含此值）。
offsets.commit.timeout.ms	Offset提交请求的超时时间。单位：毫秒。	5000	Offset提交时被延迟处理的最大超时时间。
replica.socket.timeout.ms	副本数据同步请求的超时时间，配置值不得小于replica.fetch.wait.max.ms。单位：毫秒。	30000	同步线程在发送同步请求之前等待通道建立的最大超时时间，要求配置大于replica.fetch.wait.max.ms。
request.timeout.ms	设置客户端发送连接请求后，等待响应的超时时间。如果在超时时间内没有接收到响应，那么客户端重新发送，并在达到重试次数后返回请求失败。单位：毫秒。	30000	Broker节点上的Controller、Replica线程中传入networkclient连接的超时参数。
transaction.max.timeout.ms	事务允许的最大超时。如果客户端的请求时间超过该值，则Broker将在InitProducerIdRequest中返回一个错误。这样可以防止客户端超时时间过长，而导致消费者无法接收topic。单位：毫秒。	900000	事务最大超时时间。

参数名称	参数说明	默认值	影响分析
user.group.cache.timeout.seconds	指定缓存中保存用户对应组信息的时间。单位：秒。	300	缓存中用户和组对应关系缓存时间，超过此时间用户信息才会再次通过id -Gn命令查询，在此期间，仅使用缓存中的用户和组对应关系。
zookeeper.connection.timeout.ms	连接ZooKeeper的超时时间。单位：毫秒。	45000	ZooKeeper连接超时时间，这个时间决定了zkclient中初次连接建立过程时允许消耗的时间，超过该时间，zkclient会主动断开。
zookeeper.session.timeout.ms	ZooKeeper会话超时时间。如果Broker在此时间内未向ZooKeeper上报心跳，则被认为失效。单位：毫秒。	45000	ZooKeeper会话超时时间。 作用一：这个时间结合传入的ZKURL中ZooKeeper的地址个数，ZooKeeper客户端以（sessionTimeout/传入ZooKeeper地址个数）为连接一个节点的超时时间，超过此时间未连接成功，则尝试连接下一个节点。 作用二：连接建立后，一个会话的超时时间，如ZooKeeper上注册的临时节点BrokerId，当Broker被停止，则该BrokerId，会经过一个sessionTimeout才会被ZooKeeper清理。

表 19-6 Producer 相关超时参数

配置名称	说明	默认值	影响分析
request.timeout.ms	指定发送消息请求的请求超时时间。	30000	请求超时时间，出现网络问题时，需调大此参数；配置过小，则容易出现Batch Expire异常。

表 19-7 Consumer 相关超时参数

配置名称	说明	默认值	影响分析
connections.max.idle.ms	空闲连接的保留时间。	600000	空闲连接的保留时间，连接空闲时间大于此时间，则会销毁该连接，有需要时重新创建连接。
request.timeout.ms	消费请求的超时时间。	30000	请求超时时间，请求超时时会失败然后不断重试。

## 19.9 Kafka 安全使用说明

### Kafka API 简单说明

- Producer API  
指 `org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer` 中定义的接口，在使用 “kafka-console-producer.sh” 时，默认使用此 API。
- Consumer API  
指 `org.apache.kafka.clients.consumer.KafkaConsumer` 中定义的接口，在使用 “kafka-console-consumer.sh” 时，默认会调用此 API。

#### 📖 说明

Kafka 不支持旧 Producer API 和旧 Consumer API。

### Kafka 访问协议说明

Kafka 当前支持四种协议类型的访问：PLAINTEXT、SSL、SASL\_PLAINTEXT、SASL\_SSL。

Kafka 服务启动时，默认会启动 PLAINTEXT 和 SASL\_PLAINTEXT 两种协议类型的安全认证。可通过设置 Kafka 服务配置 “ssl.mode.enable” 为 “true”，来启动 SSL 和 SASL\_SSL 两种协议类型的安全认证。下表是四种协议类型的简单说明：

协议类型	说明	默认端口
PLAINTEXT	支持无认证的明文访问	9092
SASL_PLAINTEXT	支持 Kerberos 用户使用 keytab 或者用户密码方式的明文访问	21007
SSL	支持无认证的 SSL 加密访问	9093
SASL_SSL	支持 Kerberos 认证的 SSL 加密访问	21009

## Topic 的 ACL 设置

Topic的权限信息，需要在Linux客户端上，使用“kafka-acls.sh”脚本进行查看和设置，具体可参考[管理Kafka用户权限](#)。

### 针对不同的 Topic 访问场景，Kafka 中 API 使用说明

- 场景一：访问设置了ACL的Topic

使用的API	用户属组	客户端参数	服务端参数	访问的端口
API	用户需满足以下条件之一即可： <ul style="list-style-type: none"> <li>加入 System_administrator角色</li> <li>属于 kafkaadmin组</li> <li>属于 kafkasuperuser组</li> <li>被授权的 kafka组的用户</li> </ul>	security.inter.broker.protocol=SASL_PLAINTEXT sasl.kerberos.service.name = kafka	-	sasl.port (默认21007)
		security.protocol=SASL_SSL sasl.kerberos.service.name = kafka	“ssl.mode.enabled”配置为true	sasl-ssl.port (默认21009)

- 场景二：访问未设置ACL的Topic

使用的API	用户属组	客户端参数	服务端参数	访问的端口
API	用户需满足以下条件之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>加入 System_administrator角色</li> <li>属于 kafkaadmin组</li> <li>属于 kafkasuperuser组</li> </ul>	security.protocol=SASL_PLAINTEXT sasl.kerberos.service.name = kafka	-	sasl.port (默认21007)

使用的 API	用户属组	客户端参数	服务端参数	访问的端口
	用户属于kafka组		“allow.everyone.if.no.acl.found”配置为 true <b>说明</b> 普通集群下不涉及服务端参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的修改	sasl.port (默认 21007)
	用户需满足以下条件之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>加入 System_administrator角色</li> <li>属于kafkaadmin组</li> <li>kafkasuperuser组用户</li> </ul>	security.protocol=SASL_SSL sasl.kerberos.service.name = kafka	“ssl.mode.enable”配置为“true”	sasl-ssl.port (默认 21009)
	用户属于kafka组		1. “allow.everyone.if.no.acl.found”配置为“true” 2. “ssl.mode.enable”配置为“true”	sasl-ssl.port (默认 21009)
	-	security.protocol=PLAINTEXT	“allow.everyone.if.no.acl.found”配置为“true”	port (默认 9092)
	-	security.protocol=SSL	1. “allow.everyone.if.no.acl.found”配置为“true” 2. “ssl.mode.enable”配置为“true”	ssl.port (默认 9063)

## 19.10 Kafka 业务规格说明

### 支持的 Topic 上限

支持Topic的个数，受限于进程整体打开的文件句柄数（现场环境一般主要是数据文件和索引文件占用比较多）。

1. 可通过- 2. 执行lsuf -p <Kafka PID>命令，查看当前单节点上Kafka进程打开的文件句柄（会继续增加）；
- 3. 权衡当前需要创建的Topic创建完成后，会不会达到文件句柄上限，每个Partition文件夹下会最多保存多大的数据，会产生多少个数据文件（\*.log文件，默认配置为1GB，可通过修改log.segment.bytes来调整大小）和索引文件（\*.index文件，默认配置为10MB，可通过修改log.index.size.max.bytes来调整大小），是否会影响Kafka正常运行。

### Consumer 的并发量

在一个应用中，同一个Group的Consumer并发量建议与Topic的Partition个数保持一致，保证每个Consumer对应消费一个Partition上的数据。若Consumer的并发量多于Partition个数，那么多余的Consumer将消费不到数据。

### Topic 和 Partition 的划分关系说明

- 假设集群中部署了K个Kafka节点，每个节点上配置的磁盘个数为N，每块磁盘大小为M，集群中共有n个Topic（T1,T2...Tn），并且其中第m个Topic的每秒输入数据总流量为X(Tm) MB/s，配置的副本数为R(Tm)，配置数据保存时间为Y(Tm)小时，那么整体必须满足：

$$M \times N \times K > \sum_{i=T1}^{Tn} (X(i)R(i)Y(i) \times 3600)$$

- 假设单个磁盘大小为M，该磁盘上有n个Partition（P0,P1...Pn），并且其中第m个Partition的每秒写入数据流量为Q(Pm) MB/s（计算方法：所属Topic的数据流量除以Partition数）、数据保存时间为T(Pm)小时，那么单个磁盘必须满足：

$$M > \sum_{i=P0}^{Pn} (Q(i)T(i) \times 3600)$$

- 根据吞吐量粗略计算，假设生产者可以达到的吞吐量为P，消费者可以达到的吞吐量为C，预期Kafka吞吐量为T，那么建议该Topic的Partition数目设置为Max(T/P, T/C)。

#### 📖 说明

- 在Kafka集群中，分区越多吞吐量越高，但是分区过多也存在潜在影响，例如文件句柄增加、不可用性增加（如：某个节点故障后，部分Partition重选Leader后时间窗口会比较大）及端到端时延增加等。
- 建议：单个Partition的磁盘占用最大不超过100GB；单节点上Partition数目不超过3000；整个集群的分区总数不超过10000。

## 19.11 使用 Kafka 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Kafka客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。（普通模式不涉及）
- 在修改集群域名后，需要重新下载客户端，以保证客户端配置文件中kerberos.domain.name配置为正确的服务端域名。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令切换到Kafka客户端安装目录。

```
cd Kafka/kafka/bin
```

**步骤6** 执行以下命令使用客户端工具查看帮助并使用。

- ./kafka-console-consumer.sh: Kafka消息读取工具
- ./kafka-console-producer.sh: Kafka消息发布工具
- ./kafka-topics.sh: Kafka Topic管理工具

----结束

## 19.12 配置 Kafka 高可用和高可靠参数

### 操作场景

Kafka消息传输保障机制，可以通过配置不同的参数来保障消息传输，进而满足不同的性能和可靠性要求。本章节介绍如何配置Kafka高可用和高可靠参数。

### 对系统的影响

- 配置高可用、高性能的影响：

**须知**

配置高可用、高性能模式后，数据可靠性会降低。在磁盘故障、节点故障、Kafka 重启等场景下存在数据丢失风险。

- 配置高可靠性的影响：
  - 性能降低：  
在生产数据时，配置了高可靠参数ack=-1之后，需要多个副本均写入成功之后才认为是写入成功。这样会导致单条消息时延增加，客户端处理能力下降。具体性能以现场实际测试数据为准。
  - 可用性降低：  
不允许不在ISR中的副本被选举为Leader。如果Leader下线时，其他副本均不在ISR列表中，那么该分区将保持不可用，直到Leader节点恢复。当分区的一个副本所在节点故障时，无法满足最小写入成功的副本数，那么将会导致业务写入失败。
- 参数配置项为服务级配置需要重启Kafka，建议在变更窗口做服务级配置修改。

**参数描述**

- 如果业务需要保证高可用和高性能。  
在服务端配置如表19-8中参数，参数配置入口请参考[修改集群服务配置参数](#)。

**表 19-8** 服务端高可用性和高性能参数说明

参数	默认值	说明
unclean.leader.election.enable	true	是否允许不在ISR中的副本被选举为Leader，若设置为true，可能会造成数据丢失。
auto.leader.rebalance.enable	true	是否使用Leader自动均衡功能。 如果设为true，Controller会周期性的为所有节点的每个分区均衡Leader，将Leader分配给更优先的副本。
min.insync.replicas	1	当Producer设置acks为-1时，指定需要写入成功的副本的最小数目。

在客户端配置文件producer.properties中配置如表19-9中参数，producer.properties存放路径为：/opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties，其中/opt/client为Kafka客户端安装目录。

表 19-9 客户端高可用性和高性能参数说明

参数	默认值	说明
acks	1	<p>需要Leader确认消息是否已经接收并认为已经处理完成。该参数会影响消息的可靠性和性能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>acks=0：Producer将不会等待服务端任何响应。消息将会被认为成功。</li> <li>acks=1：当副本所在Leader确认数据已写入，但是其不会等待所有的副本完全写入即返回响应。在这种情况下，如果Leader确认后但是副本未同步完成时Leader异常，那么数据就会丢失。</li> <li>acks=-1：意味着等待所有的同步副本确认后才认为成功，配合“min.insync.replicas”可以确保多副本写入成功，只要有一个副本保持活跃状态，记录将不会丢失。</li> </ul>

- 如果业务需要保证数据高可靠性。  
在服务端配置如[表19-10](#)参数，参数配置入口请参考[修改集群服务配置参数](#)。

表 19-10 服务端高可靠性参数说明

参数	建议值	说明
unclean.leader.election.enable	false	不允许不在ISR中的副本被选举为Leader。
min.insync.replicas	2	<p>当Producer设置acks为-1时，指定需要写入成功的副本的最小数目。</p> <p>需要满足min.insync.replicas &lt;= replication.factor。</p>

在客户端配置文件producer.properties中配置如表19-11中参数，producer.properties存放路径为：/opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties，其中/opt/client为Kafka客户端安装目录。

表 19-11 客户端高可靠性参数说明

参数	建议值	说明
acks	-1	Producer需要Leader确认消息是否已经接收并认为已经处理完成。 acks=-1需要等待在ISR列表的副本都确认接收到消息并处理完成才表示消息成功。配合“min.insync.replicas”可以确保多副本写入成功，只要有一个副本保持活跃状态，记录将不会丢失，此参数配置为-1时，会降低生产性能，请权衡后配置。

## 配置建议

请根据以下业务场景对可靠性和性能要求进行评估，采用合理参数配置。

- 对于价值数据，这两种场景下建议Kafka数据目录磁盘配置raid1或者raid5，从而提高单个磁盘故障情况下数据可靠性。
- 参数配置项均为Topic级别可修改的参数，默认采用服务级配置。

可针对不同Topic可靠性要求对Topic进行单独配置。以root用户登录Kafka客户端节点，在客户端安装目录下配置Topic名称为test的可靠性参数命令：

```
cd Kafka/kafka/bin
```

```
kafka-topics.sh --zookeeper 192.168.1.205:2181/kafka --alter --topic test  
--config unclean.leader.election.enable=false --config  
min.insync.replicas=2
```

其中192.168.1.205为ZooKeeper业务IP地址。

- 参数配置项为服务级配置需要重启Kafka，建议在变更窗口做服务级配置修改。

## 19.13 更改 Broker 的存储目录

### 操作场景

增加Broker的存储目录时，MRS集群管理员需要在FusionInsight Manager中修改Broker的存储目录，以保证Kafka正常工作，新创建的主题分区将在分区最少的目录中生成。适用于以下场景：

## 📖 说明

由于Kafka不感知磁盘容量，建议各Broker实例配置的磁盘个数和容量保持一致。

- 更改Broker角色的存储目录，所有Broker实例的存储目录将同步修改。
- 更改Broker单个实例的存储目录，只对单个实例生效，其他节点Broker实例存储目录不变。

## 对系统的影响

- 更改Broker角色的存储目录需要重新启动服务，服务重启时无法访问。
- 更改Broker单个实例的存储目录需要重新启动实例，该节点Broker实例重启时无法提供服务。
- 服务参数配置如果使用旧的存储目录，需要更新为新目录。

## 前提条件

- 在各个数据节点准备并安装好新磁盘，并格式化磁盘。
- 已安装好Kafka客户端。
- 更改Broker单个实例的存储目录时，保持活动的Broker实例数必须大于创建主题时指定的备份数。

## 操作步骤

### 更改Kafka角色的存储目录

**步骤1** 以root用户登录到安装Kafka服务的各个数据节点中，执行如下操作。

1. 创建目标目录。  
例如目标目录为“`${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2`”：  
执行`mkdir ${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2`。
2. 挂载目录到新磁盘。例如挂载“`${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2`”到新磁盘。
3. 修改新目录的权限。  
例如新目录路径为“`${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2`”：  
执行`chmod 700 ${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2 -R`和`chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2 -R`。

**步骤2** 登录FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”。

**步骤3** 添加新目录到“log.dirs”的默认值后面。

在搜索框中输入“log.dirs”进行搜索，将新目录添加到配置项“log.dirs”的默认值后面，多个目录使用逗号分隔。例如“

```
${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data1/kafka-logs,${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2/kafka-logs”。
```

**步骤4** 单击“保存”，并单击“确定”。界面提示“操作成功”，单击“完成”。

**步骤5** 选择“集群 > 服务 > Kafka”，右上角选择“更多 > 重启服务”，重启Kafka服务。

### 更改Kafka单个实例的存储目录

- 步骤6** 以root用户登录到Broker节点，执行如下操作。
1. 创建目标目录。  
例如目标目录为 “\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data2”：  
执行 `mkdir ${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2`。
  2. 挂载目录到新磁盘。例如挂载 “\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data2” 到新磁盘。
  3. 修改新目录的权限。  
例如新目录路径为 “\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data2”：  
执行 `chmod 700 ${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2 -R`和 `chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/kafka/data2 -R`。
- 步骤7** 登录FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”。
- 步骤8** 单击指定的Broker实例并切换到“实例配置”。
- 在搜索框中输入“log.dirs”进行搜索，将新目录添加到配置项“log.dirs”的默认值后面，多个目录使用逗号分隔。例如“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data1/kafka-logs,\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data2/kafka-logs”。
- 步骤9** 单击“保存”，并单击“确定”，界面提示“操作成功”，单击“完成”。
- 步骤10** 在Broker实例页面选择“更多 > 重启实例”，重启Broker实例。
- 结束

## 19.14 查看 Consumer Group 消费情况

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员根据业务需求，在客户端中查看当前消费情况。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求，并准备一个系统用户。
- 已安装Kafka客户端。

### 操作步骤

- 步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。
- 步骤2** 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。
- ```
cd /opt/client
```
- 步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。
- ```
source bigdata_env
```
- 步骤4** 执行以下命令，进行用户认证。（普通模式跳过此步骤）
- ```
kinit 组件业务用户
```
- 步骤5** 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。

**cd Kafka/kafka/bin**

**步骤6** 使用kafka-consumer-groups.sh查看当前消费情况。

- 查看Offset保存在Kafka上的Consumer Group列表：  
**./kafka-consumer-groups.sh --list --bootstrap-server <Broker的任意一个节点的IP:Kafka集群IP端口号> --command-config ../config/consumer.properties**  
例如：**./kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server 192.168.1.1:21007 --list --command-config ../config/consumer.properties**
- 查看Offset保存在Kafka上的Consumer Group消费情况：  
**./kafka-consumer-groups.sh --describe --bootstrap-server <Broker的任意一个节点的IP:Kafka集群IP端口号> --group 消费组名称 --command-config ../config/consumer.properties**  
例如：**./kafka-consumer-groups.sh --describe --bootstrap-server 192.168.1.1:21007 --group example-group --command-config ../config/consumer.properties**
- 批量查询多个Consumer Group的状态信息  
**./kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server <Broker的任意一个节点的IP:Kafka集群IP端口号> --list --state --command-config ../config/consumer.properties**  
例如：
  - 列出所有的Consumer Group 状态信息  
**./kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server 192.168.1.1:21007 --list --state --command-config ../config/consumer.properties**
  - 列出状态为Stable的所有Consumer Group  
**./kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server 192.168.1.1:21007 --list --state stable --command-config ../config/consumer.properties**
- 打印Topic的Offset和Header  
**./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server <Broker的任意一个节点的IP:Kafka集群IP端口号> --topic 主题名称 --from-beginning --property print.partition=true --property print.key=true --property print.timestamp=true --property print.offset=true --property print.headers=true --property key.separator='|' --consumer.config ../config/consumer.properties**  
例如：**./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server 192.168.1.1:21007 --topic test --from-beginning --property print.partition=true --property print.key=true --property print.timestamp=true --property print.offset=true --property print.headers=true --property key.separator='|' --consumer.config ../config/consumer.properties**

**须知**

1. 确保当前consumer在线消费。
2. 确保配置文件consumer.properties中的group.id与命令中--group的参数均配置为待查询的group。
3. Kafka集群IP端口号安全模式下是21007，普通模式下是9092。

----结束

## 19.15 Kafka 均衡工具使用说明

### 操作场景

该任务指导管理员根据业务需求，在客户端中执行Kafka均衡工具来均衡Kafka集群的负载，一般用于节点的退服、入服以及负载均衡的场景。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求，并准备一个Kafka管理员用户（属于kafkaadmin组，普通模式不需要）。
- 已安装Kafka客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录已安装Kafka客户端的节点。

**步骤2** 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令，进行用户认证（普通模式跳过此步骤）。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。

```
cd Kafka/kafka
```

**步骤6** 使用“kafka-balancer.sh”进行用户集群均衡，常用命令如下：

- 使用--run命令执行集群均衡：  

```
./bin/kafka-balancer.sh --run --zookeeper <ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:zkPort/kafka> --bootstrap-server <Kafka集群IP: port> --throttle 10000000 --consumer-config config/consumer.properties --enable-az-aware --show-details
```

该命令包含均衡方案的生成和执行两部分，其中--show-details为可选参数，表示是否打印方案明细，--throttle表示均衡方案执行时的带宽限制，单位:bytes/sec，--enable-az-aware为可选参数，表明生成均衡方案时，开启跨AZ特性，使用此参数时，请务必保证集群已开启跨AZ特性。

- 使用--run命令执行节点退服：  
**./bin/kafka-balancer.sh --run --zookeeper <ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:zkPort/kafka> --bootstrap-server <Kafka集群IP:port> --throttle 1000000 --consumer-config config/consumer.properties --remove-brokers <BrokerId列表> --enable-az-aware --force**

其中--remove-brokers表示要删除的BrokerId列表，多个间用逗号分隔，--force参数为可选参数，表示忽略磁盘使用率告警，强制生成迁移方案，-enable-az-aware为可选参数，表明生成均衡方案时，开启跨AZ特性，使用此参数时，请务必保证集群已开启跨AZ特性。

#### 📖 说明

此退服命令会将待退服Broker节点上的数据迁移至其他Broker节点。

- 查看执行状态：  
**./bin/kafka-balancer.sh --status --zookeeper <ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:zkPort/kafka>**
- 生成均衡方案：  
**./bin/kafka-balancer.sh --generate --zookeeper <ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:zkPort/kafka> --bootstrap-server <Kafka集群IP:port> --consumer-config config/consumer.properties --enable-az-aware**  
该命令仅根据集群当前状态生成迁移方案，并打印到控制台，其中--enable-az-aware为可选参数，表明生成迁移方案时，开启跨AZ特性，使用此参数时，请务必保证集群已开启跨AZ特性。
- 清理中间状态  
**./bin/kafka-balancer.sh --clean --zookeeper <ZooKeeper的任意一个节点的业务IP:zkPort/kafka>**  
一般在迁移没有正常执行完成时用来清理ZooKeeper上的中间状态信息。

#### 须知

Kafka集群IP端口号安全模式下是21007，普通模式下是9092。

----结束

## 异常情况处理

在使用Kafka均衡工具进行Partition迁移的过程中，如果出现集群中Broker故障导致均衡工具的执行进度阻塞，这时需要人工介入来恢复，分为以下几种场景：

- 存在Broker因为磁盘占有率达到100%导致Broker故障的情况。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，将运行状态为“正在恢复”的Broker实例停止并记录实例所在节点的管理IP地址以及对应的“broker.id”，该值可通过单击角色名称，在“实例配置”页面中选择“全部配置”，搜索“broker.id”参数获取。
  - b. 以root用户登录记录的管理IP地址，并执行df -lh命令，查看磁盘占用率为100%的挂载目录，例如“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data1”。
  - c. 进入该目录，执行du -sh \*命令，查看该目录下各文件夹的大小。查看是否存在除“kafka-logs”目录外的其他文件，并判断是否可以删除或者迁移。

- 是，删除或者迁移相关数据，然后执行8。
- 否，执行4。
- d. 进入“kafka-logs”目录，执行`du -sh *`命令，选择一个待移动的Partition文件夹，其名称命名规则为“Topic名称-Partition标识”，记录Topic及Partition。
- e. 修改“kafka-logs”目录下的“recovery-point-offset-checkpoint”和“replication-offset-checkpoint”文件（两个文件做同样的修改）。
  - i. 减少文件中第二行的数字（若移出多个目录，则减少的数字为移出的目录个数）。
  - ii. 删除待移出的Partition所在的行（行结构为“Topic名称 Partition标识 Offset”，删除前先将该行数据保存，后续此内容还要添加到目的目录下的同名文件中）。
- f. 修改目的数据目录下（例如：“\${BIGDATA\_DATA\_HOME}/kafka/data2/kafka-logs”）的“recovery-point-offset-checkpoint”和“replication-offset-checkpoint”文件（两个文件做同样的修改）。
  - 增加文件中第二行的数字（若移入多个Partition目录，则增加的数字为移入的Partition目录个数）。
  - 添加待移入的Partition行到文件末尾（行结构为“Topic名称 Partition标识 Offset”，直接复制5中保存的行数据即可）。
- g. 移动数据，将待移动的Partition文件夹移动到目的目录下，移动完成后执行`chown omm:wheel -R Partition目录`命令修改Partition目录属组。
- h. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 实例”，启动停止的Broker实例。
- i. 等待5至10分钟后查看Broker实例的运行状态是否为“良好”。
  - 是，修复完成后按照“ALM-38001 Kafka磁盘容量不足”告警指导彻底解决磁盘容量不足问题。
  - 否，联系运维人员。

按照上述步骤将故障Broker进行恢复后，阻塞的均衡任务会继续执行，可使用`--status`命令来查看任务的执行进度。

- 存在由其他原因导致的Broker故障，且问题场景单一明确，短时间内可以恢复Broker的情况。
  - a. 根据问题根因指定恢复方案，恢复故障Broker。
  - b. 故障Broker恢复后，阻塞的均衡任务会继续执行，可使用`--status`命令来查看任务的执行进度。
- 存在由其他原因导致的Broker故障，且问题场景复杂，短时间内无法恢复Broker的情况。
  - a. 执行`kinit Kafka管理员用户`。（普通模式跳过此步骤）
  - b. 使用`zkCli.sh -server <ZooKeeper集群业务IP:zkPort/kafka>`登录ZooKeeper Shell。
  - c. 执行`addauth krbgroup`。（普通模式跳过此步骤）
  - d. 删除“/admin/reassign\_partitions”目录和“/controller”目录。
  - e. 通过以上步骤强行终止迁移，待集群恢复后使用`kafka-reassign-partitions.sh`命令手动将中间过程中导致的多余的副本删除。

## 19.16 Kafka Token 认证机制工具使用说明

### 操作场景

使用Token认证机制时对Token的操作。

本章节内容适用于启用Kerberos认证的集群。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求，并准备一个系统用户。
- 已安装Kafka客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点。

**步骤2** 切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令，进行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录。

```
cd Kafka/kafka/bin
```

**步骤6** 使用kafka-delegation-tokens.sh对Token进行操作

- 为用户生成Token

```
./kafka-delegation-tokens.sh --create --bootstrap-server <IP1:PORT,  
IP2:PORT,...> --max-life-time-period <Long: max life period in milliseconds>  
--command-config <config file> --renewer-principal User:<user name>
```

例如：`./kafka-delegation-tokens.sh --create --bootstrap-server 192.168.1.1:21007,192.168.1.2:21007,192.168.1.3:21007 --command-config ../config/producer.properties --max-life-time-period -1 --renewer-principal User:username`

- 列出归属在特定用户下的所有Token信息

```
./kafka-delegation-tokens.sh --describe --bootstrap-server <IP1:PORT,  
IP2:PORT,...> --command-config <config file> --owner-principal User:<user  
name>
```

例如：`./kafka-delegation-tokens.sh --describe --bootstrap-server 192.168.1.1:21007,192.168.1.2:21007,192.168.1.3:21007 --command-config ../config/producer.properties --owner-principal User:username`

- Token有效期刷新

```
./kafka-delegation-tokens.sh --renew --bootstrap-server <IP1:PORT,  
IP2:PORT,...> --renew-time-period <Long: renew time period in milliseconds>
```

```
--command-config <config file> --hmac <String: HMAC of the delegation token>
```

```
例如: ./kafka-delegation-tokens.sh --renew --bootstrap-server  
192.168.1.1:21007,192.168.1.2:21007,192.168.1.3:21007 --renew-time-  
period -1 --command-config ../config/producer.properties --hmac  
ABCDEFG
```

- 销毁Token

```
./kafka-delegation-tokens.sh --expire --bootstrap-server <IP1:PORT,  
IP2:PORT,...> --expiry-time-period <Long: expiry time period in milliseconds>  
--command-config <config file> --hmac <String: HMAC of the delegation  
token>
```

```
例如: ./kafka-delegation-tokens.sh --expire --bootstrap-server  
192.168.1.1:21007,192.168.1.2:21007,192.168.1.3:21007 --expiry-time-  
period -1 --command-config ../config/producer.properties --hmac  
ABCDEFG
```

----结束

## 19.17 Kafka 加解密特性使用说明

### 操作场景

MRS集群Ranger服务安装RangerKMS实例后，Kafka可以启用加解密特性，支持创建加密Topic。客户端自动将数据加密后传输给Kafka服务，最终加密数据存储在本地的磁盘。客户端应用从服务端读取到加密数据，然后在客户端自动解密。

### 前提条件

- 当前集群已安装Ranger服务，且安装RangerKMS实例。
- 使用该功能需要使用MRS的Kafka客户端jar包，不能使用开源客户端。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[使用RangerKMS原生UI管理权限及密钥](#)章节，给不同角色的用户赋予密钥相应的权限，相关权限要求如下表所示。

表 19-12 设置密钥权限

| 任务场景    | 用户需要赋予的密钥权限   |
|---------|---|
| 创建Topic | <ul style="list-style-type: none"><li>• Get Metadata：获取key的元信息</li><li>• Generate EEK：生成EEK</li></ul> |
| 生产数据    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Decrypt EEK：解密EEK</li></ul>                                   |
| 消费数据    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Decrypt EEK：解密EEK</li></ul>                                   |

- 步骤2** 以客户端安装用户，登录安装Kafka客户端的节点，执行以下命令配置环境变量、用户认证。

```
cd Kafka客户端安装路径
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤3** 在Kafka客户端配置文件中增加配置项，开启加解密特性。

```
cd Kafka/kafka/config
```

分别给“client.properties”、“producer.properties”和“consumer.properties”三个配置文件中增加如下配置，并保存：

```
encryption.keyprovider.class = org.apache.kafka.clients.encryption.RangerKeyProvider
encryption.keymanager.class = org.apache.kafka.clients.encryption.RangerKeyManager
encryption.keyprovider.rangerkms = https://RangerKMS实例IP:端口,https://RangerKMS实例IP:端口
```

#### 须知

- 如果生产者增加如上配置，默认会向加密Topic写入加密数据。
- 如果生产者没有增加如上配置，默认会向加密Topic写入明文数据。
- 如果消费者增加如上配置，默认会将加密Topic中的加密数据解密成明文数据。
- 如果消费者增加如上配置，但是订阅了明文Topic，会导致Topic中的明文数据解密成乱码数据。
- 如果消费者没有增加如上配置，则不会将加密Topic中的加密数据进行解密。
- RangerKMS实例IP：可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger > 实例”，查看并记录RangerKMS实例业务IP地址获取。
- 端口：可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger > 配置 > 全部配置”，搜索“ranger.service.https.port”查看并记录RangerKMS实例对应的参数值获取。

**步骤4** （可选）客户端还可以根据需要配置如下参数。

| 参数名称                                      | 含义   | 默认值  |
|---|--|------|
| kms.request.retries                       | 访问RangerKMS实例的重试次数。                                    | 2    |
| encryption.keyprovider.rangerkms.hostname | RangerKMS实例的IP和hostname信息，例如ip hostname,ip2 hostname2。 | null |
| ranger.eek.cache.size                     | 缓存密钥Key的表数量。   | 1000 |
| ranger.eek.max.age.second                 | 缓存密钥Key的过期时间，单位秒。                                      | 300  |

**步骤5** 执行以下命令，切换到客户端目录，例如“/opt/client/Kafka/kafka/bin”。

```
cd Kafka客户端安装路径/Kafka/kafka/bin
```

**步骤6** 创建Topic。

使用客户端脚本命令创建Topic时，只支持“--bootstrap-server”方式，不支持“--zookeeper”方式。

```
kafka-topics.sh --create --topic topic名称 --partitions 1 --replication-factor 3 --  
bootstrap-server BrokerIP.端口 --command-config ../config/client.properties --  
config encryption.keyname=密钥名称
```

#### 📖 说明

- BrokerIP: Broker实例IP。可登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”, 查看并记录Broker实例业务IP地址获取。
- 端口: Kafka集群IP端口号, 安全模式下默认为21007, 普通模式下默认为21005。
- 密钥名称: [步骤1](#)中使用的密钥名称。

**步骤7** 加密Topic中写入数据。

使用客户端脚本命令向加密Topic写入数据。

```
sh kafka-console-producer.sh --broker-list BrokerIP.端口 --topic topic名称--  
producer.config ../config/producer.properties
```

**步骤8** 读取加密Topic数据。

```
sh kafka-console-consumer.sh --topic topic名称--bootstrap-server BrokerIP.端口  
--consumer.config ../config/consumer.properties
```

----结束

## 19.18 使用 KafkaUI

### 19.18.1 访问 KafkaUI

#### 操作场景

MRS集群安装Kafka组件后, 通过KafkaUI, 用户能够便捷查询集群信息、节点状态、topic分区、数据的生产、消费详情等多维度信息。KafkaUI将topic创建、删除、配置修改、扩展分区、分区迁移等复杂易出错的管理操作界面化, 降低用户使用门槛, 提高运维效率。

#### 前提条件

已创建具有KafkaUI页面访问权限的用户, 如需在页面上进行相关操作, 例如创建Topic, 需同时授予用户相关权限, 请参考[管理Kafka用户权限](#)。

#### 对系统的影响

第一次访问Manager和KafkaUI, 需要在浏览器中添加站点信任以继续访问KafkaUI。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Kafka”。

**步骤2** 在“KafkaManager WebUI”右侧, 单击URL链接, 访问KafkaUI的页面。

KafkaUI界面支持以下功能:

- 集群内部分区重分布

- 创建、查看和删除topic
- 对已有topic进行加分区、配置修改
- 查看topic生产数据信息
- 查看Broker实例信息
- 查看Consumer Group消费情况

----结束

## 19.18.2 KafkaUI 概览

### 操作场景

用户通过登录KafkaUI可在主页查看当前集群已有的Cluster、Topic、Broker和Consumer Group的基本情况，对Topic执行创建、删除、增加分区、修改配置操作，还可以执行集群内分区迁移。

### 操作步骤

#### Cluster Summary

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 在“Cluster Summary”栏，可查看当前集群已有的Topic、Broker和Consumer Group数量。



| Brokers | Topics | Consumer Group |
|---------|--------|----------------|
| 3       | 6      | 1              |

**步骤3** 单击“Brokers”下方的数字，可自动跳转至“Brokers”页面，在该页面的具体操作请参考[使用KafkaUI查看Broker](#)。

单击“Topics”下方的数字，可自动跳转至“Topics”页面，在该页面的具体操作请参考[使用KafkaUI管理Topic](#)。

单击“Consumer Group”下方的数字，可自动跳转至“Consumers”页面，在该页面的具体操作请参考[使用KafkaUI查看Consumer Group](#)。

----结束

### Cluster Action

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 在“Cluster Action”栏，可创建Topic与分区迁移，具体操作请分别参考[在KafkaUI创建Topic](#)和[在KafkaUI进行分区迁移](#)章节。

----结束

### Topic Rank

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 在“Topic Rank”栏，可查看当前集群Topic日志条数、数据体积大小、数据流入量、数据流出量前十名的Topic。

Topic Rank

| Topic Logsize Top 10 |                      |           |               |
|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
| RankID               | TopicName            | Logsize   | Default Topic |
| 1                    | test1                | 142171958 | false         |
| 2                    | ___consumer_offsets  | 16174     | true          |
| 3                    | ___default_metrics   | 14148     | true          |
| 4                    | ___KafkaMetricReport | 3477      | true          |
| 5                    | cdl-connect-configs  | 20        | false         |
| 6                    | test2                | 5         | false         |
| 7                    | test2                | 3         | false         |
| 8                    | cdl-connect-offsets  | 0         | false         |
| 9                    | cdl-connect-status   | 0         | false         |
| 10                   |                      |           |               |

| Topic Capacity Top 10 |                      |          |               |
|-----------------------|----------------------|----------|---------------|
| RankID                | TopicName            | Capacity | Default Topic |
| 1                     | test1                | 15.9GB   | false         |
| 2                     | ___default_metrics   | 12.0MB   | true          |
| 3                     | ___consumer_offsets  | 2.9MB    | true          |
| 4                     | ___KafkaMetricReport | 679.5KB  | true          |
| 5                     | cdl-connect-configs  | 3.8KB    | false         |
| 6                     | test2                | 225.0B   | false         |
| 7                     | test2                | 147.0B   | false         |
| 8                     | cdl-connect-offsets  | 0.0B     | false         |
| 9                     | cdl-connect-status   | 0.0B     | false         |
| 10                    |                      |          |               |

**步骤3** 单击“TopicName”可进入到该Topic的详情页面中，在该页面的具体操作请参考[使用KafkaUI管理Topic](#)。

----结束

## 19.18.3 在 KafkaUI 创建 Topic

### 操作场景

通过KafkaUI创建Topic。

### 创建 Topic

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Create Topic”进入创建Topic页面。在弹出的页面中参考[表19-13](#)填写信息，单击“Create”，完成Topic创建。

表 19-13 创建 Topic 信息

| 参数名称               | 参数描述                                      | 备注          |
|--------------------|---|-------------|
| Topic              | Topic的名称，只能包含英文字母、数字、中划线和下划线，且不能多于249个字符。 | 例如：kafka_ui |
| Partitions         | Topic的分区数量，取值范围大于等于1，默认为3。                | -           |
| Replication Factor | Topic的副本因子，取值范围为1~N，N为当前集群Broker个数，默认为2。  | -           |

#### 📖 说明

- 用户可根据业务需要单击“Advanced Options”配置topic相关高级参数，通常保持默认即可。
- 安全模式集群下，执行Create Topic操作的用户需属于“kafkaadmin”用户组，否则将会由于鉴权失败导致无法创建。
- 非安全模式集群下，执行Create Topic操作不作鉴权，即任意用户都可执行Create Topic操作。

----结束

## 19.18.4 在 KafkaUI 进行分区迁移

### 操作场景

通过KafkaUI进行分区迁移。

#### 📖 说明

- 安全模式集群下，执行分区迁移操作的用户需属于“kafkaadmin”用户组，否则将会由于鉴权失败导致操作失败。
- 非安全模式下，KafkaUI对任意操作不作鉴权处理。

### 分区迁移

- 步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。单击“Generate assignment”进入分区迁移页面。
- 步骤2** 在“Brokers”处选择要将主题重新分配的Broker。
- 步骤3** 单击“Generate Partition Assignments”生成分区迁移方案。

Generate Partition Assignments

Choose brokers to reassign topic to:

\* Brokers:

Select All  
 1       2       3

Current Assignments

| Partition             | Replicas  |
|-----------------------|-----------|
| __KafkaMetricReport-0 | [3, 2]    |
| __KafkaMetricReport-1 | [1, 3]    |
| cdl-connect-configs-0 | [3, 1, 2] |
| cdl-connect-status-0  | [1, 3, 2] |
| cdl-connect-status-1  | [2, 1, 3] |
| cdl-connect-status-2  | [3, 2, 1] |
| cdl-connect-status-3  | [1, 2, 3] |
| cdl-connect-status-4  | [2, 3, 1] |
| cdl-connect-offsets-0 | [1, 3, 2] |

**步骤4** 继续单击“Run assignment”执行分区迁移方案，完成分区迁移。

----结束

## 19.18.5 使用 KafkaUI 管理 Topic

### 操作场景

通过KafkaUI查看Topic详情、修改Topic Configs、增加Topic分区个数、删除Topic，并可实时查看不同时段的生产数据条数。

#### 📖 说明


- 安全模式下，KafkaUI对查看Topic详情操作不作鉴权处理，即任何用户都可以查询Topic信息；对于修改Topic Configs、增加Topic分区个数、删除Topic场景，需保证KafkaUI登录用户属于“kafkaadmin”用户组或者单独给用户授予对应操作权限，否则将会鉴权失败。
- 非安全模式下，KafkaUI对所有操作不作鉴权处理。

### 查看 Topic 详情

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Topics”，进入Topic管理页面。

**步骤3** 在“Topic List”栏可查看当前集群已创建的Topic的名称、状态、分区数量、创建时间和副本个数等信息。




**步骤4** 单击Topic名称可进入Topic详情页面。在该页面可查看Topic与分区的详细信息。

Partition Summary

| Partition Id | Leader | Replicas  | In Sync Replicas | Logsize <sup>Ⓢ</sup> | Start Offset | End Offset |
|--------------|--------|-----------|------------------|----------------------|--------------|------------|
| 0            | 1      | [1, 2, 3] | [1, 2, 3]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 1            | 2      | [2, 3, 1] | [2, 3, 1]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 2            | 3      | [3, 1, 2] | [3, 1, 2]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 3            | 1      | [1, 3, 2] | [1, 3, 2]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 4            | 2      | [2, 1, 3] | [2, 1, 3]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 5            | 3      | [3, 2, 1] | [3, 2, 1]        | 3.0MB                | 0            | 14583      |
| 6            | 1      | [1, 2, 3] | [1, 2, 3]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 7            | 2      | [2, 3, 1] | [2, 3, 1]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 8            | 3      | [3, 1, 2] | [3, 1, 2]        | 0.0B                 | 0            | 0          |
| 9            | 1      | [1, 3, 2] | [1, 3, 2]        | 0.0B                 | 0            | 0          |

**步骤5** 在“Producer Message”栏可根据业务需求选择“Day”、“Week”、“Month”不同时段查看此Topic生产数据条数。



----结束

## 修改 Topic 配置

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Topics”，进入Topic管理页面。

**步骤3** 在待修改项的“Operation”列单击“Action > Config”，弹出的页面中可修改Topic的“Key”和“Value”值，如需要添加多条，可单击+添加。

**步骤4** 单击“OK”完成修改。

----结束

## 搜索 Topic

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Topics”，进入Topic管理页面。

**步骤3** 在页面右上角，用户可以输入Topic名称搜索查看该Topic信息。


----结束

## 增加分区

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Topics”，进入Topic管理页面。

**步骤3** 在待修改项的“Operation”列单击“Action > Alter”，弹出的页面中修改Topic分区。



### 说明

目前集群只支持增加分区操作，即修改的分区个数要大于原设置的分区个数。

**步骤4** 单击“OK”完成修改。

----结束

## 删除 Topic

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Topics”，进入Topic管理页面。

**步骤3** 在待修改项的“Operation”列单击“Action > Delete”。

**步骤4** 在弹出的确认信息页面中单击“OK”即可完成删除。

### 📖 说明

系统默认内置的Topic不支持删除操作。


----结束

## 查看生产数据条数

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Topics”，进入Topic管理页面。

**步骤3** 在“Producer Message”栏可选择“Day”、“Week”、“Month”不同时段查看当前集群所有生产数据条数。



----结束

## 19.18.6 使用 KafkaUI 查看 Broker

### 操作场景

通过KafkaUI可查看的Broker的详情信息与Broker节点数据流量的jmx指标。

### 查看 Broker

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Brokers”，进入Broker详情页面。

**步骤3** 在“Broker Summary”一栏可查看Broker的“Broker ID”、“Host”、“Rack”、“Disk(Used|Total)”和“Memory(Used|Total)”。

| Broker ID | Host          | Rack           | Disk(Used Total) | Memory(Used Total) |
|-----------|---------------|----------------|------------------|--------------------|
| 1         | 10.112.17.150 | /default/rack0 | 40.2MB   9.1GB   | 4.4G   6G          |
| 2         | 10.112.17.189 | /default/rack0 | 40.2MB   9.1GB   | 4.4G   6G          |
| 3         | 10.112.17.228 | /default/rack0 | 41.3MB   9.1GB   | 4.4G   6G          |

**步骤4** 在“Brokers Metrics”处可查看Broker节点数据流量的jmx指标，包括在不同时段的时间窗口内，Broker节点平均每秒流入消息条数，每秒流入消息字节数，每秒流出消息字节数，每秒失败的请求数，每秒总的请求数和每秒生产的请求数。

Brokers Metrics ©

| Window   | Message in /sec | Bytes in /sec | Bytes out /sec | Failed fetch request /sec | Total fetch request /sec | Total produce request /sec |
|----------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 min    | 60067           | 6639249       | 10             | 0                         | 106415                   | 1339                       |
| 5 min    | 16769           | 1855373       | 10             | 0                         | 30536                    | 372                        |
| 15 min   | 5937            | 658534        | 136            | 0                         | 11611                    | 132                        |
| All time | 1850            | 224273        | 170077         | 0                         | 17220                    | 122                        |

----结束

## 搜索 Broker

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Brokers”，进入Broker详情页面。

**步骤3** 在页面右上角，用户可以输入主机IP地址或者机架配置信息搜索查看该Broker信息。

----结束

## 19.18.7 使用 KafkaUI 查看 Consumer Group

### 操作场景

通过KafkaUI可查看消费组的基本信息以及组内包含的Topic的消费状态。

### 查看消费组

**步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。

**步骤2** 单击“Consumers”，进入消费组详情页面，可以查看当前集群内的所有ConsumerGroups，并可以查看各个ConsumerGroups Coordinator所在节点IP，在页面右上角，用户可以输入ConsumerGroup来搜索指定的ConsumerGroup信息。

### Consumer Summary

Filter by consumer group name

| Group                                    | Topics | Coordinator    | Active Topics |
|--|--------|----------------|---------------|
| <a href="#">example-group11</a>          | 2      | 10.244.228.252 | 0             |
| <a href="#">example-group4</a>           | 1      | 10.244.229.85  | 0             |
| <a href="#">example-group5</a>           | 1      | 10.244.229.170 | 0             |
| <a href="#">example-group6</a>           | 1      | 10.244.229.85  | 0             |
| <a href="#">example-group7</a>           | 1      | 10.244.228.252 | 0             |
| <a href="#">example-group8</a>           | 1      | 10.244.229.170 | 0             |
| <a href="#">__KafkaMetricReportGroup</a> | 1      | 10.244.228.252 | 0             |
| <a href="#">example-group9</a>           | 1      | 10.244.229.85  | 0             |
| <a href="#">example-group10</a>          | 1      | 10.244.228.89  | 0             |
| <a href="#">example-group1</a>           | 1      | 10.244.229.85  | 0             |

**步骤3** 在Consumer Summary一栏，可查看当前集群已存在的消费组，单击消费组名称，可查看该消费组所消费过的Topic，消费过的Topic有两种状态：“pending”和“running”，分别表示“曾经消费过但现在未消费”和“现在正在消费”，在弹框右上角，可以输入Topic名来进行过滤。

### Consumer Topics

Filter by topic name

| Topic  | Consumer Status |
|--|-----------------|
| <a href="#">123456789012345678901234567890123456789...</a> | pending         |
| <a href="#">test0</a>                                      | pending         |

**步骤4** 单击Topic名称，进入Consumer Offsets页面，可查看Topic消费详情。

### Consumer Offsets


example-group11 : aaa

| Partition | Log End Offset | Current Offset | Lag  | ConsumerID                                | Host           |
|-----------|----------------|----------------|------|---|----------------|
| 0         | 21683          | 18206          | 3477 | consumer-example-group11-1-7c65fa74-01... | 10.244.228.252 |
| 1         | 21498          | 18155          | 3343 | consumer-example-group11-1-7c65fa74-01... | 10.244.228.252 |

----结束

## 查看消费血缘图

- 步骤1** 进入KafkaUI，请参考[访问KafkaUI](#)。
- 步骤2** 单击“Consumers”，进入消费组详情页面。在Active Topic 处可以查看当前集群所有的消费组，以及各个Consumer Group正在消费的Topic。



### 📖 说明

MRS集群当前不支持单击消费组名称进行跳转。

----结束

## 19.19 Kafka 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Kafka相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/kafka”，审计日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/audit/kafka”。

- Broker：“/var/log/Bigdata/kafka/broker”（运行日志）

**日志归档规则：**Kafka的日志启动了自动压缩归档功能，默认情况下，当日志大小超过30MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。默认最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

**表 19-14** Broker 日志列表

| 日志类型 | 日志文件名      | 描述                   |
|------|------------|----------------------|
| 运行日志 | server.log | Broker进程的server运行日志。 |

| 日志类型 | 日志文件名                                      | 描述  |
|------|--|---|
|      | controller.log                             | Broker进程的controller运行日志。                                  |
|      | kafka-request.log                          | Broker进程的request运行日志。                                     |
|      | log-cleaner.log                            | Broker进程的cleaner运行日志。                                     |
|      | state-change.log                           | Broker进程的state-change运行日志。                                |
|      | kafkaServer-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log | Broker进程的GC日志。  |
|      | postinstall.log                            | Broker安装后的工作日志。   |
|      | prestart.log                               | Broker启动前的工作日志。   |
|      | checkService.log                           | Broker启动是否成功的检查日志。  |
|      | start.log                                  | Broker进程启动日志。   |
|      | stop.log                                   | Broker进程停止日志。   |
|      | checkavailable.log                         | Kafka服务健康状态检查日志。  |
|      | checkInstanceHealth.log                    | Broker实例健康状态检测日志。   |
|      | kafka-authorizer.log                       | Broker鉴权日志。   |
|      | kafka-root.log                             | Broker基础日志。   |
|      | cleanup.log                                | Broker卸载的清理日志。  |
|      | metadata-backup-recovery.log               | Broker备份恢复日志。   |
|      | ranger-kafka-plugin-enable.log             | Broker启动Ranger插件日志。                                       |
|      | server.out                                 | Broker jvm日志。   |
|      | audit.log                                  | Ranger鉴权插件鉴权日志。此日志统一归档在“/var/log/Bigdata/audit/kafka”目录下。 |
|      | threadDump-Broker-xxx.log                  | Broker线程异常中止时的堆栈日志  |

## 日志级别

Kafka提供了如表19-15所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 19-15 日志级别

| 级别    | 描述                      |
|-------|-------------------------|
| ERROR | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Kafka的“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

### 📖 说明

KafkaUI和MirrorMaker的日志级别修改后，需要重启KafkaUI实例或者MirrorMaker实例才能生效。重启实例操作如下：

在FusionInsight Manager首页，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，勾选对应的KafkaUI实例或者MirrorMaker实例，选择“更多 > 重启实例”进行重启。

----结束

## 日志格式

Kafka的日志格式如下所示

表 19-16 日志格式

| 日志类型 | 格式   | 示例  |
|------|--|---|
| 运行日志 | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS> <Log<br>Level> <产生该日志的线<br>程名字> <log中的<br>message> <日志事件调用<br>类全名>(<日志打印文件<br>>:<行号>) | 2015-08-08 11:09:53,483<br>  INFO   [main]   Loading<br>logs.  <br>kafka.log.LogManager<br>(Logging.scala:68) |

| 日志类型 | 格式   | 示例   |
|------|--|--|
|      | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss><HostName><br><组件名<br>><logLevel><Message> | 2015-08-08 11:09:51<br>10-165-0-83 Kafka INFO<br>Running kafka-start.sh. |

## 19.20 性能调优

### 19.20.1 Kafka 性能调优

#### 操作场景

通过调整Kafka服务端参数，可以提升特定业务场景下Kafka的处理能力。

#### 参数调优

修改服务配置参数，请参考[修改集群服务配置参数](#)。调优参数请参考[表19-17](#)。

表 19-17 调优参数

| 配置参数                              | 缺省值           | 调优场景  |
|-----------------------------------|---------------|---|
| num.recovery.threads.per.data.dir | 10            | 在Kafka启动过程中，数据量较大情况下，可调大此参数，可以提升启动速度。               |
| background.threads                | 10            | Broker后台任务处理的线程数目。数据量较大的情况下，可适当调大此参数，以提升Broker处理能力。 |
| num.replica.fetchers              | 1             | 副本向Leader请求同步数据的线程数，增大这个数值会增加副本的I/O并发度。             |
| num.io.threads                    | 8             | Broker用来处理磁盘I/O的线程数目，这个线程数目建议至少等于硬盘的个数。             |
| KAFKA_HEAP_OPTS                   | -Xmx6G -Xms6G | Kafka JVM堆内存设置。当Broker上数据量较大时，应适当调整堆内存大小。           |

## 19.21 Kafka 特性说明

### Kafka Idempotent 特性

特性说明：Kafka从0.11.0.0版本引入了创建幂等性Producer的功能，开启此特性后，Producer自动升级成幂等性Producer，当Producer发送了相同字段值的消息后，

Broker会自动感知消息是否重复，继而避免数据重复。需要注意的是，这个特性只能保证单分区上的幂等性，即一个幂等性Producer能够保证某个主题的一个分区内不出现重复消息；只能实现单会话上的幂等性，这里的会话指的是Producer进程的一次运行，即重启Producer进程后，幂等性不保证。

开启方法：

1. 二次开发代码中添加 “props.put(“enable.idempotence”, true)”。
2. 客户端配置文件中添加 “enable.idempotence = true”。

## Kafka Transaction 特性

特性说明：Kafka在0.11版本中，引入了事务特性，Kafka事务特性指的是一系列的生产者生产消息和消费者提交偏移量的操作在一个事务中，或者说是一个原子操作，生产消息和提交偏移量同时成功或者失败，此特性提供的是read committed隔离级别的事务，保证多条消息原子性的写入到目标分区，同时也能保证Consumer只能看到成功提交的事务消息。Kafka中的事务特性主要用于以下两种场景：

1. 生产者发送多条数据可以封装在一个事务中，形成一个原子操作。多条消息要么都发送成功，要么都发送失败。
2. read-process-write模式：将消息消费和生产封装在一个事务中，形成一个原子操作。在一个流式处理的应用中，常常一个服务需要从上游接收消息，然后经过处理后送达到下游，这就对应着消息的消费和生产。

二次开发代码样例如下：

```
// 初始化配置,开启事务特性
Properties props = new Properties();
props.put("enable.idempotence", true);
props.put("transactional.id", "transaction1");
...

KafkaProducer producer = new KafkaProducer<String, String>(props);

// init 事务
producer.initTransactions();
try {
    // 开启事务
    producer.beginTransaction();
    producer.send(record1);
    producer.send(record2);
    // 结束事务
    producer.commitTransaction();
} catch (KafkaException e) {
    // 事务 abort
    producer.abortTransaction();
}
```

## 就近消费特性

特性说明：Kafka 2.4.0之前版本，客户端的生产、消费都是面向各个partition的leader副本，follower副本仅用来进行数据冗余，不对外提供服务，常会导致leader副本压力较大，且在跨机房、机架的消费场景下，常会导致大量的机房、机架间的数据传输；Kafka 2.4.0及之后版本，Kafka内核支持从follower副本消费数据，在跨机房、机架的场景中，会大大降低数据传输量，减轻网络带宽压力。社区开放了ReplicaSelector接口来支持此特性，MRS Kafka中默认提供两种实现此接口的方式。

1. RackAwareReplicaSelector：优先从相同机架的副本进行消费（机架内就近消费特性）。

2. **AzAwareReplicaSelector**: 优先从相同AZ内的节点上的副本进行消费（AZ内就近消费特性）。

以**RackAwareReplicaSelector**为例，描述实现就近消费副本的选取：

```
public class RackAwareReplicaSelector implements ReplicaSelector {  
  
    @Override  
    public Optional<ReplicaView> select(TopicPartition topicPartition,  
                                       ClientMetadata clientMetadata,  
                                       PartitionView partitionView) {  
        if (clientMetadata.rackId() != null && !clientMetadata.rackId().isEmpty()) {  
            Set<ReplicaView> sameRackReplicas = partitionView.replicas().stream()  
                // 过滤与客户端处于相同Rack的副本  
                .filter(replicaInfo -> clientMetadata.rackId().equals(replicaInfo.endpoint().rack()))  
                .collect(Collectors.toSet());  
            if (sameRackReplicas.isEmpty()) {  
                // 如果没有副本与客户端处于相同Rack，则返回leader副本  
                return Optional.of(partitionView.leader());  
            } else {  
                // 到这里说明存在与客户端位于同一Rack的副本  
                if (sameRackReplicas.contains(partitionView.leader())) {  
                    // 如果客户端和leader在同一个机架，则优先返回leader副本  
                    return Optional.of(partitionView.leader());  
                } else {  
                    // 否则，返回和leader同步最新的副本  
                    return sameRackReplicas.stream().max(ReplicaView.comparator());  
                }  
            }  
        } else {  
            // 如果客户端请求中不包含机架信息，则默认返回leader副本  
            return Optional.of(partitionView.leader());  
        }  
    }  
}
```

开启方法：

1. 服务端：根据不同特性更新“`replica.selector.class`”配置项：
  - 开启“机架内就近消费特性”，配置为“`org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector`”。
  - 开启“AZ内就近消费特性”，配置为“`org.apache.kafka.common.replica.AzAwareReplicaSelector`”。
2. 客户端：在“`{客户端安装目录}/Kafka/kafka/config`”目录中的“`consumer.properties`”消费配置文件里添加“`client.rack`”配置项：
  - 若服务端开启“机架内就近消费特性”，添加客户端所处的机架信息，如 `client.rack = /default0/rack1`。
  - 若服务端开启“AZ内就近消费特性”，添加客户端所处的机架信息，如 `client.rack = /AZ1/rack1`。

## Ranger 统一鉴权特性

特性说明：在Kafka 2.4.0之前版本，Kafka组件仅支持社区自带的SimpleAclAuthorizer鉴权插件，Kafka 2.4.0及之后版本，MRS Kafka同时支持Ranger鉴权插件和社区自带鉴权插件。默认使用Ranger鉴权，基于Ranger鉴权插件，可进行细粒度的Kafka Acl管理。

### 📖 说明

服务端使用Ranger鉴权插件时，若“`allow.everyone.if.no.acl.found`”配置为“`true`”，使用非安全端口访问时，所有行为将直接放行。建议使用Ranger鉴权插件的安全集群，不要开启“`allow.everyone.if.no.acl.found`”。

## 19.22 Kafka 节点内数据迁移

### 操作场景

该任务指导管理员根据业务需求，通过Kafka客户端命令，在不停止服务的情况下，进行节点内磁盘间的分区数据迁移。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求，并准备一个Kafka用户（属于kafkaadmin组，普通模式不需要）。
- 已安装Kafka客户端。
- Kafka实例状态和磁盘状态均正常。
- 根据待迁移分区当前的磁盘空间占用情况，评估迁移后，不会导致新迁移后的磁盘空间不足。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录已安装Kafka客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到Kafka客户端安装目录，例如“/opt/kafkaclient”。

```
cd /opt/kafkaclient
```

**步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令，进行用户认证（普通模式跳过此步骤）。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令，切换到Kafka客户端目录。

```
cd Kafka/kafka/bin
```

**步骤6** 执行以下命令，查看待迁移的Partition对应的Topic的详细信息。

**安全模式：**

```
./kafka-topics.sh --describe --bootstrap-server Kafka集群IP:21007 --command-config ../config/client.properties --topic 主题名称
```

**普通模式：**

```
./kafka-topics.sh --describe --bootstrap-server Kafka集群IP:21005 --command-config ../config/client.properties --topic 主题名称
```

```
Topic:testws PartitionCount:24 ReplicationFactor:2 Configs:
Topic: testws Partition: 0 Leader: 4 Replicas: 4,3 Isr: 4,3
Topic: testws Partition: 1 Leader: 5 Replicas: 5,4 Isr: 5,4
Topic: testws Partition: 2 Leader: 6 Replicas: 6,5 Isr: 6,5
Topic: testws Partition: 3 Leader: 3 Replicas: 3,6 Isr: 3,6
Topic: testws Partition: 4 Leader: 4 Replicas: 4,5 Isr: 4,5
Topic: testws Partition: 5 Leader: 5 Replicas: 5,4 Isr: 5,4
Topic: testws Partition: 6 Leader: 6 Replicas: 6,3 Isr: 6,3
Topic: testws Partition: 7 Leader: 3 Replicas: 3,4 Isr: 3,4
Topic: testws Partition: 8 Leader: 4 Replicas: 4,6 Isr: 4,6
Topic: testws Partition: 9 Leader: 5 Replicas: 5,3 Isr: 5,3
Topic: testws Partition: 10 Leader: 6 Replicas: 6,4 Isr: 6,4
Topic: testws Partition: 11 Leader: 3 Replicas: 3,5 Isr: 3,5
Topic: testws Partition: 12 Leader: 4 Replicas: 4,3 Isr: 4,3
Topic: testws Partition: 13 Leader: 5 Replicas: 5,4 Isr: 5,4
Topic: testws Partition: 14 Leader: 6 Replicas: 6,5 Isr: 6,5
Topic: testws Partition: 15 Leader: 3 Replicas: 3,6 Isr: 3,6
Topic: testws Partition: 16 Leader: 4 Replicas: 4,5 Isr: 4,5
Topic: testws Partition: 17 Leader: 5 Replicas: 5,6 Isr: 5,6
Topic: testws Partition: 18 Leader: 6 Replicas: 6,3 Isr: 6,3
Topic: testws Partition: 19 Leader: 3 Replicas: 3,4 Isr: 3,4
Topic: testws Partition: 20 Leader: 4 Replicas: 4,6 Isr: 4,6
Topic: testws Partition: 21 Leader: 5 Replicas: 5,3 Isr: 5,3
Topic: testws Partition: 22 Leader: 6 Replicas: 6,4 Isr: 6,4
```

**步骤7** 执行以下命令，查询Broker\_ID和IP对应关系。

```
./kafka-broker-info.sh --zookeeper ZooKeeper的quorumpeer实例业务  
IP.ZooKeeper客户端端口号/kafka
```

```
Broker_ID  IP_Address
-----
4          192.168.0.100
5          192.168.0.101
6          192.168.0.102
```

#### 📖 说明

- ZooKeeper的quorumpeer实例业务IP：  
ZooKeeper服务所有quorumpeer实例业务IP。登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，可查看所有quorumpeer实例所在主机业务IP地址。
- ZooKeeper客户端端口号：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper”，在“配置”页签查看“clientPort”的值。默认为24002。

**步骤8** 从**步骤6**和**步骤7**回显中获取分区的分布信息和节点信息，在当前目录下创建执行重新分配的json文件。

以迁移的是Broker\_ID为6的节点的分区为例，迁移到“/srv/BigData/hadoop/data1/kafka-logs”，完成迁移所需的json配置文件，内容如下。

```
{"partitions":[{"topic": "testws","partition": 2,"replicas": [6,5],"log_dirs": ["/srv/BigData/hadoop/data1/kafka-logs","any"]}],"version":1}
```

#### 📖 说明

- topic为Topic名称，此处以testws为例，具体以实际为准。
- partition为Topic分区。
- replicas中的数字对应Broker\_ID。
- log\_dirs为需要迁移的磁盘路径。此样例迁移的是Broker\_ID为6的节点，Broker\_ID为5的节点对应的log\_dirs可设置为“any”，Broker\_ID为6的节点对应的log\_dirs设置为“/srv/BigData/hadoop/data1/kafka-logs”。**注意路径需与节点对应。**

**步骤9** 使用如下命令，执行重分配操作。

**安全模式：**

```
./kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server Broker业务IP:21007 --  
command-config ../config/client.properties --zookeeper {zk_host}:{port}/kafka  
--reassignment-json-file 步骤8中编写的json文件路径 --execute
```

普通模式:

```
./kafka-reassign-partitions.sh --bootstrap-server Broker业务IP:21005 --  
command-config ../config/client.properties --zookeeper {zk_host}:{port}/kafka  
--reassignment-json-file 步骤8中编写的json文件路径 --execute
```

提示 “Successfully started reassignment of partitions” 表示执行成功。

----结束

## 19.23 Kafka 常见问题

### 19.23.1 如何解决 Kafka topic 无法删除的问题

#### 问题

删除Kafka topic后发现未成功删除，如何正常删除？

#### 回答

- 可能原因一：配置项 “delete.topic.enable” 未配置为 “true”，只有配置为 “true” 才能执行真正删除。
- 可能原因二：“auto.create.topics.enable” 配置为 “true”，其他应用程序有使用该Topic，并且一直在后台运行。

解决方法：

- 针对原因一：配置页面上将 “delete.topic.enable” 设置为 “true”。
- 针对原因二：先停掉后台使用该Topic的应用程序，或者 “auto.create.topics.enable” 配置为 “false”（需要重启Kafka服务），然后再做删除操作。

# 20 使用 KMS

## 20.1 配置 HDFS 对接 KMS

### 操作场景

MRS集群安装KMS服务后，需要配置FusionInsight Manager集群中的HDFS服务并创建加密分区，以加密存储数据。

### 前提条件

已安装KMS服务，并对接至第三方KMS服务器。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > HDFS > 配置”。

**步骤3** 在右侧参数搜索框中搜索“hadoop.security.key.provider.path”参数，配置KMS服务的访问地址，用于key的生成和获取。

参数配置格式为：

kms://https@KMS实例1主机名;KMS实例2主机名...:KMS的https端口/kms

例如配置为：kms://https@host4;host5:29800/kms。

#### 说明

访问地址中必须为KMS服务的主机名，而非IP地址，否则将导致KMS访问失败。

**步骤4** 单击“保存”，在弹出的窗口中选择“确定”保存相关配置。

**步骤5** 重启HDFS及其他配置过期的上层服务。

#### 说明

启用数据透明加密后，需重新下载集群客户端。

**步骤6** HDFS对接KMS后，即可对分区数据进行加密，具体操作请参考[上层组件透明加密配置](#)。

----结束

## 20.2 权限控制

### 20.2.1 创建 KMS 角色

#### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在FusionInsight Manager创建并设置KMS的角色。KMS角色可设置Key管理权限以及具体密钥的操作权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 设置角色“配置资源权限”请参见[表20-1](#)。

- Key管理权限：可以执行所有Key的管理操作，即createKey，deleteKey，rolloverNewVersion这三种操作。
- 指定Key的权限：
  - 管理：可以执行该Key的管理操作，即createKey、deleteKey、rolloverNewVersion这三种操作。
  - 读取：可以执行关于该Key的所有读操作，但不能执行createKey、deleteKey、rolloverNewVersion这三种操作。

表 20-1 设置角色

| 任务场景         | 角色授权操作  |
|--------------|---|
| 设置Key管理权限    | 在“配置资源权限”的表格中，选择“待操作集群的名称 > KMS”，勾选“Key管理权限”。   |
| 设置指定Key的操作权限 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中，选择“待操作集群的名称 &gt; KMS &gt; Keys”。</li><li>2. 在资源列表中单击指定的资源名称，在“权限”列，勾选相关权限。</li></ol> |

#### 📖 说明

将用户加入默认的kmsadmin用户组，可获得KMS服务中所有key的读权限。

**步骤4** 单击“确定”完成，返回“角色”页面。

----结束

## 20.2.2 创建 KMS 用户

### 操作场景

KMS服务安装成功后，用户需要通过FusionInsight Manager创建用户并关联Key管理权限，然后进行密钥的管理及对HDFS分区进行加密。

### 前提条件

- 已安装KMS服务并对接至第三方KMS。
- 已创建KMS相关角色，参见[创建KMS角色](#)。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”。

**步骤3** 在用户列表上方，单击“添加用户”。

**步骤4** 填写“用户名”。用户名由数字、字母、下划线、中划线或空格组成，且不能以中划线开头，不区分大小写，长度为3~32位，不能与系统或操作系统中已有的用户名相同。

**步骤5** 设置“用户类型”为“人机”，然后设置用户密码。

**步骤6** 根据业务实际需要，设置用户对应的用户组及主组。

#### 说明

kmsadmin组的用户可拥有所有key的读取权限。

**步骤7** 在“角色”页面，单击“添加”，勾选具体KMS Key操作权限的角色，如有其它组件权限需求，也一并勾选对应角色。

**步骤8** 单击“确定”完成用户创建。

----结束

## 20.3 密钥管理

### 操作场景

安装KMS服务并对接第三方KMS后，HDFS服务即可使用透明加密功能。

用户可创建密钥后，对HDFS分区进行加密。

### 前提条件

- 已安装KMS服务，且服务正常运行。
- 已创建具有key管理权限的用户，例如“user1”。

- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/kmsclient”。
- 如果要创建HDFS加密分区，需要安装HDFS客户端，例如安装目录为“/opt/hdfsclient”，并且已创建具有HDFS操作权限和key管理权限的用户为“hdfstestuser”。

## 操作步骤

**步骤1** 登录集群客户端，进入客户端安装目录。

```
cd /opt/kmsclient
```

**步骤2** 导入客户端环境变量，然后执行kinit命令进行用户认证。

```
source bigdata_env
```

```
kinit user1
```

**步骤3** 执行以下命令，创建key。

```
hadoop key create <key_name> [-cipher <cipher>] [-size <size>]
```

- key\_name: 密钥名称。
- cipher: 加密算法（可选），默认为“AES/CTR/NoPadding”，可指定为“SM4/CTR/NoPadding”。
- size: 密钥长度（可选），默认为128。“AES/CTR/NoPadding”加密算法支持128位和256位密钥，“SM4/CTR/NoPadding”只支持128位密钥。

例如：

```
hadoop key create key1 -cipher SM4/CTR/NoPadding
```

**步骤4** 密钥创建后，用户可通过HDFS客户端创建HDFS加密分区，分区创建后，存入该分区的数据将会加密存储。

```
cd /opt/hdfsclient
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit hdfstestuser
```

```
hdfs dfs -mkdir 分区目录 //创建新的分区目录
```

```
hdfs crypto -createZone -keyName key_name -path 分区目录 //加密分区
```

```
hdfs crypto -listZones //查看加密分区
```

例如：

```
hdfs dfs -mkdir /secure
```

```
hdfs crypto -createZone -keyName key1 -path /secure
```

```
----结束
```

## 其他命令

可执行hadoop key -help命令获取更多命令参数描述。

## 20.4 密钥更新

### 操作场景

创建KMS密钥后，用户可使用密钥对HDFS分区进行加密，为保证数据安全性，管理员可定时对密钥进行手动或者自动更新。

### 前提条件

- 已安装KMS服务，且服务正常运行并已对接第三方KMS服务器。
- 用户已创建密钥。

### 操作步骤

#### 手动更新密钥

- 步骤1** 登录KMS服务所在集群的FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > KMS”，打开KMS服务页面。
- 步骤3** 选择“更多 > 更新所有密钥”，在“验证身份”窗口输入管理员密码，单击“确定”。
- 步骤4** 在弹出的“更新所有密钥”窗口中单击“确定”，系统开始更新密钥，等待操作完成。

----结束

#### 自动更新密钥

- 步骤1** 登录KMS服务所在集群的FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > KMS > 配置 > 全部配置”，打开KMS服务配置页面。
- 步骤3** 在左侧参数导航树中选择“KMS > 更新”。
- 步骤4** 按需求修改相关参数，设置自动更新密钥。具体参数信息如表20-2所示：

表 20-2 自动更新密钥参数

| 参数名                                   | 默认值       | 描述   |
|---------------------------------------|-----------|--|
| kms.auto.key-rollover.enabled         | true      | 设置KMS是否启用自动更新密钥特性。   |
| kms.auto.key-rollover.cron.expression | 0 1 * * 6 | KMS进行自动更新密钥操作的CRON表达式，用于控制自动更新密钥操作的开始时间。<br>仅当“kms.auto.rollover-key.enabled”设置为“true”时本参数才有效，默认值“0 1 * * 6”表示在每周六的1点执行任务。 |

| 参数名                             | 默认值      | 描述  |
|---------------------------------|----------|---|
| kms.auto.key-rollover.keys.list | ALL_KEYS | KMS进行自动更新的密钥列表，用逗号分隔。如果设置为“ALL_KEYS”，表示对所有密钥进行自动更新。<br>仅当“kms.auto.rollover-key.enabled”设置为“true”时本参数才有效。 |

----结束

#### 📖 说明

密钥更新结束之后，可以选择“运维 > 告警 > 事件”，在事件页面查看密钥更新详情。

## 20.5 上层组件透明加密配置

### 20.5.1 配置 HDFS 分区加密

#### 操作场景

安装KMS服务并对接第三方KMS后，HDFS服务即可使用透明加密功能。  
用户创建密钥后，对HDFS分区进行加密。

#### 前提条件

- 已安装KMS服务，且服务正常运行。
- 已配置HDFS服务对接KMS，请参见[配置HDFS对接KMS](#)。
- 已创建加密使用的key，请参见[密钥管理](#)。
- 已创建具有HDFS操作权限和key管理权限的用户，例如：用户名为“user1”。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录集群客户端，进入客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 导入客户端环境变量，然后执行kinit命令进行用户认证。

```
source bigdata_env
```

```
kinit user1
```

**步骤3** 创建HDFS加密分区。

```
hdfs dfs -mkdir 分区目录 //创建新的分区目录
```

```
hdfs crypto -createZone -keyName key_name -path 分区目录 //加密分区
```

```
hdfs crypto -listZones //查看加密分区
```

例如：

```
hdfs dfs -mkdir /secure
```

```
hdfs crypto -createZone -keyName key1 -path /secure
```

**步骤4** 向新创建的加密分区中上传、下载文件，查看文件内容是否可以正常显示。

```
hdfs dfs -put test.txt /secure
```

```
hdfs dfs -get /secure/test.txt /opt
```

----结束

## 20.5.2 配置 HBase 使用透明加密

### 操作场景

HDFS实现透明加密，加密区配置完成后，用户往加密区上存储数据的时候，加解密处理流程由HDFS客户端完成，上层应用无感知。HBase的业务数据存放到HDFS上，默认支持透明加密，需要将HDFS上HBase根目录设置为加密分区。

### 前提条件

- 集群已安装KMS服务、HDFS服务、HBase服务等，且服务正常运行。
- 已配置HDFS服务对接KMS，请参见[配置HDFS对接KMS](#)。
- 已创建加密使用的key，请参见[密钥管理](#)。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

### 操作步骤

**步骤1** 停止HBase服务。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务”，在“HBase”服务窗口单击右上角的，在弹出菜单中单击“停止服务”。

**步骤2** 登录集群客户端，进入客户端安装目录。

例如：

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 导入客户端环境变量，然后使用系统内的hdfs用户执行kinit命令进行用户认证。

```
source bigdata_env
```

```
kinit hdfs
```

**步骤4** 将HBase根目录（由“hbase.data.rootdir”参数指定，默认为“/hbase”）下的文件移动到备份目录。

例如，HBase根目录为“/hbase”，备份目录路径为“/hbase\_bak”，则执行以下命令：

```
hdfs dfs -mkdir -p /hbase_bak/archive
```

```
hdfs dfs -mkdir -p /hbase_bak/data
```

```
hdfs dfs -mv /hbase/archive/* /hbase_bak/archive
```

```
hdfs dfs -mv /hbase/data/* /hbase_bak/data
```

```
hdfs dfs -rm -r /hbase/data
```

```
hdfs dfs -rm -r /hbase/archive
```

```
hdfs dfs -mv /hbase/* /hbase_bak
```

#### 📖 说明

- 如果配置了“HBase文件存储（HFS）”，且需要配置透明加密，则需要参考[步骤4~步骤7](#)将HFS文件存储目录（由HBase实例的服务配置参数“hbase.filestream.rootdir”指定）设置成透明加密分区。
- 如果配置了“HDFS Federation”，且需要配置透明加密，则备份目录与HBase根目录需要在同一个NameService下，且执行[步骤4~步骤10](#)时HBase根目录与备份目录均需加上HDFS文件系统前缀（`hdfs://NameService名称`），例如：`hdfs://ns1/hbase`、`hdfs://ns1/hbase_bak`。

**步骤5** 使用生成的key，将HBase根目录设置为加密分区。

```
hdfs crypto -createZone -keyName key_name -path HBase根目录
```

```
hdfs crypto -listZones //查看加密分区
```

例如：

```
hdfs crypto -createZone -keyName key1 -path /hbase
```

```
hdfs crypto -listZones
```

#### 📖 说明

如果配置了“HDFS Federation”，则执行：

```
hdfs crypto -fs hdfs://NameService名称 -listZones //查看加密分区
```

例如：

```
hdfs crypto -fs hdfs://ns1 -listZones //查看加密分区
```

**步骤6** 使用系统内的hbase用户执行以下命令进行用户认证。

```
kinit hbase
```

**步骤7** 拷贝HBase旧有数据到加密分区。

```
hadoop distcp -update -delete -prbugpcaxt -skipcrccheck 备份目录 HBase根目录
```

例如：

```
hadoop distcp -update -delete -prbugpcaxt -skipcrccheck /hbase_bak /hbase
```

**步骤8** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > HBase > 配置”，在HBase的配置页面，修改参数“hadoop.security.crypto.buffer.size”的值为“65536”，然后保存。

如果搜索不到该参数，选择“全部配置 > HBase > 自定义”，手动在“hadoop.config.expandor”参数中添加自定义参数。

**步骤9** 启动HBase服务。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务”，在“HBase”服务窗口单击右上角的，在弹出菜单中单击“启动服务”。

**步骤10** 删除备份目录。

```
hdfs dfs -rm -r 备份目录
```

例如：

```
hdfs dfs -rm -r /hbase_bak
```

#### 📖 说明

如果配置了“HBase文件存储（HFS）”，且需要配置透明加密，则按照此方法删除HFS文件存储备份目录。

----结束

## 20.5.3 配置 Hive 使用透明加密

### 操作场景

HDFS实现透明加密，加密区配置完成后，用户往加密区上存储数据的时候，加解密处理流程由HDFS客户端完成，上层应用无感知。Hive的业务数据存放到HDFS上，默认支持透明加密，需要将HDFS上Hive根目录设置为加密分区。

### 前提条件

- 集群已安装KMS服务、HDFS服务、Hive服务等，且服务正常运行。
- 已配置HDFS服务对接KMS，请参见[配置HDFS对接KMS](#)。
- 已创建加密使用的key，请参见[密钥管理](#)。
- 已安装集群客户端，例如安装目录为“/opt/client”。

### 操作步骤

**步骤1** 登录集群客户端，进入客户端安装目录。

例如：

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 导入客户端环境变量，然后使用系统内的hdfs用户执行kinit命令进行用户认证。

```
source bigdata_env
```

```
kinit hdfs
```

**步骤3** 创建新的Hive根目录，并使用生成的key，将新创建的Hive根目录设置为加密分区。

```
hdfs dfs -mkdir Hive根目录
```

```
hdfs dfs -chown Hive用户名:hadoop Hive根目录
```

```
hdfs crypto -createZone -keyName key_name -path Hive根目录
```

```
hdfs crypto -listZones //查看加密分区
```

例如：

```
hdfs dfs -mkdir /hive
```

```
hdfs dfs -chown hiveuser:hadoop /hive
```

```
hdfs crypto -createZone -keyName key1 -path /hive
```

```
hdfs crypto -listZones
```

**步骤4** 在上述目录下创建外表。

例如：

```
create external table test (id int) location '/hive';
```

----结束

## 20.6 透明加密注意事项

### HBase

配置透明加密后，在使用bulkload工具生成HFile和导入HFile时，HFile路径必须指定为“/HBase根目录/extdata”的子目录（例如“/hbase/extdata/bulkloadTmp/hfile”），且执行bulkload命令时，使用的HBase用户需要加入对应集群的hadoop用户组，且具有HBase根目录的加密key的读权限，具体的权限控制请参考[权限控制](#)。

#### 📖 说明

非FusionInsight Manager下第一个安装的集群，用户组为“c<集群ID>\_hadoop”，例如“c2\_hadoop”。

例如：

```
hbase com.xxx.hadoop.hbase.tools.bulkload.ImportData -  
Dimport.skip.bad.lines=true -Dimport.separator=',' -  
Dimport.bad.lines.output=/hbase/extdata/bulkloadTmp/badline -  
Dimport.hfile.output=/hbase/extdata/bulkloadTmp/hfile configuration.xml  
ImportTable /datadirImport
```

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles /hbase/  
extdata/bulkloadTmp/hfile ImportTable
```

“-Dimport.hfile.output”必须指定到“/HBase根目录/extdata”的子目录。

### Hive

- 当Hive的“hive.server2.enable.doAs”参数为“true”时，需要对用户授予KMS的访问权限。
- 使用透明加密，在移动数据时，应尽量避免数据复制，提供以下几点建议：
  - 跨加密区执行load命令加载数据时，会执行复制动作，数据量大时性能会变差，建议load数据时，源路径和目标路径为同一加密区。
  - 建议设置参数hive.exec.scratchdir值对应的目录和数据仓库目录为同一加密区，避免数据复制。
  - 不建议修改“hive.exec.stagingdir”参数值，避免数据复制。
- **Hive透明加密使用限制：**
  - 不支持跨加密区表或分区修改location。
  - 不支持加密区表或分区修改location到非加密区表或分区，也不支持非加密区表或分区修改location到加密区表或分区。

- 开启回收站功能时，不支持非加密区数据删除到加密回收站。
- 不支持跨加密区备份恢复。
- 不支持动态分区跨加密区写入。
- **Hive透明加密使用场景：**
  - 支持跨加密区写入表或分区（insert/load）。
  - 支持非加密表或分区写入加密区，也支持反向写入表或分区（insert/load）。
  - 支持跨加密区联合查询，也支持加密区、非加密区表联合查询。
  - 开启回收站功能时，支持将加密区表删除到非加密区回收站中。
  - 支持加密区表备份到非加密目录中，支持非加密区表数据恢复到加密区目录。

例如：

目标表test与数据源“/tmp/zone1/zone/test.txt”的加密密钥分别为key1和key2，执行以下命令从数据源覆盖式load数据到test表：

```
load data local inpath '/tmp/zone1/zone/test.txt' overwrite into table test;
```

## Spark

- 使用透明加密，在移动数据时，应尽量避免数据复制，提供以下建议：  
跨加密区执行load命令加载数据时，会执行复制动作，数据量大时性能会变差，建议load数据时，源路径和目标路径为同一加密区。
- 访问加密数据时，要注意本地配置中添加native库。  
例如使用hibench工具时，在工具的“conf/spark.conf”配置文件中增加以下配置：

```
spark.driver.extraLibraryPath = /opt/client/Spark/spark/native  
spark.yarn.cluster.driver.extraLibraryPath = ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/  
FusionInsight-Hadoop-3.1.1/hadoop/lib/native  
spark.executor.extraLibraryPath = ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-  
Hadoop-3.1.1/hadoop/lib/native
```

## 20.7 KMS 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**“/var/log/Bigdata/kms”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/kms”（审计日志）

**日志归档规则：**KMS的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过50MB的时候会自动压缩。最多保留100个压缩文件，压缩文件保留个数可以在FusionInsight Manager界面中配置。

表 20-3 KMS 日志列表

| 日志类型 | 日志文件名                                | 描述              |
|------|--------------------------------------|-----------------|
| 运行日志 | kms-service-check.log                | 服务健康检查日志。       |
|      | yarn-postinstall.log                 | 安装完毕时的日志。       |
|      | yarn-prestart.log                    | 启动前的日志。         |
|      | yarn-start-stop.log                  | 启动日志。           |
|      | kms-<SSH_USER>-<DATA>-<PID>-gc.log   | KMS垃圾回收日志。      |
|      | hadoop-<SSH_USER>-kms-<hostname>.log | 运行日志。           |
|      | hadoop.log                           | hdfs命令产生的日志。    |
|      | env.log                              | 在启停的时候，输出的环境信息。 |
|      | threadDump-<DATE>.log                | java进程打印堆栈信息日志。 |
| 审计日志 | kms-audit.log                        | KMS操作审计日志。      |

## 日志级别

KMS中提供了如表20-4所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 20-4 日志级别

| 级别    | 描述                                    |
|-------|---------------------------------------|
| FATAL | FATAL表示当前事件处理出现严重错误信息，可能导致系统崩溃。       |
| ERROR | ERROR表示当前事件处理出现错误信息，系统运行出错。           |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息，但认为是正常范围，不会导致系统出错。 |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息                |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息                   |

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

**步骤1** 登录FusionInsight Manager系统。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > KMS > 配置”。

**步骤3** 选择“全部配置”。

**步骤4** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。

**步骤5** 选择所需修改的日志级别。

**步骤6** 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

#### 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

KMS的日志格式如下所示：

表 20-5 日志格式

| 日志类型 | 组件  | 格式  | 示例  |
|------|-----|---|---|
| 运行日志 | kms | <yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置> | 2019-05-29 11:25:12,331   INFO   main   KMS metrics system started   MetricsSystemImpl.java:191           |
| 审计日志 | kms | <yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <log中的message>                          | 2019-05-30 14:56:13,159   INFO   OK[op=GENERATE_EEK, key=cj1, user=hdfs, accessCount=1, interval=10692ms] |

# 21 使用 LakeSearch

## 21.1 权限管理

### 21.1.1 LakeSearch 权限概述

LakeSearch在集群已启用Kerberos认证（安全模式）时的权限管理系统实现了基于角色的权限访问控制，集群未启用Kerberos认证（普通模式）时无需进行权限管理。

- LakeSearch用户组：“lakesearchgroup”用户组具有LakeSearch组件的管理员权限，加入此用户组才可以创建和删除知识库。
- LakeSearch角色：支持管理指定知识库的读、写、操作等权限。使用LakeSearch时，需要为用户添加对应角色才能够在对应知识库内创建数据、删除数据、更新数据。

表 21-1 LakeSearch 角色权限列表

| 权限名称  | 权限介绍   |
|-------|--|
| read  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 知识库管理：<ul style="list-style-type: none"><li>- 支持查看指定知识库的基本信息，如知识库ID，名称，状态，创建人，创建时间和更新时间。</li><li>- 支持查看文档管理列表及详细信息。</li><li>- 支持查看FAQ管理，FAQ批量导入列表及详细信息。</li><li>- 支持查看结构化数据列表及详细信息。</li></ul></li><li>• 对话管理：支持查看对话历史，包括对话ID，对话问题，用户名，对话开始时间。</li><li>• 体验平台：执行文档搜索和问答及查看搜索内容。</li></ul> |
| write | <ul style="list-style-type: none"><li>• 支持read权限所有功能。</li><li>• 支持上传文档（doc、docx、pdf及json结构化数据），创建FAQ，批量上传FAQ。</li><li>• 支持设置知识库topk召回数量、自定义prompt、参考文档数量、精排。</li></ul>   |

| 权限名称    | 权限介绍           |
|---------|----------------|
| delete  | 支持删除指定知识库内的文档。 |
| operate | 支持开启\关闭知识库。    |

## 21.1.2 创建 LakeSearch 角色

该任务指导MRS集群管理员在FusionInsight Manager创建并设置LakeSearch的角色。

### 前提条件

MRS集群管理员已根据业务需要规划权限。

### 创建 LakeSearch 角色步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色”。
- 步骤3** 单击“添加角色”，输入角色名称和描述信息。
- 步骤4** 配置资源权限。

表 21-2 设置角色任务场景

| 任务场景                   | 角色授权操作  |
|------------------------|---|
| 设置用户对指定知识库的 read 权限    | <ol style="list-style-type: none"><li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; LakeSearch &gt; LakeSearch Scope”。</li><li>在指定资源的“权限”列，勾选“read”。</li></ol>    |
| 设置用户对指定知识库的 write 权限   | <ol style="list-style-type: none"><li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; LakeSearch &gt; LakeSearch Scope”。</li><li>在指定资源的“权限”列，勾选“write”。</li></ol>   |
| 设置用户对指定知识库的 delete 权限  | <ol style="list-style-type: none"><li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; LakeSearch &gt; LakeSearch Scope”。</li><li>在指定资源的“权限”列，勾选“delete”。</li></ol>  |
| 设置用户对指定知识库的 operate 权限 | <ol style="list-style-type: none"><li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; LakeSearch &gt; LakeSearch Scope”。</li><li>在指定资源的“权限”列，勾选“operate”。</li></ol> |

- 步骤5** 单击“确定”，角色创建完成。
- 步骤6** （可选）创建具有LakeSearch相关权限的用户。

LakeSearch角色创建成功后，可创建一个LakeSearch用户，根据需要绑定设置的LakeSearch角色和相关用户组。

#### 📖 说明

- 如果LakeSearch用户绑定了新角色或者相关用户组，需要等待三分钟使得信息同步至LakeSearch应用。
- 由于服务端缓存的影响，如果所修改的用户处于登录状态下，需要重新登录使得权限生效（如果是绑定新角色或者用户组，则需要等待三分钟后重新登录）。

----结束

## 21.2 访问 LakeSearch WebUI 界面

### 前提条件

- 已成功安装LakeSearch服务且SearchServer、SearchFactory实例运行正常。
- 已根据业务需求创建LakeSearch用户，如lakeuser，用户创建及权限管理可参考[创建LakeSearch角色](#)。

### 访问 LakeSearch WebUI 步骤

**步骤1** 以lakeuser登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > LakeSearch”。

**步骤3** 单击“LakeSearch Web UI”右侧的链接即可访问LakeSearch的WebUI。

#### 📖 说明

也可以通过在浏览器输入“<https://SearchServer实例IP地址:24462/lakesearch>”登录LakeSearch的WebUI。

----结束

## 21.3 使用知识库管理

用户可通过LakeSearch的WebUI对知识库进行管理，包括知识库的创建、删除等。支持上传doc、docx、pdf和json数据至知识库，因HBase存储限制，上传的单文档大小不能超过10MB。

### 前提条件

已根据业务需求创建LakeSearch用户，且加入lakesearchgroup用户组，如lakeuser，用户创建及权限管理可参考[创建LakeSearch角色](#)。

### 创建知识库并上传文档

**步骤1** 以lakeuser登录LakeSearch WebUI，可参考[访问LakeSearch WebUI界面](#)。

**步骤2** 创建知识库。

1. 在“知识库管理”页签，单击“新建知识库”。
2. 输入知识库名称、描述，单击“确认”。

**步骤3** 上传文档至知识库。

1. 单击[步骤2.2](#)创建的知识库ID名称。可配置知识库如下基础参数：

表 21-3 知识库基础参数

| 参数        | 描述   |
|-----------|--|
| topk召回数量  | 向量查询的topk，配置更大的topk将召回更多的向量以提升精度，但也会增加资源消耗。 <ul style="list-style-type: none"><li>- 默认值：50</li><li>- 取值范围：10-300</li></ul> |
| 参考文档数量    | 传递给模型进行问答的参考文档的数量，按问答与文档之间的相关性排序取值。 <ul style="list-style-type: none"><li>- 默认值：3</li><li>- 取值范围：1-10</li></ul>            |
| 精排        | 查询结果是否使用精排模型进行二次排序。 <ul style="list-style-type: none"><li>- 默认值：关闭</li><li>- 取值范围：关闭、开启</li></ul>                          |
| 自定义prompt | prompt用于引导模型生成符合预期的结果。支持使用自定义prompt，单击“配置”可查看默认值并设置新的prompt值。  |

2. 上传数据：
  - 上传文档数据（支持格式为 doc、docx、pdf的多个文档）。

在“文档管理”单击“上传”，单击“选择文档”，选择待上传的文档并单击“确认”，等待“文档状态”为“正常”时表示上传成功。
  - 手动创建FAQ（输入问题和答案）。

在“FAQ管理”单击“创建”，输入标准问题和答案，单击“确认”即可手动创建一条FAQ，用于构造问题对应的答案以及相似问题，使用户可以快速搜索到想要的答案。
  - 批量上传FAQ数据（支持xlsx，xls文件类型格式）。

在“FAQ批量导入”单击“上传”，单击“选择文档”，选择待上传的文档并单击“确认”，等待“文档状态”为“正常”时表示上传成功。
  - 上传结构化数据（支持UTF-8编码的JSON文档格式）。

在“结构化数据”单击“上传”，单击“选择文档”，选择待上传的文档并单击“确认”，等待“文档状态”为“正常”时表示上传成功。

**步骤4** 单击“知识库状态”右边的按钮，将知识库状态设置为“开启”。

----结束

## FAQ 批量导入表格数据格式

- 批量导入FAQ仅支持EXCEL（xlsx，xls）类型文档。
- 一个EXCEL文档最多可以导入1000个FAQ（即1000行数据）。
- 表格无需添加表头，直接写入答案和问题即可。
- 答案列和问题列为必选，相似问题列为可选，可根据需要调整。

表 21-4 FAQ 批量导入表格数据格式

| 答案列<br>(必选) | 问题列<br>(必选) | 相似问题<br>列(可选) | 相似问题<br>列(可选) | 相似问题<br>列(可选) | 相似问题<br>列(可选) | 相似问题<br>列(可选) |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 答案1         | 问题1         | 问题1的相似问题A1    | 问题1的相似问题B1    | 问题1的相似问题C1    | 问题1的相似问题D1    | 问题1的相似问题E1    |
| 答案2         | 问题2         | 问题2的相似问题A2    | 问题2的相似问题B2    | 问题2的相似问题C2    | 问题2的相似问题D2    | -             |
| 答案3         | 问题3         | 问题3的相似问题A3    | -             | -             | -             | -             |
| 答案4         | 问题4         | -             | -             | -             | -             | -             |

## 结构化数据格式

结构化数据支持UTF-8编码的JSON文档格式，需满足StructureData中的字段要求。字段类型如下：

表 21-5 结构化数据类型说明

| 参数       | 是否必选  | 描述  |
|----------|---|---|
| id       | 必选  | 每条数据的ID，为4-64字符。  |
| content  | <ul style="list-style-type: none"> <li>必选</li> <li>cmd为DELETE不填写</li> </ul> | 每条数据的内容，为1-1000字符。  |
| cmd      | 必选  | 每条数据的操作类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>ADD（为空时的默认值）：添加一条数据。</li> <li>UPDATE：更新某条数据。</li> <li>DELETE：删除某条数据。</li> </ul>                    |
| title    | 可选  | 数据标题，需小于640字符。  |
| category | 可选  | 数据分类，需小于640字符。  |
| url      | 可选  | 上传数据的url链接，需小于2000字符。<br>格式：" <code>((http https):/)(www.)?[a-zA-Z0-9@:%_\\+~#?&amp;//=]{2,256}\\.[a-z]{2,6}\\b([-a-zA-Z0-9@:%_\\+~#?&amp;//=]*)</code> " |
| docTime  | 可选  | 上传文档时间。<br>格式："YYYY/MM/DD HH:MM:SS"   |

| 参数   | 是否必选 | 描述                                     |
|------|------|--|
| tags | 可选   | 每条数据的标签。<br>格式: ["tag1","tag2","tag3"] |

结构化数据格式示例:

```
[
  {
    "cmd": "ADD",
    "id": "100001",
    "content": "content for the first data"
  },
  {
    "cmd": "ADD",
    "id": "100002",
    "title": "title for the second data",
    "content": "content for the second data",
    "url": "https://www.xxx.com/intl/zh-cn/",
    "docTime": "2015/01/01 12:10:30",
    "category": "category1",
    "tags": ["tag1", "tag2", "tag3"]
  },
  {
    "cmd": "UPDATE",
    "id": "100002",
    "content": "The content for the second data is updated",
    "category": "newCategory"
  },
  {
    "cmd": "DELETE",
    "id": "100001"
  }
]
```

## 21.4 使用体验平台

体验平台包含搜索和问答两个能力，主要包含以下内容：

- 搜索：基于用户手动输入提问的问题在知识库检索相关的内容。
- 问答：基于大模型对输入的问题作出更精确的回答而不是简单的关键字匹配。

### 前提条件

- 已创建知识库，文档上传完成，且知识库状态为开启。
- 已根据业务需求创建LakeSearch用户，且加入lakesearchgroup用户组，如lakeuser，用户创建及权限管理可参考[创建LakeSearch角色](#)。

### 使用体验平台步骤

- 步骤1** 以lakeuser登录LakeSearch WebUI，可参考[访问LakeSearch WebUI界面](#)。
- 步骤2** 创建知识库，上传文档，且将知识库状态设置为开启，可参考[使用知识库管理](#)。
- 步骤3** 单击“体验平台”，根据需求选择“搜索”或者“问答”。
- 步骤4** 单击“问答”右边的按钮，选择要进行搜索的知识库，单击“确定”。

**步骤5** 在输入框输入问题，单击搜索图标或者按回车键执行搜索。

**步骤6** 搜索完成后可在回答界面对答案进行反馈，包括认同答案、反馈意见，复制答案信息，查看答案来源等。

----结束

## 21.5 使用对话管理

对话管理包括对话历史记录和反馈管理两个功能。

- 对话历史：可以查看历史对话信息，包括对话ID、对话问题、提问用户名、开始时间等，单击对话ID或“操作”列的“查看”可查看答案答案和答案参考来源。
- 反馈管理：查看用户在体验平台提出的反馈意见，并管理反馈意见。

### 前提条件

- 已在体验平台对搜索或问答提出反馈意见，可参考[使用体验平台](#)。
- 已根据业务需求创建LakeSearch用户，如lakeuser，用户创建及权限管理可参考[创建LakeSearch角色](#)。

### 使用对话管理步骤

**步骤1** 以lakeuser登录LakeSearch WebUI，可参考[访问LakeSearch WebUI界面](#)。

**步骤2** 单击“对话管理”，根据需求选择“对话历史”或者“反馈管理”。

- 单击“对话历史”，查看历史对话信息。
- 单击“反馈管理”，查看用户对问答提出的反馈信息。单击对应反馈信息“操作”列的“编辑”可打开反馈详细信息：
  - 认同用户的反馈信息，单击“点赞”后单击“确定”。
  - 不认同用户的反馈信息，或问答答案不正确，单击“点踩”，并反馈“当前提问是否与前文有密切关系”、同时修订问题，输入修订原因并输入标准答案后单击“确定”。

----结束

## 21.6 LakeSearch 日志介绍

日志存储路径：

- SearchServer日志路径：/var/log/Bigdata/lakesearch/searchserver
- SearchFactory日志路径：/var/log/Bigdata/lakesearch/searchfactory

日志归档规则：

服务日志默认每50MB时触发滚动存储以及按日期每天触发滚动一次，默认保留20个日志文件，保存时长为30天，压缩格式为gzip。

表 21-6 LakeSearch 日志列表

| 日志类型            | 日志文件名                           | 描述                        |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|
| SearchServer日志  | cleanup.log                     | 安装卸载实例时的清理日志。             |
|                 | prestart.log                    | SearchServer的启动日志。        |
|                 | scc.log                         | 加解密框架的运行日志。               |
|                 | searchserver-*.log.gz           | SearchServer的运行日志归档压缩包。   |
|                 | searchserver-gc.log             | SearchServer的GC日志。        |
|                 | searchserver.log                | SearchServer的运行日志。        |
|                 | searchserver-process-check.log  | SearchServer的健康检查日志。      |
|                 | searchserver-shutdown.log       | SearchServer的停止日志。        |
|                 | searchserver-start.log          | SearchServer的启动日志。        |
|                 | tomcat_access.log               | 所有访问SearchServer的请求信息日志。  |
| SearchFactory日志 | cleanup.log                     | 安装卸载实例时的清理日志。             |
|                 | postinstall.log                 | 实例安装后预准备日志。               |
|                 | prestart.log                    | SearchFactory的启动日志。       |
|                 | searchfactory-*.log.gz          | SearchFactory运行日志归档压缩包。   |
|                 | searchfactory-gc.log            | SearchFactory的GC日志。       |
|                 | searchfactory.log               | SearchFactory的运行日志。       |
|                 | searchfactory-process-check.log | SearchFactory的健康检查日志。     |
|                 | searchfactory-shutdown.log      | SearchFactory停止日志。        |
|                 | searchfactory-start.log         | SearchFactory启动           |
|                 | tomcat_access.log               | 所有访问SearchFactory的请求信息日志。 |

## 日志级别

LakeSearch提供了如表21-7所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG、TRACE。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 21-7 日志级别

| 级别    | 描述                       |
|-------|--------------------------|
| OFF   | OFF表示关闭日志输出。             |
| ERROR | ERROR表示当前事件处理存在错误信息。     |
| WARN  | WARN表示当前事件处理存在异常信息。      |
| INFO  | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。  |
| DEBUG | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。     |
| TRACE | TRACE表示细粒度比DEBUG更低的信息事件。 |

如果需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > LakeSearch > 配置 > 全部配置”。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

----结束

## 日志格式

表 21-8 日志格式

| 日志类型 | 格式  | 示例  |
|------|---|---|
| 运行日志 | <yyyy-MM-dd<br>HH:mm:ss,SSS> <Log<br>Level> <产生该日志的<br>线程名字> <输出产生<br>日志的类名> <输出当<br>前主机名> <标记> <br><log中的message> <<br>换行> | [2024-01-24T18:57:45,116][WARN ][main]<br>[c.h.s.w.u.OmSwitch ][hostname][WSF-OM]<br>Can't find the om properties file. |

# 22 使用 Loader

## 22.1 Loader 常用参数

### 参数入口

参数入口，请参考[修改集群服务配置参数](#)。

### 参数说明

表 22-1 Loader 常用参数

| 配置参数                                     | 说明  | 默认值 | 范围      |
|--|---|-----|---------|
| mapreduce.client.submit.file.replication | MapReduce任务在运行时依赖的相关job文件在HDFS上的副本数。当集群中DataNode个数小于该参数值时，副本数等于DataNode的个数。当DataNode个数大于或等于该参数值，副本数为该参数值。 | 10  | 3 ~ 256 |
| loader.fault.tolerance.rate              | 容错率。<br>值大于0时使能容错机制。使能容错机制时建议将作业的Map数设置为大于等于3，推荐在作业数据量大的场景下使用。  | 0   | 0 ~ 1.0 |
| loader.input.field.separator             | 默认的输入字段分割符，需要配置输入与输出转换步骤才生效，转换步骤的内容可以为空；如果作业的转换步骤中没有配置分割符，则以此处的默认分割符为准。                                   | ,   | -       |

| 配置参数                          | 说明  | 默认值 | 范围 |
|-------------------------------|---|-----|----|
| loader.input.line.separator   | 默认的输出行分割符，需要配置输入与输出转换步骤才生效，转换步骤的内容可以为空；如果作业的转换步骤中没有配置分割符，则以此处的默认分割符为准。  | -   | -  |
| loader.output.field.separator | 默认的输出字段分割符，需要配置输入与输出转换步骤才生效，转换步骤的内容可以为空；如果作业的转换步骤中没有配置分割符，则以此处的默认分割符为准。 | ,   | -  |
| loader.output.line.separator  | Loader输出数据的行分隔符。  | -   | -  |

#### 📖 说明

- 由于容错率的统计需要时间，为保证使用效果，建议在作业运行时间在2分钟以上时使用“loader.fault.tolerance.rate”参数。
- 此处参数设置的为Loader全局的默认分割符，如果作业的转换步骤中配置了分割符，则以转换步骤为准，转换步骤中没有配置分割符则以此处的默认分割符为准。

## 22.2 创建 Loader 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在FusionInsight Manager创建并设置Loader的角色。Loader角色可设置Loader管理员权限、作业连接、作业分组以及Loader作业的操作和调度权限。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 已登录FusionInsight Manager。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 设置角色“权限”请参见[表22-2](#)。

#### 📖 说明

设置角色的权限时，不能同时选择跨资源权限，如果需要设置多个资源的相关权限，请依次逐一设置。

Loader权限:

- “管理员”：Loader管理员权限。
- “作业连接器”：Loader的连接权限。
- “作业分组”：Loader的作业分组操作权限。用户可以在指定作业分组下设置具体作业的操作权限，包括作业的编辑“编辑”与执行“执行”权限。
- “作业调度”：Loader的作业调度权限。

表 22-2 设置 Loader 角色

| 任务场景  | 角色授权操作  |
|---|---|
| 设置Loader管理员权限   | 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Loader”，勾选“管理员”。   |
| 设置Loader的连接权限<br>(包括Job Connection的编辑、删除和引用权限)  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Loader &gt; 作业连接器”。</li><li>2. 在指定作业连接的“权限”列，勾选“编辑”。</li></ol>                   |
| 设置Loader作业分组的编辑权限<br>(包括修改作业分组的名称、删除指定分组、在指定分组下创建作业的权限、从外部将作业批量导入到指定分组的权限、将其他分组的作业迁移到指定分组的权限) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“权限”的表格中选择“Loader &gt; 作业分组”。</li><li>2. 在指定作业分组的“权限”列，勾选“分组编辑”。</li></ol>                                    |
| 设置Loader作业分组下所有作业的编辑权限<br>(包括对分组下现有或后续新增所有作业的编辑权限)  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Loader &gt; 作业分组”。</li><li>2. 在指定作业分组的“权限”列，勾选“作业编辑”。</li></ol>                  |
| 设置Loader作业分组下所有作业的执行权限<br>(包括对分组下现有或后续新增所有作业的执行权限)  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Loader &gt; 作业分组”。</li><li>2. 在指定作业分组的“权限”列，勾选“作业执行”。</li></ol>                  |
| 设置Loader作业的编辑权限<br>(包括作业的编辑、删除、复制和导出权限)   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Loader &gt; 作业分组”。</li><li>2. 选择某个作业分组。</li><li>3. 在指定作业的“权限”列，勾选“编辑”。</li></ol> |

| 任务场景  | 角色授权操作  |
|---|---|
| 设置Loader作业的执行权限<br>(包括作业的启动、停止和查看历史记录权限)        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Loader &gt; 作业分组”。</li><li>2. 选择某个作业分组。</li><li>3. 在指定作业的“权限”列，勾选“执行”。</li></ol> |
| 设置Loader作业调度的操作权限<br>(包括Scheduler的编辑、删除、是否生效权限) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Loader &gt; 作业调度”。</li><li>2. 在指定作业调度行的“权限”列，勾选“编辑”。</li></ol>                   |

### 📖 说明

1. 除了“管理员”权限，以上权限只针对存量的资源信息进行权限配置。
2. 未设置以上角色的用户也可以创建任务、分组、连接器，但是无法对存量的资源进行操作。

**步骤4** 单击“确定”完成，返回“角色”。

----结束

## 22.3 管理 Loader 连接

### 操作场景

Loader页面支持创建、查看、编辑和删除连接。

### 创建连接

**步骤1** 选择“Loader”，在“Loader WebUI”右侧，单击链接，打开Loader的WebUI。

**步骤2** 在Loader页面，单击“新建作业”。

**步骤3** 在“连接”后单击“添加”，配置连接参数。

参数介绍具体可参见[Loader连接配置说明](#)。

**步骤4** 单击“确定”。

如果连接配置，例如IP地址、端口、访问用户等信息不正确，将导致验证连接失败无法保存。

### 📖 说明

用户可以直接单击“测试”立即检测连接是否可用。

----结束

## 查看连接

- 步骤1 在Loader页面，单击“新建作业”。
  - 步骤2 单击“连接”后的下拉列表框，可以查看已创建的连接。
- 结束

## 编辑连接

- 步骤1 在Loader页面，单击“新建作业”。
- 步骤2 单击“连接”后的下拉列表框，选择待编辑的连接名称。
- 步骤3 在“连接”后单击“编辑”，进入编辑页面。
- 步骤4 根据业务需要，修改连接配置参数。
- 步骤5 单击“测试”。
  - 如果显示测试成功，则执行步骤6。
  - 如果显示测试失败，则需要重复步骤4。
- 步骤6 单击“保存”。

如果某个Loader作业已集成一个Loader连接，那么编辑连接参数后可能导致Loader作业运行效果也产生变化。

----结束

## 删除连接

- 步骤1 在Loader页面，单击“新建作业”。
- 步骤2 单击“连接”后的下拉列表框，选择待删除的连接名称。
- 步骤3 单击“删除”。
- 步骤4 在弹出的对话框窗口，单击“确定”。

如果某个Loader作业已集成一个Loader连接，那么该连接不可以被删除。

----结束

## Loader 连接配置说明

Loader支持以下多种连接：

- generic-jdbc-connector：参数配置请参见表22-3。
- ftp-connector：参数配置请参见表22-4。
- sftp-connector：参数配置请参见表22-5。
- hdfs-connector：参数配置请参见表22-6。
- oracle-connector：参数配置请参见表22-7。
- mysql-fastpath-connector：参数配置请参见表22-9。
- oracle-partition-connector：参数配置请参见表22-8。

- clickhouse-connector:参数配置请参见表22-10。

表 22-3 generic-jdbc-connector 配置

| 参数        | 说明  |
|-----------|---|
| 名称        | 给定一个Loader连接的名称。  |
| 连接器       | 选择“generic-jdbc-connector”。   |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• oracle: oracle.jdbc.driver.OracleDriver</li><li>• SQLServer: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</li><li>• mysql: com.mysql.jdbc.Driver</li><li>• postgresql: org.postgresql.Driver</li></ul>   |
| JDBC连接字符串 | 表示数据库的访问地址，可以是IP地址或者域名。<br>输入数据库连接字符串（以下以IP为访问数据库IP，以“10.10.10.10”为例，样例数据库为“test”为例）： <ul style="list-style-type: none"><li>• oracle: jdbc:oracle:thin:@10.10.10.10:1521:test</li><li>• SQLServer: jdbc:sqlserver://10.10.10.10:1433;DatabaseName=test（1433为样例端口）</li><li>• mysql: jdbc:mysql://10.10.10.10/test?&amp;useUnicode=true&amp;characterEncoding=GBK</li><li>• postgresql: jdbc:postgresql://10.10.10.10:5432/test</li><li>• MOTService: jdbc:opengauss://10.10.10.10:20105/test（20105为样例端口）</li></ul> |
| 用户名       | 表示连接数据库使用的用户名称。   |
| 密码        | 表示此用户对应的密码。需要与实际密码保持一致。   |

表 22-4 ftp-connector 配置

| 参数    | 说明                     |
|-------|------------------------|
| 名称    | 指定一个Loader连接的名称。       |
| 连接器   | 选择“ftp-connector”。     |
| FTP模式 | 选择“ACTIVE”或者“PASSIVE”。 |

| 参数      | 说明  |
|---------|---|
| FTP协议   | 选择： <ul style="list-style-type: none"><li>• FTP</li><li>• SSL_EXPLICIT</li><li>• SSL_IMPLICIT</li><li>• TLS_EXPLICIT</li><li>• TLS_IMPLICIT</li></ul> |
| 文件名编码类型 | 文件名或者文件路径名的编码类型。  |

表 22-5 sftp-connector 配置

| 参数  | 说明                  |
|-----|---------------------|
| 名称  | 指定一个Loader连接的名称。    |
| 连接器 | 选择“sftp-connector”。 |

表 22-6 hdfs-connector 配置

| 参数  | 说明                  |
|-----|---------------------|
| 名称  | 指定一个Loader连接的名称。    |
| 连接器 | 选择“hdfs-connector”。 |

表 22-7 oracle-connector 配置

| 参数        | 说明                      |
|-----------|-------------------------|
| 名称        | 指定一个Loader连接的名称。        |
| 连接器       | 选择“oracle-connector”。   |
| JDBC连接字符串 | 输入用于连接数据库的连接串。          |
| 用户名       | 表示连接数据库使用的用户名称。         |
| 密码        | 表示此用户对应的密码。需要与实际密码保持一致。 |

表 22-8 oracle-partition-connector 配置

| 参数 | 说明               |
|----|------------------|
| 名称 | 指定一个Loader连接的名称。 |

| 参数        | 说明                                   |
|-----------|--------------------------------------|
| 连接器       | 选择“oracle-partition-connector”。      |
| JDBC驱动程序类 | 输入“oracle.jdbc.driver.OracleDriver”。 |
| JDBC连接字符串 | 输入用于连接数据库的连接串。                       |
| 用户名       | 表示连接数据库使用的用户名称。                      |
| 密码        | 表示此用户对应的密码。需要与实际密码保持一致。              |

表 22-9 mysql-fastpath-connector 配置

| 参数        | 说明  |
|-----------|---|
| 名称        | 指定一个Loader连接的名称。  |
| 连接器       | <p>选择“mysql-fastpath-connector”。</p> <p><b>须知</b></p> <p>使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html">http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html</a>，安装MySQL client applications and tools。</p> <p>例如：在RHEL-x86系统上需要安装如下RPM包（请根据实际情况选择版本）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>mysql-community-client-5.7.23-1.el7.x86_64.rpm</li><li>mysql-community-common-5.7.23-1.el7.x86_64.rpm</li><li>mysql-community-devel-5.7.23-1.el7.x86_64.rpm</li><li>mysql-community-embedded-5.7.23-1.el7.x86_64.rpm</li><li>mysql-community-libs-5.7.23-1.el7.x86_64.rpm</li><li>mysql-community-libs-compat-5.7.23-1.el7.x86_64.rpm</li></ul> |
| JDBC连接字符串 | 输入用于连接数据库的连接串。  |
| 用户名       | 表示连接数据库使用的用户名称。   |
| 密码        | 表示此用户对应的密码。需要与实际密码保持一致。   |

表 22-10 clickhouse-connector 配置

| 参数  | 说明                        |
|-----|---------------------------|
| 名称  | 给定一个Loader连接的名称。          |
| 连接器 | 选择“clickhouse-connector”。 |

| 参数              | 说明   |
|-----------------|--|
| ClickHouse连接字符串 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 集群已启用Kerberos认证，格式为“jdbc:clickhouse://访问数据库IP:数据库端口号/数据库名称?ssl=true&amp;sslmode=none”</li><li>• 集群未启用Kerberos认证，格式为“jdbc:clickhouse://访问数据库IP:数据库端口号/数据库名称”</li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 访问数据库IP：ClickHouse的实例IP地址可登录集群 FusionInsight Manager，然后选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 实例”，获取ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。</li><li>• 数据库端口：<ul style="list-style-type: none"><li>• 已启用Kerberos认证集群具体的端口值可通过登录集群 FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群，获取“HTTP Balancer端口号”中“加密端口”参数值。</li><li>• 未启用Kerberos认证集群具体的端口值可通过登录集群 FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群，获取“HTTP Balancer端口号”中“非加密端口”参数值。</li></ul></li></ul> |
| 用户名             | 表示连接数据库使用的用户名称。  |
| 密码              | 表示此用户对应的密码。需要与实际密码保持一致。  |

## 22.4 准备 MySQL 数据库连接的驱动

### 操作场景

Loader作为批量数据导出的组件，可以通过关系型数据库导入、导出数据。

### 前提条件

已准备业务数据。

### 操作步骤

修改关系型数据库对应的驱动jar包文件权限。

**步骤1** 登录Loader服务的主备管理节点，获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_8.3.1/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。

#### 说明

此处版本号8.1.0.1为示例，具体以实际环境的版本号为准。

**步骤2** 使用root用户在Loader服务主备节点分别执行以下命令修改权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_8.3.1/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```

**步骤3** 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”输入管理员密码重启Loader服务。

----结束

## 22.5 数据导入

### 22.5.1 概述

#### 简介

Loader是实现MRS与外部数据源如关系型数据库、SFTP服务器、FTP服务器之间交换数据和文件的ETL工具，支持将数据或文件从关系型数据库或文件系统导入到MRS系统中。

Loader支持如下数据导入方式：

- 从关系型数据库导入数据到HDFS/OBS
- 从关系型数据库导入数据到HBase
- 从关系型数据库导入数据到Phoenix表
- 从关系型数据库导入数据到Hive表
- 从SFTP服务器导入数据到HDFS/OBS
- 从SFTP服务器导入数据到HBase
- 从SFTP服务器导入数据到Phoenix表
- 从SFTP服务器导入数据到Hive表
- 从FTP服务器导入数据到HDFS/OBS
- 从FTP服务器导入数据到HBase
- 从FTP服务器导入数据到Phoenix表
- 从FTP服务器导入数据到Hive表
- 从同一集群内HDFS/OBS导入数据到HBase

MRS与外部数据源交换数据和文件时需要连接数据源。系统提供以下连接器，用于配置不同类型数据源的连接参数：

- generic-jdbc-connector：关系型数据库连接器。
- ftp-connector：FTP数据源连接器。
- hdfs-connector：HDFS数据源连接器。
- oracle-connector：Oracle数据库专用连接器，使用row\_id作为分区列，相对generic-jdbc-connector来说，Map任务分区更均匀，并且不依赖分区列是否有创建索引。

- `mysql-fastpath-connector`: MySQL数据库专用连接器, 使用MySQL的`mysqldump`和`mysqlimport`工具进行数据的导入导出, 相对`generic-jdbc-connector`来说, 导入导出速度更快。
- `sftp-connector`: SFTP数据源连接器。
- `oracle-partition-connector`: 支持Oracle分区特性的连接器, 专门对Oracle分区表的导入导出进行优化。


#### 📖 说明

- 使用FTP数据源连接器时不加密数据, 可能存在安全风险, 建议使用SFTP数据源连接器。
- 建议将SFTP服务器、FTP服务器和数据库服务器与Loader部署在独立的子网中, 以保障数据安全地导入。
- 与关系数据库连接时, 可以选择通用数据库连接器 (`generic-jdbc-connector`) 或者专用数据库连接器 (`oracle-connector`、`oracle-partition-connector`、`mysql-fastpath-connector`), 专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化, 相对通用数据库连接器来说, 导出、导入速度更快。
- 使用`mysql-fastpath-connector`时, 要求在NodeManager节点上有MySQL的`mysqldump`和`mysqlimport`命令, 并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容, 如果没有这两个命令或版本不兼容, 请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>, 安装MySQL client applications and tools。
- 使用`oracle-connector`时, 要求给连接用户赋予如下系统表或者视图的select权限:  
`dba_tab_partitions`、`dba_constraints`、`dba_tables`、`dba_segments`、`v$instance`、`dba_objects`、`v$instance`、`SYS_CONTEXT`函数、`dba_extents`、`dba_tab_subpartitions`。
- 使用`oracle-partition-connector`时, 要求给连接用户赋予如下系统表的select权限:  
`dba_objects`、`dba_extents`。

## 导入流程

用户通过Loader界面进行数据导入作业, 导入流程如[图22-1](#)所示。

图 22-1 导入流程示意



用户也可以通过shell脚本来更新与运行Loader作业，该方式需要对已安装的Loader客户端进行配置。

## 22.5.2 使用 Loader 导入数据

### 操作场景

该任务指导用户完成将数据从外部的数据源导入到MRS的工作。

一般情况下，用户可以手工在Loader界面管理数据导入导出作业。当用户需要通过shell脚本来更新与运行Loader作业时，必须对已安装的Loader客户端进行配置。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录、HBase表和数据。
- 获取外部数据源（SFTP服务器或关系型数据库）使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从SFTP、FTP和HDFS/OBS导入数据时，确保外部数据源的输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符/"/":;,中的任意字符。
- 如果设置的任务需要使用指定Yarn队列功能，该用户需要已授权有相关Yarn队列的权限。

- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

**步骤1** 是否第一次从MRS导入数据到关系型数据库？

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 修改关系型数据库对应的驱动jar包文件权限。

1. 登录Loader服务的主备管理节点，获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。
2. 使用root用户在Loader服务主备节点分别执行以下命令修改权限：  
**cd \${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib**  
**chown omm:wheel jar包文件名**  
**chmod 600 jar包文件名**
3. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”输入管理员密码重启Loader服务。

**步骤3** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-2 Loader WebUI 界面



**步骤4** 创建Loader数据导入作业，单击“新建作业”，在“1.基本信息”选择所需要的作业类型，然后单击“下一步”。

1. “名称”输入作业的名称，“类型”选择“导入”。
2. “连接”选择一个连接。默认没有已创建的连接，单击“添加”创建一个新的连接，完成后单击“测试”，测试是否可用，待提示成功后单击“确定”。

MRS与外部数据源交换数据和文件时需要连接数据源，“连接”表示连接数据源时的连接参数集合。

表 22-11 连接配置参数一览表

| 连接器类型                  | 参数名       | 说明   |
|------------------------|-----------|--|
| generic-jdbc-connector | JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。  |
|                        | JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串。   |
|                        | 用户名       | 连接数据库使用的用户名。   |
|                        | 密码        | 连接数据库使用的密码。  |
|                        | JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名。<br>- 值：连接属性值。  |
| ftp-connector          | FTP服务器的IP | FTP服务器的IP地址。   |
|                        | FTP服务器端口  | FTP服务器的端口号。  |
|                        | FTP用户名    | 访问FTP服务器的用户名。  |
|                        | FTP密码     | 访问FTP服务器的密码。   |
|                        | FTP模式     | 设置FTP访问模式，“ACTIVE”表示主动模式，“PASSIVE”表示被动模式。不指定参数值，默认为被动模式。   |
|                        | FTP协议     | 设置FTP传输协议：<br>- “FTP”：FTP协议。<br>- “SSL_EXPLICIT”：显式SSL协议。<br>- “SSL_IMPLICIT”：隐式SSL协议。<br>- “TLS_EXPLICIT”：显式TLS协议。<br>- “TLS_IMPLICIT”：隐式TLS协议。<br>不指定参数值，默认为FTP协议。 |
|                        | 文件名编码类型   | 填写FTP服务器支持的文件名、文件路径编码格式，不填写时使用系统默认格式“UTF-8”。   |
| hdfs-connector         | -         | -  |
| oracle-connector       | JDBC连接字符串 | 用户连接数据库的连接字符串。   |
|                        | 用户名       | 连接数据库使用的用户名。   |
|                        | 密码        | 连接数据库使用的密码。  |
|                        | 连接属性      | 连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名。<br>- 值：连接属性值。  |

| 连接器类型                      | 参数名        | 说明  |
|----------------------------|------------|---|
| mysql-fastpath-connector   | JDBC连接字符串  | JDBC连接字符串。                                    |
|                            | 用户名        | 连接数据库使用的用户名。                                  |
|                            | 密码         | 连接数据库使用的密码。                                   |
|                            | 连接属性       | 连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名。<br>- 值：连接属性值。 |
| sftp-connector             | Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。                                 |
|                            | Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。                                  |
|                            | Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。                                |
|                            | Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。                                 |
|                            | Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。                                    |
| oracle-partition-connector | JDBC驱动程序类  | JDBC驱动类名。                                     |
|                            | JDBC连接字符串  | JDBC连接字符串。                                    |
|                            | 用户名        | 连接数据库使用的用户名。                                  |
|                            | 密码         | 连接数据库使用的密码。                                   |
|                            | 连接属性       | 连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名。<br>- 值：连接属性值。 |

- “组”设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，单击“确定”保存。
- “队列”设置Loader的任务在指定的Yarn队列中执行。默认值“root.default”表示任务在“default”队列中执行。
- “优先级”设置Loader的任务在指定的Yarn队列中的优先级。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。默认值为“NORMAL”。

**步骤5** 在“2.输入设置”，设置数据来源，然后单击“下一步”。

#### 📖 说明

- 创建或者编辑Loader作业时，在配置SFTP路径、HDFS/OBS路径、SQL的Where条件等参数时，可以使用宏定义，具体请参考[配置项中使用宏定义](#)章节。
- Loader支持常见的字段数据类型，如Char、VarChar、Boolean、Binary、SmallInt、Int、BigInt、Decimal、Float、Double、Date、Time、TimeStamp、String等，具体支持类型根据数据来源的不同可能会有所变化，具体支持的类型可以参考Loader界面中相应输入算子（如表输入等）的字段数据类型下拉框中的内容。一些数据库的特有字段可能不被支持，例如Loader不支持oracle中的CLOB和XMLType、BLOB字段。

表 22-12 输入配置参数一览表

| 源文件类型                        | 参数名    | 解释说明   |
|------------------------------|--------|--|
| sftp-connector或ftp-connector | 输入路径   | SFTP服务器中源文件的输入路径，如果连接器配置多个地址此处可对应使用分号分隔多个输入路径，数量需要与连接器中服务器的数量一致。   |
|                              | 文件分割方式 | 选择按文件或大小分割源文件，作为数据导入的MapReduce任务中各个map的输入文件。选择“FILE”表示每个map处理1个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，数据保存至输出目录时将保留输入路径的目录结构；选择“SIZE”表示每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。 |
|                              | 过滤器类型  | 选择文件过滤的条件。“WILCARD”表示使用通配符过滤，“REGEX”表示使用正则表达式匹配。与“路径过滤器”和“文件过滤器”配合使用。不选择值时默认为通配符过滤。  |
|                              | 路径过滤器  | 与“过滤器类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。输入路径“输入路径”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用逗号隔开，配置为空时表示不过滤目录。   |
|                              | 文件过滤器  | 与“过滤器类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用逗号隔开。不能配置为空。   |
|                              | 编码类型   | 源文件的编码格式，如UTF-8。导入文本文件时才能配置。   |
|                              | 后缀名    | 源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，表示不加后缀。   |
|                              | 压缩     | 使用SFTP协议导数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。“true”为开启压缩，“false”为关闭压缩。   |
| hdfs-connector               | 输入路径   | HDFS中源文件的输入路径。   |
|                              | 路径过滤器  | 配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。输入路径“输入路径”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用逗号隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。   |
|                              | 文件过滤器  | 配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用逗号隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。   |

| 源文件类型                  | 参数名              | 解释说明   |
|------------------------|------------------|--|
|                        | 编码类型             | 源文件的编码格式，如UTF-8。导入文本文件时才能配置。   |
|                        | 后缀名              | 源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，表示不加后缀。   |
| generic-jdbc-connector | 架构名称             | “表方式”模式下存在，数据库模式名。   |
|                        | 表名               | “表方式”模式下存在，数据库表名。  |
|                        | SQL语句            | “SQL方式”模式下存在，配置要查询的SQL语句，使Loader可通过SQL语句查询结果并作为导入的数据。SQL语句需要有查询条件“WHERE \$ {CONDITIONS}”，否则无法正常工作。例如，“select * from TABLE WHERE A>B and \$ {CONDITIONS}”。如果同时配置“表列名”，SQL语句中查询的列将被“表列名”配置的列代替。不能和“架构名称”、“表名”同时配置。   |
|                        | 表列名              | 配置要导入的列，使Loader将列的内容全部导入。配置多个字段时使用逗号分隔。  |
|                        | 分区列名             | 指定数据库表的一列，根据该列来划分要导入的数据，在map任务中用于分区。建议配置主键字段。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>分区列必选有索引，如果没有索引，请不要指定分区列，指定没有索引的分区列会导致数据库服务器磁盘I/O繁忙，影响其他业务访问数据库，并且导入时间长。</li> <li>在有索引的多个字段中，选择字段值最离散的字段作为分区列，不离散的分区列会导致多个导入MR任务负载不均衡。</li> <li>分区列的排序规则必须支持大小写敏感，否则在数据导入过程中，可能会出现数据丢失。</li> <li>不建议分区列选择类型为float或double的字段，因为精度问题，可能导致分区列字段的最小值、最大值所在记录无法导入。</li> </ul> |
|                        | 分区列空值            | 配置对数据库列中为null值记录的处理方式。值为“true”时，分区列的值为null的数据会被处理；值为“false”时，分区列的值为null的数据不会被处理。   |
|                        | 是否指定分区列          | 是否指定分区列。   |
|                        | oracle-connector | 表名   |
|                        | 列名               | 列名。  |
|                        | 查询条件             | SQL语句中的查询条件。   |
|                        | 切分方式             | 指定数据的切分方式，有“ROWID”和“PARTITION”两种。  |

| 源文件类型                      | 参数名     | 解释说明  |
|----------------------------|---------|---|
|                            | 表分区名    | 表分区名，使用逗号分隔不同的分区。   |
|                            | 数据块分配方式 | 指定数据切分后，如何分配。   |
|                            | 读取大小    | 指定每次读取多大的数据量。   |
| mysql-fastpath-connector   | 架构名称    | 数据库模式名。   |
|                            | 表名      | 数据库表名。  |
|                            | 查询条件    | 指定表的查询条件。   |
|                            | 分区列名    | 指定数据库表的一列，根据该列来划分要导入的数据，在map任务中用于分区。建议配置主键字段。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>分区列必选有索引，如果没有索引，请不要指定分区列，指定没有索引的分区列会导致数据库服务器磁盘I/O繁忙，影响其他业务访问数据库，并且导入时间长。</li> <li>在有索引的多个字段中，选择字段值最离散的字段作为分区列，不离散的分区列会导致多个导入MR任务负载不均衡。</li> <li>不建议分区列选择类型为float或double的字段，因为精度问题，可能导致分区列字段的最小值、最大值所在记录无法导入。</li> </ul> |
|                            | 分区列空值   | 配置对数据库列中为null值记录的处理方式。值为“true”时，分区列的值为null的数据会被处理；值为“false”时，分区列的值为null的数据不会被处理。  |
|                            | 是否指定分区列 | 是否指定分区列。  |
| oracle-partition-connector | 架构名称    | 数据库模式名。   |
|                            | 表名      | 分区表名。   |
|                            | 查询条件    | SQL语句中的查询条件。  |
|                            | 表列名     | 配置要导入的列，使Loader将列的内容全部导入。配置多个字段时使用逗号分隔。   |

### 步骤6 在“3.转换”设置数据传输过程中的转换操作。

确认Loader创建的数据操作作业中，源数据的值是否满足直接使用需求而不进行转换，例如大小写转换、截取、拼接和分隔。

- 满足需求，请单击“下一步”。
  - 不满足需求，请执行[步骤6.1](#) ~ [步骤6.4](#)。
1. 默认没有已创建的转换步骤，可拖动左侧样例到编辑框，添加一个新的转换步骤。
  2. 完整的转换流程包含以下类型，每个类型请根据业务需要进行选择。

- a. 输入类型，第一个转换步骤，仅添加一种，任务涉及HBase或关系型数据库必须添加。
- b. 转换类型，中间转换步骤，可添加一种以上或不添加。
- c. 输出类型，最后一个转换步骤，仅添加一种，任务涉及HBase或关系型数据库必须添加。

表 22-13 样例一览表

| 类型   | 描述  |
|------|---|
| 输入类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ CSV文件输入：CSV文件输入步骤，配置分隔符以转换生成多个字段。</li><li>▪ 固定宽度文件输入：文本文件输入步骤，配置截取字符或字节的长度以转换生成多个字段。</li><li>▪ 表输入：关系型数据输入步骤，配置数据库的指定列为输入的字段。</li><li>▪ HBase输入：HBase表输入步骤，配置HBase表的列定义到指定字段。</li><li>▪ HTML输入：HTML网页数据输入步骤，配置获取HTML网页文件目标数据到指定字段。</li><li>▪ Hive输入：Hive表输入步骤，配置Hive表的列定义到指定字段。</li><li>▪ Spark输入：SparkSQL表输入步骤，配置SparkSQL表的列定义到指定字段。仅支持SparkSQL存取Hive数据。</li></ul> |

| 类型   | 描述  |
|------|---|
| 转换类型 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 长整型时间转换：长整型日期转换步骤，配置长整型数值与日期的转换。</li> <li>▪ 空值转换：空值转换步骤，配置指定值替换空值。</li> <li>▪ 随机值转换：随机数据生成步骤，配置新增值为随机数据的字段。</li> <li>▪ 增加常量字段：增加常量步骤，配置直接生成常量字段。</li> <li>▪ 拼接转换：拼接字段步骤，配置已生成的字段通过连接符连接，转换出新的字段。</li> <li>▪ 分隔转换：分隔字段步骤，配置已生成的字段通过分隔符分隔，转换出新的字段。</li> <li>▪ 取模转换：取模运算步骤，配置已生成的字段通过取模，转换出新的字段。</li> <li>▪ 剪切字符串：字符串截取步骤，配置已生成的字段通过指定位置截取，转换出新的字段。</li> <li>▪ EL操作转换：计算器，可以对字段值进行运算，目前支持的算子有：md5sum、sha1sum、sha256sum和sha512sum等。</li> <li>▪ 字符串大小写转换：字符串转换步骤，配置已生成的字段通过大小写变换，转换出新的字段。</li> <li>▪ 字符串逆序转换：字符串逆序步骤，配置已生成的字段通过逆序，转换出新的字段。</li> <li>▪ 字符串空格清除转换：字符串空格清除步骤，配置已生成的字段通过清除空格，转换出新的字段。</li> <li>▪ 过滤行转换：过滤行步骤，配置逻辑条件过滤掉含触发条件的行。</li> <li>▪ 更新域：更新域步骤，配置当满足某些条件时，更新指定字段的值。</li> </ul> |

| 类型   | 描述  |
|------|---|
| 输出类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>文件输出：文本文件输出步骤，配置已生成的字段通过分隔符连接并输出到文件。</li><li>表输出：关系型数据库输出步骤，配置输出的字段对应到数据库的指定列。</li><li>HBase输出：HBase表输出步骤，配置已生成的字段输出到HBase表的列。</li><li>Hive输出：Hive表输出步骤，配置已生成的字段输出到Hive表的列。</li><li>Spark输出：SparkSQL表输出步骤，配置已生成的字段输出到SparkSQL表的列。仅支持SparkSQL存取Hive数据。</li></ul> |

编辑栏包括以下几种任务：

- 重命名：重命名样例。
- 编辑：编辑步骤转换，参考[步骤6.3](#)。
- 删除：删除样例。

#### 说明

也可使用快捷键“Del”删除。

- 单击“编辑”，编辑步骤转换信息，配置字段与数据。  
步骤转换信息中的具体参数设置请参考[算子帮助](#)。

#### 说明

- 使用sftp-connector或ftp-connector导入数据时，在数据转换步骤中，需要将原数据中时间类型数值对应的字段，设置为字符串类型，才能精确到毫秒并完成导入。数据中包含比毫秒更精确的部分不会被导入。
- 使用generic-jdbc-connector导入数据时，在数据转换步骤中，建议“CHAR”或“VARCHAR”类型字段设置数据长度为“-1”，使全部数据正常导入，避免实际数据字符太长时被部分截取，出现缺失。
- 使用generic-jdbc-connector导入数据时，在数据转换步骤中，需要将原数据中时间类型数值对应的字段，设置为时间类型，才能精确到秒并完成导入。数据中包含比秒更精确的部分不会被导入。
- 导入到Hive分区表内表时，Hive默认不会扫描新导入的数据，需要执行如下HQL修复表才可以查询到新导入数据：

```
MSCK REPAIR TABLE table_name;
```

转换步骤配置不正确时，传输的数据将无法转换并成为脏数据，脏数据标记规则如下：

- 任意输入类型步骤中，原数据包含字段的个数小于配置字段的个数，或者原数据字段值与配置字段的类型不匹配时，全部数据成为脏数据。
- “CSV文件输入”步骤中，“验证输入字段”检验输入字段与值的类型匹配情况，检查不匹配时跳过该行，当前行成为脏数据。

- “固定宽度文件输入”步骤中，“固定长度”指定字段分割长度，长度大于原字段值的长度则数据分割失败，当前行成为脏数据。
- “HBase输入”步骤中，“HBase表名”指定HBase表名不正确，或者“主键”没有配置主键列，全部数据成为脏数据。
- 任意转换类型步骤中，转换失败的行成为脏数据。例如“分隔转换”步骤中，生成的字段个数小于配置字段的个数，或者原数据不能转换为String类型，当前行成为脏数据。
- “过滤行转换”步骤中，被筛选条件过滤的行成为脏数据。
- “取模转换”步骤中，原字段值为“NULL”，当前行成为脏数据。
- 对于导入数据到Hive/SparkSQL表的作业，必须配置Hive的转换步骤。

4. 单击“下一步”。

**步骤7** 在“4.输出设置”，设置数据保存目标位置，然后单击“保存”保存作业或“保存并运行”，保存作业并运行作业。

表 22-14 输出配置参数一览表

| 存储类型 | 参数名  | 解释说明   |
|------|------|--|
| HDFS | 文件类型 | 在下拉菜单中选择文件导入类型 <ul style="list-style-type: none"><li>• “TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件。</li><li>• “SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存为sequence file文件格式。</li><li>• “BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件，不对文件做任何处理。</li></ul> <b>说明</b><br>文件类型选择“TEXT_FILE”或“SEQUENCE_FILE”导入时，Loader会自动根据文件的后缀选择对应的解压方法，对文件进行解压。 |
|      | 压缩格式 | 在下拉菜单中选择数据导入HDFS后保存文件的压缩格式，未配置或选择NONE表示不压缩数据。  |
|      | 输出目录 | 数据导入到HDFS里存储的保存目录。   |

| 存储类型           | 参数名      | 解释说明   |
|----------------|----------|--|
|                | 文件操作方式   | <p>数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“OVERRIDE”：直接覆盖旧文件。</li> <li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li> <li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li> <li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li> <li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li> </ul> |
|                | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于“3000”。  |
|                | Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于“100”，建议配置值为“1000”。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。   |
| HBASE_BULKLOAD | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。  |
|                | 导入前清理数据  | 导入前清空原表的数据。“true”为执行清空，“false”为不执行。不配置此参数则默认不执行清空。   |
|                | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。  |
|                | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。   |

| 存储类型          | 参数名      | 解释说明   |
|---------------|----------|--|
| HBASE_PUTLIST | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。  |
|               | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。  |
|               | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。   |
| HIVE          | 输出目录     | 数据导入到Hive里存储的保存目录。   |
|               | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于“3000”。  |
|               | Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于“100”，建议配置值为“1000”。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。 |
| SPARK         | 输出目录     | 仅支持SparkSQL存取Hive数据，制定数据导入到Hive里存储的保存目录。   |
|               | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于“3000”。  |
|               | Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于“100”，建议配置值为“1000”。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。 |

**步骤8** 已创建的作业可以在“Loader WebUI”界面上进行浏览，可进行启动、停止、复制、删除、编辑和查看历史信息操作。

图 22-3 查看 Loader 作业



----结束

## 22.5.3 典型场景：从 SFTP 服务器导入数据到 HDFS/OBS

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从SFTP服务器导入到HDFS/OBS。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录和数据。
- 获取SFTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备SFTP服务器上源文件的读取权限。若源文件在导入后文件名要增加后缀，则该用户还需具备源文件的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从SFTP服务器导入数据时，确保SFTP服务器输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符“\”、“;”中的任意字符。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

### 操作步骤

#### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-4 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-5 “基本信息” 界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“sftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个SFTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行SFTP服务器的配置信息。

表 22-15 连接参数

| 参数名        | 说明             | 示例            |
|------------|----------------|---------------|
| 名称         | SFTP服务器连接的名称。  | sftpName      |
| Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。  | 10.16.0.1     |
| Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。   | 22            |
| Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。 | root          |
| Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。  | xxxx          |
| Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。     | OdDt/yn...etM |

 说明

配置多个SFTP服务器时，多个SFTP服务器指定目录的数据导入到HDFS/OBS的同一个目录下。

## 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-16 输入设置参数

| 参数名    | 说明  | 示例                     |
|--------|---|------------------------|
| 输入路径   | SFTP服务器中源文件的输入路径，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个输入路径，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。   | /opt/<br>tempfile;/opt |
| 文件分割方式 | 选择按文件或大小分割源文件，作为数据导入的MapReduce任务中各个map的输入文件。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个map处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li><li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li></ul> | FILE                   |
| 过滤类型   | 选择文件过滤的条件，与“路径过滤器”、“文件过滤器”配合使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择“WILDCARD”，表示使用通配符过滤。</li><li>选择“REGEX”，表示使用正则表达式匹配。</li><li>不选择，则默认为通配符过滤。</li></ul>   | WILDCARD               |
| 路径过滤器  | 与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入路径”不参与过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的路径过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。配置为空时表示不过滤目录。 <ul style="list-style-type: none"><li>“?”匹配单个字符。</li><li>“*”配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul> 例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”;当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。                 | 1*;2*;1*               |

| 参数名   | 说明   | 示例                |
|-------|--|-------------------|
| 文件过滤器 | <p>与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入文件名进行过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的文件过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。该参数不能配置为空。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“?”匹配单个字符。</li> <li>“*”配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul> <p>例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”;当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。</p> | *.txt;*.csv;*.txt |
| 编码类型  | 源文件的编码格式，如UTF-8、GBK。导入文本文件时才能配置。   | UTF-8             |
| 后缀名   | <p>源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，则表示不加后缀。数据源为文件系统，该参数才有效。用户若需增量导入数据建议设置该参数。</p> <p>例如设置为“.txt”，源文件为“test-loader.csv”，则导出后源文件名为“test-loader.csv.txt”。</p>  | .log              |
| 压缩    | <p>使用SFTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“true”，表示开启压缩。</li> <li>选择“false”，表示关闭压缩。</li> </ul>  | true              |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-17](#)。

表 22-17 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型 |
|----------|------|
| CSV文件输入  | 文件输出 |
| HTML输入   | 文件输出 |
| 固定宽度文件输入 | 文件输出 |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“文件输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

## 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，在“存储类型”中选择“HDFS”，设置数据保存方式。

表 22-18 输出设置参数

| 参数名    | 说明  | 示例         |
|--------|---|------------|
| 文件类型   | 文件导入后保存的类型： <ul style="list-style-type: none"><li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件</li><li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存在“sequence file”文件格式</li><li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件</li></ul>   | TEXT_FILE  |
| 压缩格式   | 在下拉菜单中选择数据导入HDFS/OBS后保存文件的压缩格式，未配置或选择NONE表示不压缩数据。   | NONE       |
| 输出目录   | 数据导入到HDFS/OBS里存储的保存目录。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /user/test |
| 文件操作方式 | 数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为： <ul style="list-style-type: none"><li>“OVERRIDE”：直接覆盖旧文件。</li><li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li><li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li><li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li><li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li></ul> | OVERRIDE   |

| 参数名      | 说明  | 示例   |
|----------|---|------|
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的Map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器的CPU的核数作为其取值。<br><b>说明</b><br>为了提高导入数据速度，需要确保以下条件： <ul style="list-style-type: none"><li>每个Map连接时，相当于一个客户端连接，因此需要确保SFTP服务器最大连接数大于Map数量。</li><li>确保SFTP服务器上的磁盘IO或是网络带宽都未达到上限。</li></ul> | 20   |
| Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于100，建议配置值为1000。不可与“Map数”同时配置。  | 1000 |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-6 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.5.4 典型场景：从 SFTP 服务器导入数据到 HBase

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从SFTP服务器导入到HBase。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HBase表或phoenix表。
- 获取SFTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备SFTP服务器上源文件的读取权限。若源文件在导入后文件名要增加后缀，则该用户还需具备源文件的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从SFTP服务器导入数据时，确保SFTP服务器输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符“\”“:”“;”中的任意字符。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-7 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-8 “基本信息”界面

① 1.基本信息 ———— ② 2.输入设置 ———— ③ 3.转换 ———— ④ 4.输出设置

\* 名称

\* 类型

\* 连接  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)

组  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)

\* 队列

优先级

[下一步](#) [取消](#)

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“sftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个SFTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行SFTP服务器的配置信息。

表 22-19 连接参数

| 参数名        | 说明             | 示例            |
|------------|----------------|---------------|
| 名称         | SFTP服务器连接的名称。  | sftpName      |
| Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。  | 10.16.0.1     |
| Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。   | 22            |
| Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。 | root          |
| Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。  | xxxx          |
| Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。     | OdDt/yn...etM |

#### 说明

配置多个SFTP服务器，多个服务器指定目录的数据将导入到HBase。

#### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-20 输入设置参数

| 参数名  | 说明  | 示例                     |
|------|---|------------------------|
| 输入路径 | SFTP服务器中源文件的输入路径，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个输入路径，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /opt/<br>tempfile;/opt |

| 参数名    | 说明   | 示例                |
|--------|--|-------------------|
| 文件分割方式 | <p>选择按文件或大小分割源文件，作为数据导入的 MapReduce 任务中各个 map 的输入文件。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个 map 处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同 map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li><li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个 map 处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个 map，数据保存至输出目录时保存的文件数与 map 数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li></ul> | FILE              |
| 过滤类型   | <p>选择文件过滤的条件，与“路径过滤器”、“文件过滤器”配合使用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>选择“WILDCARD”，表示使用通配符过滤。</li><li>选择“REGEX”，表示使用正则表达式匹配。</li><li>不选择，则默认为通配符过滤。</li></ul>   | WILDCARD          |
| 路径过滤器  | <p>与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入路径”不参与过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的路径过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。配置为空时表示不过滤目录。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“?”匹配单个字符。</li><li>“*”配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul> <p>例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”;当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。</p>                      | 1*,2*,1*          |
| 文件过滤器  | <p>与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入文件名进行过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的文件过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。该参数不能配置为空。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“?”匹配单个字符。</li><li>“*”配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul> <p>例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”;当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。</p>   | *.txt,*.csv;*.txt |

| 参数名  | 说明   | 示例    |
|------|--|-------|
| 编码类型 | 源文件的编码格式，如UTF-8、GBK。导入文本文件时才能配置。   | UTF-8 |
| 后缀名  | 源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，则表示不加后缀。数据源为文件系统，该参数才有效。用户若需增量导入数据建议设置该参数。<br>例如设置为“.txt”，源文件为“test-loader.csv”，则导出后源文件名为“test-loader.csv.txt”。 | .log  |
| 压缩   | 使用SFTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择“true”，表示开启压缩。</li><li>选择“false”，表示关闭压缩。</li></ul>              | true  |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-21](#)。

表 22-21 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型    |
|----------|---------|
| CSV文件输入  | HBase输出 |
| HTML输入   | HBase输出 |
| 固定宽度文件输入 | HBase输出 |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“HBase输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，根据实际场景在“存储类型”选择“HBASE\_BULKLOAD”或“HBASE\_PUTLIST”，设置数据保存方式。

表 22-22 输出设置参数

| 存储类型           | 适用场景 | 参数名      | 说明  | 示例        |
|----------------|------|----------|---|-----------|
| HBASE_BULKLOAD | 数据量大 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HB<br>ase |
|                |      | 导入前清理数据  | 导入前清空原表的数据。“true”为执行清空，“false”为不执行。不配置此参数则默认不执行清空。                            | tru<br>e  |
|                |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器当前最大连接数作为其取值。          | 20        |
|                |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -         |
| HBASE_PUTLIST  | 数据量小 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HB<br>ase |
|                |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | 20        |
|                |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -         |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-9 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

---结束

## 22.5.5 典型场景：从 SFTP 服务器导入数据到 Hive

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从SFTP服务器导入到Hive。

## 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业中指定的Hive表的权限。
- 获取SFTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备SFTP服务器上源文件的读取权限。若源文件在导入后文件名要增加后缀，则该用户还需具备源文件的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从SFTP服务器导入数据时，确保SFTP服务器输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符“\”、“;”中的任意字符。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-10 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-11 “基本信息”界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“sftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个SFTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行SFTP服务器的配置信息。

表 22-23 连接参数

| 参数名        | 说明             | 示例            |
|------------|----------------|---------------|
| 名称         | SFTP服务器连接的名称。  | sftpName      |
| Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。  | 10.16.0.1     |
| Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。   | 22            |
| Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。 | root          |
| Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。  | xxxx          |
| Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。     | OdDt/yn...etM |

 说明

配置多个SFTP服务器，多个服务器指定目录的数据将导入到Hive。

## 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-24 输入设置参数

| 参数名    | 说明   | 示例                     |
|--------|--|------------------------|
| 输入路径   | SFTP服务器中源文件的输入路径，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个输入路径，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /opt/<br>tempfile;/opt |
| 文件分割方式 | 选择按文件或大小分割源文件，作为数据导入的MapReduce任务中各个map的输入文件。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个map处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li> <li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li> </ul> | FILE                   |
| 过滤器类型  | 选择文件过滤的条件，与“路径过滤器”、“文件过滤器”配合使用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“WILDCARD”，表示使用通配符过滤。</li> <li>选择“REGEX”，表示使用正则表达式匹配。</li> <li>不选择，则默认为通配符过滤。</li> </ul>  | WILDCARD               |
| 路径过滤器  | 与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入路径”不参与过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的路径过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。配置为空时表示不过滤目录。 <ul style="list-style-type: none"> <li>“?”匹配单个字符。</li> <li>“*”配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul> 例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”;当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\.*”。                 | 1*;2*;1*               |

| 参数名   | 说明   | 示例                |
|-------|--|-------------------|
| 文件过滤器 | <p>与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入文件名进行过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的文件过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。该参数不能配置为空。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“?”匹配单个字符。</li> <li>“*”配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul> <p>例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”;当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。</p> | *.txt;*.csv;*.txt |
| 编码类型  | 源文件的编码格式，如UTF-8、GBK。导入文本文件时才能配置。   | UTF-8             |
| 后缀名   | <p>源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，则表示不加后缀。数据源为文件系统，该参数才有效。用户若需增量导入数据建议设置该参数。</p> <p>例如设置为“.txt”，源文件为“test-loader.csv”，则导出后源文件名为“test-loader.csv.txt”。</p>  | .log              |
| 压缩    | <p>使用SFTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“true”，表示开启压缩。</li> <li>选择“false”，表示关闭压缩。</li> </ul>  | true              |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-25](#)。

表 22-25 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型   |
|----------|--------|
| CSV文件输入  | Hive输出 |
| HTML输入   | Hive输出 |
| 固定宽度文件输入 | Hive输出 |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“Hive输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，在“存储类型”选择“HIVE”，设置数据保存方式。

表 22-26 输出设置参数

| 参数名      | 说明   | 示例            |
|----------|--|---------------|
| 输出目录     | 数据导入到Hive里存储的保存目录。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /opt/tempfile |
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器当前最大连接数作为其取值。             | 20            |
| Map数据块大小 | Hive不支持此参数，请配置“Map数”。  | -             |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

#### 查看作业完成情况

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-12 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.5.6 典型场景：从 FTP 服务器导入数据到 HBase

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从FTP服务器导入到HBase。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 获取FTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备FTP服务器上源文件的读取权限。若源文件在导入后文件名要增加后缀，则该用户还需具备源文件的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从FTP服务器导入数据时，确保FTP服务器输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符“\”“:”“;”中的任意字符。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-13 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-14 “基本信息”界面

① 1.基本信息 ———— ② 2.输入设置 ———— ③ 3.转换 ———— ④ 4.输出设置

\* 名称

\* 类型

\* 连接  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)

组  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)

\* 队列

优先级

[下一步](#) [取消](#)

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“ftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个FTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行FTP服务器的配置信息。

表 22-27 连接参数

| 参数名       | 说明   | 示例      |
|-----------|--|---------|
| FTP服务器的IP | FTP服务器的IP地址。   | ftpName |
| FTP服务器端口  | FTP服务器的端口号。  | 22      |
| FTP用户名    | 访问FTP服务器的用户名。  | root    |
| FTP密码     | 访问FTP服务器的密码。   | xxxx    |
| FTP模式     | 设置FTP访问模式，“ACTIVE”表示主动模式，“PASSIVE”表示被动模式。不指定参数值，默认为被动模式。   | PASSIVE |
| FTP协议     | 设置FTP传输协议： <ul style="list-style-type: none"> <li>“FTP”：FTP协议。</li> <li>“SSL_EXPLICIT”：显式SSL协议。</li> <li>“SSL_IMPLICIT”：隐式SSL协议。</li> <li>“TLS_EXPLICIT”：显式TLS协议。</li> <li>“TLS_IMPLICIT”：隐式TLS协议。</li> </ul> 不指定参数值，默认为FTP协议。 | FTP     |
| 文件名编码类型   | 填写FTP服务器支持的文件名、文件路径编码格式，不填写时使用系统默认格式UTF-8。   | UTF-8   |

### 📖 说明

配置多个FTP服务器，多个服务器指定目录的数据将导入到HBase。

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-28 输入设置参数

| 参数名  | 说明   | 示例                     |
|------|--|------------------------|
| 输入路径 | FTP服务器中源文件的输入路径，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个输入路径，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /opt/<br>tempfile;/opt |

| 参数名    | 说明  | 示例                |
|--------|---|-------------------|
| 文件分割方式 | <p>选择按文件或大小分割源文件，作为数据导入的 MapReduce 任务中各个 map 的输入文件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个 map 处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同 map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li> <li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个 map 处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个 map，数据保存至输出目录时保存的文件数与 map 数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li> </ul> | FILE              |
| 过滤类型   | <p>选择文件过滤的条件，与“路径过滤器”、“文件过滤器”配合使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“WILDCARD”，表示使用通配符过滤。</li> <li>选择“REGEX”，表示使用正则表达式匹配。</li> <li>不选择，则默认为通配符过滤。</li> </ul>  | WILDCARD          |
| 路径过滤器  | <p>与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入路径”不参与过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的路径过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。配置为空时表示不过滤目录。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“?”匹配单个字符。</li> <li>“*”配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul> <p>例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”；当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。</p>                     | 1*,2*,1*          |
| 文件过滤器  | <p>与“过滤类型”配合使用，配置通配符或正则表达式对源文件的输入文件名进行过滤。使用分号“;”分隔多个服务器上的文件过滤器，每个服务器的多个过滤条件使用逗号“,”隔开。该参数不能配置为空。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“?”匹配单个字符。</li> <li>“*”配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul> <p>例如，当“过滤类型”选择“WILDCARD”时，将该参数设置为“*”；当“过滤类型”选择“REGEX”时，将该参数设置为“\\.*”。</p>  | *.txt,*.csv;*.txt |

| 参数名  | 说明   | 示例    |
|------|--|-------|
| 编码类型 | 源文件的编码格式，如UTF-8、GBK。导入文本文件时才能配置。   | UTF-8 |
| 后缀名  | 源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，则表示不加后缀。数据源为文件系统，该参数才有效。用户若需增量导入数据建议设置该参数。<br>例如设置为“.txt”，源文件为“test-loader.csv”，则导出后源文件名为“test-loader.csv.txt”。 | .log  |
| 压缩   | 使用FTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择“true”，表示开启压缩。</li><li>选择“false”，表示关闭压缩。</li></ul>               | true  |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-29](#)。

表 22-29 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型    |
|----------|---------|
| CSV文件输入  | HBase输出 |
| HTML输入   | HBase输出 |
| 固定宽度文件输入 | HBase输出 |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“HBase输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，根据实际场景在“存储类型”选择“HBASE\_BULKLOAD”或“HBASE\_PUTLIST”，设置数据保存方式。

表 22-30 输出设置参数

| 存储类型               | 适用场景 | 参数名      | 说明  | 示例    |
|--------------------|------|----------|---|-------|
| HBASE_B<br>ULKLOAD | 数据量大 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
|                    |      | 导入前清理数据  | 导入前清空原表的数据。“True”为执行清空，“False”为不执行。不配置此参数则默认不执行清空。                            | true  |
|                    |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000，建议以FTP服务器当前最大连接数作为其取值。           | 20    |
|                    |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -     |
| HBASE_P<br>UTLIST  | 数据量小 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
|                    |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | 20    |
|                    |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -     |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-15 查看作业



---结束

## 22.5.7 典型场景：从关系型数据库导入数据到 HDFS/OBS

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从关系型数据库导入到HDFS/OBS。

## 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录和数据。
- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。
- 操作前需要进行如下配置：
  - a. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。
  - b. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```
  - c. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

#### 步骤1 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-16 Loader WebUI 界面



#### 步骤2 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-17 “基本信息”界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

**说明**

- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。

表 22-31 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名 | 说明           | 示例     |
|-----|--------------|--------|
| 名称  | 关系型数据库连接的名称。 | dbName |

| 参数名       | 说明   | 示例   |
|-----------|--|--|
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。  | oracle.jdbc.driver.OracleDriver  |
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：jdbc:oracle:thin:@访问数据库IP:访问数据库端口号:数据库名称   | jdbc:oracle:thin:@10.16.0.1:1521:oradb   |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。   | omm  |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。  | xxxx   |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。 <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：连接属性名</li> <li>值：连接属性值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：socketTimeout</li> <li>值：20</li> </ul> |

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-32 输入设置参数

| 参数名   | 说明  | 示例   |
|-------|---|--|
| 架构名称  | “表方式”模式下存在，数据库模式名。  | public   |
| 表名    | “表方式”模式下存在，数据库表名。   | test   |
| SQL语句 | “SQL方式”模式下存在，配置要查询的SQL语句，使Loader可通过SQL语句查询结果并作为导入的数据。SQL语句需要有查询条件“WHERE \$ {CONDITIONS}”，否则无法正常工作。例如，“select * from TABLE WHERE A>B and \$ {CONDITIONS}”。如果同时配置“表列名”，SQL语句中查询的列将被“表列名”配置的列代替。不能和“架构名称”、“表名”同时配置。<br><b>说明</b><br>SQL Where语句可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | select * from TABLE WHERE A>B and \$ {CONDITIONS } |
| 表列名   | 配置要导入的列，使Loader将列的内容全部导入。配置多个字段时使用“,”分隔。如果不配置，则导入所有列，同时“Select *”的顺序作为列的位置。   | id,name  |

| 参数名     | 说明  | 示例   |
|---------|---|------|
| 分区列名    | <p>指定数据库表的一列，根据该列来划分要导入的数据，在Map任务中用于分区。建议配置主键字段。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>分区列必选有索引，如果没有索引，请不要指定分区列，指定没有索引的分区列会导致数据库服务器磁盘I/O繁忙，影响其他业务访问数据库，并且导入时间长。</li> <li>在有索引的多个字段中，选择字段值最离散的字段作为分区列，不离散的分区列会导致多个导入MR任务负载不均衡。</li> <li>分区列的排序规则必须支持大小写敏感，否则在数据导入过程中，可能会出现数据丢失。</li> <li>不建议分区列选择类型为float或double的字段，因为精度问题，可能导致分区列字段的最小值、最大值所在记录无法导入。</li> </ul> | id   |
| 分区列空值   | <p>配置对数据库列中为null值记录的处理方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>值为“true”时，分区列的值为null的数据会被处理；</li> <li>值为“false”时，分区列的值为null的数据不会被处理。</li> </ul>  | true |
| 是否指定分区列 | 是否指定分区列。  | true |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-33](#)。

表 22-33 算子输入、输出参数设置

| 输入类型 | 输出类型 |
|------|------|
| 表输入  | 文件输出 |

在“输入”中把“表输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“文件输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，在“存储类型”中选择“HDFS”，设置数据保存方式。

表 22-34 输出设置参数

| 参数名      | 说明  | 示例         |
|----------|---|------------|
| 文件类型     | 文件导入后保存的类型： <ul style="list-style-type: none"><li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件</li><li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存在“sequence file”文件格式</li><li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件</li></ul>   | TEXT_FILE  |
| 压缩格式     | 在下拉菜单中选择数据导入HDFS/OBS后保存文件的压缩格式，未配置或选择“NONE”表示不压缩数据。   | NONE       |
| 输出目录     | 数据导入到HDFS/OBS里存储的保存目录。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /user/test |
| 文件操作方式   | 数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为： <ul style="list-style-type: none"><li>“OVERRIDE”：直接覆盖旧文件。</li><li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li><li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li><li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li><li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li></ul> | OVERRIDE   |
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的Map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于3000。   | -          |
| Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于100，建议配置值为1000。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。  | 1000       |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-18 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.5.8 典型场景：从关系型数据库导入数据到 HBase

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从关系型数据库导入到HBase。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HBase表或phoenix表。
- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。
- 操作前需要进行如下配置：
  - a. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：  
“`{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib`”。
  - b. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：  

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```
  - c. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

### 操作步骤

#### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-19 Loader WebUI 界面



步骤2 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-20 “基本信息”界面

① 1.基本信息 ———— ② 2.输入设置 ———— ③ 3.转换 ———— ④ 4.输出设置

\* 名称

\* 类型

\* 连接  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)

组  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)

\* 队列

优先级

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

步骤3 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

 说明

- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。

表 22-35 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明   | 示例   |
|-----------|--|--|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。   | dbName   |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。  | oracle.jdbc.driver.OracleDriver  |
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：jdbc:oracle:thin:@访问数据库IP:访问数据库端口号:数据库名称   | jdbc:oracle:thin:@10.16.0.1:1521:oradb   |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。   | omm  |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。  | xxxx   |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称：连接属性名</li> <li>• 值：连接属性值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称：socketTimeout</li> <li>• 值：20</li> </ul> |

## 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-36 输入设置参数

| 参数名  | 说明                 | 示例   |
|------|--------------------|------|
| 架构名称 | “表方式”模式下存在，数据库模式名。 | dbo  |
| 表名   | “表方式”模式下存在，数据库表名。  | test |

| 参数名     | 说明  | 示例   |
|---------|---|--|
| SQL语句   | <p>“SQL方式”模式下存在，配置要查询的SQL语句，使Loader可通过SQL语句查询结果并作为导入的数据。SQL语句需要有查询条件“WHERE \$ {CONDITIONS}”，否则无法正常工作。例如，“select * from TABLE WHERE A&gt;B and \$ {CONDITIONS}”。如果同时配置“表列名”，SQL语句中查询的列将被“表列名”配置的列代替。不能和“架构名称”、“表名”同时配置。</p> <p><b>说明</b><br/>SQL Where语句可以使用宏定义，具体请参考<a href="#">配置项中使用宏定义</a>。</p>  | <pre>select * from test where \$ {CONDITIONS }</pre> |
| 表列名     | <p>配置要导入的列，使Loader将列的内容全部导入。配置多个字段时使用“,”分隔。</p> <p>如果不配置，则导入所有列，同时“Select *”的顺序作为列的位置。</p>  | -  |
| 分区列名    | <p>指定数据库表的一列，根据该列来划分要导入的数据，在Map任务中用于分区。建议配置主键字段。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>分区列必选有索引，如果没有索引，请不要指定分区列，指定没有索引的分区列会导致数据库服务器磁盘I/O繁忙，影响其他业务访问数据库，并且导入时间长。</li> <li>在有索引的多个字段中，选择字段值最离散的字 段作为分区列，不离散 的分区列会导致多个导入MR任务负载不均衡。</li> <li>分区列的排序规则必须支持大小写敏感，否则在数据导入过程中，可能会出现数据丢失。</li> <li>不建议分区列选择类型为float或double的字段，因为精度问题，可能导致分区列字段的最小值、最大值所在记录无法导入。</li> </ul> | id   |
| 分区列空值   | <p>配置对数据库列中为null值记录的处理方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>值为“true”时，分区列的值为null的数据会被处理；</li> <li>值为“false”时，分区列的值为null的数据不会被处理。</li> </ul>  | true   |
| 是否指定分区列 | 是否指定分区列。  | true   |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-37](#)。

表 22-37 算子输入、输出参数设置

| 输入类型 | 输出类型    |
|------|---------|
| 表输入  | HBase输出 |

在“输入”中把“表输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“HBase输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

#### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，根据实际场景在“存储类型”选择“HBASE\_BULKLOAD”或“HBASE\_PUTLIST”，设置数据保存方式。

表 22-38 输出设置参数

| 存储类型           | 适用场景 | 参数名      | 说明  | 示例    |
|----------------|------|----------|---|-------|
| HBASE_BULKLOAD | 数据量大 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
|                |      | 导入前清理数据  | 导入前清空原表的数据。“True”为执行清空，“False”为不执行。不配置此参数则默认不执行清空。                            | true  |
|                |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | 20    |
|                |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -     |
| HBASE_PUTLIST  | 数据量小 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
|                |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | true  |
|                |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -     |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

#### 查看作业完成情况

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-21 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.5.9 典型场景：从关系型数据库导入数据到 Hive

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从关系型数据库导入到Hive。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的Hive表。
- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。
- 操作前需要进行如下配置：
  - a. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：  
“`${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib`”。
  - b. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：  

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```
  - c. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

### 操作步骤

#### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-22 Loader WebUI 界面



步骤2 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-23 查看作业



步骤3 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

说明

- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。

表 22-39 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明  | 示例   |
|-----------|---|--|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。  | dbName   |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。   | oracle.jdbc.driver.OracleDriver  |
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：jdbc:oracle:thin:@访问数据库IP:访问数据库端口号:数据库名称  | jdbc:oracle:thin:@10.16.0.1:1521:oradb   |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。  | omm  |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。   | xxxx   |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>名称：连接属性名</li> <li>值：连接属性值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：socketTimeout</li> <li>值：20</li> </ul> |

设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

**表 22-40** 输入设置参数

| 参数名     | 说明  | 示例   |
|---------|---|--|
| 架构名称    | “表方式”模式下存在，数据库模式名。  | dbo  |
| 表名      | “表方式”模式下存在，数据库表名。   | test   |
| SQL语句   | <p>“SQL方式”模式下存在，配置要查询的SQL语句，使Loader可通过SQL语句查询结果并作为导入的数据。SQL语句需要有查询条件“WHERE \$ {CONDITIONS}”，否则无法正常工作。例如，“select * from TABLE WHERE A&gt;B and \$ {CONDITIONS}”。如果同时配置“表列名”，SQL语句中查询的列将被“表列名”配置的列代替。不能和“架构名称”、“表名”同时配置。</p> <p><b>说明</b><br/>SQL Where语句可以使用宏定义，具体请参考<a href="#">配置项中使用宏定义</a>。</p>  | <pre>select * from test where \$ {CONDITIONS }</pre> |
| 表列名     | <p>配置要导入的列，使Loader将列的内容全部导入。配置多个字段时使用“,”分隔。</p> <p>如果不配置，则导入所有列，同时“Select *”的顺序作为列的位置。</p>  | -  |
| 分区列名    | <p>指定数据库表的一列，根据该列来划分要导入的数据，在Map任务中用于分区。建议配置主键字段。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>分区列必选有索引，如果没有索引，请不要指定分区列，指定没有索引的分区列会导致数据库服务器磁盘I/O繁忙，影响其他业务访问数据库，并且导入时间长。</li> <li>在有索引的多个字段中，选择字段值最离散的字段作为分区列，不分散的分区列会导致多个导入MR任务负载不均衡。</li> <li>分区列的排序规则必须支持大小写敏感，否则在数据导入过程中，可能会出现数据丢失。</li> <li>不建议分区列选择类型为float或double的字段，因为精度问题，可能导致分区列字段的最小值、最大值所在记录无法导入。</li> </ul> | id   |
| 分区列空值   | <p>配置对数据库列中为null值记录的处理方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>值为“true”时，分区列的值为null的数据会被处理；</li> <li>值为“false”时，分区列的值为null的数据不会被处理。</li> </ul>  | true   |
| 是否指定分区列 | 是否指定分区列。  | true   |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-41](#)。

表 22-41 算子输入、输出参数设置

| 输入类型 | 输出类型   |
|------|--------|
| 表输入  | Hive输出 |

在“输入”中把“表输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“Hive输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，在“存储类型”选择“HIVE”，设置数据保存方式。

表 22-42 输出设置参数

| 参数名      | 说明   | 示例                |
|----------|--|-------------------|
| 输出目录     | 数据导入到Hive里存储的保存目录。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /opt/<br>tempfile |
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器当前最大连接数作为其取值。             | 20                |
| Map数据块大小 | Hive不支持此参数，请配置“Map数”。  | -                 |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

### 查看作业完成情况

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-24 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   | 24 |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.5.10 典型场景：从 HDFS/OBS 导入数据到 HBase

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将文件从HDFS/OBS导入到HBase。

## 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录和数据。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HBase表或phoenix表。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从HDFS/OBS导入数据时，确保HDFS/OBS输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符“\”、“;”中的任意字符。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-25 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-26 “基本信息”界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“hdfs-connector”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息。

表 22-43 输入设置参数

| 参数名   | 说明   | 示例         |
|-------|--|------------|
| 输入路径  | HDFS/OBS中源文件的输入路径。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /user/test |
| 路径过滤器 | 配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入路径”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用“,”隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。    | *          |

| 参数名   | 说明   | 示例    |
|-------|--|-------|
| 文件过滤器 | 配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用“,” 隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。 | *     |
| 编码类型  | 源文件的编码格式，如UTF-8。导入文本文件时才能配置。                             | UTF-8 |
| 后缀名   | 源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值。该值为空，表示不加后缀。                         | .log  |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-44](#)。

表 22-44 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型    |
|----------|---------|
| CSV文件输入  | HBase输出 |
| HTML输入   | HBase输出 |
| 固定宽度文件输入 | HBase输出 |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“HBase输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，根据实际场景在“存储类型”选择“HBASE\_BULKLOAD”或“HBASE\_PUTLIST”，设置数据保存方式。

表 22-45 输出设置参数

| 存储类型           | 适用场景 | 参数名     | 说明  | 示例    |
|----------------|------|---------|---|-------|
| HBASE_BULKLOAD | 数据量大 | HBase实例 | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
|                |      | 导入前清理数据 | 导入前清空原表的数据。“True”为执行清空，“False”为不执行。不配置此参数则默认不执行清空。                            | true  |

| 存储类型           | 适用场景 | 参数名      | 说明  | 示例    |
|----------------|------|----------|---|-------|
|                |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | 20    |
|                |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -     |
| HBASE_PUT LIST | 数据量小 | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
|                |      | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | 20    |
|                |      | Map数据块大小 | HBase不支持此参数，请配置“Map数”。  | -     |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-27 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.5.11 典型场景：从关系型数据库导入数据到 ClickHouse

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从关系型数据库导入到ClickHouse，本章节以MySQL为例进行操作。

### 前提条件

- 在FusionInsight Manager创建一个角色，添加ClickHouse逻辑集群的管理权限以及Loader作业分组权限。创建Loader作业的业务用户，关联该角色和并添加用户组yarnviewgroup。
- ClickHouse表已创建，确保用户已授权访问作业执行时操作该表的权限，参照[创建ClickHouse表](#)创建本地复制表和分布式表，导入时选择本地复制表。
- 获取MySQL数据库使用的用户和密码。
- 确保没有出现ClickHouse相关告警。

## 操作步骤

### 准备操作

**步骤1** 从MySQL数据库安装路径下获取MySQL客户端jar包（如mysqlclient-5.8.1.jar），将其保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。

**步骤2** 在ClickHouse的安装目录获取clickhouse-jdbc-\*.jar包，将其保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。

**步骤3** 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```

**步骤4** 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

### 设置作业基本信息

**步骤5** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-28 Loader WebUI 界面



**步骤6** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-29 “基本信息”界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导入”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤7** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”，输入配置连接参数，参数设置请参考表22-46，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。以相同方法在“连接器”中选择“clickhouse-connector”添加ClickHouse专用数据库连接器，参数设置请参考表22-47。

**说明**

与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（clickhouse-connector、oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。

表 22-46 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明           | 示例                    |
|-----------|--------------|-----------------------|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。 | mysql_test            |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。    | com.mysql.jdbc.Driver |

| 参数名       | 说明  | 示例   |
|-----------|---|--|
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：<br>jdbc:mysql://访问数据库IP/<br>数据库名称?<br>&useUnicode=true&character<br>Encoding=GBK | jdbc:mysql://10.10.10.10/<br>test?<br>&useUnicode=true&character<br>Encoding=GBK |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。  | root   |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。   | xxxx   |

表 22-47 “clickhouse-connector” 连接参数

| 参数名 | 说明           | 示例                   |
|-----|--------------|----------------------|
| 名称  | 关系型数据库连接的名称。 | clickhouse_jdbc_test |

| 参数名       | 说明  | 示例   |
|-----------|---|--|
| JDBC连接字符串 | <ul style="list-style-type: none"> <li>集群已启用Kerberos认证，JDBC连接字符串格式为“jdbc:clickhouse://访问数据库IP:数据库端口号/数据库名称?ssl=true&amp;sslmode=none”</li> <li>集群未启用Kerberos认证，JDBC连接字符串格式为“jdbc:clickhouse://访问数据库IP:数据库端口号/数据库名称”</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>访问数据库IP：ClickHouse的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 实例”，获取ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。</li> <li>数据库端口号： <ul style="list-style-type: none"> <li>已启用Kerberos认证集群具体的端口值可通过登录集群FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群，获取“HTTP Balancer端口号”中“加密端口”参数值。</li> <li>未启用Kerberos认证集群具体的端口值可通过登录集群FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群，获取“HTTP Balancer端口号”中“非加密端口”参数值。</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>集群已启用Kerberos认证：jdbc:clickhouse://10.10.10.10:21426/test?ssl=true&amp;sslmode=none</li> <li>集群未启用Kerberos认证：jdbc:clickhouse://10.10.10.10:21423/test?ssl=true&amp;sslmode=none</li> </ul> |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。  | root   |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。   | xxxx   |

### 设置数据源信息

**步骤8** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，设置数据源信息，暂只支持选择“表方式”。

表 22-48 输入设置参数

| 参数名     | 说明          | 示例      |
|---------|-------------|---------|
| 架构名称    | 用户指定数据库的模式名 | public  |
| 表名      | 表名称         | test    |
| 表列名     | 指定要输入的列名    | id,name |
| 是否指定分区列 | 支持不指定分区模式   | false   |

### 设置数据转换


**步骤9** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-49](#)。

表 22-49 算子输入、输出参数设置

| 输入类型 | 输出类型         |
|------|--------------|
| 表输入  | ClickHouse输出 |

在输入中把“表输入”拖拽到网格中，双击“表输入”，选择“自动识别”如[图22-30](#)所示。

图 22-30 算子输入



在输出中把“ClickHouse输出”拖拽到网格中，双击“ClickHouse输出”，选择“关联”或者手动编辑表格，与输入的表格对应，如[图22-31](#)所示。

图 22-31 算子输出



设置数据保存信息并运行作业

**步骤10** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，在“存储类型”中选择“CLICKHOUSE”，设置数据保存方式。

表 22-50 输出设置参数

| 参数名     | 说明   | 示例                   |
|---------|--|----------------------|
| 存储类型    | 选择CLICKHOUSE   | -                    |
| 连接      | 选择 <b>步骤7</b> 中设置的ClickHouse专有连接器  | clickhouse_jdbc_test |
| 导入前清理数据 | 选择“true”或“false”<br><b>说明</b><br>如果导入的表为ClickHouse分布式表，且需要清理数据时，请在导入前手动删除ClickHouse分布式表对应的本地表中的数据。 | true                 |
| 批量写入大小  | 批量写入ClickHouse表时，一个批次写入的行数数据。  | 10000                |
| 个数      | 不可修改，默认为1。   | -                    |

**步骤11** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

查看作业完成情况

**步骤12** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-32 查看作业

| 作业ID | 名称      | 描述                 | 开始时间                | 执行者     | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|---------|--------------------|---------------------|---------|------|----|-------------|
| 24   | hdfs-ck | 从HDFS导入到CLICKHOUSE | 2022-11-29 16:03:19 | hdfs-ck | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

**步骤13** 使用ClickHouse客户端，查询ClickHouse表数据是否和MySQL的表数据一致。

----结束

## 22.6 数据导出

### 22.6.1 概述

#### 简介

Loader是实现MRS与关系型数据库、文件系统之间交换数据和文件的ETL工具，支持将数据或者文件从MRS系统中导出到关系型数据库或文件系统中。

Loader支持如下数据导出方式：

- 从HDFS/OBS中导出数据到SFTP服务器
- 从HDFS/OBS中导出数据到关系型数据库
- 从HBase中导出数据到SFTP服务器
- 从HBase中导出数据到关系型数据库
- 从Phoenix表导出数据到SFTP服务器
- 从Phoenix表导出数据到关系型数据库
- 从Hive中导出数据到SFTP服务器
- 从Hive中导出数据到关系数据库
- 从同一集群内HBase导出数据到HDFS/OBS

MRS与外部数据源交换数据和文件时需要连接数据源。系统提供以下连接器，用于配置不同类型数据源的连接参数：

- generic-jdbc-connector：关系型数据库连接器。
- hdfs-connector：HDFS数据源连接器。
- oracle-connector：Oracle数据库专用连接器，使用row\_id作为分区列，相对generic-jdbc-connector来说，Map任务分区更均匀，并且不依赖区分列是否有创建索引。
- mysql-fastpath-connector：MySQL数据库专用连接器，使用MySQL的mysqldump和mysqlimport工具进行数据的导入导出，相对generic-jdbc-connector来说，导入导出速度更快。
- sftp-connector：SFTP数据源连接器。
- oracle-partition-connector：支持Oracle分区特性的连接器，专门对Oracle分区表的导入导出进行优化。


### 说明

- 建议将SFTP服务器和数据库服务器与Loader部署在独立的子网中，以保障数据安全地导出。
- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。
- 使用oracle-connector时，要求给连接用户赋予如下系统表或者视图的select权限：  
dba\_tab\_partitions、dba\_constraints、dba\_tables、dba\_segments、v\$instance、dba\_objects、v\$instance、dba\_extents、dba\_tab\_partitions、dba\_tab\_subpartitions。
- 使用oracle-partition-connector时，要求给连接用户赋予如下系统表的select权限：  
dba\_objects、dba\_extents。

## 导出流程

用户通过Loader界面进行数据导出作业，导出流程如图22-33所示。

图 22-33 导出流程示意



用户也可以通过Shell脚本来更新与运行Loader作业。该方式需要对已安装的Loader客户端进行配置。

## 22.6.2 使用 Loader 导出数据

### 操作场景

该任务指导用户完成将数据从MRS导出到外部的数据源的工作。

一般情况下，用户可以手工在Loader界面管理数据导入导出作业。当用户需要通过shell脚本来更新与运行Loader作业时，必须对已安装的Loader客户端进行配置。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的目录、HBase表和数据。
- 获取外部数据源（SFTP服务器或关系型数据库）使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从HDFS/OBS导出数据时，确保HDFS/OBS数据源的输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符“\":;”中的任意字符。
- 如果设置的任务需要使用指定Yarn队列功能，该用户需要已授权有相关Yarn队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

### 操作步骤

**步骤1** 是否第一次从Loader导出数据到关系型数据库？

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤3**。

**步骤2** 修改关系型数据库对应的驱动jar包文件权限。

1. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。

2. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```

3. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”输入管理员密码重启Loader服务。

**步骤3** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-34 Loader WebUI 界面



**步骤4** 创建Loader数据导出作业，单击“新建作业”，在“1.基本信息”选择所需要的作业类型，然后单击“下一步”。

1. “名称”输入作业的名称，“类型”选择“导出”即导出。
2. “连接”选择一个连接。默认没有已创建的连接，单击“添加”创建一个新的连接，完成后单击“测试”，测试是否可用，待提示成功后单击“确定”。

表 22-51 连接配置参数一览表

| 连接器类型                    | 参数名       | 说明  |
|--------------------------|-----------|---|
| generic-jdbc-connector   | JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。                                       |
|                          | JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串。                                      |
|                          | 用户名       | 连接数据库使用的用户名。                                    |
|                          | 密码        | 连接数据库使用的密码。                                     |
|                          | JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名<br>- 值：连接属性值 |
| hdfs-connector           | -         | -   |
| oracle-connector         | JDBC连接字符串 | 用户连接数据库的连接字符串。                                  |
|                          | 用户名       | 连接数据库使用的用户名。                                    |
|                          | 密码        | 连接数据库使用的密码。                                     |
|                          | 连接属性      | 连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名<br>- 值：连接属性值     |
| mysql-fastpath-connector | JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串。                                      |
|                          | 用户名       | 连接数据库使用的用户名。                                    |
|                          | 密码        | 连接数据库使用的密码。                                     |

| 连接器类型                      | 参数名        | 说明  |
|----------------------------|------------|---|
|                            | 连接属性       | 连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名<br>- 值：连接属性值 |
| sftp-connector             | Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。                               |
|                            | Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。                                |
|                            | Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。                              |
|                            | Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。                               |
|                            | Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。                                  |
| oracle-partition-connector | JDBC驱动程序类  | JDBC驱动类名。                                   |
|                            | JDBC连接字符串  | JDBC连接字符串。                                  |
|                            | 用户名        | 连接数据库使用的用户名。                                |
|                            | 密码         | 连接数据库使用的密码。                                 |
|                            | 连接属性       | 连接属性，单击“添加”手动添加。<br>- 名称：连接属性名<br>- 值：连接属性值 |

- “组”设置“作业”所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，单击“确定”保存。
- “队列”设置Loader的任务在指定的Yarn队列中执行。默认值“root.default”表示任务在“default”队列中执行。
- “优先级”设置Loader的任务在指定的Yarn队列中的优先级。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。默认值为“NORMAL”。

**步骤5** 在“2.输入设置”，设置数据来源，然后单击“下一步”。

#### 说明

创建或者编辑Loader作业时，在配置SFTP路径、HDFS/OBS路径、SQL的Where条件等参数时，可以使用宏定义，具体请参考[配置项中使用宏定义](#)章节。

**表 22-52** 输入配置参数一览表

| 源文件类型    | 参数名   | 解释说明   |
|----------|-------|--|
| HDFS/OBS | 输入目录  | 从HDFS/OBS导出时的输入路径。   |
|          | 路径过滤器 | 配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。输入路径“输入目录”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用逗号隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。 |

| 源文件类型 | 参数名      | 解释说明   |
|-------|----------|--|
|       | 文件过滤器    | 配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用逗号隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。   |
|       | 文件类型     | 文件导入类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TEXT_FILE：导入文本文件并保存为文本文件。</li> <li>• SEQUENCE_FILE：导入文本文件并保存在 sequence file 文件格式。</li> <li>• BINARY_FILE：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件。</li> </ul> |
|       | 文件分割方式   | 选择按FILE文件或SIZE大小分割源文件成多份，作为数据导出的MapReduce任务中各个map的输入文件。  |
|       | Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于“3000”。  |
|       | Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于“100”，建议配置值为“1000”。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。   |
| HBASE | HBase实例  | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。  |
|       | 个数       | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。  |
| HIVE  | Hive实例   | 在Hive作业中，Loader支持从集群可添加的所有Hive服务实例中选择任意一个。如果选定的Hive服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。   |
|       | 个数       | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。  |
| SPARK | Spark实例  | 仅支持SparkSQL存取Hive数据。在SparkSQL作业中，Loader支持从集群可添加的所有Spark服务实例中选择任意一个。如果选定的Spark服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。   |
|       | 个数       | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。  |

**步骤6** 在“3.转换”设置数据传输过程中的转换操作。

确认Loader创建的数据操作作业中，源数据的值是否满足直接使用需求而不进行转换，例如大小写转换、截取、拼接和分隔。

- 满足需求，请单击“下一步”。
  - 不满足需求，请执行**步骤6.1**~**步骤6.4**。
1. 默认没有已创建的转换步骤，可拖动左侧样例到编辑框，添加一个新的转换步骤。
  2. 完整的转换流程包含以下类型，每个类型请根据业务需要进行选择。
    - a. 输入类型，第一个转换步骤，仅添加一种，任务涉及HBase或关系型数据库必须添加。
    - b. 转换类型，中间转换步骤，可添加一种以上或不添加。
    - c. 输出类型，最后一个转换步骤，仅添加一种，任务涉及HBase或关系型数据库必须添加。

**表 22-53** 样例一览表

| 类型   | 描述  |
|------|---|
| 输入类型 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ CSV文件输入：CSV文件输入步骤，配置分隔符以转换生成多个字段。</li><li>▪ 固定宽度文件输入：文本文件输入步骤，配置截取字符或字节的长度以转换生成多个字段。</li><li>▪ 表输入：关系型数据输入步骤，配置数据库的指定列为输入的字段。</li><li>▪ HBase输入：HBase表输入步骤，配置HBase表的列定义到指定字段。</li><li>▪ HTML输入：HTML网页数据输入步骤，配置获取HTML网页文件目标数据到指定字段。</li><li>▪ Hive输入：Hive表输入步骤，配置Hive表的列定义到指定字段。</li><li>▪ Spark输入：SparkSQL表输入步骤，配置SparkSQL表的列定义到指定字段。仅支持存取Hive数据。</li></ul> |

| 类型   | 描述  |
|------|---|
| 转换类型 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 长整型时间转换：长整型日期转换步骤，配置长整型数值与日期的转换。</li> <li>▪ 空值转换：空值转换步骤，配置指定值替换空值。</li> <li>▪ 随机值转换：随机数据生成步骤，配置新增值为随机数据的字段。</li> <li>▪ 增加常量字段：增加常量步骤，配置直接生成常量字段。</li> <li>▪ 拼接转换：拼接字段步骤，配置已生成的字段通过连接符连接，转换出新的字段。</li> <li>▪ 分隔转换：分隔字段步骤，配置已生成的字段通过分隔符分隔，转换出新的字段。</li> <li>▪ 取模转换：取模运算步骤，配置已生成的字段通过取模，转换出新的字段。</li> <li>▪ 剪切字符串：字符串截取步骤，配置已生成的字段通过指定位置截取，转换出新的字段。</li> <li>▪ EL操作转换：计算器，可以对字段值进行运算，目前支持的算子有：md5sum、sha1sum、sha256sum和sha512sum等。</li> <li>▪ 字符串大小写转换：字符串转换步骤，配置已生成的字段通过大小写变换，转换出新的字段。</li> <li>▪ 字符串逆序转换：字符串逆序步骤，配置已生成的字段通过逆序，转换出新的字段。</li> <li>▪ 字符串空格清除转换：字符串空格清除步骤，配置已生成的字段通过清除空格，转换出新的字段。</li> <li>▪ 过滤行转换：过滤行步骤，配置逻辑条件过滤掉含触发条件的行。</li> <li>▪ 更新域：更新域步骤，配置当满足某些条件时，更新指定字段的值。</li> </ul> |

| 类型   | 描述  |
|------|---|
| 输出类型 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 文件输出：文本文件输出步骤，配置已生成的字段通过分隔符连接并输出到文件。</li> <li>▪ 表输出：关系型数据库输出步骤，配置输出的字段对应到数据库的指定列。</li> <li>▪ HBase输出：HBase表输出步骤，配置已生成的字段输出到HBase表的列。</li> <li>▪ Hive输出：Hive表输出步骤，配置已生成的字段输出到Hive表的列。</li> <li>▪ Spark输出：SparkSQL表输出步骤，配置已生成的字段输出到SparkSQL表的列。仅支持存取Hive数据。</li> </ul> |

编辑栏包括以下几种任务：

- 重命令：重命名样例。
- 编辑：编辑步骤转换，参考[步骤6.3](#)。
- 删除：删除样例。

#### 说明

也可使用快捷键“Del”删除。

3. 单击“编辑”，编辑步骤转换信息，配置字段与数据。

步骤转换信息中的具体参数设置请参考[算子帮助](#)。

转换步骤配置不正确时，传输的数据将无法转换并成为脏数据，脏数据标记规则如下：

- 任意输入类型步骤中，原数据包含字段的个数小于配置字段的个数，或者原数据字段值与配置字段的类型不匹配时，全部数据成为脏数据。
- “CSV文件输入”步骤中，“验证输入字段”检验输入字段与值的类型匹配情况，检查不匹配时跳过该行，当前行成为脏数据。
- “固定宽度文件输入”步骤中，“固定长度”指定字段分割长度，长度大于原字段值的长度则数据分割失败，当前行成为脏数据。
- “HBase输入”步骤中，“HBase表名”指定HBase表名不正确，或者“主键”没有配置主键列，全部数据成为脏数据。
- 任意转换类型步骤中，转换失败的行成为脏数据。例如“分隔转换”步骤中，生成的字段个数小于配置字段的个数，或者原数据不能转换为String类型，当前行成为脏数据。
- “过滤行转换”步骤中，被筛选条件过滤的行成为脏数据。
- “取模转换”步骤中，原字段值为“NULL”，当前行成为脏数据。

4. 单击“下一步”。

**步骤7** 在“4.输出设置”，设置数据保存目标位置，然后单击“保存”保存作业或“保存并运行”，保存作业并运行作业。

表 22-54 输出配置参数一览表

| 连接类型           | 参数名    | 解释说明  |
|----------------|--------|---|
| sftp-connector | 输出路径   | SFTP服务器中导出文件的路径或者文件名，如果连接器配置多个地址此处可对应使用分号分隔多个路径或者文件名，数量需要与连接器中服务器的数量一致。   |
|                | 文件操作方式 | 数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为： <ul style="list-style-type: none"><li>“OVERRIDE”：直接覆盖旧文件。</li><li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li><li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li><li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li><li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li></ul> |
|                | 编码类型   | 导出文件的编码格式，如UTF-8。导出文本文件时才能配置。   |
|                | 压缩     | 使用SFTP协议导出数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。“true”为开启压缩，“false”为关闭压缩。   |
| hdfs-connector | 输出路径   | 导出文件在HDFS/OBS的输出目录或者文件名。  |
|                | 文件格式   | 文件导出类型： <ul style="list-style-type: none"><li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件。</li><li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存在sequence file文件格式。</li><li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件。</li></ul>  |
|                | 压缩格式   | 在下拉菜单中选择数据导出到HDFS/OBS后保存文件的压缩格式，未配置或选择NONE表示不压缩数据。  |

| 连接类型                       | 参数名     | 解释说明                                      |
|----------------------------|---------|---|
|                            | 自定义压缩格式 | 自定义压缩格式类型的名称。                             |
| generic-jdbc-connector     | 架构名称    | 数据库模式名。                                   |
|                            | 表名      | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。                        |
|                            | 临时表     | 数据库临时表的表名，用于临时保存传输过程中的数据，字段需要和“表名”配置的表一致。 |
| oracle-partition-connector | 架构名称    | 数据库模式名。                                   |
|                            | 表名      | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。                        |
|                            | 临时表     | 数据库临时表的表名，用于临时保存传输过程中的数据，字段需要和“表名”配置的表一致。 |
| oracle-connector           | 表名      | 目标表，用于存储数据。                               |
|                            | 列名      | 指定要写入的列名，没有指定的列允许被设置为空值或者默认值。             |
| mysql-fastpath-connector   | 架构名称    | 数据库模式名。                                   |
|                            | 表名      | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。                        |
|                            | 临时表名    | 临时表名称，用于预存数据，作业执行成功后，再将数据转移到正式表。          |

**步骤8** 已创建的作业可以在“Loader WebUI”界面上进行浏览，可进行启动、停止、复制、删除、编辑和查看历史信息操作。

图 22-35 查看 Loader 作业

| 作业ID | 名称                     | 描述                  | 开始时间                | 执行者   | 进度   | 状态 | 操作       |
|------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|------|----|----------|
| 23   | THbase                 | 从 SFTP 导入到 HBASE... | 2016-02-01 11:35:32 | admin | 100% | 成功 | ▶ □ 📄 ⚙️ |
| 9    | sftp-hdfs-updatefields | 从 SFTP 导入到 HDFS     | 2016-01-30 17:39:08 | admin | 100% | 成功 | ▶ □ 📄 ⚙️ |
| 15   | sftp-hdfs              | 从 SFTP 导入到 HDFS     | 2016-01-30 16:10:46 | admin | 100% | 成功 | ▶ □ 📄 ⚙️ |
| 18   | hdfs-voltdb            | 从 HDFS 导出到 VoltDB   | 2016-01-30 16:09:54 | admin | 100% | 成功 | ▶ □ 📄 ⚙️ |
| 20   | hdfs-voltdb-batch      | 从 HDFS 导出到 VoltDB   | 2016-01-30 15:51:10 | admin | 100% | 成功 | ▶ □ 📄 ⚙️ |
| 21   | hdfs-voltdb-66         | 从 HDFS 导出到 VoltDB   | 2016-01-30 15:45:18 | admin | 100% | 成功 | ▶ □ 📄 ⚙️ |

----结束

## 22.6.3 典型场景：从 HDFS/OBS 导出数据到 SFTP 服务器

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从HDFS/OBS导出到SFTP服务器。

## 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录和数据。
- 获取SFTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备SFTP服务器数据导出目录的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 使用Loader从HDFS/OBS导出数据时，确保HDFS/OBS数据源的输入路径目录名、输入路径的子目录名及子文件名不能包含特殊字符`\";`中的任意字符。
- 如果设置的任务需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-36 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-37 “基本信息”界面

|                                    |                      |                                   |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| * 名称                               | <input type="text"/> |                                   |
| * 类型                               | 导出                   |                                   |
| * 连接                               | <input type="text"/> | +添加 编辑 删除                         |
| 组                                  | default              | +添加 编辑 删除                         |
| * 队列                               | root.default         |                                   |
| 优先级                                | NORMAL               |                                   |
| <input type="button" value="下一步"/> |                      | <input type="button" value="取消"/> |

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“sftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个SFTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行SFTP服务器的配置信息。

表 22-55 连接参数

| 参数名        | 说明             | 示例            |
|------------|----------------|---------------|
| 名称         | SFTP服务器连接的名称。  | sftpName      |
| Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。  | 10.16.0.1     |
| Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。   | 22            |
| Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。 | root          |
| Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。  | xxxx          |
| Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。     | OdDt/yn...etM |

### 📖 说明

配置多个SFTP服务器时，HDFS/OBS的数据将分为多份随机导出到各个SFTP服务器。

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HDFS”，设置数据源信息。

表 22-56 数据来源配置参数

| 参数名  | 解释说明   | 示例         |
|------|--|------------|
| 输入目录 | 从HDFS/OBS导出时的输入路径。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /user/test |

| 参数名    | 解释说明   | 示例        |
|--------|--|-----------|
| 路径过滤器  | <p>配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入目录”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用“,” 隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“?” 匹配单个字符。</li><li>“*” 配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul>  | *         |
| 文件过滤器  | <p>配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用“,” 隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“?” 匹配单个字符。</li><li>“*” 配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul>  | *         |
| 文件类型   | <p>文件导入类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件</li><li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存在“sequence file”文件格式</li><li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件，不对文件做任何处理。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>文件类型选择“TEXT_FILE”或“SEQUENCE_FILE”导入时，Loader会自动根据文件的后缀选择对应的解压方法，对文件进行解压。</p>                 | TEXT_FILE |
| 文件分割方式 | <p>选择按文件或大小分割源文件，作为数据导出的MapReduce任务中各个map的输入文件。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个map处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li><li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li></ul> | FILE      |

| 参数名      | 解释说明   | 示例 |
|----------|--|----|
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的Map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器的CPU的核数作为其取值。<br><b>说明</b><br>为了提高导入数据速度，需要确保以下条件： <ul style="list-style-type: none"><li>每个Map连接时，相当于一个客户端连接，因此需要确保SFTP服务器最大连接数大于Map数量。</li><li>确保SFTP服务器上的磁盘IO或网络带宽都未达到上限。</li></ul> | 20 |
| Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于100，建议配置值为1000。不可与“Map数”同时配置。   | -  |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-57](#)。

表 22-57 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型 |
|----------|------|
| CSV文件输入  | 文件输出 |
| HTML输入   | 文件输出 |
| 固定宽度文件输入 | 文件输出 |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“文件输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

表 22-58 输出设置参数

| 参数名    | 解释说明  | 示例            |
|--------|---|---------------|
| 输出路径   | SFTP服务器中导出文件的路径或者文件名，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个路径或者文件名，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /opt/tempfile |
| 文件操作方式 | 数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为： <ul style="list-style-type: none"> <li>“OVERRIDE”：直接覆盖旧文件。</li> <li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li> <li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li> <li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li> <li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li> </ul> | OVERRIDE      |
| 编码类型   | 导出文件的编码格式，如UTF-8。导出文本文件时才能配置。   | UTF-8         |
| 压缩     | 使用SFTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“true”，表示开启压缩。</li> <li>选择“false”，表示关闭压缩。</li> </ul>  | true          |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-38 查看作业

| 作业ID | 名称      | 描述                    | 开始时间                | 执行者   | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|---------|-----------------------|---------------------|-------|------|----|-------------|
| 24   | hdfs-ck | 从 HDFS 导入到 CLICKHOUSE | 2022-11-29 16:03:19 | admin | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

---结束

## 22.6.4 典型场景：从 HBase 导出数据到 SFTP 服务器

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从HBase导出到SFTP服务器。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HBase表或phoenix表。
- 获取SFTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备SFTP服务器数据导出目录的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的任务需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

### 操作步骤

#### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-39 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-40 “基本信息”界面

The screenshot shows the 'Basic Information' configuration page. It contains the following fields and controls:

- \* 名称**: A text input field.
- \* 类型**: A dropdown menu with '导出' (Export) selected.
- \* 连接**: A dropdown menu with a '+' icon to add a new connection, and '编辑' (Edit) and '删除' (Delete) icons.
- 组**: A dropdown menu with 'default' selected, and '+' '编辑' '删除' icons.
- \* 队列**: A dropdown menu with 'root.default' selected.
- 优先级**: A dropdown menu with 'NORMAL' selected.
- At the bottom: A blue '下一步' (Next Step) button and a white '取消' (Cancel) button.

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“sftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个SFTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行SFTP服务器的配置信息。

表 22-59 连接参数

| 参数名        | 说明             | 示例            |
|------------|----------------|---------------|
| 名称         | SFTP服务器连接的名称。  | sftpName      |
| Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。  | 10.16.0.1     |
| Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。   | 22            |
| Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。 | root          |
| Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。  | xxxx          |
| Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。     | OdDt/yn...etM |

**说明**

配置多个SFTP服务器时，HBase表或phoenix表将分成多份随机保存到各个SFTP服务器。

**设置数据源信息**

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HBASE”，设置数据源信息。

表 22-60 数据源配置参数说明

| 参数名     | 解释说明  | 示例    |
|---------|---|-------|
| HBase实例 | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
| 个数      | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器当前最大连接数作为其取值。          | 20    |

**设置数据转换**

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-61](#)。

表 22-61 算子输入、输出参数设置

| 输入类型    | 输出类型 |
|---------|------|
| HBase输入 | 文件输出 |

在“输入”中把“HBase输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“文件输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

**设置数据保存信息并运行作业**

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

表 22-62 输出设置参数

| 参数名  | 解释说明   | 示例            |
|------|--|---------------|
| 输出路径 | SFTP服务器中导出文件的路径或者文件名，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个路径或者文件名，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /opt/tempfile |

| 参数名    | 解释说明  | 示例        |
|--------|---|-----------|
| 文件操作方式 | <p>数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“OVERWRITE”：直接覆盖旧文件。</li> <li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li> <li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li> <li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li> <li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li> </ul> | OVERWRITE |
| 编码类型   | 导出文件的编码格式，如UTF-8。导出文本文件时才能配置。   | UTF-8     |
| 压缩     | <p>使用SFTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“true”，表示开启压缩。</li> <li>选择“false”，表示关闭压缩。</li> </ul>   | true      |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-41 查看作业

| 作业ID | 名称      | 描述                    | 开始时间                | 执行者         | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|------|----|-------------|
| 24   | hdfs-ck | 从 HDFS 导入到 CLICKHOUSE | 2022-11-29 16:03:19 | root@hadoop | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.6.5 典型场景：从 Hive 导出数据到 SFTP 服务器

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从Hive导出到SFTP服务器。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业中指定的Hive表的权限。

- 获取SFTP服务器使用的用户和密码，且该用户具备SFTP服务器数据导出目录的写入权限。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的任务需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

#### 步骤1 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-42 Loader WebUI 界面



#### 步骤2 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-43 “基本信息”界面

|                                    |                      |                                   |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| * 名称                               | <input type="text"/> |                                   |
| * 类型                               | 导出                   | ▼                                 |
| * 连接                               | <input type="text"/> | ▼ +添加 编辑 删除                       |
| 组                                  | default              | ▼ +添加 编辑 删除                       |
| * 队列                               | root.default         | ▼                                 |
| 优先级                                | NORMAL               | ▼                                 |
| <input type="button" value="下一步"/> |                      | <input type="button" value="取消"/> |

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。

3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“sftp-connector”，单击“添加”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。Loader支持配置多个SFTP服务器操作数据，单击“添加”可增加多行SFTP服务器的配置信息。

表 22-63 连接参数

| 参数名        | 说明             | 示例            |
|------------|----------------|---------------|
| 名称         | SFTP服务器连接的名称。  | sftpName      |
| Sftp服务器的IP | SFTP服务器的IP地址。  | 10.16.0.1     |
| Sftp服务器端口  | SFTP服务器的端口号。   | 22            |
| Sftp用户名    | 访问SFTP服务器的用户名。 | root          |
| Sftp密码     | 访问SFTP服务器的密码。  | xxxx          |
| Sftp公钥     | Sftp服务器公钥。     | OdDt/yn...etM |

### 📖 说明

配置多个SFTP服务器时，Hive表将分成多份随机保存到各个SFTP服务器。

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HIVE”，设置数据源信息。

表 22-64 数据源配置参数说明

| 参数名    | 解释说明   | 示例   |
|--------|--|------|
| Hive实例 | 在Hive作业中，Loader支持从集群可添加的所有Hive服务实例中选择任意一个。如果选定的Hive服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | hive |
| 个数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000，建议以SFTP服务器当前最大连接数作为其取值。       | 20   |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-65](#)。

**表 22-65** 算子输入、输出参数设置

| 输入类型   | 输出类型 |
|--------|------|
| Hive输入 | 文件输出 |

在“输入”中把“Hive输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“文件输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

#### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

**表 22-66** 输出设置参数

| 参数名    | 解释说明  | 示例            |
|--------|---|---------------|
| 输出路径   | SFTP服务器中导出文件的路径或者文件名，如果连接器配置多个地址此处可对应使用“;”分隔多个路径或者文件名，数量需要与连接器中服务器的数量一致。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /opt/tempfile |
| 文件操作方式 | 数据导入时的操作行为。全部数据从输入路径导入到目标路径时，先保存在临时目录，然后再从临时目录复制转移至目标路径，任务完成时删除临时路径的文件。转移临时文件存在同名文件时有以下行为： <ul style="list-style-type: none"> <li>“OVERRIDE”：直接覆盖旧文件。</li> <li>“RENAME”：重命名新文件。无扩展名的文件直接增加字符串后缀，有扩展名的文件在文件名增加字符串后缀。字符串具有唯一性。</li> <li>“APPEND”：在旧文件尾部合并新文件内容。合并操作只是简单的追加，不保证追加文件是否可以使用。例如文本文件可合并，压缩文件合并后可能无法使用。</li> <li>“IGNORE”：保留旧文件，不复制新文件。</li> <li>“ERROR”：转移过程中出现同名文件时任务将停止执行并报错，已转移的文件导入成功，同名的文件及未转移的文档导入失败。</li> </ul> | OVERRIDE      |
| 编码类型   | 导出文件的编码格式，如UTF-8。导出文本文件时才能配置。   | UTF-8         |

| 参数名 | 解释说明   | 示例   |
|-----|--|------|
| 压缩  | 使用SFTP协议导入数据时，是否开启压缩传输功能以减小带宽使用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“true”，表示开启压缩。</li> <li>选择“false”，表示关闭压缩。</li> </ul> | true |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-44 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.6.6 典型场景：从 HDFS/OBS 导出数据到关系型数据库

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从HDFS/OBS导出到关系型数据库。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录和数据。
- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。
- 操作前需要进行如下配置：
  - a. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“`#{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib`”。
  - b. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：
 

```
cd #{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```
  - c. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-45 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-46 “基本信息”界面

|                                    |                      |                                   |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| * 名称                               | <input type="text"/> |                                   |
| * 类型                               | 导出                   | ▼                                 |
| * 连接                               | <input type="text"/> | +添加 编辑 删除                         |
| 组                                  | default              | +添加 编辑 删除                         |
| * 队列                               | root.default         | ▼                                 |
| 优先级                                | NORMAL               | ▼                                 |
| <input type="button" value="下一步"/> |                      | <input type="button" value="取消"/> |

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

**说明**

- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。

表 22-67 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明  | 示例  |
|-----------|---|---|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。  | dbName  |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。   | oracle.jdbc.driver.OracleDriver   |
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：jdbc:oracle:thin:@访问数据库IP:访问数据库端口号:数据库名称  | jdbc:oracle:thin:@10.16.0.1:1521:oradb  |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。  | omm   |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。   | xxxx  |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 名称：连接属性名</li><li>• 值：连接属性值</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 名称：socketTimeout</li><li>• 值：20</li></ul> |

**设置数据源信息**

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HDFS”，设置数据源信息。

表 22-68 数据来源配置参数

| 参数名  | 解释说明   | 示例         |
|------|--|------------|
| 输入目录 | 从HDFS/OBS导出时的输入路径。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | /user/test |

| 参数名    | 解释说明  | 示例        |
|--------|---|-----------|
| 路径过滤器  | 配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入目录”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用“,” 隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。 <ul style="list-style-type: none"><li>“?” 匹配单个字符。</li><li>“*” 配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul>  | *         |
| 文件过滤器  | 配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用“,” 隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。 <ul style="list-style-type: none"><li>“?” 匹配单个字符。</li><li>“*” 配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul>  | *         |
| 文件类型   | 文件导入类型： <ul style="list-style-type: none"><li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件。</li><li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存在sequence file文件格式。</li><li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件，不对文件做任何处理。</li></ul> <b>说明</b><br>文件类型选择“TEXT_FILE”或“SEQUENCE_FILE”导入时，Loader会自动根据文件的后缀选择对应的解压方法，对文件进行解压。                         | TEXT_FILE |
| 文件分割方式 | 选择按文件或大小分割源文件，作为数据导出的MapReduce任务中各个map的输入文件。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个map处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li><li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li></ul> | FILE      |
| Map数   | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的Map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于3000。   | 20        |

| 参数名      | 解释说明   | 示例 |
|----------|--|----|
| Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于100，建议配置值为1000。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。 | -  |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-69](#)。

**表 22-69** 算子输入、输出参数设置

| 输入类型     | 输出类型 |
|----------|------|
| CSV文件输入  | 表输出  |
| HTML输入   | 表输出  |
| 固定宽度文件输入 | 表输出  |

在“输入”中把“CSV文件输入”或者“HTML输入”或者“固定宽度文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“表输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

**表 22-70** 输出设置参数

| 参数名  | 说明   | 示例       |
|------|--|----------|
| 架构名称 | 数据库模式名。  | dbo      |
| 表名   | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。<br><b>说明</b><br>表名可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。   | test     |
| 临时表  | 数据库临时表表名，用于临时保存传输过程中的数据，字段需要和“表名”配置的表一致。<br><b>说明</b><br>使用临时表是为了使得导出数据到数据库时，不会在目的表中产生脏数据。只有在所有数据成功写入临时表后，才会将数据从临时表迁移到目的表。使用临时表会增加作业的执行时间。 | tmp_test |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

### 查看作业完成情况

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-47 查看作业

| 作业ID | 名称      | 描述                 | 开始时间                | 执行者    | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|---------|--------------------|---------------------|--------|------|----|-------------|
| 24   | hdfs-ck | 从HDFS导入到CLICKHOUSE | 2022-11-29 16:03:19 | hadoop | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.6.7 典型场景：从 HDFS 导出数据到 MOTService

### 操作场景

在MOTService中需要根据表中数据版本字段对表进行更新操作，MOTService外部表不支持Upsert语句，您可以使用Loader将文件从HDFS导出到MOTService从而批量更新数据。

### 前提条件

- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 输入的数据需为CSV格式文件。
- 在FusionInsight Manager中创建一个人机用户，例如“Loaderuser”，加入用户组hive、hadoop，主组选择“hadoop”组，关联角色“Manager\_administrator”。

### 操作步骤

#### 准备操作

**步骤1** 使用root用户登录RTDServer所在节点，获取关系型数据库对应的驱动Jar包，本场景需要获取“opengaussjdbc-V500R002C00.jar”。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_FARMER_RTD_*/install/FusionInsight-RTD-*/RTD/rtdservice/WEB-INF/lib
```

**步骤2** 将**步骤1**获取到的Jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-\*/FusionInsight-Sqoop-\*/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。

**步骤3** 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改Jar包权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-*/FusionInsight-Sqoop-*/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```

**步骤4** 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

**步骤5** 需要提前在MOTService中创建版本管控表并在表中增加特定字段用于版本管控，如果存在则不需要创建。所有MOT类型（全量或增量）作业共用一张表，参考命令如下：

```
CREATE TABLE T_RTD_TBL_CUR_VER_INFO (
```

```
TBL_NAME varchar NOT NULL,
CUR_VER_FLAG tinyint DEFAULT '0' NOT NULL,
CONSTRAINT PK_T_RTD_TBL_CUR_VER_INFO PRIMARY KEY (TBL_NAME)
);
```

### 设置作业基本信息

**步骤6** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-48 Loader WebUI 界面



**步骤7** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-49 “基本信息”界面

Form fields for job creation:

- \* 名称:
- \* 类型:
- \* 连接:  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)
- 组:  [+添加](#) [编辑](#) [删除](#)
- \* 队列:
- 优先级:

Buttons: [下一步](#) [取消](#)

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。

5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤8** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

表 22-71 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明  | 示例   |
|-----------|---|--|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。  | dbName   |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。   | com.xxx.open<br>gauss.jdbc.Dri<br>ver  |
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：<br>jdbc:opengauss://数据库访问地址:数据库访问端<br>口号/数据库名称   | jdbc:opengaus<br>s://<br>10.10.10.10:15<br>400/test  |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。  | omm  |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。   | xxxx   |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称：连接属性名</li> <li>• 值：连接属性值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称：socketTime<br/>out</li> <li>• 值：20</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>登录 FusionInsi<br/>ght<br/>Manager<br/>，选择“集<br/>群 &gt; 服务<br/>&gt;<br/>MOTServic<br/>e &gt; 配置 &gt;<br/>全部配<br/>置”，搜索<br/>参数<br/>“REQUIR<br/>E_SSL”如<br/>果参数值为<br/>“true”，<br/>此时需要添<br/>加名称为<br/>“ssl.enabl<br/>e”，值为<br/>“true”的<br/>JDBC连接<br/>属性，否则<br/>不需要添加<br/>此连接属<br/>性。</p> |

## 设置数据源信息

**步骤9** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HDFS”，设置数据源信息。

表 22-72 数据来源配置参数

| 参数名   | 解释说明  | 示例         |
|-------|---|------------|
| 输入目录  | 从HDFS导出时的输入路径。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /user/test |
| 路径过滤器 | 配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入目录”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用“,”隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。 <ul style="list-style-type: none"><li>“?” 匹配单个字符。</li><li>“*” 配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul>   | *          |
| 文件过滤器 | 配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用“,”隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。 <ul style="list-style-type: none"><li>“?” 匹配单个字符。</li><li>“*” 配置多个字符。</li><li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li></ul>   | *          |
| 文件类型  | 文件导入类型： <ul style="list-style-type: none"><li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件。</li><li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存为sequence file文件格式。</li><li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件，不对文件做任何处理。</li></ul> <b>说明</b><br>文件类型选择“TEXT_FILE”或“SEQUENCE_FILE”导入时，Loader会自动根据文件的后缀选择对应的解压方法，对文件进行解压。 | TEXT_FILE  |

| 参数名      | 解释说明   | 示例   |
|----------|--|------|
| 文件分割方式   | 选择按文件或大小分割源文件，作为数据导出的MapReduce任务中各个map的输入文件。 <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个map处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li> <li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li> </ul> | FILE |
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的Map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于3000。  | 20   |
| Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于100，建议配置值为1000。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。   | -    |

### 设置数据转换

**步骤10** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-73](#)。

**表 22-73** 算子输入、输出参数设置

| 输入类型    | 输出类型 |
|---------|------|
| CSV文件输入 | 表输出  |

在“输入”中把“CSV文件输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“表输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤11** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面参考下表填写参数。

**表 22-74** 输出设置参数

| 参数名  | 说明                 | 示例   |
|------|--------------------|------|
| 架构名称 | 数据库模式名。            | dbo  |
| 表名   | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。 | test |

| 参数名     | 说明   | 示例      |
|---------|--|---------|
| 临时表名    | 数据库临时表名用于临时保存传输过程中的数据，字段需要和“表名”配置的表一致。   | db_test |
| 数据库类型   | 数据库类型，分为MOT和其他可用JDBC连接的数据库。  | MOT     |
| MOT导入方式 | <p>“数据库类型”选择“MOT”时存在，根据业务需要选择相应导入方式。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>数据导入数据库的方式，有全量导入，增量导入，普通导入三种。<br/>TOTAL：全量导入，数据版本默认为0，新写入数据版本为1，新数据入库时更新相同主键的数据，插入不同主键的数据并删除版本为0的所有原有数据。下一次新写入数据版本为0，依次交替更新数据版本。<br/>INCREMENT：增量导入，更新相同主键的数据，插入不同主键的数据，保留原有数据。<br/>INSERT：普通导入，插入数据，主键重复会导致任务失败。</li> <li>在使用全量导入或增量导入方式时，需确保业务数据表有字段“CUR_VER_FLAG”用于版本管控，例如：<br/> <pre>CREATE TABLE F_ACCOUNT1 (   ORG_NBR smallint NOT NULL,   ACT_NBR varchar NOT NULL,   CLT_NBR varchar NOT NULL,   BRN_NAM varchar,   CUR_VER_FLAG tinyint DEFAULT '0' NOT NULL,   CONSTRAINT IDX_F_ACCOUNT1_PKEY   PRIMARY KEY (CLT_NBR,ORG_NBR) );</pre> </li> </ul> | TOTAL   |

**步骤12** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤13** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。



----结束

## 22.6.8 典型场景：从 HBase 导出数据到关系型数据库

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从HBase导出到关系型数据库。

## 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HBase表或phoenix表。
- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。
- 操作前需要进行如下配置：
  - a. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。
  - b. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```
  - c. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

#### 步骤1 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-50 Loader WebUI 界面



#### 步骤2 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-51 “基本信息”界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

#### 说明

- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。

表 22-75 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明           | 示例                              |
|-----------|--------------|---------------------------------|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。 | dbName                          |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。    | oracle.jdbc.driver.OracleDriver |

| 参数名       | 说明   | 示例   |
|-----------|--|--|
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：jdbc:oracle:thin:@访问数据库IP.访问数据库端口号.数据库名称   | jdbc:oracle:thin:@10.16.0.1:1521:oradb   |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。   | omm  |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。  | xxxx   |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。 <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：连接属性名</li> <li>值：连接属性值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：socketTimeout</li> <li>值：20</li> </ul> |

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HBASE”，设置数据源信息。

表 22-76 数据源配置参数说明

| 参数名     | 解释说明  | 示例    |
|---------|---|-------|
| HBase实例 | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
| 个数      | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。                               | 20    |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-77](#)。

表 22-77 算子输入、输出参数设置

| 输入类型    | 输出类型 |
|---------|------|
| HBase输入 | 表输出  |

在“输入”中把“HBase输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“表输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

表 22-78 输出设置参数

| 参数名  | 说明   | 示例       |
|------|--|----------|
| 架构名称 | 数据库模式名。  | dbo      |
| 表名   | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。<br><b>说明</b><br>表名可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。   | test     |
| 临时表  | 数据库临时表表名，用于临时保存传输过程中的数据，字段需要和“表名”配置的表一致。<br><b>说明</b><br>使用临时表是为了使得导出数据到数据库时，不会在目的表中产生脏数据。只有在所有数据成功写入临时表后，才会将数据从临时表迁移到目的表。使用临时表会增加作业的执行时间。 | tmp_test |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

**查看作业完成情况**

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-52 查看作业

----结束

## 22.6.9 典型场景：从 Hive 导出数据到关系型数据库

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从Hive导出到关系型数据库。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的Hive表。
- 获取关系型数据库使用的用户和密码。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。
- 操作前需要进行如下配置：
  - a. 获取关系型数据库对应的驱动jar包保存在Loader服务主备节点的lib路径：“`#{BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib`”。

- b. 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：  

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```
- c. 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

## 操作步骤

### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-53 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-54 “基本信息”界面

|      |                      |   |
|------|----------------------|---|
| * 名称 | <input type="text"/> |   |
| * 类型 | 导出                   | ▼   |
| * 连接 | <input type="text"/> | ▼ <a href="#">+添加</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| 组    | default              | ▼ <a href="#">+添加</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| * 队列 | root.default         | ▼   |
| 优先级  | NORMAL               | ▼   |

[下一步](#) [取消](#)

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。

3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“generic-jdbc-connector”或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

### 📖 说明

- 与关系数据库连接时，可以选择通用数据库连接器（generic-jdbc-connector）或者专用数据库连接器（oracle-connector、oracle-partition-connector、mysql-fastpath-connector），专用数据库连接器特别针对具体数据库类型进行优化，相对通用数据库连接器来说，导出、导入速度更快。
- 使用mysql-fastpath-connector时，要求在NodeManager节点上有MySQL的mysqldump和mysqlimport命令，并且此两个命令所属MySQL客户端版本与MySQL服务器版本兼容，如果没有这两个命令或版本不兼容，请参考<http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-rpm.html>，安装MySQL client applications and tools。

表 22-79 “generic-jdbc-connector” 连接参数

| 参数名       | 说明  | 示例   |
|-----------|---|--|
| 名称        | 关系型数据库连接的名称。  | dbName   |
| JDBC驱动程序类 | JDBC驱动类名。   | oracle.jdbc.driver.OracleDriver  |
| JDBC连接字符串 | JDBC连接字符串，格式为：<br>jdbc:oracle:thin:@ <i>访问数据库IP:访问数据库端口号:数据库名称</i>                                      | jdbc:oracle:thin:@10.16.0.1:1521:oradb   |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。  | omm  |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。   | xxxx   |
| JDBC连接属性  | JDBC连接属性，单击“添加”手动添加。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称：连接属性名</li> <li>• 值：连接属性值</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称：socketTimeout</li> <li>• 值：20</li> </ul> |

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HIVE”，设置数据源信息。

表 22-80 数据源配置参数说明

| 参数名    | 解释说明   | 示例   |
|--------|--|------|
| Hive实例 | 在Hive作业中，Loader支持从集群可添加的所有Hive服务实例中选择任意一个。如果选定的Hive服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | hive |
| 个数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于“3000”。                            | 20   |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-81](#)。

表 22-81 算子输入、输出参数设置

| 输入类型   | 输出类型 |
|--------|------|
| Hive输入 | 表输出  |

在“输入”中把“Hive输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“表输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

表 22-82 输出设置参数

| 参数名  | 说明   | 示例       |
|------|--|----------|
| 架构名称 | 数据库模式名。  | dbo      |
| 表名   | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。<br><b>说明</b><br>表名可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。   | test     |
| 临时表  | 数据库临时表表名，用于临时保存传输过程中的数据，字段需要和“表名”配置的表一致。<br><b>说明</b><br>使用临时表是为了使得导出数据到数据库时，不会在目的表中产生脏数据。只有在所有数据成功写入临时表后，才会将数据从临时表迁移到目的表。使用临时表会增加作业的执行时间。 | tmp_test |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

### 查看作业完成情况

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-55 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.6.10 典型场景：从 HBase 导出数据到 HDFS/OBS

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将数据从HBase导出到HDFS/OBS。

### 前提条件

- 创建或获取该任务中创建Loader作业的业务用户和密码。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HDFS/OBS目录和数据。
- 确保用户已授权访问作业执行时操作的HBase表或phoenix表。
- 检查磁盘空间，确保没有出现告警且余量满足导入、导出数据的大小。
- 如果设置的作业需要使用指定YARN队列功能，该用户需要已授权有相关YARN队列的权限。
- 设置任务的用户需要获取该任务的执行权限，并获取该任务对应的连接的使用权限。

### 操作步骤

#### 设置作业基本信息

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-56 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-57 “基本信息”界面

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤3** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“hdfs-connector”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”。

### 设置数据源信息

**步骤4** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”中选择“HBASE”，设置数据源信息。

表 22-83 输入设置参数

| 参数名     | 解释说明  | 示例    |
|---------|---|-------|
| HBase实例 | 在HBase作业中，Loader支持从集群可添加的所有HBase服务实例中选择任意一个。如果选定的HBase服务实例在集群中未添加，则此作业无法正常运行。 | HBase |
| 个数      | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的map数量。参数值必须小于或等于3000。                                 | 20    |

### 设置数据转换

**步骤5** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-84](#)。

**表 22-84** 算子输入、输出参数设置

| 输入类型    | 输出类型 |
|---------|------|
| HBase输入 | 文件输出 |

在“输入”中把“HBase输入”拖拽到网格中，在“输出”中把“文件输出”拖拽到网格中，“输入”与“输出”之间用箭头进行连接。

#### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤6** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

**表 22-85** 输出设置参数

| 参数名  | 解释说明  | 示例         |
|------|---|------------|
| 输出路径 | 导出文件在HDFS/OBS的输出目录或者文件名。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /user/test |
| 文件格式 | 文件导出类型：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件。</li> <li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存在“sequence file”文件格式。</li> <li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件。</li> </ul> | TEXT_FILE  |
| 压缩格式 | 在下拉菜单中选择数据导出到HDFS/OBS后保存文件的压缩格式，未配置或选择“NONE”表示不压缩数据。  | NONE       |

**步骤7** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

#### 查看作业完成情况

**步骤8** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

**图 22-58** 查看作业

| 作业ID | 名称 | 描述 | 开始时间                | 执行者 | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----|----|---------------------|-----|------|----|-------------|
| 24   |    |    | 2022-11-29 16:03:19 |     | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

----结束

## 22.6.11 典型场景：从 HDFS 导出数据到 ClickHouse

### 操作场景

该任务指导用户使用Loader将文件从HDFS导出到ClickHouse。

### 前提条件

- 在FusionInsight Manager创建一个角色，添加ClickHouse逻辑集群的管理权限以及Loader作业分组权限。创建Loader作业的业务用户，关联该角色并添加用户组yarnviewgroup。
- ClickHouse表已创建，确保用户已授权访问作业执行时操作该表的权限，参照[创建ClickHouse表](#)创建本地复制表和分布式表，导出时选择本地复制表。
- 确保没有出现ClickHouse相关告警。

### 操作步骤

#### 准备操作

**步骤1** 在ClickHouse的安装目录获取clickhouse-jdbc-\*.jar包，将其保存在Loader服务主备节点的lib路径：“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib”。

**步骤2** 使用root用户在主备节点分别执行以下命令修改权限：

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/FusionInsight-Sqoop-1.99.3/server/webapps/loader/WEB-INF/ext-lib
```

```
chown omm:wheel jar包文件名
```

```
chmod 600 jar包文件名
```

**步骤3** 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Loader > 更多 > 重启服务”，输入管理员密码重启Loader服务。

#### 设置作业基本信息

**步骤4** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-59 Loader WebUI 界面



**步骤5** 单击“新建作业”，进入“基本信息”界面，创建作业基本信息。

图 22-60 “基本信息”界面

\* 名称

\* 类型

\* 连接  +添加 编辑 删除

组  +添加 编辑 删除

\* 队列

优先级

下一步 取消

1. 在“名称”中输入作业的名称。
2. 在“类型”中选择“导出”。
3. 在“组”中设置作业所属组，默认没有已创建的组，单击“添加”创建一个新的组，输入组的名称，单击“确定”保存。
4. 在“队列”中选择执行该作业的YARN队列。默认值“root.default”。
5. 在“优先级”中选择执行该作业的YARN队列优先级。默认值为“NORMAL”。可选值为“VERY\_LOW”、“LOW”、“NORMAL”、“HIGH”和“VERY\_HIGH”。

**步骤6** 在“连接”区域，单击“添加”新建一个的连接，在“连接器”中选择“clickhouse-connector”，输入配置连接参数，单击“测试”验证连接是否可用，待提示“测试成功”后单击“确定”，参数设置请参考表22-86。

表 22-86 “clickhouse-connector”连接参数

| 参数名 | 说明           | 示例                   |
|-----|--------------|----------------------|
| 名称  | 关系型数据库连接的名称。 | clickhouse_jdbc_test |

| 参数名       | 说明   | 示例   |
|-----------|--|--|
| JDBC连接字符串 | <ul style="list-style-type: none"> <li>集群已启用Kerberos认证，JDBC连接字符串格式为“jdbc:clickhouse://访问数据库IP:数据库端口号/数据库名称?ssl=true&amp;sslmode=none”</li> <li>集群未启用Kerberos认证，JDBC连接字符串格式为“jdbc:clickhouse://访问数据库IP:数据库端口号/数据库名称”</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>访问数据库IP：ClickHouse的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 实例”，获取ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。</li> <li>数据库端口： <ul style="list-style-type: none"> <li>已启用Kerberos认证集群具体的端口值可通过登录集群FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群，获取“HTTP Balancer端口号”中“加密端口”参数值。</li> <li>未启用Kerberos认证集群具体的端口值可通过登录集群FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 逻辑集群”，查看对应逻辑集群，获取“HTTP Balancer端口号”中“非加密端口”参数值。</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>集群已启用Kerberos认证：jdbc:clickhouse://10.10.10.10:21426/test?ssl=true&amp;sslmode=none</li> <li>集群未启用Kerberos认证：jdbc:clickhouse://10.10.10.10:21423/test?ssl=true&amp;sslmode=none</li> </ul> |
| 用户名       | 连接数据库使用的用户名。   | root   |
| 密码        | 连接数据库使用的密码。  | xxxx   |

### 设置数据源信息

**步骤7** 单击“下一步”，进入“输入设置”界面，在“源文件类型”选择“HDFS”，设置数据源信息。

表 22-87 输入设置参数

| 参数名    | 解释说明  | 示例         |
|--------|---|------------|
| 输入目录   | 从HDFS导出时的输入路径。<br><b>说明</b><br>路径参数可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。  | /user/test |
| 路径过滤器  | 配置通配符对源文件的输入路径包含的目录进行过滤。“输入目录”不参与过滤。配置多个过滤条件时使用“,”隔开，配置为空时表示不过滤目录。不支持正则表达式过滤。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>“?” 匹配单个字符。</li> <li>“*” 配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul>  | *          |
| 文件过滤器  | 配置通配符对源文件的输入文件名进行过滤。配置多个过滤条件时使用“,”隔开。不能配置为空。不支持正则表达式过滤。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>“?” 匹配单个字符。</li> <li>“*” 配置多个字符。</li> <li>在匹配条件前加“^”表示取反，即文件过滤。</li> </ul>  | *          |
| 文件类型   | 文件导入类型：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>“TEXT_FILE”：导入文本文件并保存为文本文件。</li> <li>“SEQUENCE_FILE”：导入文本文件并保存为sequence file文件格式。</li> <li>“BINARY_FILE”：以二进制流的方式导入文件，可以导入任何格式的文件，不对文件做任何处理。</li> </ul> <b>说明</b><br>文件类型选择“TEXT_FILE”或“SEQUENCE_FILE”导入时，Loader会自动根据文件的后缀选择对应的解压方法，对文件进行解压。                        | TEXT_FILE  |
| 文件分割方式 | 选择按文件或大小分割源文件，作为数据导出的MapReduce任务中各个map的输入文件。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>选择“FILE”，表示按文件分割源文件，即每个map处理一个或多个完整的源文件，同一个源文件不可分配至不同map，完成数据导入后保持源文件的目录结构。</li> <li>选择“SIZE”，表示按大小分割源文件，即每个map处理一定大小的输入文件，同一个源文件可分割至多个map，数据保存至输出目录时保存的文件数与map数量相同，文件名格式为“import_part_xxxx”，“xxxx”为系统生成的随机数，具有唯一性。</li> </ul> | FILE       |

| 参数名      | 解释说明   | 示例 |
|----------|--|----|
| Map数     | 配置数据操作的MapReduce任务中同时启动的Map数量。不可与“Map数据块大小”同时配置。参数值必须小于或等于3000。  | 20 |
| Map数据块大小 | 配置数据操作的MapReduce任务中启动map所处理的数据大小，单位为MB。参数值必须大于或等于100，建议配置值为1000。不可与“Map数”同时配置。当使用关系型数据库连接器时，不支持“Map数据块大小”，请配置“Map数”。 | -  |


### 设置数据转换

**步骤8** 单击“下一步”，进入“转换”界面，设置数据传输过程中的转换操作。算子的选择和参数设置具体请参考[算子帮助](#)及[表22-88](#)。

**表 22-88** 算子输入、输出参数设置

| 输入类型  | 输出类型 |
|-------|------|
| CSV输入 | 表输出  |

**图 22-61** 算子选择



### 设置数据保存信息并运行作业

**步骤9** 单击“下一步”，进入“输出设置”界面，设置数据保存方式。

表 22-89 输出设置参数

| 参数名 | 解释说明   | 示例   |
|-----|--|------|
| 表名  | 数据库表名，用于最终保存传输的数据。<br><b>说明</b><br>表名可以使用宏定义，具体请参考 <a href="#">配置项中使用宏定义</a> 。 | test |

**步骤10** 单击“保存并运行”，开始保存并运行作业。

### 查看作业完成情况

**步骤11** 进入“Loader WebUI”界面，待“状态”显示“成功”则说明作业完成。

图 22-62 查看作业



| 作业ID | 名称             | 描述                | 开始时间                | 执行者    | 进度   | 状态 | 操作          |
|------|----------------|-------------------|---------------------|--------|------|----|-------------|
| 99   | ck-export-hdfs | 从 CLICKHOUSE 导... | 2023-01-02 18:09:19 | lmtest | 100% | 成功 | 开始 停止 编辑 更多 |

**步骤12** 使用ClickHouse客户端，查询ClickHouse表数据是否和HDFS导入的数据一致。

----结束

## 22.7 作业管理

### 22.7.1 批量迁移 Loader 作业

#### 操作场景

Loader支持将作业批量从一个分组（源分组）迁移到另一个分组（目标分组）。

#### 前提条件

- 源分组和目标分组均存在。
- 当前用户具备源分组和目标分组的编辑“Group Edit”权限。
- 当前用户具备源分组的作业编辑“Jobs Edit”权限或待迁移作业的编辑“Edit”权限。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-63 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“作业迁移”，进入作业迁移界面。

**步骤3** 在“源分组”中选择待迁移作业当前所属分组，在“目标分组”中选择待迁移作业的目标分组。

**步骤4** 在“选择迁移类型”中选择迁移类型。

- “所有”：将源分组所有作业迁移到目标分组。
- “指定作业”：将源分组中指定的作业迁移到目标分组。选择“指定作业”，在作业列表中勾选需要迁移的作业。

**步骤5** 单击“确定”，开始作业迁移。当弹出框中进度条显示100%，则说明作业迁移完成。

----结束

## 22.7.2 批量删除 Loader 作业

### 操作场景

Loader支持批量删除已有作业。

### 前提条件

当前用户具备待删除作业的编辑“Edit”权限或作业所在分组的编辑“Jobs Edit”权限。

### 操作步骤

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-64 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“批量删除”，进入作业批量删除界面。

**步骤3** 在“批量删除”中选择删除作业类型。

- “所有”，表示删除当前所有的作业。

- “指定作业”，表示指定需要删除的作业。选择“指定作业”，在作业列表中勾选需要删除的作业。

**步骤4** 单击“确定”，开始删除作业。当弹出框中进度条显示100%，则说明作业删除完成。

----结束

## 22.7.3 批量导入 Loader 作业

### 操作场景

Loader支持批量导入某个配置文件中的所有作业。

### 前提条件

当前用户具备待导入作业所在分组的编辑“Jobs Edit”权限。

#### 📖 说明

如果作业所在的分组不存在，则会先创建该分组。当前用户就是该分组的创建者，拥有该分组的编辑“Jobs Edit”权限。

### 操作步骤

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-65 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“导入”，进入作业导出界面。

**步骤3** 在“导入”界面中选择要导入的配置文件的路径。

**步骤4** 单击“上传”，开始导入作业。当弹出框中进度条显示100%，则说明作业导出完成。

----结束

## 22.7.4 批量导出 Loader 作业

### 操作场景

Loader支持批量导出已有作业。

## 前提条件

当前用户具备待导出作业的编辑“Edit”权限或作业所在分组的编辑“Jobs Edit”权限。

## 操作步骤

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-66 Loader WebUI 界面



**步骤2** 单击“导出”，进入作业导出界面。

**步骤3** 在“选择导出类型”中选择删除作业类型。

- “所有”：表示导出当前所有的作业。
- “指定作业”：表示指定需要导出的作业。选择“指定作业”，在作业列表中勾选需要导出的作业。
- “指定组别”：表示导出某个指定分组中的所有作业。选择“指定分组”，在分组列表中勾选需要导出的作业分组。

“是否导出密码”：导出时是否导出连接器密码，勾选时，导出加密后的密码串。

**步骤4** 单击“确定”，开始导出作业。当弹出框中进度条显示100%，则说明作业导出完成。

----结束

## 22.7.5 查看作业历史信息

### 操作场景

该任务指导您在日常运维中，查看某个Loader作业的历史执行状态以及每次执行时长，同时提供该作业两种操作：

- 脏数据：查看作业执行过程中处理失败的数据、或者被清洗过滤掉的数据，针对该数据可以查看源数据中哪些数据不符合转换、清洗规则。
- 日志：查看作业在MapReduce执行的日志信息。

### 前提条件

获取登录“Loader WebUI”的账户和密码。

## 操作步骤

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-67 Loader WebUI 界面



**步骤2** 查看Loader作业的历史记录。

1. 选择待查看的作业所在行。
2. 如图所示，选择“更多>历史记录”查看作业执行的历史记录。

图 22-68 查看历史记录



表 22-90 参数说明

| 名称       | 说明   |
|----------|--|
| 行/文件 读取数 | 从输入源中读取的行数（文件数）。   |
| 行/文件 写入数 | 写入到输出源的行数（文件数）。  |
| 行/文件 跳过数 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 转换过程中记录的坏行数（文件数）：输入格式不正确，无法进行转换。</li> <li>- 转换过程中配置过滤条件后跳过的行数。</li> </ul> |

----结束

## 22.8 算子帮助

## 22.8.1 概述

### 转换流程

Loader读取源端数据，通过输入算子将数据按规则逐一转换成字段，再通过转换算子，对这些字段做清洗或转换，最后通过输出算子将处理后的字段，输出到目标端。

- 每个作业，如果进行数据转换操作，有且只能有一个输入算子，有且只能有一个输出算子。
- 不符合转换规则的数据，将成为脏数据跳过。

#### 📖 说明

- 从关系型数据库导入数据到HDFS/OBS，可以不用配置数据转换，数据将按“,”分隔保存到HDFS/OBS。
- 从HDFS/OBS导出数据到关系型数据库，可以不用配置数据转换，数据将按“,”分隔保存到关系型数据库。

### 算子简介

Loader算子包括以下类型：

- **输入算子**  
数据转换的第一步，负责将数据转换成字段，每次转换有且只能有一种输入算子，涉及HBase或Hive导入导出时，必须填写。
- **转换算子**  
数据转换的中间转换步骤，属于可选类型，各个转换算子可任意搭配使用。转换算子是针对字段而言，必须先使用输入算子，将数据转换成字段。
- **输出算子**  
数据转换的最后一步，每次转换有且只能有一种输出算子，用于输出处理后的字段。涉及HBase或Hive导入导出时，必须填写。

表 22-91 算子分类一览表

| 类型 | 描述   |
|----|--|
| 输入 | <ul style="list-style-type: none"><li>• CSV文件输入：将文件的每一行按指定分隔符转换成多个输入字段。</li><li>• 固定宽度文件输入：将文件的每一行，按可配置长度的字符或字节，转换成多个输入字段。</li><li>• 表输入：将关系型数据库表的指定列按顺序转换成同等数量的输入字段。</li><li>• HBase输入：将HBase表的指定列转换成同等数量的输入字段。</li><li>• HTML输入：将HTML文件中的元素转换成输入字段。</li><li>• Hive输入：将Hive表的指定列转换成同等数量的输入字段。</li></ul> |

| 类型 | 描述  |
|----|---|
| 转换 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 长整型时间转换：实现长整型数值与日期类型的互换。</li><li>● 空值转换：将空值替换成指定值。</li><li>● 增加常量字段：生成常量字段。</li><li>● 随机值转换：生成随机数字段。</li><li>● 拼接转换：拼接已有字段，生成新字段。</li><li>● 分隔转换：将已有字段，按指定分隔符，分隔出新字段。</li><li>● 取模转换：对已有字段取模，生成新字段。</li><li>● 剪切字符串：通过指定起始位置，截取已有字符串类型的字段，生成新字段。</li><li>● EL操作转换：指定算法，对字段值进行运算，目前支持的算法有：md5sum、sha1sum、sha256sum和sha512sum等。</li><li>● 字符串大小写转换：对已有的字符串类型字段，切换大小写，生成新字段。</li><li>● 字符串逆序转换：对已有的字符串类型字段，做逆序变换，生成新字段。</li><li>● 字符串空格清除转换：对已有的字符串类型字段，清除左右空格，生成新字段。</li><li>● 过滤行转换：配置逻辑条件过滤掉含触发条件的行。</li><li>● 更新域：当满足某些条件时，更新字段的值。</li></ul> |
| 输出 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Hive输出：将已生成的字段输出到Hive表。</li><li>● 表输出：将已生成的字段输出到关系型数据库表。</li><li>● 文件输出：将已生成的字段通过分隔符连接并输出到文件。</li><li>● HBase输出：将已生成的字段输出到HBase表。</li></ul>   |

## 字段简介

作业配置中的字段是Loader按业务需要定义的与用户数据对应的一种数据项，它拥有具体类型，必须与用户实际数据类型保持一致。

## 22.8.2 输入算子

### 22.8.2.1 CSV 文件输入

#### 概述

“CSV文件输入”算子，用于导入所有能用文本编辑器打开的文件。

## 输入与输出

- 输入：文本文件
- 输出：多个字段

## 参数说明

表 22-92 算子参数说明

| 参数        | 含义   | 类型      | 是否必填 | 默认值 |
|-----------|--|---------|------|-----|
| 分隔符       | CSV文件的列分隔符，用于分隔每行的数据。  | string  | 是    | ,   |
| 换行符       | 用户根据数据实际情况，填写字符串作为换行符。支持任何字符串。默认使用操作系统的换行符。  | string  | 否    | \n  |
| 文件名是否作为字段 | 自定义一个字段，以当前数据所在的文件名作为该字段值。   | string  | 否    | 无   |
| 绝对路径      | 配置“文件名是否作为字段”引用文件名环境，选中单选框时是带绝对路径的文件名；不选中单选框时是不带路径的文件名。  | boolean | 否    | 不选中 |
| 验证输入字段    | 是否检验输入字段与值的类型匹配情况，值为“NO”，不检查；值为“YES”，检查。若不匹配则跳过该行。   | enum    | 是    | YES |
| 输入字段      | 配置输入字段的相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 位置：源文件每行被列分隔符分隔后，目标字段对应的位置，从1开始编号。</li><li>• 字段名：配置字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型。</li><li>• 数据格式：字段类型为“DATE”或“TIM”E或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他字段类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值太长则按配置的长度截取，类型为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，类型为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul> | map     | 是    | 无   |

## 数据处理规则

- 将每行数据按照指定的分隔符，分隔成多个字段，供之后的转换算子使用。
- 当字段的值与实际的类型不匹配时，该行数据会成为脏数据。

- 输入字段列数不等于原始数据实际包含字段列数，该行数据会保存为脏数据。

## 样例

源文件如下图：

```
2016,year  
year,2016
```

配置“CSV文件输入”算子，分隔符为“，”，生成两个字段A、B。

| 位置 | 字段名 | 类型      | 数据格式 | 长度 |
|----|-----|---------|------|----|
| 1  | A   | VARCHAR |      |    |
| 2  | B   | VARCHAR |      |    |

将A、B输出，结果如下：

```
2016,year  
year,2016
```

### 22.8.2.2 固定宽度文件输入

#### 概述

“固定宽度文件输入”算子，将文件的每一行，按可配置长度的字符或字节，转换成多个输入字段。

#### 输入与输出

- 输入：文本文件
- 输出：多个字段

## 参数说明

表 22-93 算子参数说明

| 参数     | 含义   | 类型     | 是否必填 | 默认值  |
|--------|--|--------|------|------|
| 换行符    | 用户根据数据实际情况，填写字符串作为换行符。支持任何字符串。默认使用操作系统的换行符。  | string | 否    | \n   |
| 分割长度单位 | 长度单位，可选择“char”字符或“byte”字节。   | enum   | 是    | char |
| 输入字段   | 配置输入字段相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>固定长度：设置字段长度，第2个字段起点从第1个字段终点开始，以此类推。</li><li>字段名：配置输入字段名。</li><li>类型：配置字段类型。</li><li>数据格式：字段类型为“DATE”或“TIME”或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他字段类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul> | map    | 是    | 无    |

## 数据处理规则

- 按照输入字段的长度依次截取源文件，生成字段。
- 当字段的值与实际的类型不匹配时，该行数据会成为脏数据。
- 配置字段分割长度，大于原字段值的长度，则数据分割失败，当前行成为脏数据。

## 样例

源文件如下图：

```
fusionInsightbigdataprodu
```

配置“固定宽度文件输入”算子，生成三个字段A、B和C。

换行符

分割长度单位

输入字段

| 固定长度                            | 字段名                            | 类型                                   | 时间格式                 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="A"/> | <input type="text" value="VARCHAR"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text" value="7"/>  | <input type="text" value="B"/> | <input type="text" value="VARCHAR"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text" value="7"/>  | <input type="text" value="C"/> | <input type="text" value="VARCHAR"/> | <input type="text"/> |

将三个字段依次输出，结果如下：

```
fusionInsight,bigdata,product
```

### 22.8.2.3 表输入

#### 概述

“表输入”算子，将关系型数据库表的指定列按顺序转换成同等数量的输入字段。

#### 输入与输出

- 输入：表列
- 输出：字段

#### 参数说明

表 22-94 算子参数说明

| 参数   | 含义   | 类型  | 是否必填 | 默认值 |
|------|--|-----|------|-----|
| 输入字段 | 配置关系型数据库输入字段的相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 位置：配置输入字段的位置。</li><li>• 字段名：配置输入字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul> | map | 是    | 无   |

## 数据处理规则

- 将指定的列按顺序生成字段。具体的表列是在作业配置的第二步“输入设置”中指定，当配置了“表列名”时，就是配置的值；当没配置“表列名”时，默认该表的所有列或者是“SQL语句”配置项里配置的查询条件中指定的列。
- 配置的输入字段个数不能大于实际指定的列数，否则全部数据成为脏数据。
- 当字段的值与实际的类型不匹配时，该行数据会成为脏数据。

## 样例

以sqlserver 2014为例，创建测试表test：

```
create table test (id int, name text, value text);
```

往测试表中插入三条数据：

```
insert into test values (1,'zhangshan','zhang');
```

```
insert into test values (2,'lisi','li');
```

```
insert into test values (3,'wangwu','wang');
```

查询表：

|   | id | name      | value |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | 1  | zhangshan | zhang |
| 2 | 2  | lisi      | li    |
| 3 | 3  | wangwu    | wang  |

配置“表输入”算子，生成三个字段：

设置了数据连接器后，可以单击“自动识别”，系统将自动读取数据库中的字段，可根据需要选择添加，然后根据业务场景手动进行完善或者修正即可，无需逐一手动添加。

### 📖 说明

- 此操作会覆盖表格内已有数据。
- 单击“自动识别”后，建议手动检查系统自动识别出的字段类型，确保与表中实际的字段类型相符合。

例如Oracle数据库中的“date”类型，系统会自动识别为“timestamp”类型，若不手动处理会导致后续Hive表在查询数据时报错。

| 位置 | 字段名 | 类型      | 长度 |         |
|----|-----|---------|----|---------|
| 1  | A   | VARCHAR |    | ↑ ↓ ↺ × |
| 2  | B   | VARCHAR |    | ↑ ↓ ↺ × |
| 3  | C   | VARCHAR |    | ↑ ↓ ↺ × |

配置输出算子，输出到HDFS/OBS，结果如下：

```
1,zhangshan,zhang  
2,lisi,li  
3,wangwu,wang
```

## 22.8.2.4 HBase 输入

### 概述

“HBase输入”算子，将HBase表的指定列转换成同等数量的输入字段。

### 输入与输出

- 输入：HBase表列
- 输出：字段

### 参数说明

表 22-95 算子参数说明

| 参数        | 含义   | 类型     | 是否必填 | 默认值    |
|-----------|--|--------|------|--------|
| HBase表类型  | 配置HBase表类型，可选项为normal（普通表）和phoenix表。   | enum   | 是    | normal |
| HBase表名   | 配置HBase表名。仅支持一个HBase表。   | string | 是    | 无      |
| HBase输入字段 | 配置HBase输入信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 列族：配置HBase列族名。</li><li>• 列名：配置HBase列名。</li><li>• 字段名：配置输入字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li><li>• 主键：配置是否为主键列。普通HBase表主键只能指定一个；phoenix表主键可以指定多个，配置多个列为主键时，会按照配置列的先后顺序对其进行拼接。必需配置一个主键列。</li></ul> | map    | 是    | 无      |

### 数据处理规则

- 当配置HBase表名不存在时，作业提交失败。

- 当配置的列名与HBase表列名不匹配时，读取不到数据，导入数据条数会为0。
- 配置输入字段列数，大于原始数据实际包含字段列数，全部数据成为脏数据。
- 当字段的值与实际的类型不匹配时，该行数据会成为脏数据。

## 样例

以HBase导出到sqlserver2014数据库为例。

在sqlserver2014上创建一张空表test\_1用于存储HBase数据。执行以下语句：

```
create table test_1 (id int, name text, value text);
```

配置“HBase输入”算子，生成三个字段A、B和C：

设置了数据连接器后，可以单击“自动识别”，系统将自动读取数据库中的字段，可根据需要选择添加，然后根据业务场景手动进行完善或者修正即可，无需逐一手动添加。

### 说明

此操作会覆盖表格内已有数据。

| 列族名 | 列名 | 字段名 | 类型      | 长度 | 主键                                  |
|-----|----|-----|---------|----|-------------------------------------|
| f1  | A  | A   | VARCHAR |    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| f1  | B  | B   | VARCHAR |    | <input type="checkbox"/>            |
| f1  | C  | C   | VARCHAR |    | <input type="checkbox"/>            |

通过“表输出”算子，将A、B和C输出到test\_1表中：

```
select * from test_1;
```

|   | id | name      | value |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | 1  | zhangshan | zhang |
| 2 | 2  | lisi      | li    |
| 3 | 3  | wangwu    | wang  |

## 22.8.2.5 HTML 输入

### 概述

“HTML输入”算子，导入有规则的HTML文件，并将HTML文件中的元素转换成输入字段。

## 输入与输出

输入：HTML文件

输出：多个字段

## 参数说明

表 22-96 算子参数说明

| 参数     | 含义  | 类型      | 是否必填 | 默认值 |
|--------|---|---------|------|-----|
| 父标签    | 所有字段的上层HTML标签，用于限定搜索范围  | string  | 是    | 无   |
| 文件名    | 自定义一个字段，以当前数据所在的文件名作为该字段值。  | string  | 否    | 无   |
| 绝对文件名  | 配置“文件名”引用文件名环境，选中单选框时是带绝对路径的文件名；不选中单选框时是不带路径的文件名。   | boolean | 否    | 否   |
| 验证输入字段 | 是否检验输入字段与值的类型匹配情况，值为“NO”，不检查；值为“YES”，检查。若不匹配则跳过该行。  | enum    | 是    | YES |
| 输入字段   | 配置输入字段的相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>位置：目标字段对应的位置，从1开始编号。</li><li>字段名：配置字段名。</li><li>字段所在的标签：字段的标签。</li><li>关键字：配置关键字，能够匹配标签所在的内容，支持通配符，例如标签内容为“姓名”，可配置关键字“*姓名*”。</li><li>类型：配置字段类型。</li><li>数据格式：字段类型为“DATE”或“TIME”或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他字段类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>长度：配置字段长度，字段值太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul> | map     | 是    | 无   |

## 数据处理规则

- 首先配置父标签，限定搜索范围，父标签要存在，否则取到的内容为空。
- 配置输入字段，子标签用于精确定位字段所在的标签，相同的标签再通过关键字来精确匹配。
- 关键字用于匹配字段的内容，配置方法类似于“输入设置”中的“文件过滤器”字段，支持“\*”通配符，提供三种标记用于辅助定位，分别为：
  - a. “#PART”标记，表示取被通配符“\*”所匹配的值，如果存在多个“\*”号，可以指定一个序号，按从左到右的顺序，取得对应序号的“\*”所配置的内容。例如“#PART1”，表示取第1个“\*”号匹配的值；“#PART8”，表示取第8个“\*”号匹配的值。
  - b. “#NEXT”标记，表示取当前匹配的标签的下一个标签的值。
  - c. “#ALL”标记，表示取当前匹配的标签的所有内容作为值。
- 配置的标签有误时，取到的值为空，不会报错。

## 样例

源文件如下：

```
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>name:zhangshan</td>
<td>department:FusionInght</td>
<td>age:25</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

配置“HTML输入”算子，生成三个字段A、B和C：

位置	字段名	字段所在的标签	关键字	类型	数据格式	长度
1	A	td	name:*#PART1	VARCHAR		
2	B	td	department:*#P,	VARCHAR		
3	C	td	age:*#PART1	VARCHAR		

依次输出这三个字段，结果如下：

zhangshan,FusionInght,25

## 22.8.2.6 Hive 输入

### 概述

“Hive输入”算子，将Hive表的指定列转换成同等数量的输入字段。

### 输入与输出

- 输入：Hive表列
- 输出：字段

### 参数说明

表 22-97 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
Hive数据库	Hive的数据库名称。	String	否	default
Hive表名	配置Hive表名。 仅支持一个Hive表。	String	是	无
分区过滤器	配置分区过滤器可以导出指定分区数据，默认为空，导出整个表数据。 例如导出分区字段locale的值为“CN”或“US”的表数据，输入如下： <b>locale = "CN" or locale = "US"</b>	String	否	-
Hive输入字段	配置Hive输入信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 列名：配置Hive列名。</li><li>• 字段名：配置输入字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul>	map	是	-

### 数据处理规则

- 当配置Hive表名不存在时，作业提交失败。
- 当配置的列名与Hive表列名不匹配时，读取不到数据，导入数据条数会为0。

- 当字段的值与实际类型不匹配时，该行数据会成为脏数据。

## 样例

以Hive导出到sqlserver2014数据库为例。

在sqlserver2014上创建一张空表“test\_1”用于存储Hive数据。执行以下语句：

```
create table test_1 (id int, name text, value text);
```

配置“Hive输入”算子，生成三个字段A、B和C：

设置了数据连接器后，单击“自动识别”，系统将自动读取数据库中的字段，可根据需要选择添加，然后根据业务场景手动进行完善或者修正即可，无需逐一手动添加。

### 说明

此操作会覆盖表格内已有数据。

列名	字段名	类型	长度
A	A	VARCHAR	
B	B	VARCHAR	
C	C	VARCHAR	

通过“表输出”算子，将A、B和C输出到“test\_1”表中：

```
select * from test_1;
```

	id	name	value
1	1	zhangshan	zhang
2	2	lisi	li
3	3	wangwu	wang

## 22.8.2.7 Spark 输入

### 概述

“Spark输入”算子，将SparkSQL表的指定列转换成同等数量的输入字段。

## 输入与输出

- 输入：SparkSQL表列
- 输出：字段

## 参数说明

表 22-98 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
Spark数据库	SparkSQL的数据库名称。	String	否	default
Spark表名	配置SparkSQL表名。 仅支持一个SparkSQL表。	String	是	无
分区过滤器	配置分区过滤器可以导出指定分区数据，默认为空，导出整个表数据。 例如导出分区字段locale的值为“CN”或“US”的表数据，输入如下： <b>locale = "CN" or locale = "US"</b>	String	否	-
Spark输入字段	配置SparkSQL输入信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 列名：配置SparkSQL列名。</li><li>• 字段名：配置输入字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul>	map	是	-

## 数据处理规则

- 当配置SparkSQL表名不存在时，作业提交失败。
- 当配置的列名与SparkSQL表列名不匹配时，读取不到数据，导入数据条数会为0。
- 当字段的值与实际的类型不匹配时，该行数据会成为脏数据。

## 样例

以SPARK导出到sqlserver2014数据库为例。

在sqlserver2014上创建一张空表“test\_1”用于存储SparkSQL数据。执行以下语句：

```
create table test_1 (id int, name text, value text);
```

配置“Spark输入”算子，生成三个字段A、B和C：

设置了数据连接器后，单击“自动识别”，系统将自动读取数据库中的字段，可根据需要选择添加，然后根据业务场景手动进行完善或者修正即可，无需逐一手动添加。

### 说明

此操作会覆盖表格内已有数据。

Hive Input-Hive输入

Hive数据库

Hive表名

分区过滤器

Hive输入字段

列名	字段名	类型	长度				
A	A	VARCHAR	<input type="text"/>	↑	↓	↕	✖
B	B	VARCHAR	<input type="text"/>	↑	↓	↕	✖
C	C	VARCHAR	<input type="text"/>	↑	↓	↕	✖

通过“表输出”算子，将A、B和C输出到“test\_1”表中：

```
select * from test_1;
```

	id	name	value
1	1	zhangshan	zhang
2	2	lisi	li
3	3	wangwu	wang

## 22.8.3 转换算子

### 22.8.3.1 长整型时间转换

#### 概述

“长整型时间转换”算子，用于配置长整型数值与日期的转换。

#### 输入与输出

- 输入：需要转换的字段
- 输出：转换后的新字段

## 参数说明

表 22-99 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
转换类型	配置长整型时间转换类型： <ul style="list-style-type: none"><li>long to date: 长整型数值转换为DATE类型。</li><li>long to time: 长整型数值转换为TIME类型。</li><li>long to timestamp: 长整型数值转换为TIMESTAMP类型。</li><li>date to long: DATE类型转换为长整型数值。</li><li>time to long: TIME类型转换为长整型数值。</li><li>timestamp to long: TIMESTAMP类型转换为长整型数值。</li></ul>	enum	是	long to date
输入字段名	配置输入的待转换字段名称，需填写上一个转换步骤生成的字段名。	string	是	无
输出字段名	配置输出字段的字段名。	string	是	无
字段单位	配置长整型数值字段的单位，根据“转换类型”长整型数据可以是输入字段或生成字段，可选值为“second”和“milisecond”。	enum	是	second
输出字段类型	配置输出字段的类型，可选值为“BIGINT”，“DATE”，“TIME”和“TIMESTAMP”。	enum	是	BIGINT
时间格式	配置时间字段格式，时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。	string	否	无

## 数据处理规则

- 原始数据包含null值，不做转换处理。
- 配置输入字段列数，大于原始数据实际包含字段列数，全部数据成为脏数据。
- 遇到类型转换错误，当前数据保存为脏数据。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下图：

```
1453431755874,2016-01-22 10:40:00
```

配置“长整型时间转换”算子，生成四个新字段C、D、E和F，类型分别为DATE、TIME、TIMESTAMP、BIGINT。

转换类型	输入字段名	输出字段名	字段单位	输出字段类型	时间格式
long to date ▼	A	C	millisecond ▼	DATE ▼	yyyy-MM-dd
long to time ▼	A	D	millisecond ▼	TIME ▼	HH:mm:ss
long to time ▼	A	E	millisecond ▼	TIMESTAMP ▼	yyyyMMdd HH:m
date to long ▼	B	F	millisecond ▼	BIGINT ▼	

添加

转换后，依次输出，结果如下：

```
1453431755874,2016-01-22,2016-01-22,11:02:35,20160122 11:02:35,1453430400000
```

### 22.8.3.2 空值转换

#### 概述

“空值转换”算子，用于将空值替换成指定值。

#### 输入与输出

- 输入：空值字段
- 输出：原字段，但值已经被替换

#### 参数说明

表 22-100 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
输入字段名	配置可能出现空值的字段名，需填写已生成的字段名。	string	是	无
替换值	配置替换空值的指定值。	string	是	无

#### 数据处理规则

字段原值为null时，替换成指定的值。

#### 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下图：

```
,value1  
key2,value2  
key3,
```

配置“空值转换”算子，如下图：

输入字段名	替换值
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="newKey"/>
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="newValue"/>

转换后，将A和B的值输出后的结果如下：

```
newKey,value1  
key2,value2  
key3,newValue
```

### 22.8.3.3 增加常量字段

#### 概述

“增加常量字段”算子，用于直接生成常量字段。

#### 输入与输出

- 输入：无
- 输出：常量字段

## 参数说明

表 22-101 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
配置字段	配置常量字段相关信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>输出字段名：配置字段名。</li> <li>类型：配置字段类型。</li> <li>时间格式：字段类型为“DATE”或“TIME”或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li> <li>长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li> <li>常量值：配置符合类型的常量值。</li> </ul>	map	是	无

## 数据处理规则

生成指定类型的常量字段。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下图：

```
,value1
key2,value2
key3,
```

配置“增加常量字段”算子，增加两个字段C和D：

输出字段名	类型	时间格式	长度	常量值
C	VARCHAR			constantsvalue1
D	INTEGER			2016

添加

转换后，将A、B、C和D按顺序输出，结果如下：

```
,value1,constantsvalue1,2016
key2,value2,constantsvalue1,2016
key3,,constantsvalue1,2016
```

### 22.8.3.4 随机值转换

#### 概述

“随机值转换”算子，用于配置新增值为随机数的字段。

#### 输入与输出

- 输入：无
- 输出：随机值字段

#### 参数说明

表 22-102 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
输出字段名	配置生成随机值的字段名。	string	是	无
长度	配置字段长度。	map	是	无
类型	配置字段的类型，可选值为“VARCHAR”，“INTEGER”和“BIGINT”。	enum	是	VARCHAR

#### 数据处理规则

生成指定类型的随机值。

#### 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下图：

```
,value1  
key2,value2  
key3,
```

配置“随机值转换”算子，生成C、D、E三个字段：

输出字段名	类型
<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>
<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>
<input type="text" value="E"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>

转换后，按顺序输入这五个字段：

```
,value1,2druceak69ril,769974975,8452014577467885098  
key2,value2,7oq2dku93q9cg,1631427868,867914116689501757  
key3,,2jg5e7b1m17kq,654806209,2477823020516316030
```

可以发现，每次生成的随机值都不一样。

### 22.8.3.5 拼接转换

#### 概述

“拼接转换”算子，将已有字段的值通过连接符拼接，生成新的字段。

#### 输入与输出

- 输入：需要拼接的字段
- 输出：拼接后的字段

#### 参数说明

表 22-103 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
输出字段名	配置拼接后的字段名。	string	是	无
分隔符	配置拼接符，可为空。	string	否	空字符串
被拼接字段名	配置需要被拼接字段名。 字段名：需填写上一个转换步骤生成的字段名，可添加多个。	map	是	无

#### 数据处理规则

- 按顺序将“被拼接字段名”中配置的字段的值，通过连接符拼接后，赋给“输出字段名”。
- 当有字段的值为null时，会转化为空字符串，再与其它字段值拼接。

#### 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成三个字段A、B和C。

源文件如下图：

```
happy,new,year  
welcome,to,2016
```

配置“拼接转换”算子，“分隔符”为空格，生成新字段D：

输出字段

分隔符

被拼接字段名

字段名				
<input type="text" value="A"/>	↑	↓	≡	×
<input type="text" value="B"/>	↑	↓	≡	×
<input type="text" value="C"/>	↑	↓	≡	×

转换后，依次输出A、B、C和D，结果如下：

```
happy,new,year,happy new year  
welcome,to,2016,welcome to 2016
```

### 22.8.3.6 分隔转换

#### 概述

“分隔转换”算子，将已有字段的值按指定的分隔符分隔后生成新字段。

#### 输入与输出

- 输入：需要分隔的字段
- 输出：分隔后的字段

#### 参数说明

表 22-104 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
输入字段名	被分隔的字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。	string	是	无
分隔符	配置分隔符。	string	是	无

参数	含义	类型	是否必填	默认值
分割后的字段	配置分隔后的字段，可为多个： <ul style="list-style-type: none"><li>位置：分隔后字段的位置。</li><li>输出字段名：分隔后的字段名。</li></ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 将输入字段的值按指定的分隔符分隔后，依次赋给配置的新字段。
- 配置分割后字段列数，大于原始数据实际可分割出来的字段列数，当前行成为脏数据。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成一个字段A。

源文件如下：

```
happy new year  
welcome to 2016
```

配置“分隔转换”算子，“分隔符”为空格，生成三个字段B、C和D：

输入字段名

分隔符

分割后的字段

位置	输出字段名
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="B"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="C"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="D"/>

转换后，依次输出A、B、C和D，结果如下：

```
happy new year,happy,new,year  
welcome to 2016,welcome,to,2016
```

### 22.8.3.7 取模转换

#### 概述

“取模转换”算子，对整数字段取模，生成新字段。

#### 输入与输出

- 输入：整数字段
- 输出：模数字段

#### 参数说明

表 22-105 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
取模字段名	配置取模运算信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li><li>• 输出字段名：配置输出字段名。</li><li>• 系数：指定取模的数值。</li></ul>	map	是	无

#### 数据处理规则

- 生成新字段，值为取模后的值。
- 字段的值须为整数，否则当前行会成为脏数据。

#### 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下图：

```
10,12  
2015,2016
```

配置“取模转换”算子，生成两个新字段C和D：

输入字段名	输出字段名	系数
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="button" value="添加"/>		

转换后，依次输出A、B、C和D，结果如下：

```
10,12,1,0  
2015,2016,2,0
```

### 22.8.3.8 剪切字符串

#### 概述

“剪切字符串”算子，截取已有字段的值，生成新的字段。

#### 输入与输出

- 输入：需要截取的字段
- 输出：截取后生成的新字段

#### 参数说明

表 22-106 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
被截取的字段	配置被截取字段相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li><li>• 输出字段名：配置输出字段名。</li><li>• 开始位置：截取开始位置，从序号1开始。</li><li>• 结束位置：截取结束位置，不确定字符串长度时，可指定为-1表示被截取字段的末尾。</li><li>• 输出字段类型：输出字段的类型。</li><li>• 输出字段长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“输出字段类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“输出字段类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul>	map	是	无

#### 数据处理规则

- 用开始位置和结束位置去截取原字段的值，生成新字段。
- 结束位置为“-1”时，表示字段的末尾。其它情况下，结束位置不能小于开始位置。
- 字符截取的开始位置或结束位置，大于输入字段的长度时，当前行成为脏数据。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
abcd,product  
FusionInsight,Bigdata
```

配置“剪切字符串”算子后，生成两个新字段C和D：

输入字段名	输出字段名	开始位置	结束位置	输出字段类型	输出字段长度
A	C	1	3	VARCHAR	
B	D	1	4	VARCHAR	

添加

转换后，分别输出这三个字段：

```
abcd,product,abc,prod  
FusionInsight,Bigdata,Fus,Bigd
```

### 22.8.3.9 EL 操作转换

#### 概述

“EL操作转换”算子，对字段值进行运算后生成新的字段，目前支持的算子有：md5sum、sha1sum、sha256sum和sha512sum等。

#### 输入与输出

- 输入：需要转换的字段
- 输出：经过EL表达式转换后的字段

## 参数说明

表 22-107 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
el操作之后生成的字段	配置EL表达式： <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：表达式输出结果的名称。</li> <li>el表达式：表达式，格式为：表达式名称（输入字段名,是否用小写字母表示输出结果）。例如，md5sum(fieldname,true)。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>md5sum：生成md5校验值。</li> <li>sha1sum：生成sha1校验值。</li> <li>sha256sum：生成sha256校验值。</li> <li>sha512sum：生成sha512校验值。</li> </ul> </li> <li>类型：表达式输出结果类型，建议选择“VARCHAR”。</li> <li>时间格式：表达是输出结果格式。</li> <li>长度：表达式输出结果长度。</li> </ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 对字段值进行运算后生成新的字段。
- 当前新字段的类型只能为VARCHAR。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件见下图：

```
2016,year
year,2016
```

配置“EL操作转换”算子，生成C、D、E和F四个字段：

名称	el表达式	类型	时间格式
C	md5sum(A,false)	VARCHAR ▼	
D	sha1sum(A,true)	VARCHAR ▼	
E	sha256sum(B,false)	VARCHAR ▼	
F	sha512sum(B,true)	VARCHAR ▼	

依次输出这六个字段，结果如下图：

```
2016,year,95192C987323871658F8E396C0F2DAD2,ab39c54239118a4b086b878b7878100f769dd1
97,4CB4EA25583C25647247AE96FC90225D99AD7A6FABC3E2C2FD13C502E323CD9E,779edfe0463b2
596e7a83e4c59083e19242e8c51eace8e2ec57704643be5e15ba80f79af227cf3ea2e2362b4081377
96a1d82cb0535652b99844bb9a62019563
year,2016,84CDC76CABF418D7C961F6AB12F117D8,4ff0b1538469338a0073e2cdaab6a517801b6a
b4,DA6E2F539726FABD1F8CD7C9469A22B36769137975828ABC65FE2DC29E659B77,da0ae9104086a
1c58f89f82766ac55a02c8ab44277ce39f959ec0e73391bef651c6f9793657396ce47fbd846068465
ccbf3056764424bed9be7789bd1101ace7
```

### 22.8.3.10 字符串大小写转换

#### 概述

“字符串大小写转换”算子，用于配置已生成的字段通过大小写变换，转换出新的字段。

#### 输入与输出

- 输入：需要转换大小写的字段
- 输出：转换后的字段

#### 参数说明

表 22-108 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
转换后的字段	配置字符串大小写转换的字段相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li><li>• 输出字段名：配置输出字段名。</li><li>• 小写/大写：指定进行大写转换或小写转换。</li></ul>	map	是	无

#### 数据处理规则

- 对字符串值做大小写转换。
- 传入数据为NULL值，不做转换处理。

#### 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
abcd,product
FusionInsight,Bigdata
```

配置“字符串大小写转换”算子后，生成两个新字段C和D：

输入字段名	输出字段名	小写/大写
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="C"/>	Upper ▼
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="D"/>	Lower ▼
<input type="button" value="添加"/>		

转换后，依次输出四个字段，结果如下：

```
abcd,product,ABCD,product  
FusionInsight,Bigdata,FUSIONINSIGHT,bigdata
```

### 22.8.3.11 字符串逆序转换

#### 概述

“字符串逆序转换”算子，用于配置已生成的字段通过逆序，转换出新的字段。

#### 输入与输出

- 输入：需要逆序的字段
- 输出：逆序转换后的字段

#### 参数说明

表 22-109 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
逆序转换的字段	配置字符串逆序转换的字段相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li><li>• 输出字段名：配置输出字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型。</li><li>• 输出字段长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul>	map	是	无

#### 数据处理规则

- 对字段的值做逆序操作。
- 传入数据为NULL值，不做转换处理。
- 配置输入字段列数，大于原始数据实际包含字段列数，全部数据成为脏数据。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
abcd,product  
FusionInsight,Bigdata
```

配置“字符串逆序转换”算子后，生成两个新字段C和D：

输入字段名	输出字段名	类型	输出字段长度
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="添加"/>			

转换后，依次输出四个字段，结果如下：

```
abcd,product,dcba,tcudorp  
FusionInsight,Bigdata,thgislnoisuF,atadgiB
```

### 22.8.3.12 字符串空格清除转换

#### 概述

“字符串空格清除转换”算子，用于配置已生成的字段通过清除空格，转换出新的字段。

#### 输入与输出

- 输入：需要清除空格的字段
- 输出：转换后的字段

#### 参数说明

表 22-110 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
清除空格的字段	配置字符串空格清除的字段相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li><li>• 输出字段名：配置输出字段名。</li><li>• 对齐类型：配置清除方式（前空格、后空格、前后空格）。</li></ul>	map	是	无

#### 数据处理规则

- 清空值两边的空格，支持只清除左边、只清除右边和同时清除左右空格。

- 传入数据为NULL值，不做转换处理。
- 配置输入字段列数，大于原始数据实际包含字段列数，全部数据成为脏数据。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成三个字段A、B和C。

源文件如下：

```
welcome ,to , 2016
happy ,new , year
```

配置“字符串空格清除转换”算子，生成三个新字段D、E和F。

输入字段名	输出字段名	对齐类型
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="D"/>	both ▼
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="E"/>	right ▼
<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="F"/>	left ▼
<input type="button" value="添加"/>		

转换后，依次输出这六个字段，结果如下：

```
welcome ,to , 2016,welcome,to,2016
happy ,new , year,happy,new,year
```

### 22.8.3.13 过滤行转换

#### 概述

“过滤行转换”算子，用于配置逻辑条件过滤掉含触发条件的行。

#### 输入与输出

- 输入：用来做过滤条件的字段
- 输出：无

#### 参数说明

表 22-111 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
条件逻辑连接符	配置条件逻辑连接符，可配置“AND”或“OR”。	enum	是	AND

参数	含义	类型	是否必填	默认值
条件	配置过滤条件相关信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li> <li>操作：配置操作符。</li> <li>比较值：配置比较值，可直接输入值或输入“#{已存在的字段名}”格式引用字段的具体值。</li> </ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 条件逻辑为“AND”，如果未添加过滤条件，全部数据成为脏数据；或者原始数据满足添加的全部过滤条件，当前行成为脏数据。
- 条件逻辑为“OR”，如果未添加过滤条件，全部数据成为脏数据；或者原始数据满足任意添加的过滤条件，当前行成为脏数据。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
test, product
FusionInsight,Bigdata
```

配置“过滤行转换”算子，过滤掉含有test的行。

条件逻辑连接符 AND

条件

导入 导出

表格编辑 文本编辑

输入字段名	操作	比较值
A	==	test

添加

转换后，输入原字段，结果如下：

```
FusionInsight,Bigdata
```

### 22.8.3.14 更新域

#### 概述

“更新域”算子，当满足某些条件时，更新字段的值。

目前支持的类型有“BIGINT”、“DECIMAL”、“DOUBLE”、“FLOAT”、“INTEGER”、“SMALLINT”、“VARCHAR”。当类型为“VARCHAR”时，运算符为“+”时，表示在字符串后追加串，不支持“-”，当为其它类型时，“+”、“-”分别表示值的加和减。针对支持的所有类型，运算符“=”都表示直接赋新值。

#### 输入与输出

输入：字段

输出：输入字段

#### 参数说明

表 22-112 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
更新字段名	需要更新的字段	string	是	无
操作符	操作符，支持“+”、“-”和“=”	enum	是	+
更新值	用来更新的值	与字段类型相匹配	否	无
条件逻辑连接符	配置条件逻辑连接符，可配置“AND”或“OR”。	enum	是	AND
条件	配置过滤条件相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>输入字段名：配置输入字段名，需填写上一个转换步骤生成的字段名。</li><li>操作：配置操作符。</li><li>比较值：配置比较值，可直接输入值或输入“#{已存在的字段名}”格式引用字段的具体值。</li></ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 首先判断条件是否成立。如果成立，更新字段的值；如果不成立，则不更新。
- 当更新字段为数值类型时，更新值需要为数值。
- 当更新字段为字符串类型时，更新操作不能为“-”。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
test, product
FusionInsight,Bigdata
```

配置“更新域”算子，当发现值为test时，更新值，在test后面加上good。

更新字段名

操作符

更新值

条件逻辑连接符

条件

输入字段名	操作	比较值
<input type="text" value="A"/>	<input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="=="/>	<input type="text" value="test"/>

转换后，输出A和B，结果如下：

```
testgood ,product
FusionInsight,Bigdata
```

## 22.8.4 输出算子

### 22.8.4.1 Hive 输出

#### 概述

“Hive输出”算子，用于配置已生成的字段输出到Hive表的列。

## 输入与输出

- 输入：需要输出的字段
- 输出：Hive表

## 参数说明

表 22-113 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
Hive文件存储格式	配置Hive表文件的存储格式（目前支持四种格式：CSV、ORC、RC和PARQUET）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PARQUET格式是一种列式存储格式，PARQUET要求Loader的输出字段名和Hive表中的字段名保持一致。</li><li>• Hive 1.2.0版本之后，Hive使用字段名称替代字段序号对ORC文件进行解析，因此，Loader的输出字段名和Hive表中的字段名需要保持一致。</li></ul>	enum	是	CSV
Hive文件压缩格式	在下拉菜单中选择Hive表文件的压缩格式，未配置或选择“NONE”表示不压缩数据。	enum	是	NONE
Hive ORC文件版本	通过该字段配置ORC文件的版本（当Hive表文件的存储格式是ORC时）。	enum	是	0.12
输出分隔符	配置分隔符。	string	是	无
输出字段	配置输出信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 位置：配置输出字段的位置。</li><li>• 字段名：配置输出字段的字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型，字段类型为“DATE”或“TIME”或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>• 十进制格式：配置小数的刻度和精度。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li><li>• 分区键：配置是否为分区列。可以不指定分区列，也可以指定多个分区列。配置多个列为分区列时，会按照配置列的先后顺序对其进行拼接。</li></ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 将字段值输出到Hive表中。
- 如果指定了一个或多个列为分区列，则在作业配置第四步“输出设置”页面上，会显示“分割程序”属性，该属性表示使用多少个处理器去对分区数据进行处理。
- 如果没有指定任何列为分区列，则表示不需要对输入数据进行分区处理，“分割程序”属性默认隐藏。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段a\_str和b\_str。

源文件如下：

```
2016,year  
year,2016
```

配置“Hive输出”算子，将a\_str和b\_str输出到Hive的表中。

位置	字段名	类型	十进制格式	长度	分区键
1	a_str	STRING			<input type="checkbox"/>
2	b_str	STRING			<input type="checkbox"/>

执行成功后，查看表数据：

```
0: jdbc:hive2://10.52.0.97:21066/> select * from hive_test;  
+-----+-----+  
| hive_test.a_str | hive_test.b_str |  
+-----+-----+  
| 2016            | year            |  
| year            | 2016            |  
+-----+-----+  
2 rows selected (1.6 seconds)
```

### 22.8.4.2 Spark 输出

#### 概述

“Spark输出”算子，用于配置已生成的字段输出到SparkSQL表的列。

## 输入与输出

- 输入：需要输出的字段
- 输出：SparkSQL表

## 参数说明

表 22-114 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
Spark文件存储格式	配置SparkSQL表文件的存储格式（目前支持四种格式：CSV、ORC、RC和PARQUET）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PARQUET格式是一种列式存储格式，PARQUET要求Loader的输出字段名和SparkSQL表中的字段名保持一致。</li><li>• Hive 1.2.0版本之后，Hive使用字段名称替代字段序号对ORC文件进行解析，因此，Loader的输出字段名和SparkSQL表中的字段名需要保持一致。</li></ul>	enum	是	CSV
Spark文件压缩格式	在下拉菜单中选择SparkSQL表文件的压缩格式，未配置或选择“NONE”表示不压缩数据。	enum	是	NONE
Spark ORC文件版本	通过该字段配置ORC文件的版本（当SparkSQL表文件的存储格式是ORC时）。	enum	是	0.12
输出分隔符	配置分隔符。	string	是	无
输出字段	配置输出信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 位置：配置输出字段的位置。</li><li>• 字段名：配置输出字段的字段名。</li><li>• 类型：配置字段类型，字段类型为“DATE”或“TIME”或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>• 十进制格式：配置小数的刻度和精度。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li><li>• 分区键：配置是否为分区列。可以不指定分区列，也可以指定多个分区列。配置多个列为分区列时，会按照配置列的先后顺序对其进行拼接。</li></ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 将字段值输出到SparkSQL表中。
- 如果指定了一个或多个列为分区列，则在作业配置第四步“输出设置”页面上，会显示“分割程序”属性，该属性表示使用多少个处理器去对分区数据进行处理。
- 如果没有指定任何列为分区列，则表示不需要对输入数据进行分区处理，“分割程序”属性默认隐藏。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
2016,year  
year,2016
```

配置“Spark输出”算子，将A和B输出到SparkSQL的表中。

位置	字段名	类型	十进制格式	长度	分区键
1	A	STRING			<input type="checkbox"/>
2	B	STRING			<input type="checkbox"/>

### 22.8.4.3 表输出

#### 概述

“表输出”算子，用于配置输出的字段对应到关系型数据库的指定列。

#### 输入与输出

- 输入：需要输出的字段
- 输出：关系型数据库表

## 参数说明

表 22-115 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
输出分隔符	配置分隔符。 <b>说明</b> 该配置仅用于MySQL专用连接器，当数据列内容中包含默认分隔符时，需要设置自定义分隔符，否则会出现数据错乱。	string	否	,
换行分隔符	用户根据数据实际情况，填写字符串作为换行符。支持任何字符串。默认使用操作系统的换行符。 <b>说明</b> 该配置仅用于MySQL专用连接器，当数据列内容中包含默认分隔符时，需要设置自定义分隔符，否则会出现数据错乱。	string	否	\n
输出字段	配置关系型数据库输出字段的相关信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• 字段名：配置输出字段的字段名。</li><li>• 表列名：配置数据库表的列名。</li><li>• 类型：配置字段类型，需要和数据库的字段类型一致。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul>	map	是	无

## 数据处理规则

将字段值输出到表中。

## 样例

以HBase导出到sqlserver2014数据库为例。

在sqlserver2014上创建一张空表test\_1用于存储HBase数据。执行以下语句：

```
create table test_1 (id int, name text, value text);
```

通过HBase输入步骤，生成三个字段A、B和C。

配置“表输出”算子，将A、B和C输出到test\_1表中：

字段名	表列名	类型
A	id	VARCHAR
B	name	VARCHAR
C	value	VARCHAR

输出结果如下：

	id	name	value
1	1	zhangshan	zhang
2	2	lisi	li
3	3	wangwu	wang

#### 22.8.4.4 文件输出

##### 概述

“文件输出”算子，用于配置已生成的字段通过分隔符连接并输出到文件。

##### 输入与输出

- 输入：需要输出的字段
- 输出：文件

##### 参数说明

表 22-116 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
输出分隔符	配置分隔符。	string	是	无

参数	含义	类型	是否必填	默认值
换行符	用户根据数据实际情况，填写字符串作为换行符。支持任何字符串。默认使用操作系统的换行符。	string	否	\n
输出字段	配置输出信息： <ul style="list-style-type: none"><li>位置：配置输出字段的位置。</li><li>字段名：配置输出字段的字段名。</li><li>类型：配置字段类型，字段类型为“DATE”或“TIME”或“TimeStamp”时，需指定特定时间格式，其他类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li></ul>	map	否	无

## 数据处理规则

将字段值输出到文件。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成两个字段A和B。

源文件如下：

```
aaa,product  
bbb,Bigdata
```

配置“文件输出”算子，分隔符为“，”，将A和B输出到文件中：

输出分隔符  换行符

输出字段

位置	字段名	类型
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/> ▼
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/> ▼

输出后的结果如下:

```
aaa,product  
bbb,Bigdata
```

## 22.8.4.5 HBase 输出

### 概述

“HBase输出”算子，用于配置已生成的字段输出到HBase表的列。

### 输入与输出

- 输入：需要输出的字段
- 输出：HBase表

### 参数说明

表 22-117 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
HBase表类型	配置HBase表类型，可选项为normal（普通HBase表）和phoenix表。	enum	是	normal
NULL值处理方式	配置NULL值处理方式。选中单选框时是将转换为空字符串并保存。不选中单选框时是不保存数据。	boolean	否	不选中单选框

参数	含义	类型	是否必填	默认值
HBase输出字段	<p>配置HBase输出信息：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 字段名：配置输出字段的字段名。</li><li>• 表名：配置HBase表名。</li><li>• 列族名：配置HBase列族名，如果HBase/Phoenix建表时未配置列族名，默认列族名为 '0'。</li><li>• 列名：配置HBase列名。</li><li>• 类型：配置字段类型，字段类型为“DATE”或“TIME”或“TIMESTAMP”时，需指定特定时间格式，其他类型指定无效。时间格式如：“yyyyMMdd HH:mm:ss”。</li><li>• 长度：配置字段长度，字段值实际长度太长则按配置的长度截取，“类型”为“CHAR”时实际长度不足则空格补齐，“类型”为“VARCHAR”时实际长度不足则不补齐。</li><li>• 主键：配置是否为主键列。普通HBase表主键只能指定一个；phoenix表主键可以指定多个，配置多个列为主键时，会按照配置列的先后顺序对其进行拼接。必需配置一个主键列。</li></ul>	map	是	无

## 数据处理规则

- 将字段值输出到HBase表中。
- 原始数据包含NULL值，如果“NULL值处理方式”选中单选框时，将转换为空字符串并保存。如果“NULL值处理方式”不选中单选框时，不保存数据。

## 样例

以表输入为例，生成字段后，由HBase输出到对应的HBase表中，数据存放于test表中，如下图：

	id	name	value
1	1	zhangshan	zhang
2	2	lisi	li
3	3	wangwu	wang

创建HBase表：

```
create 'hbase_test','f1','f2';
```

配置“HBase输出”算子，如下图：

HBase表类型

NULL值处理方式

HBase输出字段

字段名	表名	列族名	列名	类型	长度	主键
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="hbase_test"/>	<input type="text" value="f1"/>	<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="hbase_test"/>	<input type="text" value="f1"/>	<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="hbase_test"/>	<input type="text" value="f1"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="VARCHAR"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

作业执行成功后，查看hbase\_test表中数据：

```
hbase(main):001:0> scan 'hbase_test'
ROW
1
1
2
2
3
3
3 row(s) in 0.2720 seconds

COLUMN+CELL
column=f1:B, timestamp=1455855645760, value=zhangshan
column=f1:C, timestamp=1455855645760, value=zhang
column=f1:B, timestamp=1455855645760, value=lisi
column=f1:C, timestamp=1455855645760, value=li
column=f1:B, timestamp=1455855645760, value=wangwu
column=f1:C, timestamp=1455855645760, value=wang
```

## 22.8.4.6 ClickHouse 输出

### 概述

“ClickHouse输出”算子，用于配置已生成的字段输出到ClickHouse表的列。

### 输入与输出

- 输入：需要输出的字段
- 输出：ClickHouse表

### 参数说明

表 22-118 算子参数说明

参数	含义	类型	是否必填	默认值
数据库名	配置ClickHouse表所在的数据库	string	是	default
表名	配置数据写入ClickHouse对应的表名	string	是	无

### 数据处理规则

将字段值输出到ClickHouse表中。

## 样例

通过“CSV文件输入”算子，生成十二个字段。


源文件如下：

```
1, 'b', 'abcd', '2021-06-15', '12:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
2, 'abc', 'abcd', '2021-06-15', '12:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
3, 'ab', 'abcd', '2021-06-15', '12:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
4, 'abcdef', 'abcd', '2021-06-15', '12:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
5, 'a', 'abcd', '2021-06-15', '12:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
6, 'bg', 'cde', '2020-06-15', '13:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
7, 'f', 'cde', '2020-06-15', '13:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
8, 'h', 'cde', '2020-06-15', '13:00:06', '2021-06-15 12:00:06', 1, 12, 6.8, 18.6, 12.8, true
```


创建ClickHouse表的语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS testck4 ON CLUSTER default_cluster(
  a Int32,
  b VARCHAR(100) NOT NULL,
  c char(100),
  d DateTime,
  e DateTime,
  f DateTime,
  g smallint,
  h bigint,
  l Float32,
  j Float64,
  k decimal(10,2),
  m boolean
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/default/testck4',
'{replica}')
PARTITION BY toYYYYMM(d)ORDER BY a;
```

配置“ClickHouse输出”算子，如下图：



作业执行成功后，查看testck4表中数据：



## 22.8.5 关联、编辑、导入、导出算子的字段配置信息

### 操作场景

该任务指导用户在创建或编辑Loader作业时关联、导入或导出算子的字段配置信息。

- 关联操作  
将输入算子的字段配置信息关联到输出算子中。
- 编辑操作  
编辑算子配置参数中的字段信息。
- 导入操作  
通过算子导出文件或算子模板文件将字段配置信息导入到算子中。
- 导出操作  
将算子的字段配置信息以json文件导出保存到本地。

### 前提条件

获取登录“Loader WebUI”的账户和密码。

## 操作步骤

- 关联操作

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-69 Loader WebUI 界面



**步骤2** 编辑已有作业或者新建作业，进入“转换”界面。

**步骤3** 双击指定的输入算子（例如CSV文件输入）进入编辑页面，在输入字段的参数表格添加相应配置信息。

**步骤4** 双击指定的输出算子（例如文件输出）进入编辑页面，单击“关联”，并在弹出的“关联”对话框中勾选需要的字段信息。

### 说明

- 在输出算子的字段表格里面已存在名称的字段信息，不会在“关联”窗口显示。
- 用户也可在“字段名”的列表中选择需要字段，相应配置信息会在输出字段的参数表格显示。

**步骤5** 单击“确定”，选中字段信息将会在输出字段的参数表格显示。

### ---结束

- 编辑操作

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-70 Loader WebUI 界面



**步骤2** 编辑已有作业或者新建作业，进入“转换”界面。

**步骤3** 双击指定算子（例如CSV文件输入）进入编辑页面，在输入字段的“表格编辑”页签单击“添加”按钮，根据算子的参数格式要求填写相应字段信息。

**步骤4** 单击每行字段后的按钮可对字段进行上移、下移、下面插入一行以及删除等操作。

单击“文本编辑”，可以直接以文本形式对字段列表进行编辑，不同字段属性直接使用英文逗号“,”进行分隔。



**步骤5** 单击“确定”，保存字段信息。

----结束

- 导入操作

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-71 Loader WebUI 界面



**步骤2** 编辑已有作业或者新建作业，进入“转换”界面。

**步骤3** 双击指定的算子进入编辑页面，在输入或输出字段的参数表格添加相应配置信息。单击“导入”。

**步骤4** 选择导入的类型。

- 导出的文件  
通过算子导出的json文件导入字段的配置信息。
- 指导的模板  
通过根据算子模板手动编写txt文件，将字段配置信息导入到算子中。

**步骤5** 单击 ，选择上传文件对应路径。

**步骤6** 单击“上传”，字段的配置信息将会导入到算子。

----结束

- 导出操作

**步骤1** 登录“Loader WebUI”界面。

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > Loader”。
3. 单击“LoaderServer(节点名称, 主)”打开“Loader WebUI”界面。

图 22-72 Loader WebUI 界面



**步骤2** 编辑已有作业或者新建作业，进入“转换”界面。

**步骤3** 双击指定的算子进入编辑页面，在输入或输出字段的参数表格添加相应配置信息，单击“导出”。

**步骤4** 选择导出的类型。

- 所有  
所有的字段信息将以json文件格式导出保存到本地。
- 指导字段  
在字段列表上勾选需要导出的字段以json文件格式导出保存到本地。

**步骤5** 单击“确定”，完成导出操作。

----结束

## 22.8.6 配置项中使用宏定义

用户在创建或者编辑Loader作业时，在配置参数时可以使用宏，在执行作业任务时会自动替换为宏对应的值。

### 说明

- 宏定义只在该作业范围内生效。
- 宏定义支持随作业导入导出，如果作业中有使用宏定义，则导出的作业包括宏定义。导入作业时默认也导入宏定义。
- 时间宏dataformat中的第一个参数的日期格式定义可参考“java.text.SimpleDateFormat.java”中的定义，但需要遵循目标系统的约束，例如HDFS/OBS目录不支持特殊符号等。

## Loader 宏定义

目前Loader默认支持以下时间宏定义：

表 22-119 Loader 常用宏定义

名称	替换后效果	说明
@{dateformat("yyyy-MM-dd")}@	2016-05-17	当前日期。

名称	替换后效果	说明
@{dateformat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")}@	2016-05-17 16:50:00	当前日期和时间。
@{timestamp()}@	1463476137557	从1970年到现在的毫秒数。
@{dateformat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss",-7,DAYS)}@	2016-05-10 16:50:00	最近7天，即当前时间减7天。 第二个参数支持加减运算。 第三个参数为时间运算的单位，参考“java.util.concurrent.TimeUnit.java”定义，分为DAYS、HOURS、MINUTES、SECONDS。

在以下场景中，可以使用宏进行配置参数：

- 指定以当天时间命名的数据目录  
参数项配置为 “/user/data/inputdate\_@{dateformat("yyyy-MM-dd")}@”。
- 通过SQL语句查询最近7天的数据  
select \* from table where time between '@{dateformat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss",-7,DAYS)}@' and '@{dateformat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")}@'
- 指定当天的表名  
参数项配置为 “table\_@{dateformat("yyyy-MM-dd")}@”。

## 22.8.7 算子数据处理规则

在Loader导入或导出数据的任务中，每个算子对于原始数据中NULL值、空字符串定义了不同的处理规则；在算子中无法正确处理的数据，将成为脏数据，无法导入或导出。

在转换步骤中，算子数据处理规则请参见下表。

表 22-120 数据处理规则一览表

转换步骤	规则描述
CSV文件输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 分隔符在原始数据中连续出现两次，将生成空字符串字段。</li> <li>• 配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>• 遇到类型转换错误，当前数据保存为脏数据。</li> </ul>

转换步骤	规则描述
固定宽度文件输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>配置转换字段类型，与原始数据实际类型不同，全部数据成为脏数据。例如将字符串类型转换为数值类型。</li> <li>配置字段分割长度，大于原字段值的长度，则数据分割失败，当前行成为脏数据</li> </ul>
表输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>配置转换字段类型，与原始数据实际类型不同，全部数据成为脏数据。例如将字符串类型转换为数值类型。</li> </ul>
HBase输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置HBase表名错误，全部数据成为脏数据。</li> <li>“主键”没有配置主键列，全部数据成为脏数据。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>配置转换字段类型，与原始数据实际类型不同，全部数据成为脏数据。例如将字符串类型转换为数值类型。</li> </ul>
长整型时间转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>遇到类型转换错误，当前数据保存为脏数据。</li> </ul>
空值转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，转换为用户指定的值。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> </ul>
随机值转换	不涉及处理NULL值、空字符串，不生成脏数据。
增加常量字段	不涉及处理NULL值、空字符串，不生成脏数据。
拼接转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，将转换为空字符串。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> </ul>
分隔转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，当前行成为脏数据。</li> <li>配置分割后字段列数，大于原始数据实际可分割出来的字段列数，当前行成为脏数据。</li> </ul>
取模转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，当前行成为脏数据。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>数据类型转换失败，当前行成为脏数据。</li> </ul>

转换步骤	规则描述
剪切字符串	<ul style="list-style-type: none"> <li>传入数据为NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>字符截取的起点位置或终点位置，大于输入字段的长度时，当前行成为脏数据。</li> </ul>
EL操作转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>传入数据为NULL值，不做转换处理。</li> <li>输入一个或多个字段的值，输出计算结果。</li> <li>输入类型和算子不兼容时，当前行为脏数据。</li> </ul>
字符串大小写转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>传入数据为NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> </ul>
字符串逆序转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>传入数据为NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> </ul>
字符串空格清除转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>传入数据为NULL值，不做转换处理。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> </ul>
过滤行转换	<ul style="list-style-type: none"> <li>条件逻辑为“AND”，如果未添加过滤条件，全部数据成为脏数据；或者原始数据满足添加的全部过滤条件，当前行成为脏数据。</li> <li>条件逻辑为“OR”，如果未添加过滤条件，全部数据成为脏数据；或者原始数据满足任意添加的过滤条件，当前行成为脏数据。</li> </ul>
文件输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>传入数据为NULL值，不做转换处理。</li> </ul>
表输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>数据类型转换失败，当前行成为脏数据。</li> </ul>
HBase输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始数据包含NULL值，如果“NULL值处理方式”设置为“true”，将转换为空字符串并保存。如果“NULL值处理方式”设置为“false”，不保存数据。</li> <li>配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li> <li>数据类型转换失败，当前行成为脏数据。</li> </ul>

转换步骤	规则描述
Hive输出	<ul style="list-style-type: none"><li>● 如果指定了一个或多个列为分区列，则在“到”页面上，会显示“分割程序”属性，该属性表示使用多少个处理器去对分区数据进行处理。</li><li>● 如果没有指定任何列为分区列，则表示不需要对输入数据进行分区处理，“分割程序”属性默认隐藏。</li><li>● 配置输入字段列数，大于原始数据实际包含的字段列数，全部数据成为脏数据。</li><li>● 数据类型转换失败，当前行成为脏数据。</li></ul>

## 22.9 客户端工具说明

### 22.9.1 使用命令行运行 Loader 作业

#### 操作场景

一般情况下，用户可以手工在Loader界面管理数据导入导出作业。当用户需要通过shell脚本来更新与运行Loader作业时，必须对已安装的Loader客户端进行配置。

#### 说明

Loader不兼容旧版本客户端，如果重新安装集群或Loader服务，请重新下载并安装客户端，然后正常使用客户端。

#### 前提条件

- 完成Loader客户端的安装。使用非root用户安装Loader客户端时，如果其他用户也需要使用该客户端，则需要当前客户端的安装用户或者其他拥有更大权限的用户进行授权（将loader客户端的安装目录赋予“755”权限），请用户关注授权后的安全问题。
- 创建访问Loader服务的用户，如果是“机机”用户需要下载keytab文件。

#### 操作步骤

##### 步骤1 配置Loader shell客户端。

1. 使用安装客户端的用户登录客户端所在节点。
2. 执行以下命令，防止超时退出。

```
TMOUT=0
```

#### 说明

执行完本章节操作后，请及时恢复超时退出时间，执行命令**TMOUT=超时退出时间**。例如：**TMOUT=600**，表示用户无操作600秒后超时退出。

3. 执行以下命令，进入Loader客户端安装目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader”。

```
cd /opt/client/Loader
```

4. 执行以下命令，配置环境变量。  
**source/opt/client/bigdata\_env**
5. 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。  
*kinit 组件业务用户*
6. 执行以下命令修改工具授权配置文件“login-info.xml”，并保存退出。配置文件参数请参见表22-121。  
**vi loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml**

表 22-121 login-info.xml 参数

参数名称	描述
hadoop.config.path	填写MRS集群“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”和“krb5.conf”三个配置文件的保存目录。默认保存在“Loader客户端安装目录/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config/”。
authentication.type	Loader服务的鉴权类型，请根据MRS集群认证模式填写： - “kerberos”：表示安全模式。 - “simple”：表示普通模式。
user.keytab	是否使用keytab文件认证，参数值为“true”与“false”。
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。keytab登录方式，则不需要设置该参数。
authentication.password	安全模式中若不使用keytab认证，配置访问Loader服务的用户密码加密字符串。 <b>说明</b> 使用安装客户端的用户执行以下命令加密密码。加密工具第一次执行时自动生成随机动态密钥并保存在“.loader-tools.key”中，加密工具每次加密密码时会使用此动态密钥。删除“.loader-tools.key”后加密工具执行时会重新生成新的随机密钥并保存在“.loader-tools.key”中。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。 <b>sh Loader客户端安装目录/Loader/loader-tools-1.99.3/encrypt_tool password</b>
authentication.principal	安全模式中使用keytab认证，配置访问Loader服务的“机机”用户名。
authentication.keytab	安全模式中使用keytab认证，配置访问Loader服务的“机机”用户keytab文件目录，需包含绝对路径。
zookeeper.quorum	配置连接ZooKeeper节点的业务IP地址和端口，参数值格式为“IP1:port,IP2:port,IP3:port”，以此类推。默认端口号为“2181”。

参数名称	描述
sqoop.server.list	配置连接Loader的浮动IP和端口，参数值格式为“floatip:port”。默认端口号为“21351”。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Loader浮动IP：登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; Loader &gt; 配置 &gt; 全部配置”，查看并获取参数“loader.float.ip”的值。</li><li>- Loader端口号：登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; Loader &gt; 配置 &gt; 全部配置”，查看并获取参数“LOADER_HTTPS_PORT”的值。</li></ul>

**步骤2** 使用Loader shell客户端。

1. 执行以下命令，进入Loader shell客户端目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/shell-client/
```

2. 执行以下命令，通过Loader shell客户端工具运行作业。

```
./submit_job.sh -n <arg> -u <arg> -jobType <arg> -connectorType <arg> -frameworkType <arg>
```

表 22-122 Loader shell 客户端工具参数一览表

参数名称	描述
“-n”	必配项，表示作业名称。
“-u”	必配项。 指定参数值为“y”表示更新作业参数并运行作业，此时需配置“-jobType”、“-connectorType”和“-frameworkType”。指定参数值为“n”表示不更新作业参数直接运行作业。
“-jobType”	表示作业类型，当“-u”的值为“y”时，必须配置。 指定参数值为“import”表示数据导入作业，指定参数值为“export”表示数据导出作业。

参数名称	描述
“-connectorType”	<p>表示连接器类型，当“-u”的值为“y”时，必须配置。根据业务需要可修改外部数据源的部分参数。</p> <p>指定参数值为“sftp”表示SFTP连接器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在导入作业中，支持修改源文件的输入路径“-inputPath”、源文件的编码格式“-encodeType”和源文件导入成功后对输入文件增加的后缀值“-suffixName”。</li> <li>- 在导出作业中，支持修改导出文件的路径或者文件名“-outputPath”。</li> </ul> <p>指定参数值为“rdb”表示关系型数据库连接器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在导入作业中，支持修改数据库模式名“-schemaName”、表名“-tableName”、SQL语句“-sql”、要导入的列名“-columns”和分区列“-partitionColumn”。</li> <li>- 在导出作业中，支持修改数据库模式名“-schemaName”、表名“-tableName”和临时表名称“-stageTableName”。</li> </ul>
“-frameworkType”	<p>表示MRS端数据保存的类型，当“-u”的值为“y”时，必须配置。根据业务需要可修改数据保存类型的部分参数。</p> <p>指定参数值为“hdfs”表示Hadoop端使用HDFS。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在导入作业中，支持修改启动的map数量“-extractors”和数据导入到HDFS里存储的保存目录“-outputDirectory”。</li> <li>- 在导出作业中，支持修改启动的map数量“-extractors”、从HDFS导出时的输入路径“-inputDirectory”和导出作业的文件过滤条件“-fileFilter”。</li> </ul> <p>指定参数值为“hbase”表示MRS端使用HBase。在导入作业和导出作业中，支持修改启动的map数量“-extractors”。</p>

----结束

## 任务实例

- 不更新作业参数，直接运行名称为“sftp-hdfs”的作业。  
`./submit_job.sh -n sftp-hdfs -u n`
- 更新名称为“sftp-hdfs”导入作业的输入路径、编码类型、后缀、输出路径和启动的map数量参数，并运行作业。  
`./submit_job.sh -n sftp-hdfs -u y -jobType import -connectorType sftp -inputPath /opt/tempfile/1 -encodeType UTF-8 -suffixName "" -frameworkType hdfs -outputDirectory /user/user1/tttest -extractors 10`
- 更新名称为“db-hdfs”导入作业的数据库模式、表名、输出路径参数，并运行作业。

```
./submit_job.sh -n db-hdfs -u y -jobType import -connectorType rdb -  
schemaName public -tableName sq_submission -sql " -partitionColumn  
sqs_id -frameworkType hdfs -outputDirectory /user/user1/dbdbt
```

## 22.9.2 loader-tool 工具使用指导

### 概述

loader-tool工具是Loader客户端工具之一，包括“lt-ucc”、“lt-ucj”、“lt-ctl”三个工具。

Loader支持通过参数选项或作业模板这两种方式，对连接器进行创建、更新、查询和删除，以及对Loader作业进行创建、更新、查询、删除、启动和停止等操作。

#### 说明

loader-tool工具是异步接口，命令提交后其结果不会实时返回到控制台，因此对连接器的创建、更新、查询和删除等操作，以及对Loader作业的创建、更新、查询、删除、启动和停止等操作，其成功与否需要在Loader WebUI确认或通过查询server端日志确认。

- 参数选项方式：

通过直接添加具体配置项的参数调用脚本。

- 作业模板方式：

修改作业模板中所有配置项的参数值，调用脚本时引用修改后的作业模板文件。

Loader客户端安装后，系统自动在“Loader客户端安装目录/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/”目录生成各种场景对应的作业模板，不同模板中配置项存在差异。作业模板中包含作业信息以及关联的连接器信息。

作业模板为xml文件，文件名格式为“数据原保存位置-to-数据新保存位置.xml”，例如“sftp-to-hdfs.xml”。如果此场景的作业支持转换步骤，则存在同名的转换步骤配置文件，文件类型为json，例如“sftp-to-hdfs.json”。

#### 说明

作业模板中包含了连接器的配置信息。创建、更新连接器时，实际上仅调用到作业模板中的连接器的信息。

### 使用场景

不同的连接器或作业的配置项不同。

- 更新个别配置项时，使用参数选项方式。
- 创建连接器或作业时，使用作业模板方式。

#### 说明

本工具目前支持FTP、HDFS、JDBC、MySQL、Oracle以及Oracle专用连接器，如果使用其他类型连接器，建议使用开源sqoop-shell工具。

### 参数说明

例如，Loader客户端的安装目录为：“/opt/client/Loader/”。

- **lt-ucc使用说明**

lt-ucc: loader-tool user-configuration-connection连接器配置工具，用于连接器的创建、更新和删除操作。

表 22-123 lt-ucc 脚本“参数选项”说明

参数选项	说明	参数值示例
-help	获取帮助信息。	-
-a <arg>	执行的动作，有效值：create/update/delete，分别用于创建、更新和删除连接器。	create
-at <arg>	登录认证的类型，有效值kerberos、simple。	kerberos
-uk <arg>	是否使用keytab文件。	true
-au <arg>	登录认证的用户名。	bar
-ap <arg>	登录认证的密码，需要填写密文。 密码加密方法： <b>sh Loader客户端安装目录/Loader/loader-tools-1.99.3/encrypt_tool 用户非加密密码</b> <b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。	-
-c <arg>	登录认证的principal。	bar
-k <arg>	登录认证的keytab文件。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config/user.keytab
-h <arg>	MRS集群的配置文件路径。	-h /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config
-l <arg>	登录的模板文件。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml
-s <arg>	Loader服务的浮动IP和端口。 格式为：浮动IP:端口 端口默认值为21351	127.0.0.1:21351

参数选项	说明	参数值示例
-w <arg>	作业的模板文件路径，用于获取作业的详细信息。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml
-z <arg>	ZooKeeper quorum实例的业务IP地址和端口号，格式为IP地址:端口，配置多个用“,”分开。	127.0.0.0:2181, 127.0.0.1:2181
-n <arg>	连接器名称。	vt_sftp_test
-t <arg>	连接器类型。	sftp-connector
-P <arg>	更新某个属性的值，格式：-Pparam1=value1，param1为作业模板中连接器对应的属性名称。如果更新的是SFTP和FTP的连接器信息，还必须带上密码参数： -Pconnection.sftpPassword=密码密文	-Pconnection.sftpServerIp=10.6.26.11

完整示例如下：

```
./bin/lt-ucc -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -n vt_sftp_test -t sftp-connector -Pconnection.sftpPassword=密码密文 -Pconnection.sftpServerIp=10.6.26.111 -a update
```

lt-ucc脚本的作业模板配置说明：

以SFTP数据保存到HDFS为例，编辑“loader客户端安装目录/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/”目录下的“sftp-to-hdfs.xml”文件，连接器的配置如下：

```
<!-- 连接数据库的信息 -->
<sqoop.connection name="vt_sftp_test" type="sftp-connector">
<connection.sftpServerIp>10.96.26.111</connection.sftpServerIp>
<connection.sftpServerPort>22</connection.sftpServerPort>
<connection.sftpUser>root</connection.sftpUser>
<connection.sftpPassword>密码密文</connection.sftpPassword>
</sqoop.connection>
```

- 创建命令，如下：

```
./lt-ucc -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/ftp-to-hdfs.xml -a create
```

- 更新命令，如下：

```
./lt-ucc -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/ftp-to-hdfs.xml -a update
```

- 删除命令，如下：

```
./lt-ucc -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/ftp-to-hdfs.xml -a delete
```

- **lt-ucj使用说明**

lt-ucj: loader-tool user-configuration-job作业配置工具，用于对作业创建、更新、删除操作。

表 22-124 lt-ucj 脚本的“参数选项”配置说明

参数选项	说明	参数值示例
-help	获取帮助信息。	-
-a <arg>	执行的动作，有效值：create/update/delete，分别用于创建、更新和删除作业。	create
-at <arg>	登录认证的类型，有效值kerberos、simple。	kerberos
-uk <arg>	是否使用keytab文件。	true
-au <arg>	登录认证的用户名。	bar
-ap <arg>	登录认证的密码，需要填写密文。 密码加密方法： <b>sh Loader客户端安装目录/Loader/loader-tools-1.99.3/encrypt_tool 用户非加密密码</b> <b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。	-
-c <arg>	登录认证的principal。	bar
-k <arg>	登录认证的keytab文件。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config/user.keytab
-h <arg>	MRS集群的配置文件路径。	-h /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config
-l <arg>	登录的模板文件。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml

参数选项	说明	参数值示例
-s <arg>	Loader服务的浮动IP和端口。 格式为： <i>浮动IP:端口</i> 端口默认值为21351。	127.0.0.1:21351
-w <arg>	作业的模板文件，用于获取作业的详细信息。	/opt/hadoopclient/ Loader/loader- tools-1.99.3/loader- tool/job-config/sftp-to- hdfs.xml
-z <arg>	ZooKeeper quorum实例的业务IP地址和端口号，格式为 <i>IP地址:端口</i> ，配置多个用“,”分开。	127.0.0.0:2181, 127.0.0.1:2181
-n <arg>	作业名称。	Sftp.to.Hdfs
-cn <arg>	连接器名称。	vt_sftp_test
-ct <arg>	连接器类型。	sftp-connector
-t <arg>	作业类型，有效值IMPORT、EXPORT。	IMPORT
-trans <arg>	作业关联的转换步骤文件。	/opt/hadoopclient/ Loader/loader- tools-1.99.3/loader- tool/job-config/sftp-to- hdfs.json
-priority <arg>	作业优先级，有效值：LOW/ NORMAL/HIGH。	NORMAL
-queue <arg>	队列。	default
- storageTy pe <arg>	存储类型。	HDFS
-P <arg>	更新某个属性的值，格式： -Pparam1=value1，param1为作业模板中连接器对应的属性名称。如果更新的是SFTP和FTP的连接器信息，还必须带上密码参数： -Pconnection.sftpPassword= <i>密码密文</i>	- Pconnection.sftpServerI p=10.6.26.11

完整示例如下：

```
./bin/lt-ucj -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/  
job-config/login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -t IMPORT -ct sftp-connector -  
Poutput.outputDirectory=/user/loader/sftp-to-hdfs-test8888 -a update
```

lt-ucj 脚本的“作业模板”配置说明：

以SFTP数据保存到HDFS为例，编辑“*loader客户端安装目录/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml*”，作业的配置如下：

```
<!-- Job名称，全局唯一 -->
<sqoop.job name="Sftp.to.Hdfs" type="IMPORT" queue="default" priority="优先级NORMAL">

<!-- 外部数据源，参数配置 -->
<data.source connectionName="vt_sftp_test" connectionType="sftp-connector">
<file.inputPath>/opt/houjt/hive/all</file.inputPath>
<file.splitType>FILE</file.splitType>
<file.filterType>WILDCARD</file.filterType>
<file.pathFilter>*</file.pathFilter>
<file.fileFilter>*</file.fileFilter>
<file.encodeType>GBK</file.encodeType>
<file.suffixName></file.suffixName>
<file.isCompressive>FALSE</file.isCompressive>
</data.source>

<!-- MRS集群，参数配置 -->
<hadoop.source storageType="HDFS" >
<output.outputDirectory>/user/loader/sftp-to-hdfs</output.outputDirectory>
<output.fileOprType>OVERRIDE</output.fileOprType>
<throttling.extractors>3</throttling.extractors>
<output.fileType>TEXT_FILE</output.fileType>
</hadoop.source>

<!-- 作业关联的转换步骤文件 -->
<sqoop.job.trans.file>/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.json</sqoop.job.trans.file>
</sqoop.job>
```

– 创建命令，如下：

```
./bin/lt-ucj -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml -a create
```

– 更新命令，如下：

```
./bin/lt-ucj -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml -a update
```

– 删除命令，如下：

```
./bin/lt-ucj -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml -a delete
```

- **lt-ctl使用说明**

lt-ctl：loader-tool controller作业管理工具，用于启停作业，查询作业状态与进度，查询作业是否运行中。

**表 22-125** lt-ctl 脚本的“参数选项”配置说明

参数选项	说明	参数值示例
-help	获取帮助信息。	-
-a <arg>	执行的动作，有效值：status/start/stop/isrunning，分别用于查询作业状态、启动作业、停止作业以及判断作业是否在运行中。	create

参数选项	说明	参数值示例
-at <arg>	登录认证的类型，有效值kerberos、simple。	kerberos
-uk <arg>	是否使用keytab文件。	true
-au <arg>	登录认证的用户名。	bar
-ap <arg>	登录认证的密码，需要填写密文。 密码加密方法： <b>sh Loader客户端安装目录/Loader/loader-tools-1.99.3/encrypt_tool 用户非加密密码</b> <b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。	-
-c <arg>	登录认证的principal。	bar
-k <arg>	登录认证的keytab文件。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config/user.keytab
-h <arg>	MRS集群的配置文件路径。	-h /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config
-l <arg>	登录的模板文件。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml
-n <arg>	作业名称。	Sftp.to.Hdfs
-s <arg>	Loader服务的浮动IP和端口。 格式为： <i>浮动IP:端口</i> 端口默认值为21351。	127.0.0.1:21351
-w <arg>	作业的模板文件，用于获取作业的详细信息。	/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml

参数选项	说明	参数值示例
-z <arg>	ZooKeeper quorum实例的业务IP地址和端口号，格式为IP地址:端口，配置多个用“,”分开。	127.0.0.0:2181, 127.0.0.1:2181

- 启动作业：  
`./bin/lt-ctl -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -a start`
- 查看作业状态：  
`./bin/lt-ctl -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -a status`
- 判断作业是否运行中：  
`./bin/lt-ctl -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -a isrunning`
- 停止作业：  
`./bin/lt-ctl -l /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -a stop`

## 22.9.3 loader-tool 工具使用示例

### 操作场景

loader-tool工具支持通过作业模板或参数选项的方式，对连接器或者作业进行创建、更新、查询、删除等操作。

本文将以“从SFTP服务器导入数据到HDFS”的作业为例，通过引用作业模板的方式，介绍loader-tool工具的使用方法。

### 前提条件

已安装并配置Loader客户端，具体操作请参见[使用命令行运行Loader作业](#)。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用安装客户端的用户登录客户端所在节点。
- 步骤2** 执行以下命令，进入Loader客户端的loader-tool工具目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。  

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/
```
- 步骤3** 执行以下命令，修改已有的作业模板。例如，“/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/”目录下已有的作业模板“sftp-to-hdfs.xml”。

```
vi /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/sftp-to-hdfs.xml
```

```
<root>
<!-- 连接数据库的信息 -->
<sqoop.connection name="vt_sftp_test" type="sftp-connector">
```

```
<connection.sftpServerIp>10.96.26.111</connection.sftpServerIp>
<connection.sftpServerPort>22</connection.sftpServerPort>
<connection.sftpUser>root</connection.sftpUser>
<connection.sftpPassword>密码密文</connection.sftpPassword>
</sqoop.connection>

<!-- Job名称, 全局唯一 -->
<sqoop.job name="Sftp.to.Hdfs" type="IMPORT" queue="default" priority="NORMAL">
<data.source connectionName="vt_sftp_test" connectionType="sftp-connector">
<file.inputPath>/opt/houjt/hive/all</file.inputPath>
<file.splitType>FILE</file.splitType>
<file.filterType>WILDCARD</file.filterType>
<file.pathFilter>*</file.pathFilter>
<file.fileFilter>*</file.fileFilter>
<file.encodeType>GBK</file.encodeType>
<file.suffixName></file.suffixName>
<file.isCompressive>FALSE</file.isCompressive>
</data.source>

<hadoop.source storageType="HDFS" >
<output.outputDirectory>/user/loader/sftp-to-hdfs</output.outputDirectory>
<output.fileOprType>OVERRIDE</output.fileOprType>
<throttling.extractors>3</throttling.extractors>
<output.fileType>TEXT_FILE</output.fileType>
</hadoop.source>

<sqoop.job.trans.file></sqoop.job.trans.file>
</sqoop.job>
</root>
```

### 📖 说明

Loader每个作业都需要关联一个连接器，连接器主要作用：对于数据导入到集群的场景来说，就是从外部数据源读取数据；对于数据从集群导出去的场景来说，就是将数据写入到外部数据源。上述示例配置的是一个SFTP数据源连接器。配置SFTP和FTP的数据源连接器需要设置密码并进行加密。密码加密方法如下：

1. 执行以下命令，进入到loader-tools-1.99.3目录。Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”。

```
cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3
```

2. 执行以下命令，对非加密密码加密。

```
./encrypt_tool 未加密的密码
```

**步骤4** 执行以下命令，进入loader-tool工具目录。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool
```

**步骤5** 执行以下命令，使用lt-ucc工具创建连接器。

```
./bin/lt-ucc -l /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/
login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/
job-config/sftp-to-hdfs.xml -a create
```

如无报错信息，且显示如下信息，则表示创建连接器的任务提交成功。

```
User login success. begin to execute task.
```

**步骤6** 执行以下命令，使用lt-ucj工具创建作业。

```
./bin/lt-ucj -l /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/
login-info.xml -w /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/
job-config/sftp-to-hdfs.xml -a create
```

如无报错信息，且显示如下信息，则表示创建作业的任务提交成功。

```
User login success. begin to execute task.
```

**步骤7** 执行以下命令，使用lt-ctl工具提交作业。

```
./bin/lt-ctl -l /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/  
login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -a start
```

显示如下信息，表示作业提交成功。

```
Start job success.
```

**步骤8** 执行以下命令，查看作业状态。

```
./bin/lt-ctl -l /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/  
login-info.xml -n Sftp.to.Hdfs -a status
```

```
Job:Sftp.to.Hdfs  
Status:RUNNING  
Progress: 0.0
```

---结束

## 22.9.4 schedule-tool 工具使用指导

### 概述

schedule-tool工具，用于提交数据源为SFTP的作业。提交作业前可以修改输入路径、文件过滤条件，当目标源为HDFS时，可以修改输出路径。

### 参数说明

表 22-126 schedule.properties 配置参数说明

配置参数	说明	示例
server.url	Loader服务的浮动IP地址和端口。 端口默认为21351。 为了兼容性，此处支持配置多个IP地址和端口，并以“,”进行分隔。其中第一个必须是Loader服务的浮动IP地址和端口，其余的可根据业务需求配置。	10.96.26.111:21351,127.0.0.2:21351
authentication.type	登录认证的方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>“kerberos”，表示使用安全模式，进行Kerberos认证。Kerberos认证提供两种认证方式：密码和keytab文件。</li><li>“simple”，表示使用普通模式，不进行Kerberos认证。</li></ul>	kerberos
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。 keytab登录方式，则不需要设置该参数。	bar

配置参数	说明	示例
authentication.password	<p>使用密码认证方式时，登录使用的用户密码。普通模式或者keytab登录方式，则不需要设置该参数。</p> <p>用户需要对密码加密，加密方法如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 进入“encrypt_tool”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”，则执行如下命令。 <b>cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3</b></li><li>2. 执行以下命令，对非加密密码进行加密。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。 <b>./encrypt_tool 未加密的密码</b> 得到加密后的密文，作为“authentication.password”的取值。</li></ol> <p><b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。</p>	-
use.keytab	<p>是否使用keytab方式登录。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true，表示使用keytab文件登录</li><li>• false，表示使用密码登录。</li></ul>	true
client.principal	<p>使用keytab认证方式时，访问Loader服务的用户规则。</p> <p>普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。</p>	<p>loader/hadoop.&lt;系统域名&gt;</p> <p><b>说明</b> 用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 &gt; 权限 &gt; 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。</p>
client.keytab	<p>使用keytab认证方式登录时，使用的keytab文件所在目录。</p> <p>普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。</p>	/opt/client/conf/loader.keytab

配置参数	说明	示例
krb5.conf.file	使用keytab认证方式登录时，使用的krb5.conf文件所在目录。 普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。	/opt/client/conf/ krb5.conf

表 22-127 job.properties 配置参数说明

配置参数	说明	示例
job.jobName	作业的名称。	job1
file.fileName.prefix	文件名的前缀。	table1
file.fileName.posfix	文件名的后缀。	.txt
file.filter	文件过滤器，通过匹配文件名来过滤文件。 <ul style="list-style-type: none"><li>“true”，表示用上面的前缀/后缀，来匹配输入路径下的所有文件。详细使用，见最后示例。</li><li>“false”，表示用上面的前缀/后缀，来匹配输入路径下的某一个文件。详细使用，见最后示例。</li></ul>	true
date.day	顺延的天数，匹配导入文件的文件名中的日期。例如命令参数传入的日期是20160202，顺延天数是3，则匹配作业配置的输入路径中包含20160205日期字段的文件。详细使用见 <a href="#">schedule-tool工具使用示例</a> 。	3
file.date.format	待导入文件的文件名中所包含的日志格式。	yyyyMMdd
parameter.date.format	调用脚本时，所输入的日期格式，一般保持与“file.date.format”一致。	yyyyMMdd
file.format.iscompressed	待导入的文件是否为压缩文件。	false
storage.type	存储类型。待导入文件最终保存的类型，分别有HDFS、HBase、Hive等。	HDFS

## 说明

schedule-tool工具支持同时配置多个作业。配置多个作业时，表22-127中“job.jobName”、“file.fileName.prefix”、“file.fileName.posfix”参数需配置多个值，并且以“,”分隔。

## 注意事项

server.url属性必须需要配置两个IP地址和端口的格式串，用“,”分隔。

## 22.9.5 schedule-tool 工具使用示例

### 操作场景

通过Loader WebUI或客户端工具Loader-tool创建好作业后，可使用schedule-tool工具执行作业。

### 前提条件

完成了Loader客户端的安装与配置，具体操作请参见[使用命令行运行Loader作业](#)。

### 操作步骤

- 步骤1** 在SFTP服务器的“/opt/houjt/test03”路径中，创建多个以“table1”为前缀，“.txt”为后缀，中间为yyyyMMdd的日期格式的文件。

图 22-73 示例

```
[root@C12-RHEL64-ZYL111 test03]# ll
total 36
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160221.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160222.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160223.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160224.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160225.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160226.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 18:43 table120160227.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160228.txt
-rw-r--r--. 1 root root 54 Feb 29 19:11 table120160229.txt
```

- 步骤2** 创建一个从SFTP服务器导入数据到HDFS的Loader作业，具体操作请参见[典型场景：从SFTP服务器导入数据到HDFS/OBS](#)。
- 步骤3** 使用安装客户端的用户登录客户端所在节点。
- 步骤4** 执行以下命令，进入schedule-tool工具的conf目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/schedule-tool/conf
```

- 步骤5** 执行以下命令，编辑schedule.properties文件，配置登录方式。

```
vi schedule.properties
```

schedule-tool工具支持两种登录方式，两者只能选一。详细参数请参见[schedule-tool 工具使用指导](#)。

- 以密码方式登录，配置信息示例如下：

```
[server.url = 10.10.26.187:21351,127.0.0.2:21351]
[authentication.type = kerberos]
[use.keytab = false]
[authentication.user = admin]
# 密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
[authentication.password= xxx]
```
- 以keytab文件方式登录，配置信息示例如下：

```
[server.url = 10.10.26.187:21351,127.0.0.2:21351]
[authentication.type = kerberos]
[use.keytab = true]
[client.principal = bar]
[client.keytab = /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config/user.keytab]
[krb5.conf.file = /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/hadoop-config/krb5.conf]
```

**步骤6** 执行以下命令，编辑job.properties文件，配置作业信息。

### vi job.properties

```
#job name
job.jobName = sftp2hdfs-schedule-tool

#Whether to update the loader configuration parameters(File filter)?This parameter is used to match the
import file name.Values are true or false.
#false means update.the file name which is get by schedule tool will be updated to Loader configuration
parameters (File filter).
#false means no update.the file name which is get by schedule tool will be updated to Loader configuration
parameters (import path).
file.filter = false

#File name = prefix + date + suffix
#Need to import the file name prefix
file.fileName.prefix=table1

#Need to import the file name suffixes
file.fileName.posfix=.txt

#Date Days.Value is an integer.
#According to the date and number of days to get the date of the import file.
date.day = 1

#Date Format.Import file name contains the date format.Format Type°yyyyMMdd,yyyyMMdd
HHmmss,yyyy-MM-dd,yyyy-MM-dd HH:mm:ss
file.date.format = yyyyMMdd

#Date Format.Scheduling script execution. Enter the date format.
parameter.date.format = yyyyMMdd

#Whether the import file is a compressed format.Values ??are true or false.
#true indicates that the file is a compressed format?Execution scheduling tool will extract the files.false
indicates that the file is an uncompressed.Execution scheduling tool does not unpack.
file.format.iscompressed = false

#Hadoop storage type.Values are HDFS or HBase.
storage.type = HDFS
```

根据**步骤1**的所准备的数据，以文件table120160221.txt为例，过滤规则设置如下：

- 文件名的前缀  
file.fileName.prefix=table1
- 文件名的后缀  
file.fileName.posfix=.txt

- 文件名中包含的日期格式  
file.date.format = yyyyMMdd
  - 调用脚本输入的日期参数  
parameter.date.format = yyyyMMdd
  - 顺延的天数  
date.day = 1
- 例如，脚本传入的日期参数是20160220，则通过加法计算，得到的结果是20160221。

#### 📖 说明

如果执行的命令是 `./run.sh 20160220 /user/loader/schedule_01`时，以上过滤规则会拼凑出一个字符串：`"table1"+"20160221"+.txt = table120160221.txt`

**步骤7** 根据file.filter的值，选择过滤规则。

- 精确匹配某一个文件，请执行**步骤8**。
- 模糊匹配一系列文件，请执行**步骤9**。

**步骤8** 将job.properties文件中“file.filter”的值修改为“false”。

执行以下命令，运行作业，任务结束。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/schedule-tool
```

```
./run.sh 20160220 /user/loader/schedule_01
```

其中20160220为输入的日期，/user/loader/schedule\_01为输出的路径。

#### 📖 说明

通过以上过滤规则，拼凑得到的字符串“table120160221.txt”，会直接作为文件名，追加到作业配置的输入路径中。所以，作业只会处理唯一匹配到的文件“table120160221.txt”。

**步骤9** 将job.properties文件中“file.filter”的值修改为“true”，“file.fileName.prefix”设置为“\*”。

执行以下命令，运行作业，任务结束。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/schedule-tool
```

```
./run.sh 20160220 /user/loader/schedule_01
```

其中20160220为输入的日期，/user/loader/schedule\_01为输出的路径。

#### 📖 说明

通过以上过滤规则，拼凑到的字符串“\*20160221.txt”，会作为文件过滤器的模糊匹配模式，在作业配置的输入路径下，所有符合“\*20160221.txt”这个模式的文件都将被作业处理。

----结束

## 22.9.6 使用 loader-backup 工具备份作业数据

### 操作场景

通过Loader WebUI或客户端工具loader-tool创建好作业后，可使用loader-backup工具进行数据备份。

### 说明

- 仅有数据导出的Loader作业才支持数据备份。
- 此工具为Loader的内部接口，供上层组件HBase调用，只支持HDFS到SFTP的数据备份。

## 前提条件

完成了Loader客户端的安装与配置，具体操作请参见[使用命令行运行Loader作业](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 使用安装客户端的用户登录客户端所在节点，具体操作请参见[使用命令行运行Loader作业](#)。

**步骤2** 执行以下命令，进入“backup.properties”文件所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-backup/conf
```

**步骤3** 执行以下命令，修改“backup.properties”文件的配置参数，参数具体说明如[表 22-128](#)所示。

### vi backup.properties

```
server.url = 10.0.0.1:21351,10.0.0.2:12000
authentication.type = kerberos
authentication.user =
authentication.password=
job.jobId = 1
use.keytab = true
client.principal = loader/hadoop
client.keytab = /opt/client/conf/loader.keytab
```

表 22-128 配置参数说明

配置参数	说明	示例
server.url	Loader服务的浮动IP地址和端口（21351）。 为了兼容性，此处支持配置多个IP地址和端口，并以“,”进行分隔。其中第一个必须是Loader服务的浮动IP地址和端口（21351），其余的可根据业务需求配置。	10.0.0.1:21351,10.0.0.2:12000
authentication.type	登录认证的方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• “kerberos”，表示使用安全模式，进行Kerberos认证。Kerberos认证提供两种认证方式：密码和keytab文件。</li><li>• “simple”，表示使用普通模式，不进行Kerberos认证。</li></ul>	kerberos

配置参数	说明	示例
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。 keytab登录方式，则不需要设置该参数。	bar
authentication.password	使用密码认证方式时，登录使用的用户密码。 普通模式或者keytab登录方式，则不需要设置该参数。 用户需要对密码加密，加密方法： 1. 进入“encrypt_tool”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”，则执行如下命令。 <b>cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3</b> 2. 执行以下命令，对非加密密码进行加密。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。 <b>./encrypt_tool 未加密的密码</b> 得到加密后的密文，作为“authentication.password”的取值。 <b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。	-
job.jobId	需要执行数据备份的作业ID。 作业ID可通过登录Loader webUI在已创建的作业查看。	1
use.keytab	是否使用keytab方式登录。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true，表示使用keytab文件登录</li> <li>• false，表示使用密码登录。</li> </ul>	true
client.principal	使用keytab认证方式时，访问Loader服务的用户规则。 普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。	loader/hadoop

配置参数	说明	示例
client.keytab	使用keytab认证方式登录时，使用的keytab文件所在目录。 普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。	/opt/client/conf/loader.keytab

**步骤4** 执行以下命令，进入备份脚本“run.sh”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”。

```
cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-backup
```

**步骤5** 执行以下命令，运行备份脚本“run.sh”，进行Loader作业数据备份。系统将数据备份到作业的输出路径同一层目录。

```
./run.sh 备份数据的输入目录
```

例如，备份数据的输入目录为“/user/hbase/”，作业的输出路径为/opt/client/sftp/sftp1，其中sftp1只起到一个占位符的作用。执行如下命令，数据将备份到/opt/client/sftp/hbase目录。

```
./run.sh /user/hbase/
```

----结束

## 22.9.7 开源 sqoop-shell 工具使用指导

### 概述

sqoop-shell是一个Loader的shell工具，其所有功能都是通过执行脚本“sqoop2-shell”来实现的。

sqoop-shell工具提供了如下功能：

- 支持创建和更新连接器
- 支持创建和更新作业
- 支持删除连接器和作业
- 支持以同步或异步的方式启动作业
- 支持停止作业
- 支持查询作业状态
- 支持查询作业历史执行记录
- 支持复制连接器和作业
- 支持创建和更新转换步骤
- 支持指定行、列分隔符

sqoop-shell工具支持如下模式：

- 交互模式  
通过执行不带参数的“sqoop2-shell”脚本，进入Loader特定的交互窗口，用户输入脚本后，工具会返回相应信息到交互窗口。

- 批量模式  
通过执行“sqoop2-shell”脚本，带一个文件名作为参数，该文件中按行存储了多条命令，sqoop-shell工具将会按顺序执行文件中所有命令；或者在“sqoop2-shell”脚本后面通过“-c”参数附加一条命令，一次只执行一条命令。

sqoop-shell通过[表22-129](#)的命令来实现Loader各种功能。

表 22-129 命令一览表

命令	说明
exit	表示退出交互模式。 该命令仅支持交互模式。
history	查看执行过的命令。 该命令仅支持交互模式。
help	查看工具帮助信息。
set	设置服务端属性。
show	显示服务属性和Loader所有元数据信息。
create	创建连接器和作业。
update	更新连接器和作业。
delete	删除连接器和作业。
clone	复制连接器和作业。
start	启动作业。
stop	停止作业。
status	查询作业状态。

## 命令参考

- sqoop2-shell有两种获取登录认证信息的方式，第一种通过配置文件获取，具体配置项请参考[开源sqoop-shell工具使用示例（SFTP - HDFS）](#)、[开源sqoop-shell工具使用示例（Oracle - HBase）](#)；第二种方式则使用参数直接提供认证信息，这个方式有两种模式：密码模式和Kerberos认证模式。
- 进入交互模式命令  
通过执行不带参数的“sqoop2-shell”脚本，进入sqoop工具窗口，逐条执行命令。  
通过读取配置文件获取认证信息：  
**./sqoop2-shell**  
通过密码模式认证：  
**./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword**

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的 history 命令记录功能，避免信息泄露。

通过 Kerberos 模式认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal
```

系统显示如下信息：

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
Authentication success.
Sqoop Shell: Type 'help' or '\h' for help.

sqoop:000>
```

- 进入批量模式命令

进入批量模式有两种方式：

1. 通过执行“sqoop2-shell”脚本，带一个文本文件名作为参数，该文件中按行存储了多条命令，工具会按顺序执行该文件中的所有命令。使用这种方式有个限制条件，这个 sh 脚本必须放到当前用户的家目录下，如：`/root/batchCommand.sh`。

通过读取配置文件进行认证：

```
./sqoop2-shell /root/batchCommand.sh
```

通过密码模式认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword /root/  
batchCommand.sh
```

通过 Kerberos 模式认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal /root/  
batchCommand.sh
```

其中 `batchCommand.sh` 为用户自定义文本文件名称。

2. 通过执行“sqoop2-shell”脚本，在脚本后面通过“-c”参数附带一条命令，工具将执行该条命令。

通过取配置文件进行认证：

```
./sqoop2-shell -c expression
```

通过密码模式认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword -c expression
```

通过 Kerberos 模式认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal -c expression
```

其中 `expression` 为附带的语句，其格式和第一种方式中的文本内语句格式一致。

- exit 命令

该命令用于退出交互模式，仅在交互模式支持。

示例：

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
Authentication success.
Sqoop Shell: Type 'help' or '\h' for help.

sqoop:000> exit
10-5-211-9:/opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell#
```

- history 命令

该命令用于查看已执行的命令，仅在交互模式支持。

示例:

```
sqoop:000> history
0 show connector
1 create connection -c 4
2 show connections;
3 show connection;
4 show connection -a;
5 show connections;
6 show connection;
7 show connection -x 53;
8 show connection -x 52;
9 show connection -x 2
10 show connection -x 53;
11 show connection
12 show connection -x 53
13 create job -x 53 -t import
14 show connector
15 create connection -c 5
16 show connection -x 54
17 exit
18 show connector
19 create connection -c 5
20 exit
21 show connector
22 create connection -c 6
23 create job -x 20 -t import
24 start job -j 85 -s
25 \x
26 exit
27 history
sqoop:000>
```

- **help命令**

该命令用于查看工具帮助信息。

示例:

```
sqoop:000> help
For information about Sqoop, visit: http://sqoop.apache.org/docs/1.99.3/index.html

Available commands:
exit (\x ) Exit the shell
history (\H ) Display, manage and recall edit-line history
help (\h ) Display this help message
set (\st ) Set server or option Info
show (\sh ) Show server, connector, framework, connection, job, submission or option Info
create (\cr ) Create connection or job Info
delete (\d ) Delete connection or job Info
update (\up ) Update connection or job Info
clone (\cl ) Clone connection or job Info
start (\sta) Start job
stop (\stp) Stop job
status (\stu) Status job

For help on a specific command type: help command

sqoop:000>
```

- **set命令**

set命令，用于设置客户端和服务端属性，支持如下属性：

- server表示设置服务端连接属性。

 **说明**

当设置了-u属性时，-h、-p、-w被会忽略。

- option表示设置客户端属性。

### 📖 说明

option通过键值对来赋值，例如：`set option --name verbose --value true`。

属性类别	子属性	含义
server	-h,--host	服务IP地址
	-p,--port	服务端口
	-w,--webapp	Tomcat应用名
	-u,--url	Sqoop服务URL
option	verbose	冗余模式，表示打印更多的信息
	poll-timeout	设置轮询超时时间

示例：

```
set option --name verbose --value false
set server --host 10.0.0.1 --port 21351 --webapp loader
```

- show命令

该命令用于显示变量信息、存储元数据信息等。

属性类别	子属性	含义
server	-a,--all	显示所有server属性
	-p,--port	显示服务端口
	-w,--webapp	显示Tomcat应用名
	-h,--host	显示服务的IP地址
option	-name	显示指定名称的属性
connector	-a,--all	显示所有连接类型信息
	-c,--cid	显示指定ID的连接类型信息
framework	无	显示框架的元数据信息
connection	-a,--all	显示所有连接属性
	-x,--xid	显示指定ID的连接属性
	-n,--name	显示指定名称的连接属性
job	-a,--all	显示所有作业信息
	-j,--jid	显示指定ID的作业信息
	-n,--name	显示指定名称的作业信息
submission	-j,--jid	显示指定作业的提交记录

属性类别	子属性	含义
	-d,--detail	显示详细信息

示例:

```
show server -all
show option --name verbose
show connector -all
show framework
show connection -all
show connection -n sftp-example
show job -all
show job -j 1
show submission --jid 1
show submission --jid 1 -d
```

- create命令

该命令用于创建连接器或作业。

属性类别	子属性	含义
connection	-c,--cid	指定连接器类型的ID
	-cn,--cname	指定连接器类型的名称
job	-x,--xid	指定连接器ID
	-xn,--xname	指定连接器名称
	-t,--type	指定作业类型 可选值: <ul style="list-style-type: none"> <li>• import</li> <li>• export</li> </ul>

- 交互模式下，根据界面的提示逐一输入属性值。

创建连接器示例:

```
create connection -c 1
create connection -cn example
```

创建作业示例:

```
create job -x 1 -t import
create job -xn job_example -t export
```

- 批量模式下，需要先执行如下命令查看具体的属性，再对属性赋值。

**create job -t import -x 1 --help**

执行该命令有两种方式:

将命令保存到文本中，并在执行sqoop-shell脚本时将该文本作为附带参数:

```
./sqoop2-shell batchCommand.sh
```

使用-c参数，将需要执行的单条命令作为-c参数的输入:

```
./sqoop2-shell -c expression
```

可参考本节前文关于命令执行的描述。完整的命令语句可参考如下示例。

创建连接器示例:

```
create connection -c 4 --connector-connection-sftpPassword xxxxx --connector-connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-sftpUser root--name testConnection
```

创建作业示例:

```
create job -t import -x 1 --connector-file-inputPath /opt/tempfile --connector-file-fileFilter * --framework-output-outputDirectory /user/loader/1 --framework-output-storageType HDFS --framework-throttling-extractorSize 120 --framework-output-fileType TEXT_FILE --connector-file-splitType FILE -queue default -priority low -name newJob
```

- 批量模式下, 可以使用“-c”参数附带一条语句。

创建连接器示例:

```
./sqoop2-shell -c "create connection -c 4 --connector-connection-sftpPassword xxxxx --connector-connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-sftpUser root--name testConnection"
```

- update命令

该命令用于更新连接器或作业。

属性类别	子属性	含义
connection	-x,--xid	指定连接器ID <b>说明</b> 更新连接器一定要带上密码属性。
job	-j,--jid	指定作业ID

- 交互模式

更新连接器示例:

```
update connection --xid 1
```

更新作业示例:

```
update job --jid 1
```

- 批量模式

更新连接器示例:

```
update connection -x 6 --connector-connection-sftpServerPort 21 - --name sfp_130--connector-connection-sftpPassword xxxx
```

更新作业示例:

示例1:

```
update job -jid 1 -name sftp2hdfs --connector-file-fileFilter *.txt
```

示例2:

```
./sqoop2-shell -uk true -k /opt/loader/user.keytab -s luser /opt/loader/testupdate.txt
./sqoop2-shell -uk true -k /opt/loader/user.keytab -s luser -c "update job --jid 24 --name oracle-hive --connector-table-sql 'SELECT * FROM range_example WHERE replace(datadt,\'-\',\'.\')=\'20240801\' and \${CONDITIONS}'"
```

 说明

更新作业可以将需要更新的命令写在文件中, 例如“/opt/loader/testupdate.txt”(文件名自定义), 也可以以--connector-table-sql来指定, 后面跟随的sqlcmd需要用“'”单引号括起来, 具体操作参考“更新作业示例-示例2”。涉及的命令还有connector-table-sql,connector-table-columns,connector-table-partitionColumn,connector-table-conditions,connector-table-queryCondition等。

- delete命令

该命令用于删除连接器或作业。

属性类别	子属性	含义
connection	-x,--xid	指定连接器ID
	-n,--name	指定连接器名称
job	-j,--jid	指定作业ID
	-n,--name	指定作业名称

示例:

```
delete connection -x 1
delete connection --name abc
delete job -j 1
delete job -n qwerty
```

- clone命令

该命令用于复制连接器或作业。

属性类别	子属性	含义
connection	-x,--xid	指定连接器ID <b>说明</b> 复制连接器需要输入密码和连接器名称。
job	-j,--jid	指定作业ID

示例如下:

```
clone job -j 1
```

- start命令

该命令用于启动作业。

属性类别	子属性	含义
job	-j,--jid	指定作业ID
	-n,--name	指定作业名称
	-s,--synchronous	是否同步

异步启动作业示例:

```
start job -j 1
start job -n abc
```

同步启动作业示例:

```
start job -j 1 -s
start job --name abc --synchronous
```

- stop命令  
该命令用于停止作业。

属性类别	子属性	含义
job	-j,--jid	指定作业ID
	-n,--name	指定作业名称

示例:

```
stop job -j 1  
stop job -n abc
```

- status命令  
该命令用于查询作业状态。

属性类别	子属性	含义
job	-j,--jid	指定作业ID

查询状态时，可以使用“-s”参数，只查询作业的状态枚举。

示例:

```
status job -j 1  
status job -j 1 -s
```

## create 命令扩展属性

针对HDFS与SFTP服务器或RDB进行数据交换场景，MRS在开源sqoop-shell工具的基础上对create命令属性进行扩展，以达到在创建作业时指定行、列分隔符及转换步骤的目的。

表 22-130 create 命令扩展属性

属性	说明
fields-terminated-by	默认的列分隔符。
lines-terminated-by	默认的行分隔符。
input-fields-terminated-by	输入步骤的列分隔符，当不指定时，默认等于fields-terminated-by的值。
input-lines-terminated-by	输入步骤的行分隔符，当不指定时，默认等于lines-terminated-by的值。
output-fields-terminated-by	输出步骤的列分隔符，当不指定时，默认等于fields-terminated-by的值。
output-lines-terminated-by	输出步骤的行分隔符，当不指定时，默认等于lines-terminated-by的值。

属性	说明
trans	指定转换步骤，值为转换步骤文件所在的路径。当指定文件的相对路径时，默认为“sqoop2-shell”脚本所在路径下的文件。当配置了该属性，其他扩展属性都被忽略。

## sqoop1 对接 MRS 服务

**步骤1** 下载开源Sqoop，<http://www.apache.org/dyn/closer.lua/sqoop/1.4.7>。

**步骤2** 将下载好的sqoop-1.4.7.bin\_\_hadoop-2.6.0.tar.gz 包放入MRS集群master节点的/opt/sqoop目录下并解压。

```
tar zxvf sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0.tar.gz
```

**步骤3** 进入解压完成的目录，修改配置。

```
cd /opt/sqoop/sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0/conf
```

```
cp sqoop-env-template.sh sqoop-env.sh
```

```
vi sqoop-env.sh
```

添加配置：

```
export HADOOP_COMMON_HOME=/opt/client/HDFS/hadoop
```

```
export HADOOP_MAPRED_HOME=/opt/client/HDFS/hadoop
```

```
export HIVE_HOME=/opt/Bigdata/MRS_1.9.X/install/FusionInsight-Hive-3.1.0/hive  
(请按照实际路径填写)
```

```
export HIVE_CONF_DIR=/opt/client/Hive/config
```

```
export HCAT_HOME=/opt/client/Hive/HCatalog
```

**步骤4** 添加系统变量，将“SQOOP\_HOME”添加到PATH中。

```
vi /etc/profile
```

添加以下信息：

```
export SQOOP_HOME=/opt/sqoop/sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0
```

```
export PATH=$PATH:$SQOOP_HOME/bin
```

**步骤5** 执行以下命令复制jline-2.12.jar文件到lib文件下。

```
cp /opt/share/jline-2.12/jline-2.12.jar /opt/sqoop/  
sqoop-1.4.7.bin__hadoop-2.6.0/lib
```

**步骤6** 执行以下命令，在文件中添加下列配置。

```
vim $JAVA_HOME/jre/lib/security/java.policy
```

```
permission javax.management.MBeanTrustPermission "register";
```

**步骤7** 执行以下命令，实现sqoop1对接MRS服务。

```
source /etc/profile
```

```
----结束
```

## 22.9.8 开源 sqoop-shell 工具使用示例（SFTP - HDFS）

### 操作场景

本文将以“从SFTP服务器导入数据到HDFS”的作业为例，介绍如何分别在交互模式和批量模式下使用sqoop-shell工具进行创建和启动Loader作业。

### 前提条件

已安装并配置Loader客户端，具体操作请参见[使用命令行运行Loader作业](#)。

### 交互模式示例

**步骤1** 使用安装客户端的用户登录Loader客户端所在节点。

**步骤2** 执行以下命令，进入sqoop-shell工具的“conf”目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell/conf
```

**步骤3** 执行以下命令，配置认证信息。

```
vi client.properties
server.url=10.0.0.1:21351
# simple or kerberos
authentication.type=simple
# true or false
use.keytab=true

authentication.user=
authentication.password=

client.principal=hdfs/hadoop@<系统域名>

# keytab file
client.keytab.file=./conf/login/hdfs.keytab
```

#### 说明

登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，“本端域”参数即为当前系统域名。

表 22-131 配置参数说明

配置参数	说明	示例
server.url	Loader服务的浮动IP地址和端口（21351）。 为了兼容性，此处支持配置多个IP地址和端口，并以“,”进行分隔。其中第一个必须是Loader服务的浮动IP地址和端口（21351），其余的可根据业务需求配置。	10.0.0.1:21351
authentication.type	登录认证的方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>“kerberos”，表示使用安全模式，进行Kerberos认证。Kerberos认证提供两种认证方式：密码和keytab文件。</li><li>“simple”，表示使用普通模式，不进行Kerberos认证。</li></ul>	kerberos
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。 keytab登录方式，则不需要设置该参数。	bar

配置参数	说明	示例
authentication.password	<p>使用密码认证方式时，登录使用的用户密码。</p> <p>普通模式或者keytab登录方式，则不需要设置该参数。</p> <p>用户需要对密码加密，加密方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 进入“encrypt_tool”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”，则执行如下命令。 <b>cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3</b></li> <li>2. 执行以下命令，对非加密密码进行加密。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。 <b>./encrypt_tool 未加密的密码</b> 得到加密后的密文，作为“authentication.password”的取值。</li> </ol> <p><b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。</p>	-
use.keytab	<p>是否使用keytab方式登录。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true，表示使用keytab文件登录</li> <li>• false，表示使用密码登录。</li> </ul>	true
client.principal	<p>使用keytab认证方式时，访问Loader服务的用户规则。</p> <p>普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。</p>	loader/hadoop
client.keytab.file	<p>使用keytab认证方式登录时，使用的keytab文件所在目录。</p> <p>普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。</p>	/opt/client/conf/loader.keytab

**步骤4** 执行以下命令，进入交互模式。

```
source /opt/client/bigdata_env
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell
./sqoop2-shell
```

上述命令通过读取配置文件获取认证信息。

也可以直接通过密码或者Kerberos认证。

使用密码进行认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword
```

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

使用Kerberos认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal
```

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
Authentication success.
Sqoop Shell: Type 'help' or '\h' for help.

sqoop:000>
```

**步骤5** 执行以下命令，查看当前连接器对应的ID。

```
show connector
```

显示如下信息：

Id	Name	Version	Class
1	generic-jdbc-connector	2.0.6-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.jdbc.GenericJdbcConnector
2	ftp-connector	2.0.5-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.ftp.FtpConnector
3	hdfs-connector	2.0.5-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.hdfs.HdfsConnector
4	oracle-connector	2.0.1-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.oracle.OracleConnector
5	mysql-fastpath-connector	2.0.1-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.mysql.MySqlConnector
6	sftp-connector	2.0.5-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.sftp.SftpConnector
7	oracle-partition-connector	2.0.6-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.oracle.partition.OraclePartitionConnector

根据如上信息，可知SFTP连接器类型ID为6。

**步骤6** 执行如下命令，创建连接器，根据提示输入具体的连接器信息。

```
create connection -c 连接器类型ID
```

例如，连接器类型的ID为6，则执行如下命令：

```
create connection -c 6
```

```
sqoop:000> create connection -c 6
Creating connection for connector with id 6
Please fill following values to create new connection object
Name: sftp14

Connection configuration

Sftp server IP: 10.0.0.1
Sftp server port: 22
Sftp user name: root
Sftp password: *****
```

```
Sftp public key:  
New connection was successfully created with validation status FINE and persistent id 20  
sqoop:000>
```

根据如上信息，可知连接器ID为20。

**步骤7** 根据连接器ID，执行如下命令，创建作业。

**create job -x 连接器ID -t import**

例如，连接器ID为20，则执行如下命令：

**create job -x 20 -t import**

显示如下信息：

```
Creating job for connection with id 20  
Please fill following values to create new job object  
Name: sftp-hdfs-test
```

File configuration

Input path: /opt/tempfile

File split type:

0 : FILE

1 : SIZE

Choose: 0

Filter type:

0 : WILDCARD

1 : REGEX

Choose: 0

Path filter: \*

File filter: \*

Encode type:

Suffix name:

Compression:

Output configuration

Storage type:

0 : HDFS

1 : HBASE\_BULKLOAD

2 : HBASE\_PUTLIST

3 : HIVE

Choose: 0

File type:

0 : TEXT\_FILE

1 : SEQUENCE\_FILE

2 : BINARY\_FILE

Choose: 0

Compression format:

0 : NONE

1 : DEFAULT

2 : DEFLATE

3 : GZIP

4 : BZIP2

5 : LZ4

6 : SNAPPY

Choose:

Output directory: /user/loader/test

File operate type:

0 : OVERRIDE

1 : RENAME

2 : APPEND

3 : IGNORE

4 : ERROR

Choose: 0

Throttling resources

```
Extractors: 2
Extractor size:
New job was successfully created with validation status FINE and persistent id 85
sqoop:000>
```

根据如上信息，可知作业ID为85。

**步骤8** 执行以下命令，启动作业。

```
start job -j 作业ID -s
```

例如，作业ID为85，则执行如下命令：

```
start job -j 85 -s
```

显示“SUCCEEDED”信息，则说明作业启动成功。

```
Submission details
Job ID: 85
Server URL: https://10.0.0.0:21351/loader/
Created by: admin
Creation date: 2016-07-20 16:25:38 GMT+08:00
Lastly updated by: admin
2016-07-20 16:25:38 GMT+08:00: BOOTING - Progress is not available
2016-07-20 16:25:46 GMT+08:00: BOOTING - 0.00 %
2016-07-20 16:25:53 GMT+08:00: BOOTING - 0.00 %
2016-07-20 16:26:08 GMT+08:00: RUNNING - 90.00 %
2016-07-20 16:26:08 GMT+08:00: RUNNING - 90.00 %
2016-07-20 16:26:27 GMT+08:00: SUCCEEDED
```

----结束

## 批量模式示例

**步骤1** 使用安装客户端的用户登录Loader客户端所在节点。

**步骤2** 执行以下命令，进入sqoop-shell工具的“conf”目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell/conf
```

**步骤3** 执行以下命令，配置认证信息。

```
vi client.properties
server.url=10.0.0.1:21351
# simple or kerberos
authentication.type=simple
# true or false
use.keytab=true

authentication.user=
authentication.password=

client.principal=hdfs/hadoop@<系统域名>

# keytab file
client.keytab.file=./conf/login/hdfs.keytab
```

表 22-132 配置参数说明

配置参数	说明	示例
server.url	Loader服务的浮动IP地址和端口（21351）。 为了兼容性，此处支持配置多个IP地址和端口，并以“,”进行分隔。其中第一个必须是Loader服务的浮动IP地址和端口（21351），其余的可根据业务需求配置。	10.0.0.1:21351
authentication.type	登录认证的方式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>“kerberos”，表示使用安全模式，进行Kerberos认证。Kerberos认证提供两种认证方式：密码和keytab文件。</li> <li>“simple”，表示使用普通模式，不进行Kerberos认证。</li> </ul>	kerberos
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。 keytab登录方式，则不需要设置该参数。	bar
authentication.password	使用密码认证方式时，登录使用的用户密码。 普通模式或者keytab登录方式，则不需要设置该参数。 用户需要对密码加密，加密方法： <ol style="list-style-type: none"> <li>进入“encrypt_tool”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”，则执行如下命令。 <b>cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3</b></li> <li>执行以下命令，对非加密密码进行加密。 <b>./encrypt_tool 未加密的密码</b> 得到加密后的密文，作为“authentication.password”的取值。</li> </ol> <p><b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。</p>	-

配置参数	说明	示例
use.keytab	是否使用keytab方式登录。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true, 表示使用keytab文件登录</li><li>• false, 表示使用密码登录。</li></ul>	true
client.principal	使用keytab认证方式时, 访问Loader服务的用户规则。 普通模式或者密码登录方式, 则不需要设置该参数。	loader/hadoop
client.keytab.file	使用keytab认证方式登录时, 使用的keytab文件所在目录。 普通模式或者密码登录方式, 则不需要设置该参数。	/opt/client/conf/loader.keytab

**步骤4** 执行以下命令, 进入“sqoop2-shell”脚本所在目录, 并在该目录下创建一个文本文件, 例如“batchCommand.sh”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell
```

```
vi batchCommand.sh
```

“batchCommand.sh” 样例如下:

```
//查看参数
create connection -c 6 --help

//创建连接器
create connection -c 6 -name sftp-connection --connector-connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-sftpUser root --connector-connection-sftpPassword xxxxx

//创建作业
create job -t import -x 20 --connector-file-inputPath /opt/tempfile --connector-file-fileFilter * --framework-output-outputDirectory /user/loader/1 --framework-output-storageType HDFS --framework-throttling-extractorSize 120 --framework-output-fileType TEXT_FILE --connector-file-splitType FILE -name test

//启动作业
start job -j 85 -s
```

其中xxxxx为连接器密码。

**步骤5** 执行如下命令, sqoop-shell工具将依次执行上述命令。

```
./sqoop2-shell batchCommand.sh
```

也可以直接在命令里附带认证信息。

使用密码认证:

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword batchCommand.sh
```

使用Kerberos认证:

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal batchCommand.sh
```

显示“SUCCEEDED”信息, 则说明作业启动成功。

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
```

```
Authentication success.
sqoop:000> create connection -c 6 --help
usage: Show connection parameters:
  --connector-connection-sftpPassword <arg>
  --connector-connection-sftpServerIp <arg>
  --connector-connection-sftpServerPort <arg>
  --connector-connection-sftpUser <arg>
  --framework-security-maxConnections <arg>
  --name <arg>
====> FINE
sqoop:000> create connection -c 6 -name sftp-connection --connector-connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --
connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-sftpUser root --connector-connection-
sftpPassword xxxxx
Creating connection for connector with id 6
New connection was successfully created with validation status FINE and persistent id 20
====> FINE
sqoop:000> create job -t import -x 20 --connector-file-inputPath /opt/tempfile --connector-file-fileFilter * --
framework-output-outputDirectory /user/loader/1 --framework-output-storageType HDFS --framework-
throttling-extractorSize 120 --framework-output-fileType TEXT_FILE --connector-file-splitType FILE -name
test
Creating job for connection with id 20
New job was successfully created with validation status FINE and persistent id 85
====> FINE

Submission details
Job ID: 85
Server URL: https://10.0.0.0:21351/loader/
Created by: admin
Creation date: 2016-07-20 16:25:38 GMT+08:00
Lastly updated by: admin
2016-07-20 16:25:38 GMT+08:00: BOOTING - Progress is not available
2016-07-20 16:25:46 GMT+08:00: BOOTING - 0.00 %
2016-07-20 16:25:53 GMT+08:00: BOOTING - 0.00 %
2016-07-20 16:26:08 GMT+08:00: RUNNING - 90.00 %
2016-07-20 16:26:08 GMT+08:00: RUNNING - 90.00 %
2016-07-20 16:26:27 GMT+08:00: SUCCEEDED
```

**步骤6** 批处理模式下，使用-c参数附带一条命令，sqoop-shell可以一次只执行附带的这一条命令。

执行如下命令将创建连接器。

```
./sqoop2-shell -c "create connection -c 6 -name sftp-connection --connector-
connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --connector-connection-sftpServerPort 22 --
connector-connection-sftpUser root --connector-connection-sftpPassword
xxxxx"
```

可以在命令里直接附带认证信息。

使用密码认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword -c "create
connection -c 6 -name sftp-connection --connector-connection-sftpServerIp
10.0.0.1 --connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-
sftpUser root --connector-connection-sftpPassword xxxxx"
```

使用Kerberos认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal -c "create connection -c 6
-name sftp-connection --connector-connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --
connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-sftpUser root
--connector-connection-sftpPassword xxxxx"
```

显示“FINE”信息，则说明连接创建成功。

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
```

```
Authentication success.
sqoop:000> create connection -c 6 -name sftp-connection --connector-connection-sftpServerIp 10.0.0.1 --
connector-connection-sftpServerPort 22 --connector-connection-sftpUser root --connector-connection-
sftpPassword xxxx
Creating connection for connector with id 6
New connection was successfully created with validation status FINE and persistent id 20
====> FINE
```

----结束

## 22.9.9 开源 sqoop-shell 工具使用示例（Oracle - HBase）

### 操作场景

本文将以“从Oracle导入数据到HBase”的作业为例，介绍如何分别在交互模式和批量模式下使用sqoop-shell工具进行创建和启动Loader作业。

### 前提条件

已安装并配置Loader客户端，具体操作请参见[使用命令行运行Loader作业](#)。

### 交互模式示例

**步骤1** 使用安装客户端的用户登录Loader客户端所在节点。

**步骤2** 执行以下命令，进入sqoop-shell工具的“conf”目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell/conf
```

**步骤3** 执行以下命令，配置认证信息。

```
vi client.properties
```

```
server.url=10.0.0.1:21351
# simple or kerberos
authentication.type=simple
# true or false
use.keytab=true
authentication.user=
authentication.password=
client.principal=oracle/hadoop@<系统域名>

# keytab file
client.keytab.file=./conf/login/oracle.keytab
```

#### 说明

登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，“本端域”参数即为当前系统域名。

表 22-133 配置参数说明

配置参数	说明	示例
server.url	Loader服务的浮动IP地址和端口（21351）。 为了兼容性，此处支持配置多个IP地址和端口，并以“,”进行分隔。其中第一个必须是Loader服务的浮动IP地址和端口（21351），其余的可根据业务需求配置。	10.0.0.1:21351
authentication.type	登录认证的方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>“kerberos”，表示使用安全模式，进行Kerberos认证。Kerberos认证提供两种认证方式：密码和keytab文件。</li><li>“simple”，表示使用普通模式，不进行Kerberos认证。</li></ul>	kerberos
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。 keytab登录方式，则不需要设置该参数。	bar

配置参数	说明	示例
authentication.password	<p>使用密码认证方式时，登录使用的用户密码。</p> <p>普通模式或者keytab登录方式，则不需要设置该参数。</p> <p>用户需要对密码加密，加密方法：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 进入“encrypt_tool”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”，则执行如下命令。 <b>cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3</b></li><li>2. 执行以下命令，对非加密密码进行加密。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。 <b>./encrypt_tool 未加密的密码</b> 得到加密后的密文，作为“authentication.password”的取值。</li></ol> <p><b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。</p>	-
use.keytab	<p>是否使用keytab方式登录。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true，表示使用keytab文件登录</li><li>• false，表示使用密码登录。</li></ul>	true
client.principal	<p>使用keytab认证方式时，访问Loader服务的用户规则。</p> <p>普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。</p>	loader/hadoop
client.keytab.file	<p>使用keytab认证方式登录时，使用的keytab文件所在目录。</p> <p>普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。</p>	/opt/client/conf/loader.keytab

**步骤4** 执行以下命令，进入交互模式。

```
source /opt/client/bigdata_env
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell
./sqoop2-shell
```

上述命令通过读取配置文件获取认证信息。

也可以直接通过密码或者Kerberos认证。

使用密码进行认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword
```

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

使用Kerberos认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal
```

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
Authentication success.
Sqoop Shell: Type 'help' or '\h' for help.

sqoop:000>
```

**步骤5** 执行以下命令，查看当前连接器对应的ID。

```
show connector
```

显示如下信息：

Id	Name	Version	Class
1	generic-jdbc-connector	2.0.7-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.jdbc.GenericJdbcConnector
2	oracle-connector	2.0.1-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.oracle.OracleConnector
3	ftp-connector	2.0.5-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.ftp.FtpConnector
4	hdfs-connector	2.0.5-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.hdfs.HdfsConnector
5	clickhouse-connector	1.2.0-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.clickhouse.ClickHouseConnector
6	mysql-fastpath-connector	2.0.1-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.mysql.MySqlConnector
7	sftp-connector	2.0.6-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.sftp.SftpConnector
8	oracle-partition-connector	2.0.6-SNAPSHOT	org.apache.sqoop.connector.oracle.partition.OraclePartitionConnector

根据如上信息，可知oracle连接器类型ID为4。

**步骤6** 执行如下命令，创建连接器，根据提示输入具体的连接器信息。

```
create connection -c 连接器类型ID
```

例如，连接器类型的ID为2，则执行如下命令：

```
create connection -c 2
```

```
sqoop:000> create connection -c 2
Creating connection for connector with id 4
Please fill following values to create new connection object
Name: oracle14
Oracle connection configuration
JDBC connection string: jdbc:oracle:thin:@192.168.xxx.xxx:1521:orcl
Username: oracledba
Password: *****
JDBC connection properties:
```

```
There are currently 0 values in the map:
entry#
New connection was successfully created with validation status FINE and persistent id 3
sqoop:000>
```

根据如上信息，可知连接器ID为3。

**步骤7** 根据连接器ID，执行如下命令，创建作业。

```
create job -x 连接器ID -t import --trans job-config目录的绝对路径/oracle-hbase.json
```

例如，连接器ID为3，则执行如下命令：

```
create job -x 3 -t import --trans /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/oracle-hbase.json
```

显示如下信息：

```
sqoop:000> create job -x 3 -t import --trans /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/oracle-to-hbase.json
Creating job for connection with id 3
Please fill following values to create new job object
Name: run
Database target
Table name: test
Columns:
Conditions:
Data split method:
 0 : ROWID
 1 : PARTITION
Choose:
Table Partitions:
Data split allocation method:
 0 : ROUNDROBIN
 1 : SEQUENTIAL
 2 : RANDOM
Choose:
JDBC fetch size:

Output configuration

Storage type:
 0 : HDFS
 1 : HBASE_BULKLOAD
 2 : HBASE_PUTLIST
 3 : HIVE
 4 : SPARK
Choose: 1
HBase instance: HBase
Clear data before import : false

Throttling resources

Extractors: 10
Extractor size:
New job was successfully created with validation status FINE and persistent id 7
sqoop:000>
```

根据如信息，而知作业ID为7。

**步骤8** 执行以下命令，启动作业。

```
start job -j 作业ID -s
```

例如，作业ID为7，则执行如下命令：

```
start job -j 7 -s
```

显示“SUCCEEDED”信息，则说明作业启动成功。

```
Submission details
Job ID: 7
Server URL: https://10.0.0.0:21351/loader/
Created by: admintest
Creation date: 2019-12-04 16:37:34 CST
Lastly updated by: admintest
2019-12-04 16:37:34 CST: BOOTING - Progress is not available
2019-12-04 16:37:42 CST: BOOTING - 0.00 %
2019-12-04 16:37:42 CST: BOOTING - 0.00 %
2019-12-04 16:37:57 CST: RUNNING - 0.00 %
2019-12-04 16:38:12 CST: RUNNING - 45.00 %
2019-12-04 16:38:12 CST: RUNNING - 45.00 %
2019-12-04 16:38:27 CST: SUCCEEDED
```

----结束

## 批量模式示例

**步骤1** 使用安装客户端的用户登录Loader客户端所在节点。

**步骤2** 执行以下命令，进入sqoop-shell工具的“conf”目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/client/Loader/”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell/conf
```

**步骤3** 执行以下命令，配置认证信息。

```
vi client.properties
server.url=10.0.0.1:21351
# simple or kerberos
authentication.type=simple
# true or false
use.keytab=true

authentication.user=
authentication.password=

client.principal=hdfs/hadoop.<系统域名>@<系统域名>

# keytab file
client.keytab.file=./conf/login/hdfs.keytab
```

表 22-134 配置参数说明

配置参数	说明	示例
server.url	Loader服务的浮动IP地址和端口（21351）。 为了兼容性，此处支持配置多个IP地址和端口，并以“,”进行分隔。其中第一个必须是Loader服务的浮动IP地址和端口（21351），其余的可根据业务需求配置。	10.0.0.1:21351

配置参数	说明	示例
authentication.type	登录认证的方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>“kerberos”，表示使用安全模式，进行Kerberos认证。Kerberos认证提供两种认证方式：密码和keytab文件。</li><li>“simple”，表示使用普通模式，不进行Kerberos认证。</li></ul>	kerberos
authentication.user	普通模式或者使用密码认证方式时，登录使用的用户。 keytab登录方式，则不需要设置该参数。	bar
authentication.password	使用密码认证方式时，登录使用的用户密码。 普通模式或者keytab登录方式，则不需要设置该参数。 用户需要对密码加密，加密方法： <ol style="list-style-type: none"><li>进入“encrypt_tool”所在目录。例如，Loader客户端安装目录为“/opt/hadoopclient/Loader”，则执行如下命令。 <b>cd /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3</b></li><li>执行以下命令，对非加密密码进行加密。 <b>./encrypt_tool 未加密的密码</b> 得到加密后的密文，作为“authentication.password”的取值。 <b>说明</b> 非加密密码中含有特殊字符时需要转义。例如，\$符号属于特殊字符，可使用单引号进行转义-；非加密密码中含有单引号时可用双引号进行转义，非加密密码中含有双引号应使用反斜杠\进行转义。可参考Shell的转义字符规则。</li></ol>	-
use.keytab	是否使用keytab方式登录。 <ul style="list-style-type: none"><li>true，表示使用keytab文件登录。</li><li>false，表示使用密码登录。</li></ul>	true
client.principal	使用keytab认证方式时，访问Loader服务的用户规则。 普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。	loader/hadoop

配置参数	说明	示例
client.keytab.file	使用keytab认证方式登录时，使用的keytab文件所在目录。 普通模式或者密码登录方式，则不需要设置该参数。	/opt/client/conf/loader.keytab

**步骤4** 执行以下命令，进入“sqoop2-shell”脚本所在目录，并在该目录下创建一个文本文件，例如“batchCommand.sh”。

```
cd /opt/client/Loader/loader-tools-1.99.3/sqoop-shell
```

```
vi batchCommand.sh
```

“batchCommand.sh” 样例如下：

```
//查看参数
create connection -c 2 --help

//创建连接器
create connection -c 2 -name oracle-connection --connector-connection-connectionString
jdbc:oracle:thin:@//10.0.0.1:1521/oradb --connector-connection-username super --connector-connection-
password xxxxxx--name orcale-test

//创建作业
create job -t import -x 3 --trans /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-config/oracle-
hbase.json --connector-file-inputPath /opt/tempfile --connector-file-fileFilter * --framework-output-
outputDirectory /user/loader/1 --framework-output-storageType HBase --framework-throttling-
extractorSize 120 --framework-output-fileType TEXT_FILE --connector-file-splitType FILE -name test

//启动作业
start job -j 7 -s
```

其中xxxxx为连接器密码。

**步骤5** 执行如下命令，sqoop-shell工具将依次执行上述命令。

```
./sqoop2-shell batchCommand.sh
```

也可以直接在命令里附带认证信息。

使用密码认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword batchCommand.sh
```

使用Kerberos认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal batchCommand.sh
```

显示“SUCCEEDED”信息，则说明作业启动成功。

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
Authentication success.
sqoop:000> create connection -c 2 --help

usage: Show connection parameters:
--connector-connection-connectionString <arg>
--connector-connection-jdbcProperties <arg>
--connector-connection-password <arg>
```

```
--connector-connection-username <arg>
--framework-security-maxConnections <arg>
-n,--name <arg>
====> FINE
sqoop:000>
create connection -c 2 -name oracle-connection --connector-connection-connectionString
jdbc:oracle:thin:@//10.0.0.1:1521/oradb --connector-connection-username super --connector-connection-
password xxxxxxx--name orcale-test
Creating connection for connector with id 4
New connection was successfully created with validation status FINE and persistent id 3
====> FINE
sqoop:000> create job -t import -x 3 --trans /opt/hadoopclient/Loader/loader-tools-1.99.3/loader-tool/job-
config/oracle-hbase.json --connector-file-inputPath /opt/tempfile --connector-file-fileFilter * --framework-
output-outputDirectory /user/loader/1 --framework-output-storageType HDFS --framework-throttling-
extractorSize 120 --framework-output-fileType TEXT_FILE --connector-file-splitType FILE -name test
Creating job for connection with id 3
New job was successfully created with validation status FINE and persistent id 7
====> FINE
Submission details
Job ID: 7
Server URL: https://10.0.0.0:21351/loader/
Created by: admintest
Creation date: 2019-12-04 16:37:34 CST
Lastly updated by: admintest
2019-12-04 16:37:34 CST: BOOTING - Progress is not available
2019-12-04 16:37:42 CST: BOOTING - 0.00 %
2019-12-04 16:37:42 CST: BOOTING - 0.00 %
2019-12-04 16:37:57 CST: RUNNING - 0.00 %
2019-12-04 16:38:12 CST: RUNNING - 45.00 %
2019-12-04 16:38:12 CST: RUNNING - 45.00 %
2019-12-04 16:38:27 CST: SUCCEEDED
```

**步骤6** 批处理模式下，使用-c参数附带一条命令，sqoop-shell可以一次只执行附带的这一条命令。

执行如下命令将创建连接器。

```
./sqoop2-shell -c "create connection -c 4 -name oracle-connection --
connector-connection-connectionString jdbc:oracle:thin:@//10.0.0.1:1521/
oradb --connector-connection-username super --connector-connection-
password xxxxxxx--name orcale-test"
```

可以在命令里直接附带认证信息。

使用密码认证：

```
./sqoop2-shell -uk false -u username -p encryptedPassword -c "create
connection -c 4 -name oracle-connection --connector-connection-
connectionString jdbc:oracle:thin:@//10.0.0.1:1521/oradb --connector-
connection-username super --connector-connection-password xxxxxxx--name
orcale-test"
```

使用Kerberos认证：

```
./sqoop2-shell -uk true -k user.keytab -s userPrincipal -c "create connection -c 4
-name oracle-connection --connector-connection-connectionString
jdbc:oracle:thin:@//10.0.0.1:1521/oradb --connector-connection-username
super --connector-connection-password xxxxxxx--name orcale-test"
```

显示“FINE”信息，则说明连接创建成功。

```
Welcome to sqoop client
Use the username and password authentication mode
Authentication success.
sqoop:000> create connection -c 2 -name oracle-connection --connector-connection-connectionString
```

```
jdbc:oracle:thin:@//10.0.0.1:1521/oradb --connector-connection-username super --connector-connection-
password xxxxxx--name orcale-test
Creating connection for connector with id 4
New connection was successfully created with validation status FINE and persistent id 3
====> FINE
```

----结束

## 22.10 Loader 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**Loader相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/loader/日志分类”。

- runlog：“/var/log/Bigdata/loader/runlog”（运行日志）
- scriptlog：“/var/log/Bigdata/loader/scriptlog/”（脚本的执行日志）
- catalina：“/var/log/Bigdata/loader/catalina”（tomcat的启停日志）
- audit：“/var/log/Bigdata/loader/audit”（审计日志）

**日志归档规则：**

Loader的运行日志和审计日志，启动了自动压缩归档功能，默认情况下，当日志大小超过10MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

表 22-135 Loader 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	loader.log	Loader运行日志，记录Loader系统运行时候所产生的大部分日志。
	loader-omm-***-pid***-gc.log.*.current	Loader进程gc日志
	sqoopInstanceCheck.log	Loader实例健康检查日志
审计日志	default.audit	Loader操作审计日志（例如：作业的增删改查、用户的登录）。
tomcat日志	catalina.out	tomcat的运行日志
	catalina. <yyyy-mm-dd >.log	tomcat的运行日志
	host-manager. <yyyy-mm-dd >.log	tomcat的运行日志
	localhost_access_log. <yyyy-mm-dd >.txt	tomcat的运行日志
	manager <yyyy-mm-dd >.log	tomcat的运行日志

日志类型	日志文件名	描述
	localhost. <yyyy-mm-dd >.log	tomcat的运行日志
脚本日志	postInstall.log	Loader安装脚本日志。 执行loader安装脚本 ( postInstall.sh ) 时产生的 日志。
	preStart.log	Loader服务的预启动脚本 日志。Loader服务启动 时, 需要先执行一系列的 准备操作 ( preStart.sh ), 例如生 成keytab文件等, 该日志 正是记录了这些操作信 息。
	loader_ctl.log	Loader执行服务启停脚本 ( sqoop.sh ) 的日志。

## 日志级别

Loader中提供了如表22-136所示的日志级别, 日志级别优先级从高到低分别是 ERROR、WARN、INFO、DEBUG, 程序会打印高于或等于所设置级别的日志, 设置的日志等级越高, 打印出来的日志就越少。

表 22-136 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示错误日志输出。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示系统及系统调试信息。

如果您需要修改日志级别, 请执行如下操作:

- 步骤1** 请参考[修改集群服务配置参数](#), 进入Loader的“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置, 在弹出窗口中单击“确定”, 完成后重启服务使配置生效。

----结束

## 日志格式

Loader的日志格式如下所示：

表 22-137 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2015-06-29 14:54:35,553   INFO   [localhost-startStop-1]   ConnectionRequestHandler initialized   org.apache.sqoop.handler.ConnectionRequestHandler.<init>(ConnectionRequestHandler.java:100)
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> default <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2015-06-29 15:35:40,969 INFO default: UserName=admin, UserIP=10.52.0.111, Time=2015-06-29 15:35:40,969, Operation=submit, Resource=submission@21, Result=Failure, Detail={reason:GET_SFTP_SESSION_FAILED:Failed to get sftp session - 10.162.0.35 (caused by: Auth cancel) }; [config:null]}

## 22.11 Loader 常见问题

### 22.11.1 IE 10&IE 11 浏览器无法保存数据

#### 问题

通过IE 10&IE 11浏览器访问Loader界面，提交数据后，会报错。

#### 回答

- 现象  
保存提交数据，出现类似报错：Invalid query parameter jobgroup id. cause: [jobgroup]。
- 原因  
IE 11浏览器的某些版本在接收到HTTP 307响应时，会将POST请求转化为GET请求，从而使得POST数据无法下发到服务端。

- 解决建议  
使用Google Chrome浏览器。

## 22.11.2 将 Oracle 数据库中的数据导入 HDFS 时各连接器的区别

### 问题

使用Loader将Oracle数据库中的数据导入到HDFS中时，可选择的连接器有generic-jdbc-connector、oracle-connector、oracle-partition-connector三种，要怎么选？有什么区别？

### 答案

- generic-jdbc-connector  
使用JDBC方式从Oracle数据库读取数据，适用于支持JDBC的数据库。  
在这种方式下，Loader加载数据的性能受限于分区列的数据分布是否均匀。当分区列的数据偏斜（数据集中在一个或者几个值）时，个别Map需要处理绝大部分数据，进而导致索引失效，造成SQL查询性能急剧下降。  
generic-jdbc-connector支持视图的导入导出，而oracle-partition-connector和oracle-connector暂不支持，因此导入视图只能选择该连接器。
- oracle-partition-connector和oracle-connector  
这两种连接器都支持按照Oracle的ROWID进行分区（oracle-partition-connector是自研，oracle-connector是社区开源版本），二者的性能较为接近。  
oracle-connector需要的系统表权限较多，下面是各自需要的系统表，需要赋予读权限。
  - oracle-connector: dba\_tab\_partitions、dba\_constraints、dba\_tables、dba\_segments、v\$instance、dba\_objects、v\$instance、SYS\_CONTEXT函数、dba\_extents、dba\_tab\_subpartitions。
  - oracle-partition-connector: DBA\_OBJECTS、DBA\_EXTENTS。相比于generic-jdbc-connector，oracle-partition-connector和oracle-connector具有以下优点：
  - a. 负载均衡，数据分片的个数和范围与源表的数据无关，而是由源表的存储结构（数据块）确定，颗粒度可以达到“每个数据块一个分区”。
  - b. 性能稳定，完全消除“数据偏斜”和“绑定变量窥探”导致的“索引失效”。
  - c. 查询速度快，数据分片的查询速度比用索引快。
  - d. 水平扩展性好，如果数据量越大，产生的分片就越多，所以只要增加任务的并发数，就可以获得较理想的性能；反之，减少任务并发数，就可以节省资源。
  - e. 简化数据分片逻辑，不需要考虑“精度丢失”、“类型兼容”和“绑定变量”等问题。
  - f. 易用性得到增强，用户不需要专门为Loader创建分区列、分区表。

## 22.11.3 SQLServer 全数据类型导入 HDFS 数据跳过

### 问题

SQLServer全数据类型导入HDFS，数据全部跳过。

```
create table test(rt1 varchar(20),rt2 char(20),rt3 smallint,rt4 int,rt5 bigint,rt6 float,rt8 decimal(10,3),rt9 date,rt10 timestamp,rt12 binary(20));  
insert into test values('ghkg\nhui','sa\tfsd',15,89734,9374293493,14,25,145,22,'2007-12-20',DEFAULT,1110111);  
select * from test;
```

## 答案

数据中包含SQLServer中特有的Timestamp类型，该数据类型与时间和日期无关，需要替换为Datetime类型。

# 23 使用 Mapreduce

## 23.1 配置日志归档和清理机制

### 配置场景

执行一个MapReduce应用会产生两种类型日志文件：作业日志和任务日志。

- 作业日志由MRApplicationMaster产生，详细记录了作业启动时间、运行时间，每个任务启动时间、运行时间、Counter值等信息。此日志内容被HistoryServer解析以后用于查看作业执行的详细信息。
- 任务日志记录了每个运行在Container中的任务输出的日志信息。默认情况下，任务日志只会存放在各NodeManager的本地磁盘上。打开日志聚合功能后，NodeManager会在作业运行完成后将本地的任务日志进行合并，写入到HDFS中。

由于MapReduce的作业日志和任务日志（聚合功能开启的情况下）都保存在HDFS上。对于计算任务量大的集群，如果不进行合理的配置对日志文件进行定期归档和删除，日志文件将占用HDFS大量内存空间，增加集群负载。

日志归档是通过Hadoop Archives功能实现的，Hadoop Archives启动的并行归档任务数（Map数）与待归档的日志文件总大小有关。计算公式为：并行归档任务数=待归档的日志文件总大小/归档文件大小。

### 配置描述

进入Mapreduce服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

在搜索框中输入参数名称，修改并保存配置。然后在Mapreduce服务“概览”页面选择“更多 > 同步配置”。同步完成后重启Mapreduce服务。

- 作业日志参数：

表 23-1 参数说明

参数	描述	默认值
mapreduce.jobhistory.cleaner.enable	是否开启作业日志文件清理功能。	true
mapreduce.jobhistory.cleaner.interval-ms	作业日志文件清理启动周期。只有保留时间比“mapreduce.jobhistory.max-age-ms”更长的日志文件才会被清除。	86400000 (1天)
mapreduce.jobhistory.max-age-ms	比此项设置的毫秒数保留时间更长的作业日志文件将被清理。	1296000000 (15天)

- 任务日志参数:

表 23-2 参数说明

参数	描述	默认值
yarn.log-aggregation.archive.files.minimum	设置Mapreduce任务日志归档最小文件数。当“yarn.nodemanager.remote-app-log-dir”文件夹下文件数大于等于该设置的值时归档任务启动。	5000
yarn.log-aggregation.archive-check-interval-seconds	设置Mapreduce任务日志归档任务启动周期（秒）。只有日志文件数达到“yarn.log-aggregation.archive.files.minimum”设置值时日志文件才会被归档。周期设置为“0”或“-1”时归档功能禁用。	-1
yarn.log-aggregation.retain-seconds	设置Mapreduce任务日志在HDFS上的保留时间。设置为“-1”时日志文件永久保存。	1296000
yarn.log-aggregation.retain-check-interval-seconds	设置Mapreduce任务日志清理任务的检查周期（秒）。设置为“-1”时检查周期为日志保留时间的十分之一。	86400

### 📖 说明

如果是任务日志将HDFS存储空间占用太多，主要修改上面的“mapreduce.jobhistory.max-age-ms”和“yarn.log-aggregation.retain-check-interval-seconds”配置项来控制任务日志保存时间。

## 23.2 降低客户端应用的失败率

### 配置场景

当网络不稳定或者集群IO、CPU负载过高的情况下，通过调整如下参数值，降低客户端应用的失败率，保证应用的正常运行。

### 配置描述

在客户端的“mapred-site.xml”配置文件中调整如下参数。

#### 说明

“mapred-site.xml”配置文件在客户端安装路径的conf目录下，例如“/opt/client/Yarn/config”。

表 23-3 参数说明

参数	描述	默认值
mapreduce.reduce.shuffle.max-host-failures	MR任务在reduce过程中读取远端shuffle数据允许失败的次数。当设置次数大于5时，可以降低客户端应用的失败率。	5
mapreduce.client.submit.file.replication	MR任务在运行时依赖的相关job文件在HDFS上的备份。当备份数大于10时，可以降低客户端应用的失败率。	10

## 23.3 将 MR 任务从 Windows 上提交到 Linux 上运行

### 配置场景

用户将MapReduce任务从Windows上提交到Linux上运行，则“mapreduce.app-submission.cross-platform”参数值需配置为“true”。若集群无此参数，或参数值为“false”，则表示集群不支持此功能，需要按照如下操作增加该参数或修改参数值进行开启。

### 配置描述

在客户端的“mapred-site.xml”配置文件中进行如下配置。“mapred-site.xml”配置文件在客户端安装路径的config目录下，例如“/opt/client/Yarn/config”。

表 23-4 参数说明

参数	描述	默认值
mapreduce.ap p- submission.cro ss-platform	支持在Windows上提交到Linux上运行MR任务的配置项。当该参数的值设为“true”时，表示支持。当该参数的值设为“false”时，表示不支持。	true

## 23.4 配置使用分布式缓存

### 配置场景

分布式缓存在两种情况下非常有用。

#### 滚动升级


在升级过程中，应用程序必须保持文字内容（jar文件或配置文件）不变。而这些内容并非基于当前版本的YARN，而是要基于其提交时的版本。这是一个具有挑战性的问题。一般情况下，应用程序（例如MapReduce、Hive、Tez等）需要进行完整的本地安装，将库安装至所有的集群机器（客户端及服务器端机器）中。当集群内开始进行滚动升级或降级时，本地安装的库的版本必然会在应用运行过程时发生改变。在滚动升级过程中，首先只会对少数NodeManager进行升级，这些NodeManager会获得新版本的软件。这导致了行为的不一致，并可能发生运行时错误。

#### 同时存在多个YARN版本

集群管理员可能会在一个集群内运行使用多个版本YARN及Hadoop jars的任务。这在当前很难实现，因为jars已被本地化且只有一个版本。

MapReduce应用框架可以通过分布式缓存进行部署，且无需依赖安装中复制的静态版本。因此，可以在HDFS中存放多版本的Hadoop，并通过配置“mapred-site.xml”文件指定任务默认使用的版本。只需设置适当的配置属性，用户就可以运行不同版本的MapReduce，而无需使用部署在集群中的版本。

图 23-1 具有多个版本 NodeManagers 及 Applications 的集群



在图23-1中：可以看出，应用程序可以使用HDFS中的Hadoop jars，而无需使用本地版本。因此在滚动升级中，即使NodeManager已经升级，应用程序仍然可以运行旧版本的Hadoop。

## 配置描述

**步骤1** 首先，需要将指定版本的MapReduce tar包存放至HDFS中应用程序可以访问的目录下，如下所示：

```
$HADOOP_HOME/bin/hdfs dfs -put hadoop-x.tar.gz /mapred/framework/
```

**步骤2** 根据表23-5，对“客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml”文件中的参数进行设置。

表 23-5 分布式缓存相关参数

参数	说明	默认值
mapreduce.application.framework.path	<p>此参数值为指向存档位置的URL。</p> <p><b>说明</b> 如果对URL片段标示名称进行如下指定，该属性还可以为存档创建别名。作为示例，这里将别名设为了mr-framework。                      &lt;property&gt; &lt;name&gt;mapreduce.application.framework.path&lt;/name&gt;                      &lt;value&gt;hdfs:/mapred/framework/hadoop-x.tar.gz#mr-framework&lt;/value&gt; &lt;/property&gt;</p>	NA

参数	说明	默认值
mapreduce.application.classpath	<p>设定属性mapreduce.application.classpath，使其可以包含类目录中相关的MR jars。</p> <p><b>说明</b> 例如，此处利用在框架路径中使用过的别名“mr-framework”对目录进行匹配。</p> <pre>&lt;property&gt; &lt;name&gt;mapreduce.application.classpath&lt;/name&gt; &lt;value&gt;\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/mapreduce/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/common/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/common/lib/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/yarn/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/hdfs/*:\$PWD/mr-framework/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/*:/etc/hadoop/conf/secure&lt;/value&gt;&lt;/property&gt;</pre>	NA

可以将多个版本的MR tarball上传至HDFS。不同的“mapred-site.xml”文件可以指向不同的位置。用户在此之后可以针对特定的“mapred-site.xml”文件运行任务。以下是一个针对x版本的MR tarball运行MR任务的例子：

```
hadoop jar share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar pi -conf etc/hadoop-x/mapred-site.xml 10 10
```

----结束

## 23.5 配置 MapReduce shuffle address

### 配置场景

当MapReduce shuffle服务启动时，它尝试基于localhost绑定IP。如果需要MapReduce shuffle服务去连接特定IP，那么没有可用的配置。下面的描述允许您配置连接到特定的IP。

### 配置描述

当需要MapReduce shuffle服务绑定特定IP时，需要在NodeManager实例所在节点的配置文件“mapred-site.xml”中（例如路径为：\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_xxx/x\_xx\_NodeManager/etc/mapred-site.xml）设置下面的参数。

表 23-6 参数描述

参数	描述	默认值
mapreduce.shuffle.address	<p>指定地址来运行shuffle服务，格式是IP:PORT，参数的默认值为空。当参数值为空时，将绑定localhost，默认端口为13562。</p> <p><b>说明</b> 如果涉及到的PORT值和配置的mapreduce.shuffle.port值不一样时，mapreduce.shuffle.port将不会生效。</p>	-

## 23.6 配置集群管理员列表

### 配置场景

该功能主要用于指定MapReduce集群管理员。

其中，集群管理员列表由参数“mapreduce.cluster.administrators”指定，集群管理员admin具有所有可以操作的权限。

### 配置描述

进入Mapreduce服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

表 23-7 参数描述

参数	描述	默认值
mapreduce.cluster.acls.enabled	是否开启对Job History Server 权限控制的开关。	true
mapreduce.cluster.administrators	用于指定MapReduce集群管理员列表，可以配置用户和用户组，用户或者用户组之间用逗号间隔，用户和用户组之间用空格间隔，举例：userA,userB groupA,groupB。当配置为*时表示所有用户或用户组。	mapred supergroup,System_administrator_186

## 23.7 MapReduce 日志介绍

### 日志描述

日志默认存储路径：

- JobhistoryServer：“/var/log/Bigdata/mapreduce/jobhistory”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/mapreduce/jobhistory”（审计日志）
- Container：“/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs/application\_\${appid}/container\_{\$contid}”

#### 📖 说明

运行中的任务日志存储在以上路径中，运行结束后会基于YARN的配置是否汇聚到HDFS目录中，详情请参见[Yarn常用参数](#)。

日志归档规则：

MapReduce的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过50MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的100个压缩文件，压缩文件保留个数可以在参数配置界面中配置。

在MapReduce服务中，JobhistoryServer会定时去清理HDFS上存储的旧的日志文件（默认目录为HDFS文件系统中的“/mr-history/done”），具体清理的时间间隔参数配置为mapreduce.jobhistory.max-age-ms，默认值为1296000000，即15天。

表 23-8 MR 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	jhs-daemon-start-stop.log	守护进程（Daemon）的启动日志。
	hadoop-<SSH_USER>-jhshadaemon-<hostname>.log	守护进程（Daemon）的运行日志。
	hadoop-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.out	MR运行环境信息日志。
	historyserver-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log	MR服务垃圾回收日志。
	jhs-haCheck.log	MR实例主备状态检查日志。
	yarn-start-stop.log	MR服务启停操作日志。
	yarn-prestart.log	MR服务启动前集群操作的记录日志。
	yarn-postinstall.log	MR服务安装后启动前的工作日志。
	yarn-cleanup.log	MR服务卸载时候的清理日志。
	mapred-service-check.log	MR服务健康状态检测日志。
	container_{\$contid}	Container日志。
	hadoop-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.log	MR运行日志。
	mapred-switch-jhs.log	MR主备倒换日志。
	env.log	实例启停前的环境信息日志。
	threadDump-<process_name>-<thread pid>-<timestamp>.log	MR服务停止时dump信息的日志。
审计日志	mapred-audit-jobhistory.log	MR操作审计日志。
	SecurityAuth.audit	MR安全审计日志。

## 日志级别

MapReduce中提供了如表23-9所示的日志级别。其中日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 23-9 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理存在严重错误信息。
ERROR	ERROR表示当前事件处理存在错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常告警信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 进入MapReduce服务参数“全部配置”界面，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 保存配置，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

### 📖 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

MapReduce日志格式如下所示：

表 23-10 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程 名字> <log中的message> < 日志事件的发生位置>	2020-01-26 14:18:59,109   INFO   main   Client environment:java.compiler=<N A>   org.apache.zookeeper Environ ment.logEnv(Environment.java :100)

日志类型	格式	示例
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程 名字> <log中的message> < 日志事件的发生位置>	2020-01-26 14:24:43,605   INFO   main-EventThread   USER=omm OPERATION=refreshAdminAcl s TARGET=AdminService RESULT=SUCCESS   org.apache.hadoop.yarn.server. resourcemanager.RMAuditLog ger\$LogLevel \$6.printLog(RMAuditLogger.ja va:91)

## 23.8 MapReduce 性能调优

### 23.8.1 多 CPU 内核下的调优配置

#### 操作场景

当CPU内核数很多时，如CPU内核为磁盘数的3倍时的调优配置。

#### 操作步骤

以下参数有如下两个配置入口：

- 服务器端配置  
进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。
- 客户端配置  
直接在客户端中修改相应的配置文件。

#### 📖 说明

- HDFS客户端配置文件路径：[客户端安装目录](#)/HDFS/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml。
- Yarn客户端配置文件路径：[客户端安装目录](#)/HDFS/hadoop/etc/hadoop/yarn-site.xml。
- MapReduce客户端配置文件路径：[客户端安装目录](#)/HDFS/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml。

表 23-11 多 CPU 内核设置

配置	描述	参数	默认值	Server/Client	影响	备注
节点容器槽位数	如下配置组合决定了每节点任务 (map、reduce) 的并发数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>“yarn.nodemanager.resource.memory-mb”</li> <li>“mapreduce.map.memory.mb”</li> <li>“mapreduce.reduce.memory.mb”</li> </ul>	yarn.nodemanager.resource.memory-mb <b>说明</b> 需要在 FusionInsight Manager 系统进行配置。	16384	Server	如果所有的任务 (map/reduce) 需要读写数据至磁盘，多个进程将会同时访问一个磁盘。这将会导致磁盘的 IO 性能非常的低下。为了改善磁盘的性能，请确保客户端并发访问磁盘的数不大于 3。	最大并发的 container 数量应该为 $[2.5 * \text{Hadoop 中磁盘配置数}]$ 。
		mapreduce.map.memory.mb <b>说明</b> 需要在客户端进行配置，配置文件路径： 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml。	4096	Client		
		mapreduce.reduce.memory.mb <b>说明</b> 需要在客户端进行配置，配置文件路径： 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml。	4096	Client		

配置	描述	参数	默认值	Server/Client	影响	备注
Map输出与压缩	<p>Map任务所产生的输出可以在写入磁盘之前被压缩，这样可以节约磁盘空间并得到更快的写盘速度，同时可以减少至Reducer的数据传输量。需要在客户端进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mapreduce.map.output.compress指定了Map任务输出结果可以在网络传输前被压缩。这是一个per-job的配置。</li> <li>mapreduce.map.output.compress.codec指定用于压缩的编解码器。</li> </ul>	<p>mapreduce.map.output.compress</p> <p><b>说明</b> 需要在客户端进行配置，配置文件路径：<i>客户端安装目录</i>/HDFS/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml。</p>	true	Client	<p>在这种情况下，磁盘的IO是主要瓶颈。所以可以选择一种压缩率非常高的压缩算法。</p>	<p>编解码器可配置为Snappy，Benchmark测试结果显示Snappy是非常平衡以及高效的编码器。</p>
		<p>mapreduce.map.output.compress.codec</p> <p><b>说明</b> 需要在客户端进行配置，配置文件路径：<i>客户端安装目录</i>/HDFS/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml。</p>	org.apache.hadoop.io.compress.Lz4Codec	Client		

配置	描述	参数	默认值	Server/Client	影响	备注
Spills	mapreduce.map.sort.spill.percent	mapreduce.map.sort.spill.percent <b>说明</b> 需要在客户端进行配置，配置文件路径： 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop/mapred-site.xml。	0.8	Client	磁盘IO是主要瓶颈，合理配置“mapreduce.task.io.sort.mb”可以使溢出至磁盘的内容最小化。	-
数据包大小	当HDFS客户端写数据至数据节点时，数据会被累积，直到形成一个包。然后这个数据包会通过网络传输。 dfs.client-write-packet-size 配置项可以指定该数据包的大小。这个可以通过每个job进行指定。	dfs.client-write-packet-size <b>说明</b> 需要在客户端进行配置，配置文件路径： 客户端安装目录/HDFS/hadoop/etc/hadoop/hdfs-site.xml。	262144	Client	数据节点从HDFS客户端接收数据包，然后将数据包里的数据单线程写入磁盘。当磁盘处于并发写入状态时，增加数据包的大小可以减少磁盘寻道时间，从而提升IO性能。	dfs.client-write-packet-size = 262144

## 23.8.2 确定 Job 基线

### 操作场景

确定Job基线是调优的基础，一切调优项效果的检查，都是通过和基线数据做对比来获得。

Job基线的确定有如下三个原则：

- 充分利用集群资源
- reduce阶段尽量放在一轮
- 每个task的执行时间要合理

## 操作步骤

- **原则一：充分利用集群资源。**

Job运行时，会让所有的节点都有任务处理，且处于繁忙状态，这样才能保证资源充分利用，任务的并发度达到最大。可以通过调整处理的数据量大小，以及调整map和reduce个数来实现。

Reduce个数的控制使用“mapreduce.job.reduces”。

Map个数取决于使用了哪种InputFormat，以及待处理的数据文件是否可分割。默认的TextFileInputFormat将根据block的个数来分配map数(一个block一个map)。通过如下配置参数进行调整。

参数入口：

进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

参数	描述	默认值
mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize	map输入信息应被拆分成的数据块的最大大小。 由用户定义的分片大小的设置及每个文件block大小的设置，可以计算分片的大小。计算公式如下： $\text{splitSize} = \text{Math.max}(\text{minSize}, \text{Math.min}(\text{maxSize}, \text{blockSize}))$ 如果maxSize设置大于blockSize，那么每个block就是一个分片，否则就会将一个block文件分隔为多个分片，如果block中剩下的一小段数据量小于splitSize，还是认为它是独立的分片。	-
mapreduce.input.fileinputformat.split.minsize	可以设置数据分片的数据最小值。	0

- **原则二：控制reduce阶段在一轮中完成。**

避免以下两种场景：

- 大部分的reduce在第一轮运行完后，剩下唯一一个reduce继续运行。这种情况下，这个reduce的执行时间将极大影响这个job的运行时间。因此需要将reduce个数减少。
- 所有的map运行完后，只有个别节点有reduce在运行。这时候集群资源没有得到充分利用，需要增加reduce的个数以便每个节点都有任务处理。

- **原则三：每个task的执行时间要合理。**

如果一个job，每个map或reduce的执行时间只有几秒钟，就意味着这个job的大部分时间都消耗在task的调度和进程启停上了，因此需要增加每个task处理的数据大小。建议一个task处理时间为1分钟。

控制单个task处理时间的大小，可以通过如下配置来调整。

参数入口：

进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。


参数	描述	默认值
mapreduce.input.fileinputformat.split.maxsize	map输入信息应被拆分成的数据块的最大大小。 由用户定义的分片大小的设置及每个文件block大小的设置，可以计算分片的大小。计算公式如下： $splitSize = \text{Math.max}(\text{minSize}, \text{Math.min}(\text{maxSize}, \text{blockSize}))$ 如果maxSize设置大于blockSize，那么每个block就是一个分片，否则就会将一个block文件分隔为多个分片，如果block中剩下的一小段数据量小于splitSize，还是认为它是独立的分片。	-
mapreduce.input.fileinputformat.split.minsize	可以设置数据分片的数据最小值。	0

### 23.8.3 Shuffle 调优

#### 操作场景

Shuffle阶段是MapReduce性能的关键部分，包括了从Map task将中间数据写到磁盘一直到Reduce task拷贝数据并最终放到reduce函数的全部过程。这一块Hadoop提供了大量的调优参数。

图 23-2 Shuffle 过程



#### 操作步骤

##### 1. Map阶段的调优

- 判断Map使用的内存大小

判断Map分配的内存是否足够，一个简单的办法是查看运行完成的job的Counters中，对应的task是否发生过多次GC，以及GC时间占总task运行时间

之比。通常，GC时间不应超过task运行时间的10%，即GC time elapsed (ms)/CPU time spent (ms)<10%。

主要通过如下参数进行调整。

参数入口：

进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

表 23-12 参数说明

参数	描述	默认值
mapreduce.map.memory.mb	map任务的内存限制。	4096
mapreduce.map.java.opts	map子任务的JVM参数。如果设置，会替代mapred.child.java.opts参数；如果未设置-Xmx，Xmx值从mapreduce.map.memory.mb*mapreduce.job.heap.memory-mb.ratio计算获取。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 集群已开启Kerberos认证： - Djava.net.preferIPv4Stack=true - Djava.net.preferIPv6Addresses=false - Djava.security.krb5.conf=\${BIGDATA_HOME}/common/runtime/krb5.conf - Dbeetle.application.home.path=\${BIGDATA_HOME}/common/runtime/security/config</li> <li>• 集群未开启Kerberos认证： - Djava.net.preferIPv4Stack=true - Djava.net.preferIPv6Addresses=false - Dbeetle.application.home.path=\${BIGDATA_HOME}/common/runtime/security/config</li> </ul>

建议：配置“mapreduce.map.java.opts”参数中“-Xmx”值为“mapreduce.map.memory.mb”参数值的0.8倍。

- 使用Combiner

在Map阶段，有一个可选过程，将同一个key值的中间结果合并，叫做combiner。一般将reduce类设置为combiner即可。通过combine，一般情况下可以显著减少Map输出的中间结果，从而减少shuffle过程的网络带宽占用。可通过如下接口为一个任务设置Combiner类。

表 23-13 Combiner 设置接口

类名	接口名	描述
org.apache.hadoop.mapreduce.Job	public void setCombinerClass(Class<? extends Reducer> cls)	为Job设置一个combiner类。

## 2. Copy阶段的调优

### - 数据是否压缩

对Map的中间结果进行压缩，当数据量大时，会显著减少网络传输的数据量，但是也因为多了压缩和解压，带来了更多的CPU消耗。因此需要做好权衡。当任务属于网络瓶颈类型时，压缩Map中间结果效果明显。针对bulkload调优，压缩中间结果后性能提升60%左右。

配置方法：将“mapreduce.map.output.compress”参数值设置为“true”，将“mapreduce.map.output.compress.codec”参数值设置为“org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec”。

## 3. Merge阶段的调优

通过调整如下参数减少reduce写磁盘的次数。

参数入口：

进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

表 23-14 参数说明

参数	描述	默认值
mapreduce.reduce.merge.inmem.threshold	内存合并进程的文件数阈值。累计文件数达到阈值时会发起内存合并及溢出到磁盘。小于等于0的值表示该阈值不生效且仅基于ramfs的内存使用情况来触发合并。	1000
mapreduce.reduce.shuffle.merge.percent	发起内存合并的使用率阈值，表示为分配给映射输出信息的内存的比例（是由mapreduce.reduce.shuffle.input.buffer.percent设置的）。	0.66
mapreduce.reduce.shuffle.input.buffer.percent	shuffle过程中分配给映射输出信息的内存占最大堆大小的比例。	0.70

参数	描述	默认值
mapreduce.reduce.input.buffer.percent	Reduce过程中保存映射输出信息的内存相对于最大堆大小的比例。当shuffle结束时，需保证reduce开始前内存中所有剩余的映射输出信息所使用的内存小于该阈值。	0.0

## 23.8.4 大任务的 AM 调优

### 操作场景

任务场景：运行的一个大任务（map总数达到了10万的规模），但是一直没有跑成功。经过查询，发现是ApplicationMaster（以下简称AM）反应缓慢，最终超时失败。

此任务的问题是，task数量变多时，AM管理的对象也线性增长，因此就需要更多的内存来管理。AM默认分配的内存堆大小是1GB。

### 操作步骤

通过调大如下的参数来进行AM调优。

参数入口：

在Yarn客户端的“mapred-site.xml”配置文件中调整如下参数。“mapred-site.xml”配置文件在客户端安装路径的conf目录下，例如“/opt/client/Yarn/config”。

参数	描述	默认值
yarn.app.mapreduce.am.resource.mb	该参数值必须大于下面参数的堆大小。单位：MB	1536
yarn.app.mapreduce.am.command-opts	传递到MapReduce ApplicationMaster的JVM启动参数。	-Xmx1024m - XX:+UseConcMarkSweepGC - XX:+CMSParallelRemarkEnabled - verbose:gc - Djava.security.krb5.conf=\$ {KRB5_CONFIG} - Dhadoop.home.dir=\$ {BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_HD_xxx/install/ FusionInsight-Hadoop-xxx/hadoop

## 23.8.5 推测执行

### 操作场景

当集群规模很大时（如几百上千台节点的集群），个别机器出现软硬件故障的概率就变大了，并且会因此延长整个任务的执行时间（跑完的任务都在等出问题的机器跑结束）。推测执行通过将任务分给多台机器跑，取先运行完的那个，会很好的解决这个问题。对于小集群，可以将这个功能关闭。

### 操作步骤

参数入口：

进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

参数	描述	默认值
mapreduce.map.speculative	设置是否并行执行某些映射任务的多个实例。true表示开启。	false
mapreduce.reduce.speculative	设置是否并行执行某些reduce任务的多个实例。true表示开启。	false

## 23.8.6 通过“Slow Start”调优

### 操作场景

Slow Start特性指定Map任务完成度为多少时Reduce任务可以启动，过早启动Reduce任务会导致资源占用，影响任务运行效率，但适当的提早启动Reduce任务会提高Shuffle阶段的资源利用率，提高任务运行效率。例如：某集群可启动10个Map任务，MapReduce作业共15个Map任务，那么在一轮Map任务执行完成后只剩5个Map任务，集群还有剩余资源，在这种场景下，配置Slow Start参数值小于1，比如0.8，则Reduce就可以利用集群剩余资源。

### 操作步骤

参数入口：

进入Mapreduce服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

参数	描述	默认值
mapreduce.job.reduce.slowstart.completedmaps	为job安排reduce前应完成的映射数的分数形式。默认100%的Map跑完后开始起Reduce。	1.0

## 23.8.7 MR job commit 阶段优化

### 操作场景

默认情况下，如果一个MR任务会产生大量的输出结果文件，那么该job在最后的commit阶段会耗费较长的时间将每个task的临时输出结果commit到最终的结果输出目录。特别是在大集群中，大Job的commit过程会严重影响任务的性能表现。

针对以上情况，可以通过将以下参数

“mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version”配置为“2”，来提升MR Job commit阶段的性能。

### 操作步骤

参数入口：

进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)章节。

表 23-15 参数说明

参数	描述	默认值
mapreduce.fileoutputcommitter.algorithm.version	用于指定Job的最终输出文件提交的算法版本，取值为“1”或“2”。 <b>说明</b> 版本2为建议的优化算法版本。该算法通过让任务直接将每个task的输出结果提交到最终的结果输出目录，从而减少大作业的输出提交时间。	2

## 23.9 MapReduce 常见问题

### 23.9.1 MapReduce 任务长时间无进展

#### 问题

MapReduce任务长时间无进展。

#### 回答

一般是因为内存太少导致的。当内存较小时，任务中拷贝map输出的时间将显著增加。

为了减少等待时间，您可以适当增加堆内存空间。

任务的配置可根据mapper的数量和各mapper的数据大小来进行优化。根据输入数据的大小，优化“[客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml](#)”文件中的如下参数：

- “mapreduce.reduce.memory.mb”
- “mapreduce.reduce.java.opts”

例如：如果10个mapper的数据大小为5GB，那么理想的堆内存是1.5GB。随着数据大小的增加而增加堆内存大小。

## 23.9.2 运行任务时，客户端不可用

### 问题

当运行任务时，将MR ApplicationMaster或ResourceManager移动为D状态，为什么此时客户端会不可用？

### 回答

当运行任务时，将MR ApplicationMaster或ResourceManager移动为D状态（不间断睡眠状态）或T状态（停止状态），客户端会等待返回任务运行的状态，由于AM无返回，客户端会一直处于等待状态。

为避免出现上述场景，使用“core-site.xml”中的“ipc.client.rpc.timeout”配置项设置客户端超时时间。

该参数的参数值为毫秒。默认值为0，表示无超时。客户端超时的取值范围可以为0~2147483647毫秒。

#### 📖 说明

- 如果Hadoop进程已处于D状态，重启该进程所处的节点。
- “core-site.xml”配置文件在客户端安装路径的conf目录下，例如“/opt/client/Yarn/config”。

## 23.9.3 在缓存中找不到 HDFS\_DELEGATION\_TOKEN

### 问题

安全模式下，为什么在缓存中找不到HDFS\_DELEGATION\_TOKEN？

### 回答

在MapReduce中，默认情况下，任务完成之后，HDFS\_DELEGATION\_TOKEN将会被删除。因此如果在下一个任务中再次使用HDFS\_DELEGATION\_TOKEN，缓存中将会找不到HDFS\_DELEGATION\_TOKEN。

为了能够在随后的工作中再次使用同一个Token，为MapReduce任务配置参数。当参数为false时，用户能够再次使用同一个Token。

```
jobConf.setBoolean("mapreduce.job.complete.cancel.delegation.tokens", false);
```

## 23.9.4 如何在提交 MapReduce 任务时设置任务优先级

### 问题

如何在提交MapReduce任务时设置任务优先级？

## 回答

当您在客户端提交MapReduce任务时，可以在命令行中增加“-Dmapreduce.job.priority=<priority>”参数来设置任务优先级。格式如下：

```
yarn jar <jar> [mainClass] -Dmapreduce.job.priority=<priority> [path1] [path2]
```

命令行中参数含义为：

- <jar>：指定需要运行的jar包名称。
- [mainClass]：指jar包应用工程中的类得main方法。
- <priority>：指定任务的优先级，其取值可为：VERY\_HIGH、HIGH、NORMAL、LOW、VERY\_LOW。
- [path1]：指数据输入路径。
- [path2]：指数据输出路径。

例如，将“/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples\*.jar”包设置为高优先级任务。

```
yarn jar /opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples*.jar wordcount -Dmapreduce.job.priority=VERY_HIGH /DATA.txt /out/
```

## 23.9.5 MapReduce 任务运行失败，ApplicationMaster 出现物理内存溢出异常

### 问题

HBase bulkload任务有210000个map和10000个reduce，MapReduce任务运行失败，ApplicationMaster出现物理内存溢出异常。

```
For more detailed output, check the application tracking page:https://bigdata-55:8090/cluster/app/application\_1449841777199\_0003
Then click on links to logs of each attempt.
Diagnostics: Container [pid=21557,containerID=container_1449841777199_0003_02_000001] is running beyond physical memory limits
Current usage: 1.0 GB of 1 GB physical memory used; 3.6 GB of 5 GB virtual memory used. Killing container.
Dump of the process-tree for container_1449841777199_0003_02_000001 :
|- PID PPID PGRP PID SESS ID CMD_NAME USER_MODE TIME(MILLIS) SYSTEM_TIME(MILLIS)
V MEM_USAGE(BYTES) RSS MEM_USAGE(PAGES) FULL_CMD_LINE
|- 21584 21557 21557 21557 (java) 12342 1627 3871748096 271331 ${BIGDATA_HOME}/jdk1.8.0_51//bin/java
-Djava.io.tmpdir=/srv/BigData/hadoop/data1/nm/localdir/usercache/hbase/appcache/application_1449841777199_0003/container_1449841777199_0003_02_000001/tmp -Dlog4j.configuration=container-log4j.properties
-Dyarn.app.container.log.dir=/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs/application_1449841777199_0003/container_1449841777199_0003_02_000001 -Dyarn.app.container.log.filesize=0 -Dhadoop.root.logger=INFO,CLA
-Dhadoop.root.logfile=syslog -Xmx784m org.apache.hadoop.mapreduce.v2.app.MRAppMaster
|- 21557 21547 21557 21557 (bash) 0 0 13074432 368 /bin/bash -c ${BIGDATA_HOME}/jdk1.8.0_51//bin/java
-Djava.io.tmpdir=/srv/BigData/hadoop/data1/nm/localdir/usercache/hbase/appcache/application_1449841777199_0003/container_1449841777199_0003_02_000001/tmp -Dlog4j.configuration=container-log4j.properties
-Dyarn.app.container.log.dir=/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs/application_1449841777199_0003/container_1449841777199_0003_02_000001 -Dyarn.app.container.log.filesize=0 -Dhadoop.root.logger=INFO,CLA
-Dhadoop.root.logfile=syslog -Xmx784m org.apache.hadoop.mapreduce.v2.app.MRAppMaster 1>/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs/application_1449841777199_0003/container_1449841777199_0003_02_000001/stdout
```

```
2>/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs/application_1449841777199_0003/  
container_1449841777199_0003_02_000001/stderr  
Container killed on request. Exit code is 143  
Container exited with a non-zero exit code 143  
Failing this attempt. Failing the application.
```

## 回答

这是性能规格的问题，MapReduce任务运行失败的根本原因是由于ApplicationMaster的内存溢出导致的，即物理内存溢出导致被NodeManager kill。

### 解决方案：

将ApplicationMaster的内存配置调大，在客户端“客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml”配置文件中优化如下参数：

- “yarn.app.mapreduce.am.resource.mb”
- “yarn.app.mapreduce.am.command-opts”，该参数中-Xmx值建议为0.8\*“yarn.app.mapreduce.am.resource.mb”

### 参考规格：

ApplicationMaster配置如下时，可以同时支持并发Container数为2.4万个。

- “yarn.app.mapreduce.am.resource.mb” =2048
- “yarn.app.mapreduce.am.command-opts” 该参数中-Xmx=1638m

## 23.9.6 MapReduce JobHistoryServer 服务地址变更后，为什么运行完的 MapReduce 作业信息无法通过 ResourceManager Web UI 页面的 Tracking URL 打开

### 问题

MapReduce JobHistoryServer服务地址变更后，为什么运行完的MapReduce作业无法通过ResourceManager Web UI页面打开？

### 回答

JobHistoryServer地址（mapreduce.jobhistory.address / mapreduce.jobhistory.webapp.<https.>address）是MapReduce参数，MapReduce客户端提交作业时，会将此地址随任务一起提交给ResourceManager。ResourceManager在作业完成后，将此参数作为查看作业历史信息的跳转地址保存在RMStateStore中。

JobHistoryServer服务地址变更后，需要将新的服务地址及时更新到MapReduce客户端配置文件中，否则，新运行的作业在查看作业历史信息时，仍然会指向原JobHistoryServer地址，导致无法正常跳转到作业历史信息页面。服务地址变更前运行的MapReduce作业，由于其跳转信息已经保存在RMStateStore中，无法变更，因此从ResourceManager Web UI页面是无法进行正常跳转的，但可以直接访问新的JobHistoryServer服务地址进行查找，作业信息不会丢失。

## 23.9.7 多个 NameService 环境下，运行 MapReduce 任务失败

### 问题

多个NameService环境下，运行使用viewFS功能的MapReduce或YARN任务失败。

### 回答

当使用viewFS时，只有在viewFS中挂载的目录才能被访问到。所以最可能的原因是配置的路径没有在viewFS的挂载点上。例如：

```
<property>
<name>fs.defaultFS</name>
<value>viewfs://ClusterX/</value>
</property>
<property>
<name>fs.viewfs.mounttable.ClusterX.link./folder1</name>
<value>hdfs://NS1/folder1</value>
</property>
<property>
<name>fs.viewfs.mounttable.ClusterX.link./folder2</name>
<value>hdfs://NS2/folder2</value>
</property>
```

对于依赖HDFS的MR配置中，需要使用已挂载的目录。

#### 错误示例：

```
<property>
<name>yarn.app.mapreduce.am.staging-dir</name>
<value>/tmp/hadoop-yarn/staging</value>
</property>
```

根目录 ( / ) 在viewFS中是无法访问的。

#### 正确示例：

```
<property>
<name>yarn.app.mapreduce.am.staging-dir</name>
<value>/folder1/tmp/hadoop-yarn/staging</value>
</property>
```

## 23.9.8 基于分区的任务黑名单

### 问题

Map&Reduce任务失败，并且故障节点数与集群总节点数的比值低于“yarn.resourcemanager.am-scheduling.node-blacklisting-disable-threshold”配置的黑名单阈值，为什么Map&Reduce任务故障节点没有加入黑名单？

### 回答

当集群中有超过阈值的节点都被加入黑名单时，黑名单会释放这些节点，其中阈值为故障节点数与集群总节点数的比值。现在每个节点都有其标签表达式，黑名单阈值应根据有效节点标签表达式关联的节点数进行计算，其值为故障节点数与有效节点标签表达式关联的节点数的比值。

假设集群中有100个节点，其中有10个节点为有效节点标签表达式关联的节点（labelA）。其中所有有效节点标签表达式关联的节点都已经故障，黑名单节点释放阈值默认值为0.33，按照传统的计算方式， $10/100=0.1$ ，远小于该阈值。这就造成这

10个节点永远无法得到释放，Map&Reduce任务一直无法获取节点，应用程序无法正常运行。实际需要根据与Map&Reduce任务的有效节点关联的节点总数进行计算，即 $10/10=1$ ，大于黑名单节点释放阈值，节点被释放。

因此即使故障节点数与集群总节点数的比值没有超过阈值，也存在黑名单将这些节点释放的情况。

# 24 使用 MemArtsCC

## 24.1 配置 MemArtsCC 常用参数

### 参数入口

请参考[修改集群服务配置参数](#)进入MemArtsCC服务配置页面。

### 参数说明

表 24-1 MemArtsCC 参数说明

参数	参数说明	默认值
access_token_enable	Access token认证的开关。 开启后，SDK通过worker读取缓存需要经过token校验。SDK首次向worker发送读请求时，worker会做一次kerberos认证，生成一个密钥，保存在本地和Zookeeper，然后用这个密钥生成一个token，返回给SDK，SDK向worker发送读请求时，会将该token传入，和密钥进行校验，校验通过才允许读取缓存。	安全集群为true，普通集群为false
cache_cap_max_availability	每块盘的最大可用容量比率。 设置范围为0.01~1.0，间隔为0.01。本参数决定使用MemArtsCC磁盘最大容量百分比，默认值是30%，比如3TB的磁盘，MemArtsCC最大可使用的缓存空间为900GB，缓存超过900GB，MemArtsCC动态淘汰缓存。	0.3

参数	参数说明	默认值
cache_reserved_space	每块盘需要动态预留的空间。 cache_reserved_space决定磁盘预留空间，默认值为512MB，建议设置为磁盘容量的10%以上。比如3TB的磁盘，cache_reserved_space设置为300GB，cache_cap_max_available_rate设置为30%，如果磁盘空间小于300GB，尽管MemArtsCC的缓存没有达到最大可使用容量900GB，MemArtsCC也会动态淘汰缓存。	512MB
auto_isolate_broken_disk	自动隔离故障磁盘开关。	true
broken_disk_list	故障磁盘列表。	-

## 24.2 配置 Hive 对接 MemArtsCC

### 操作场景

本章节介绍在存算分离场景下如何配置Hive任务中集成MemArtsCC缓存，MemArtsCC会在将热点数据存储到计算侧集群，可以起到降低OBS服务端带宽的作用，利用MemArtsCC的本地存储，访问热点数据不必跨网络，可以提升Hive的数据读取效率。

### 前提条件

- Guardian服务正常，且已开启存算分离。
- 已完成Hive对接OBS。

### 修改 Hive 配置

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > Hive（服务）> OBS”。

**步骤2** 在参数“fs.obs.readahead.policy”中配置参数值为“memArtsCC”。

**步骤3** 单击“保存”，在弹窗页面中单击“确定”，保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 滚动重启服务”，重启Hive服务。

----结束

### 验证配置结果

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MemArtsCC > 图表 > 容量”。

**步骤2** 查看图表“集群shard数量”并记录shard数。

**步骤3** 登录Hive客户端节点，使用beeline创建一个表并确认Location为OBS路径。

使用beeline执行Mapreduce任务：

```
select count(*) from tablename;
```

**步骤4** 重新执行**步骤1~步骤2**，查看“集群shard数量”，shard数量较**步骤2**上升，表示对接成功。

----结束

## 24.3 配置在 Spark 对接 MemArtsCC

### 操作场景

本章节介绍在存算分离场景下如何配置Spark任务中集成MemArtsCC缓存，MemArtsCC会在将热点数据存储到计算侧集群，可以起到降低OBS服务端带宽的作用，利用MemArtsCC的本地存储，访问热点数据不必跨网络，可以提升Spark的数据读取效率。

### 前提条件

- Guardian服务正常，且已开启存算分离。
- 已完成Spark对接OBS。

### 修改 Spark 配置

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置 > SparkResource（角色）> OBS”。

**步骤2** 在参数“fs.obs.readahead.policy”中配置参数值为“memArtsCC”。

**步骤3** 单击“保存”，在弹窗页面中单击“确定”，保存配置。单击“概览”，选择“更多 > 滚动重启服务”，重启Spark服务。

**步骤4** 重新下载安装Spark服务客户端。

----结束

### 验证配置结果

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MemArtsCC > 图表 > 容量”。

**步骤2** 查看图表“集群shard数量”并记录shard数。

**步骤3** 登录Spark客户端节点，创建一个Location为OBS的表并进行查询。

**步骤4** 重新执行**步骤1~步骤2**，查看“集群shard数量”，shard数量较**步骤2**上升，表示对接成功。

----结束

## 24.4 MemArtsCC 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：** MemArtsCC相关日志的存储路径为：“/var/log/Bigdata/memartsc”。

**日志归档规则：**MemArtsCC的运行日志启动了自动压缩归档功能，当日志大小超过50MB的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 24-2 MemArtsCC 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	check-sidecar-instance.log	sidecar健康检查的日志
	check-worker-instance.log	worker健康检查的日志
	sidecarStartDetail.log	sidecar服务启动日志
	sidecarStopDetail.log	sidecar服务停止日志
	workerStartDetail.log	worker服务启动日志
	workerStopDetail.log	worker服务停止日志
worker日志	cc-worker-console. <i>日志生成时间</i>	worker启动日志
	ccworker. <i>日志级别.日志生成时间</i>	worker运行日志
sidecar日志	cc-sidecar-zk.log	sidecar的zookeeper操作日志
	cc-sidecar-bg-task.log	sidecar后台任务日志
	cc-sidecar-cli.log	sidecar命令行执行日志
	cc-sidecar.log	sidecar运行日志

## 日志级别

MemArtsCC提供了如下表2所示的日志级别。

日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 24-3 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager系统。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > MemArtsCC > 配置 > 全部配置”。
- 步骤3** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤4** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤5** 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后配置生效。

 **说明**

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----**结束**

# 25 使用 Metadata

## 25.1 创建 Metadata 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在FusionInsight Manager创建并设置Metadata的角色。  
Metadata角色可设置Metadata管理员权限以及元数据权限。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 已创建业务用户，例如user1。
- 已抽取HBase或Hive的元数据。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述，例如Metadata\_role。

**步骤3** 设置角色“配置资源权限”请参见[表25-1](#)。

Metadata权限：

- “HBase Metadata Privileges”：HBase元数据权限。
- “Hive Metadata Privileges”：Hive元数据权限。
- “管理员”：Metadata管理员权限。

表 25-1 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置Metadata管理员权限	在“配置资源权限”的表格中单击“待操作集群名称 > Metadata”，勾选“管理员”。

任务场景	角色授权操作
设置用户读取HBase元数据的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群名称 &gt; Metadata &gt; HBase Metadata Privileges”。</li><li>2. 在HBase元数据数据库的“权限”列，勾选“HBase Metadata Read”，添加读取元数据数据库的权限。如果需要元数据数据表继承权限，勾选“递归”。</li><li>3. 单击HBase元数据数据库名称，在对应的“权限”列，勾选“HBase Metadata Read”，添加读取元数据数据表的权限。</li></ol>
设置用户读取Hive元数据的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群名称 &gt; Metadata &gt; Hive Metadata Privileges”。</li><li>2. 在Hive元数据数据库的“权限”列，勾选“Hive Metadata Read”，添加读取元数据数据库的权限。如果需要元数据数据表继承权限，勾选“递归”。</li><li>3. 单击Hive元数据数据库名称，在对应的“权限”列，勾选“Hive Metadata Read”，添加读取元数据数据表的权限。</li></ol>

**步骤4** 单击“确定”，返回“角色”。

**步骤5** 单击“系统 > 权限 > 用户”，单击user1后的“修改”，选择“角色”后的“添加”，勾选“Metadata\_role”、“Manager\_viewer”角色，单击“确定”。

**步骤6** 单击“确定”。

----结束

## 25.2 查看概览

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在Manager管理界面上查看元数据的结构信息。

### 前提条件

已登录Manager。

已创建用户，关联用户组hadoop，关联角色System\_administrator。

### 操作步骤

**步骤1** 使用创建的用户登录Manager，选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Metadata > MetadataServer”，打开“Metadata WebUI”界面。

**步骤2** 单击“元数据汇总”，在导航栏选择已抽取的元数据，并查看元数据的详细信息。

- 汇总  
选择元数据后，显示元数据的基本信息。
- 客户标签

支持对选择的元数据配置标签，完成后单击“保存”。

#### 📖 说明

启用多实例功能后，如果MRS集群管理员添加了多个HBase或Hive服务的实例，Metadata可支持多个HBase和Hive服务实例的元数据管理。

---结束

## 25.3 配置自动抽取元数据

### 操作场景

该任务指导您在Manager管理界面上配置自动抽取元数据的时间以及转储信息。

转储功能支持使用FTP协议或者SFTP协议将元数据保存到用户指定的位置。支持以下场景：

- 集群内已部署FTP-Server，将元数据转储到集群的HDFS中。
- 集群外已部署FTP服务器或SFTP服务器，将元数据转储到外部服务器的本地磁盘。

### 前提条件

已登录Manager。

已创建用户，关联用户组hadoop，关联角色System\_administrator。

### 操作步骤

**步骤1** 使用创建的用户登录Manager，选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Metadata > MetadataServer”，打开“Metadata WebUI”界面。

**步骤2** 单击“元数据配置”，按表25-2填写配置信息。

表 25-2 自动抽取元数据配置参数

参数名	说明
开始时间	配置自动抽取元数据的开始时间。
间隔（小时）	配置自动抽取任务执行的间隔时间，单位为小时。
启动自动FTP上传	配置是否启用自动FTP转储。选择“是”为启用，选择“否”为禁用。选择启用时FTP服务器信息配置参数可见。
使用SFTP	配置是否使用SFTP。选择“是”为启用，选择“否”为禁用。“启动自动FTP上传”选择“是”，该参数有效。
服务IP	配置FTP转储服务使用的IP地址。“启动自动FTP上传”选择“是”，该参数有效。

参数名	说明
服务端口	配置FTP转储服务器使用的端口。如果指定了集群内FTP-Server的IP地址，则需要启用FTP协议并使用FTP-Server控制端口。 “启动自动FTP上传”选择“是”，该参数有效。
服务器目录	配置FTP转储服务器的转储目录，且该目录为FTP服务器中已存在的目录，若目录不存在会导致元数据更新失败。 “启动自动FTP上传”选择“是”，该参数有效。
用户名	配置FTP转储服务器使用的用户名。 “启动自动FTP上传”选择“是”，该参数有效。
用户密码	配置FTP转储服务器使用的密码。 “启动自动FTP上传”选择“是”，该参数有效。

#### 说明

- 手动抽取元数据，请单击“更新元数据”，选择“确定”更新元数据，根据需要选择是否上传元数据到配置的FTP服务器。
- 配置抽取元数据参数时关闭SFTP，则使用FTP，可能存在安全风险。

----结束

## 25.4 Metadata 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**Metadata相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/metadata/”（运行日志）、“/var/log/Bigdata/audit/metadata/”（审计日志）。

**日志归档规则：**Metadata的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过10MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数可以在FusionInsight Manager界面中配置。

表 25-3 Metadata 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	metadata-server.log	Metadata系统日志，记录Metadata系统运行时候所产生的大部分日志。
	catalina.out	Metadata容器运行日志。
	metadata-postinstall.log	Metadata服务安装后的后续工作日志。

日志类型	日志文件名	描述
	metadata-prestart.log	Metadata服务启动前的准备工作日志。
	metadata-startup.log	Metadata服务启动日志。
	metadata-shutdown.log	Metadata服务关闭日志。
	cleanupDetail.log	Metadata服务卸载清理日志。
	metadata-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log	metadata服务垃圾回收日志。
	threadDump-<DATE>.log	NodeAgent下发停止服务指令时打印jstack日志。
	catalina.<DATE>.log, host-manager.<DATE>.log, localhost.<DATE>.log, localhost_access_log.<DATE>.log, manager.<DATE>.log, metadata-roll.log	tomcat运行日志。
	threadDumpAbnormal-<DATE>.log	NodeAgent由于服务异常下发停止指令时打印jstack日志。
审计日志	metadata-audit.log	Metadata操作审计日志

## 日志级别

Metadata中提供了如表25-4所示的日志级别，日志级别优先级从低到高分别是DEBUG、INFO、WARN、ERROR，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 25-4 日志级别

级别	描述
DEBUG	DEBUG表示系统及系统调试信息。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
ERROR	ERROR表示当前事件处理存在错误信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1 登录Manager系统。
- 步骤2 选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Metadata > 配置”。
- 步骤3 选择“全部配置”。
- 步骤4 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5 选择所需修改的日志级别。
- 步骤6 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

#### 📖 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

---结束

## 日志格式

Metadata的日志格式如下所示：

表 25-5 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	[2015-06-29 10:45:59,954] [INFO ] [localhost-startStop-1] [com.xxx.fusioninsight.metadata.webserver.util.db.passdecoder.PropertiesEncryptFactoryBean 55] SSL:null
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生位置>	2015-01-26 18:44:42,607   INFO   IPC Server handler 32 on 8020   allowed=true ugi=hbase (auth:SIMPLE) ip=/10.177.112.145 cmd=getfileinfo src=/hbase/WALS/hghoulaslx410,16020,1421743096083/hghoulaslx410%2C16020%2C1421743096083.1422268722795 dst=null perm=null   org.apache.hadoop.hdfs.server

# 26 使用 MOTService

## 26.1 从零开始使用 MOTService

### 操作场景

本章节介绍如何创建MOTService自定义数据库的操作入门指导。

### 前提条件

集群中已安装MOTService组件且集群内各组件运行正常。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer (主)”实例的业务IP。

**步骤2** 以omm用户登录**步骤1**中记录的MOTService主节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到MOTService安装目录。

```
cd $MOTSERVER_HOME
```

**步骤4** 执行以下命令配置环境变量。

```
source .motservice_profile
```

**步骤5** 执行以下命令登录MOTService，并输入MOTService数据库omm用户密码。

```
gsql -d postgres -p 20105
```

#### 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

**步骤6** 创建一个用户并设置对应密码，例如用户名为“motuser”。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

```
CREATE USER motuser PASSWORD 'password';
```

**步骤7** 创建一个数据库，例如数据库名为“db\_mot”。

```
CREATE DATABASE db_mot OWNER motuser;
```

**步骤8** 给**步骤6**创建的用户授权所有权限。

```
GRANT ALL PRIVILEGES TO motuser;
```

**步骤9** 执行\q退出。

**步骤10** 根据业务需要对固定网段开放对外访问端口（omm用户下执行）。

```
gs_guc reload -N all -I all -h "host all motuser 10.10.0.30/32 sha256"
```

#### 📖 说明

- 若访问MOTService数据库的应用程序（如Containers、RTDService）与MOTService部署在同一节点，可不执行本步骤。
- 上述示例为允许来自10.10.0.30的MOTService用户（如**步骤6**创建的motuser用户）登录数据库，其中32表示子网掩码，例如：
  - 10.10.0.30/31：允许来自10.10.0.30、10.10.0.31的MOTService用户登录数据库。
  - 10.10.0.30/30：允许来自10.10.0.30、10.10.0.31、10.10.0.32、10.10.0.33的MOTService用户登录数据库。
  - 10.10.0.30/24：允许来自10.10.0.xxx网段的MOTService用户登录数据库。

**步骤11** 执行以下命令登录用户创建的自定义数据库。

```
gsql -d 数据库名称 -p 数据库连接端口 -U 用户名 -W 用户密码 -r
```

例如执行：

```
gsql -d db_mot -p 20105 -U motuser -W password -r
```

如下表示登录成功：

```
gsql ((openGauss x.x.x) compiled at xxxx-xx-xx 18:03:55 commit 0 last mr 169 )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
db_mot=>
```

若产生业务的节点与MOTService节点不在同一节点可添加“-h”参数，默认使用SSL连接，如：

```
gsql -d db_mot -p 20105 -U motuser -W password -h '登录MOTService数据库IP地址' -r
```

如下表示登录成功：

```
gsql ((openGauss x.x.x) compiled at xxxx-xx-xx 18:03:55 commit 0 last mr 169 )
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.
db_mot=>
```

### 说明

可通过如下参数配置是否仅使用SSL连接：

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 配置 > 全部配置”，搜索参数“REQUIRE\_SSL”，根据需求配置：

- true：服务端仅支持使用SSL连接。
- false：服务端可使用SSL连接也可以不使用SSL连接，不使用SSL连接存在安全风险，请谨慎。

---结束

## 26.2 MOTService 权限管理

### 26.2.1 概述

数据库用户的主要用途是连接数据库、访问数据库对象和执行SQL语句。在连接数据库时，必须使用一个已经存在的数据库用户。因此，作为数据库管理员，需要为每一个需要连接数据库的使用者规划一个数据库用户。

为了管理不同的用户权限，MOTService数据库支持三权分立的用户权限管理模式，不同管理权限赋予不同的用户。

数据库默认为非三权分立模式，用户可通过修改MOTService节点的“/srv/BigData/MOTService/data/postgresql.conf”配置文件中“enableSeparationOfDuty”参数，该参数值为“on”表示使用三权分立，值为“off”或未配置表示未使用三权分立模式。

### 非三权分立权限模型

当MOTService不使用三权分立用户权限管理模式时，数据库用户可以划分为系统管理员、普通用户两种用户，不同用户的对象权限如表26-1所示。

表 26-1 MOTService 用户类型

分类	描述
系统管理员	<p>具有数据库的最高权限，并且具有所有的系统权限和对象权限。</p> <p>在安装MOTService或者初始化数据库时，会自动生成一个与“-U”参数指定的用户同名的系统管理员。也可以通过CREATE/ALTER USER指定SYSADMIN参数来生成系统管理员。</p> <p><b>说明</b> 基于安全考虑，MOTService已禁止系统管理员使用trust方式远程登录数据库，其他远程方式尚未禁止，因此建议在“pg_hba.conf”文件中对系统管理员配置local方式，以保证数据库访问安全性。</p>

分类	描述
普通用户	<p>默认可以访问MOTService默认的系统表和视图（pg_authid, pg_largeobject, pg_user_status, pg_auth_history除外），可以连接默认的数据库postgres以及使用public模式下的对象（包括表、视图和函数等）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 系统管理员可以在CREATE/ALTER USER时给普通用户指定系统权限。</li> <li>• 系统管理员可以通过GRANT语句授予该普通用户某些对象的权限。</li> <li>• 系统管理员可以通过GRANT语法将其他角色或用户的权限授权给该普通用户。</li> </ul>

表 26-2 默认的用户权限

对象名称	系统管理员	普通用户
表空间	对表空间有创建、删除、访问、分配操作的权限。	对表空间没有创建、删除、分配操作的权限，如果访问表空间需要被赋权。
表	对所有表有所有的权限。	仅对自己的表有所有的权限，对其他用户的表无权限。
索引	可以在所有的表上建立索引。	可以在自己的表上建立索引。
模式	对所有模式有所有的权限。	对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。
函数	对所有的函数有所有的权限。	对自己的函数有所有的权限，对其他用户放在public这个公共模式下的函数有调用的权限，对其他用户放在其他模式下的函数无权限。
视图	对所有的视图有所有的权限。	对自己的视图有所有的权限，对其他用户的视图无权限。

### 三权分立权限模型

当使用三权分立的用户管理模式时，MOTService用户可以划分为四类用户：系统管理员、安全管理员、审计管理员、普通用户。其中系统管理员、安全管理员、审计管理员这三类管理员用户权限彼此分离，并需确保安全管理员和审计管理员不得由一人兼任，各管理员的系统权限如表26-3所示。

#### 说明

“oid”为10的系统管理员为特殊用户，它具有所有权限，是系统中默认存在，无法新建。可通过如下命令查看：`select rolname,oid FROM pg_authid;`

表 26-3 三权分立下的管理员权限

管理员名称	是否能创建用户	是否能查看审计日志	是否有系统管理员权限
系统管理员	否	否	是
安全管理员	是	否	否
审计管理员	否	是	否

在三权分立情况下，各管理员的对象权限如表26-4所示。

表 26-4 三权分立下的对象权限

对象名称	初始用户 (“oid” 为10)	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
表空间	具有所有权限。	具有对表空间进行创建、删除、访问、分配的权限。	不具有对表空间进行创建、删除、分配的权限，访问需要被赋权。	不具有对表空间进行创建、删除、分配的权限，访问需要被赋权。	不具有对表空间进行创建、删除、分配的权限，访问需要被赋权。
表	具有所有权限。	对自己的表及其他用户放在public模式下的表有所有权限，对其他用户放在属于各自模式下的表无权限。	对自己的表有所有权限，对其他用户的表无权限。	对自己的表有所有权限，对其他用户的表无权限。	对自己的表有所有权限，对其他用户的表无权限。
索引	具有所有权限。	可以对自己的表及其他用户放在public模式下的表上建立索引。	可以对自己的表上建立索引。	可以对自己的表上建立索引。	可以对自己的表上建立索引。
模式	具有所有权限。	对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。	对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。	对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。	对自己的模式有所有的权限，对其他用户的模式无权限。

对象名称	初始用户 (“oid” 为10)	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
函数	具有所有权限。	对自己的及其他用户放在public模式下的函数有所有的权限，对其他用户放在属于各自模式下的函数无权限。	对自己的函数有所有的权限，对其他用户放在public模式下的函数有调用的权限，对其他用户放在属于各自模式下的函数无权限。	对自己的函数有所有的权限，对其他用户放在public模式下的函数有调用的权限，对其他用户放在属于各自模式下的函数无权限。	对自己的函数有所有的权限，对其他用户放在public模式下的函数有调用的权限，对其他用户放在属于各自模式下的函数无权限。
视图	具有所有权限。	对自己的视图及其他用户放在public模式下的视图有所有的权限，对其他用户放在属于各自模式下的视图无权限。	对自己的视图有所有的权限，对其他用户的视图无权限。	对自己的视图有所有的权限，对其他用户的视图无权限。	对自己的视图有所有的权限，对其他用户的视图无权限。

## 26.2.2 用户权限规划流程

### 前提条件

在规划用户和权限之前，请先了解MOTService用户和角色的基本概念，可参考[用户和角色概述](#)。

### 规划流程

用户和权限规划的通用流程如下：

1. 规划系统权限。  
默认情况下，只有系统管理员具备系统权限。在数据库安装成功后，可以使用系统管理员给其他用户分配系统权限。  
从安全性考虑，系统权限应该分别赋予可信赖的用户。
2. 规划对象权限。  
对象权限的规划比较灵活，系统管理员可以将某些数据库对象的所有权限赋予某个用户，也可以将某些数据库对象的部分权限（比如：SELECT权限和UPDATE权限等）分别赋予不同的用户。
3. 规划角色。

在实际工作中，如果有两个以上的用户具有相同的对象权限，则建议将这几个用户规划为一个角色，并将这些权限赋予此角色。

4. 赋予用户权限。
  - 通过CREATE/ALTER USER语句将系统权限赋予指定用户。
  - 通过GRANT/REVOKE语句将对象权限赋予/撤销指定用户。

## 26.2.3 用户和角色概述

一个数据库可能有多个用户访问，为了方便管理这些用户，可将用户管理成一个数据库角色，一个数据库角色可以视为一个数据库用户，或者一组数据库用户。

### 背景信息

对于MOTService来说，用户和角色是基本相同的概念，不同之处在于，使用CREATE ROLE创建用户，不会创建同名的SCHEMA，并且默认没有LOGIN权限。换句话说，一个拥有LOGIN权限的角色可以被认为是一个用户。在业务设计中，仅建议通过ROLE来组织权限，而不是用来访问数据库。

### 数据库角色和权限

权限和角色可以控制用户访问指定的数据，以及执行指定类型的SQL语句。详细信息请参见[表26-5](#)。

系统权限只能通过CREATE/ALTER USER、CREATE/ALTER ROLE语句指定（其中SYSADMIN还可以通过grant/revoke all privileges的方式赋予、回收），无法从角色继承。

表 26-5 MOTService 权限类型

分类	描述
系统权限	系统权限又称为用户属性，可以在创建用户和修改用户时指定，包括SYSADMIN、CREATEDB、CREATEROLE、AUDITADMIN和LOGIN。 系统权限一般通过CREATE/ALTER USER语句指定。除了SYSADMIN外的其他系统权限，无法通过GRANT/REVOKE进行授予和撤销。并且，系统权限无法通过ROLE被继承。
对象权限	对象权限是指在表、视图、索引和函数等数据库对象上执行各种操作的权限，对象权限包括SELECT、INSERT、UPDATE和DELETE等。 只有对象的所有者或者系统管理员才可以执行GRANT/REVOKE语句来分配/撤销对象权限。
角色	角色是一组权限的集合，可以将一个角色的权限赋予其他角色和用户。 由于无法给其他角色和用户赋予系统权限，所以角色只有是对象权限的集合时才有意义。

### 创建用户操作步骤

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer（主）”实例的业务IP。

- 以omm用户身份登录MOTService主节点，执行如下命令启动环境变量。  
**source \${MOTSERVER\_HOME}/.motservice\_profile**
- 以连接默认postgres为例，端口号是20105，输入MOTService数据库omm用户密码：

```
gsql -d postgres -p 20105
```

#### 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

- 规划用户。  
从安全性考虑，建议在安装MOTService数据库后，分别规划具备表26-6所示权限的用户。

表 26-6 用户的规划原则及创建方法

用户类型	说明	创建方法
系统管理员	具有SYSADMIN权限的用户。 规划原则：在安装数据库或者初始化数据库时，会自动生成一个与-U参数指定的用户同名的系统管理员。不建议再创建其他系统管理员。	这三类用户创建方式类似，以创建审计管理员user_audit为例，命令格式如下： <b>CREATE USER user_audit WITH AUDITADMIN IDENTIFIED BY "user_audit_password";</b>
安全管理员	具有CREATEROLE权限的用户。 规划原则：建议只建立一个仅具有CREATEROLE权限的安全管理员。	
审计管理员	具有AUDITADMIN权限的用户。 规划原则：建议只建立一个仅具有AUDITADMIN权限的审计管理员。	
对象操作员	最小权限用户，可以连接MOTService默认的数据库postgres，并访问其中默认的系统表和视图的用户。 规划原则：首先创建角色，再将用户加入此角色，则用户具有角色的对象权限。	以创建角色role1具有表“films”的查询权限，再创建用户user_read加入角色role1，拥有相同对象权限为例： 1. 创建角色role1。 <b>CREATE ROLE role1 IDENTIFIED BY "role1_password";</b> 2. 为角色role1添加对表“films”的查询权限。 <b>GRANT SELECT ON TABLE films TO role1;</b> 3. 创建对象操作员user_read并加入角色role1中。 <b>CREATE USER user_read IN ROLE role1 PASSWORD "user_read_password";</b>

## 26.3 创建 MOTService 用户

### 26.3.1 创建用户并分配权限

#### 前提条件

- 已完成用户和权限的规划。
- 若通过FusionInsight Manager创建MOTService用户，需先创建关联了MOTService用户编辑权限角色的用户，以该用户登录FusionInsight Manager创建MOTService用户，集群的admin用户不具有MOTService用户管理权限。

#### 创建 MOTService 角色

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤3** 单击“添加角色”，然后在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤4** 设置角色“配置资源权限”。MOTService权限类型：

- MOTService用户编辑权限：是最高权限，具有创建和修改MOTService用户的权限。
- MOTService用户查看权限：具有查看MOTService用户信息权限。

表 26-7 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置具有MOTService用户编辑权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > MOTService > Mot用户权限”，勾选“编辑”。具有“编辑”权限的用户默认也具有“查看”权限。
设置具有MOTService用户查看权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > MOTService > Mot用户权限”，勾选“查看”。

**步骤5** 单击“确定”。

----结束

#### 创建具有 MOTService 用户管理权限的用户

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。

**步骤3** 填写“用户名”，例如“motAdmin”。

**步骤4** 设置“用户类型”，选择“人机”。

**步骤5** 填写“密码”和“确认新密码”。

**步骤6** “用户组”和“主组”可保持默认或根据需求添加。

**步骤7** 在“角色”，单击“添加”，为该用户绑定“default”、“System\_administrator”以及具有MOTService用户编辑权限的角色。

**步骤8** 单击“确定”。

----结束

## 创建 MOTService 用户

方式一：通过在Manager界面的MOTService“用户管理”创建用户：

**步骤1** 以具有MOTService用户管理权限的用户（如**motAdmin**）登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 用户管理”。

**步骤2** 单击“创建用户”，填写用户名称及密码，并根据需求选择用户类型，用户类型详情可参考**表26-1**：

- 系统管理员：具有数据库的最高权限，并且具有所有的系统权限和对象权限。
- 普通用户：可以访问MOTService默认的系统表和视图（pg\_authid, pg\_largeobject, pg\_user\_status, pg\_auth\_history除外），可以连接默认的数据库postgres以及使用public模式下的对象。

**步骤3** 单击“确定”等待创建完成。

### 📖 说明

最多创建20个用户，用户创建完成后，单击该用户所在行的“修改”，可修改该用户的用户类型和密码，但不支持同时修改用户类型和用户密码。

----结束

方式二：通过登录节点创建用户：

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer（主）”实例的业务IP。

**步骤2** 以omm用户登录MOTService主节点，执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/motservice_profile
```

**步骤3** 使用gsq命令连接MOTService并输入MOTService数据库omm用户密码。

```
gsq -d postgres -p 20105
```

### 📖 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

**步骤4** 创建用户并分配权限。

1. 创建用户并分配系统权限。

如创建一个数据库权限的用户：

```
CREATE USER joe WITH CREATEDB PASSWORD "password";
```

2. 给用户指定对象权限，详细语法请参见GRANT和REVOKE。

如将表“hr.staffs”的“select”权限赋给用户joe：

```
GRANT SELECT ON TABLE hr.staffs to joe;
```

3. 给角色赋予对象权限，详细语法请参见GRANT和REVOKE。

将表“hr.staffs”的“select”权限赋给角色lily:

```
postgres=# CREATE ROLE lily WITH CREATEDB PASSWORD "password";
GRANT SELECT ON TABLE hr.staffs to lily;
```

4. 将角色的权限赋予用户，详细语法请参见GRANT和REVOKE。

将角色lily的权限赋给用户joe:

```
postgres=# GRANT lily to joe;
```

#### 📖 说明

当将角色的权限赋予用户时，角色的系统权限是无法传递的。

----结束

## 26.3.2 查看用户或角色的权限

本章节介绍如何查看用户的系统权限和对象权限。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer（主）”实例的业务IP。

**步骤2** 以omm用户登录MOTService主节点，执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/.motservice_profile
```

**步骤3** 使用gsq命令连接MOTService并输入MOTService数据库omm用户密码。

```
gsq -d postgres -p 20105
```

#### 📖 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

**步骤4** 查看用户的系统权限。

例如查看用户joe的系统权限:

```
\du joe
```

查询结果显示如下:

```
List of roles
Role name | Attributes | Member of
-----+-----+-----
joe      | Create DB | {}
```

结果中显示的Create DB代表用户joe具有创建数据库的权限。

**步骤5** 查看用户的对象权限。

执行如下命令切换到用户joe。

```
SET ROLE joe password "password";
```

结果显示如下，则表示设置成功。

```
SET
```

执行如下命令创建新的数据库 “music1”。

```
CREATE DATABASE music1;
```

查询现有的数据库。

```
postgres=> \l
          List of databases
  Name      | Owner  | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----
music1     | joe    | SQL_ASCII | C       | C     |
postgres   | omm    | SQL_ASCII | C       | C     |
template0  | omm    | SQL_ASCII | C       | C     | =c/omm          +
           |        |          |         | omm=CTc/omm
template1  | omm    | SQL_ASCII | C       | C     | =c/omm          +
           |        |          |         | omm=CTc/omm
(5 rows)
```

----结束

### 26.3.3 查看默认用户

MOTService在使用gs\_preinstall命令准备安装用户及环境时，使用“-U”指定的用户即为默认用户，此用户是系统管理员。本章节介绍如何查看默认用户。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer（主）”实例的业务IP。

**步骤2** 以omm登录**步骤1**中查看的MOTService任意节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到MOTService安装目录。

```
cd $MOTSERVER_HOME
```

**步骤4** 执行以下命令配置环境变量。

```
source .motservice_profile
```

**步骤5** 执行以下命令登录MOTService，并输入MOTService数据库omm用户密码。

```
gsqll -d postgres -p 20105
```

#### 📖 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

**步骤6** 执行以下命令查看默认用户：

```
SELECT rolname FROM pg_authid where oid=10;
```

以下结果表示默认用户为omm。

```
openGauss=# SELECT rolname FROM pg_authid where oid=10;
rolname
-----
omm
(1 row)
```

----结束

## 26.3.4 修改用户和权限

本章节介绍如何更改用户的系统权限。

### 操作步骤

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer（主）”实例的业务IP。

2. 以omm用户登录MOTService主节点，执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/.motSERVICE_profile
```

3. 使用gsqL命令连接MOTService并输入MOTService数据库omm用户密码。

```
gsqL -d postgres -p 20105
```

#### 📖 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

4. 更改用户的系统权限。

例如更改用户joe的系统权限，添加创建角色的系统权限并去掉创建数据库的系统权限，执行如下命令：

```
ALTER USER joe WITH NOCREATEDB CREATEROLE PASSWORD  
"joe_password";
```

显示如下结果表示设置成功。

```
ALTER ROLE
```

## 26.3.5 锁定及解锁用户

系统支持自动或手动锁定及解锁某用户的功能，可设置用户密码错误超过一定次数时，自动锁定，及被锁定的时间超过设定值后，自动解锁。

默认密码错误超过10次（failed\_login\_attempts）时自动锁定，锁定时间超过1天（password\_lock\_time）后自动解锁，也可以根据如下方法设置默认值及手动锁定和解锁用户。

### 自动锁定及解锁阈值设置

**步骤1** 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

**步骤2** 执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/.motSERVICE_profile
```

**步骤3** 使用如下命令连接数据库。

```
gsqL -d postgres -p 20105 -W 数据库密码
```

**步骤4** 查看阈值。

- 查看已配置的用户密码错误次数阈值。

```
SHOW failed_login_attempts;
```

- 查看已配置的自动解锁时间阈值。

```
SHOW password_lock_time;
```

**步骤5** 执行如下命令设置阈值。

- 设置自动锁定密码错误次数阈值  
`gs_guc reload -D $GAUSSDATA -c "failed_login_attempts=密码错误次数阈值"`
- 设置自动解锁时间阈值  
`gs_guc reload -N all -I all -c "password_lock_time=自动解锁时间阈值"`

----结束

#### 📖 说明

- failed\_login\_attempts: 密码错误次数, 默认10次, 最小值为0, 最大值为1000。设置为“0”时, 表示自动锁定功能不生效。
- password\_lock\_time: 锁定用户后自动解锁的时间, 默认1天。整数部分表示天数, 小数部分可以换算成时、分、秒, 如password\_lock\_time=1.5, 表示1天零12小时。设置为“0”时, 表示自动锁定功能不生效。

因此, 只有两个配置参数都为正数时, 才可以进行常规的密码失败检查、用户锁定和解锁操作。用户可以根据需要重新设置参数, 提高安全等级。建议用户使用默认值。

## 手动锁定及解锁用户

**步骤1** 以操作系统用户omm登录数据库主节点。

**步骤2** 执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/.motservice_profile
```

**步骤3** 使用如下命令连接数据库。

```
gsql -d postgres -p 20105 -W 数据库密码
```

**步骤4** 锁定或解锁指定用户。

- 执行以下命令锁定用户  
`openGauss=# ALTER USER 要锁定的用户名 ACCOUNT LOCK;`  
`ALTER ROLE`
- 执行以下命令解锁用户:  
`openGauss=# ALTER USER 要解锁的用户名 ACCOUNT UNLOCK;`  
`ALTER ROLE`

----结束

## 26.3.6 删除用户

### 背景信息

- 使用DROP USER命令删除用户时, 必须使用CASCADE级联删除依赖用户的对象(除数据库外)。当删除用户的级联对象时, 如果级联对象处于锁定状态, 则无法删除此级联对象, 直到对象被解锁或锁定级联对象的进程被关闭。
- 删除用户时, 如果依赖用户的对象是数据库, 请用户先手动删除数据库, 再删除用户。因为database是个比较大的对象, 直接级联删除比较危险, 所以, drop user不支持直接级联删除数据库。
- 在MOTService中, 设置配置参数“enable\_kill\_query”控制系统是否强制结束锁定用户级联对象的进程删除用户:

- 当参数“enable\_kill\_query”设置为“true”时，用CASCADE模式删除用户时，系统默认强制结束锁定用户级联对象的进程。
- 当参数“enable\_kill\_query”设置为“false”时，用CASCADE模式删除用户时，系统默认等待锁定级联对象的进程结束之后再删除用户。

## 操作步骤

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer（主）”实例的业务IP。
2. 以omm用户登录MOTService主节点，执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/.motSERVICE_profile
```

3. 使用以下命令连接MOTService并输入MOTService数据库omm用户密码。

```
gsql -d postgres -p 20105
```

### 说明

MOTService数据库的omm密码请联系系统管理员获取。

4. 删除用户。  
例如删除用户joe，执行如下命令：

```
DROP USER joe CASCADE;
```

显示如下结果表示删除成功。

```
DROP ROLE
```

## 26.4 使用 MOTService 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用MOTService客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/hadoopclient”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。
- 已提前创建好待连接的数据库。可参考[从零开始使用MOTService](#)章节。

### 使用 MOTService 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 若安装了MOTService多实例，在使用客户端连接具体MOTService实例时，请执行以下命令加载具体实例的环境变量，否则请跳过此步骤。例如，加载MOTService2实例环境变量：

```
source MOTService2/component_env
```

**步骤5** 执行以下命令登录用户创建的自定义数据库。

```
gsql -d 数据库名称 -p 数据库连接端口 -U 用户名 -W 用户密码 -r
```

例如执行：

```
gsql -d db_mot -p 20105 -U motuser -W password -r
```

如下表示登录成功：

```
gsql ((openGauss x.x.x) compiled at xxxx-xx-xx 18:03:55 commit 0 last mr 169 )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
db_mot=>
```

若产生业务的节点与MOTService节点不在同一节点可添加“-h”参数，默认使用SSL连接，如：

```
gsql -d db_mot -p 20105 -U motuser -W password -h '登录MOTService数据库IP地址' -r
```

如下表示登录成功：

```
gsql ((openGauss x.x.x) compiled at xxxx-xx-xx 18:03:55 commit 0 last mr 169 )
SSL connection (cipher: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.
db_mot=>
```

### 📖 说明

可通过如下参数配置是否仅使用SSL连接：

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 配置 > 全部配置”，搜索参数“REQUIRE\_SSL”，根据需求配置：

- true：服务端仅支持使用SSL连接。
- false：服务端可使用SSL连接也可以不使用SSL连接，不使用SSL连接存在安全风险，请谨慎。

----结束

## 26.5 MOTService 维护工具 gs\_om 介绍

### 场景介绍

MOTService继承了openGauss提供的gs\_om工具的特性，可以帮助数据库管理员进行管理和维护。

gs\_om工具可进行启停集群、查询状态、查询静态配置、生成静态配置文件、查询MOTService状态详细信息、生成动态配置文件、SSL证书替换、显示帮助信息和显示版本号信息等功能。

## 前提条件

使用gs\_om命令前需以omm用户登录MOTService服务的节点，并配置以下命令加载环境变量：

```
source "$MOTSERVER_HOME"/.motservice_profile
```

## 基本语法

命令	参数说明	描述
gs_om -t status [-h HOSTNAME] [--all]	-h: 指定待查询的服务器名称。 --all: 显示MOTService所有节点信息。	查询MOTService状态。
gs_om -t start [-h HOSTNAME] [-D dataDir] [--time-out=SECS] [--security-mode=MODE] [--cluster-number=None] [-l LOGFILE]	-h: 指定待查询的服务器名称。 -D: 指定数据库节点路径。 -time-out=SECS: 指定超时时间。 -security-mode: 指定是否以安全模式启动数据库。 -cluster-number: 指定启动时内核运行版本号。 -l: 指定日志文件及存放路径。	启动MOTService。
gs_om -t stop [-h HOSTNAME] [-D dataDir] [--time-out=SECS] [-m MODE] [-l LOGFILE]	-h: 指定待查询的服务器名称。 -D: 指定数据库节点路径。 -time-out=SECS: 指定超时时间。 -m: -mode=MODE, 停止模式设置。 -l: 指定日志文件及存放路径。	停止MOTService。
gs_om -t restart [-h HOSTNAME] [-D dataDir] [--time-out=SECS] [--security-mode=MODE] [-l LOGFILE] [-m MODE]	-h: 指定待查询的服务器名称。 -D: 指定数据库节点路径。 -time-out=SECS: 指定超时时间。 -security-mode: 指定是否以安全模式启动数据库。 -cluster-number: 指定启动时内核运行版本号。 -l: 指定日志文件及存放路径。 -m: -mode=MODE, 停止模式设置。	重启MOTService。
gs_om -?   --help	-	显示帮助信息。
gs_om -V   --version	-	显示版本号信息。

## 使用示例

- 停止openGauss

```
[omm@192-168-64-4 FusionInsight-MOTService-2.7.0]$ gs_om -t stop
Stopping cluster.
=====
Successfully stopped cluster.
=====
End stop cluster.
```
- 查询openGauss状态

```
[omm@192-168-64-4 FusionInsight-MOTService-2.7.0]$ gs_om -t status --all
-----

cluster_state      : Normal
redistributing     : No
-----

node               : 1
node_name          : 192-168-64-12
instance_id        : 6001
node_ip            : 192.168.64.12
data_path          : /srv/BigData/MOTService/data
instance_port      : 20105
type               : Datanode
instance_state     : Normal
az_name            : AZ1
instance_role      : Standby
HA_state           : Streaming
sender_sent_location : 0/5DE4958
sender_write_location : 0/5DE4958
sender_flush_location : 0/5DE4958
sender_replay_location : 0/5DE4958
receiver_received_location : 0/5DE4958
receiver_write_location : 0/5DE4958
receiver_flush_location : 0/5DE4958
receiver_replay_location : 0/5DE4958
sync_percent       : 100%
sync_state         : Async
-----

node               : 2
node_name          : 192-168-64-4
instance_id        : 6002
node_ip            : 192.168.64.4
data_path          : /srv/BigData/MOTService/data
instance_port      : 20105
type               : Datanode
instance_state     : Normal
az_name            : AZ1
static_connections : 1
HA_state           : Normal
instance_role      : Primary
-----
```

## 26.6 MOTService 数据备份与恢复

### 26.6.1 gs\_dump 工具介绍

- gs\_dump继承于openGauss，是用于备份与恢复数据库相关信息的工具。用户可以自定义备份一个数据库或其中的对象（模式、表、视图等）。

- `gs_dump`工具由操作系统用户`omm`执行。
- `gs_dump`工具在进行数据导出时，业务不中断，其他用户可以访问MOTService数据库服务（读或写）。
- `gs_dump`支持备份为纯文本SQL脚本，配合`gsql`客户端工具可以进行数据恢复。

## 26.6.2 备份 MOTService 数据

### 操作场景

对当前的数据库进行逻辑备份，把指定的数据库对象备份到指定路径。

### 前提条件

集群中已安装MOTService组件且集群内各组件运行正常。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer (主)”实例的业务IP。

**步骤2** 以`omm`用户登录MOTService主节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到MOTService安装目录。

```
cd $MOTSERVER_HOME
```

**步骤4** 执行以下命令配置环境变量。

```
source .motservice_profile
```

**步骤5** 创建备份目录（此处以“`/opt/backup`”目录为例，`omm`用户需对该目录具有操作权限）。

```
mkdir -p /opt/backup
```

**步骤6** 修改备份目录属主。

```
chown omm:wheel /opt/backup
```

**步骤7** 执行以下命令，备份服务数据到指定路径。

- 仅备份元数据

```
gs_dump -U user_name -W password -p 20105 database_name --schema-only -f 备份文件名称
```

#### 📖 说明

- `user_name`和`password`：连接数据库的用户及密码。
- `database_name`：待备份的数据库名称。
- 备份文件名称：备份的文件路径及文件名，需填写绝对路径，例如“`/opt/backup/backup.sql`”。

例如执行以下命令：

```
gs_dump -U motuser -W password -p 20105 db_mot --schema-only -f /opt/backup/backup.sql
```

```
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:37:35]: The total objects number is 411.  
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:37:35]: [100.00%] 411 objects have been dumped.
```

```
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:37:35]: dump database db_mot1 successfully
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:37:35]: total time: 2427 ms
```

- 同时备份元数据和业务数据

```
gs_dump -U user_name -W password -p 20105 database_name -f 备份文件名
```

示例如下:

```
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:32:52]: The total objects number is 412.
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:32:52]: [100.00%] 412 objects have been dumped.
gs_dump: [port='20105'] [db_mot1] [archiver] [2022-09-01 14:32:52] WARNING: archive items not in
correct section order
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:32:52]: dump database db_mot1 successfully
gs_dump[port='20105'][db_mot1][2022-09-01 14:32:52]: total time: 1804 ms
```

----结束

## 26.6.3 恢复 MOTService 数据

### 操作场景

数据库实例安装后，在业务接入之前，可直接提前备份的SQL文件恢复MOTService数据。

### 前提条件

- 集群中已安装MOTService组件且集群内各组件运行正常。
- 已获取MOTService已备份的数据文件，可参考[备份MOTService数据](#)，omm用户对该文件具有读取权限。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer (主)”实例的业务IP。

**步骤2** 以omm用户登录MOTService主节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到MOTService安装目录。

```
cd $MOTSERVER_HOME
```

**步骤4** 执行以下命令配置环境变量。

```
source .motservice_profile
```

**步骤5** 执行以下命令恢复数据。

```
gsql -d database_name -p port -U user_name -W password -f 数据备份文件
```

#### 📖 说明

根据备份文件内容对应恢复元数据或元数据和业务数据。

例如:

```
gsql -d db_mot -p 20105 -U motuser -W password -f /opt/backup.sql
```

```
SET
SET
SET
```



**步骤2** 以omm用户登录MOTService主节点。

**步骤3** 配置数据导出场景（仅首次配置或需要新增配置时执行该步骤），配置文件示例内容如下，根据实际情况配置并保存文件：

```
vim ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_FARMER_RTD_8.3.1/install/  
FusionInsight-MOTService-2.7.0/setup/conf/mot_import_export/  
mot_export_and_import.cfg
```

```
#eg:场景-dbID-floatIp-port-username-databaseName-exportFilepath-importFilepath  
零售-db1-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test  
信用卡-db2-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test  
支付1-db3-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test  
支付2-db4-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test
```

配置格式：

场景名称-dbID-MOTService浮动IP-MOTService服务端口（默认20105）-MOTService  
数据库用户名-MOTService数据库名-导出文件存储路径-导入文件存储路径

#### 📖 说明

- dbID：以字母+数字格式书写，如db1。
- 导出文件存储路径、导入文件存储路径：输入自定义的绝对路径，但需确保omm用户对其具备操作权限。

**步骤4** 若导出表级别数据，要在导出文件存储路径下创建待导出表的记录文件，如“/opt/  
mot\_test/exporttable.txt”。导出库级别数据可跳过该步骤。

#### 📖 说明

exporttable.txt文件内容为需要导出的表名，可选择导出单个或多个表，多个表需换行填写，示例如下：

```
mottest1  
t_transaction
```

**步骤5** 执行以下命令进入工具所在目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_FARMER_RTD_8.3.1/install/FusionInsight-  
MOTService-2.7.0/tools
```

**步骤6** 执行如下命令运行“MOTExportTool.sh”导出工具。

```
sh MOTExportTool.sh 导出格式参数
```

如以文本格式导出表级别的元数据和数据：**sh MOTExportTool.sh metaanddata-  
table-text**

当前仅支持单次以一种格式导出数据，若填写多个格式会打印帮助提示，支持的格式如下：

表 26-8 数据导出格式

参数名	描述
metaanddata-table-text	以文本格式导出表级别的元数据和数据
metaanddata-table-binary	以二进制格式导出表级别的元数据和数据

参数名	描述
metaanddata-database-text	以文本格式导出库级别的元数据和数据
metaanddata-database-binary	以二进制格式导出库级别的元数据和数据
dataonly-table-text	以文本格式导出表级别的数据
dataonly-table-binary	以二进制格式导出表级别的数据
dataonly-database-text	以文本格式导出库级别的数据
dataonly-database-binary	以二进制格式导出库级别的数据
metaonly-table-text	以文本格式导出表级别的元数据
metaonly-table-binary	以二进制格式导出表级别的元数据
metaonly-database-text	以文本格式导出库级别的元数据
metaonly-database-binary	以二进制格式导出库级别的元数据

**步骤7** 查看读取的配置列，输入待导出场景数据对应的dbID，如导出“零售”的信息，则输入：**db1**

#### 📖 说明

为防止输错，系统会再次确认场景ID对应的场景名称：Are you sure you want to select the type : xxx。

- 正确，输入“y”或者其他除“n”以外的任意键。
- 错误，输入“n”，结束脚本，之后需重新执行脚本。

输入“y”并回车，进入下一步。

**步骤8** 输入MOTService数据库密码。

**步骤9** 若导出表级别数据，输入**步骤3**中配置的需要导出的文件路径及文件名，如“/opt/mot\_test/exporttable.txt”。导出库级别数据可跳过该步骤。

**步骤10** 查看导出结果，显示如下表示导出成功。

```
dump database 数据库名 successfully  
total time: 1792 ms  
export data successfully! Filepath is:xxx/export_xxx.sql
```

----结束

## 导入数据操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”，查看并记录“MOTServer (主)”实例的业务IP。

**步骤2** 以omm用户登录MOTService主节点。

**步骤3** 配置数据导入场景（仅首次配置或需要新增配置时执行该步骤），配置文件示例内容如下，根据实际情况配置：

```
vim ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_FARMER_RTD_8.3.1/install/  
FusionInsight-MOTService-2.7.0/setup/conf/mot_import_export/  
mot_export_and_import.cfg
```

```
#eg:场景-dbID-floatIp-port-username-databaseName-exportFilepath-importFilepath  
零售-db1-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test  
信用卡-db2-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test  
支付1-db3-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test  
支付2-db4-192.168.43.192-20105-dttest-db_tpcc-/opt/mot_test-/opt/mot_test
```

配置格式：

场景名称-dbID-MOTService浮动IP-MOTService服务端口（默认20105）-MOTService  
数据库用户名-MOTService数据库名-导出文件存储路径-导入文件存储路径

#### 📖 说明

- dbID：以字母+数字格式书写，如db1。
- 导出文件存储路径、导入文件存储路径：输入自定义的绝对路径，但需确保omm用户对其具备操作权限。

**步骤4** 执行以下命令进入工具所在目录。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_FARMER_RTD_8.3.1/install/FusionInsight-  
MOTService-2.7.0/tools
```

**步骤5** 执行如下命令运行“MOTImportTool.sh”导入工具。

```
sh MOTImportTool.sh 导入格式
```

如以二进制格式导入表级别的元数据和数据：**sh MOTImportTool.sh binary**

当前仅支持单次以一种格式导入数据，若填写多个格式会打印帮助提示，支持的格式如下：

表 26-9 数据导入格式

参数名	描述
text	使用文本格式导入数据
binary	使用二进制格式导入数据

**步骤6** 查看读取的配置列，输入待导入场景数据对应的dbID，如导入“零售”的信息，则输入：**db1**

#### 📖 说明

为防止输错，系统会再次确认场景ID对应的场景名称：Are you sure you want to select the type : xxx。

- 正确，输入“y”或者其他除“n”以外的任意键。
- 错误，输入“n”，结束脚本，之后需重新执行脚本。

输入“y”并回车，进入下一步。

**步骤7** 输入数据库密码。

**步骤8** 输入**步骤3**中配置的需要导入的文件目录下的文件名，如“test05Dmp”（以二进制格式导入为例，限定导入的文件格式为“dmp”，只需输入文件名即可）。

**步骤9** 查看导入结果，显示如下表示导入成功。

```
restore operation successfully  
total time: 82 ms
```

----结束

## 26.7 MOTService 重装主机

### 背景信息

MOTService支持重装主机，当系统因为文件丢失导致异常时，可以通过重装主机或重装实例快速恢复业务。

- 重装主机允许对单节点重装，也允许对MOTService主备节点同时重装。如果是主节点进行重装，会触发主备切换。
- 重装主机允许保留数据，安装完成后不需要进行数据恢复。
- 重装主机允许清理数据，重装完成后没有业务数据。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > MOTService > 实例”。

**步骤3** 可根据需要选择重装实例或重装主机。

- 重装实例：勾选待重装的实例，选择“更多 > 重装实例”，输入用户密码，根据界面提示完成实例重装。
- 重装主机：
  - a. 查看并记录MOTService实例所在的主机“业务IP”。
  - b. 单击“主机”，勾选MOTService实例所在主机，选择“更多 > 重装”，输入用户密码，单击“确定”。
  - c. （可选）根据需要可勾选“清理数据”，选择清理数据选项，将会自动清理主机上的数据目录。请确保数据已不再使用或有足够的副本，以免造成服务数据丢失。谨慎使用该选项。
  - d. 勾选“我确定重装所选主机，接受可能出现的服务故障、数据丢失等后果”，并选择用户和输入密码，根据界面提示完成主机重装。

----结束

## 26.8 MOTService SQL 覆盖和限制

MOTService支持大多数标准的Postgres SQL和常见的数据库特性，如存储过程、自定义函数等，同时MOTService创建/更改表时，varchar字段支持最大16KB，单行支持最大56KB。

以下介绍MOTService不支持的相关特性功能和数据类型：

表 26-10 MOTService 不支持的操作详情

类型	名称
MOTService不支持的特性	不支持跨引擎（磁盘+MOT）的查询、视图或事务
	不支持没有快照/可序列化隔离
	不支持部分复杂SQL（游标等功能）JIT编译
	本地内存限制为1GB。一个事务只能更改小于1GB的数据
	容量（数据+索引）受限于可用内存
	不支持全文检索索引
	不支持逻辑复制特性
MOTService不支持的功能	按范围分区
	AES加密
	流操作
	自定义类型
	子事务
	DML触发器
	DDL触发器
MOTService不支持的DDL操作	修改表结构的数据类型，即ALTER COLUMN（但支持对表结构列的增，删及表重命名操作）
	创建including表
	创建as select表
	按范围分区
	创建无日志记录子句（no-logging clause）的表
	创建可延迟约束主键（DEFERRABLE）
	重新索引
	表空间
	使用子命令创建架构
MOTService不支持的DML	Merge into
	Select into
	Lock table
	Copy from table
MOTService不支持的索引	在小数和数值类型上创建索引

类型	名称
	<p>在键大小大于2KB的表上创建索引</p> <p>键大小包括以字节为单位的列大小+列附加大小，这是维护索引所需的开销。此外，如果索引不是唯一的，额外需要8字节</p>
原生编译不支持的查询	<p>查询涉及两个以上的表</p> <p>查询有以下任何一个情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 非原生类型的聚合</li> <li>• 窗口功能</li> <li>• 子查询子链接</li> <li>• Distinct-ON修饰语（distinct子句来自DISTINCT ON）</li> <li>• 递归（已指定WITH RECURSIVE）</li> <li>• 修改CTE（WITH中有INSERT/UPDATE/DELETE）</li> <li>• Group By clause</li> <li>• Grouping sets</li> <li>• Having clause</li> <li>• Windows clause</li> <li>• Distinct clause</li> <li>• Sort clause that does not conform to native index order</li> <li>• Set operations</li> <li>• Constraint dependencies</li> </ul>

表 26-11 MOTService 不支持的数据类型

数据类型名称					
User-Defined Type (UDF)	UUID	INET	Blob	Circle	Box
Array data type	Clob	CIDR	Raw	Reltime	Text
NVARCHAR2(n)	Name	BYTEA	Path	JSON	Line
Bit varying(10)	Tsvector	Bit	Tsquery	HSTORE	Point
Smalldatetime	MACADDR	Money	HSTORE	Varbit	LEG
无限制的varchar/character varying	POLYGON	OID	-	-	-

## 26.9 MOTService 数据老化配置

### 场景描述

当业务量很大时，MOTService所要存储数据会以极快的速度增长，对老化数据有效的管理将是MOTService等服务长期稳定运转的核心关键。对MOTService中存储的数据实现表级别的数据周期管理和老化配置，可以保证MOTService数据量处于健康稳定的状态，从而确保了MOTService健康稳定。根据数据表中是否含有时间字段，用于判断数据是否已经老化过期，可通过如下方式管理MOTService数据：

- 数据表中含有时间字段  
通过RTD WebUI界面，在事件源创建时，对其各维度的数据入库表自动创建对应的数据周期管理，可自定义数据最大保存时长、清理周期、删除数据量。详情可参考[添加事件源](#)章节。
- 数据表中无时间字段  
通过“mot-clean-data.sh”脚本批量删除老化数据，可自定义调用周期和数据删除条件等。

本章节介绍如何通过“mot-clean-data.sh”脚本删除MOTService数据。

### 操作步骤

**步骤1** 以omm用户登录MOTService主节点，执行如下命令启动环境变量。

```
source ${MOTSERVER_HOME}/.motservice_profile
```

**步骤2** 执行以下命令进入tools/handleTools目录。

```
cd ${MOTSERVER_HOME}/tools/handleTools
```

**步骤3** 执行以下命令配置“dbConf.properties”文件，添加如下内容并保存：

```
vi dbConf.properties
g_rtdDbName=待删除数据的数据库名称
g_rtdDbUser=连接数据库用户名
g_batchSize=一次删除数据的最大数据量，如：10000
g_delIntervalTime=数据删除时间间隔，单位秒，如：5
```

**步骤4** 执行以下命令运行“mot-clean-data.sh”脚本删除MOTService数据。

```
sh mot-clean-data.sh -n "t_payment_vt3" -c "pid>'123456'" -f "./dbConf.properties"
```

根据提示输入连接数据库用户密码，显示如下表示数据删除成功

```
Close the preparedStatement(pst) succeed.
A total of (78671) data records are deleted.
Close connection succeed!
```

**说明**

参数说明:

- -n: 数据库表名, 待被清理数据的表。
- -c: 删除数据的条件。表中不含有时间字段时可根据指定的条件删除数据。
- -f: 数据库参数配置文件。

----结束

## 26.10 MOTService 日志介绍

### 日志描述

日志路径:

/var/log/Bigdata/motservice

日志归档规则:

日志归档规则采用FixedWindowRollingPolicy策略, 可配置项为单个文件最大值、日志归档的最大保留数目, 具体规则如下:

- 当单个文件超过默认单个文件最大值时, 就会生成一个新的归档压缩文件, 归档后的日志压缩文件命名规则为<原有日志名>.[编号].log.gz。
- 日志归档文件数目达到最大值时, 会删除最旧的日志文件。
- 审计日志、运行日志默认单个文件最大值为20MB, 日志归档文件最大数目为20。
- HA运行日志默认12小时进行一次归档, 日志归档文件最大数目为32。

表 26-12 MOTService 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	scriptlog/ checkHaStatus.log	HA检查日志。
	scriptlog/ cleanupMOTService.log	卸载MOTService组件日志(需执行MOTService卸载操作)。
	scriptlog/ database_readonly_alarm.log	MOTService处于只读状态的告警记录。
	scriptlog/install.log	安装日志。
	scriptlog/ motserver_switchover.log	MOTServer执行主备倒换脚本的日志(需执行主备倒换操作)。
	scriptlog/ preStartMOTService.log	MOTService预启动日志。
	scriptlog/ start_motserver.log	MOTServer启动日志。

日志类型	日志文件名	描述
	scriptlog/ stop_motserver.log	MOTServer停止日志。
	scriptlog/ backup_motserver.log	MOTServer备份恢复日志。
HA脚本运行相关日志	ha/runlog/ha.log	MOTService HA进程日志。
	ha/scriptlog/ gaussDB_ha.log	MOTService HA检查日志。
	ha/scriptlog/ha.log	HA脚本运行日志。
	ha/scriptlog/ ha_monitor.log	MOTService ha_monitor进程运行日志。
	ha/scriptlog/ ha_ssl_cert_detail.log	HA证书相关操作记录。
	ha/scriptlog/ send_alarm.log	告警日志。
	ha/scriptlog/ haCertStatus.log	HA证书状态检查日志。
	ha/scriptlog/ floatip_ha.log	浮动IP状态检查日志。
健康检查日志	healthCheck/ motservice_processCheck.log	MOTService进程检查日志。
	healthCheck/ motservice_serviceCheck.log	MOTService服务健康检查日志。
监控日志	monitor/ motservice_metric_collect.log	MOTService指标采集日志。
DB	DB/omm/pg_log/ dn_xxx/postgresql-*.log	MOTService数据库最主要的运行日志。
	DB/omm/bin	gs_ctl, gs_guc等客户端工具的执行日志文件夹。
	DB/omm/asp_data	活跃Session的指标采样持久化记录文件夹。
	DB/omm/pg_audit	MOTService的审计日志文件夹。
	DB/omm/om/gs_install-*.log	MOTService安装日志。
	DB/omm/om/ gs_preinstall-*.log	MOTService预安装日志。

日志类型	日志文件名	描述
	DB/omm/om/gs_om-*.log	gs_om工具执行日志。
	DB/omm/om/gs_local-*.log	安装、预安装、gs_om 相关的所有本地日志。
	DB/omm/gs_profile	性能日志，数据库服务出现性能问题时，可以借助该文件夹内的日志分析。
logman	logman/logman.log	postgresql.log等运行日志的备份管理记录日志。

### 日志级别

MOTService提供了如表26-13所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是error、warning、notice、info、debug，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 26-13 日志级别

日志类型	级别	描述
运行日志	error	系统运行的错误信息。
	warning	当前事件处理存在异常信息。
	notice	当前事件处理跟踪信息。
	info	记录系统及各事件正常运行状态信息。
	debug	记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

1. 登录FusionInsight Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > MOTService > 配置 > 全部配置”。
3. 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
4. 选择所需修改的日志级别。
5. 单击“保存”，然后单击“确定”。

### 日志格式

MOTService的日志格式如下所示：

表 26-14 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	[<yyyy-MM-dd HH:mm:ss> <Log Level> [<产生该日志的脚本名称: 行号>] <log中的 message>	[2022-08-29 10:51:18] INFO [prestart-motserver.sh:390] Finished to get config info success. (getConfig)

# 27 使用 Oozie

## 27.1 从零开始使用 Oozie

Oozie是一个基于工作流引擎的开源框架，能够提供对Hadoop作业的任务调度与协调。

Oozie支持提交多种类型任务，例如Hive、Spark、Loader、Mapreduce、Java、DistCp、Shell、HDFS、SSH、SubWorkflow、Streaming、定时任务等。

本章节指导用户通过使用Oozie客户端提交MapReduce任务。

### 前提条件

已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。假如客户端安装目录为：/opt/client，请根据实际安装目录修改。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行以下命令进行用户认证。*UserOozie*为提交任务的用户  

```
kinit UserOozie
```
- 普通模式，执行**步骤5**。

**步骤5** 上传Oozie配置文件以及Jar包至HDFS：

```
hdfs dfs -mkdir /user/UserOozie
```

```
hdfs dfs -put -f /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples /user/UserOozie/
```

### 📖 说明

- “/opt/client”为客户端安装目录，请根据实际安装目录修改。
- UserOozie为提交任务的用户。
- 创建“/user/UserOozie”目录，并上传“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples”中的文件到该目录下后，需保证该目录、目录下的所有文件及其子目录都具有755权限，否则使用Oozie客户端提交任务时可能会出现权限异常。

#### 步骤6 修改任务执行配置文件：

```
cd /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/map-reduce/
```

```
vi job.properties
```

```
nameNode=hdfs://hacluster
resourceManager=10.64.35.161:8032 ( 10.64.35.161为Yarn resourceManager ( Active ) 节点业务平面IP; 8032
为yarn.resourcemanager.port )
queueName=default
examplesRoot=examples
user.name=admin
oozie.wf.application.path=${nameNode}/user/${user.name}/${examplesRoot}/apps/map-reduce #hdfs上传路
径
outputDir=map-reduce
oozie.wf.rerun.failnodes=true
```

#### 步骤7 运行oozie任务：


```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie/ -config job.properties -
run
```

```
[root@kwephispra44947 map-reduce]# oozie job -oozie https://kwephispra44948:21003/oozie/ -config
job.properties -run
.....
job: 0000000-200730163829770-oozie-omm-W
```

#### 步骤8 登录FusionInsight Manager。

#### 步骤9 选择“集群 > 服务 > Oozie”，单击“oozie WebUI”后的超链接进入Oozie页面，在Oozie的WebUI上查看任务运行结果。

图 27-1 任务运行结果



Job Id	Name	User	Group	Created	Started	Last Modified	Ended
1	-oozie-... map-reduce-wf			Thu, 30 Jul 2020 09:55:11 ...	Thu, 30 Jul 2020 09:55:12 ...	Thu, 30 Jul 2020 09:55:12 ...	Thu, 30 Jul 2020 09:55:12 ...
2	-oozie-... map-reduce-wf			Thu, 30 Jul 2020 09:59:07 ...			
3	-oozie-... map-reduce-wf			Thu, 30 Jul 2020 10:01:36 ...			

----结束

## 27.2 使用 Oozie 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Oozie客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。

## 使用 Oozie 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行以下命令进行用户认证。*exampleUser*为提交任务的用户名。  

```
kinit exampleUser
```
- 普通模式，执行**步骤5**。

**步骤5** 配置Hue。

1. Spark环境配置（如果不涉及Spark任务，可以跳过此步骤）：

```
hdfs dfs -put /opt/client/Spark/spark/jars/*.jar /user/oozie/share/lib/spark/
```

当HDFS目录“/user/oozie/share”中的Jar包发生变化时，需要重启Oozie服务。

2. 上传Oozie配置文件以及Jar包至HDFS：

```
hdfs dfs -mkdir /user/exampleUser
```

```
hdfs dfs -put -f /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples /user/exampleUser/
```

### 📖 说明

- *exampleUser*为提交任务的用户名。
- 创建“/user/exampleUser/”目录，并上传“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples”中的文件到该目录下后，需保证该目录、目录下的所有文件及其子目录都具有755权限，否则使用Oozie客户端提交任务时可能会出现权限异常。
- 在提交任务的用户和非job.properties文件均无变更的前提下，客户端安装目录/Oozie/oozie-client-\*/examples目录一经上传HDFS，后续可重复使用，无需多次提交。
- 解决Spark和Yarn关于jetty的jar冲突。

```
hdfs dfs -rm -f /user/oozie/share/lib/spark/jetty-all-9.2.22.v20170606.jar
```

- 普通模式下，上传过程如果遇到“Permission denied”的问题，可执行以下命令进行处理。

```
su - omm
```

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
hdfs dfs -chmod -R 777 /user/oozie
```

```
exit
```

----结束

## 27.3 使用 Share Lib 检查工具

Oozie任务运行需要依赖Share Lib中的原生Jar包，Share Lib由Oozie内核启动时自动上传到HDFS的“/user/oozie”目录下，当HDFS上的Share Lib损坏、缺失或Jar包冲突可能导致Oozie任务运行失败。

当用户提交的Oozie作业运行失败时，可以通过该工具对Share Lib进行检查。

### 前提条件

- 已安装HDFS、Oozie客户端。
- 若需要检查Spark Share Lib，Oozie客户端所在节点上还需要安装Spark客户端。
- 执行检查的用户需要拥有Oozie的“普通用户权限”，及HDFS“/user/oozie”目录的访问权限。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd 客户端安装目录
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量并认证用户。

```
source bigdata_env
```

**kinit** 提交Oozie任务的用户（若集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过该操作）

**步骤4** 检查Share Lib，包括客户端和服务端两种方式。Spark Share Lib仅支持客户端检查。

- 客户端方式：
  - 检查Oozie核心Share Lib，且执行检查的Oozie客户端所在节点必须安装了一个oozie实例。

```
oozie -validatesharelib -oozie.core.path=oozie实例安装路径
```

例如：

```
oozie -validatesharelib -oozie.core.path=${BIGDATA_HOME}/  
FusionInsight_Porter_*/install/FusionInsight-Oozie-*/oozie-*
```

- 检查Spark Share Lib。

```
oozie -validatesharelib -spark.client.path=Spark客户端安装目录
```

例如：

```
oozie -validatesharelib -spark.client.path=/opt/client/Spark/
```

- 服务端方式：

执行以下命令检查Oozie核心Share Lib：

```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie -validatesharelib
```

oozie角色的主机名可在FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Oozie > 实例”查看。

“21003”为Oozie HTTPS请求的运行端口，可在FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Oozie > 配置”，搜索“OOZIE\_HTTPS\_PORT”查看。

**步骤5** 查看检查结果。包括以下几种情况：

- Share Lib存在Jar包缺失  
若检测到缺失Jar包，将输出“Share Lib jar file(s) not found on hdfs:”及缺失的Jar包信息。  
若Share Lib Jar包完整，将输出“All Share Lib jar file(s) found on hdfs.”。
- 已损坏的Jar包  
若检测到已损坏的Jar包，将输出“Share Lib jar file(s) mismatch on hdfs:”以及损坏的Jar包信息。  
若Share Lib jar包完好，将输出“All Share Lib jar file(s) on hdfs match.”。
- 已上传的自定义Jar包  
若检测到已上传的自定义Jar包，将输出“Extra Share Lib jar file(s) found on hdfs:”以及自定义Jar包信息。  
若未检测到自定义Jar包，将输出“No extra Share Lib jar file(s) found on hdfs.”。

**步骤6** 根据检查结果进行异常处理。

若**步骤5**的检测结果中包括缺失或已损坏的Jar包信息，需执行以下步骤进行处理：

- Spark Share Lib:  
上传“Spark客户端安装目录/spark/jars”路径下的Spark Jar包到检查结果对应的HDFS路径下：  
**hdfs dfs -put -f 本地Jar包路径 异常Spark Jar包所在的HDFS路径**
- Core Share Lib:
  - a. 解压oozie安装路径下的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Porter\_\*/install/FusionInsight-Oozie-\*/oozie-\*/oozie-sharelib-\*.tar.gz”，找到Share Lib Jar包：  
**tar -zxf oozie-sharelib-\*.tar.gz**
  - b. 上传**步骤6.a**获取的oozie Jar包到检查结果对应的HDFS路径下。  
**hdfs dfs -put -f 本地Jar包路径 异常Oozie Jar包所在的HDFS路径**

----结束

## 27.4 使用 Oozie 客户端提交作业

### 27.4.1 提交 Hive 任务

#### 操作场景

该任务指导用户在使用Oozie客户端提交Hive任务

Hive任务有如下类型：

- Hive作业  
使用JDBC方式连接的Hive作业。
- Hive2作业  
使用Beeline方式连接的Hive作业。

本文以使用Oozie客户端提交Hive作业为例介绍。

#### 📖 说明

- 使用Oozie客户端提交Hive2作业与提交Hive作业操作步骤一致，只需将操作步骤中对应路径的“/Hive”改成“/Hive2”即可。  
例如，Hive作业运行目录“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples/apps/hive/”，则Hive2对应的运行目录为“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples/apps/hive2/”。
- 建议下载使用最新版本的客户端。

## 前提条件

- Hive和Oozie组件及客户端已经安装，并且正常运行。
- 已创建或获取访问Oozie服务的人机用户账号及密码。

#### 📖 说明

- 该用户需要从属于hadoop、supergroup、hive组，同时添加Oozie的角色操作权限。若使用Hive多实例，该用户还需要从属于具体的Hive实例组，如hive3。
- 用户同时还需要至少有manager\_viewer权限的角色。
- 获取运行状态的Oozie服务器（任意实例）URL，如“https://10.1.130.10:21003/oozie”。
- 获取运行状态的Oozie服务器主机名，如“10-1-130-10”。
- 获取Yarn ResourceManager主节点IP，如10.1.130.11。

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Oozie客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，获取安装环境信息。其中“/opt/client”为客户端安装路径，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤3** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行kinit命令进行用户认证。  
例如，使用oozieuser用户进行认证。

```
kinit oozieuser
```

- 普通模式，执行**步骤4**。

**步骤4** 执行以下命令，进入样例目录。

```
cd /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/hive/
```

该目录下需关注文件如表27-1所示。

表 27-1 文件说明

文件名称	描述
hive-site.xml	Hive任务的配置文件。
job.properties	工作流的参数变量定义文件。

文件名称	描述
script.q	Hive任务的SQL脚本。
workflow.xml	工作流的规则定制文件。

**步骤5** 执行以下命令，编辑“job.properties”文件。

```
vi job.properties
```

修改如下内容：

更改“userName”的参数值为提交任务的人机用户名，例如“userName=oozieuser”。

**步骤6** 执行oozie job命令，运行工作流文件。

```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie/ -config job.properties -run
```

#### 📖 说明

- 命令参数解释如下：
  - oozie：实际执行任务的Oozie服务器URL。
  - config：工作流属性文件。
  - run：运行工作流。
- 执行完工作流文件，显示job id表示提交成功，例如：job: 0000021-140222101051722-oozie-omm-W。登录Oozie管理页面，查看运行情况。  
使用oozieuser用户，登录Oozie WebUI页面：<https://oozie角色的ip地址:21003/oozie>。  
Oozie的WebUI界面中，可在页面表格根据jobid查看已提交的工作流信息。

----结束

## 27.4.2 提交 Spark 任务

### 操作场景

该任务指导用户在使用Oozie客户端提交Spark任务。

#### 📖 说明

请下载使用最新版本的客户端。

### 前提条件

- Spark和Oozie组件安装完成且运行正常，客户端安装成功。  
如果当前客户端为旧版本，需要重新下载和安装客户端。
- 已创建或获取访问Oozie服务的人机用户账号及密码。

**说明**

- 该用户需要从属于hadoop、supergroup、hive组，同时添加Oozie的角色操作权限。若使用Hive多实例，该用户还需要从属于具体的Hive实例组，如hive3。
- 用户同时还需要至少有manager\_viewer权限的角色。
- 获取运行状态的Oozie服务器（任意实例）URL，如“https://10.1.130.10:21003/oozie”。
- 获取运行状态的Oozie服务器主机名，如“10-1-130-10”。
- 获取Yarn ResourceManager主节点IP，如“10.1.130.11”。

**操作步骤**

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装Oozie客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，获取安装环境信息。其中“/opt/client”为客户端安装路径，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤3** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行kinit命令进行用户认证。  
例如，使用oozieuser用户进行认证。

```
kinit oozieuser
```

- 普通模式，执行**步骤4**。

**步骤4** 执行以下命令，进入样例目录。

```
cd /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/spark/
```

该目录下需关注文件如表27-2所示。

表 27-2 文件说明

文件名称	描述
job.properties	工作流的参数变量定义文件。
workflow.xml	工作流的规则定制文件。
lib	工作流运行依赖的jar包目录。

**步骤5** 执行以下命令，编辑“job.properties”文件。

```
vi job.properties
```

修改如下内容：

更改“userName”的参数值为提交任务的人机用户名，例如“userName=oozieuser”。

**步骤6** 执行oozie job命令，运行工作流文件。

```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie/ -config job.properties -run
```

### 📖 说明

- 命令参数解释如下：
  - oozie: 实际执行任务的Oozie服务器URL。
  - config: 工作流属性文件。
  - run: 运行工作流。
- 执行完工作流文件，显示“job id”表示提交成功，例如“job:0000021-140222101051722-oozie-omm-W”。登录Oozie管理页面，查看运行情况。使用oozieuser用户，登录Oozie WebUI页面：<https://oozie角色的ip地址:21003/oozie>。Oozie的WebUI界面中，可在页面表格根据“job id”查看已提交的工作流信息。

----结束

## 27.4.3 提交 Loader 任务

### 操作场景

该任务指导用户在使用Oozie客户端提交Loader任务。

### 📖 说明

请下载使用最新版本的客户端。

### 前提条件

- Loader和Oozie组件及客户端已经安装，并且正常运行。
- 已创建或获取访问Oozie服务的人机用户账号及密码。

### 📖 说明

- 该用户需要从属于hadoop、supergroup、hive组，同时添加Oozie的角色操作权限。若使用Hive多实例，该用户还需要从属于具体的Hive实例组，如hive3。
- 用户同时还需要至少有manager\_viewer权限的角色。
- 获取运行状态的Oozie服务器（任意实例）URL，如“https://10.1.130.10:21003/oozie”。
- 获取运行状态的Oozie服务器主机名，如“10-1-130-10”。
- 获取Yarn ResourceManager主节点IP，如10.1.130.11。
- 创建需要调度的Loader作业，并获取该作业ID。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Oozie客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，获取安装环境信息。其中“/opt/client”为客户端安装路径，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤3** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行kinit命令进行用户认证。  
例如，使用oozieuser用户进行认证。

**kinit oozieuser**

- 普通模式，执行**步骤4**。

**步骤4** 执行以下命令，进入样例目录。

```
cd /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/sqoop/
```

该目录下需关注文件如**表27-3**所示。

**表 27-3** 文件说明

文件名称	描述
job.properties	工作流的参数变量定义文件。
workflow.xml	工作流的规则定制文件。

**步骤5** 执行以下命令，编辑“job.properties”文件。

```
vi job.properties
```

修改如下内容：

更改“userName”的参数值为提交任务的人机用户名，例如“userName=oozieuser”。

**步骤6** 执行以下命令，编辑“workflow.xml”文件。

```
vi workflow.xml
```

修改如下内容：

“command”的值修改为需要调度的已有Loader作业ID，例如1。

将“workflow.xml”文件上传至“job.properties”文件中的HDFS路径。

```
hdfs dfs -put -f workflow.xml /user/userName/examples/apps/sqoop
```

**步骤7** 执行**oozie job**命令，运行工作流文件。

```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie/ -config job.properties -run
```

**说明**

- 命令参数解释如下：
  - oozie：实际执行任务的Oozie服务器URL。
  - config：工作流属性文件。
  - run：运行工作流。
- 执行完工作流文件，显示job id表示提交成功，例如：job: 0000021-140222101051722-oozie-omm-W。登录Oozie管理页面，查看运行情况。  
使用**oozieuser**用户，登录Oozie WebUI页面：<https://oozie角色的ip地址:21003/oozie>。  
Oozie的WebUI界面中，可在页面表格根据jobid查看已提交的工作流信息。

----**结束**

## 27.4.4 提交 Sqoop 任务

### 操作场景

该任务指导用户使用Oozie客户端提交Sqoop任务。

#### 说明

- Oozie使用Sqoop导入数据时不支持使用Sqoop的--create-hcatalog-table和--drop-and-create-hcatalog-table等Hcatalog的自动创建表和删除表的参数，需要提前在Oozie中创建好需要的表；如需使用自动创建表功能，请使用--hive-import方式导入数据。
- 如果集群已启用Kerberos认证（安全模式），则不支持在Oozie客户端提交Sqoop任务将数据直接导入到HBase中；如需使用，请直接使用Sqoop命令行进行数据导入或在未开启Kerberos认证的集群中进行操作。

### 前提条件

- Sqoop和Oozie组件及客户端已安装，并且正常运行。
- 获取Oozie服务的URL和Yarn ResourceManager的主节点IP地址和端口号：
  - Oozie服务的URL为“https://oozie实例的主机IP:端口号/oozie”，用于指定运行Sqoop任务的Oozie服务器，例如：**https://10.1.130.11:21003/oozie**。  
可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Oozie > 实例”，即可获取任一oozie实例的IP地址；单击“配置”，在搜索框中搜索“OOZIE\_HTTPS\_PORT”，即可查看使用的端口号。
  - Yarn ResourceManager的主节点IP和端口用于修改“job.properties”文件的“resourceManager”参数，格式为“主ResourceManagerIP地址.端口号”，例如：10.1.130.11:8032。  
可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn > 实例”，即可获取主ResourceManager实例的IP地址；单击“配置”，在搜索框中搜索“yarn.resourcemanager.port”，即可查看使用的端口号。
- 上传关系型数据库对应版本的JDBC驱动Jar包（例如MySQL驱动包“mysql-connector-java-5.1.47.jar”）到HDFS的“/user/oozie/share/lib/sqoopclient/”目录中，并修改权限、用户组与该目录中其他Jar包保持一致，再执行以下两种操作的任意一种刷新Jar包依赖即可：
  - 在Oozie客户端刷新依赖：  
**oozie admin -oozie https://oozie实例的主机IP:端口号/oozie -sharelibupdate**
  - 重启Oozie服务刷新依赖：  
登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Oozie > 更多 > 重启服务”，重启Oozie服务。
- 已获取关系型数据库对应版本的JDBC驱动Jar包，例如MySQL驱动包“mysql-connector-java-5.1.47.jar”。
- 已准备好相应的Sqoop命令，具体操作请参见相关章节。

### 操作步骤

**步骤1** 创建用于访问Oozie服务的人机用户（若已存在具有相关权限的用户则跳过该操作）。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限”。

2. 选择“角色 > 添加角色”，配置以下参数并单击“确定”，创建具有Oozie管理员权限的角色。
  - 角色名称：输入角色名称，例如：oozieadmin。
  - 配置资源权限：在“配置资源权限”列表选择“待操作的集群名称 > Oozie”，勾选“管理员权限”。
3. 选择“用户 > 添加用户”，配置以下参数并单击“确定”，创建一个人机用户：
  - 用户名：输入用户名称，例如：oozieuser。
  - 用户类型：选择“人机”用户。
  - “密码”和“确认新密码”输入该用户的密码。
  - 用户组：加入“hadoop”、“supergroup”和“hive”用户组。
  - 角色：单击“添加”，绑定“manager\_viewer”和[步骤1.2](#)新增的具有Oozie管理员权限的角色（例如：oozieadmin）。
4. 使用新建的人机用户重新登录FusionInsight Manager，并修改该用户的初始密码。

**步骤2** 以客户端安装用户，登录安装了客户端的节点。

**步骤3** 执行以下命令，配置环境变量。其中“/opt/client”为客户端安装路径，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤4** 判断集群认证模式。

- 集群已开启Kerberos认证，执行kinit命令进行用户认证。  
例如，使用oozieuser用户进行认证：  
**kinit oozieuser**
- 集群未开启Kerberos认证，执行[步骤5](#)。

**步骤5** 执行以下命令，进入Sqoop样例目录：

```
cd /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/sqoopclient/
```

#### 说明

- Sqoop包含sqoopclient和sqoopclient-freeform两种方式编写Workflow，区别只是“workflow.xml”里填入Sqoop命令参数的形式不同。
- 本章节使用sqoopclient作为举例，sqoopclient-freeform的操作步骤一致。
- 如果Sqoop命令中的实参中有空格，请使用“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples/apps/sqoopclient-freeform”样例，详细说明请参见该路径下的“workflow.xml”。  
例如，Sqoop命令中包含参数：--query 'select TT.I, TT.S from TT where \$CONDITIONS'，该命令的select语句中包含空格。

**步骤6** 执行以下命令修改“job.properties”文件：

```
vim job.properties
```

修改如下内容：

- 修改“resourceManager”的参数值为Yarn主ResourceManager节点的IP地址和端口，例如“resourceManager=10.1.130.11:8032”。
- 修改“userName”的参数值为提交任务的人机用户名，即为[步骤1](#)创建的用户名，例如“userName=oozieuser”。该参数将用于拼接Oozie Job使用的HDFS用户路径。

- 修改 “user.name”，参数值为提交任务的人机用户名，即为**步骤1**创建的用户名，例如 “user.name=oozieuser”。该参数用于指定提交任务的用户。
- 如果是多集群环境，执行时需要修改 “nameNode” 的参数值为对应集群Oozie服务 “fs.defaultFS” 参数的值，否则保持不变。

示例如下，主要修改了 “resourceManager”、“userName” 和 “user.name” 参数，其他保持默认即可：

```
nameNode=hdfs://hacluster
resourceManager=10.1.130.11:8032
queueName=default
examplesRoot=examples
userName=oozieuser
user.name=oozieuser
oozie.use.system.libpath=true
oozie.wf.application.path=${nameNode}/user/${userName}/${examplesRoot}/apps/sqoop
```

### 步骤7 修改 “workflow.xml” 文件。

- 集群未启用Kerberos认证（普通模式）

#### vim workflow.xml

以MySQL导入Hive举例，需修改的内容示例如下（主要修改了加粗部分）：

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="sqoopclient-wf">
  <start to="sqoopclient-node"/>

  <action name="sqoopclient-node">
    <sqoopclient xmlns="uri:oozie:sqoopclient-action:1.0">
      <resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
      <name-node>${nameNode}</name-node>
      <prepare>
        <delete path="${nameNode}/user/${userName}/${examplesRoot}/output-data/
sqoopclient"/>
        <mkdir path="${nameNode}/user/${userName}/${examplesRoot}/output-data"/>
      </prepare>
      <configuration>
        <property>
          <name>mapred.job.queue.name</name>
          <value>${queueName}</value>
        </property>
      </configuration>
      <!-- 指定具体的Sqoop命令。注意命令最前面不加“sqoop”，不能写为“sqoop import”，数据库密码不能使用单引号或双引号引用 -->
      <command>import --connect jdbc:mysql://${mysql_host_ip:3306}/database --username xxx --password xxx --table xxx --hive-import --hive-table xxx --delete-target-dir --fields-terminated-by "," -m 1 --as-textfile</command>
      <!-- 指定使用的HDFS上的配置文件。无特殊情况的话默认可不指定-->
      <file>/user/oozie/share/lib/sqoopclient/hive-site.xml#hive-site.xml</file>
    </sqoopclient>
    <ok to="end"/>
    <error to="fail"/>
  </action>

  <kill name="fail">
    <message>Sqoop client failed, error message[${wf.errorMessage(wf.lastErrorNode())}]</message>
  </kill>
  <end name="end"/>
</workflow-app>
```

- 集群已启用Kerberos认证（安全模式）

#### cp workflow.xml.security workflow.xml

#### vim workflow.xml

以MySQL导入Hive举例，需修改的内容示例如下（主要修改了加粗部分）：

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="sqoopclient-wf">
  <credentials>
```

```
<credential name='hcat_auth' type='hcat'>
  <property>
    <name>hcat.metastore.uri</name>
    <!-- 该配置的值可通过hive-site.xml的配置hive.metastore.uris获取。例如可在“客户端安装目录/Hive/config/hive-site.xml”中获取-->
    <value>thrift://172.19.xxx.xxx:9083,thrift://172.xxx.xxx.xxx:9083</value>
  </property>
  <property>
    <name>hcat.metastore.principal</name>
    <!-- 该配置的值可通过hive-site.xml的配置hive.metastore.kerberos.principal获取。例如可在“客户端安装目录/Hive/config/hive-site.xml”中获取-->
    <value>hive/hadoop.xxx.com@XXX_XXX_XXX_XXX_XXX.COM</value>
  </property>
</credential>
</credentials>

<start to="sqoopclient-node"/>

<action name="sqoopclient-node" cred='hcat_auth'>
  <sqoopclient xmlns="uri:oozie:sqoopclient-action:1.0">
    <resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
    <name-node>${nameNode}</name-node>
    <prepare>
      <delete path="${nameNode}/user/${userName}/${examplesRoot}/output-data/
sqoopclient"/>
      <mkdir path="${nameNode}/user/${userName}/${examplesRoot}/output-data"/>
    </prepare>
    <configuration>
      <property>
        <name>mapred.job.queue.name</name>
        <value>${queueName}</value>
      </property>
    </configuration>
    <!-- 指定具体的Sqoop命令。注意命令最前面不加“sqoop”，不能写为“sqoop import”，数据库密码不能使用单引号或双引号引用 -->
    <command>import --connect jdbc:mysql://${mysql_host_ip.3306}/database --username xxx --password xxx --table xxx --hive-import --hive-table xxx --delete-target-dir --fields-terminated-by "," -m 1 --as-textfile</command>
    <!-- 指定使用的HDFS上的配置文件。无特殊情况的话默认可不指定-->
    <file>/user/oozie/share/lib/sqoopclient/hive-site.xml#hive-site.xml</file>
  </sqoopclient>
  <ok to="end"/>
  <error to="fail"/>
</action>

<kill name="fail">
  <message>Sqoop client failed, error message[${wf.errorMessage(wf.lastErrorNode())}]</message>
</kill>
<end name="end"/>
</workflow-app>
```

**步骤8** 将“workflow.xml”文件上传至“job.properties”文件中  
“oozie.wf.application.path”参数配置的HDFS路径下，例如：

```
hadoop fs -put -f workflow.xml /user/oozieuser/examples/apps/sqoopclient
```

#### 📖 说明

- 如果路径不存在，需执行以下命令先创建路径：  
**hadoop fs -mkdir -p /user/oozieuser/examples/apps/sqoopclient**
- 后续每次在客户端本地修改“workflow.xml”后，执行**oozie job**命令前，都需要先将“workflow.xml”重新上传到HDFS中。

**步骤9** 执行**oozie job**命令，运行工作流文件。

```
oozie job -oozie https://oozie实例的主机IP:端口号/oozie/ -config job.properties -run
```

### 📖 说明

- 命令参数解释如下：
  - **-oozie**: 实际执行Sqoop任务的Oozie服务器的URL。
  - **-config**: 工作流属性文件。
  - **-run**: 运行工作流。
- 执行完工作流文件，显示job id表示提交成功，例如：  
job: 0000021-140222101051722-oozie-omm-W  
可登录Oozie管理页面，查看运行情况：  
使用**oozieuser**用户，登录Oozie WebUI页面：<https://oozie角色的ip地址:21003/oozie>。  
Oozie的WebUI界面中，可在页面表格根据job id查看已提交的工作流信息。

----结束

## 27.4.5 提交 DistCp 任务

### 操作场景

该任务指导用户在使用Oozie客户端提交DistCp任务。

### 📖 说明

请下载使用最新版本的客户端。

### 前提条件

- HDFS和Oozie组件安装完成且运行正常，客户端安装成功。  
如果当前客户端为旧版本，需要重新下载和安装客户端。
- 已创建或获取访问Oozie服务的人机用户账号及密码。

### 📖 说明

- 该用户需要从属于hadoop、supergroup、hive组，同时添加Oozie的角色操作权限。若使用Hive多实例，该用户还需要从属于具体的Hive实例组，如hive3。
- 用户同时还需要至少有manager\_viewer权限的角色。
- 已获取运行状态的Oozie服务器（任意实例）URL，如“<https://10.1.130.10:21003/oozie>”。
- 已获取运行状态的Oozie服务器主机名，如“10-1-130-10”。
- 已获取Yarn ResourceManager主节点IP，如“10.1.130.11”。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户登录安装Oozie客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，获取安装环境信息。其中“/opt/client”为客户端安装路径，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤3** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行**kinit**命令进行用户认证。  
例如，使用**oozieuser**用户进行认证。

**kinit oozieuser**

- 普通模式，执行**步骤4**。

**步骤4** 执行以下命令，进入样例目录。

```
cd /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/distcp/
```

该目录下需关注文件如**表27-4**所示。

**表 27-4** 文件说明

文件名称	描述
job.properties	工作流的参数变量定义文件。
workflow.xml	工作流的规则定制文件。

**步骤5** 执行以下命令，编辑“job.properties”文件。

```
vi job.properties
```

修改如下内容：

更改“userName”的参数值为提交任务的人机用户名，例如“userName=oozieuser”。

**步骤6** 是否是跨安全集群的DistCp。

- 是，执行**步骤7**。
- 否，则执行**步骤9**。

**步骤7** 对两个集群进行跨Manager集群互信。

**步骤8** 备份并且修改workflow.xml的文件内容，命令如下：

```
cp workflow.xml workflow.xml.bak
```

```
vi workflow.xml
```

修改以下内容：

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="distcp-wf">
  <start to="distcp-node"/>
  <action name="distcp-node">
    <distcp xmlns="uri:oozie:distcp-action:1.0">
      <resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
      <name-node>${nameNode}</name-node>
      <prepare>
        <delete path="hdfs://target_ip:target_port/user/${userName}/${examplesRoot}/output-data/${outputDir}"/>
      </prepare>
      <configuration>
        <property>
          <name>mapred.job.queue.name</name>
          <value>${queueName}</value>
        </property>
        <property>
          <name>oozie.launcher.mapreduce.job.hdfs-servers</name>
          <value>hdfs://source_ip:source_port,hdfs://target_ip:target_port</value>
        </property>
      </configuration>
      <arg>${nameNode}/user/${userName}/${examplesRoot}/input-data/text/data.txt</arg>
```

```
<arg>hdfs://target_ip:target_port/user/${userName}/${examplesRoot}/output-data/${outputDir}/  
data.txt</arg>  
</distcp>  
<ok to="end"/>  
<error to="fail"/>  
</action>  
<kill name="fail">  
<message>DistCP failed, error message[${wf.errorMessage(wf.lastErrorNode())}]</message>  
</kill>  
<end name="end"/>  
</workflow-app>
```

其中“target\_ip:target\_port”为另一个互信集群的HDFS active namenode地址，例如：10.10.10.233:25000。

“source\_ip:source\_port”为源集群的HDFS active namenode地址，例如：10.10.10.223:25000。

两个IP地址和端口都需要根据自身的集群实际情况修改。

**步骤9** 执行`oozie job`命令，运行 workflow 文件。

```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie/ -config job.properties -run
```

#### 📖 说明

- 命令参数解释如下：
  - oozie：实际执行任务的Oozie服务器URL。
  - config：工作流属性文件。
  - run：运行工作流。
- 执行完工作流文件，显示“job id”表示提交成功，例如“job:0000021-140222101051722-oozie-omm-W”。登录Oozie管理页面，查看运行情况。使用`oozieuser`用户，登录Oozie WebUI页面：<https://oozie角色的ip地址:21003/oozie>。Oozie的WebUI界面中，可在页面表格根据“job id”查看已提交的工作流信息。

----结束

## 27.4.6 提交其它任务

### 操作场景

除了Hive、Spark、Loader任务，也支持使用Oozie客户端提交MapReduce、Java、Shell、HDFS、SSH、SubWorkflow、Streaming、定时等任务。

#### 📖 说明

请下载使用最新版本的客户端。

### 前提条件

- Oozie组件及客户端已经安装，并且正常运行。
- 已创建或获取访问Oozie服务的人机用户账号及密码。

 说明

- Shell任务：  
该用户需要从属于hadoop、supergroup组，添加Oozie的角色操作权限，并确保Shell脚本在每个nodemanager节点都有执行权限。
- SSH任务：  
该用户需要从属于hadoop、supergroup组，添加Oozie的角色操作权限，并完成互信配置。
- 其他任务：  
该用户需要从属于hadoop、supergroup组，添加Oozie的角色操作权限，并具备对应任务类型所需的权限。
- 用户同时还需要至少manager\_viewer权限的角色。
- 获取运行状态的Oozie服务器（任意实例）URL，如“https://10.1.130.10:21003/oozie”。
- 获取运行状态的Oozie服务器主机名，如“10-1-130-10”。
- 获取Yarn ResourceManager主节点IP，如10.1.130.11。

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装Oozie客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，获取安装环境信息。其中“/opt/client”为客户端安装路径，该操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

**步骤3** 判断集群认证模式。

- 安全模式，执行kinit命令进行用户认证。  
例如，使用oozieuser用户进行认证。

```
kinit oozieuser
```

- 普通模式，执行**步骤4**。

**步骤4** 根据提交任务类型，进入对应样例目录。

表 27-5 样例目录列表

任务类型	样例目录
Mapreduce任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/map-reduce
Java任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/java-main
Shell任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/shell
Streaming任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/streaming
SubWorkflow任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/subwf
SSH任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/ssh

任务类型	样例目录
定时任务	客户端安装目录/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/cron

### 📖 说明

其他任务样例中已包含HDFS任务样例。

样例目录下需关注文件如表27-6所示。

表 27-6 文件说明

文件名称	描述
job.properties	工作流的参数变量定义文件。
workflow.xml	工作流的规则定制文件。
lib	工作流运行依赖的jar包目录。
coordinator.xml	“cron”目录下存在，定时任务配置文件，用于设置定时策略。
oozie_shell.sh	“shell”目录下存在，提交Shell任务需要的Shell脚本文件。

**步骤5** 执行以下命令，编辑“job.properties”文件。

```
vi job.properties
```

修改如下内容：

更改“userName”的参数值为提交任务的人机用户名，例如“userName=oozieuser”。

**步骤6** 执行oozie job命令，运行工作流文件。

```
oozie job -oozie https://oozie角色的主机名:21003/oozie -config job.properties文件所在路径 -run
```

例如：

```
oozie job -oozie https://10-1-130-10:21003/oozie -config /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples/apps/map-reduce/job.properties -run
```

### 📖 说明

- 命令参数解释如下：
  - oozie: 实际执行任务的Oozie服务器URL。
  - config: 工作流属性文件。
  - run: 运行工作流。
- 执行完工作流文件，显示job id表示提交成功，例如：job: 0000021-140222101051722-oozie-omm-W。登录Oozie管理页面，查看运行情况。  
使用oozieuser用户，登录Oozie WebUI页面：<https://oozie角色的ip地址:21003/oozie>。  
Oozie的WebUI界面中，可在页面表格根据jobid查看已提交的工作流信息。

----结束

## 27.5 使用 Hue 提交 Oozie 作业

### 27.5.1 创建工作流

#### 操作场景

用户通过Hue管理界面可以进行提交Oozie作业，提交作业之前，首先需要创建一个工作流。

#### 前提条件

使用Hue提交Oozie作业之前，需要提前配置好Oozie客户端，并上传样例配置文件和jar至HDFS指定目录，具体操作请参考[使用Oozie客户端](#)章节。

#### 操作步骤

**步骤1** 准备一个具有对应组件操作权限的用户。

例如：使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 用户 > 添加用户”，创建一个“人机”用户“hueuser”，并加入“hive”、“hadoop”、“supergroup”组和“System\_administrator”角色，主组为“hive”。

**步骤2** 使用**步骤1**创建的用户登录FusionInsight Manager（首次登录需要修改密码），选择“集群 > 服务 > Hue”，单击“Hue WebUI”右侧的链接，进入Hue WebUI界面。

**步骤3** 在界面左侧导航栏单击，选择“Workflow”，打开Workflow编辑器。

**步骤4** 单击“文档”后的下拉框选择“操作”，在操作列表中选择需要创建的作业类型，将其拖到操作界面中即可。



不同类型作业提交请参考以下章节：

- [提交Hive2作业](#)
- [提交Spark作业](#)
- [提交Java作业](#)
- [提交Loader作业](#)
- [提交Mapreduce作业](#)
- [提交Sub workflow作业](#)
- [提交Shell作业](#)
- [提交HDFS作业](#)
- [提交Streaming作业](#)
- [提交Distcp作业](#)

----结束

## 27.5.2 提交 Workflow 工作流作业

### 27.5.2.1 提交 Hive2 作业

#### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Hive2类型的Oozie作业。

#### 操作步骤


**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“HiveServer2 脚本”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“HiveServer2 Script”窗口中配置HDFS上的脚本路径，例如“/user/admin/examples/apps/hive2/script.q”，然后单击“添加”。

**步骤4** 单击“参数+”，添加输入输出参数。

例如输入参数为“INPUT=/user/admin/examples/input-data/table”，输出参数为“OUTPUT=/user/admin/examples/output-data/hive2\_workflow”。



**步骤5** 单击右上角的配置按钮。在打开的配置界面中，单击“删除+”，添加删除目录，例如“/user/admin/examples/output-data/hive2\_workflow”。

**步骤6** 配置“作业 XML”，例如配置为hdfs路径“/user/admin/examples/apps/hive2/hive-site.xml”。



**说明**

若以上的参数和值在使用过程中发生了修改，可在“Oozie客户端安装目录/oozie-client-\*/conf/hive-site.xml”文件中查询。

**步骤7** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Hive2-Workflow”。

**步骤8** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.2.2 提交 Spark 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Spark类型的Oozie作业。

### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“Spark 程序”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Spark”窗口配置“Files”，例如“hdfs://hacluster/user/admin/examples/apps/spark/lib/oozie-examples.jar”。配置“jar/py name”，例如“oozie-examples.jar”，配置完成后单击“添加”。

**步骤4** 配置“Main class”的值。例如“org.apache.oozie.example.SparkFileCopy”。

**步骤5** 单击“参数+”，添加输入输出相关参数。

例如添加：

- “hdfs://hacluster/user/admin/examples/input-data/text/data.txt”
- “hdfs://hacluster/user/admin/examples/output-data/spark\_workflow”

**步骤6** 在“Options list”文本框指定spark参数，例如“--conf spark.yarn.archive=hdfs://hacluster/user/spark/jars/8.3.1/spark-archive.zip --conf spark.eventLog.enabled=true --conf spark.eventLog.dir=hdfs://hacluster/sparkJobHistory”。

#### 说明

此处版本号“8.3.1”为示例，可登录FusionInsight Manager界面，单击右上角的 ，在下拉框中单击“关于”，在弹框中查看Manager版本号。

**步骤7** 单击右上角的配置按钮 。配置“Spark Master”的值，例如“yarn-cluster”。配置“Mode”的值，例如“cluster”。

**步骤8** 在打开的配置界面中，单击“删除+”，添加删除目录，例如“hdfs://hacluster/user/admin/examples/output-data/spark\_workflow”。

**步骤9** 单击“属性+”，添加oozie使用的sharelib，左边文本框填写属性名称“oozie.action.sharelib.for.spark”，右边文本框填写属性值“spark”。

**步骤10** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Spark-Workflow”。

**步骤11** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

### 27.5.2.3 提交 Java 作业

#### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Java类型的Oozie作业。

#### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“Java 程序”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Java program”窗口中配置“Jar name”的值，例如“/user/admin/examples/apps/java-main/lib/oozie-examples-xxx.jar”（“xxx”表示Jar包版本号，具体以实际环境为准）。配置“Main class”的值，例如“org.apache.oozie.example.DemoJavaMain”。然后单击“添加”。

**步骤4** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Java-Workflow”。

**步骤5** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

### 27.5.2.4 提交 Loader 作业

#### 操作场景


该任务指导用户通过Hue界面提交Loader类型的Oozie作业。

## 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“Loader”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Loader”窗口中配置“Job id”的值，例如“1”。然后单击“添加”。



### 说明

“Job id”是需要编排的Loader作业ID值，可从Loader页面获取。  
创建需要调度的Loader作业，并获取该作业ID，具体操作请参见[使用Loader](#)相关章节。

**步骤4** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Loader-Workflow”。

**步骤5** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.2.5 提交 Mapreduce 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Mapreduce类型的Oozie作业。


### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“MapReduce 作业”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“MapReduce job”窗口中配置“Jar name”的值，例如“/user/admin/examples/apps/map-reduce/lib/oozie-examples-xxx.jar”（“xxx”表示Jar包版本号，具体以实际环境为准）。然后单击“添加”。

**步骤4** 单击“属性+”，添加输入输出相关属性。



例如配置“mapred.input.dir”的值为“/user/admin/examples/input-data/text”，配置“mapred.output.dir”的值为“/user/admin/examples/output-data/map-reduce\_workflow”。

**步骤5** 单击右上角的配置按钮 。在打开的配置界面中，单击“删除+”，添加删除目录，例如“/user/admin/examples/output-data/map-reduce\_workflow”。

**步骤6** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“MapReduce-Workflow”。

**步骤7** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.2.6 提交 Sub workflow 作业

### 操作场景


该任务指导用户通过Hue界面提交Sub Workflow类型的Oozie作业。

### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“子Workflow”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Sub workflow”窗口中配置“Sub-workflow”的值，例如从下拉列表中选择“Java-Workflow”（这个值是已经创建好的工作流之一），然后单击“添加”。



**步骤4** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Subworkflow-Workflow”。

**步骤5** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.2.7 提交 Shell 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Shell类型的Oozie作业。

### 操作步骤


**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“Shell”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Shell”窗口中配置“Shell command”的值，例如“oozie\_shell.sh”，然后单击“添加”。

**步骤4** 单击“文件+”，添加Shell命令执行文件或Oozie样例执行文件，可以选择存储在HDFS的文件或本地文件。

- 若文件存储在HDFS上，选择“.sh”文件所在路径即可，例如“user/hueuser/shell/oozie\_shell.sh”。



- 若选择本地文件，则需在“选择文件”界面，单击“上传文件”，上传本地文件，文件上传成功后，选择该文件即可。

**步骤5** 如果执行的Shell文件需要传递参数，可单击“参数+”设置参数。



#### 📖 说明

传递参数的顺序需要和Shell脚本中保持一致。

**步骤6** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Shell-Workflow”。

**步骤7** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

#### 📖 说明

- 配置Shell命令为Linux指令时，请指定为原始指令，不要使用快捷键指令。例如：`ls -l`，不要配置成`ll`。可配置成Shell命令`ls`，参数添加一个“-l”。
- Windows上传Shell脚本到HDFS时，请保证Shell脚本的格式为Unix，格式不正确会导致Shell作业提交失败。

----结束

## 27.5.2.8 提交 HDFS 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交HDFS类型的Oozie作业。

### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“Fs”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Fs”窗口中单击“添加”。

**步骤4** 单击“CREATE DIRECTORY+”，添加待创建的HDFS目录。例如“/user/admin/examples/output-data/mkdir\_workflow”和“/user/admin/examples/output-data/mkdir\_workflow1”。

#### 注意

若单击了“DELETE PATH+”添加待删除的HDFS路径，该参数不能为空，否则会默认删除HDFS的“/user/{提交用户名}”目录，可能会导致其他任务运行异常。

**步骤5** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“HDFS-Workflow”。

**步骤6** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

---结束

## 27.5.2.9 提交 Streaming 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Streaming类型的Oozie作业。

### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“数据流”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤3** 在弹出的“Streaming”窗口中配置“Mapper”的值，例如“/bin/cat”。配置“Reducer”的值，例如“/usr/bin/wc”。然后单击“添加”。

**步骤4** 单击“文件+”，添加运行所需的文件。

例如“/user/oozie/share/lib/mapreduce-streaming/hadoop-streaming-xxx.jar”和“/user/oozie/share/lib/mapreduce-streaming/oozie-sharelib-streaming-xxx.jar”（“xxx”表示Jar包版本号，具体以实际环境为准）。

**步骤5** 单击右上角的配置按钮。在打开的配置界面中，单击“删除+”，添加删除目录，例如“/user/admin/examples/output-data/streaming\_workflow”。

**步骤6** 单击“属性+”，添加下列属性。

- 左边框填写属性名称“mapred.input.dir”，右边框填写属性值“/user/admin/examples/input-data/text”。
- 左边框填写属性名称“mapred.output.dir”，右边框填写属性值“/user/admin/examples/output-data/streaming\_workflow”。

**步骤7** 单击Oozie编辑器右上角的。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Streaming-Workflow”。

**步骤8** 保存完成后，单击，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

---结束

## 27.5.2.10 提交 Distcp 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Distcp类型的Oozie作业。

### 操作步骤

**步骤1** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤2** 在工作流编辑页面，选择“DistCp”按钮，将其拖到操作区中。

**步骤3** 当前DistCp操作是否是跨集群操作。

- 是，执行[步骤4](#)。
- 否，执行[步骤7](#)。

**步骤4** 对两个集群进行跨Manager集群互信。

**步骤5** 在弹出的“Distcp”窗口中配置“源”的值，例如“hdfs://hacluster/user/admin/examples/input-data/text/data.txt”。配置“目标”的值，例如“hdfs://target\_ip:target\_port/user/admin/examples/output-data/distcp-workflow/data.txt”。然后单击“添加”。

**步骤6** 单击右上角的配置按钮，在打开的“属性”页签配置界面中，单击“属性+”，在左边文本框中填写属性名称“oozie.launcher.mapreduce.job.hdfs-servers”，在右边

文本框中填写属性值 “`hdfs://source_ip:source_port,hdfs://target_ip:target_port`”，执行**步骤8**。

#### 📖 说明

*source\_ip*: 源集群的HDFS的NameNode的业务地址。

*source\_port*: 源集群的HDFS的NameNode的端口号。

*target\_ip*: 目标集群的HDFS的NameNode的业务地址。

*target\_port*: 目标集群的HDFS的NameNode的端口号。

**步骤7** 在弹出的“Distcp”窗口中配置“源”的值，例如“`/user/admin/examples/input-data/text/data.txt`”。配置“目标”的值，例如“`/user/admin/examples/output-data/distcp-workflow/data.txt`”。然后单击“添加”。

**步骤8** 单击右上角的配置按钮 ，在打开的配置界面中，单击“删除+”，添加删除目录，例如“`/user/admin/examples/output-data/distcp-workflow`”。



**步骤9** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“`My Workflow`”），可以直接单击该名称进行修改，例如“`Distcp-Workflow`”。

**步骤10** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.2.11 互信操作示例

### 操作场景

在使用Oozie节点通过SSH作业执行外部节点的Shell，需要单向免密互信时，可以参考此示例。

## 前提条件

已经安装Oozie，而且能与外部节点（SSH连接的节点）通信。

## 操作步骤

**步骤1** 在外部节点上确保连接SSH时使用的用户存在，且该用户“~/ssh”目录存在。

**步骤2** 使用omm用户登录Oozie所在节点，查看“~/ssh/id\_rsa.pub”文件是否存在。

- 是，执行**步骤3**。
- 否，执行以下命令生成公私钥：  
**ssh-keygen -t rsa**

**步骤3** 以omm用户登录oozie实例所在节点，执行以下命令配置互信：

**ssh-copy-id -i ~/ssh/id\_rsa.pub 运行SSH任务的用户@运行SSH任务的节点的IP地址**  
执行该命令后需要输入运行SSH任务的用户的密码。

### 说明

- Shell所在节点（外部节点）的账户需要有权限执行Shell脚本并对于所有Shell脚本里涉及到的所有目录文件有足够权限。
- 如果Oozie具有多个节点，需要在所有Oozie节点执行**步骤2~步骤3**。

**步骤4** 使用omm用户登录依次其他Oozie所在节点，重复执行**步骤2-步骤3**。

----结束

## 27.5.2.12 提交 SSH 作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交SSH类型的Oozie作业。

由于有安全攻击的隐患，所以默认是无法提交SSH作业的，如果想使用SSH功能，需要手动开启。

### 操作步骤

**步骤1** 开启SSH功能（若当前集群无“oozie.job.ssh.enable”参数，则跳过该操作）：

1. 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Oozie > 配置 > 全部配置 > oozie（角色）> 安全”，修改“oozie.job.ssh.enable”的值为“true”，单击“保存”，在弹出的“保存配置”界面单击“确定”，保存配置。
2. 在Oozie的“概览”界面，选择右上角“更多 > 重启服务”，重启Oozie服务。

**步骤2** 创建工作流，请参考[创建工作流](#)。

**步骤3** 添加互信操作，请参考[互信操作示例](#)。

**步骤4** 在工作流编辑页面，选择“Ssh”按钮 ，将其拖到操作区中。

**步骤5** 在弹出的“Ssh”窗口中配置“User and Host”和“Ssh command”的值，然后单击“添加”。

### 📖 说明

“User and Host”配置项中的User为**步骤3**中配置互信的用户，格式为：*运行SSH任务的用户@运行SSH任务的节点的IP地址*，例如该配置项的值可设置为：`root@100.x.x.x`。

**步骤6** 单击Oozie编辑器右上角的 。

保存前如果需要修改作业名称（默认为“My Workflow”），可以直接单击该名称进行修改，例如“Ssh-Workflow”。

**步骤7** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.2.13 提交 Hive 脚本

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交Hive脚本作业。

### 操作步骤

**步骤1** 访问Hue WebUI，请参考[访问Hue的WebUI](#)。

**步骤2** 在界面左侧导航栏选择“ > Workflow”，打开Workflow编辑器。

**步骤3** 单击“文档”，在操作列表中选择Hive脚本 ，将其拖到操作界面中。

**步骤4** 在弹出的“HiveServer2 Script”框中，选择之前保存的Hive脚本，关于保存Hive脚本参考[在Hue WebUI使用HiveQL编辑器](#)章节。选择脚本后单击“添加”。



**步骤5** 配置“作业 XML”，例如配置为hdfs路径“/user/admin/examples/apps/hive2/hive-site.xml”，配置方式参考[提交Hive2作业](#)。

**步骤6** 单击Oozie编辑器右上角的 。

**步骤7** 保存完成后，单击 ，提交该作业。

作业提交后，可通过Hue界面查看作业的详细信息、日志、进度等相关内容。

----结束

## 27.5.3 提交 Coordinator 定时调度作业

### 操作场景

该任务指导用户通过Hue界面提交定时调度类型的作业。

### 前提条件

提交Coordinator任务之前需要提前配置好相关的workflow作业。

### 操作步骤

**步骤1** 访问Hue WebUI，请参考[访问Hue的WebUI](#)。

**步骤2** 在界面左侧导航栏单击，选择“计划”，打开Coordinator编辑器。

**步骤3** 在作业编辑界面中单击“My Schedule”修改作业的名称。

**步骤4** 单击“选择Workflow...”选择需要编排的Workflow。

# My Schedule

[添加描述...](#)

## 要计划哪个 Workflow?

[选择 Workflow...](#)

**步骤5** 选择好Workflow，根据界面提示设置作业执行的频率，如果执行的Workflow需要传递参数，可单击“+添加参数”设置参数，然后单击右上角的保存作业。

#### 说明

因时区转化的原因，此处时间有可能会与当地系统实际时间差异数个小时。

**步骤6** 单击编辑器右上角的，设置定时任务执行的时间范围的起始值与结束值，然后单击“提交”提交作业。

#### 说明

因时区转化的原因，此处时间有可能会与当地系统实际时间差异数个小时。

----结束

## 27.5.4 提交 Bundle 批处理作业

### 操作场景

当同时存在多个定时任务的情况下，用户可以通过Bundle任务进行批量管理作业。该任务指导用户通过Hue界面提交批量类型的作业。

### 前提条件

提交Bundle批处理之前需要提前配置好相关的Workflow和Coordinator作业。

### 操作步骤

**步骤1** 访问Hue WebUI，请参考[访问Hue的WebUI](#)。


**步骤2** 在界面左侧导航栏单击，选择“Bundle”，打开Bundle编辑器。

**步骤3** 在作业编辑界面中单击“My Bundle”修改作业的名称。

**步骤4** 单击“+添加Coordinator”选择需要编排的Coordinator作业。

**步骤5** 根据界面提示设置Coordinator任务调度的开始、结束时间，然后单击右上角的保存作业。

**步骤6** 单击编辑器右上角的，在弹出菜单选择，设置Bundle任务的启动时间，根据实际需求单击“+添加参数”设置提交参数，然后关闭对话框保存设置。



#### 说明

因时区转化的原因，此处时间有可能会与当地系统实际时间差异数个小时。

**步骤7** 单击编辑器右上角的，在弹出的确认界面中单击“提交”提交作业。

----结束

## 27.5.5 作业结果查询

### 操作场景

提交作业后，可以通过Hue界面查看具体作业的执行情况。

### 操作步骤

**步骤1** 访问Hue WebUI，请参考[访问Hue的WebUI](#)。

**步骤2** 单击菜单左侧的，在打开的页面中可以查看Workflow、计划、Bundles任务的相关信息。

----结束

## 27.6 Oozie 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Oozie相关日志的默认存储路径为：

- 运行日志：“/var/log/Bigdata/oozie”。
- 审计日志：“/var/log/Bigdata/audit/oozie”。

**日志归档规则：**Oozie的日志分三类：运行日志、脚本日志和审计日志。运行日志每个文件最大20M，最多20个。审计日志每个文件最大20M，最多20个。

#### 说明

“oozie.log”日志每小时生成一个日志压缩文件，默认保留720个（一个月的日志）。

表 27-7 Oozie 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	jetty.log	Oozie内置jetty服务器日志，处理OozieServlet的request/response信息
	jetty.out	Oozie进程启动日志
	oozie_db_temp.log	Oozie数据库连接日志
	oozie-instrumentation.log	Oozie仪表盘日志，主要记录Oozie运行状态，各组件的配置信息
	oozie-jpa.log	openJPa运行日志
	oozie.log	Oozie运行日志
	oozie-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log.0.current	Oozie服务垃圾回收日志

日志类型	日志文件名	描述
	oozie-ops.log	Oozie操作日志
	check-serviceDetail.log	Oozie健康检查日志
	oozie-error.log	Oozie运行错误日志
	threadDump-<DATE>.log	记录服务进程正常退出时堆栈信息的日志
脚本日志	postinstallDetail.log	安装后启动前的工作日志
	prestartDetail.log	预启动日志
	startDetail.log	服务启动日志
	stopDetail.log	服务停止日志
	upload-sharelib.log	sharelib上传操作日志
审计日志	oozie-audit.log	审计日志

## 日志级别

Oozie中提供了如表27-8所示的日志级别。

日志级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 27-8 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示错误日志，可能会导致进程异常。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及数据库底层数据传输的信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager系统。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Oozie > 配置”。
- 步骤3** 选择“全部配置”。
- 步骤4** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5** 选择所需修改的日志级别。

**步骤6** 单击“保存”，单击“确定”，处理结束后生效。

----结束

## 日志格式

Oozie的日志格式如下所示。

表 27-9 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS><Log Level><日志事件的发生位置> <log中的message>	2015-05-29 21:01:45,268 INFO StatusTransitService \$StatusTransitRunnable:539 - USER[-] GROUP[-] Released lock for [org.apache.oozie.service.StatusTransitService]
脚本日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS><主机名>><Log Level><log中的message>	2015-06-01 17:18:03 001 suse11-192-168-0-111 oozie INFO Running oozie service check script
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <线程名称> <log中的message> <日志事件的发生位置>	2015-06-01 22:38:41,323   INFO   http-bio-21003-exec-8   IP [192.168.0.111] USER [null], GROUP [null], APP [null], JOBID [null], OPERATION [null], PARAMETER [null], RESULT [SUCCESS], HTTPCODE [200], ERRORCODE [null], ERRORMESSAGE [null]   org.apache.oozie.util.XLog.log(XLog.java:539)

## 27.7 Oozie 常见问题

### 27.7.1 Oozie 定时任务没有准时运行

#### 问题

在Hue或者Oozie客户端设置执行Coordinator定时任务，但没有准时执行。

#### 回答

需要使用UTC时间，例如在“job.properties”中配置“start=2016-12-20T09:00Z”。

## 27.7.2 HDFS 上更新了 oozie 的 share lib 目录但没有生效

### 问题

在HDFS的“/user/oozie/share/lib”目录上传了新的jar包，但执行任务时仍然报找不到类的错误。

### 回答

在客户端执行如下命令刷新目录：

```
oozie admin -oozie https://xxx.xxx.xxx.xxx:21003/oozie -sharelibupdate
```

## 27.7.3 Oozie 常用排查手段

1. 根据任务在Yarn上的任务日志排查，首先把实际的运行任务，比如Hive SQL通过beeline运行一遍，确认Hive无问题。
2. 出现“classnotfoundException”等报错，排查“/user/oozie/share/lib”路径下各组件有没有报错的类的Jar包，如果没有，添加Jar包并执行[HDFS上更新了oozie的share lib目录但没有生效](#)。如果执行了更新“share lib”目录依然报找不到类，那么可以查看执行更新“share lib”的命令打印出来的路径“sharelibDirNew”是否是“/user/oozie/share/lib”，一定不能是其它目录。
3. 出现NosuchMethodError，排查“/user/oozie/share/lib”路径下各组件的Jar包是不是有多个版本，注意业务本身上传的Jar包冲突，可通过Oozie在Yarn上的运行日志打印的加载的Jar包排查是否有Jar包冲突。
4. 自研代码运行异常，可以先运行Oozie的自带样例，排除Oozie自身的异常。
5. 寻求技术人员的支持，需要收集Yarn上Oozie任务运行日志、Oozie自身的日志及组件的运行的日志，例如使用Oozie运行Hive报异常，需收集Hive的日志。

## 27.7.4 普通集群在 Oozie 客户端提交作业的用户与 Yarn 任务显示的用户不一致

### 用户问题

在MRS普通集群的Oozie客户端提交作业的用户与Yarn任务中显示的用户不一致，例如：

1. 登录安装Oozie客户端的节点，执行以下命令：  

```
cd 客户端安装目录
source bigdata_env
export HADOOP_USER_NAME=awdtest
```
2. 参考[从零开始使用Oozie](#)提交Oozie任务。
3. 登录到Yarn WebUI查看提交的任务对应的用户为root。

ID	User	QueueUser	Name	Application Type	Application Tags	Queue	Application Priority
application_1698136847401_0018	root	root	oozie:launcher:T=sqoop:W=sqoop-wf:A=sqoop-node:ID=0000010-231024173337599-oozie-omm-W	Oozie Launcher		default	0
application_1698136847401_0017	root	root	oozie:launcher:T=sqoop:W=sqoop-wf:A=sqoop-node:ID=0000009-231024173337599-oozie-omm-W	Oozie Launcher		default	0

## 处理步骤

**步骤1** 登录安装Oozie客户端的节点，执行以下命令：

```
cd 客户端安装目录
```

**步骤2** 执行以下命令指定提交任务的用户：

```
su 提交任务的用户
```

```
source bigdata_env
```

若报错“Permission denied”，可执行以下命令修改客户端目录权限：

```
chmod -R 777 客户端安装目录
```

**步骤3** 重新提交相关Oozie任务。

----结束

# 28 使用 Ranger

## 28.1 登录 Ranger 管理界面

Ranger服务提供了集中式的权限管理框架，可以对HDFS、HBase、Hive、Yarn等组件进行细粒度的权限访问控制，并且提供了Web UI方便Ranger管理员进行操作。

### Ranger 用户类型

Ranger中的用户可分为Admin、User、Auditor等类型，不同用户具有的Ranger管理界面查看和操作权限不同。

- Admin: Ranger安全管理员，可查看所有页面内容，进行服务权限管理插件及权限访问控制策略的管理操作，可查看审计信息内容，可进行用户类型设置。
- Auditor: Ranger审计管理员，可查看服务权限管理插件及权限访问控制策略的内容。
- User: 普通用户，可以被Ranger管理员赋予具体权限。


### 登录 Ranger 管理界面

安全模式（集群开启了Kerberos认证）

**步骤1** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger”，进入Ranger服务概览页面。

**步骤2** 单击“基本信息”区域中的“RangerAdmin”，进入Ranger WebUI界面。

- admin用户在Ranger中的用户类型为“User”，只能查看Access Manager和Security Zone页面。
- 如需查看所有管理页面，需要切换至rangeradmin用户或者其他具有Ranger管理员权限的用户：
  - a. 在Ranger WebUI界面，单击右上角用户名，选择“Log Out”，退出当前用户。



- b. 使用rangeradmin用户或者其他具有Ranger管理员权限用户重新登录。  
rangeradmin用户及默认密码咨询MRS集群管理员。

----结束

**普通模式（集群关闭了Kerberos认证）：**

**步骤1** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger”，进入Ranger服务概览页面。

**步骤2** 单击“基本信息”区域中的“RangerAdmin”，进入Ranger WebUI界面。

admin用户在Ranger中的用户类型为“Admin”，能查看Ranger所有管理页面，无需切换至rangeradmin用户。

#### 📖 说明

普通模式下使用rangeradmin用户登录Ranger WebUI界面，页面报错401。

----结束

在Ranger管理首页可查看当前Ranger已集成的各服务权限管理插件，用户可通过对应插件设置更细粒度的权限，具体主要操作页面功能描述参见表28-1。

表 28-1 Ranger 界面操作入口功能描述

入口	功能描述
Access Manager	查看当前Ranger已集成的各服务权限管理插件，用户可通过对应插件设置更细粒度的权限，具体操作请参考 <a href="#">配置组件权限策略</a> 。
Audit	查看Ranger运行及权限管控相关审计日志信息，具体操作请参考 <a href="#">查看Ranger审计信息</a> 。
Security Zone	配置安全区域，Ranger管理员可将各组件的资源切分为多个区域，由不同Ranger管理员为服务的指定资源设置安全策略，以便更好的管理，具体操作可参考 <a href="#">配置Ranger安全区</a> 。
Settings	查看Ranger相关权限设置信息，例如查看用户、用户组、Role等，具体操作可参考 <a href="#">查看Ranger权限信息</a>

## 28.2 启用 Ranger 鉴权

### 操作场景

该章节指导用户如何启用Ranger鉴权。安全模式默认开启Ranger鉴权，普通模式默认关闭Ranger鉴权。

### 操作步骤


- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > 需要启用Ranger鉴权的服务名称”。

**步骤2** 在服务“概览”页面右上角单击“更多”，选择“启用Ranger鉴权”。在弹出的对话框中输入密码，单击“确定”，操作成功后单击“完成”。

#### 📖 说明

- 如果“启用Ranger鉴权”是灰色，表示已开启Ranger鉴权，如图28-1所示。
- 已启用Ranger授权的组件（HDFS与Yarn除外），Manager上非系统默认角色的权限将无法生效，需要通过配置Ranger策略为用户组赋权。

图 28-1 启用 Ranger 鉴权



**步骤3** 滚动重启服务或者重启服务。

----结束

## 28.3 配置组件权限策略

新安装的MRS集群默认安装Ranger服务并启用了Ranger鉴权模型，Ranger管理员可以通过组件权限插件对组件资源的访问设置细粒度的安全访问策略。

目前安全模式集群中支持Ranger的组件包括：HDFS、Yarn、HBase、Hive、Spark、Kafka、Storm。

### 通过 Ranger 配置用户权限策略

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 在Ranger首页的“Service Manager”区域内，单击组件名称下的权限插件名称，即可进入组件安全访问策略列表页面。

#### 📖 说明

各组件的策略列表中，系统默认会生成若干条目，用于保证集群内的部分默认用户或用户组的权限（例如supergroup用户组），请勿删除，否则系统默认用户或用户组的权限会受影响。

**步骤3** 单击“Add New Policy”，根据业务场景规划配置相关用户或者用户组的资源访问策略。

不同组件的访问策略配置样例参考：

- [添加HDFS的Ranger访问权限策略](#)
- [添加HBase的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Hive的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Yarn的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Spark的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Kafka的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Storm的Ranger访问权限策略](#)


策略添加后，需等待30秒左右，待系统生效。

#### 📖 说明

组件每次启动都会检查组件默认的Ranger Service是否存在，如果不存在则会创建以及为其添加默认Policy。如果用户在使用过程中误删了Service，可以重启或者滚动重启相应组件服务来恢复，若是误删了默认Policy，可先手动删除Service，再重启组件服务。

**步骤4** 单击“Access Manager > Reports”，可查看各组件所有的安全访问策略。

系统策略较多时，可通过策略名称、类型、组件、资源对象、策略标签、安全区域、用户或用户组等信息进行过滤搜索，也可以单击“Export”导出相关策略内容。



The screenshot shows the 'User Access Report' interface for 'Reports'. It features a search criteria section with fields for Policy Name, Policy Type (set to 'Access'), Component, Resource, Policy Label, Zone Name, and Search By (set to 'Group'). A 'Search' button is present. Below the search criteria is a table with the following columns: Policy ID, Policy Name, Policy Labels, Resources, Policy Type, Status, Zone Name, Allow Conditions, Allow Exclude, Deny Conditions, and Deny Exclude. The table is currently empty.

#### 📖 说明

- 对于同一个固定资源对象通常只能配置一条策略，多条策略针对的具体资源对象重复时将无法保存。
- 配置策略时，不同条件的优先级可参考[Ranger权限策略条件判断优先级](#)。


----结束

## Ranger 权限策略条件判断优先级

配置资源的权限策略时，可配置针对该资源的允许条件（Allow Conditions）、允许例外条件（Exclude from Allow Conditions）、拒绝条件（Deny Conditions）以及拒绝例外条件（Exclude from Deny Conditions），以满足不同场景下的例外需求。

不同条件的优先级由高到低为：拒绝例外条件 > 拒绝条件 > 允许例外条件 > 允许条件。

系统判断流程可参考下图所示，如果组件资源请求未匹配到Ranger中的权限策略，系统默认将拒绝访问。但是对于HDFS和Yarn，系统会将决策下放给组件自身的访问控制层继续进行判断。



例如要将一个文件夹FileA的读写权限授权给用户组groupA，但是该用户组内某个用户UserA除外，这时可以增加一个允许条件及一个例外条件即可实现。

## 28.4 查看 Ranger 审计信息

Ranger管理员可通过Ranger界面查看Ranger运行审计日志及组件使用Ranger鉴权后权限管控审计日志信息。

### 查看 Ranger 审计信息内容

- 步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。
- 步骤2** 单击“Audit”，查看相关审计信息，各页签内容说明请参考[表28-2](#)，条目较多时，单击搜索框可根据关键字的字段进行筛选。

表 28-2 Audit 信息

页签	内容描述
Access	当前MRS不支持在线查看组件资源的审计日志信息，可登录组件安装节点，进入“/var/log/Bigdata/audit”目录下查看各组件的审计日志。
Admin	Ranger上操作审计信息，例如安全访问策略的创建/更新/删除、组件权限策略的创建/删除、role的创建/更新/删除等。
Login Sessions	登录Ranger的用户会话审计信息。

页签	内容描述
Plugins	Ranger内组件权限策略信息。
Plugin Status	各组件节点权限策略的同步审计信息。
User Sync	Ranger与LDAP用户同步审计信息。

----结束

## 28.5 配置 Ranger 安全区

Ranger支持配置安全区，Ranger管理员可将各组件的资源切分为多个安全区，由对应Ranger管理员用户为区域的指定资源设置安全策略，以便更好的细分资源管理。安全区中定义的策略仅适用于区域中的资源，服务的资源被划分到安全区后，非安全区针对该资源的访问权限策略将不再生效。安全区的管理员只能在其作为管理员的安全区中设置策略。

### 添加安全区

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 单击“Security Zone”，在区域列表页面中单击，添加安全区。

表 28-3 安全区配置参数

参数名称	描述	示例
Zone Name	配置安全区的名称。	test
Zone Description	配置安全区的描述信息。	-
Admin Users/ Admin Usergroups	配置安全区的管理用户/用户组，可在安全区中添加及修改相关资源的权限策略。 必须至少配置一个用户或用户组。	zone_admin
Auditor Users/ Auditor Usergroups	添加审计用户/用户组，可在安全区中查看相关资源权限策略内容。 必须至少配置一个用户或用户组。	zone_user
Select Tag Services	选择服务的标签信息。	-
Select Resource Services	选择安全区内包含的服务及具体资源。 在“Select Resource Services”中选择服务后，需要在“Resource”列中添加具体的资源对象，例如HDFS服务器的文件目录、Yarn的队列、Hive的数据库及表、HBase的表及列。	/testzone

例如针对HDFS中的“/testzone”目录创建一个安全区，配置如下：

**Zone Details :**

Zone Name \*

Zone Description

**Zone Administration :**

Admin Users

Admin Usergroups

Auditor Users

Auditor Usergroups

**Services :**

Select Tag Services

Select Resource Services \*

Service Name	Service Type	Resource
hacluster	HDFS	path: /testzone <input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
		<input type="button" value="add"/>

**步骤3** 单击“Save”，等待安全区添加成功。

Ranger管理员可在“Security Zone”页面查看当前的所有安全区并单击“Edit”修改安全区的属性信息，当相关资源不需要在安全区中进行管理时，可单击“Delete”删除对应安全区。

----结束

## 在安全区中配置权限策略

**步骤1** 使用Ranger安全区管理员用户登录Ranger管理页面。

**步骤2** 在Ranger首页右上角的“Security Zone”选项的下拉列表中选择对应的安全区，即可切换至该安全区内的权限视图。



**步骤3** 单击组件名称下的权限插件名称，即可进入组件安全访问策略列表页面。

#### 📖 说明

各组件的策略列表中，系统默认生成的条目会自动继承至安全区内，用于保证集群内的部分系统默认用户或用户组的权限。

**步骤4** 单击“Add New Policy”，根据业务场景规划配置相关用户或者用户组的资源访问策略。

例如在本章节样例中，在安全区内配置一条允许“test”用户访问“/testzone/test”目录的策略：

Policy Details :

Policy Type **Access**

Policy ID **44**

Policy Name \*  **enabled**  **normal**

Policy Label

Resource Path \*  **recursive**

Description

Audit Logging **YES**

Allow Conditions :

Select Role	Select Group	Select User	Permissions
<input type="text" value="Select Roles"/>	<input type="text" value="Select Groups"/>	<input type="text" value="test"/>	<input type="text" value="Read Write Execute"/>

其他不同组件的完整访问策略配置样例参考：

- [添加HDFS的Ranger访问权限策略](#)
- [添加HBase的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Hive的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Yarn的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Spark的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Kafka的Ranger访问权限策略](#)
- [添加Storm的Ranger访问权限策略](#)

策略添加后，需等待30秒左右，待系统生效。

#### 📖 说明

- 安全区中定义的策略仅适用于区域中的资源，服务的资源被划分到安全区后，非安全区针对该资源的访问权限策略将不再生效。
- 如需配置针对当前安全区之外其他资源的访问策略，需在Ranger首页右上角的“Security Zone”选项中退出当前安全区后进行配置。

----结束

## 28.6 普通集群修改 Ranger 数据源为 Ldap

安全集群Ranger数据源默认为FusionInsight Manager Ldap用户。普通集群Ranger数据源默认为集群Unix用户。

## 前提条件

- 集群模式为普通模式。
- 已安装Ranger组件。

## 操作步骤

**步骤1** 登录MRS管理控制台。

**步骤2** 选择“集群列表 > 现有集群”，选中一个运行中的集群并单击集群名称，进入集群信息页面。

**步骤3** 单击“节点管理”页签，选择“节点类型”为“Master”的节点组。

**步骤4** 进入Master节点弹性云服务器页面，单击“远程登录”按钮。

**步骤5** 使用root用户登录Master节点，进入“\${BIGDATA\_HOME}/components/FusionInsight\_HD\_8.3.1/Ranger”目录，修改configurations.xml文件中参数“ranger.usersync.sync.source”值为“ldap”和“ranger.usersync.cookie.enabled”值为“false”。

```
<name>ranger.usersync.sync.source</name>
<value model="Sec">ldap</value>
<value model="NoSec">ldap</value>
<name>ranger.usersync.cookie.enabled</name>
<value>false</value>
```

### 📖 说明

所有Master节点都需要修改该参数。

**步骤6** 在主Master节点执行如下命令，重启controller进程。

```
su - omm
```

```
sh /opt/Bigdata/om-server_8.3.1/om/sbin/restart-controller.sh
```

### 📖 说明

重启controller进程会出现短暂的Manager页面不可访问现象，属于正常现象，待controller启动后，Manager页面即可访问。

**步骤7** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Ranger”。在服务“概览”页面右上角单击“更多”，选择“同步配置”。

**步骤8** 在Ranger实例页面，勾选“UserSync”实例，选择“更多 > 重启实例”。

**步骤9** 在Ranger服务“概览”页面，单击“RangerAdmin”，查看“Settings > Users/Groups/Roles”页面是否有ldap用户。

----结束

## 28.7 查看 Ranger 权限信息

查看Ranger相关权限设置信息，例如查看用户、用户组、Role。

### 查看 Ranger 权限信息

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 选择“Settings > Users/Groups/Roles”，可查看系统中的用户、用户组、Roles信息。

- Users: 显示Ranger从LDAP或者OS同步的所有用户信息。
- Groups: 显示Ranger从LDAP或者OS同步的所有用户组、角色信息。
- Roles: 显示Ranger中创建的Role信息。

#### 说明

- 在FusionInsight Manager上创建的用户、角色、用户组会定期自动同步至Ranger，默认周期为300000毫秒（5分钟）。FusionInsight Manager中的角色和用户组在同步至Ranger后都变为用户组（Group）。只有被用户关联了的角色和用户组才会自动同步至Ranger。
- Ranger界面中创建的Role为用户或用户组的集合，用于灵活设置组件的权限访问策略，与FusionInsight Manager中的“角色”不同，请注意区分。

----结束

## 调整 Ranger 用户类型

**步骤1** 登录Ranger管理页面。

调整Ranger用户类型须使用Admin类型的用户（例如admin）进行操作，具体用户类型请参考[Ranger用户类型](#)。

**步骤2** 选择“Settings > Users/Groups/Roles”，在“Users”用户列表中，单击待修改类型的用户名。

**步骤3** 设置“Select Role”配置项为待修改的类型。

**步骤4** 单击“Save”。

----结束

## 创建 Ranger Role

Ranger管理员在设置组件的权限访问策略时，可基于用户、用户组或者Role灵活配置，其中用户与用户组信息从LDAP中自动同步，Role可手动添加。

**步骤1** 登录Ranger管理页面。

**步骤2** 选择“Settings > Users/Groups/Roles > Roles > Add New Role”。

**步骤3** 根据界面提示填写Role的名称与描述信息。

**步骤4** 添加Role内需要包含的用户、用户组、子Role信息。

- 在“Users”区域，选择系统中已创建的用户，然后单击“Add Users”。
- 在“Groups”区域，选择系统中已创建的用户组，然后单击“Add Group”。
- 在“Roles”区域，选择系统中已创建的Role，然后单击“Add Role”。

Users:

User Name	Is Role Admin	Action
test01	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="✖"/>

Select User

Groups:

Group Name	Is Role Admin	Action
hadoop	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="✖"/>

Select Group

Roles:

Role Name	Is Role Admin	Action
admin	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="✖"/>

Select Role

步骤5 单击“Save”，Role添加成功。

#### 📖 说明

新创建的role，页面不提供删除操作，可以修改。

---结束

## 28.8 添加 CDL 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为CDL用户配置创建、执行、查询、删除权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建需要配置权限的用户、用户组或Role。

### 操作步骤

- 步骤1 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。
- 步骤2 在首页中单击“CDL”区域的组件插件名称，例如“CDL”。
- 步骤3 单击“Add New Policy”，添加CDL权限控制策略。
- 步骤4 根据业务需求配置相关参数。

表 28-4 CDL 权限参数

参数名称	描述
Policy Type	Access。

参数名称	描述
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
job	配置当前策略适用的job名，可以填写多个值。这里支持通配符，例如：test、test*、*。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外，例外条件优先级高于正常条件。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户。</p> <p>单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Create：创建权限。</li><li>● Execute：执行权限。</li><li>● Delete：删除权限。</li><li>● Update：更新权限。</li><li>● Get：获取信息权限。</li><li>● Select/Deselect All：全选/取消全选。</li></ul> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。</p> <p>如需当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”，这些用户将成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p>
Deny Conditions	策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类型，拒绝条件的优先级高于“Allow Conditions”中配置的允许条件。

表 28-5 设置权限

任务场景	角色授权操作
设置CDL管理员权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“CDL”区域的组件插件名称，例如“CDL”。</li> <li>2. 分别选择“Policy Name”为“all - job”、“all - link”、“all - driver”、“all - env”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Select/Deselect All”。</li> </ol>
设置用户对CDL作业的所有管理权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“job”选择CDL作业名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Select/Deselect All”。</li> </ol>
设置用户对CDL作业的创建权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“job”选择CDL作业名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol>
设置用户对CDL作业的删除权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“job”选择CDL作业名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Delete”。</li> </ol>
设置用户对CDL作业的信息获取权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“job”选择CDL作业名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Get”。</li> </ol>
设置用户对CDL作业的执行权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“job”选择CDL作业名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Execute”。</li> </ol>
设置用户对CDL数据连接的所有管理权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“link”右侧选择CDL数据连接名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Select/Deselect All”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置用户对CDL数据连接的创建权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“link”右侧选择CDL数据连接名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol>
设置用户对CDL数据连接的删除权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“link”右侧选择CDL数据连接名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Delete”。</li> </ol>
设置用户对CDL数据连接的更新权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“link”右侧选择CDL数据连接名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Update”。</li> </ol>
设置用户对CDL数据连接的信息获取权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“link”右侧选择CDL数据连接名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Get”。</li> </ol>
设置用户对CDL驱动的所有管理权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“driver”右侧选择CDL驱动名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Select/Deselect All”。</li> </ol>
设置用户对CDL驱动的删除权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“driver”右侧选择CDL驱动名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Delete”。</li> </ol>
设置用户对CDL驱动的上传权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“driver”右侧选择CDL驱动名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Upload”。</li> </ol>
设置用户对CDL环境变量的所有管理权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“env”右侧选择CDL环境变量名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Select/Deselect All”。</li> </ol>
设置用户对CDL环境变量的创建权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“env”右侧选择CDL环境变量名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置用户对CDL环境变量的删除权限	1. 在“env”右侧选择CDL环境变量名。 2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。 3. 单击“Add Permissions”，勾选“Delete”。
设置用户对CDL环境变量的更新权限	1. 在“env”右侧选择CDL环境变量名。 2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。 3. 单击“Add Permissions”，勾选“Update”。
设置用户对CDL环境变量的信息获取权限	1. 在“env”右侧选择CDL环境变量名。 2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。 3. 单击“Add Permissions”，勾选“Get”。

**步骤5** （可选）添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.9 添加 HDFS 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为HDFS用户配置HDFS目录或文件的读、写和执行权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建需要配置权限的用户、用户组或Role。

### 操作步骤

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 在首页中单击“HDFS”区域的组件插件名称，例如“hacluster”。

**步骤3** 单击“Add New Policy”，添加HDFS权限控制策略。

**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

**表 28-6** HDFS 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Resource Path	资源路径，配置当前策略适用的HDFS路径文件夹或文件，可填写多个值，支持使用通配符“*”（例如“/test/*”）。 如需子目录继承上级目录权限，可打开递归开关按钮。 如果父目录开启递归，同时子目录也配置了策略，则子目录同时拥有父目录和子目录的策略；如果父目录与子目录的策略相悖，则以子目录策略为准。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• non-recursive：关闭递归</li> <li>• recursive：打开递归</li> </ul>
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Allow Conditions	策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外，例外条件优先级高于正常条件。 在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read：读权限</li> <li>• Write：写权限</li> <li>• Execute：执行权限</li> <li>• Select/Deselect All：全选/取消全选</li> </ul> 如需让当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”使这些用户或用户组成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，还可以基于原始策略创建子策略。  如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。如需删除权限控制规则，可单击  按钮删除。 Exclude from Allow Conditions：配置排除在允许条件之外的例外规则。

参数名称	描述
Deny All Other Accesses	是否拒绝其它所有访问。 • True: 拒绝其它所有访问。 • False: 设置为false, 可配置Deny Conditions。
Deny Conditions	策略拒绝条件, 配置本策略内拒绝的权限及例外, 配置方法与“Allow Conditions”类似, 拒绝条件的优先级高于“Allow Conditions”中配置的允许条件。 Exclude from Deny Conditions: 配置排除在拒绝条件之外的例外规则。

例如为用户“testuser”添加“/user/test”目录的写权限, 配置如下:

表 28-7 设置权限

任务场景	角色授权操作
设置HDFS管理员权限	1. 在首页中单击“HDFS”区域的组件插件名称, 例如“hacluster”。 2. 选择“Policy Name”为“all - path”的策略, 单击  按钮编辑策略。 3. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。
设置用户执行HDFS检查和HDFS修复的权限	1. 在“Resource Path”配置文件夹或文件。 2. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。 3. 单击“Add Permissions”, 勾选“Read”和“Execute”。

任务场景	角色授权操作
设置用户读取其他用户的目录或文件的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Resource Path”配置文件夹或文件。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Read”和“Execute”。</li> </ol>
设置用户在其他用户的文件写入数据的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Resource Path”配置文件夹或文件。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Write”和“Execute”。</li> </ol>
设置用户在其他用户的目录新建或删除子文件、子目录的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Resource Path”配置文件夹或文件。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Write”和“Execute”。</li> </ol>
设置用户在其他用户的目录或文件执行的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Resource Path”配置文件夹或文件。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Execute”。</li> </ol>
设置子目录继承上级目录权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Resource Path”配置文件夹或文件。</li> <li>2. 打开递归开关按钮，“Recursive”即为打开递归。</li> </ol>

**步骤5** （可选）添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.10 添加 HBase 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为HBase用户配置HBase表和列族，列的权限。

## 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建需要配置权限的用户、用户组或Role。

## 操作步骤

- 步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。
- 步骤2** 在首页中单击“HBASE”区域的组件插件名称如“HBase”。
- 步骤3** 单击“Add New Policy”，添加HBase权限控制策略。
- 步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-8 HBase 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如： 192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
HBase Table	将适用该策略的表。 可支持通配符“*”，例如“table1:*”表示table1下的所有表。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。 <b>说明</b> Ranger界面上HBase服务插件的“hbase.rpc.protection”参数值必须和HBase服务端的“hbase.rpc.protection”参数值保持一致。具体请参考 <a href="#">Ranger界面添加或者修改HBase策略时，无法使用通配符搜索已存在的HBase表</a> 。
HBase Column-family	将适用该策略的列族。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
HBase Column	将适用该策略的列。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read：读权限</li> <li>• Write：写权限</li> <li>• Create：创建权限</li> <li>• Admin：管理权限</li> <li>• Select/Deselect All：全选/取消全选</li> </ul> <p>如需让当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”使这些用户或用户组成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，还可以基于原始策略创建子策略。</p> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。如需删除权限控制规则，可单击  按钮删除。</p> <p>Exclude from Allow Conditions：配置策略例外条件。</p>
Deny All Other Accesses	<p>是否拒绝其它所有访问。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True：拒绝其它所有访问</li> <li>• False：设置为False，可配置Deny Conditions。</li> </ul>
Deny Conditions	<p>策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类似。</p> <p>拒绝条件的优先级高于“Allow Conditions”中配置的允许条件。</p> <p>Exclude from Deny Conditions：配置排除在拒绝条件之外的例外规则。</p>

表 28-9 设置权限

任务场景	角色授权操作
设置HBase管理员权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“HBase”区域的组件插件名称，例如“HBase”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - table, column-family, column”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置用户创建表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“HBase Table”配置表名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> <li>4. 该用户具有以下操作权限： create table drop table truncate table alter table enable table flush table flush region compact disable enable desc</li> </ol>
设置用户写入数据的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“HBase Table”配置表名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Write”。</li> <li>4. 该用户具有put, delete, append, incr等操作权限。</li> </ol>
设置用户读取数据的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“HBase Table”配置表名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Read”。</li> <li>4. 该用户具有get, scan操作权限。</li> </ol>
设置用户管理命名空间或表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“HBase Table”配置表名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Admin”。</li> <li>4. 该用户具有rsgroup, peer, assign, balance等操作权限。</li> </ol>
设置列的读取或写入权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“HBase Table”配置表名。</li> <li>2. 在“HBase Column-family”配置列族名。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Read”或者“Write”。</li> </ol>

### 📖 说明

如果用户在hbase shell中执行desc操作，需要同时给该用户赋予hbase:quota表的读权限。

**步骤5** (可选) 添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.11 添加 Hive 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为Hive用户进行相关的权限设置。Hive默认管理员账号为hive，默认密码请联系系统管理员获取。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建用户需要配置权限的用户、用户组或Role。
- 用户加入hive组。

### 操作步骤

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 在首页中单击“HADOOP SQL”区域的组件插件名称如“Hive”。

**步骤3** 在“Access”页签单击“Add New Policy”，添加Hive权限控制策略。

**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-10 Hive 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。

参数名称	描述
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如： 192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
database	将适用该策略的列Hive数据库名称。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
table	将适用该策略的Hive表名称。 如果需要添加基于UDF的策略，可切换为UDF，然后输入UDF的名称。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Hive Column	将适用该策略的列名，填写*时表示所有列。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• select: 查询权限</li><li>• update: 更新权限</li><li>• Create: 创建权限</li><li>• Drop: drop操作权限</li><li>• Alter: alter操作权限</li><li>• Index: 索引操作权限</li><li>• All: 所有执行权限</li><li>• Read: 可读权限</li><li>• Write: 可写权限</li><li>• Temporary UDF Admin: 临时UDF管理权限</li><li>• Select/Deselect All: 全选/取消全选</li></ul> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。</p> <p>如需当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”，这些用户将成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p>
Deny Conditions	<p>策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类型。</p>

表 28-11 设置权限

任务场景	角色授权操作
role admin操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“Settings”，选择“Roles”。</li> <li>2. 单击Role Name为admin的角色，在“Users”区域，单击“Select User”，选择对应用户名。</li> <li>3. 单击Add Users按钮，在对应用户名所在行勾选“Is Role Admin”，单击“Save”保存配置。</li> </ol> <p><b>说明</b> Ranger页面的“Settings”选项只有rangeradmin用户有权限访问。用户绑定Hive管理员角色后，在每个维护操作会话中，还需要执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以客户端安装用户，登录安装Hive客户端的节点。</li> <li>2. 执行以下命令配置环境变量。 例如，Hive客户端安装目录为“/opt/hiveclient”，执行 <b>source /opt/hiveclient/bigdata_env</b></li> <li>3. 执行以下命令认证用户。 <b>kinit Hive业务用户</b></li> <li>4. 执行以下命令登录客户端工具。 <b>beeline</b></li> <li>5. 执行以下命令更新用户的管理员权限。 <b>set role admin;</b></li> </ol>
创建库表操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库(如果是创建表则在“table”右侧填写或选择对应的表)，在“column”右侧填写或选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol>
删除库表操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库(如果是删除表则在“table”右侧填写或选择对应的表)，在“column”右侧填写并选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Drop”。</li> </ol>
查询操作(select、desc、show)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库(如果是表则在“table”右侧填写或选择对应的表)，在“column”右侧填写并选择对应的列(*代表所有列)。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“select”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
Alter操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库(如果是表则在“table”右侧填写或选择对应的表), 在“column”右侧填写或选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”, 勾选“Alter”。</li> </ol>
LOAD操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库, 在“table”右侧填写或选择对应的表, 在“column”右侧填写并选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”, 勾选“update”。</li> </ol>
INSERT、DELETE操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库, 在“table”右侧填写或选择对应的表, 在“column”右侧填写并选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”, 勾选“update”。</li> <li>5. 用户还需要具有Yarn任务队列的“submit”权限, 权限配置参考<a href="#">添加Yarn的Ranger访问权限策略</a>。</li> </ol>
GRANT、REVOKE操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库, 在“table”右侧填写或选择对应的表, 在“column”右侧填写并选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 勾选“Delegate Admin”。</li> </ol>
ADD JAR操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 单击“database”并在下拉菜单中选择“global”。在“global”右侧填写或选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域, 单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”, 勾选“Temporary UDF Admin”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
UDF 操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库，“udf”右侧填写对应的udf 函数名。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，根据需求，给用户勾选相应权限（udf支持 Create, select, Drop）。</li> </ol>
VIEW操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写或选择对应的数据库，在“table”右侧填写或选择对应的VIEW名称，在“column”右侧填写并选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，参照表格上述相关操作，根据需求，给用户勾选相应权限。</li> </ol>
dfs命令操作	执行set role admin 操作才可使用。
其他用户库表操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参照表格上述相关操作添加对应权限。</li> <li>2. 给用户添加其他用户库表的HDFS路径的读、写、执行权限，详情请参考<a href="#">添加HDFS的Ranger访问权限策略</a>。</li> </ol>

### 📖 说明

- 如果用户在执行命令时指定了HDFS路径，需要给用户添加HDFS路径的读、写、执行权限，详情请参考[添加HDFS的Ranger访问权限策略](#)。也可以不配置HDFS的Ranger策略，通过之前Hive权限插件的方式，给角色添加权限，然后把角色赋予对应用户。如果HDFS Ranger策略可以匹配到Hive库表的文件或目录权限，则优先使用HDFS Ranger策略。
- 若已参考[Hive表支持级联授权功能](#)章节开启了Hive表的级联授权功能，则无需对表所在的HDFS路径进行授权操作。
- Ranger策略中的URL策略是hive表存储在obs上的场景涉及，URL填写对象在obs上的完整路径。与URL联合使用的Read, Write 权限，其他场景不涉及URL策略。
- Ranger策略中global策略仅用于和Temporary UDF Admin权限联合使用，控制UDF包的上传。
- Ranger策略中的hiveservice策略仅用于和服务 Admin权限联合使用，用于控制命令：**kill query <queryId>** 结束正在执行的任务的权限。
- lock、index、refresh、replAdmin 权限暂不支持。
- 使用**show grant**命令查看表权限，表owner的grantor列统一显示为hive用户，其他用户Ranger页面赋权或后台采用grant命令赋权，则grantor显示为对应用户；若用户需要查看之前Hive权限插件的结果，可设置hive-ext.ranger.previous.privileges.enable为true后采用**show grant**查看。

**步骤5** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束


## Hive 数据脱敏

Ranger支持对Hive数据进行脱敏处理（Data Masking），可对用户执行的select操作的返回结果进行处理，以屏蔽敏感信息。

**步骤1** 登录Ranger WebUI界面，在首页中单击“HADOOP SQL”区域的“Hive”



**步骤2** 在“Masking”页签单击“Add New Policy”，添加Hive权限控制策略。



**步骤3** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-12 Hive 数据脱敏参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Hive Database	配置当前策略适用的Hive中数据库名称，支持设置多个数据库名，并且填写支持“*”通配符，例如：aa、a*、*b、a*b或者*。
Hive Table	配置当前策略适用的Hive中的表名称，支持设置多个表名，并且填写支持“*”通配符，例如：aa、a*、*b、a*b或者*。
Hive Column	可添加列名，支持设置多个列名，并且填写支持“*”通配符，例如：aa、a*、*b、a*b或者*。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Mask Conditions	<p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的对象，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，勾选“select”权限。</p> <p>单击“Select Masking Option”，选择数据脱敏时的处理策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redact: 用x屏蔽所有字母字符，用0屏蔽所有数字字符。</li> <li>• Partial mask: show last 4: 只显示最后的4个字符，其他用x代替。</li> <li>• Partial mask: show first 4: 只显示开始的4个字符，其他用x代替。</li> <li>• Hash: 用值的哈希值替换原值，采用的是hive的内置mask_hash函数，只对string、char、varchar类型的字段生效，其他类型的字段会返回NULL值。</li> <li>• Nullify: 用NULL值替换原值。</li> <li>• Unmasked(retain original value): 原样显示。</li> <li>• Date: show only year: 仅显示日期字符串的年份部分，并将月份和日期默认为01/01。</li> <li>• Custom: 可使用任何有效返回与被屏蔽的列中的数据类型相同的数据类型来自定义策略。</li> </ul> <p>如需添加多列的脱敏策略，可单击  按钮添加。</p>

**步骤4** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。

**步骤5** 用户通过Hive客户端对配置了数据脱敏策略的表执行select操作，系统将对数据进行处理后进行展示。

**说明**

处理数据需要用户同时具有向Yarn队列提交任务的权限。

---结束


## Hive 行级别数据过滤

Ranger支持用户对Hive数据表执行select操作时进行行级别的数据过滤。

**步骤1** 登录Ranger WebUI界面，在首页中单击“HADOOP SQL”区域的“Hive”。



**步骤2** 在“Row Level Filter”页签单击“Add New Policy”，添加行数据过滤策略。



**步骤3** 根据业务需求配置相关参数。

**表 28-13** Hive 行数据过滤参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Hive Database	配置当前策略适用的Hive中数据库名称。
Hive Table	配置当前策略适用的Hive中的表名称。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Row Filter Conditions	<p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的对象，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，勾选“select”权限。</p> <p>单击“Row Level Filter”，填写数据过滤规则。</p> <p>例如过滤表A中“name”列“zhangsan”行的数据，过滤规则为：name &lt;&gt; 'zhangsan'。更多信息可参考Ranger官方文档。</p> <p>如需添加更多规则，可单击  按钮添加。</p>

**步骤4** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。

**步骤5** 用户通过Hive客户端对配置了数据脱敏策略的表执行select操作，系统将对数据进行处理后进行展示。

**说明**

处理数据需要用户同时具有向Yarn队列提交任务的权限。

----**结束**

## 28.12 添加 Yarn 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为Yarn用户配置Yarn管理员权限以及Yarn队列资源管理权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建需要配置权限的用户、用户组或Role。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Yarn”。
- 步骤2** 选择“配置 > 全部配置”，搜索参数“yarn.acl.enable”，修改参数值为“true”。如果该参数值已经为“true”，则无需处理。
- 步骤3** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。
- 步骤4** 在首页中单击“YARN”区域的组件插件名称如“Yarn”。
- 步骤5** 单击“Add New Policy”，添加Yarn权限控制策略。
- 步骤6** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-14 Yarn 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Queue	队列名称，支持通配符“*”。 如需子队列继承上级队列权限，可打开递归开关按钮。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Non-recursive：关闭递归</li><li>• Recursive：打开递归</li></ul>
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• submit-app：提交队列任务权限</li> <li>• admin-queue：管理队列任务权限</li> <li>• Select/Deselect All：全选/取消全选</li> </ul> <p>如需让当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”使这些用户成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。如需删除权限控制规则，可单击  按钮删除。</p> <p>Exclude from Allow Conditions：配置策略例外条件。</p>
Deny All Other Accesses	<p>是否拒绝其它所有访问。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• True：拒绝其它所有访问</li> <li>• False：设置为False，可配置Deny Conditions。</li> </ul>
Deny Conditions	<p>策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类似。拒绝条件的优先级高于“Allow Conditions”中配置的允许条件。</p> <p>Exclude from Deny Conditions：配置排除在拒绝条件之外的例外规则。</p>

表 28-15 设置权限

任务场景	角色授权操作
设置Yarn管理员权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“YARN”区域的组件插件名称，例如“Yarn”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - queue”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> </ol>
设置用户在指定Yarn队列提交任务的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Queue”配置队列名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“submit-app”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置用户在指定 Yarn 队列管理任务的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“Queue”配置队列名。</li><li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li><li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“admin-queue”。</li></ol>

**步骤7** （可选）添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤8** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

#### 📖 说明

Ranger Yarn上面各个权限之间相互独立，没有语义上的包含与被包含关系。当前支持下面两种权限：

- submit-app：提交队列任务权限
- admin-queue：管理队列任务权限

虽然admin-queue也有提交任务的权限，但和submit-app权限之间并没有包含关系。

## 28.13 添加 Spark 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为Spark用户进行相关的权限设置。

#### 📖 说明

- Spark开启或关闭Ranger鉴权后，需要重启Spark服务。
- 需要重新下载客户端，或手动刷新客户端配置文件“客户端安装目录/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf”：  
开启Ranger鉴权：spark.ranger.plugin.authorization.enable=true  
关闭Ranger鉴权：spark.ranger.plugin.authorization.enable=false
- Spark中，spark-beeline（即连接到JDBCServer的应用）支持Ranger的IP过滤策略（即Ranger权限策略中的**Policy Conditions**），spark-submit与spark-sql不支持。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已启用Hive服务的Ranger鉴权功能，并且重启Hive服务后，重启了Spark服务。

- 已创建用户需要配置权限的用户、用户组或Role。
- 创建的用户已加入hive用户组。


## 操作步骤

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 在首页中单击“HADOOP SQL”区域的组件插件名称如“Hive”。



**步骤3** 在“Access”页签单击“Add New Policy”，添加Spark权限控制策略。



**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-16 Spark 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
database	适用该策略的Spark数据库名称。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
table	适用该策略的Spark表名称。 如果需要添加基于UDF的策略，可切换为UDF，然后输入UDF的名称。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
column	适用该策略的列名，填写*时表示所有列。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• select: 查询权限</li><li>• update: 更新权限</li><li>• Create: 创建权限</li><li>• Drop: drop操作权限</li><li>• Alter: alter操作权限</li><li>• Index: 索引操作权限</li><li>• All: 所有执行权限</li><li>• Read: 可读权限</li><li>• Write: 可写权限</li><li>• Temporary UDF Admin: 临时UDF管理权限</li><li>• Select/Deselect All: 全选/取消全选</li></ul> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。</p> <p>如需当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”，这些用户将成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p>
Deny Conditions	<p>策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类型。</p>

表 28-17 设置权限

任务场景	角色授权操作
role admin操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“Settings”，选择“Roles &gt; Add New Role”。</li> <li>2. 设置“Role Name”为“admin”，在“Users”区域，单击“Select User”，选择对应用户名。</li> <li>3. 单击Add Users按钮，在对应用户名所在行勾选“Is Role Admin”，单击“Save”保存配置。</li> </ol> <p><b>说明</b> 用户绑定Hive管理员角色后，在每个维护操作会话中，还需要执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以客户端安装用户，登录安装Hive客户端的节点。</li> <li>2. 执行以下命令配置环境变量。 例如，Spark客户端安装目录为“/opt/client”，执行 <b>source /opt/client/bigdata_env</b></li> <li>3. 执行以下命令认证用户。 <b>kinit Spark 业务用户</b></li> <li>4. 执行以下命令登录客户端工具。 <b>spark-beeline</b></li> <li>5. 执行以下命令更新用户的管理员权限。 <b>set role admin;</b></li> </ol>
创建库表操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库（如果是创建库，需填写将要创建的库名称，或填写“*”表示任意名称的数据库，然后选择所写名称），在“table”与“column”右侧填写并选择对应的表名称、列名称，均支持通配符（“*”）匹配。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol>
删除库表操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库（如果是删除库，需填写将要创建的库名称，或填写“*”表示任意名称的数据库，然后选择所写名称），在“table”与“column”右侧填写并选择对应的表名称、列名称，均支持通配符（“*”）匹配。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Drop”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
ALTER操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库，在“table”右侧填写并选择对应的表，在“column”右侧填写并选择对应的列名称，支持通配符（“*”）匹配。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Alter”。</li> </ol>
LOAD操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库，在“table”右侧填写并选择对应的表，在“column”右侧填写并选择对应的列名称，支持通配符（“*”）匹配。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“update”。</li> </ol>
INSERT操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库，在“table”右侧填写并选择对应的表，在“column”右侧填写并选择对应的列名称，支持通配符（“*”）匹配。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“update”。</li> <li>5. 用户还需要具有Yarn任务队列的“submit-app”权限，默认情况下，hadoop用户组具有向所有Yarn任务队列“submit-app”权限。具体配置请参考<a href="#">添加Yarn的Ranger访问权限策略</a>。</li> </ol>
GRANT操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库，在“table”右侧填写并选择对应的表，在“column”右侧填写并选择对应的列名称，支持通配符（“*”）匹配。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 勾选“Delegate Admin”。</li> </ol>
ADD JAR操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 单击“database”并在下拉菜单中选择“global”。在“global”右侧填写并选择“*”。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Temporary UDF Admin”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
VIEW与INDEX权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li><li>2. “database”右侧填写并选择对应的数据库，在“table”右侧填写并选择对应的VIEW或INDEX名称，在“column”右侧填写并选择“*”。</li><li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li><li>4. 单击“Add Permissions”，参照表格上述相关操作，根据需求，给用户勾选相应权限。</li></ol>
其他用户库表操作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 参照表格上述操作添加对应权限。</li><li>2. 给当前用户添加其他用户库表的HDFS路径的读、写、执行权限，具体配置请参考<a href="#">添加HDFS的Ranger访问权限策略</a>。</li></ol>

### 📖 说明

在Ranger上为用户添加Spark SQL的访问策略后，需要在HDFS的访问策略中添加相应的路径访问策略，否则无法访问数据文件，具体请参考[添加HDFS的Ranger访问权限策略](#)。

- Ranger策略中global策略仅用于联合Temporary UDF Admin权限，用来控制UDF包的上传。
- 通过Ranger对Spark SQL进行权限控制时，不支持empower语法。
- Ranger策略不支持本地路径以及HDFS上带空格的路径。

**步骤5** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如果需要禁用某条策略，可单击  按钮编辑该策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用某条策略，可单击  按钮删除该策略。

----结束

## Spark 表数据脱敏

Ranger支持对Spark数据进行脱敏处理（Data Masking），可对用户执行的select操作的返回结果进行处理，以屏蔽敏感信息。

**步骤1** 登录Ranger WebUI界面，在首页单击“HADOOP SQL”区域的组件插件名称如“Hive”。

**步骤2** 在“Masking”页签单击“Add New Policy”，添加Spark权限控制策略。

**步骤3** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-18 Spark 数据脱敏参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Hive Database	配置当前策略适用的Spark中的数据库名称。
Hive Table	配置当前策略适用的Spark中的表名称。
Hive Column	配置当前策略适用的Spark中的列名称。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Mask Conditions	<p>在“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，勾选“select”权限。</p> <p>单击“Select Masking Option”，选择数据脱敏时的处理策略：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Redact：用x屏蔽所有字母字符，用0屏蔽所有数字字符。</li><li>● Partial mask: show last 4：只显示最后的4个字符。</li><li>● Partial mask: show first 4：只显示开始的4个字符。</li><li>● Hash：对数据进行Hash处理。</li><li>● Nullify：用NULL值替换原值。</li><li>● Unmasked(retain original value)：不脱敏，显示原数据。</li><li>● Date: show only year：日期格式数据只显示年份信息。</li><li>● Custom：可使用任何有效Hive UDF（返回与被屏蔽的列中的数据类型相同的数据类型）来自定义策略。</li></ul> <p>如需添加多列的脱敏策略，可单击  按钮添加。</p>
Deny Conditions	策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类型。

----结束

## Spark 行级别数据过滤

Ranger支持用户对Spark数据表执行select操作时进行行级别的数据过滤。

**步骤1** 修改服务端和客户端spark.ranger.plugin.rowfilter.enable参数值为true。

- 服务端：登录FusionInsight Manage页面，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置”，搜索并修改所有的spark.ranger.plugin.rowfilter.enable参数值为true，保存配置并重启服务。
- 客户端：登录Spark客户端节点，进入目录“{客户端安装目录}/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf”，修改spark.ranger.plugin.rowfilter.enable参数值为true。

**步骤2** 登录Ranger WebUI界面，在首页单击“HADOOP SQL”区域的组件插件名称如“Hive”。

**步骤3** 在“Row Level Filter”页签单击“Add New Policy”，添加行数据过滤策略。

**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-19 Spark 行数据过滤参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Hive Database	配置当前策略适用的Saprk中的数据库名称。
Hive Table	配置当前策略适用的Saprk中的表名称。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Row Filter Conditions	在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的对象，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，勾选“select”权限。 单击“Row Level Filter”，填写数据过滤规则。 例如过滤表A中“name”列“zhangsan”行的数据，过滤规则为：name <> 'zhangsan'。更多信息可参考Ranger官方文档。 如需添加更多规则，可单击  按钮添加。

**步骤5** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。

**步骤6** 用户通过Saprk客户端对配置了数据脱敏策略的表执行select操作，系统将对数据进行处理后进行展示。

----结束

## 28.14 添加 Kafka 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为Kafka用户配置Kafka主题的读、写、管理权限以及集群的管理权限，本章节以为用户“test”添加“test”主题的“生产”权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建用户需要配置权限的用户、用户组或Role。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。
- 步骤2** 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称如“Kafka”。
- 步骤3** 单击“Add New Policy”，添加Kafka权限控制策略。
- 步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-20 Kafka 权限参数

参数名称	描述
Policy Type	Access。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
topic	配置当前策略适用的topic名，可以填写多个值。这里支持通配符，例如：test、test*、*。 “Include”策略适用于当前输入的对象，“Exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外，例外条件优先级高于正常条件。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户。</p> <p>单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Publish：生产权限。</li> <li>● Consume：消费权限。</li> <li>● Describe：查询权限。</li> <li>● Create：创建主题权限。</li> <li>● Delete：删除主题权限。</li> <li>● Describe Configs：查询配置权限。</li> <li>● Alter：修改topic的partition数量的权限。</li> <li>● Alter Configs：修改配置权限。</li> <li>● Select/Deselect All：全选/取消全选。</li> </ul> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。</p> <p>如需当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”，这些用户将成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p>
Deny Conditions	<p>策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类型，拒绝条件的优先级高于“Allow Conditions”中配置的允许条件。</p>

例如为用户“testuser”添加“test”主题的生产权限，配置如下：

图 28-2 Kafka 权限参数




表 28-21 设置权限

任务场景	角色授权操作
设置Kafka管理员权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - topic”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>4. 单击“Add Permissions”，勾选“Select/Deselect All”。</li> </ol>
设置用户对Topic的创建权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“topic”配置Topic名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 目前Kafka内核支持"--zookeeper"和"--bootstrap-server"两种方式创建Topic,社区将会在后续的版本中删掉对"--zookeeper"的支持,所以建议用户使用"--bootstrap-server"的方式创建Topic。 注意: 目前Kafka只支持"--bootstrap-server"方式创建Topic行为的鉴权,不支持对"--zookeeper"方式的鉴权</p>
设置用户对Topic的删除权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“topic”配置Topic名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Delete”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 目前Kafka内核支持"--zookeeper"和"--bootstrap-server"两种方式删除Topic,社区将会在后续的版本中删掉对"--zookeeper"的支持,所以建议用户使用"--bootstrap-server"的方式删除Topic。 注意: 目前Kafka只支持对"--bootstrap-server"方式删除Topic行为的鉴权,不支持对"--zookeeper"方式的鉴权</p>
设置用户对Topic的查询权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“topic”配置Topic名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Describe”和“Describe Configs”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 目前Kafka内核支持"--zookeeper"和"--bootstrap-server"两种方式查询Topic,社区将会在后续的版本中删掉对"--zookeeper"的支持,所以建议用户使用"--bootstrap-server"的方式查询Topic。 注意: 目前Kafka只支持对"--bootstrap-server"方式查询Topic行为的鉴权,不支持对"--zookeeper"方式的鉴权</p>

任务场景	角色授权操作
设置用户对Topic的生产权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“topic”配置Topic名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Publish”。</li> </ol>
设置用户对Topic的消费权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“topic”配置Topic名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Consume”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 因为消费Topic时，涉及到Offset的管理操作，必须同时开启ConsumerGroup的“Consume”权限，详见“设置用户对ConsumerGroup Offsets 的提交权限”</p>
设置用户对Topic的扩容权限（增加分区）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“topic”配置Topic名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Alter”。</li> </ol>
设置用户对Topic的配置修改权限	当前Kafka内核暂不支持基于“--bootstrap-server”的Topic参数修改行为，故当前Ranger不支持对此行为的鉴权操作。
设置用户对Cluster的所有管理权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>2. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>3. 单击“Add Permissions”，勾选“Kafka Admin”。</li> </ol>
设置用户对Cluster的创建权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - cluster”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>4. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>5. 单击“Add Permissions”，勾选“Create”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 对于Cluster的Create操作鉴权主要涉及以下两个场景：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集群开启了“auto.create.topics.enable”参数后，客户端向服务的还未创建的Topic发送数据的场景，此时会判断用户是否有集群的Create权限</li> <li>2. 对于用户创建大量Topic的场景，如果授予用户Cluster Create权限，那么该用户可以在集群内部创建任意Topic</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置用户对Cluster的配置修改权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Alter Configs”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 此处的配置修改权限，指的是Broker、Broker Logger的配置权限。 当授予用户配置修改权限后，即使不授予配置查询权限也可查询配置详情（配置修改权限高于且包含配置查询权限）。</p>
设置用户对Cluster的配置查询权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Describe”和“Describe Configs”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 此处查询指的是查询集群内的Broker、Broker Logger信息。该查询不涉及Topic。</p>
设置用户对Cluster的Idempotent Write权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Idempotent Write”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 此权限会对用户客户端的Idempotent Produce行为进行鉴权。</p>
设置用户对Cluster的分区迁移权限管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Alter”。</li> </ol> <p><b>说明</b> Cluster的Alter权限可以对以下三种场景进行权限控制：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Partition Reassign场景下，迁移副本的存储目录。</li> <li>集群里各分区内部leader选举。</li> <li>Acl管理（添加或删除）。</li> </ol> <p>其中<b>步骤4.1</b>和<b>步骤4.2</b>都是集群内部Controller与Broker间、Broker与Broker间的操作，创建集群时，默认授予内置kafka用户此权限，普通用户授予此权限没有意义。 <b>步骤4.3</b>涉及Acl的管理，Acl设计的就是用于鉴权，由于目前kafka鉴权已全部托管给Ranger，所以这个场景也基本不涉及（配置后亦不生效）。</p>

任务场景	角色授权操作
设置用户对Cluster的Cluster Action权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“cluster”右侧输入并选择集群名。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Cluster Action”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 此权限主要对集群内部副本主从同步、节点间通信进行控制，在集群创建时已经授权给内置kafka用户，普通用户授予此权限没有意义。</p>
设置用户对TransactionalId的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>选择“Policy Name”为“all - transactionalid”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>在“transactionalid”配置事务ID。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Publish”和“Describe”。</li> </ol> <p><b>说明</b> “Publish”权限主要对用户开启了事务特性的客户端请求进行鉴权，例如事务开启、结束、提交offset、事务性数据生产等行为。 “Describe”权限主要对于开启事务特性的客户端与Coordinator的请求进行鉴权。 建议在开启事务特性的场景下，给用户同时授予“Publish”和“Describe”权限。</p>
设置用户对DelegationToken的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>选择“Policy Name”为“all - delegationtoken”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>在“delegationtoken”配置delegationtoken。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“Describe”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 当前Ranger对DelegationToken的鉴权控制仅限于对查询的权限控制，不支持对DelegationToken的create、renew、expire操作的权限控制。</p>

任务场景	角色授权操作
设置用户对ConsumerGroup Offsets 的查询权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - consumergroup”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“consumergroup”配置需要管理的consumergroup。</li> <li>4. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>5. 单击“Add Permissions”，勾选“Describe”。</li> </ol>
设置用户对ConsumerGroup Offsets 的提交权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - consumergroup”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“consumergroup”配置需要管理的consumergroup。</li> <li>4. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>5. 单击“Add Permissions”，勾选“Consume”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 当给用户授予了ConsumerGroup的“Consume”权限后，用户会同时被授予“Describe”权限。</p>
设置用户对ConsumerGroup Offsets 的删除权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称，例如“Kafka”。</li> <li>2. 选择“Policy Name”为“all - consumergroup”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>3. 在“consumergroup”配置需要管理的consumergroup。</li> <li>4. 在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>5. 单击“Add Permissions”，勾选“Delete”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 当给用户授予了ConsumerGroup的“Delete”权限后，用户会同时被授予“Describe”权限。</p>

**步骤5** (可选) 添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.15 添加 HetuEngine 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为HetuEngine用户配置操作数据源的catalog、trino、systemproperty、function、schema、sessionproperty、table、procedure、column 等资源的管理权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建用户需要配置权限的用户、用户组或角色。
- 用户已加入hetuuser组。
- 在使用HetuEngine前，请确保客户端操作用户/连接数据源的配置文件中的用户是具备预期的操作权限，如果没有请参考对应的数据源权限配置。

### 操作步骤

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 在首页中单击“TRINO”区域的“HetuEngine”。

**步骤3** 在“Access”页签单击“Add New Policy”，添加HetuEngine权限控制策略。

**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

“授予访问表所在的Catalog策略”为基础策略，配置其他策略前必须先确保配置了此策略，可参考[表28-23](#)进行配置。

表 28-22 HetuEngine 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabled：启用当前策略。</li><li>• Disabled：不启用当前策略。</li></ul>
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。

参数名称	描述
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
catalog	适用该策略的数据源Catalog名称，填写*时表示所有Catalog。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
trouser	适用该策略的trouser名称，填写*时表示所有trouser，用于用户模拟访问。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
systemproperty	适用该策略的系统会话属性名称，填写*时表示所有的系统会话属性。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
function	适用该策略的function名称，填写*时表示所有function。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
schema	适用该策略的schema名称，填写*时表示所有schema。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
sessionproperty	适用该策略的数据源会话属性，填写*时表示数据源下所有会话属性。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
table	适用该策略的table/view名称，填写*时表示所有table。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>
procedure	适用该策略的procedure名称，填写*时表示所有procedure。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Include：策略适用于当前输入的对象。</li> <li>● Exclude：策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。</li> </ul>

参数名称	描述
column	适用该策略的列名，填写*时表示所有列。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户。单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Select: 查询权限</li> <li>● Insert: 插入权限</li> <li>● Create: 创建权限</li> <li>● Drop: drop权限</li> <li>● Delete: 删除权限</li> <li>● Use: use权限</li> <li>● Alter: alter权限</li> <li>● Grant: 给特定授权人授予特定权限</li> <li>● Revoke: 取消特定授权人的特定权限</li> <li>● Show: 显示指定表下的所有授权列的类型和其他属性权限</li> <li>● Impersonate: Kerberos或LDAP认证用户模拟Trino查询用户权限</li> <li>● Update: 更新权限</li> <li>● execute: 执行函数权限</li> <li>● All: 所有执行权限（涵盖Admin权限）</li> <li>● Select/Deselect All: 全选/取消全选</li> </ul> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。</p> <p>如需当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”，这些用户将成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p>
Deny Conditions	策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”相同。

**须知**

- 配置的权限应该与所属的层次保持一致。如果配置的权限与所属的层次不相符，则该权限配置将不起作用。
- Ranger会对用户进行两次权限检查，首先检查该用户是否有访问Catalog的权限，其次检查本次访问所涉及到的权限。

**表 28-23 设置权限**

任务场景	角色授权操作
授予访问表所在的Catalog策略（配置其他策略前必选）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的资源所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 将“schema”下拉框选择为“none”。</li> <li>4. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>5. 在“Permissions”中勾选“Select”。</li> </ol> <p><b>须知</b> 此策略为基础策略，在配置其他策略前必须先确保配置了此策略。</p>
授予访问远端HetuEngine表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的表所在的catalog，“systemremote”和“svc”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入“*”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入“*”。</li> <li>5. 在“table”下方的下拉框中选中“column”，同时在其对应的输入框中输入“*”。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的远端HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Create、Drop、Select、Insert”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 此策略为远端HetuEngine表的基础策略，在配置其他策略前必须先确保配置了此策略。</p>
Create schema	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的schema所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 将“schema”下拉框选择为“none”。</li> <li>4. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>5. 在“Permissions”中勾选“Create”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
Drop schema	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>在“Catalog”填写要授权的schema所在的catalog，如“hive”。</li> <li>在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权的schema名称。如使用“*”，表示对所有当前catalog下的所有schema进行授权。</li> <li>将“table”下拉框选择为“none”。</li> <li>在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>在“Permissions”中勾选“Drop”。</li> </ol>
Show schemas	<p>新增schema所在的catalog权限</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>在“Catalog”填写要授权的schema所在的catalog，如“hive”。</li> <li>将“schema”下拉框选择为“none”。</li> <li>在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>在“Permissions”中勾选“Show、Select”</li> </ol> <p>新增schema的show权限</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>在“Policy Name”填写策略名称</li> <li>在“Catalog”填写要授权的schema所在的catalog，如“hive”。</li> <li>在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权的schema名称。如果填“*”，表示对所有当前catalog下的所有schema进行授权。</li> <li>将“table”下拉框选择为“none”。</li> <li>在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>在“Permissions”中勾选“Select”</li> </ol> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>执行show schemas命令时，需要配置对Catalog的Show权限。同理，如果需要执行show tables命令，则需要配置对Schema的Show权限。</li> <li>鉴权完成后，还会对获取到的Schema和Table的列表进行一次筛选，只显示具有Select权限的Schema和Table，所以还需要配置Schema和Table的Select权限。执行Show命令时，只会显示出具有Select权限的Schema和Table。</li> <li>只有拥有Catalog的Select权限时，才能显示出该Catalog下具有权限的Schema和Table。</li> </ul>

任务场景	角色授权操作
Create table	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 将“table”下拉框选择为“none”。</li> <li>5. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>6. 在“Permissions”中勾选“Create”。</li> </ol>
Drop table	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>5. 将“column”下拉框选择为“none”。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Drop”。</li> </ol>
Delete table	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>5. 将“column”下拉框选择为“none”。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Delete”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
Alter table	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>将“column”下拉框选择为“none”。</li> <li>在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>在“Permissions”中勾选“Alter”。</li> </ol> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ALTER TABLE table_name DROP [IF EXISTS] PARTITION partition_spec[, PARTITION partition_spec, ...]; 的操作需要额外授予Table级别的“delete”和Column级别的“select”权限。</li> <li>ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name和ALTER TABLE table_name_2 EXCHANGE PARTITION的操作需要额外授予Table级别的“drop”级别权限。</li> </ul>
Show tables	<p>新增table所在的schema权限</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>在“Policy Name”填写策略名称</li> <li>在“Catalog”填写要授权的schema所在的catalog，如“hive”。</li> <li>在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入允许show table的目标schema，如“default”。</li> <li>将“table”下拉框选择为“none”。</li> <li>在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>在“Permissions”中勾选“Show”</li> </ol> <p>新增table的show权限</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>在“Catalog”填写要授权的表所在的catalog，如“hive”。</li> <li>在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入允许show table的目标schema，如“default”。</li> <li>将“table”下拉框选择为“none”。</li> <li>在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>在“Permissions”中勾选“Select”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
Show partitions	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的表所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入允许show table的目标schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table，如hive_table，以及目标table对应的内部表，如hive_table\$partitions。</li> <li>5. 在“table”下方的下拉框中选中“column”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标column。如使用“*”，表示对所有当前table下的所有column进行授权。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Select”。</li> </ol> <p><b>说明</b> 表的分区信息查询，HetuEngine在SQL解析时会转化为对被查询表名\$partitions这个内部表的查询。</p>
Insert	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>5. 将“column”下拉框选择为“none”。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Insert”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
Delete	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>5. 将“column”下拉框选择为“none”。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Delete”。</li> </ol>
Select	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>5. 在“table”下方的下拉框中选中“column”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标column。如使用“*”，表示对所有当前table下的所有column进行授权。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Select”。</li> </ol>
Show columns	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的table所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权table所在的schema，如“default”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“table”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标table。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有table进行授权。</li> <li>5. 将“column”下拉框选择为“none”。</li> <li>6. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>7. 在“Permissions”中勾选“Select、Show”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
Set session	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Policy Label”下方的下拉框选择为“systemproperty”并填写需要授权访问的session名称，例如“implicit_conversion”。如使用“*”表示对所有的session进行授权。</li> <li>3. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>4. 在“Permission”中勾选“ALTER”。</li> </ol>
function 操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Policy Label”下方的下拉框选择为“function”并填写需要授权访问的function名称，例如“sum”。如使用“*”，表示对所有的函数进行授权。</li> <li>3. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>4. 在“Permission”中勾选“execute”。</li> </ol>
procedure操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Catalog”填写要授权的procedure所在的catalog，如“hive”。</li> <li>3. 在“Catalog”下方的下拉框中选中“schema”，同时在其对应的输入框中输入要授权procedure所在的schema，如“system”。</li> <li>4. 在“schema”下方的下拉框中选中“procedure”，同时在其对应的输入框中输入要授权的目标procedure。如使用“*”，表示对所有当前schema下的所有procedure进行授权。</li> <li>5. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>6. 在“Permissions”中勾选“execute”。</li> </ol>
用户模拟访问操作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“Policy Name”填写策略名称。</li> <li>2. 在“Policy Label”下方的下拉框选择为“trouser”并填写需要模拟的trouser名称，例如“user1”。如使用“*”，表示可以模拟所有的用户。</li> <li>3. 在“Select User”中填授权的HetuEngine用户。</li> <li>4. 在“Permission”中勾选“Impersonate”。</li> </ol>

### 📖 说明

- 配置权限后预计30秒左右生效。
- 目前的权限管控可以到达列的级别。

**步骤5** (可选) 添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## HetuEngine 数据脱敏

Ranger支持对HetuEngine数据进行脱敏处理（Data Masking），可对用户执行的select操作的返回结果进行处理，以屏蔽敏感信息。

- 步骤1** 登录Ranger WebUI界面，在首页中单击“TRINO”区域的“HetuEngine”。
- 步骤2** 在“Masking”页签单击“Add New Policy”，添加HetuEngine数据脱敏策略。
- 步骤3** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-24 HetuEngine 数据脱敏参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Trino Catalog	配置当前策略使用的Catalog名称。
Trino Schema	<ul style="list-style-type: none"><li>Hive、Hudi、HBase、ClickHouse、HetuEngine、IoTDB数据源：配置当前策略使用的Database名称。</li><li>GAUSSDB、MySQL数据源：配置当前策略使用的Schema名称。</li></ul>
Trino Table	配置当前策略使用的表名称。
Trino Column	配置当前策略使用的列名称。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Mask Conditions	<p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的对象，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，勾选“Select”权限。</p> <p>单击“Select Masking Option”，选择数据脱敏时的处理策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Redact: 用x屏蔽所有字母字符，用0屏蔽所有数字字符。</li> <li>● Partial mask: show last 4: 只显示最后的4个字符，其他用x代替。</li> <li>● Partial mask: show first 4: 只显示开始的4个字符，其他用x代替。</li> <li>● Hash: 用值的哈希值替换原值，采用的是HetuEngine的内置“to_utf8(varchar(x))”函数，只对string、char、varchar类型的字段生效。</li> <li>● Nullify: 用NULL值替换原值。</li> <li>● Unmasked(retain original value): 原样显示。</li> <li>● Date: show only year: 仅显示日期字符串的年份部分，并将月份和日期默认为01/01。</li> <li>● Custom: 可使用任何有效返回与被屏蔽的列中的数据类型相同的数据类型来自定义策略。</li> </ul> <p>如需添加多列的脱敏策略，可单击  按钮添加。</p>

**步骤4** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。

**步骤5** 用户通过HetuEngine客户端对配置了数据脱敏策略的表执行select操作，系统将对数据进行处理后进行展示。

----结束

## HetuEngine 行级别数据过滤

Ranger支持用户对HetuEngine数据表执行select操作时进行行级别的数据过滤。

**步骤1** 登录Ranger WebUI界面，在首页中单击“TRINO”区域的“HetuEngine”。

**步骤2** 在“Row Level Filter”页签单击“Add New Policy”，添加行数据过滤策略。

**步骤3** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-25 HetuEngine 行数据过滤参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。

参数名称	描述
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Trino Catalog	配置当前策略使用的Catalog名称。
Trino Schema	<ul style="list-style-type: none"><li>Hive、Hudi、HBase、ClickHouse、HetuEngine、IoTDB数据源：配置当前策略使用的Database名称。</li><li>GAUSSDB、MySQL数据源：配置当前策略使用的Schema名称。</li></ul>
Trino Table	配置当前策略使用的表名称。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Row Filter Conditions	<p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的对象，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，然后在单击“Add Permissions”，勾选“Select”权限。</p> <p>单击“Row Level Filter”，填写数据过滤规则。</p> <p>例如过滤表A中“name”列“zhangsan”行的数据，过滤规则为：name &lt;&gt; 'zhangsan'。更多信息可参考Ranger官方文档。</p> <p>如需添加更多规则，可单击  按钮添加。</p>

**步骤4** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。

**步骤5** 用户通过HetuEngine客户端对配置了数据脱敏策略的表执行select操作，系统将对数据进行处理后进行展示。

----结束

## 28.16 添加 Storm 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为Storm用户进行相关的权限设置。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建用户需要配置权限的用户、用户组或Role。
- 页面已启用Ranger鉴权开关，该按钮控制是否启用Ranger插件进行权限管控，启用则使用Ranger鉴权，否则使用组件自身鉴权机制。

### 操作步骤

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

- 步骤2** 在首页中单击“STORM”区域的“Storm”。
- 步骤3** 单击“Add New Policy”，添加Storm权限控制策略。
- 步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

**表 28-26** Storm 权限参数

参数名称	描述
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。 “include”策略适用于当前输入的对象，“exclude”表示策略适用于除去当前输入内容之外的其他对象。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，您可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Storm Topology	配置当前策略适用的拓扑名称。可以填写多个值。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。

参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外。在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户，单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Submit Topology: 提交拓扑。</li></ul> <p><b>说明</b> Submit Topology权限只有在Storm Topology为*的情况下可以赋权生效。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• File Upload: 文件上传。</li><li>• File Download: 文件下载。</li><li>• Kill Topology: 删除拓扑。</li><li>• Rebalance: Rebalance操作权限。</li><li>• Activate: 激活权限。</li><li>• Deactivate: 去激活权限。</li><li>• Get Topology Conf: 获取拓扑配置。</li><li>• Get Topology: 获取拓扑。</li><li>• Get User Topology: 获取用户拓扑。</li><li>• Get Topology Info: 获取拓扑信息。</li><li>• Upload New Credential: 上传新的凭证。</li><li>• Select/Deselect All: 全选/取消全选。</li></ul> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。</p> <p>如需当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”，这些用户将成为受委托的管理员。被委托的管理员可以更新、删除本策略，它还可以基于原始策略创建子策略。</p>
Deny Conditions	<p>策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类似。</p>

**步骤5** (可选) 添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策

略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.17 添加 Elasticsearch 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可通过Ranger为Elasticsearch用户配置Elasticsearch索引的创建、删除等权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建需要配置权限的用户、用户组或Role。

### 操作步骤

- 步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。
- 步骤2** 在首页中单击“ELASTICSEARCH”区域的组件插件名称，例如“Elasticsearch”。
- 步骤3** 单击“Add New Policy”，添加Elasticsearch权限控制策略。
- 步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-27 Elasticsearch 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Conditions	IP过滤策略，可自定义，配置当前策略适用的主机节点，可填写一个或多个IP或IP段，并且IP填写支持“*”通配符，例如：192.168.1.10,192.168.1.20或者192.168.1.*。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Index	索引名称、索引别名或索引模板名称，配置当前策略适用的索引或索引模板，可填写多个值，支持使用通配符“*”。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。


参数名称	描述
Allow Conditions	<p>策略允许条件，配置本策略内允许的权限及例外，例外条件优先级高于正常条件。</p> <p>在“Select Role”、“Select Group”、“Select User”列选择已创建好的需要授予权限的Role、用户组或用户。</p> <p><b>须知</b></p> <p>在设置“Select Group”列时，请勿将elasticsearch用户组添加到策略中，否则会有权限放大的风险。</p> <p>单击“Add Conditions”，添加策略适用的IP地址范围，单击“Add Permissions”，添加对应权限。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all: 所有执行权限</li><li>• monitor: 索引监控权限，包含cat_index_recovery权限</li><li>• manage: 索引管理权限，包含monitor和cat_index_recovery权限</li><li>• view_index_metadata: 查看索引元数据权限，包含indices_search_shards和cat_index_metadata权限</li><li>• read: 索引读权限，包含clear_search_scroll权限</li><li>• read_cross_cluster: 跨集群索引读权限，包含indices_search_shards权限</li><li>• index: 索引文档写、更新权限，包含indices_put、indices_bulk、indices_index权限</li><li>• create: 索引写权限，包含indices_put、indices_bulk、indices_index权限</li><li>• delete: 索引文档删除权限，包含indices_bulk权限</li><li>• write: 索引文档写、更新、删除权限，包含indices_put权限</li><li>• delete_index: 删除索引权限</li><li>• create_index: 创建索引权限</li><li>• cluster_manage: 集群管理权限，包含cluster_monitor权限</li><li>• cluster_monitor: 集群监控权限，包含clear_search、cat_index_recovery、cat_index_metadata权限</li><li>• indices_put: 索引mapping设置权限</li><li>• indices_search_shards: 索引分片查询权限</li><li>• indices_bulk: 批量请求权限</li><li>• indices_index: 写索引文档权限</li><li>• cat_index_recovery: 执行cat recovery API权限</li><li>• cat_index_metadata: 执行cat indices API权限</li><li>• clear_search_scroll: 索引滚动查询及滚动查询缓存清理权限</li><li>• asynchronous_search: 执行异步搜索的权限</li><li>• script: 执行脚本的权限</li><li>• Select/Deselect All: 全选/取消全选</li></ul> <p>如需让当前条件中的用户或用户组管理本条策略，可勾选“Delegate Admin”使这些用户或用户组成为受委托的管理员。</p>

参数名称	描述
	<p>被委托的管理员可以更新、删除本策略，还可以基于原始策略创建子策略。</p> <p>如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。如需删除权限控制规则，可单击  按钮删除。</p>
Deny All Other Accesses	是否拒绝其它所有访问。


表 28-28 设置权限

任务场景	角色授权操作
设置管理员权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在首页中单击“ELASTICSEARCH”区域的组件插件名称，例如“Elasticsearch”。</li> <li>选择Policy Name为“all - index”的策略，单击  按钮编辑策略。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> </ol>
设置用户对指定index的读写权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“Index”配置索引或索引模板。</li> <li>在“Allow Conditions”区域，单击“Select User”下选择框选择用户。</li> <li>单击“Add Permissions”，勾选“read”和“write”。</li> </ol>

参考样例：为“testuser”用户授予“index”开头索引的创建、删除、读写、监控、管理权限。



参考样例：为“testuser”用户增加运行客户端样例的权限。



**步骤5**（可选）添加策略有效期。在页面右上角单击“Add Validity period”，设置“Start Time”和“End Time”，选择“Time Zone”。单击“Save”保存。如需添加多条策略有效期，可单击  按钮添加。如需删除策略有效期，可单击  按钮删除。

**步骤6** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如需禁用某条策略，可单击  按钮编辑策略，设置策略开关为“Disabled”。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.18 添加 OBS 的 Ranger 访问权限策略

### 操作场景

Ranger管理员可以通过Ranger为OBS用户配置OBS目录或文件的读、写权限。

### 前提条件

- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 已创建需要配置权限的用户组。
- 已安装Guardian服务。

### 操作步骤

**步骤1** 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，具体操作可参考[登录Ranger管理界面](#)。

**步骤2** 在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”。


**步骤3** 单击“Add New Policy”，添加OBS权限控制策略。

**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

**表 28-29** OBS 权限参数

参数名称	描述
Policy Name	策略名称，可自定义，不能与本服务内其他策略名称重复。
Policy Label	为当前策略指定一个标签，可以根据这些标签搜索报告和筛选策略。
Resource Path	资源路径，配置当前策略适用的OBS路径文件夹或文件，可填写多个值，不支持使用通配符“*”。且配置的OBS路径文件夹或文件必须是已存在的，否则会授权失败。 OBS默认开启权限的递归（且不支持修改），无任何权限的子目录会默认继承父目录所有的权限。
Description	策略描述信息。
Audit Logging	是否审计此策略。
Allow Conditions	策略允许条件，配置本策略内允许的权限。 “Select Group”列选择已创建好的需要授予权限的用户组（配置“Select Role”和“Select User”将不会生效） 单击“Add Permissions”，添加对应权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Read：读权限</li> <li>Write：写权限</li> <li>Select/Deselect All：全选/取消全选</li> </ul> 如需添加多条权限控制规则，可单击  按钮添加。如需删除权限控制规则，可单击  按钮删除。

例如，为用户组“hs\_group1”（该用户组仅由数字0~9、字母a~Z、下划线或#组成，且最大长度为52个字符，否则将导致策略添加失败）添加“obs://hs-test/user/hive/warehouse/o4”表的读写权限，配置如下：



**步骤5** 单击“Add”，在策略列表可查看策略的基本信息。等待策略生效后，验证相关权限是否正常。

如果不再使用策略，可单击  按钮删除策略。

----结束

## 28.19 Hive 表支持级联授权功能

### 操作场景

开启级联授权功能的集群极大地提升了鉴权易用性，用户只需在Ranger页面上对业务表进行一次授权，系统就会自动细粒度关联数据存储源的权限，不需要感知表的存储路径，无需进行二次授权。同时也补齐了基于存算分离授权功能缺陷，可以在Ranger上实现对存算分离表的授权鉴权。Hive表的级联授权功能主要体现为：

- 开启Ranger级联授权后，Ranger中创建策略对表授权时，只需创建表的Hive策略，无需对表存储源进行二次授权。
- 针对已授权的库/表，当存储源发生变动时，周期同步关联新存储源HDFS/OBS，生成对应权限。

#### 说明

- 不支持对视图表进行级联授权。
- 仅支持对数据库/表进行级联授权操作，不支持对分区做级联权限，如果分区路径不在表路径下，则需要用户手动授权分区路径。
- 不支持对Hive Ranger策略中的“Deny Conditions”进行级联授权，即“Deny Conditions”的权限仅限制表权限，不能生成HDFS/OBS存储源端的权限。
- 不支持在Hive Ranger中创建“database”为“\*”且“table”为“\*”的策略。
- 级联授权生成的HDFS/OBS存储源端的权限弱于HDFS Ranger策略的权限，即如果已经对表的HDFS存储源设置了HDFS Ranger权限，则级联权限将不会生效。
- 不支持对存储源为OBS的表级联授权后直接进行alter操作，需要给对应用户组额外授予OBS表路径的父目录的“Read”和“Write”权限才能使用alter功能，且用户组仅由数字0~9、字母a~Z、下划线或#组成，且最大长度为52个字符，否则将导致策略添加失败。
- 针对OBS存储源，需满足以下条件，否则OBS表将授权失败：
  - 集群中必须已安装Guardian服务。
  - OBS表的授权只能针对用户组。
  - 仅支持安全模式集群的OBS级联授权。

### 开启级联授权功能

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Ranger > 配置”。

**步骤2** 在搜索框中搜索参数“ranger.ext.authorization.cascade.enable”，修改该参数值为“true”。

**步骤3** 单击“保存”，保存配置。

**步骤4** 配置保存成功后，单击“实例”，勾选所有RangerAdmin实例，选择“更多 > 重启实例”，在弹出对话框输入密码，单击“确定”，重启所有RangerAdmin实例。


----结束

## 对接 HDFS 存储源

HDFS存储源无需进行配置。


## 对接 OBS 存储源

- 建表时指定Location为OBS路径：
  - 已完成存算分离配置。
  - 使用Ranger管理员用户`rangeradmin`登录Ranger管理页面，在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”，单击“Add New Policy”，为对应用户的用户组赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”的权限，详细操作请参见[添加OBS的Ranger访问权限策略](#)。  
例如，为“hgroup1”用户组赋予“obs://obs-test/test/”目录的“Read”和“Write”的权限：



- 在首页中单击“HADOOP SQL”区域的组件插件名称“Hive”。在“Access”页签单击“Add New Policy”为对应用户的用户组添加赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”权限的URL策略，详细操作请参见[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)。

例如，为“hgroup1”用户组创建“hive\_url\_policy” URL策略赋予“obs://obs-test/test/”目录的“Read”和“Write”的权限：



- 进入beeline客户端，在创建表时指定Location为OBS文件系统路径。  
`cd 客户端安装目录`


**kinit 组件操作用户****beeline**

例如，创建一个表“test”，该表的Location为“obs://obs-test/test/数据库名/表名”：

**create table test(name string) location "obs://obs-test/test/数据库名/表名";**

- 配置Hive基于MetaStore方式对接OBS：
  - a. 已配置Guardian服务对接OBS。
  - b. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”。
  - c. 在搜索框搜索“hive.metastore.warehouse.dir”，修改参数值为OBS路径，例如：obs://hivetest/user/hive/warehouse/，其中“hivetest”为OBS文件系统名。

**图 28-3** hive.metastore.warehouse.dir 配置



- d. 保存配置，然后单击“集群 > 服务”，在服务列表中重启Hive服务。
- e. 更新客户端配置文件。
  - i. 登录Hive客户端所在的节点，执行以下命令修改Hive客户端配置文件目录下的“hivemetastore-site.xml”。

**vi 客户端安装目录/Hive/config/hivemetastore-site.xml**

- ii. 将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径，例如“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”。


```
</property>
<property>
<name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
<value>obs://hivetest/user/hive/warehouse</value>
</property>
<property>
```

- iii. 修改HCatalog客户端配置文件目录下的“hivemetastore-site.xml”，将“hive.metastore.warehouse.dir”的值修改为对应的OBS路径，例如“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”。


**vi 客户端安装目录/Hive/HCatalog/conf/hivemetastore-site.xml**

- iv. 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面，在首页中单击“EXTERNAL AUTHORIZATION”区域的组件插件名称“OBS”，单击“Add New Policy”，为对应用户的用户组赋予OBS存储路径的“Read”和“Write”的权限。

例如，为“hgroup1”用户组赋予“obs://hivetest/user/hive/warehouse/”目录的“Read”和“Write”的权限：



- v. 选择“Settings > Roles > Add New Role”，创建“Role Name”为“hive”的角色：



- f. 进入Hive Beeline命令行，创建一个表并确认Location为OBS路径。

**cd** 客户端安装目录

**kinit** 组件操作用户

**beeline**

**create table test(name string);**

**desc formatted test;**

### 说明

如果当前数据库Location已指向HDFS，那么在当前数据库下建表（不指定Location）默认也指向当前HDFS。如需修改默认建表策略可以修改数据库的Location重新指向OBS。

操作如下：

1. 执行以下命令查看数据库Location。

```
show create database obs_test;
```

```
INFO : concurrency mode is disabled, not creating a lock manager
+-----+
|          createdb_stmt          |
+-----+
| CREATE DATABASE `obs_test`      |
| LOCATION                        |
| 'hdfs://hacluster/user/hive/warehouse/obs_test.db' |
+-----+
3 rows selected (0.038 seconds)
```

2. 执行以下命令修改数据库Location。

```
alter database obs_test set location 'obs://test1/'
```

执行命令show create database obs\_test，查看数据库Location已经指向OBS。

```
INFO : Concurrency mode is disabled, not creating
+-----+
|          createdb_stmt          |
+-----+
| CREATE DATABASE `obs_test`      |
| LOCATION                        |
| 'obs://test1/'                  |
+-----+
3 rows selected (0.063 seconds)
```

3. 执行以下命令修改表的Location。

```
alter table user_info set location 'obs://test1/'
```

如果表已有业务数据，需要同步迁移原数据文件至修改后的Location地址。

## 28.20 配置 RangerKMS 多实例

### 操作场景

MRS集群安装两个RangerKMS实例后，配置HDFS多实例透明加密之前，需要修改RangerKMS相关配置。

#### 说明

如果只安装了一个RangerKMS实例无需配置本章节。

### 前提条件

已安装两个RangerKMS实例。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“集群 > 服务 > Ranger > 配置 > 全部配置 > RangerKMS（角色） > 服务”。

**步骤2** 修改如下三个参数为对应值：

参数名称	设置值	说明
hadoop.kms.authentication.signer.secret.provider	zookeeper	选择zookeeper控制token。
hadoop.kms.authentication.signer.secret.provider.zookeeper.path	/ranger-kms/hadoop-auth-signature-secret	RangerKMS在zookeeper中的记录路径。

**步骤3** 选择“全部配置 > RangerKMS（角色）> 缓存”。

**步骤4** 修改“hadoop.kms.cache.enable”参数配置值为“false”。

**步骤5** 单击“保存”，在弹出的窗口中选择“确定”保存相关配置。

**步骤6** 重启RangerKMS及其他配置过期的上层服务。

----结束

## 28.21 使用 RangerKMS 原生 UI 管理权限及密钥

### 操作场景

KMS服务安装成功后，用户需要通过FusionInsight Manager创建用户并关联KeyAdmin角色，使该用户具有Key管理权限，进行密钥的管理以及对HDFS分区进行加密。

RangerKMS的UI界面首次使用可以通过rangerkms、keyadmin用户登录。默认场景下keyadmin用户只有key管理权限无操作权限。而rangerkms用户既有key管理权限同时拥有key操作权限。

### 前提条件


- 已安装Ranger服务且服务运行正常。
- 创建人机用户，可以不用添加权限。

### 为用户添加 KeyAdmin 角色

**步骤1** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Ranger”，进入Ranger服务概览页面。

**步骤2** 单击“基本信息”区域中的“RangerAdmin”，进入Ranger WebUI界面。

**步骤3** 在Ranger WebUI界面，单击右上角用户名，选择“Log Out”，退出当前用户。



**步骤4** 使用rangerkms或者keyadmin用户重新登录，首次登录需要修改用户密码。用户及默认密码请咨询MRS集群管理员。

**步骤5** 选择“Settings > Users”，在“User Name”列单击需要赋予KeyAdmin角色权限的用户。

**步骤6** 在“Select Role”中选择KeyAdmin，在弹窗中单击“ok”。


**步骤7** 单击“save”，用户添加KeyAdmin角色完成。

----结束

## key 的权限管理

**步骤1** 使用rangerkms、keyadmin或具有KeyAdmin角色的用户登录Ranger UI。

**步骤2** 在Access Manager界面单击“kmsdev”。



**步骤3** 单击右上角的“Add New Policy”按钮可以添加新的策略。

**步骤4** 根据业务需求配置相关参数。

表 28-30 Add New Policy 参数配置

参数名称	描述
Policy Type	Access
Policy Name	策略名称，必填配置。
Policy Label	策略标签，用于对策略进行分类。
Key Name	Key名称，及KMS中存储的EZK名称；该条策略就会对配置的Key生效，另外填*表示所有的key。
Description	描述策略的内容。
Audit Logging	是否开启审计。

参数名称	描述
Allow Conditions	允许策略，可以对选择的用户、用户组或者角色配置相应的权限。包括 <ul style="list-style-type: none"><li>• Create: 创建Key</li><li>• Delete: 删除key</li><li>• Rollover: 更新key</li><li>• Set Key Material: 设置密钥密文</li><li>• Get: 读取某个key</li><li>• Get keys: 读取所有key（策略中配置的key）</li><li>• Get Metadata: 获取key的元信息</li><li>• Generate EEK: 生成EEK</li><li>• Decrypt EEK: 解密EEK</li></ul> Exclude from Allow Conditions: 配置允许条件之外的例外规则。
Deny All Other Accesses	是否拒绝其它所有访问。 <ul style="list-style-type: none"><li>• True: 拒绝其它所有访问</li><li>• False: 设置为False，可配置Deny Conditions。</li></ul>
Deny Conditions	策略拒绝条件，配置本策略内拒绝的权限及例外，配置方法与“Allow Conditions”类似。 拒绝条件的优先级高于“Allow Conditions”中配置的允许条件。 Exclude from Deny Conditions: 配置排除在拒绝条件之外的例外规则。

**步骤5** 单击“Add”，策略添加完成。该策略中对应的角色、用户组或者用户具有策略中Key相关权限。


----结束

## 原生 UI 管理密钥

**步骤1** 使用rangerkms或者keyadmin用户登录Ranger管理界面。

**步骤2** 单击“Encryption”，进入key管理界面。

**步骤3** 在“Select Service”下拉列表中选择kmsdev服务。




步骤4 单击右侧的“Add New Key”按钮创建新的密钥。


表 28-31 Add New Key 参数描述

参数名称	描述
Key Name	密钥名称。
Cipher	加密算法，默认AES/CTR/NoPadding，不能修改。
Length	密钥长度，128或者256
Description	描述密钥的内容。
Attributes	密钥自定义属性，无需添加。

步骤5 单击图中按钮可以更新密钥。



步骤6 单击图表可以删除密钥。



----结束

## 普通集群权限管理

**步骤1** 登录Manager界面，进入“集群 > 服务 > Ranger > 配置 > RangerKMS > 自定义”。

**步骤2** 在参数文件为dbks-site.xml行添加配置：

hadoop.kms.security.authorization.manager值为空。

**步骤3** 保存配置，重启RangerKMS。

**步骤4** 如果需要Key的管理权限需要将用户加入rkmsadmin组。

----结束

## 28.22 Ranger 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**Ranger相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/ranger/角色名”

- RangerAdmin：“/var/log/Bigdata/ranger/rangeradmin”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/ranger/rangeradmin”（审计日志）。
- TagSync：“/var/log/Bigdata/ranger/tagsync”（运行日志）。
- UserSync：“/var/log/Bigdata/ranger/usersync”（运行日志）。
- RangerKMS：“/var/log/Bigdata/ranger/rangerkms”（运行日志）。
- PolicySync：“/var/log/Bigdata/ranger/policysync”（运行日志）。

**日志归档规则：**Ranger的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过20MB的时，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”，最多保留最近的20个压缩文件。

表 28-32 Ranger 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
RangerAdmin运行日志	access_log.<DATE>.log	Tomcat访问日志。
	catalina.out	Tomcat服务运行日志。

日志类型	日志文件名	描述
	gc-worker-pid <PID>-<日期>.log.<编号>	RangerAdmin的GC日志。
	postinstallDetail.log	实例安装前启动后工作日志。
	prestartDetail.log	实例启动前准备工作日志。
	ranger-admin.log	RangerAdmin运行日志。
	ranger_admin_sql.log	RangerAdmin检索DBService的日志。
	startDetail.log	实例启动日志。
TagSync运行日志	cleanupDetail.log	实例清理日志。
	gc-worker-pid <PID>-<日期>.log.<编号>	实例GC日志。
	postinstallDetail.log	实例安装前启动后工作日志。
	prestartDetail.log	实例启动前准备工作日志。
	ranger-tagsync.log	TagSync运行日志。
	startDetail.log	实例启动日志。
	tagsync.out	TagSync的运行日志。
UserSync运行日志	auth.log	unixauth服务运行日志。
	cleanupDetail.log	实例清理日志。
	gc-worker-pid <PID>-<日期>.log.<编号>	实例GC日志。
	postinstallDetail.log	实例安装前启动后工作日志。
	prestartDetail.log	实例启动前准备工作日志。
	ranger-usersync.log	UserSync运行日志。
	startDetail.log	实例启动日志。
RangerKMS运行日志	access-<host>-<DATE>.log	Tomcat访问日志。
	threadDump-<DATE>.log	进程JVM GC日志。
	stopDetail.log	实例停止日志。
	startDetail.log	实例启动日志。

日志类型	日志文件名	描述
	ranger-kms.log	实例运行日志。
	prestartDetail.log	实例启动前准备工作日志。
	catalina.out	Tomcat服务运行日志。
	postinstallDetail.log	实例安装前启动后工作日志。
PolicySync运行日志	cleanupDetail.log	实例清理日志。
	policysync.out	实例运行日志。
	postinstallDetail.log	实例安装前启动后工作日志。
	prestartDetail.log	实例启动前准备工作日志。
	ranger-policysync.log	实例运行日志。
	startDetail.log	实例启动日志。
	gc-worker-pid <PID>-<日期>.log.<编号>	实例GC日志。
	stopDetail.log	实例停止日志。
审计日志	rangeradmin-audit.log	RangerAdmin审计日志。

## 日志级别

Ranger中提供了如表28-33所示的日志级别，日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 28-33 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理出现严重错误信息，可能导致系统崩溃。
ERROR	ERROR表示当前事件处理出现错误信息，系统运行出错。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息，但认为是正常范围，不会导致系统出错。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Ranger > 配置”。
- 步骤3** 选择“全部配置”。
- 步骤4** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤6** 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

#### 📖 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

Ranger的日志格式如下所示：

表 28-34 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线 程名字> <log中的 message> <日志事件的发 生位置>	2020-04-29 20:09:28,543   INFO   http-bio-21401- exec-56   Request comes from API call, skip cas filter.   CasAuthenticationFilter Wrapper.java:25

## 28.23 Ranger 常见问题

### 28.23.1 安装集群过程中，Ranger 启动失败

#### 问题

安装集群过程中，Ranger启动失败，Manager进程任务列表里打印“ERROR: cannot drop sequence X\_POLICY\_REF\_ACCESS\_TYPE\_SEQ”等关于数据库信息，如何解决并正常安装Ranger？

#### 回答

该现象可能出现在安装两个RangerAmdin实例的场景下，安装失败后，请先手动重启一个RangerAdmin，然后再逐步重启其他实例。

## 28.23.2 如何判断某个服务是否使用了 Ranger 鉴权

### 问题

如何判断某个支持使用Ranger鉴权的服务当前是否启用了Ranger鉴权？

### 回答

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > 服务名称”，在服务详情页上继续单击“更多”，查看“启用Ranger鉴权”是否为可单击？

- 是，表示当前本服务未启用Ranger鉴权插件，可单击“启用Ranger鉴权”启用该功能。
- 否，表示当前本服务已启用Ranger鉴权插件，可通过Ranger管理界面配置访问该服务资源的权限策略。

#### 📖 说明

若不存在该选项，则表示当前服务不支持Ranger鉴权插件，未开启Ranger鉴权。

## 28.23.3 新创建用户修改完密码后无法登录 Ranger

### 问题

使用新建用户登录Ranger页面，为什么在修改完密码后登录报401错误？

### 回答

由于UserSync同步用户数据有时间周期，默认是5分钟，因此在Manager上新创建的用户在用户同步成功前无法登录Ranger，因为Ranger的DB里暂时还没有该用户信息，需要等待同步周期所设置的时间后再尝试登录。

非安全模式下，由于Ranger并不从Manager同步用户数据，因此，仅有admin用户可以登录Ranger，暂时不支持其他用户登录。

## 28.23.4 Ranger 界面添加或者修改 HBase 策略时，无法使用通配符搜索已存在的 HBase 表

### 问题

添加HBase的Ranger访问权限策略时，在策略中使用通配符搜索已存在的HBase表时，搜索不到已存在的表，并且在/var/log/Bigdata/ranger/rangeradmin/ranger-admin-\*log中报以下错误

```
Caused by: javax.security.sasl.SaslException: No common protection layer between client and server
at com.sun.security.sasl.gsskerb.GssKrb5Client.doFinalHandshake(GssKrb5Client.java:253)
at com.sun.security.sasl.gsskerb.GssKrb5Client.evaluateChallenge(GssKrb5Client.java:186)
at
org.apache.hadoop.hbase.security.AbstractHBaseSaslRpcClient.evaluateChallenge(AbstractHBaseSaslRpcClient.java:142)
at org.apache.hadoop.hbase.security.NettyHBaseSaslRpcClientHandler
$2.run(NettyHBaseSaslRpcClientHandler.java:142)
at org.apache.hadoop.hbase.security.NettyHBaseSaslRpcClientHandler
$2.run(NettyHBaseSaslRpcClientHandler.java:138)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
```

```
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1761)
at
org.apache.hadoop.hbase.security.NettyHBaseSaslRpcClientHandler.channelRead0(NettyHBaseSaslRpcClientH
andler.java:138)
at
org.apache.hadoop.hbase.security.NettyHBaseSaslRpcClientHandler.channelRead0(NettyHBaseSaslRpcClientH
andler.java:42)
at
org.apache.hadoop.hbase.thirdparty.io.netty.channel.SimpleChannelInboundHandler.channelRead(SimpleChannelInbo
undHandler.java:105)
at
org.apache.hadoop.hbase.thirdparty.io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractCh
annelHandlerContext.java:362)
```

## 回答

Ranger界面上HBase服务插件的“hbase.rpc.protection”参数值和HBase服务端的“hbase.rpc.protection”参数值必须保持一致。

**步骤1** 参考[登录Ranger管理界面](#)章节，登录Ranger管理界面。

**步骤2** 在首页中“HBASE”区域，单击组件插件名称，如HBase的按钮

**步骤3** 搜索配置项“hbase.rpc.protection”，修改配置项的value值，与HBase服务端的“hbase.rpc.protection”的值保持一致。


**步骤4** 单击“保存”。

---结束

## 28.23.5 RangerKMS 鉴权失败，Ranger 管理界面无 KMS 页签

### 问题

集群安装完成后，无法看到KMS对应的鉴权页签。



### 回答

Ranger用户同步存在周期，由于策略中缺少对应用户导致页签创建失败。

**步骤1** 使用omm用户，登录任意一个RangerKMS节点后台。

**步骤2** 执行如下命令，创建install标签：

```
touch ${BIGDATA_HOME}/tmp/rangerkmsinstallmarker
```

**步骤3** 登录Manger管理面，选择“集群 > Ranger > 实例”，重启RangerKMS实例。

**步骤4** 实例重启后再次刷新Ranger管理界面，即可看到对应页签。

----结束

# 29 使用 Redis

## 29.1 从零开始使用 Redis

本章节提供从零开始指导用户创建Redis集群，并连接Redis集群，写入并读取数据。

### 前提条件

- 已安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 请参考[创建Redis角色](#)，在Manager界面创建一个角色，例如“Redisrole”，
- 在Manager界面创建一个“人机”用户，例如jedis，创建用户时绑定角色“Redisrole”。

### 操作步骤

**步骤1** 创建Redis集群，具体操作请参见[创建Redis集群](#)。

**步骤2** 登录客户端所在节点，执行以下命令认证用户jedis。假如客户端安装路径为“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit jedis (安全模式集群，第一次登录需修改用户密码；普通模式集群无需执行该命令)
```

**步骤3** 连接Redis集群。

```
/opt/client/Redis/bin/redis-cli -h <hostip> -p <Port> -c --realm hadoop.com
```

### 说明

- *hostip*为Redis集群的其中一个实例IP（业务平面）。
- *Port*为对应的Redis实例的端口。  
Redis实例的端口计算方式为：22400+该实例的ID-1。  
实例ID可以通过在FusionInsight Manager中选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”，单击Redis集群名称查看。  
例如Redis集群内角色R1对应的Redis实例的端口为22400+1-1=22400。
- Redis启用通道加密。  
登录Manager，选择“集群 > 服务 > Redis > 配置 > 全部配置”，搜索“REDIS\_SSL\_ON”，将参数“值”设置为“true”，Redis启用SSL通道加密。通道加密在数据传输中对数据进行加密保护，会损耗性能，Redis中无重要或敏感信息不建议开启。  
启用通道加密后连接集群使用如下命令：  

```
/opt/client/Redis/bin/redis-cli -h <hostip> -p <Port> --tls -c --realm hadoop.com
```

#### 步骤4 使用set命令写入数据：

```
hostip.Port> set myname "redis"
```

回显如下：

```
hostip.Port> set myname "redis"
-> Redirected to slot [12807] located at 10.112.17.189:22404
OK
```

#### 步骤5 使用get命令读取数据：

```
hostip.Port> get myname
```

回显如下：

```
hostip.Port> get myname
"redis"
```

----结束

## 29.2 Redis 常用参数

### 参数入口

在FusionInsight Manager系统中，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > 配置”，在搜索框中输入参数名称。

表 29-1 参数说明

配置参数	说明	默认值
appendonly	是否开启AOF，开启则每次写操作会记一条log，这会提高数据抗风险能力，但影响效率。	no

配置参数	说明	默认值
maxmemory	设置最大内存（MB），达到最大内存设置后，Redis会先尝试清除已到期或即将到期的Key，当此方法处理后，如果仍达到最大内存值，将无法再进行写入操作。	1024
REDIS_RDBOPEN	是否开启RDB。	true
REDIS_SECURITY_ENABLED	Redis安全模式开关，Redis安全模式对性能影响较大，如果没有特别需求，建议安装普通模式（普通模式下访问Redis不需要认证、鉴权，建议不要使用Redis存取重要数据，否则可能存在安全风险）。该参数只在集群为安全模式下生效。	NA
aof-use-rdb-preamble	支持混合AOF+RDB持久化，当开启该功能后，执行AOF重写操作时，会创建一个同时包含RDB数据格式和AOF数据格式的AOF持久化文件，RDB数据位于文件起始部分，存储了该实例执行重写操作前的数据，重写之后的命令会以AOF数据格式进行追加。	no
replica-ignore-maxmemory	当该参数设置为yes时，Redis的数据淘汰只与主实例内存有关，不会在备实例上进行淘汰，因此备实例存在内存溢出风险。	no
lazyfree-lazy-eviction	当该参数设置为yes时，且配置有数据淘汰策略时，Redis会使用异步删除的方式进行数据淘汰。	yes
lazyfree-lazy-expire	当该参数设置为yes时，且配置有数据过期策略时，Redis会使用异步删除的方式对配置了过期时间的数据进行处理。	yes
lazyfree-lazy-server-del	当该参数设置为yes时，Redis将使用异步的方式进行数据的删除。	yes

配置参数	说明	默认值
replica-lazy-flush	当该参数设置为yes时，Redis将使用异步的方式对数据库进行清理。	yes
cluster-replica-no-failover	当该参数设置为yes时，主实例故障时将会禁止主备倒换。	no
activeresharding	是否对Redis的哈希表进行刷新，当配置为yes时虽然会加速内存释放，但是会导致数据读写时延增大。	no
activedefrag	当该参数配置为yes时，支持在运行期间进行主动的内存碎片整理。	no
no-appendfsync-on-rewrite	当该参数设置为yes时，执行AOF重写操作时AOF持久化会暂停，避免I/O资源竞争。如果应用系统无法忍受延迟，而可以容忍少量的数据丢失，则设置为yes。如果应用系统无法忍受数据丢失，则设置为no。	no

## 29.3 创建 Redis 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在FusionInsight Manager创建并设置Redis的角色。Redis角色可设置用户对Redis集群或者Redis单实例的读、写和管理权限。

#### 说明

Redis为安全模式时，可以设置Redis角色的用户权限，普通模式不支持设置。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 登录FusionInsight Manager。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，在“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 在“配置资源权限”列表，选择待增加权限的集群，为角色选择服务权限。

**步骤4** 设置角色“配置资源权限”请参见[表29-2](#)。

Redis连接权限管理：集群内所有Redis集群或者Redis单实例授权，可通过“资源类型”区分资源类型。

- 单实例：Redis单实例。
- 集群：Redis集群。

#### 📖 说明

只有在安装Redis服务设置“REDIS\_SECURITY\_ENABLED”参数为“true”时，才能在“配置资源权限”时，选择Redis服务。

**表 29-2** 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置用户读取Redis资源的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Redis &gt; Redis连接权限管理”。</li><li>2. 在指定Redis资源的“权限”列，勾选“读”。</li></ol>
设置用户读、写Redis资源的权限	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Redis &gt; Redis连接权限管理”。</li><li>2. 在指定Redis资源的“权限”列，勾选“读”和“写”。</li></ol>
设置用户对Redis资源的管理权限（例如执行FLUSHDB、BGSAVE、CONFIG等命令）	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Redis &gt; Redis连接权限管理”。</li><li>2. 在指定Redis资源的“权限”列，勾选“管理”。</li></ol>

**步骤5** 单击“确定”完成，返回“角色”。

----结束

## 29.4 Redis 集群管理

### 29.4.1 创建 Redis 集群

#### 操作场景

Redis实例可以组成Redis集群，在多个Redis节点之间进行数据共享，提升系统处理能力。该任务指导MRS集群管理员在安装Redis服务后，创建Redis集群，供客户端调用。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”。
- 步骤3** 单击“创建Redis集群”。
- 步骤4** 输入集群名称，单击“下一步”。
- 步骤5** 选择Redis集群包含的Redis实例。
- 步骤6** 系统根据Redis实例个数以及分布位置自动生成集群内Redis实例的主从对应关系。


为保证集群数据的高可靠性，系统须确保Redis集群内的实例满足以下条件，否则无法正常分配主从关系。

- 一个Redis集群内的Redis实例必须分布到至少三台节点中（至少6个Redis实例）。
- 一个Redis集群内的Redis实例总数为偶数，且同一组主从实例（例如M1与S1）不能在一台节点上。
- 任意一台节点上的主Redis实例必须小于整个Redis集群主实例个数的一半。
- 开启跨AZ高可用之后，一个Redis集群内的实例至少分布在三个AZ中（至少6个Redis实例）。
- 开启跨AZ高可用之后，集群内实例总数为偶数，且同一组主从实例（例如M1与S1）不能在同一个AZ中。

### 说明

- 支持一主一从模式的Redis集群。
- 一个Redis实例只能属于一个Redis集群。
- 当Redis集群中有一半及以上的主实例同时掉线时，该Redis集群内实例将无法进行主从切换。

图 29-1 创建 Redis 集群



- 步骤7** 单击“提交”，在弹出的“验证身份”窗口中输入管理员用户密码，单击“确定”。

----结束

## 29.4.2 查看 Redis 集群状态


### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在创建Redis集群后，查看Redis集群的运行状态及Redis实例的当前主从关系。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”。
- 步骤3** 单击Redis集群名称，进入集群状态界面，可查看Redis集群的运行状态。
- 步骤4** 在“Redis集群状态”页面中可查看当前Redis集群主从实例状态。  
R1、R2...表示节点上的Redis实例ID，例如R1表示该节点上的Redis\_1实例。
- 步骤5** 单击Redis实例，可查看与该实例为主从关系的其他实例。

图 29-2 查看 Redis 实例主从关系



----结束

## 29.4.3 调整 Redis 集群容量

### 操作场景

Redis集群建立后，MRS集群管理员可以根据业务数据的处理情况，将Redis节点中未加入其他Redis集群的实例增加到该集群中，或者释放Redis集群内的空闲实例，以供其他集群使用，提高硬件资源利用率。

### 操作步骤

#### Redis集群扩容

##### 📖 说明

Redis逻辑集群支持在线扩容，在扩容的过程中需要将集群里面主实例中的部分槽位迁移到新扩容的实例当中，会占用业务的TPS，因此建议在线扩容操作在业务低峰期进行。为了确保扩容成功，需要对待扩容Redis逻辑集群进行下面检查：

- 检查Redis告警信息，不能存在和待扩容集群以及集群内实例相关的告警（不包含Redis实例内存使用超过阈值）。
- 在“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > 概览 > 告警和事件的历史记录”中查看当前Redis集群是否频繁发生主备倒换，如果频繁发生主备倒换，则不建议扩容。
- 检查待扩容Redis集群是否开启RDB持久化，如果没有开启，则不建议进行扩容。
- 同一节点下不建议扩容的Redis实例超过60个。

- 步骤1** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”。
- 步骤2** 单击要操作的Redis集群名称后“操作”列下的“扩容”。
- 步骤3** 在“选择实例”页面中选择需要加入Redis集群的Redis实例，然后单击“下一步”。

## 说明

为保证集群数据的高可靠性，系统须确保Redis集群内的实例满足以下条件，否则无法正常分配主从关系。

- 一个Redis集群内的Redis实例必须分布到至少三台节点中（至少6个Redis实例）。
- 一个Redis集群内的Redis实例总数为偶数，且同一组主从实例（例如M1与S1）不能在一台节点上。
- 任意一台节点上的主Redis实例必须小于整个Redis集群主实例个数的一半。
- 在集群进行扩容操作时，由于数据迁移，会导致部分业务数据读写异常，请尽可能使Redis集群负载较小或者不对外提供服务。
- 开启跨AZ高可用之后，一个Redis集群内的实例至少分布在三个AZ中（至少6个Redis实例）。
- 开启跨AZ高可用之后，集群内实例总数为偶数，且同一组主从实例（例如M1与S1）不能在同一个AZ中。

图 29-3 Redis 集群扩容



**步骤4** 系统会生成新加入的Redis实例的主从关系，单击“提交”。

----结束

## Redis集群减容

### 说明

Redis逻辑集群支持在线减容，在减容过程中需要将减容实例上的槽位迁移到集群内其他实例上，会占用业务的TPS，因此建议在线减容操作在业务低峰期进行。为了确保减容成功，需要对待减容Redis逻辑集群进行下面检查：

- 检查Redis告警信息，不能存在和待减容集群以及集群内实例相关的告警（不包含Redis实例内存使用超过阈值）。
- 在“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > 概览 > 告警和事件的历史记录”中查看当前Redis集群是否频繁发生主备倒换，如果频繁发生主备倒换，则不建议减容。
- 检查待减容Redis集群是否开启RDB持久化，如果没有开启，则不建议进行减容。

**步骤1** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”。

**步骤2** 单击要操作的Redis集群名称后“操作”列下的“减容”。

**步骤3** 在“选择实例”页面中选择需要释放的Redis实例，然后单击“下一步”。

### 📖 说明

为保证集群数据的高可靠性，系统须确保Redis集群内的实例满足以下条件，否则无法正常分配主从关系。

- 一个Redis集群内的Redis实例必须分布到至少三台节点中（至少6个Redis实例）。
- 一个Redis集群内的Redis实例总数为偶数，且同一组主从实例（例如M1与S1）不能在一台节点上。
- 任意一台节点上的主Redis实例必须小于整个Redis集群主实例个数的一半。
- 在集群进行减容操作时，由于数据迁移，会导致部分业务数据读写异常，请尽可能使Redis集群负载较小或者不对外提供服务。
- 开启跨AZ高可用之后，一个Redis集群内的实例至少分布在三个AZ中（至少6个Redis实例）。
- 开启跨AZ高可用之后，集群内实例总数为偶数，且同一组主从实例（例如M1与S1）不能在同一个AZ中。
- Redis减容目前不支持大Value，需要在减容之前导出删除大Value。

**步骤4** 单击“提交”。

----结束

## 29.4.4 均衡 Redis 集群数据

### 操作场景

Redis集群出现扩容异常、部分实例掉线等异常场景时，集群中的数据可能会分布不均匀，此时可以通过均衡Redis集群数据功能，让系统自动对集群数据进行平衡，保证集群的健康运行。

### 对系统影响

数据均衡操作会严重影响Redis集群的业务性能，且一定程度增大了数据丢失风险，影响数据的可靠性。

### 📖 说明

建议仅在系统出现数据不均衡告警，且在业务闲时或者停止Redis集群的业务访问后执行该操作。在执行均衡前需要检查下面信息：

- 检查Redis告警信息，不能存在和待均衡集群以及集群内实例相关的告警（不包含Redis实例内存使用超过阈值、Redis主实例槽位分布不均衡、Redis槽位迁移异常）。
- 在“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > 概览 > 告警和事件的历史记录”中查看当前Redis集群是否频繁发生主备倒换，如果频繁发生主备倒换，则不建议进行均衡。
- 检查待均衡Redis集群是否开启RDB持久化，如果没有开启，则不建议进行均衡。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”。

**步骤3** 单击要操作的Redis集群名称后“操作”列下的“Balance”。

**步骤4** 在弹出的“Redis集群Balance”窗口中输入当前管理员密码，单击“确定”。

### 📖 说明

- 如果有实例不在位，且无法恢复该实例，则通过减容减掉该实例及其主实例。
- 在集群扩容、减容或者Balance操作时，尽可能使Redis集群负载较小或者不对外提供服务，否则可能会发生命令失败的情况。

----结束

## 29.4.5 删除 Redis 集群

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员卸载已创建Redis集群。

#### 须知

删除Redis逻辑集群需要谨慎，影响如下：

- Redis逻辑集群删除之后会导致依赖当前逻辑集群的业务无法运行。
- Redis逻辑集群删除之后数据无法恢复。

### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > Redis管理”。

**步骤3** 单击Redis集群名称后“操作”列的“删除”。

**步骤4** 根据界面提示，输入管理员密码，单击“确定”。

----结束

## 29.5 Redis 数据备份工具

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员将Redis集群内存储的业务数据备份到指定目录，以应对在重装集群、升级、扩容等重大操作中系统发生故障的情况。

### 前提条件

- Redis集群及实例运行正常。
- 如果Redis服务的安装模式为安全模式，Redis客户端需要登录认证并授权以后才能访问或操作Redis集群，因此需要做以下操作：
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，创建具有管理指定Redis集群权限的角色，请参见[创建Redis角色](#)。
  - b. 选择“系统 > 权限 > 用户”，创建一个“机机”用户，并赋予a创建的角色权限。
  - c. 用户创建成功后，在用户列表中单击该用户名后的“更多 > 下载认证凭据”，下载keytab文件，待文件自动生成后指定保存位置。

- d. 解压keytab文件，以omm用户将解压得到的文件上传到要操作的Redis节点的“`软件安装路径/FusionInsight_HD_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/config`”目录下。

#### 📖 说明

“xxx”表示版本号，具体以实际环境的版本号为准。

- e. 修改“`软件安装路径/FusionInsight_HD_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/config/auth.conf`”文件中的“userName”值为“`用户名@集群域名`”，修改“realmsName”为当前域名，修改“keyTabFile”配置值为上传的“user.keytab”文件的绝对路径，修改“krbConfPath”配置值为上传的“krb5.conf”文件的绝对路径。

## 操作步骤

**步骤1** 以root用户登录集群内任意Redis节点。

**步骤2** 执行以下命令打开Redis备份配置文件“`aof-backup.properties`”，根据表29-3中的说明，配置相关参数，并保存退出。

```
vi ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/config/aof-backup.properties
```

表 29-3 备份 Redis 集群数据所需修改的参数列表

参数名称	参数描述	参数样例
redis.server.mode	Redis运行模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• single</li><li>• cluster</li></ul> <b>说明</b> 当前版本只支持Redis集群模式下的数据备份与恢复。	cluster

参数名称	参数描述	参数样例
redis.server.address	<p>Redis实例的IP地址（业务平面）及端口。</p> <p>只需配置要备份的Redis集群中任意一个Redis实例的IP地址及端口即可（也可配置同一Redis集群内的多个Redis实例地址及端口备用，使用英文逗号隔开）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redis实例的IP地址即为该Redis实例所在节点的IP地址。</li> <li>Redis实例的端口计算方式为：22400+该实例的ID-1。 实例ID可以通过在FusionInsight Manager中单击“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Redis &gt; Redis管理”，单击Redis集群名称查看。 例如Redis集群内角色R1对应的Redis实例的端口为22400+1-1=22400。</li> </ul>	<p>192.168.0.1:22400</p> <p>192.168.0.100:22400,192.168.0.101:22401</p>
client.read.timeout	<p>客户端读写超时时间（单位：毫秒），建议保持默认值。</p>	10000
backup.path	<p>备份文件存放目录，需提前创建好。</p> <p><b>说明</b> 如果目录内已有之前备份的Redis数据文件，请及时转移至其他存储路径下，避免执行备份操作后被覆盖。</p>	/opt/arch/cluster1
redis_ssl_on	<p>SSL通道加密启用开关，需与Manager界面上设置保持一致。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>true</li> <li>false</li> </ul> <p><b>说明</b> 登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; Redis &gt; 配置 &gt; 全部配置”，搜索“redis_ssl_on”可查看此参数值。</p>	false

**步骤3** 在备份路径下执行如下命令以确保omm用户具有操作权限。

```
chmod 744 备份文件最外层路径 -R
```

```
chown omm:wheel 备份文件最外层路径 -R
```

**步骤4** 执行su - omm命令切换到omm用户下。

**步骤5** 进入“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/sbin”目录，执行“redis-backup.sh”脚本。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/  
redis/sbin/
```

```
./redis-backup.sh
```

系统会将Redis集群内所有Redis实例的数据备份到目的路径下，备份成功后，界面显示：

```
Backup successful.
```

**步骤6** 查看备份路径下的数据文件，并转移到可靠的存放位置便于后续恢复。

----结束

## 29.6 Redis 数据恢复工具

### 操作场景

该操作指导MRS集群管理员在Redis服务因故障或重新安装时，使用之前的备份数据文件来恢复Redis集群中保存的数据。恢复操作不会删除Redis集群中已有的数据。

### 前提条件

- Redis集群及实例运行正常。
- 已获取备份好的Redis数据文件。
- 如果Redis服务的安装模式为安全模式，Redis客户端需要登录认证并授权以后才能访问或操作Redis集群，因此需要做以下操作：
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，创建具有管理、写指定Redis集群权限的角色，请参见[创建Redis角色](#)。
  - b. 选择“系统 > 权限 > 用户”，创建一个“机机”用户，并赋予a创建的角色权限。
  - c. 用户创建成功后，在用户列表中单击该用户名称后的“更多 > 下载认证凭据”，下载keytab文件，待文件自动生成后指定保存位置。

#### 📖 说明

“xxx”表示版本号，具体以实际环境的版本号为准。

- d. 解压keytab文件，以omm用户将解压得到的文件上传到要操作的Redis节点的“[软件安装路径](#)/FusionInsight\_HD\_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/config”目录下。
- e. 修改“[软件安装路径](#)/FusionInsight\_HD\_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/config/auth.conf”文件中的“userName”为“[用户名@集群域名](#)”，

修改“realmsName”为当前域名，修改“keyTabFile”配置值为上传的“user.keytab”文件的绝对路径，修改“krbConfPath”配置值为上传的“krb5.conf”文件的绝对路径。

## 操作步骤

- 步骤1** 将要恢复的数据文件上传到集群内任意Redis节点中，例如“/opt/arch/cluster1”目录下。
- 步骤2** 以root用户登录该节点。
- 步骤3** 执行以下命令打开Redis备份配置文件“aof-backup.properties”，根据表29-4中的说明，配置相关参数，并保存退出。

```
vi ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/  
redis/config/aof-backup.properties
```

表 29-4 恢复 Redis 集群数据所需配置参数列表

参数名称	参数描述	参数样例
redis.server.mode	Redis运行模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• single</li><li>• cluster</li></ul> <b>说明</b> 当前版本只支持Redis集群模式下的数据备份与恢复。	cluster

参数名称	参数描述	参数样例
redis.server.address	<p>Redis实例的IP地址（业务平面）及端口。</p> <p>只需配置要恢复的Redis集群中任意一个Redis实例的IP地址及端口即可（也可配置同一Redis集群内的多个Redis实例地址及端口备用，使用英文逗号隔开）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redis实例的IP地址即为该Redis实例所在节点的IP地址。</li> <li>Redis实例的端口计算方式为：22400+该实例的ID-1。 实例ID可以通过在FusionInsight Manager中单击“集群 &gt; 待操作集群的名称 &gt; 服务 &gt; Redis &gt; Redis管理”，单击Redis集群名称查看。</li> </ul> <p>例如Redis集群内角色R1对应的Redis实例的端口为 22400+1-1=22400。</p>	<p>192.168.0.100:22400</p> <p>192.168.0.100:22400,192.168.0.101:22401</p>
client.read.timeout	<p>客户端读写超时时间（单位：毫秒），建议保持默认值。</p>	10000
aof.source	<p>要恢复的数据文件，需要包含完整路径。</p> <p>如果有多个数据文件，使用英文逗号隔开。</p>	<p>/opt/arch/ cluster1/192.168.0.101-22400.aof,/opt/arch/ cluster1/192.168.0.101-22401.aof,/opt/arch/ cluster1/192.168.0.102-22400.aof</p>
max.worker.num	<p>恢复数据文件的最大线程数，建议保持默认值。</p>	10

参数名称	参数描述	参数样例
redis_ssl_on	SSL通道加密启用开关，需与Manager界面上设置保持一致。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> <b>说明</b> 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Redis > 配置 > 全部配置”，搜索“redis_ssl_on”可查看此参数值。	false

**步骤4** 在备份路径下执行如下命令以确保omm用户具有操作权限。

```
chmod 744 备份文件最外层路径 -R
```

```
chown omm:wheel 备份文件最外层路径 -R
```

**步骤5** 执行su - omm命令切换到omm用户下。

**步骤6** 进入“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/redis/sbin”目录，执行“redis-restore.sh”脚本。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_xxx/install/FusionInsight-redis-xxx/  
redis/sbin
```

```
./redis-restore.sh
```

恢复成功后，界面显示：

```
/opt/arch/cluster1/192.168.0.1-22400.aof: Success  
/opt/arch/cluster1/192.168.0.2-22400.aof: Success
```

----结束

## 29.7 Redis 日志介绍

### 日志描述

日志路径：

- Redis服务相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/redis/角色名”。
- Redis-Data-Sync相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/redis/tomcat”。
- Redis-Data-Sync的HTTPS请求访问日志记录路径为“/var/log/Bigdata/redis/catalina”。

**日志归档规则：**Redis的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过10MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>.<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.log.tar.gz”。压缩后的日志文件和原日志文件位于同一目录，最多保留最近的20个压缩文件。

表 29-5 Redis 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
Redis进程运行日志	redis.log	Redis主进程的运行日志。
	redis_bg.log	Redis开启后台线程的日志，执行bgsave时会写入此日志。
脚本日志	prestartDetail.log	Redis Server启动之前的日志。
	redis_cleanup.log	卸载或清除Redis服务的日志。
	redis_install.log	Redis安装日志。
	redis_start.log	Redis进程最近一次的启动日志。
	redis_stop.log	Redis进程最近一次的停止日志。
Redis集群管理日志	web_redis.log	redis-ws的运行日志，默认存储路径为“/var/log/Bigdata/redis/tomcat/redis”。
	redisweb_audit.log	Redis集群创建、扩容、减容、删除的审计日志。
Redis-Data-Sync日志	rds_start.log	Redis-Data-Sync实例最近一次的启动日志。
	rds_stop.log	Redis-Data-Sync实例最近一次的停止日志。
	redis-data-sync.log	Redis-Data-Sync实例的运行日志。
	redis_install.log	Redis-Data-Sync实例的安装日志。
	redis_cleanup.log	卸载或清除Redis-Data-Sync实例的日志。
	redis-data-sync-username-pidxxx-gc.log.x.current	GC日志。
	catalina.out	Tomcat Catalina标准输出日志。
	catalina.Y-M-D.log	Catalina日志。
	manager.Y-M-D.log	Tomcat管理日志。
	host-manager.Y-M-D.log	Tomcat虚拟主机日志。
	localhost_access_log..Y-M-D.txt	HTTPS请求访问日志记录。
	rds_instance_check.log	Redis-Data-Sync实例健康检查日志。
	redisDataSyncThreadDump*.log	Redis-Data-Sync实例堆栈信息。

## 日志级别

Redis提供了如表29-6所示的日志级别。

Redis进程运行日志的级别优先级从高到低分别是warning、notice、verbose、debug，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

脚本日志的级别分别为ERROR、WARN、INFO、DEBUG。

Redis集群管理日志分别为：ERROR、WARN、INFO、DEBUG。

Redis-Data-Sync日志分别为：ERROR、WARN、INFO、DEBUG。

表 29-6 日志级别

日志类型	级别	描述
运行日志	warning	warning表示只打印非常重要的信息。
	notice	notice表示打印适当的详细信息，适用于生产环境。
	verbose	verbose表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
	debug	debug表示记录系统及系统的调试信息。
脚本日志	ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
	WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
	INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
	DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。
Redis集群管理日志	ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
	WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
	INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
	DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。
Redis-Data-Sync日志	ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
	WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
	INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
	DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改Redis进程运行日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager。
- 步骤2** 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Redis > 配置 > 全部配置”。
- 步骤3** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的自定义菜单，修改“redis.customized.configs”参数的名称为“loglevel”，值为所需的日志级别。
- 步骤4** 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”。
- 步骤5** 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”重启Redis服务。
- 结束

## 日志格式

Redis的日志格式如下所示：

表 29-7 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] [进程pid][Redis进程的角色] [日志级别]<log中的 message>[日志事件的发生位置]	[2019-03-13 17:04:28][014769][M] [notice] The server is now ready to accept connections on port 22400[redis.c:3722]
脚本日志	[yyyy-MM-dd HH:mm:ss] < 日志级别> <日志详情> [日志 事件的发生位置] (进程pid)	[2019-03-17 09:41:16] INFO Start redis instance success. [175(redis- start.sh)](20469)
Redis集群 管理日志	yyyy-MM-dd HH:mm:ss   日 志级别   当前线程   日志详情   日志发成位置	2020-07-17 15:53:26,416   INFO   localhost-startStop-1   Begin to check redis status.   com.xxx.redis.om.controller.RedisCon troller.<clinit>(RedisController.java:7 8)
Redis- Data-Sync 日志	yyyy-MM-dd HH:mm:ss   日 志级别   当前线程   日志发成 位置   日志详情	2021-09-22 16:58:34.736 INFO   localhost-startStop-1  ConfigurationManager.java:73  ConfigurationManager initConf start

Redis进程角色有四种，分别为“X”、“C”、“M”、“S”，其中“X”为Sentinel，“C”为AOF写入的子进程，“M”代表进程在Redis集群中为主角色，“S”代表进程在Redis集群中为从角色。

## 29.8 Redis 快捷键介绍

redis-cli客户端支持的快捷键如表29-8所示：

表 29-8 redis-cli 快捷键

快捷键	用途
Ctrl-c	退出redis-cli。
Ctrl-h	删除当前光标所在字母，同删除键。
Ctrl-d	删除光标右边得出字母。
Ctrl-t	光标所在的字母向后移动一个位置。
Ctrl-b	光标向左移动一个字母位置。
Ctrl-f	光标向右移动一个字母位置。
Ctrl-p	上一条history记录。
Ctrl-n	下一条history记录。
Ctrl+u	删除当前整行。
Ctrl+k	删除光标右边的所有字母。
Ctrl+a	到一行开始位置。
Ctrl+e	到一行结束位置。
Ctrl+l	清屏。
ESC+ [ + A	上一条history记录。
ESC+ [ + B	下一条history记录。
ESC + [ + C	光标往后移动。
ESC + [ + D	光标往前移动。
ESC + [ + H	光标移动到行首。
ESC + [ + F	光标移动到行尾。

## 29.9 Redis 使用规范

### 键值设计

- Key设计
  - 【强制】不要包含特殊字符，特殊字符包含：空格、括号（不包含大括号“{”）、换行等。
  - 【建议】在保证语义的前提下，控制Key的长度，当Redis中Key数量庞大时，Key占用的内存也不容忽视。
  - 【推荐】建议针对每个Redis的键值对都设置过期时间，控制Redis的生命周期。需要注意的是过期时间在条件允许的情况下建议打散。
- Value设计

- 【强制】Value里面不建议写入大Value。String类型建议控制在64KB以内，**hash**、**list**、**set**、**zset**等不建议超过3000。

## 命令使用

- 【强制】在生产环境不要使用**keys**命令进行模糊查找，当数据量过多时会导致Redis集群主实例故障。
- 【强制】建议使用Redis集群模式，不建议使用单机模式。
- 【强制】禁止在lua脚本中使用耗时较长的命令以及**sleep**命令。
- 【推荐】关注复杂度为 $O(N)$ 的命令，在生产环境中谨慎使用。
- 【推荐】需要模糊查找时，使用**scan**、**hscan**、**zscan**、**sscan**命令。
- 【推荐】当需要多次读写数据时，建议使用pipeline。一次读写元素个数建议不超过500。
- 【推荐】如果没有特殊需求，不建议使用Redis的发布订阅作为消息队列。
- 【推荐】不建议使用**del**命令直接删除大Value，建议使用**unlink**命令。
- 【建议】Redis事务能力较弱，不建议使用。
- 【建议】非必要情况下，不建议长时间使用**monitor**命令。

# 30 使用 RTDService

## 30.1 概述

业务系统上线时，集群管理员通过RTD界面可定义业务模型，包括定义业务租户信息、业务事件源和事件源数据报文格式、业务关注的维度信息（例如卡人/商户等）、业务数据库建模信息以及事件变量和批次变量元数据，最终使平台上该租户的业务上线。

用户可以根据业务需要，直接在平台上创建和配置自定义的系统运行环境，对整个业务应用的基础平台数据进行运维，主要包括以下操作：

- IT初始配置：对系统进行初始化配置，可进行数据库建模，指定该租户下的事件源、维度，并建立事件源与维度之间的映射关系，然后进行上下线管理。
- 基础业务配置：在完成IT初始化的基础上，由业务人员定义事件源下对应的事件变量，定义每个事件源下的黑白名单过滤规则，定义每个维度下的离线批次变量，并进行上下线操作管理。
- 客户侧业务配置：客户根据业务需求，创建和上线实时查询变量，获取MOTService中实时数据查询结果；创建模型变量，通过训练好的模型进行数据分析计算；创建预测变量，通过深度学习对事件数据进行推理分析；创建和上线PL/SQL存储过程规则，判断数据是否命中对应规则。
- 数据库工具：执行DDL、DML操作，支持对MOTService中的表、视图、存储过程的增删查改等操作。
- 模板管理：通过给规则等创建模板，通过修改模板进行新的业务创建，简化用户操作。

表 30-1 RTD 操作一览表

类别	操作	概述
IT初始配置	配置分析维度	数据会进行分区，维度用来区分这些分区，例如：卡人维度，商户维度。
	添加事件源	数据来源定义，包括事件源下用到哪几个维度，哪些数据源字段需要入库。

类别	操作	概述
基础业务配置	配置事件变量	后续变量、规则能够使用一个事件源下的哪些报文字段，通过事件变量来定义，即只能使用定义了的事件变量。
	配置批次变量	离线大数据集群进行计算，再将结果导入进来，批次变量管理只定义使用哪些计算结果。
	添加黑白名单过滤规则	SQL代码通过查询黑、白名单中是否存在，命中则进行对应过滤操作。
客户侧业务配置	添加实时查询变量	实时查询变量，是通过写SQL代码查询MOTService中实时数据来计算结果。
	添加模型变量	评分模型是基于用户历史数据离线训练而成的数据集，可以根据实时数据生成预测评分结果。
	添加预测变量	预测变量可以通过对接推理平台，对事件类型进行预测。
	添加存储过程规则	规则是一个SQL，包含一系列条件代码，最终返回0或1判断规则是否命中。
	配置窗口变量	通过对接Flink处理实时流事件和非实时批事件。
决策引擎	配置决策引擎	数据经决策引擎计算后生成决策评分，最终供业务做决策使用。
数据库工具	数据库操作	在MOTService中运行DDL、DML和DQL命令，包括建表、查询、索引等。
	数据定时清理任务管理	设置数据表的定时清理任务。
模板管理	模板管理	管理事件源、黑白名单过滤等的创建模板。

## 30.2 RTDService 权限管理

### 30.2.1 RTDService 权限管理概述

#### 用户权限模型

RTDService在安全模式和非安全模式两种场景下均支持权限管控。访问并使用RTD WebUI进行业务操作需为用户赋予RTDService相关权限。Manager的admin用户没有RTDService的业务操作权限。

RTDService中有[表30-2](#)所示四种资源权限：

表 30-2 RTDService 资源权限

权限名称	权限描述
RTD管理员	具有RTD的所有权限。
RTD租户管理员	负责租户创建、查询、删除。
RTD应用管理员	主要负责分配的租户的如下权限： <ul style="list-style-type: none"><li>● 基础配置：所有权限（包括事件源管理、维度管理）。</li><li>● 变量&amp;规则配置：事件变量、批次变量的所有权限。</li><li>● 数据库工具：所有权限。</li><li>● 模板管理：所有权限。</li></ul>
RTD业务管理员	主要负责分配的租户下的如下权限： <ul style="list-style-type: none"><li>● 变量&amp;规则配置：所有权限。</li><li>● 决策引擎：所有权限。</li><li>● 数据库工具：所有权限。</li><li>● 模板管理：所有权限。</li></ul>

## 30.2.2 创建 RTDService 角色

任务指导集群管理员在Manager创建并设置RTDService角色。RTDService角色可访问并使用RTD WebUI进行业务操作。

用户需要在RTDService中对指定的用户设置权限，才能够更新数据、查询数据和删除数据等。

### 前提条件

集群管理员已根据业务需要规划权限。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”。
- 步骤2** 单击“添加角色”，输入“角色名称”和“描述”信息。
- 步骤3** 设置角色“配置资源权限”，请参见表30-2。

表 30-3 设置角色

任务场景	角色授权操作
RTD管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > RTDService”，勾选“RTD管理员”。
RTD租户管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > RTDService”，勾选“RTD租户管理员”。

任务场景	角色授权操作
RTD应用管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > RTDService > RTD应用列表”，勾选“基础配置”。
RTD业务管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > RTDService > RTD应用列表”，勾选“变量规则”。

步骤4 单击“确定”角色添加完成。

----结束

### 30.2.3 创建 RTDService 业务用户

#### 操作场景

RTD WebUI界面默认无法使用系统管理员用户进行登录，如果要进行租户下业务规则的配置，需要在FusionInsight Manager中创建对应用户，并为用户绑定RTDService角色。

#### 前提条件

- 已创建具有访问RTD WebUI权限的角色，可参考[创建RTDService角色](#)。
- 集群管理员已根据业务需要规划权限。

#### 操作步骤

步骤1 登录FusionInsight Manager。

步骤2 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”。

步骤3 填写“用户名”，例如“rtduser”。

步骤4 设置“用户类型”，选择“人机”。

步骤5 填写“密码”和“确认新密码”。

步骤6 在“用户组”，单击“添加”，根据需求为该用户添加相关用户组。

步骤7 在“主组”下拉列表，根据需求为该用户选择主组。

步骤8 在“角色”，单击“添加”，为该用户绑定“System\_administrator”以及待关联的租户角色权限，即创建的RTDService角色。

步骤9 单击“确定”，完成RTDService用户创建。

----结束

## 30.3 访问 RTD WebUI 界面

#### 操作场景

集群中成功安装了RTDService服务之后，管理员通过RTDService的WebUI界面，进行业务的部署、租户管理、批次变量的管理等操作。

## 前提条件

- 已成功安装RTD服务且集群运行正常。
- 已创建RTDService业务用户，如`rtduser`，用于访问RTD WebUI和执行业务操作，可参考[创建RTDService业务用户](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 以RTDService业务用户登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > RTDService”。

**步骤3** 在“RTD WebUI”右侧，单击链接，访问RTD的WebUI。

**步骤4** （可选）选择“业务管理 > 概览”，可查看当前租户的信息以及变量规则图表，可以通过下方配置区域快速进入变量或规则配置。

如果当前用户已关联多个租户，用户可单击左上角进行租户的切换再进行操作。

### 📖 说明

若当前环境无租户，则“概览”页签信息为空，可参考[租户管理](#)创建租户。

----结束

## 30.4 租户管理

### 30.4.1 创建 RTDService 租户

#### 操作场景

实时决策平台提供对多租户（某项业务的资源集合）的支持。系统可以管理多个租户，其中每个租户需配置基础Farmer集群，根据业务配置主备（双活）MOTService集群以及流处理场景下需配置Redis集群、Kafka集群。不同租户的RTD Executor运行在不同的Container中，通过Group进行隔离。

系统管理员可通过RTD WebUI界面进行租户管理操作，包括租户的创建、查询、删除等。

### 📖 说明

系统默认创建租户时会将Container全部占用，创建多租户时需要空余的Container。如果没有足够的Container请释放或者扩容Container。

#### 前提条件

如需配置Redis集群，需提前创建好Redis集群且集群运行正常。

#### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)章节，使用业务用户登录RTD WebUI界面。

**步骤2** 在“系统 > 租户管理”页签单击“新增”，进入新增租户页面，配置租户基本信息，配置完成后根据实际情况配置Farmer集群、MOT集群、Redis集群或Kafka集群。

表 30-4 基本信息

参数名	描述
名称	当前租户的名称。
DB类型	当前租户选择的数据库类型，勾选：“MOT”。
描述	当前租户相关描述信息。

**步骤3** 配置“Farmer集群”，参数说明如表30-5所示。

表 30-5 Farmer 集群参数

参数名	描述
管理IP	FusionInsight Manager的IP地址，例如192.168.1.100。
管理Port	FusionInsight Manager的服务端口，例如28443。
管理OmPort	FusionInsight Manager的单点登录的端口，例如20009。
管理用户	FusionInsight Manager的登录用户名，例如admin。
管理密码	FusionInsight Manager的登录密码。
ContainerGroup名称	当前租户所对应的部署RTD Executor BLU的Group名称。

#### 说明

- 租户至少需要配置一个Farmer集群。根据实际业务情况，为提高可靠性、分摊负载等，建议勾选“配置Farmer集群2”并配置相关参数。
- 如果Manager侧更新了用户密码，RTDService自身无法同步，需要对租户侧Farmer对应密码进行同步更新，更新完成后才可对事件源进行正常上下线。

**步骤4** 配置“MOT集群”，为租户配置相关MOT集群组信息。

表 30-6 MOT 集群组信息

参数名	描述
MOT集群组名称	添加的MOT集群组名称。
db调用超时（毫秒）	存储过程调用超时时间，单位毫秒。

参数名		描述
配置MOT 集群	DB用户名	当前租户所对应的MOTService的登录用户名，例如dttest。 可通过在Manager界面的“集群 > 服务 > MOTService > 用户管理”创建用户： <ul style="list-style-type: none"> <li>系统管理员用户：无需额外赋权。</li> <li>普通用户，需设置如下权限，可参考<a href="#">创建用户并分配权限</a>：  <pre>grant all on foreign server mot_server to dttest; grant all ON FOREIGN DATA WRAPPER mot_fdw to dttest;</pre> </li> </ul>
	DB密码	当前租户所对应的MOTService的用户登录密码。
	DB连接地址	当前租户所对应的MOTService的浮动IP，例如192.168.1.100。
	DB端口	当前租户所对应的MOTService的端口，例如20105。
	DB库名	当前租户所对应的MOTService的数据库名称。输入长度为1~30个字符，包括字母、数字、下划线，并且必须以字母或下划线开始。
	开启SSL	是否开启SSL，默认勾选。

单击“新增”可以添加多个MOT集群组。

**步骤5** （可选）流处理场景下，用户可根据实际业务为租户配置Redis集群或Kafka集群信息。

1. 单击“Redis集群”页签，然后单击“新增”，参考以下表格配置Redis集群信息。

表 30-7 Redis 集群信息

参数名	描述
Redis集群名称	Redis的集群名称。 获取方式： 1. 登录Redis所在集群的FusionInsight Manager界面。 2. 选择“集群 > 服务 > Redis > Redis管理”，查看Redis集群名称。

参数名	描述
Redis链接地址	Redis集群的链接地址。输入格式为“IP:端口号”，多个地址之间可以使用“,” 隔开，例如192.168.1.100:22400,192.168.1.101:22402。 获取方式： 1. 登录Redis所在的FusionInsight Manager界面。 2. 选择“集群 > 服务 > Redis > 实例”，实例对应的“业务IP”即为Redis服务器IP地址，“实例索引值+22400-1”的值即为服务器端口。
Redis客户端最大连接数	Redis客户端的最大连接数。数字类型，范围1~100，推荐范围20-30，默认20。
Redis调用超时(毫秒)	Redis调用超时时间，单位毫秒。数字类型，取值大于1，推荐范围1000~3000，默认2000。
Redis集群模式	Redis的集群模式。分为普通模式、用户密码认证、Kerberos认证三种类型。
用户名	用于认证的用户名称。 当Redis集群模式为用户密码认证或Kerberos认证时需配置。
密码	用于认证的用户密码。 当Redis集群模式为用户密码认证时需配置。
认证凭据	认证凭据文件。 获取方式： 1. 登录Redis所在集群的FusionInsight Manager界面。 2. 选择“系统 > 权限 > 用户”，用户列表中选择有Redis操作权限的用户，选择操作列的“更多 > 下载认证凭据”，下载的文件即为此处要上传的认证凭据文件。
开启SSL	Redis集群如果开启SSL，需要勾选，反之不勾选。 可通过查看Redis服务配置参数“REDIS_SSL_ON”确认Redis是否开启SSL。

### 📖 说明

可配置多个Redis集群，不同Redis集群之间名称不可相同、地址不可相同。

**步骤6** (可选) 单击“Kafka集群”页签，然后勾选“Kafka集群1信息”或“Kafka集群2信息”复选框，参考以下表格配置Kafka集群信息。

表 30-8 Kafka 集群信息

参数名	描述
Kafka集群地址	Kafka的集群地址。输入格式为“IP:端口号”，多个地址之间可以使用“,”隔开，例如 192.168.1.100:21005,192.168.1.101:21005,192.168.1.102:21005。 获取方式： 1. 登录Kafka所在的FusionInsight Manager界面。 2. 选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，Broker实例对应的“业务IP”即为Kafka服务器IP地址，Kafka集群模式为普通模式时端口为21005，Kafka集群为安全模式时端口为21007。
Kafka集群模式	Kafka的集群模式。分为普通模式、用户密码认证、Kerberos认证三种类型。
用户名	用于认证的用户名称。当Kafka集群模式为用户密码认证或Kerberos认证时需配置。 当集群的“本端域”为非默认的“hadoop.com”时，此处的用户名需为“用户名@集群本端域域名”。 如用于认证的用户名为“kafkauser”，集群的“本端域”为“test.com”，则用户名为“kafkauser@test.com”。
密码	用于认证的用户密码。 当Kafka集群模式为用户密码认证时需配置。
认证凭据	认证凭据文件。当Kafka集群模式为Kerberos认证时需配置。 获取方式： 1. 登录Kafka所在的FusionInsight Manager界面。 2. 选择“系统 > 权限 > 用户”，用户列表中选择有Kafka操作权限的用户，选择操作列“更多 > 下载认证凭据”，下载的文件即为此处要上传的认证凭据文件。

### 📖 说明

- 可配置0~2个Kafka集群，租户配置的Farmer1对应Kafka1、租户配置的Farmer2对应Kafka2，即一个Farmer只能使用一个Kafka集群。
- 当Kafka集群模式配置为用户密码认证时，需确保Kafka集群服务端已开启支持用户密码认证，配置如下：  
登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索参数“sasl.enabled.mechanisms”，将“值”改为“GSSAPI,PLAIN”。

**步骤7** 单击“确认”保存，完成租户添加。

### 📖 说明

- 租户添加完成后，在“租户管理”页面可查看租户列表和详细信息，单击“删除”按钮，可删除租户。
- 删除租户前需将该租户下的所有事件源的变量&规则全部下线并删除（时间变量除系统变量和维度映射对应变量外，其余仅需要下线），并将维度映射下线并删除，同时删除事件源和维度，即清空所有业务才可以删除租户。

----结束

## 30.4.2 导入导出租户信息

系统管理员可通过RTD WebUI界面进行租户管理操作，包括租户的创建、查询、删除和租户信息导出及导入等。当系统中已存在至少一个租户时，用户可使用导出功能获取租户信息模板，在新增租户时可直接导入模板快速创建租户，提高租户创建效率。

租户导出信息为json文件，包含该租户的租户名、DB类型、Farmer集群信息、MOT集群信息、Redis集群信息、Kafka集群信息等内容，但不包含如下内容，通过导入模板新增租户时需手动补齐：

- Farmer集群信息：管理用户的“管理密码”。
- MOT集群信息：数据库用户的“DB密码”。
- Redis集群信息：
  - “Redis集群模式”为“用户密码认证”时的“密码”。
  - “Redis集群模式”为“Kerberos认证”时的“认证凭据”。
- Kafka集群信息：
  - “Redis集群模式”为“用户密码认证”时的“密码”。
  - “Redis集群模式”为“Kerberos认证”时的“认证凭据”。

### 📖 说明

新增租户的信息可通过修改json文件，也可以在导入json文件后在RTD WebUI界面修改。

### 导出租户信息模板

- 步骤1 参考[创建RTDService租户](#)创建一个租户。
- 步骤2 在RTD WebUI界面，选择“系统 > 租户管理”。
- 步骤3 在租户列表中，单击租户名称后的“导出”将导出租户信息。

----结束

### 导入租户信息模板新增租户

- 步骤1 参考[导出租户信息模板](#)导出一个租户信息json文件。
- 步骤2 在RTD WebUI界面，选择“系统 > 租户管理”，单击“新增”进入新增租户信息页面。
- 步骤3 单击“导入”，选择[步骤1](#)导出的json文件导入系统。
- 步骤4 根据需求修改待新建的租户信息，并补齐相关用户密码信息。

**步骤5** 单击“确认”。

----结束

### 30.4.3 更新 RTDService 租户

#### 操作场景

RTDService租户的更新主要有以下场景：

- 租户基本信息变更
- Farmer集群配置变更
- MOTService配置变更
- Redis配置变更
- Kafka配置变更

因为RTD租户中记录了RTD服务、MOTService服务、Redis服务（可选）、Kafka服务（可选）的信息，因此RTD租户的更新涉及RTD配置、MOTService配置、Redis配置和Kafka配置的更新。

本章节指导开发人员进行租户更新操作。

#### 操作步骤

通过RTD WebUI界面更新

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，登录RTD WebUI界面。

**步骤2** 选择“系统 > 租户管理”。

**步骤3** 在租户列表中，单击租户名称后的“修改”，根据需求可修改Farmer集群配置、MOTService集群配置、Redis集群配置和Kafka集群配置，修改完成后单击“确认”保存配置。

**步骤4** （可选）同步RTDExecutor。

在租户列表中，单击租户名称后的“同步RTDExecutor”，勾选需要同步的集群，单击“确认”，等待系统同步成功。

----结束

通过接口更新

**步骤1** 记录RTD所在集群的FusionInsight Manager登录IP地址。

**步骤2** 登录<https://omsip:21820/rtdservice/v1/tenants/租户ID>。

使用PUT方式发送JSON体：

```
{
  "tenantId": "租户ID",
  "name": "mot_test1",
  "dbType": 1,
  "modifiedTime": null,
  "modifiedUser": null,
  "description": null,
  "createdTime": "2022-09-09 11:26:29.58",
  "createdUser": null,
  "clusterConfig": {
```

```
"fiFarmer2ManagerUser": null,
"fiFarmer1ManagerOmPort": 20009,
"fiFarmer2ManagerIp": null,
"fiFarmer1ContainersGroupName": "RTD",
"fiFarmer1ManagerPassword": "password",
"fiFarmer1ManagerUser": "admin",
"fiFarmer2ManagerPassword": null,
"fiFarmer2ContainersGroupName": null,
"fiFarmer2ManagerPort": 0,
"fiFarmer1ManagerIp": "192.168.64.12",
"fiFarmer1ManagerPort": 28443,
"fiFarmer2ManagerOmPort": 0
},
"rtdDbConfig": [
  {
    "rtddbGroupId": "1",
    "rtddbGroupName": "mot_group1",
    "dbAuthMode": 0,
    "rtddbGroupInstallMode": 1,
    "dbCallProcedureTimeout": 100000,
    "db1ConnectionUser": "dttest",
    "db1ConnectionPassword": "password",
    "db1ConnectionIp": "192.168.64.51",
    "db1ConnectionPort": 20105,
    "db1DataBaseName": "db_tpcc",
    "db1SSLEnable": false
  }
],
"redisConfig": [
  {
    "redisClusterId": "1234",
    "redisClusterName": "redis1",
    "redisConnectionUrls": "192.168.64.12:22400,192.168.64.4:22400,192.168.64.95:22400",
    "redisClusterMaxTotal": 20,
    "redisClusterTimeout": 2000,
    "redisClusterMode": 0,
    "redisClusterSSLEnabled": false,
    "redisClusterUsername": "",
    "redisClusterPassword": "",
    "redisClusterKrbConf": ""
  }
],
"kafkaConfig": {
  "kafka1ConnectionUrls": "192.168.64.12:21005,192.168.64.4:21005,192.168.64.95:21005",
  "kafka1ClusterMode": 0,
  "kafka1ClusterSSLEnabled": false,
  "kafka1ClusterUsername": "",
  "kafka1ClusterPassword": "",
  "kafka1ClusterKrbConf": "",
  "kafka2ConnectionUrls": "192.168.64.13:21005,192.168.64.5:21005,192.168.64.96:21005",
  "kafka2ClusterMode": 0,
  "kafka2ClusterSSLEnabled": false,
  "kafka2ClusterUsername": "",
  "kafka2ClusterPassword": "",
  "kafka2ClusterKrbConf": ""
}
}
```

**步骤3** 返回Status 200 OK表示更新成功。

**步骤4** 租户更新成功后，参照[同步租户配置到RTD Executor BLU](#)，同步租户配置到RTD Executor BLU。

**步骤5** 观察BLU的健康状态和业务运行情况。

---结束

## 同步租户配置到 RTD Executor BLU

当租户配置更新（Farmer集群配置、MOTService集群配置、Redis集群配置和Kafka集群配置）成功后，通过RTD WebUI界面可一键同步配置。

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，登录RTD WebUI界面。

**步骤2** 选择“系统 > 租户管理”。

**步骤3** 在租户列表中，单击租户名称后的“同步RTDExecutor”，勾选需要同步的集群，单击“确认”。

**步骤4** 等待系统同步成功。

----结束

## 30.5 业务管理

### 30.5.1 配置分析维度

#### 操作场景

IT运维管理员在RTD WebUI界面中可以进行维度定义，用来界定业务处理中各个逻辑单元的范围。

#### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 基础配置 > 维度管理”。

**步骤3** 单击“新增”，填写维度名称和描述。

**步骤4** 在“数据库组”中选择当前维度需要使用的MOT集群组。

勾选后该维度的消息处理将均匀分布到选择的集群组下各MOT集群执行。通过多维度绑定不同集群组，可以有效提高业务可靠性，实现故障隔离等。

**步骤5** 单击“确认”。

#### 📖 说明

- 维度创建成功之后，在“维度管理”页面可查看所有维度的列表和维度详情，单击“删除”可删除该维度。
- 删除维度时，若维度被事件源依赖会导致删除维度失败，请先解除依赖然后再删除。

----结束

### 30.5.2 添加事件源

#### 操作场景

IT管理员可以通过RTD WebUI界面中进行事件源定义来接入新的事件源。

## 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 基础配置 > 事件源管理”。

**步骤3** 单击“新增”，参见以下表格输入事件源相关参数。

用户可以使用已有的模板定义创建事件源。若事件源为流处理业务类型，则输入、输出选择需配置为Kafka。

表 30-9 事件源配置参数

参数名	说明
输入选择	事件源输入类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• KAFKA</li></ul>
输出选择	事件源输出类型（可选）：KAFKA <b>说明</b> 空白默认对应HTTP输出。
输入TOPIC1	事件来源的KAFKA的TOPIC。 <b>说明</b> 在输入类型为“KAFKA”时需要设置。
输出TOPIC1	数据输出的KAFKA的TOPIC。 <b>说明</b> 在输出类型为“KAFKA”时需要设置。
模式选择	模式选择： <ul style="list-style-type: none"><li>• 事件源输入类型选择HTTP类型，事件源可设置以下模式：<ul style="list-style-type: none"><li>- 实时规则判决决策流</li><li>- 实时规则评分决策流</li><li>- 准实时数据批量导入决策流</li><li>- 实时模型规则融合决策流</li><li>- 用户扩展决策流</li></ul></li><li>• 事件源输入类型选择KAFKA，事件源可设置以下模式：<ul style="list-style-type: none"><li>- 准实时规则判决决策流</li><li>- 准实时规则评分决策流</li><li>- 准实时模型规则融合决策流</li><li>- 用户扩展决策流</li></ul></li></ul>

参数名	说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>客户Executor配置</li> <li>客户Executor插件</li> </ul>	<p>客户Executor参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>客户Executor配置</li> <li>客户Executor插件（模式选择为“用户扩展决策流”时存在此参数）</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>用户可以单击下载模板按钮下载对应的模板文件进行修改，然后通过此处的浏览按钮上传。</li> <li>部分常用参数支持在WebUI界面修改，详情可参考在<a href="#">WebUI修改事件源Executor配置</a>。</li> </ul>

表 30-10 事件源基本信息参数

参数名	描述
类型	事件源类型（交易、行为），不允许重复。
调试配置项	<p>调试配置项，输出报文是否包含实时查询变量和批次变量的计算结果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>输出变量计算结果。</li> <li>输出执行统计信息。</li> <li>输出变量、规则的exception信息。</li> </ul> <p><b>说明</b> 不同类型的事件源调试配置项的参数可能不同。</p>
自动部署	<p>该事件源对应的RTDExecutor是否自动部署。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>true：是。</li> <li>false：否。</li> </ul>
最长保留时间	MOTService中实时事件数据的最长保留时间，默认为7天。
最大条数	<p>MOTService中实时事件数据每次单分区清理的最大条数。</p> <p>须为100-10000的整数，默认值为1000。</p>
清理周期	MOTService中实时事件数据的清理周期，默认值为30分钟。
首选主备组	<p>选择需要绑定的MOT集群。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>双活模式下必须选择指定主备组，主备模式下默认为主MOT集群。</li> <li>根据绑定的集群，BLU处理业务数据时会优先在绑定的MOT集群中处理，可以提高业务可靠性，降低故障损失。</li> </ul>
描述	事件源的相关描述信息。

参数名	描述
报文字段定义	自定义报文字段。
共享	是否作为模板对外共享。

单击“报文字段定义”按钮进入报文字段定义界面，单击“新增”添加报文字段（名称、类型、默认值等），支持添加多级报文，如下图所示。

也可以单击“导入”，直接导入定义文件来创建报文字段。

### 说明

- 导入文件必须为“\*.json”格式并且编码方式为UTF-8。
- 当事件源中新增报文字段的类型为“boolean”类型时，后台数据库同步建表的字段映射类型应为“smallint”类型。

图 30-1 定义报文字段

+新增 导入 导出

*名称	*类型	默认值	描述	最大长度	是否可为空	操作
list_1_1	listmap				<input type="checkbox"/>	删除 新增
PID	string				<input type="checkbox"/>	删除
SEQNO	string				<input type="checkbox"/>	删除
ID11	string				<input type="checkbox"/>	删除
MOUNT11	double				<input type="checkbox"/>	删除
DATA11	string				<input type="checkbox"/>	删除
list_2_1	listmap				<input type="checkbox"/>	删除 新增
PID	string				<input type="checkbox"/>	删除

**步骤4** 单击“提交并创建维度映射”，提交事件源并创建维度映射。

单击“维度映射”下的“新增”按钮，添加一条维度映射关系条目。

1. 在“维度名称”项中选择要设置的维度名称、父维度、是否入库、维度主键、维度时间，输入对应的维度入库表等信息。
2. 单击“字段映射”，可进入数据表报文字段定义界面，查看报文字段名称同数据库列名的对应关系。如多级报文的维度映射，如图30-2所示。

图 30-2 多级报文的维度映射

报文字段名称	数据库列名
list_1_1	list_1_1
PID	pid
SEQNO	seq_no
ID11	id11
MOUNT11	mount11
DATE11	date11
list_2_1	list_2_1
PID	pid
SEQNO	seq_no
ID21	id21

在“字段映射”窗口中可以单击“导入”，导入映射关系文件来创建事件源维度映射关系。

**说明**

- 导入文件必须为“\*.json”格式并且编码方式为UTF-8。
- 当事件源中新增报文字段的类型为“boolean”类型时，后台数据库同步建表的字段映射类型应为“smallint”类型。


3. 单击“确认”完成字段映射配置，然后输入批次变量表的名称。

**步骤5** 单击“确认”完成事件源创建。事件源创建成功之后，在“事件源管理”页面可查看事件源列表状态，并进行编辑、修改维度映射、打开流控开关、打开服务维护开关、共享模板等操作。

修改维度映射注意事项：

下线维度映射前，需要先将该维度映射的事件源关联的所有“变量&规则配置”先下线，“变量&规则配置”下线顺序如下。

图 30-3 “变量&规则配置”下线顺序



**步骤6** （可选）维度过滤配置。

业务管理员可以配置每个维度需要过滤的热点数据，上线时更新到BLU配置文件中，决策业务可根据配置进行匹配，实现热点数据过滤。

1. 在“事件源管理”页面单击指定事件源“维度操作”列的名称。
2. 在弹出“维度操作”窗口中选择操作列的“更多 > 维度过滤配置”。
3. 在弹出“维度过滤”窗口中输入过滤数据。

#### 📖 说明

- 过滤数据只含有汉字、数字、字母、逗号，且不能以逗号开头或结束。多个数据间以逗号分隔，如“123, 321”。
  - 根据热点数据过滤配置文件，对每个维度进行匹配。业务数据匹配中则跳过入库、变量和规则计算，未匹配中则正常执行。
  - 过滤结果计入日志RTDExecutor\_result.log中，便于后期跟踪定位。
  - 维度过滤功能没有单独上下线功能，功能是否生效跟随维度映射上下线一致，上线时维度过滤功能生效，下线时维度过滤功能不生效。
4. 单击“确认”保存维度过滤配置。

----结束

## 30.5.3 配置事件变量

### 操作场景

事件变量定义是用户定义事件源后，事件源中将要使用的报文字段创建为事件变量，该变量会在变量和规则中使用。

事件变量定义为用户提供管理事件变量的功能，该界面展示了事件源报文协议字段和事件变量的关联关系，关联关系的构建需要查询数据源信息和事件变量信息。用户需要维护事件源的事件变量时，选择事件源，创建或者调整关联关系并保存。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI界面，选择相应的租户。
- 步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 事件变量”。
- 步骤3** （可选）在事件变量列表中，修改报文协议字段对应的事件变量名称，然后单击“保存”。

#### 📖 说明

- 已上线的变量在修改前需要先下线该变量。
  - 事件变量名称的前缀为“ev\_”。
  - 变量名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、\_，长度不超过30个字符。
- 步骤4** 勾选变量，单击“上线”，上线该事件变量。

----结束

## 30.5.4 创建批次变量

### 操作场景

批次变量是由客户离线分析平台计算出的变量，平台数据一般存储在Hadoop中，维度映射可以指定批次变量表，维度与批次变量表一一对应。

一个维度下可以有多个批次变量。

## 操作步骤


**步骤1** 创建批次变量前需确保已创建批次变量表。

1. 使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。
2. 选择“业务管理 > 数据库工具 > 数据库操作”。
3. 在“操作类型”选择“数据定义”，参考如下语句创建批次变量表“T\_RTD\_BATCH\_VARS\_PARENT\_1”。

```
CREATE TABLE T_RTD_BATCH_VARS_PARENT_1 (  
CUR_VER_FLAG tinyint DEFAULT '0' NOT NULL,  
KEY varchar(20 BYTES) NOT NULL,  
VALUE varchar(1048576 BYTES) NOT NULL,  
CONSTRAINT PK_T_RTD_BATCH_VARS_PARENT_1 PRIMARY KEY (KEY));
```

批次变量表的结构如下：

**图 30-4** 批次变量表的结构



字段	数据类型
CUR_VER_FLAG	TINYINT
KEY	VARCHAR
VALUE	VARCHAR

**表 30-11** 批次变量表字段解释

字段	说明
CUR_VER_FLAG	数据标识位，数据是否可用。0表示数据可用，1表示数据不可用。
KEY	维度主键。
VALUE	json格式，内部为key - value形式。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- key为批次变量名，且必须为小写。</li><li>- value为批次变量的值。</li><li>- 可配置多个key - value。</li></ul>

### 说明

- 系统将批次变量的处理放在离线的Hadoop平台上，解耦了数据的在线处理和离线分析运算，即保证了数据处理的实时特性，又为高性能批量运算提供了平台支撑。
  - 过滤规则不支持批次变量的使用。
4. 在“操作类型”选择“数据操作”，参考如下语句插入数据。

如给批次变量表“T\_RTD\_BATCH\_VARS\_PARENT\_1”插入批次变量名称为“bv\_wq”的数据，表示业务输入“3”则批次变量取值为“2000”。

```
insert into T_RTD_BATCH_VARS_PARENT_1(key,value) values('3',{'bv_wq':'2000'});
```

**步骤2** 使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。

**步骤3** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 批次变量”。

**步骤4** 单击“新增”，在“维度名称”项中选择维度，然后设置批次变量的名称、类型、默认值以及描述信息等内容。

#### 📖 说明

- 在进行批次变量定义时，应确保批次变量的名称和**步骤1**创建的批次变量表的VALUE内部的key保持一致，否则平台上进行批次变量计算时，会计算失败，产生错误信息。
- 批次变量名称的前缀为“bv\_”。
- 变量名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、\_，长度不超过30个字符。

图 30-5 创建批次变量

**步骤5** 单击“确认”，完成批次变量创建。

**步骤6** （可选）在“批次变量”页面中，查看变量状态为“就绪”时，勾选变量，选择“更多操作 > 上线”、“更多操作 > 下线”进行上线或者下线批次变量的操作。

---结束

## 30.5.5 添加实时查询变量

### 操作场景

平台支持基于PL/SQL语法的实时查询变量计算，在以下两种场景中，业务管理人员可定义实时查询变量。

- 规则中某个变量所处维度不同于规则所处维度，则需将该变量从规则中抽取出来，单独定义为实时查询变量，否则在进行规则计算时，会产生跨维度MOTService查询，影响性能。
- 多个规则公用的变量，可以抽取出来，单独定义为实时查询变量，减少重复计算次数。

实时查询变量定义语法为ANSI标准SQL语法，支持查询15天以内数据，在定义中，可引用平台定制的事件变量和批次变量，可查询当前数据源数据以外的其他数据表（POC表，黑白名单等），定义完成后需先通过语法检查才能正式提交，减少人为原因产生的错误变量。

## 操作步骤

- 步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。
- 步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 实时查询变量”。
- 步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置实时查询变量的相关属性参数。

表 30-12 实时查询变量参数一览表

参数名	说明
事件源类型	选择变量所属事件源类型。
维度名称	选择变量对应维度。
名称	输入变量名称。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>实时查询变量名称的前缀为“rv_”。</li><li>变量名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、_，长度限制为[4-30]个字符。</li></ul>
类型	选择变量类型。可选string、long、integer、double、boolean、timestamp。
默认值	可选，输入变量默认值。
变量类型	选择变量规则类型： <ul style="list-style-type: none"><li>普通变量：变量“上线”即可参与每一笔报文（全部流量）的计算。</li><li>灰度变量：需设置流量占比。<ul style="list-style-type: none"><li>确认“发布规则”前上线，该变量使用设置的流量占比计算；</li><li>确认“发布规则”后上线，该变量参与每一笔报文（全部流量）的计算，即单击该变量所属“操作”列中的“发布规则”，单击“确定”后再上线。</li></ul></li></ul>
流量占比	设置数据分流占比，选择“灰度变量”时必选。取值为(0-99)的整数。
SQL	输入实时查询变量的SQL代码。
描述	输入变量描述信息。

参数设置完成后，单击“检核参数”，设置规则里用到的参数变量的值，然后单击“语法检查”，检查代码的语法正确性。

若检查未通过，用户可根据提示信息进行修改具体代码，然后重新执行检查。

- 步骤4** 语法检查完成后，单击“确认”，添加实时查询变量。

变量添加完成后，在实时查询变量界面勾选变量，选择“更多操作 > 上线” / “更多操作 > 下线”，完成变量的上线下线操作。

---结束

## 30.5.6 窗口变量管理

### 30.5.6.1 添加窗口变量

#### 操作场景

业务管理人员可定义窗口变量，通过窗口变量查询Redis流表数据用于后续规则计算。一个窗口变量对应一个Flink作业。

#### 操作步骤

- 步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。
- 步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 窗口变量”。
- 步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置窗口变量的相关属性参数。

表 30-13 窗口变量参数一览表

参数名	说明
事件源类型	选择变量所属事件源类型。
查询主键	根据事件源类型勾选主键。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>查询主键的含义是指窗口变量从Redis数据库中读取的Key值，格式为“<b>前缀</b>:<b>窗口变量名称</b>_<b>主键1的值</b>_<b>主键2的值</b>...”。在勾选主键时注意先后顺序。例如先勾选PID再勾选UID，则查询主键为<b>前缀</b>:<b>变量名称</b>_<b>{PID}</b>_<b>{UID}</b>。</li><li>主键的勾选顺序需与对应作业勾选的主键顺序一致。</li></ul>
名称	设置窗口变量名称。必须以wv_开始，包括字母、数字、下划线，长度限制为4-30个字符。 <b>说明</b> 窗口变量名称需要与作业SQL的concat的静态值一致。
类型	设置变量类型。可选string、long、integer、double。
默认值	根据变量类型设置变量默认值。
redis集群	选择变量所属Redis集群。
是否批变量	勾选为批变量，不勾选时为流变量。分别对应Flink的批作业和流作业。
前缀	数据在Redis数据库中的键值前缀。
流/表	选择变量读取的流/表。

参数名	说明
描述	输入变量的描述信息。

**步骤4** 参数设置完成后，单击“确认”，添加窗口变量。

变量添加完成后，在窗口变量界面可以对创建的变量进行上/下线、编辑、删除等操作。具体操作请参考[管理窗口变量](#)。

----结束

### 30.5.6.2 管理窗口变量

创建窗口变量后，用户可以变量进行上/下线、编辑、删除等操作。

#### 说明

只有已上线的变量才能进行下线操作。

### 上线变量

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 窗口变量”。

**步骤3** 上线变量。

- 批量上线  
勾选多个待上线变量，选择“更多操作 > 上线”。
- 单个上线  
单击待上线变量操作列的“上线”按钮。

----结束

### 下线变量

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 窗口变量”。

**步骤3** 下线变量。

- 批量下线  
勾选多个待下线变量，选择“更多操作 > 下线”。
- 单个下线  
单击待下线变量操作列的“下线”按钮。

#### 说明

只有已上线的变量才能进行下线操作。

----结束

## 30.5.7 添加评分模型

### 操作场景

平台支持基于PMML的模型计算评分，业务管理人员通过将离线训练完成的评分模型（PMML）文件导入RTD平台，使实时消息数据经评分模型执行计算处理后生成模型评分结果，并作为模型变量被存储过程规则所使用。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。
- 步骤2** 选择“变量&规则配置 > 模型变量 > PMML 模型”。
- 步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置PMML模型的相关属性参数。

表 30-14 PMML 模型参数一览表

参数名	说明
事件源类型	评分模型对应事件源类型。
名称	模型名称。
描述	模型描述信息
PMML文件路径	PMML文件路径，单击上传PMML模型文件。
模型约束校验	可选，强制校验模型约束配置，默认为校验。
模型入参依赖	可选参数。模型依赖的第三方平台，默认为无依赖，可选“特征变量平台”。

参数设置完成后，单击“检核”，检查PMML文件的合法性是否满足约束，可以查看到PMML模型评分信息，包括“模型摘要信息”、“模型参数信息”以及“模型检核信息”。

若检查未通过，用户可根据提示信息修改PMML文件内容，然后重新执行检查。

- 步骤4** 检查完成后，单击“确定”，添加评分模型。

模型添加完成后，在“PMML模型”界面勾选模型，选择“更多操作 > 上线”或“更多操作 > 下线”，完成模型的上线下线操作。

#### 须知

创建模型时需先上线模型所属的事件源。

----结束

## 30.5.8 添加预测变量

### 操作场景

平台支持基于对接深度学习平台的预测变量计算，在以下场景中，业务管理人员可定义预测变量：

当实时决策过程中，需要对当前事件进行分类判断其属于哪一种类型，这时需要对接推理平台对该事件源对应的数据进行分析计算，判断其对应各种类型的相似度之后，会返回对应的数值，该数值可供存储过程规则调用计算，实现与深度学习的结合。

预测变量包括预测变量名，推理平台地址，以及需要推理平台返回的预测类型。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。
- 步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 预测变量”。
- 步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置预测变量的相关属性参数。

表 30-15 预测变量参数一览表

参数名	说明
事件源类型	变量所属事件源类型。
名称	变量名称。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>预测变量名称根据需求意义创建。</li><li>变量名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、_，长度不超过30个字符。</li></ul>
预测变量地址	预测变量对应的预测服务地址（部署在推理平台上）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>地址为推理平台地址，计算过程中会把相关数据发送到该地址进行处理。</li><li>该地址为http地址，不可包含非法字符，例如“http://192.168.0.100:5000/api”。</li></ul>
描述	该预测变量的描述内容。
预测类型	推理平台应该返回的分析类型，每个预测变量对应一到多个预测类型，每个预测类型都有默认值，预测类型的结果可以被模型引用。 <b>说明</b> <p>单击“预测类型&gt;新增”添加一条预测类型，其中预测类型名称格式要求：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>预测类型名称的前缀为“mv_”。</li><li>名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、_，长度限制为[4-255]个字符。</li></ul>

**步骤4** 单击“确认”，添加预测变量。

变量添加完成后，在预测变量界面勾选变量，选择“更多操作 > 上线”或“更多操作 > 下线”，完成变量的上线下线操作。

----结束

## 30.5.9 添加存储过程规则

### 操作场景

平台支持基于PL/SQL语法的存储过程规则计算，业务管理人员通过定义存储过程规则，使实时消息数据经规则计算处理后生成实时决策。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 存储过程规则”。

**步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置存储过程规则的相关属性参数。

表 30-16 存储过程规则参数一览表

参数名	说明
事件源类型	规则对应事件源类型。
维度名称	规则对应维度。
名称	规则名称。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>存储过程规则名称的前缀为“pr_”。</li><li>名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、_，长度不超过30个字符。</li></ul>
优先级	规则优先级，取值范围为“1 ~ 2147483647”。
规则类型	<ul style="list-style-type: none"><li>普通规则：规则“上线”即可参与每一笔报文（全部流量）的计算。</li><li>灰度规则：需设置流量占比。<ul style="list-style-type: none"><li>确认“发布规则”前上线，该规则使用设置的流量占比计算；</li><li>确认“发布规则”后上线，该规则参与每一笔报文（全部流量）的计算，即单击该规则所属“操作”列中的“发布规则”，单击“确定”后再上线。</li></ul></li><li>挑战者规则：需设置流量占比和挑战冠军用于被挑战。待新创建的规则上线后，新规则在设置的流量占比情况下挑战已有规则，单击“操作”列中的“挑战冠军”可以切换挑战者和被挑战者。被挑战者为当前生效的存储过程规则。</li></ul>

参数名	说明
流量占比	设置数据分流占比。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择“灰度规则”时取值范围为(0-99]的整数。</li><li>选择“挑战者规则”时取值范围为[0-100]的整数。</li></ul>
挑战冠军	选择某条存储过程规则作为被挑战者。选择“挑战者规则”时必选。
SQL	输入规则SQL代码。
描述	规则描述信息。

参数设置完成后，单击“检核参数”，设置规则里用到的参数变量的值，然后单击“语法检查”，检查代码的语法正确性。

若检查未通过，用户可根据提示信息进行修改具体代码，然后重新执行检查。

**步骤4** 语法检查完成后，单击“确定”，添加存储过程规则。

规则添加完成后，在存储过程规则界面勾选规则，选择“更多操作 > 上线”或“更多操作 > 下线”，完成规则的上线下线操作。

----结束

## 30.5.10 添加黑白名单过滤规则

### 操作场景

平台支持基于PL/SQL语法的黑白名单过滤规则计算，业务管理人员通过定义黑白名单过滤规则，使实时消息数据经过滤规则计算处理后直接生成最终决策结果。黑白名单过滤规则命中后跳过其他处理单元，直接生成最终决策结果。

#### 📖 说明

业务管理人员管理界面针对每种事件源，根据事件源字段（即事件变量）和黑白名单表（可为客户导入的数据）可编写SQL黑白名单过滤规则，维护黑白名单过滤规则数据。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置 > 黑白名单过滤规则”。

**步骤3** 单击“新增”，在“事件源类型”项中选择事件源，然后设置过滤规则的名称、规则类型、规则SQL代码以及描述信息等内容。

#### 📖 说明

- 过滤规则名称的前缀为“fr\_”。
- 变量名称不区分大小写，必须由字母或下划线开头，且字符范围限制为[A-Z]、[a-z]、[0-9]、\_，长度不超过30个字符。

图 30-6 添加过滤规则

业务管理 > 黑白名单过滤规则 > 新增

\* 事件源类型:

\* 维度名称:

\* 名称:

\* 类型: 白名单规则

\* SQL: 1

描述:

检核参数

共享

语法检查 确认 取消

参数设置完成后，单击“检核参数”，设置规则里用到的参数变量的值，然后单击“语法检查”，检查代码的语法正确性。

若检查未通过，用户可根据提示信息进行修改具体代码，然后重新执行检查。

**步骤4** 语法检查完成后，单击“确定”，添加过滤规则。

----结束

## 30.5.11 添加决策引擎

### 操作场景

平台支持基于drools的决策引擎评分，业务管理人员通过将写好的决策引擎文件导入RTD平台，使实时消息数据经决策引擎计算后生成决策评分，最终供业务做决策使用。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 决策引擎”。

**步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置决策引擎的相关属性参数。

表 30-17 决策引擎规则参数一览表

参数名	说明
事件源类型	决策引擎对应事件源类型。
名称	决策引擎名称。
决策引擎文件	决策引擎文件路径，单击上传决策引擎文件。
测试数据文件	测试数据文件路径，单击上传测试数据文件。
描述	决策引擎描述信息。

参数设置完成后，单击“检核”，检查决策引擎文件的合法性是否满足约束，并试运行决策引擎。

若检查未通过，用户可根据提示信息修改决策引擎内容，然后重新执行检查。

**步骤4** 检查完成后，单击“确认”，添加决策引擎。

决策引擎添加完成后，在决策引擎界面，可完成决策引擎的上线下线操作。

#### 须知

- 创建决策引擎时需先上线决策引擎所属的事件源。
- 决策引擎引用drl文件英文大小写敏感。决策引擎文件中drl文件如果引用了具体的存储过程规则名称，须将存储过程规则的名称中的英文全转换为小写字母形式，例如“pr\_RULE”改成“pr\_rule”。

- 错误示例：

```
function double compute (Map computeResults, Set metaDataSet, StringBuffer extender) {  
    double score1 = getRuleScore(computeResults,"pr_RULE1");  
    double score2 = getRuleScore(computeResults,"pr_RULE2");  
  
    return score1 + score2;  
};
```

- 正确示例：

```
function double compute (Map computeResults, Set metaDataSet, StringBuffer extender) {  
    double score1 = getRuleScore(computeResults,"pr_rule1");  
    double score2 = getRuleScore(computeResults,"pr_rule2");  
  
    return score1 + score2;  
};
```

----结束

## 30.5.12 数据库工具

### 30.5.12.1 数据库操作

#### 操作场景

系统为用户提供了创建业务数据库的接口，而且还支持用户使用SQL操作数据库，实现增删改查等操作。

通过数据库操作，租户系统管理员可以通过“数据定义”创建数据表，在MOTService中建立起来，包括建表、索引等。

租户系统管理员和租户业务管理员可以通过“数据查询”来查看数据表数据，通过“数据操作”对数据表进行增删改操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，访问RTD WebUI界面，选择相应的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 数据库工具 > 数据库操作”，进入数据库操作页面。

- 在“集群组”和“主备组”下拉菜单选择指定的集群组和主备组，可以指定某个数据库进行操作。
- 在“操作类型”下拉菜单选择“数据定义”，在下面SQL输入框输入数据库建模信息。再单击右侧运行按钮，提交建表语句。
- RTD应用管理员和RTD业务管理员可以通过“数据查询”，来执行数据表的查询。
- RTD应用管理员和RTD业务管理员可以通过“数据操作”，来执行数据表的增删改操作。

#### 说明

事件源表在创建的时候，维度时间对应的时间戳字段必须为NOT NULL。否则会导致过期数据无法清理。

----结束

### 30.5.12.2 存储过程管理

RTD的自定义存储过程暂不支持对接MOTService数据库。

### 30.5.12.3 添加数据清理定时任务

#### 操作场景

对于数据存储过多的表需要进行数据清理，在数据清理中可以指定表以及分区，精确清理表中数据。

#### 操作步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，访问RTD WebUI界面，选择要操作的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 数据库工具 > 数据定时清理任务管理”。

**步骤3** 单击“新增”，参见以下表格设置数据定时清理任务的相关参数。

表 30-18 数据定时清理任务参数一览表

参数名	说明
数据清理表名称	输入已存在的数据表名称
分区列名称	输入数据表中的分区列名称
时间戳列名称	输入数据表中的时间戳列名称
数据库组	选择数据定时清理任务关联的数据库
最长保留时间	数据表的最长保留时间，默认值为7天
清理周期	MOTService中实时事件数据的清理周期，默认值为30分钟
最大条数	MOTService中实时事件数据每次单分区清理的最大条数，默认值为1000
描述	数据定时清理任务的描述信息

步骤4 单击“确定”。

----结束

## 30.5.13 模板管理

### 操作场景

IT运维管理员在RTD WebUI界面中可以进行模板管理，用来快速创建事件源或规则等变量，可以便捷操作。

### 操作步骤

步骤1 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择要操作的租户。

步骤2 选择“业务管理 > 模板管理”进入模板管理页面。

用户可以查看已添加模板的名称、类型、租户、共享类型等信息，并支持按类型筛选，按名称查找。可以设置刷新时间，包括30s刷新，60s刷新，停止刷新。

- 单击待操作模板左侧的箭头，可以查看该模板的详细信息。
- 单击待操作模板操作列的“用模板创建”，可快速创建该模板类型的规则变量。
- 单击待操作模板操作列的“修改”，可修改该模板。
- 单击待操作模板操作列的“删除”，可删除该模板。

----结束

## 30.6 导入导出 RTDService 元数据

### 场景描述

元数据导入导出功能主要用于支持RTDService作业迁移，增加RTD的易用性和便利性，优化使用体验。通过导入导出功能实现作业迁移，不影响现有业务。

RTD元数据的导入导出根据使用场景可以分如下情况：

- 事件源元数据的导入导出，包括事件源信息，事件源中的报文字段，维度映射等元数据
- 变量&规则配置的导入导出，包括实时查询变量，存储过程规则，黑白名单过滤规则元数据

### 导入导出事件源元数据步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 基础配置 > 事件源管理”。

**步骤3** 导入或导出事件源元数据。

- 导出：在待导出的事件源的“操作”列，单击“导出”即可完成导出元数据。
- 导入：单击“导入”，在弹出的窗口中选择导入文件，只能是tar.gz文件，单击“上传”即可完成导入元数据。

----结束

### 导入导出变量&规则配置元数据步骤

**步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。

**步骤2** 选择“业务管理 > 变量&规则配置”。

**步骤3** 根据需要参考如下步骤导入或导出变量&规则配置元数据。

- 实时查询变量元数据。
  - 导出：单击“实时查询变量”，勾选待导出的变量，选择“更多操作 > 导出”即可完成导出元数据。
  - 导入：单击“实时查询变量”，选择“更多操作 > 导入”，在弹出的窗口中选择导入文件，只能是tar.gz文件，单击“上传”即可完成导入元数据。
- 存储过程规则元数据
  - 导出：单击“存储过程规则”，勾选待导出的规则，选择“更多操作 > 导出”即可完成导出元数据。
  - 导入：单击“存储过程规则”，选择“更多操作 > 导入”，在弹出的窗口中选择导入文件，只能是tar.gz文件，单击“上传”即可完成导入元数据。
- 黑白名单过滤规则元数据
  - 导出：单击“黑白名单过滤规则”，勾选待导出的规则，选择“更多操作 > 导出”即可完成导出元数据。

- 导入：单击“黑白名单过滤规则”，选择“更多操作 > 导入”，在弹出的窗口中选择导入文件，只能是tar.gz文件，单击“上传”即可完成导入元数据。

----结束

## 30.7 在 WebUI 修改事件源 Executor 配置

用户可以在RTD WebUI界面实时查看和修改常用事件源Executor配置参数，对于修改后的参数，系统支持热更新或自动重启BLU生效配置，重启过程中，会中断业务，可能会影响事件源的其他操作，如消息发送等，同时无法再次修改重启中的事件源。

### 限制条件

- 不支持用户新增自定义参数。
- 仅支持修改表30-19所示的参数，其余参数需下载配置文件手动修改并上传。

### 在 WebUI 修改事件源 Executor 配置操作步骤

- 步骤1** 参考[访问RTD WebUI界面](#)，使用业务用户登录RTD WebUI管理界面，选择相应的租户。
- 步骤2** 选择“业务管理 > 基础配置 > 事件源管理”。
- 步骤3** 在待修改的事件源所在行的“事件源操作”列单击“配置参数”，弹出参数配置界面，示例如[图30-7](#)，其他参数详情可参考[表30-19](#)。

图 30-7 配置参数界面

序号	是否热更新	属性名称	属性类别	属性值	修改状态	属性描述
1	否	statistics.enable	统计日志	否	未修改	(Default: false) 是否开启统计日志
2	否	statistics.maxEventDataQue...	统计日志	600,000	未修改	(Default: 600000) 统计事件的队列...
3	否	statistics.models.timeOut.NS	统计日志	20,000,000	未修改	(Default: 20000000) 模型计算的超...
4	否	statistics.rules.timeOut.NS	统计日志	20,000,000	未修改	(Default: 20000000) 规则计算的超...
5	否	statistics.top.num	统计日志	20	未修改	(Default: 20) 统计日志中展示数量，...
6	否	statistics.vars.timeOut.NS	统计日志	20,000,000	未修改	(Default: 20000000) 变量计算的超...

总条数: 6 < 1 >

确认 取消

表 30-19 事件源参数配置

参数名称	是否热更新	默认值	描述
statistics.enable	否	false	是否开启统计日志

参数名称	是否热更新	默认值	描述
statistics.top.num	否	20	统计日志中展示数量，默认展示最耗时的20个事件
statistics.maxEventDataQueueSize	否	600000	统计事件的队列容量，每个BLU默认10000TPS*60秒
statistics.vars.timeOut.NS	否	20000000	统计事件的变量计算的超时时间（纳秒）
statistics.models.timeOut.NS	否	20000000	统计事件的模型计算的超时时间（纳秒）
statistics.rules.timeOut.NS	否	20000000	统计事件的规则计算的超时时间（纳秒）
pipeline.num	否	4	BLU中的工作流数量
pipeline.parallel.num	否	1	并行的工作流数量
pipeline.threadpool.num	否	0	工作流线程池数量
log.result.enable	否	false	是否要输出结果日志
multiDimensionsRules.enable	否	false	是否开启多维度规则调用
multiple.dimensions.processing.parallel	否	false	是否开启多维度并发
windowVar.query.redis.thread.num	否	30	查询窗口变量Redis线程数量

参数名称	是否热更新	默认值	描述
logTraceFlag	否	0	日志调试标志位，日志详细程度，按位设置： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：默认，只包含Eventdata, Data, Rules, Result, Userdata</li><li>• 1：输出变量计算结果</li><li>• 2：输出Trace信息</li><li>• 4：输出Exception信息</li><li>• 8：输出Model结果</li><li>• 16：输出Model变量</li><li>• 32：输出预测变量计算结果</li><li>• 64：输出Drools结果</li><li>• 127：输出所有Trace信息</li><li>• 256：输出结果中排除Data信息</li><li>• 512：输出结果中排除整个Userdata信息，包含TraceInfo和Exception</li><li>• 1024：输出结果中排除FilterRules, ProcRules信息</li><li>• 2048：输出结果中排除RtdResults信息</li></ul>

#### 📖 说明

- 是否热更新：指该参数是否支持热更新修改。
  - 是：支持热更新生效，不需要重启BLU即可生效。
  - 否：不支持热更新生效，需要重启BLU生效（系统自动重启）。
- 修改状态：指当前值相较默认值，是否已修改。
- 参数“logTraceFlag”属于“eventSourceConfig.json”文件，其余参数属于“rtd\_executor.properties”文件。

**步骤4** 修改完成后，单击“确认”。

----结束

## 30.8 RTDService 日志介绍

### 日志描述

RTD相关日志的默认日志路径：

- RTDService操作日志和RTDPortal日志路径：/var/log/Bigdata/rtd/rtdservice

- RTDService安装日志路径：/var/log/Bigdata/rtd/rtdservice/script

**日志归档规则：**RTD的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，每天会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。默认一天保留最近的10个压缩文件，可通过Manager配置参数“appender.all.strategy.max”的值设置保留文件个数。

表 30-20 RTD 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
RTDService操作日志	RTDService.log	RTDService的运行日志。
	RTDService_error.log	RTDService的运行错误日志。
	RTDService_audit.log	RTDService的运行审计日志。
RTDService安装日志	cleanup.log	卸载RTDService组件日志。
	checkHaStatus.log	HA检查日志。
	checkinstall.log	安装扩容检查日志。
	checknode.log	RTDServer实例健康状态检测日志。
	postinstall.log	安装扩容日志。
	prestart.log	RTDService预启动日志。
	start.log	RTDService启动日志。
	stop.log	RTDService停止日志。
RTDPortal日志	RTDportal.log	RTDPortal运行日志。
	RTDportal_error.log	RTDPortal的运行错误日志。

## 日志级别

RTD提供了如表30-21所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 30-21 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理出现严重错误信息，可能导致系统崩溃。

级别	描述
ERROR	ERROR表示当前事件处理出现错误信息，系统运行出错。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息，但认为是正常范围，不会导致系统出错。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

1. 登录Manager系统。
2. 选择“集群 > 服务 > RTDService > 配置 > 全部配置”。
3. 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
4. 选择所需修改的日志级别。
5. 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

## 日志格式

RTD的运行日志格式如下所示

表 30-22 日志格式

组件	格式	示例
RTDService	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <LogLevel> <产生该日志的 线程名字> <日志事件的发 生位置> <log中的message>	2015-10-27 08:51:18,477 DEBUG [http-bio-160.136.0.200-21820- exec-630] common.RestResponseBuilder:61 - {"resultCode":0,"resultMessage":null, "result": {"status":"RUNNING","version":"v1.0 "}}

# 31 使用 Solr

## 31.1 从零开始使用 Solr

本章节提供从零开始使用Solr的操作指导，在集群主管理节点中更新客户端配置文件，通过客户端实现创建collection，删除collection和查看当前已有collection的功能。

### 前提条件

集群正常运行，已安装Solr客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

### 操作步骤

#### 步骤1 使用客户端。

1. 以客户端安装用户登录客户端节点，执行以下命令切换到客户端目录。  
**cd /opt/client**
2. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有Solr的权限。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

**kinit MRS 集群用户**

例如，**kinit solruser**。

#### 步骤2 运行Solr客户端命令。

1. 创建collection。  
**solrctl collection --create col\_filter\_1 -c confWithSchema -s 3 -r 2 -m 2**
2. 删除collection。  
**solrctl collection --delete col\_filter\_1**
3. 查看当前已有collection。  
**solrctl collection --list**

----结束

## 31.2 创建 Solr 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置Solr的角色。Solr角色可设置Solr管理员权限以及Solr Collection资源管理。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 已登录Manager。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 设置角色“配置资源权限”请参见表31-1。

Solr权限：

- “SUPER\_USER\_GROUP”：Solr管理员权限，对所有Collection有读写权限。
- “Solr Scope”：Collection资源管理，对指定的Collection有读写权限。

表 31-1 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置Solr管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Solr”，勾选“SUPER_USER_GROUP”。
设置用户对Solr组指定Collection的读写权限	1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Solr > Solr Scope”。 2. 在指定Collection的“权限”列，勾选“read”和“write”。

**步骤4** 单击“确定”完成，返回“角色”。

---结束

## 31.3 使用 Solr 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Solr客户端。

## 📖 说明

Solr不兼容V100R002C50版本客户端，如果重新安装集群或Solr服务，请重新下载并安装客户端，然后正常使用客户端。

## 前提条件

- 已安装客户端。  
例如安装目录为“/opt/client”。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。（普通模式不涉及）

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 是否安装了多个Solr服务。

- 是，使用客户端连接某个具体Solr服务时，请执行命令加载该具体服务的环境变量。例如，执行以下命令加载Solr-1服务变量：**source Solr-1/component\_env**
- 否，跳过此步骤。

**步骤5** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤6** 直接执行Solr shell命令。

```
例如，solrctl --help
```

```
----结束
```

## 31.4 Solr 业务常见操作

### 31.4.1 Solr 概述

Solr是基于Apache Lucene的独立的企业级应用搜索服务器。提供了比Lucene更为丰富的查询语言，同时实现了可配置、可扩展并对查询性能进行了优化，并且提供了一个完善的功能管理界面。

Solr常见的业务操作流程如下：

1. 更新默认配置集文件，上传给ZooKeeper。

Solr需要指定配置集创建Collection，配置集主要有两个配置文件：一个是“solrconfig.xml”（主要定义Solr的处理程序和一些扩展程序）；另一个是

“managed-schema”（主要定义索引的字段和字段类型）。用户可以首先获取 Solr 的默认的配置集 confWithSchema，对其配置集文件进行修改后上传。

具体的操作命令可参考 [Shell 客户端操作命令](#)。

## 2. 创建 Collection。

根据业务的需要，指定配置集创建 Collection。

在 Shell 客户端操作命令、Solr Admin 的页面操作、Linux 下的 curl 命令、浏览器 URL 下的 Rest 消息、Hue 对接 Solr 章节都有创建 Collection 的方法，建议参考 [Shell 客户端操作命令](#)。

## 3. 查询 Collection 的状态。

登录 Manager，选择“集群 > 待操作集群名称 > 服务 > Solr”，确认 Solr 的实例全部正常工作。

单击 Solr WebUI 的“SolrServerAdmin”（两个任选一个）进入 Solr Admin 页面。在 Solr Admin 页面，选择“Cloud > Graph”即可查看 Collection 的状态。

## 4. 导入数据，创建索引。

根据不同的业务需求，可以分为：

- Solr over HBase：Solr 索引 HBase 上的数据，请参考 [Solr over HBase](#)。
- Solr over HDFS：Solr 索引 HDFS 上的数据，请参考 [Solr over HDFS](#)。
- Solrj：通过客户端开发创建索引。

## 5. 查询索引数据。

查询索引数据操作，参考 [Solr Admin 的页面操作](#)。

## 6. 删除索引数据。

在 Shell 客户端操作命令、Solr Admin 的页面操作、Linux 下的 curl 命令、浏览器 URL 下的 Rest 消息章节都有删除索引数据的方法，建议参考 [Shell 客户端操作命令](#)。

## 7. 删除 Collection。

在 Shell 客户端操作命令、Solr Admin 的页面操作、Linux 下的 curl 命令、浏览器 URL 下的 Rest 消息、Hue 对接 Solr 章节都有删除 Collection 的方法。建议参考 [Shell 客户端操作命令](#)。

### 说明

- 建议 Solr 中 Solr Core 总数不超过 4 万个。Solr Core 总数较多时，如果需要重启 Solr 服务，建议分批次重启 SolrServer 实例，减少对 Zookeeper 的压力。
- 在创建 Collection 时，要确保 Solr 服务的所有实例正常，否则可能会造成部分 Shard 创建失败，从而导致整个 Collection 创建失败。
- 在删除 Collection 时，要确保 Solr 服务的所有实例状态正常，否则会造成数据删除不干净，重启服务后 Solr 的界面上会显示出现垃圾数据。因操作不当导致垃圾数据产生时，记住这些垃圾数据的 Core 的名称，从后台进入到存放垃圾数据的 Core 目录，将有垃圾数据的 Core 名称的文件夹删除后，重启 Solr 服务即可。实例正常后，也可以再次删除对应的 Collection 名称，清除遗留数据。
- 在安全模式下，需要注意登录的用户是否有对相应的 Collection 操作的权限，没有对该 Collection 的读写权限，无法对该 Collection 进行操作。
- Solr 内部采用的是 UTC 零时区，如果在客户端创建的 Core 和 Collection 时区与 Solr 内部处理的时区不一致，在 Solr Admin 的页面显示 Core 的启动时间会有一定时差，对业务没有影响。
- 对于已创建的 collection 都会占用内存资源，当存在 Solr 实例的内存使用超过 jvm 设置的 -Xmx 值的 90% 时，Solr 集群会给出内存超阈值使用告警。

## 31.4.2 Solr 配置集文件 managed-schema

在添加文档到索引中时需要指定 managed-schema，managed-schema 文件主要包含三部分：字段（Field）、字段类型（FieldType）、唯一键（uniqueKey）。

### 说明

当前 Solr 内核版本是 8.11.2，在该版本中默认配置集使用 managed-schema 替代老版本中的 schema.xml，该版本中新增及修改字段是修改 managed-schema 文件。如果继续使用老版本的配置集，要求 solrconfig.xml 和 schema.xml 都是老版本配套的配置文件，新增和修改字段还是修改 schema.xml 文件。solrconfig.xml 文件中的 `<schemaFactory class="ClassicIndexSchemaFactory"/>` 配置表示使用 schema.xml，`<schemaFactory class="ManagedIndexSchemaFactory"/>` 配置表示使用 managed-schema，当前最新 solrconfig.xml 文件默认使用 `<schemaFactory class="ManagedIndexSchemaFactory"/>`。

## fields

“managed-schema”类似于数据表配置文件，定义了加入索引的数据类型，主要包括 type、fields 和其他的一些缺省设置。field 是一条索引数据的基本单元，在“managed-schema”中，除了支持基本数值类型的 field，还支持一些特别的 field，比如较常用的“copyField”和“dynamicField”。

- field

```
<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true" required="true"/>
<field name="name" type="text" indexed="true" stored="true" multiValued="true"/>
```

在“fields”节点内定义具体的字段（类似数据库的字段）：
  - name：字段名
  - type：该字段类型
  - indexed：是否被用来建立索引（关系到搜索和排序）
  - stored：是否存储
  - multiValued：该字段是否包含多个值
- copyField

Solr 有一个字段复制机制，可以提交多个不同类型字段集中到一个字段。字段复制主要涉及两个概念，source 和 destination，一个是要复制的字段，另一个是要复制到哪个字段。

```
<copyField source="name" dest="text"/>
```

在添加索引时，将所有被拷贝 field（如 name）中的数据拷贝到 text field 中。Solr 搜索时，默认搜索 text 字段的内容，将 name 字段以及其他多个 field 的数据 copy 到 text 字段，可以将这些字段内容放在一起同时搜索，提高速度。
- dynamicField

动态字段（Dynamic fields）允许 Solr 索引没有在 managed-schema 中明确定义的字段。这动态字段可以让系统更灵活，通用性更强。

```
<dynamicField name="*_i" type="int" indexed="true" stored="true"/>
```

例如，managed-schema 中定义了一个叫 \*\_i 的动态字段，没有定义 cost\_i 和 price\_i 的字段，在建索引的时候可以对 cost\_i 和 price\_i 进行索引。只需要以字母数字开头并以 “\_i” 结尾的字段都可以按照 \*\_i 的动态字段进行索引。

## 重要参数

```
<uniqueKey>id</uniqueKey>
```

文档的唯一标识，必须填写这个“field”（除非该field被标记required="false"），否则Solr建立索引报错，默认的字段为“id”。

```
<defaultSearchField>text</defaultSearchField>
```

默认搜索字段，如果搜索参数中没有指定具体的field，那么“text”作为默认的搜索域。

```
<solrQueryParser defaultOperator="OR"/>
```

搜索参数短语间的逻辑，默认为OR，若需要将搜索参数短语间的逻辑修改为与，则将这个参数值修改为AND。

### 31.4.3 Solr 配置集文件 solrconfig.xml

“solrconfig.xml”文件定义Solr的索引、查询的处理配置和组件信息配置。本章节介绍常用的几项配置，如果需要对参数进行调优，详情参考“Solr性能调优”章节。

#### indexConfig

- `<writeLockTimeout>1000</writeLockTimeout>`  
“writeLockTimeout”表示IndexWriter实例在获取写锁的时候最大等待超时时间，超过指定的超时时间仍未获取到写锁，则IndexWriter写索引操作将会发生异常。
- `<maxIndexingThreads>8</maxIndexingThreads>`  
创建索引的最大线程数，默认是开辟8个线程来创建索引。
- `<ramBufferSizeMB>100</ramBufferSizeMB>`  
表示创建索引时内存缓存大小，单位是MB，默认最大是100MB。
- `<maxBufferedDocs>1000</maxBufferedDocs>`  
表示在document写入到硬盘之前，缓存的document最大个数，超过这个最大值会触发索引的flush操作。
- `<mergePolicy class="org.apache.lucene.index.TieredMergePolicy">`  
`<int name="maxMergeAtOnce">10</int>`  
`<int name="segmentsPerTier">10</int>`  
`</mergePolicy>`  
索引的合并策略，筛选出哪些段需要合并，maxMergeAtOnce表示一次最多合并段个数。
- `<mergeFactor>10</mergeFactor>`  
控制索引在写入磁盘之前内存中能缓存的document数量，以及合并多个段文件的频率。
- `<lockType>${solr.lock.type:native}</lockType>`
  - single：表示只读锁，没有另外一个处理线程会去修改索引数据。
  - native：即Lucene中的NativeFSLockFactory实现，使用的是基于操作系统的本地文件锁。
  - simple：即Lucene中的SimpleFSLockFactory实现，通过在硬盘上创建write.lock锁文件实现。
- `<unlockOnStartup>>false</unlockOnStartup>`  
如果这个设置为“true”，那么在Solr启动后，IndexWriter和commit提交操作拥有的锁将会被释放，这会打破Lucene的锁机制，请谨慎使用。如果你的

“lockType” 设置为 “single”，那么这个配置 “true” 或者 “false” 都不会产生任何影响。

## Update

- `<updateHandler class="solr.DirectUpdateHandler2">`  
指定索引更新操作处理类，DirectUpdateHandler2是一个高性能的索引更新处理类，它支持软提交
- `<autoCommit>`  
`<maxTime>${solr.autoCommit.maxTime:15000}</maxTime>`  
`<openSearcher>true</openSearcher>`  
`</autoCommit>`  
maxTime：每隔指定的时间段，自动的COMMIT内存中的索引数据，并通知Searcher类加载新的索引。
- `<autoSoftCommit>`  
`<maxTime>${solr.autoSoftCommit.maxTime:1000}</maxTime>`  
`</autoSoftCommit>`  
设置 “maxTime” 表示索引提交后最大多长时间可以搜索到刚刚创建的索引，它可以搜索到当前的内存中索引的改变，而不用把索引sync到磁盘上。如果设置为“-1”则必须在创建索引时需要`commit=true`，刚刚提交的索引才能看到。设置为“-1”时的场景往往是在批量建索引时，这时autoCommit的openSearcher需要设置为true，一般不同时进行查询操作。

## Query

`<query>`标签是有关索引查询相关的配置项。

- filterCache：通过存储一个匹配给定查询的文档id的无序集，过滤器让Solr能够有效提高查询的性能。缓存这些过滤器意味着对Solr的重复调用可以导致结果集的快速查找。更常见的场景是缓存一个过滤器，然后再发起后续的精炼查询，这种查询能使用过滤器来限制要搜索的文档数。
- queryResultCache：查询结果的文档id的有序集合。
- documentCache：缓存Lucene Document，使用内部Lucene文档id（以便不与Solr唯一ID相混淆）。由于Lucene的内部Document id可以因索引操作而更改，这种缓存不能自热。
- Named caches：命名缓存是用户定义的缓存，可被Solr定制插件所使用。  
每个缓存声明都接受最多四个属性：
  - class：缓存实现的Java名。
  - size：最大的条目数。
  - initialSize：缓存的初始大小。
  - autoWarmCount：取自旧缓存以预热新缓存的条目数。如果条目很多，就意味着缓存的hit会更多，只不过需要花更长的预热时间。

说明：对于所有缓存模式而言，在设置缓存参数时，都有必要在内存、CPU和磁盘访问之间进行均衡。详细请参考[Solr性能调优](#)。

### 31.4.4 Shell 客户端操作命令

在使用Solr的Shell脚本前，需要安装Solr的客户端。

## Solr 配置集操作命令

操作	命令	参数说明	示例
在本地指定路径生成Solr的配置文件集	solrctl confset --generate <i>path</i> [ _default   -confWithHBase   -confWithHDFS   -confWithDisk   -confWithSchema ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• generate为生成指定路径的配置集指令；</li> <li>• path为客户端本地的路径；</li> <li>• [ _default   -confWithHBase   -confWithHDFS   -confWithDisk ] 为可选参数。 _default参数表示指定生成的是_default模式的配置集； -confWithHBase参数表示指定生成的是支持HBase全文索引的配置集； -confWithHDFS参数表示指定生成的是支持索引数据存储在HDFS的配置集； -confWithDisk参数表示指定生成的是支持索引数据存储在本地磁盘的配置集； -confWithSchema参数表示指定生成的是支持根据“INDEX_STORED_ON_HDFS”参数值确定数据存储在HDFS还是本地磁盘的配置集。</li> </ul>	<pre>solrctl confset --generate /home/solrDir或者solrctl confset --generate /home/solrDir -schemaless或者solrctl confset --generate /home/solrDir -confWithHBase或者solrctl confset --generate /home/solrDir -confWithHDFS或者solrctl confset --generate /home/solrDir -confWithDisk或者solrctl confset --generate /home/solrDir _default</pre>

操作	命令	参数说明	示例
		<p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用root以外的用户执行时，该用户需对本地目录有对应的权限。</li> <li>若要修改“INDEX_STORED_ON_HDFS”参数，请在FusionInsight Manager界面选择“集群 &gt; 服务 &gt; Solr &gt; 配置 &gt; 全部配置”，搜索“INDEX_STORED_ON_HDFS”参数。</li> </ul>	
<p>上传本地配置文件集给ZooKeeper，并指定其名称</p>	<p><code>solrctl confset --create <i>name path</i> -force</code></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>create为上传配置文件集文件指令；</li> <li>name是上传给ZooKeeper的solr配置文件集名称；</li> <li>path为客户端本地的路径；</li> <li>-force为可选项，表示没有schema.xml和solrconfig.xml依旧可以上传配置文件集。</li> </ul>	<p><code>solrctl confset --create myconf /home/solrDir/</code></p>

操作	命令	参数说明	示例
更新Solr配置文件集	<code>solrctl confset --update <i>name</i> <i>path</i> -force</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• update为更新配置集文件指令；</li> <li>• name为需要更新的配置文件集名称；</li> <li>• path为客户端本地的路径；</li> <li>• -force为可选项，表示没有schema.xml和solrconfig.xml依旧可以更新配置文件集。</li> </ul>	<code>solrctl confset --update myconf /home/solrDir/</code>
获取Solr的配置文件集，保存到客户端本地	<code>solrctl confset --get <i>name</i> <i>path</i></code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• get为获取配置集文件指令；</li> <li>• name为需要获取的配置文件集名称；</li> <li>• path为客户端本地的路径。</li> </ul>	<code>solrctl confset --get myconf /home/solrTest/</code>
上传文件到ZooKeeper上的指定路径	<code>solrctl confset --putfile <i>path</i> <i>localpath</i></code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• putfile为上传文件指令；</li> <li>• path为上传到ZooKeeper上的路径；</li> <li>• localpath为本地的文件存储路径。</li> </ul>	<code>solrctl confset --putfile /configs/confWithSchema/test.xml /opt/test.xml</code>
获取配置文件集中指定路径的文件保存到本地	<code>solrctl confset --getfile <i>path</i> <i>filename</i></code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• getfile为获取文件指令；</li> <li>• path为文件存储ZooKeeper上的路径；</li> <li>• filename为该文件名称。</li> </ul>	<code>solrctl confset --getfile /configs/confWithSchema/schema.xml schema.xml</code>
删除指定路径的文件	<code>solrctl confset --clearfile <i>path</i></code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• clearfile为删除文件的指令；</li> <li>• path为该文件的路径。</li> </ul>	<code>solrctl confset --clearfile /configs/confWithSchema/test.xml</code>

操作	命令	参数说明	示例
删除指定的配置文件集	<code>solrctl confset --delete <i>name</i></code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>delete</code>为删除指定配置文件集指令；</li><li>• <code>name</code>为需要删除的配置文件集的名称。</li></ul>	<code>solrctl confset --delete myconf</code>
列出Solr配置文件集名称	<code>solrctl confset --list</code>	<code>list</code> 为列出配置集文件名称指令。	<code>solrctl confset --list</code>

### 说明

- 当使用`solrctl confset --get name path`命令获取ZooKeeper上某个Solr配置集文件时，在指定的`path`下面会产生一个`conf`文件夹，`conf`目录下则为相应的配置文件（一般包括`schema.xml`和`solrconfig.xml`等）。
- 当执行删除配置集命令时，需要根据界面提示输入“y”进行删除确认。

## Collection 操作命令

操作	命令	参数说明	示例
创建collection	<pre>solrctl collection --create <i>name</i> [-s &lt;numShards&gt;] [-a Create collection with autoAddReplicas= true] [-S &lt;true false&gt; Create collection true or false with sharedFsReplicatio n] [-b &lt;true false&gt; Create collection true or false with autoShardBalance ] [-c &lt;collection.config Name&gt;] [-r &lt;replicationFactor &gt;] [-m &lt;maxShardsPerNo de&gt;] [-n &lt;createNodeSet&gt;] [-f &lt;router.field&gt;] [-p name=value ...]</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• create为创建collection指令;</li> <li>• name为collection的名称;</li> <li>• -s numShards为collection中shard数目;</li> <li>• -a指定是否启用副本自动添加功能;</li> <li>• -S指定是否启用存储单副本模式, true表示使用, 并且仅使用支持共享存储的节点, false表示仅使用本地存储;</li> <li>• -b指定是否启用shard分片自动均衡功能;</li> <li>• -c collection.configName为创建collection指定的配置文件, 实际生产环境一定要使用自己新建的配置文件, 模板配置文件在Solr服务重启后会被复原;</li> <li>• -r replicationFactor为创建collection时为每个分片指定的副本数, 后续不因分片增加或减少副本而改变;</li> <li>• -m maxShardsPerNode为每个节</li> </ul>	<pre>solrctl collection --create collectionTest -c myconf -s 3 -r 1 - m 1 -n solrlp1:port1_solr,s olrlp2:port2_solr,s olrlp3:port3_solr</pre>

操作	命令	参数说明	示例
		<p>点最大shard数;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>-n</b> <i>createNodeSet</i> 指定了创建collection的所在节点;</li> <li>• <b>-f</b> <i>router.field</i>指定哈希的字段</li> <li>• <b>-p</b> 用于创建collection时扩展的键值对。</li> </ul>	
修改collection	<pre>solrctl collection --modify name [-a &lt;true false&gt; Modify collection true or false with autoAddReplicas] [-b &lt;true false&gt; Modify collection true or false with autoShardBalance ] [-r &lt;replicationFactor &gt;] [-m &lt;maxShardsPerNode&gt;]</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>-a</b>指定是否启用副本自动添加功能;</li> <li>• <b>-b</b>指定是否启用shard分片自动均衡功能;</li> <li>• <b>-r</b>为副本数;</li> <li>• <b>-m</b>为每个节点最大shard数。</li> </ul>	<pre>solrctl collection --modify collectionTest -b true</pre>
删除collection	<pre>solrctl collection --delete name</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>delete</b>为删除collection指令;</li> <li>• <b>name</b>为需要删除collection名称。</li> </ul>	<pre>solrctl collection --delete collectionTest</pre>
重新加载某个collection	<pre>solrctl collection --reload name</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>reload</b>为重新加载collection指令;</li> <li>• <b>name</b>为需要重新加载的某个collection的名称。</li> </ul>	<pre>solrctl collection --reload collection1</pre>

操作	命令	参数说明	示例
对collection的某个shard进行分片	solrctl collection --splitshard collection shard [-async <async task id>]	<ul style="list-style-type: none"> <li>splitshard为对collection的某个shard进行分片操作的指令；</li> <li>collection为需要分片的collection名称；</li> <li>shard为需要分片的shard名称；</li> <li>-async为执行异步任务的id。</li> </ul> <p><b>说明</b> async参数必须指定，任务将在服务端异步执行，通过requeststatus命令查询任务状态，每次任务需指定不同的async参数值。</p>	solrctl collection --splitshard collection1 shard1 -async 1
对collection进行添加shard	solrctl collection --createshard collection shard	<ul style="list-style-type: none"> <li>createshard为对collection进行添加shard操作的指令</li> <li>collection为待添加shard的collection的名称；</li> <li>shard为要添加的shard名称。</li> </ul> <p><b>说明</b> 只有指定router.name=implicit的collection才可以添加shard。</p>	solrctl collection --createshard collection1 shard1
对collection进行删除shard	solrctl collection --deleteshard collection shard	<ul style="list-style-type: none"> <li>deleteshard为对collection进行删除shard操作的指令；</li> <li>collection为待删除shard的collection的名称；</li> <li>shard为要删除的shard名称。</li> </ul>	solrctl collection --deleteshard collection1 shard1

操作	命令	参数说明	示例
对collection创建别名	<code>solrctl collection --createalias aliasname collections</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>createalias</code>为对collection创建别名操作的指令；</li> <li>• <code>aliasname</code>为collection的别名；</li> <li>• <code>collections</code>为要创建此别名的collections。</li> </ul>	<code>solrctl collection --createalias mycollection collections1</code>
删除collections的别名	<code>solrctl collection --deletealias aliasname</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>deletealias</code>为删除collections的别名操作的指令；</li> <li>• <code>aliasname</code>为collection的别名。</li> </ul>	<code>solrctl collection --deletealias mycollection</code>
删除collections的replica	<code>solrctl collection --deletereplica [-p name=value]...</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>deletereplica</code>为删除collections的replica操作的指令；</li> <li>• <code>-p</code>为键值对。 <b>说明</b> 需要指定replica所属的collection、shard以及要删除的replica名称。</li> </ul>	<code>solrctl collection --deletereplica -p collection=collection1 -p shard=shard1 -p replica=core_node2</code>
添加collections的replica	<code>solrctl collection --addreplica [-p name=value]...</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>addreplica</code>为添加collections的replica操作的指令；</li> <li>• <code>-p</code>为键值对。 <b>说明</b> 需要指定replica所属的collection、shard。</li> </ul>	<code>solrctl collection --addreplica -p collection=collection1 -p shard=shard1 -p node=192.168.0.2:21101_solr</code>
删除collection下的索引数据	<code>solrctl collection --deletedocs name</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>deletedocs</code>为删除索引数据指令；</li> <li>• <code>name</code>为需要删除索引数据的collection名称。</li> </ul>	<code>solrctl collection --deletedocs collection1</code>

操作	命令	参数说明	示例
列出所有的 collection	<code>solrctl collection --list</code>	list为列出 Collection指令。	<code>solrctl collection --list</code>
获取集群状态	<code>solrctl collection --clusterstatus</code>	clusterstatus为集群状态	<code>solrctl collection --clusterstatus</code>
获取overseer的状态和统计信息	<code>solrctl collection --overseerstatus</code>	overseerstatus为overseer的状态和统计信息	<code>solrctl collection --overseerstatus</code>

操作	命令	参数说明	示例
迁移源SolrServer实例上所有的Replica到目的SolrServer实例	<pre>solrctl collection --replacenode source_node target_node [-async &lt;async task id&gt;] [-p Replace node with parallel=true] [-t &lt;timeout in s&gt;] [-c Replace node with skipCheck=false] [-sotimeout &lt;socket timeout in ms&gt;]</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>replacenode为迁移源SolrServer实例上所有的replica到目的SolrServer实例上。</li> <li>source_node为要迁移的SolrServer实例。</li> <li>target_node为迁移到目的SolrServer实例。</li> <li>-async为执行异步任务的id。 <b>说明</b> async参数必须指定，任务将在服务端异步执行，通过requeststatus命令查询任务状态，每次任务需指定不同的async参数值。</li> <li>-p可选参数；当指定该参数时，所有Replica将会并发迁移到目的SolrServer实例上；当源SolrServer实例上的replica持有大量的索引时，这会导致网络和磁盘I/O负载很高。</li> <li>-t可选参数；指定实例迁移过程中，collection在目的实例创建成功后等待分片active的超时时间，单位为s，默认值为600s，即10min。该参数不可指定创建</li> </ul>	<pre>solrctl collection --replacenode 192.168.229.137:2 1101_solr 192.168.229.219:2 1104_solr -async 2</pre>

操作	命令	参数说明	示例
		<p>collection的超时时间，创建collection的超时时间默认为3min。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>-c</b>可选参数；当指定该参数时，Solr会检查，迁移后的目的SolrServer实例所在的主机上是否存在同一Collection的同一Shard有两个以上的Replica。</li> <li>• <b>-sotimeout</b>可选参数；指定实例迁移过程中，Solr服务端进行数据迁移的超时时间，单位ms，默认值为600000ms，即10min。</li> </ul>	
<p>查询异步任务的执行状态</p>	<pre>solrctl collection --requeststatus requestid</pre>	<p>requestid为查询异步任务的id。</p> <p><b>说明</b>            查询结果中“msg”值为“found [requestid] in running tasks”时说明任务正在执行；            值为“found [requestid] in completed tasks”时说明任务已执行完成。</p>	<pre>solrctl collection --requeststatus 1</pre>

 说明

- 当schema.xml配置集文件配置错误时，可能会导致创建collection失败，并且会留有垃圾数据，需要手动清除每个实例下该Collection的索引数据存储路径下的垃圾数据，并清除zookeeper上“/solr/clusterstate.json”文件，然后重启Solr组件。建议配置schema.xml后，创建单个单片的collection进行验证是否配置正确。
- 当Solr中索引数据存储HDFS时，可以通过修改“solrconfig.xml”中配置项：`<int name="solr.hdfs.replication.number">${solr.hdfs.replication.number:3}</int>`来设置索引数据在HDFS上的副本数，默认配置为3。同时可以修改“solrconfig.xml”中的配置项`<int name="tlogDfsReplication">${solr.ulong.tlogDfsReplication:3}</int>`来设置tlog的副本数，该参数默认值为3。
- 当执行删除collection、shard、别名、replica、数据的命令时，需要根据界面提示输入“y”进行删除确认。

## cluster 操作命令

操作	命令	参数说明	示例
获取solr.xml文件	<code>solrctl cluster --get-solrxml file</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>get-solrxml</code>为获取solr.xml文件的指令</li><li>• <code>file</code>为存储到本地的文件路径</li></ul>	<code>solrctl cluster --get-solrxml /opt/client/solrtest.xml</code>
上传solr.xml文件	<code>solrctl cluster --put-solrxml file</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>put-solrxml</code>为上传solr.xml文件的指令</li><li>• <code>file</code>为本地的文件路径</li></ul>	<code>solrctl cluster --put-solrxml /opt/client/solrtest.xml</code>
设置clusterprops中属性	<code>solrctl cluster --set-property name value</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>set-property</code>为设置clusterprops中属性的指令</li><li>• <code>name</code>为更新的属性名</li><li>• <code>value</code>为更新的属性的值</li></ul>	<code>solrctl cluster --set-property urlScheme http</code>
移除clusterprops中指定属性	<code>solrctl cluster --remove-property name</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>remove-property</code>为移除clusterprops中指定属性的指令</li><li>• <code>name</code>为要移除的属性名</li></ul>	<code>solrctl cluster --remove-property urlScheme</code>
显示不再提供服务的空闲节点实例列表	<code>solrctl cluster --list-free-node</code>	<code>list-free-node</code> 为显示不再提供服务的空闲节点实例列表操作的指令	<code>solrctl cluster --list-free-node</code>

操作	命令	参数说明	示例
显示支持本地磁盘的活跃节点实例列表	<code>solrctl cluster --list-local-disk-live-node</code>	<code>list-local-disk-live-node</code> 为显示支持本地磁盘的活跃节点实例列表的指令	<code>solrctl cluster --list-local-disk-live-node</code>
显示collection的state.json文件信息	<code>solrctl cluster --get-coll-state</code> 或 <code>solrctl cluster --get-coll-state collection</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>get-coll-state</code>显示所有collection的state.json文件信息</li> <li><code>get-coll-state collection</code>显示某个collection的state.json文件信息</li> </ul>	<code>solrctl cluster --get-coll-state</code> 或 <code>solrctl cluster --get-coll-state collection1</code>
显示所有的solr实例信息	<code>solrctl cluster --list-node</code>	<code>list-node</code> 显示所有的solr实例信息	<code>solrctl cluster --list-node</code>
显示所有在线solr实例信息	<code>solrctl cluster --list-live-node</code>	<code>list-live-node</code> 显示所有在线solr实例信息	<code>solrctl cluster --list-live-node</code>

### 📖 说明

`--list-free-node`命令用于solr退服时，查询哪些节点可以进行安全的退服操作。

## HBaseIndexer 操作命令

操作	命令	参数说明	示例
查看当前建立的Indexers状态	<code>hbase-indexer list-indexers</code>	<code>list-indexers</code> 为查看当前建立的Indexers状态。	<code>hbase-indexer list-indexers</code>
删除创建过的Indexers	<code>hbase-indexer delete-indexer -n indexer_name</code>	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>delete-indexer</code>为删除创建过的Indexers;</li> <li><code>indexer_name</code>为删除的indexer名。</li> </ul>	<code>hbase-indexer delete-indexer -n userIndexer</code>

操作	命令	参数说明	示例
创建Indexer	<pre>hbase-indexer add-indexer -n indexer_name -c path/index.xml - cp solr.collection=coll ection_name -cp solr.zk=hostips:zkp ort/solr</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• add-indexer为创建一个新的Indexer;</li> <li>• indexer_name为创建的indexer名;</li> <li>• path/index.xml为配置solr索引与hbase列表映射关系的配置文件的绝对路径;</li> <li>• solr.collection为indexer对应的collection名;</li> <li>• solr.zk为solr在ZooKeeper中的路径。</li> </ul>	<pre>hbase-indexer add-indexer -n userIndexer - c /opt/client/Solr/ hbase-indexer/ conf/hbase-demo- indexer.xml -cp solr.collection=coll ection1 -cp solr.zk=192.168.1. 1:2181,192.168.1. 2:2181,192.168.1. 3:2181/solr</pre>

操作	命令	参数说明	示例
创建索引任务	<pre>hbase-indexer batch-indexer -- hbase-indexer-zk hostip:zkport -- hbase-indexer- name indexer_name -- out-put-dir hdfs_url --go-live --overwrite- output-dir -- verbose --reducers number --zk-host hostip:zkport/solr --rowkey-dir hdfs_url --hbase- indexer-file configfilepath</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• batch-indexer 为创建索引任务;</li> <li>• --hbase-indexer-zk为 ZooKeeper信息;</li> <li>• --hbase-indexer-name 为存在的 indexer名;</li> <li>• --output-dir为可选项, MapReduce任务的输出目录;</li> <li>• --go-live为可选项, 表示是否合并索引数据到 Solr集群, 不指定本参数则无法在Solr中查到建立的索引;</li> <li>• --overwrite-output-dir为可选项, 表示是否重复使用HDFS目录;</li> <li>• --verbose为可选项, 表示是否输出详细信息;</li> <li>• --reducers为 MapReduce任务时候使用到的 reducer个数, 与shard数保持一致;</li> <li>• --zk-host为可选项, 表示solr在 zookeeper中的路径;</li> <li>• --rowkey-dir为可选项, 增量索引时使用, 表示 rowkey的存放路径。</li> <li>• --hbase-indexer-file为可</li> </ul>	<pre>hbase-indexer batch-indexer -- hbase-indexer-zk 192.168.1.1:2181, 192.168.1.2:2181, 192.168.1.3:2181 --hbase-indexer- name userIndexer --output-dir hdfs://hacluster/ user/solr/test -- go-live -- overwrite-output- dir --verbose -- reducers 10 --zk- host 192.168.1.1:2181, 192.168.1.2:2181, 192.168.1.3:2181/ solr --rowkey-dir hdfs://hacluster/ user/solr/rowkey --hbase-indexer- file /opt/client/ Solr/hbase- indexer/conf/ user.xml</pre>

操作	命令	参数说明	示例
		选项，使用 HBase 多实例时添加，且需要修改对应的配置项，详细参考 Solr over HBase 章节。	
查看实时索引任务状态	hbase-indexer replication-status -z hostip:zkport --hbase-instance-file configfile_uri --enable-jmx	<ul style="list-style-type: none"> <li>• replication-status 为查看实时索引任务状态；</li> <li>• -z 为 zookeeper 信息；</li> <li>• --hbase-instance-file 为 HBase 实例配置文件绝对路径</li> <li>• --enable-jmx 为可选项，使用 JMX 监控 Hbase RegionServer 相关信息，需要 RegionServer 启动参数内添加如下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false</li> <li>- Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false</li> <li>- Dcom.sun.management.jmxremote.port=remote_port (默认是 21146)</li> </ul> </li> </ul>	hbase-indexer replication-status -z 192.168.1.1:2181 --hbase-instance-file /opt/client/Solr/hbase-indexer/conf/hbase-site.xml --enable-jmx

 说明

在安全模式集群下，查看实时索引任务状态命令，需要使用 hbase 用户进行鉴权。

### 31.4.5 Solr Admin 的页面操作


登录 Manager 管理页面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Solr”，确认 Solr 的实例全部正常工作。单击“Solr WebUI”的“SolrServerAdmin”（两个任选一个），进入 Solr Admin 的页面。

## 1. 创建Collection

进入Solr Admin页面后，选择“Collections > Add Collection”，填写索引名称name与配置集config set，并填写好shard数NumShards和副本数replicationFactor。

创建索引时填写的索引名称name不应设置过长，一般不推荐超过255字符，否则可能会影响ZooKeeper和Solr的性能，具体请见参数SOLR\_COLLECTION\_CORE\_MAX\_LENGTH。

图 31-1 创建 Collection




填写完后，单击“Add Collection”按钮，Cloud页面就会出现创建好的collection。

## 2. 添加文档

进入Solr Admin页面后，单击“Collection Selector”选择待操作的collection，然后单击“Documents”，填写需要添加的字段，如图31-2所示。


图 31-2 添加文档



在页面也可以采用上传文件的方式创建索引，上传的文件所包含的id字段都需在solr的配置文件“schema.xml”中定义好，且在“Extracting Req. Handler Params”框中输入相应的上传文件的update的类型即可（上传文件大小限制为2GB）。例如上传一份CSV文件创建索引，则选择“Document type”为“File Upload”，在“Extracting Req. Handler Params”框中输入

“&update.contentType=application/csv&commit=true”，其过程如图31-3所示。


图 31-3 创建索引方式上传文件



### 3. 查询索引

在Solr Admin的页面，单击“Collection Selector”选择待操作的collection，然后单击“Query”，单击“Execute Query”，可以看到刚刚添加的数据，如图31-4所示。

图 31-4 查询索引数据




### 4. 删除索引数据

在Solr Admin页面后，单击“Collection Selector”选择待操作的collection，然后单击“Documents”，然后选择xml格式，并且在Document(s)项输入：  
<delete><query>\*:\*/query></delete><commit/>，可以删除该core所在的

collection的所有索引数据，删除后可以执行查询操作，发现没有索引数据。如图31-5所示：


图 31-5 删除索引数据



## 5. 删除collection

在Solr Admin界面，单击“Collections”，选择需要删除的“collection”，单击“Delete collection”，填写需要删除的collection，再单击“Delete”，该collection就被删除了。如图31-6所示：

图 31-6 卸载 collection



## 31.4.6 Solr over HDFS

### 操作场景

Solr支持将HDFS中的数据批量导入Solr中，建立索引。用户可以通过shell命令，启动批量导入任务。

目前支持的数据格式有csv、xml、eml、html、txt、doc、pdf、xls、xlsx、jpg、png、tif等。

### 前提条件

- 已成功安装HDFS、Solr、Yarn服务，且Manager页面内Solr服务的配置参数“INDEX\_STORED\_ON\_HDFS”为“TRUE”，“SOLR\_INDEX\_LOCAL\_STORAGE\_DIR”参数值为空。
- Solr over HDFS的源数据需要保存在HDFS中，不支持本地盘中的数据。
- 若集群是普通模式，请关闭HDFS鉴权，避免权限不足问题。登录Manager。选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置”。单击“全部配置”。搜索参数“dfs.namenode.acls.enabled”和“dfs.permissions.enabled”。

- “dfs.namenode.acls.enabled” 表示是否启用HDFS ACL，默认为“true”启用ACL，请修改为“false”。
  - “dfs.permissions.enabled” 表示是否为HDFS启用权限检查，默认为“true”启用权限检查，请修改为“false”。修改后HDFS中的目录和文件的属主、属组以及权限信息保持不变。
- 单击“保存”，单击“确定”。等待界面提示操作完成，关闭HDFS鉴权。

## 准备工作

- 步骤1** 已安装Solr、HDFS、Yarn的客户端，例如安装路径为“/opt/client”。
- 步骤2** 拷贝xml配置文件。切换到Yarn客户端安装目录，将“/opt/client/Yarn/config/”目录下core-site.xml、hdfs-site.xml、mapred-site.xml、yarn-site.xml文件拷贝到Solr客户端的“/opt/client/Solr/hdfs-indexer/conf”目录下。xml文件是访问HDFS和MapReduce必用的工具配置文件。
- 步骤3** 进入客户端安装目录，执行**source bigdata\_env**导入环境变量。
- 步骤4** 执行如下命令，验证MapReduceIndexerTool的正确性。

### hdfs-indexer --help

如下结果表示依赖包配置OK，MapReduceIndexerTool可以开始正常使用。

```
FI02XB:/opt/client # hdfs-indexer --config /opt/client/Solr/hdfs-indexer/conf jar /opt/client/Solr/lib/solr-map-reduce-*.jar -libjars "$SOLR_HADOOP_LIBJAR" -- help
WARNING: Use "yarn jar" to launch YARN applications.
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.10.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client/Solr/hbase-indexer/lib/slf4j-log4j12-1.7.6.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
usage: hadoop [GenericOptions]... jar solr-map-reduce-*.jar
    [--help] --output-dir HDFS_URI [--input-list URI] --morphline-file FILE [--morphline-id STRING]
    [--update-conflict-resolver FQCN] [--mappers INTEGER] [--reducers INTEGER] [--max-segments
INTEGER]
    [--fair-scheduler-pool STRING] [--dry-run] [--log4j FILE] [--verbose] [--show-non-solr-cloud]
    [--zk-host STRING] [--go-live] [--collection STRING] [--go-live-threads INTEGER] [HDFS_URI
[HDFS_URI ...]]
```

```
MapReduce batch job driver that takes a morphline and creates a set of Solr index shards from a set of
input
files and writes the indexes into HDFS, in a flexible, scalable and fault-tolerant manner. It also supports
merging the output shards into a set of live customer facing Solr servers, typically a SolrCloud. The
program
proceeds in several consecutive MapReduce based phases, as follows:
```

----结束

## 操作步骤

根据HDFS存储的数据格式不同，需要配置对应的morphlines配置文件（如下文的“ReadCSVContainer.conf”文件），本章节以csv文件为例进行说明，更多完整和详细的配置文件请参考<http://kitesdk.org/docs/1.1.0/morphlines/morphlines-reference-guide.html>和<https://github.com/kite-sdk/kite/tree/master/kite-morphlines/kite-morphlines-core/src/test/resources>。

- 步骤1** 执行以下命令进入客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 是否安装了多个Solr服务。

- 是，使用客户端连接某个具体Solr服务时，请执行命令加载该具体服务的环境变量。例如，执行以下命令加载Solr-1服务变量：**source Solr-1/component\_env**
- 否，跳过此步骤。

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit solr
```

**步骤5** 执行命令，下载Solr的默认配置集到本地。

```
solrctl confset --get confWithHDFS /opt/client/Solr/hdfs-indexer/config-csv/
```

**步骤6** 进入下载Solr默认配置集到本地的目录“Solr/hdfs-indexer/config-csv/”，根据实际的数据所需要的字段修改配置文件“managed-schema”，执行**vi conf/managed-schema**。

例如为fieldA ~ fieldG建立索引，修改“managed-schema”配置文件如下：

```
<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true" required="true" multiValued="false" />
<field name="timestamp" type="tlong" indexed="true" stored="true" multiValued="false"
docValues="true" />
<field name="fieldA" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<field name="fieldB" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<field name="fieldC" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<field name="fieldD" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<field name="fieldE" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<field name="fieldF" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<field name="fieldG" type="text_ngram" indexed="true" stored="true" multiValued="false" />
<fieldType name="text_ngram" class="solr.TextField" positionIncrementGap="100">
<analyzer type="index">
<tokenizer class="solr.NGramTokenizerFactory" minGramSize="2" maxGramSize="2"/>
</analyzer>
<analyzer type="query">
<tokenizer class="solr.NGramTokenizerFactory" minGramSize="2" maxGramSize="2"/>
</analyzer>
</fieldType>
```

#### 📖 说明

在客户端安装目录的“Solr/hdfs-indexer/m-conf/conf-model-Forcsv”内有managed-schema样例，可以参照进行增改。

**步骤7** 修改完成配置之后，上传配置集到ZooKeeper。

```
solrctl confset --create conf_test_100 /opt/client/Solr/hdfs-indexer/config-csv/
```

**步骤8** 利用上传的配置集创建collection。

```
solrctl collection --create collection_hdfs_100 -s 3 -c conf_test_100 -r 1 -m 10 -S true
```

**步骤9** 将需要建立索引的数据上传HDFS的指定目录之下，具体操作请参考[使用HDFS](#)章节，例如：

```
hdfs dfs -put /opt/client/Solr/hdfs-indexer/m-conf/conf-model-Forcsv/testfile-csv.txt hdfs://hacluster/user/solr/testfile-csv.txt
```

 说明

在客户端安装目录的“Solr/hdfs-indexer/m-conf/conf-model-Forcsv”内有csv样例文件。

**步骤10** 修改/opt/client/Solr/hdfs-indexer/m-conf/conf-model-Forcsv/ReadCSVContainer.conf配置文件中的“collection”和“zkHost”为实际的collection名称和zkHost值，文件格式如下：

```
SOLR_LOCATOR : {
  collection : collection_hdfs_100 // 修改为实际的collection名称
  zkHost : "192.168.1.1:2181,192.168.1.2:2181, 192.168.1.3:2181/solr" // 修改为实际集群的zkHost值，可根据Solr Dashboard查看。
  batchSize : 10000
}

morphlines : [
  {
    id : pretest
    importCommands : ["org.kitesdk.**", "org.apache.solr.**"]
    commands : [
      {
        readCSV {
          separator : ","
          columns : [timestamp,fieldA,fieldB,fieldC,fieldD,fieldE,fieldF,fieldG]
          quoteChar : "\""
          charset : UTF-8
        }
      }
      {
        generateUUID {
          field : id
        }
      }
      {
        sanitizeUnknownSolrFields {
          solrLocator : ${SOLR_LOCATOR}
        }
      }
      {
        logDebug { format : "output record: {}", args : ["@{}"] }
      }
      {
        loadSolr {
          solrLocator : ${SOLR_LOCATOR}
        }
      }
    ]
  }
]
```

表 31-2 配置文件 ReadCSVContainer.conf 说明

参数名		说明
SOLR_LOCATOR内	collection	Solr中创建好的collection名
	zkHost	ZooKeeper信息
	batchSize	单次提交到Solr建立索引的数量
Morphlines内	id	自定义标识
	importCommands	引用到的类
	separator	每一列的分隔符
	columns	每一列对应的collection中的field

参数名	说明
quoteChar	文档内容的分割符以及文档起始行的标识
charset	编码格式
generateUUID	对应collection的uniqueKey
logDebug	日志输出格式

CSV文件样例如下：

```
1120420594561;SnVleDqGwtAprVzmbfQLCmde2BsDFISCG4;PwWbFHITkeEUduwElwWZap01g;75U7O AQyy2
JPMNmXWwe9SpGw;aphcCkOqA3iwRAu0QMrrEf6rLcdMqJL;s9C5R1pmHofdn1XOAr9NJ;oGO3z9A6sNSusRlx
XfuaUDCH7P5cptllo;sKe84RHByT3vYww73tY04szq91DKlh3s1o9
1107591105847;HPp2JjFCFQ6BRxWFM17lqye8Hl;xHxV249tLJ5Pl3HCcbYAPxe9RWh;qJb8esxvlAM06TZ15egmx
ECfMJD;Bp5OBAPT8GZufPOhuHY6LVb;uUKRJG7EGbh8SrvYzmXjjWdf97Thk2CPRakORD;OVWwhxibc47RblUx9vj
6VkZAsz18kuBnNYIoPnlN;TjVBIv6FqRVKzeuwYmlnxeFIM
```

样例包含两条数据，每条数据以分号分隔字段，分别对应上述timestamp、fieldA、fieldB、fieldC、fieldD、fieldE、fieldF、fieldG各字段。

**步骤11** 使用如下命令启动索引任务。

```
nohup hdfs-indexer --morphline-file /opt/client/Solr/hdfs-indexer/m-conf/
conf-model-Forcsv/ReadCSVContainer.conf --collection collection_hdfs_100 --
go-live $HDFS_URI &
```

### 📖 说明

在批量索引执行时，不要重复执行索引任务，这是因为批量索引为了提高效率采用了Merge index文件的方式建立索引，该方式不会逐条解析数据的Unique ID，所以当有重复数据导入时，会导致索引数据的重复，同一条索引在底层会被存储两次甚至多次，此时在Solr端进行查询，可以看到多条索引的数量显示，但是由于每个索引id重复，根据这个id去检索时，Solr找到一个id对应的索引即返回结果。导致查询到的数据又是唯一的，造成数据的紊乱，重复索引冲突相关可以参阅<https://wiki.apache.org/solr/MergingSolrIndexes>。

建议批量索引时，每次选用一个新的collection，这样，在索引任务执行失败后，可以选择直接删掉collection的方式进行回退清除数据。

注意：配置文件ReadCSVContainer.conf中，collection和zkHost参数确认和实际环境保持一致；索引命令中HDFS\_URI修改为对应HDFS实际目录。该批量索引不支持collection为implicit路由方式。

**表 31-3** Solr over HDFS 索引命令参数说明

参数	参数说明
--config	索引任务使用的配置文件所在目录，默认“\${SOLR_HOME}/hdfs-indexer/conf”，用户也可以单独指定。
jar	索引任务使用的jar路径，默认“\${SOLR_HOME}/lib/solr-map-reduce-\${VERSION}.jar”，用户也可以单独指定。
--libjars	依赖jar的路径，默认“\${SOLR_HADOOP_LIBJAR}”，用户也可以单独指定。

参数	参数说明
--morphline-file	morphline配置文件路径，必须由用户指定。
--output-dir	生成的索引输出路径，默认hdfs://hacluster/tmp/solr，用户也可以单独指定。
--http-socket-timeout	该参数用于在分片GoLive阶段时设置HTTP Socket Timeout，默认值为120000，单位为ms。在数据量较大时建议调大此参数以避免Socket超时。
--mappers	索引任务的mapper个数，默认-1，用户也可以单独指定。
--reducers	索引任务的reducer个数，默认-1，用户也可以单独指定。
--zk-host	Solr在zookeeper中的路径，默认本集群zk-host，用户也可以单独指定。
--collection	Solr的collection名，必须由用户指定。
--go-live	表示是否合并索引数据到Solr集群，不指定本参数则无法在Solr中查到建立的索引。
HDFS_URI	需要建立索引的原数据文件在HDFS上的路径，例如：hdfs://hacluster/user/solr/testfile-csv.txt，必须由用户指定。

索引任务进度和日志可以在Yarn服务内进行查询，可参考[使用Yarn](#)相关章节。

#### 📖 说明

以上操作适用于简单测试环境参考，在实际生产环境还需要对相应硬件环境和组件配置进行调优。

----结束

## 31.4.7 Solr over HBase

### 操作场景

HBaseIndexer主要功能有批量索引、增量索引和实时索引。其中批量索引、增量索引都是通过创建MapReduce任务，将导入HBase内的数据，在Solr中建立索引。不同的是批量索引是基于scan方式，每次执行批量索引时，会将全表数据全部扫描一遍，增量索引则是基于rowkey列表的方式。使用增量索引需要Loader（或者BulkLoader）配合，将rowkey列表保存到HDFS指定目录下，执行增量索引时，只扫描新增或更新的数据，效率相比批量索引更高一些。实时索引则是基于HBase的replication机制，在数据导入HBase的同时，在Solr内建立索引，但是效率相比批量索引、增量索引会差一些。

在HBase内已有大量数据的情况下只能选择批量索引，增量索引方式进行同步。

相关命令请参考[Shell客户端操作命令](#)。

Solr在安全模式下需要进行权限管理，请参考[Solr用户权限配置管理](#)。

## 📖 说明

- HBaseIndexer的主要功能是为存储在HBase表的数据建立索引，HBase是作为原始数据的存储端，Solr是作为索引数据的存储端，故对于需要建立索引的HBase列，不推荐把列的原始值也存储在Solr端。如果HBase列的原始值要存在Solr，建议插入数据的时候，一次性把一个rowkey对应的所有列值都插入HBase表，不然会存在有些列值在Solr存储不了的情况。
- 实时索引场景下，推荐使用统一检索特性；具体操作请参考[支持HBase全文索引](#)。
- 在hbase-indexer操作中，默认的solr用户具有所有管理权限，其他用户只具有读权限（list-indexers操作）。

## 前提条件

- 已成功安装HDFS、Solr、Yarn、HBase服务，且Manager页面内Solr服务的配置参数“INDEX\_STORED\_ON\_HDFS”为“TRUE”，“SOLR\_INDEX\_LOCAL\_STORAGE\_DIR”参数值为空。
- 已确认Solr客户端配置文件“hbase-site.xml”中“hbase.rpc.protection”参数值与HBase服务端“hbase.rpc.protection”参数值一致。否则，请重新下载客户端或手动更新该值与HBase服务端“hbase.rpc.protection”参数值保持一致。如果不一致将导致hbase-indexer索引任务失败。

## 操作步骤

**步骤1** 以root用户登录Solr客户端安装节点。

**步骤2** 下载Solr、HDFS、Yarn、HBase的客户端，安装到指定目录，例如“/opt/client”。

**步骤3** 执行以下命令进入客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤4** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤5** 是否安装了多个Solr服务。

- 是，使用客户端连接某个具体Solr服务时，请执行命令加载该具体服务的环境变量。例如，执行以下命令加载Solr-1服务变量：**source Solr-1/component\_env**
- 否，跳过此步骤。

**步骤6** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit solr
```

**步骤7** 创建HBaseIndexer所需配置文件，进入客户端安装目录“Solr/hbase-indexer/conf”，执行**vi user.xml**，创建文件“user.xml”：

```
<?xml version="1.0"?>
<indexer table="indexdemo" mapping-type="row" read-row="never">
<field name="firstname_s" value="info:firstname"/>
<field name="lastname_s" value="info:lastname"/>
<field name="age_i" value="info:age"/>
<param name="zookeeper.znode.parent" value="/hbase"/>
</indexer>
```

**步骤8** 创建HBase table：

```
$ hbase shell
hbase> create 'indexdemo',{ NAME => 'info',REPLICATION_SCOPE => '1' }
```

### 📖 说明

此处设置table属性REPLICATION\_SCOPE => '1'仅对实时索引有效，不影响批量索引和增量索引，使用实时索引时必须设置；同时需要建立索引的列都必须在对应的列簇内，不支持独立的列。

#### 步骤9 根据配置文件中定义字段向HBase table中添加数据。

```
$ hbase shell
hbase>put 'indexdemo','zhangsan','info:firstname','zhang'
hbase>put 'indexdemo','zhangsan','info:lastname','san'
hbase>put 'indexdemo','zhangsan','info:age','26'
hbase>quit
```

#### 步骤10 创建Solr collection。

例如：

```
solrctl collection --create coll-indexdemo -c confWithSchema -s 3 -r 1
```

具体操作请参考[Shell客户端操作命令](#)。

#### 步骤11 创建Indexer。

例如执行以下命令创建名为userindexer的indexer：

```
hbase-indexer add-indexer -n userindexer -c /opt/client/Solr/hbase-indexer/
conf/user.xml -cp solr.zk=192.168.1.1:2181,192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181/
solr -cp solr.collection=coll-indexdemo -cp solr.http.socket.timeout=120000
```

使用时请将coll-indexdemo替换为实际目标索引collection的名称。HTTP请求等待时间的默认值为120000，单位为毫秒，用户可通过solr.http.socket.timeout来修改。

对于创建好的indexer可以执行以下命令进行查看：

```
hbase-indexer list-indexers
```

使用批量索引、增量索引和实时索引之前都必须创建好相应的indexer。

#### 步骤12 开始索引任务：

### 📖 说明

- 使用HBase多服务时，执行批量索引和增量索引的命令必须增加参数“--hbase-indexer-file”，例如：**--hbase-indexer-file /opt/client/Solr/hbase-indexer/conf/user.xml**，配置文件中必须有param参数，格式参考[步骤7](#)，用来指明该indexer所对应的table具体属于哪个HBase实例，否则将按照HBaseIndexer默认的HBase实例执行索引任务，不使用HBase多服务可不添加此参数。
- 在多服务模式下，开启索引任务前，请务必保证Solr服务和相关联的HBase服务共用同一套ZooKeeper，否则可能报出“Failed to get cluster ID”的异常信息。
- 当索引任务的数据量较大时，可能发生SocketTimeoutException异常，用户可在启动索引任务时配置参数“--http-socket-timeout”，单位为ms。例如**--http-socket-timeout 600000**。若不指定该参数，其默认值为120000。

#### 1. 批量索引。

HBase上已有大量数据，需要在solr上建立索引，执行命令：

```
hbase-indexer batch-indexer --hbase-indexer-zk
192.168.1.1:2181,192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181 --hbase-indexer-name
userindexer --output-dir hdfs://hacluster/tmp/solr --go-live --overwrite-
output-dir -v --reducers 3 --zk-host
192.168.1.1:2181,192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181/solr
```

## 📖 说明

在批量索引执行时，不要重复执行索引任务。这是因为批量索引为了提交效率采用了 Merge index文件的方式建立索引，该方式不会逐条解析数据的Unique ID，所以当有重复数据导入时，会导致索引数据的重复，同一条索引在底层会被存储两次甚至多次。此时在 Solr端进行查询，可以查看有多条索引的数量显示，但是由于每个索引id重复，根据这个id去检索时，Solr找到一个id对应的索引即返回结果。导致查询到的数据又是唯一的，造成数据的紊乱，重复索引冲突相关可以参阅<https://wiki.apache.org/solr/MergingSolrIndexes>。

在批量索引任务执行失败后，建议删掉进行批量索引的collection，重新创建collection再进行批量导入。

注意：该批量索引不支持collection为implicit路由方式。

### 2. 增量索引。

使用Loader增量导入HBase，其中存储类型选择为“HBASE\_BULKLOAD”，rowkey以文件形式存放在HDFS中，用户要修改Loader的配置项“record.hbase.rowkey”的值为“true”，指定保存rowkey，同时查看“hbase.rowkey.output.path”路径，Loader用法参考[使用Loader](#)章节，执行命令：

```
hbase-indexer batch-indexer --hbase-indexer-zk
192.168.1.1:2181,192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181 --hbase-indexer-name
userindexer --output-dir hdfs://hacluster/tmp/solr --go-live --overwrite-
output-dir -v --reducers 1 --zk-host
192.168.1.1:2181,192.168.1.2:2181,192.168.1.3:2181/solr --rowkey-dir
hdfs://hacluster/user/loader/hbase/rowkey/output/HBase_table/job_xxx
```

## 📖 说明

- “hdfs://hacluster/user/loader/hbase/rowkey/output”为rowkey的存储路径。具体可以使用HDFS命令查看，`hadoop fs -ls /user/loader/hbase/rowkey/output`，HDFS命令详细用法参考[使用HDFS](#)相关章节。
- `HBase_table`为HBase表名。若用户在HBase中使用了自定义的命名空间，比如namespace:HBase\_table表，由于HDFS不支持以冒号的形式创建目录，Loader往生成的HDFS目录时会把冒号替换成井号，则rowkey的存储路径格式应为：`hdfs://hacluster/user/loader/hbase/rowkey/output/namespace#HBase_table/job_xxx`
- `job_xxx`为该表最近一次执行索引任务的job名，可在Yarn的Web UI界面查看。

### 3. 实时索引。

保证列簇的REPLICATION\_SCOPE值为1，且数据在HBase端的提交方式为putlist（导入方式不限，可以使用工具或编写HBase client程序进行导入），同时保证collection的配置集中的managed-schema里面需要建索引的Field，其属性indexed必须为true，修改collection的配置集中solrconfig.xml里面的“autoSoftCommit”配置项，保证数据在Solr内建立索引之后可以实时搜索，根据需要调整提交时间，设置过小会影响索引的效率，以上配置完成，向HBase导入数据，在Solr页面查看是否建立了对应的索引。同时，可以使用**hbase-indexer replication-status**命令查看当前HBase replication进度信息，详细用法参考[Shell客户端操作命令](#)。

**步骤13** 选择“集群 > 服务 > Solr”，确认Solr的实例全部正常工作。单击“Solr WebUI”的“SolrServerAdmin”（两个任选一个），进入Solr Admin页面后，单击“Collection Selector”，选择“coll-indexdemo”，执行查询命令可以看到从HBase表索引到Solr collection中的数据。

**步骤14** 删除Indexers。

不需要使用HBaseIndexer的功能时，需要将indexer及时删除，如果需要清理HBase和Solr上的数据，也需要先删除indexer，再操作HBase和Solr。

---结束

## 31.4.8 Linux 下的 curl 命令

### 安全模式

在Linux下执行curl的命令时，先要下载Solr的客户端进行安装。下载安装客户端参考Solr客户端安装指导资料。

#### 说明

- Solr服务由于实现了SSL安全加密，为安全性考虑仅支持TLSv1.2协议。使用curl命令以HTTPS访问Solr服务时，需要curl也支持对应的TLSv1.2协议。  
如果需要支持TLSv1、TLSv1.1协议，可配置Solr服务支持该协议。选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Solr > 配置”，选择“全部配置”，在“搜索”框里搜索“DISABLE\_TLSV1\_PROTOCOL”，为所有SolrServer实例选择“false”选项，单击“保存”，单击“确定”，重启Solr服务。
- 创建索引和别名时指定的名称不建议过长，一般不推荐超过255字符，否则可能会影响ZooKeeper和Solr的性能，具体请见参数SOLR\_COLLECTION\_CORE\_MAX\_LENGTH。
- 若处于IPV6环境时，curl命令需增加-6 -g参数，如创建索引命令：  
**curl --negotiate -6 -g -k -v -u : "https://hostname:port/solr/admin/collections?action=CREATE&name=test1&collection.configName=confWithSchema&numShards=3&replicationFactor=1"**  
-6: 告知curl解析为IPv6地址；-g: 关闭了“URL全局解析器”，即URL中可以包含{}[]符号。
- SUSE 15.4操作系统下HDFS客户端中的共享链接库文件与curl命令存在不兼容，请单独下载并安装Solr客户端后进行curl命令操作。
- 创建索引  
**curl --negotiate -k -v -u : "https://hostname:port/solr/admin/collections?action=CREATE&name=test1&collection.configName=confWithSchema&numShards=3&replicationFactor=1"**
- 对索引添加文档  
**curl --negotiate -k -v -u : -H "Content-Type: application/xml" -d "<add><doc boost=\"1.0\"><field name=\"id\">1</field><field name=\"name\">张三</field></doc></add>" "https://hostname:port/solr/test1/update?wt=json&commit=true"**
- 通过文件对索引添加文档  
**curl "https://hostname:port/solr/test1/update" --negotiate -k -v -u : -H "Content-Type: text/xml" --data-binary @/tmp/test.xml**
- 查询索引  
**curl --negotiate -k -v -u : "https://hostname:port/solr/test1/select?q=\*&wt=json&indent=true"**
- 删除索引数据  
**curl --negotiate -k -v -u : "https://hostname:port/solr/test1/update" -H "Content-Type: text/xml" --data-binary '<delete><query>\*</query></delete>'**

- 删除索引  

```
curl --negotiate -k -v -u : "https://hostname:port/solr/admin/collections?
action=DELETE&name=test1"
```

## 普通模式

可登录Solr集群任意节点，在Linux下执行curl命令进行对应操作。

### 📖 说明

- 登录Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 集群属性”，查看“认证模式”确认集群是否处于普通模式。
- 创建索引和别名时指定的名称不建议过长，一般不推荐超过255字符，否则可能会影响ZooKeeper和Solr的性能，具体请见参数SOLR\_COLLECTION\_CORE\_MAX\_LENGTH。
- 若处于IPV6环境时，curl命令需增加-6 -g参数，如创建索引命令：  

```
curl --negotiate -6 -g -k -v -u : "https://hostname:port/solr/admin/collections?
action=CREATE&name=test1&collection.configName=confWithSchema&numShards
=3&replicationFactor=1"
```

-6: 告知curl解析为IPV6地址；-g: 关闭了“URL全局解析器”，即URL中可以包含{}[]符号。
- SUSE 15.4操作系统下HDFS客户端中的共享链接库文件与curl命令存在不兼容，请单独下载并安装Solr客户端后进行curl命令操作。
- 创建索引：  

```
curl "http://hostname:port/solr/admin/collections?
action=CREATE&name=test1&collection.configName=confWithSchema&n
umShards=3&replicationFactor=1"
```
- 对索引添加文档：  

```
curl -H "Content-Type: application/xml" -d "<add><doc boost=
\"1.0\"><field name=\"id\">2</field><field name=\"name\">张三</
field></doc></add>" "http://hostname:port/solr/test1/update?
wt=json&commit=true"
```
- 通过文件对索引添加文档：  

```
curl "http://hostname:port/solr/test1/update" -H "Content-Type: text/
xml" --data-binary @/tmp/test.xml
```
- 查询索引：  

```
curl "http://hostname:port/solr/test1/select?q=*&wt=json&indent=true"
```
- 删除索引数据：  

```
curl "http://hostname:port/solr/test1/update" -H "Content-Type: text/
xml" --data-binary '<delete><query>*</query></delete>'
```
- 删除索引：  

```
curl "http://hostname:port/solr/admin/collections?
action=DELETE&name=test1"
```

## 31.4.9 浏览器 URL 的 Rest 消息

Apache Solr官网提供了SolrCloud的介绍，以及相应的API介绍：[https://solr.apache.org/guide/8\\_11/](https://solr.apache.org/guide/8_11/)。

通过浏览器的URL发送消息，需要客户端能够ping通服务端。系统如果为安全模式，需全部为https的请求，如果为普通模式，可以为https或者http请求。下面的操作示例主要为https消息。

## 📖 说明

在发送URL前，需要保证本地与服务端能够ping通。

### 1. 创建Collection

```
https://solrIp:solrPort/solr/admin/collections?  
action=CREATE&name=test1&collection.configName=confWithSchema&numShards=3&replicationFactor=1
```

参数说明：

- action：表示操作类型
- name：表示创建Collection的名称
- collection.configName：创建该Collection所采用的配置文件集
- numShards：创建Collection的分片数
- replicationFactor：每个分片的复制因子

图 31-7 创建 Collection



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<response>  
  <lst name="responseHeader">  
    <int name="status">0</int>  
    <int name="QTime">2676</int>  
  </lst>  
  <lst name="success">  
    <lst>  
      <lst name="responseHeader">  
        <int name="status">0</int>  
        <int name="QTime">1965</int>  
      </lst>  
      <str name="core">test1_shard2_replica1</str>  
    </lst>  
    <lst>  
      <lst name="responseHeader">  
        <int name="status">0</int>  
        <int name="QTime">2013</int>  
      </lst>  
      <str name="core">test1_shard3_replica1</str>  
    </lst>  
    <lst>  
      <lst name="responseHeader">  
        <int name="status">0</int>  
        <int name="QTime">2170</int>  
      </lst>  
      <str name="core">test1_shard1_replica1</str>  
    </lst>  
  </lst>  
</response>
```

“solrIp”和“solrPort”根据实际的应用场景来写。

在Collection中，有两种路由方式创建Collection，一种为ImplicitDocRouter，一种为CompositeldRouter。这种通过URL创建Collection，且指定了numshards数，默认为采用CompositeldRouter的方式。这种方式创建Collection后，不能添加shard，只能通过split方式来再次进行分片。

### 2. 添加文档

```
https://solrIp:solrPort/solr/test1/update?stream.body=<add><doc  
boost="1.0"><field name="id">2</field><field name="name">张三</field></  
doc</add>
```

```
&stream.contentType=text/xml;charset=utf-8&commit=true
```

参数说明：

- test1: Collection的名称
  - stream.body: 添加的索引数据
  - add: 表示添加document
  - stream.contentType: 添加的数据的格式
  - commit: 是否立即提交
3. 查询索引
- `https://solrIp:solrPort/solr/test1/select?q=*&wt=json&indent=true`
- 参数说明:
- test1: Collection名称
  - q: 表示查询的内容
  - wt: 返回的格式
  - indent: 返回的结果是否缩进
4. 删除文档
- `https://solrIp:solrPort/solr/test1/update?stream.body=<delete><query>*</query></delete>&stream.contentType=text/xml;charset=utf-8&commit=true`
- 参数说明:
- test1、stream.body、stream.contentType和commit参数含义与上面添加文档参数意义。
  - delete: 要删除的document
  - query: 查询, 这里\*是指所有的文档
5. 删除Collection
- `https://solrIp:solrPort/solr/admin/collections?action=DELETE&name=test1`
- 参数说明:
- action: 表面操作类型
  - name: 要删除的Collection的名称

## 31.4.10 Solr 用户权限配置管理

### 操作场景

用户在Manager系统中, 创建自定义用户并配置该用户对于Solr系统的使用权限。

#### 说明

Solr在安全模式下需要进行权限管理, 在普通模式下无需进行权限管理。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确对于Solr系统的权限使用需求。
- 登录Manager。

### 权限说明

- 创建的用户, 如果为Solr用户组, 则能够访问Solr Admin的页面, 并且能够创建相关的Collection, 对创建的Collection有读写权限。

- 创建的用户，如果为Solr用户组，同时还被赋予对已创建的Collection有读写权限的角色，则该用户对自己创建的Collection和有权限的Collection均有读写和删除权限。但是不能对其他用户创建的Collection进行添加和删除replica。
- 创建的用户，不属于Solr用户组，但是被赋予了Solr的管理用户组的权限的角色，则该用户和Solr组的用户一样，可以访问Solr Admin页面，创建Collection，对所有的Collection都有读写权限。
- 创建的用户，不属于Solr用户组，且未被赋予Solr的管理用户组权限的角色，则不能访问Solr Admin页面。
- 创建的用户，不属于Solr用户组，但是属于系统supergroup组，则可以访问Solr Admin页面，并且具有对所有Collection的读写操作权限。
- 在通过Hue的页面访问Solr时，建议采用Hue用户。
- 在使用Solr over HBase中的HBaseIndexer建立索引时，其用户需要属于Solr、HDFS和HBase用户组，并对需要操作的表和Collection具有读取、写入、创建、管理权限。
- 在使用Solr over HDFS中工具进行建索引时，用户需要属于Solr和HDFS用户组用户，并对要索引的文件具有读取、写入、管理权限，对相应Collection要有读写权限。

## 操作步骤

**步骤1** 单击“系统”。

**步骤2** 在“权限”区域，单击“用户”。

**步骤3** 在用户列表上方，单击“添加用户”。

**步骤4** 填写以下参数：

- “用户名”：该用户名不能与系统中已有用户名重复；
- “用户类型”：选择“人机”，表示人机用户；
- “密码”：填写一个默认的用户密码；
- “确认新密码”：重复填写密码；
- “用户组”：单击“添加”，选择Solr用户组，并单击“确定”。
- “主组”：选择Solr用户组。

**步骤5** （可选）根据业务实际需要填写“角色”和“描述”。

**步骤6** 单击“确定”完成人机用户创建。

----结束

## 31.4.11 自定义分词过滤器

### 操作场景

Solr提供了多个默认的分词过滤器，如下：

- StopFilterFactory：基于停词表来过滤词，默认的停词表（stopwords.txt）已经加入到配置集中；
- LowerCaseFilterFactory：将大写的词转化为小写；

- `SynonymFilterFactory`: 基于同义词列表将词进行转化, 默认的同义表 (`synonyms.txt`) 已经加入到配置集中;
- `UpperCaseFilterFactory`: 将小写的词转化为大写。

在一些场景下, 需要自定义分词过滤器, 本章节主要介绍如何实现自定义分词过滤器, 以及如何在查询时指定自定义的分词过滤器。

## 前提条件

已成功安装Solr服务。

## 操作步骤

### 步骤1 实现自定义分词过滤器。

#### 1. 继承抽象类`TokenFilterFactory`。

需要创建一个新的工厂实现类, 重写`create`函数, 返回一个新的过滤器。

```
public abstract TokenStream create(TokenStream input);
```

例如:

```
@Override
public LowerCaseFilter create(TokenStream input) {
    return new LowerCaseFilter(input);
}
```

#### 2. 继承抽象类`TokenFilter`。

需要创建一个新的过滤器类, 重写`incrementToken`函数, 对词进行转化。

```
public final boolean incrementToken() throws IOException;
```

例如:

```
@Override
public final boolean incrementToken() throws IOException {
    if (input.incrementToken()) {
        charUtils.toLowerCase(termAtt.buffer(), 0, termAtt.length());
        return true;
    } else
        return false;
}
```

#### 3. 配置自定义分词过滤器。

- 将自定义分词过滤器编译打成jar包;
- 将jar包文件拷贝到集群中每个Solr实例的安装目录下“`solr/WEB-INF/lib`”中。

例如, `SolrServerAdmin`实例的目录为“`软件安装路径/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-Solr-8.11.2/cluster/SolrServerAdmin/apache-tomcat-xxx/webapps/solr/WEB-INF/lib`”。

### 步骤2 查询参数指定分词过滤器。

在执行查询操作时, 可以动态的指定分词过滤器。例如, 需要查询`name:Solr*`, 代表`name`以`Solr`开头的全部内容。如果希望可以查询出小写的`solr`, 那么可以这样指定查询条件:

```
q=name:Solr*&name.filter=solr.LowerCaseFilterFactory
```

通过上述查询, 可以实现动态的加载分词过滤器`LowerCaseFilterFactory`。

如果, 要指定自定义的分词过滤器 (`com.test.ExampleFilterFactory`), 可以这样指定查询条件:

```
q=name:Solr*&name.filter=solr.ExampleFilterFactory。
```

#### 📖 说明

- 同一个字段名，指定多个分词过滤器会相互覆盖，以最后指定的为准；
- 一个查询语句中，不同字段可以同时指定不同的分词过滤器。

----结束

## 31.4.12 支持 HBase 全文索引

### 操作场景

通过建立HBase表和Solr索引的映射关系（通过mapping.xml文件定义映射关系），提供统一的API操作HBase和Solr，支持索引存储Solr，而原始数据存储HBase。在Solr侧查询时，可以直接查出原始数据。

#### 📖 说明

不支持在distrib=false下的查询。

### 前提条件

已成功安装Solr、HBase服务。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置集配置。

1. 获取初始配置集模板。

```
solrctl confset --generate ./confWithHBase -confWithHBase  
vi confWithHBase/conf/managed-schema
```

**managed-schema**中**uniqueKey**对应字段需和HBase表RowKey一一对应，其它所有字段field属性stored需定义为false，即“stored=false”；即在Solr中只存储索引，原始值存储在HBase中。

```
<field name="id" type="string" indexed="true" stored="true" required="true" multiValued="false" />  
<field name="name" type="text_general" indexed="true" stored="false"/>  
<field name="sku" type="text_en_splitting_tight" indexed="true" stored="false" omitNorms="true"/>  
  
<uniqueKey>id</uniqueKey>
```

2. 创建配置集。

```
solrctl confset --create test_conf ./confWithHBase
```

#### 步骤2 配置HBase表和Solr索引的映射关系文件“mapping.xml”。

#### 📖 说明

- 在mapping.xml文件中，index区域的field必须是在Solr Collection Schema中“indexed=true”的字段，non-index区域的field必须是在Solr Collection Schema的字段。
- 在mapping.xml中的column必须是table指定的HBase表中的列族和列。
- 在mapping.xml中<mapping table="test\_tb">表示要与Solr索引建立映射关系的HBase表名。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>  
<mapping table="test_tb">  
<index>
```

```
<field name="name" column="l:n"/>
<field name="alternative_names" column="l:a"/>
<field name="latitude" column="l:la"/>
<field name="longitude" column="l:ln"/>
<field name="countrycode" column="l:x"/>
<field name="population" column="l:p"/>
<field name="elevation" column="l:e"/>
<field name="timezone" column="l:t"/>
<field name="lastupdate" column="l:las"/>
<field name="text" column="l:tt"/>
</index>
<non-index>
  <field name="non_f1" column="l:n1"/>
  <field name="non_f2" column="l:n2"/>
  <field name="non_f3" column="l:n3"/>
  <field name="non_f4" column="l:n4"/>
</non-index>
</mapping>
```

### 步骤3 创建Collection。

#### 📖 说明

- 必须通过AdminInterface接口实现类LunaAdmin创建、删除HBase表和Collection。
- “java.lang.StringmappingFileDirPath” 为mapping.xml所在文件夹路径。

#### 主要API:

```
// Create hbase table with descriptor and split keys
void createTable(org.apache.hadoop.hbase.HTableDescriptor desc, byte[][] splitKeys)

// Create hbase table with descriptor and split keys, create solr collection with create request in default solr
root path, add solr index on hbase
void createTable(org.apache.hadoop.hbase.HTableDescriptor desc, byte[][] splitKeys,
org.apache.solr.client.solrj.request.CollectionAdminRequest.CreatecreateRequest,
java.lang.StringmappingFileDirPath)

// Add solr collection on hbase table, with default solr root path
void addCollection(org.apache.hadoop.hbase.TableNametable,
org.apache.solr.client.solrj.request.CollectionAdminRequest.CreatecreateRequest,
java.lang.StringmappingFileDirPath)

// Delete hbase table, then delete solr collection of table
void deleteTable(org.apache.hadoop.hbase.TableNametableName)

// Delete solr collection of hbase table, with default solr root path
void deleteCollection(org.apache.hadoop.hbase.TableNametable, java.lang.Stringcollection)

// Delete all solr collection of hbase table, with default solr root path
void deleteAllCollections(org.apache.hadoop.hbase.TableName table)

// Check solr collection exists
boolean collectionExists(java.lang.String collection)

// Check hbase table exists.
boolean tableExists(org.apache.hadoop.hbase.TableName tableName)

// Get hbase table descriptor
org.apache.hadoop.hbase.HTableDescriptor getTableDescriptor(org.apache.hadoop.hbase.TableName
tableName)
```

### 步骤4 索引。

通过AdminInterface接口实现类LunaAdmin获取Table句柄，调用HBase put API，录入数据到HBase表。在数据写入到HBase表的同时，根据mapping.xml配置在Solr中建立相应的索引。

```
// Get table which handle write/read
org.apache.hadoop.hbase.client.Table getTable(org.apache.hadoop.hbase.TableName table)
```

#### 步骤5 查询。

- 在Solr侧，使用Solr原生的接口进行查询。
- 如果要关闭掉该特性，则在查询时加上参数“query.hbase=false”。

----结束

## 31.4.13 敏感词过滤

### 操作场景

对查询返回结果中的敏感词进行过滤。

#### 📖 说明

- 查询时如果带上参数distrib=false，则不支持对敏感词进行过滤。
- 仅对String和Text类型的字段进行敏感词过滤处理。

### 前提条件

已成功安装Solr服务。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置、更新敏感词

##### 配置敏感词

1. 下载配置集模板。  
**solrctl confset --get confWithSchema ./test\_exclude**
2. 配置敏感词列表“excludeWords.txt”。

#### 📖 说明

- 支持敏感词的上限为一万个词。
- 如果是文本字段，敏感词的匹配与分词器有关。即如果文本字段中含有敏感词，则对文本字段分词后，能够分出敏感词。
- 敏感词列表中有重复的敏感词时，保留敏感词级别高的敏感词。
- 查询时，过滤掉敏感级别高于等于参数excludePriority值的敏感词。

##### vi ./test\_exclude/conf/excludeWords.txt

```
#例如，敏感词,敏感级别  
you,4  
daisy,10  
me,2  
solr,7
```

3. 在查询请求处理器中配置敏感词过滤组件。在test\_exclude/conf/solrconfig.xml添加如下配置：

```
<requestHandler name="/exclude" class="solr.SearchHandler">  
  <lst name="defaults">  
    <str name="echoParams">explicit</str>  
    <int name="rows">10</int>  
    <bool name="preferLocalShards">>false</bool>  
  </lst>  
  
  <arr name="components">  
    <str>query</str>
```

```
<str>exclude_terms</str>
<str>facet</str>
<str>facet_module</str>
<str>mlt</str>
<str>highlight</str>
<str>stats</str>
<str>debug</str>
<str>expand</str>
</arr>
</requestHandler>
```

### 说明


- 该配置已经配置到confWithSchema/conf/solrconfig.xml 中。
  - 敏感词处理组件名称为exclude\_terms。
4. 创建配置集。  
**solrctl confset --create exclude\_conf ./test\_exclude**
  5. 创建Collection, 指定配置集为exclude\_conf。  
**solrctl collection --create exculde\_coll -c exclude\_conf -s 3 -r 1 -m 1**

### 更新敏感词

1. 下载要更新的配置集exclude\_conf到本地路径update目录下。  
**solrctl confset --get exclude\_conf ./update**
2. 更新update目录下的敏感词列表。  
**vi ./update/conf/excludeWords.txt**
3. 更新该配置集到Zookeeper上。  
**solrctl confset --update exclude\_conf ./update/**
4. reload使用该配置集的Collection, 使得敏感词生效。  
**solrctl collection --reload exculde\_coll**

**步骤2** 查询, **Solr Admin UI使用示例**, 在Request-Handler (qt)中输入 “/exclude”, 在 Raw Query Parameters中输入 “**excludePriority=2**”。

图 31-8 Solr Admin UI



在图31-8结果集中“excludeResultNum”表示已过滤掉的结果数目。

### 说明

- 在Request-Handler (qt)中输入“/exclude”，其中“/exclude”为步骤1.3中配置的requestHandler名称。
- 在Raw Query Parameters中输入“useExclude=false”，可关闭对查询结果的敏感词过滤。

---结束

## 31.4.14 查询结果包含 collection 名称

### 操作场景

Solr默认的查询结果中不会含有collection名称，当同时对多个collection发起查询时，返回结果会混杂在一起，无法区分一条数据究竟来自于哪一个collection。此时，就需要在返回结果中携带collection名称。


### 前提条件

成功安装Solr服务。

### 操作步骤

步骤1 Solr Admin UI中如何使用。

在Raw Query Parameters中输入“echoCollection=true&collection=collection\_1,collection\_2”，其中“collection\_1”、“collection\_2”为要搜索的collection名称，返回结果中带有“\_collection\_”字段，示例如下：



The screenshot shows the Solr Admin UI interface. On the left is a navigation menu with options like Dashboard, Logging, Cloud, Collections, Java Properties, Thread Dump, Suggestions, Overview, Analysis, Dataimport, Documents, Files, Query, Stream, Schema, and Core Selector. The main area is titled 'Request-Handler (qt)' and contains various query parameters. The 'Raw Query Parameters' field at the bottom is highlighted with a red box and contains the text 'echoCollection=true&collection=collection\_1,collection\_2'. Below this field is an 'Execute Query' button. On the right side, a JSON response is displayed, also with a red box highlighting the '\_collection\_1' and '\_collection\_2' fields in the document objects. The response includes fields like 'id', 'name', 'version', and '\_collection\_1'.

步骤2 Java API如何使用。

示例代码如下：

```
SolrQuery solrQuery = new SolrQuery()  
.setStart(start).setRows(rows)  
.setFields(returnFields)  
.setQuery(mainQuery)  
.setFilterQueries(filterQuery);  
solrQuery.set("collection", collection);  
solrQuery.setParam("echoCollection",true);
```

#### 📖 说明

- 设置distrib=false后，不支持返回结果携带collection名称。
- 当只搜索一个collection时，不支持返回结果携带collection名称。

----结束

## 31.4.15 Solr 多系统互信

### 操作场景

对于配了互信的多个系统，Solr支持通过客户端API的方式访问各个系统所在的Solr服务，使用其中一个系统的用户，只要指定某个系统的zkHost的值，通过CloudSolrClient就可以访问某个系统的Solr服务。

#### 📖 说明

Solr不支持通过curl命令发起的多系统互信服务。

### 前提条件

多个系统两两之间配置了互信的功能，并安装了Solr服务。

### 操作步骤

- 步骤1** 在客户端样例代码的基础上操作Solr多系统互信的功能，假定有两个系统A和B，配置了互信功能。选择A系统（或者B系统）中具备Solr组权限的用户，下载该用户的keytab和krb5.conf文件到样例代码的conf目录。
- 步骤2** 修改样例代码TestSample类的主函数如下：

图 31-9 样例代码

```
if (testSample.solrKbsEnable) {
    testSample.setSecConfig();
}

CloudSolrClient cloudAClient = null;
CloudSolrClient cloudBClient = null;
try {
    cloudAClient = testSample.getCloudSolrClient("192.168.0.1:24002/solr");
    List<String> colANames = testSample.queryAllCollections(cloudAClient);
    if (colANames.contains(testSample.collectionName)) {
        testSample.deleteCollection(cloudAClient);
    }
    testSample.createCollection(cloudAClient);
    cloudAClient.setDefaultCollection(testSample.collectionName);
    testSample.addDocs(cloudAClient);
    testSample.queryIndex(cloudAClient);

    cloudBClient = testSample.getCloudSolrClient("192.168.0.2:24002/solr");
    List<String> colBNames = testSample.queryAllCollections(cloudBClient);
    if (colBNames.contains(testSample.collectionName)) {
        testSample.deleteCollection(cloudBClient);
    }
    testSample.createCollection(cloudBClient);
    cloudBClient.setDefaultCollection(testSample.collectionName);
    testSample.addDocs(cloudBClient);
    testSample.queryIndex(cloudBClient);
} catch (SolrException e) {
    throw new SolrException(e.getMessage());
} finally {
    if (cloudAClient != null) {
        try {
            cloudAClient.close();
        }
    }
}
```

**步骤3** 运行样例代码，在A系统和B系统的Solr页面中，可以看到创建的collection和索引数据。

----结束

## 31.4.16 Solr 富文本索引

### 操作场景

Solr在webUI界面上支持富文本索引。针对存储在本地磁盘上的文本格式（例如：csv、xml、eml、html、txt、doc、pdf、xls、xlsx、jpg、png、tif等），可以在配置好“solrconfig.xml”后输入一定的索引参数进行索引建立。

### 前提条件

Solr服务工作正常，配置了支持富文本索引的requestHandler。


### 操作步骤

**步骤1** 确认在“solrconfig.xml”中对富文本进行Handler配置。

```
<!-- Solr Cell Update Request Handler
http://wiki.apache.org/solr/ExtractingRequestHandler
-->
<requestHandler name="/update/extract"
```

```
startup="lazy"  
class="solr.extraction.ExtractingRequestHandler" >  
<lst name="defaults">  
<str name="lowernames">true</str>  
<str name="uprefix">ignored_</str>  
<!-- capture link hrefs but ignore div attributes -->  
<str name="captureAttr">true</str>  
<str name="fmap.a">links</str>  
<str name="fmap.div">ignored_</str>  
</lst>  
</requestHandler>
```

**步骤2** 按照下图所示的方式进行索引参数填写。



The screenshot shows the Solr Admin interface for uploading a document. The 'Request-Handler (qt)' field is set to '/update/extract'. The 'Document Type' is 'File Upload'. The 'Document(s)' field shows a file named 'testPDF.pdf'. The 'Extracting Req. Handler Params' field is set to 'literal.id=d1&uprefix=attr\_&fmap.content=attr\_content'. The 'Commit Within' field is '1000' and the 'Overwrite' field is 'true'. A 'Submit Document' button is visible.

### 说明

Handler参数: literal.id=d1&uprefix=attr\_&fmap.content=attr\_content

- literal.<fieldname>=<value>: 表示给定某个field一个值; 如果这个字段是multivalued的, 那么该值也可以是multivalued类型的。
- uprefix=<prefix>: 表示对所有在schema中没有定义的字段添加前缀prefix, 这种方式在与动态字段定义结合使用时非常有用; 例如, <dynamicField name="ignored\_" type="ignored"/>将会对所有被Tika解析出来的未知字段进行自动忽略。
- fmap.<source\_field>=<target\_field>: 表示把一个字段映射到另一个字段; 例如 fmap.content=text将会把Tika解析出来的“content”字段自动的映射到“text”字段。

**步骤3** 提交索引命令, 在相应的collection下进行Query操作, 可以查询到**步骤2**中导入的文本索引信息。

RestAPI:

```
Request URL:
https://ip:solr_port/solr/collName/update/extract?
commitWithin=1000&boost=1.0&overwrite=true&wt=json&literals.id=d3&uprefix=attr_&fmap.content=attr_co
ntent

Request Method:POST

Request Headers:
Accept:application/json, text/plain, */*
Accept-Encoding:gzip, deflate, br
Accept-Language:zh,en;q=0.8,zh-CN;q=0.6
Connection:keep-alive
Content-Length:400378
Content-Type:multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryW45dtKs8K3BmOjP

Request Payload
-----WebKitFormBoundaryW45dtKs8K3BmOjP
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="text.docx"
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
-----WebKitFormBoundaryW45dtKs8K3BmOjP--
```

----结束

## 31.4.17 索引数据存储模式从 HDFS 切换为本地磁盘（推荐）

### 操作场景

Solr同时支持本地磁盘和HDFS存储索引数据，在大部分情况下，本地磁盘存储模式具有较高的读写性能，推荐使用本地磁盘存储模式。

#### 📖 说明

此场景为存储模式切换，进行切换前，需要将存储在HDFS的历史索引逐个删除，之后根据下列步骤切换存储模式为本地磁盘，重建新的索引会存储到本地磁盘上。

### 前提条件

成功安装Solr服务，为保证读写性能，请为Solr节点的各实例准备单独挂盘。

### 操作步骤

假设已有一些索引使用HDFS存储，比如索引collectionTest，若需要将collectionTest等索引的存储模式切换为本地磁盘，切换步骤如下：

**步骤1** 删除所有存储在HDFS的索引，以原索引collectionTest为例。

```
solrctl collection --delete collectionTest
```

#### 📖 说明

此处索引名称**collectionTest**为举例，切换时请根据实际名称操作执行，直到所有存储在HDFS的索引都已经删除干净。

**步骤2** 在Solr Web界面将服务参数“INDEX\_STORED\_ON\_HDFS”改成“FALSE”。

#### 📖 说明

修改完参数后，同步配置并重启集群，之后索引存储将切换为本地磁盘模式。

**步骤3** 重建需要的索引，此时索引数据即会存储到本地磁盘上。

----结束

## 31.4.18 索引数据存储模式从本地磁盘切换为 HDFS

### 操作场景

Solr同时支持本地磁盘和HDFS存储索引数据，在大部分情况下，本地磁盘存储模式具有较高的读写性能，推荐使用本地磁盘存储模式。本操作适用于需要将本地磁盘存储索引数据切换到HDFS存储索引数据的个别用户。

#### 说明

此场景为存储模式切换，进行切换前，需要将存储在本地磁盘的历史索引逐个删除，之后根据下列步骤切换存储模式为HDFS，重新建立的索引会存储到HDFS上。

### 前提条件

成功安装Solr服务，HDFS服务正常运行。

### 操作步骤

假设已有一些索引使用本地硬盘存储，比如索引collectionTest，若需要将collectionTest等索引的存储模式切换为HDFS，切换步骤如下：

**步骤1** 删除所有存储在本地磁盘的索引，以原索引collectionTest为例。

```
solrctl collection --delete collectionTest
```

#### 说明

此处索引名称**collectionTest**为举例，切换时请根据实际名称操作执行，直到所有存储在本地磁盘的索引都已经删除干净。

**步骤2** 在Solr配置界面将服务参数“INDEX\_STORED\_ON\_HDFS”改成“TRUE”，并且清空服务参数“SOLR\_INDEX\_LOCAL\_STORAGE\_DIR”的值。

#### 说明

修改完参数后，同步配置并重启集群，之后索引存储将切换为HDFS模式。

**步骤3** 重建需要的索引，此时索引数据即会存储到HDFS上。

----结束

---

#### 注意

若参数"fs.defaultFS"配置为"viewfs://ClusterX"，则需要在HDFS参数"fs.viewfs.mounttable.ClusterX.link"中配置Solr的ViewFS挂载目录，否则Solr服务不可用。

---

## 31.4.19 Solr 数据恢复操作

### 操作场景

Solr通过参数控制数据存储到HDFS，在执行索引删除、副本删除操作时，如果存在误删除的情况，可以参考本章节进行数据恢复。

## 前提条件

- 集群已安装Solr服务，HDFS服务正常运行。并且Solr的数据存储在HDFS中，可通过参数“INDEX\_STORED\_ON\_HDFS”是否为“true”进行判断。
- 客户端已安装，例如安装路径为“/opt/client”。
- 集群已开启HDFS的回收站功能（该功能是默认开启的），集群存在Solr的周期性元数据备份任务且任务运行正常。
- 如果集群为安全模式，需要已创建具有Solr、HDFS服务业务操作的用户，例如 **testuser**。普通模式跳过此操作。

## 操作步骤

**步骤1** 执行Solr元数据恢复，并重启Solr服务。具体操作请参考的“恢复Solr元数据”章节。

**步骤2** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Solr”，单击Solr概览界面的“停止服务”，验证密码后等待服务停止成功。

**步骤3** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。执行以下命令进入客户端并认证用户。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit testuser（普通模式跳过此步骤，首次认证需要修改密码）
```

**步骤4** 依次对每个副本执行以下命令，将HDFS回收站中数据拷贝至索引的HDFS数据目录。


例如，索引名为test1，副本名为core\_node3时，可执行如下命令：

```
hdfs dfs -cp -f /user/solr/.Trash/Current/solr/collections/test1/core_node3/  
data /solr/collections/test1/core_node3
```

### 说明

其中：

- -f：为加强参数，表示强制覆盖拷贝。
- 索引名称和副本名称：可以以业务用户登录Solr Admin页面，左侧导航栏选择“Collections”，在界面获取索引名（Collection）和副本名称（Replica）。



- HDFS回收站会在时间间隔后创建新的检查点目录，并将回收站中数据拷贝至新的检查点目录。为避免在恢复Solr索引数据时，HDFS创建新的检查目录导致索引数据恢复失败，可将HDFS的“fs.trash.checkpoint.interval”参数增大，降低创建检查点频率。

**步骤5** 在FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > Solr”，单击Solr概览界面的“启动服务”，等待服务启动成功。

----结束

## 31.5 Solr 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：**Solr相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/solr/角色名”。

- SolrServerAdmin:
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrServerAdmin”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrHASEServer”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/audit/solr/SolrServerAdmin”（审计日志）
- SolrServer1:
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrServer1”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/audit/solr/SolrServer1”（审计日志）
- SolrServer2:
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrServer2”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/audit/solr/SolrServer2”（审计日志）
- SolrServer3:
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrServer3”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/audit/solr/SolrServer3”（审计日志）
- SolrServer4:
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrServer4”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/audit/solr/SolrServer4”（审计日志）
- SolrServer5:
  - “/var/log/Bigdata/solr/SolrServer5”（运行日志）
  - “/var/log/Bigdata/audit/solr/SolrServer5”（审计日志）
- HbaseIndexer:
  - “/var/log/Bigdata/solr/HBaseIndexer”（运行日志）

**日志归档规则：**Solr的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过5MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

表 31-4 Solr 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	solr-<hostname>.log	Solr系统日志，记录Solr系统运行时候所产生的大部分日志。

日志类型	日志文件名	描述
	SolrServer1~5/solr-process-check.log SolrServerAdmin/solr-process-check.log	Solr进程检查日志
	solr-service-check.log	Solr服务检查日志
	SolrServer1~5/solr-startup.log SolrServeAdmin/solr-startup.log	Solr启动日志
	SolrServer1~5/solr-stop.log SolrServerAdmin/solr-stop.log	Solr停止日志
	SolrServer1~5/solr- <date>_gc.log.<index> SolrServerAdmin/solr- <date>_gc.log.<index>	SolrServer实例垃圾回收日志
	solrhaserverDetail.log	Solr HA启停状态检查日志
	SolrServer1~5/ postinstallDetail.log SolrServerAdmin/ postinstallDetail.log	Solr服务安装后启动前工作日志。
	SolrServer1~5/prestartDetail.log SolrServerAdmin~5/ prestartDetail.log	Solr服务启动前的准备工作日志。
	SolrServer1~5/solr-catalina- <hostname>.log SolrServerAdmin/solr-catalina- <hostname>.log	Catalina引擎启动的日志
	SolrServer1~5/solr-catalina- <hostname>.out SolrServerAdmin/solr-catalina- <hostname>.out	Catalina引擎启动的环境信息日志
	SolrServer1~5/solr- threadDump-<date>.log SolrServerAdmin/solr- threadDump-<date>.log	Solr实例堆栈日志
	ha.log	HA运行日志
	rs-floatip.log	浮动IP配置日志
	rs-sendAlarm.log	HA告警日志
	ha_monitor.log	HA监控日志

日志类型	日志文件名	描述
	hbaseindexer.out	hbaseindexer服务运行的环境信息日志
	hbaseindexer-service-check.log	hbaseindexer服务检查日志
	HBaseIndexer-threadDump- <date>.log	hbaseindexer堆栈日志
	hbaseindexer-omm- <hostname>.log	HBaseIndexer系统日志，记录HBaseIndexer运行时候产生的大部分日志。
	hbaseindexer-omm-<date>- gc.log.<index>	HBaseIndexers实例垃圾回收日志
	HBaseIndexer/ postinstallDetail.log	HBaseIndexer服务安装后启动前工作日志。
	HBaseIndexer/prestartDetail.log	HBaseIndexer服务启动前的准备工作日志。
	HBaseIndexer/startDetail.log	HBaseIndexer启动日志。
	HBaseIndexer/stopDetail.log	HBaseIndexer停止日志。
审计日志	solr-audit-<hostname>.log	Solr操作审计日志（例如：文件增删改查）。

## 日志级别

Solr中提供了如表31-5所示的日志级别。

日志级别优先级从高到低分别是FATAL，ERROR，WARN，INFO，DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 31-5 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理所有日志信息。
ERROR	ERROR表示当前事件处理存在错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1 登录Manager系统。
- 步骤2 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Solr > 配置”。
- 步骤3 选择“全部配置”。
- 步骤4 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5 选择所需修改的日志级别。
- 步骤6 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

----结束

## 日志格式

Solr的日志格式如下所示：

表 31-6 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置>	2016-02-18 21:31:24,227   INFO   http-bio-192.168.0.227-21101-exec-9   [admin] webapp=null path=/admin/cores params={wt=json&_=1432906471360} status=0 QTime=3   org.apache.solr.servlet.SolrDispatchFilter.handleAdminRequest(SolrDispatchFilter.java:757)
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> <产生该日志的线程名字> <log中的message> <日志事件的发生位置>	2016-02-18 09:45:00,093   INFO   http-nio-21101-exec-5   RemoteAddr=192.168.0.221:37976 UserName=admin ResourceType=Core Detail=wt=json&_=1458612365349 Result=Success   com.*.solr.security.audit.AuditLogAppender.auditLogInfo(AuditLogAppender.java:20)

## 31.6 Solr 性能调优

### 31.6.1 索引集分片划分建议

#### 操作场景

该操作指导MRS集群管理员通过调整Solr的实例数和索引集（Collection）的分片数（Shard）来提高Solr的索引性能。

## 操作步骤

- 调整Solr的实例数

如有8个数据节点，建议按照如下方案进行规划：

当索引数据存放在本地磁盘时：

- SolrServerAdmin角色占用2个节点，其中每个节点上再部署SolrServerN(N=1~5)，共计12个实例；
- 其余6个节点，每个节点分别部署SolrServerN(N=1~5)，共计30个实例。
- 共计42个实例

当索引数据存放在HDFS时：

- SolrServerAdmin角色占用2个节点，其中每个节点上再部署SolrServerN(N=1~2)，共计6个实例；
- 其余6个节点，每个节点分别部署SolrServerN(N=1~3)，共计18个实例。
- 共计24个实例

设置每个实例占用系统最大内存为4GB。如果内存资源足够，有利于索引性能提升。

调整内存占用的步骤如下：

- a. 登录Manager系统。
- b. 选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Solr > 配置”。
- c. 调节每个实例的“SOLR\_GC\_OPTS”参数，“-Xms2G -Xmx4G”部分表示占用内存大小为2GB~4GB。将此参数值修改为“-Xms4G -Xmx4G”。
- d. 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”，重启服务使配置生效。

- 调整Solr索引集的分片数

在创建HDFS数据和HBase数据的全文检索索引集时（具体操作可参见[Solr业务常见操作](#)），建议按照以下方案进行规划：

设置每个实例对应1个Shard，每个shard包含两个replica（即副本因子为2），当要求副本数为2时，创建包含21个shard的collection，每个shard两个副本分布于两个不同节点实例，这样42个实例分别包含一个replica。

根据以上方案，每个索引集包含42个Shard（以部署42个实例为例）。Shard数量越大，有助于查询或索引的性能提升，但同时也会增加服务的交互操作，消耗更多系统资源。

当索引数据存放在本地磁盘时，同样参考以上规则进行规划，也就是每个索引集包含24个shard(以部署24个实例为例)。

## 31.6.2 Solr 公共读写调优建议

### 操作场景

该操作指导MRS集群管理员对Solr可进行的公共读写性能调优。

### 前提步骤

已安装Solr服务的客户端。

### 操作步骤

当Solr索引数据存放在本地磁盘或者HDFS时，可以从以下几个方面进行调优配置：

Solr作为全文检索服务器时，从Solr自身相关配置（JVM、Schema、Solrconfig）方面进行调优。

### 1. Schema的配置优化

- uniqueKey定义为long类型

#### 📖 说明

- long类型的查询性能优于string类型，如果需要定义为string类型，可以在业务层建立long到string的映射。
  - 建议uniqueKey字段配置required="true"。
  - 建议uniqueKey字段配置docValues="true"。
  - 为了获得更好的查询性能，建议查询时显式地指定返回字段为uniqueKey字段。
- 需要排序、统计的字段配置为docValues="true"，可以有效节省内存使用

#### 📖 说明

配置docValues="true"后，不需要再配置stored="true"

### 2. 优化索引方案

可以通过修改“solrconfig.xml”文件内容来实现以下调优效果。

调优配置项	修改结果
提高索引速度，加大索引线程数	<code>&lt;maxIndexingThreads&gt;\${solr.maxIndexingThreads:16}&lt;/maxIndexingThreads&gt;</code>
增大文档索引缓存	<code>&lt;ramBufferSizeMB&gt;1024&lt;/ramBufferSizeMB&gt;</code>
增大索引段合并因子	<code>&lt;mergeFactor&gt;20&lt;/mergeFactor&gt;</code>
加大索引自动硬提交时间	<code>&lt;maxTime&gt;\${solr.autoCommit.maxTime:30000}&lt;/maxTime&gt;</code>
增大索引的自动软提交时间	<code>&lt;maxTime&gt;\${solr.autoSoftCommit.maxTime:60000}&lt;/maxTime&gt;</code>
基于docValues获取uniqueKey的值	<code>&lt;useDocValueGetField&gt;true&lt;/useDocValueGetField&gt;</code>
对docId进行排序，优先顺序读取磁盘	<code>&lt;sortDocIdBeforeGetDoc&gt;true&lt;/sortDocIdBeforeGetDoc&gt;</code>
缓存docId，避免二次读取磁盘	<code>&lt;useQuickFirstMatch&gt;true&lt;/useQuickFirstMatch&gt;</code>

**说明**

useDocValueGetField的使用场景:

- 返回字段 ( fl ) 为uniqueKey
- uniqueKey为Numeric类型 ( long/int/float/double )
- uniqueKey配置docValues=true

useQuickFirstMatch的使用场景:

- 索引入库后不再更改 ( 删除/合并操作等 )

3. 优化查询方案

缓存在Solr中充当了一个非常重要的角色, Solr中主要包括以下3种缓存:

- Filter cache ( 过滤器缓存 ), 用于保存过滤器 ( fq参数 ) 和层面搜索的结果;
- Document cache ( 文档缓存 ), 用于保存lucene文档存储的字段;
- Query result ( 查询缓存 ), 用于保存查询的结果。

**说明**

Solr中还包含lucene内部缓存, 该缓存用户无法调控。

通过调整这3种缓存, 可以对Solr的搜索实例进行调优。在调整参数前, 需要事先得到Solr实例中的以下信息:

- 索引中的文档数量: 登录Manager, 选择 “集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Solr”, 在 “Solr WebUI” 下单击任意 “SolrServerAdmin(XX)” 进入Solr Admin页面。在 “Core Selector” 中选择索引数据集Collection下的任意一个 core, 单击 “Query > Execute Query”, “numFound” 项为该参数值;
- 过滤器的数量: 用户期望值 ( 如: 200 );
- 一次查询返回最大的文档数量: 用户期望值 ( 如: 100 );
- 不同查询和不同排序的个数: 用户期望值 ( 如: 500 );
- 每次查询字段数: 用户期望值 ( 如: 3 );
- 实例查询的并发数: 用户期望值 ( 如: 10 )。

可以通过修改 “solrconfig.xml” 文件内容 ( 修改方法参考3 ) 配置缓存:

缓存类型	修改方案
过滤器缓存	<pre>&lt;filterCache class="solr.FastLRUCache" size="200" initialSize="200" autowarmCount="50"/&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “size” 和 “initialSize” 值为缓存 document id的数量。</li> <li>• “autowarmCount” 为 “initialSize” 值的1/4。</li> <li>• 根据实际场景合理设置, 过大会占用大量内存。</li> </ul>

缓存类型	修改方案
查询结果缓存	<pre>&lt;queryResultCache class="solr.FastLRUCache" size="3000" initialSize="3000" autowarmCount="750"/&gt;</pre> <ul style="list-style-type: none"><li>“size”和“initialSize”的值 = 不同查询和不同排序的个数 × 每次查询字段数 × 2。</li><li>“autowarmCount”值为“initialSize”值的1/4。</li></ul>
文档缓存	<pre>&lt;documentCache class="solr.FastLRUCache" size="1000" initialSize="1000"/&gt;</pre> <p>“size”和“initialSize”的值 = 一次查询返回最大的文档数量 × 实例查询的并发数。</p>

### 31.6.3 Solr over HBase 调优建议

#### 操作场景

该操作指导MRS集群管理员在使用Solr over HBase相关功能时，对环境配置进行调优。

#### 前提条件

已成功安装HDFS、Solr、Yarn、HBase服务。

#### 操作步骤

使用Solr over HBase相关功能时，可以从以下几个方面进行调优配置：

- **操作系统优化**  
如果Solr索引在HDFS上，参考[Solr over HDFS调优建议](#)章节操作步骤中操作系统优化小节进行配置。
- **实时索引相关调优建议**
  - a. 修改collection配置集的“solrconfig.xml”配置文件中，**<autoSoftCommit>**配置项，根据使用场景尽量设置大一些，设置越大索引效率越高。
  - b. 修改HBase服务配置，然后重启HBase服务：
    - “replication.source.nb.capacity”：5000（HBase集群每次向HBaseIndexer发送的entry最大的个数，推荐5000。可根据集群规模做出适当调整，根据HBaseIndexer部署情况适当增大）。
    - “replication.source.size.capacity”：4194304（HBase每次向HBaseIndexer发送的entry包的最大值大小，不推荐过大）。

- c. 修改HDFS服务配置，然后重启HDFS服务：
  - “hadoop.rpc.protection”：authentication（关闭数据传输加密，安全模式默认值为privacy，普通模式默认值为authentication）。
  - “ipc.server.handler.queue.size”：队列中允许的每个处理程序可处理的调用数，根据集群环境适当调整。
  - “dfs.namenode.handler.count”：NameNode的服务器线程数，根据集群环境适当调整。
  - “dfs.namenode.service.handler.count”：NameNode的服务器线程数，根据集群环境适当调整。
  - “dfs.datanode.handler.count”：DataNode的服务线程数，根据集群环境适当调整。
- d. 修改HBaseIndexer服务配置，然后重启HBaseIndexer实例：
  - “hbaseindexer.indexer.threads”：50（默认值为20，HBaseIndexer实例进行索引操作时启动的并发线程数量）。
  - 调整“GC\_OPTS”至4GB，内存空间充足，可以考虑适当增加。
- **批量索引、增量索引相关调优建议**
  - a. SolrServer的GC参数配置（如果内存充足可以考虑增大）：**-Xmx8G -Xms8G**
  - b. Yarn的配置，修改后重启Yarn服务：
    - “mapreduce.reduce.memory.mb”：8192（根据节点配置进行修改）
    - “yarn.resourcemanager.scheduler.class”：  
org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.scheduler.fair.FairScheduler
  - c. 修改HBaseIndexer的配置文件，进入“Solr客户端的安装目录/hbase-indexer/”，执行以下命令修改配置文件：  
**vi /opt/client/Solr/hbase-indexer/conf/hbase-indexer-site.xml**  
设置“hbase-indexer-site.xml”部分以下几个参数的参数值（如某些参数项不存在，可手动添加）：

**表 31-7** “hbase-indexer-site.xml” 配置文件修改

参数 ( name )	参数值 ( value )
solr.record.writer.batch.size	500
solr.record.writer.max.queues.size	300
solr.record.writer.num.threads	5
solr.record.writer.maxSegments	5

**vi /opt/client/Solr/hbase-indexer/conf/yarn-site.xml**

设置“yarn-site.xml”部分以下几个参数的参数值（如某些参数项不存在，可手动添加）：

表 31-8 “yarn-site.xml” 配置文件修改

参数 ( name )	参数值 ( value )
mapreduce.map.speculative	false
mapreduce.reduce.speculative	false

## 31.6.4 Solr over HDFS 调优建议

### 操作场景

该操作指导MRS集群管理员在使用Solr over HDFS相关功能时，对环境配置进行调优。

### 前提条件

- 已成功安装HDFS、Solr、Yarn服务，且Manager页面内Solr服务的配置参数“INDEX\_STORED\_ON\_HDFS”为“TRUE”。
- 完成使用Solr over HDFS的准备工作，参见[Solr over HDFS](#)。

### 操作步骤

使用Solr over HDFS时，可以选择从以下几个方面进行调优配置：

- **磁盘和网络规划**
  - 磁盘划分的时候要注意，ZooKeeper单独占用一个磁盘或一个磁盘分区，否则当数据量过大，如果和HDFS共磁盘，频繁的数据访问和配置集访问，会导致ZooKeeper停止响应。
  - HDFS采用多块单盘或者多个RAID0分别挂载多个数据目录，Mapreduce任务处理数据量很大时磁盘IO会成为瓶颈。
  - 网络组网模式，通常环境为多网卡绑定模式bond0，网络组网模式可根据实际情况而定，不一定要求为多网卡绑定模式。
- **操作系统优化**

由于Solr在执行读取HDFS时，会生成很多个临时端口。执行`netstat -anp | grep DataNode Port | wc -l`命令，结果大于4096时，会出现TIME\_WAIT，最终导致任务失败，为避免此种情况，需要如下设置：

#### 📖 说明

登录Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置”，查看“dfs.datanode.port”参数，其值即为“DataNode Port”。

- a. 以root用户登录每个DataNode节点，执行以下命令：

```
vi /etc/sysctl.conf
```

添加以下内容：

```
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
net.ipv4.tcp_timestamps = 1
```

b. 保存退出后，执行**sysctl -p**命令载入配置文件。

- **Solr实例部署**

索引存放到HDFS上时，确保所有Solr实例同DataNode部署在相同的节点上。

Solr使用“HDFSDirectoryFactory”索引方式读写HDFS上的索引文件时，从Solr作为HDFS的Client方面的配置进行调优。如果Solr和其他组件要部署在相同的节点上，建议每个节点上只部署一个Solr实例。

- **对Solr提交的MapReduce任务的性能优化**

请参考[节点配置调优](#)。

参考如下建议，设置Yarn服务的配置参数，然后重启Yarn服务：

- “mapreduce.task.timeout”：1800000（默认值为60000，处理大数据量时可以适当调大）。
- “yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores”：24（默认值为8，该值在处理大数量时可设置为当前节点总的CPU个数的1~2倍）。
- “yarn.nodemanager.resource.memory-mb”：该参数需要对每个NodeManager分别配置，查看主机界面每个节点的内存使用率，每个NodeManager该参数配置为：空闲的内存数减去8GB，或者为总内存的75%。

- **调整HDFS缓存提高索引性能**

Solr中HDFS相关缓存，通常分配系统上可用内存量的10%~20%。

例如，在有128GB内存的主机上运行HDFS和Solr时，通常分配12.8GB~25.6GB的内存作为HDFS相关缓存。随着索引大小的增加，需要调整此参数以保持最佳性能。该参数可通过修改“solrconfig.xml”文件进行配置。

请按照以下步骤，调整分配的缓存大小：

a. 以root用户登录Solr客户端所在节点，进入Solr客户端所在目录，执行以下命令：

```
source bigdata_env
kinit solr
```

b. 执行以下命令获取配置文件集，并打开“solrconfig.xml”文件：

```
solrctl confset --get confWithSchema /home/solr/
vi /home/solr/conf/solrconfig.xml
```

c. 修改参数“solr.hdfs.blockcache.slab.count”的值。

其中每个slab的大小为128MB，18个slab，大约占用2.3GB内存，这是每个分片Shard的配置，如果一台主机6个shard，那么共计占用13.8GB内存。

由此可知，在此例中可将改参数值修改如下：

```
<int name="solr.hdfs.blockcache.slab.count">${solr.hdfs.blockcache.slab.count:18}</int>
```

d. 执行以下命令，上传修改过的配置文件集。

```
solrctl confset --update confWithSchema /home/solr/
```

## 31.7 Solr 常见问题


## 31.7.1 IE 11 浏览器无法查询出索引数据

### 问题


通过IE 11浏览器访问Solr Admin的界面，提交数据后，无法查询出来。

### 回答

- 现象
  - a. 提交数据，显示成功。



- b. 等待1分钟后，执行查询，无法查询出提交的数据。



- 原因

IE 11浏览器的某些版本在接收到HTTP 307响应时，会将POST请求转化为GET请求，从而使得POST数据无法下发到服务端。
- 解决建议

使用Google Chrome浏览器。

## 31.7.2 Solr 写入大量数据导致 CPU 使用率超过阈值

### 问题

多客户端对Solr集群下的不同Collection写入大量数据导致集群中多个节点产生CPU使用率超过阈值告警。

## 回答

- 现象
  - a. 通过客户端往不同Collection写入大量数据。
  - b. 写入一段时间后，Solr集群节点CPU使用率达到阈值，集群产生CPU使用率超过阈值告警。
- 原因

由于多客户端写入大量数据会占用较高的CPU，这种情况下可能会导致集群上节点CPU使用率超过阈值，从而产生告警。
- 解决建议

降低写入数据量时的并发线程数量或者减少写入数据的客户端数量，也可以通过配置集群的静态服务池来使用节点不同配额的CPU资源。

### 31.7.3 应用如何同时访问 HBase 和 Solr 组件

#### 问题

应用如何同时访问HBase和Solr组件？

#### 回答

如果需要在应用中同时访问HBase和Solr（例如自定义的MR任务），由于在HBase客户端依赖包中包含solrj 5.3.1版本包，该版本solrj与Solr应用依赖包中的solrj 8.11.2版本产生冲突，会导致访问应用访问Solr异常，需要把应用中HBase本身依赖的solr-solrj-5.3.1.jar去除，使用Solr应用依赖包中的solr-solrj-8.11.2-\*.jar。

# 32 使用 Spark

## 32.1 基本操作

### 32.1.1 快速入门

本章节提供从零开始使用Spark，提交spark应用程序，包括Spark Core及Spark SQL。其中，Spark Core为Spark的内核模块，主要负责任务的执行，用于编写spark应用程序；Spark SQL为执行SQL的模块。

#### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发Spark应用程序实现如下要求：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。
- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。

log1.txt：周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt：周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
```

```
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

## 前提条件

- 在Manager界面创建用户并开通其HDFS、YARN、Kafka和Hive权限。
- 根据所用的开发语言安装并配置IntelliJ IDEA及JDK等工具。
- 已完成Spark客户端的安装及客户端网络连接的配置。
- 对于Spark SQL程序，需要先在客户端启动Spark SQL或Beeline以输入SQL语句。

## 操作步骤

**步骤1** 获取样例工程并将其导入IDEA，导入样例工程依赖jar包。通过IDEA配置并生成jar包。

**步骤2** 准备样例工程所需数据。

将场景说明中的原日志文件放置在HDFS系统中。

1. 本地新建两个文本文件，分别将log1.txt及log2.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt和input\_data2.txt。
2. 在HDFS上建立一个文件夹“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt、input\_data2.txt到此目录。

**步骤3** 将生成的jar包上传至Spark运行环境下（Spark客户端），如“/opt/female”。

**步骤4** 进入客户端目录，执行以下命令加载环境变量并登录。若安装了Spark多实例或者多服务，在使用客户端连接具体实例时，请执行以下命令加载具体实例的环境变量。

```
source bigdata_env
```

```
source Spark/component_env
```

```
kinit <用于认证的业务用户>
```

**步骤5** 在bin目录下调用以下脚本提交Spark应用程序。

```
spark-submit --class com.xxx.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection --
master yarn-client /opt/female/FemaleInfoCollection.jar <inputPath>
```

### 📖 说明

- FemaleInfoCollection.jar为**步骤1**生成的jar包。
- <inputPath>是**步骤2.2**创建的目录。

**步骤6** （可选）在bin目录下调用spark-sql或spark-beeline脚本后便可直接输入SQL语句执行查询等操作。

如创建一个表，插入一条数据再对表进行查询。


```
spark-sql> CREATE TABLE TEST(NAME STRING, AGE INT);
Time taken: 0.348 seconds
spark-sql>INSERT INTO TEST VALUES('Jack', 20);
Time taken: 1.13 seconds
```

```
spark-sql> SELECT * FROM TEST;
Jack    20
Time taken: 0.18 seconds, Fetched 1 row(s)
```

### 步骤7 查看Spark应用运行结果。

- 通过指定文件查看运行结果数据。  
结果数据的存储路径和格式由Spark应用程序指定。
- 通过Web页面查看运行情况。
  - a. 登录Manager主页面。在服务中选择Spark。
  - b. 进入Spark概览页面，单击SparkWebUI任意一个实例，如JobHistory(host2)。
  - c. 进入History Server页面。  
History Server页面用于展示已完成和未完成的应用的运行情况。

图 32-1 History Server 页面



Version	App ID	App Name	Started	Completed	Duration	Spark User	Last Updated	Event Log
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:39:06	2021-06-22 16:39:56	50 s		2021-06-22 16:39:56	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:39:11	2021-06-22 16:39:55	45 s		2021-06-22 16:39:55	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:39:10	2021-06-22 16:39:55	44 s		2021-06-22 16:39:55	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:39:10	2021-06-22 16:39:46	35 s		2021-06-22 16:39:46	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:39:06	2021-06-22 16:39:44	38 s		2021-06-22 16:39:44	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:39:05	2021-06-22 16:39:26	21 s		2021-06-22 16:39:26	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:13	2021-06-22 16:39:05	52 s		2021-06-22 16:39:05	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:13	2021-06-22 16:38:57	45 s		2021-06-22 16:38:57	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:12	2021-06-22 16:38:57	45 s		2021-06-22 16:38:57	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:12	2021-06-22 16:38:54	42 s		2021-06-22 16:38:54	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:09	2021-06-22 16:38:47	38 s		2021-06-22 16:38:47	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:05	2021-06-22 16:38:46	41 s		2021-06-22 16:38:46	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:06	2021-06-22 16:38:27	21 s		2021-06-22 16:38:27	Download
	application_...	Spark Pi	2021-06-22 16:38:55	2021-06-22 16:38:06	1.2 min		2021-06-22 16:38:06	Download

- d. 选择一个应用ID，单击此页面将跳转到该应用的Spark UI页面。  
Spark UI页面，用于展示正在执行的应用的运行情况。

图 32-2 Spark UI 页面



Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
0	reduce at SparkPiLocalA39 reduce at SparkPiLocalA39	2021/06/22 16:38:45	11 s	1/1	2/2

- 通过查看Spark日志获取应用运行情况。  
通过查看[Spark日志介绍](#)了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

----结束

## 32.1.2 快速配置参数

### 概述

本节介绍Spark使用过程中快速配置常用参数和不建议修改的配置参数。

## 快速配置常用参数

其他参数在安装集群时已进行了适配，以下参数需要根据使用场景进行调整。以下参数除特别指出外，一般在Spark客户端的“spark-defaults.conf”文件中配置。

表 32-1 快速配置常用参数

配置项	说明	默认值
spark.sql.parquet.compression.codec	对于非分区parquet表，设置其存储文件的压缩格式。 在JDBCServer服务端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。	snappy
spark.dynamicAllocation.enabled	是否使用动态资源调度，用于根据规模调整注册于该应用的executor的数量。目前仅在YARN模式下有效。 JDBCServer默认值为true，client默认值为false。	false
spark.executor.memory	每个Executor进程使用的内存数量，与JVM内存设置字符串的格式相同（例如：512m，2g）。	4G
spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold	当进行join操作时，配置广播的最大值。 <ul style="list-style-type: none"><li>当SQL语句中涉及的表中相应字段的大小小于该值时，进行广播。</li><li>配置为-1时，将不进行广播。</li></ul>	10485760
spark.yarn.queue	JDBCServer服务所在的Yarn队列。 在JDBCServer服务端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。	default
spark.driver.memory	大集群下推荐配置32~64g驱动程序进程使用的内存数量，即SparkContext初始化的进程（例如：512m，2g）。	4G
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled	是否打开获取HBase token的功能。如果需要Spark-on-HBase功能，并且配置了安全集群，参数值设置为“true”。否则设置为“false”。	false
spark.serializer	用于串行化将通过网络发送或需要缓存的对象的类以序列化形式展现。 Java序列化的默认值适用于任何Serializable Java对象，但运行速度相当慢，所以建议使用org.apache.spark.serializer.KryoSerializer并配置Kryo序列化。可以是org.apache.spark.serializer.Serializer的任何子类。	org.apache.spark.serializer.JavaSerializer

配置项	说明	默认值
spark.executor.cores	每个执行者使用的内核个数。 在独立模式和Mesos粗粒度模式下设置此参数。当有足够多的内核时，允许应用程序在同样的worker上执行多个执行程序；否则，在每个worker上，每个应用程序只能运行一个执行程序。	1
spark.shuffle.service.enabled	NodeManager中一个长期运行的辅助服务，用于提升Shuffle计算性能。	false
spark.sql.adaptive.enabled	是否开启自适应执行框架。	false
spark.executor.memoryOverhead	每个执行器要分配的堆内存量（单位为兆字节）。 这是占用虚拟机开销的内存，类似于内部字符串，其他内置开销等等。会随着执行器大小（通常为6-10%）而增长。	1GB
spark.streaming.kafka.direct.lifo	配置是否开启Kafka后进先出功能。	false

## 不建议修改的参数

以下参数在安装集群时已进行了适配，不建议用户进行修改。

表 32-2 不建议修改的参数说明

配置项	说明	默认值或配置示例
spark.password.factory	用于选择密钥解析方式。	org.apache.spark.om.util.FIPasswordFactory
spark.ssl.ui.protocol	配置ui的ssl协议。	TLSv1.2
spark.yarn.archive	Spark jars的存档，用于分发到YARN缓存。如果设置，此配置值将替换 <code>&lt;code&gt;spark.yarn.jar&lt;/code&gt;</code> ，并存档在所有应用程序的容器中使用。存档应包含其根目录中的jar文件。与以前的选项一样，存档也可以在HDFS上托管，用来加快文件分发速度。	hdfs://hacluster/user/spark/jars/8.3.1/spark-archive.zip <b>说明</b> 此处版本号8.1.0.1为示例，具体以实际环境的版本号为准。

配置项	说明	默认值或配置示例
spark.yarn.am.extraJavaOptions	在Client模式下传递至YARN Application Master的一系列额外JVM选项。在Cluster模式下使用“spark.driver.extraJavaOptions”。	-Dlog4j.configuration=./__spark_conf__/_hadoop_conf__/log4j-executor.properties -Djava.security.auth.login.config=./__spark_conf__/_hadoop_conf__/jaas-zk.conf - Dzookeeper.server.principal=zookeeper/hadoop.<系统域名> - Djava.security.krb5.conf=./__spark_conf__/_hadoop_conf__/kdc.conf - Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048
spark.shuffle.servicev2.port	Shuffle服务监测数据获取请求的端口。	27338
spark.ssl.historyServer.enabled	配置history server是否使用SSL。	true
spark.files.overwrite	当目标文件存在时，且其内容与源的文件不匹配。是否覆盖通过SparkContext.addFile()添加的文件。	false
spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath	YARN-Cluster模式下，Driver使用的extraClassPath，配置为服务端的路径和参数。	\${BIGDATA_HOME}/common/runtime/security
spark.driver.extraClassPath	附加至driver的classpath的额外classpath条目。	\${BIGDATA_HOME}/common/runtime/security
spark.yarn.dist.innerfiles	配置YARN模式下Spark内部需要上传到HDFS的文件。	/Spark_path/spark/conf/s3p.file,/Spark_path/spark/conf/locals3.jceks <i>Spark_path</i> 为Spark客户端的安装路径。
spark.sql.bigdata.register.dialect	用于注册sql解析器。	org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSQLParser
spark.shuffle.manager	处理数据的方式。有两种实现方式可用：sort和hash。sort shuffle对内存的使用率更高，是Spark 1.2及后续版本的默认选项。Spark2.x及后续版本不支持hash。	SORT

配置项	说明	默认值或配置示例
spark.deploy.zookeeper.url	Zookeeper的地址, 多个地址以逗号隔开。	For example: host1:2181,host2:2181,host3:2181
spark.broadcast.factory	使用的广播方式。	org.apache.spark.broadcast.TorrentBroadcastFactory
spark.sql.session.state.builder	指定会话状态构造器。	org.apache.spark.sql.hive.FIHiveACLSessionStateBuilder
spark.executor.extraLibraryPath	设置启动executor JVM时所使用的特殊的library path。	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_HD_8.3.1/install/ FusionInsight-Hadoop-*/hadoop/lib/native
spark.ui.customErrorPage	配置网页有错误时是否允许显示自定义的错误信息页面。	true
spark.httpdProxy.enable	配置是否使用httpd代理。	true
spark.ssl.ui.enabledAlgorithms	配置ui ssl算法。	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256
spark.ui.logout.enabled	针对Spark组件的WebUI, 设置logout按钮。	true
spark.security.hideInfo.enabled	配置UI界面是否隐藏敏感信息。	true
spark.yarn.cluster.driver.extraLibraryPath	YARN-Cluster模式下driver的extraLibraryPath, 配置成服务端的路径和参数。	\${BIGDATA_HOME}/ FusionInsight_HD_8.3.1/install/ FusionInsight-Hadoop-*/hadoop/lib/native
spark.driver.extraLibraryPath	设置一个特殊的library path在启动驱动程序JVM时使用。	\${DATA_NODE_INSTALL_HOME}/ hadoop/lib/native
spark.ui.killed.enabled	允许停止Web UI中的stage和相应的job。	true

配置项	说明	默认值或配置示例
spark.yarn.access.hadoopFileSystems	Spark可以访问多个NameService。有多个NameService时，需要把所使用的NameService都配置进该配置项，之间以逗号分隔。	hdfs://hacluster,hdfs://hacluster
spark.yarn.cluster.driver.extraJavaOptions	传递至Executor的额外JVM选项。例如，GC设置或其他日志记录。请注意不能通过此选项设置Spark属性或heap大小。Spark属性应该使用SparkConf对象或调用spark-submit脚本时指定的spark-defaults.conf文件来设置。Heap大小可以通过spark.executor.memory来设置。	-Xloggc:<LOG_DIR>/gc.log - XX:+PrintGCDetails -XX:- OmitStackTracerInFastThrow - XX:+PrintGCTimeStamps - XX:+PrintGCDateStamps - XX:+UseGCLogFileRotation - XX:NumberOfGCLogFiles=20 - XX:GCLogFileSize=10M - Dlog4j.configuration=./__spark_conf__/ __hadoop_conf__/log4j-executor.properties -Djava.security.auth.login.config=./ __spark_conf__/__hadoop_conf__/jaas- zk.conf - Dzookeeper.server.principal=zookeeper/ hadoop.<系统域名> - Djava.security.krb5.conf=./__spark_conf__/ __hadoop_conf__/kdc.conf - Djetty.version=x.y.z - Dorg.xerial.snappy.tmpdir=\$ {BIGDATA_HOME}/tmp/spark_app - Dcarbon.properties.filepath=./ __spark_conf__/__hadoop_conf__/ carbon.properties - Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048

配置项	说明	默认值或配置示例
spark.driver.extraJavaOptions	传递至driver（驱动程序）的一系列额外JVM选项。	-Xloggc:\${SPARK_LOG_DIR}/indexserver-omm-%p-gc.log -XX:+PrintGCDetails -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGCDateStamps -XX:MaxDirectMemorySize=512M -XX:MaxMetaspaceSize=512M -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=20 -XX:GCLogFileSize=10M -XX:OnOutOfMemoryError='kill -9 %p' -Djetty.version=x.y.z -Dorg.xerial.snappy.tmpdir=\${BIGDATA_HOME}/tmp/spark/JDBCServer/snappy_tmp -Djava.io.tmpdir=\${BIGDATA_HOME}/tmp/spark/JDBCServer/io_tmp -Dcarbon.properties.filepath=\${SPARK_CONF_DIR}/carbon.properties -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Dspark.ssl.keyStore=\${SPARK_CONF_DIR}/child.keystore #{java_stack_prefer}
spark.eventLog.overwrite	是否覆盖任何现有的文件。	false
spark.eventLog.dir	如果 <b>spark.eventLog.enabled</b> 为true，记录Spark事件的目录。在此目录下，Spark为每个应用程序创建文件，并将应用程序的事件记录到文件中。用户也可设置为统一的与HDFS目录相似的地址，这样History server就可以读取历史文件。	hdfs://hacluster/sparkJobHistory
spark.random.port.min	设置随机端口的最小值。	22600
spark.authenticate	是否Spark认证其内部连接。如果不是运行在YARN上，请参见 <b>spark.authenticate.secret</b> 的相关内容。	true
spark.random.port.max	设置随机端口的最大值。	22899

配置项	说明	默认值或配置示例
spark.eventLog.enabled	是否记录Spark事件，用于应用程序在完成后重构webUI。	true
spark.executor.extraJavaOptions	传递至Executor的额外JVM选项。例如，GC设置或其他日志记录。请注意不能通过此选项设置Spark属性或heap大小。	<pre>-Xloggc:&lt;LOG_DIR&gt;/gc.log - XX:+PrintGCDetails -XX:- OmitStackTraceInFastThrow - XX:+PrintGCTimeStamps - XX:+PrintGCDateStamps - XX:+UseGCLogFileRotation - XX:NumberOfGCLogFiles=20 - XX:GCLogFileSize=10M - Dlog4j.configuration=./log4j- executor.properties - Djava.security.auth.login.config=./jaas- zk.conf - Dzookeeper.server.principal=zookeeper/ hadoop.&lt;系统域名&gt; - Djava.security.krb5.conf=./kdc.conf - Dcarbon.properties.filepath=./ carbon.properties  -Xloggc:&lt;LOG_DIR&gt;/gc.log - XX:+PrintGCDetails -XX:- OmitStackTraceInFastThrow - XX:+PrintGCTimeStamps - XX:+PrintGCDateStamps - XX:+UseGCLogFileRotation - XX:NumberOfGCLogFiles=20 - XX:GCLogFileSize=10M - Dlog4j.configuration=/_spark_conf_/ _hadoop_conf_/log4j-executor.properties -Djava.security.auth.login.config=/_ spark_conf_/_hadoop_conf_/jaas- zk.conf - Dzookeeper.server.principal=zookeeper/ hadoop.&lt;系统域名&gt; - Djava.security.krb5.conf=/_spark_conf_/ _hadoop_conf_/kdc.conf - Dcarbon.properties.filepath=/_ spark_conf_/_hadoop_conf_/ carbon.properties - Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048</pre>
spark.sql.authorization.enabled	配置Hive client是否开启认证。	true

## 32.1.3 常用参数

### 概述

本节介绍Spark使用过程中的常用配置项。以特性为基础划分子章节，以使用户快速搜索到相应的配置项。如果用户使用MRS集群，本节介绍的参数大部分已经适配好，用户无需再进行配置。少数需要用户根据实际场景配置的参数，请参见[快速配置参数](#)。

### 配置 Stage 失败重试次数

Spark任务在遇到FetchFailedException时会触发Stage重试。为了防止Stage无限重试，对Stage重试次数进行限制。重试次数可以根据实际需要进行调整。

在Spark客户端的“spark-defaults.conf”文件中配置如下参数。

表 32-3 参数说明

参数	说明	默认值
spark.stage.maxConsecutiveAttempts	Stage失败重试最大次数。	4

### 配置是否使用笛卡尔积功能

要启动使用笛卡尔积功能，需要在Spark的“spark-defaults.conf”配置文件中进行如下设置。

表 32-4 笛卡尔积参数说明

参数	说明	默认值
spark.sql.crossJoin.enabled	是否允许隐性执行笛卡尔积。 <ul style="list-style-type: none"><li>“true”表示允许</li><li>“false”表示不允许，此时只允许query中显式包含CROSS JOIN语法。</li></ul>	true

#### 说明

- JDBC应用在服务端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置该参数。
- Spark客户端提交的任务在客户端配的“spark-defaults.conf”配置文件中设置该参数。

### Spark 长时间任务安全认证配置

安全模式下，使用Spark CLI（如spark shell、spark sql、spark submit）时，如果使用kinit命令进行安全认证，当执行长时间运行任务时，会因为认证过期导致任务失败。

在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置如下参数，配置完成后，重新执行 Spark CLI即可。

### 📖 说明

当参数值为“true”时，需要保证“spark-defaults.conf”和“hive-site.xml”中的Keytab和principal的值相同。

表 32-5 参数说明

参数名称	含义	默认值
spark.kerberos.principal	具有Spark操作权限的principal。请联系MRS集群管理员获取对应principal。	-
spark.kerberos.keytab	具有Spark操作权限的Keytab文件名称和文件路径。请联系MRS集群管理员获取对应Keytab文件。	-
spark.security.bigdata.loginOnce	Principal用户是否只登录一次。true为单次登录；false为多次登录。  单次登录与多次登录的区别在于：Spark社区使用多次Kerberos用户登录多次的方案，但容易出现TGT过期或者Token过期异常导致应用无法长时间运行。DataSight修改了Kerberos登录方式，只允许用户登录一次，可以有效的解决过期问题。限制在于，Hive相关的principal与keytab的配置项必须与Spark配置相同。  <b>说明</b> 当参数值为true时，需要保证“spark-defaults.conf”和“hive-site.xml”中的Keytab和principal的值相同。	true

## Python Spark

Python Spark是Spark除了Scala、Java两种API之外的第三种编程语言。不同于Java和Scala都是在JVM平台上运行，Python Spark不仅会有JVM进程，还会有自身的Python进程。以下配置项只适用于Python Spark场景，而其他配置项也同样可以在Python Spark中生效。

表 32-6 参数说明

参数	描述	默认值
spark.python.profile	在Python worker中开启profiling。通过sc.show_profiles()展示分析结果。或者在driver退出前展示分析结果。可以通过sc.dump_profiles(path)将结果转储到磁盘中。如果一些分析结果已经手动展示，那么在Driver退出前，它们将不会再自动展示。  默认使用pyspark.profiler.BasicProfiler，可以在初始化SparkContext时传入指定的profiler来覆盖默认的profiler。	false

参数	描述	默认值
spark.python.worker.memory	聚合过程中每个python worker进程所能使用的内存大小，其值格式同指定JVM内存一致，如512m，2g。如果进程在聚集期间所用的内存超过了该值，数据将会被写入磁盘。	512m
spark.python.worker.reuse	是否重用python worker。如是，它将使用固定数量的Python workers，那么下一批提交的task将重用这些Python workers，而不是为每个task重新fork一个Python进程。该功能在大型广播下非常有用，因为此时对下一批提交的task不需要将数据从JVM再一次传输至Python worker。	true

## Dynamic Allocation

动态资源调度是On Yarn模式特有的特性，并且必须开启Yarn External Shuffle才能使用这个功能。在使用Spark作为一个常驻的服务时候，动态资源调度将大大的提高资源的利用率。例如JDBCServer服务，大多数时间该进程并不接受JDBC请求，因此将这段空闲时间的资源释放出来，将极大的节约集群的资源。

表 32-7 参数说明

参数	描述	默认值
spark.dynamicAllocation.enabled	是否使用动态资源调度，用于根据规模调整注册于该应用的executor的数量。注意目前仅在YARN模式下有效。 启用动态资源调度必须将spark.shuffle.service.enabled设置为true。以下配置也与此相关： spark.dynamicAllocation.minExecutors、 spark.dynamicAllocation.maxExecutors和 spark.dynamicAllocation.initialExecutors。	<ul style="list-style-type: none"> <li>JDBCServer: true</li> <li>SparkResource: false</li> </ul>
spark.dynamicAllocation.minExecutors	最小Executor个数。	0
spark.dynamicAllocation.initialExecutors	初始Executor个数。	spark.dynamicAllocation.minExecutors
spark.dynamicAllocation.maxExecutors	最大executor个数。	2048
spark.dynamicAllocation.schedulerBacklogTimeout	调度第一次超时时间。单位为秒。	1s

参数	描述	默认值
spark.dynamicAllocation.sustainedSchedulerBacklogTimeout	调度第二次及之后超时时间。	1s
spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout	普通Executor空闲超时时间。单位为秒。	60
spark.dynamicAllocation.cachedExecutorIdleTimeout	含有cached blocks的Executor空闲超时时间。	<ul style="list-style-type: none"><li>• JDBCServer: 2147483647s</li><li>• IndexServer: 2147483647s</li><li>• SparkResource: 120</li></ul>

## Spark Streaming

Spark Streaming是在Spark批处理平台提供的流式数据的处理能力，以“mini-batch”的方式处理从外部输入的数据。

在Spark客户端的“spark-defaults.conf”文件中配置如下参数。

表 32-8 参数说明

参数	描述	默认值
spark.streaming.receiver.writeAheadLog.enable	启用预写日志（WAL）功能。所有通过Receiver接收的输入数据将被保存至预写日志，预写日志可以保证Driver程序出错后数据可以恢复。	false
spark.streaming.unpersist	由Spark Streaming产生和保存的RDDs自动从Spark的内存中强制移除。Spark Streaming接收的原始输入数据也将自动清除。设置为false时原始输入数据和存留的RDDs不会自动清除，因此在streaming应用外部依然可以访问，但是这会占用更多的Spark内存。	true

## Spark Streaming Kafka

Receiver是Spark Streaming一个重要的组成部分，它负责接收外部数据，并将数据封装为Block，提供给Streaming消费。最常见的数据源是Kafka，Spark Streaming对

Kafka的集成也是最完善的，不仅有可靠性的保障，而且也支持从Kafka直接作为RDD输入。

表 32-9 参数说明

参数	描述	默认值
spark.streaming.kafka.maxRatePerPartition	使用Kafka direct stream API时，从每个Kafka分区读取数据的最大速率（每秒记录数量）。	-
spark.streaming.blockInterval	在被存入Spark之前Spark Streaming Receiver接收数据累积成数据块的间隔（毫秒）。推荐最小值为50毫秒。	200ms
spark.streaming.receiver.maxRate	每个Receiver接收数据的最大速率（每秒记录数量）。配置设置为0或者负值将不会对速率设限。	-
spark.streaming.receiver.writeAheadLog.enabled	是否使用ReliableKafkaReceiver。该Receiver支持流式数据不丢失。	false

## Netty/NIO 及 Hash/Sort 配置

Shuffle是大数据处理中最重要的一性能点，网络是整个Shuffle过程的性能点。目前Spark支持两种Shuffle方式，一种是Hash，另外一种Sort。网络也有两种方式，Netty和NIO。

表 32-10 参数说明

参数	描述	默认值
spark.shuffle.manager	处理数据的方式。有两种实现方式可用：sort和hash。sort shuffle对内存的使用率更高，是Spark 1.2及后续版本的默认选项。Spark2.x及后续版本不支持hash。	SORT
spark.shuffle.consolidateFiles	（仅hash方式）若要合并shuffle过程中创建的中间文件，需要将该值设置为“true”。文件创建的少可以提高文件系统处理性能，降低风险。使用ext4或者xfs文件系统时，建议设置为“true”。由于文件系统限制，在ext3上该设置可能会降低8核以上机器的处理性能。	false
spark.shuffle.sort.byPassMergeThreshold	该参数只适用于spark.shuffle.manager设置为sort时。在不做map端聚合并且reduce任务的partition数小于或等于该值时，避免对数据进行归并排序，防止系统处理不必要的排序引起性能下降。	200

参数	描述	默认值
spark.shuffle.io.maxRetries	(仅Netty方式) 如果设为非零值, 由于IO相关的异常导致的fetch失败会自动重试。该重试逻辑有助于大型shuffle在发生GC暂停或者网络闪断时保持稳定。	12
spark.shuffle.io.numConnectionsPerPeer	(仅Netty方式) 为了减少大型集群的连接创建, 主机间的连接会被重新使用。对于拥有较多硬盘和少数主机的集群, 此操作可能会导致并发性不足以占用所有磁盘, 所以用户可以考虑增加此值。	1
spark.shuffle.io.preferDirectBufs	(仅Netty方式) 使用off-heap缓冲区减少shuffle和高速缓存块转移期间的垃圾回收。对于off-heap内存被严格限制的环境, 用户可以将其关闭以强制所有来自Netty的申请使用堆内内存。	true
spark.shuffle.io.retryWait	(仅Netty方式) 等待fetch重试期间的时间(秒)。重试引起的最大延迟为maxRetries * retryWait, 默认是15秒。	5

## 普通 Shuffle 配置

表 32-11 参数说明

参数	描述	默认值
spark.shuffle.spill	若设为“true”, 通过将数据溢出至磁盘来限制reduce任务期间内存的使用量。	true
spark.shuffle.spill.compress	是否压缩shuffle期间溢出的数据。使用spark.io.compression.codec指定的算法进行数据压缩。	true
spark.shuffle.file.buffer	每个shuffle文件输出流的内存缓冲区大小(单位: KB)。这些缓冲区可以减少创建中间shuffle文件流过程中产生的磁盘寻道和系统调用次数。也可以通过配置项spark.shuffle.file.buffer.kb设置。	32KB
spark.shuffle.compress	是否压缩map任务输出文件。建议压缩。使用spark.io.compression.codec进行压缩。	true
spark.reducer.maxSizeInFlight	从每个reduce任务同时fetch的map任务输出最大值(单位: MB)。由于每个输出要求创建一个缓冲区进行接收, 这代表了每个reduce任务固定的内存开销, 所以除非拥有大量内存, 否则保持低值。也可以通过配置项spark.reducer.maxMblnFlight设置。	48MB

## Driver 配置

Spark Driver可以理解为Spark提交应用的客户端，所有的代码解析工作都在这个进程中完成，因此该进程的参数尤其重要。下面将以如下顺序介绍Spark中进程的参数设置：

- JavaOptions: Java命令中“-D”后面的参数，可以由System.getProperty获取。
- ClassPath: 包括Java类和Native的Lib加载路径。
- Java Memory and Cores: Java进程的内存和CPU使用量。
- Spark Configuration: Spark内部参数，与Java进程无关。

表 32-12 参数说明

参数	描述	默认值
spark.driver.extraJavaOptions	传递至driver（驱动程序）的一系列额外JVM选项。例如，GC设置或其他日志记录。 注意：在Client模式中，该配置禁止直接在应用程序中通过SparkConf设置，因为驱动程序JVM已经启动。请通过--driver-java-options命令行选项或默认property文件进行设置。	参考 <a href="#">快速配置参数</a>
spark.driver.extraClassPath	附加至driver的classpath的额外classpath条目。 注意：在Client模式中，该配置禁止直接在应用程序中通过SparkConf设置，因为驱动程序JVM已经启动。请通过--driver-java-options命令行选项或默认property文件进行设置。	参考 <a href="#">快速配置参数</a>
spark.driver.userClassPathFirst	（试验性）当在驱动程序中加载类时，是否授权用户添加的jar优先于Spark自身的jar。这种特性可用于减缓Spark依赖和用户依赖之间的冲突。目前该特性仍处于试验阶段，仅用于Cluster模式中。	false
spark.driver.extraLibraryPath	设置一个特殊的library path在启动驱动程序JVM时使用。 注意：在Client模式中，该配置禁止直接在应用程序中通过SparkConf设置，因为驱动程序JVM已经启动。请通过--driver-java-options命令行选项或默认property文件进行设置。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JDBCServer: \$ {SPARK_INSTALLED_HOME}/ spark/ native</li> <li>• SparkResource: \$ {DATA_NODE_INSTALL_HOME}/ hadoop/lib/native</li> </ul>

参数	描述	默认值
spark.driver.cores	驱动程序进程使用的核数。仅适用于Cluster模式。	1
spark.driver.memory	驱动程序进程使用的内存数量，即SparkContext初始化的进程（例如：512M, 2G）。 注意：在Client模式中，该配置禁止直接在应用程序中通过SparkConf设置，因为驱动程序JVM已经启动。请通过--driver-java-options命令行选项或默认property文件进行设置。	4G
spark.driver.maxResultSize	对每个Spark action操作（例如“collect”）的所有分区序列化结果的总量限制，至少1M，设置成0表示不限制。如果总量超过该限制，工作任务会中止。限制值设置过高可能会引起驱动程序的内存不足错误（取决于spark.driver.memory和JVM的对象内存开销）。设置合理的限制可以避免驱动程序出现内存不足的错误。	1G
spark.driver.host	Driver监测的主机名或IP地址，用于Driver与Executor进行通信。	(local hostname)
spark.driver.port	Driver监测的端口，用于Driver与Executor进行通信。	(random)

## ExecutorLauncher 配置

ExecutorLauncher只有在Yarn-Client模式下才会存在的角色，Yarn-Client模式下，ExecutorLauncher和Driver不在同一个进程中，需要对ExecutorLauncher的参数进行特殊的配置。

表 32-13 参数说明

参数	描述	默认值
spark.yarn.am.extraJavaOptions	在Client模式下传递至YARN Application Master的一系列额外JVM选项。在Cluster模式下使用spark.driver.extraJavaOptions。	参考 <a href="#">快速配置参数</a>
spark.yarn.am.memory	针对Client模式下YARN Application Master使用的内存数量，与JVM内存设置字符串格式一致（例如：512m, 2g）。在集群模式下，使用spark.driver.memory。	1G
spark.yarn.am.memoryOverhead	和“spark.yarn.driver.memoryOverhead”一样，但只针对Client模式下的Application Master。	-

参数	描述	默认值
spark.yarn.am.cores	针对Client模式下YARN Application Master使用的核数。在Cluster模式下，使用spark.driver.cores。	1

## Executor 配置

Executor也是单独一个Java进程，但不像Driver和AM只有一个，Executor可以有多个进程，而目前Spark只支持相同的配置，即所有Executor的进程参数都必然是一样的。

表 32-14 参数说明

参数	描述	默认值
spark.executor.extraJavaOptions	传递至Executor的额外JVM选项。例如，GC设置或其他日志记录。请注意不能通过此选项设置Spark属性或heap大小。Spark属性应该使用SparkConf对象或调用spark-submit脚本时指定的spark-defaults.conf文件来设置。Heap大小可以通过spark.executor.memory来设置。	参考 <a href="#">快速配置参数</a>
spark.executor.extraClassPath	附加至Executor classpath的额外的classpath。这主要是为了向后兼容Spark的历史版本。用户一般不用设置此选项。	-
spark.executor.extraLibraryPath	设置启动executor JVM时所使用的特殊的library path。	参考 <a href="#">快速配置参数</a>
spark.executor.userClassPathFirst	（试验性）与spark.driver.userClassPathFirst相同的功能，但应用于Executor实例。	false
spark.executor.memory	每个Executor进程使用的内存数量，与JVM内存设置字符串的格式相同（例如：512M，2G）。	4G
spark.executorEnv.[EnvironmentVariableName]	添加由EnvironmentVariableName指定的环境变量至executor进程。用户可以指定多个来设置多个环境变量。	-
spark.executor.logs.rolling.maxRetainedFiles	设置系统即将保留的最新滚动日志文件的数量。旧的日志文件将被删除。默认关闭。	-
spark.executor.logs.rolling.size.maxBytes	设置滚动Executor日志的文件的最大值。默认关闭。数值以字节为单位设置。若要自动清除旧日志，请查看spark.executor.logs.rolling.maxRetainedFiles。	-

参数	描述	默认值
spark.executor.logs.rolling.strategy	设置executor日志的滚动策略。默认滚动关闭。可以设置为“time”（基于时间的滚动）或“size”（基于大小的滚动）。当设置为“time”，使用spark.executor.logs.rolling.time.interval属性的值作为日志滚动的间隔。当设置为“size”，使用spark.executor.logs.rolling.size.maxBytes设置滚动的最大文件大小滚动。	-
spark.executor.logs.rolling.time.interval	设置executor日志滚动的时间间隔。默认关闭。合法值为“daily”、“hourly”、“minutely”或任意秒。若要自动清除旧日志，请查看spark.executor.logs.rolling.maxRetainedFiles。	daily

## WebUI

WebUI展示了Spark应用运行的过程和状态。

表 32-15 参数说明

参数	描述	默认值
spark.ui.killEnabled	允许停止Web UI中的stage和相应的job。 <b>说明</b> 出于安全考虑，将此配置项的默认值设置成false，以避免用户发生误操作。如果需要开启此功能，则可以在spark-defaults.conf配置文件中将此配置项的值设为true。请谨慎操作。	true
spark.ui.port	应用程序dashboard的端口，显示内存和工作量数据。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JDBC Server: 4040</li> <li>• Spark Resource: 0</li> <li>• Index Server: 22901</li> </ul>
spark.ui.retainedJobs	在垃圾回收之前Spark UI和状态API记住的job数。	1000
spark.ui.retainedStages	在垃圾回收之前Spark UI和状态API记住的stage数。	1000

## HistoryServer

HistoryServer读取文件系统中的EventLog文件，展示已经运行完成的Spark应用在运行时的状态信息。

表 32-16 参数说明

参数	描述	默认值
spark.history.fs.logDirectory	History server的日志目录	-
spark.history.ui.port	JobHistory侦听连接的端口。	18080
spark.history.fs.updateInterval	History server所显示信息的更新周期，单位为秒。每次更新检查持久存储中针对事件日志进行的更改。	10s
spark.history.fs.updateInterval.seconds	每个事件日志更新检查的间隔。与spark.history.fs.updateInterval功能相同，推荐使用spark.history.fs.updateInterval。	10s
spark.history.updateInterval	该配置项与spark.history.fs.updateInterval.seconds和spark.history.fs.updateInterval功能相同，推荐使用spark.history.fs.updateInterval。	10s

## HistoryServer UI 超时和最大访问数

表 32-17 参数说明

参数	描述	默认值
spark.session.maxAge	设置会话的超时时间，单位秒。此参数只适用于安全模式。普通模式下，无法设置此参数。	600
spark.connection.maxRequest	设置客户端访问Jobhistory的最大并发数量。	5000

## EventLog

Spark应用在运行过程中，实时将运行状态以JSON格式写入文件系统，用于HistoryServer服务读取并重现应用运行时状态。

表 32-18 参数说明

参数	描述	默认值
spark.eventLog.enabled	是否记录Spark事件，用于应用程序在完成后重构webUI。	true

参数	描述	默认值
spark.eventLog.dir	如果spark.eventLog.enabled为true，记录Spark事件的目录。在此目录下，Spark为每个应用程序创建文件，并将应用程序的事件记录到文件中。用户也可设置为统一的与HDFS目录相似的地址，这样History server就可以读取历史文件。	hdfs://hacluster/sparkJobHistory
spark.eventLog.compress	spark.eventLog.enabled为true时，是否压缩记录的事件。	false

## EventLog 的周期清理

JobHistory上的Event log是随每次任务的提交而累积的，任务提交的次数多了之后会造成太多文件的存放。Spark提供了周期清理Event log的功能，用户可以通过配置开关和相应的清理周期参数来进行控制。

表 32-19 参数说明

参数	描述	默认值
spark.history.fs.cleaner.enabled	是否打开清理功能。	true
spark.history.fs.cleaner.interval	清理功能的检查周期。	1d
spark.history.fs.cleaner.maxAge	日志的最长保留时间。	4d

## Kryo

Kryo是一个非常高效的Java序列化框架，Spark中也默认集成了该框架。几乎所有的Spark性能调优都离不开将Spark默认的序列化器转化为Kryo序列化器的过程。目前Kryo序列化只支持Spark数据层面的序列化，还不支持闭包的序列化。设置Kryo序列化元，需要将配置项“spark.serializer”设置为“org.apache.spark.serializer.KryoSerializer”，同时也搭配设置以下的配置项，优化Kryo序列化的性能。

表 32-20 参数说明

参数	描述	默认值
spark.kryo.classesToRegister	使用Kryo序列化时，需要注册到Kryo的类名，多个类之间用逗号分隔。	-
spark.kryo.referenceTracking	当使用Kryo序列化数据时，是否跟踪对同一个对象的引用情况。适用于对象图有循环引用或同一对象有多个副本的情况。否则可以设置为关闭以提升性能。	true

参数	描述	默认值
spark.kryo.registrationRequired	是否需要使用Kryo来注册对象。当设为“true”时，如果序列化一个未使用Kryo注册的对象则会发生异常。当设为“false”（默认值）时，Kryo会将未注册的类名称一同写到序列化对象中。该操作会带来大量性能开销，所以在用户还没有从注册队列中删除相应的类时应该开启该选项。	false
spark.kryo.registrator	如果使用Kryo序列化，使用Kryo将该类注册至定制类。如果需要以定制方式注册类，例如指定一个自定义字段序列化器，可使用该属性。否则spark.kryo.classesToRegister会更简单。它应该设置为一个扩展KryoRegistrator的类。	-
spark.kryo.serializer.buffer.max	Kryo序列化缓冲区允许的最大值，单位为兆字节。这个值必须大于尝试序列化的对象。当在Kryo中遇到“buffer limit exceeded”异常时可以适当增大该值。也可以通过配置项spark.kryo.serializer.buffer.max配置。	64MB
spark.kryo.serializer.buffer	Kryo序列化缓冲区的初始值，单位为兆字节。每个worker的每个核心都会有一个缓冲区。如果有需要，缓冲区会增大到spark.kryo.serializer.buffer.max设置的值。也可以通过配置项spark.kryo.serializer.buffer配置。	64KB

## Broadcast

Broadcast用于Spark进程间数据块的传输。Spark中无论Jar包、文件还是闭包以及返回的结果都会使用Broadcast。目前的Broadcast支持两种方式，Torrent与HTTP。前者将会把数据切成小片，分布到集群中，有需要时从远程获取；后者将文件存入到本地磁盘，有需要时通过HTTP方式将整个文件传输到远端。前者稳定性优于后者，因此Torrent为默认的Broadcast方式。

表 32-21 参数说明

参数	描述	默认值
spark.broadcast.factory	使用的广播方式。	org.apache.spark.broadcast.TorrentBroadcastFactory
spark.broadcast.blockSize	TorrentBroadcastFactory的块大小。该值过大会降低广播时的并行度（速度变慢），过小可能会影响BlockManager的性能。	4096
spark.broadcast.compress	在发送广播变量之前是否压缩。建议压缩。	true

## Storage

内存计算是Spark的最大亮点，Spark的Storage主要管理内存资源。Storage中主要存储RDD在Cache过程中产生的数据块。JVM中堆内存是整体的，因此在Spark的Storage管理中，“Storage Memory Size”变成了一个非常重要的概念。

表 32-22 参数说明

参数	描述	默认值
spark.storage.memoryMapThreshold	超过该块大小的Block，Spark会对该磁盘文件进行内存映射。这可以防止Spark在内存映射时映射过小的块。一般情况下，对接近或低于操作系统的页大小的块进行内存映射会有高开销。	2m

## PORT

表 32-23 参数说明

参数	描述	默认值
spark.ui.port	应用仪表盘的端口，显示内存和工作负载数据。	<ul style="list-style-type: none"><li>• JDBC Server: 4040</li><li>• SparkResource: 0</li></ul>
spark.blockManager.port	所有BlockManager监测的端口。这些同时存在于Driver和Executor上。	随机端口范围
spark.driver.port	Driver监测的端口，用于Driver与Executor进行通信。	随机端口范围

## 随机端口范围

所有随机端口必须在一定端口范围内。

表 32-24 参数说明

参数	描述	默认值
spark.random.port.min	设置随机端口的最小值。	22600
spark.random.port.max	设置随机端口的最大值。	22899

## TIMEOUT

Spark默认配置能很好的处理中等数据规模的计算任务，但一旦数据量过大，会经常出现超时导致任务失败的场景。在大数据量场景下，需调大Spark中的超时参数。

表 32-25 参数说明

参数	描述	默认值
spark.files.fetchTimeout	获取通过驱动程序的SparkContext.addFile()添加的文件时的通信超时（秒）。	60s
spark.network.timeout	所有网络交互的默认超时（秒）。如未配置，则使用该配置代替 spark.core.connection.ack.wait.timeout, spark.akka.timeout, spark.storage.blockManagerSlaveTimeoutMs或 spark.shuffle.io.connectionTimeout。	360s
spark.core.connection.ack.wait.timeout	连接时应答的超时时间（单位：秒）。为了避免由于GC带来的长时间等待，可以设置更大的值。	60

## 加密

Spark支持Akka和HTTP（广播和文件服务器）协议的SSL，但WebUI和块转移服务仍不支持SSL。

SSL必须在每个节点上配置，并使用特殊协议为通信涉及到的每个组件进行配置。

表 32-26 参数说明

参数	描述	默认值
spark.ssl.enabled	是否在所有被支持协议上开启SSL连接。 与spark.ssl.xxx类似的所有SSL设置指示了所有被支持协议的全局配置。为了覆盖特殊协议的全局配置，在协议指定的命名空间中必须重写属性。 使用“spark.ssl.YYY.XXX”设置覆盖由YYY指示的特殊协议的全局配置。目前YYY可以是基于Akka连接的akka或广播与文件服务器的fs。	false
spark.ssl.enabledAlgorithms	以逗号分隔的密码列表。指定的密码必须被JVM支持。	-
spark.ssl.keyPassword	key-store的私人密钥密码。	-
spark.ssl.keyStore	key-store文件的路径。该路径可以绝对或相对于开启组件的目录。	-
spark.ssl.keyStorePassword	key-store的密码。	-

参数	描述	默认值
spark.ssl.protocol	协议名。该协议必须被JVM支持。本页所有协议的参考表。	-
spark.ssl.trustStore	trust-store文件的路径。该路径可以绝对或相对于开启组件的目录。	-
spark.ssl.trustStorePassword	trust-store的密码。	-

## 安全性

Spark目前支持通过共享密钥认证。可以通过spark.authenticate配置参数配置认证。该参数控制Spark通信协议是否使用共享密钥执行认证。该认证是确保双边都有相同的共享密钥并被允许通信的基本握手。如果共享密钥不同，通信将不被允许。共享密钥通过如下方式创建：

- 对于YARN部署的Spark，将spark.authenticate配置为真会自动处理生成和分发共享密钥。每个应用程序会独占一个共享密钥。
- 对于其他类型部署的Spark，应该在每个节点上配置Spark参数spark.authenticate.secret。所有Master/Workers和应用程序都将使用该密钥。

表 32-27 参数说明

参数	描述	默认值
spark.acls.enable	是否开启Spark acls。如果开启，它将检查用户是否有访问和修改job的权限。请注意这要求用户可以被识别。如果用户被识别为无效，检查将不被执行。UI可以使用过滤器认证和设置用户。	true
spark.admin.acls	逗号分隔的有权限访问和修改所有Spark job的用户/管理员列表。如果在共享集群上运行并且工作时有MRS集群管理员或开发人员帮助调试，可以使用该列表。	admin
spark.authenticate	是否Spark认证其内部连接。如果不是运行在YARN上，请参见spark.authenticate.secret。	true
spark.authenticate.secret	设置Spark各组件之间验证的密钥。如果不是运行在YARN上且认证未开启，需要设置该项。	-
spark.modify.acls	逗号分隔的有权限修改Spark job的用户列表。默认情况下只有开启Spark job的用户才有修改列表的权限（例如删除列表）。	-
spark.ui.view.acls	逗号分隔的有权限访问Spark web ui的用户列表。默认情况下只有开启Spark job的用户才有访问权限。	-

## 开启 Spark 进程间的认证机制

目前Spark进程间支持共享密钥方式的认证机制，通过配置spark.authenticate可以控制Spark在通信过程中是否做认证。这种认证方式只是通过简单的握手来确定通信双方享有共同的密钥。

在Spark客户端的“spark-defaults.conf”文件中配置如下参数。

表 32-28 参数说明

参数	描述	默认值
spark.authenticate	在Spark on YARN模式下，将该参数配置成true即可。密钥的生成和分发过程是自动完成的，并且每个应用独占一个密钥。	true

## Compression

数据压缩是一个以CPU换内存的优化策略，因此当Spark内存严重不足的时候（由于内存计算的特质，这种情况非常常见），使用压缩可以大幅提高性能。目前Spark支持三种压缩算法：snappy, lz4, lzf。Snappy为默认压缩算法，并且调用native方法进行压缩与解压缩，在Yarn模式下需要注意堆外内存对Container进程的影响。

表 32-29 参数说明

参数	描述	默认值
spark.io.compression.codec	用于压缩内部数据的codec，例如RDD分区、广播变量和shuffle输出。默认情况下，Spark支持三种压缩算法：lz4, lzf和snappy。可以使用完全合格的类名称指定算法，例如org.apache.spark.io.LZ4CompressionCodec、org.apache.spark.io.LZFCompressionCodec及org.apache.spark.io.SnappyCompressionCodec。	lz4
spark.io.compression.lz4.block.size	当使用LZ4压缩算法时LZ4压缩中使用的块大小（字节）。当使用LZ4时降低块大小同样也会降低shuffle内存使用。	32768
spark.io.compression.snappy.block.size	当使用Snappy压缩算法时Snappy压缩中使用的块大小（字节）。当使用Snappy时降低块大小同样也会降低shuffle内存使用。	32768
spark.shuffle.compress	是否压缩map任务输出文件。建议压缩。使用spark.io.compression.codec进行压缩。	true
spark.shuffle.spill.compress	是否压缩在shuffle期间溢出的数据。使用spark.io.compression.codec进行压缩。	true
spark.eventLog.compress	设置当spark.eventLog.enabled设置为true时是否压缩记录的事件。	false

参数	描述	默认值
spark.broadcast.compress	在发送之前是否压缩广播变量。建议压缩。	true
spark.rdd.compress	是否压缩序列化的RDD分区（例如StorageLevel.MEMORY_ONLY_SER的分区）。牺牲部分额外CPU的时间可以节省大量空间。	false

## 在资源不足的情况下，降低客户端运行异常概率

在资源不足的情况下，Application Master会因等待资源出现超时，导致任务被删除。调整如下参数，降低客户端应用运行异常概率。

在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中调整如下参数。

表 32-30 参数说明

参数	说明	默认值
spark.yarn.applicationMaster.waitTries	设置Application Master等待Spark master的次数，同时也是等待SparkContext初始化的次数。增大该参数值，可以防止AM任务被删除，降低客户端应用运行异常的概率。	10
spark.yarn.am.memory	调整AM的内存。增大该参数值，可以防止AM因内存不足而被RM删除任务，降低客户端应用运行异常的概率。	1G

## 32.1.4 SparkOnHBase 概述及基本应用

### 操作场景

Spark on HBase为用户提供了在Spark SQL中查询HBase表，通过Beeline工具为HBase表进行存数据等操作。通过HBase接口可实现创建表、读取表、往表中插入数据等操作。

### 操作步骤

**步骤1** 登录Manager界面，选择“集群 > 集群属性”查看集群是否为安全模式。

- 是，执行**步骤2**。
- 否，执行**步骤5**。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置 > JDBCServer > 默认”，修改以下参数：

表 32-31 参数列表 1

参数	默认值	修改结果
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled	false	true

#### 📖 说明

为了保证Spark可以长期访问HBase，建议不要修改HBase与HDFS服务的以下参数：

- dfs.namenode.delegation.token.renew-interval
- dfs.namenode.delegation.token.max-lifetime
- hbase.auth.key.update.interval
- hbase.auth.token.max.lifetime（不可修改，固定值为604800000毫秒，即7天）

如果必须要修改以上参数，请务必保证HDFS参数“dfs.namenode.delegation.token.renew-interval”的值不大于HBase参数“hbase.auth.key.update.interval”、“hbase.auth.token.max.lifetime”的值和HDFS参数“dfs.namenode.delegation.token.max-lifetime”的值。

**步骤3** 选择“SparkResource > 默认”，修改以下参数：

表 32-32 参数列表 2

参数	默认值	修改结果
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled	false	true

**步骤4** 重启Spark服务，配置生效。

#### 📖 说明

如果需要在Spark客户端用Spark on HBase功能，需要重新下载并安装Spark客户端。

**步骤5** 在Spark客户端使用spark-sql或者spark-beeline连接，可以查询由Hive on HBase所创建的表，支持通过SQL命令创建HBase表或创建外表关联HBase表。建表前，确认HBase中已存在对应 HBase表，下面以HBase表table1为例说明。

1. 通过Beeline工具创建HBase表，命令如下：

```
create table hbaseTable
(
  id string,
  name string,
  age int
)
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource
options(
  hbaseTableName "table1",
  keyCols "id",
```

```
colsMapping "  
  name=cf1.cq1,  
  age=cf1.cq2  
");
```

#### 📖 说明

- hbaseTable: 是创建的spark表的表名。
  - id string,name string, age int: 是spark表的字段名和字段类型。
  - table1: HBase表名。
  - id: HBase表的rowkey列名。
  - name=cf1.cq1, age=cf1.cq2: spark表的列和HBase表的列的映射关系。spark的name列映射HBase表的cf1列簇的cq1列, spark的age列映射HBase表的cf1列簇的cq2列。
2. 通过csv文件导入数据到HBase表, 命令如下:
- ```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.ImportTsv -  
Dimporttsv.separator="," -  
Dimporttsv.columns=HBASE_ROW_KEY,cf1:cq1,cf1:cq2,cf1:cq3,cf1:cq4,cf1:cq5  
table1 /hperson
```
- 其中: table1为HBase表名, /hperson为csv文件存放的路径。
3. 在spark-sql或spark-beeline中查询数据, *hbaseTable*为对应的spark表名。命令如下:
- ```
select * from hbaseTable;
```

----结束

## 32.1.5 SparkOnHBasev2 概述及基本应用

### 操作场景

Spark on HBaseV2为用户提供了在Spark SQL中查询HBase表, 通过Beeline工具为HBase表进行存数据等操作。通过HBase接口可实现创建表、读取表、往表中插入数据等操作。

### 操作步骤

**步骤1** 登录Manager界面, 选择“集群 > 集群属性”查看集群是否为安全模式。

- 是, 执行[步骤2](#)。
- 否, 执行[步骤5](#)。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置 > JDBCServer > 默认”, 修改以下参数:

表 32-33 参数列表 1

参数	默认值	修改结果
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled	false	true

### 📖 说明

为了保证Spark可以长期访问HBase，建议不要修改HBase与HDFS服务的以下参数：

- dfs.namenode.delegation.token.renew-interval
- dfs.namenode.delegation.token.max-lifetime
- hbase.auth.key.update.interval
- hbase.auth.token.max.lifetime（不可修改，固定值为604800000毫秒，即7天）

如果必须要修改以上参数，请务必保证HDFS参数“dfs.namenode.delegation.token.renew-interval”的值不大于HBase参数“hbase.auth.key.update.interval”、“hbase.auth.token.max.lifetime”的值和HDFS参数“dfs.namenode.delegation.token.max-lifetime”的值。

**步骤3** 选择“SparkResource > 默认”，修改以下参数：

表 32-34 参数列表 2

参数	默认值	修改结果
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled	false	true

**步骤4** 重启Spark服务，配置生效。

### 📖 说明

如果需要在Spark客户端用Spark on HBase功能，需要重新下载并安装Spark客户端。

**步骤5** 在Spark客户端使用spark-sql或者spark-beeline连接，可以查询由Hive on HBase所创建的表，支持通过SQL命令创建HBase表或创建外表关联HBase表。具体见下面说明。下面以HBase表table1为例说明。

1. 通过spark-beeline工具创建表的语法命令如下：

```
create table hbaseTable1
(id string, name string, age int)
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSourceV2
options(
hbaseTableName "table2",
keyCols "id",
colsMapping "name=cf1.cq1,age=cf1.cq2");
```

### 📖 说明

- hbaseTable1：是创建的spark表的表名。
  - id string,name string, age int：是spark表的字段名和字段类型。
  - table2：HBase表名。
  - id：HBase表的rowkey列名。
  - name=cf1.cq1, age=cf1.cq2：spark表的列和HBase表的列的映射关系。spark的name列映射HBase表的cf1列簇的cq1列，spark的age列映射HBase表的cf1列簇的cq2列。
2. 通过csv文件导入数据到HBase表，命令如下：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.ImportTsv -
Dimporttsv.separator="," -
```

```
Dimporttsv.columns=HBASE_ROW_KEY,cf1:cq1,cf1:cq2,cf1:cq3,cf1:cq4,cf1:cq5  
table2 /hperson
```

其中：table2为HBase表名，/hperson为csv文件存放的路径。

3. 在spark-sql或spark-beeline中查询数据，*hbaseTable1*为对应的spark表名，命令如下：

```
select * from hbaseTable1;
```

---结束

## 32.1.6 SparkSQL 权限管理（安全模式）

### 32.1.6.1 SparkSQL 权限介绍

#### SparkSQL 权限

类似于Hive，SparkSQL也是建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的结构化数据。

MRS提供用户、用户组和角色，集群中的各类权限需要先授予角色，然后将用户或者用户组与角色绑定。用户只有绑定角色或者加入绑定角色的用户组，才能获得权限。

#### 📖 说明

- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Spark的Ranger访问权限策略](#)。
- Spark开启或关闭Ranger鉴权后，需要重启Spark服务，并重新下载客户端，或刷新客户端配置文件spark/conf/spark-defaults.conf：  
开启Ranger鉴权：spark.ranger.plugin.authorization.enable=true  
关闭Ranger鉴权：spark.ranger.plugin.authorization.enable=false

#### 权限管理介绍


SparkSQL的权限管理是指SparkSQL中管理用户操作数据库的权限系统，以保证不同用户之间操作数据库的独立性和安全性。如果一个用户想操作另一个用户的表、数据库等，需要获取相应的权限才能进行操作，否则会被拒绝。

SparkSQL权限管理部分集成了Hive权限管理的功能。使用SparkSQL权限管理功能需要使用Hive的MetaStore服务和页面上的赋权功能。

**图32-3**展示了SparkSQL权限管理的基本架构。主要包含了两部分：页面赋权和服务获权并判断。

- 页面赋权：SparkSQL仅支持页面赋权的方式。在FusionInsight Manager的“系统 > 权限”中，可以进行用户、用户组和角色的添加/删除操作，可以对某个角色进行赋权/撤权。
- 服务获权并判断：当接收到客户端的DDL、DML的SQL命令时，SparkSQL服务会向MetaStore服务获取客户端用户对数据库信息的已有权限，并检查是否包含了所需的所有权限，如果是则继续执行，否则拒绝该用户的操作。当通过了MetaStore的权限检查后，还需进行HDFS的ACLs权限检查。

图 32-3 SparkSQL 权限管理架构图



SparkSQL还提供了列权限和视图权限，以满足用户不同场景的需求。

- 列权限介绍

SparkSQL权限控制由元数据权限控制和HDFS ACL权限控制两部分组成。Hive MetaStore会将表权限自动同步到HDFS ACL中时，不会同步列级别的权限。也就是说，当用户对表具有部分列权限或全部列权限时，不能通过HDFS Client访问HDFS文件。

- 在spark-sql模式下，用户仅具有列级别权限（即列权限用户）将不能访问HDFS文件，因此无法访问相应表的列。
- Beeline/JDBCServer模式下，用户间赋权，例如将A用户创建的表赋权给B用户时。

- “hive.server2.enable.doAs” =true（在Spark服务端的“hive-site.xml”文件中配置）

此时用户B不可查询。需在HDFS上手动为文件赋读权限。

- “hive.server2.enable.doAs” =false

- 用户A和B均通过Beeline连接，用户B可查询。
- A用户通过SQL方式建表，B用户可在Beeline进行查询。

而其他情况，如A用户使用Beeline建表，B用户通过SQL查询，或者A用户通过SQL方式建表，B用户使用SQL方式查询的情况均不支持。需在HDFS上手动为文件赋读权限。

### 📖 说明

由于“spark”用户在HDFS ACL的权限控制上为Spark管理员用户权限，Beeline客户端用户的权限控制仅取决于Spark侧的元数据权限。

- 视图权限介绍

视图权限是指仅对表的视图具有查询、修改等操作的权限，不再依赖于视图所在的表的相应权限。即用户拥有视图的查询权限时，不管是否有表权限都可以进行查询。视图的权限是针对整个表而言的，不支持对其中的部分列创建视图权限。

视图权限在SparkSQL权限上的限制与列权限相似，详细如下：

- 在spark-sql模式下，只有视图权限而没有表权限，且没有HDFS的读取权限时，用户不能访问HDFS上存储的表的数据，即该情况下不支持对该表的视图进行查询。
  - Beeline/JDBCServer模式下，用户间赋权，例如将A用户创建的视图赋权给B用户时。
    - “hive.server2.enable.doAs” =true（在Spark服务端的“hive-site.xml”文件中配置）  
此时用户B不可查询。需在HDFS上手动为文件赋读权限。
    - “hive.server2.enable.doAs” =false
      - 用户A和B均通过Beeline连接，用户B可查询。
      - A用户通过SQL方式创建视图，B用户可在Beeline进行查询。
- 而其他情况，如A用户使用Beeline创建视图，B用户通过SQL查询，或者A用户通过SQL方式创建视图，B用户使用SQL方式查询的情况均不支持。需在HDFS上手动为文件赋读权限。

对表的视图进行相应操作，分别需要具有以下权限。

- 创建视图时，需要数据库的CREATE权限、表的SELECT、SELECT\_of\_GRANT权限。
- 查询、描述视图时，只需要视图的SELECT权限，不需要视图所依赖的表或依赖的视图的SELECT权限。若同时查询视图和其他表，则仍然需要其他表的SELECT权限，例如：select \* from v1 join t1时，需要有视图v1和表t1的SELECT权限，即使v1是基于t1的视图，也需要表t1的SELECT权限。

#### 说明

在Beeline/JDBCServer模式下，查询视图只需表的SELECT权限；而在spark-sql模式下，查询视图需要视图的SELECT权限和表的SELECT权限。

- 删除、修改视图时，必须要有视图的owner权限。

## SparkSQL 权限模型

用户使用SparkSQL服务进行SQL操作，必须对SparkSQL数据库和表（含外表和视图）拥有相应的权限。完整的SparkSQL权限模型由元数据权限与HDFS文件权限组成。使用数据库或表时所需要的各种权限都是SparkSQL权限模型中的一种。

- 元数据权限

元数据权限即在元数据层上进行权限控制，与传统关系型数据库类似，SparkSQL数据库包含“创建”和“查询”权限，表和列包含“查询”、“插入”、“UPDATE”和“删除”权限。SparkSQL中还包含拥有者权限“OWNERSHIP”和Spark管理员权限“管理”。

- 数据文件权限，即HDFS文件权限

SparkSQL的数据库、表对应的文件保存在HDFS中。默认创建的数据库或表保存在HDFS目录“/user/hive/warehouse”。系统自动以数据库名称和数据库中表的

名称创建子目录。访问数据库或者表，需要在HDFS中拥有对应文件的权限，包含“读”、“写”和“执行”权限。

用户对SparkSQL数据库或表执行不同操作时，需要关联不同的元数据权限与HDFS文件权限。例如，对SparkSQL数据表执行查询操作，需要关联元数据权限“查询”，以及HDFS文件权限“读”和“执行”。

使用Manager界面图形化的角色管理功能来管理SparkSQL数据库和表的权限，只需要设置元数据权限，系统会自动关联HDFS文件权限，减少界面操作，提高效率。

## SparkSQL 使用场景及对应权限

用户通过SparkSQL服务创建数据库需要加入Hive组，不需要角色授权。用户在Hive和HDFS中对自己创建的数据库或表拥有完整权限，可直接创建表、查询数据、删除数据、插入数据、更新数据以及授权他人访问表与对应HDFS目录与文件。

如果用户访问别人创建的表或数据库，需要授予权限。所以根据SparkSQL使用场景的不同，用户需要的权限可能也不相同。

表 32-35 SparkSQL 使用场景

主要场景	用户需要的权限
使用SparkSQL表、列或数据库	使用其他用户创建的表、列或数据库，不同的场景需要不同的权限，例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 创建表，需要“创建”。</li><li>• 查询数据，需要“查询”。</li><li>• 插入数据，需要“插入”。</li></ul>
关联使用其他组件	部分场景除了SparkSQL权限，还可能需要组件的权限，例如：使用Spark on HBase，在SparkSQL中查询HBase表数据，需要设置HBase权限。

在一些特殊SparkSQL使用场景下，需要单独设置其他权限。

表 32-36 SparkSQL 授权注意事项

场景	用户需要的权限
创建SparkSQL数据库、表、外表，或者为已经创建的表或外表添加分区，且Hive用户指定数据文件保存在“/user/hive/warehouse”以外的HDFS目录。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 需要此目录已经存在，客户端用户是目录的属主，且用户对目录拥有“读”、“写”和“执行”权限。同时用户对此目录上层的每一级目录都拥有“读”和“执行”权限。</li><li>• 在Spark3x中，在创建HBase的外表时，需要拥有Hive端database的“创建”权限。而在Spark 1.5中，在创建HBase的外表时，需要拥有Hive端database的“创建”权限，也需要拥有HBase端Namespace的“创建”权限。</li></ul>

场景	用户需要的权限
用户使用load将指定目录下所有文件或者指定文件，导入数据到表中。	<ul style="list-style-type: none"> <li>数据源为Linux本地磁盘，指定目录时需要此目录已经存在，系统用户“omm”对此目录以及此目录上层的每一级目录拥有“r”和“x”的权限。指定文件时需要此文件已经存在，“omm”对此文件拥有“r”的权限，同时对此文件上层的每一级目录拥有“r”和“x”的权限。</li> <li>数据源为HDFS，指定目录时需要此目录已经存在，SparkSQL用户是目录属主，且用户对此目录及其子目录拥有“读”、“写”和“执行”权限，并且其上层的每一级目录拥有“读”和“执行”权限。指定文件时需要此文件已经存在，SparkSQL用户是文件属主，且用户对文件拥有“读”、“写”和“执行”权限，同时对此文件上层的每一级目录拥有“读”和“执行”权限。</li> </ul>
创建函数、删除函数或者修改任意数据库。	需要授予“管理”权限。
操作Hive中所有的数据库和表。	需加入到supergroup用户组，并且授予“管理”权限。
对部分datasource表赋予insert权限后，执行insert analyze操作前需要单独对hdfs上的表目录赋予写权限。	当前对spark datasource表赋予Insert权限时，若表格式为：text csv json parquet orc,则不会修改表目录的权限。因此，对以上几种类型的datasource表赋予Insert权限后，还需要单独对hdfs上的表目录赋予写权限，用户才能成功对表执行insert analyze操作。

### 32.1.6.2 创建 SparkSQL 角色

#### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员在Manager创建并设置SparkSQL的角色。SparkSQL角色可设置Spark管理员权限以及数据表的数据操作权限。

用户使用Hive并创建数据库需要加入hive组，不需要角色授权。用户在Hive和HDFS中对自己创建的数据库或表拥有完整权限，可直接创建表、查询数据、删除数据、插入数据、更新数据以及授权他人访问表与对应HDFS目录与文件。默认创建的数据库或表保存在HDFS目录“/user/hive/warehouse”。

#### 📖 说明

- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Spark的Ranger访问权限策略](#)。
- Spark开启或关闭Ranger鉴权后，需要重启Spark服务，并重新下载客户端，或刷新客户端配置文件spark/conf/spark-defaults.conf：
  - 开启Ranger鉴权：spark.ranger.plugin.authorization.enable=true
  - 关闭Ranger鉴权：spark.ranger.plugin.authorization.enable=false

## 操作步骤

1. 登录Manager页面，选择“系统 > 权限 > 角色”。
2. 单击“添加角色”，然后“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。
3. 设置角色“配置资源权限”请参见[表32-37](#)。
  - “Hive管理员权限”：Hive管理员权限。
  - “Hive读写权限”：Hive数据表管理权限，可设置与管理已创建的表的数据操作权限。

### 说明

- Hive角色管理支持授予Hive管理员权限、访问表和视图的权限，不支持数据库的授权。
- Hive管理员权限不支持管理HDFS的权限。
- 如果数据库中的表或者表中的文件数量比较多，在授权时可能需要等待一段时间。例如表的文件数量为1万时，可能需要等待2分钟。

表 32-37 设置角色

任务场景	角色授权操作
<p>设置Hive管理员权限</p>	<p>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive”，勾选“Hive管理权限”。</p> <p>用户绑定Hive管理员角色后，在每个维护操作会话中，还需要执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以客户端安装用户，登录安装Spark客户端的节点。</li> <li>2. 执行以下命令配置环境变量。 例如，Spark客户端安装目录为“/opt/client”，执行 <b>source /opt/client/bigdata_env</b> <b>source /opt/client/Spark/component_env</b></li> <li>3. 执行以下命令认证用户。 <b>kinit Hive业务用户</b></li> <li>4. 执行以下命令登录客户端工具。 <b>/opt/client/Spark/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://&lt;zkNode1_IP&gt;:&lt;zkNode1_Port&gt;,&lt;zkNode2_IP&gt;:&lt;zkNode2_Port&gt;,&lt;zkNode3_IP&gt;:&lt;zkNode3_Port&gt;/;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;user.principal=spark2x/hadoop.&lt;系统域名&gt;@&lt;系统域名&gt;;sasLQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.&lt;系统域名&gt;@&lt;系统域名&gt;,"</b> <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 其中“&lt;zkNode1_IP&gt;:&lt;zkNode1_Port&gt;,&lt;zkNode2_IP&gt;:&lt;zkNode2_Port&gt;,&lt;zkNode3_IP&gt;:&lt;zkNode3_Port&gt;”是Zookeeper的URL。例如“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”。</li> <li>• 其中“sparkthriftserver”是Zookeeper上的目录，表示客户端从该目录下随机选择Triftserver实例或proxyThriftServer进行连接。</li> <li>• 用户可登录Manager，选择“系统 &gt; 权限 &gt; 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。“spark2x/hadoop.&lt;系统域名&gt;”为用户名，用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。例如“本端域”参数为“9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM”，用户名为“spark2x/hadoo.9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.com”。</li> </ul> </li> <li>5. 执行以下命令更新用户的管理员权限。 <b>set role admin;</b></li> </ol>
<p>设置在默认数据库中，查询其他用户表的权限</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”。</li> <li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li> <li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“查询”。</li> </ol>

任务场景	角色授权操作
设置在默认数据库中，导入数据到其他用户表的权限	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”。</li> <li>2. 在数据库列表中单击指定的数据库名称，显示数据库中的表。</li> <li>3. 在指定表的“权限”列，勾选“删除”和“插入”。</li> </ol>

4. 单击“确定”完成。

### 32.1.6.3 配置表、列和数据库的权限

#### 操作场景

使用SparkSQL操作表或者数据库时，如果用户访问别人创建的表或数据库，需要授予对应的权限。为了实现更严格权限控制，SparkSQL也支持列级别的权限控制。如果要访问别人创建的表上某些列，需要授予列权限。以下介绍使用Manager角色管理功能在表授权、列授权和数据库授权三个场景下的操作。

#### 操作步骤

SparkSQL表授权、列授权、数据库授权与Hive的操作相同，详情请参见[权限管理](#)。

#### 说明

- 在权限管理中，为了方便用户使用，授予数据库下表的任意权限将自动关联该数据库目录的HDFS权限。为了避免产生性能问题，取消表的任意权限，系统不会自动取消数据库目录的HDFS权限，但对应的用户只能登录数据库和查看表名。
- 若为角色添加或删除数据库的查询权限，数据库中的表也将自动添加或删除查询权限。此机制为Hive实现，SparkSQL与Hive保持一致。
- Spark不支持struct数据类型中列名称含有特殊字符（除字母、数字、下划线外的其他字符）。如果struct类型中列名称含有特殊字符，在FusionInsight Manager的“编辑角色”页面进行授权时，该列将无法正确显示。

#### 相关概念

SparkSQL的语句在SparkSQL中进行处理，权限要求如[表32-38](#)所示。

表 32-38 使用 SparkSQL 表、列或数据库场景权限一览

操作场景	用户需要的权限
CREATE TABLE	“创建”，RWX+ownership ( for create external table - the location ) <b>说明</b> 按照指定文件路径创建datasource表时，需要path后面文件的RWX+ownership权限。
DROP TABLE	“Ownership” ( of table )
DROP TABLE PROPERTIES	“Ownership”

操作场景	用户需要的权限
DESCRIBE TABLE	“查询”
SHOW PARTITIONS	“查询”
ALTER TABLE LOCATION	“Ownership” , RWX+ownership (for new location)
ALTER PARTITION LOCATION	“Ownership” , RWX+ownership (for new partition location)
ALTER TABLE ADD PARTITION	“插入” , RWX+ownership (for partition location)
ALTER TABLE DROP PARTITION	“删除”
ALTER TABLE(all of them except the ones above)	“Update” , “Ownership”
TRUNCATE TABLE	“Ownership”
CREATE VIEW	“查询” , “Grant Of Select” , “创建”
ALTER VIEW PROPERTIES	“Ownership”
ALTER VIEW RENAME	“Ownership”
ALTER VIEW ADD PARTS	“Ownership”
ALTER VIEW AS	“Ownership”
ALTER VIEW DROPPARTS	“Ownership”
ANALYZE TABLE	“查询” , “插入”
SHOW COLUMNS	“查询”
SHOW TABLE PROPERTIES	“查询”
CREATE TABLE AS SELECT	“查询” , “创建”
SELECT	“查询” <b>说明</b> 与表一样, 对视图进行SELECT操作的时候需要有该视图的“查询”权限。
INSERT	“插入” , “删除 (for overwrite)”
LOAD	“插入” , “删除” , RWX+ownership(input location)
SHOW CREATE TABLE	“查询” , “Grant Of Select”
CREATE FUNCTION	“管理”
DROP FUNCTION	“管理”
DESC FUNCTION	-

操作场景	用户需要的权限
SHOW FUNCTIONS	-
MSCK (metastore check)	“Ownership”
ALTER DATABASE	“管理”
CREATE DATABASE	-
SHOW DATABASES	-
EXPLAIN	“查询”
DROP DATABASE	“Ownership”
DESC DATABASE	-
CACHE TABLE	“查询”
UNCACHE TABLE	“查询”
CLEAR CACHE TABLE	“管理”
REFRESH TABLE	“查询”
ADD FILE	“管理”
ADD JAR	“管理”
HEALTHCHECK	-

### 32.1.6.4 配置 SparkSQL 业务使用其他组件的权限

#### 操作场景

SparkSQL业务还可能需关联使用其他组件，例如spark on HBase需要HBase权限。以下介绍SparkSQL关联HBase服务的操作。

#### 前提条件

- 完成Spark客户端的安装，例如安装目录为“/opt/client”。
- 获取一个拥有MRS集群管理员权限的用户，例如“admin”。

#### 操作步骤

- **Spark on HBase授权**  
用户如果需要使用类似SQL语句的方式来操作HBase表，授予权限后可以使用SparkSQL访问HBase表。以授予用户在SparkSQL中查询HBase表的权限为例，操作步骤如下：

##### 说明

设置“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”为“true”。

- a. 在Manager角色界面创建一个角色，例如“hive\_hbase\_create”，并授予创建HBase表的权限。

在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase > HBase Scope > global”，勾选命名空间“default”的“创建”，单击“确定”保存。

### 📖 说明

本例中建表是保存在Hive的“default”数据库中，默认具有“default”数据库的“建表”权限。如果Hive的数据库不是“default”，则还需要执行以下步骤：

在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Hive > Hive读写权限”，勾选所需指定的数据库的“建表”，单击“确定”保存。

- b. 在Manager角色界面创建一个角色，例如“hive\_hbase\_submit”，并授予提交任务到Yarn的队列的权限。

在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Yarn > 调度队列 > root”，勾选队列“default”的“提交”，单击“确定”保存。

- c. 在Manager用户界面创建一个“人机”用户，例如“hbase\_creates\_user”，加入“hive”组，绑定角色“hive\_hbase\_create”和“hive\_hbase\_submit”，用于创建SparkSQL表和HBase表。
- d. 以客户端安装用户登录安装客户端的节点。
- e. 执行以下命令，配置环境变量。

```
source /opt/client/bigdata_env
source /opt/client/Spark/component_env
```

- f. 执行以下命令，认证用户。

```
kinit hbase_creates_user
```

- g. 执行以下命令，进入Spark JDBCServer客户端shell环境：

```
/opt/client/Spark/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://
<zkNode1_IP>:<zkNode1_Port>,<zkNode2_IP>:<zkNode2_Port>,<zkNode3_IP>:<zkNode3_Port>";serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;user.principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;sasLQop=auth-
conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名>";
```

- h. 执行以下命令，同时在SparkSQL和HBase中创建表。例如创建表hbaseTable。

```
create table hbaseTable (id string, name string, age int) using
org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource options (hbaseTableName
"table1", keyCols "id", colsMapping = "", name=cf1.cq1, age=cf1.cq2");
```

创建好的SparkSQL表和HBase表分别保存在Hive的数据库“default”和HBase的命名空间“default”。

- i. 在Manager角色界面创建一个角色，例如“hive\_hbase\_select”，并授予查询SparkSQL on HBase表hbaseTable和HBase表hbaseTable的权限。
  - 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase > HBase Scope > global > default”，勾选表hbaseTable的“读”，单击“确定”保存，授予HBase角色查询表的权限。
  - 编辑角色，在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HBase > HBase Scope > global > hbase”，勾选表“hbase:meta”的“执行”，单击“确定”保存。

- 编辑角色，在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称> Hive > Hive读写权限 > default”，勾选表hbaseTable的“查询”，单击“确定”保存。
- j. 在Manager用户界面创建一个“人机”用户，例如“hbase\_select\_user”，加入“hive”组，绑定角色“hive\_hbase\_select”，用于查询SparkSQL表和HBase表。
- k. 执行以下命令，配置环境变量。  
**source /opt/client/bigdata\_env**  
**source /opt/client/Spark/component\_env**
- l. 执行以下命令，认证用户。  
**kinit hbase\_select\_user**
- m. 执行以下命令，进入Spark JDBCServer客户端shell环境：  
**/opt/client/Spark/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://<zkNode1\_IP>:<zkNode1\_Port>,<zkNode2\_IP>:<zkNode2\_Port>,<zkNode3\_IP>:<zkNode3\_Port>;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;user.principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;sasLQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名>";**
- n. 执行以下命令，使用SparkSQL语句查询HBase表的数据。  
**select \* from hbaseTable;**

### 32.1.6.5 客户端和服务端配置

SparkSQL权限管理功能相关的配置如下所示，客户端与服务端的配置相同。要使用表权限功能，需要在服务端和客户端添加如下配置。

- “spark-defaults.conf” 配置文件

表 32-39 参数说明（1）

参数	描述	默认值
spark.sql.authorization.enabled	是否开启datasource语句的权限认证功能。建议将此参数修改为true，开启权限认证功能。	true

- “hive-site.xml” 配置文件

表 32-40 参数说明（2）

参数	描述	默认值
hive.metastore.uris	Hive组件中MetaStore服务的地址，如“thrift://10.10.169.84:21088,thrift://10.10.81.37:21088”	-
hive.metastore.sasl.enabled	MetaStore服务是否使用SASL安全加固。表权限功能需要设置为“true”。	true

参数	描述	默认值
hive.metastore.kerberos.principal	Hive组件中MetaStore服务的Principal，如“hive/hadoop.<系统域名>@<系统域名>”。	hive-metastore/_HOST@EXAMPLE.COM
hive.metastore.thrift.sasl.qop	开启SparkSQL权限管理功能后，需将此参数设置为“auth-conf”。	auth-conf
hive.metastore.token.signature	MetaStore服务对应的token标识，设为“HiveServer2ImpersonationToken”。	HiveServer2ImpersonationToken
hive.security.authentication.manager	Hive客户端授权的管理器，需设为“org.apache.hadoop.hive.ql.security.SessionStateUserGroupAuthenticator”。	org.apache.hadoop.hive.ql.security.SessionStateUserGroupAuthenticator
hive.security.authorization.enabled	是否开启客户端的授权，需设为“true”。	true
hive.security.authorization.createtable.owner.grants	将哪些权限赋给创建表的owner，建议设置为“ALL”。	ALL

- MetaStore服务的core-site.xml配置文件

表 32-41 参数说明 (3)

参数	描述	默认值
hadoop.proxyuser.spark.hosts	允许Spark用户伪装成来自哪些host的用户，需设为“*”，代表所有节点。	-
hadoop.proxyuser.spark.groups	允许Spark用户伪装成哪些用户组的用户，需设为“*”，代表所有用户组。	-

## 32.1.7 场景化参数

### 32.1.7.1 配置多主实例模式

#### 配置场景

集群中支持同时共存多个ThriftServer服务，通过客户端可以随机连接其中的任意一个服务进行业务操作。即使集群中一个或多个ThriftServer服务停止工作，也不影响用户通过同一个客户端接口连接其他正常的ThriftServer服务。

#### 配置描述

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索并修改以下参数。

表 32-42 多主实例参数说明

参数	说明	默认值
spark.thriftserver.zookeeper.connection.timeout	Zookeeper客户端连接超时时间，单位毫秒。	60000
spark.thriftserver.zookeeper.session.timeout	Zookeeper客户端会话超时时间，单位毫秒。	90000
spark.thriftserver.zookeeper.retry.times	Zookeeper客户端失联后，重试次数。	3
spark.yarn.queue	JDBCServer服务所在的Yarn队列。	default

### 32.1.7.2 配置多租户模式

#### 配置场景

多租户模式是将JDBCServer和租户绑定，每一个租户对应一个或多个JDBCServer，一个JDBCServer只给一个租户提供服务。不同的租户可以配置不同的Yarn队列，从而达到资源隔离。

#### 📖 说明

集群资源处于长期不足情况下，建议使用Spark多主实例模式。

#### 配置描述

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索并修改以下参数。

表 32-43 参数说明

参数	说明	默认值
spark.proxyserver.has h.enabled	是否使用Hash算法连接ProxyServer。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true为使用Hash算法，使用多租户模式时，该参数需配置为true。</li> <li>• false为使用随机连接，多主实例模式，配置为false。</li> </ul>	true <b>说明</b> 该参数修改后需要重新下载客户端。
spark.thriftserver.pro xy.enabled	是否使用多租户模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• false表示使用多实例模式</li> <li>• true表示使用多租户模式</li> </ul>	true
spark.thriftserver.pro xy.maxThriftServerPe rTenancy	多租户模式下，一个租户可启动JDBCServer实例的最大个数。	1
spark.thriftserver.pro xy.maxSessionPerThri ftServer	多租户模式下，单个JDBCServer实例的session数量超过该值时，如果租户的JDBCServer最大实例数量没超过限制，则启动新的JDBCServer，否则输出警告日志。	50
spark.thriftserver.pro xy.sessionWaitTime	多租户模式下，当JDBCServer的session连接数为0时，停止JDBCServer前的等待时间。	180000
spark.thriftserver.pro xy.sessionThreshold	多租户模式下，当JDBCServer的session使用率（公式：当前session数 / (spark.thriftserver.proxy.maxSessionPerThriftServer * 当前JDBCServer个数)）达到阈值时，自动新增JDBCServer。	100
spark.thriftserver.pro xy.healthcheck.period	多租户模式下，JDBCServer代理检查JDBCServer健康状态周期。	60000
spark.thriftserver.pro xy.healthcheck.rechec kTimes	多租户模式下，JDBCServer代理检查JDBCServer健康状态失败后重试次数。	3
spark.thriftserver.pro xy.healthcheck.waitTi me	多租户模式下，JDBCServer代理发送健康检查，等待JDBCServer响应的超时时间。	10000
spark.thriftserver.pro xy.session.check.inter val	多租户模式下，JDBCServer代理检查session的周期。	6h
spark.thriftserver.pro xy.idle.session.timeou t	多租户模式下，JDBCServer代理session的空闲超时时间。如果在这段时间内没有做任何操作，session会被关闭。	7d

参数	说明	默认值
spark.thriftserver.proxy.idle.session.check.operation	多租户模式下，JDBCServer代理session的过期是否要判断该session上还存在operation。	true
spark.thriftserver.proxy.idle.operation.timeout	多租户模式下，operation的超时时间。如果operation超时，operation会被关闭。	5d
hive.spark.client.server.connect.timeout	多租户模式下，客户端连接超时时间。	5min

### 32.1.7.3 配置多主实例与多租户模式切换

#### 配置场景

在使用集群中，如果需要在多主实例模式与多租户模式之间切换，则还需要进行如下参数的设置。

- 多租户切换成多主实例模式  
修改Spark服务的以下参数：
  - spark.thriftserver.proxy.enabled=false
  - spark.proxyserver.hash.enabled=false
- 多主实例切换成多租户模式  
修改Spark服务的以下参数：
  - spark.thriftserver.proxy.enabled=true
  - spark.proxyserver.hash.enabled=true

#### 配置描述

登录Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索并修改以下参数。

表 32-44 参数说明

参数	说明	默认值
spark.thriftserver.proxy.enabled	是否使用多租户模式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• false表示使用多实例模式</li><li>• true表示使用多租户模式</li></ul>	true

参数	说明	默认值
spark.scheduler.allocation.file	公平调度文件路径。	hdfs://hacluster/user/spark/jars/<版本号>/fairscheduler.xml
spark.proxyserver.hash.enabled	是否使用Hash算法连接ProxyServer。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true为使用Hash算法，使用多租户模式时，该参数需配置为true。</li><li>• false为使用随机连接，多主实例模式，配置为false。</li></ul>	true <b>说明</b> 该参数修改后需要重新下载客户端。

### 32.1.7.4 配置事件队列的大小

#### 配置场景

Spark中见到的UI、EventLog、动态资源调度等功能都是通过事件传递实现的。事件有SparkListenerJobStart、SparkListenerJobEnd等，记录了每个重要的过程。

每个事件在发生后都会保存到一个队列中，Driver在创建SparkContext对象时，会启动一个线程循环的从该队列中依次拿出一个事件，然后发送给各个Listener，每个Listener感知到事件后就会做各自的处理。

因此当队列存放的速度大于获取的速度时，就会导致队列溢出，从而丢失了溢出的事件，影响了UI、EventLog、动态资源调度等功能。所以为了更灵活的使用，在这边添加一个配置项，用户可以根据Driver的内存大小设置合适的值。

#### 配置描述

##### 参数入口:

在执行应用之前，在Spark服务配置中修改。在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”。在搜索框中输入参数名称。

表 32-45 参数说明

参数	描述	默认值
spark.scheduler.listenerbus.event.queue.capacity	事件队列的大小，可以根据Driver的内存做适当的配置。	100000 0

### 📖 说明

当Driver日志中出现如下的日志时，表示队列溢出了。

1. 普通应用:

Dropping SparkListenerEvent because no remaining room in event queue.  
This likely means one of the SparkListeners is too slow and cannot keep up with the rate at which tasks are being started by the scheduler.

2. Spark Streaming应用:

Dropping StreamingListenerEvent because no remaining room in event queue.  
This likely means one of the StreamingListeners is too slow and cannot keep up with the rate at which events are being started by the scheduler.

## 32.1.7.5 配置 executor 堆外内存大小

### 配置场景

当分配的内存太小或者被更高优先级的进程抢占资源时，会出现物理内存超限的情况。调整如下参数，可以防止物理内存超限。

### 配置描述

#### 参数入口:

在应用提交时通过“--conf”设置这些参数，或者在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中调整如下参数。

表 32-46 参数说明

参数	说明	默认值
spark.executor.memoryOverhead	用于指定每个executor的堆外内存大小(MB)，增大该参数值，可以防止物理内存超限。该值是通过 $\max(384, \text{executor-memory} * 0.1)$ 计算所得，最小值为384。	1024

## 32.1.7.6 增强有限内存下的稳定性

### 配置场景

当前Spark SQL执行一个查询时需要使用大量的内存，尤其是在做聚合（Aggregate）和关联（Join）操作时，此时如果内存有限的情况下就容易出现OutOfMemoryError。有限内存下的稳定性就是确保在有限内存下依然能够正确执行相关的查询，而不出现OutOfMemoryError。

### 📖 说明

有限内存并不意味着内存无限小，它只是在内存不足以放下大于内存可用总量几倍的数据时，通过利用磁盘来做辅助从而确保查询依然稳定执行，但依然有一些数据是必须留在内存的，如在做涉及到Join的查询时，对于当前用于Join的相同key的数据还是需要放在内存中，如果该数据量较大而内存较小依然会出现OutOfMemoryError。

有限内存下的稳定性涉及到3个子功能:

1. ExternalSort  
外部排序功能，当执行排序时如果内存不足会将一部分数据溢出到磁盘中。
2. TungstenAggregate  
新Hash聚合功能，默认对数据调用外部排序进行排序，然后再进行聚合，因此内存不足时在排序阶段会将数据溢出到磁盘，在聚合阶段因数据有序，在内存中只保留当前key的聚合结果，使用的内存较小。
3. SortMergeJoin、SortMergeOuterJoin  
基于有序数据的等值连接。该功能默认对数据调用外部排序进行排序，然后再进行等值连接，因此内存不足时在排序阶段会将数据溢出到磁盘，在连接阶段因数据有序，在内存中只保留当前相同key的数据，使用的内存较小。

## 配置描述

### 参数入口：

在应用提交时通过“--conf”设置这些参数，或者在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中调整如下参数。

表 32-47 参数说明

参数	场景	描述	默认值
spark.sql.tungsten.enabled	/	类型为Boolean。 <ul style="list-style-type: none"><li>当设置的值等于true时，表示开启tungsten功能，即逻辑计划等同于开启codegeneration，同时物理计划使用对应的tungsten执行计划。</li><li>当设置的值等于false时，表示关闭tungsten功能。</li></ul>	true
spark.sql.codegen.wholeStage		类型为Boolean。 <ul style="list-style-type: none"><li>当设置的值等于true时，表示开启codegeneration功能，即运行时对于某些特定的查询将动态生成各逻辑计划代码。</li><li>当设置的值等于false时，表示关闭codegeneration功能，运行时使用当前已有静态代码。</li></ul>	true

### 📖 说明

1. 开启ExternalSort除配置spark.sql.planner.externalSort=true外，还需配置spark.sql.unsafe.enabled=false或者spark.sql.codegen.wholeStage =false。
2. 如果您需要开启TungstenAggregate，有如下几种方式：  
将spark.sql.codegen.wholeStage 和spark.sql.unsafe.enabled的值都设置为true（通过配置文件或命令行方式设置）。  
如果spark.sql.codegen.wholeStage 和spark.sql.unsafe.enabled都不为true或者其中一个不为true，只要spark.sql.tungsten.enabled的值设置为true时，TungstenAggregate会开启。

### 32.1.7.7 配置 WebUI 上查看聚合后的 container 日志


#### 配置场景

当Yarn配置“yarn.log-aggregation-enable”为“true”时，就开启了container日志聚合功能。日志聚合功能是指：当应用在Yarn上执行完成后，NodeManager将本节点中所有container的日志聚合到HDFS中，并删除本地日志。详情请参见[配置Container日志聚合功能](#)。

然而，开启container日志聚合功能之后，其日志聚合至HDFS目录中，只能通过获取HDFS文件来查看日志。开源Spark和Yarn服务不支持通过WebUI查看聚合后的日志。

因此，Spark在此基础上进行了功能增强。如[图32-4](#)所示，在HistoryServer页面添加“AggregatedLogs”页签，可以通过“logs”链接查看聚合的日志。

图 32-4 聚合日志显示页面



#### 配置描述

为了使WebUI页面显示日志，需要将聚合日志进行解析和展现。Spark是通过Hadoop的JobHistoryServer来解析聚合日志的，所以您可以通过“spark.jobhistory.address”参数，指定JobHistoryServer页面地址，即可完成解析和展现。

#### 参数入口：

在应用提交时通过“--conf”设置这些参数，或者在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中调整如下参数。

#### 说明

- 此功能依赖Hadoop中的JobHistoryServer服务，所以使用聚合日志之前需要保证JobHistoryServer服务已经运行正常。
- 如果参数值为空，“AggregatedLogs”页签仍然存在，但是无法通过logs链接查看日志。
- 只有当App已经running，HDFS上已经有该App的事件日志文件时才能查看到聚合的container日志。
- 正在运行的任务的日志，用户可以通过“Executors”页面的日志链接进行查看，任务结束后日志会汇聚到HDFS上，“Executors”页面的日志链接就会失效，此时用户可以通过“AggregatedLogs”页面的logs链接查看聚合日志。

表 32-48 参数说明

参数	描述	默认值
spark.jobhistory.address	JobHistoryServer页面的地址，格式： <i>http(s)://ip:port/jobhistory</i> 。例如，将参数值设置为“https://10.92.115.1:26014/jobhistory”。 默认值为空，表示不能从WebUI查看container聚合日志。 修改参数后，需重启服务使得配置生效。	-

### 32.1.7.8 配置 YARN-Client 和 YARN-Cluster 不同模式下的环境变量

#### 配置场景

当前，在YARN-Client和YARN-Cluster模式下，两种模式的客户端存在冲突的配置，即当客户端为一种模式的配置时，会导致在另一种模式下提交任务失败。

为避免出现如上情况，添加表32-49中的配置项，避免两种模式下来回切换参数，提升软件易用性。

- YARN-Cluster模式下，优先使用新增配置项的值，即服务端路径和参数。
- YARN-Client模式下，直接使用原有的三个配置项的值。

原有的三个配置项为：“spark.driver.extraClassPath”、“spark.driver.extraJavaOptions”、“spark.driver.extraLibraryPath”。

#### 说明

不添加表32-49中配置项时，使用方式与原有方式一致，程序可正常执行，只是在不同模式下需切换配置。

#### 配置参数

##### 参数入口：

在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，在搜索框中输入参数名称。

表 32-49 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.yarn.client.driver.extraClassPath	YARN-Cluster模式下，Driver使用的extraClassPath，配置为服务端的路径和参数。 同时，“spark.driver.extraClassPath”配置成Spark客户端路径，可以保证在YARN-Client模式下和YARN-Cluster模式下不需要切换配置。	\${BIGDATA_HOME}/common/runtime/security

参数	描述	默认值
spark.yarn.cl uster.driver.e xtraJavaOpti ons	YARN-Cluster模式下Driver的 extraJavaOptions，配置成服务 端的路径和参数。  同时， “spark.driver.extraJavaOptions ”配置成Spark客户端路径，可以 保证YARN-Client模式和YARN- Cluster模式不需要切换配置。	-Xloggc:<LOG_DIR>/ indexserver-%p-gc.log - XX:+PrintGCDetails -XX:- OmitStackTracerInFastThrow - XX:+PrintGCTimeStamps - XX:+PrintGCDateStamps - XX:+UseGCLogFileRotation - XX:NumberOfGCLogFiles=20 - XX:GCLogFileSize=10M - Dlog4j.configuration=../ __spark_conf__/ __hadoop_conf__/log4j- executor.properties - Dlog4j.configuration.watch=true - Djava.security.auth.login.config =../__spark_conf__/ __hadoop_conf__/jaas-zk.conf - Dzookeeper.server.principal=\$ {ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIP AL} -Djava.security.krb5.conf=../ __spark_conf__/ __hadoop_conf__/kdc.conf - Djetty.version=x.y.z - Dorg.xerial.snappy.tmpdir=\$ {BIGDATA_HOME}/tmp - Dcarbon.properties.filepath=../ __spark_conf__/ __hadoop_conf__/ carbon.properties - Djdk.tls.ephemeralDHKeySize= 2048 -Dspark.ssl.keyStore=../ child.keystore #{java_stack_prefer}

### 32.1.7.9 配置 SparkSQL 的分块个数

#### 配置场景

SparkSQL在进行shuffle操作时默认的分块数为200。在数据量特别大的场景下，使用默认的分块数就会造成单个数据块过大。如果一个任务产生的单个shuffle数据块大于2G，该数据块在被fetch的时候还会报类似错误：

```
Adjusted frame length exceeds 2147483647: 2717729270 - discarded
```

例如，SparkSQL运行TPCDS 500G的测试时，使用默认配置出现错误。所以当数据量较大时需要适当的调整该参数。

## 配置参数

### 参数入口:

在Manager系统中, 选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”, 单击“全部配置”。在搜索框中输入参数名称。

表 32-50 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.sql.shuffle.partitions	SparkSQL在进行shuffle操作时默认的分块数。	200

### 32.1.7.10 配置 parquet 表的压缩格式

#### 配置场景

当前版本对于parquet表的压缩格式分以下两种情况进行配置:

- 对于分区表, 需要通过parquet本身的配置项“parquet.compression”设置parquet表的数据压缩格式。如在建表语句中设置tblproperties:  
"parquet.compression"="snappy"。
- 对于非分区表, 需要通过“spark.sql.parquet.compression.codec”配置项来设置parquet类型的数据压缩格式。直接设置“parquet.compression”配置项是无效的, 因为它会读取“spark.sql.parquet.compression.codec”配置项的值。当“spark.sql.parquet.compression.codec”未做设置时默认值为“snappy”, “parquet.compression”会读取该默认值。

因此, “spark.sql.parquet.compression.codec”配置项只适用于设置非分区表的parquet压缩格式。

#### 配置参数

### 参数入口:

在Manager系统中, 选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”, 单击“全部配置”, 在搜索框中输入参数名称。

表 32-51 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.sql.parquet.compression.codec	对于非分区parquet表, 设置其存储文件的压缩格式。	snappy

### 32.1.7.11 配置 WebUI 上显示的 Lost Executor 信息的个数

#### 配置场景

Spark WebUI中“Executor”页面支持展示Lost Executor的信息，对于JDBCServer长任务来说，Executor的动态回收是常态，Lost Executor个数太多，会撑爆“Executor”页面，因此需要控制页面显示的Lost Executor个数。

#### 配置描述

在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-52 参数说明

参数	说明	默认值
spark.ui.retainedDeadExecutors	Spark UI页面显示的Lost Executor的最大个数。	100

### 32.1.7.12 动态设置日志级别

#### 配置场景

在某些场景下，当任务已经启动后，用户想要修改日志级别以定位问题或者查看想要的信息。

用户可以在进程启动前，在进程的JVM参数中增加参数“-Dlog4j.configuration.watch=true”来打开动态设置日志级别的功能。进程启动后，可以通过修改进程对应的log4j配置文件，来调整日志打印级别。

目前支持动态设置日志级别功能的有：Driver日志、Executor日志、AM日志、JobHistory日志、JDBCServer日志。

允许设置的日志级别是：FATAL，ERROR，WARN，INFO，DEBUG，TRACE和ALL。

#### 配置描述

在进程对应的JVM参数配置项中增加以下参数。

表 32-53 参数描述

参数	描述	默认值
-Dlog4j.configuration.watch	进程JVM参数，设置成“true”用于打开动态设置日志级别功能。	未配置，即为false。

Driver、Executor、AM进程的JVM参数如表32-54所示。在Spark客户端的配置文件“spark-defaults.conf”中进行配置。Driver、Executor、AM进程的日志级别在对应的JVM参数中的“-Dlog4j.configuration”参数指定的log4j配置文件中设置。

表 32-54 进程的 JVM 参数 1

参数	说明	默认日志级别
spark.driver.extraJavaOptions	Driver的JVM参数。	INFO
spark.executor.extraJavaOptions	Executor的JVM参数。	INFO
spark.yarn.am.extraJavaOptions	AM的JVM参数。	INFO

JobHistory Server和JDBCServer的JVM参数如表32-55所示。在服务端配置文件“ENV\_VARS”中进行配置。JobHistory Server和JDBCServer的日志级别在服务端配置文件“log4j.properties”中设置。

表 32-55 进程的 JVM 参数 2

参数	说明	默认日志级别
GC_OPTS	JobHistory Server的JVM参数。	INFO
SPARK_SUBMIT_OPTS	JDBCServer的JVM参数。	INFO

### 示例：

为了动态修改Executor日志级别为DEBUG，在进程启动之前，修改“spark-defaults.conf”文件中的Executor的JVM参数“spark.executor.extraJavaOptions”，增加如下配置：

```
-Dlog4j.configuration.watch=true
```

提交用户应用后，修改“spark.executor.extraJavaOptions”中“-Dlog4j.configuration”参数指定的log4j日志配置文件（例如：“-Dlog4j.configuration=file:\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark\_8.3.1/install/FusionInsight-Spark-\*/spark/conf/log4j-executor.properties”）中的日志级别为DEBUG，如下所示：

```
log4j.rootCategory=DEBUG, sparklog
```

DEBUG级别生效会有一定的时延。

### 32.1.7.13 配置 Spark 是否获取 HBase Token

#### 配置场景

使用Spark提交任务时，Driver默认会去HBase获取Token，访问HBase则需要配置文件“jaas.conf”进行安全认证。此时若用户未配置“jaas.conf”文件，会导致应用运行失败。

因此，根据应用是否涉及HBase进行以下处理：

- 当应用不涉及HBase时，即无需获取HBase Token。此时，将“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“false”即可。
- 当应用涉及HBase时，将“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”，且需要在Driver端配置“jaas.conf”文件，配置如下：  
`{client}/spark/bin/spark-sql --master yarn-client --principal {principal} --keytab {keytab} --driver-java-options "-Djava.security.auth.login.config={LocalPath}/jaas.conf"`

在“jaas.conf”中指定Keytab和Prinical，示例如下：

```
Client {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab = "{LocalPath}/user.keytab"
  principal="super@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  debug=false;
};
```

#### 配置描述

在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-56 参数说明

参数	说明	默认值
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled	HBase是否获取Token： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：获取</li><li>• false：不获取</li></ul>	false


### 32.1.7.14 配置 Kafka 后进先出

#### 配置场景

当Spark Streaming应用与Kafka对接，Spark Streaming应用异常终止并从checkpoint恢复重启后，对于进入Kafka数据的任务，系统默认优先处理应用终止前（A段时间）未完成的任务和应用终止到重启完成这段时间内（B段时间）进入Kafka数据生成的任务，最后再处理应用重启完成后（C段时间）进入Kafka数据生成的任务。并且对于B段时间进入Kafka的数据，Spark将按照终止时间（batch时间）生成相应个数的任务，其中第一个任务读取全部数据，其余任务可能不读取数据，造成任务处理压力不均匀。

若A段时间的任务和B段时间任务处理得较慢，则会影响C段时间任务的处理。针对上述场景，Spark提供Kafka后进先出功能。

图 32-5 Spark Streaming 应用重启时间轴



开启此功能后，Spark将优先调度C段时间内的任务，若存在多个C段任务，则按照任务产生的先后顺序调度执行，再执行A段时间和B段时间的任务。另外，对于B段时间进入Kafka的数据，Spark除了按照终止时间生成相应任务，还将这个期间进入Kafka的所有数据均匀分配到各个任务，避免任务处理压力不均匀。

约束条件：

- 目前该功能只适用于Spark Streaming中的Direct方式，且执行结果与上一个batch时间处理结果没有依赖关系（即无state操作，如updatestatebykey）。对多条数据输入流，需要相对独立无依赖的状态，否则可能导致数据切分后结果发生变化。
- Kafka后进先出功能的开启要求应用只能对接Kafka输入源。
- 若提交应用的同时开启Kafka后进先出和流控功能，对于B段时间进入Kafka的数据，将不启动流控功能，以确保读取这些数据任务调度优先级最低。应用重新启动后C段时间的任务启用流控功能。

## 配置描述

在Spark Driver端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-57 参数说明

参数	说明	默认值
spark.streaming.kafka.direct.lifo	配置是否开启Kafka后进先出功能。	false
spark.streaming.kafka010.inputstream.class	获取解耦在FusionInsight侧的类	org.apache.spark.streaming.kafka010.HWDDirectKafkaInputDStream

### 32.1.7.15 配置对接 Kafka 可靠性

#### 配置场景

Spark Streaming对接Kafka时，当Spark Streaming应用重启后，应用根据上一次读取的topic offset作为起始位置和当前topic最新的offset作为结束位置从Kafka上读取数据的。

Kafka服务的topic的leader异常后，若Kafka的leader和follower的offset相差太大，用户重启Kafka服务，Kafka的follower和leader相互切换，则Kafka服务重启后，topic的offset变小。

- 若Spark Streaming应用一直在运行，由于Kafka上topic的offset变小，会导致读取Kafka数据的起始位置比结束位置大，这样将无法从Kafka读取数据，应用报错。
- 若在重启Kafka服务前，先停止Spark Streaming应用，等Kafka重启后，再重启Spark Streaming应用使应用从checkpoint恢复。此时，Spark Streaming应用会记录终止前读取到的offset位置，以此为基准读取后面的数据，而Kafka offset变小（例如从10万变成1万），Spark Streaming会等待Kafka leader的offset增长至10万之后才会去消费，导致新发送的offset在1万至10万之间的数据丢失。

针对上述背景，提供配置Streaming对接Kafka更高级别的可靠性。对接Kafka可靠性功能开启后，上述场景处理方式如下。

- 若Spark Streaming应用在运行应用时Kafka上topic的offset变小，则会将Kafka上topic最新的offset作为读取Kafka数据的起始位置，继续读取后续的数据。对于已经生成但未调度处理的任务，若读取的Kafka offset区间大于Kafka上topic的最新offset，则该任务会运行失败。

#### 📖 说明

若任务失败过多，则会将executor加入黑名单，从而导致后续的任务无法部署运行。此时用户可以通过配置“spark.blacklist.enabled”参数关闭黑名单功能，黑名单功能默认为开启。

- 若Kafka上topic的offset变小后，Spark Streaming应用进行重启恢复终止前未处理完的任务若读取的Kafka offset区间大于Kafka上topic的最新offset，则该任务直接丢弃，不进行处理。

#### 📖 说明

若Streaming应用中使用了state函数，则不允许开启对接Kafka可靠性功能。

#### 配置描述

在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-58 参数说明

参数	说明	默认值
spark.streaming.Kafka.reliability	Spark Streaming对接Kafka是否开启可靠性功能： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启可靠性功能</li><li>• false: 不开启可靠性功能</li></ul>	false

### 32.1.7.16 配置流式读取 driver 执行结果

#### 配置场景

在执行查询语句时，返回结果有可能会很大（10万数量以上），此时很容易导致 JDBCServer OOM（Out of Memory）。因此，提供数据汇聚功能特性，在基本不牺牲性能的情况下尽力避免OOM。

#### 配置描述

提供两种不同的数据汇聚功能配置选项，两者在Spark JDBCServer服务端的tunning选项中进行设置，设置完后需要重启JDBCServer。

表 32-59 参数说明

参数	说明	默认值
spark.sql.bigdata.thriftServer.useHdfsCollect	<p>是否将结果数据保存到HDFS中而不是内存中。</p> <p>优点：由于查询结果保存在hdfs端，因此基本不会造成JDBCServer的OOM。</p> <p>缺点：速度慢。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 保存至HDFS中</li><li>• false: 不使用该功能</li></ul> <p><b>须知</b></p> <p>spark.sql.bigdata.thriftServer.useHdfsCollect参数设置为true时，将结果数据保存到HDFS中，但JobHistory原生页面上Job的描述信息无法正常关联到对应的SQL语句，同时spark-beeline命令行中回显的Execution ID为null，为解决JDBCServer OOM问题，同时显示信息正确，建议选择 spark.sql.userlocalFileCollect参数进行配置。</p>	false
spark.sql.userlocalFileCollect	<p>是否将结果数据保存在本地磁盘中而不是内存里面。</p> <p>优点：结果数据小数据量情况下和原生内存的方式相比性能损失可以忽略，大数据情况下（亿级数据）性能远比使用hdfs，以及原生内存方式好。</p> <p>缺点：需要调优。大数据情况下建议JDBCServer driver端内存10G，executor端每个核心分配3G内存。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 使用该功能</li><li>• false: 不使用该功能</li></ul>	false

参数	说明	默认值
spark.sql.collect.Hive	<p>该参数在spark.sql.uselocalFileCollect开启的情况下生效。直接序列化的方式，还是间接序列化的方式保存结果数据到磁盘。</p> <p>优点：针对分区数特别多的表查询结果汇聚性能优于直接使用结果数据保证在磁盘的方式。</p> <p>缺点：和spark.sql.uselocalFileCollect开启时候的缺点一样。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：使用该功能</li> <li>• false：不使用该功能</li> </ul>	false
spark.sql.collect.serialize	<p>该参数在spark.sql.uselocalFileCollect, spark.sql.collect.Hive同时开启的情况下生效。</p> <p>作用是进一步提升性能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• java：采用java序列化方式收集数据。</li> <li>• kryo：采用kryo序列化方式收集数据，性能要比采用java好。</li> </ul>	java

### 说明

参数spark.sql.bigdata.thriftServer.useHdfsCollect和spark.sql.uselocalFileCollect不能同时设置为true。

## 32.1.7.17 配置过滤掉分区表中路径不存在的分区

### 配置场景

当读取HIVE分区表时，如果指定的分区路径在HDFS上不存在，则执行select查询时会报FileNotFoundException异常。此时可以通过配置

“spark.sql.hive.verifyPartitionPath”参数来过滤掉分区路径不存在的分区，来避免读取时报错。

### 配置描述

可以通过以下两种方式配置是否过滤掉分区表分区路径不存在的分区。

- 在Spark Driver端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-60 参数说明

参数	说明	默认值
spark.sql.hive.verifyPartitionPath	<p>配置读取HIVE分区表时，是否过滤掉分区表分区路径不存在的分区。</p> <p>“true”：过滤掉分区路径不存在的分区；</p> <p>“false”：不进行过滤。</p>	false

- 在spark-submit命令提交应用时，通过“--conf”参数配置是否过滤掉分区表分区路径不存在的分区。

示例：

```
spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --conf spark.sql.hive.verifyPartitionPath=true $SPARK_HOME/lib/spark-examples_*.jar
```

### 32.1.7.18 配置 Spark Web UI ACL

#### 配置场景

当Spark Web UI中有一些不允许其他用户看到的数据时，用户可能想对UI进行安全防护。用户一旦登录，Spark可以比较与这个用户相对应的视图ACLs来确认是否授权用户访问 UI。

Spark存在两种类型的Web UI，一种为运行中任务的Web UI，可以通过Yarn原生页面的应用链接或者REST接口访问。一种为已结束任务的Web UI，可以通过Spark JobHistory服务或者REST接口访问。

#### 📖 说明

本章节仅支持安全模式（开启了Kerberos认证）集群。

- 运行中任务Web UI ACL配置。

运行中的任务，可通过服务端对如下参数进行配置。

- “spark.admin.acls”：指定Web UI的管理员列表。
- “spark.admin.acls.groups”：指定管理员组列表。
- “spark.ui.view.acls”：指定yarn界面的访问者列表。
- “spark.modify.acls.groups”：指定yarn界面的访问者组列表。
- “spark.modify.acls”：指定Web UI的修改者列表。
- “spark.ui.view.acls.groups”：指定Web UI的修改者组列表。

- 运行结束后Web UI ACL配置。

运行结束的任务通过客户端的参数“spark.history.ui.acls.enable”控制是否开启ACL访问权限。

如果开启了ACL控制，由客户端的“spark.admin.acls”和

“spark.admin.acls.groups”配置指定Web UI的管理员列表和管理员组列表，由客户端的“spark.ui.view.acls”和“spark.modify.acls.groups”配置指定查看Web UI任务明细的访问者列表和组列表，由客户端的“spark.modify.acls”和“spark.ui.view.acls.groups”配置指定修改Web UI任务明细的访问者列表和组列表。

#### 配置描述

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索acl，在对应的JobHistory, JDBCServer, SparkResource和Spark界面修改以下参数。

表 32-61 参数说明

参数	说明	默认值
spark.history.ui.acls.enable	配置JobHistory是否支持单一任务的权限校验。	true
spark.acls.enable	配置是否开启spark权限管理。 如果开启，将会检查用户是否有权限访问和修改任务信息。	true
spark.admin.acls	配置spark管理员列表，列表中成员有权管理所有spark任务，此处可以配置多个管理员用户，使用“，”分隔。	admin
spark.admin.acls.groups	配置spark管理组列表，列表中的组有权管理所有spark任务，此处可以配置多个管理组，使用“，”分隔。	-
spark.modify.acls	配置有权限修改spark任务的成员列表。 启动任务的用户默认有此权限，此处可以配置多个用户，使用“，”分隔。	-
spark.modify.acls.groups	配置有权限修改spark任务的组列表，此处可以配置多个组，使用“，”分隔。	-
spark.ui.view.acls	配置有权限访问spark任务的成员列表。 启动任务的用户默认有此权限，此处可以配置多个用户，使用“，”分隔。	-
spark.ui.view.acls.groups	配置有权限访问spark任务的组列表，此处可以配置多个组，使用“，”分隔。	-

### 说明

若使用客户端提交任务，“spark.admin.acls”、“spark.admin.acls.groups”、“spark.modify.acls”、“spark.modify.acls.groups”、“spark.ui.view.acls”和“spark.ui.view.acls.groups”参数修改后需要重新下载客户端。

## 32.1.7.19 配置矢量化读取 ORC 数据

### 配置场景

ORC文件格式是一种Hadoop生态圈中的列式存储格式，它最初产生自Apache Hive，用于降低Hadoop数据存储空间和加速Hive查询速度。和Parquet文件格式类似，它并不是一个单纯的列式存储格式，仍然是首先根据行组分割整个表，在每一个行组内按列进行存储，并且文件中的数据尽可能的压缩来降低存储空间的消耗。矢量化读取ORC格式的数据能够大幅提升ORC数据读取性能。在Spark2.3版本中，SparkSQL支持矢量化读取ORC数据（这个特性在Hive的历史版本中已经得到支持）。矢量化读取ORC格式的数据能够获得比传统读取方式数倍的性能提升。

该特性可以通过下面的配置项开启：

- “spark.sql.orc.enableVectorizedReader”：指定是否支持矢量化方式读取ORC格式的数据，默认为true。

- “spark.sql.codegen.wholeStage”：指定是否需要将多个操作的所有stage编译为一个java方法，默认为true。
- “spark.sql.codegen.maxFields”：指定codegen的所有stage所支持的最大字段数（包括嵌套字段），默认为100。
- “spark.sql.orc.impl”：指定使用Hive还是Spark SQL native作为SQL执行引擎来读取ORC数据，默认为hive。

## 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值	取值范围
spark.sql.orc.enableVectorizedReader	指定是否支持矢量化方式读取ORC格式的数据，默认为true。	true	[true,false]
spark.sql.codegen.wholeStage	指定是否需要将多个操作的所有stage编译为一个java方法，默认为true。	true	[true,false]
spark.sql.codegen.maxFields	指定codegen的所有stage所支持的最大字段数（包括嵌套字段），默认为100。	100	大于0
spark.sql.orc.impl	指定使用Hive还是Spark SQL native作为SQL执行引擎来读取ORC数据，默认为hive。	hive	[hive,native]

### 说明

1. 使用SparkSQL内置的矢量化方式读取ORC数据需要满足下面的条件：
  - spark.sql.orc.enableVectorizedReader：true，默认是true，一般不做修改。
  - spark.sql.codegen.wholeStage：true，默认为true，一般不做修改。
  - spark.sql.codegen.maxFields不小于scheme的列数。
  - 所有的数据类型均为AtomicType类型；所谓Atomic Type表示非NULL、UDTs、arrays，maps类型。如果列中存在这几种类型的任何一种，都无法获得预期的性能。
  - spark.sql.orc.impl：native，默认为hive。
2. 若使用客户端提交任务，“spark.sql.orc.enableVectorizedReader”、“spark.sql.codegen.wholeStage”、“spark.sql.codegen.maxFields”、“spark.sql.orc.impl”、参数修改后需要重新下载客户端才能生效。
3. 如下场景，矢量化读会出现结果不一致，例如'1456-01-01 12:00:55'会读成'1455-12-23 12:00:55'。此种场景需要关闭矢量读模式。
  - 使用Hive3写的ORC文件；或者当参数“spark.sql.orc.impl”值为hive时，使用Spark写的hive表ORC文件。
  - 存在时间戳字段类型（TimeStamp）。
  - 时间戳字段的值在1582年以前。

### 32.1.7.20 Hive 分区修剪的谓词下推增强

#### 配置场景

在旧版本中，对Hive表的分区修剪的谓词下推，只支持列名与整数或者字符串的比较表达式的下推，在2.3版本中，增加了对null、in、and、or表达式的下推支持。在3.1.1及之后版本中，支持列名与char或者varchar类型的比较表达式的下推，添加对 !=、like、not like、not in表达式的下推支持。like、not like当前只支持%作为通配符。

- char类型like下推表达式支持的格式：{value}%、%{value}%
- not like下推表达式支持的格式：{value}%、%{value}%
- varchar类型like下推表达式支持的格式：{value}%、%{value}%、%{value}、{value1}%{value2}
- not like下推表达式支持的格式：{value}%、%{value}%、%{value}、{value1}%{value2}。

#### 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值	取值范围
spark.sql.hive.advancedPartitionPredicatePushdown.enabled	用于配置是否开启Hive表的分区谓词下推增强功能。	true	[true,false]
spark.sql.hive.varcharPartitionPredicatePushdown.enabled	用于配置是否支持char、varchar类型的谓词下推功能。	false	[true,false]

### 32.1.7.21 支持 Hive 动态分区覆盖语义

#### 配置场景

在旧版本中，使用insert overwrite语法覆写分区表时，只支持对指定的分区表达式进行匹配，未指定表达式的分区将被全部删除。在spark2.3版本中，增加了对未指定表达式的分区动态匹配的支持，此种语法与Hive的动态分区匹配语法行为一致。

#### 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值	取值范围
spark.sql.sources.partitionOverwriteMode	当前执行insert overwrite 命令插入数据到分区表时，支持两种模式：STATIC模式和DYNAMIC模式。STATIC模式下，Spark会按照匹配条件删除所有分区。在DYNAMIC模式下，Spark按照匹配条件匹配分区，并动态匹配没有指定匹配条件的分区。	STATIC	[STATIC,DYNAMIC]

### 32.1.7.22 配置列统计值直方图 Histogram 用以增强 CBO 准确度

#### 配置场景

Spark优化sql的执行，一般的优化规则都是启发式的优化规则，启发式的优化规则，仅仅根据逻辑计划本身的特点给出优化，没有考虑数据本身的特点，也就是未考虑算子本身的执行代价。Spark在2.2中引入了基于代价的优化规则（CBO）。CBO会收集表和列的统计信息，结合算子的输入数据集来估计每个算子的输出条数以及字节大小，这些就是执行一个算子的代价。

CBO会调整执行计划，来最小化端到端的查询时间，中心思路2点：

- 尽早过滤不相关的数据。
- 最小化每个算子的代价。

CBO优化过程分为2步：

1. 收集统计信息。
2. 根据输入的数据集估算特定算子的输出数据集。

表级别统计信息包括：记录条数；表数据文件的总大小。

列级别统计信息包括：唯一值个数；最大值；最小值；空值个数；平均长度；最大长度；直方图。

有了统计信息后，就可以估算算子的执行代价了。常见的算子包括过滤条件Filter算子和Join算子。

直方图为列统计值的一种，可以直观的描述列数据的分布情况，将列的数据从最小值到最大值划分为事先指定数量的槽位（bin），计算各个槽位的上下界的值，使得全部数据都确定槽位后，所有槽位中的数据数量相同（等高直方图）。有了数据的详细分布后，各个算子的代价估计能更加准确，优化效果更好。

该特性可以通过下面的配置项开启：

**spark.sql.statistics.histogram.enabled**：指定是否开启直方图功能，默认为false。

#### 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值	取值范围
spark.sql.cbo.enabled	开启CBO来估计执行计划的统计值。	false	[true,false]
spark.sql.cbo.joinReorder.enabled	开启CBO连接重排序。	false	[true,false]
spark.sql.cbo.joinReorder.dp.threshold	动态规划算法中允许的最大的join节点数量。	12	>=1
spark.sql.cbo.joinReorder.card.weight	在重连接执行计划代价比较中维度（行数）所占的比重： $\text{行数} * \text{比重} + \text{文件大小} * (1 - \text{比重})$ 。	0.7	0-1
spark.sql.statistics.size.autoUpdate.enabled	开启当表的数据发生变化时，自动更新表的大小信息。注意如果表的数据文件总数量非常多时，这个操作会非常耗费资源，减慢对数据的操作速度。	false	[true,false]
spark.sql.statistics.histogram.enabled	开启后，当统计列信息时，会生成直方图。直方图可以提高估计准确度，但是收集直方图信息会有额外工作量。	false	[true,false]
spark.sql.statistics.histogram.numBins	生成的直方图的槽位数。	254	>=2
spark.sql.statistics.ndv.maxError	在生成列级别统计信息时，HyperLogLog++算法允许的最大估计误差。	0.05	0-1
spark.sql.statistics.percentile.accuracy	在生成等高直方图时百分位估计的准确率。该值越大意味着越准确。估计错误值可以通过 $(1.0 / \text{百分位估计的准确率})$ 来得到。	10000	>=1

### 📖 说明

- 如果希望直方图可以在CBO中生效，需要满足下面的条件：
  - spark.sql.statistics.histogram.enabled : true，默认是false，修改为true开启直方图功能。
  - spark.sql.cbo.enabled : true，默认为false，修改为true开启CBO。
  - spark.sql.cbo.joinReorder.enabled : true，默认为false，修改为true开启连接重排序。
- 若使用客户端提交任务，“spark.sql.cbo.enabled”、“spark.sql.cbo.joinReorder.enabled”、“spark.sql.cbo.joinReorder.dp.threshold”、“spark.sql.cbo.joinReorder.card.weight”、“spark.sql.statistics.size.autoUpdate.enabled”、“spark.sql.statistics.histogram.enabled”、“spark.sql.statistics.histogram.numBins”、“spark.sql.statistics.ndv.maxError”、“spark.sql.statistics.percentile.accuracy”参数修改后需要重新下载客户端才能生效。

## 32.1.7.23 配置 JobHistory 本地磁盘缓存

### 配置场景

JobHistory可使用本地磁盘缓存spark应用的历史数据，以防止JobHistory内存中加载大量应用数据，减少内存压力，同时该部分缓存数据可以复用以提高后续对相同应用的访问速度。

### 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值
spark.history.store.path	JobHistory缓存历史信息的本地目录，如果设置了此配置，则JobHistory会将历史应用数据缓存在本地磁盘而不是内存中	\${BIGDATA_HOME}/tmp/spark_JobHistory
spark.history.store.maxDiskUsage	JobHistory本地磁盘缓存的最大可用空间	10g

## 32.1.7.24 配置 Spark SQL 开启 Adaptive Execution 特性

### 配置场景

Spark SQL Adaptive Execution特性用于使Spark SQL在运行过程中，根据中间结果优化后续执行流程，提高整体执行效率。当前已实现的特性如下：

#### 1. 自动设置shuffle partition数

在启用Adaptive Execution特性前，Spark SQL根据spark.sql.shuffle.partitions配置指定shuffle时的partition个数。此种方法在一个应用中执行多种SQL查询时缺乏灵活性，无法保证所有场景下的性能最优。开启Adaptive Execution后，Spark

SQL将自动为每个shuffle过程动态设置partition个数，而不是使用通用配置，使每次shuffle过程自动使用最合理的partition数。

## 2. 动态调整执行计划

在启用Adaptive Execution特性前，Spark SQL根据RBO和CBO的优化结果创建执行计划，此种方法忽略了数据在运行过程中的结果集变化。比如基于某个大表创建的视图，与其他大表join时，即便视图的结果集很小，也无法将执行计划调整为BroadcastJoin。启用Adaptive Execution特性后，Spark SQL能够在运行过程中根据前面stage的运行结果动态调整后续的执行计划，从而获得更好的执行性能。

## 3. 自动处理数据倾斜

在执行SQL语句时，若存在数据倾斜，可能导致单个executor内存溢出、任务执行缓慢等问题。启动Adaptive Execution特性后，Spark SQL能自动处理数据倾斜场景，对倾斜的分区，启动多个task进行处理，每个task读取若干个shuffle输出文件，再对这部分任务的Join结果进行Union操作，以达到消除数据倾斜的效果

## 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值
spark.sql.adaptive.enabled	配置是否启用自适应执行功能。 注意：AQE特性与DPP（动态分区裁剪）特性同时开启时，SparkSQL任务执行中会优先执行DPP特性，从而使得AQE特性不生效。	false
spark.sql.optimizer.dynamicPartitionPruning.enabled	动态分区裁剪功能的开关。	true
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled	如果配置为true并且“spark.sql.adaptive.enabled”为true，Spark将根据目标大小（由spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes指定）合并连续的随机播放分区，以避免执行过多的小任务。	true
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.initialPartitionNum	合并之前的shuffle分区的初始数量，默认等于spark.sql.shuffle.partitions。只有当spark.sql.adaptive.enabled和spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled都为true时，该配置才有效。创建时可选，初始分区数必须为正数。	200
spark.sql.adaptive.coalescePartitions.minPartitionNum	合并后的最小shuffle分区数。如果不设置，默认为Spark集群的默认并行度。只有当spark.sql.adaptive.enabled和spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled都为true时，该配置才有效。创建时可选，最小分区数必须为正数。	1

参数	说明	默认值
spark.sql.adaptive.shuffle.targetPostShuffleInputSize	shuffle后单个分区的目标大小，从Spark3.0开始不再支持。	64MB
spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes	自适应优化时（spark.sql.adaptive.enabled为true时）shuffle分区的咨询大小（单位：字节），在Spark聚合小shuffle分区或拆分倾斜的shuffle分区时生效。	64MB
spark.sql.adaptive.fetchShuffleBlocksInBatch	是否批量取连续的shuffle块。对于同一个map任务，批量读取连续的shuffle块可以减少IO，提高性能，而不是逐个读取块。注意，只有当spark.sql.adaptive.enabled和spark.sql.adaptive.coalescePartitions.enabled都为true时，单次读取请求中存在多个连续块。这个特性还依赖于一个可重定位的序列化器，使用的级联支持编解码器和新版本的shuffle提取协议。	true
spark.sql.adaptive.localShuffleReader.enabled	当“true”且spark.sql.adaptive.enabled为“true”时，Spark在不需要进行shuffle分区时，会尝试使用本地shuffle reader读取shuffle数据，例如：将sort-merge join转换为broadcast-hash join后。	true
spark.sql.adaptive.skewJoin.enabled	当此配置为true且spark.sql.adaptive.enabled设置为true时，启用运行时自动处理join运算中的数据倾斜功能	true
spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionFactor	此配置为一个倍数因子，用于判定分区是否为数据倾斜分区。单个分区被判定为数据倾斜分区的条件为：当一个分区的数据大小超过除此分区外其他所有分区大小的中值与该配置的乘积，并且大小超过spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionThresholdInBytes配置值时，此分区被判定为数据倾斜分区	5
spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionThresholdInBytes	分区大小（单位：字节）大于该阈值且大于spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionFactor与分区中值的乘积，则认为该分区存在倾斜。理想情况下，此配置应大于spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes。	256MB

参数	说明	默认值
spark.sql.adaptive.nonEmptyPartitionRatioForBroadcastJoin	两表进行join操作的时候，当非空分区比率低于此配置时，无论其大小如何，都不会被视为自适应执行中广播哈希连接的生成端。只有当spark.sql.adaptive.enabled为true时，此配置才有效。	0.2

### 32.1.7.25 配置 eventlog 日志回滚

#### 配置场景

当Spark开启事件日志模式，即设置“spark.eventLog.enabled”为“true”时，就会往配置的一个日志文件中写事件，记录程序的运行过程。当程序运行很久，job很多，task很多时就会造成日志文件很大，如JDBCServer、Spark Streaming程序。

而日志回滚功能是指在写事件日志时，将元数据事件（EnvironmentUpdate, BlockManagerAdded, BlockManagerRemoved, UnpersistRDD, ExecutorAdded, ExecutorRemoved, MetricsUpdate, ApplicationStart, ApplicationEnd, LogStart）写入日志文件中，Job事件（StageSubmitted, StageCompleted, TaskResubmit, TaskStart, TaskEnd, TaskGettingResult, JobStart, JobEnd）按文件的大小进行决定是否写入新的日志文件。对于Spark SQL的应用，Job事件还包含ExecutionStart、ExecutionEnd。

Spark中有个HistoryServer服务，其UI页面就是通过读取解析这些日志文件获得的。在启动HistoryServer进程时，内存大小就已经定了。因此当日志文件很大时，加载解析这些文件就可能造成内存不足，driver gc等问题。

所以为了在小内存模式下能加载较大日志文件，需要对大应用开启日志滚动功能。一般情况下，长时间运行的应用建议打开该功能。

#### 配置参数

登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，搜索以下参数。

参数	说明	默认值
spark.eventLog.rolling.enabled	是否启用滚动event log文件。如果设置为true，则会将每个event log文件缩减到配置的大小。	true
spark.eventLog.rolling.maxFileSize	当spark.eventlog.rolling.enabled=true时，指定要滚动的event log文件的最大大小。	128M
spark.eventLog.compression.codec	用于压缩事件日志的编码解码器。默认情况下，spark提供四种编码解码器：lz4、lzf、snappy和zstd。如果没有给出，将使用spark.io.compression.codec。	无

参数	说明	默认值
spark.eventLog.logStage ExecutorMetrics	是否将executor metrics的每个stage峰值（针对每个executor）写入event log。	false

### 32.1.7.26 配置 Spark Native 引擎

#### 配置场景

Spark Native引擎是通过使用向量化的C++加速库，实现对Spark算子性能加速的一种技术方案。传统的SparkSQL是基于行式数据，通过JVM的codegen来实现查询加速的，由于JVM对生成的java代码存在各种约束，比如方法长度，参数个数等，以及行式数据对内存带宽的利用率不足，因此存在性能提升空间。使用成熟的向量化的c++加速库后，数据采用向量化格式存在内存中，可以提高带宽利用率，并通过批量的列数处理获得加速效果。

通过开启Spark Native引擎特性，获得SparkSQL的性能加速。

#### 使用约束

- Scan算子当前支持的数据类型为：Boolean、Integer、Long、Float、Double、String、Date、Decimal
- 支持的数据格式：parquet、orc
- 支持的文件系统：obs、hdfs
- 支持的机型：AMD64、ARM
- 支持的场景：spark-sql模式

#### 配置参数

1. 在Spark客户端的“`{客户端安装目录}/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf`”配置文件中进行设置，修改如下参数：

参数	说明	默认值
spark.plugins	Spark用到的插件，参数值设置为 io.glutenproject.GlutenPlugin。 <b>说明</b> 如果已经配置了spark.plugins， 则可以将 io.glutenproject.GlutenPlugin加 到其中，用逗号","隔开。	空
spark.memory.offHeap.enabled	设置为true，Native加速需要 用到JVM的off memory。	false

参数	说明	默认值
spark.memory.offHeap.size	设置offHeap内存的大小，根据实际情况设置，初始可设置为1G。	-1
spark.yarn.dist.files	<p>此参数用于将libch.so和libjsig.so分发到所有节点上，以便所有节点上的executors使用</p> <p>spark.executorEnv.LD_PRELOAD参数提前加载。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x86平台上参数值设置为： {客户端安装目录}/Spark/spark/native/libch.so,{客户端安装目录}/JDK/jdk1.8.0_372/jre/lib/amd64/libjsig.so</li> <li>arm平台上参数值设置为： {客户端安装目录}/Spark/spark/native/libch.so,{客户端安装目录}/JDK/jdk1.8.0_372/jre/lib/aarch64/libjsig.so</li> </ul> <p><b>说明</b> 如果已经配置了spark.yarn.dist.files，则可以将上述参数加到其中，用逗号“，”隔开。 此处需要与2中spark-env.sh中export LD_PRELOAD使用同一路径下的libch.so和libjsig.so。</p>	无
spark.executorEnv.LD_PRELOAD	<p>为executor设置环境变量LD_PRELOAD</p> <p>设置为\$PWD/libch.so \$PWD/libjsig.so</p> <p><b>说明</b> 此参数用于executor提前加载libch.so和libjsig.so，如果已经配置了spark.executorEnv.LD_PRELOAD，则可以将上述参数加到其中，用空格隔开。</p>	无
spark.gluten.sql.columnar.libpath	Native加速库的服务端路径，非镜像场景时该文件并不存在。设置为空	集群中的spark安装目录下，例如： \${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Spark_xxx/install/FusionInsight-Spark-*/spark/native/libch.so

参数	说明	默认值
spark.sql.orc.impl	native: orc读取使用Spark原生的orc实现。 hive: 使用Hive的orc相关实现。 设置为native	hive
spark.gluten.sql.columnar.scanOnly	是否仅开启scan加速。 设置为true, 开启scanOnly模式。	false

- 在Spark客户端的“`{客户端安装目录}/Spark/spark/conf/spark-env.sh`”配置文件中设置。
  - X86平台参数如下:  

```
export LD_PRELOAD="{客户端安装目录}/Spark/spark/native/libch.so {客户端安装目录}/JDK/jdk1.8.0_372/jre/lib/amd64/libjsig.so"
```
  - ARM平台参数如下:  

```
export LD_PRELOAD="{客户端安装目录}/Spark/spark/native/libch.so {客户端安装目录}/JDK/jdk1.8.0_372/jre/lib/aarch64/libjsig.so"
```

注意: 此处需要与表中`spark.yarn.dist.files`参数使用同一路径下的`libch.so`和`libjsig.so`, 多个`so`间用空格隔开, 前后需要加上双引号。

### 32.1.7.27 配置小文件自动合并

#### 配置场景

小文件自动合并特性开启后, Spark将数据先写入临时目录, 再去检测每个分区的平均文件大小是否小于16MB(默认值)。如果发现平均文件大小小于16MB, 则认为分区下有小文件, Spark会启动一个Job合并这些小文件, 并将合并后的大文件写入到最终的表目录下。

#### 使用约束

- 写入表的类型为: Hive、Datasource
- 支持的数据格式: parquet、orc

#### 配置参数

在Spark客户端的“`{客户端安装目录}/Spark/spark/conf/spark-defaults.conf`”配置文件中设置, 修改如下参数:

参数	说明	默认值
spark.sql.mergeSmallFiles.enabled	设置为true, Spark写入目标表时会判断是否写入了小文件, 如果发现有小文件, 则会启动合并小文件的job。	false

参数	说明	默认值
spark.sql.mergeSmallFiles.threshold.avgSize	如果某个分区的平均文件大小小于该值，则启动小文件合并。	16MB
spark.sql.mergeSmallFiles.maxSizePerTask	合并后的每个文件大小目标大小。	256MB
spark.sql.mergeSmallFiles.moveParallelism	当不需要合并小文件后时，将临时文件移动到最终目录的并行度。	10000

## 32.1.8 使用 Ranger 时适配第三方 JDK

### 配置场景

当使用Ranger作为spark sql的权限管理服务时，访问RangerAdmin需要使用集群中的证书。若用户未使用集群中的JDK或者JRE，而是使用第三方JDK时，会出现访问RangerAdmin失败，进而spark应用程序启动失败的问题。

在这个场景下，需要进行以下操作，将集群中的证书导入第三方JDK或者JRE中。

### 配置方法

#### 步骤1 导出集群中的证书：

1. 安装集群客户端，例如安装路径为“/opt/client”。
2. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

3. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

4. 生成证书文件，其中JAVA jre信任库的密码请联系系统管理员获取。

```
keytool -export -alias fusioninsightsubroot -storepass JAVA jre信任库的密码  
-keystore /opt/client/JRE/jre/lib/security/cacerts -file  
fusioninsightsubroot.crt
```

#### 步骤2 将集群中的证书导入第三方JDK或者JRE中

将步骤1中生成的fusioninsightsubroot.crt文件拷贝到第三方JRE节点上，设置好该节点的JAVA\_HOME环境变量后，执行以下命令导入证书：

```
keytool -import -trustcacerts -alias fusioninsightsubroot -storepass changeit -  
file fusioninsightsubroot.crt -keystore MY_JRE/lib/security/cacerts
```

#### 📖 说明

'MY\_JRE'表示第三方JRE安装路径，请自行修改。

----结束

## 32.2 Spark 日志介绍

### 日志描述

#### 日志存储路径:

- Executor运行日志: “`${BIGDATA_DATA_HOME}/hadoop/data${i}/nm/containerlogs/application_${appid}/container_${scontid}`”

#### 📖 说明

运行中的任务日志存储在以上路径中, 运行结束后会基于Yarn的配置确定是否汇聚到HDFS目录中, 详情请参见[Yarn常用参数](#)。

- 其他日志: “`/var/log/Bigdata/spark`”

#### 日志归档规则:

- 使用yarn-client或yarn-cluster模式提交任务时, Executor日志默认50MB滚动存储一次, 最多保留10个文件, 不压缩。
- JobHistory日志默认100MB滚动存储一次, 最多保留100个文件, 压缩存储。
- JDBCServer日志默认100MB滚动存储一次, 最多保留100个文件, 压缩存储。
- IndexServer日志默认100MB滚动存储一次, 最多保留100个文件, 压缩存储。
- JDBCServer审计日志默认20MB滚动存储一次, 最多保留20个文件, 压缩存储。
- 日志大小和压缩文件保留个数可以在FusionInsight Manager界面中配置。

表 32-62 Spark 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
SparkResource日志	spark.log	Spark服务初始化日志。
	prestart.log	prestart脚本日志。
	cleanup.log	安装卸载实例时的清理日志。
	spark-availability-check.log	Spark服务健康检查日志。
	spark-service-check.log	Spark服务检查日志
JDBCServer日志	JDBCServer-start.log	JDBCServer启动日志。
	JDBCServer-stop.log	JDBCServer停止日志。
	JDBCServer.log	JDBCServer运行时, Driver端日志。
	jdbc-state-check.log	JDBCServer健康检查日志。
	jdbcserver-omm-pid***-gc.log.*.current	JDBCServer进程gc日志。

日志类型	日志文件名	描述
	spark-omm- org.apache.spark.sql.hive.t hriftserver.HiveThriftProxy Server2-***.out*	JDBCServer进程启动信息日志。 若进程停止，会打印jstack信息。
JobHistory日志	jobHistory-start.log	JobHistory启动日志。
	jobHistory-stop.log	JobHistory停止日志。
	JobHistory.log	JobHistory运行过程日志。
	jobhistory-omm-pid***- gc.log.*.current	JobHistory进程gc日志。
	spark-omm- org.apache.spark.deploy.hi story.HistoryServer- ***.out*	JobHistory进程启动信息日志。 若进程停止，会打印jstack信息。
IndexServer日志	IndexServer-start.log	IndexServer启动日志。
	IndexServer-stop.log	IndexServer停止日志。
	IndexServer.log	IndexServer运行时，Driver端日 志。
	indexserver-state- check.log	IndexServer健康检查日志。
	indexserver-omm-pid***- gc.log.*.current	IndexServer进程gc日志。
	spark-omm- org.apache.spark.sql.hive.t hriftserver.IndexServerPro xy-***.out*	IndexServer进程启动信息日志。 若进程停止，会打印jstack信息。
审计日志	jdbcservice-audit.log	JDBCServer审计日志。
	ranger-audit.log	

## 日志级别

Spark中提供了如表32-63所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 32-63 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示当前事件处理存在错误信息。

级别	描述
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

#### 📖 说明

默认情况下配置Spark日志级别不需要重启服务。

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager系统。
- 步骤2** 选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”。
- 步骤3** 单击“全部配置”。
- 步骤4** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤5** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤6** 单击“保存”，然后单击“确定”，成功后配置生效。

----结束

## 日志格式

表 32-64 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level>  <产生该日志的线程名字>  <log中的message> <日志事 件的发生位置>	2014-09-22 11:16:23,980 INFO DAGScheduler: Final stage: Stage 0(reduce at SparkPi.scala:35)

## 32.3 获取运行中 Spark 应用的 Container 日志

运行中Spark应用的Container日志分散在多个节点中，本章节用于说明如何快速获取Container日志。

### 场景说明

可以通过yarn logs命令获取运行在Yarn上的应用的日志，针对不同的场景，可以使用以下命令获取需要的日志：

1. 获取application的完整日志：**yarn logs --applicationId <appId> -out <outputDir>**

例如：**yarn logs --applicationId application\_1574856994802\_0016 -out /opt/test**

执行结果：

- a. 若该application处于运行状态，则无法获取dead状态的container日志
  - b. 若该application处于结束状态，则可以获取全部归档的container日志
2. 获取指定Container日志：**yarn logs -applicationId <appld> -containerId <containerId>**

例如：**yarn logs -applicationId application\_1574856994802\_0018 -containerId container\_e01\_1574856994802\_0018\_01\_000003**

执行结果：

- a. 若该application处于运行状态，则无法获取dead状态的Container日志
  - b. 若该application处于结束状态，则可获取任意Container的日志
3. 获取任意状态的Container日志：**yarn logs -applicationId <appld> -containerId <containerId> -nodeAddress <nodeAddress>**

例如：**yarn logs -applicationId application\_1574856994802\_0019 -containerId container\_e01\_1574856994802\_0019\_01\_000003 -nodeAddress 192-168-1-1:8041**

执行结果：可获取任意Container的日志

#### 说明

此命令的参数中需要填入nodeAddress，可通过以下命令获取：

```
yarn node -list -all
```

## 32.4 小文件合并工具

### 工具介绍

在Hadoop大规模生产集群中，由于HDFS的元数据都保存在NameNode的内存中，集群规模受制于NameNode单点的内存限制。如果HDFS中有大量的小文件，会消耗NameNode大量内存，还会大幅降低读写性能，延长作业运行时间。因此，小文件问题是制约Hadoop集群规模扩展的关键问题。

本工具主要有如下两个功能：

1. 扫描表中有多少低于用户设定阈值的小文件，返回该表目录中所有数据文件的平均大小。
2. 对表文件提供合并功能，用户可设置合并后的平均文件大小。

### 支持的表类型

Spark: Parquet、ORC、CSV、Text、Json。

Hive: Parquet、ORC、CSV、Text、RCFile、Sequence、Bucket。

## 📖 说明

1. 数据有压缩的表在执行合并后会采用Spark默认的压缩格式-Snappy。可以通过在客户端设置“spark.sql.parquet.compression.codec”（可选：uncompressed, gzip, snappy）和“spark.sql.orc.compression.codec”（可选：uncompressed, zlib, lzo, snappy）来选择Parquet和Orc表的压缩格式；由于Hive和Spark表在可选的压缩格式上有区别，除以上列出的压缩格式外，其他的压缩格式不支持。
2. 合并桶表数据，需要先在Spark客户端的hive-site.xml里加上配置：

```
<property>
<name>hive.enforce.bucketing</name>
<value>>false</value>
</property>
<property>
<name>hive.enforce.sorting</name>
<value>>false</value>
</property>
```
3. Spark暂不支持Hive的加密列特性。

## 工具使用

下载安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”。进入“/opt/client/Spark/spark/bin”，执行mergetool.sh脚本。

### 加载环境变量

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
source /opt/client/Spark/component_env
```

### 扫描功能

命令形式：**sh mergetool.sh scan <db.table> <filesize>**

db.table的形式是“数据库名.表名”，filesize为用户自定义的小文件阈值（单位MB），返回结果为小于该阈值的文件个数，及整个表目录数据文件的平均大小。

例如：**sh mergetool.sh scan default.table1 128**

### 合并功能

命令形式：**sh mergetool.sh merge <db.table> <filesize> <shuffle>**

db.table的形式是“数据库名.表名”，filesize为用户自定义的合并后平均文件大小（单位MB），shuffle是一个boolean值，取值true/false，作用是设置合并过程中是否允许数据进行shuffle。

例如：**sh mergetool.sh merge default.table1 128 false**

提示如下，则操作成功：

```
SUCCESS: Merge succeeded
```

### 📖 说明

1. 请确保当前用户对合并的表具有owner权限。
2. 合并前请确保HDFS上有足够的存储空间，至少需要被合并表大小的一倍以上。
3. 合并表数据的操作需要单独进行，在此过程中读表，可能临时出现找不到文件的问题，合并完成后会恢复正常；另外在合并过程中请注意不要对相应的表进行写操作，否则可能会产生数据一致性问题。
4. 若合并完成后，在一直处于连接状态的spark-beeline/spark-sql session中查询分区表的数据，出现文件不存在的问题，根据提示可以执行"refresh table 表名"后再重新查询。
5. 请依据实际情况合理设置filesize值，例如可以在scan得到表中平均文件大小值average后，在merge时将filesize设置一个比average更大的值；否则，执行合并后可能出现文件数变得更多的情况。
6. 合并过程中，会将原表数据放入回收站，再填入已合并的数据。若在此过程中发生异常，根据工具提示，可将trash目录中的数据通过hdfs的mv命令恢复。
7. 在HDFS router联邦场景下，如果表的根路径与根路径“/user”的目标NameService不同，在二次合并时需要手动清理放入回收站的原表文件，否则会导致合并失败。
8. 此工具应用客户端配置，需要做性能调优可修改客户端配置文件的相关配置。

### shuffle设置

对于合并功能，可粗略估计合并前后分区数的变化：

一般来说，旧分区数>新分区数，可设置shuffle为false；但如果旧分区远大于新分区数，例如高于100倍以上，可以考虑设置shuffle为true，增加并行度，提高合并的速度。

### 须知

- 设置shuffle为true (repartition)，会有性能上的提升；但是由于Parquet和Orc存储方式的特殊性，repartition会使压缩率变小，直接表现是hdfs上表的总大小会增大到1.3倍。
- 设置shuffle为false (coalesce)，合并后的大小不会非常平均，可能会分布在设置的filesize左右。

### 日志存放位置

默认日志存放位置为/tmp/SmallFilesLog.log4j，如需自定义日志存放位置，可在/opt/client/Spark/spark/tool/log4j.properties中配置log4j.appender.logfile.File。

## 32.5 CarbonData 首查优化工具

### 工具介绍

CarbonData 的首次查询较慢，对于实时性要求较高的节点可能会造成一定的时延。

本工具主要提供以下功能：

- 对查询时延要求较高的表进行首次查询预热。

## 工具使用

下载安装客户端，例如安装目录为“/opt/client”。进入目录“/opt/client/Spark/spark/bin”，执行**start-prequery.sh**。

参考表32-65，配置prequeryParams.properties。

表 32-65 参数列表

参数	说明	示例
spark.prequery.period.max.minute	预热的最大时长，单位分钟	60
spark.prequery.tables	表名配置 database.table:int，表名支持通配符*，int代表预热多长时间内有更新的表，单位为天。	default.test*:10
spark.prequery.maxThreads	预热时并发的最大线程数	50
spark.prequery.sslEnable	集群安全模式为true，非安全模式为false	true
spark.prequery.driver	JDBCServer的地址 ip:port，如需要预热多个Server则需填写多个Server的IP,多个IP:port用逗号隔开。	192.168.0.2:22550
spark.prequery.sql	预热的sql语句，不同语句 冒号隔开	SELECT COUNT(*) FROM %s; SELECT * FROM %s LIMIT 1
spark.security.url	安全模式下jdbc所需url	;sasLQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM;

### 📖 说明

spark.prequery.sql 配置的语句在每个所预热的表中都会执行，表名用%s代替。

### 脚本使用

命令形式：**sh start-prequery.sh**

执行此条命令需要：将user.keytab或jaas.conf（二选一），krb5.conf（必须）放入conf目录中。

### 📖 说明

- 此工具暂时只支持Carbon表。
- 此工具会初始化Carbon环境和预读取表的元数据到JDBCServer，所以更适合在多主实例、静态分配模式下使用。

## 32.6 Spark 性能调优

### 32.6.1 Spark Core 调优

#### 32.6.1.1 数据序列化

##### 操作场景

Spark支持两种方式的序列化：

- Java原生序列化JavaSerializer
- Kryo序列化KryoSerializer

序列化对于Spark应用的性能来说，具有很大的影响。在特定的数据格式的情况下，KryoSerializer的性能可以达到JavaSerializer的10倍以上，而对于一些Int之类的基本数据类型数据，性能的提升就几乎可以忽略。

KryoSerializer依赖Twitter的Chill库来实现，相对于JavaSerializer，主要的问题在于不是所有的Java Serializable对象都能支持，兼容性不好，所以需要手动注册类。

序列化功能用在两个地方：序列化任务和序列化数据。Spark任务序列化只支持JavaSerializer，数据序列化支持JavaSerializer和KryoSerializer。

##### 操作步骤

Spark程序运行时，在shuffle和RDD Cache等过程中，会有大量的数据需要序列化，默认使用JavaSerializer，通过配置让KryoSerializer作为数据序列化器来提升序列化性能。

在开发应用程序时，添加如下代码来使用KryoSerializer作为数据序列化器。

- 实现类注册器并手动注册类。

```
package com.etl.common;

import com.esotericsoftware.kryo.Kryo;
import org.apache.spark.serializer.KryoRegistrator;

public class DemoRegistrator implements KryoRegistrator
{
    @Override
    public void registerClasses(Kryo kryo)
    {
        //以下为示例类，请注册自定义的类
        kryo.register(AggrateKey.class);
        kryo.register(AggrateValue.class);
    }
}
```

您可以在Spark客户端对spark.kryo.registrationRequired参数进行配置，设置是否需要Kryo注册序列化。

当参数设置为true时，如果工程中存在未被序列化的类，则会发生异常。如果设置为false（默认值），Kryo会自动将未注册的类名写到对应的对象中。此操作会对系统性能造成影响。设置为true时，用户需手动注册类，针对未序列化的类，系统不会自动写入类名，而是发生异常，相对比false，其性能较好。

- 配置KryoSerializer作为数据序列化器和类注册器。

```
val conf = new SparkConf()
conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")
.set("spark.kryo.registrator", "com.etl.common.DemoRegistrator")
```

### 32.6.1.2 配置内存

#### 操作场景

Spark是内存计算框架，计算过程中内存不够对Spark的执行效率影响很大。可以通过监控GC（Garbage Collection），评估内存中RDD的大小来判断内存是否变成性能瓶颈，并根据情况优化。

监控节点进程的GC情况（在客户端的conf/spark-default.conf配置文件中，在spark.driver.extraJavaOptions和spark.executor.extraJavaOptions配置项中添加参数：“-verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps”

），如果频繁出现Full GC，需要优化GC。把RDD做Cache操作，通过日志查看RDD在内存中的大小，如果数据太大，需要改变RDD的存储级别来优化。

#### 操作步骤

- 优化GC，调整老年代和新生代的大小和比例。在客户端的conf/spark-default.conf配置文件中，在spark.driver.extraJavaOptions和spark.executor.extraJavaOptions配置项中添加参数：-XX:NewRatio。如，“-XX:NewRatio=2”，则新生代占整个堆空间的1/3，老年代占2/3。
- 开发Spark应用程序时，优化RDD的数据结构。
  - 使用原始类型数组替代集合类，如可使用fastutil库。
  - 避免嵌套结构。
  - Key尽量不要使用String。
- 开发Spark应用程序时，建议序列化RDD。

RDD做cache时默认是不序列化数据的，可以通过设置存储级别来序列化RDD减小内存。例如：

```
testRDD.persist(StorageLevel.MEMORY_ONLY_SER)
```

### 32.6.1.3 设置并行度

#### 操作场景

并行度控制任务的数量，影响shuffle操作后数据被切分成的块数。调整并行度让任务的数量和每个任务处理的数据与机器的处理能力达到最优。

查看CPU使用情况和内存占用情况，当任务和数据不是平均分布在各节点，而是集中在个别节点时，可以增大并行度使任务和数据更均匀的分布在各个节点。增加任务的并行度，充分利用集群机器的计算能力，一般并行度设置为集群CPU总和的2-3倍。

## 操作步骤

并行度可以通过如下三种方式来设置，用户可以根据实际的内存、CPU、数据以及应用程序逻辑的情况调整并行度参数。

- 在会产生shuffle的操作函数内设置并行度参数，优先级最高。  
`testRDD.groupByKey(24)`
- 在代码中配置 “spark.default.parallelism” 设置并行度，优先级次之。  
`val conf = new SparkConf()  
conf.set("spark.default.parallelism", 24)`
- 在 “\$SPARK\_HOME/conf/spark-defaults.conf” 文件中配置 “spark.default.parallelism” 的值，优先级最低。  
`spark.default.parallelism 24`

### 32.6.1.4 使用广播变量

#### 操作场景

Broadcast（广播）可以把数据集合分发到每一个节点上，Spark任务在执行过程中要使用这个数据集合时，就会在本地查找Broadcast过来的数据集合。如果不使用Broadcast，每次任务需要数据集合时，都会把数据序列化到任务里面，不但耗时，还使任务变得很大。

1. 每个任务分片在执行中都需要同一份数据集合时，就可以把公共数据集Broadcast到每个节点，让每个节点在本地都保存一份。
2. 大表和小表做join操作时可以把小表Broadcast到各个节点，从而就可以把join操作转变成普通的操作，减少了shuffle操作。

#### 操作步骤

在开发应用程序时，添加如下代码，将 “testArr” 数据广播到各个节点。

```
def main(args: Array[String]) {  
  ...  
  val testArr: Array[Long] = new Array[Long](200)  
  val testBroadcast: Broadcast[Array[Long]] = sc.broadcast(testArr)  
  val resultRdd: RDD[Long] = inpputRdd.map(input => handleData(testBroadcast, input))  
  ...  
}  
  
def handleData(broadcast: Broadcast[Array[Long]], input: String) {  
  val value = broadcast.value  
  ...  
}
```

### 32.6.1.5 使用 External Shuffle Service 提升性能

#### 操作场景

Spark系统在运行含shuffle过程的应用时，Executor进程除了运行task，还要负责写shuffle数据以及给其他Executor提供shuffle数据。当Executor进程任务过重，导致触发GC（Garbage Collection）而不能为其他Executor提供shuffle数据时，会影响任务运行。

External shuffle Service是长期存在于NodeManager进程中的一个辅助服务。通过该服务来抓取shuffle数据，减少了Executor的压力，在Executor GC的时候也不会影响其他Executor的任务运行。

## 操作步骤

- 步骤1 登录FusionInsight Manager系统。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”。单击“全部配置”。
- 步骤3 选择“SparkResource > 默认”，修改以下参数：

表 32-66 参数列表

参数	默认值	修改结果
spark.shuffle.service.enabled	false	true

- 步骤4 重启Spark服务，配置生效。

### 说明

如果需要在Spark客户端用External Shuffle Service功能，需要重新下载并安装Spark客户端。

---结束

## 32.6.1.6 Yarn 模式下动态资源调度

### 操作场景

对于Spark应用来说，资源是影响Spark应用执行效率的一个重要因素。当一个长期运行的服务（比如JDBCServer），若分配给它多个Executor，可是却没有任何任务分配给它，而此时有其他的应用却资源紧张，这就造成了很大的资源浪费和资源不合理的调度。

动态资源调度就是为了解决这种场景，根据当前应用任务的负载情况，实时的增减Executor个数，从而实现动态分配资源，使整个Spark系统更加健康。

### 操作步骤

- 步骤1 需要先配置External shuffle service。
- 步骤2 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置 > 全部配置”。在搜索框中输入“spark.dynamicAllocation.enabled”参数名称，将参数的值设置为“true”，表示开启动态资源调度功能。默认情况下关闭此功能。

---结束

下面是一些可选配置，如表32-67所示。

表 32-67 动态资源调度参数

配置项	说明	默认值
spark.dynamicAllocation.minExecutors	最小Executor个数。	0

配置项	说明	默认值
spark.dynamicAllocation.initialExecutors	初始Executor个数。	0
spark.dynamicAllocation.maxExecutors	最大Executor个数。	2048
spark.dynamicAllocation.schedulerBacklogTimeout	调度第一次超时时间。	1s
spark.dynamicAllocation.sustainedSchedulerBacklogTimeout	调度第二次及之后超时时间。	1s
spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout	普通Executor空闲超时时间。	60s
spark.dynamicAllocation.cachedExecutorIdleTimeout	含有cached blocks的Executor空闲超时时间。	<ul style="list-style-type: none"><li>• JDBCServer: 2147483647s</li><li>• IndexServer: 2147483647s</li><li>• SparkResource: 120</li></ul>

### 📖 说明

使用动态资源调度功能，必须配置External Shuffle Service。

## 32.6.1.7 配置进程参数

### 操作场景

Spark on Yarn模式下，有Driver、ApplicationMaster、Executor三种进程。在任务调度和运行的过程中，Driver和Executor承担了很大的责任，而ApplicationMaster主要负责containers的启停。

因而Driver和Executor的参数配置对Spark应用的执行有着很大的影响意义。用户可通过如下操作对Spark集群性能做优化。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置Driver内存。

Driver负责任务的调度，和Executor、AM之间的消息通信。当任务数变多，任务平行度增大时，Driver内存都需要相应增大。

您可以根据实际任务数量的多少，为Driver设置一个合适的内存。

- 将“spark-defaults.conf”中的“spark.driver.memory”配置项设置为合适大小。

- 在使用spark-submit命令时，添加“--driver-memory MEM”参数设置内存。

#### 步骤2 配置Executor个数。

每个Executor每个核同时能跑一个task，所以增加了Executor的个数相当于增大了任务的并发度。在资源充足的情况下，可以相应增加Executor的个数，以提高运行效率。

- 将“spark-defaults.conf”中的“spark.executor.instance”配置项或者“spark-env.sh”中的“SPARK\_EXECUTOR\_INSTANCES”配置项设置为合适大小。
- 在使用spark-submit命令时，添加“--num-executors NUM”参数设置Executor个数。

#### 步骤3 配置Executor核数。

每个Executor多个核同时能跑多个task，相当于增大了任务的并发度。但是由于所有核共用Executor的内存，所以要在内存和核数之间做好平衡。

- 将“spark-defaults.conf”中的“spark.executor.cores”配置项或者“spark-env.sh”中的“SPARK\_EXECUTOR\_CORES”配置项设置为合适大小。
- 在使用spark-submit命令时，添加“--executor-cores NUM”参数设置核数。

#### 步骤4 配置Executor内存。

Executor的内存主要用于任务执行、通信等。当一个任务很大的时候，可能需要较多资源，因而内存也可以做相应的增加；当一个任务较小运行较快时，就可以增大并发度减少内存。

- 将“spark-defaults.conf”中的“spark.executor.memory”配置项或者“spark-env.sh”中的“SPARK\_EXECUTOR\_MEMORY”配置项设置为合适大小。
- 在使用spark-submit命令时，添加“--executor-memory MEM”参数设置内存。

----结束

## 示例

- 在执行spark wordcount计算中。1.6T数据，250个executor。  
在默认参数下执行失败，出现Futures timed out和OOM错误。  
因为数据量大，task数多，而wordcount每个task都比较小，完成速度快。当task数多时driver端相应的一些对象就变大了，而且每个task完成时executor和driver都要通信，这就会导致由于内存不足，进程之间通信断连等问题。  
当把Driver的内存设置到4g时，应用成功跑完。
- 使用JDBCServer执行TPC-DS测试套，默认参数配置下也报了很多错误：Executor Lost等。而当配置Driver内存为30g，executor核数为2，executor个数为125，executor内存为6g时，所有任务才执行成功。

### 32.6.1.8 设计 DAG

#### 操作场景

合理的设计程序结构，可以优化执行效率。在程序编写过程中要尽量减少shuffle操作，合并窄依赖操作。

## 操作步骤

以“同行车判断”例子讲解DAG设计的思路。

- **数据格式：**通过收费站时间、车牌号、收费站编号.....
- **逻辑：**以下两种情况下判定这两辆车是同行车：
  - 如果两辆车都通过相同序列的收费站，
  - 通过同一收费站之间的时间差小于一个特定的值。

该例子有两种实现模式，其中实现1的逻辑如图32-6所示，实现2的逻辑如图32-7所示。

图 32-6 实现 1 逻辑



实现1的逻辑说明：


1. 根据车牌号聚合该车通过的所有收费站并排序，处理后数据如下：  
 车牌号1， [(通过时间, 收费站3), (通过时间, 收费站2), (通过时间, 收费站4), (通过时间, 收费站5)]
2. 标识该收费站是这辆车通过的第几个收费站。  
 (收费站3, (车牌号1, 通过时间, 通过的第1个收费站))  
 (收费站2, (车牌号1, 通过时间, 通过的第2个收费站))  
 (收费站4, (车牌号1, 通过时间, 通过的第3个收费站))  
 (收费站5, (车牌号1, 通过时间, 通过的第4个收费站))
3. 根据收费站聚合数据。  
 收费站1, [(车牌号1, 通过时间, 通过的第1个收费站), (车牌号2, 通过时间, 通过的第5个收费站), (车牌号3, 通过时间, 通过的第2个收费站)]
4. 判断两辆车通过该收费站的时间差是否满足同行车的要求，如果满足则取出这两辆车。  
 (车牌号1, 车牌号2), (通过的第1个收费站, 通过的第5个收费站)  
 (车牌号1, 车牌号3), (通过的第1个收费站, 通过的第2个收费站)
5. 根据通过相同收费站的两辆车的车牌号聚合数据，如下：  
 (车牌号1, 车牌号2), [(通过的第1个收费站, 通过的第5个收费站), (通过的第2个收费站, 通过的第6个收费站), (通过的第1个收费站, 通过的第7个收费站), (通过的第3个收费站, 通过的第8个收费站)]

- 如果车牌号1和车牌号2通过相同收费站是顺序排列的（比如收费站3、4、5是车牌1通过的第1、2、3个收费站，是车牌2通过的第6、7、8个收费站）且数量大于同行车要求的数量则这两辆车是同行车。

实现1逻辑的缺点：

- 逻辑复杂
- 实现过程中shuffle操作过多，对性能影响较大。

图 32-7 实现 2 逻辑



实现2的逻辑说明：

- 根据车牌号聚合该车通过的所有收费站并排序，处理后数据如下：  
车牌号1， [(通过时间, 收费站3), (通过时间, 收费站2), (通过时间, 收费站4), (通过时间, 收费站5)]
- 根据同行车要通过的收费站数量（例子里为3）分段该车通过的收费站序列，如上面的数据被分解成：  
收费站3->收费站2->收费站4， (车牌号1, [收费站3时间, 收费站2时间, 收费站4时间])  
收费站2->收费站4->收费站5， (车牌号1, [收费站2时间, 收费站4时间, 收费站5时间])
- 把通过相同收费站序列的车辆聚合，如下：  
收费站3->收费站2->收费站4， [(车牌号1, [收费站3时间, 收费站2时间, 收费站4时间]), (车牌号2, [收费站3时间, 收费站2时间, 收费站4时间]), (车牌号3, [收费站3时间, 收费站2时间, 收费站4时间])]
- 判断通过相同序列收费站的车辆通过相同收费站的时间差是不是满足同行车的要求，如果满足则说明是同行车。

实现2的优点如下：

- 简化了实现逻辑。
- 减少了一个groupByKey，也就减少了一次shuffle操作，提升了性能。

### 32.6.1.9 经验总结

#### 使用 mapPartitions，按每个分区计算结果

如果每条记录的开销太大，例：

```
rdd.map{x=>conn=getDBConn;conn.write(x.toString);conn.close}
```

则可以使用MapPartitions，按每个分区计算结果，如

```
rdd.mapPartitions(records => conn.getDBConn;for(item <- records)  
write(item.toString); conn.close)
```

使用mapPartitions可以更灵活地操作数据，例如对一个很大的数据求TopN，当N不是很大时，可以先使用mapPartitions对每个partition求TopN，collect结果到本地之后再排序取TopN。这样相比直接对全量数据做排序取TopN效率要高很多。

#### 使用 coalesce 调整分片的数量

coalesce可以调整分片的数量。coalesce函数有两个参数：

```
coalesce(numPartitions: Int, shuffle: Boolean = false)
```

当shuffle为true的时候，函数作用与repartition(numPartitions: Int)相同，会将数据通过Shuffle的方式重新分区；当shuffle为false的时候，则只是简单的将父RDD的多个partition合并到同一个task进行计算，shuffle为false时，如果numPartitions大于父RDD的切片数，那么分区不会重新调整。

遇到下列场景，可选择使用coalesce算子：

- 当之前的操作有很多filter时，使用coalesce减少空运行的任务数量。此时使用coalesce(numPartitions, false)，numPartitions小于父RDD切片数。
- 当输入切片个数太大，导致程序无法正常运行时使用。
- 当任务数过大时候Shuffle压力太大导致程序挂住不动，或者出现linux资源受限的问题。此时需要对数据重新进行分区，使用coalesce(numPartitions, true)。

#### localDir 配置

Spark的Shuffle过程需要写本地磁盘，Shuffle是Spark性能的瓶颈，I/O是Shuffle的瓶颈。配置多个磁盘则可以并行的把数据写入磁盘。如果节点中挂载多个磁盘，则在每个磁盘配置一个Spark的localDir，这将有效分散Shuffle文件的存放，提高磁盘I/O的效率。如果只有一个磁盘，配置了多个目录，性能提升效果不明显。

#### Collect 小数据

大数据量不适用collect操作。

collect操作会将Executor的数据发送到Driver端，因此使用collect前需要确保Driver端内存足够，以免Driver进程发生OutOfMemory异常。当不确定数据量大小，可使用saveAsTextFile等操作把数据写入HDFS中。只有在能够大致确定数据大小且driver内存充足的时候，才能使用collect。

#### 使用 reduceByKey

reduceByKey会在Map端做本地聚合，使得Shuffle过程更加平缓，而groupByKey等Shuffle操作不会在Map端做聚合。因此能使用reduceByKey的地方尽量使用该算子，避免出现groupByKey().map(x=>(x.\_1,x.\_2.size))这类实现方式。

## 广播 map 代替数组

当每条记录需要查表，如果是Driver端用广播方式传递的数据，数据结构优先采用set/map而不是Iterator，因为Set/Map的查询速率接近O(1)，而Iterator是O(n)。

## 数据倾斜

当数据发生倾斜（某一部分数据量特别大），虽然没有GC（Garbage Collection，垃圾回收），但是task执行时间严重不一致。

- 需要重新设计key，以更小粒度的key使得task大小合理化。
- 修改并行度。

## 优化数据结构

- 把数据按列存放，读取数据时就可以只扫描需要的列。
- 使用Hash Shuffle时，通过设置spark.shuffle.consolidateFiles为true，来合并shuffle中间文件，减少shuffle文件的数量，减少文件IO操作以提升性能。最终文件数为reduce tasks数目。

## 32.6.2 SQL 和 DataFrame 调优

### 32.6.2.1 Spark SQL join 优化

#### 操作场景

Spark SQL中，当对两个表进行join操作时，利用Broadcast特性（见“使用广播变量”章节），将被广播的表Broadcast到各个节点上，从而转变成非shuffle操作，提高任务执行性能。

#### 📖 说明

这里join操作，只指inner join。

#### 操作步骤

在Spark SQL中进行Join操作时，可以按照以下步骤进行优化。为了方便说明，设表A和表B，且A、B表都有个名为name的列。对A、B表进行join操作。

1. 估计表的大小。

根据每次加载数据的大小，来估计表大小。

也可以在Hive的数据库存储路径下直接查看表的大小。首先在Spark的配置文件“hive-site.xml”中，查看Hive的数据库路径的配置，默认为“/user/hive/warehouse”。Spark服务多实例默认数据库路径为“/user/hive/warehouse”，例如“/user/hive1/warehouse”。

```
<property>
  <name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
  <value>${test.warehouse.dir}</value>
  <description></description>
</property>
```

然后通过hadoop命令查看对应表的大小。如查看表A的大小命令为：

```
hadoop fs -du -s -h ${test.warehouse.dir}/a
```

### 📖 说明

进行广播操作，需要至少有一个表不是空表。

#### 2. 配置自动广播的阈值。

Spark中，判断表是否广播的阈值为10485760（即10M）。如果两个表的大小至少有一个小于10M时，可以跳过该步骤。

自动广播阈值的配置参数介绍，见表32-68。

表 32-68 参数介绍

参数	默认值	描述
spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold	10485760	当进行join操作时，配置广播的最大值。 <ul style="list-style-type: none"><li>当SQL语句中涉及的表中相应字段的大小小于该值时，进行广播。</li><li>配置为-1时，将不进行广播。</li></ul>

配置自动广播阈值的方法：

- 在Spark的配置文件“spark-defaults.conf”中，设置“spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold”的值。

```
spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold = <size>
```
- 利用Hive CLI命令，设置阈值。在运行Join操作时，提前运行下面语句：

```
SET spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold=<size>;
```

#### 3. 进行join操作。

- 两个表的大小都小于阈值。
  - A表的字节数小于B表，则运行B join A，如

```
SELECT A.name FROM B JOIN A ON A.name = B.name;
```
  - 否则运行A join B。

```
SELECT A.name FROM A JOIN B ON A.name = B.name;
```
- 一个表大于阈值一个表小于阈值。

将小表进行BroadCast操作。
- 两个表的大小都大于阈值。

比较查询所涉及的字段大小与阈值的大小。

  - 若某表中涉及字段的大小小于阈值，将该表相应数据进行广播。
  - 若两表中涉及字段的大小都大于阈值，则不进行广播。

#### 4. （可选）如下两种场景，需要执行Analyze命令（***ANALYZE TABLE tableName COMPUTE STATISTICS noscan;***）更新表元数据后进行广播。

- 需要广播的表是分区表，新建表且文件类型为非Parquet文件类型。
- 需要广播的表是分区表，更新表数据后。

## 参考信息

被广播的表执行超时，导致任务结束。

默认情况下，BroadCastJoin只允许被广播的表计算5分钟，超过5分钟该任务会出现超时异常，而这个时候被广播的表的broadcast任务依然在执行，造成资源浪费。

这种情况下，有两种方式处理：

- 调整“spark.sql.broadcastTimeout”的数值，加大超时的时间限制。
- 降低“spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold”的数值，不使用BroadCastJoin的优化。

### 32.6.2.2 优化数据倾斜场景下的 Spark SQL 性能

#### 配置场景

在Spark SQL多表Join的场景下，会存在关联键严重倾斜的情况，导致Hash分桶后，部分桶中的数据远高于其它分桶。最终导致部分Task过重，跑得很慢；其它Task过轻，跑得很快。一方面，数据量大Task运行慢，使得计算性能低；另一方面，数据量少的Task在运行完成后，导致很多CPU空闲，造成CPU资源浪费。

通过如下配置项可开启自动进行数据倾斜处理功能，通过将Hash分桶后数据量很大的、且超过数据倾斜阈值的分桶拆散，变成多个task处理一个桶的数据机制，提高CPU资源利用率，提高系统性能。

#### 📖 说明

未产生倾斜的数据，将采用原有方式进行分桶并运行。

使用约束：

- 只支持两表Join的场景。
- 不支持FULL OUTER JOIN的数据倾斜处理。  
示例：执行下面SQL语句，a表倾斜或b表倾斜都无法触发该优化。  
***select aid FROM a FULL OUTER JOIN b ON aid=bid;***
- 不支持LEFT OUTER JOIN的右表倾斜处理。  
示例：执行下面SQL语句，b表倾斜无法触发该优化。  
***select aid FROM a LEFT OUTER JOIN b ON aid=bid;***
- 不支持RIGHT OUTER JOIN的左表倾斜处理。  
示例：执行下面SQL语句，a表倾斜无法触发该优化。  
***select aid FROM a RIGHT OUTER JOIN b ON aid=bid;***

#### 配置描述

在Spark Driver端的“spark-defaults.conf”配置文件中添加如下表格中的参数。

表 32-69 参数说明

参数	描述	默认值
spark.sql.adaptive.enabled	自适应执行特性的总开关。 注意：AQE特性与DPP（动态分区裁剪）特性同时开启时，SparkSQL任务执行中会优先执行DPP特性，从而使得AQE特性不生效。集群中DPP特性是默认开启的，因此开启AQE特性的同时，需要将DPP特性关闭。	false
spark.sql.optimize.r.dynamicPartitionPruning.enabled	动态分区裁剪功能的开关。	true
spark.sql.adaptive.skewJoin.enabled	当此配置为true且spark.sql.adaptive.enabled设置为true时，启用运行时自动处理join运算中的数据倾斜功能。	true
spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionFactor	此配置为一个倍数因子，用于判定分区是否为数据倾斜分区。单个分区被判定为数据倾斜分区的条件为：当一个分区的数据大小超过除此分区外其他所有分区大小的中值与该配置的乘积，并且大小超过spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionThresholdInBytes配置值时，此分区被判定为数据倾斜分区	5
spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionThresholdInBytes	分区大小（单位：字节）大于该阈值且大于spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionFactor与分区中值的乘积，则认为该分区存在倾斜。理想情况下，此配置应大于spark.sql.adaptive.advisoryPartitionSizeInBytes。	256MB
spark.sql.adaptive.shuffle.targetPostShuffleInputSize	每个task处理的shuffle数据的最小数据量。单位：Byte。	67108864

### 32.6.2.3 优化小文件场景下的 Spark SQL 性能

#### 配置场景

Spark SQL的表中，经常会存在很多小文件（大小远小于HDFS块大小），每个小文件默认对应Spark中的一个Partition，也就是一个Task。在很多小文件场景下，Spark会起很多Task。当SQL逻辑中存在Shuffle操作时，会大大增加hash分桶数，严重影响性能。

在小文件场景下，您可以通过如下配置手动指定每个Task的数据量（Split Size），确保不会产生过多的Task，提高性能。

#### 说明

当SQL逻辑中不包含Shuffle操作时，设置此配置项，不会有明显的性能提升。

## 配置描述

要启动小文件优化，在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-70 参数说明

参数	描述	默认值
spark.sql.files.maxPartitionBytes	在读取文件时，将单个分区打包的最大字节数。 单位：byte。	134217728 (即128M)
spark.files.openCostInBytes	打开文件的预估成本，按照同一时间能够扫描的字节数来测量。当一个分区写入多个文件时使用。高估更好，这样小文件分区将比大文件分区更先被调度。	4M

### 32.6.2.4 INSERT...SELECT 操作调优

#### 操作场景

在以下几种情况下，执行INSERT...SELECT操作可以进行一定的调优操作。

- 查询的数据是大量的小文件。
- 查询的数据是较多的大文件。
- 在Beeline/JDBCServer模式下使用非Spark用户操作。

#### 操作步骤

可对INSERT...SELECT操作做如下的调优操作。

- 如果建的是Hive表，将存储类型设为Parquet，从而减少执行INSERT...SELECT语句的时间。
- 建议使用spark-sql或者在Beeline/JDBCServer模式下使用spark用户来执行INSERT...SELECT操作，避免执行更改文件owner的操作，从而减少执行INSERT...SELECT语句的时间。

##### 📖 说明

在Beeline/JDBCServer模式下，executor的用户跟driver是一致的，driver是JDBCServer服务的一部分，是由spark用户启动的，因此其用户也是spark用户，且当前无法实现在运行时将Beeline端的用户透传到executor，因此使用非spark用户时需要对文件进行更改owner为Beeline端的用户，即实际用户。

- 如果查询的数据是大量的小文件将会产生大量map操作，从而导致输出存在大量的小文件，在执行重命名文件操作时将会耗费较多时间，此时可以通过设置“spark.sql.files.maxPartitionBytes”与“spark.files.openCostInBytes”来设置一个partition读取的最大字节，在一个partition中合并多个小文件来减少输出文件数及执行重命名文件操作的时间，从而减少执行INSERT...SELECT语句的时间。

##### 📖 说明

上述优化操作并不能解决全部的性能问题，对于以下场景仍然需要较多时间：  
对于动态分区表，如果其分区数非常多，那么也需要执行较长的时间。

### 32.6.2.5 多并发 JDBC 客户端连接 JDBCServer

#### 操作场景

JDBCServer支持多用户多并发接入，但当并发任务数量较高的时候，默认的配置将无法支持，因此需要进行优化来支持该场景。

#### 操作步骤

1. 设置JDBCServer的公平调度策略。

Spark默认使用FIFO（First In First Out）的调度策略，但对于多并发的场景，使用FIFO策略容易导致短任务执行失败。因此在多并发的场景下，需要使用公平调度策略，防止任务执行失败。

- a. 在Spark中设置公平调度，具体请参考：
- b. 在JDBC客户端中设置公平调度。
  - i. 在BeeLine命令行客户端或者JDBC自定义代码中，执行以下语句，其中PoolName是公平调度的某一个调度池。

```
SET spark.sql.thriftserver.scheduler.pool=PoolName;
```
  - ii. 执行相应的SQL命令，Spark任务将会在上面的调度池中运行。

2. 设置BroadCastHashJoin的超时时间。

BroadCastHashJoin有超时参数，一旦超过预设的时间，该查询任务直接失败，在多并发场景下，由于计算任务抢占资源，可能会导致BroadCastHashJoin的Spark任务无法执行，导致超时出现。因此需要在JDBCServer的“spark-defaults.conf”配置文件中调整超时时间。

表 32-71 参数描述

参数	描述	默认值
spark.sql.broadcastTimeout	BroadcastHashJoin中广播表的超时时间，当任务并发数较高的时候，可以调高该参数值。	-1（数值类型，实际为五分钟）

### 32.6.2.6 动态分区插入场景内存优化

#### 操作场景

SparkSQL在往动态分区表中插入数据时，分区数越多，单个Task生成的HDFS文件越多，则元数据占用的内存也越多。这就导致程序GC（Gabbage Collection）严重，甚至发生OOM（Out of Memory）。

经测试证明：10240个Task，2000个分区，在执行HDFS文件从临时目录rename到目标目录动作前，FileStatus元数据大小约29G。为避免以上问题，可修改SQL语句对数据进行重分区，以减少HDFS文件个数。

#### 操作步骤

在动态分区语句中加入**distribute by**，by值为分区字段。

示例如下：

```
insert into table store_returns partition (sr_returned_date_sk) select
sr_return_time_sk,sr_item_sk,sr_customer_sk,sr_cdemo_sk,sr_hdemo_sk,sr_addr_sk,
sr_store_sk,sr_reason_sk,sr_ticket_number,sr_return_quantity,sr_return_amt,sr_return_tax,sr_return_amt_inc_tax,sr_fee,sr_return_ship_cost,sr_refunded_cash,sr_reversed_charge,sr_store_credit,sr_net_loss,sr_returned_date_sk from $
{SOURCE}.store_returns distribute by sr_returned_date_sk;
```


### 32.6.2.7 小文件优化

#### 操作场景

Spark SQL表中，经常会存在很多小文件（大小远小于HDFS的块大小），每个小文件默认对应Spark中的一个Partition，即一个Task。在有很多小文件时，Spark会启动很多Task，此时当SQL逻辑中存在Shuffle操作时，会大大增加hash分桶数，严重影响系统性能。

针对小文件很多的场景，DataSource在创建RDD时，先将Table中的split生成PartitionedFile，再将这些PartitionedFile进行合并。即将多个PartitionedFile组成一个partition，从而减少partition数量，避免在Shuffle操作时生成过多的hash分桶，如图32-8所示。

图 32-8 小文件合并



#### 操作步骤

要启动小文件优化，在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-72 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.sql.files.maxPartitionBytes	在读取文件时，将单个分区打包的最大字节数。 单位：byte。	134217728（即128M）

参数	描述	默认值
spark.files.openCostInBytes	打开文件的预估成本，按照同一时间能够扫描的字节数来测量。当一个分区写入多个文件时使用。高估更好，这样小文件分区将比大文件分区更先被调度。	4M

### 32.6.2.8 聚合算法优化

#### 操作场景

在Spark SQL中支持基于行的哈希聚合算法，即使用快速聚合hashmap作为缓存，以提高聚合性能。hashmap替代了之前的ColumnarBatch支持，从而避免拥有聚合表的宽模式（大量key字段或value字段）时产生的性能问题。

#### 操作步骤

要启动聚合算法优化，在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-73 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.sql.codegen.aggregate.map.twolevel.enabled	是否开启聚合算法优化： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启</li><li>• false：不开启</li></ul>	true

### 32.6.2.9 Datasource 表优化

#### 操作场景

将datasource表的分区消息存储到Metastore中，并在Metastore中对分区消息进行处理。

- 优化datasource表，支持对表中分区执行增加、删除和修改等语法，从而增加与Hive的兼容性。
- 支持在查询语句中，把分区裁剪并下压到Metastore上，从而过滤掉不匹配的分区。

示例如下：

```
select count(*) from table where partCol=1; //partCol列为分区列
```

此时，在物理计划中执行TableScan操作时，只处理分区(partCol=1)对应的数据。

#### 操作步骤

要启动Datasource表优化，在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中设置。

表 32-74 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.sql.hive.manageFilesourcePartitions	是否启用Metastore分区管理（包括数据源表和转换的Hive表）。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启用Metastore分区管理，即数据源表存储分区在Hive中，并在查询语句中使用Metastore修剪分区。</li><li>• false：不启用Metastore分区管理。</li></ul>	true
spark.sql.hive.metastorePartitionPruning	是否支持将predicate下压到Hive Metastore中。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：支持，目前仅支持Hive表的predicate下压。</li><li>• false：不支持</li></ul>	true
spark.sql.hive.filesourcePartitionFileCacheSize	启用内存中分区文件元数据的缓存大小。所有表共享一个可以使用指定的num字节进行文件元数据的缓存。 只有当“spark.sql.hive.manageFilesourcePartitions”配置为“true”时，该配置项才会生效。	250 * 1024 * 1024
spark.sql.hive.convertMetastoreOrc	设置ORC表的处理方式： <ul style="list-style-type: none"><li>• false：Spark SQL使用Hive SerDe处理ORC表。</li><li>• true：Spark SQL使用Spark内置的机制处理ORC表。</li></ul>	true

### 32.6.2.10 合并 CBO 优化

#### 操作场景

Spark SQL默认支持基于规则的优化，但仅仅基于规则优化不能保证Spark选择最优的查询计划。CBO（Cost-Based Optimizer）是一种为SQL智能选择查询计划的技术。通过配置开启CBO后，CBO优化器可以基于表和列的统计信息，进行一系列的估算，最终选择出最优的查询计划。

#### 操作步骤

要使用CBO优化，可以按照以下步骤进行优化。

1. 需要先执行特定的SQL语句来收集所需的表和列的统计信息。  
SQL命令如下（根据具体情况选择需要执行的SQL命令）：
  - 生成表级别统计信息（扫表）：  
***ANALYZE TABLE src COMPUTE STATISTICS***  
生成sizeInBytes和rowCount。

使用ANALYZE语句收集统计信息时，无法计算非HDFS数据源的表的文件大小。

- 生成表级别统计信息（不扫表）：

**ANALYZE TABLE src COMPUTE STATISTICS NOSCAN**

只生成sizeInBytes，如果原来已经生成过sizeInBytes和rowCount，而本次生成的sizeInBytes和原来的大小一样，则保留rowCount（若存在），否则清除rowCount。

- 生成列级别统计信息

**ANALYZE TABLE src COMPUTE STATISTICS FOR COLUMNS a, b, c**

生成列统计信息，为保证一致性，会同步更新表统计信息。目前不支持复杂数据类型（如Seq, Map等）和HiveStringType的统计信息生成。

- 显示统计信息

**DESC FORMATTED src**

在Statistics中会显示“xxx bytes, xxx rows”分别表示表级别的统计信息。也可以通过如下命令显示列统计信息：

**DESC FORMATTED src a**

**使用限制：**当前统计信息收集不支持针对分区表的分区级别的统计信息。

2. 在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中[进行表32-75设置](#)。

表 32-75 参数介绍

参数	描述	默认值
spark.sql.cbo.enabled	CBO总开关。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true表示打开，</li> <li>• false表示关闭。</li> </ul> 要使用该功能，需确保相关表和列的统计信息已经生成。	false
spark.sql.cbo.joinReorder.enabled	使用CBO来自动调整连续的inner join的顺序。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示打开</li> <li>• false: 表示关闭</li> </ul> 要使用该功能，需确保相关表和列的统计信息已经生成，且CBO总开关打开。	false
spark.sql.cbo.joinReorder.dp.threshold	使用CBO来自动调整连续inner join的表的个数阈值。 如果超出该阈值，则不会调整join顺序。	12

### 32.6.2.11 跨源复杂数据的 SQL 查询优化

#### 操作场景

本章节介绍如何打开或关闭跨源复杂数据的SQL查询优化功能。

## 操作步骤

- (可选) 连接MPPDB数据源的准备

如果连接的数据源为MPPDB，由于MPPDB Driver文件“gsjdb4.jar”和Spark中的jar包“gsjdb4-VXXXRXXXCXXSPCXXX.jar”包含了相同的类名，存在类名冲突的问题。因此在连接MPPDB数据库之前，需要执行以下步骤：

- a. 移除Spark中的“gsjdb4-VXXXRXXXCXXSPCXXX.jar”，由于Spark运行不依赖该jar包，因此将该jar包移动到其他目录（例如，移动到“/tmp”目录，不建议直接删除）不会影响Spark正常运行。
  - i. 登录Spark服务端主机，移除“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark\_8.3.1/install/FusionInsight-Spark-\*/spark/jars”路径下的“gsjdb4-VXXXRXXXCXXSPCXXX.jar”。
  - ii. 登录Spark客户端主机，移除“/opt/client/Spark/spark/jars”路径下的“gsjdb4-VXXXRXXXCXXSPCXXX.jar”。
- b. 在MPPDB的安装包中获取MPPDB Driver文件“gsjdb4.jar”，并将该文件分别上传到以下位置：

### 📖 说明

“gsjdb4.jar”在MPPDB安装包的目录“FusionInsight\_MPPDB\software\components\package\FusionInsight-MPPDB-xxx\package\Gauss-MPPDB-ALL-PACKAGES\GaussDB-xxx-REDHAT-xxx-Jdbc\jdbc”中获取。

- Spark服务端的“/\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark\_8.3.1/install/FusionInsight-Spark-\*/spark/jars”路径下。
  - Spark客户端的“/opt/client/Spark/spark/jars”路径下。
- c. 更新存储在HDFS中的“/user/spark/jars/8.3.1/spark-archive.zip”压缩包。

### 📖 说明

此处版本号8.1.0.1为示例，具体以实际环境的版本号为准。

- i. 使用客户端安装用户登录客户端所在节点。执行命令切换到客户端安装目录，例如“/opt/client”。

**cd /opt/client**

- ii. 执行以下命令配置环境变量。

**source bigdata\_env**

- iii. 如果集群为安全模式，执行以下命令获得认证。

**kinit 组件业务用户**

- iv. 新建临时文件./tmp，并从HDFS获取“spark-archiv.zip”并解压到tmp目录，命令如下：

**mkdir tmp**

**hdfs dfs -get /user/spark/jars/8.3.1/spark-archive.zip ./**

**unzip spark-archive.zip -d ./tmp**

- v. 切换到tmp目录，删除“gsjdb4-VXXXRXXXCXXSPCXXX.jar”文件，并将MPPDB Driver文件“gsjdb4.jar”上传到tmp目录中，然后执行以下命令重新打包。

**zip -r spark-archive.zip \*.jar**

- vi. 删除HDFS上的“spark-archive.zip”，将步骤c.v中新生成的压缩包“spark-archive.zip”更新至HDFS的“/user/spark/jars/8.3.1/”路径下。

```
hdfs dfs -rm /user/spark/jars/8.3.1/spark-archive.zip
```

```
hdfs dfs -put ./spark-archive.zip /user/spark/jars/8.3.1
```

- d. 重启Spark服务，等重启成功后，重新启动Spark客户端。
- 打开优化开关

对所有支持查询下推的模块，可以通过在spark-beeline客户端中执行SET命令打开跨源查询优化功能，默认均为关闭状态。

可以从全局、数据源、表这三个维度进行下推开关控制。打开方法如下：

- 全局（对所有数据源生效）：

```
SET spark.sql.datasource.jdbc = project,aggregate,orderby-limit
```

- 数据源：

```
SET spark.sql.datasource.${url} = project,aggregate,orderby-limit
```

- 表：

```
SET spark.sql.datasource.${url}.${table} = project,aggregate,orderby-limit
```

执行SET命令设置上述参数时，允许一次设置多个下推模块，中间以逗号分隔。各个下推模块对应的参数值如下所示：

表 32-76 各模块对应的参数值

模块名称	SET命令的参数值
project	project
aggregate	aggregate
order by, limit over project or aggregate	orderby-limit

示例：创建一个MySQL的外表的语句为：

```
create table if not exists pdmysql using org.apache.spark.sql.jdbc  
options(driver "com.mysql.jdbc.Driver", url "jdbc:mysql://ip2:3306/test",  
user "hive", password "xxx", dbtable "mysqldata");
```

则其中：

- `${url}` = jdbc:mysql://ip2:3306/test
- `${table}` = mysqldata

### 📖 说明

- “=” 后即设置可以下推打开的算子，以 “,” 隔开。
- 优先级：table开关>数据源开关>全局开关。即若设置了table开关，则数据源开关全局开关对该表失效；若配置了数据源开关，则全局开关对该数据源失效。
- url中不能包含“=”，若包含，set时直接删掉“=”。
- 可多次执行set，key不同不会相互覆盖。
- 命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。
- 新增支持查询下推的函数  
除了支持对abs()、month()、length()等数学、时间、字符串函数进行查询下推外，用户还可以通过SET命令新增数据源支持查询下推的函数。在spark-beeline客户端中执行如下命令：  
**SET spark.sql.datasource.\${datasource}.functions = fun1,fun2**
- 取消开关设置及取消新增的下推函数  
当前只能通过spark-beeline客户端中执行**RESET**命令取消所有SET的内容。由于执行**RESET**后所有SET的参数值都将被清除，请谨慎使用。  
控制开关的设置仅在客户端当前的会话中生效，当客户端关闭后，SET内容就失效了。  
或者修改客户端配置文件spark-defaults.conf中的spark.sql.locale.support参数为true。

## 注意事项

数据源只支持MySQL和MPPDB, Hive, oracle, postgresql。

### 32.6.2.12 多级嵌套子查询以及混合 Join 的 SQL 调优

#### 操作场景

本章节介绍在多级嵌套以及混合Join SQL查询的调优建议。

#### 前提条件

例如有一个复杂的查询样例如下：

```
select
s_name,
count(1) as numwait
from (
select s_name from (
select
s_name,
t2.l_orderkey,
l_suppkey,
count_suppkey,
max_suppkey
from
test2 t2 right outer join (
select
s_name,
l_orderkey,
l_suppkey from (
select
s_name,
```

```
t1.l_orderkey,
l_suppkey,
count_suppkey,
max_suppkey
from
test1 t1 join (
select
s_name,
l_orderkey,
l_suppkey
from
orders o join (
select
s_name,
l_orderkey,
l_suppkey
from
nation n join supplier s
on
s.s_nationkey = n.n_nationkey
and n.n_name = 'SAUDI ARABIA'
join lineitem l
on
s.s_suppkey = l.l_suppkey
where
ll_receiptdate > ll_commitdate
and ll_orderkey is not null
) l1 on o.o_orderkey = l1.l_orderkey and o.o_orderstatus = 'F'
) l2 on l2.l_orderkey = t1.l_orderkey
) a
where
(count_suppkey > 1)
or ((count_suppkey=1)
and (l_suppkey <> max_suppkey))
) l3 on l3.l_orderkey = t2.l_orderkey
) b
where
(count_suppkey is null)
or ((count_suppkey=1)
and (l_suppkey = max_suppkey))
) c
group by
s_name
order by
numwait desc,
s_name
limit 100;
```

## 操作步骤

### 步骤1 分析业务。

从业务入手分析是否可以简化SQL，例如可以通过合并表去减少嵌套的层级和Join的次数。

### 步骤2 如果业务需求对应的SQL无法简化，则需要配置DRIVER内存：

- 使用spark-submit或者spark-sql运行SQL语句，执行[步骤3](#)。
- 使用spark-beeline运行SQL语句，执行[步骤4](#)。

### 步骤3 执行SQL语句时，需要添加参数“--driver-memory”，设置内存大小，例如：

```
/spark-sql --master=local[4] --driver-memory=512M -f /tpch.sql
```

### 步骤4 在执行SQL语句前，请使用MRS集群管理员用户修改内存大小配置。

1. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Spark > 配置”。
2. 单击“全部配置”，并搜索“SPARK\_DRIVER\_MEMORY”。
3. 修改参数值适当增加内存大小。仅支持整数，且需要输入单位M或者G。例如输入512M。

----结束

## 参考信息

DRIVER内存不足时，查询操作可能遇到以下错误提示信息：

```
2018-02-11 09:13:14,683 | WARN | Executor task launch worker for task 5 | Calling spill() on
RowBasedKeyValueBatch. Will not spill but return 0. |
org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.RowBasedKeyValueBatch.spill(RowBasedKeyValueBatch.java:173)
2018-02-11 09:13:14,682 | WARN | Executor task launch worker for task 3 | Calling spill() on
RowBasedKeyValueBatch. Will not spill but return 0. |
org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.RowBasedKeyValueBatch.spill(RowBasedKeyValueBatch.java:173)
2018-02-11 09:13:14,704 | ERROR | Executor task launch worker for task 2 | Exception in task 2.0 in stage
1.0 (TID 2) | org.apache.spark.internal.Logging$class.logError(Logging.scala:91)
java.lang.OutOfMemoryError: Unable to acquire 262144 bytes of memory, got 0
    at org.apache.spark.memory.MemoryConsumer.allocateArray(MemoryConsumer.java:100)
    at org.apache.spark.unsafe.map.BytesToBytesMap.allocate(BytesToBytesMap.java:791)
    at org.apache.spark.unsafe.map.BytesToBytesMap.<init>(BytesToBytesMap.java:208)
    at org.apache.spark.unsafe.map.BytesToBytesMap.<init>(BytesToBytesMap.java:223)
    at
org.apache.spark.sql.execution.UnsafeFixedWidthAggregationMap.<init>(UnsafeFixedWidthAggregationMap.j
ava:104)
    at
org.apache.spark.sql.execution.aggregate.HashAggregateExec.createHashMap(HashAggregateExec.scala:307)
    at org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.GeneratedClass
$GeneratedIterator.agg_doAggregateWithKeys$(Unknown Source)
    at org.apache.spark.sql.catalyst.expressions.GeneratedClass$GeneratedIterator.processNext(Unknown
Source)
    at org.apache.spark.sql.execution.BufferedRowIterator.hasNext(BufferedRowIterator.java:43)
    at org.apache.spark.sql.execution.WholeStageCodegenExec$$anonfun$$anonfun$1.hasNext(WholeStageCodegenExec.scala:381)
    at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:408)
    at
org.apache.spark.shuffle.sort.BypassMergeSortShuffleWriter.write(BypassMergeSortShuffleWriter.java:126)
    at org.apache.spark.scheduler.ShuffleMapTask.runTask(ShuffleMapTask.scala:96)
    at org.apache.spark.scheduler.ShuffleMapTask.runTask(ShuffleMapTask.scala:53)
    at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:99)
    at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:325)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
```

## 32.6.3 Spark Streaming 调优

### 操作场景

Streaming作为一种mini-batch方式的流式处理框架，它主要的特点是：秒级时延和高吞吐量。因此Streaming调优的目标：在秒级延迟的情景下，提高Streaming的吞吐能力，在单位时间处理尽可能多的数据。

#### 说明

本章节适用于输入数据源为Kafka的使用场景。

## 操作步骤

一个简单的流处理系统由以下三部分组件组成：数据源 + 接收器 + 处理器。数据源为 Kafka，接收器为 Streaming 中的 Kafka 数据源接收器，处理器为 Streaming。

对 Streaming 调优，就必须使该三个部件的性能都最优化。

- **数据源调优**

在实际的应用场景中，数据源为了保证数据的容错性，会将数据保存在本地磁盘中，而 Streaming 的计算结果全部在内存中完成，数据源很有可能成为流式系统的最大瓶颈点。

对 Kafka 的性能调优，有以下几个点：

- 使用 Kafka-0.8.2 以后版本，可以使用异步模式的新 Producer 接口。
- 配置多个 Broker 的目录，设置多个 IO 线程，配置 Topic 合理的 Partition 个数。

- **接收器调优**

Streaming 中已有多种数据源的接收器，例如 Kafka、Flume、MQTT、ZeroMQ 等，其中 Kafka 的接收器类型最多，也是最成熟一套接收器。

Kafka 包括三种模式的接收器 API：

- `KafkaReceiver`：直接接收 Kafka 数据，进程异常后，可能出现数据丢失。
- `ReliableKafkaReceiver`：通过 ZooKeeper 记录接收数据位移。
- `DirectKafka`：直接通过 RDD 读取 Kafka 每个 Partition 中的数据，数据高可靠。

从实现上来看，`DirectKafka` 的性能更好，实际测试上来看，`DirectKafka` 也确实比其他两个 API 性能好了不少。因此推荐使用 `DirectKafka` 的 API 实现接收器。

数据接收器作为一个 Kafka 的消费者，对于它的配置优化。

- **处理器调优**

Spark Streaming 的底层由 Spark 执行，因此大部分对于 Spark 的调优措施，都可以应用在 Spark Streaming 之中，例如：

- 数据序列化
- 配置内存
- 设置并行度
- 使用 External Shuffle Service 提升性能

### 📖 说明

在做 Spark Streaming 的性能优化时需注意一点，越追求性能上的优化，Spark Streaming 整体的可靠性会越差。例如：

“`spark.streaming.receiver.writeAheadLog.enable`” 配置为 “false” 的时候，会明显减少磁盘的操作，提高性能，但由于缺少 WAL 机制，会出现异常恢复时，数据丢失。

因此，在调优 Spark Streaming 的时候，这些保证数据可靠性的配置项，在生产环境中是不能关闭的。

- **日志归档调优**

参数 “`spark.eventLog.group.size`” 用来设置一个应用的 JobHistory 日志按照指定 job 个数分组，每个分组会单独创建一个文件记录日志，从而避免应用长期运行时形成单个过大日志造成 JobHistory 无法读取的问题，设置为 “0” 时表示不分组。

大部分 Spark Streaming 任务属于小型 job，而且产生速度较快，会导致频繁的分组，产生大量日志小文件消耗磁盘 I/O。建议增大此值，例如改为 “1000” 或更大值。

## 32.6.4 Spark on OBS 调优

### 配置场景

Spark on OBS在小批量频繁请求OBS的场景下，可以通过关闭OBS监控提升性能。

### 配置描述

在Spark客户端的“core-site.xml”配置文件中修改配置。

表 32-77 参数介绍

参数	描述	默认值
fs.obs.metrics.switch	上报OBS监控指标开关： <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示打开</li><li>• false表示关闭</li></ul>	true
fs.obs.metrics.consumer	指定OBS监控指标的处理方式。 <ul style="list-style-type: none"><li>• org.apache.hadoop.fs.obs.metrics.OBSAMetricsProvider：表示收集统计OBS监控指标</li><li>• org.apache.hadoop.fs.obs.DefaultMetricsConsumer：表示不收集OBS监控指标</li></ul> 要使用OBS监控功能，需确保上报OBS监控指标开关打开。	org.apache.hadoop.fs.obs.metrics.OBSAMetricsProvider

## 32.7 Spark 常见问题

### 32.7.1 Spark Core

#### 32.7.1.1 日志聚合下，如何查看 Spark 已完成应用日志

##### 问题

当YARN开启了日志聚合功能时，如何在页面看到聚合后的container日志？

##### 回答

请参考[配置WebUI上查看聚合后的container日志](#)。

### 32.7.1.2 为什么 Driver 进程不能退出

#### 问题

运行Spark Streaming任务，然后使用`yarn application -kill applicationID`命令停止任务，为什么Driver进程不能退出？

#### 回答

使用`yarn application -kill applicationID`命令后Spark只会停掉任务对应的SparkContext，而不是退出当前进程。如果当前进程中存在其他常驻的线程（类似spark-shell需要不断检测命令输入，Spark Streaming不断在从数据源读取数据），SparkContext被停止并不会终止整个进程。

如果需要退出Driver进程，建议使用`kill -9 pid`命令手动退出当前Driver。

### 32.7.1.3 网络连接超时导致 FetchFailedException

#### 问题

在380节点的大集群上，运行29T数据量的HiBench测试套中ScalaSort测试用例，使用以下关键配置（`--executor-cores 4`）出现如下异常：

```
org.apache.spark.shuffle.FetchFailedException: Failed to connect to /192.168.114.12:23242
    at
    org.apache.spark.storage.ShuffleBlockFetcherIterator.throwFetchFailedException(ShuffleBlockFetcherIterator.scala:321)
    at org.apache.spark.storage.ShuffleBlockFetcherIterator.next(ShuffleBlockFetcherIterator.scala:306)
    at org.apache.spark.storage.ShuffleBlockFetcherIterator.next(ShuffleBlockFetcherIterator.scala:51)
    at scala.collection.Iterator$$anon$11.next(Iterator.scala:328)
    at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:371)
    at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:327)
    at org.apache.spark.util.CompletionIterator.hasNext(CompletionIterator.scala:32)
    at org.apache.spark.InterruptibleIterator.hasNext(InterruptibleIterator.scala:39)
    at org.apache.spark.util.collection.ExternalSorter.insertAll(ExternalSorter.scala:217)
    at org.apache.spark.shuffle.hash.HashShuffleReader.read(HashShuffleReader.scala:102)
    at org.apache.spark.rdd.ShuffledRDD.compute(ShuffledRDD.scala:90)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:301)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:265)
    at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:38)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:301)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:265)
    at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:38)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:301)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:265)
    at org.apache.spark.rdd.UnionRDD.compute(UnionRDD.scala:87)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:301)
    at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:265)
    at org.apache.spark.scheduler.ShuffleMapTask.runTask(ShuffleMapTask.scala:73)
    at org.apache.spark.scheduler.ShuffleMapTask.runTask(ShuffleMapTask.scala:41)
    at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:87)
    at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:213)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.io.IOException: Failed to connect to /192.168.114.12:23242
    at org.apache.spark.network.client.TransportClientFactory.createClient(TransportClientFactory.java:214)
    at org.apache.spark.network.client.TransportClientFactory.createClient(TransportClientFactory.java:167)
    at org.apache.spark.network.netty.NettyBlockTransferService$$anon$1.createAndStart(NettyBlockTransferService.scala:91)
    at
    org.apache.spark.network.shuffle.RetryingBlockFetcher.fetchAllOutstanding(RetryingBlockFetcher.java:140)
    at org.apache.spark.network.shuffle.RetryingBlockFetcher.access$200(RetryingBlockFetcher.java:43)
```

```
at org.apache.spark.network.shuffle.RetryingBlockFetcher$1.run(RetryingBlockFetcher.java:170)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
... 3 more
Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: /192.168.114.12:23242
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.checkConnect(Native Method)
at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.finishConnect(SocketChannelImpl.java:717)
at io.netty.channel.socket.nio.NioSocketChannel.doFinishConnect(NioSocketChannel.java:224)
at io.netty.channel.nio.AbstractNioChannel
$AbstractNioUnsafe.finishConnect(AbstractNioChannel.java:289)
at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKey(NioEventLoop.java:528)
at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeysOptimized(NioEventLoop.java:468)
at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeys(NioEventLoop.java:382)
at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:354)
at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:111)
... 1 more
```

## 回答

在运行应用程序时，使用Executor参数“--executor-cores 4”，单进程中并行度高导致IO非常繁忙，以至于任务运行缓慢。

```
16/02/26 10:04:53 INFO TaskSetManager: Finished task 2139.0 in stage 1.0 (TID 151149) in 376455 ms on 10-196-115-2 (694/153378)
```

单个任务运行时间超过6分钟，从而导致连接超时问题，最终使得任务失败。

将参数中的核数设置为1，“--executor-cores 1”，任务正常完成，单个任务处理时间在合理范围之内(15秒左右)。

```
16/02/29 02:24:46 INFO TaskSetManager: Finished task 59564.0 in stage 1.0 (TID 208574) in 15088 ms on 10-196-115-6 (59515/153378)
```

因此，处理这类网络超时任务，可以减少单个Executor的核数来规避该类问题。

### 32.7.1.4 当事件队列溢出时如何配置事件队列的大小

## 问题

当Driver日志中出现如下的日志时，表示事件队列溢出了。当事件队列溢出时如何配置事件队列的大小？

- 普通应用  
Dropping SparkListenerEvent because no remaining room in event queue.  
This likely means one of the SparkListeners is too slow and cannot keep up with the rate at which tasks are being started by the scheduler.
- Spark Streaming应用  
Dropping StreamingListenerEvent because no remaining room in event queue.  
This likely means one of the StreamingListeners is too slow and cannot keep up with the rate at which events are being started by the scheduler.

## 回答

1. 停止应用，在Spark的配置文件“spark-defaults.conf”中将配置项“spark.event.listener.logEnable”配置为“true”。并把配置项“spark.eventQueue.size”配置为1000W。如果需要控制打印频率（默认为1000毫秒打印1条日志），请根据需要修改配置项“spark.event.listener.logRate”，该配置项的单位为毫秒。
2. 启动应用，可以发现如下的日志信息（消费者速率、生产者速率、当前队列中的消息数量和队列中消息数量的最大值）。

```
INFO LiveListenerBus: [SparkListenerBus]:16044 events are consumed in 5000 ms.
INFO LiveListenerBus: [SparkListenerBus]:51381 events are produced in 5000 ms, eventQueue still has
86417 events, MaxSize: 171764.
```

3. 用户可以根据日志信息【队列中消息数量的最大值MaxSize】，在配置文件“spark-defaults.conf”中将配置项“spark.eventQueue.size”配置成合适的队列大小。比如【队列中消息数量的最大值】为250000，那么配置合适的队列大小为300000。

### 32.7.1.5 Spark 应用执行过程中，日志中一直打印 getApplicationReport 异常且应用较长时间不退出

#### 问题

Spark应用执行过程中，当driver连接RM失败时，会报下面的错误，且较长时间不退出。

```
16/04/23 15:31:44 INFO RetryInvocationHandler: Exception while invoking getApplicationReport of class
ApplicationClientProtocolPBClientImpl over 37 after 1 fail over attempts. Trying to fail over after sleeping
for 44160ms.
java.net.ConnectException: Call From vm1/192.168.39.30 to vm1:8032 failed on connection exception:
java.net.ConnectException: Connection refused; For more details see: http://wiki.apache.org/hadoop/
ConnectionRefused
```

#### 回答

在Spark中有个定期线程，通过连接RM监测AM的状态。由于连接RM超时，就会报上面的错误，且一直重试。RM中对重试次数有限制，默认是30次，每次间隔默认为30秒左右，每次重试时都会报上面的错误。超过次数后，driver才会退出。

RM中关于重试相关的配置项如表32-78所示。

表 32-78 参数说明

参数	描述	默认值
yarn.resourcemanager.connect.max-wait.ms	连接RM的等待时间最大值。	900000
yarn.resourcemanager.connect.retry-interval.ms	重试连接RM的时间频率。	30000

重试次数=yarn.resourcemanager.connect.max-wait.ms/  
yarn.resourcemanager.connect.retry-interval.ms，即重试次数=连接RM的等待时间最大值/重试连接RM的时间频率。

在Spark客户端机器中，通过修改“conf/yarn-site.xml”文件，添加并配置“yarn.resourcemanager.connect.max-wait.ms”和“yarn.resourcemanager.connect.retry-interval.ms”，这样可以更改重试次数，Spark应用可以提早退出。

### 32.7.1.6 Spark 执行应用时上报 “Connection to ip:port has been quiet for xxx ms while there are outstanding requests” 并导致应用结束

#### 问题

Spark 执行应用时上报如下类似错误并导致应用结束。

```
2016-04-20 10:42:00,557 | ERROR | [shuffle-server-2] | Connection to 10-91-8-208/10.18.0.115:57959 has
been quiet for 180000 ms while there are outstanding requests. Assuming connection is dead; please adju
st spark.network.timeout if this is wrong. |
org.apache.spark.network.server.TransportChannelHandler.userEventTriggered(TransportChannelHandler.java:
128)
2016-04-20 10:42:00,558 | ERROR | [shuffle-server-2] | Still have 1 requests outstanding when connection
from 10-91-8-208/10.18.0.115:57959 is closed | org.apache.spark.network.client.TransportResponseHandl
er.channelUnregistered(TransportResponseHandler.java:102)
2016-04-20 10:42:00,562 | WARN | [yarn-scheduler-ask-am-thread-pool-160] | Error sending message
[message = DoShuffleClean(application_1459995017785_0108,319)] in 1 attempts |
org.apache.spark.Logging$class
s.logWarning(Logging.scala:92)
java.io.IOException: Connection from 10-91-8-208/10.18.0.115:57959 closed
    at
org.apache.spark.network.client.TransportResponseHandler.channelUnregistered(TransportResponseHandler.j
ava:104)
    at
org.apache.spark.network.server.TransportChannelHandler.channelUnregistered(TransportChannelHandler.jav
a:94)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext
.java:158)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext.ja
va:144)
    at
io.netty.channel.ChannelInboundHandlerAdapter.channelUnregistered(ChannelInboundHandlerAdapter.java:5
3)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext
.java:158)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext.ja
va:144)
    at
io.netty.channel.ChannelInboundHandlerAdapter.channelUnregistered(ChannelInboundHandlerAdapter.java:5
3)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext
.java:158)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext.ja
va:144)
    at
io.netty.channel.ChannelInboundHandlerAdapter.channelUnregistered(ChannelInboundHandlerAdapter.java:5
3)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext
.java:158)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelUnregistered(AbstractChannelHandlerContext.ja
va:144)
    at
io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelUnregistered(DefaultChannelPipeline.java:739)
    at io.netty.channel.AbstractChannel$AbstractUnsafe$8.run(AbstractChannel.java:659)
    at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor.runAllTasks(SingleThreadEventExecutor.java:357)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:357)
    at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:111)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
2016-04-20 10:42:00,573 | INFO | [dispatcher-event-loop-14] | Starting task 177.0 in stage 1492.0 (TID
1996351, linux-254, PROCESS_LOCAL, 2106 bytes) | org.apache.spark.Logging$class.logInfo(Logging.scala:
59)
```

```
2016-04-20 10:42:00,574 | INFO | [task-result-getter-0] | Finished task 85.0 in stage 1492.0 (TID 1996259)
in 191336 ms on linux-254 (106/3000) | org.apache.spark.Logging$class.logInfo(Logging.scala:59)
2016-04-20 10:42:00,811 | ERROR | [Yarn application state monitor] | Yarn application has already exited
with state FINISHED! | org.apache.spark.Logging$class.logError(Logging.scala:75)
```

## 回答

当配置channel过期时间（spark.rpc.io.connectionTimeout）< RPC响应超时时间（spark.rpc.askTimeout），在特殊条件下（Full GC，网络延时等）消息响应时间较长，消息还没有反馈，channel又达到了过期时间，该channel就被终止了，AM端感知到channel被终止后认为driver失联，然后整个应用停止。

解决方法：在Spark客户端的“spark-defaults.conf”文件中或通过set命令行进行设置。参数配置时要保证channel过期时间（spark.rpc.io.connectionTimeout）大于或等于RPC响应超时时间（spark.rpc.askTimeout）。

表 32-79 参数说明

参数	描述	默认值
spark.rpc.askTimeout	RPC响应超时时间，不配置的话默认使用spark.network.timeout的值。	120s

### 32.7.1.7 NodeManager 关闭导致 Executor(s)未移除

#### 问题

在Executor动态分配打开的情况下，如果在任务执行过程中，执行NodeManager关闭动作，NodeManager关闭节点上的Executor(s)在空闲超时之后，在driver页面上未被移除。

#### 回答

这是因为ResourceManager感知到NodeManager关闭时，Executor(s)已经因空闲超时而被driver请求kill掉，但因NodeManager已经关闭，这些Executor(s)实际上并不能被kill掉，因此driver不能感知到这些Executor(s)的LOST事件，所以并未从自身的Executor list中移除，从而导致在driver页面上还能看到这些Executor(s)，这是YARN NodeManager关闭之后的正常现象，NodeManager再次启动后，这些Executor(s)会被移除。

### 32.7.1.8 Password cannot be null if SASL is enabled 异常

#### 问题

运行Spark的应用启用了ExternalShuffle，应用出现了Task任务丢失，原因是由于java.lang.NullPointerException: Password cannot be null if SASL is enabled异常，部分关键日志如下图所示：

```
2016-05-13 12:05:27,093 | WARN | [task-result-getter-2] | Lost task 98.0 in stage 22.1 (TID 193603, linux-173, 2): FetchFailed(BlockManagerId(13, 172.168.100.13, 27337),
org.apache.spark.shuffle.FetchFailedException: java.lang.NullPointerException: Password cannot be null if SASL is enabled
    at org.spark-project.guava.base.Preconditions.checkNotNull(Preconditions.java:208)
    at org.apache.spark.network.sasl.SparkSaslServer.encodePassword(SparkSaslServer.java:196)
    at org.apache.spark.network.sasl.SparkSaslServer$DigestCallbackHandler.handle(SparkSaslServer.java:166)
    at com.sun.security.sasl.digest.DigestMD5Server.validateClientResponse(DigestMD5Server.java:589)
    at com.sun.security.sasl.digest.DigestMD5Server.evaluateResponse(DigestMD5Server.java:244)
    at org.apache.spark.network.sasl.SparkSaslServer.response(SparkSaslServer.java:119)
    at org.apache.spark.network.sasl.SaslRpcHandler.receive(SaslRpcHandler.java:100)
    at org.apache.spark.network.server.TransportRequestHandler.processRpcRequest(TransportRequestHandler.java:128)
    at org.apache.spark.network.server.TransportRequestHandler.handle(TransportRequestHandler.java:99)
    at org.apache.spark.network.server.TransportChannelHandler.channelRead0(TransportChannelHandler.java:104)
```

## 回答

造成该现象的原因是NodeManager重启。使用ExternalShuffle的时候，Spark将借用NodeManager传输Shuffle数据，因此NodeManager的内存将成为瓶颈。

在当前版本的FusionInsight中，NodeManager的默认内存只有1G，在数据量比较大（1T以上）的Spark任务下，内存严重不足，消息响应缓慢，导致FusionInsight健康检查认为NodeManager进程退出，强制重启NodeManager，导致上述问题产生。

解决方式：

调整NodeManager的内存，数据量比较大（1T以上）的情况下，NodeManager的内存至少在4G以上。

### 32.7.1.9 向动态分区表中插入数据时，在重试的 task 中出现"Failed to CREATE\_FILE"异常

#### 问题

向动态分区表中插入数据时，shuffle过程中大面积shuffle文件损坏（磁盘掉线、节点故障等）后，为什么会在重试的task中出现"Failed to CREATE\_FILE"异常？

```
2016-06-25 15:11:31,323 | ERROR | [Executor task launch worker-0] | Exception in task 15.0 in stage 10.1 (TID 1258) | org.apache.spark.Logging$class.logError(Logging.scala:96)
org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.HiveException:
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.hdfs.protocol.AlreadyBeingCreatedException):
Failed to CREATE_FILE /user/hive/warehouse/testdb.db/web_sales/.hive-staging_hive_2016-06-25_15-09-16_999_8137121701603617850-1/-ext-10000/_temporary/0/_temporary/attempt_201606251509_0010_m_000015_0/ws_sold_date=1999-12-17/part-00015 for
DFSClient_attempt_2016
06251509_0010_m_000015_0_353134803_151 on 10.1.1.5 because this file lease is currently owned by
DFSClient_attempt_201606251509_0010_m_000015_0_-848353830_156 on 10.1.1.6
```

#### 回答

动态分区表插入数据的最后一步是读取shuffle文件的数据，再写入到表对应的分区文件中。

当大面积shuffle文件损坏后，会引起大批量task失败，然后进行job重试。重试前Spark会将写表分区文件的句柄关闭，大批量task关闭句柄时HDFS无法及时处理。在task进行下一次重试时，句柄在NameNode端未被及时释放，即会发生"Failed to CREATE\_FILE"异常。

这种现象仅会在大面积shuffle文件损坏时发生，出现异常后task会重试，重试耗时在毫秒级，影响较小，可以忽略不计。

### 32.7.1.10 使用 Hash shuffle 出现任务失败

#### 问题

使用Hash shuffle运行1000000（map个数）\*100000（reduce个数）的任务，运行日志中出现大量的消息发送失败和Executor心跳超时，从而导致任务失败。

#### 回答

对于Hash shuffle，在shuffle的过程中写数据时不做排序操作，只是将数据根据Hash的结果，将各个reduce分区的数据写到各自的磁盘文件中。

这样带来的问题是如果reduce分区的数量比较大的话，将会产生大量的磁盘文件（比如：该问题中将产生 $1000000 * 100000 = 10^{11}$ 个shuffle文件）。如果磁盘文件数量特别巨大，对文件读写的性能会带来比较大的影响，此外由于同时打开的文件句柄数量多，序列化以及压缩等操作需要占用非常大的临时内存空间，对内存的使用和GC带来很大的压力，从而容易造成Executor无法响应Driver。

因此，建议使用Sort shuffle，而不使用Hash shuffle。

### 32.7.1.11 访问 Spark 应用的聚合日志页面报“DNS 查找失败”错误

#### 问题

采用`http(s)://<spark ip>:<spark port>`的方式直接访问Spark JobHistory页面时，如果当前跳转的Spark JobHistory页面不是FusionInsight代理的页面（FusionInsight代理的URL地址类似于：`https://<oms ip>:20026/Spark/JobHistory/xx/`），单击某个应用，再单击“AggregatedLogs”，然后单击需要查看的其中一个Executor的“logs”，此时会报如图32-9所示的错误。

图 32-9 聚合日志失败页面



#### 回答

**原因：**弹出的URL地址（如`https://<hostname>:20026/Spark/JobHistory/xx/history/application_xxx/jobs/`），其中的<hostname>没有在Windows系统的hosts文件中添加域名信息，导致DNS查找失败无法显示此网页。

**解决措施：**

- 建议用户使用FusionInsight代理去访问Spark JobHistory页面，即单击如图32-10中蓝框所示的Spark WebUI的链接。

图 32-10 FusionInsight Manager 的 Spark 页面



- 如果用户需要不通过FusionInsight Manager访问Spark JobHistory页面，则需要将URL地址中的<hostname>更改为IP地址进行访问，或者在Windows系统的hosts文件中添加该域名信息。

### 32.7.1.12 由于 Timeout waiting for task 异常导致 Shuffle FetchFailed

#### 问题

使用JDBCServer模式执行100T的TPCDS测试套，出现Timeout waiting for task异常导致Shuffle FetchFailed，Stage一直重试，任务无法正常完成。

#### 回答

JDBCServer方式使用了ShuffleService功能，Reduce阶段所有的Executor会从NodeManager中获取数据，当数据量达到一个级别（10T级别），会出现NodeManager单点瓶颈（ShuffleService服务在NodeManager进程中），就会出现某些Task获取数据超时，从而出现该问题。

因此，当数据量达到10T级别以上的Spark任务，建议用户关闭ShuffleService功能，即在“Spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.shuffle.service.enabled”配置为“false”。

### 32.7.1.13 Executor 进程 Crash 导致 Stage 重试

#### 问题

在执行大数据量的Spark任务（如100T的TPCDS测试套）过程中，有时会出现Executor丢失从而导致Stage重试的现象。查看Executor的日志，出现“Executor 532 is lost rpc with driver,but is still alive, going to kill it”所示信息，表明Executor丢失是由于JVM Crash导致的。

JVM的关键Crash错误日志，如下：

```
#  
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:  
#  
# Internal Error (sharedRuntime.cpp:834), pid=241075, tid=140476258551552  
# fatal error: exception happened outside interpreter, nmethods and vtable stubs at pc  
0x00007fcda9eb8eb1
```

## 回答

上述问题在Oracle官网上有类似的情况，该问题现象是Oracle JVM的缺陷，并不是平台代码引入的问题，且Spark中有对Executor的容错机制，Executor Crash之后，Stage会进入重试，可以保证任务最终可以执行完成，不会对业务产生影响。

### 32.7.1.14 执行大数据量的 shuffle 过程时 Executor 注册 shuffle service 失败

#### 问题

执行超过50T数据的shuffle过程时，出现部分Executor注册shuffle service超时然后丢失从而导致任务失败的问题。错误日志如下所示：

```
2016-10-19 01:33:34,030 | WARN | ContainersLauncher #14 | Exception from container-launch with
container ID: container_e1452_1476801295027_2003_01_004512 and exit code: 1 |
LinuxContainerExecutor.java:397
ExitCodeException exitCode=1:
at org.apache.hadoop.util.Shell.runCommand(Shell.java:561)
at org.apache.hadoop.util.Shell.run(Shell.java:472)
at org.apache.hadoop.util.Shell$ShellCommandExecutor.execute(Shell.java:738)
at
org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.LinuxContainerExecutor.launchContainer(LinuxContainerExecuto
r.java:381)
at
org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.containermanager.launcher.ContainerLaunch.call(ContainerLaun
ch.java:312)
at
org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.containermanager.launcher.ContainerLaunch.call(ContainerLaun
ch.java:88)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
2016-10-19 01:33:34,031 | INFO | ContainersLauncher #14 | Exception from container-launch. |
ContainerExecutor.java:300
2016-10-19 01:33:34,031 | INFO | ContainersLauncher #14 | Container id:
container_e1452_1476801295027_2003_01_004512 | ContainerExecutor.java:300
2016-10-19 01:33:34,031 | INFO | ContainersLauncher #14 | Exit code: 1 | ContainerExecutor.java:300
2016-10-19 01:33:34,031 | INFO | ContainersLauncher #14 | Stack trace: ExitCodeException exitCode=1: |
ContainerExecutor.java:300
```

#### 回答

由于当前数据量较大，有50T数据导入，超过了shuffle的规格，shuffle负载过高，shuffle service服务处于过载状态，可能无法及时响应Executor的注册请求，从而出现上面的问题。

Executor注册shuffle service的超时时间是5秒，最多重试3次，该参数目前不可配。

建议适当调大task retry次数和Executor失败次数。

在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中配置如下参数。

“spark.yarn.max.executor.failures”若不存在，则手动添加该参数项。

表 32-80 参数说明

参数	描述	默认值
spark.task.maxFailures	task retry次数。	4

参数	描述	默认值
spark.yarn.max.executor.failures	Executor失败次数。 关闭Executor个数动态分配功能的场景即“spark.dynamicAllocation.enabled”参数设为“false”时。	numExecutors * 2, with minimum of 3
	Executor失败次数。 开启Executor个数动态分配功能的场景即“spark.dynamicAllocation.enabled”参数设为“true”时。	3

### 32.7.1.15 在 Spark 应用执行过程中 NodeManager 出现 OOM 异常

#### 问题

当开启Yarn External Shuffle服务时，在Spark应用执行过程中，如果当前shuffle连接过多，Yarn External Shuffle会出现“java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer Memory”的异常，该异常说明内存不足。错误日志如下：

```
2016-12-06 02:01:00,768 | WARN | shuffle-server-38 | Exception in connection from /192.168.101.95:53680 | TransportChannelHandler.java:79
io.netty.handler.codec.DecoderException: java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer memory
    at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:153)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.invokeChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:333)
    at
io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext.fireChannelRead(AbstractChannelHandlerContext.java:319)
    at io.netty.channel.DefaultChannelPipeline.fireChannelRead(DefaultChannelPipeline.java:787)
    at io.netty.channel.nio.AbstractNioByteChannel$NioByteUnsafe.read(AbstractNioByteChannel.java:130)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKey(NioEventLoop.java:511)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeysOptimized(NioEventLoop.java:468)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.processSelectedKeys(NioEventLoop.java:382)
    at io.netty.channel.nio.NioEventLoop.run(NioEventLoop.java:354)
    at io.netty.util.concurrent.SingleThreadEventExecutor$2.run(SingleThreadEventExecutor.java:116)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Direct buffer memory
    at java.nio.Bits.reserveMemory(Bits.java:693)
    at java.nio.DirectByteBuffer.<init>(DirectByteBuffer.java:123)
    at java.nio.ByteBuffer.allocateDirect(ByteBuffer.java:311)
    at io.netty.buffer.PoolArena$DirectArena.newChunk(PoolArena.java:434)
    at io.netty.buffer.PoolArena.allocateNormal(PoolArena.java:179)
    at io.netty.buffer.PoolArena.allocate(PoolArena.java:168)
    at io.netty.buffer.PoolArena.reallocate(PoolArena.java:277)
    at io.netty.buffer.PooledByteBuf.capacity(PooledByteBuf.java:108)
    at io.netty.buffer.AbstractByteBuf.ensureWritable(AbstractByteBuf.java:251)
    at io.netty.buffer.AbstractByteBuf.writeBytes(AbstractByteBuf.java:849)
    at io.netty.buffer.AbstractByteBuf.writeBytes(AbstractByteBuf.java:841)
    at io.netty.buffer.AbstractByteBuf.writeBytes(AbstractByteBuf.java:831)
    at io.netty.handler.codec.ByteToMessageDecoder.channelRead(ByteToMessageDecoder.java:146)
    ... 10 more
```

#### 回答

对于Yarn的Shuffle Service，其启动的线程数为机器可用CPU核数的两倍，而默认配置的Direct buffer Memory为128M，因此当有较多shuffle同时连接时，平均分配到各线

程所能使用的Direct buffer Memory将较低（例如，当机器的CPU为40核，Yarn的Shuffle Service启动的线程数为80，80个线程共享进程里的Direct buffer Memory，这种场景下每个线程分配到的内存将不足2MB）。

因此建议根据集群中的NodeManager节点的CPU核数适当调整Direct buffer Memory，例如在CPU核数为40时，将Direct buffer Memory配置为512M。即配置集群NodeManger的“GC\_OPTS”参数，如：

```
-XX:MaxDirectMemorySize=512M
```

#### 📖 说明

GC\_OPTS参数中-XX:MaxDirectMemorySize默认没有配置，如需配置，用户可在GC\_OPTS参数中自定义添加。

具体的配置方法如下：

用户可登录FusionInsight Manager，单击“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，单击“全部配置”，单击“NodeManager > 系统”，在“GC\_OPTS”参数中修改配置。

表 32-81 参数说明

参数	描述	默认值
GC_OPTS	Yarn NodeManger的GC参数。	128M

### 32.7.1.16 安全集群使用 HiBench 工具运行 sparkbench 获取不到 realm

#### 问题

运行HiBench6的sparkbench任务，如Wordcount，任务执行失败，bench.log显示Yarn任务执行失败，登录Yarn UI，查看对应application的失败信息，显示如下：

```
Exception in thread "main" org.apache.spark.SparkException: Unable to load YARN support
  at org.apache.spark.deploy.SparkHadoopUtil$.liftedTree$1$1(SparkHadoopUtil.scala:390)
  at org.apache.spark.deploy.SparkHadoopUtil$.yarn$lzycompute(SparkHadoopUtil.scala:385)
  at org.apache.spark.deploy.SparkHadoopUtil$.yarn(SparkHadoopUtil.scala:385)
  at org.apache.spark.deploy.SparkHadoopUtil$.get(SparkHadoopUtil.scala:410)
  at org.apache.spark.deploy.yarn.ApplicationMaster$.main(ApplicationMaster.scala:796)
  at org.apache.spark.deploy.yarn.ExecutorLauncher$.main(ApplicationMaster.scala:821)
  at org.apache.spark.deploy.yarn.ExecutorLauncher.main(ApplicationMaster.scala)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Can't get Kerberos realm
  at org.apache.hadoop.security.HadoopKerberosName.setConfiguration(HadoopKerberosName.java:65)
  at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.initialize(UserGroupInformation.java:288)
  at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.setConfiguration(UserGroupInformation.java:336)
  at org.apache.spark.deploy.SparkHadoopUtil.<init>(SparkHadoopUtil.scala:51)
  at org.apache.spark.deploy.yarn.YarnSparkHadoopUtil.<init>(YarnSparkHadoopUtil.scala:49)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
  at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
  at java.lang.Class.newInstance(Class.java:442)
  at org.apache.spark.deploy.SparkHadoopUtil$.liftedTree$1$1(SparkHadoopUtil.scala:387)
  ... 6 more
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at org.apache.hadoop.security.authentication.util.KerberosUtil.getDefaultRealm(KerberosUtil.java:88)
```

```
at org.apache.hadoop.security.HadoopKerberosName.setConfiguration(HadoopKerberosName.java:63)
... 16 more
Caused by: KrbException: Cannot locate default realm
at sun.security.krb5.Config.getDefaultRealm(Config.java:1029)
... 22 more
```

## 回答

失败原因是C80SPC200版本开始，安装集群不再替换/etc/krb5.conf文件，改为通过配置参数指定到客户端内krb5路径，而HiBench并不引用客户端配置文件。解决方案：将客户端/opt/client/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf，copy覆盖集群内所有节点的/etc/krb5.conf，注意替换前需要备份。

## 32.7.2 SQL 和 DataFrame

### 32.7.2.1 Spark SQL ROLLUP 和 CUBE 使用的注意事项

#### 问题

假设有表src(d1, d2, m)，其数据如下：

```
1 a 1
1 b 1
2 b 2
```

对于语句select d1, sum(d1) from src group by d1, d2 with rollup其结果如下：

```
NULL 0
1 2
2 2
1 1
1 1
2 2
```

对于以上结果的第一条为什么是(NULL,0)而不是(NULL,4)。

#### 回答

在进行rollup和cube操作时，用户通常是基于维度进行分析，需要的是度量的结果，因此不会对维度进行聚合操作。

例如当前有表src(d1, d2, m)，那么语句1 “select d1, sum(m) from src group by d1, d2 with rollup”就是对维度d1和d2进行上卷操作计算度量m的结果，因此有实际业务意义，而其结果也跟预期是一致的。但语句2 “select d1, sum(d1) from src group by d1, d2 with rollup”则从业务上无法解释。当前对于语句2所有聚合（sum/avg/max/min）结果均为0。

#### 说明

只有在rollup和cube操作中对出现在group by中的字段进行聚合结果才是0，非rollup和cube操作其结果跟预期一致。

### 32.7.2.2 Spark SQL 在不同 DB 都可以显示临时表

#### 问题

切换数据库之后，为什么还能看到之前数据库的临时表？

1. 创建一个DataSource的临时表，例如以下建表语句。

```
create temporary table ds_parquet
using org.apache.spark.sql.parquet
options(path '/tmp/users.parquet');
```

2. 切换到另外一个数据库，执行 **show tables**，依然可以看到上个步骤创建的临时表。

```
0: jdbc:hive2://192.168.169.84:22550/default> show tables;
+-----+-----+
| tableName | isTemporary |
+-----+-----+
| ds_parquet | true      |
| cmb_tbl_carbon | false    |
+-----+-----+
2 rows selected (0.109 seconds)
0: jdbc:hive2://192.168.169.84:22550/default>
```


## 回答

Spark的表管理层次如图32-11所示，最底层是Spark的临时表，存储着使用DataSource方式的临时表，在这一个层面中没有数据库的概念，因此对于这种类型表，表名在各个数据库中都是可见的。

上层为Hive的MetaStore，该层有了各个DB之分。在每个DB中，又有Hive的临时表与Hive的持久化表，因此在Spark中允许三个层次的同名数据表。

查询的时候，Spark SQL优先查看是否有Spark的临时表，再查找当前DB的Hive临时表，最后查找当前DB的Hive持久化表。

图 32-11 Spark 表管理层次



当Session退出时，用户操作相关的临时表将自动删除。建议用户不要手动删除临时表。

删除临时表时，其优先级与查询相同，从高到低为Spark临时表、Hive临时表、Hive持久化表。如果想直接删除Hive表，不删除Spark临时表，您可以直接使用 **drop table DbName.TableName** 命令。

### 32.7.2.3 如何在 Spark 命令中指定参数值

#### 问题

如果用户不希望在界面上或配置文件设置参数值，如何在Spark命令中指定参数值？

## 回答

Spark的配置项，不仅可以在配置文件中设置，也可以在命令中指定参数值。

在Spark客户端，应用执行命令添加如下内容设置参数值，命令执行完成后立即生效。在--conf后添加参数名称及其参数值，例如：

```
--conf spark.eventQueue.size=50000
```

### 32.7.2.4 SparkSQL 建表时的目录权限

## 问题

新建的用户，使用SparkSQL建表时出现类似如下错误：

```
0: jdbc:hive2://192.168.169.84:22550/default> create table testACL(c string);
Error: org.apache.spark.sql.execution.QueryExecutionException: FAILED: Execution Error, return code 1 from
org.apache.hadoop.hive ql.exec.DDLTask. MetaException(message:Got exception:
org.apache.hadoop.security.AccessControlException
Permission denied: user=testACL, access=EXECUTE, inode="/user/hive/warehouse/
testacl":spark:hadoop:drwxrwx---
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkAccessAcl(FSPermissionChecker.java:403
)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(FSPermissionChecker.java:306)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkTraverse(FSPermissionChecker.java:259)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermission(FSPermissionChecker.java:20
5)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermission(FSPermissionChecker.java:19
0)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPermission(FSDirectory.java:1710)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirStatAndListingOp.getFileInfo(FSDirStatAndListingOp.java:109)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.getFileInfo(FSNamesystem.java:3762)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNodeRpcServer.getFileInfo(NameNodeRpcServer.java:1014)
    at
org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.ClientNamenodeProtocolServerSideTranslatorPB.getFileInfo(ClientNamen
odeProtocolServerSideTranslatorPB.java:853)
    at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNamenodeProtocolProtos$ClientNamenodeProtocol
$2.callBlockingMethod(ClientNamenodeProtocolProtos.java)
    at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine$Server$ProtoBufRpcInvoker.call(ProtobufRpcEngine.java:616)
    at org.apache.hadoop.ipc.RPC$Server.call(RPC.java:973)
    at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler$1.run(Server.java:2089)
    at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler$1.run(Server.java:2085)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
    at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1675)
    at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler.run(Server.java:2083)
) (state=,code=0)
```

## 回答

Spark SQL建表底层调用的是Hive的接口，其建表时会在“/user/hive/warehouse”目录下新建一个以表名命名的目录，因此要求用户具备“/user/hive/warehouse”目录的读写、执行权限或具有Hive的group权限。

“/user/hive/warehouse”目录可通过hive.metastore.warehouse.dir参数指定。

### 32.7.2.5 为什么不同服务之间互相删除 UDF 失败

#### 问题

不同服务之间互相删除UDF失败，例如，Spark SQL无法删除Hive创建的UDF。

#### 回答

当前可以通过以下3种方式创建UDF：

1. 在Hive端创建UDF。
2. 通过JDBCServer接口创建UDF。用户可以通过Spark Beeline或者JDBC客户端代码来连接JDBCServer，从而执行SQL命令，创建UDF。
3. 通过spark-sql创建UDF。

删除UDF失败，存在以下两种场景：

- 在Spark Beeline中，对于其他方式创建的UDF，需要重新启动Spark服务端的JDBCServer后，才能将此类UDF删除成功，否则删除失败。在spark-sql中，对于其他方式创建的UDF，需要重新启动spark-sql后，才能将此类UDF删除成功，否则删除失败。  
原因：创建UDF后，Spark服务端的JDBCServer未重启或者spark-sql未重新启动的场景，Spark所在线程的FunctionRegistry对象未保存新创建的UDF，那么删除UDF时就会出现错误。  
解决方法：重启Spark服务端的JDBCServer和spark-sql，再删除此类UDF。
- 在Hive端创建UDF时未在创建语句中指定jar包路径，而是通过**add jar**命令添加UDF的jar包如**add jar /opt/test/two\_udfs.jar**，这种场景下，在其他服务中删除UDF时就会出现ClassNotFound的错误，从而导致删除失败。  
原因：在删除UDF时，会先获取该UDF，此时会去加载该UDF对应的类，由于创建UDF时是通过**add jar**命令指定jar包路径的，其他服务进程的classpath不存在这些jar包，因此会出现ClassNotFound的错误从而导致删除失败。  
解决方法：该方式创建的UDF不支持通过其他方式删除，只能通过与创建时一致的方式删除。

### 32.7.2.6 Spark SQL 无法查询到 Parquet 类型的 Hive 表的新插入数据

#### 问题

为什么通过Spark SQL无法查询到存储类型为Parquet的Hive表的新插入数据？主要有以下两种场景存在这个问题：

1. 对于分区表和非分区表，在Hive客户端中执行插入数据的操作后，会出现Spark SQL无法查询到最新插入的数据的问题。
2. 对于分区表，在Spark SQL中执行插入数据的操作后，如果分区信息未改变，会出现Spark SQL无法查询到最新插入的数据的问题。

#### 回答

由于Spark存在一个机制，为了提高性能会缓存Parquet的元数据信息。当通过Hive或其他方式更新了Parquet表时，缓存的元数据信息未更新，导致Spark SQL查询不到新插入的数据。

对于存储类型为Parquet的Hive分区表，在执行插入数据操作后，如果分区信息未改变，则缓存的元数据信息未更新，导致Spark SQL查询不到新插入的数据。

解决措施：在使用Spark SQL查询之前，需执行Refresh操作更新元数据信息。

**REFRESH TABLE table\_name;**

table\_name为刷新的表名，该表必须存在，否则会出错。

执行查询语句时，即可获取到最新插入的数据。

### 32.7.2.7 cache table 使用指导

#### 问题

cache table的作用是什么？cache table时需要注意哪些方面？

#### 回答

Spark SQL可以将表cache到内存中，并且使用压缩存储来尽量减少内存压力。通过将表cache，查询可以直接从内存中读取数据，从而减少读取磁盘带来的内存开销。

但需要注意的是，被cache的表会占用executor的内存。尽管在Spark SQL采用压缩存储的方式来尽量减少内存开销、缓解GC压力，但当缓存的表较大或者缓存表数量较多时，将不可避免的影响executor的稳定性。

此时的最佳实践是，当不需要将表cache来实现查询加速时，应及时将表进行uncache以释放内存。可以执行命令**uncache table table\_name**来uncache表。

#### 说明

被cache的表也可以在Spark Driver UI的Storage标签里查看。

### 32.7.2.8 Repartition 时有部分 Partition 没数据

#### 问题

在repartition操作时，分块数“spark.sql.shuffle.partitions”设置为4500，repartition用到的key列中有超过4000个的不同key值。期望不同key对应的数据能分到不同的partition，实际上却只有2000个partition里有数据，不同key对应的数据也被分到相同的partition里。

#### 回答

这是正常现象。

数据分到哪个partition是通过对key的hashcode取模得到的，不同的hashcode取模后的结果有可能是一样的，那样数据就会被分到相同的partition里面，因此出现有些partition没有数据而有些partition里面有多key对应的数据。

通过调整“spark.sql.shuffle.partitions”参数值可以调整取模时的基数，改善数据分块不均匀的情况，多次验证发现配置为质数或者奇数效果比较好。

在Driver端的“spark-defaults.conf”配置文件中调整如下参数。

表 32-82 参数说明

参数	描述	默认值
spark.sql.shuffle.partitions	shuffle操作时，shuffle数据的分块数。	200

### 32.7.2.9 16T 的文本数据转成 4T Parquet 数据失败

#### 问题

使用默认配置时，16T的文本数据转成4T Parquet数据失败，报如下错误信息。

```
Job aborted due to stage failure: Task 2866 in stage 11.0 failed 4 times, most recent failure: Lost task 2866.6 in stage 11.0 (TID 54863, linux-161, 2): java.io.IOException: Failed to connect to /10.16.1.11:23124 at org.apache.spark.network.client.TransportClientFactory.createClient(TransportClientFactory.java:214) at org.apache.spark.network.client.TransportClientFactory.createClient(TransportClientFactory.java:167) at org.apache.spark.network.netty.NettyBlockTransferService$$anon$1.createAndStart(NettyBlockTransferService.scala:92)
```

使用的默认配置如表32-83所示。

表 32-83 参数说明

参数	描述	默认值
spark.sql.shuffle.partitions	shuffle操作时，shuffle数据的分块数。	200
spark.shuffle.sasl.timeout	shuffle操作时SASL认证的超时时间。单位：秒。	120s
spark.shuffle.io.connectionTimeout	shuffle操作时连接远程节点的超时时间。单位：秒。	120s
spark.network.timeout	所有涉及网络连接操作的超时时间。单位：秒。	360s

#### 回答

由于当前数据量较大，有16T，而分区数只有200，造成每个task任务过重，才会出现上面的问题。

为了解决上面问题，需要对参数进行调整。

- 增大partition数，把任务切分的更小。
- 增大任务执行过程中的超时时间。

在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中配置如下参数。

表 32-84 参数说明

参数	描述	建议值
spark.sql.shuffle.partitions	shuffle操作时, shuffle数据的分块数。	4501
spark.shuffle.sasl.timeout	shuffle操作时SASL认证的超时时间。单位: 秒。	2000s
spark.shuffle.io.connectionTimeout	shuffle操作时连接远程节点的超时时间。单位: 秒。	3000s
spark.network.timeout	所有涉及网络连接操作的超时时间。单位: 秒。	360s

### 32.7.2.10 当表名为 table 时, 执行相关操作时出现异常

#### 问题

当创建了表名为table的表后, 执行**drop table table**上报以下错误, 或者执行其他操作也会出现类似错误。

```
16/07/12 18:56:29 ERROR SparkSQLDriver: Failed in [drop table table]
java.lang.RuntimeException: [1.1] failure: identifier expected
table
^
at scala.sys.package$.error(package.scala:27)
at org.apache.spark.sql.catalyst.SqlParserTrait$class.parseTableIdentifier(SqlParser.scala:56)
at org.apache.spark.sql.catalyst.SqlParser$.parseTableIdentifier(SqlParser.scala:485)
```

#### 回答

这是因为table为Spark SQL的关键词, 不能作为表名使用。建议用户不要使用table作为表的名字。

### 32.7.2.11 执行 analyze table 语句, 因资源不足出现任务卡住

#### 问题

使用spark-sql执行**analyze table**语句, 任务一直卡住, 打印的信息如下:

```
spark-sql> analyze table hive2table2 compute statistics;
Query ID = root_20160716174218_90f55869-000a-40b4-a908-533f63866fed
Total jobs = 1
Launching Job 1 out of 1
Number of reduce tasks is set to 0 since there's no reduce operator
16/07/20 17:40:56 WARN JobResourceUploader: Hadoop command-line option parsing not performed.
Implement the Tool interface and execute your application with ToolRunner to remedy this.
Starting Job = job_1468982600676_0002, Tracking URL = http://10-120-175-107:8088/proxy/
application_1468982600676_0002/
Kill Command = /opt/client/HDFS/hadoop/bin/hadoop job -kill job_1468982600676_0002
```

## 回答

执行 ***analyze table hivetable2 compute statistics*** 语句时，由于该sql语句会启动 MapReduce 任务。从 YARN 的 Resource Manager Web UI 页面看到，该任务由于资源不足导致任务没有被执行，表现出任务卡住的现象。

图 32-12 ResourceManager Web UI 页面



application_	analyze table hivetable2 compute statistics(Stage-0)	MAPREDUCE	default	Wed Jul 20 17:40:56 +0800 2016	N/A	ACCEPTED	UNDEFINED	0	0	0	ApplicationMaster	0
application_	SparkSQL::192.168.169.84	SPARK	default	Wed Jul 20 17:40:56	N/A	RUNNING	UNDEFINED	3	3	4096	ApplicationMaster	0

建议用户执行 ***analyze table*** 语句时加上 ***noscan***，其功能与 ***analyze table hivetable2 compute statistics*** 语句相同，具体命令如下：

```
spark-sql> analyze table hivetable2 compute statistics noscan
```

该命令不用启动 MapReduce 任务，不会占用 YARN 资源，从而任务可以被执行。

### 32.7.2.12 为什么有时访问没有权限的 parquet 表时，在上报 “Missing Privileges” 错误提示之前，会运行一个 Job？

#### 问题

为什么有时访问没有权限的 parquet 表时，在上报 “Missing Privileges” 错误提示之前，会运行一个 Job？

#### 回答

Spark SQL 对用户 SQL 语句的执行逻辑是：首先解析出语句中包含的表，再获取表的元数据信息，然后对权限进行检查。

当表是 parquet 表时，元数据信息包括文件的 Split 信息。Split 信息需要调用 HDFS 的接口去读取，当表包含的文件数量很多时，串行读取 Split 信息变得缓慢，影响性能。故对此做了优化，当表包含的文件大于一定阈值（即 `spark.sql.sources.parallelSplitDiscovery.threshold` 参数值）时，会生成一个 Job，利用 Executor 的并行能力去读取，从而提升执行效率。

由于权限检查在获取表元数据之后，因此当读取的 parquet 表包含的文件数量很多时，会在报 “Missing Privileges” 之前，运行一个 Job 来并行读取元数据信息。

### 32.7.2.13 执行 Hive 命令修改元数据时失败或不生效

#### 问题

对于 datasource 表和 Spark on HBase 表，执行 Hive 相关命令修改元数据时，出现失败或者不生效情况。

#### 回答

当前版本不支持执行 Hive 修改元数据的相关命令操作 datasource 表和 Spark on HBase 表。

### 32.7.2.14 spark-sql 退出时打印 RejectedExecutionException 异常栈

#### 问题

执行大数据量的Spark任务（如2T的TPCDS测试套），任务运行成功后，在spark-sql退出时概率性出现RejectedExecutionException的异常栈信息，相关日志如下所示：

```
16/07/16 10:19:56 ERROR TransportResponseHandler: Still have 2 requests outstanding when connection from linux-192/10.1.1.5:59250 is closed
java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Task scala.concurrent.impl.CallbackRunnable@5fc1ab rejected from java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor@52fa7e19[Terminated, pool size = 0, active threads = 0, queued tasks = 0, completed tasks = 3025]
```

#### 回答

出现上述问题的原因是：当spark-sql退出时，应用退出关闭消息通道，如果当前还有消息未处理，需要做连接关闭异常的处理，此时，如果scala内部的线程池已经关闭，就会打印RejectedExecutionException的异常栈，如果scala内部的线程池尚未关闭就不会打印该异常栈。

因为该问题出现在应用退出时，此时任务已经运行成功，所以不会对业务产生影响。

### 32.7.2.15 健康检查时，误将 JDBCServer Kill

#### 问题

健康检查方案中，在并发执行的语句达到线程池上限后依然会导致健康检查命令无法执行，从而导致健康检查程序超时，然后把Spark JDBCServer进程Kill。

#### 回答

当前JDBCServer中存在两个线程池HiveServer2-Handler-Pool和HiveServer2-Background-Pool，其中HiveServer2-Handler-Pool用于处理session连接，HiveServer2-Background-Pool用于处理SQL语句的执行。

当前的健康检查机制是通过新增一个session连接，并在该session所在的线程中执行健康检查命令 **HEALTHCHECK** 来判断Spark JDBCServer的健康状况，因此HiveServer2-Handler-Pool必须保留一个线程，用于处理健康检查的session连接和健康检查命令执行，否则将导致无法建立健康检查的session连接或健康检查命令无法执行，从而认为Spark JDBCServer不健康而被Kill。即如果当前HiveServer2-Handler-Pool的线程池数为100，那么最多支持连接99个session。

### 32.7.2.16 日期类型的字段作为过滤条件时匹配'2016-6-30'时没有查询结果

#### 问题

为什么日期类型的字段作为过滤条件时匹配'2016-6-30'时没有查询结果，匹配'2016-06-30'时有查询结果。

如下图所示：“select count(\*)from trxfintrx2012 a where trx\_dte\_par='2016-6-30'”，其中trx\_dte\_par为日期类型的字段，当过滤条件为“where trx\_dte\_par='2016-6-30'”时没有查询结果，当过滤条件为“where trx\_dte\_par='2016-06-30'”时有查询结果。

图 32-13 示例

```
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> select count(*)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default>   from TRXFINTRX2012 a
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default>   where trx_dte_par = '2016-6-30';
+-----+
| _c0 |
+-----+
| 0 |
+-----+
1 row selected (0.498 seconds)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default> select count(*)
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default>   from TRXFINTRX2012 a
0: jdbc:hive2://ha-cluster/default>   where trx_dte_par = '2016-06-30';
+-----+
| _c0 |
+-----+
| 8520808 |
+-----+
1 row selected (15.788 seconds)
```

## 回答

在Spark SQL查询语句中，当查询条件中含有日期格式的字符串时，Spark SQL不会对它做日期格式的检查，就是把它当做普通的字符串进行匹配。以上面的例子为例，如果数据格式为“yyyy-mm-dd”，那么字符串'2016-6-30'就是不正确的数据格式。

### 32.7.2.17 为什么在启动 spark-beeline 的命令中指定 “--hivevar” 选项无效

#### 问题

为什么在启动spark-beeline的命令中指定 “--hivevar” 选项无效？

从V100R002C60版本开始，在启动spark-beeline的命令中如果使用了 “--hivevar <VAR\_NAME>=<var\_value>” 选项自定义一个变量，在启动spark-beeline时不会报错，但在SQL语句中用到变量<VAR\_NAME>时会报无法解析<VAR\_NAME>的错误。

举例说明，场景如下：

1. 执行以下命令启动spark-beeline：  
***spark-beeline --hivevar <VAR\_NAME>=<var\_value>***
2. 启动成功后，在spark-beeline中执行SQL语句，如 “DROP TABLE \$ {VAR\_NAME}”，报无法解析VAR\_NAME的错误。

## 回答

从V100R002C60版本开始，因新增多session管理功能，Hive的特性 “--hivevar <VAR\_NAME>=<var\_value>” 在Spark中已不再支持，因此在spark-beeline的启动命令中使用 “--hivevar” 选项无效。

### 32.7.2.18 在 Beeline/JDBCServer 模式下连续运行 10T 的 TPCDS 测试套会出现内存不足的现象

#### 问题

在Driver内存配置为10G时，Beeline/JDBCServer模式下连续运行10T的TPCDS测试套，会出现因为Driver内存不足导致SQL语句执行失败的现象。

## 回答

当前在默认配置下，在内存中保留的Job和Stage的UI数据个数为1000个。

当前大集群优化已增加将UI数据溢出到磁盘的优化，其溢出条件是每个Stage中的UI数据大小达到最小阈值5MB。如果每个Stage的task数较小，那么其UI数据大小可能达不到该阈值，从而导致该Stage的UI数据一直缓存在内存中，直到UI数据个数到达保留的上限值（当前默认值为1000个），旧的UI数据才会在内存中被清除。

因此，在将旧的UI数据从内存中清除之前，UI数据会占用大量内存，从而导致执行10T的TPCDS测试套时出现Driver内存不足的现象。

规避措施：

- 根据业务需要，配置合适的需要保留的Job和Stage的UI数据个数，即配置“spark.ui.retainedJobs”和“spark.ui.retainedStages”参数。详细信息请参考[常用参数](#)中的表32-15。
- 如果需要保留的Job和Stage的UI数据个数较多，可通过配置“spark.driver.memory”参数，适当增大Driver的内存。详细信息请参考[常用参数](#)中的表32-12。

### 32.7.2.19 连上不同的JDBCServer，function不能正常使用

## 问题

场景一：

通过add jar的方式建立永久函数，当Beeline连上不同的JDBCServer或者JDBCServer重启后都需要重新add jar。

图 32-14 场景一异常信息

```
0: jdbc:hive2://192.168.91.247:23040/default> create function a1 as '
+-----+
| result |
+-----+
No rows selected (0.222 seconds)
0: jdbc:hive2://192.168.91.247:23040/default> SELECT test.a1(array(1, 2, 3), array(2));
+-----+
| _co    |
+-----+
| true   |
+-----+
1 row selected (6.282 seconds)
0: jdbc:hive2://192.168.91.247:23040/default> Closing: 0: jdbc:hive2://192.168.91.247:24002,192.168.154.81:24002,192.168.8.27:24002;serviceDiscoveryMode=zookee
p-auth-conf:auth=KERBEROS;principal=spark/hadoop,hadoop.com@HADOOP.COM;
100-106-121-140;/opt/hadoopclient # ./spark-beeline
it's running the fl spark-beeline, it calls /opt/hadoopclient/spark/spark/bin/beeline
and helps to connect to the JDBCServer automatically
connecting to jdbc:hive2://192.168.91.247:24002,192.168.154.81:24002,192.168.8.27:24002;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=sparkthriftserver;sas
doop,hadoop.com@HADOOP.COM;
2017-06-15 08:17:55,495 | WARN | Thread-2 | TGT refresh thread time adjusted from: Thu Jun 15 05:59:42 GMT+08:00 2017 to : Thu Jun 15 08:18:55 GMT+08:00 2017
fresh interval (60 seconds) from now. | org.apache.zookeeper.Login$.run(Login.java:177)
2017-06-15 08:17:56,743 | WARN | main | Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable | org.apache.had
ader.java:62)
2017-06-15 08:17:56,773 | WARN | TGT Renewer for sparkuser@HADOOP.COM | Exception encountered while running the renewal command. Aborting renew thread. ExitCo
d requested option while renewing credentials
| org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation$.run(UserGroupInformation.java:946)
connected to: Spark SQL (version)
Driver: Hive JDBC (version 1.2.1.spark)
Transaction isolation: TRANSACTION_REPEATABLE_READ
Beeline version 1.2.1.spark by Apache Hive
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] unable to bind key for unsupported operation: up-history
0: jdbc:hive2://192.168.8.27:23040/default> select test.a1(array(1, 2, 3), array(2));
Error: org.apache.spark.SparkException: unable to load UDF class (state=code=0)
0: jdbc:hive2://192.168.8.27:23040/default> set role admin;
+-----+
| key    | value |
+-----+
| role  admin |
+-----+
1 row selected (0.465 seconds)
0: jdbc:hive2://192.168.8.27:23040/default> add jar /home/smartcare-udf-0.0.1-SNAPSHOT.jar;
+-----+
| result |
+-----+
| 0      |
+-----+
```

场景二：

show functions能够查到相应的函数，但是无法使用，这是由于连接上的JDBC节点上没有相应路径的jar包，添加上相应的jar包能够查询成功。

图 32-15 场景二异常信息

```
function
-----
stddev_pop
stddev_samp
str_to_map
string
struct
substr
substring
substring_index
sum
tan
tanh
test.a1
timestamp
trinaryic
to_date
to_unix_timestamp
to_utc_timestamp
translate
trim
trunc
ucase
unbase64
unhex
unix_timestamp
upper
var_pop
var_samp
variance
weekofyear
when
window
xpath
0: jdbc:hive2://192.168.8.27:22550/default> use test;
-----
| Result |
-----
No rows selected (0.038 seconds)
0: jdbc:hive2://192.168.8.27:22550/default> SELECT test.a1(array(1, 2, 3), array(2));
Error: org.apache.spark.sql.AnalysisException: undefined function: 'test.a1'. This function is neither a registered temporary function nor a permanent function.
0: jdbc:hive2://192.168.8.27:22550/default> show functions;
-----
| function |
-----
```

## 回答

场景一：

add jar语句只会将jar加载到当前连接的JDBCServer的jarClassLoader，不同JDBCServer不会共用。JDBCServer重启后会创建新的jarClassLoader，所以需要重新add jar。

添加jar包有两种方式：可以在启动spark-sql的时候添加jar包，如**spark-sql --jars /opt/test/two\_udfs.jar**；也可在spark-sql启动后再添加jar包，如**add jar /opt/test/two\_udfs.jar**。add jar所指定的路径可以是本地路径也可以是HDFS上的路径。

场景二：

show functions会从外部的Catalog获取当前database中所有的function。SQL中使用function时，JDBCServer会加载该function对应的jar。

若jar不存在，则该function无法使用，需要重新执行**add jar**命令。

### 32.7.2.20 为什么 spark-beeline 运行失败报“Failed to create ThriftService instance”的错误

## 问题

为什么spark-beeline运行失败报“Failed to create ThriftService instance”的错误？

Beeline日志如下所示：

```
Error: Failed to create ThriftService instance (state=,code=0)
Beeline version 1.2.1.spark by Apache Hive
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: backward-delete-word
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history
```

```
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history  
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history  
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: up-history  
[INFO] Unable to bind key for unsupported operation: down-history  
beeline>
```

同时，在JDBCServer端出现“Timed out waiting for client to connect”的错误日志，关键日志如下所示：

```
2017-07-12 17:35:11,284 | INFO | [main] | Will try to open client transport with JDBC Uri:  
jdbc:hive2://192.168.101.97:23040/default;principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;  
>;healthcheck=true;saslQop=auth-conf;auth=KERBEROS;user.principal=spark/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;  
>;user.keytab=${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.3.1/install/FusionInsight-Spark-*/keytab/spark/  
JDBCServer/spark.keytab | org.apache.hive.jdbc.HiveConnection.openTransport(HiveConnection.java:317)  
2017-07-12 17:35:11,326 | INFO | [HiveServer2-Handler-Pool: Thread-92] | Client protocol version:  
HIVE_CLI_SERVICE_PROTOCOL_V8 |  
org.apache.proxy.service.ThriftCLIProxyService.OpenSession(ThriftCLIProxyService.java:554)  
2017-07-12 17:35:49,790 | ERROR | [HiveServer2-Handler-Pool: Thread-113] | Timed out waiting for client  
to connect.  
Possible reasons include network issues, errors in remote driver or the cluster has no available resources, etc.  
Please check YARN or Spark driver's logs for further information. |  
org.apache.proxy.service.client.SparkClientImpl.<init>(SparkClientImpl.java:90)  
java.util.concurrent.ExecutionException: java.util.concurrent.TimeoutException: Timed out waiting for  
client connection.  
at io.netty.util.concurrent.AbstractFuture.get(AbstractFuture.java:37)  
at org.apache.proxy.service.client.SparkClientImpl.<init>(SparkClientImpl.java:87)  
at org.apache.proxy.service.client.SparkClientFactory.createClient(SparkClientFactory.java:79)  
at org.apache.proxy.service.SparkClientManager.createSparkClient(SparkClientManager.java:145)  
at org.apache.proxy.service.SparkClientManager.createThriftServerInstance(SparkClientManager.java:160)  
at org.apache.proxy.service.ThriftServiceManager.getOrCreateThriftServer(ThriftServiceManager.java:182)  
at org.apache.proxy.service.ThriftCLIProxyService.OpenSession(ThriftCLIProxyService.java:596)  
at org.apache.hive.service.cli.thrift.TCLIService$Processor$OpenSession.getResult(TCLIService.java:1257)  
at org.apache.hive.service.cli.thrift.TCLIService$Processor$OpenSession.getResult(TCLIService.java:1242)  
at org.apache.thrift.ProcessFunction.process(ProcessFunction.java:39)  
at org.apache.thrift.TBaseProcessor.process(TBaseProcessor.java:39)  
at org.apache.hadoop.hive.thrift.HadoopThriftAuthBridge$Server  
$TUGIAssumingProcessor.process(HadoopThriftAuthBridge.java:696)  
at org.apache.thrift.server.TThreadPoolServer$WorkerProcess.run(TThreadPoolServer.java:286)  
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)  
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)  
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)  
Caused by: java.util.concurrent.TimeoutException: Timed out waiting for client connection.
```

## 回答

当网络不稳定时，会出现上述问题。当beeline出现timed-out异常时，Spark不会尝试重连。

### 解决措施：

用户需要通过重新启动spark-beeline进行重连。

## 32.7.2.21 Spark SQL 无法查询到 ORC 类型的 Hive 表的新插入数据

### 问题

为什么通过Spark SQL无法查询到存储类型为ORC的Hive表的新插入数据？主要有以下两种场景存在这个问题：

- 对于分区表和非分区表，在Hive客户端中执行插入数据的操作后，会出现Spark SQL无法查询到最新插入的数据的问题。
- 对于分区表，在Spark SQL中执行插入数据的操作后，如果分区信息未改变，会出现Spark SQL无法查询到最新插入的数据的问题。

## 回答

由于Spark存在一个机制，为了提高性能会缓存ORC的元数据信息。当通过Hive或其他方式更新了ORC表时，缓存的元数据信息未更新，导致Spark SQL查询不到新插入的数据。

对于存储类型为ORC的Hive分区表，在执行插入数据操作后，如果分区信息未改变，则缓存的元数据信息未更新，导致Spark SQL查询不到新插入的数据。

### 解决措施：

1. 在使用Spark SQL查询之前，需执行Refresh操作更新元数据信息：

```
REFRESH TABLE table_name;
```

*table\_name*为刷新的表名，该表必须存在，否则会出错。

执行查询语句时，即可获取到最新插入的数据。

2. 使用sqark时，执行以下命令禁用Spark优化：

```
set spark.sql.hive.convertMetastoreOrc=false;
```

## 32.7.3 Spark Streaming

### 32.7.3.1 Spark Streaming 任务一直阻塞

## 问题

运行一个Spark Streaming任务，确认有数据输入后，发现没有任何处理的结果。打开Web界面查看Spark Job执行情况，发现如下图所示：有两个Job一直在等待运行，但一直无法成功运行。

图 32-16 Active Jobs

Active Jobs (2)

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total
3	<a href="#">print at test2StreamFromKafka.scala:31</a>	2015/05/25 18:28:55	63.7 h	0/3
2	<a href="#">start at test2StreamFromKafka.scala:34</a>	2015/05/25 18:28:55	63.7 h	0/1

继续查看已经完成的Job，发现也只有两个，说明Spark Streaming都没有触发数据计算的任务（Spark Streaming默认有两个尝试运行的Job，就是图中两个）

图 32-17 Completed Jobs

Completed Jobs (2)

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total
1	<a href="#">print at test2StreamFromKafka.scala:31</a>	2015/05/25 18:28:55	0.7 s	2/2 (1 skipped)
0	<a href="#">start at test2StreamFromKafka.scala:34</a>	2015/05/25 18:28:54	1 s	2/2

## 回答

经过定位发现，导致这个问题的原因是：Spark Streaming的计算核数少于Receiver的个数，导致部分Receiver启动以后，系统已经没有资源去运行计算任务，导致第一个任

务一直在等待，后续任务一直在排队。从现象上看，就是如问题中的图32-16中所示，会有两个任务一直在等待。

因此，当Web出现两个任务一直在等待的情况，首先检查Spark的核数是否大于Receiver的个数。

#### 📖 说明

Receiver在Spark Streaming中是一个常驻的Spark Job，Receiver对于Spark是一个普通的任务，但它的生命周期和Spark Streaming任务相同，并且占用一个核的计算资源。

在调试和测试等经常使用默认配置的场景下，要时刻注意核数与Receiver个数的关系。

### 32.7.3.2 运行 Spark Streaming 任务参数调优的注意事项

#### 问题

运行Spark Streaming任务时，随着executor个数的增长，数据处理性能没有明显提升，对于参数调优有哪些注意事项？

#### 回答

在executor核数等于1的情况下，遵循以下规则对调优Spark Streaming运行参数有所帮助。

- Spark任务处理速度和Kafka上partition个数有关，当partition个数小于给定executor个数时，实际使用的executor个数和partition个数相同，其余的将会被空闲。所以应该使得executor个数小于或者等于partition个数。
- 当Kafka上不同partition数据有倾斜时，数据较多的partition对应的executor将成为数据处理的瓶颈，所以在执行Producer程序时，数据平均发送到每个partition可以提升处理的速度。
- 在partition数据均匀分布的情况下，同时提高partition和executor个数，将会提升Spark处理速度（当partition个数和executor个数保持一致时，处理速度是最快的）。
- 在partition数据均匀分布的情况下，尽量保持partition个数是executor个数的整数倍，这样将会使资源得到合理利用。

### 32.7.3.3 为什么提交 Spark Streaming 应用超过 token 有效期，应用失败

#### 问题

修改kerberos的票据和HDFS token过期时间为5分钟，设置“dfs.namenode.delegation.token.renew-interval”小于60秒，提交Spark Streaming应用，超过token有效期，提示以下错误，应用失败。

```
token (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 17410 for spark) is expired
```

#### 回答

- 问题原因：  
ApplicationMaster进程中有1个Credential Refresh Thread会根据`token renew周期 * 0.75`的时间比例上传更新后的Credential文件到HDFS上。

Executor进程中有1个Credential Refresh Thread会根据 $token\ renew\ 周期 * 0.8$ 的时间比例去HDFS上获取更新后的Credential文件，用来刷新UserGroupInformation中的token，避免token失效。

当Executor进程的Credential Refresh Thread发现当前时间已经超过Credential文件更新时间（即 $token\ renew\ 周期 * 0.8$ ）时，会等待1分钟再去HDFS上面获取最新的Credential文件，以确保AM端已经将更新后的Credential文件放到HDFS上。

当“dfs.namenode.delegation.token.renew-interval”配置值小于60秒，Executor进程起来时发现当前时间已经超过Credential文件更新时间，等待1分钟再去HDFS上面获取最新的Credential文件，而此时token已经失效，task运行失败，然后在其他Executor上重试，由于重试时间都是在1分钟内完成，所以task在其他Executor上也运行失败，导致运行失败的Executor加入到黑名单，没有可用的Executor，应用退出。

- 修改方案：

在Spark使用场景下，需设置“dfs.namenode.delegation.token.renew-interval”大于80秒。“dfs.namenode.delegation.token.renew-interval”参数描述请参[表 32-85](#)考。

表 32-85 参数说明

参数	描述	默认值
dfs.namenode.delegation.token.renew-interval	该参数为服务器端参数，设置token renew的时间间隔，单位为毫秒。	86400000

### 32.7.3.4 为什么 Spark Streaming 应用创建输入流，但该输入流无输出逻辑时，应用从 checkpoint 恢复启动失败

#### 问题

Spark Streaming应用创建1个输入流，但该输入流无输出逻辑。应用从checkpoint恢复启动失败，报错如下：

```
17/04/24 10:13:57 ERROR Utils: Exception encountered
java.lang.NullPointerException
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStreamCheckpointData$$anonfun$writeObject$1.apply$mcV$sp(DStreamCheckpointData.scala:125)
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStreamCheckpointData$$anonfun$writeObject$1.apply(DStreamCheckpointData.scala:123)
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStreamCheckpointData$$anonfun$writeObject$1.apply(DStreamCheckpointData.scala:123)
at org.apache.spark.util.Utils$.tryOrIOException(Utils.scala:1195)
at
org.apache.spark.streaming.dstream.DStreamCheckpointData.writeObject(DStreamCheckpointData.scala:123)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at java.io.ObjectStreamClass.invokeWriteObject(ObjectStreamClass.java:1028)
at java.io.ObjectOutputStream.writeSerialData(ObjectOutputStream.java:1496)
at java.io.ObjectOutputStream.writeOrdinaryObject(ObjectOutputStream.java:1432)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(ObjectOutputStream.java:1178)
at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteFields(ObjectOutputStream.java:1548)
```

```
at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteObject(ObjectOutputStream.java:441)
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStream$$anonfun$writeObject$1.apply$mcV$sp(DStream.scala:515)
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStream$$anonfun$writeObject$1.apply(DStream.scala:510)
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStream$$anonfun$writeObject$1.apply(DStream.scala:510)
at org.apache.spark.util.Utils$.tryOrIOException(Utils.scala:1195)
at org.apache.spark.streaming.dstream.DStream.writeObject(DStream.scala:510)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at java.io.ObjectStreamClass.invokeWriteObject(ObjectStreamClass.java:1028)
at java.io.ObjectOutputStream.writeSerialData(ObjectOutputStream.java:1496)
at java.io.ObjectOutputStream.writeOrdinaryObject(ObjectOutputStream.java:1432)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(ObjectOutputStream.java:1178)
at java.io.ObjectOutputStream.writeArray(ObjectOutputStream.java:1378)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(ObjectOutputStream.java:1174)
at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteFields(ObjectOutputStream.java:1548)
at java.io.ObjectOutputStream.writeSerialData(ObjectOutputStream.java:1509)
at java.io.ObjectOutputStream.writeOrdinaryObject(ObjectOutputStream.java:1432)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(ObjectOutputStream.java:1178)
at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteFields(ObjectOutputStream.java:1548)
at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteObject(ObjectOutputStream.java:441)
at org.apache.spark.streaming.DStreamGraph$$anonfun$writeObject$1.apply$mcV$sp(DStreamGraph.scala:191)
at org.apache.spark.streaming.DStreamGraph$$anonfun$writeObject$1.apply(DStreamGraph.scala:186)
at org.apache.spark.streaming.DStreamGraph$$anonfun$writeObject$1.apply(DStreamGraph.scala:186)
at org.apache.spark.util.Utils$.tryOrIOException(Utils.scala:1195)
at org.apache.spark.streaming.DStreamGraph.writeObject(DStreamGraph.scala:186)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at java.io.ObjectStreamClass.invokeWriteObject(ObjectStreamClass.java:1028)
at java.io.ObjectOutputStream.writeSerialData(ObjectOutputStream.java:1496)
at java.io.ObjectOutputStream.writeOrdinaryObject(ObjectOutputStream.java:1432)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(ObjectOutputStream.java:1178)
at java.io.ObjectOutputStream.defaultWriteFields(ObjectOutputStream.java:1548)
at java.io.ObjectOutputStream.writeSerialData(ObjectOutputStream.java:1509)
at java.io.ObjectOutputStream.writeOrdinaryObject(ObjectOutputStream.java:1432)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject0(ObjectOutputStream.java:1178)
at java.io.ObjectOutputStream.writeObject(ObjectOutputStream.java:348)
at org.apache.spark.streaming.Checkpoint$$anonfun$serialize$1.apply$mcV$sp(Checkpoint.scala:142)
at org.apache.spark.streaming.Checkpoint$$anonfun$serialize$1.apply(Checkpoint.scala:142)
at org.apache.spark.streaming.Checkpoint$$anonfun$serialize$1.apply(Checkpoint.scala:142)
at org.apache.spark.util.Utils$.tryWithSafeFinally(Utils.scala:1230)
at org.apache.spark.streaming.Checkpoint$.serialize(Checkpoint.scala:143)
at org.apache.spark.streaming.StreamingContext.validate(StreamingContext.scala:566)
at org.apache.spark.streaming.StreamingContext.liftedTree1$1(StreamingContext.scala:612)
at org.apache.spark.streaming.StreamingContext.start(StreamingContext.scala:611)
at com.spark.test.kafka08LifoTwoInkfk$.main(kafka08LifoTwoInkfk.scala:21)
at com.spark.test.kafka08LifoTwoInkfk.main(kafka08LifoTwoInkfk.scala)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.org$apache$spark$deploy$SparkSubmit$runMain(SparkSubmit.scala:772)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.doRunMain$1(SparkSubmit.scala:183)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.submit(SparkSubmit.scala:208)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.main(SparkSubmit.scala:123)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.main(SparkSubmit.scala)
```

## 回答

Streaming Context启动时，若应用设置了checkpoint，则需要对应用中的DStream checkpoint对象进行序列化，序列化时会用到dstream.context。

dstream.context是Streaming Context启动时从output Streams反向查找所依赖的DStream，逐个设置context。若Spark Streaming应用创建1个输入流，但该输入流无输出逻辑时，则不会给它设置context。所以在序列化时报“NullPointerException”。

解决方法：应用中如果有无输出逻辑的输入流，则在代码中删除该输入流，或添加该输入流的相关输出逻辑。

### 32.7.3.5 Spark Streaming 应用运行过程中重启 Kafka，Web UI 界面部分 batch time 对应 Input Size 为 0 records

#### 问题

在Spark Streaming应用执行过程中重启Kafka时，应用无法从Kafka获取topic offset，从而导致生成Job失败。如图32-18所示，其中2017/05/11 10:57:00~2017/05/11 10:58:00为Kafka重启时间段。2017/05/11 10:58:00重启成功后对应的“Input Size”的值显示为“0 records”。

图 32-18 Web UI 界面部分 batch time 对应 Input Size 为 0 records

Completed Batches (last 9 out of 9)

Batch Time	Input Size	Scheduling Delay (?)	Processing Time (?)	Total Delay (?)	Output Ops: Succeeded/Total
2017/05/11 10:58:50	18 records	0 ms	0.4 s	0.4 s	1/1
2017/05/11 10:58:40	20 records	4 s	0.3 s	4 s	1/1
2017/05/11 10:58:30	20 records	14 s	0.5 s	14 s	1/1
2017/05/11 10:58:20	20 records	23 s	0.4 s	24 s	1/1
2017/05/11 10:58:10	20 records	33 s	0.5 s	33 s	1/1
2017/05/11 10:58:00	0 records	6 ms	43 s	43 s	1/1
2017/05/11 10:57:00	19 records	1 ms	0.9 s	0.9 s	1/1
2017/05/11 10:56:50	20 records	1 ms	0.6 s	0.6 s	1/1
2017/05/11 10:56:40	28 records	13 ms	5 s	5 s	1/1

#### 回答

Kafka重启成功后应用会按照batch时间把2017/05/11 10:57:00~2017/05/11 10:58:00缺失的RDD补上，尽管UI界面上显示读取的数据个数为“0”，但实际上这部分数据在补的RDD中进行了处理，因此，不存在数据丢失。

Kafka重启时间段的数据处理机制如下。

Spark Streaming应用使用了state函数（例如：updateStateByKey），在Kafka重启成功后，Spark Streaming应用生成2017/05/11 10:58:00 batch任务时，会按照batch时间把2017/05/11 10:57:00~2017/05/11 10:58:00缺失的RDD补上（Kafka重启前Kafka上未读取完的数据，属于2017/05/11 10:57:00之前的batch）。

## 32.7.4 Spark 使用 Ranger 场景常见问题

### 32.7.4.1 Ranger 鉴权与 ACL 鉴权

#### 问题

查询或建表时报错：

1. 使用Ranger鉴权失败。  
org.apache.ranger.authorization.spark.authorizer.SparkAccessControlException: Permission denied: user [username] does not have [SELECT] privilege on [databasename/tablename]
2. 使用ACL鉴权失败。  
org.apache.hadoop.security.AccessControlException: Permission denied

## 原因

1. 未配置对应鉴权方式中用户的权限。
2. 配置用户权限后未使用对应的鉴权方法：添加Spark的Ranger访问权限策略后使用ACL鉴权或添加ACL访问权限策略后使用ranger鉴权。

## 解决方法

1. 查看当前使用的鉴权方法：  
查看配置参数：  
方法一：在spark-defaults.conf配置文件中查看 spark.ranger.plugin.authorization.enable参数值，true表示使用的是Ranger鉴权，false表示使用的是ACL鉴权。  
方法二：在Spark应用中执行set spark.ranger.plugin.authorization.enable命令，查看结果true表示使用的是Ranger鉴权，false表示使用的是ACL鉴权。
2. 配置访问权限策略：  
Ranger访问权限策略：具体请参考[添加Spark的Ranger访问权限策略](#)。  
ACL访问权限策略：具体请参考[SparkSQL权限管理（安全模式）](#)。

### 32.7.4.2 使用 Ranger 鉴权，客户端挂载只读模式下，spark-sql 和 spark-submit 执行异常

#### 问题

使用Ranger鉴权，客户端挂载只读模式下，spark-sql 和spark-submit执行异常，报错保存sparkSql\_Hive\_roles.json失败。


```

2022-06-16 21:50:39.365 | INFO | main | Creating ArrayBlockingQueue with maxSize=1048576 | org.apache.ranger.audit.queue.AuditBatchQueue.start(AuditBatchQueue.java:98)
2022-06-16 21:50:39.454 | INFO | main | Created PolicyRefresher Thread(PolicyRefresher{serviceName=Hive/2.7.1}) | org.apache.ranger.plugin.service.RangerBasePlugin.init(RangerBasePlugin.java:183)
2022-06-16 21:50:39.488 | ERROR | main | Failed to save roles to cache file /opt/client/spark2/spark/conf/sparkSql_hive_roles.json | org.apache.ranger.plugin.util.RangerRolesProvider.saveToCache(RangerRolesProvider.java:162)
java.io.FileNotFoundException: /opt/client/spark2/spark/conf/sparkSql_hive_roles.json (read-only file system)
    at java.io.FileOutputStream.open0(Native Method)
    at java.io.FileOutputStream.open(FileOutputStream.java:270)
    at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:233)
    at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:162)
    at org.apache.ranger.plugin.util.RangerRolesProvider.saveToCache(RangerRolesProvider.java:368)
    at org.apache.ranger.plugin.util.RangerRolesProvider.loadUserGroupRolesFromAdmin(RangerRolesProvider.java:189)
    at org.apache.ranger.plugin.util.RangerRolesProvider.loadRoles(PolicyRefresher.java:163)
    at org.apache.ranger.plugin.util.PolicyRefresher.loadRoles(PolicyRefresher.java:492)
    at org.apache.ranger.plugin.util.PolicyRefresher.startRefresher(PolicyRefresher.java:141)
    at org.apache.ranger.plugin.service.RangerBasePlugin.init(RangerBasePlugin.java:185)
    at org.apache.ranger.authorization.spark.authorizer.RangerSparkPlugin.init(RangerSparkPlugin.scala:40)
    at org.apache.ranger.authorization.spark.authorizer.RangerSparkPluginBuilder.getOrCreate(RangerSparkPluginBuilder.scala:139)
    at org.apache.ranger.authorization.spark.authorizer.RangerSparkAuthorizers.<init>(RangerSparkAuthorizers.scala:44)
    at org.apache.ranger.authorization.spark.authorizer.RangerSparkSQLExtension.apply(RangerSparkSQLExtension.scala:26)
    at org.apache.ranger.authorization.spark.authorizer.RangerSparkSQLExtension.apply(RangerSparkSQLExtension.scala:26)
    at org.apache.spark.sql.hive.HiveACLSessionStateBuilder.initRangerExtension(HiveACLSessionStateBuilder.scala:193)
    at org.apache.spark.sql.hive.HiveACLSessionStateBuilder.build(HiveACLSessionStateBuilder.scala:199)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession.org$apache$spark$spark$SparkSession$init$at$SessionState(SparkSession.scala:1161)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession.<init>(SparkSession.scala:139)
    at scala.Option.getOrElse(Option.scala:189)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession.sessionState(SparkSession.scala:155)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession.sessionState(SparkSession.scala:152)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession.<init>(SparkSession.scala:1003)
    at org.apache.spark.sql.SparkSessionBuilder.getOrCreate(SparkSessionBuilder.scala:960)
    at org.apache.spark.examples.Spark411.main(Spark411.scala:39)
    at org.apache.spark.examples.Spark411.main(Spark411.scala)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    
```

#### 可能原因

Spark客户端提交应用时，会读取Ranger最新鉴权策略文件并缓存至本地，更新“\$SPARK\_HOME/conf/sparkSql\_Hive.json与\$SPARK\_HOME/conf/sparkSql\_Hive\_roles.json”文件。只读模式下，无法更新客户端配置文件，导致报错。





3. 单击Role Name为admin的角色，在“Users”区域，单击“Select User”，选择对应用户名。
4. 单击Add Users按钮，在对应用户名所在行勾选“Is Role Admin”，单击“Save”保存配置。

#### 更新用户的管理员权限

5. 使用PuTTY工具，以客户端安装用户，登录安装Spark客户端的节点，执行如下命令  

```
source {Spark客户端安装目录}/bigdata_env  
kinit Spark业务用户  
spark-beeline
```
6. 执行以下命令更新用户的管理员权限。  

```
set role admin;
```

## 32.7.5 访问 Spark 应用获取的 restful 接口信息有误

### 问题

当Spark应用结束后，访问该应用的restful接口获取job信息，发现job信息中“numActiveTasks”的值是负数，如图32-19所示。

图 32-19 job 信息

```
[ {  
  "jobId" : 0,  
  "name" : "reduce at SparkPi.scala:36",  
  "submissionTime" : "2016-05-28T09:35:34.415GMT",  
  "completionTime" : "2016-05-28T09:35:35.686GMT",  
  "stageIds" : [ 0 ],  
  "status" : "SUCCEEDED",  
  "numTasks" : 2,  
  "numActiveTasks" : -1,  
  "numCompletedTasks" : 2,  
  "numSkippedTasks" : 2,  
  "numFailedTasks" : 0,  
  "numActiveStages" : 0,  
  "numCompletedStages" : 1,  
  "numSkippedStages" : 0,  
  "numFailedStages" : 0  
} ]
```

### 📖 说明

numActiveTasks是指当前正在运行task的个数。

## 回答

通过下面两种途径获取上面的job信息：

- 配置spark.history.briefInfo.gather=true，查看JobHistory的brief信息。
- 使用Spark JobHistory页面访问：<https://IP:port/api/v1/<appid>/jobs/>。

job信息中“numActiveTasks”的值是根据eventlog文件中SparkListenerTaskStart和SparkListenerTaskEnd事件的个数的差值计算得到的。如果eventLog文件中有事件丢失，就可能出现上面的现象。

## 32.7.6 为什么从 Yarn Web UI 页面无法跳转到 Spark Web UI 界面

### 问题

FusionInsight版本中，在客户端采用yarn-client模式运行Spark应用，然后从Yarn的页面打开该应用的Web UI界面，出现下面的错误：

#### Error Occurred.

Problem accessing /proxy/application\_ [redacted] /

Powered by Jetty://

从YARN ResourceManager的日志看到：

```
2016-07-21 16:35:27,099 | INFO | Socket Reader #1 for port 8032 | Auth successful for mapred/hadoop.<系统域名>@<系统域名> (auth:KERBEROS) | Server.java:1388
2016-07-21 16:35:27,105 | INFO | 1526016381@qtp-1178290888-1015 | admin is accessing unchecked http://10.120.169.53:23011 which is the app master GUI of application_1468986660719_0045 owned by spark | WebAppProxyServlet.java:393
2016-07-21 16:36:02,843 | INFO | Socket Reader #1 for port 8032 | Auth successful for hive/hadoop.<系统域名>@<系统域名> (auth:KERBEROS) | Server.java:1388
2016-07-21 16:36:02,851 | INFO | Socket Reader #1 for port 8032 | Auth successful for hive/hadoop.<系统域名>@<系统域名> (auth:KERBEROS) | Server.java:1388
2016-07-21 16:36:12,163 | WARN | 1526016381@qtp-1178290888-1015 | /proxy/application_1468986660719_0045/: java.net.ConnectException: Connection timed out | Slf4jLog.java:76
2016-07-21 16:37:03,918 | INFO | Socket Reader #1 for port 8032 | Auth successful for hive/hadoop.<系统域名>@<系统域名> (auth:KERBEROS) | Server.java:1388
2016-07-21 16:37:03,926 | INFO | Socket Reader #1 for port 8032 | Auth successful for hive/hadoop.<系统域名>@<系统域名> (auth:KERBEROS) | Server.java:1388
2016-07-21 16:37:11,956 | INFO | AsyncDispatcher event handler | Updating application attempt appattempt_1468986660719_0045_000001 with final state: FINISHING, and exit status: -1000 | RMAAppAttemptImpl.java:1253
```

## 回答

打开FusionInsight Manager页面，看到Yarn服务的业务IP地址为192网段。

从Yarn的日志看到，Yarn读取的Spark Web UI地址为http://10.120.169.53:23011，是10网段的IP地址。由于192网段的IP和10网段的IP不能互通，所以导致访问Spark Web UI界面失败。

修改方案：

登录10.120.169.53客户端机器，修改/etc/hosts文件，将10.120.169.53更改为相对应的192网段的IP地址。再重新运行Spark应用，这时就可以打开Spark Web UI界面。

## 32.7.7 HistoryServer 缓存的应用被回收，导致此类应用页面访问时出错

### 问题

在History Server页面中访问某个Spark应用的页面时，发现访问时出错。

查看相应的HistoryServer日志后，发现有“FileNotFound”异常，相关日志如下所示：

```
2016-11-22 23:58:03,694 | WARN | [qtp55429210-232] | /history/application_1479662594976_0001/stages/  
stage/ | org.sparkproject.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHandler.java:628)  
java.io.FileNotFoundException: ${BIGDATA_HOME}/tmp/spark/jobHistoryTemp/  
blockmgr-5f1f6aca-2303-4290-9845-88fa94d78480/09/temp_shuffle_11f82aaf-e226-46dc-  
b1f0-002751557694 (No such file or directory)
```

### 回答

在History Server页面加载Task个数较多的Spark应用时，由于无法把全部的数据放入内存中，导致数据溢出到磁盘时，会产生前缀为“temp\_shuffle”的文件。

HistoryServer默认会缓存50个Spark应用（由配置项“spark.history.retainedApplications”决定），当内存中的Spark应用个数超过这个数值时，HistoryServer会回收最先缓存的Spark应用，同时会清理掉相应的“temp\_shuffle”文件。

当用户正在查看即将被回收的Spark应用时，可能会出现找不到“temp\_shuffle”文件的错误，从而导致当前页面无法访问。

如果遇到上述问题，可参考以下两种方法解决。

- 重新访问这个Spark应用的HistoryServer页面，即可查看到正确的页面信息。
- 如果用户场景需要同时访问50个以上的Spark应用时，需要调大“spark.history.retainedApplications”参数的值。

请登录FusionInsight Manager管理界面，单击“集群 > 服务 > Spark > 配置”，单击“全部配置”，在左侧的导航列表中，单击“JobHistory > 界面”，配置如下参数。

表 32-86 参数说明

参数	描述	默认值
spark.history.retainedApplications	HistoryServer缓存的Spark应用数，当需要缓存的应用个数超过此参数值时，HistoryServer会回收最先缓存的Spark应用。	50

## 32.7.8 加载空的 part 文件时，app 无法显示在 JobHistory 的页面上

### 问题

在分组模式下执行应用，当HDFS上的part文件为空时，发现JobHistory首页面上不显示该part对应的app。

## 回答

JobHistory服务更新页面上的app时，会根据HDFS上的part文件大小变更与否判断是否刷新首页的app显示信息。若文件为第一次查看，则将当前文件大小与0作比较，如果大于0则读取该文件。

分组的情况下，如果执行的app没有job处于执行状态，则part文件为空，即JobHistory服务不会读取该文件，此app也不会显示在JobHistory页面上。但若part文件大小之后有更新，JobHistory又会显示该app。

## 32.7.9 Spark 导出带有相同字段名的表，结果导出失败

### 问题

在Spark的spark-shell上执行如下代码失败：

```
val acctId = List(("49562", "Amal", "Derry"), ("00000", "Fred", "Xanadu"))
val rddLeft = sc.makeRDD(acctId)
val dfLeft = rddLeft.toDF("Id", "Name", "City")
//dfLeft.show
val acctCustId = List(("Amal", "49562", "CO"), ("Dave", "99999", "ZZ"))
val rddRight = sc.makeRDD(acctCustId)
val dfRight = rddRight.toDF("Name", "CustId", "State")
//dfRight.show
val dfJoin = dfLeft.join(dfRight, dfLeft("Id") === dfRight("CustId"), "outer")
dfJoin.show
dfJoin.repartition(1).write.format("com.databricks.spark.csv").option("delimiter", "\t").option("header", "true").option("treatEmptyValuesAsNulls", "true").option("nullValue", "").save("/tmp/outputDir")
```

### 回答

Spark中对join语句重名字段做了判断，需要修改代码保证保存的数据中无重复字段。

## 32.7.10 为什么多次运行 Spark 应用程序会引发致命 JRE 错误

### 问题

为什么多次运行Spark应用程序会引发致命JRE错误？

### 回答

多次运行Spark应用程序会引发致命的JRE错误，这个错误由Linux内核导致。

升级内核版本到4.13.9-2.ge7d7106-default来解决这个问题。

## 32.7.11 IE 浏览器访问 Spark 原生 UI 界面失败，无法显示此页或者页面显示错误

### 问题

通过IE 9、IE 10和IE 11浏览器访问Spark的原生UI界面，出现访问失败情况或者页面显示错误问题。

### 现象

访问页面失败，浏览器无法显示此页，如下图所示：

# 无法显示此页

在高级设置中启用 SSL 3.0、TLS 1.0、TLS 1.1 和 TLS 1.2，然后尝试再次连接

## 原因

IE 9、IE 10、IE 11浏览器的某些版本在处理SSL握手有问题导致访问失败。

## 解决方法

推荐使用Google Chrome浏览器71及其以上版本。

## 32.7.12 Spark 如何访问外部集群组件

### 问题

存在两个集群：cluster1 和cluster2，如何使用cluster1中的Spark访问cluster2中的HDFS、Hive、HBase和Kafka组件。

### 回答

1. 可以有条件的实现两个集群间组件互相访问，但是存在以下限制：
  - 仅允许访问一个Hive MetaStore，不支持同时访问cluster1的Hive MetaStore和cluster2的Hive MetaStore。
  - 不同集群的用户系统没有同步，因此访问跨集群组件时，用户的权限管理由对端集群的用户配置决定。比如cluster1的userA没有访问本集群HBase meta表权限，但是cluster2的userA有访问该集群HBase meta表权限，则cluster1的userA可以访问cluster2的HBase meta表。
  - 跨Manager之间的安全集群间组件互相访问，需要先配置系统互信。
2. 以下分别阐述cluster1上使用userA访问cluster2的Hive、HBase、Kafka组件。

#### 📖 说明

以下操作皆以用户使用FusionInsight客户端提交Spark应用为基础，若用户使用了自己的配置文件目录，则需要修改本应用配置目录中的对应文件，并注意需要将配置文件上传到executor端。

由于hdfs和hbase客户端访问服务端时，使用hostname配置服务端地址，因此，客户端的/etc/hosts需要保存有所有需要访问节点的hosts配置。用户可预先将对端集群节点的host添加到客户端节点的/etc/hosts文件中。

- 访问Hive MetaStore：使用cluster2中的Spark客户端下“conf”目录下的hive-site.xml文件，替换到cluster1中的Spark客户端下“conf”目录下的hive-site.xml文件。

如上操作后可以用sparksql访问hive MetaStore，如需访问hive表数据，需要按照**同时访问两个集群的HDFS**的操作步骤配置且指定对端集群nameservice为LOCATION后才能访问表数据。

- 访问对端集群的HBase：
  - i. 先将cluster2集群的所有Zookeeper节点和HBase节点的IP和主机名配置到cluster1集群的客户端节点的/etc/hosts文件中。

- ii. 使用cluster2中的Spark客户端下“conf”目录的hbase-site.xml文件，替换到cluster1中的Spark客户端下“conf”目录hbase-site.xml文件。
- 访问Kafka，仅需将应用访问的Kafka Broker地址设置为cluster2中的Kafka Broker地址即可。
- 同时访问两个集群的HDFS：
  - 无法同时获取两个相同nameservice的token，因此两个HDFS的nameservice必须不同，例如：一个为hacluster，一个为test
    - 1) 从cluster2的hdfs-site.xml中获取以下配置，添加到cluster1的Spark客户端conf目录的hdfs-site.xml中  
dfs.nameservices.mappings、dfs.nameservices、dfs.namenode.rpc-address.test.\*、dfs.ha.namenodes.test、dfs.client.failover.proxy.provider.test  
参考样例如下：

```
<property>
<name>dfs.nameservices.mappings</name>
<value>[{"name":"hacluster","roleInstances":["14","15"]},
{"name":"test","roleInstances":["16","17"]}]</value>
</property>
<property>
<name>dfs.nameservices</name>
<value>hacluster,test</value>
</property>
<property>
<name>dfs.namenode.rpc-address.test.16</name>
<value>192.168.0.1:8020</value>
</property>
<property>
<name>dfs.namenode.rpc-address.test.17</name>
<value>192.168.0.2:8020</value>
</property>
<property>
<name>dfs.ha.namenodes.test</name>
<value>16,17</value>
</property>
<property>
<name>dfs.client.failover.proxy.provider.test</name>
<value>org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider
</value>
</property>
```
    - 2) 修改cluster1的spark客户端conf目录下的spark-defaults.conf配置文件中，修改spark.yarn.extra.hadoopFileSystems = hdfs://test，spark.hadoop.hdfs.externalToken.enable = true，如下所示：

```
spark.yarn.extra.hadoopFileSystems = hdfs://test
spark.hadoop.hdfs.externalToken.enable = true
```
    - 3) 应用提交命令中，需要添加--keytab 和 --principal参数，参数配置为cluster1中提交任务的用户。
    - 4) 使用cluster1的spark客户端提交应用，即可同时访问两个hdfs服务
- 同时访问两个集群的HBase：
  - i. 修改cluster1的spark客户端conf目录下的spark-defaults.conf配置文件中，修改spark.hadoop.hbase.externalToken.enable = true，如下所示：

```
spark.hadoop.hbase.externalToken.enable = true
```
  - ii. 用户访问HBase时，需要使用对应集群的配置文件的Configuration对象，用于创建Connection对象。

- iii. MRS集群中支持同时获取多个HBase服务的token，以解决Executor中无法访问HBase的问题，使用方式如下：

假设需要访问本集群的HBase和cluster2的HBase，将cluster2的hbase-site.xml文件放到一个压缩包内，压缩包命名为external\_hbase\_conf\*\*\*，提交命令时，使用--archives指定这些压缩包。

### 32.7.13 对同一目录创建多个外表，可能导致外表查询失败

#### 问题

假设存在数据文件路径“/test\_data\_path”，用户userA对该目录创建外表tableA，用户userB对该目录创建外表tableB，当userB对tableB执行insert操作后，userA将查询tableA失败，出现Permission denied异常。

#### 回答

当userB对tableB执行insert操作后，会在外表数据路径下生成新的数据文件，且文件属组是userB，当userA查询tableA时，会读取外表数据目录下的所有的文件，此时会因没有userB生成的文件的读取权限而查询失败。

实际上，不只是查询场景，还有其他场景也会出现问题。例如：inset overwrite操作将会把此目录下的其他表文件也一起复写。

由于Spark SQL当前的实现机制，如果对此种场景添加检查限制，会存在一致性问题 and 性能问题，因此未对此种场景添加限制，但是用户应避免此种用法，以避免此场景带来的各种问题。

### 32.7.14 访问 Spark JobHistory 中某个应用的原生页面时页面显示错误

#### 问题

提交一个Spark应用，包含单个Job 百万个task。应用结束后，在JobHistory中访问该应用的原生页面，浏览器会等待较长时间才跳转到应用原生页面，若10分钟内无法跳转，则页面会显示Proxy Error信息。

图 32-20 错误信息样例

#### Proxy Error

```
The proxy server received an invalid response from an upstream server.  
The proxy server could not handle the request GET /Spark2x/JobHistory2x/77/history/application [redacted] /1/jobs/  
Reason: Error reading from remote server
```

#### 回答

在JobHistory界面中跳转到某个应用的原生页面时，JobHistory需要回放该应用的Event log，若应用包含的事件日志较大，则回放时间较长，浏览器需要较长时间的等待。

当前浏览器访问JobHistory原生页面需经过httpd代理，代理的超时时间是10分钟，因此，如果JobHistory在10分钟内无法完成Event log的解析并返回，httpd会主动向浏览器返回Proxy Error信息。

## 解决方法

由于当前JobHistory开启了本地磁盘缓存功能，访问应用时，会将应用的Event log的解析结果缓存到本地磁盘中，第二次访问时，能大大加快响应速度。因此，出现此种情况时，仅需稍作等待，重新访问原来的链接即可，此时不会再出现需要长时间等待的现象。

## 32.7.15 对接 OBS 场景中，spark-beeline 登录后指定 location 到 OBS 建表失败

### 问题

对接OBS ECS/BMS集群，spark-beeline登录后，指定location到OBS建表报错失败。

图 32-21 错误信息

```
de-master2qCKJ:22550/> create database sparkdb location 'obs://800mrs/sparktest/sparkdb';

0.626 seconds)
de-master2qCKJ:22550/> use sparkdb;

0.072 seconds)
de-master2qCKJ:22550/> create table orc (id int,name string) using orc;
Exception: Configuration problem with provider path. (state=,code=0)
```

### 回答

HDFS上ssl.jceks文件权限不足，导致建表失败。

```
Caused by: org.apache.hadoop.security.AccessControlException: Permission denied: user=root, access=READ, inode="/user/spark2k/jars/6.0.2/ssl.jceks":spark2k@hadoop1-rv-----
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(FSPermissionChecker.java:410)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermission(FSPermissionChecker.java:264)
at com.huawei.hadoop.adapter.hdfs.plugin.HWAccessControlEnforcer.checkPermission(HWAccessControlEnforcer.java:54)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermission(FSPermissionChecker.java:194)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPermission(FSDirectory.java:193)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPermission(FSDirectory.java:194)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPathAccess(FSDirectory.java:191)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirStatAndListingOp.getBlockLocations(FSDirStatAndListingOp.java:175)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.getBlockLocations(FSNamesystem.java:190)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNodeRpcServer.getBlockLocations(NameNodeRpcServer.java:762)
at org.apache.hadoop.hdfs.protocolPB.ClientNameNodeProtocolServerSideTranslatorPB.getBlockLocations(ClientNameNodeProtocolServerSideTranslatorPB.java:145)
at org.apache.hadoop.hdfs.protocol.proto.ClientNameNodeProtocol$ClientNameNodeProtocol$callBlockingMethod(ClientNameNodeProtocol$Protoce.java)
at org.apache.hadoop.ipc.ProtobufRpcEngine$Server$ProtoBufRpcInvoker.call(ProtobufRpcEngine.java:528)
at org.apache.hadoop.ipc.RPC$Server.call(RPC.java:1096)
at org.apache.hadoop.ipc.Server$RPC$4.run(Server.java:985)
at org.apache.hadoop.ipc.Server$RPC$4.run(Server.java:913)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at javax.security.auth.Subject.doAs(Subject.java:422)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.doAs(UserGroupInformation.java:1737)
at org.apache.hadoop.ipc.Server$Handler.run(Server.java:2876)
```

## 解决方法

1. 使用omm用户登录Spark所在节点，执行如下命令：  
**vi \${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark\_8.3.1/install/FusionInsight-Spark-\*/spark/sbin/fake\_prestart.sh**
2. 将“eval "\${hdfsCmd}" -chmod 600 "\${InnerHdfsDir}"/ssl.jceks >> "\${PRESTART\_LOG}" 2>&1”修改成“eval "\${hdfsCmd}" -chmod 644 "\${InnerHdfsDir}"/ssl.jceks >> "\${PRESTART\_LOG}" 2>&1”。
3. 重启SparkResource实例。

## 32.7.16 Spark shuffle 异常处理

### 问题

在部分场景Spark shuffle阶段会有如下异常



## 解决方法

登录FusionInsight Manager页面上，修改普通用户所属用户组，添加并加入Hive下的所有用户组。

### 32.7.18 安装使用集群外客户端时，连接集群端口失败

#### 问题

安装集群外客户端或使用集群外客户端时，有时会出现连接Spark任务端口失败的问题。

异常信息：Failed to bind SparkUi

Cannot assign requested address: Service 'sparkDriver' failed after 16 retries (on a random free port)! Consider explicitly setting the appropriate binding address for the service 'sparkDriver' (for example spark.driver.bindAddress for SparkDriver) to the correct binding address.

```
ate binding address. | org.apache.spark.util.Utils.logWarning(Logging.scala:69)
2022-10-20 15:47:37.990 | ERROR | main | failed to bind SparkUI | org.apache.spark.ui.SparkUI.logError(Logging.scala:94)
java.net.BindException: Failed to bind to /192.168.200.227:22743; Service 'SparkUI' failed after 16 retries (on a random free port)! Consider ex
plicitly setting the appropriate binding address for the service 'SparkUI' (for example spark.driver.bindAddress for SparkDriver) to the corr
ect binding address.
    at org.spark_project.jetty.server.ServerConnector.openAcceptChannel(ServerConnector.java:349)
    at org.spark_project.jetty.server.ServerConnector.open(ServerConnector.java:310)
    at org.spark_project.jetty.server.AbstractNetworkConnector.doStart(AbstractNetworkConnector.java:80)
    at org.spark_project.jetty.server.ServerConnector.doStart(ServerConnector.java:234)
    at org.spark_project.jetty.util.component.AbstractLifecycle.start(AbstractLifecycle.java:73)
    at org.apache.spark.ui.JettyUtils$.newConnectors(JettyUtils.scala:326)
    at org.apache.spark.ui.JettyUtils$.httpConnects(JettyUtils.scala:368)
    at org.apache.spark.ui.JettyUtils$.anonfun$startJettyServers5(JettyUtils.scala:372)
    at org.apache.spark.ui.JettyUtils$.anonfun$startJettyServers5$adapted(JettyUtils.scala:372)
    at scala.collection.immutable.Range.foreachMC$sp(Range.scala:158)
    at org.apache.spark.util.Utils$.startServiceOnPort(Utils.scala:2431)
    at org.apache.spark.ui.JettyUtils$.startJettyServer(JettyUtils.scala:372)
    at org.apache.spark.ui.WebUI$.bind(WebUI.scala:155)
    at org.apache.spark.SparkContext$.anonfun$newUI$1(SparkContext.scala:489)
    at scala.Option.foreach(Option.scala:407)
    at org.apache.spark.SparkContext.<init>(SparkContext.scala:489)
    at org.apache.spark.SparkContext$.getOrCreate(SparkContext.scala:2814)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession$.anonfun$getOrCreate$2(SparkSession.scala:947)
    at scala.Option.getOrElse(Option.scala:189)
    at org.apache.spark.sql.SparkSession$.getOrCreate(SparkSession.scala:941)
    at org.apache.spark.examples.SparkPi$.main(SparkPi.scala:30)
    at org.apache.spark.examples.SparkPi$.main(SparkPi.scala)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
```

#### 原因

- 集群节点与客户端节点网络不通。
- 客户端节点防火墙未关闭。
- 端口被占用：每一个Spark任务都会占用一个SparkUI端口，默认为22600，如果被占用则依次递增端口重试。但是有个默认重试次数，为16次。16次重试都失败后，会放弃该任务的运行。
- 客户端Spark配置参数错误。
- 代码问题。

#### 解决方法

应用无法访问到SparkUI的IP:PORT。有以下可能：

- 查看集群节点与客户端节点是否通信：  
查看客户端节点“/etc/hosts”文件中是否配置集群节点映射，在客户端节点执行命令：  
**ping sparkui的IP**  
如果ping不同，检查映射配置与网络设置。
- 关闭客户端节点防火墙设置。  
执行如下命令可查看是否关闭：

**systemctl status firewalld**（不同的操作系统查询命令不一致，此命令以CentOS为例）

如下图所示：dead表示关闭。

```
root@localhost:~# systemctl status firewalld
firewalld.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
```

防火墙开则影响通信，执行如下命令关闭防火墙：

**service firewalld stop**（不同的操作系统查询命令不一致，此命令以CentOS为例）

- 查看端口是否被占用：

**ssh -v -p port username@ip**

如果输出“Connection established”，则表示连接成功，端口已被占用。

```
[root@192-168-34-183 conf]# ssh -v -p 22 root@192.168.34.235
OpenSSH_7.4p1, OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 58: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.34.235 [192.168.34.235] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
```

Spark UI端口范围由配置文件spark-defaults.conf中的参数

“spark.random.port.min”和“spark.random.port.max”决定，若该范围端口

都已被占用，则

导致无端口可用从而连接失败。

- 查看Spark配置参数：

在客户端节点执行命令**cat spark-env.sh**，查看SPARK\_LOCAL\_HOSTNAME，是否为本机IP。

该问题容易出现在从其他节点直接拷贝客户端时，配置参数未修改。

需修改SPARK\_LOCAL\_HOSTNAME为本机IP

**注：如果集群使用EIP通信，则需要设置**

- a. spark-default.conf中添加spark.driver.host = EIP（客户端节点弹性公网IP）
- b. spark-default.conf中添加spark.driver.bindAddress=本地IP
- c. spark-env.sh中修改SPARK\_LOCAL\_HOSTNAME=EIP（客户端节点弹性公网IP）

- 如果通信与配置均无问题，则从代码层面排查：

Spark在启动任务时会在客户端创建sparkDriverEnv并绑定

DRIVER\_BIND\_ADDRESS，该逻辑并没有走到服务端，所以该问题产生的原因也是客户端节点操作系统环境问题导致sparkDriver获取不到对应的主机IP。

可以尝试执行**export SPARK\_LOCAL\_HOSTNAME=172.0.0.1**或者设置**spark.driver.bindAddress=127.0.0.1**，使提交任务driver端可以加载到loopbackAddress，从而规避问题。

## 32.7.19 Datasource Avro 格式查询异常

### 问题

Datasource Avro格式查询报错，提示Caused by:  
org.apache.spark.sql.avro.IncompatibleSchemaException。

```
at org.apache.spark.sql.execution.SQLExecutions$.anonfun$withNewExecutionID$$anonfun$1(SQLExecution.scala:94)
at org.apache.spark.sql.execution.SQLExecutions$.withNewExecutionID(SQLExecution.scala:68)
at org.apache.spark.sql.hive.thriftserver.SparkSQLDriver.run(SparkSQLDriver.scala:69)
at org.apache.spark.sql.hive.thriftserver.SparkSQLDriver.processCmd(SparkSQLDriver.scala:400)
at org.apache.spark.sql.hive.thriftserver.SparkSQLDriver.anonfun$processLines$adapted(SparkSQLDriver.scala:542)
at org.apache.spark.sql.hive.thriftserver.SparkSQLDriver.anonfun$processLines$adapted(SparkSQLDriver.scala:536)
at scala.collection.Iterator.foreach(Iterator.scala:943)
at scala.collection.Iterator.foreach(Iterator.scala:943)
at scala.collection.AbstractIterator.foreach(Iterator.scala:1431)
at scala.collection.IterableLike.foreach(IterableLike.scala:74)
at scala.collection.IterableLike.foreach(IterableLike.scala:72)
at scala.collection.AbstractIterable.foreach(Iterable.scala:56)
at org.apache.spark.sql.hive.thriftserver.SparkSQLDriver.processLines(SparkSQLDriver.scala:536)
at org.apache.spark.sql.hive.thriftserver.SparkSQLDriver.main(SparkSQLDriver.scala)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.apache.spark.deploy.JavaMainApplication.start(SparkApplication.scala:52)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.org$apache$spark$deploy$SparkSubmit$runMain(SparkSubmit.scala:995)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.doRunMain$1(SparkSubmit.scala:183)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.submit(SparkSubmit.scala:206)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.doSubmit(SparkSubmit.scala:93)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$$anon$2.doSubmit(SparkSubmit.scala:1083)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.main(SparkSubmit.scala:1092)
at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.main(SparkSubmit.scala)
Caused by: org.apache.spark.sql.avro.IncompatibleSchemaException: Cannot convert Avro to catalyst because schema at path a is not compatible (avroType = "int", sqlType = ShortType).
Source Avro schema: {"type":"record","name":"topLevelRecord","fields":[{"name":"a","type":["int","null"]}, {"name":"b","type":["int","null"]}]}
Target Catalyst type: StructType[StructField(a,ShortType,true), StructField(b,IntegerType,true)]
at org.apache.spark.sql.avro.AvroDeserializer.newWriter(AvroDeserializer.scala:303)
at org.apache.spark.sql.avro.AvroDeserializer.getWriter(AvroDeserializer.scala:338)
at org.apache.spark.sql.avro.AvroDeserializer.<init>(AvroDeserializer.scala:70)
at org.apache.spark.sql.avro.AvroFileFormat$anon$1.<init>(AvroFileFormat.scala:142)
at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormat$anon$1.apply(FileFormat.scala:147)
at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormat$anon$1.apply(FileFormat.scala:132)
at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileScanRDD$anon$1.org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileScanRDD$anon$1$readCurrentFile(FileScanRDD.scala:127)
at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileScanRDD$anon$1.hasNext(FileScanRDD.scala:104)
at scala.collection.Iterator$$anon$10.hasNext(Iterator.scala:406)
at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan.$anonfun$execute$1$adapted(SparkPlan.scala:345)
at org.apache.spark.rdd.RDD.$anonfun$mapPartitionsInternal$2(RDD.scala:897)
at org.apache.spark.rdd.RDD.$anonfun$mapPartitionsInternal$2$adapted(RDD.scala:897)
at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:52)
at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:373)
at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:90)
at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:131)
at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.$anonfun$run$5(Executor.scala:528)
at org.apache.spark.util.Utils$.tryWithSafeFinally(Utils.scala:1664)
at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:531)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
spark-sql> select * from source_avro true;
```

### 解决方法

针对avro格式表查询报错，根本原因是avro格式表schema不匹配导致，需要考虑增量和存量avro格式表查询两个场景：

1. 增量avro格式表，需要创建表之前设置参数  
spark.sql.forceConvertSchema.enabled=true，会将avro表格式强转指定数据类型，一次性修改schema。
2. 存量avro格式表，查询avro表之前设置参数  
spark.sql.forceConvertSchema.enabled=true，如若查询失败，可能avro格式表schema被缓存，执行refresh table命令，清除缓存后再设置参数进行查询，会将avro表格式强转指定数据类型，客户端临时修改schema。

## 32.7.20 通过 Spark-sql 创建 Hudi 表或者 Hive 表，未插入数据前，查询表统计信息为空

### 问题

通过spark-sql创建Hudi表或者Hive表，未插入数据之前，查询表统计信息都为空。

### 解决方法

可以通过以下两种方式生成：

1. 手动通过analyze命令，触发统计信息收集。如若没有插入数据，analyze命令执行完之后，再通过desc formatted table\_name命令查询totalsize等于0。



- tomorrow
- now

默认只支持timestamp '\*' 或者data '\*'的格式。如果，使用之前的语法，插入数据表，会得到NULL值。

## 解决方法

设置参数set spark.sql.convert.special.datetime=true; 即可兼容之前的语法。

```
spark-sql> set spark.sql.convert.special.datetime=true;
spark.sql.convert.special.datetime      true
Time taken: 0.035 seconds, Fetched 1 row(s)
```

## 32.7.23 Spark 客户端设置回收站 version 不生效

### 问题

Spark客户端设置fs.obs.hdfs.trash.version=1不生效，drop table后文件在回收站的存放路径不改变。

通常，默认情况：

- 当fs.obs.hdfs.trash.version=2时，回收站路径为：/user/.Trash/\${userName}/Current
- 当fs.obs.hdfs.trash.version=1时，回收站路径为：/user/\${userName}/.Trash/Current

### 解决办法

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > MetaStore (角色) > 自定义”，在自定义配置项“hive.metastore.customized.configs”中添加参数“fs.obs.hdfs.trash.version”值为“1”，保存并重启Metastore实例。

参数	值				
hive.metastore.customized.configs	<table border="1"><thead><tr><th>名称</th><th>值</th></tr></thead><tbody><tr><td>fs.obs.hdfs.trash.version</td><td>1</td></tr></tbody></table>	名称	值	fs.obs.hdfs.trash.version	1
名称	值				
fs.obs.hdfs.trash.version	1				

配置Hive Metastore后，回收站路径正确，如图所示：

```
2023-09-18 17:55:31 996|com.obs.services.AbstractClient|doActionWithResult|397|Storage|[[{"name":"*"}]]|2023-09-18 17:55:31|2023-09-18 17:55:31|com.obs.services.AbstractClient|doActionWithResult|398|obsClient |[listObjects] cost 34 ms
Found 1 items
drwxrwxrwx  - admintest admintest          0 2023-09-18 17:54 obs:///rc2obs/user/admintest/.Trash/Current/user/hive/warehouse/hudi_test9
2023-09-18 17:55:32,001 INFO obs.OBSFileSystem: Finish closing filesystem instance for uri: obs:///rc2obs
[root@node-master10gcE config]#
```

## 32.7.24 Spark yarn-client 模式下如何修改日志级别为 INFO

### 问题

Spark yarn-client模式下如何修改日志级别为INFO?

## 解决办法

- 步骤1** 登录Spark客户端节点，修改“*{客户端安装目录}*Spark/spark/conf/log4j.properties”配置文件，修改参数“Log4j.rootCategory”值为“INFO”，如下所示：

```
# Set everything to be logged to the console
log4j.rootCategory=info, console
log4j.appender.console=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.console.target=System.err
log4j.appender.console.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.console.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} | %-5p | %t | %m | %c.%M(%F:%L)%n

# Set the default spark-shell log level to WARN. When running the spark-shell, the
# log level for this class is used to overwrite the root logger's log level, so that
# the user can have different defaults for the shell and regular Spark apps.
log4j.logger.org.apache.spark.repl.Main=WARN
```

- 步骤2** 重新启动spark-sql客户端。

----结束

# 33 使用 Tez

## 33.1 使用前须知

本章节适用于MRS 3.x及后续版本。

## 33.2 Tez 常用参数

### 参数入口

在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Tez > 配置”，选择“全部配置”。在搜索框中输入参数名称。

### 参数说明

表 33-1 参数说明

配置参数	说明	缺省值
property.tez.log.dir	Tez日志目录。	/var/log/Bigdata/tez/tezui
property.tez.log.level	Tez的日志级别。	INFO

## 33.3 访问 TezUI

Tez提供Tez任务执行过程图形化展示功能，使用户可以通过界面的方式查看Tez任务执行细节。

### 前提条件

已安装Yarn服务的TimelineServer实例。

## 使用介绍

登录Manager系统，在Manager界面选择“集群 > 服务 > Tez”，在“基本信息”中单击“Tez WebUI”右侧的链接，打开Tez WebUI。可查看执行的Tez任务执行细节。

## 33.4 日志介绍

### 日志描述

**日志路径：** Tez相关日志的默认存储路径为“/var/log/Bigdata/tez/角色名”。

TezUI：“/var/log/Bigdata/tez/tezui”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/tez/tezui”（审计日志）。

**日志归档规则：** Tez的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过20MB的时候（此日志文件大小可进行配置），会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。

表 33-2 Tez 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	tezui.out	TezUI运行环境信息日志
	tezui.log	TezUI进程的运行日志
	tezui-omm-<日期>-gc.log.<编号>	TezUI进程的GC日志
	prestartDetail.log	TezUI启动前的工作日志
	check-serviceDetail.log	TezUI服务启动是否成功的检查日志
	postinstallDetail.log	TezUI安装后的工作日志
	startDetail.log	TezUI进程启动日志
	stopDetail.log	TezUI进程停止日志
审计日志	tezui-audit.log	TezUI审计日志

### 日志级别

TezUI提供了如表33-3所示的日志级别。

运行日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 33-3 日志级别

级别	描述
ERROR	ERROR表示系统运行的错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1 登录Manager。
- 步骤2 选择“集群 > 服务 > Tez > 配置”。
- 步骤3 选择“全部配置”。
- 步骤4 左边菜单栏中选择“TezUI > 日志”。
- 步骤5 选择所需修改的日志级别。
- 步骤6 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”保存配置。
- 步骤7 单击“实例”，勾选“TezUI”角色，选择“更多 > 重启实例”，输入用户密码后，在弹出窗口单击“确定”。
- 步骤8 等待实例重启完成，配置生效。

----结束

## 日志格式

Tez的日志格式如下所示：

表 33-4 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <LogLevel> <产生该日志的 线程名字> <log中的 message> <日志事件的发生 位置>	2020-07-31 11:44:21,378   INFO   TezUI-health-check   Start health check   com.XXX.tez.HealthCheck.run( HealthCheck.java:30)

日志类型	格式	示例
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <LogLevel> <产生该日志的 线程名字> <User Name><User IP><Time><Operation><Re source><Result><Detail > < 日志事件的发生位置>	2018-12-24 12:16:25,319   INFO   HiveServer2-Handler- Pool: Thread-185   UserName=hive UserIP=10.153.2.204 Time=2018/12/24 12:16:25 Operation=CloseSession Result=SUCCESS Detail=   org.apache.hive.service.cli.thrif t.ThriftCLIService.logAuditEven t(ThriftCLIService.java:434)

## 33.5 常见问题

### 33.5.1 TezUI 无法展示 Tez 任务执行细节

#### 问题

登录Manager界面，跳转Tez WebUI界面，已经提交的Tez任务未展示，如何解决。

#### 回答

Tez WebUI展示的Tez任务数据，需要Yarn的TimelineServer支持，确认提交任务之前TimelineServer已经开启且正常运行。

在设置Hive执行引擎为Tez的同时，需要设置参数“yarn.timeline-service.enabled”为“true”，详情请参考[切换Hive执行引擎为Tez](#)。

### 33.5.2 进入 Tez 原生界面显示异常

#### 问题

登录Manager界面，跳转Tez WebUI界面，显示404异常或503异常。

#### HTTP ERROR 404

Problem accessing /null/applicationhistory. Reason:

Not Found

Powered by Jetty:// 9.3.20.v20170531

Adapter operation failed Å» 503: Error accessing https://:20026/Yarn/TimelineServer/57/ws/v1/timeline/TEZ\_DAG\_ID

## 回答

Tez WebUI依赖Yarn的TimelineServer实例，需要预先安装TimelineServer，且处于良好状态。

### 33.5.3 TezUI 界面无法查看 yarn 日志

#### 问题

登录Tez WebUI界面，单击Logs跳转yarn日志界面失败，无法加载数据。



#### 无法访问此网站

找不到 **10-244-224-45** 的服务器 IP 地址。

请试试以下办法：

- 检查网络连接
- 检查代理服务器、防火墙和 DNS 配置
- 运行 Windows 网络诊断

ERR\_NAME\_NOT\_RESOLVED

重新加载

## 回答

Tez WebUI跳转Yarn Logs界面时，目前是通过hostname进行访问，需要在windows机器，配置hostname到ip的映射。具体方法为：

修改windows机器C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts文件，增加一行hostname到ip的映射, 例：10.244.224.45 10-044-224-45，保存后重新访问正常。

### 33.5.4 TezUI HiveQueries 界面表格数据为空

#### 问题

登录Manager界面，跳转Tez WebUI界面，已经提交的任务，Hive Queries界面未展示数据，如何解决。

## 回答

Tez WebUI展示的Hive Queries任务数据，需要设置以下3个参数：


在FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Hive > 配置 > 全部配置 > HiveServer > 自定义”，在hive-site.xml中增加以下配置：

属性名	属性值
hive.exec.pre.hooks	org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook
hive.exec.post.hooks	org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook
hive.exec.failure.hooks	org.apache.hadoop.hive.ql.hooks.ATSHook

### 说明

TezUI数据展示依赖于Yarn组件的TimelineServer实例，如果TimelineServer实例故障或未启动，需设置hive自定义参数yarn-site.xml中**yarn.timeline-service.enabled=false**，否则hive任务会执行失败。

参数设置完成后，Hive Queries界面即可展示数据，但无法展示历史数据，展示效果如下：



# 34 使用 Yarn

## 34.1 Yarn 常用参数

### 队列资源分配

Yarn服务提供队列给用户使用，用户分配对应的系统资源给各队列使用。完成配置后，您可以单击“刷新队列”按钮或者重启Yarn服务使配置生效。

#### 参数入口：

用户可在Manager系统中，选择“租户资源 > 动态资源计划 > 队列配置”。

参数说明以修改Superior调度器的default租户为例，其他队列的配置类似，单击“修改”编辑。

表 34-1 队列配置参数

参数名	描述
AM最多占有资源 (%)	表示当前队列内所有Application Master所占的最大资源百分比。
每个YARN容器最多分配核数	表示当前队列内单个YARN容器可分配的最多核数，默认为-1，表示取值范围内不限制。
每个YARN容器最大分配内存 (MB)	表示当前队列内单个YARN容器可分配的最大内存，默认为-1，表示取值范围内不限制。
最多运行任务数	表示当前队列最多同时可执行任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可执行任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。
每个用户最多运行任务数	表示每个用户在当前队列中最多同时可执行任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可执行任务。取值范围为-1 ~ 2147483647。

参数名	描述
最多挂起任务数	表示当前队列最多同时可挂起任务的数目，默认为-1，表示取值范围内不限制（为空意义相同），为0表示不可挂起任务。取值范围为-1~2147483647。
资源分配规则	表示单个用户任务间的资源分配规则，包括FIFO和FAIR。一个用户若在当前队列上提交了多个任务，FIFO规则代表一个任务完成后执行其他任务，按顺序执行。FAIR规则代表各个任务同时获取到资源并平均分配资源。
默认资源标签	表示在指定资源标签（Label）的节点上执行任务。
Active状态	<ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE表示当前队列可接受并执行任务。</li><li>INACTIVE表示当前队列可接受但不执行任务，若提交任务，任务将处于挂起状态。</li></ul>
Open状态	<ul style="list-style-type: none"><li>OPEN表示当前队列处于打开状态。</li><li>CLOSED表示当前队列处于关闭状态，若提交任务，任务直接会被拒绝。</li></ul>

## 在 UI 显示 container 日志

默认情况下，系统会将container日志收集到HDFS中。如果您不需要将container日志收集到HDFS中，可以配置参数见[表34-2](#)。具体配置操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。

表 34-2 参数说明

配置参数	说明	默认值
yarn.log-aggregation-enable	<p>设置是否将container日志收集到HDFS中。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>设置为true，表示日志会被收集到HDFS目录中。默认目录为“{yarn.nodemanager.remote-app-log-dir}/\${user}/{thisParam}”，该路径可通过界面上的“yarn.nodemanager.remote-app-log-dir-suffix”参数进行配置。</li><li>设置为false，表示日志不会收集到HDFS中。</li></ul> <p>修改参数值后，需重启Yarn服务使其生效。</p> <p><b>说明</b></p> <p>在修改值为false并生效后，生效前的日志无法在UI中获取。您可以在“yarn.nodemanager.remote-app-log-dir-suffix”参数指定的路径中获取到生效前的日志。</p> <p>如果需要在UI上查看之前产生的日志，建议将此参数设置为true。</p>	true

## 在 WebUI 显示更多历史作业

默认情况下，Yarn WebUI界面支持任务列表分页功能，每个分页最多显示5000条历史作业，总共最多保留10000条历史作业。如果您需要在WebUI上查看更多的作业，可以配置参数如表34-3。具体配置操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。

表 34-3 参数说明

配置参数	说明	默认值
yarn.resourcemanager.max-completed-applications	设置在WebUI总共显示的历史作业数量。	10000
yarn.resourcemanager.webapp.pagination.enable	是否开启Yarn WebUI的任务列表后台分页功能。	true
yarn.resourcemanager.webapp.pagination.threshold	开启Yarn WebUI的任务列表后台分页功能后，每个分页显示的最大作业数量。	5000

### 说明

- 显示更多的历史作业，会影响性能，增加打开Yarn WebUI的时间，建议开启后台分页功能，并根据实际硬件性能修改“yarn.resourcemanager.max-completed-applications”参数。
- 修改参数值后，需重启Yarn服务使其生效。

## 34.2 创建 Yarn 角色

### 操作场景

该任务指导MRS集群管理员创建并设置Yarn的角色。Yarn角色可设置Yarn管理员权限以及Yarn队列资源管理。

### 说明

如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，须基于Ranger配置相关策略进行权限管理。具体操作可参考[添加Yarn的Ranger访问权限策略](#)。

### 前提条件

- MRS集群管理员已明确业务需求。
- 登录Manager。

### 操作步骤

**步骤1** 选择“系统 > 权限 > 角色”。

**步骤2** 单击“添加角色”，然后“角色名称”和“描述”输入角色名字与描述。

**步骤3** 设置角色“配置资源权限”请参见[表34-4](#)。

Yarn权限：

- “集群管理操作权限”：Yarn管理员权限。
- “调度队列”：队列资源管理。

**表 34-4** 设置角色

任务场景	角色授权操作
设置Yarn管理员权限	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Yarn”，勾选“集群管理操作权限”。 <b>说明</b> 设置Yarn管理员权限需要重启Yarn服务，才能使保存的角色配置生效。
设置用户在指定Yarn队列提交任务的权限	1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Yarn > 调度队列 > root”。 2. 在指定队列的“权限”列，勾选“提交”。
设置用户在指定Yarn队列管理任务的权限	1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Yarn > 调度队列 > root”。 2. 在指定队列的“权限”列，勾选“管理”。

如果Yarn角色包含了某个父队列的“提交”或“管理”权限，则角色默认子队列也继承此权限，将自动添加子队列的“提交”或“管理”权限。子队列继承的权限不在“配置资源权限”表格显示被选中。

如果设置Yarn角色时仅勾选到某个父队列的“提交”权限，使用拥有该角色权限的用户提交任务时，注意需要手动指定队列名称，否则当父队列下有多个子队列时，系统并不会自动判断，从而将任务提交到了“default”队列。

**步骤4** 单击“确定”完成。

----结束

## 34.3 使用 Yarn 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用Yarn客户端。

### 前提条件

- 已安装客户端。  
例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。
- 各组件业务用户由MRS集群管理员根据业务需要创建。安全模式下，“机机”用户需要下载keytab文件。“人机”用户第一次登录时需修改密码。普通模式不需要下载keytab文件及修改密码操作。

## 使用 Yarn 客户端

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 直接执行Yarn命令。例如：

```
yarn application -list
```

```
----结束
```

## 客户端常见使用问题

1. 当执行Yarn客户端命令时，客户端程序异常退出，报“java.lang.OutOfMemoryError”的错误。

这个问题是由于Yarn客户端运行时的所需的内存超过了Yarn客户端设置的内存上限（默认为128MB）。可以通过修改“<客户端安装路径>/HDFS/component\_env”中的“CLIENT\_GC\_OPTS”来修改Yarn客户端的内存上限。例如，需要设置该内存上限为1GB，则设置：

```
export CLIENT_GC_OPTS="-Xmx1G"
```

在修改完后，使用如下命令刷新客户端配置，使之生效：

```
source <客户端安装路径>/bigdata_env
```

2. 如何设置Yarn客户端运行时的日志级别？

Yarn客户端运行时的日志是默认输出到Console控制台的，其级别默认是INFO级别。有的时候为了定位问题，需要开启DEBUG级别日志，可以通过导出一个环境变量来设置，命令如下：

```
export YARN_ROOT_LOGGER=DEBUG,console
```

在执行完上面命令后，再执行Yarn Shell命令时，即可打印出DEBUG级别日志。

如果想恢复INFO级别日志，可执行如下命令：

```
export YARN_ROOT_LOGGER=INFO,console
```

## 34.4 配置 NodeManager 角色实例使用的资源

### 操作场景

如果部署NodeManager的各个节点硬件资源（如CPU核数、内存总量）不一样，而NodeManager可用硬件资源设置为相同的值，可能造成性能浪费或状态异常，需要修改各个NodeManager角色实例的配置，使硬件资源得到充分利用。

## 对系统的影响

保存新的配置需要重启NodeManager角色实例，此时对应的角色实例不可用。

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn > 实例”。
- 步骤2** 单击部署NodeManager节点对应角色实例名称，并切换到“实例配置”，选择“全部配置”。
- 步骤3** “yarn.nodemanager.resource.cpu-vcores”设置当前节点上NodeManager可使用的虚拟CPU核数，建议按节点实际逻辑核数的1.5到2倍配置。  
“yarn.nodemanager.resource.memory-mb”设置当前节点上NodeManager可使用的物理内存大小，建议按节点实际物理内存大小的75%配置。

### 📖 说明

“yarn.scheduler.maximum-allocation-vcores”可配置单个Container最多CPU可用核数，  
“yarn.scheduler.maximum-allocation-mb”可配置单个Container最大内存可用值。不支持实例级别的修改，需要在Yarn服务的配置中修改参数值，并重启Yarn服务。

- 步骤4** 单击“保存”，单击“确定”。重启NodeManager角色实例。  
界面提示“操作成功”，单击“完成”，NodeManager角色实例成功启动。

---结束

## 34.5 更改 NodeManager 的存储目录

### 操作场景

Yarn NodeManager定义的存储目录不正确或Yarn的存储规划变化时，MRS集群管理员需要在Manager中修改NodeManager的存储目录，以保证Yarn正常工作。NodeManager的存储目录包含本地存放目录“yarn.nodemanager.local-dirs”和日志目录“yarn.nodemanager.log-dirs”。适用于以下场景：

- 更改NodeManager角色的存储目录，所有NodeManager实例的存储目录将同步修改。
- 更改NodeManager单个实例的存储目录，只对单个实例生效，其他节点NodeManager实例存储目录不变。

### 对系统的影响

- 更改NodeManager角色的存储目录需要停止并重新启动集群，集群未启动前无法提供服务。
- 更改NodeManager单个实例的存储目录需要停止并重新启动实例，该节点NodeManager实例未启动前无法提供服务。
- 服务参数配置如果使用旧的存储目录，需要更新为新目录。
- 更改NodeManager的存储目录以后，需要重新下载并安装客户端。

## 前提条件

- 在各个数据节点准备并安装好新磁盘，并格式化磁盘。
- 规划好新的目录路径，用于保存旧目录中的数据。
- 准备好MRS集群管理员用户**admin**。

## 操作步骤

### 步骤1 检查环境。

1. 登录Manager，选择“集群 > 服务”查看Yarn的状态“运行状态”是否为“良好”。
  - 是，执行**1.c**。
  - 否，Yarn状态不健康，执行**1.b**。
2. 修复Yarn异常，任务结束。
3. 确定修改NodeManager的存储目录场景。
  - 更改NodeManager角色的存储目录，执行**2**。
  - 更改NodeManager单个实例的存储目录，执行**3**。

### 步骤2 更改NodeManager角色的存储目录。

1. 选择“集群 > 服务 > Yarn > 停止服务”，停止Yarn服务。
2. 以**root**用户登录到安装Yarn服务的各个节点中，执行如下操作。
  - a. 创建目标目录。  
例如目标目录为“`${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`”：  
执行**`mkdir ${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`**
  - b. 挂载目标目录到新磁盘。  
例如挂载“`${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`”到新磁盘。
  - c. 修改新目录的权限。  
例如新目录路径为“`${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`”：  
执行**`chmod 750 ${BIGDATA_DATA_HOME}/data2 -R`**和**`chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/data2 -R`**
3. 在Manager管理界面，选择“集群 > 服务 > Yarn > 实例”，选择对应主机的NodeManager实例，单击“实例配置”，选择“全部配置”。  
将配置项“`yarn.nodemanager.local-dirs`”或“`yarn.nodemanager.log-dirs`”修改为新的目标目录。  
例如：如果修改“`yarn.nodemanager.local-dirs`”参数，则将其值修改为“`/srv/BigData/data2/nm/localdir`”。如果修改“`yarn.nodemanager.log-dirs`”参数，则将其值修改为“`/srv/BigData/data2/nm/containerlogs`”。
4. 单击“保存”，单击“确定”。重启Yarn服务。  
界面提示“操作成功”，单击“完成”，Yarn成功启动，任务结束。

### 步骤3 更改NodeManager单个实例的存储目录。

1. 选择“集群 > 服务 > Yarn > 实例”，勾选需要修改存储目录的NodeManager单个实例，选择“更多 > 停止实例”。
2. 以**root**用户登录到这个NodeManager节点，执行如下操作。

- a. 创建目标目录。  
例如目标目录为“`${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`”：  
执行`mkdir ${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`。
  - b. 挂载目标目录到新磁盘。  
例如挂载“`${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`”到新磁盘。
  - c. 修改新目录的权限。  
例如新目录路径为“`${BIGDATA_DATA_HOME}/data2`”：  
执行`chmod 750 ${BIGDATA_DATA_HOME}/data2 -R`和`chown omm:wheel ${BIGDATA_DATA_HOME}/data2 -R`。
3. 在Manager管理界面，单击指定的NodeManager实例并切换到“实例配置”。  
将配置项“`yarn.nodemanager.local-dirs`”或“`yarn.nodemanager.log-dirs`”修改为新的目标目录。  
例如：如果修改“`yarn.nodemanager.local-dirs`”参数，则将其值修改为“`/srv/BigData/data2/nm/localdir`”。如果修改“`yarn.nodemanager.log-dirs`”参数，则将其值修改为“`/srv/BigData/data2/nm/containerlogs`”。
  4. 单击“保存”，单击“确定”。重启NodeManager实例。  
界面提示“操作成功”，单击“完成”，NodeManager实例启动成功。

----结束

## 34.6 配置 YARN 严格权限控制

### 配置场景

在安全模式的多租户场景下，一个集群可以支持多个用户使用以及支持多个用户任务提交、运行，用户之间是不可见，需要有一个权限控制机制，使用户的任务信息不被其他用户获取。

例如，用户A提交的应用正在运行，此时用户B登录系统并查看应用列表，用户B不应该访问到A用户的应用信息。

### 配置描述

- 查看Yarn服务配置参数  
参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入[表34-5](#)中参数名称。

表 34-5 参数描述

参数	描述	默认值
<code>yarn.acl.enable</code>	Yarn权限控制启用开关。	true
<code>yarn.webapp.filter-entity-list-by-user</code>	严格视图启用开关，开启后，登录用户只能查看该用户有权限查看的内容。当要开启该功能时，同时需要设置参数“ <code>yarn.acl.enable</code> ”为true。	true

- 查看Mapreduce服务配置参数  
参考[修改集群服务配置参数](#)进入Mapreduce服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入[表34-6](#)中参数名称。

表 34-6 参数描述

参数	描述	默认值
mapreduce.cluster.acls.enabled	MR JobHistoryServer权限控制启用开关。该参数为客户端参数，当JobHistoryServer服务端开启权限控制之后该参数生效。	true
yarn.webapp.filter-entity-list-by-user	MR JobHistoryServer严格视图启用开关，开启后，登录用户只能查看该用户有权限查看的内容。该参数为JobHistoryServer的服务端参数，表示JHS开启了权限控制，但是否要对某一个特定的Application进行控制，是由客户端参数：“mapreduce.cluster.acls.enabled”决定。	true

#### 须知

以上配置会影响restful API和shell命令结果，即以上配置开启后，restful API调用和shell命令运行所返回的内容只包含调用用户有权查看的信息。

当yarn.acl.enable或mapreduce.cluster.acls.enabled设置为false时，即关闭Yarn或Mapreduce的权限校验功能。此时任何用户都可以在Yarn或MapReduce上提交任务和查看任务信息，存在安全风险，请谨慎使用。

## 34.7 配置 Container 日志聚合功能

### 配置场景

YARN提供了Container日志聚合功能，可以将各节点Container产生的日志收集到HDFS，释放本地磁盘空间。日志收集的方式有两种：

- 应用完成后将Container日志一次性收集到HDFS。
- 应用运行过程中周期性收集Container输出的日志片段到HDFS。

### 配置描述

#### 参数入口：

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入[表34-7](#)中参数名称，修改并保存配置。然后在Yarn服务“概览”页面选择“更多 > 同步配置”。同步完成后重启Yarn服务。

周期性收集日志功能目前仅支持MapReduce应用，且MapReduce应用必须进行相应的日志文件滚动输出配置，需要在MapReduce客户端节点的“客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml”配置文件中进行如表34-9所示的配置。

表 34-7 参数说明

参数	描述	默认值
yarn.log-aggregation-enable	<p>设置是否打开Container日志聚合功能。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 设置为“true”，表示打开该功能，日志会被收集到HDFS目录中。</li><li>• 设置为“false”，表示关闭该功能，表示日志不会收集到HDFS中。</li></ul> <p>修改参数值后，需重启YARN服务使其生效。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 在修改值为“false”并生效后，生效前的日志无法在WebUI中获取。</li><li>• 如果需要在WebUI界面上查看之前产生的日志，建议将此参数设置为“true”。</li></ul>	true
yarn.nodemanager.log-aggregation.roll-monitoring-interval-seconds	<p>NodeManager周期性日志收集的时间间隔。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 设置为-1或0时，表示周期性收集日志功能关闭，日志在应用运行完成后一次性收集。</li><li>• 收集周期最小可设定为3600秒。当设置为大于0秒且小于3600秒时，收集周期将使用3600秒。</li></ul> <p>定义NodeManager唤醒并上传日志的间隔周期。设置为-1或0表示禁用滚动监控，应用任务结束后日志汇聚。取值范围大于等于-1。</p>	-1

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.disk-health-checker.log-dirs.max-disk-utilization-per-disk-percentage	<p>配置Container日志目录可以占用每块磁盘上YARN的磁盘配额的最大百分比。当日志目录占用空间超过此设定值时，将触发周期性日志收集服务启动一次周期外的日志收集活动，以释放本地磁盘空间。每个磁盘上可提供给Container logs的最大可使用率。当Container logs使用超过这个限制，会触发滚动汇聚。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>磁盘配额最大百分比的有效取值范围为-1 ~ 100，如果配置小于-1，会被强制重置为25；如果配置大于100，则被强制重置为25。而配置为-1时则关闭Container日志目录的磁盘容量检测功能。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Container日志目录实际可用磁盘百分比=YARN磁盘可用百分比（“yarn.nodemanager.disk-health-checker.max-disk-utilization-per-disk-percentage”）* 日志目录可用百分比（“yarn.nodemanager.disk-health-checker.log-dirs.max-disk-utilization-per-disk-percentage”）。</li><li>只有启用了周期性收集日志功能的应用才会在日志目录磁盘配额超过设定阈值时被触发启动日志收集。</li></ul>	25
yarn.nodemanager.remote-app-log-dir-suffix	<p>设置HDFS用于存放Container日志的文件夹名称。该配置加上“yarn.nodemanager.remote-app-log-dir”，构成了Container日志的完整存放目录。目录为： “{yarn.nodemanager.remote-app-log-dir}/\${user}/bucket-{yarn.nodemanager.remote-app-log-dir-suffix}-tfile”。</p> <p><b>说明</b> <i>{user}</i>为运行任务时的用户名。</p>	logs
yarn.nodemanager.log-aggregator.on-fail.remain-log-in-sec	<p>设置Container日志归集失败后日志在本地保留的时间。单位：秒。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>设置为0时，本地日志将马上删除。</li><li>设置为正数时，表示本地日志将保留这段时间。</li></ul>	604800

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Mapreduce服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入[表34-8](#)中参数名称。

表 34-8 参数说明

参数	描述	默认值
yarn.log-aggregation.retain-seconds	<p>汇聚日志的保存时间。单位：秒。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 设置为-1时，表示HDFS上面的Container聚合日志将永久保留。</li><li>• 设置为0或正数时，表示HDFS上面的Container聚合日志将保留这段时间，超时将被删除。</li></ul> <p><b>说明</b> 当时间设置太短时，有可能会增加NameNode的负担，建议根据实际情况设置一个合理的时间值。</p>	1296000
yarn.log-aggregation.retain-check-interval-seconds	<p>设置扫描HDFS保存的Container聚合日志的间隔时间。单位：秒。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 设置为-1或0时，间隔时间将为“yarn.log-aggregation.retain-seconds”该配置时间的十分之一。</li></ul> <p><b>说明</b> 当该配置设置为-1或0时，“yarn.log-aggregation.retain-seconds”不能设置为0。<li>• 设置为正数时，将周期性的间隔这段时间以后对HDFS上的container聚合日志进行扫描。</li><p><b>说明</b> 当时间设置太短时，有可能会增加NameNode的负担，建议根据实际情况设置一个合理的时间。</p></p>	86400

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入[表 34-9](#)中参数名称。

表 34-9 MapReduce 应用日志文件滚动输出配置

参数	描述	默认值
mapreduce.task.userlog.limit.kb	MR应用程序单个task日志文件大小限制。当日志文件达到该限制时，会新建一个日志文件进行输出。设置为“0”表示不限制日志文件大小。	51200

参数	描述	默认值
yarn.app.mapreduce.task.container.log.backups	MR应用程序task日志保留的最大个数。 设置为“0”表示不滚动输出。 使用CRLA ( ContainerRollingLogAppender ) 时任务日志备份文件的数量。默认使用CLA ( ContainerLogAppender ) 且container日志不回滚。 当mapreduce.task.userlog.limit.kb和yarn.app.mapreduce.task.container.log.backups都大于0时, 任务启用CRLA。取值范围0~999。	10
yarn.app.mapreduce.am.container.log.limit.kb	MR应用程序单个AM日志文件大小限制。单位: KB, 当日志文件达到该限制时, 会新建一个日志文件进行输出。设置为“0”表示不限制单个AM日志文件大小。	51200
yarn.app.mapreduce.am.container.log.backups	MR应用程序AM日志保留的最大个数。设置为“0”表示不滚动输出。使用CRLA ( ContainerRollingLogAppender ) 时ApplicationMaster日志备份文件的数量。默认使用CLA ( ContainerLogAppender ) 且容器日志不回滚。 当yarn.app.mapreduce.am.container.log.limit.kb和yarn.app.mapreduce.am.container.log.backups都大于0时, ApplicationMaster启用CRLA。取值范围0~999。	20
yarn.app.mapreduce.shuffle.log.backups	MR应用程序shuffle日志保留的最大个数。设置为“0”表示不滚动输出。 当yarn.app.mapreduce.shuffle.log.limit.kb和yarn.app.mapreduce.shuffle.log.backups都大于0时, syslog.shuffle将采用CRLA。取值范围0~999。	10
yarn.app.mapreduce.shuffle.log.limit.kb	MR应用程序单个shuffle日志文件大小限制, 单位KB。当日志文件达到该限制时, 会新建一个日志文件进行输出。设置为“0”不限制单个shuffle日志文件大小。取值范围大于等于0。	51200

## 34.8 启用 CGroups 功能

### 配置场景

CGroups是一个Linux内核特性。它可以将任务集及其子集聚合或分离成具备特定行为的分层组。在YARN中，CGroups特性对容器（container）使用的资源（例如CPU使用率）进行限制。本特性大大降低了限制容器CPU使用的难度。

#### 📖 说明

当前CGroups仅用于限制CPU使用率。

### 配置描述

由于CGroups为Linux内核特性，是通过LinuxContainerExecutor进行开放。请参考官网资料对LinuxContainerExecutor进行安全配置。您可通过官网资料了解系统用户和用户组配置对应的文件系统权限。

#### 📖 说明

- 请勿修改对应文件系统中各路径所属的用户、用户组及对应的权限，否则可能导致本功能异常。
- 当参数“yarn.nodemanager.resource.percentage-physical-cpu-limit”配置过小，导致可使用的核不足1个时，例如4核节点，将此参数设置为20%，不足1个核，那么将会使用系统全部的核。Linux的一些版本不支持Quota模式，例如Cent OS。在这种情况下，可以使用CPUset模式。

配置cpuset模式，即YARN只能使用配置的CPU，需要在Manager界面添加以下配置。

表 34-10 cpuset 配置

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.cpu-set-usage	设置为“true”时，应用以cpuset模式运行。	false

配置strictcpuset模式，即container只能使用配置的CPU，需要在Manager界面添加以下配置。

表 34-11 CPU 硬隔离参数配置

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.cpu-set-usage	设置为“true”时，应用以cpuset模式运行。	false

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.cpuset.strict.enabled	设置为true时，container只能使用配置的CPU。	false

要从cpuset模式切换到Quota模式，必须遵循以下条件：

- 配置 “yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.cpu-set-usage” = “false”。
- 删除 “/sys/fs/cgroup/cpuset/hadoop-yarn/” 路径下container文件夹（如果存在）。
- 删除 “/sys/fs/cgroup/cpuset/hadoop-yarn/” 路径下cpuset.cpus文件中设置的所有CPU。

## 操作步骤

**步骤1** 登录Manager系统。选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，选择“全部配置”。

**步骤2** 在左侧导航栏选择“NodeManager > 自定义”，找到yarn-site.xml文件。

**步骤3** 添加[表34-10](#)和[表34-11](#)中的参数为自定义参数。

根据配置文件与参数作用，在“yarn-site.xml”所在行“名称”列输入参数名，在“值”列输入此参数的参数值。

单击“+”增加自定义参数。

**步骤4** 单击“保存”，在弹出的“保存配置”窗口中确认修改参数，单击“确定”。界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置保存成功。

保存完成后请重新启动配置过期的Yarn服务以使配置生效。

----结束

## 34.9 配置 AM 失败重试次数

### 配置场景

在资源不足导致ApplicationMaster启动失败的情况下，调整如下参数值，提高容错性，保证客户端应用的正常运行。

### 配置描述

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入[表34-12](#)中参数名称。

表 34-12 参数说明

参数	描述	默认值
yarn.resource.manager.am.max-attempts	ApplicationMaster重试次数，增加重试次数，可以防止资源不足导致的AM启动失败问题。适用于所有ApplicationMaster的全局设置。每个ApplicationMaster都可以使用API设置一个单独的最大尝试次数，但这个次数不能大于全局的最大次数。如果大于了，那ResourceManager将会覆写这个单独的最大尝试次数。以允许至少一次重试。取值范围大于等于1。	5

## 34.10 配置 AM 自动调整分配内存

### 配置场景

启动该配置的过程中，ApplicationMaster在创建container时，分配的内存会根据任务总数的浮动自动调整，资源利用更加灵活，提高了客户端应用运行的容错性。

### 配置描述

#### 参数入口：

在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，选择“全部配置”，在搜索框中输入参数名称“mapreduce.job.am.memory.policy”。

#### 配置说明：

配置项的默认值为空，此时不会启动自动调整的策略，ApplicationMaster的内存仍受“yarn.app.mapreduce.am.resource.mb”配置项的影响。

配置参数的值由5个数值组成，中间使用“：”与“，”分隔，格式为：

**baseTaskCount:taskStep:memoryStep,minMemory:maxMemory**，在键入时会严格校验格式。

表 34-13 配置数值说明

数值名称	描述	设定要求
baseTaskCount	任务总量基数，只有当应用的task总数（map端与reduce端之和）不小于该值时配置才会起作用	不能为空且大于零
taskStep	任务增量步进，与memoryStep共同决定内存调整量	不能为空且大于零
memoryStep	内存增量步进，在“yarn.app.mapreduce.am.resource.mb”配置的基础上对内存向上调整	不能为空且大于零，单位：MB

数值名称	描述	设定要求
minMemory	内存自动调整下限，若调整后的内存不大于该值，仍保持 "yarn.app.mapreduce.am.resource.mb"的配置	不能为空且大于零，且 不大于maxMemory的 设定值 单位：MB
maxMemory	内存自动调整上限，若调整后的内存超过该值， 则使用该值作为最终调整值	不能为空且大于零，且 不小于minMemory的 设定值 单位：MB

## 配置示例

配置情况：

- yarn.app.mapreduce.am.resource.mb=1536
- mapreduce.job.am.memory.policy=100:10:50,1200:2000
- 某应用task总数=120

计算过程：

调整后内存=1536+[ ( 120-100 ) /10]\*50=1636，满足1200<1636且2000>1636，最终ApplicationMaster内存会设定为1636MB。

若memStep修改为250，调整后内存=1536+[ ( 120-100 ) /10]\*250=2136，超过maxMemory=2000的限制，最终ApplicationMaster内存会设定为2000MB。

### 说明

对于计算后的调整值低于设定的“minMemory”值的情形，虽然此时配置不会生效但后台仍然会打印出这个调整值，用于为用户提供“minMemory”参数调整的依据，保证配置可以生效。

## 34.11 配置访问通道协议

### 配置场景

服务端配置了web访问为https通道，如果客户端没有配置，默认使用http访问，客户端和服务端的配置不同，就会导致访问结果显示乱码。在客户端和服务端配置相同的“yarn.http.policy”参数，可以防止客户端访问结果显示乱码。

### 操作步骤

- 步骤1** 在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，选择“全部配置”，在搜索框中输入参数名称“yarn.http.policy”。
  - 安全模式下配置为“HTTPS\_ONLY”。
  - 普通模式下配置为“HTTP\_ONLY”。
- 步骤2** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤3** 执行以下命令，进入客户端安装路径。

```
cd /opt/client
```

**步骤4** 执行以下命令编辑“yarn-site.xml”文件。

```
vi Yarn/config/yarn-site.xml
```

修改“yarn.http.policy”的参数值。

安全模式下，“yarn.http.policy”配置成“HTTPS\_ONLY”。

普通模式下，“yarn.http.policy”配置成“HTTP\_ONLY”。

**步骤5** 执行:wq命令保存。

**步骤6** 重启客户端使配置生效。

----结束

## 34.12 检测内存使用情况

### 配置场景

针对所提交应用的内存使用无法预估的情况，可以通过修改服务端的配置项控制是否对内存使用进行检测。

若不检测内存使用，Container会占用内存直到内存溢出；若检测内存使用，当内存使用超过配置的内存大小时，相应的Container会被kill掉。

### 配置描述

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。

表 34-14 参数说明

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.vmem-check-enabled	是否进行虚拟内存检测的开关。如果任务使用的内存量超出分配值，则直接将任务强制终止。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 设置为true时，进行虚拟内存检测；</li><li>● 设置为false时，不进行虚拟内存检测。</li></ul>	true
yarn.nodemanager.pmem-check-enabled	是否进行物理内存检测的开关。如果任务使用的内存量超出分配值，则直接将任务强制终止。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 设置为true时，进行物理内存检测；</li><li>● 设置为false时，不进行物理内存检测。</li></ul>	true

## 34.13 配置自定义调度器的 WebUI

### 配置场景

如果用户在ResourceManager中配置了自定义的调度器，可以通过以下配置项为其配置相应的Web展示页面及其他Web应用。

### 配置描述

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。

表 34-15 配置自定义调度器的 WebUI

参数	描述	默认值
hadoop.http.rmwebapp.scheduler.page.classes	在RM WebUI中为自定义调度器加载相应的web页面。仅当“yarn.resourcemanager.scheduler.class”配置为自定义调度器时此配置项生效。	-
yarn.http.rmwebapp.external.classes	在RM的Web服务中加载用户自定义的web应用。	-

## 34.14 配置 YARN Restart 特性

### 配置场景

YARN Restart特性包含两部分内容：ResourceManager Restart和NodeManager Restart。

- 当启用ResourceManager Restart时，升主后的ResourceManager就可以通过加载之前的主ResourceManager的状态信息，并通过接收所有NodeManager上container的状态信息，重构运行状态继续执行。这样应用程序通过定期执行检查点操作保存当前状态信息，就可以避免工作内容的丢失。
- 当启用NodeManager Restart时，NodeManager在本地保存当前节点上运行的container信息，重启NodeManager服务后通过恢复此前保存的状态信息，就不会丢失在此节点上运行的container进度。

### 配置描述

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。

ResourceManager Restart特性配置如下。

表 34-16 ResourceManager Restart 参数配置

参数	描述	默认值
yarn.resourcemanager.recovery.enabled	设置是否让ResourceManager在启动后恢复状态。如果设置为true, 那 yarn.resourcemanager.store.class 也必须设置。	true
yarn.resourcemanager.store.class	指定用于保存应用程序和任务状态以及证书内容的state-store类。	org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.recovery.AsyncZKRMStateStore
yarn.resourcemanager.zk-state-store.parent-path	ZKRMStateStore在ZooKeeper上的保存目录。	/rmstore
yarn.resourcemanager.work-preserving-recovery.enabled	启用ResourceManager Work preserving功能。该配置仅用于YARN特性验证。	true
yarn.resourcemanager.state-store.async.load	对已完成的application采用ResourceManager异步恢复方式。	true
yarn.resourcemanager.zk-state-store.num-fetch-threads	启用异步恢复功能, 增加工作线程的数量可以加快恢复ZK中保存的任务信息的速度, 取值范围大于0。	20

NodeManager Restart特性配置如下。

表 34-17 NodeManager Restart 参数配置

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.recovery.enabled	当Nodemanager重启时是否启用日志失败收集功能, 是否恢复未完成的Application。	true
yarn.nodemanager.recovery.dir	NodeManager用于保存container状态的本地目录。	\${SRV_HOME}/tmp/yarn-nm-recovery
yarn.nodemanager.recovery.supervised	NodeManager是否在监控下运行。开启此特性后NodeManager在退出后不会清理containers, NodeManager会假设自己会立即重启和恢复containers。	true

## 34.15 配置 AM 作业保留


### 配置场景

在YARN中，ApplicationMaster(AM)与Container类似，都运行在NodeManager(NM)上（本文中忽略未管理的AM）。AM可能由于多种原因崩溃、退出或关闭。如果AM停止运行，ResourceManager(RM)会关闭ApplicationAttempt中管理的所有Container，其中包括当前在NM上运行的所有Container。RM会在另一计算节点上启动新的ApplicationAttempt。

对于不同类型的應用，希望以不同方式处理AM重启的事件。MapReduce类应用的目标是不丢失任务，但允许丢失当前运行的Container。但是对于长周期的YARN服务而言，用户可能并不希望由于AM的故障而导致整个服务停止运行。

YARN支持在新的ApplicationAttempt启动时，保留之前Container的状态，因此运行中的作业可以继续无故障的运行。

图 34-1 AM 作业保留



### 配置描述

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。

根据[表34-18](#)，对如下参数进行设置。

表 34-18 AM 作业保留相关参数

参数	说明	默认值
yarn.app.mapreduce.am.work-preserve	是否开启AM作业保留特性。	false

参数	说明	默认值
yarn.app.mapreduce.am.umbilical.max.retries	AM作业保留特性中，运行的容器尝试恢复的最大次数。	5
yarn.app.mapreduce.am.umbilical.retry.interval	AM作业保留特性中，运行的容器尝试恢复的时间间隔。单位：毫秒。	10000
yarn.resourcemanager.am.max-attempts	ApplicationMaster的重试次数。增加重试次数可以避免当资源不足时造成AM启动失败。 适用于所有ApplicationMaster的全局设置。每个ApplicationMaster都可以使用API设置一个单独的最大尝试次数，但这个次数不能大于全局的最大次数。如果大于了，那ResourceManager将会覆写这个单独的最大尝试次数。取值范围大于等于1。	2

## 34.16 配置本地化日志级别

### 配置场景

container本地化默认的日志级别是INFO。用户可以通过配置“yarn.nodemanager.container-localizer.log.level”来改变日志级别。

### 配置描述

在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，选择“全部配置”，在NodeManager的配置文件“yarn-site.xml”中配置下面的参数来更改日志级别。

表 34-19 参数描述

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.container-localizer.log.level	container本地化的日志级别。 <b>说明</b> 允许的日志级别是：FATAL，ERROR，WARN，INFO，DEBUG，TRACE和ALL。	INFO

## 34.17 配置运行任务的用户

### 配置场景

目前YARN支持启动NodeManager的用户运行所有用户提交的任务，也支持以提交任务的运行任务。

## 配置描述

在Manager系统中，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置”，选择“全部配置”。在搜索框中输入参数名称。

表 34-20 参数描述

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.linux-container-executor.user	运行任务的用户。	默认为空。 <b>说明</b> 默认为空，实际以提交任务的用戶来运行任务。
yarn.nodemanager.container-executor.class	启动任务的executor。	org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.EnhancedLinuxContainerExecutor

### 说明

- “yarn.nodemanager.linux-container-executor.user”配置运行container的用户。默认空表示运行container的用户就是提交任务的用戶。该参数仅在“yarn.nodemanager.container-executor.class”配置为“org.apache.hadoop.yarn.server.nodemanager.EnhancedLinuxContainerExecutor”时有效。
- 非安全模式下，当“yarn.nodemanager.linux-container-executor.user”设置为omm时，也需设置“yarn.nodemanager.linux-container-executor.nonsecure-mode.local-user”为omm。
- 建议“yarn.nodemanager.linux-container-executor.user”和“yarn.nodemanager.container-executor.class”这两个参数都采用默认值，这样安全性更高。

## 34.18 Yarn 日志介绍

### 日志描述

Yarn相关日志的默认存储路径如下：

- ResourceManager：“/var/log/Bigdata/yarn/rm”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/yarn/rm”（审计日志）
- NodeManager：“/var/log/Bigdata/yarn/nm”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/yarn/nm”（审计日志）
- TimelineServer：“/var/log/Bigdata/yarn/tls”（运行日志），“/var/log/Bigdata/audit/yarn/tls”（审计日志）

**日志归档规则：**Yarn的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过50MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为：“<原有日志名>-<yyyy-mm-dd\_hh-mm-ss>.[编号].log.zip”。最多保留最近的100个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

**日志归档规则：**

表 34-21 Yarn 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	hadoop-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.log	Yarn组件日志，记录Yarn组件运行时候所产生的大部分日志。
	hadoop-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.out	Yarn运行环境信息日志。
	<process_name>-<SSH_USER>-<DATE>-<PID>-gc.log	垃圾回收日志。
	yarn-haCheck.log	ResourceManager主备状态检测日志。
	yarn-service-check.log	Yarn服务健康状态检查日志。
	yarn-start-stop.log	Yarn服务启停操作日志。
	yarn-prestart.log	Yarn服务启动前集群操作的记录日志。
	yarn-postinstall.log	Yarn服务安装后启动前的工作日志。
	hadoop-commission.log	Yarn入服日志。
	yarn-cleanup.log	Yarn服务卸载时候的清理日志。
	yarn-refreshqueue.log	Yarn刷新队列日志。
	upgradeDetail.log	升级日志记录。
	stderr/stdin/syslog	Yarn服务上运行的应用所对应的container日志。
	yarn-application-check.log	Yarn服务上运行的应用检查日志。
	yarn-appsummary.log	Yarn服务上运行的应用的运行结果日志。
	yarn-switch-resourcemanager.log	Yarn主备倒换运行日志。
	yarn-az-state.log	Yarn的AZ状态日志
	yarn-az-disaster-exercise.log	Yarn的AZ容灾演练日志
	yarn-az-check.log	Yarn AZ检查日志
	ranger-yarn-plugin-enable.log	Yarn启用Ranger鉴权的日志
yarn-nodemanager-period-check.log	Yarn nodemanager的周期检查日志	

日志类型	日志文件名	描述
	yarn-resource-manager-period-check.log	Yarn resource manager的周期检查日志
	hadoop.log	Hadoop的客户端日志
	env.log	实例启停前的环境信息日志。
	tls-daemon-start-stop.log	Yarn daemon服务启停日志。
	tls-leveldb-sync.log	TimelineServer主备节点间leveldb同步的日志。
	threadDump-<process_name>-<thread pid>-<timestamp>.log	Yarn服务停止时dump信息的日志。
审计日志	yarn-audit-<process_name>.log	Yarn操作审计日志。
	ranger-plugin-audit.log	
	SecurityAuth.audit	Yarn安全审计日志。

## 日志级别

Yarn中提供了如表34-22所示的日志级别。其中日志级别优先级从高到低分别是OFF、FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 34-22 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理存在严重错误信息。
ERROR	ERROR表示当前事件处理存在错误信息。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常告警信息。
INFO	INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息
DEBUG	DEBUG表示记录系统及系统的调试信息

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Yarn服务“全部配置”页面。
- 步骤2** 在左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 单击“保存配置”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

**说明**

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

Yarn的日志格式如下所示：

表 34-23 日志格式

日志类型	格式	示例
运行日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> < 产生该日志的线程名字> <log 中的message> <日志事件的发 生位置>	2014-09-26 14:18:59,109   INFO   main   Client environment:java.compiler= <NA>   org.apache.zookeeper.Enviro nment.logEnv(Environment. java:100)
审计日志	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS> <Log Level> < 产生该日志的线程名字> <log 中的message> <日志事件的发 生位置>	2014-09-26 14:24:43,605   INFO   main-EventThread   USER=omm OPERATION=refreshAdmin AcIs TARGET=AdminService RESULT=SUCCESS   org.apache.hadoop.yarn.ser ver.resourcemanager.RMAu ditLogger\$LogLevel \$6.printLog(RMAuditLogger. java:91)

## 34.19 Yarn 性能调优

### 34.19.1 抢占任务

#### 操作场景

抢占任务可精简队列中的job运行并提高资源利用率，由ResourceManager的capacity scheduler实现，其简易流程如下：

1. 假设存在两个队列A和B。其中队列A的capacity为25%，队列B的capacity为75%。
2. 初始状态下，任务1发送给队列A，此任务需要75%的集群资源。之后任务2发送到了队列B，此任务需要50%的集群资源。
3. 任务1将会使用队列A提供的25%的集群资源，并从队列B获取的50%的集群资源。队列B保留25%的集群资源。

4. 启用抢占任务特性，则任务1使用的资源将会被抢占。队列B会从队列A中获取25%的集群资源以满足任务2的执行。
5. 当任务2完成后，集群中存在足够的资源时，任务1将重新开始执行。

## 操作步骤

参数入口：

参考[修改集群服务配置参数](#)进入Yarn服务参数“全部配置”界面，在搜索框中输入参数名称。

表 34-24 Preemption 配置

参数	描述	默认值
yarn.resourcemanager.scheduler.monitor.enable	根据“yarn.resourcemanager.scheduler.monitor.policies”中的策略，启用新的scheduler监控。设置为“true”表示启用监控，并根据scheduler的信息，启动抢占的功能。设置为“false”表示不启用。	false
yarn.resourcemanager.scheduler.monitor.policies	设置与scheduler配合的“SchedulingEditPolicy”的类的清单。	org.apache.hadoop.yarn.server.resourcemanager.monitor.capacity.ProportionalCapacityPreemptionPolicy
yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.observe_only	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设置为“true”，则执行策略，但是不对集群资源进程抢占操作。</li> <li>• 设置为“false”，则执行策略，且根据策略启用集群资源抢占的功能。</li> </ul>	false
yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.monitoring_interval	根据策略监控的时间间隔，单位为毫秒。如果将该参数设置为更大的值，容量检测将不那么频繁地运行。	3000
yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.max_wait_before_kill	应用发送抢占需求到停止container（释放资源）的时间间隔，单位为毫秒。取值范围大于等于0。 默认情况下，若ApplicationMaster15秒内没有终止container，ResourceManager等待15秒后会强制终止。	15000

参数	描述	默认值
yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.total_preemption_per_round	在一个周期内能够抢占资源的最大的比例。可使用这个值来限制从集群回收容器的速度。计算出了期望的总抢占值之后，策略会伸缩回这个限制。	0.1
yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.max_ignored_over_capacity	集群中资源总量乘以此配置项的值加上某个队列（例如队列A）原有的资源量为资源抢占盲区。当队列A中的任务实际使用的资源超过该抢占盲区时，超过部分的资源将会被抢占。取值范围：0~1。 <b>说明</b> 设置的值越小越有利于资源抢占。	0
yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.natural_termination_factor	设置抢占目标，Container只会抢占所配置比例的资源。 示例，如果设置为0.5，则在5*“yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.max_wait_before_kill”的时间内，任务会回收所抢占资源的近95%。即接连抢占5次，每次抢占待抢占资源的0.5，呈几何收敛，每次的时间间隔为“yarn.resourcemanager.monitor.capacity.preemption.max_wait_before_kill”。取值范围：0~1。	1

## 34.19.2 任务优先级

### 操作场景

集群的资源竞争场景如下：

1. 提交两个低优先级的应用Job 1和Job 2。
2. 正在运行中的Job 1和Job 2有部分task处于running状态，但由于集群或队列资源容量有限，仍有部分task未得到资源而处于pending状态。
3. 提交一个较高优先级的应用Job 3，此时会出现如下资源分配情况：当Job 1和Job 2中running状态的task运行结束并释放资源后，Job 3中处于pending状态的task将优先得到这部分新释放的资源。
4. Job 3完成后，资源释放给Job 1、Job 2继续执行。

用户可以在YARN中配置任务的优先级。任务优先级是通过ResourceManager的调度器实现的。

### 操作步骤

设置参数“mapreduce.job.priority”，使用命令行接口或API接口设置任务优先级。

- 命令行接口。  
提交任务时，添加“-Dmapreduce.job.priority=<priority>”参数。

<priority>可以设置为:

- VERY\_HIGH
- HIGH
- NORMAL
- LOW
- VERY\_LOW

- API接口。

用户也可以使用API配置对象的优先级。

设置优先级，可通过`Configuration.set("mapreduce.job.priority", <priority>)`或`Job.setPriority(JobPriority priority)`设置。

### 34.19.3 节点配置调优

#### 操作场景

合理配置大数据集群的调度器后，还可通过调节每个节点的可用内存、CPU资源及本地磁盘的配置进行性能调优。

具体包括以下配置项:

- 可用内存
- CPU虚拟核数
- 物理CPU使用百分比
- 内存和CPU资源的协调
- 本地磁盘

#### 操作步骤

若您需要对参数配置进行调整，具体操作请参考[修改集群服务配置参数](#)。

- **可用内存**

除了分配给操作系统、其他服务的内存外，剩余的资源应尽量分配给YARN。通过如下配置参数进行调整。

例如，如果一个container默认使用512M，则内存使用的计算公式为：  
 $512M * \text{container数}$ 。

默认情况下，Map或Reduce container会使用1个虚拟CPU内核和1024MB内存，ApplicationMaster使用1536MB内存。

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.resourcememory-mb	设置可分配给容器的物理内存数量。单位：MB，取值范围大于0。 建议配置成节点物理内存总量的75%~90%。若该节点有其他业务的常驻进程，请降低此参数值给该进程预留足够运行资源。如果节点的总物理内存空间较大，且无其他业务的常驻进程时，该参数可配置为：总物理内存 - NodeManager的常驻进程所占内存。	16384

- **CPU虚拟核数**

建议将此配置设定在逻辑核数的1.5~2倍之间。如果上层计算应用对CPU的计算能力要求不高，可以配置为2倍的逻辑CPU。

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.resourcememory-cpu-vcores	表示该节点上YARN可使用的虚拟CPU个数，默认是8。 目前推荐将该值设置为逻辑CPU核数的1.5~2倍之间。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 若任务为计算密集型，该参数可设置为与逻辑CPU核数一致。</li><li>• 若任务为非计算密集型资源，该参数可设置为逻辑CPU核数的1.5~2倍之间。</li><li>• 若任务所使用的CPU核数与内存资源差异较大时，CPU资源可参考实际的内存资源进行配置。例如大部分任务使用1核3G，如果“yarn.nodemanager.resourcememory-mb”设置380G，那么该参数设置为128。</li></ul>	8

- **物理CPU使用百分比**

建议预留适量的CPU给操作系统和其他进程（数据库、HBase等）外，剩余的CPU核都分配给YARN。可以通过如下配置参数进行调整。

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.resourcentage-physical-cpu-limit	<p>表示该节点上YARN可使用的物理CPU百分比。默认是90，即不进行CPU控制，YARN可以使用节点全部CPU。该参数只支持查看，可通过调整YARN的RES_CPUSET_PERCENTAGE参数来修改本参数值。注意，目前推荐将该值设为可供YARN集群使用的CPU百分数。</p> <p>例如：当前节点除了YARN服务外的其他服务（如HBase、HDFS、Hive等）及系统进程使用CPU为20%左右，则可以供YARN调度的CPU为<math>1-20%=80%</math>，即配置此参数为80。</p>	90

- **本地磁盘**

由于本地磁盘会提供给MapReduce写job执行的中间结果，数据量大。因此配置的原则是磁盘尽量多，且磁盘空间尽量大，建议单个达到百GB以上规模。简单的做法是配置和data node相同的磁盘，只在最下一级目录上不同即可。

 **说明**

多个磁盘之间使用逗号隔开。

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.log-dirs	<p>日志存放地址（可配置多个目录）。</p> <p>容器日志的存储位置。默认值为{@auto.detect.datapart.nm.logs}。如果有数据分区，基于该数据分区生成一个类似/srv/BigData/hadoop/data1/nm/containerlogs,/srv/BigData/hadoop/data2/nm/containerlogs的路径清单。如果没有数据分区，生成默认路径/srv/BigData/yarn/data1/nm/containerlogs。除了使用表达式以外，还可以输入完整的路径清单，比如/srv/BigData/yarn/data1/nm/containerlogs或/srv/BigData/yarn/data1/nm/containerlogs,/srv/BigData/yarn/data2/nm/containerlogs。这样数据就会存储在所有设置的目录中，一般会是在不同的设备中。为保证磁盘IO负载均衡，建议提供几个路径且每个路径都对应一个单独的磁盘。应用程序的本地化后的日志目录存在于相对路径/application_{appid}中。单独容器的日志目录，即container_{\$contid}，是该路径下的子目录。每个容器目录都含容器生成的stderr、stdin及syslog文件。要新增目录，比如新增/srv/BigData/yarn/data2/nm/containerlogs目录，应首先删除/srv/BigData/yarn/data2/nm/containerlogs下的文件。之后，为/srv/BigData/yarn/data2/nm/containerlogs赋予跟/srv/BigData/yarn/data1/nm/containerlogs一样的读写权限，再将/srv/BigData/yarn/data1/nm/containerlogs修改为/srv/BigData/yarn/data1/nm/containerlogs,/srv/BigData/yarn/data2/nm/containerlogs。可以新增目录，但不要修改或删除现有目录。否则，NodeManager的数据将丢失，且服务将不可用。</p> <p>【默认值】%{@auto.detect.datapart.nm.logs}</p> <p>【注意】请谨慎修改该项。如果配置不当，将造成服务不可用。当角色级别的该配置项修改后，所有实例级别的该配置项都将被修改。如</p>	%{@auto.detect.datapart.nm.logs}

参数	描述	默认值
	果实例级别的配置项修改后，其他实例的该配置项的值保持不变。	

参数	描述	默认值
yarn.nodemanager.local-dirs	<p>本地化后的文件的存储位置。默认值为%{@auto.detect.datapart.nm.localdir}。如果有数据分区，基于该数据分区生成一个类似/srv/BigData/hadoop/data1/nm/localdir,/srv/BigData/hadoop/data2/nm/localdir的路径清单。如果没有数据分区，生成默认路径/srv/BigData/yarn/data1/nm/localdir。除了使用表达式以外，还可以输入完整的路径清单，比如/srv/BigData/yarn/data1/nm/localdir或/srv/BigData/yarn/data1/nm/localdir,/srv/BigData/yarn/data2/nm/localdir。这样数据就会存储在所有设置的目录中，一般会是在不同的设备中。为保证磁盘IO负载均衡，建议提供几个路径且每个路径都对应一个单独的磁盘。应用程序的本地化后的文件目录存在于相对路径/usercache/{user}/appcache/application_{appid}中。单独容器的工作目录，即container_{contid}，是该路径下的子目录。要新增目录，比如新增/srv/BigData/yarn/data2/nm/localdir目录，应首先删除/srv/BigData/yarn/data2/nm/localdir下的文件。之后，为/srv/BigData/hadoop/data2/nm/localdir赋予跟/srv/BigData/hadoop/data1/nm/localdir一样的读写权限，再将/srv/BigData/yarn/data1/nm/localdir修改为/srv/BigData/yarn/data1/nm/localdir,/srv/BigData/yarn/data2/nm/localdir。可以新增目录，但不要修改或删除现有目录。否则，NodeManager的数据将丢失，且服务将不可用。</p> <p>【默认值】%{@auto.detect.datapart.nm.localdir}</p> <p>【注意】请谨慎修改该项。如果配置不当，将造成服务不可用。当角色级别的该配置项修改后，所有实例级别的该配置项都将被修改。如果实例级别的配置项修改后，其他实例的该配置项的值保持不变。</p>	%{@auto.detect.datapart.nm.localdir}

## 34.20 Yarn 常见问题

### 34.20.1 任务完成后 Container 挂载的文件目录未清除

#### 问题

使用了CGroups功能的场景下，任务完成后Container挂载的文件目录未清除。

#### 回答

即使任务失败，Container挂载的目录也应该被清除。

上述问题是由于删除动作超时导致的。完成某些任务所使用的时间已远超过删除时间。

为避免出现这种场景，您可以参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Yarn“全部配置”页面。在搜索框搜索“yarn.nodemanager.linux-container-executor.cgroups.delete-timeout-ms”配置项来修改删除时间的时长。参数值的单位为毫秒。

### 34.20.2 作业执行失败时会发生 HDFS\_DELEGATION\_TOKEN 到期的异常

#### 问题

安全模式下，为什么作业执行失败时会发生HDFS\_DELEGATION\_TOKEN到期的异常？

#### 回答

HDFS\_DELEGATION\_TOKEN到期的异常是由于token没有更新或者超出了最大生命周期。

在token的最大生命周期内确保下面的参数值大于作业的运行时间。

“dfs.namenode.delegation.token.max-lifetime” = “604800000”（默认是一星期）

参考[修改集群服务配置参数](#)，进入HDFS“全部配置”页面，在搜索框搜索该参数。

#### 说明

建议在token的最大生命周期内参数值为多倍小时数。

### 34.20.3 重启 YARN，本地日志不被删除

#### 问题

在以下两种情况下重启YARN，本地日志不会被定时删除，将被永久保留。

- 在任务运行过程中，重启YARN，本地日志不被删除。
- 在任务完成，日志归集失败后定时清除日志前，重启YARN，本地日志不被删除。

## 回答

NodeManager有重启恢复机制

可以参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Yarn“全部配置”页面。需将NodeManager的“yarn.nodemanager.recovery.enabled”配置项为“true”后才生效，默认为“true”，这样在YARN重启的异常场景时会定时删除多余的本地日志，避免问题的出现。

### 34.20.4 为什么执行任务时 AppAttempts 重试次数超过 2 次还没有运行失败

#### 问题

系统默认的AppAttempts运行失败的次数为2，为什么在执行任务时，AppAttempts重试次数超过2次还没有运行失败？

#### 回答

在执行任务过程中，若ContainerExitStatus的返回值为ABORTED、PREEMPTED、DISKS\_FAILED、KILLED\_BY\_RESOURCEMANAGER这四种状态之一时，系统不会将其计入failed attempts中，因此出现上面的问题，只有当真正失败尝试2次之后才会运行失败。

### 34.20.5 为什么在 ResourceManager 重启后，应用程序会移回原来的队列

#### 问题

将应用程序从一个队列移到另一个队列时，为什么在RM（ResourceManager）重启后，应用程序会被移回原来的队列？

#### 回答

这是RM的使用限制，应用程序运行过程中移动到别的队列，此时RM重启，RM并不会在状态存储中存储新队列的信息。

假设用户提交一个MR任务到叶子队列test11上。当任务运行时，删除叶子队列test11，这时提交队列自动变为lost\_and\_found队列（找不到队列的任务会被放入lost\_and\_found队列中），任务暂停运行。要启动该任务，用户将任务移动到叶子队列test21上。在将任务移动到叶子队列test21后，任务继续运行，此时RM重启，重启后显示提交队列为lost\_and\_found队列，而不是test21队列。

发生上述情况的原因是，任务未完成时，RM状态存储中存储的还是应用程序移动前的队列状态。唯一的解决方法就是等RM重启后，再次移动应用程序，将新的队列状态信息写入状态存储中。

## 34.20.6 为什么 YARN 资源池的所有节点都被加入黑名单，而 YARN 却没有释放黑名单，导致任务一直处于运行状态

### 问题

为什么YARN资源池的所有节点都被加入黑名单，而YARN却没有释放黑名单，导致任务一直处于运行状态？

### 回答

在YARN中，当一个APP的节点被AM（ApplicationMaster）加入黑名单的数量达到一定比例（默认值为节点总数的33%）时，该AM会自动释放黑名单，从而不会出现由于所有可用节点都被加入黑名单而任务无法获取节点资源的现象。

在资源池场景下，假设该集群上有8个节点，通过NodeLabel特性将集群划分为两个资源池，pool A和pool B，其中pool B包含两个节点。用户提交了一个任务App1到pool B，由于HDFS空间不足，App1运行失败，导致pool B的两个节点都被App1的AM加入了黑名单，根据上述原则，2个节点小于8个节点的33%，所以YARN不会释放黑名单，使得App1一直无法得到资源而保持运行状态，后续即使被加入黑名单的节点恢复，App1也无法得到资源。

由于上述原则不适用于资源池场景，所以目前可通过调整客户端参数（路径为“客户端安装路径/Yarn/config/yarn-site.xml”）“yarn.resourcemanager.am-scheduling.node-blacklisting-disable-threshold”为： $(\text{nodes number of pool} / \text{total nodes}) * 33\%$ 解决该问题。

## 34.20.7 ResourceManager 持续主备倒换

### 问题

RM（ResourceManager）在多个任务（比如2000个任务）正常并发运行时出现持续的主备倒换，导致YARN服务不可用。

### 回答

产生上述问题的原因是，full GC（GarbageCollection）时间过长，超出了RM与ZK（ZooKeeper）之间定期交互时长的阈值，导致RM与ZK失联，从而造成RM主备倒换。

在多任务情况下，RM需要保存多个任务的鉴权信息，并通过心跳传递给各个NM（NodeManager），即心跳Response。心跳Response的生命周期短，默认值为1s，一般可以在JVM minor GC时被回收，但在多任务的情况下，集群规模较大，比如5000节点，多个节点的心跳Response会占用大量内存，导致JVM在minor GC时无法完全回收，无法回收的内存持续累积，最终触发JVM的full GC。JVM的GC都是阻塞式的，即在GC过程中不执行任何作业，所以若full GC的时间过长，超出了RM与ZK之间定期交互时长的阈值，就会出现主备倒换。

登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，在左侧选择“Yarn > 自定义”，在“yarn.yarn-site.customized.configs”中添加“yarn.resourcemanager.zk-timeout-ms”参数来增大RM与ZK之间定期交互时长的阈值（参数值的范围为小于等于90000毫秒），可以解决RM持续主备倒换的问题。

## 34.20.8 当一个 NodeManager 处于 unhealthy 的状态 10 分钟时，新应用程序失败

### 问题

当一个 NM ( NodeManager ) 处于 unhealthy 的状态 10 分钟时，新应用程序失败。

### 回答

当 nodeSelectPolicy 为 SEQUENCE，且第一个连接到 RM 的 NM 不可用时，RM 会在 “yarn.nm.liveness-monitor.expiry-interval-ms” 属性中指定的周期内，一直尝试为同一个 NM 分配任务。

可以通过两种方式来避免上述问题：

- 使用其他的 nodeSelectPolicy，如 RANDOM。
- 参考 [修改集群服务配置参数](#)，进入 Yarn “全部配置” 页面。在搜索框搜索以下参数，通过 “yarn-site.xml” 文件更改以下属性：  
“yarn.resourcemanager.am-scheduling.node-blacklisting-enabled” = “true” ；  
“yarn.resourcemanager.am-scheduling.node-blacklisting-disable-threshold” = “0.5” 。

## 34.20.9 Superior 通过 REST 接口查看已结束或不存在的 applicationID，返回的页面提示 Error Occurred

### 问题

Superior 通过 REST 接口查看已结束或不存在的 applicationID，返回的页面提示 Error Occurred。

### 回答

用户提交查看 applicationID 的请求，访问 REST 接口 “https://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/applications/{application\_id}” 。

由于 Superior Scheduler 只存储正在运行的 applicationID，所以当查看的是已结束或不存在的 applicationID，服务器会响应给浏览器 “404” 的状态码。但是由于 Chrome 浏览器访问该 REST 接口时，优先以 “application/xml” 的格式响应，该行为会导致服务器端处理出现异常，所以返回的页面会提示 “Error Occurred”。而 IE 浏览器访问该 REST 接口时，优先以 “application/json” 的格式响应，服务器会正确响应给浏览器 “404” 的状态码。

## 34.20.10 Superior 调度模式下，单个 NodeManager 故障可能导致 MapReduce 任务失败

### 问题

在 Superior 调度模式下，如果出现单个 NodeManager 故障，可能会导致 MapReduce 任务失败。

## 回答

正常情况下，当一个application的单个task的attempt连续在一个节点上失败3次，那么该application的AppMaster就会将该节点加入黑名单，之后AppMaster就会通知调度器不要继续调度task到该节点，从而避免任务失败。

但是默认情况下，当集群中有33%的节点都被加入黑名单时，调度器会忽略黑名单节点。因此，该黑名单特性在小集群场景下容易失效。比如，集群只有3个节点，当1个节点出现故障，黑名单机制失效，不管task的attempt在同一个节点失败多少次，调度器仍然会将task继续调度到该节点，从而导致application因为task失败达到最大attempt次数（MapReduce默认4次）而失败。

规避手段：

在“客户端安装路径/Yarn/config/yarn-site.xml”文件中修改

“yarn.resourcemanager.am-scheduling.node-blacklisting-disable-threshold”参数以百分比的形式配置忽略黑名单节点的阈值。建议根据集群规模，适当增大该参数的值，如3个节点的集群，建议增大到50%。

### 说明

Superior调度器的框架设计是基于时间的异步调度，当NodeManager故障后，ResourceManager无法快速的感知到NodeManager已经出了问题(默认10mins)，因此在此期间，Superior调度器仍然会向该节点调度task，从而导致任务失败。

## 34.20.11 当应用程序从 lost\_and\_found 队列移动到其他队列时，应用程序不能继续执行

### 问题

当删除一个有部分应用程序正在运行的队列，这些应用程序会被移动到“lost\_and\_found”队列上。当这些应用程序移回运行正常的队列时，某些任务会被挂起，不能正常运行。

### 回答

如果应用程序没有设置标签表达式，那么该应用程序上新增的container/resource将使用其所在队列默认的标签表达式。如果队列没有默认的标签表达式，则将其标签表达式设置为“default label”。

当应用程序（app1）提交到队列（Q1）上时，应用程序上新增的container/resource使用队列默认的标签表达式（“label1”）。若app1正在运行时Q1被删除，则app1被移动到“lost\_and\_found”队列上。由于“lost\_and\_found”队列没有标签表达式，其标签表达式设置为“default label”，此时app1上新增的container/resource也将其标签表达式设置为“default label”。当app1被移回正常运行的队列（例如，Q2）时，如果Q2支持调用app1中的所有标签表达式（包含“label1”和“default label”），则app1能正常运行直到结束；如果Q2仅支持调用app1中的部分标签表达式（例如，仅支持调用“default label”），那么app1在运行时，拥有“label1”标签表达式的部分任务的资源请求将无法获得资源，从而被挂起，不能正常运行。

因此当把应用程序从“lost\_and\_found”队列移动到其他运行正常的队列上时，需要保证目标队列能够调用该应用程序的所有标签表达式。

建议不要删除正在运行应用程序的队列。

## 34.20.12 如何限制存储在 ZKstore 中的应用程序诊断消息的大小

### 问题

如何限制存储在ZKstore中的应用程序诊断消息的大小？

### 回答

在某些情况下，已经观察到诊断消息可能无限增长。由于诊断消息存储在状态存储中，不建议允许诊断消息无限增长。因此，需要有一个属性参数用于设置诊断消息的最大大小。

若您需要设置“yarn.app.attempt.diagnostics.limit.kc”参数值，具体操作参考[修改集群服务配置参数](#)，进入Yarn“全部配置”页面，在搜索框搜索以下参数。

表 34-25 参数描述

参数	描述	默认值
yarn.app.attempt.diagnostics.limit.kc	定义每次应用连接的诊断消息的数据大小，以千字节为单位（字符数*1024）。当使用ZooKeeper来存储应用程序的行为状态时，需要限制诊断消息的大小，以防止YARN拖垮ZooKeeper。如果将“yarn.resourcemanager.state-store.max-completed-applications”设置为一个较大的数值，则需要减小该属性参数的值以限制存储的总数据大小。	64

## 34.20.13 为什么将非 ViewFS 文件系统配置为 ViewFS 时 MapReduce 作业运行失败

### 问题

为什么将非ViewFS文件系统配置为ViewFS时MR作业运行失败？

### 回答

通过集群将非ViewFS文件系统配置为ViewFS时，ViewFS中的文件夹的用户权限与默认NameService中的非ViewFS不同。因为目录权限不匹配，所以已提交的MR作业运行失败。

在集群中配置ViewFS的用户，需要检查并校验目录权限。在提交作业之前，应按照默认NameService文件夹权限更改ViewFS文件夹权限。

下表列出了ViewFS中配置的目录的默认权限结构。如果配置的目录权限与下表不匹配，则必须相应地更改目录权限。

表 34-26 ViewFS 中配置的目录的默认权限结构

参数	描述	默认值	默认值及其父目录的默认权限
yarn.nodemanager.remote-app-log-dir	在默认文件系统上（通常是HDFS），指定NM应将日志聚合到哪个目录。	logs	777
yarn.nodemanager.remote-app-log-archive-dir	将日志归档的目录。	-	777
yarn.app.mapreduce.am.staging-dir	提交作业时使用的 staging 目录。	/tmp/hadoop-yarn/staging	777
mapreduce.jobhistory.intermediate-done-dir	MapReduce作业记录历史文件的目录。	\${yarn.app.mapreduce.am.staging-dir}/history/done_intermediate	777
mapreduce.jobhistory.done-dir	由MR JobHistory Server管理的历史文件的目录。	\${yarn.app.mapreduce.am.staging-dir}/history/done	777

## 34.20.14 开启 Native Task 特性后，Reduce 任务在部分操作系统运行失败

### 问题

开启Native Task特性后，Reduce任务在部分操作系统运行失败。

### 回答

运行包含Reduce的Mapreduce任务时，通过-Dmapreduce.job.map.output.collector.class=org.apache.hadoop.mapred.nativetask.NativeMapOutputCollectorDelegator命令开启Native Task特性，任务在部分操作系统运行失败，日志中提示错误“version 'GLIBCXX\_3.4.20' not found”。该问题原因是操作系统的GLIBCXX版本较低，导致该特性依赖的libnativetask.so.1.0.0库无法加载，进而导致任务失败。

#### 规避手段：

设置配置项mapreduce.job.map.output.collector.class的值为org.apache.hadoop.mapred.MapTask\$MapOutputBuffer。

# 35 使用 ZooKeeper

## 35.1 从零开始使用 Zookeeper

Zookeeper是一个开源的，高可靠的，分布式一致性协调服务。Zookeeper设计目标是用来解决那些复杂，易出错的分布式系统难以保证数据一致性的。不必开发专门的协同应用，十分适合高可用服务保持数据一致性。

### 背景信息

在使用客户端前，除主管理节点以外的客户端，需要下载并更新客户端配置文件。

### 操作步骤

#### 步骤1 下载客户端配置文件。

1. 登录FusionInsight Manager页面。
2. 在主页右上方单击“下载客户端”。
3. 下载集群客户端。

“选择客户端类型”选择“仅配置文件”，选择平台类型，单击“确定”开始生成客户端配置文件，文件生成后默认保存在主管理节点“/tmp/FusionInsight-Client/”。

#### 步骤2 登录Manager的主管理节点。

1. 以root用户登录任意部署Manager的节点。
2. 执行以下命令确认主备管理节点。

```
sh ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/status-oms.sh
```

界面打印信息中“HAActive”参数值为“active”的节点为主管理节点（如下例中“node-master1”为主管理节点），参数值为“standby”的节点为备管理节点（如下例中“node-master2”为备管理节点）。

```
HAMode
double
NodeName      HostName      HAVersion      StartTime      HAActive
HAAllResOK    HARunPhase
192-168-0-30  node-master1  V100R001C01    2020-05-01 23:43:02  active
normal
192-168-0-24  node-master2  V100R001C01    2020-05-01 07:14:02  standby
normal
Deactivated
```

3. 以root用户登录主管理节点，并执行以下命令切换到omm用户。

```
sudo su - omm
```

**步骤3** 执行以下命令切换到客户端安装目录。例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

**步骤4** 执行以下命令，更新主管理节点的客户端配置。

```
sh refreshConfig.sh /opt/client 客户端配置文件压缩包完整路径
```

例如，执行命令：

```
sh refreshConfig.sh /opt/client /tmp/FusionInsight-Client/  
FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

界面显示以下信息表示配置刷新更新成功：

```
ReFresh components client config is complete.  
Succeed to refresh components client config.
```

**步骤5** 在Master节点使用客户端。

1. 在已更新客户端的主管理节点，例如“192-168-0-30”节点，执行以下命令切换到客户端目录。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS 集群用户
```

例如，**kinit zookeeperuser**。

4. 直接执行Zookeeper组件的客户端命令。

```
zkCli.sh -server <zookeeper安装节点ip>:<port>
```

例如：**zkCli.sh -server node-master1DGhZ:2181**

**步骤6** 运行Zookeeper客户端命令。

1. 创建ZNode。

```
create /test
```

2. 查看ZNode信息。

```
ls /
```

3. 向ZNode中写入数据。

```
set /test "zookeeper test"
```

4. 查看写入ZNode中的数据。

```
get /test
```

5. 删除创建的ZNode。

```
delete /test
```

----结束

## 35.2 ZooKeeper 常用参数

参数入口：

请参考[修改集群服务配置参数](#)，进入ZooKeeper“全部配置”页面。在搜索框中输入参数名称。

表 35-1 参数说明

配置参数	说明	默认值
skipACL	是否跳过ZooKeeper节点的权限检查。	no
maxClientCnxns	ZooKeeper的最大连接数，在连接数多的情况下，建议增加。	2000
LOG_LEVEL	日志级别，在调试的时候，可以改为DEBUG。	INFO
acl.compare.shortName	当Znode的ACL权限认证类型为SASL时，是否仅使用principal的用户名部分进行ACL权限认证。	true
synclimit	Follower与leader进行同步的时间间隔（单位为tick）。如果在指定的时间内leader没响应，连接将不能被建立。	15
tickTime	一次tick的时间（毫秒），它是ZooKeeper使用的基本时间单位，心跳、超时的时间都由它来规定。	4000

#### 📖 说明

ZooKeeper内部时间由参数ticktime和参数synclimit控制，如需调大ZooKeeper内部超时时间，需要调大客户端连接ZooKeeper的超时时间。

## 35.3 使用 ZooKeeper 客户端

### 操作场景

该任务指导用户在运维场景或业务场景中使用ZooKeeper客户端。

### 前提条件

已安装客户端。例如安装目录为“/opt/client”，以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。

## 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令进行用户认证。(普通模式跳过此步骤)

```
kinit 组件业务用户
```

**步骤5** 执行以下命令登录客户端工具。

```
zkCli.sh -server ZooKeeper角色实例所在节点业务IP: clientPort  
----结束
```

## 35.4 ZooKeeper 权限设置指南

### 操作场景

该操作指导用户对ZooKeeper的znode设置权限。

ZooKeeper通过访问控制列表（ACL）来对znode进行访问控制。ZooKeeper客户端为znode指定ACL，ZooKeeper服务器根据ACL列表判定某个请求znode的客户端是否有对应操作的权限。ACL设置涉及如下四个方面。

- 查看ZooKeeper中znode的ACL。
- 增加ZooKeeper中znode的ACL。
- 修改ZooKeeper中znode的ACL。
- 删除ZooKeeper中znode的ACL。

ZooKeeper的ACL权限说明：

ZooKeeper目前支持create, delete, read, write, admin五种权限，且ZooKeeper对权限的控制是znode级别的，而且不继承，即对父znode设置权限，其子znode不继承父znode的权限。ZooKeeper中znode的默认权限为**world:anyone:cdrwa**，即任何用户都有所有权限。

#### 📖 说明

ACL有三部分：

第一部分是认证类型，如world指所有认证类型，sasl是kerberos认证类型；

第二部分是账号，如anyone指的是任何人；

第三部分是权限，如cdrwa指的是拥有所有权限。

特别的，由于普通模式启动客户端不需要认证，sasl认证类型的ACL在普通模式下将不能使用。本文所有涉及sasl方式的鉴权操作均是在安全集群中进行。

表 35-2 Zookeeper 的五种 ACL

权限说明	权限简称	权限详情
创建权限	create(c)	可以在当前znode下创建子znode
删除权限	delete(d)	删除当前的znode
读权限	read(r)	获取当前znode的数据，可以列出当前znode所有的子znodes
写权限	write(w)	向当前znode写数据，写入子znode
管理权限	admin(a)	设置当前znode的权限

## 对系统的影响

### 须知

修改ZooKeeper的ACL是高危操作。修改ZooKeeper中znode的权限，可能会导致其他用户无权限访问该znode，导致系统功能异常。另外在3.5.6及以后版本，用户对于getAcl操作需要有读权限。

## 前提条件

- 已安装ZooKeeper客户端。例如安装目录为“/opt/client”。
- 已获取MRS集群管理员用户和密码。

## 操作步骤

### 启动ZooKeeper客户端

**步骤1** 以root用户登录安装了ZooKeeper客户端的服务器。

**步骤2** 进入客户端安装目录。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令认证用户身份，并输入用户密码（任意有权限的用户，这里以userA为例，普通模式不涉及）。

```
kinit userA
```

**步骤5** 在ZooKeeper客户端执行以下命令，进入ZooKeeper命令行。

```
sh zkCli.sh -server ZooKeeper任意实例所在节点业务平面IP:clientPort
```

默认的“clientPort”为“2181”

例如：**sh zkCli.sh -server 192.168.0.151:2181**

**步骤6** 登录ZooKeeper客户端后，使用ls命令，可以查看ZooKeeper中的znode列表。例如，可以查看根目录znode列表。

ls /

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 1] ls /  
[hadoop-flag, hadoop-ha, test, test2, test3, test4, test5, test6, zookeeper]
```

#### 查看ZooKeeper znode ACL信息

**步骤7** 启动ZooKeeper客户端。

**步骤8** 使用getAcl命令，可以查看znode。如下命令，可以查看到之前创建的名为test的znode的ACL权限。

getAcl /znode名称

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 2] getAcl /test  
'world,'anyone  
: cdrwa
```

#### 增加ZooKeeper znode ACL信息

**步骤9** 启动ZooKeeper客户端。

**步骤10** 查看旧的ACL信息，查看当前账号是否有权限修改该znode的ACL信息的权限（a权限），如果没有权限，需要kinit登录有权限的用户，并重新启动ZooKeeper客户端。

getAcl /znode名称

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 3] getAcl /test  
'world,'anyone  
: cdrwa
```

**步骤11** 使用setAcl命令增加权限。设置新权限命令如下：

setAcl /test world:anyone:cdrwa,sasl:用户名@<系统域名>:权限值

例如对test的znode，需要增加userA用户的权限：

setAcl /test world:anyone:cdrwa,sasl:userA@HADOOP.COM:cdrwa

#### 📖 说明

增加权限时，需要保留已有权限。新增加权限和旧的权限用英文逗号隔开，新增加权限有三个部分：

- 第一部分是认证类型，如sasl指使用kerberos认证；
- 第二部分是账号，如userA@HADOOP.COM指的是userA用户；
- 第三部分是权限，如cdrwa指的是拥有所有权限。

**步骤12** setAcl后，可以使用getAcl命令查看增加权限是否成功：

getAcl /znode名称

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 4] getAcl /test  
'world,'anyone  
: cdrwa  
'sasl,'userA@<系统域名>  
: cdrwa
```

#### 修改ZooKeeper znode ACL信息

**步骤13** 启动ZooKeeper客户端。

- 步骤14** 查看旧的ACL信息，查看当前账号是否有权限修改该znode的ACL信息的权限（a权限），如果没有权限，需要kinit登录有权限的用户，并重新启动ZooKeeper客户端。

**getAcl /znode名称**

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 5] getAcl /test
'world,'anyone
: cdrwa
'sasl,'userA@<系统域名>
: cdrwa
```

- 步骤15** 使用**setAcl**命令修改权限。设置新权限命令如下：

**setAcl /test sasl:用户名@<系统域名>:权限值**

例如仅保留userA用户的所有权限，删除anyone用户的rw权限。

**setAcl /test sasl:userA@HADOOP.COM:cdrwa**

- 步骤16** setAcl后，可以使用**getAcl**命令查看修改权限是否成功：

**getAcl /znode名称**

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 6] getAcl /test
'sasl,'userA@<系统域名>
: cdrwa
```

**删除ZooKeeper znode ACL信息**

- 步骤17** 启动ZooKeeper客户端。

- 步骤18** 查看旧的ACL信息，查看当前账号是否有权限修改该znode的ACL信息的权限（a权限），如果没有权限，需要kinit登录有权限的用户，并重新启动ZooKeeper客户端。

**getAcl /znode名称**

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 5] getAcl /test
'world,'anyone
: rw
'sasl,'userA@<系统域名>
: cdrwa
```

- 步骤19** 使用**setAcl**命令增加权限。设置新权限命令如下：

**setAcl /test sasl:用户名@<系统域名>:权限值**

例如，仅保留userA用户是所有权限，取消anyone用户的rw权限。

**setAcl /test sasl:userA@HADOOP.COM:cdrwa**

- 步骤20** setAcl后，可以使用**getAcl**命令查看修改权限是否成功

**getAcl /znode名称**

```
[zk: 192.168.0.151:2181(CONNECTED) 6] getAcl /test
'sasl,'userA@<系统域名>
: cdrwa
```

----结束

## 35.5 ZooKeeper 日志介绍

### 日志描述

**日志存储路径：**“/var/log/Bigdata/zookeeper/quorumpeer”（运行日志），  
“/var/log/Bigdata/audit/zookeeper/quorumpeer”（审计日志）

**日志归档规则：**ZooKeeper的日志启动了自动压缩归档功能，缺省情况下，当日志大小超过30MB的时候，会自动压缩。最多保留20个压缩文件，压缩文件保留个数可以在Manager界面中配置。

表 35-3 ZooKeeper 日志列表

日志类型	日志文件名	描述
运行日志	zookeeper-<SSH_USER>-<process_name>-<hostname>.log	ZooKeeper系统日志，记录ZooKeeper系统运行时候所产生的大部分日志。
	check-serviceDetail.log	ZooKeeper服务启动是否成功的检查日志。
	zookeeper-<SSH_USER>-<DATA>-<PID>-gc.log	ZooKeeper垃圾回收日志。
	instanceHealthDetail.log	ZooKeeper实例健康状态检查日志
	zookeeper-omm-server-<hostname>.out	ZooKeeper运行异常退出日志。
	zk-err-<zkpid>.log	ZooKeeper致命错误日志。
	java_pid<zkpid>.hprof	ZooKeeper内存溢出日志。
	funcDetail.log	ZooKeeper实例启动日志。
	zookeeper-period-check.log	ZooKeeper实例健康检查日志。
	zookeeper-period-check-java.log	ZooKeeper配额监控周期检查日志。
	threadDump-<process_name>-<thread pid>-<timestamp>.log	ZooKeeper服务停止时dump信息的日志。
审计日志	zk-audit-quorumpeer.log	ZooKeeper操作审计日志。

### 日志级别

ZooKeeper中提供了如表35-4所示的日志级别。日志级别优先级从高到低分别是FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG。程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。

表 35-4 日志级别

级别	描述
FATAL	FATAL表示当前事件处理出现严重错误信息，可能导致系统崩溃。
ERROR	ERROR表示当前事件处理出现错误信息，系统运行出错。
WARN	WARN表示当前事件处理存在异常信息，但认为是正常范围，不会导致系统出错。
INFO	INFO表示系统及各事件正常运行状态信息。
DEBUG	DEBUG表示系统及系统的调试信息。

如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：

- 步骤1** 参考[修改集群服务配置参数](#)章节，进入ZooKeeper服务“全部配置”页面。
- 步骤2** 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
- 步骤3** 选择所需修改的日志级别。
- 步骤4** 单击“保存”，在弹出窗口中单击“确定”使配置生效。

#### 📖 说明

配置完成后立即生效，不需要重启服务。

----结束

## 日志格式

ZooKeeper的日志格式如下所示：

表 35-5 日志格式

日志类型	组件	格式	示例
运行日志	zookeeper quorumpeer	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <Log Level> <产生 该日志的线程名字 > <log中的 message> <日志事 件的发生位置>	2020-01-20 16:33:43,816   INFO   main   Defaulting to majority quorums   org.apache.zookee per.server.quorum. QuorumPeerConfi g.parseProperties( QuorumPeerConfi g.java:335)

日志类型	组件	格式	示例
审计日志	zookeeper quorumpeer	<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS>  <Log Level> <产生 该日志的线程名字 > <log中的 message> <日志事 件的发生位置>	2020-01-20 16:33:54,313   INFO   CommitProcessor: 13   session=0xd4b067 9daea0000 ip=10.177.112.145 operation=create znode target=ZooKeeper Server znode=/zk- write-test-2 result=success   org.apache.zookee per.ZKAuditLogger \$LogLevel \$5.printLog(ZKAu ditLogger.java:70)

## 35.6 ZooKeeper 常见问题

### 35.6.1 创建大量 znode 后，ZooKeeper Sever 启动失败

#### 问题

创建大量znode后，ZooKeeper集群处于故障状态不能自动恢复，尝试重启失败，ZooKeeper server日志显示如下内容：

follower:

```
2016-06-23 08:00:18,763 | WARN | QuorumPeer[myid=26](plain=/10.16.9.138:2181)(secure=disabled) |
Exception when following the leader |
org.apache.zookeeper.server.quorum.Follower.followLeader(Follower.java:93)
java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
    at java.net.SocketInputStream.socketRead(SocketInputStream.java:116)
    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:170)
    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:141)
    at java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:246)
    at java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:265)
    at java.io.DataInputStream.readInt(DataInputStream.java:387)
    at org.apache.jute.BinaryInputArchive.readInt(BinaryInputArchive.java:63)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPacket.deserialize(QuorumPacket.java:83)
    at org.apache.jute.BinaryInputArchive.readRecord(BinaryInputArchive.java:99)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.Learner.readPacket(Learner.java:156)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.Learner.registerWithLeader(Learner.java:276)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.Follower.followLeader(Follower.java:75)
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.run(QuorumPeer.java:1094)
2016-06-23 08:00:18,764 | INFO | QuorumPeer[myid=26](plain=/10.16.9.138:2181)(secure=disabled) |
shutdown called | org.apache.zookeeper.server.quorum.Follower.shutdown(Follower.java:198)
java.lang.Exception: shutdown Follower
    at org.apache.zookeeper.server.quorum.Follower.shutdown(Follower.java:198)
```

```
at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.stopFollower(QuorumPeer.java:1141)
at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.run(QuorumPeer.java:1098)
```

leader:

```
2016-06-23 07:30:57,481 | WARN | QuorumPeer[myid=25](plain=/10.16.9.136:2181)(secure=disabled) |
Unexpected exception | org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.run(QuorumPeer.java:1108)
java.lang.InterruptedExcepion: Timeout while waiting for epoch to be acked by quorum
at org.apache.zookeeper.server.quorum.Leader.waitForEpochAck(Leader.java:1221)
at org.apache.zookeeper.server.quorum.Leader.lead(Leader.java:487)
at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.run(QuorumPeer.java:1105)
2016-06-23 07:30:57,482 | INFO | QuorumPeer[myid=25](plain=/10.16.9.136:2181)(secure=disabled) |
Shutdown called | org.apache.zookeeper.server.quorum.Leader.shutdown(Leader.java:623)
java.lang.Exception: shutdown Leader! reason: Forcing shutdown
at org.apache.zookeeper.server.quorum.Leader.shutdown(Leader.java:623)
at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.stopLeader(QuorumPeer.java:1149)
at org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeer.run(QuorumPeer.java:1110)
```

## 回答

创建大量节点后，follower与leader同步时数据量大，在集群数据同步限定时间内不能完成同步过程，导致超时，各个ZooKeeper server启动失败。

参考[修改集群服务配置参数](#)章节，进入ZooKeeper服务“全部配置”页面。不断尝试调大ZooKeeper配置文件“zoo.cfg”中的“syncLimit”和“initLimit”两参数值，直到ZooKeeperServer正常。

表 35-6 参数说明

参数	描述	默认值
syncLimit	follower与leader进行同步的时间间隔（时长为ticket时长的倍数）。如果在该时间范围内leader没响应，连接将不能被建立。	15
initLimit	follower连接到leader并与leader同步的时间（时长为ticket时长的倍数）。	15

如果将参数“initLimit”和“syncLimit”的参数值均配置为“300”之后，ZooKeeper server仍然无法恢复，则需确认没有其他应用程序正在kill ZooKeeper。例如，参数值为“300”，ticket时长为2000毫秒，即同步限定时间为 $300 \times 2000\text{ms} = 600\text{s}$ 。

可能存在以下场景，在ZooKeeper中创建的数据过大，需要大量时间与leader同步，并保存到硬盘。在这个过程中，如果ZooKeeper需要运行很长时间，则需确保没有其他监控应用程序kill ZooKeeper而判断其服务停止。

## 35.6.2 为什么 ZooKeeper Server 出现 java.io.IOException: Len 的错误日志

### 问题

在父目录中创建大量的znode之后，当ZooKeeper客户端尝试在单个请求中获取该父目录中的所有子节点时，将返回失败。

客户端日志，如下所示：

```
2017-07-11 13:17:19,610 [myid:] - WARN [New I/O worker #3:ClientCnxnSocketNetty
$ZKClientHandler@468] - Exception caught: [id: 0xb66cbb85, /10.18.97.97:49192 ->
```

```
10.18.97.97/10.18.97.97:2181] EXCEPTION: java.nio.channels.ClosedChannelException
java.nio.channels.ClosedChannelException
at org.jboss.netty.handler.ssl.SslHandler$6.run(SslHandler.java:1580)
at org.jboss.netty.channel.socket.ChannelRunnableWrapper.run(ChannelRunnableWrapper.java:40)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.executeInIoThread(AbstractNioWorker.java:71)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioWorker.executeInIoThread(NioWorker.java:36)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.executeInIoThread(AbstractNioWorker.java:57)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioWorker.executeInIoThread(NioWorker.java:36)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioChannelSink.execute(AbstractNioChannelSink.java:34)
at org.jboss.netty.handler.ssl.SslHandler.channelClosed(SslHandler.java:1566)
at org.jboss.netty.channel.Channels.fireChannelClosed(Channels.java:468)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.close(AbstractNioWorker.java:376)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioWorker.read(NioWorker.java:93)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.process(AbstractNioWorker.java:109)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioSelector.run(AbstractNioSelector.java:312)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.run(AbstractNioWorker.java:90)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioWorker.run(NioWorker.java:178)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

Leader节点的日志，如下所示：

```
2017-07-11 13:17:33,043 [myid:1] - WARN [New I/O worker #7:NettyServerCnxn@445] - Closing
connection to /10.18.101.110:39856
java.io.IOException: Len error 45
at org.apache.zookeeper.server.NettyServerCnxn.receiveMessage(NettyServerCnxn.java:438)
at org.apache.zookeeper.server.NettyServerCnxnFactory
$CnxnChannelHandler.processMessage(NettyServerCnxnFactory.java:267)
at org.apache.zookeeper.server.NettyServerCnxnFactory
$CnxnChannelHandler.messageReceived(NettyServerCnxnFactory.java:187)
at org.jboss.netty.channel.SimpleChannelHandler.handleUpstream(SimpleChannelHandler.java:88)
at org.jboss.netty.channel.DefaultChannelPipeline.sendUpstream(DefaultChannelPipeline.java:564)
at org.jboss.netty.channel.DefaultChannelPipeline.sendUpstream(DefaultChannelPipeline.java:559)
at org.jboss.netty.channel.Channels.fireMessageReceived(Channels.java:268)
at org.jboss.netty.channel.Channels.fireMessageReceived(Channels.java:255)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioWorker.read(NioWorker.java:88)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.process(AbstractNioWorker.java:109)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioSelector.run(AbstractNioSelector.java:312)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.AbstractNioWorker.run(AbstractNioWorker.java:90)
at org.jboss.netty.channel.socket.nio.NioWorker.run(NioWorker.java:178)
at org.jboss.netty.util.ThreadRenamingRunnable.run(ThreadRenamingRunnable.java:108)
at org.jboss.netty.util.internal.DeadLockProofWorker$1.run(DeadLockProofWorker.java:42)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

## 回答

在单个父目录中创建大量的znode后，当客户端尝试在单个请求中获取所有子节点时，服务端将无法返回，因为结果将超出可存储在znode上的数据的最大长度。

为了避免这个问题，应该根据客户端应用的实际情况将“jute.maxbuffer”参数配置为一个更高的值。

“jute.maxbuffer”只能设置为Java系统属性，且没有zookeeper前缀。如果要将“jute.maxbuffer”的值设为X，在ZooKeeper客户端或服务端启动时传入以下系统属性：-Djute.maxbuffer=X。

例如，将参数值设置为4MB：-Djute.maxbuffer=0x400000。

表 35-7 配置参数

参数	描述	默认值
jute.maxbuffer	指定可以存储在znode中的数据的最长度。单位是Byte。默认值为0xfffff，即低于1MB。 <b>说明</b> 如果更改此选项，则必须在所有服务器和客户端上设置该系统属性，否则将出现问题。	0xfffff

### 35.6.3 为什么在 Zookeeper 服务器上启用安全的 netty 配置时，四个字母的命令不能与 linux 的 netcat 命令一起使用

#### 问题

为什么在Zookeeper服务器上启用安全的netty配置时，四个字母的命令不能与linux的 *netcat*命令一起使用？

例如：

```
echo stat |netcat host port
```

#### 回答

Linux的 *netcat*命令没有与Zookeeper服务器安全通信的选项，所以当启用安全的netty配置时，它不能支持Zookeeper四个字母的命令。

为了避免这个问题，用户可以使用下面的Java API来执行四个字母的命令。

```
org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain
```

例如：

```
String[] args = new String[]{host, port, "stat"};  
org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain.main(args);
```

#### 📖 说明

*netcat*命令只能用于非安全的netty配置。

### 35.6.4 如何查看哪个 ZooKeeper 实例是 leader

#### 问题

如何查看ZooKeeper实例的角色是leader还是follower？

#### 回答

登录Manager，选择“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”，单击相应的quorumpeer实例名称，进入对应实例的详情页面，即可查看到该实例的“服务器状态”。

## 35.6.5 使用 IBM JDK 时客户端无法连接 ZooKeeper

### 问题

使用IBM的JDK的情况下客户端连接ZooKeeper失败。

### 回答

可能原因为IBM的JDK和普通JDK的jaas.conf文件格式不一样。

在使用IBM JDK时，建议使用如下jaas.conf文件模板，其中“useKeytab”中的文件路径必须以“file://”开头，后面为绝对路径。

```
Client {
  com.ibm.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeytab="file://D:/install/HbaseClientSample/conf/user.keytab"
  principal="hbaseuser1"
  credsType="both";
};
```

## 35.6.6 ZooKeeper 客户端刷新 TGT 失败

### 问题

ZooKeeper客户端刷新TGT失败，无法连接ZooKeeper。报错内容如下：

```
Login: Could not renew TGT due to problem running shell command: '***kinit -R'; exception
was:org.apache.zookeeper.Shell$ExitCodeException: kinit: Ticket expired while renewing credentials
```

### 回答

ZooKeeper使用系统命令**kinit -R**对票据进行刷新，当前MRS版本已经取消了该命令的功能，如需运行长任务，建议使用keytab方式完成鉴权功能。

在“客户端安装路径/ZooKeeper/zookeeper/conf/jaas.conf”配置文件中设置属性“useTicketCache=false”，设置“useKeyTab=true”，并指明keytab路径。

## 35.6.7 使用 deleteall 命令，删除大量 znode 时，偶现报错 “Node does not exist” 错误

### 问题

客户端连接非leader实例，使用deleteall命令删除大量znode时，报错Node does not exist，但是stat命令能够获取到node状态。

### 回答

由于网络问题或者数据量大导致leader和follower数据不同步。解决方法是客户端连接到leader实例进行删除操作。具体过程是首先根据[如何查看哪个ZooKeeper实例是leader](#)查看leader所在节点IP，使用连接客户端命令zkCli.sh -server leader节点IP:2181成功后进行deleteall命令删除操作，具体操作请参见[使用ZooKeeper客户端](#)。

# 36 附录

## 36.1 修改集群服务配置参数

- MRS 3.x之前版本，用户可直接通过MRS管理控制台的集群管理页面修改各服务配置参数：
  - a. 登录MRS控制台，在左侧导航栏选择“集群列表> 现有集群”，单击集群名称。
  - b. 选择“组件管理 > 服务名称 > 服务配置”。  
默认显示“基础配置”，如果需要修改更多参数，请选择“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的一级节点分别为服务名称和角色名称。展开一级节点后显示参数分类。
  - c. 在导航树选择指定的参数分类，并在右侧修改参数值。  
不确定参数的具体位置时，支持在右上角输入参数名，系统将实时进行搜索并显示结果。
  - d. 单击“保存配置”，并在确认对话框中单击“是”。
  - e. 等待界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置已修改。  
查看集群是否存在配置过期的服务，如果存在，需重启对应服务或角色实例使配置生效。也可在保存配置时直接勾选“重新启动受影响的服务或实例。”。
- MRS 3.x之前的版本，服务配置参数均支持登录MRS Manager进行修改：
  - a. 登录MRS Manager。
  - b. 单击“服务管理”。
  - c. 单击服务视图中指定的服务名称。
  - d. 单击“服务配置”。  
默认显示“基础配置”，如果需要修改更多参数，请选择“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的一级节点分别为服务名称和角色名称。展开一级节点后显示参数分类。
  - e. 在导航树选择指定的参数分类，并在右侧修改参数值。  
不确定参数的具体位置时，支持在右上角输入参数名，Manager将实时进行搜索并显示结果。

- f. 单击“保存配置”，并在确认对话框中单击“是”。
  - g. 等待界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置已修改。  
查看集群是否存在配置过期的服务，如果存在，需重启对应服务或角色实例使配置生效。也可在保存配置时直接勾选“重新启动受影响的服务或实例。”
- MRS 3.x及后续版本，服务配置参数均支持登录FusionInsight Manager进行修改：
    - a. 登录FusionInsight Manager。
    - b. 选择“集群 > 服务”。
    - c. 单击服务视图中指定的服务名称。
    - d. 单击“配置”。  
默认显示“基础配置”，如果需要修改更多参数，请选择“全部配置”，界面上将显示该服务的全部配置参数导航树，导航树从上到下的一级节点分别为服务名称和角色名称。展开一级节点后显示参数分类。
    - e. 在导航树选择指定的参数分类，并在右侧修改参数值。  
不确定参数的具体位置时，支持在右上角输入参数名，Manager将实时进行搜索并显示结果。
    - f. 单击“保存”，并在确认对话框中单击“确定”。
    - g. 等待界面提示“操作成功”，单击“完成”，配置已修改。  
查看集群是否存在配置过期的服务，如果存在，需重启对应服务或角色实例使配置生效。

## 36.2 修订记录

发布日期	更新特性
2024-11-30	第一次正式发布。