

云连接

用户指南

文档版本 01
发布日期 2024-12-19



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 云连接实例操作指南	1
1.1 权限管理	1
1.1.1 创建用户并授权使用云连接实例	1
1.1.2 云连接实例自定义策略	2
1.1.3 云连接实例权限策略配置示例	3
1.1.4 管理云连接服务声明	15
1.2 云连接实例	15
1.2.1 创建云连接实例	15
1.2.2 查看云连接实例	17
1.2.3 修改云连接实例	17
1.2.4 删除云连接实例	18
1.2.5 解绑带宽包	18
1.2.6 管理云连接实例的标签	19
1.3 跨境申请	20
1.3.1 跨境资质申请	20
1.3.2 跨境申请进度查询	23
1.4 网络实例	23
1.4.1 加载网络实例	23
1.4.2 查看网络实例	25
1.4.3 更新网络实例	25
1.4.4 删除网络实例	26
1.5 带宽包	26
1.5.1 购买带宽包	26
1.5.2 修改带宽包	28
1.5.3 绑定云连接实例	29
1.5.4 解绑云连接实例	29
1.5.5 按需带宽包转包年/包月带宽包	29
1.5.6 退订包年/包月带宽包	30
1.5.7 删除按需带宽包	30
1.5.8 管理带宽包的标签	31
1.6 域间带宽	32
1.6.1 配置域间带宽	32
1.6.2 查看域间带宽	33

1.6.3 修改域间带宽.....	33
1.6.4 删除域间带宽.....	34
1.6.5 查看域间带宽监控数据.....	34
1.7 跨账号授权.....	34
1.7.1 授权网络实例.....	34
1.7.2 查看授权.....	35
1.7.3 取消授权.....	36
1.7.4 加载其他用户的网络实例.....	36
1.8 路由.....	37
1.8.1 修改接入云连接实例的 VPC 网段.....	37
1.8.2 查看云连接实例的路由信息.....	38
1.9 监控与审计.....	38
1.9.1 使用 CES 服务监控 CC 云连接实例的网络指标.....	38
1.9.1.1 监控云连接.....	38
1.9.1.2 云连接实例支持的监控指标.....	38
1.9.1.3 查看云连接实例的监控指标.....	40
1.9.1.4 创建告警规则.....	41
1.9.2 使用 CTS 服务审计 CC 云连接实例的关键操作.....	41
1.9.2.1 云连接实例支持审计的关键操作.....	41
1.9.2.2 查看云连接实例的审计日志.....	42
1.10 关于配额.....	43
2 云连接中心网络操作指南.....	45
2.1 权限管理.....	45
2.1.1 创建用户并授权使用中心网络.....	45
2.1.2 中心网络自定义策略.....	46
2.2 云连接中心网络.....	48
2.2.1 中心网络概述.....	48
2.2.2 创建中心网络.....	50
2.2.3 管理策略.....	52
2.2.4 管理附件.....	52
2.2.5 管理跨地域连接带宽.....	54
2.3 全域互联带宽.....	55
2.3.1 全域互联带宽概述.....	55
2.3.2 购买全域互联带宽.....	59
2.3.3 将云服务实例添加至全域互联带宽.....	61
2.3.4 将云服务实例移出全域互联带宽.....	62
2.3.5 修改全域互联带宽.....	63
2.3.6 删除全域互联带宽.....	63
2.4 监控与审计.....	64
2.4.1 使用 CES 服务监控 CC 中心网络的网络指标.....	64
2.4.1.1 中心网络支持的监控指标.....	64
2.4.1.2 查看中心网络的监控指标.....	66

2.4.1.3 创建告警规则.....	66
2.4.2 使用 CTS 服务审计 CC 中心网络的关键操作.....	67
2.4.2.1 中心网络支持审计的关键操作.....	67
2.4.2.2 查看中心网络的审计日志.....	68
2.5 关于配额.....	69

1 云连接实例操作指南

1.1 权限管理

1.1.1 创建用户并授权使用云连接实例

如果您需要对您所拥有的云连接进行精细的权限管理，您可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用云连接资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将云连接资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用云连接服务的其他功能。


本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图1-1](#)所示。

前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的云连接权限，并结合实际需求进行选择，云连接支持的系统权限，请参见：[云连接系统权限](#)。如果您需要对除云连接之外的其他服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见[权限策略](#)。

示例流程

图 1-1 给用户授予云连接权限流程



1. 创建用户组并授权

在IAM控制台创建用户组，并授予云连接服务权限“Cross Connect Administrator”。

2. 创建用户并加入用户组

在IAM控制台创建用户，并将其加入1中创建的用户组。

3. 用户登录并验证权限

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

- 在“服务列表”中选择“网络 > 云连接”，进入云连接的页面，单击右上角“创建云连接”，尝试创建云连接实例，如果创建成功，表示“Cross Connect Administrator”已生效。
- 在“服务列表”中选择除云连接服务外（假设当前权限仅包含Cross Connect Administrator）的任一服务，如果提示权限不足，表示“Cross Connect Administrator”已生效。

1.1.2 云连接实例自定义策略

如果系统预置的云连接权限，不满足您的授权要求，可以创建自定义策略。

目前华为云支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

具体创建步骤请参见：[创建自定义策略](#)。本章为您介绍常用的云连接自定义策略样例。

云连接自定义策略样例

- 示例1：授权用户删除云连接

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cc:cloudConnections:delete"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例2：拒绝用户删除带宽包

拒绝策略需要同时配合其他策略使用，否则没有实际作用。用户被授予的策略中，一个授权项的作用如果同时存在Allow和Deny，则遵循**Deny优先原则**。

如果您给用户授予CC FullAccess的系统策略，但不希望用户拥有CC FullAccess中定义的删除带宽包权限，您可以创建一条拒绝删除带宽包的自定义策略，然后同时将CC FullAccess和拒绝策略授予用户，根据Deny优先原则，则用户可以对云连接执行除了删除带宽包外的所有操作。拒绝策略示例如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cc:bandwidthPackages:delete"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例3：多个授权项策略

一个自定义策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项，可以包含的其他服务必须跟本服务同属性，即都是项目级服务或都是全局级服务。多个授权语句策略描述如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cc:bandwidthPackages:create",
        "cc:cloudConnections:create",
        "cc:bandwidthPackages:delete",
        "cc:cloudConnections:delete"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "eps:enterpriseProjects:enable",
        "eps:enterpriseProjects:update",
        "eps:enterpriseProjects:create",
        "eps:enterpriseProjects:delete"
      ]
    }
  ]
}
```

1.1.3 云连接实例权限策略配置示例

本章节指导不同类型的用户根据实际使用场景配置云连接权限策略。

示例 1：非企业项目的子账号使用云连接全部功能

根据业务需要，非企业项目子账号希望使用云连接服务的全部功能，包括云连接、网络实例、带宽包、域间带宽、路由信息、跨账号和跨境申请等。

具体配置如下：

1. 登录管理控制台。
2. 在系统首页，鼠标移至右上角用户名，选择下拉菜单中的“统一身份认证”。

图 1-2 统一身份认证



3. 在页面左侧目录中，选择“用户组”。
4. 在用户组页面，单击右上角“创建用户组”。

图 1-3 创建用户组




5. 根据界面提示配置相关参数，单击“确定”。

图 1-4 配置用户组参数




6. 单击用户组名称，进入已创建成功的用户组。
7. 在页面右侧选择“IAM项目视图”，单击“授权”。

图 1-5 用户组授权



8. 在授权页面右侧搜索框中输入“Cross Connect Administrator”并搜索。
9. 在搜索结果中，勾选系统角色“Cross Connect Administrator”，单击“下一步”。

图 1-6 选择系统角色




10. 单击“展开其他方案”。

图 1-7 选择授权范围方案



11. 选择“全局服务资源”，单击“确定”。

图 1-8 设置最小授权范围



说明

授权后需等待大约15~30分钟，之后授权生效，页面提示“授权成功”，则表示已完成用户组授权。

图 1-9 授权成功



12. 返回用户组列表，在已授权的用户组所在行的操作列，单击“用户组管理”。

图 1-10 用户组管理



13. 根据界面提示勾选目标用户加入当前用户组，单击“确定”。

示例 2：授权子账号使用所有企业项目中的云连接服务

根据业务需要，子账号需要使用所有企业项目中云连接服务的云连接实例、网络实例、带宽包、域间带宽和路由信息等功能，可参考如下步骤进行配置。

如需使用跨账号、跨境申请功能，请参见[示例1：非企业项目的子账号使用云连接全部功能](#)。

1. 登录管理控制台。
2. 在系统首页，鼠标移至右上角用户名，选择下拉菜单中的“统一身份认证”。

图 1-11 统一身份认证



3. 在页面左侧目录中，选择“用户组”。
4. 在用户组页面，单击右上角“创建用户组”。

图 1-12 创建用户组




5. 根据界面提示配置相关参数，单击“确定”。

图 1-13 配置用户组参数




6. 单击用户组名称，进入已创建成功的用户组。
7. 在页面右侧选择“IAM项目视图”，单击“授权”。

图 1-14 用户组授权



8. 在授权页面右侧搜索框中输入“CC FullAccess”并搜索。
9. 在搜索结果中，勾选系统角色“CC FullAccess”，单击“下一步”。

图 1-15 选择系统策略




10. 单击“展开其他方案”。

图 1-16 选择授权范围方案



11. 选择“全局服务资源”，单击“确定”。

图 1-17 设置最小授权范围



12. 返回用户组列表，在已授权的用户组所在行的操作列，单击“用户组管理”。

图 1-18 用户组管理



13. 根据界面提示勾选目标用户加入当前用户组，单击“确定”。

说明

如果当前子账号不包含VPC资源相关权限，可以为用户组再配置一个“CC Network Depend QueryAccess”权限，最小授权范围请选择“所有资源”。

可以在用户组授权记录中查看相关授权信息。

图 1-19 授权记录



权限	权限描述	授予所属区域	授权主体	主体描述	主体类型	操作
CC FullAccess	云连接服务所有权限	全局服务 (全局)	test01	--	用户组	删除
CC Network Depend QueryAccess	云连接服务依赖的可读权限	所有资源 (包含未开通项目)	test01	--	用户组	删除


示例 3：授权子账号使用指定企业项目的云连接服务

根据业务需要，子账号需要使用指定企业项目中云连接服务的云连接实例、网络实例、带宽包、域间带宽和路由信息等功能，可参考如下步骤进行配置。

如需使用跨账号、跨境申请功能，请参见[示例1：非企业项目的子账号使用云连接全部功能](#)。

1. 登录管理控制台。
2. 在系统首页，鼠标移至右上角用户名，选择下拉菜单中的“统一身份认证”。

图 1-20 统一身份认证



3. 在页面左侧目录中，选择“用户组”。
4. 在用户组页面，单击右上角“创建用户组”。

图 1-21 创建用户组




5. 根据界面提示配置相关参数，单击“确定”。

图 1-22 配置用户组参数




6. 单击用户组名称，进入已创建成功的用户组。
7. 在页面右侧选择“IAM项目视图”，单击“授权”。

图 1-23 用户组授权



8. 在授权页面右侧搜索框中输入“CC FullAccess”并搜索。
9. 在搜索结果中，勾选系统角色“CC FullAccess”，单击“下一步”。

图 1-24 选择系统策略




10. 单击“展开其他方案”。

图 1-25 选择授权范围方案



11. 选择“指定企业项目资源”。
12. 根据界面提示勾选指定企业项目，单击“确定”。

图 1-26 设置最小授权范围




13. 等待授权完成后，在页面左侧目录中，选择“权限管理 > 权限”。

图 1-27 权限



14. 在权限页面，单击“创建自定义策略”。

图 1-28 创建自定义策略



15. 根据表1-1配置自定义策略相关参数。

表 1-1 配置自定义策略

参数	说明
策略名称	自定义策略的名称。
策略配置方式	<ul style="list-style-type: none">● 可视化视图（推荐）● JSON视图
策略内容	<ul style="list-style-type: none">● 勾选“允许”● 云服务：云连接● 操作：<ul style="list-style-type: none">- 只读：勾选“cc:networkInstances:get”、“cc:interRegionBandwidths:get”、“cc:cloudConnectionRoutes:get”- 写：勾选 “cc:networkInstances:create” “cc:interRegionBandwidths:update” “cc:networkInstances:delete” “cc:interRegionBandwidths:create” “cc:interRegionBandwidths:delete” “cc:networkInstances:update”- 列表：勾选 “cc:cloudConnectionRoutes:list” “cc:networkInstances:list” “cc:interRegionBandwidths:list”


16. 单击“确定”。
17. 重复步骤3到步骤7。
18. 根据名称搜索已创建的自定义策略。
19. 勾选自定义策略，单击“下一步”。
20. 单击“展开其他方案”。
21. 选择“全局服务资源”，单击“确定”。

说明

如果当前子账号不包含VPC资源相关权限，可以为用户组再配置一个“CC Network Depend QueryAccess”权限，最小授权范围请选择“所有资源”。

可以在用户组授权记录中查看相关授权信息。

图 1-29 IAM 项目视图授权记录



The screenshot shows the IAM Project View Authorization Record interface. It includes a search bar with filters for 'User Name: test01' and 'Default Resource Name List'. Below the search bar is a table with columns: 'Policy', 'Policy Description', 'Project (Region)', 'Policy Subject', 'Subject Description', 'Subject Type', and 'Action'. The table contains two rows: one for 'CC Network Depend QueryAccess' with subject 'test01' and subject type 'User Group', and another for 'Policy test' with subject 'test01' and subject type 'User Group'.

权限	权限描述	项目(所属区域)	授权主体	主体描述	主体类型	操作
CC Network Depend QueryAccess	云连接服务依赖的只读权限	所有资源 (包含未开通项目)	test01	--	用户组	删除
Policy test	--	全局服务 (全局)	test01	--	用户组	删除

图 1-30 企业项目视图授权记录



The screenshot shows the IAM Enterprise Project View Authorization Record interface. It includes a search bar with filters for 'User Name: test01' and 'Default Resource Name List'. Below the search bar is a table with columns: 'Policy', 'Policy Description', 'Enterprise Project', 'Policy Subject', 'Subject Description', 'Subject Type', and 'Action'. The table contains two rows: one for 'CC FullAccess' with subject 'test01' and subject type 'User Group', and another for 'CC FullAccess' with subject 'test01' and subject type 'User Group'.

权限	权限描述	企业项目	授权主体	主体描述	主体类型	操作
CC FullAccess	云连接服务所有权限	fox	test01	--	用户组	删除
CC FullAccess	云连接服务所有权限	default	test01	--	用户组	删除

1.1.4 管理云连接服务声明

操作场景

当您要实现跨区域之间的网络传输能力时，需要获取您的认证凭据和账户ID数据，并将其从中国大陆传输到目标区域所在国家/地区，以进行身份校验及鉴权。

以上获取的信息均是为您提供服务之必需，请您阅读并[同意《云连接服务声明》](#)。

如您需要取消《云连接服务声明》，您可[拒绝《云连接服务声明》](#)。

同意云连接服务声明

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击页面左上方的“同意云连接服务声明”。
3. 在弹出的对话框中，勾选“我已阅读并同意《云连接服务声明》”。
4. 单击“确定”。

拒绝云连接服务声明

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击页面左上方的“拒绝云连接服务声明”。
3. 在弹出的对话框中，单击“确定”。

1.2 云连接实例

1.2.1 创建云连接实例

操作场景

用户创建云连接实例。

 说明

云连接实例支持区域，请参见[云连接实例支持区域](#)。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击页面右上方的“创建云连接”。
3. 在弹出的对话框中，根据[表1-2](#)填写对应参数。

表 1-2 云连接实例参数说明

参数	说明
名称	云连接实例的名称。
企业项目	创建云连接实例时，可以将云连接实例加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。 关于创建和管理企业项目的详情，请参见《 企业管理用户指南 》。
使用场景	云连接实例的使用场景。 选择虚拟私有云场景时，实例类型只能选择虚拟私有云（VPC）和虚拟网关（VGW）。
标签	云连接实例的标识，包括键和值。可以为云连接实例创建20个标签。 标签的命名规则请参见 表1-3 。 说明 如果您的组织已经设定云连接实例的相关标签策略，则需按照标签策略规则为云连接实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致云连接实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。
描述	云连接实例的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

表 1-3 标签命名规则

参数	规则
标签键	<p>对于云资源，每个“标签键”都必须是唯一的，每个“标签键”只能有一个“标签值”。</p> <ul style="list-style-type: none">不能为空。最大长度不超过128个字符。由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。首尾不能含有空格、不能以_sys_开头。
标签值	<ul style="list-style-type: none">可以为空。最大长度不超过255个字符。由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“/”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。首尾不能含有空格。

- 单击“确定”，完成云连接实例的创建。

1.2.2 查看云连接实例

操作场景

用户创建云连接实例后，可以查看云连接实例的基本信息。

操作步骤

- 进入[云连接实例列表页面](#)。
- 在云连接实例列表页面，您可以看到创建的所有云连接实例。
- 单击目标云连接实例名称，您可以查看该云连接实例的详情信息，包括基本信息、网络实例、带宽包、域间带宽、路由信息和标签等。

1.2.3 修改云连接实例

修改基本信息

操作场景：

用户创建云连接实例后，可以修改其名称和描述。

操作步骤：

- 进入[云连接实例列表页面](#)。
- 单击目标云连接实例“操作”列的“修改”。
- 在弹出的对话框中，修改云连接实例的名称、描述信息。
- 单击“确定”，完成云连接的修改。

修改带宽包

操作场景：

当用户购买带宽包后，可以修改该云连接实例绑定的带宽包的带宽。

操作步骤：

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“带宽包”页签。
4. 单击目标带宽包“操作”列的“修改带宽”。
5. 在弹出的对话框中，选择“升配”或者“降配”，单击“继续”。
6. 在“修改带宽”页面，设置目标带宽大小，单击“确定”。
7. 确认带宽包变更信息，确认无误后，单击“提交订单”。
8. 选择支付方式，单击“确认”，完成带宽的修改。

1.2.4 删除云连接实例

操作场景

用户创建云连接实例后，如果不再需要已经创建的云连接实例，可以删除。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例“操作”列的“删除”。

须知

当云连接实例中有加载网络实例时，不允许直接删除，请先删除所有绑定的网络实例后，再重试。删除网络实例的具体操作，请参见[删除网络实例](#)。

3. 在弹出的对话框中，单击“确定”，删除云连接实例。

1.2.5 解绑带宽包

操作场景

当用户不需要现在使用的带宽包时，可以解绑该云连接实例绑定的带宽包。

操作前提

请先删除基于目标带宽包配置的域间带宽，否则无法执行解绑带宽包操作。删除域间带宽的具体操作，请参见[删除域间带宽](#)。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。

2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“带宽包”页签。
4. 单击目标带宽包“操作”列的“解绑”。
5. 在弹出的对话框中，单击“确定”，解绑带宽包。

1.2.6 管理云连接实例的标签

操作场景

当云连接实例创建成功后，您可以查看已添加的标签，还可以添加、编辑以及删除标签。

标签是云连接实例的标识，包括键和值。可以为云连接实例创建20个标签。

如果您的组织已经设定云连接实例的相关标签策略，则需按照标签策略规则为云连接实例添加标签。标签不符合标签策略的规则，则可能会导致云连接实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

说明

如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，则可以直接选择对应的标签键和值。预定义标签的详细内容，请参见[预定义标签简介](#)。

添加标签

本操作指导用户为已创建的云连接实例添加标签。

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“标签”页签。
4. 单击“添加标签”，在弹出的对话框中，输入“标签键”和“标签值”。
参数取值如[表1-4](#)所示。

表 1-4 标签命名规则

参数	规则
标签键	<p>对于云资源，每个“标签键”都必须是唯一的，每个“标签键”只能有一个“标签值”。</p> <ul style="list-style-type: none">• 不能为空。• 最大长度不超过128个字符。• 由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。• 首尾不能含有空格、不能以_sys_开头。

参数	规则
标签值	<ul style="list-style-type: none">• 可以为空。• 最大长度不超过255个字符。• 由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“/”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。• 首尾不能含有空格。

5. 单击“确定”，完成云连接标签的添加。

编辑标签

本操作用于修改云连接实例已添加标签的“值”。

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“标签”页签。
4. 单击目标标签“操作”列的“编辑”。
5. 根据需要修改标签的“值”。
6. 单击“确定”，完成标签的编辑。

删除标签

本操作用于删除云连接实例已添加的标签。

注意

删除标签后无法恢复，请谨慎操作。

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“标签”页签。
4. 单击目标标签“操作”列的“删除”。
5. 单击“确定”，删除标签。

1.3 跨境申请

1.3.1 跨境资质申请

操作场景

根据中华人民共和国工业和信息化部（简称工信部）相关法律、行政法规规定，中国大陆只有三大运营商具备跨境业务运营资质。所以涉及跨中国大陆访问的业务场景，都需要通过跨境资质审核。

在云连接服务中，中国大陆区的VPC或IDC需要与非中国大陆区的VPC或IDC进行通信时，先要进行跨境申请，提交您的相关资料，保障跨境专线业务的合规性。

操作步骤

1. 进入 [带宽包管理列表页面](#)。
2. 在带宽包管理页面，单击“立即申请”。
如果您业务主体的注册地址在中国大陆，请[单击此处](#)进入中国联通跨境云服务在线申请页面。
如果您业务主体的注册地址在中国大陆之外，请[单击此处](#)进入中国联通跨境云服务在线申请页面。

说明

请根据您的实际业务主体的注册地址来选取跨境资质申请地址。

3. 在跨境云服务在线申请页面，选择“申请人类型”，然后根据提示配置相关参数，并上传相关材料。

须知

请根据实际申请页面完成跨境资质申请材料的准备和上传。

表 1-5 跨境云服务在线申请

参数	说明
客户名称	必须与《信息安全承诺书》中的“用户名称”保持一致。
华为云ID	指用户在华为云管理控制台的“账号ID”，从控制台获取账号ID的步骤如下： 1. 登录管理控制台。 2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。 3. 在“API凭证”页面的项目列表中查看并获取账号ID。
跨境需求带宽(M)	仅做备案参考。
跨境服务生效时间	仅做备案参考。
跨境服务终止时间	仅做备案参考。
客户类型	根据企业类型选择。
客户所属国家	申请跨境业务的主体所在国家。
客户联系人	-
客户联系人电话	-
联系人证件类型	-

参数	说明
联系人证件号	-
经营范围	概括描述主营业务即可。
客户企业规模（人数）	仅做备案参考。
客户境内外分公司所在国家	根据企业实际情况填写。

表 1-6 跨境申请材料

参数	说明	具体申请材料说明	签字	盖章（企业公章）
营业执照	请上传加盖过公章的营业执照照片。 盖章位置请参考相应的模板文件。	营业执照扫描件	-	√
业务协议	请下载《华为云服务跨境专线业务服务协议》后，填写签字盖章后上传扫描件。 <ul style="list-style-type: none">请在签字栏处签字。盖章需覆盖签名。	《华为云服务跨境专线业务服务协议》扫描件	√	√
信息安全承诺书	下载《信息安全承诺书模板》后，填写签字盖章后上传扫描件。 <ul style="list-style-type: none">请在签字栏处签字。盖章需覆盖签名。该材料中需要填写公司名称、带宽值，带宽值可按照初始预估值填写。	《中国联通专线业务信息安全承诺书》扫描件	√	√

4. 单击“立即申请”。

 说明

提交之后跨境申请的状态为“审核中”，审核需要1个工作日，当状态为“已授权”时，显示跨境申请完成。

1.3.2 跨境申请进度查询

操作场景

用户申请跨境资质后，可以自主查询申请进度。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 在带宽包页面，单击页面上方的“查看审核进度”，进入自主查询页面。
也可以在跨境云服务在线申请页面，单击右上角“已申请单进度查询”。
3. 在自主查询页面，根据提示输入“华为云ID”和“客户联系人电话”信息，单击“立即查询”。

1.4 网络实例

1.4.1 加载网络实例

操作场景

用户需要根据规划的网络连通情况，将需要互通的VPC实例和虚拟网关实例加载到购买的云连接实例中。

约束与限制

当您要实现跨区域之间的网络传输能力时，需要获取您的认证凭据和账户ID数据，并将其从中国大陆传输到目标区域所在国家/地区，以进行身份校验及鉴权。

以上获取的信息均是为您提供服务之必需，请您阅读并[同意《云连接服务声明》](#)。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“网络实例”页签。
4. 单击“加载网络实例”，在弹出的对话框中可以看到支持同账号加载和跨账号加载。
 - 如果需要加载的网络实例来自于创建云连接实例的账号，则使用同账号加载。根据[表1-7](#)填写对应参数后，单击“确定”。

表 1-7 加载同账号网络实例参数

参数	说明
账号	加载的网络实例的账号类型。 这里选择同账号。

参数	说明
区域	需要连接的VPC所在区域。
实例类型	需要加载到云连接实例中实现互通的实例类型。包括： <ul style="list-style-type: none">• 虚拟私有云（VPC）• 虚拟网关（VGW） 这里选择虚拟私有云（VPC）。
VPC	需要加载到云连接实例中实现网络互通的VPC名称。 当实例类型参数选择虚拟私有云时，需要配置此参数。
VPC CIDRs	需要加载到云连接实例中实现网络互通的VPC内的网段路由。 当实例类型参数选择虚拟私有云时，需配置以下两个参数： <ul style="list-style-type: none">• 子网• 其他网段：其中包含自定义网段的配置
备注	加载同账号网络实例备注信息。

- 如果网络实例来自于其他用户，则使用跨账号加载。
根据表1-8填写对应参数后，单击“确定”。

表 1-8 加载跨账号网络实例参数

参数	说明
账号	加载的网络实例的账号类型。 这里选择跨账号。
对方账号ID	VPC所属账号的ID。
区域	需要连接的VPC所在区域。
对方项目ID	VPC所属账号的所在项目ID。
实例类型	虚拟私有云（VPC） 需要加载到云连接实例中实现互通的实例类型。
对方VPC ID	需要加载的VPC ID。
VPC CIDRs	需要加载到云连接实例中实现网络互通的网段路由。
备注	加载跨账号网络实例备注信息。

📖 说明

- 一个网络实例只可以加载到一个云连接实例中。
- VPC实例和与其关联的虚拟网关实例，不允许重复加载。

5. 在弹出加载成功的对话框中，如果需要继续加载网络实例，在对话框中单击“继续加载”。不需要加载可以关闭弹窗，在网络实例页签中查看已加载的网络实例信息。

1.4.2 查看网络实例

操作场景

用户加载网络实例后，可以查看云连接实例中已加载的网络实例。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“网络实例”页签。
4. 单击已加载的网络实例名称，在右侧实例区域中查看已加载的网络实例的基本信息。

1.4.3 更新网络实例

更新 VPC CIDR

操作场景：

用户加载VPC实例后，可以修改VPC实例的VPC CIDRs信息。

操作步骤：

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“网络实例”页签。
4. 单击需要修改的VPC实例名称。
5. 在页面右侧，实例基本信息区域中，单击“修改VPC CIDR”。
6. 根据界面提示，修改VPC CIDRs的“子网”及“其他网段”信息。
7. 单击“确定”。

更新 VGW CIDR

操作场景：

用户加载虚拟网关（VGW）实例后，可以修改虚拟网关实例的VGW CIDR信息。

操作步骤：

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“网络实例”页签。
4. 单击需要修改的虚拟网关实例名称。
5. 在页面右侧，实例基本信息区域中，单击“修改VGW CIDR”。
6. 根据界面提示，修改VGW CIDR信息。

7. 单击“确定”。

1.4.4 删除网络实例

删除 VPC 实例

操作场景：

当某个VPC不需要和其他区域的VPC实现私网通信时，可以删除此VPC实例。

操作步骤：

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“网络实例”页签。
4. 单击目标VPC实例名称。
5. 在网络实例页签的右侧，实例基本信息区域中，单击“移除”。
6. 根据界面提示，单击“确定”，删除此VPC实例。

删除虚拟网关实例

操作场景：

当某个用户本地的数据中心不需要和其他区域的VPC实现私网通信时，可以删除此虚拟网关实例。

操作步骤：

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“网络实例”页签。
4. 单击目标虚拟网关实例名称。
5. 在网络实例页签的右侧，实例基本信息区域中，单击“移除”。
6. 根据界面提示，单击“确定”，删除此虚拟网关实例。

1.5 带宽包

1.5.1 购买带宽包

操作场景

为了实现相同大区不同区域或不同大区之间的互通，用户需要先购买带宽包，并绑定到对应的云连接实例中。

带宽包主要用于应用场景为虚拟私有云的云连接实例类型。

说明

为了支撑连通性测试，云连接服务默认为您在各个区域之间分配了10kbps的域间带宽，您可以通过在VPC内的ECS直接进行ping测试，用于确认VPC之间的网络连通性。

在同区域下的两个VPC加入了云连接实例后，默认情况下即可互通，无需另行购买带宽包。

约束与限制

当您要实现跨区域之间的网络传输能力时，需要获取您的认证凭据和账户ID数据，并将其从中国大陆传输到目标区域所在国家/地区，以进行身份校验及鉴权。

以上获取的信息均是为您提供服务之必需，请您阅读并[同意《云连接服务声明》](#)。

操作步骤

步骤1 进入[购买带宽包页面](#)。

步骤2 在购买带宽包页面中，根据[表1-9](#)填写对应参数，单击“立即购买”。

表 1-9 购买带宽包参数

参数	说明
计费模式	包年/包月。 用户根据需要选择购买时长，按照年或月为单位进行购买。
名称	带宽包的名称。 长度为1~64个字符，支持数字，英文字母，下划线，中划线，点。
计费方式	按宽带计费。
互通类型	互通大区的类型。支持： <ul style="list-style-type: none">• 大区内互通：指配置域间带宽的区域在同一个大区内。• 跨大区互通：指配置域间带宽的区域在不同的大区内。
互通大区	需要实现互通的区域，即配置域间带宽时涉及的区域。
带宽	带宽是所有基于该带宽包配置的域间带宽总和，请根据网络情况提前做好规划。 单位Mbit/s。
标签	带宽包的标识，包括键和值。可以为带宽包创建20个标签。 标签的命名规则请参见 表1-10 。 说明 如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，则可以直接选择对应的标签键和值。 预定义标签的详细内容，请参见 预定义标签简介 。
购买时长	按照用户需求，选择对应的购买时间。 可支持自动续费。
云连接实例	选择需要绑定的云连接名称。支持： <ul style="list-style-type: none">• 绑定• 暂不绑定

表 1-10 标签命名规则

参数	规则
标签键	<p>对于云资源，每个“标签键”都必须是唯一的，每个“标签键”只能有一个“标签值”。</p> <ul style="list-style-type: none">不能为空。最大长度不超过128个字符。由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。首尾不能含有空格、不能以_sys_开头。
标签值	<ul style="list-style-type: none">可以为空。最大长度不超过255个字符。由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“/”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。首尾不能含有空格。

步骤3 在订单确认页面再次确认购买带宽包的信息，单击“去支付”。

步骤4 在付款信息页面，单击“确认”。

在带宽包列表中可查看带宽包信息，如果“状态”为“正常”，表示购买成功。

----结束

1.5.2 修改带宽包

操作场景

当用户购买带宽包后，可以修改带宽包的带宽。修改带宽支持“升配”和“降配”两种修改方案。

- 升配
支持扩大带宽，需要补交差价，支付成功后，新带宽会立即生效。
- 降配
支持缩小带宽，提交成功后，系统会退还差价到您的账号，新带宽立即生效。

本章节以带宽包升配为例，详细说明如何扩大带宽包规格。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 单击目标带宽包“操作”列的“修改带宽”。
3. 在弹出的对话框中，选择“升配”，单击“继续”。
4. 在“修改带宽”页面，设置目标带宽大小，单击“确定”。
5. 确认带宽包变更信息，确认无误后，单击“提交订单”。
6. 选择支付方式，单击“确认”，完成带宽包的修改。

1.5.3 绑定云连接实例

操作场景

当用户购买带宽包后，需要为云连接实例绑定带宽包。

说明

- 一个云连接实例只支持绑定一个互通大区相同的带宽包。例如，云连接实例A只能绑定一个中国大陆到亚太的带宽包。
- 一个带宽包只能绑定一个云连接实例。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 单击目标带宽包“操作”列的“绑定”。
3. 在弹出的对话框中，选择需要绑定的云连接实例。
4. 单击“确定”，完成云连接实例与带宽包的绑定。

1.5.4 解绑云连接实例

操作场景

当用户购买的带宽包不需要供其绑定的云连接实例使用时，可以解绑已经绑定的云连接实例。

操作前提

请先删除基于目标带宽包配置的域间带宽，否则无法执行解绑带宽包操作。删除域间带宽的具体操作，请参见[删除域间带宽](#)。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 单击目标带宽包“操作”列的“解绑”。
3. 在弹出的对话框中，单击“确定”，完成带宽包与云连接实例的解绑。

1.5.5 按需带宽包转包年/包月带宽包

操作场景

按需带宽包目前仅支持测试使用，用户可以根据需要将按需带宽包转为包年/包月带宽包。

操作前提

用户已申请开通了按需计费功能，并购买了按需带宽包资源。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 在目标带宽包的“操作”列，选择“更多>转包年/包月”。
3. 在弹出的对话框中，单击“确定”。
4. 在[按需转包年/包月](#)页面，选择资源规格，单击“去支付”。
5. 在[支付](#)页面，选择支付方式，单击“确认”，按需带宽包即可转为包年/包月带宽包。

1.5.6 退订包年/包月带宽包

操作场景

用户退订已购买的包年/包月带宽包资源。

操作前提

解绑已绑定的云连接实例。解绑云连接实例的具体操作，请参见[解绑云连接实例](#)。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 在目标带宽包的“操作”列，选择“更多>退订”。
3. 在退订资源页面，请确认退订资源信息和退款金额，确认无误后，选择退订原因，然后勾选“我已确认本次退订的资源已完成数据备份或不再使用，未放入回收站的资源退订后无法恢复。”。
4. 单击“退订”。
5. 在弹出的确认对话框中，继续单击“退订”，完成包年/包月带宽包的退订。

1.5.7 删除按需带宽包

操作场景

按需带宽包目前仅支持测试使用，用户可以根据需要删除已创建的按需带宽包。

操作前提

删除按需带宽包之前，需要先解绑此带宽包绑定的云连接。具体操作请参见[解绑云连接实例](#)。

操作步骤

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 单击目标带宽包“操作”列的“删除”。
3. 在弹出的对话框中，单击“确定”。

1.5.8 管理带宽包的标签

操作场景

当带宽包创建成功后，您可以查看已添加的标签，还可以添加、编辑以及删除标签。

标签是带宽包的标识，包括键和值。可以为带宽包创建20个标签。

📖 说明

如果已经通过TMS的预定义标签功能预先创建了标签，则可以直接选择对应的标签键和值。
预定义标签的详细内容，请参见[预定义标签简介](#)。

添加标签

本操作指导用户为已创建的带宽包添加标签。

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 单击目标带宽包的名称，进入带宽包基本信息页面。
3. 单击“标签”页签，显示带宽包的标签列表。
4. 在页面左上方单击“添加标签”。
5. 在弹出的对话框中，输入“标签键”和“标签值”。
参数取值如[表1-11](#)所示。

表 1-11 标签命名规则

参数	规则
标签键	<p>对于云资源，每个“标签键”都必须是唯一的，每个“标签键”只能有一个“标签值”。</p> <ul style="list-style-type: none">• 不能为空。• 最大长度不超过128个字符。• 由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。• 首尾不能含有空格、不能以_sys_开头。
标签值	<ul style="list-style-type: none">• 可以为空。• 最大长度不超过255个字符。• 由任意语种字母、数字、空格、“_”、“.”、“:”、“/”、“=”、“+”、“-”、“@”组成。• 首尾不能含有空格。

6. 单击“确定”，完成带宽包标签的添加。

编辑标签

本操作用于修改带宽包已添加标签的“值”。

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。

2. 单击目标带宽包的名称，进入带宽包基本信息页面。
3. 单击“标签”页签，显示带宽包的标签列表。
4. 单击目标标签“操作”列的“编辑”。
5. 在弹出的对话框中，根据需要修改标签的“值”。
6. 单击“确定”，完成标签的编辑。

删除标签

本操作用于删除带宽包已添加的标签。

注意

删除标签后无法恢复，请谨慎操作。

1. 进入[带宽包管理列表页面](#)。
2. 单击目标带宽包的名称，进入带宽包基本信息页面。
3. 单击“标签”页签，显示带宽包的标签列表。
4. 单击目标标签“操作”列的“删除”。
5. 在弹出的对话框中，单击“确定”，删除标签。

1.6 域间带宽

1.6.1 配置域间带宽

操作场景

加载到云连接实例的同区域网络实例默认互通，无需额外设置。云连接实例默认跨区域互通带宽为10kbps，仅用于测试连通性，需配置域间带宽以保证业务正常使用。

约束与限制

当您要实现跨区域之间的网络传输能力时，需要获取您的认证凭据和账户ID数据，并将其从中国大陆传输到目标区域所在国家/地区，以进行身份校验及鉴权。

以上获取的信息均是为您提供服务之必需，请您阅读并[同意《云连接服务声明》](#)。

操作步骤

- 步骤1** 进入[云连接实例列表页面](#)。
- 步骤2** 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
- 步骤3** 单击“域间带宽”页签。
- 步骤4** 单击“配置域间带宽”，根据[表1-12](#)填写对应参数。

表 1-12 配置域间带宽参数

参数	说明
互通区域	需要实现互通的区域名称。 请选择两个需要互通的区域。
带宽包	云连接实例绑定的带宽包。
带宽	两个区域实现互通的带宽。 所有基于该带宽包配置的域间带宽总和不超过带宽包的带宽，请预先做好规划。

步骤5 单击“确定”，完成配置。

配置完域间带宽后，需要互通的区域间就可以进行正常通信。

说明

系统默认安全组规则是入方向访问受限，请确认区域内互访资源的安全组出方向、入方向规则配置正确，保证跨区域通信正常。

----结束

1.6.2 查看域间带宽

操作场景

用户配置域间带宽后，查看已配置的域间带宽信息。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“域间带宽”页签。
4. 查看该云连接实例已配置的域间带宽信息。

1.6.3 修改域间带宽

操作场景

当用户对域间带宽值不满意时，可以修改域间带宽的带宽值。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“域间带宽”页签。
4. 单击目标域间带宽“操作”列的“修改”。
5. 在弹出的对话框中，重新配置域间带宽的带宽值，单击“确定”。

1.6.4 删除域间带宽

操作场景

当用户不需要某两个区域实现互通时，可以删除此域间带宽。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“域间带宽”页签。
4. 单击目标域间带宽“操作”列的“删除”。
5. 在弹出的对话框中，单击“确定”，删除域间带宽。

1.6.5 查看域间带宽监控数据

操作场景

用户查看实时监控数据，可以查看监控网络质量。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“域间带宽”页签。
4. 单击目标域间带宽“监控”列的监控图标，可查看区域间1个小时，3个小时，12个小时等时间段的网络质量各项指标数据。

1.7 跨账号授权

1.7.1 授权网络实例

操作场景

将自己的网络实例授权给其他用户进行云连接实例管理。

操作步骤

- 步骤1** 进入[跨账号授权管理页面](#)。
- 步骤2** 在“授权网络实例”页面，单击“授权”。
- 步骤3** 在弹出的对话框中，根据[表1-13](#)填写对应参数。

图 1-31 云连接实例跨账号授权

云连接跨账号授权

一个虚拟私有云只能授权到一个云连接服务；向对方授权后，对方账号可将授权的虚拟私有云加载到其云连接服务实例，和对方的网络会实现互通，请谨慎操作。

* 区域

* 虚拟私有云

* 对方账号ID

* 对方云连接实例ID

备注

0/64

取消 确定

表 1-13 云连接实例跨账号授权参数

参数	说明
区域	虚拟私有云所在区域。
虚拟私有云	需要向对方授权的虚拟私有云。
对方账号ID	被授权方的账号ID。
对方云连接实例ID	需要加载到被授权方云连接中的云连接实例ID。
备注	跨账号授权的备注信息。

步骤4 单击“确定”，授权对方账号访问本账号下云连接实例资源。

----结束

1.7.2 查看授权

云连接实例支持跨账号加载网络实例，用户可以在授权网络实例页签中授权自己的网络实例给对方加载，在被授权网络实例页签中查看来自于其他用户授权的网络实例，并加载到自己的云连接实例。

查看已授权给其他用户的网络实例

操作场景：

用户查看已经授权给其他用户的网络实例信息。

操作步骤：

1. 进入[跨账号授权管理页面](#)。

2. 在“授权网络实例”页面列表上方的搜索区域，可以通过属性筛选或者输入关键字搜索的方式，查看网络实例的授权信息。

查看来自其他用户授权的网络实例

操作场景：

用户查看来自其他用户授权的网络实例信息。

操作步骤：

1. 进入[跨账号授权管理页面](#)。
2. 单击“被授权网络实例”页签。
3. 在列表上方的搜索区域，可以通过属性筛选或者输入关键字搜索的方式，查看被授予权限的网络实例信息。

1.7.3 取消授权

操作场景

用户取消自己授权给其他用户的网络实例。

操作步骤

1. 进入[跨账号授权管理页面](#)。
2. 在“授权网络实例”页面，单击目标授权网络实例“操作”列的“取消授权”。
3. 在弹出的对话框中，单击“确定”，取消对其他用户的授权。

说明

取消授权后，被授权方可以继续使用已加载的VPC资源，直至移除该VPC实例。

1.7.4 加载其他用户的网络实例

操作场景

用户需要访问来自其他用户的VPC时，可以在跨账号授权管理中加载来自其他用户授权的网络实例。

前提条件

用户需要具备其他授权账号的VPC所在区域的角色权限，包括“Tenant Guest”、“VPC Administrator”、“Cross Connect Administrator”。

详细请参考[权限管理](#)。

操作步骤

1. 进入[跨账号授权管理页面](#)。
2. 单击“被授权网络实例”页签。
3. 单击目标被授权网络实例“操作”列的“加载到云连接”。
4. 根据[表1-14](#)填写对应参数。

表 1-14 加载到云连接实例参数

参数	说明
云连接服务实例ID	VPC需要加载到的云连接实例ID。
区域	VPC所在区域。
实例类型	类型为虚拟私有云（VPC）。
对方VPC ID	此VPC的ID。
VPC CIDRs	VPC内需要实现网络互通的网段路由。

- 单击“查看”，跳转至云连接实例列表页面。
在“网络实例”页签中可以查看新加载的VPC，具体操作请参见[查看网络实例](#)。

1.8 路由

1.8.1 修改接入云连接实例的 VPC 网段

操作场景

当云连接实例与外部服务（NAT/DC/VPN等）连接时，需在连接外部服务的网络实例中添加相关网段，实现到外部服务的互通。

注意事项

修改接入云连接实例的VPC网段（VPC CIDR）的操作可能会影响云连接实例与外部互通情况，请根据实际业务需求谨慎操作。

VPC CIDR指需要加载到云连接实例实现网络互通的VPC内的网段路由。用户可以通过添加汇总后的子网或非VPC范围内的子网实现自定义网段与云连接实例网段的互通。

VPC CIDR包括两个类型：子网和其他网段。若您为已加载至云连接实例的网络实例VPC配置了子网和其他网段后，表示这些网段接入到云连接实例，且能基于云连接实例通信，如果没有为云连接实例接入这些网段，则无法通过云连接实例通信。

示例说明：

比如已通过创建一个云连接实例实现不同区域的网络实例VPC-A和VPC-B互通，其中VPC-A有两个子网，分别是子网1和子网2，如果当前VPC-A只接入了子网1，那么则子网1和VPC-B互通，子网2和VPC-B不通。如果您需要实现VPC-A的子网2与VPC-B互通，则需要修改VPC-A的VPC CIDR为子网2的网段，此时变成是子网2和VPC-B互通，子网1和VPC-B不通。

操作步骤

- 进入[云连接实例列表页面](#)。
- 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
- 单击“网络实例”页签。
- 单击目标网络实例名称。

5. 在页面右侧，实例基本信息区域中，单击“修改VPC CIDR”。
6. 根据界面提示，修改VPC CIDRs的“子网”或者添加“其他网段”信息。
7. 单击“确定”。

1.8.2 查看云连接实例的路由信息

操作场景

当用户需要了解云连接实例的路由信息时，可以查看路由信息。

操作步骤

1. 进入[云连接实例列表页面](#)。
2. 单击目标云连接实例名称，进入基本信息页面。
3. 单击“路由信息”页签，显示当前云连接实例的所有路由列表。
4. 在列表上方的搜索区域，可以通过属性筛选或者输入关键字搜索的方式，查看目标路由信息。

1.9 监控与审计

1.9.1 使用 CES 服务监控 CC 云连接实例的网络指标

1.9.1.1 监控云连接

监控是保持云连接实例可靠性、可用性和性能的重要部分，通过监控，用户可以观察云连接实例资源。为使用户更好地掌握自己的云连接实例运行状态，公有云平台提供了云监控。您可以使用该服务监控您的云连接实例，执行自动实时监控、告警和通知操作，帮助您更好地了解云连接实例的各项性能指标。

通过后续章节，您可以了解以下内容：

- [云连接实例当前支持的监控指标](#)
- [如何自定义云连接实例告警规则](#)
- [如何查看云连接实例运行状态并进行日常监控](#)

1.9.1.2 云连接实例支持的监控指标

功能说明

本节定义了云连接实例上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台检索云连接实例产生的监控指标和告警信息。

命名空间

SYS.CC

监控指标

表 1-15 云连接实例支持的监控指标

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期
network_incoming_bits_rate	网络流入带宽	云连接实例域间入站数据的比特率。 单位：比特/秒	≥ 0 bits/s	域间带宽	5分钟
network_outgoing_bits_rate	网络流出带宽	云连接实例域间出站数据的比特率。 单位：比特/秒	≥ 0 bits/s	域间带宽	5分钟
network_incoming_bytes	网络流入流量	云连接实例域间入站数据的字节数。 单位：字节	≥ 0 bytes	域间带宽	5分钟
network_outgoing_bytes	网络流出流量	云连接实例域间出站数据的字节数。 单位：字节	≥ 0 bytes	域间带宽	5分钟
network_incoming_packets_rate	网络流入包速率	云连接实例域间入站数据包速率。 单位：包/秒	≥ 0 packets/s	域间带宽	5分钟
network_outgoing_packets_rate	网络流出包速率	云连接实例域间出站数据包速率。 单位：包/秒	≥ 0 packets/s	域间带宽	5分钟
network_incoming_packets	网络流入包量	云连接实例域间入站数据包数。 单位：包	≥ 0 packets	域间带宽	5分钟
network_outgoing_packets	网络流出包量	云连接实例域间出站数据包数。 单位：包	≥ 0 packets	域间带宽	5分钟
network_bandwidth_usage	网络带宽使用率	云连接实例域间带宽数据使用率。 单位：百分比	0-100%	域间带宽	5分钟

维度

Key	Value
cloud_connect_id	云连接ID
bwp_id	带宽包ID
region_bandwidth_id	域间带宽ID

对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。

- 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：
dim.0=cloud_connect_id%2Ca92ab2f75d844dbebbc3fcc7871d1136&dim.1=bwp_id%2C625db750db7b1447d0c9d1a447c11903&dim.2=region_bandwidth_id%2Ce2cc9dc0b4954fbbaf1299f2727fe1ca。
- 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例：
"dimensions": [
 {
 "name": "cloud_connect_id",
 "value": "a92ab2f75d844dbebbc3fcc7871d1136"
 },
 {
 "name": "bwp_id",
 "value": "625db750db7b1447d0c9d1a447c11903"
 },
 {
 "name": "region_bandwidth_id",
 "value": "e2cc9dc0b4954fbbaf1299f2727fe1ca"
 }
],

1.9.1.3 查看云连接实例的监控指标

操作场景

您可以通过“云监控服务”页面查看云连接实例的监控指标。

操作步骤

- 步骤1** 进入[云监控服务总览页面](#)。
- 步骤2** 在左侧导航栏单击“云服务监控”，然后单击“云连接 CC”名称超链接。
进入云连接监控详情页面。
- 步骤3** 在“资源详情”页签，单击目标实例“操作”列的“查看监控指标”，查看云连接实例的实时监控指标。

📖 说明

在监控指标详情页面，参数的详细说明，请参见[查看云服务监控指标](#)。

----结束

1.9.1.4 创建告警规则

操作场景

本章节指导用户为云连接实例创建告警规则和通知。

告警功能为您提供监控数据的告警服务。您可以通过创建告警规则来定义告警系统如何检查监控数据，并在监控数据满足告警策略时发送报警通知。

对重要监控指标创建告警规则后，便可在第一时间得知指标数据发生异常，迅速处理故障。

操作步骤

1. 进入[云监控服务告警规则列表页面](#)。
2. 单击“创建告警规则”进行添加，或者选择已有的告警规则进行修改，根据界面提示设置云连接实例的告警规则。
3. 规则参数设置完成后，单击“立即创建”。

云连接实例告警规则设置完成后，当符合规则的告警产生时，系统会自动进行通知。

说明

更多关于云连接实例监控规则的信息，请参见《[云监控用户指南](#)》。

1.9.2 使用 CTS 服务审计 CC 云连接实例的关键操作

1.9.2.1 云连接实例支持审计的关键操作

操作场景

云平台提供了云审计服务。通过云审计服务，您可以记录与云连接实例相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

前提条件

已开通云审计服务。

支持审计的关键操作列表

表 1-16 云审计支持的云连接实例操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建云连接实例	cloudConnection	createCloudConnection
更新云连接实例	cloudConnection	updateCloudConnection
删除云连接实例	cloudConnection	deleteCloudConnection
加载网络实例	networkInstance	createNetworkInstance

操作名称	资源类型	事件名称
更新网络实例	networkInstance	updateNetworkInstance
删除网络实例	networkInstance	deleteNetworkInstance
创建域间带宽	interRegionBandwidth	createInterRegionBandwidth
更新域间带宽	interRegionBandwidth	updateInterRegionBandwidth
删除域间带宽	interRegionBandwidth	deleteInterRegionBandwidth
创建带宽包	bandwidthPackage	createBandwidthPackage
更新带宽包	bandwidthPackage	updateBandwidthPackage
删除带宽包	bandwidthPackage	deleteBandwidthPackage
绑定带宽包	bandwidthPackage	associateBandwidthPackage
解绑带宽包	bandwidthPackage	disassociateBandwidthPackage
创建跨账号实例授权	authorisation	createAuthorisation
更新跨账号实例授权	authorisation	updateAuthorisation
删除跨账号实例授权	authorisation	deleteAuthorisation



1.9.2.2 查看云连接实例的审计日志

操作场景

在您开启了云审计服务后，系统开始记录云服务资源的操作。云审计服务管理控制台保存最近7天的操作记录。

本节介绍如何在云审计服务管理控制台查看或导出最近7天的操作记录。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击  图标，打开服务列表，选择“管理与监管 > 云审计服务”，进入云审计服务信息页面。
4. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
5. 事件列表支持通过筛选来查询对应的操作事件。当前事件列表支持不同维度的组合查询，详细信息如下：

- 事件类型：可选项为“管理事件”、“数据事件”。
 - 事件来源、资源类型和筛选类型。
在下拉框中选择查询条件。
其中筛选类型选择事件名称时，还需选择某个具体的事件名称。
选择资源ID时，还需选择或者手动输入某个具体的资源ID。
选择资源名称时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。
 - 操作用户：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
 - 事件级别：可选项为“所有事件级别”、“Normal”、“Warning”、“Incident”，只可选择其中一项。
 - 时间范围：可选择查询“最近1小时”、“最近1天”、“最近1周”以及最近1周内自定义时间段的操作事件。
6. 在需要查看的记录左侧，单击箭头展开该记录的详细信息。
 7. 在需要查看的记录右侧，单击“查看事件”，弹出的窗口显示该操作事件结构的详细信息。

1.10 关于配额

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。

如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？


1. 登录管理控制台。
 2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
 3. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
- 系统进入“服务配额”页面。

图 1-32 我的配额



4. 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。
如果当前配额不能满足业务要求，请参考后续操作，申请扩大配额。

如何申请扩大配额？

1. 登录管理控制台。
2. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。

图 1-33 我的配额



3. 在页面右上角，单击“申请扩大配额”。

图 1-34 申请扩大配额

服务名称	资源类型	已用配额	总配额
弹性伸缩 AS	伸缩组	0	0
云容器引擎 CCE	集群	0	0
弹性服务 EMS	镜像	0	0
云原生应用 FunctionGraph	函数实例	0	0
	代码仓库(MR)	0	0
	部署包	3	3
云原生引擎	容器网络(CN)	100	100
	容器网络	4	4
弹性伸缩服务	伸缩组数	0	0
	副本数	0	0
云原生应用	弹性网络(CN)	0	0
	弹性网络	0	0
弹性网络服务 SFS	文件系统的容量(GB)	0	0
	带宽	0	0
CDN	流量文件	0	0
	流量日志	0	0

4. 在“新建工单”页面，根据您的需求，填写相关参数。
其中，“问题描述”项请填写需要调整的内容和申请原因。
5. 填写完毕后，勾选协议并单击“提交”。

2 云连接中心网络操作指南

2.1 权限管理

2.1.1 创建用户并授权使用中心网络

如果您需要对您所拥有的云连接进行精细的权限管理，您可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用云连接资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将云连接资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用云连接服务的其他功能。


本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图2-1](#)所示。

前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的云连接权限，并结合实际需求进行选择，云连接支持的系统权限，请参见：[云连接系统权限](#)。如果您需要对除云连接之外的其他服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见[权限策略](#)。

示例流程

图 2-1 给用户授予云连接权限流程



1. 创建用户组并授权

在IAM控制台创建用户组，并授予云连接服务权限“Cross Connect Administrator”。

2. 创建用户并加入用户组

在IAM控制台创建用户，并将其加入1中创建的用户组。

3. 用户登录并验证权限

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

- 在“服务列表”中选择“网络 > 云连接”，然后在左侧导航栏选择“云连接 > 中心网络”，进入中心网络页面，单击右上角“创建中心网络”，尝试创建云连接中心网络，如果创建成功，表示“Cross Connect Administrator”已生效。
- 在“服务列表”中选择除云连接服务外（假设当前权限仅包含Cross Connect Administrator）的任一服务，如果提示权限不足，表示“Cross Connect Administrator”已生效。

2.1.2 中心网络自定义策略

如果系统预置的云连接权限，不满足您的授权要求，可以创建自定义策略。

目前华为云支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

具体创建步骤请参见：[创建自定义策略](#)。本章为您介绍常用的中心网络自定义策略样例。

中心网络自定义策略样例

- 示例1：授权用户删除云连接中心网络

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cc:centralNetwork:delete"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例2：拒绝用户删除中心网络策略

拒绝策略需要同时配合其他策略使用，否则没有实际作用。用户被授予的策略中，一个授权项的作用如果同时存在Allow和Deny，则遵循**Deny优先原则**。

如果您给用户授予CC FullAccess的系统策略，但不希望用户拥有CC FullAccess中定义的删除中心网络策略权限，您可以创建一条拒绝删除中心网络策略的自定义策略，然后同时将CC FullAccess和拒绝策略授予用户，根据Deny优先原则，则用户可以对云连接执行除了删除中心网络策略外的所有操作。拒绝策略示例如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cc:centralNetwork:deletePolicy"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例3：多个授权项策略

一个自定义策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项，可以包含的其他服务必须跟本服务同属性，即都是项目级服务或都是全局级服务。多个授权语句策略描述如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cc:centralNetwork:create",
        "cc:centralNetwork:update",
        "cc:centralNetwork:delete",
        "cc:centralNetwork:get"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "er:instances:create",
        "er:instances:update",
        "er:instances:delete",
        "er:instances:get"
      ]
    }
  ]
}
```

2.2 云连接中心网络

2.2.1 中心网络概述

中心网络

中心网络（Central Network）基于华为云骨干网络面向客户提供全球网络管理能力。中心网络可帮助用户在不同区域企业路由器之间、企业路由器与本地数据中心间搭建通信通道，实现同区域或跨区域网络互通。同时，中心网络支持定义灵活的企业路由器互通策略，帮助您打造一张灵活、可靠、智能的企业级全球互连网络。

说明

中心网络支持区域，请参见[中心网络支持区域](#)。

中心网络应用场景


- 云上不同区域互通：云上不同区域的企业路由器通过接入中心网络实现跨区域互通。

图 2-2 企业路由器跨区域互通



- 云下用户数据中心与云上不同区域互通：通过企业路由器结合云专线的全域接入网关能力，实现VPC与用户本地数据中心网络互通，然后将两个及以上企业路由器接入云连接的中心网络中，构成ER对等连接，则可以实现云上跨区域多个VPC和云下IDC的网络互通。

图 2-3 企业路由器与云下数据中心互通



- 通过灵活更换企业路由器的互通策略，更便捷地组建用户的全球网络。

中心网络配额限制

表 2-1 中心网络配额说明

配额类型	默认配额限制	是否支持调整
一个账号的中心网络数	6	是 提交工单 申请提升配额
一个中心网络的策略版本数	500	是 提交工单 申请提升配额
中心网络策略文档大小 (KB)	10	不支持修改
一个中心网络单个区域的 ER 实例数	1	不支持修改
一个中心网络单个区域的全域接入网关 (GDGW) 附件数	3	是 提交工单 申请提升配额

中心网络使用限制

- 使用中心网络前需要先创建以下资源，否则将无法配置。
 - 企业路由器：用于创建中心网络。
 - 全域接入网关：用于添加附件管理。
- 策略管理：
 - 同一中心网络仅支持关联一个策略，如需关联其他策略可直接应用要关联的策略，之前已关联的策略将自动取消关联。
 - 同一策略中一个区域仅支持添加一个企业路由器，创建的企业路由器之间默认互联。
 - 当策略实例处于应用中或取消中，不能执行删除操作。
- 跨区域连接带宽管理：
 - 当跨区域连接实例处于创建中、更新中、删除中、冻结中、解冻中或恢复中的过程状态时，不能执行修改连接带宽和删除连接带宽操作。

- 配置的跨区域连接带宽大小不可超过购买的全域互联带宽的最大带宽。
- 删除连接带宽后，未删除的全域互联带宽仍会继续收费。

中心网络配置流程

中心网络配置流程如图2-4所示。

图 2-4 中心网络配置流程



表 2-2 中心网络配置流程说明

序号	步骤	说明	操作指导
1	创建中心网络	用户在完成企业路由器的创建后，创建中心网络并添加企业路由器至策略中，即可实现云上资源跨区域互通，并集中管理云上各区域的网络资源。	创建中心网络
2	添加附件（可选）	将全域接入网关作为附件接入中心网络特定区域的企业路由器，从而关联并打通不同地域的网络实例。	添加附件
3	配置跨地域连接带宽	通过创建中心网络和添加策略将多个不同区域的企业路由器或全域接入网关加入同一策略，创建出跨地域连接实例。购买全域互联带宽后为跨地域连接配置连接带宽实现跨地域互通。	配置跨地域连接带宽

2.2.2 创建中心网络

操作场景

用户在完成企业路由器的创建后，创建中心网络并添加企业路由器至策略中，即可实现云上资源跨区域互通，并集中管理云上各区域的网络资源。

在中心网络中添加全域接入网关到企业路由器的附件即可实现云下IDC与云上资源互通。

本章节指导用户创建全球中心网络。

约束与限制

- 使用中心网络前需要先创建企业路由器，并开启默认路由表互联和默认路由表传播功能，否则将无法在策略中选择目标企业路由器。

图 2-5 企业路由器开启默认路由表互联和默认路由表传播功能

* 名称

* ASN

边界网关协议 (BGP) 会话的华为侧的自治系统编号(ASN)。您可以在64512-65534或4200000000-4294967294范围内指定专用ASN。通过云连接加载不同区域的企业路由器来构建跨区域组网时，建议不同区域的企业路由器使用不同的ASN。

默认路由表关联 开启 ⓘ

默认路由表传播 开启 ⓘ

自动接受共享连接 关闭 ⓘ

- 如您要实现云下IDC与云上资源互通，需要创建全域接入网关，用于添加附件。

📖 说明

全域接入网关资源的开放情况请以控制台实际显示为准。

创建中心网络

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击页面右上方的“创建中心网络”。
3. 根据界面提示，填写中心网络的名称和描述，并为中心网络配置策略，具体请参见[表2-3](#)。

表 2-3 创建中心网络-参数说明

参数名称	参数说明
中心网络名称	输入中心网络的名称。
描述	您可以根据需要在文本框中输入对该中心网络的描述信息。
策略	<ul style="list-style-type: none">● 区域 策略用于记录您的配置信息，您需要选择为您的策略选定目标连通区域。● 企业路由器 一个区域仅支持添加一个企业路由器，创建的企业路由器之间默认互联。 企业路由器之间互联赠送10kbit/s测试网络。
配置费用	连接费用，指在企业路由器中添加连接所产生的费用。中心网络的连接费用由按需计费的企业路由器个数决定。

4. 单击“确定”，完成中心网络的创建。

后续操作

- 添加附件。
详细请参见[管理附件](#)。
- 配置跨地域连接带宽。
详细请参见[管理跨地域连接带宽](#)。

2.2.3 管理策略

操作场景

策略用于记录您的配置信息，为了更好的管理您的网络，您可以通过策略记录您的历史配置，选择应用任意一个版本的策略。

本章节指导用户管理全球中心网络的策略。

约束与限制

- 同一中心网络仅支持关联一个策略，如需关联其他策略可直接应用要关联的策略，之前已关联的策略将自动取消关联。
- 同一策略中一个区域仅支持添加一个企业路由器，创建的企业路由器之间默认互联。
- 当策略实例处于应用中或取消中，不能执行删除操作。

添加策略

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“策略管理”页签，然后单击“添加策略”。
4. 在“策略”参数区域，选择目标区域及目标区域的企业路由器。
您可通过单击“添加企业路由器”，在策略中加入多个不同区域的企业路由器。
5. 单击“确定”。

应用策略

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“策略管理”页签，然后单击目标策略右侧的“应用”。
4. 在右侧展开页面中，确认策略中企业路由器的变化状态。
5. 单击“确定”。

删除策略

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“策略管理”页签，然后单击目标策略右侧的“删除”。
4. 在弹出的对话框中，单击“确定”。

2.2.4 管理附件

操作场景

附件管理将全域接入网关等网络实例作为附件接入中心网络特定区域的企业路由器，从而关联并打通不同地域的网络实例。

本章节指导用户管理全球中心网络的附件。

约束与限制

- 添加中心网络的附件前需要先创建全域接入网关，否则将无法配置。具体操作请参见[创建全球接入网关](#)章节完成创建。

📖 说明

全域接入网关资源的开放情况请以控制台实际显示为准。

- 默认支持添加附件数量为3个，您可以通过需要[提交工单](#)申请扩大配额数量。
- 通过控制台单次添加附件数量上限为5个。

添加附件

- 进入[中心网络列表页面](#)。
- 单击目标中心网络名称。
- 单击“附件管理”页签，然后单击“添加附件”。
- 根据界面提示，将全域接入网关等实例作为附件接入中心网络，详情请参见[表 2-4](#)。

表 2-4 添加附件参数说明

参数名称	参数说明
名称	输入附件的名称。
接入中心网络的特定区域	
区域	附件接入中心网络的目标区域。
企业路由器	选择目标区域下的企业路由器实例，附件实例将接入该企业路由器。 您也可通过单击“新建企业路由器”创建新的实例。
接入中心网络的附件实例	
附件类型	接入附件管理的网络实例类型。 当前仅支持“全域接入网关”。 全域接入网关：实现专线访问中心网络中的企业路由器的逻辑接入网关，一个全域接入网关可以关联多个区域的企业路由器。
区域	选择全域接入网关实例所在区域。 该区域可以与接入中心网络的目标区域不同。
全域接入网关	选择目标全域接入网关实例，目标区域的企业路由器将与该全域接入网关实例实现互通，从而实现云下IDC与云上网络互通。 您也可通过单击“新建全域接入网关”创建新的实例。

如果您需要添加更多附件，请单击参数下方的“添加附件”，继续配置相关参数。

5. 单击“确定”。
在附件列表中可查看附件信息，如果“状态”为“可用”，表示附件添加成功。

删除附件

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“附件管理”页签，然后单击目标附件“操作”列的“删除”。
4. 单击“确定”。

2.2.5 管理跨地域连接带宽

操作场景

通过[创建中心网络](#)或[添加策略](#)将多个不同区域的企业路由器或全域接入网关加入同一策略，创建出跨地域连接实例。购买全域互联带宽后为跨地域连接配置连接带宽实现跨地域互通。

本章节指导用户为跨地域连接配置跨地域连接带宽。

约束与限制

- 当跨地域连接实例处于创建中、更新中、删除中、冻结中、解冻中或恢复中的过程状态时，不能执行[修改连接带宽](#)和[删除连接带宽](#)操作。
- 配置的跨地域连接带宽大小不可超过购买的全域互联带宽的最大带宽。
- [删除连接带宽](#)后，未删除的全域互联带宽仍会继续收费。

配置跨地域连接带宽

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“跨地域连接带宽管理”页签。
4. 在目标跨地域连接所在行的“全域互联带宽（已分配带宽/总带宽 Mbit/s）”列，单击“请配置”。
5. 在配置跨地域连接带宽页面，选择目标全域互联带宽。
您也可通过单击“立即购买”，购买新的全域互联带宽。
6. 输入带宽值。
7. 单击“确定”，完成配置。

查看跨地域连接带宽监控指标

支持查看跨地域连接互通的企业路由器网络情况。

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“跨地域连接带宽管理”页签，在“监控”列，查看监控信息。

📖 说明

- 中心网络可帮助用户在不同区域企业路由器之间、企业路由器与本地数据中心间搭建通信通道，实现同区域或跨区域网络互通。因此在使用云连接中心网络过程中，系统监控的是中心网络策略中企业路由器连接的监控指标。更多监控信息详见[中心网络支持的监控指标](#)。
- 企业路由器与全域接入网关互通时，仅支持查看企业路由器的监控指标。

修改连接带宽

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“跨地域连接带宽管理”页签。
4. 单击目标跨地域连接的“操作”列的“修改连接带宽”。
5. 在弹出的对话框中，您可更换跨地域连接的全域互联带宽。
也可修改连接带宽的带宽值。
6. 单击“确定”，完成修改。

删除连接带宽

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“跨地域连接带宽管理”页签。
4. 单击目标跨地域连接的“操作”列的“删除连接带宽”。
5. 在弹出的对话框中，单击“确定”，完成删除。

2.3 全域互联带宽

2.3.1 全域互联带宽概述

全域互联带宽通过绑定云上的网络实例，从而控制网络实例在云内骨干网络的通信速率。

📖 说明

- 在云连接服务中，全域互联带宽主要用于绑定中心网络。
- 全域互联带宽默认不支持添加云连接实例，仅部分存量用户支持添加云连接实例。

全域互联带宽根据连接范围大小，分为不同类型，连接范围由小到大依次为城域带宽、大区带宽、跨区带宽，云连接服务主要涉及大区带宽和跨区带宽，具体说明如下：

表 2-5 全域互联带宽说明


类型	支持绑定的实例	使用说明	使用场景
城域带宽	全域弹性公网IP	用于连通同一个城域内的云内骨干网络。以华南和华东为例，华南和华东属于两个不同的城域，华东-上海一和华东-上海二，均属于华东城域内。	使用城域带宽时，GEIP绑定的实例（ECS、ELB等）所在区域必须和GEIP的接入点属于同一个城域。场景示例如下： 城域带宽使用场景（GEIP）
大区带宽	<ul style="list-style-type: none"> 全域弹性公网IP 云连接 	用于连通同一个大区内的云内骨干网络。大区分为中国大陆、亚太和南非等，比如华东-上海一和华南-广州均属于中国大陆大区，详细信息请参见 大区 and 区域的对应关系 。	<ul style="list-style-type: none"> 使用大区带宽时，GEIP绑定的实例（ECS、ELB等）所在区域必须和GEIP的接入点属于同一个大区。 大区带宽使用场景（GEIP） 使用大区带宽时，GCN的本端和对端实例（ER）所在区域必须属于同一个大区。 大区/跨区带宽使用场景（中心网络）
跨区带宽	<ul style="list-style-type: none"> 全域弹性公网IP 云连接 	用于连通不同大区内的云内骨干网络。大区分为中国大陆、亚太和南非等，比如华东-上海一和中国-香港位于不同的大区内，详细信息请参见 大区 and 区域的对应关系 。	<ul style="list-style-type: none"> 使用跨区带宽时，GEIP绑定的资源（ECS、ELB等）所在区域和GEIP的接入点属于不同的大区。 跨区带宽使用场景（GEIP） 使用跨区带宽时，GCN的本端和对端实例（ER）所在区域属于不同的大区。 大区/跨区带宽使用场景（中心网络）

城域带宽使用场景（GEIP）

本示例中，以GEIP绑定至ECS为例：

GEIP绑定的ECS所在区域为华东-上海一，GEIP接入点为华东-杭州，华东-上海一和华东-杭州均属于华东城域，因此全域互联带宽可以选择城域带宽。

图 2-6 城域带宽使用场景（GEIP）




大区带宽使用场景（GEIP）

本示例中，以GEIP绑定至ECS为例：

GEIP绑定的ECS所在区域为华南-广州，GEIP接入点为华东-杭州，华南-广州和华东-杭州不属于同一个城域，但是都属于中国大陆大区，因此全域互联带宽不能选择城域带宽，应该选择大区带宽。

图 2-7 大区带宽使用场景（GEIP）



跨区带宽使用场景（GEIP）

本示例中，以GEIP绑定至ECS为例：


GEIP绑定的ECS所在区域为中国-香港，GEIP接入点为华东-杭州，中国-香港属于亚太大区，华东-杭州属于中国大陆大区，因此全域互联带宽应该选择跨区带宽。

- 本端大区：选择ECS所在大区，此处为亚太。
- 对端大区：选择GEIP接入点所在大区，此处为中国大陆。

说明

本端必须选择GEIP绑定资源所在的大区，对端选择GEIP接入点所在的大区，请务必确保本端和对端大区选择正确。

图 2-8 跨区带宽使用场景（GEIP）



大区/跨区带宽使用场景（中心网络）

本示例中，以云连接中接入ER为例：


- 连接ER1和ER2：ER1所在区域为华东-上海一，ER2所在区域为华南-广州，华东-上海一和华南-广州都属于中国大陆大区，因此连接ER1和ER2的全域互联带宽应该选择大区带宽。
- 连接ER1和ER3：ER1所在区域为华东-上海一，ER3所在区域为中国-香港，华东-上海一属于中国大陆大区，中国-香港属于亚太大区，因此连接ER1和ER3的全域互联带宽应该选择跨区带宽。
 - 本端大区：选择ER1所在大区，此处为中国大陆。
 - 对端大区：选择ER3所在大区，此处为亚太。

📖 说明

本端也可以选择ER3所在大区，对端选择ER1所在大区，本端和对端不做严格区分，只要确保两端的ER均已接入带宽中即可。

- 连接ER2和ER3：ER2所在区域为华南-广州，ER3所在区域为中国-香港，华南-广州属于中国大陆大区，中国-香港属于亚太大区，因此连接ER2和ER3的全域互联带宽应该选择跨区带宽。
 - 本端大区：选择ER2所在大区，此处为中国大陆。
 - 对端大区：选择ER3所在大区，此处为亚太。

图 2-9 大区/跨区带宽使用场景（中心网络）



2.3.2 购买全域互联带宽

操作场景

本章节指导用户购买全域互联带宽，全域互联带宽用于云内骨干网通信。

操作步骤

1. 进入[购买全域互联带宽页面](#)。
2. 根据界面提示，配置全域互联带宽的基本信息，如[表2-6](#)所示。

表 2-6 参数说明

参数名称	参数说明
计费模式	必选参数。 按需计费：后付费。按照全域互联带宽的使用时长计费。按秒计费，按小时结算，不足1小时以实际使用时长为准。

参数名称	参数说明
带宽类型	<p>必选参数。</p> <p>全域互联带宽根据连接范围大小，分为不同类型，包括城域带宽、大区带宽、跨区带宽，购买完成后不支持修改带宽类型。</p> <p>请参考全域互联带宽使用场景，选择带宽类型。</p> <p>云连接服务用户可根据业务场景选择大区带宽或跨区带宽。当带宽类型选择大区带宽或跨区带宽时，您还需要选择互联大区/互通大区，并指定互通区域。</p>
计费方式	<p>必选参数。</p> <p>全域互联带宽支持按带宽计费，不同带宽大小收费不同。</p> <ul style="list-style-type: none">当带宽购买成功后，不管是否投入使用，立即开始计费。当带宽停止使用时，请您及时删除，以免产生不必要的费用。
带宽大小	<p>必选参数。</p> <p>选择全域互联带宽的大小，单位为Mbit/s。</p>
带宽名称	<p>必选参数。</p> <p>输入全域互联带宽的名称。要求如下：</p> <ul style="list-style-type: none">长度范围为1~64位。名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。
企业项目	<p>必选参数。</p> <p>企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。</p>

参数名称	参数说明
带宽类型	<p>必选参数。</p> <p>全域互联带宽根据连接范围大小，分为不同类型，包括城域带宽、大区带宽、跨区带宽，购买完成后不支持修改带宽类型。</p> <p>云连接服务用户可根据业务场景选择大区带宽或跨区带宽。当带宽类型选择大区带宽或跨区带宽时，您还需要选择互联大区/互通大区，并指定互通区域。</p>

参数名称	参数说明
计费方式	必选参数。 全域互联带宽支持按带宽计费，不同带宽大小收费不同。 <ul style="list-style-type: none">当带宽购买成功后，不管是否投入使用，立即开始计费。当带宽停止使用时，请您及时删除，以免产生不必要的费用。
带宽大小	必选参数。 选择全域互联带宽的大小，单位为Mbit/s。
带宽名称	必选参数。 输入全域互联带宽的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">长度范围为1~64位。名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。
企业项目	必选参数。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。

3. 基本信息设置完成后，单击“下一步”。
4. 在产品配置信息确认页面，再次核对全域互联带宽的信息，确认无误后，单击“提交订单”。
返回全域互联带宽列表页面。
5. 在全域互联带宽列表页面，查看全域互联带宽状态。
当全域互联带宽状态为“正常”，表示购买成功。

2.3.3 将云服务实例添加至全域互联带宽

操作场景

本章节指导用户为全域互联带宽添加全域弹性公网IP或云连接中心网络。

约束与限制

- 目前仅支持添加同一带宽区域类型下的实例。
- 一个全域互联带宽仅能添加一种实例类型，首次添加了实例类型后仅可添加该类型下的子实例，如需添加其他实例类型，请进行移出后重新添加。
 - 全域弹性公网IP：支持批量添加和移出实例。
 - 云连接中心网络：仅支持添加和移出一个实例。
- 将云连接中心网络添加至全域互联带宽，需先配置跨地域连接，详情请参见：
 - [创建中心网络](#)。
 - [管理策略](#)。

- [管理附件](#)。
- 不同带宽类型的全域互联带宽可配合不同的实例使用，详情见[表2-7](#)。

表 2-7 全域互联带宽添加实例说明

带宽类型	全域弹性公网IP	中心网络
城域带宽	√	×
大区带宽	√	√
跨区带宽	√	√

添加中心网络连接至全域互联带宽

1. 进入[中心网络列表页面](#)。
2. 单击目标中心网络名称。
3. 单击“跨地域连接带宽管理”页签。
4. 在目标跨地域连接所在行的“全域互联带宽（已分配带宽/总带宽 Mbit/s）”列，单击“请配置”。
5. 在配置跨地域连接带宽页面，选择目标全域互联带宽。
6. 填写分配带宽大小，单击“确定”。

添加全域弹性公网 IP 至全域互联带宽

1. 进入[全域互联带宽列表页面](#)。
2. 单击目标全域互联带宽“操作”列的“添加实例”。
3. 在弹出的对话框中，“实例类型”选择“全域弹性公网IP”。
城域带宽需选定全域弹性公网IP的互通区域。
4. 通过指定属性的关键字对实例进行搜索。
5. 选定一个或多个全域弹性公网IP实例，单击“确定”。

2.3.4 将云服务实例移出全域互联带宽


操作场景

本章节指导用户将全域弹性公网IP实例或云连接中心网络移出全域互联带宽。

约束与限制

- 将实例移出全域互联带宽时，请确保该实例上没有业务运行，否则会导致业务中断。
- 全域互联带宽只能添加一种实例，如果您需要为全域互联带宽更换添加的实例类型，可以参考本章节先移出已有实例，再参考[将实例添加至全域互联带宽](#)，添加其他实例。
- 当全域互联带宽已用于配置云连接实例的域间带宽时，无法移出云连接实例。您需要到云连接实例下，删除对应的域间带宽配置后再将云连接实例移出全域互联带宽。

移出中心网络跨地域连接

1. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。
2. 进入 [中心网络列表页面](#)。
3. 单击目标中心网络名称。
4. 单击“跨地域连接带宽管理”页签。
5. 单击目标跨地域连接“操作”列的“删除连接带宽”。
6. 在弹出的对话框中，单击“确定”。

移出全域弹性公网 IP

1. 进入 [全域互联带宽列表页面](#)。
2. 单击目标全域互联带宽“操作”列的“移出实例”。
 - 当全域互联带宽下仅添加了一个实例：在确认移出的弹窗页面，单击“确定”。
 - 当全域互联带宽下添加了多个实例：
 - i. 跳转至全域互联带宽的详情页。
 - ii. 在“关联服务及类型”列表页，勾选移出的目标实例。
 - iii. 单击实例上方“移出”按钮。
 - iv. 在确认移出的弹窗页面，单击“确定”。


2.3.5 修改全域互联带宽

操作场景

本章节指导用户修改全域互联带宽。

当前支持修改带宽名称和带宽大小。如果您的全域互联带宽大小和当前业务需求不匹配，您可以参考本章节操作提升或者降低带宽大小，修改后立即生效。

修改全域互联带宽

1. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。
2. 进入 [全域互联带宽列表页面](#)。
3. 在目标全域互联带宽的“操作”列，选择“更多 > 修改带宽”。
4. 在修改全域互联带宽页面，根据界面提示修改带宽名称、带宽大小，单击“下一步”。
5. 确认修改后的信息，单击“提交订单”。

2.3.6 删除全域互联带宽

操作场景

本章节指导用户删除全域互联带宽。

当您的全域互联带宽已经停止使用时，由于是按带宽计费，计费并不会停止，为了避免产生额外费用，请您参考本章节及时删除。

约束与限制

待删除的全域互联带宽不能绑定实例，否则无法删除。请先参考[将实例移出全域互联带宽](#)，解绑实例。

操作步骤

1. 进入[全域互联带宽列表页面](#)。
2. 在目标全域互联带宽的“操作”列，选择“更多 > 删除”。
3. 在弹出的对话框中，单击“确定”。

2.4 监控与审计

2.4.1 使用 CES 服务监控 CC 中心网络的网络指标

2.4.1.1 中心网络支持的监控指标

功能说明

中心网络可帮助用户在不同区域企业路由器之间、企业路由器与本地数据中心间搭建通信通道，实现同区域或跨区域网络互通。因此在使用云连接中心网络过程中，系统监控的是中心网络策略中企业路由器连接的监控指标。

本节定义了通过中心网络策略中企业路由器上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台检索中心网络策略中企业路由器连接产生的监控指标和告警信息。

命名空间

SYS.ER

监控指标

表 2-8 企业路由器连接支持的监控指标

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期（原始指标）
attachment_bytes_in	入方向流量	该指标用于统计企业路由器连接入方向的网络流量。 单位：字节	≥ 0	企业路由器连接	1分钟
attachment_bytes_out	出方向流量	该指标用于统计企业路由器连接出方向的网络流量。 单位：字节	≥ 0	企业路由器连接	1分钟

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期（原始指标）
attachment_bits_rate_in	入方向带宽	该指标用于统计企业路由器连接入方向，每秒接收的比特数。 单位：比特/秒	≥ 0	企业路由器连接	1分钟
attachment_bits_rate_out	出方向带宽	指标用于统计企业路由器连接出方向，每秒发送的比特数。 单位：比特/秒	≥ 0	企业路由器连接	1分钟
attachment_packets_in	入方向PPS	该指标用于统计企业路由器连接入方向，每秒接收的数据包数。 单位：包/秒	≥ 0	企业路由器连接	1分钟
attachment_packets_out	出方向PPS	该指标用于统计企业路由器连接出方向，每秒发送的数据包数。 单位：包/秒	≥ 0	企业路由器连接	1分钟
attachment_packets_drop_blackhole	黑洞路由丢弃包数量	该指标用于统计企业路由器连接中，由于黑洞路由导致的丢包数量。 单位：个	≥ 0	企业路由器连接	1分钟
attachment_packets_drop_no_route	无匹配路由丢弃包数量	该指标用于统计企业路由器连接中，由于路由无法匹配导致的丢包数量。 单位：个	≥ 0	企业路由器连接	1分钟

维度

Key	Value
er_attachment_id	企业路由器连接

2.4.1.2 查看中心网络的监控指标

操作场景

您可以通过“云监控服务”页面查看中心网络策略中的企业路由器连接的监控指标。


操作步骤

步骤1 进入[云监控服务总览页面](#)。

步骤2 在左侧导航栏，选择“云服务监控 > 企业路由器”。

进入企业路由器列表页面。

步骤3 在企业路由器列表中，执行以下操作，查看企业路由器连接的实时监控指标。

1. 在企业路由器列表中，单击  展开目标企业路由器的连接列表，并单击连接所在行的操作下的“查看监控指标”。

进入监控指标详情页面。

2. 在监控指标详情页面，根据页面提示设置参数，查看企业路由器连接的监控指标。

说明

在监控指标详情页面，参数的详细说明，请参见[查看云服务监控指标](#)。

----结束

2.4.1.3 创建告警规则

操作场景

本章节指导用户为企业路由器连接创建告警规则和通知。

告警功能为您提供监控数据的告警服务。您可以通过创建告警规则来定义告警系统如何检查监控数据，并在监控数据满足告警策略时发送报警通知。

对重要监控指标创建告警规则后，便可在第一时间得知指标数据发生异常，迅速处理故障。


操作步骤

步骤1 进入[云监控服务总览页面](#)。

步骤2 在左侧导航创建告警规则和通知航栏，选择“云服务监控 > 企业路由器”。

进入企业路由器列表页面。

步骤3 在企业路由器列表中，执行以下操作，为企业路由器连接创建告警规则和通知。

1. 在企业路由器列表中，单击  展开目标企业路由器的连接列表，并单击连接所在行的操作下的“创建告警规则”。

进入“创建告警规则”页面。

2. 在“创建告警规则”页面，根据页面提示设置参数，为企业路由器连接创建告警规则和通知。

📖 说明

在“创建告警规则”页面，参数的详细说明，请参见[创建告警规则和通知](#)。

---结束

2.4.2 使用 CTS 服务审计 CC 中心网络的关键操作

2.4.2.1 中心网络支持审计的关键操作

操作场景

云平台提供了云审计服务。通过云审计服务，您可以记录与中心网络、全域互联带宽相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

前提条件

已开通云审计服务。

支持审计的关键操作列表

表 2-9 云审计支持的中心网络操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建中心网络	centralNetwork	createCentralNetwork
更新中心网络	centralNetwork	updateCentralNetwork
删除中心网络	centralNetwork	deleteCentralNetwork
创建中心网络策略	centralNetworkPolicy	createCentralNetworkPolicy
应用中心网络策略	centralNetworkPolicy	applyCentralNetworkPolicy
删除中心网络策略	centralNetworkPolicy	deleteCentralNetworkPolicy
创建中心网络全域接入网关附件	centralNetworkAttachment	createCentralNetworkGdgdwAttachment
更新中心网络全域接入网关附件	centralNetworkAttachment	updateCentralNetworkGdgdwAttachment
删除中心网络附件	centralNetworkAttachment	deleteCentralNetworkAttachment
更新中心网络连接	centralNetworkConnection	updateCentralNetworkConnection
创建中心网络标签	createCentralNetworkTags	centralNetworkTags

操作名称	资源类型	事件名称
删除中心网络标签	deleteCentralNetworkTags	centralNetworkTags

表 2-10 云审计支持的全域互联带宽操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建全域互联带宽	globalConnectionBandwidth	createGcBandwidth
更新全域互联带宽	globalConnectionBandwidth	updateGcBandwidth
删除全域互联带宽	globalConnectionBandwidth	deleteGcBandwidth
绑定实例	globalConnectionBandwidth	bindGcBandwidth
解绑实例	globalConnectionBandwidth	unbindGcBandwidth



2.4.2.2 查看中心网络的审计日志

操作场景

在您开启了云审计服务后，系统开始记录云服务资源的操作。云审计服务管理控制台保存最近7天的操作记录。

本节介绍如何在云审计服务管理控制台查看或导出最近7天的操作记录。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击 ，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击  图标，打开服务列表，选择“管理与监管 > 云审计服务”，进入云审计服务信息页面。
4. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
5. 事件列表支持通过筛选来查询对应的操作事件。当前事件列表支持不同维度的组合查询，详细信息如下：
 - 事件类型：可选项为“管理事件”、“数据事件”。
 - 事件来源、资源类型和筛选类型。
在下拉框中选择查询条件。
其中筛选类型选择事件名称时，还需选择某个具体的事件名称。
选择资源ID时，还需选择或者手动输入某个具体的资源ID。

- 选择资源名称时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。
- 操作用户：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
 - 事件级别：可选项为“所有事件级别”、“Normal”、“Warning”、“Incident”，只可选择其中一项。
 - 时间范围：可选择查询“最近1小时”、“最近1天”、“最近1周”以及最近1周内自定义时间段的操作事件。
6. 在需要查看的记录左侧，单击箭头展开该记录的详细信息。
 7. 在需要查看的记录右侧，单击“查看事件”，弹出的窗口显示该操作事件结构的详细信息。

2.5 关于配额

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少台弹性云服务器、多少块云硬盘。

如果当前资源配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？


1. 登录管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。

图 2-10 我的配额



4. 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。
如果当前配额不能满足业务要求，请参考后续操作，申请扩大配额。

如何申请扩大配额？

1. 登录管理控制台。
2. 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”。
系统进入“服务配额”页面。

图 2-11 我的配额



3. 在页面右上角，单击“申请扩大配额”。

图 2-12 申请扩大配额

服务	配额名称	已用配额	总配额
弹性网络 AS	带宽	0	
	中间节点	0	
云管理引擎 CCE	集群	0	
	镜像	0	
弹性伸缩 AS	伸缩组	0	
	弹性资源	0	
函数工作流 FunctionGraph	FC调用数(M)	0	
	函数数	3	
云连接 VLS	连接数(V)	120	
	带宽数	4	
弹性公网 IP	公网 IP 数	0	
	弹性 IP 数	0	
云堡垒机堡垒机	弹性会话(V)	0	
	会话数	0	
弹性文件存储服务 EFS	文件数	0	
	文件系统的数量(V)	0	
CDN	域名	0	
	静态文件	0	
	刷新任务	0	

4. 在“新建工单”页面，根据您的需求，填写相关参数。
其中，“问题描述”项请填写需要调整的内容和申请原因。
5. 填写完毕后，勾选协议并单击“提交”。