

华为云会议

# 常见问题

文档版本 21  
发布日期 2025-01-23



**版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 目录

<b>1 产品规格</b>	<b>1</b>
1.1 视频会议需要的带宽是多少？	1
1.2 华为云会议客户端支持哪些操作系统？	2
1.3 视频会议支持哪些华为硬终端？	2
1.4 是否支持非华为的硬终端对接？	2
1.5 华为云会议桌面端对 PC 有什么配置要求？	2
1.6 操作系统及浏览器有什么要求？	3
1.7 是否支持跨国视频会议？	3
1.8 云会议支持跨企业沟通吗？	3
1.9 云会议可以使用企业自身的通讯录吗？	4
1.10 云会议视频画面分辨率能够达到多少？	4
1.11 华为云会议桌面端会中画廊视图单屏最多显示多少个画面？	5
1.12 硬终端的推荐版本是多少？	5
1.13 华为云会议是否支持对接第三方会议终端管理平台？	5
1.14 华为云会议管理平台中能看到多长时间的历史会议记录？	5
1.15 可以将云会议室分配给哪些硬件设备？	6
1.16 云会议如何保证安全性？	6
1.17 云会议如何保证可靠性？	8
1.18 云桌面支持哪些华为云会议视频画面功能？	10
<b>2 资源订购</b>	<b>12</b>
2.1 华为硬件终端接入云会议平台需要消耗或购买哪些会议资源？	12
2.2 华为小型会议终端接入账号和华为中型会议终端接入账号分别适用于哪些硬件终端？	12
2.3 会议用户仅购买了直播端口可以发起会议直播吗？	12
2.4 会议录播空间规格如何选择？	12
2.5 会议套餐如何续订？	13
2.6 会议套餐如何扩容？	13
2.7 会议套餐是否支持退订？	13
2.8 企业管理员在“华为云会议管理平台”添加会议用户时提示“添加用户数达到上限”该如何解决？	13
2.9 智能协同大屏接入会议，需要购买或消耗哪些资源？	13
2.10 PSTN 电话外呼是否占用并发资源？	13
2.11 如何申请华为云会议 POC 测试资源？	14
2.12 如何购买会议套餐？	18
<b>3 账号密码</b>	<b>22</b>

3.1 如何找回会议用户密码? .....	22
3.2 账号锁定, 如何处理? .....	22
3.3 忘记了会议账号怎么办? .....	22
3.4 重置密码、忘记密码、创建会议后收不到邮件和短信? .....	22
3.5 密码重置功能是否能从邮件/短信中获取新密码? .....	23
3.6 如何修改个人信息? .....	23
3.7 如何注销企业/个人账号.....	25
3.8 如何修改企业名称.....	25
3.9 如何修改会议账号的密码? .....	26
<b>4 会议操作.....</b>	<b>30</b>
4.1 华为云会议与华为云 WeLink 是互通的吗? .....	30
4.2 主持人密码和来宾密码有什么用处? .....	30
4.3 如何查看会议中的终端网络状况? .....	30
4.4 会控 Web 页面中信号 (网络质量) 分别代表什么? .....	33
4.5 会控中的锁定会议功能是什么? .....	34
4.6 匿名接入 (免账号入会) 是什么意思? .....	34
4.7 电话 (手机/固话) 入会是什么功能? .....	34
4.8 如何修改或取消预订会议? .....	36
4.9 多个人都用主持人密码入会时, 谁是主持人? .....	36
4.10 跨企业如何开会? .....	36
4.11 接入号的使用场景是什么? .....	36
4.12 固定电话无法加入云会议, 提示一段忙音, 该如何解决? .....	37
4.13 Web 端会控界面无法显示未入会设备的在线/离线状态? .....	37
4.14 会议中进行网络切换是否会导致会议中断? .....	37
4.15 如何修改会议名称? .....	37
4.16 如何在会中邀请参会人? .....	37
4.17 为什么呼叫联系人参会, 对方手机收不到? .....	37
4.18 如何修改华为云会议界面语言? .....	38
4.19 如何查询上一次会议的使用时长? .....	40
<b>5 会议录制.....</b>	<b>41</b>
5.1 打开录播文件, 为什么提示“视频已经被删除”? .....	41
5.2 会议结束后, 打开录播的文件为什么提示“文件正在转码”? .....	41
5.3 观看直播、录播带宽要求多大? .....	41
5.4 会议中与参会人数对录播的文件大小有影响吗? .....	41
5.5 录制文件的格式是什么? .....	42
5.6 录播功能会录制哪些内容? .....	42
5.7 客户购买录播空间后, 到期未续费, 录制文件是否被系统自动删除? .....	42
<b>6 客户端业务使用.....</b>	<b>43</b>
6.1 客户端登录提示失败? .....	43
6.2 客户端日志如何获取? .....	43
6.3 手机使用“华为云会议”客户端入会一分钟消耗多少流量? .....	43

6.4 客户端如何切换摄像头？	44
6.5 安装 Windows 客户端，提示“The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program”？	44
6.6 安装 PC 客户端，360 弹出提示“有未知程序正准备运行，建议阻止”？	44
6.7 Win10 系统安装“华为云会议”，弹出提示“Windows Defender SmartScreen 已阻止启动一个未识别的应用”？	44
6.8 客户端如何设置多画面？	45
6.9 使用华为云会议客户端开会时是否可以设置主持人轮询？	45
6.10 客户端会场在网络质量较差时出现画面卡顿，网络恢复后画面仍不恢复的情况，如何处理？	45
6.11 移动端在后台运行时能否被唤醒入会？	45
6.12 PC 客户端如何在会议中设置摄像头？	45
6.13 二次开发的免费试用账号如何申请？	45
6.14 网络连接失败时，怎么快速定位？	45
6.15 因显卡驱动兼容问题导致软终端崩溃怎么办？	46
6.16 哪些客户端支持虚拟背景？	46
6.17 Windows 哪些设备支持会中设置虚拟背景？	47
6.18 如何配置企业 SSO 登录？	47
6.19 如何打开视频画面智能排序？	51
6.20 如何开启或关闭会中镜像效果？	51
6.21 如何获得更好的声音体验	52
6.22 Mac 电脑出现无法安装华为云会议应用怎么办？	53
6.23 PAD 最多可显示多少视频画面	55
6.24 哪些设备支持共享手机声音？	55
6.25 启动 PC 客户端时，提示“您的操作系统版本过低，继续运行存在安全风险，建议先升级系统或更新系统安全补丁”？	56
6.26 升级 PC 客户端时，提示“检测到您下载的安装包异常，是否继续安装”？	57
6.27 等候室来宾有人数限制吗？是否占用会议并发资源？	58
6.28 IdeaHub2.0 SmartRooms 内置域名及 IP 地址说明	58
6.29 客户端对外连接访问说明	61
6.30 Windows SmartRooms 版本无法升级？	61
6.31 使用 PC 客户端开会时，视频模糊或声音卡顿？	65
6.32 哪些耳机支持屏蔽周围人声？	65
6.33 如何恢复与设置华为云会议 Web 端会中麦克风/摄像头/共享屏幕权限？	71
6.33.1 Windows Chrome	71
6.33.2 Mac Chrome	73
6.33.3 Mac Safari	75
6.34 Windows SmartRooms 打开会议提示激活失败的原因	77
6.35 如何电话语音入会？	79
6.36 华为云会议桌面端如何使用和检测音频设备？	79
6.37 会中如何使用悬浮窗显示？	80
6.38 华为云会议移动端如何设置音视频？	80
6.39 如何更换头像？	81
6.40 Windows 11 系统安装华为云会议客户端后，启动时闪退？	83

<b>7 硬终端配置故障.....</b>	<b>84</b>
7.1 TE 硬终端配置完成后，无法入会。如何排除问题？ .....	84
7.2 如何排除 ACS 状态异常问题？ .....	85
7.3 如何排除 SIP 未激活问题？ .....	85
7.4 如何排除 SIP 反复掉线问题？ .....	85
7.5 会议设备“激活失败”，无法接入会议？ .....	86
7.6 ACS 已连接，SIP 提示：对不起，暂时无法提供服务？ .....	86
7.7 硬终端日志、诊断信息如何获取？ .....	88
7.8 为什么 TE10/20 找不到激活界面？ .....	88
7.9 TE10/20 终端通过网线和 PC 电脑直连，升级终端版本失败？ .....	88
7.10 使用 UpgMaster 工具升级硬终端版本，提示网络异常，如何处理？ .....	88
7.11 CloudLink Board 使用激活码激活后，在线路状态显示“ACS 已连接，SIP 未使用”？ .....	88
7.12 CloudLink Board 正常激活后，创建会议提示“呼集失败”？ .....	89
7.13 CloudLink Board 注册激活时选择华为云，显示界面提示“无法启用”？ .....	89
7.14 如何重置硬件终端激活码？ .....	89
<b>8 硬终端业务故障.....</b>	<b>90</b>
8.1 TE10/20 遥控器页面上，创建会议时，所有会场中，根据会场名搜索不到会场？ .....	90
8.2 呼叫硬终端，在会控中显示“用户不可达”，如何解决？ .....	90
8.3 呼叫硬终端，在会控中为什么显示“用户无应答”？ .....	91
8.4 TE40/50/60 连上显示器入会，为什么对端听不到本端的声音？ .....	91
8.5 硬终端为什么会有回声？ .....	92
8.6 会议间隔 20 秒、30 秒、40 秒，提示无码流中断？ .....	92
8.7 TE40 设备开会提示“不在线，请稍后再拨”是什么原因？ .....	92
8.8 TE10 开云视频会议，使用 AirPresence 共享会议材料失败，提示终端忙？ .....	92
8.9 第三方友商会议终端出现音视频串会的情况？ .....	92
<b>9 硬终端网络故障.....</b>	<b>93</b>
9.1 TE10 打不开输入激活码的页面，提示“华为云获取地址失败，请检查网络”？ .....	93
9.2 硬终端显示丢包率阈值 A 和 B 分别表示什么意思？ .....	93
9.3 网络测试 ping 包和终端提示丢包率的区别是什么？终端丢包率检测机制是什么？.....	94
9.4 硬终端激活时，提示“华为云获取地址失败，请检查网络”？ .....	94
9.5 CloudLink Board 终端激活后点对点呼叫正常，创建会议提示“网络故障”？ .....	95
9.6 CloudLink Board 系统状态正常，但创建会议时，提示“注册密码认证失败”？ .....	95
9.7 CloudLink Board 会议中共享白板双向协作失败？ .....	95
<b>10 硬终端业务使用.....</b>	<b>97</b>
10.1 如何获取硬件终端 SN 码及激活码？ .....	97
10.2 TE 硬终端初次使用如何配置？ .....	97
10.3 TE 硬终端 Web 界面的初始密码是什么？ .....	99
10.4 忘记了硬终端 Web 界面的密码怎么办？ .....	99
10.5 如何恢复出厂设置？ .....	99
10.6 绑定硬终端时提示 SN 已存在怎么处理？ .....	99
10.7 硬终端如何与华为云账号解绑？ .....	100

10.8 带宽不足，如何降低硬终端视频质量？ .....	100
10.9 硬终端怎么自定义会场名？ .....	100
10.10 硬终端上如何设置组合画面？ .....	100
10.11 TE30/40/50/60 如何通过遥控器保存企业地址本到本地？ .....	101
10.12 会议中呼叫成了语音会议，如何让会议保持视频会议？ .....	101
10.13 如何进行资料共享？ .....	102
10.14 手机如何通过 AirPresence 连接 TE10、TE20、TE30/40/50/60 终端，进行数据共享？ .....	102
10.15 硬终端上的 EUA 投影码（6 位数字投影码），怎么设置永久不变？ .....	103
10.16 华为 CloudLink Board 是否支持安装第三方 APP？ .....	103
10.17 硬终端如何设置多画面？ .....	103
10.18 如何连接和使用 TE50 设备？ .....	104
10.19 使用 TE20 开会时，如何把会议视频存储起来？ .....	104
10.20 使用 TE30 创建会议后，PC 客户端或移动客户端能否主动加入该会议？ .....	105
10.21 硬终端的 SN 号被绑定在一个企业后，无法绑定到另一个企业？ .....	105
10.22 如何导入 TE 授权文件？ .....	105
10.23 华为云管理平台已添加了 TE40 硬终端，之后如何将其关联到华为云？ .....	105
10.24 如何将 TE30-C 的分辨率由 720P 升级到 1080P？ .....	105
10.25 硬件终端 IP 地址变化，重新上线需要手动拉会，而且注册时间较长如何解决？ .....	105
10.26 硬件终端会议中，如果新增移动端会场入会，入会的该移动端出现声音异常怎么解决？ .....	106
10.27 硬终端会场开会时为什么无法设置会议录播？ .....	106
10.28 主会场硬终端掉线，硬终端会控 Web 界面无法添加会场怎么解决？ .....	107
10.29 CloudLink Board 是否支持无线辅流工具 AirPresence 发送辅流？ .....	107
10.30 CloudLink Board 是否支持与 TE10/20、TEX0 终端进行双向协作？ .....	107
10.31 CloudLink Board 是否支持读取 U 盘上的数据？ .....	107
10.32 TE30/40/50/60 如何使用 Wi-Fi 激活？ .....	107
10.33 TE30 发起会议，只有声音没有图像？ .....	107
10.34 硬件接入账号是什么？ .....	108
10.35 TE10/TE20 如何进行网络测试？ .....	108
10.36 会议室设备接入账号资源说明 .....	108
<b>11 音视频设备故障 .....</b>	<b>113</b>
11.1 杀毒软件禁用导致会议客户端启动麦克风/扬声器设备失败？ .....	113
11.2 扬声器/麦克风被系统静音导致会议客户端启动扬声器/麦克风设备失败？ .....	113
11.3 扬声器/麦克风被独占导致会议客户端启动扬声器/麦克风设备失败？ .....	115
11.4 因声卡驱动异常导致会议客户端启动麦克风/扬声器设备失败？ .....	116
11.5 麦克风隐私权限设置导致会议客户端启动麦克风/扬声器设备失败？ .....	117
11.6 PC 客户端入会后，接收不到其他会场声音，怎么解决？ .....	118

# 1 产品规格

## 1.1 视频会议需要的带宽是多少？

公网接入满足云会议的网络指标要求即可，不强求专线网络。同时提醒客户做好会议终端的带宽预留。

虽然华为云会议最大支持50%的视频抗丢包，但为确保音视频体验，建议网络QoS和带宽的要求如表1-1所示。

对IP承载网的QoS要求，如果不能满足，通话质量将有所降低。由于IP系统是多业务系统，承载多种业务数据。因此在进行华为云会议部署时，需着重考虑带宽占用对原有业务系统的影响，进行合理带宽准备。

在“视频会议+桌面共享”的会议场景，各端需要4M带宽。对于纯视频（会中未发起共享）的会议场景，带宽要求如表1-2所示。

表 1-1 网络 QoS 的要求

QoS项	QoS指标
时延	150ms
抖动	50ms
抗丢包率	视频50%，语音80%，数据50%，共享音频80%，共享视频20%（不能是连续丢包）

表 1-2 带宽的要求

终端类型	视频分辨率	视频帧率（帧/秒）	带宽(bps)
移动客户端	720P(1280×720)	20	2M
PC客户端	720P(1280×720)	20	2M
		30	3M



终端类型	视频分辨率	视频帧率 ( 帧/秒 )	带宽(bps)
硬件终端	4CIF(704×576)	30	512k
	720P(1280×720)	30	1M
	1080P(1920×1080)	30	2M

## 1.2 华为云会议客户端支持哪些操作系统？

- 华为云会议移动端：支持iOS和Android操作系统。
- 华为云会议桌面端：支持Windows和Mac操作系统。

下载地址：<https://www.huaweicloud.com/product/meeting/download.html>

## 1.3 视频会议支持哪些华为硬终端？

支持的华为硬终端有：TE10、TE20、TE30/40/50/60、CloudLink Board、CloudLink Box系列、华为云会议宝（IdeaHub）系列。

[前往查看](#)硬终端产品介绍。

## 1.4 是否支持非华为的硬终端对接？

目前已经支持以下非华为硬件终端接入：

- Cisco TelePresence SX10 版本信息：ce 8.2.1 Final e9daf06 2016-06-28
- Cisco TelePresence SX20 版本信息：ce 9.4.0 62bc0aa4505 2018-06-14
- Cisco TelePresence SX80 版本信息：建议TC7.3.6及以上版本
- Polycom RealPresence Group 550 版本信息：Release - 6.2.0-440582
- Polycom HDX 4500 版本信息：建议3.1.7及以上版本
- Polycom HDX 6000 版本信息：建议3.1.7及以上版本
- Polycom HDX 8000 版本信息：建议3.1.7及以上版本
- Polycom HDX 7000 版本信息：建议3.1.7及以上版本

非华为硬件终端接入存在以下约束：

- 终端要手动配置SIP账号信息，需要企业IT人员配置
- 终端不支持抗丢包、抗抖动，视频效果会受网络影响

## 1.5 华为云会议桌面端对 PC 有什么配置要求？

推荐配置：

- CPU： Intel i7 四核 3.0GHZ及以上（注： i5双核4线程及以下配置，受限于CPU处理性能，视频只能达到360P，接收到的视频分辨率也同样受制于本地带宽和对端带宽）
- 内存： 8GB及以上
- 可用硬盘空间： 8GB及以上

## 1.6 操作系统及浏览器有什么要求？

- **华为云会议管理平台**  
推荐使用的浏览器版本：  
Internet Explorer 11及以上版本  
Firefox 41及以上版本  
Chrome 46及以上版本
- **硬终端Web界面**  
可在硬终端Web界面首页查看推荐使用的浏览器版本。
- **客户端**  
客户端目前支持的操作系统版本，如表1-3所示。

表 1-3 客户端对操作系统的要求

类型	要求
桌面客户端	Windows 10及以上（32位或64位），MacOS 10.12及以上版本
移动客户端	Android 6.0及以上，iOS 11.0及以上版本

## 1.7 是否支持跨国视频会议？

支持。跨国视频会议，是海外用户接入到中国的云会议服务进行会议。依托于华为云全球布局网络基础设施能力，会议接入点覆盖亚太、欧洲、非洲、南美、北美、俄罗斯等地，已服务超过170多个国家用户接入的跨国会议需求。基于云原生媒体网络，利用分布式网络架构、融合型边缘节点、智能路由策略等特性，可以智能探测选择到最优、最近加速节点入会，降低访问延迟，更稳定、更可靠。让全球各地都可以享受更优的视频会议接入体验。但会议质量仍受本地网络影响，当本地网络不稳定时仍可能存在卡顿等问题。华为云会议通过抗丢包、抗抖动、网络自适应等技术尽最大可能保障视频效果，建议海外接入到中国云会议服务的网络要求：抖动 < 50ms，时延 < 400ms，丢包 < 5%。

## 1.8 云会议支持跨企业沟通吗？

支持。

## 对方企业购买了华为云会议

创建会议/会议中添加与会人时，添加合作企业的软终端电话/硬终端电话/移动电话即可。

如何查看自己的软终端电话：

- PC端：单击左上角的头像，选择“个人信息 > 终端号”。
- 移动端：选择“我的”，单击头像，查看“软终端号”。

如何查看硬终端电话：

- 企业管理员在“华为云会议管理平台”上添加硬终端后会记录硬终端的号码，可联系管理员获取。
- 如果知道该硬终端的名称，可以登录客户端，在企业联系人下搜索，查看硬终端号码。

## 对方企业没有购买华为云会议

- 免账号入会  
创建会议后，发送会议ID、来宾密码给合作企业，对方下载客户端后免登录，使用会议ID和密码入会。
- 电话外呼  
创建会议/会议中添加与会人时，添加合作企业联系人的电话，则该联系人收到电话来电，接听即可。  
PC端还可以在拨号盘界面直接拨打联系人电话。

### 说明

电话外呼功能，需提前开通，请参见[电话（手机/固话）入会是什么功能？](#)。

## 1.9 云会议可以使用企业自身的通讯录吗？

华为云会议可使用企业自身的通讯录。

企业管理员在华为云会议管理平台创建企业后，可按企业的组织架构创建部门、添加企业用户，详细介绍请参考[管理部门](#)、[管理用户](#)。创建完成后将形成企业自身的通讯录，可在通讯录中查看企业成员、邀请企业成员入会等。

## 1.10 云会议视频画面分辨率能够达到多少？

云会议分辨率根据终端网络状况自动调整，可达到的最大分辨率如下：

### 客户端

“华为云会议”应用分辨率最大能达到1080P。有需求的企业客户可以提交工单申请，审核通过即可享受1080P高清分辨率。

## 硬终端

硬终端型号	最大分辨率
TE10	720P
TE20/30/40/50/60 CloudLink Board/Box	1080P

### 1.11 华为云会议桌面端会中画廊视图单屏最多显示多少个画面？

画廊视图单屏最大支持25方视频画面，支持翻页。

### 1.12 硬终端的推荐版本是多少？

随着会议硬终端功能的丰富，会议硬终端版本在不断升级，为了拥有更优质的体验，建议您将版本升级至以下推荐版本。

1. 登录会议硬终端设备Web界面。
2. 在“帮助 > 版本”中查询您的会议终端设备版本信息，请确认是否为以下推荐版本。
  - 【TE10/20】：V600R019C00SPCe00
  - 【TE30/40/50/60】：V600R019C00SPC920
  - 【CloudLink Bar 300】：20.1.103.SPC25
  - 【CloudLink Board/Bar 500】：20.0.1.SPC4
  - 【CloudLink Box 500/700/900】：20.0.1.SPC4
  - 【CloudLink Box 300/600】：20.1.103.SPC25
  - 【DP300】：V500R002C00SPCh00
3. 若不是推荐版本，请联系会议硬终端设备提供商进行升级。

### 1.13 华为云会议是否支持对接第三方会议终端管理平台？

华为云会议当前不支持对接第三方会议终端管理平台。

### 1.14 华为云会议管理平台中能看到多长时间的历史会议记录？

管理平台中可显示近6个月或12个月的历史会议记录。

## 1.15 可以将云会议室分配给哪些硬件设备？

目前支持将云会议室分配给TE10/20、CloudLink Board/Bar/Box、电子白板、智慧屏TV、IdeaHub。


暂不支持将云会议室分配给TE30/40/50/60。

## 1.16 云会议如何保证安全性？

华为云会议从云、管、端三个层面进行安全设计，业务系统和管理系统构成了云管端的“云”。承载云会议业务的IP网络平台构成了云管端的“管”，即网络安全域、网络边界防护等网络安全。使用会议各种终端构成了云管端的“端”。从云、管、端三个层全方位确保云会议业务安全可靠，为您的会议业务保驾护航。

### 业务安全

华为云会议通过业务数据加密传输、业务接入认证、细粒度业务权限控制、业务数据访问控制、业务交互的动态控制等机制为您的会议业务提供安全保证。



数据共享时，有明显的共享提示。



用户可共享整个屏幕，也可根据需要仅共享特定程序。


## 2 业务数据的防泄漏机制

通过设置权限、细粒度控制等业务交互的动态操作保证业务数据不被泄露。



## 管理安全

华为云会议通过安全管理协议及安全管理机制保证管理流量传输及接入的安全，有效规避管理流量中的敏感信息被窃听，防止管理重要信息被恶意攻击。




## 网络安全

华为云会议划分网络安全域，对外部业务数据进行隔离控制，有效防范来自外部非信任域的恶意行为。



## 接入安全

华为云会议对所有公网接入侧业务进行认证、加密。



### 公网接入的安全机制

- 对公网接入的业务提供**认证机制**。
- 对公网接入的业务数据通过安全协议进行**加密**。
- 针对不同的业务和不同的终端组合，提供了不同的**安全接入方式**。

## 1.17 云会议如何保证可靠性？

华为云会议打造高可靠性集群资源，支持双机互为热备，同时在接入侧、媒体承载实现流量控制，保障会议业务的可靠性。


### 双机和集群

双机是指当主机发生故障时，由备机接管业务；集群是指某个业务节点通过多台主机分担负荷，可以提高系统支持的容量、性能以及可靠性。华为云会议主要系统部件的HA（High Availability）方案如下图所示。



## 流量控制

华为云会议支持流量控制（简称流控），在系统发生过载的情况下，通过拒绝新呼叫的手段，也能保证部分正在运行的业务正常运行，并促使整个系统逐渐恢复正常。





## QoS 保障

华为云会议采用了创新的超强纠错（SEC）技术、智能调速（IRC）技术和丢包重传（ARQ）方案实现了QoS的保证。



### 1.18 云桌面支持哪些华为云会议视频画面功能？

不同规格的华为云桌面，可支持的华为云会议视频画面功能如下表所示。

表 1-4 不同规格云桌面的会议视频画面功能

云桌面规格	2U	4U	8U	8U以上
云会议视频发送最大分辨率	不支持	不支持	360P	1080P

云会议视频接收最大分辨率	360P	360P	360P	1080P
云会议视频画面最大数量	4画面	9画面	9画面	25画面
会议中开启摄像头	不支持	不支持	支持	支持
云会议视频画面发送帧率（帧/秒）	不支持	不支持	15	15
云会议视频画面接收帧率（帧/秒）	15	15	15	15
云会议共享画面发送帧率（帧/秒）	15	15	15	15
云会议共享画面接收帧率（帧/秒）	1-15	1-15	1-15	1-15

# 2 资源订购

## 2.1 华为硬件终端接入云会议平台需要消耗或购买哪些会议资源？

华为硬件终端接入云会议平台需要购买或消耗的会议资源如下：

- 并发或者云会议室资源。
- 会议专业硬件。
- 硬件接入账号。

## 2.2 华为小型会议终端接入账号和华为中型会议终端接入账号分别适用于哪些硬件终端？

- 华为小型会议终端接入账号：仅支持华为TE10终端接入。
- 华为中型会议终端接入账号：支持除TE10外的华为终端接入。

## 2.3 会议用户仅购买了直播端口可以发起会议直播吗？

不可以。

会议直播为会议增值服务，需同时购买直播端口和第三方会议直播间才能发起会议直播。

## 2.4 会议录播空间规格如何选择？

请根据需要录制的会议时长选择对应规格的录播空间：

- 50GB：最低可录制23小时的会议
- 100GB：最低可录制40小时的会议
- 500GB：最低可录制200小时的会议
- 1T：最低可录制400小时的会议

## 2.5 会议套餐如何续订？

**步骤1** 登录[华为云会议官网](#)。

**步骤2** 将鼠标移到右上角用户名上。

**步骤3** 在下拉列表中单击“待续费产品”。

**步骤4** 在“续费管理”页面找到对应订单，单击“续费”。

----结束

## 2.6 会议套餐如何扩容？

- 云会议室套餐  
云会议室套餐不支持扩容，客户购买前需提前预估会议方数，并选择合适规模的云会议室。
- 并发套餐  
并发数和硬件接入账号支持扩容，登录[华为云会议官网](#)，单击“立即购买”即可，会议资源可叠加。

## 2.7 会议套餐是否支持退订？

会议套餐暂不支持自助退订，建议购买前提前预估资源使用量，避免造成资源浪费。

如因特殊原因需要退订，请拨打客服热线4000-955-988或950808，咨询退订流程。

## 2.8 企业管理员在“华为云会议管理平台”添加会议用户时提示“添加用户数达到上限”该如何解决？

建议采用以下方式：

- 无会议账号的用户可选择匿名入会的方式入会。
- 购买更大会议并发资源或者云会议室资源增加会议用户数。

## 2.9 智能协同大屏接入会议，需要购买或消耗哪些资源？

智能协同大屏接入会议需要购买或消耗的资源如下：

- 并发或者云会议室资源。
- 智能协同大屏。
- 电子白板会议终端接入账号。

## 2.10 PSTN 电话外呼是否占用并发资源？

PSTN电话外呼会占用并发资源。

## 2.11 如何申请华为云会议 POC 测试资源？

**步骤1** 注册华为云会议账号（以通过华为云会议官网注册为例）。

1. 打开[华为云会议官网](#)，单击“免费试用”打开页面。
2. 输入手机号码，单击“获取”。
3. 输入收到的验证码，单击“下一步”。
4. 填写姓名并设置密码，单击“完成注册”。

### 📖 说明

您也可以通过华为云会议客户端注册账号，操作方法请参见[注册免费个人会议账号](#)。

图 2-1 注册华为云会议账号

**步骤2** 在华为云会议管理平台创建企业。

1. 使用**步骤1**注册的华为云会议账号登录[华为云会议管理平台](#)。
2. 单击页面上方的“创建企业/组织”，填写企业/组织名称、所在地区、行业。

### 📖 说明

- 请填写企业真实名称，否则“POC测试申请”将会被驳回。
- 如果申请被驳回，请在华为云会议管理平台的“管理员 > 企业管理 > 注册信息”页面修改企业名称，并重新提交POC测试申请。

3. 单击“完成并创建”。

图 2-2 创建企业/组织



图 2-3 填写企业/组织信息

The image displays the '创建企业/组织' (Create Company/Organization) form. The title '创建企业/组织' is prominently displayed at the top, followed by the instruction '请输入以下企业/组织信息' (Please enter the following company/organization information). The form contains three input fields: '企业/组织名称' (Company/Organization Name), '所在地区' (Location), and '行业' (Industry). Each field has a corresponding icon and a dropdown arrow. At the bottom of the form is a large blue button labeled '完成并创建' (Complete and Create).

- 步骤3** 注册华为账号并开通华为云，进行实名认证。

打开[华为云官网](#)，单击页面右上角的“注册”，根据提示填写信息并完成账号注册。

成功注册后请完成实名认证，操作方法请参见[个人账户如何完成实名认证](#)、[企业账号如何完成实名认证](#)。

- 步骤4** 将华为云账号绑定华为云会议账号。

1. 使用**步骤3**注册的华为云账号登录[华为云会议控制台](#)。
2. 在控制台总览页面，单击“立即绑定”。

图 2-4 立即绑定



3. 确认华为云会议账号信息。

验证手机号并绑定账号：如果您在**步骤1**使用当前的手机号码注册华为云会议账号，可单击“验证手机号，绑定账号”。获取验证码并填写后，单击“确定绑定”。

绑定其他会议账号：如果您在**步骤1**使用其他手机号码注册华为云会议账号，单击“绑定其他会议账号”。填写华为云会议账号和密码，单击“确定绑定”。

图 2-5 确认华为云会议账号信息



图 2-6 绑定其他会议账号



**步骤5** 填写并提交华为云会议POC测试资源申请。

1. 使用**步骤3**注册的华为云账号登录[华为云会议控制台](#)。
2. 单击页面左侧的“POC测试申请”。
3. 在POC测试申请页面，单击“POC测试申请”按钮。

图 2-7 POC 测试申请



4. 在页面右侧的POC测试申请中填写申请信息，单击“确认”。运营人员完成审批后，您将收到短信提醒。

#### 📖 说明

如果您申请网络研讨会资源，请在“使用场景”中填写“申请网络研讨会测试资源”。网络研讨会测试资源申请成功后，操作方法请参见[分配网络研讨会资源](#)。



图 2-8 填写并提交 POC 测试申请

POC测试申请

选择测试产品和服务

类型

产品POC测试 二次集成开发测试

申请信息

企业规模

50人以下 50-100人 101-200人 201-500人 500以上

所属行业

请选择您的行业类型

使用场景

请详细描述您的使用场景，如内部产品培训，每次会议参加人数约500

联系人

请输入联系人

手机号

+86 请输入手机号

邮箱

请输入邮箱

温馨提示

1.运营人员会在10个工作日内进行审核（工作时间周一至周五9:00-18:00）  
2.紧急问题请拨打4000-955-988 | 950808 按1转1进行快速解答

取消 确认

----结束

## 2.12 如何购买会议套餐？

### 注意事项

订购Flexus版后，支持升级到旗舰版，请参见[Flexus版套餐升级为旗舰版套餐](#)。订购旗舰版后，不支持降级到Flexus版。

### 实名认证

购买华为云会议产品前，需进行华为云账号的实名认证，请参见[企业账号如何完成实名认证](#)、[个人账号如何完成实名认证](#)。

若您暂未注册账号，可单击[华为云首页](#)右上角的“注册”打开页面，注册华为账号并开通华为云。

## 购买云会议套餐

- 步骤1** 进入[购买华为云会议页面](#)。
- 步骤2** 确认企业名称、账号名、联系方式等客户信息。
- 步骤3** 选择套餐规格，可选择Flexus版或旗舰版，套餐详情请参见[华为云会议套餐](#)。

图 2-9 选择套餐规格



- 步骤4** 选择购买时长，并可根据需要勾选“自动续费”。

选择购买时长后，计费模式为包年/包月的云资源将按照该时长进行计费。

开启自动续费后，自动续费时系统从可用余额扣款。如果您按月购买会议资源，每次续费1个月，次数不限。如果您按年购买会议资源，每次续费1年，次数不限。

图 2-10 选择购买时长



- 步骤5** 配置云资源。勾选对应的会议资源规格，并设置购买数量，可选择并发端口、云会议室、网络研讨会、会议室设备接入账号、会议室连接器、录播空间、直播端口资源。

### 说明

部分网络研讨会资源勾选后需要设置计费模式，可选择包年/包月、按次计费。

图 2-11 配置会议资源



**步骤6** 配置会议硬件，勾选对应的硬件套餐或配件并设置购买数量。

图 2-12 配置会议硬件



**步骤7** 配置专业服务，勾选对应的专业服务并设置购买时长或数量。

**说明**

部分专业服务勾选后需要选择购买时长。

图 2-13 配置专业服务



**步骤8** 配置资源后，单击页面右下角的“立即购买”。

**步骤9** 确认客户信息及所选择会议资源。

单击“去支付”，确认订单信息无误后完成支付。

- 系统将自动为您开通华为云会议业务，并以华为云账号作为默认管理员。
- 如果您已使用华为云会议免费版，下单之前请咨询950808转1。

图 2-14 确认订单信息

华为云会议 Meeting | 购买华为云会议

**确认配置**

[返回](#)

**客户信息**

企业名称  账号名  联系方式

[解除绑定](#)

**云资源**

商品名称	计费模式	单价	购买数量	购买时长	小计
云会议室(200方)	包年包月	¥ <input type="text"/> /个座	1	1年	¥ <input type="text"/>
IdeaHub接入账号	包年包月	¥ <input type="text"/> /个座	1	1年	¥ <input type="text"/>

**协议**

我已阅读并同意 [《华为云会议服务协议》](#) [《隐私政策声明》](#) [《华为云合作伙伴协议》](#) [《云市场产品上架及转移协议》](#)

配置费用: ¥   
实际扣费以账单为准。 [了解计费详情](#)

[上一步](#) [去支付](#)

----结束

# 3 账号密码

## 3.1 如何找回会议用户密码？

- 登录华为云会议客户端或[华为云会议管理平台](#)时，在登录界面单击“忘记密码”来修改密码。
- 联系企业管理员登录[华为云会议管理平台](#)，在“企业管理 > 会议用户”界面中查看忘记密码的用户账号，单击“更多 > 重置密码”，新密码将发送到用户的邮箱和手机。

## 3.2 账号锁定，如何处理？

- 等待5分钟自动解锁。
- 单击“忘记密码”，重新设置新密码。
- 企业管理员还可以登录“华为云会议管理平台”，在“会议用户”界面中查看忘记密码的用户账号，单击“更多 > 重置密码”，新密码将发送到用户的邮箱和手机。

## 3.3 忘记了会议账号怎么办？

- 新账号体系下添加企业用户使用手机号或者邮箱注册的，账号为一串字符串，建议客户使用注册的手机号或者邮箱登录。  
忘记登录的手机号或者邮箱可由企业管理员登录[华为云会议管理平台](#)，在“会议用户”界面中查看所有已添加的用户账号，根据用户名查找该用户信息。
- 老账号体系下，账号可以自定义设置，若忘记可以通过邮箱找回账号。
  - 在会议账号绑定的邮箱里搜索“meeting@info.huaweicloud.com”，初次创建账号时，该邮箱会发送包含账号密码的邮件。
  - 若无法找到邮件和短信，可由企业管理员登录[华为云会议管理平台](#)，在“会议用户”界面中查看所有已添加的用户账号，根据用户名查找该用户信息。

## 3.4 重置密码、忘记密码、创建会议后收不到邮件和短信？

请确定在“华为云会议管理平台”添加用户时绑定了正确的邮箱和手机号。

如果邮箱和手机号绑定正确，还未收到邮件、短信，可能是终端网络不稳定导致。规避措施：

- 对于重置密码、忘记密码：登录“华为云会议管理平台”，将该用户删除后重新添加。
- 对于创建会议：会议创建人，可手动复制会议信息（会议时间、会议ID、密码等），发送给与会者。

### 3.5 密码重置功能是否能从邮件/短信中获取新密码？


密码重置后可从邮件/短信中获取新密码。

请确定在“华为云会议管理平台”添加用户时绑定了正确的邮箱和手机号。

重置密码后会将新密码发送至用户的邮箱和手机号。

### 3.6 如何修改个人信息？

- 通过PC客户端进入华为云会议管理平台修改个人信息。  
单击PC客户端左上角的头像，选择“个人信息 > 修改个人信息”，进入华为云会议管理平台，在个人信息界面进行修改。






- 登录**华为云会议管理平台**修改个人信息。  
单击左侧菜单栏“个人信息”，或单击右上角头像选择“个人信息”，在个人信息界面进行修改。



## 📖 说明

可修改的个人信息如下：

- 头像：单击“更换头像”，添加头像并完成设置，更换后的头像将同步到您的华为云会议客户端。
- 姓名：单击“修改”，输入新的名称并单击“保存”。
- 手机/邮箱：
  - 若未绑定手机号/邮箱，可单击“绑定”完成验证并绑定。
  - 若已绑定手机号/邮箱，可单击“修改”完成验证并修改。
- 登录密码：单击“修改”，根据提示进行修改，修改密码后将自动退出登录。
- 个人云会议号：单击“会议设置”将跳转至会议设置页面，在对应的页签进行设置。
  - 基本设置：单击“编辑”可设置语音提示语言、时区、会议默认选项。
  - 个人会议设置：单击“编辑”可设置云会议室名称、主持人密码、来宾密码、入会范围等。
  - 云会议室设置：若您的会议账号已被企业管理员分配了云会议室资源，该页签可见。  
单击对应云会议室的  按钮展开详细信息，选择“编辑”，可修改云会议室名称、主持人密码、来宾密码、入会范围等。
- 所在企业：
  - 企业用户可单击“退出企业”退出已加入的企业。
  - 企业默认管理员无法退出企业。
  - 个人用户单击“创建”可创建企业。
- 职位：单击“修改”，输入职位信息后单击“保存”即可。

## 3.7 如何注销企业/个人账号

### 注销企业账号

- 试用企业：加入企业的免费注册版用户可以通过华为云会议管理平台注销自己的企业账号，具体操作请参考[注销企业](#)。
- 商用企业：订单到期后，企业可拨打客服热线电话4000-955-988或950808，申请注销企业账号。申请后30天内如无异议，华为云会议服务将正式注销该企业账号，并清理相关数据。

### 注销个人账号

已创建企业的账号在注销账号之前会提示先注销企业才能注销账号，具体操作请参考[注销账号](#)。

## 3.8 如何修改企业名称

企业管理员可登录[华为云会议管理平台](#)，根据需要修改企业名称。

**步骤1** 选择左侧菜单栏中“管理员 > 企业管理 > 注册信息”。

**步骤2** 在“企业注册信息”页面，单击“企业名称”右侧“修改”按钮。

**步骤3** 输入新的企业名称并单击右侧“保存”按钮完成修改。





----结束

## 3.9 如何修改会议账号的密码？

如果您需要修改会议账号的密码，可以选择在华为云会议客户端或管理平台进行操作，详情请参见本章节[在桌面端修改密码](#)、[在移动端修改密码](#)或[在管理平台修改密码](#)。

如果您已忘记会议账号的密码，请通过登录界面的“忘记密码”功能进行修改或联系企业管理员重置密码，详情请参见[如何找回会议账号的密码](#)。

### 注意事项

密码规则：


- 密码长度8~32个字符。
- 至少包含两种字符类型：小写字母、大写字母、数字、特殊字符。

### 修改密码（桌面端）

**步骤1** 登录客户端。

**步骤2** 在客户端首页单击左上角的头像，选择“账号与安全 > 修改密码”打开弹窗。

图 3-1 打开桌面端修改密码的弹窗



**步骤3** 输入“原密码”、“新密码”、“确认新密码”，单击“确定”完成修改。修改密码后将自动退出登录。

图 3-2 在桌面端修改密码



----结束

## 修改密码（移动端）

**步骤1** 登录客户端。

**步骤2** 在客户端首页单击“我的 > 设置 > 账号与安全 > 修改密码”打开界面。

**步骤3** 输入“原密码”、“新密码”、“确认新密码”，单击“完成”完成修改。修改密码后将自动退出登录。

图 3-3 在移动端修改密码

The screenshot shows a mobile application interface for changing a password. At the top, there is a back arrow and the title '修改密码'. Below the title are three input fields: '原密码' (Original Password) with the placeholder '请输入原密码', '新密码' (New Password) with the placeholder '请输入新密码', and '确认新密码' (Confirm New Password) with the placeholder '请再次输入新密码'. Each input field has a magnifying glass icon on the left. Below the input fields, there is a section for '密码规则:' (Password Rules) with two checked items: '密码长度8-32个字符' (Password length 8-32 characters) and '至少包含两种字符类型: 小写字母、大写字母、数字、特殊字符' (Must contain at least two character types: lowercase letters, uppercase letters, numbers, special characters). At the bottom, there is a grey button labeled '完成' (Done).

----结束

## 修改密码（管理平台）

- 步骤1 登录[华为云会议管理平台](#)。
- 步骤2 在左侧菜单栏单击“个人信息”打开界面。
- 步骤3 单击“登录密码”右侧的“修改”打开弹窗。

图 3-4 打开管理平台修改密码的弹窗



**步骤4** 输入“旧密码”、“新密码”、“确认密码”，单击“确定”完成修改。修改密码后将自动退出登录。

**图 3-5** 在管理平台修改密码

修改密码

提示: 修改密码后将自动退出登录。

\* 旧密码 请输入旧密码

\* 新密码 请输入新密码

\* 确认密码 请输入确认密码

确定 取消

----结束

# 4 会议操作

## 4.1 华为云会议与华为云 WeLink 是互通的吗？

WeLink集成了华为云会议的SDK，可以实现互通。

互通方式如下：

- 华为云会议用户主动使用会议ID+密码可加入WeLink会议。
- 华为云会议用户被主持人邀请SIP号码时可加入WeLink会议。
- 若华为云会议用户的SIP号码已被设置为企业外部联系人，WeLink会议主持人可通过邀请企业外部联系人的方式邀请该用户入会。


## 4.2 主持人密码和来宾密码有什么用处？

创建会议后，主持人使用主持人密码入会，来宾使用来宾密码入会。


会议过程中若主持人释放主持人权限，其他与会者想要申请主持人则需要输入主持人密码。

## 4.3 如何查看会议中的终端网络状况？


- 进入会议Web端的会控页面，查看会议中各用户网络状态。




- PC端：单击视频画面上方的信号指示灯。



- 移动端：下拉会议主题，单击查看网络质量



- 硬终端可在Web界面“维护-系统状态-通话状态”中进行查看。



## 4.4 会控 Web 页面中信号（网络质量）分别代表什么？

发送延时：终端到服务器延时。

接受延时：服务器回到终端的延时。

发送抖动：终端到服务器方向的抖动。

接收抖动：服务器到终端的抖动。


满足以下任一项，则网络质量信号显示红色：

- 延时 $\geq$ 250ms
- 抖动 $\geq$ 50ms
- 音频丢包 $\geq$ 10%
- 视频丢包 $\geq$ 3%
- 辅流丢包 $\geq$ 3%



## 4.5 会控中的锁定会议功能是什么？

为了保障会议的安全性，Web端会控中提供锁定会议的功能，如下图，会议被锁定后，硬终端和软终端均无法主动入会，通过会议ID+来宾密码或会议日程都无法入会（软终端会提示“入会失败”，硬终端会提示“呼叫被拒绝”），只能由主持人邀请入会。



## 4.6 匿名接入（免账号入会）是什么意思？

匿名接入（免账号入会）是指没有华为云视频会议账号，无需登录客户端，直接使用会议ID和密码。

### 📖 说明

- 匿名接入，无法申请主持人权限，且与账号入会一样占用一个会议与会人名额。
- 当前硬终端不支持匿名入会。

## 4.7 电话（手机/固话）入会是什么功能？

若企业开通了电话外呼功能，则手机/固话也可入会。

### 📖 说明

电话外呼功能请发送邮件至“[hcmeeting@huaweicloud.com](mailto:hcmeeting@huaweicloud.com)”或联系华为销售申请开通。


## 邀请入会

当联系人未安装或未登录华为云会议客户端时，会议中主持人呼叫联系人的电话号码，联系人可接听入会。

### 📖 说明

预约会议时也可添加联系人的电话号码。


- PC端：



- 移动端：会议界面单击“与会者”。



- 华为云会议管理平台：进入会控页面，“添加与会方”。



## 主动入会

手机无法上网或未安装华为云会议客户端时，可使用手机或固话呼叫号码02153290005，根据语音提示输入会议ID和密码，即可入会。

## 4.8 如何修改或取消预订会议？

请登录Web端，在“我的会议”中修改或取消预订会议。

## 4.9 多个人都用主持人密码入会时，谁是主持人？

第一个入会的将成为主持人，后入会的成为普通与会者。

## 4.10 跨企业如何开会？

- 邀请与会方
  - 创建会议后，分享会议ID和密码、会议链接等会议信息给与会方。
    - 桌面端会中单击“邀请 > 复制邀请”可复制会议信息进行分享。
    - 移动端会中单击“更多 > 邀请与会者”打开界面，可分享会议信息。
- 与会方入会
  - 与会方所属企业均已有华为云会议账号，登录到华为云会议客户端后，直接输入会议ID入会。
  - 与会方所属企业未购买华为云会议账号
    - 下载华为云会议客户端，匿名入会（推荐）。
    - 用手机拨打“会议接入号”。

## 4.11 接入号的使用场景是什么？

当用户未下载安装“华为云会议”软终端时，可直接拨打接入号，根据语音提示输入会议ID和密码加入会议。

## 4.12 固定电话无法加入云会议，提示一段忙音，该如何解决？

建议使用主叫入会方式：固话呼叫02153290005，根据提示音依次输入会议ID和来宾密码即可入会。

## 4.13 Web 端会控界面无法显示未入会设备的在线/离线状态？

暂不支持在Web端会控界面查看设备的在线/离线状态。


## 4.14 会议中进行网络切换是否会导致会议中断？

华为云会议客户端支持在会议中切换网络。网络切换后，会议会在1~3秒内恢复正常。硬终端不支持会议中切换网络，建议在未召开会议时切换网络。


## 4.15 如何修改会议名称？

只有未开始的预约会议可以修改会议名称。

在“我的会议”中，在需要修改的会议右上方单击“编辑”。名称修改完成后单击“保存”。



## 4.16 如何在会中邀请参会人？

- PC端：主持人入会后可单击“邀请”打开弹窗，选择需要邀请的用户，单击“确定”进行呼叫。
- 移动端：主持人入会后可单击“与会者”打开界面，选择右上角  按钮，勾选需要添加的与会者后单击“确定”进行呼叫。
- 会控助手：使用会议ID和主持人密码进入会控助手页面，单击“添加与会者”打开弹窗，选择需要添加的与会者，单击“确定”进行呼叫。

## 4.17 为什么呼叫联系人参会，对方手机收不到？

在会议中呼叫联系人加入会议，对方却无法在手机上收到消息提示，可能原因是：

- 对端可能未登录云会议APP。
- 对端网络异常无法接收到呼叫，可以尝试切换网络或使用手机流量看能否恢复正常。

若排查完以上情况仍无法解决，可在客户端进行反馈。

- 桌面端：单击首页左上角的头像，选择“帮助与反馈 > 反馈”打开弹窗，填写问题并勾选日志，单击“提交”。
- 移动端：单击“我的 > 反馈”打开界面，填写问题并启用“自动上传日志”，单击“提交”。



## 4.18 如何修改华为云会议界面语言？

- **华为云会议管理平台**  
在Web页面的右上角可选择语言。
- **移动客户端**  
在“我的 > 设置 > 语言”中切换语言。
- **Windows客户端**  
在客户端左下角单击“设置”图标，在“常规设置 > 语言设置”中切换语言。
- **Mac客户端**  
华为云会议界面语言自动跟随操作系统的语言设置，仅支持中英文双语，非简体中文将自动适配为英文。  
如需单独设置华为云会议界面语言，可如下操作。

- a. 打开“系统偏好设置”，进入“语言与地区”。



- b. 设置“华为云会议”语言并重启应用，即可使用新的界面语言。



## 4.19 如何查询上一次会议的使用时长？

通过查看历史会议，您可以了解上一次会议的主题、会议号、时间等信息，方便您进行会后的内容整理。

当您需要查询上一次会议的使用时长，可参考以下操作步骤。

**步骤1** 登录[华为云会议管理平台](#)。

**步骤2** 从左侧菜单栏进入“会议 > 历史会议”页面。

**步骤3** 在历史会议页面找到上一次召开的会议，可以查看实际时长。

图 4-1 查询上一次会议使用时长



----结束

# 5 会议录制

## 5.1 打开录播文件，为什么提示“视频已经被删除”？

会议结束后，录播的文件需要解析转码，时间大概和录制的时长相等。请稍后再尝试。

## 5.2 会议结束后，打开录播的文件为什么提示“文件正在转码”？

会议结束后，录播的文件需要解析转码，时间大概和录播时长吻合，比如会议录播了一个小时，在一个小时后才能打开录播文件。

## 5.3 观看直播、录播带宽要求多大？

不同的会议视频格式对带宽有不同要求。

宽带	大小
CIF单路宽带	256kb
4CIF单路宽带	512kb
720P30单路宽带	768kb
1080P30单路宽带	1Mb
1080P60单路宽带	2Mb
双流	主辅流带宽相加

## 5.4 会议中与会人数对录播的文件大小有影响吗？

没有影响，只有会议的视频格式、是否录制辅流及录制时长会影响文件大小。



## 5.5 录制文件的格式是什么？

录制的文件格式为MP4。

## 5.6 录播功能会录制哪些内容？

录制系统默认录制到的是单画面观看的效果，录制窗口不随画面布局改变而变化。

## 5.7 客户购买录播空间后，到期未续费，录制文件是否被系统自动删除？

录播空间到期未续费，系统不会自动删除录制文件。由运营和客户确认后，再进行数据清理。


# 6 客户端业务使用

## 6.1 客户端登录提示失败？


- 请确认使用会议账号登录，而不是华为云官网的注册账号。[如何创建会议账号](#)
- 客户端是否是华为云官网或应用商城中下载的最新版本。[【华为云会议】官网下载](#)
- 请确认当前网络是否能直接访问网址<https://meeting.huaweicloud.com/>。如无法访问，请更换客户端网络环境。

## 6.2 客户端日志如何获取？

### 手机端

- 已登录：依次单击“我的 > 反馈”，开启“自动上传日志”。
- 未登录：在登录界面右下方单击 ，单击“邮件发送日志”，日志会发送给华为技术支持。

### PC端

- 已登录：单击头像，进入“帮助与反馈 > 反馈”，选择日志上传。
- 未登录：在登录界面右下方单击 ，再选择“收集日志”，收集完成后系统将自动弹出日志本地存放路径。

### 说明

收集日志不会收集个人相关信息。

## 6.3 手机使用“华为云会议”客户端入会一分钟消耗多少流量？

网络状况良好情况下为  $1\text{Mbps} \times 60\text{s} / 8 = 7.5\text{MB}$ 。该数据仅供参考，客户端会根据网络状况，调整视频分辨率，导致消耗流量不同。

## 6.4 客户端如何切换摄像头？

### PC 端

进入会议设置，选择“视频”，在摄像头下“选择设备”中选择需要使用的摄像头。

### 手机端

会中开启摄像头，在右上角单击转换按钮即可切换前置/后置摄像头。

## 6.5 安装 Windows 客户端，提示“The setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program”？

该提示的意思是Setup文件已损坏。

可能原因：

- 电脑杀毒软件或者安全保护软件对安装的未授权程序的提示。
- 安装软件已经被杀毒软件破坏掉了，但是注册表中的信息还没有去掉，就会出现这样的提示。

可以尝试以下三种方法解决：

- 单击确定，继续安装。
- 重新下载安装。
- 查找启动项目，关闭安全卫士之类的软件。若手动查找不了，可以用系统优化设置类工具。也可以直接运行msconfig。

## 6.6 安装 PC 客户端，360 弹出提示“有未知程序正准备运行，建议阻止”？

“华为云会议”客户端安装程序没有添加到360白名单。

在安装360杀毒软件的电脑上安装“华为云会议”客户端时，需要手动添加信任，然后重启360杀毒软件。

### 📖 说明

若未添加信任时退出360，重启360杀毒软件后会出现安装文件被360误删情况。

## 6.7 Win10 系统安装“华为云会议”，弹出提示“Windows Defender SmartScreen 已阻止启动一个未识别的应用”？

电脑自带杀毒软件对未授权安装的“华为云会议”客户端弹出提示，需要客户手动设置授权，单击“仍要运行”继续安装。

## 6.8 客户端如何设置多画面？

PC/手机客户端属于多流终端，多画面显示为终端自身的能力，无需设置。

- PC端可在会议画面的右上角切换画面显示模式（包括演讲者模式、画中画模式和画廊模式）。
- 手机客户端可将会议画面向左滑动，切换至多画面显示。

## 6.9 使用华为云会议客户端开会时是否可以设置主持人轮询？

使用华为云会议客户端开会不支持设置主持人轮询。

仅硬终端作为主持人时支持设置主持人轮询。硬终端通过“华为云会议管理平台”设置主持人轮询的操作详情请参见[Web端会议管理委员会控-主持人轮询](#)。

## 6.10 客户端会场在网络质量较差时出现画面卡顿，网络恢复后画面仍不恢复的情况，如何处理？

如果由于网络原因客户端出现画面卡顿或者掉会的现象，您可以退出会议，然后在“我的会议”中找到当前正在进行的会议，单击“加入”，即可重新入会。

## 6.11 移动端在后台运行时能否被唤醒入会？

移动端在后台运行时可以被唤醒接听会议来电。

需要在应用权限设置中将移动端设置为智能后台，且不清理其后台进程。


## 6.12 PC 客户端如何在会议中设置摄像头？

会中单击“视频”右边的 ^ 图标，选择“音视频设置”，在摄像头下“选择设备”下拉框中选择需要使用的视频设备。

## 6.13 二次开发的免费试用账号如何申请？

请参考《华为云会议开发指南》中“开发流程”章节的[开发前准备](#)。

## 6.14 网络连接失败时，怎么快速定位？

在登录界面右下方单击 ，选择“网络检测”，单击“开始检测”，系统会自动检测当前网络状况。

请您放心，此操作不会发送任何个人数据信息。

## 6.15 因显卡驱动兼容问题导致软终端崩溃怎么办？

因为显卡驱动的兼容问题，在Windows 7系统下，会议过程中可能会出现显卡驱动异常导致软终端崩溃的情况，建议您按照显卡官网驱动升级指导，或者使用第三方驱动程序对显卡驱动进行升级。

## 6.16 哪些客户端支持虚拟背景？

- 视频会议

客户端	操作系统要求	硬件要求
Windows	Windows 10	详见“ <a href="#">Windows哪些设备支持会中设置虚拟背景？</a> ”
Mac	macOS 10.12.1及以上版本	CPU：英特尔酷睿i5 四核以上；M1芯片 四核以上
Android	Android 6.0/Harmony 2.0	仅麒麟芯片990以上的安卓手机支持，目前常见型号：HUAWEI P30及以上，HUAWEI Mate30及以上，HUAWEI MateXs
iOS	-	iPhone 8及以上

- 网络研讨会

客户端	操作系统要求	硬件要求
Windows	Windows 7及以上版本（64位）	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持X86架构</li> <li>• 支持SSSE3及以上指令集</li> <li>• CPU：英特尔酷睿i5 四核以上；AMD锐龙 四核以上</li> </ul>
Mac	macOS 10.12.1及以上版本	CPU：英特尔酷睿i5 四核以上；M1芯片 四核以上
Android	Android 6.0/Harmony 2.0，支持arm64-v8a架构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU主频1.5GHZ以上</li> <li>• 内存3G以上</li> </ul>

客户端	操作系统要求	硬件要求
iOS	iOS 11.0及以上版本	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPhone 8及以上</li> <li>• iPad Air 3及以上</li> <li>• iPad 5及以上</li> <li>• iPad mini 4及以上</li> <li>• iPad Pro均支持</li> </ul>

#### 📖 说明

若您的设备尚未支持虚拟背景，请耐心等待更多机型。

## 6.17 Windows 哪些设备支持会中设置虚拟背景？

Windows设备支持会中设置虚拟背景对设备硬件有一定要求，硬件配置满足以下要求即可：

- CPU处理器要求：
  - 第六代智能英特尔酷睿™处理器及后续型号。
  - 处理器型号可通过型号中的数字进行识别，例如处理器型号为：Inter(R) Core(TM) i7-8700 CPU.....，表示为第八代智能英特尔酷睿™处理器。
  - 英特尔至强可扩展处理器（原代号为Skylake）、第二代智能英特尔至强可扩展处理器（原代号Cascade Lake）、第三代英特尔至强可扩展处理器（原代号Cooper Lake或Ice lake）。
  - 搭载英特尔核芯显卡的奔腾处理器N4200/5、N3350/5、N3450/5。
  - 采用SSE 4.1指令集扩展的英特尔凌动处理器。

#### 📖 说明

- 查看自己电脑CPU处理器：单击桌面左下角菜单栏 > 设置 > 系统 > 关于 > 设备规格 > 处理器。
  - 英特尔处理器详细型号配置信息请在英特尔官网查询。
- GPU处理器要求：
  - 搭载了第六代至第九代英特尔锐炬® Plus 显卡、英特尔® 超核芯显卡、英特尔® 核芯显卡或英特尔Xe架构的处理器。  
(显卡集成于处理器上，发行于2010年以后)
  - 英特尔锐炬® Xe MAX 显卡。(独立显卡，发行于2020年)

#### 📖 说明

- 如何查看电脑GPU处理器：右键单击“我的电脑”，选择“属性”，设备管理器 > 显示适配器 > 右键单击对应显卡选择“属性” > 详细信息。
- 英特尔显卡详细型号配置信息请在英特尔官网查询。

## 6.18 如何配置企业 SSO 登录？

- 华为云会议管理平台侧配置

配置企业自有认证生效后，移动端、PC客户端、管理后台登录流程将使用您的企业内认证账号。**请确保自有认证在配置界面自测试验证通过**（建议企业可以先在自有的测试企业对接验证，验证成功后切换到正式企业），且验证使用没有问题再保存。

### 📖 说明

在正式对接前企业管理员要确保所有对接字段已经完成配置，否则将无法登录。

- 在华为云会议产品**首页**单击“控制台”，输入华为云账号和密码并单击“登录”，单击“前往管理平台”，跳转华为云会议管理平台。
- 在华为云会议管理平台左侧菜单栏进入“高级 > 开放性设置”。
- 选择“SSO登录”。
- “SSO登录”选择“开启”。

华为云会议 管理平台

高级 / 开放性设置

### 开放性设置

插件应用管理 **SSO登录** 会议事件推送

基本配置

SSO登录  开启  关闭

\* 企业域名

\* 获取Token URL

\* 鉴权中心URL

用户信息查询URL

\* APP ID

APP密码

拉起PC终端的scheme

拉起安卓终端的scheme

拉起iOS终端的scheme

映射

\* 第三方帐号字段名称

\* 第三方 access token 字段名称

第三方姓名字段名称

第三方邮箱字段名称


第三方移动电话字段名称

关键参数解释：

参数名称	参数解释
<b>基本配置</b>	
企业域名	企业配置的域名，在APP上登录时输入此处配置的域名。
获取Token URL	企业获取Token的URL。华为云会议用企业鉴权生成的临时Code，获取访问企业用户信息的Token。
鉴权中心URL	企业鉴权中心URL。华为云会议APP输入域名后，跳转到此处配置的页面，用户在页面上可输入账号和密码，或者进行扫码。
用户信息查询URL	企业查询用户信息的URL。华为云会议通过此处配置的URL获取用户信息（姓名、联系方式等）。
APP ID	企业用于标识华为云会议的APP ID，在企业鉴权平台上申请获取。
<ul style="list-style-type: none"> <li>拉起PC端终端的scheme</li> <li>拉起安卓端终端的scheme</li> <li>拉起iOS端终端的scheme</li> </ul>	鉴权通过后，拉起APP的Scheme URL。
<b>映射</b>	
第三方账号字段名称	企业鉴权接口里账号字段。
第三方access token字段名称	企业获取token接口里token字段。
<ul style="list-style-type: none"> <li>第三方姓名字段名称</li> <li>第三方邮箱字段名称</li> <li>第三方移动电话字段名称</li> </ul>	企业用户信息接口里字段和华为云会议用户信息的映射关系。

- **企业鉴权平台侧配置（以微信鉴权为例）**
  - a. 在微信开放平台申请App ID和Key





b. 请求code获取鉴权中心URL：

使用第三方网站应用授权登录前请注意已获取相应网页授权作用域（scope=snsapi\_login），可以通过在PC端打开以下链接：

[https://open.weixin.qq.com/connect/qrconnect?appid=APPID&redirect\\_uri=REDIRECT\\_URI&response\\_type=code&scope=SCOPE&state=STATE#wechat\\_redirect](https://open.weixin.qq.com/connect/qrconnect?appid=APPID&redirect_uri=REDIRECT_URI&response_type=code&scope=SCOPE&state=STATE#wechat_redirect)

若提示“该链接无法访问”，请检查参数是否填写错误，如redirect\_uri的域名与审核时填写的授权域名不一致或scope不为snsapi\_login。

c. 通过code获取access\_token（获取Token URL）：

[https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/accessToken?appid=APPID&secret=SECRET&code=CODE&grant\\_type=authorization\\_code](https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/accessToken?appid=APPID&secret=SECRET&code=CODE&grant_type=authorization_code)

d. 通过access\_token调用接口（获取用户信息URL）：

获取access\_token后，进行接口调用，有以下前提：


- access\_token有效且未超时；
- 微信用户已授权给第三方应用账号相应接口作用域（scope）。

对于接口作用域（scope），能调用的接口有以下：

授权作用域（scope）	接口	接口说明
snsapi_base	/sns/oauth2/access_token	通过code换取access_token、refresh_token和已授权scope
snsapi_base	/sns/oauth2/refresh_token	刷新或续期access_token使用
snsapi_base	/sns/auth	检查access_token有效性
snsapi_userinfo	/sns/userinfo	获取用户个人信息

## 6.19 如何打开视频画面智能排序？

在会中依次选择“更多 > 设置 > 视频”，在视频画面排序中，勾选“智能排序”即可，开启视频画面智能排序后，发言人和开启视频与会者将智能排前，查看更加方便。




## 6.20 如何开启或关闭会中镜像效果？

- 会中关闭/开启

PC端：

依次选择“更多 > 设置 > 视频”，勾选或去勾选“视频镜像”。



移动端：

依次选择“更多 > 会议设置”，开启或关闭“视频镜像”。

- 会前关闭/开启

PC端：

依次选择“设置 > 视频”，勾选或去勾选“视频镜像”。



移动端：

依次选择“我的 > 设置 > 会议设置”，开启或关闭“视频镜像”。

## 6.21 如何获得更好的声音体验

**步骤1** 登录华为云会议桌面端。

**步骤2** 单击桌面端首页左下角的  按钮打开“会议设置”弹窗。

**步骤3** 单击“音频”，在“其他设置 > 音频模式”中进行选择。

- 个人电脑模式：适用于用户在个人的笔记本电脑和台式电脑开会。
- 普通会议室模式：适用于在5-25平方的小中大型会议场景，可容纳2-25人。
- 超大会议室模式：适用于在30平方以上的带扩音设备的超大会议室，可容纳30人以上。
- 自适应模式：开启后设备将智能检测声音环境，自动切换最适合的音频模式。

图 6-1 音频模式



----结束


## 6.22 Mac 电脑出现无法安装华为云会议应用怎么办？

用户在安装官网下载MAC安装包，出现如下【无法打开“华为云会议”，因为无法确认开发者的身份】提示时。



可按照以下步骤解决：

**步骤1** 打开“系统偏好设置”，进入“安全性与隐私”



**步骤2** 切换“通用”页签，在“允许从以下位置下载app”，勾选“App Store 和被认可的开发者”（单击左下角的【锁】后进行身份验证可更改配置项）



----结束

## 6.23 PAD 最多可显示多少视频画面

视频会议时，默认进入演讲者视图（大画面为主讲人小画面为自己或大画面为共享小画面为最大发言人，支持选看画面），右滑切换画廊视图，进入画廊视图。

### 说明

只有会议中有2名或者更多参会者时，您才能切换到画廊视图。

### 安卓 Pad

画廊视图可显示视频画面情况如下：

- 2GHz，4GB内存以上机型支持3x3布局，其他机型仅支持2x2布局。
- 搭载麒麟990芯片/麒麟9000芯片/麒麟9000E芯片的机型支持4x4布局。

### 苹果 iPad

画廊视图可显示视频画面情况如[表6-1](#)所示。

表 6-1 iPad 视频画面

画面布局	产品型号
4x4布局	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPad Pro 12.9" 3; iPad Pro 12.9" 4; iPad Pro 12.9" 5及以上。</li> <li>• iPad Pro 11" 1; iPad Pro 11" 2; iPad Pro 11"3及以上。</li> <li>• iPad Air 3; iPad Air 4及以上。</li> <li>• iPad (第八代)及以上。</li> </ul>
3x3布局	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPad Pro 12.9" 1; iPad Pro 12.9" 2</li> <li>• iPad Pro 10.5"</li> <li>• iPad Pro 9.7"</li> <li>• iPad 5; iPad 6; iPad 7</li> <li>• iPad mini 4; iPad mini 5</li> </ul> <p><b>说明</b> iPad mini最高支持3x3布局。</p>
2x2布局	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iPad 1; iPad 2; iPad 3; iPad 4</li> <li>• iPad Air 1; iPad Air 2</li> <li>• iPad mini 1; iPad mini 2; iPad mini 3; iPad mini 4</li> </ul>

## 6.24 哪些设备支持共享手机声音？

目前以下设备支持共享手机声音：

客户端类型	设备型号
安卓	Android 10及以上
iOS	iOS 13及以上的设备，具体型号如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● iPhone 8及以上</li> <li>● iPad Pro 12.9" 3; iPad Pro 12.9" 4; iPad Pro 12.9" 5及以上</li> <li>● iPad Pro 11" 1; iPad Pro 11" 2; iPad Pro 11"3及以上</li> <li>● iPad Air 3; iPad Air 4及以上</li> <li>● iPad (第八代)及以上</li> <li>● iPad Pro 12.9" 2及以上</li> <li>● iPad Pro 10.5"及以上</li> <li>● iPad mini 5及以上</li> </ul>

## 6.25 启动 PC 客户端时，提示“您的操作系统版本过低，继续运行存在安全风险，建议先升级系统或更新系统安全补丁”？

启动华为云会议PC客户端时，提示“您的操作系统版本过低，继续运行存在安全风险，建议先升级系统或更新系统安全补丁”。




### 解决方法：

1. 如果您的操作系统已长时间未更新补丁，建议更新安全补丁后再运行华为云会议。
2. 如果您的操作系统已是最新的Windows 10或是Windows 11版本，并且已安装安全补丁，可通过华为云会议官网重新下载安装客户端：<https://www.huaweicloud.com/product/meeting/download.html>。
3. 如果您的操作系统为Windows 7或未升级到最新版本和补丁的Windows 10，并且不想升级系统，在确保华为云会议客户端下载来源可靠的前提下（如计算机连接的网络是可信网络，同时客户端安装包是通过华为云会议官网下载：<https://www.huaweicloud.com/product/meeting/download.html>），可通过单击“继续运行”继续使用华为云会议。


## 6.26 升级 PC 客户端时，提示“检测到您下载的安装包异常，是否继续安装”？

收到华为云会议PC客户端的升级提醒后，升级时提示“检测到您下载的安装包异常，是否继续安装”。



### 解决方法：

1. 如果您的操作系统已长时间未更新补丁，建议更新安全补丁后再运行华为云会议并进行升级。
2. 如果您连接的网络是不信任的网络，比如公共场所的不知名网络，可能存在被劫持的风险，建议切换到可信任网络重新升级。
3. 如果您的操作系统为Windows 7、未升级到最新版本和补丁的Windows 10，并且不想升级系统；或者您的操作系统已是Windows 10、Windows 11，并安装了最新的系统安全补丁，可通过以下步骤检查客户端安装包的正确性。
  - a. 打开目录：%appdata%\HuaweiMeeting\update，右键单击升级包（exe文件）的属性。



- b. 如果确认显示的证书信息中“颁发给、颁发者、有效期”均与上图一致，说明升级包的来源可靠，请放心使用。如果不一致，建议单击“取消”中断升级。
4. 如果步骤3中证书信息与图示不一致，请通过华为云会议官网链接下载最新客户端安装包：<https://www.huaweicloud.com/product/meeting/download.html>。



## 6.27 等候室来宾有人数限制吗？是否占用会议并发资源？

等候室来宾无人数限制，且不占用会议并发资源。

## 6.28 IdeaHub2.0 SmartRooms 内置域名及 IP 地址说明

公网域名或IP地址	访问协议	地址说明	地址作用
meeting.huaweicloud.com	https	华为云会议服务中国网站地址	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 华为云会议的 SmartRooms 激活地址</li> <li>2. 第三方共享信息清单地址</li> <li>3. 隐私策略地址</li> <li>4. 华为云会议管理平台地址</li> <li>5. 华为云会议用户注册地址</li> </ol>
intl.meeting.huaweicloud.com	https	华为云会议服务国际网站地址	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 华为云会议的 SmartRooms 激活地址</li> <li>2. 第三方共享信息清单地址</li> <li>3. 隐私策略地址</li> <li>4. 华为云会议管理平台地址</li> <li>5. 华为云会议用户注册地址</li> </ol>
www.huaweicloud.com	https	华为云官网地址	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 华为云官网地址</li> <li>2. 华为云会议App官网下载地址</li> <li>3. 华为云Welink App 下载地址</li> <li>4. 华为云会议服务协议地址</li> <li>5. 华为云Welink服务协议地址</li> <li>6. 华为云会议套餐定价地址</li> <li>7. Ideahub投屏帮助地址</li> </ol>

公网域名或IP地址	访问协议	地址说明	地址作用
device.meeting.huaweicloud.com	https	华为云会议终端管理模块TMS地址	扫码激活SmartRooms时，华为云会议移动端App访问的地址
support.huaweicloud.com	https	华为云帮助中心地址	1. 华为云会议帮助中心地址 2. 华为云会议FAQ地址
console.huaweicloud.com	https	华为云控制台地址	华为云Welink套餐订购地址
newguide.meeting.huaweicloud.com	https	云会议快速入门视频地址	云会议快速入门视频地址
crl.globalsign.com	http	GlobalSign证书吊销地址	GlobalSign证书吊销地址
119.3.230.210 139.159.193.227	-	meeting.huaweicloud.com和meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将meeting.huaweicloud.com和meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址
119.3.236.149	-	r1.meeting.huaweicloud.com和r1.meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将r1.meeting.huaweicloud.com和r1.meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址
139.9.190.5	-	r2.meeting.huaweicloud.com和r2.meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将r2.meeting.huaweicloud.com和r2.meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址
49.4.27.189	-	r3.meeting.huaweicloud.com和r3.meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将r3.meeting.huaweicloud.com和r3.meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址

公网域名或IP地址	访问协议	地址说明	地址作用
119.3.179.96	-	im.welink.huaweicloud.com的默认IP	当DNS不可用时，App将im.welink.huaweicloud.com域名解析为该IP地址
124.71.4.93	-	intl.meeting.huaweicloud.com和intl.meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将intl.meeting.huaweicloud.com和intl.meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址
159.138.51.65	-	r-ap-southeast-1.meeting.huaweicloud.com和r-ap-southeast-1.meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将r-ap-southeast-1.meeting.huaweicloud.com和r-ap-southeast-1.meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址
119.8.35.65	-	im-intl.meeting.huaweicloud.com和im-intl.meeting.huaweicloud.cn的默认IP	当DNS不可用时，App将im-intl.meeting.huaweicloud.com和im-intl.meeting.huaweicloud.cn域名解析为该IP地址
121.36.87.157 121.36.87.158 121.36.16.94	TCP/UDP	华为云会议服务接入地址	用于探测云会议信令和媒体端口链接是否正常
www.vmall.com	https	华为商城地址	App用于探测与互联网网络链接是否正常
http://www.huawei.com/media-tmmbr http://www.huawei.com/media-control http://www.huawei.com http://www.huawei.com/client_control http://id.huawei.com/presence	-	用于生成sip协商的xml文件的命名空间	用于生成sip协商的xml文件的命名空间，非网络访问
*.huawei.com	-	用于判断本地代理是否是华为代理地址	用于判断本地代理是否是华为代理地址

公网域名或IP地址	访问协议	地址说明	地址作用
beian.miit.gov.cn	https	工信部App备案查询	工信部App备案查询备案号

## 6.29 客户端对外连接访问说明

场景1：访问华为云会议相关地址，进行基本业务交互，包括注册、激活、管理平台、隐私声明、用户协议等

场景2：访问华为云相关地址，包括华为云官网、客户端下载地址、套餐定价、IdeaHub投屏帮助、WeLink套餐订购、帮助中心、体验改进计划等

场景3：客户端用于探测与互联网网络连接是否正常

场景4：用于访问石墨相关业务功能

场景5：用于获取证书吊销列表


场景6：用于获取iOS安装包下载地址

## 6.30 Windows SmartRooms 版本无法升级？

问题现象：

单击“设置>关于我们>版本更新>检测”无响应，无法检测新版本及完成版本更新。


图 6-2 单击版本更新检测无响应



解决方法：


**步骤1** 在Windows搜索框中搜索“本地安全策略”，并打开“本地安全策略”配置页面。

图 6-3 打开本地安全策略



**步骤2** 将“本地策略>安全选项>用户账户控制：以管理员批准模式运行所有管理员”设置为“禁用”。

图 6-4 禁用“用户帐户控制：以管理员批准模式运行所有管理员”



**说明**


如果这个配置项显示为“已禁用”，可以尝试先启用，再禁用。

**步骤3** 修改完成后，重启Windows。

**步骤4** 已经可以检测新版本，并完成升级。


- 单击“设置>关于我们>版本更新>检测”正常情况下将会显示“检测中”。

图 6-5 版本更新检测



- 如果发现新版本将会完成版本升级，请确认升级后的版本是否跟**华为云会议 SmartRooms官网版本**一致。

图 6-6 SmartRooms 版本



----结束

## 6.31 使用 PC 客户端开会时，视频模糊或声音卡顿？

### 问题现象

使用PC客户端开会时，会中视频模糊、声音卡顿。

### 解决方法

- 方法一：开启电脑的高性能模式。
  - a. 单击桌面左下角的徽标键，选择“设置”打开“Windows 设置”界面。
  - b. 单击“系统”打开界面后，选择“电源和睡眠”。
  - c. 在“电源和睡眠”界面，单击右侧“其他电源设置”。
  - d. 在“隐藏附加计划”中，选择“高性能”即可。

#### 📖 说明

- 若未找到高性能模式，可参考如下操作：
  1. 同时按下Windows+R键，输入“powershell”后单击“确定”打开弹窗。
  2. 在弹窗中输入“powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61”并回车，再执行**以上步骤**选择“高性能”即可。
- 部分电脑单击桌面右下角的电池图标，在电池弹窗中将电源模式拉至“最佳性能”可完成设置。
- 方法二：降低电脑CPU、内存使用率。

若会中暂不方便离会，可先参考**方法一**及以下操作：

  - 关闭虚拟背景或视频画面。
  - 关闭其他非必要的电脑程序。
- 方法三：请根据电脑型号，更新BIOS驱动。

## 6.32 哪些耳机支持屏蔽周围人声？

屏蔽周围人声功能目前支持市面上主流的USB耳机、3.5mm耳机和蓝牙耳机。

### 查看自己的 USB 耳机或蓝牙耳机是否支持屏蔽周围人声

请打开会议中的音频设置，查看您正在使用的麦克风设备，如**图6-7**所示。



图 6-7 查看麦克风设备



若设备名称中包含或等于以下字样，则支持屏蔽周围人声：

- headset
- Headset
- HEADSET
- Jabra Evolve
- Jabra EVOLVE
- Plantronics Blackwire
- Sennheiser SC30 for Lync
- Star Y360
- HECATE G30 S Stereo
- HP E07
- EPOS IMPACT X5
- HUAWEI FreeBuds 4
- HUAWEI FreeBuds 4i
- HUAWEI FreeBuds Pro 2
- HUAWEI FreeBuds Pro 3
- OPPO Enco X2
- OPPO Enco Air2 Pro
- Redmi Buds 4
- Redmi Buds 4 Pro
- HONOR FlyPods 3
- AirPods
- AirPods 3

- AirPods Pro
- FreeBuds 3
- WH-1000XM
- Mario's qc35
- OpenRun Pro by Shokz
- FlyPods Lite
- Nubia TWS C1
- HECATE G4 S
- Mi True Wireless Earphones 2
- Redmi Buds 3
- HUAWEI FreeBuds 4E
- HUAWEI FreeBuds 5i
- HUAWEI FreeBuds 5
- HUAWEI FreeLace Pro
- HUAWEI FreeBuds SE
- EDIFIER W800BT Plus
- HONOR xSport PRO
- EDIFIER LolliPods 2022版
- Mi Bluetooth Neckband Earphones Basic
- JS270
- Zero Buds

## 查看自己的 3.5mm 耳机是否支持屏蔽周围人声

目前市面上主流的3.5mm耳机型号都能支持屏蔽周围人声。

**因系统差异，不同系统中对3.5mm耳机的识别能力不同，可能会存在误识别或漏识别的情况。**

若发现自己的3.5mm耳机设备不支持，可使用以下方法进行初步排查：

将3.5mm耳机插入电脑后，打开系统的“声音设置”，单击“声音控制面板”，如图6-8所示。

在“录制”一栏中查看您正在使用的耳机信息，如图6-9所示。

- 若当前正在使用的耳机被识别为3.5mm耳机设备，则代表该设备可使用屏蔽周围人声功能，如图6-10所示。
- 若正在使用的耳机未被识别为3.5mm耳机，则无法支持屏蔽周围人声，如图6-11所示。

图 6-8 打开声音控制面板



图 6-9 查看耳机信息




图 6-10 被识别为 3.5mm 耳机



图 6-11 未被识别为 3.5mm 耳机



## 6.33 如何恢复与设置华为云会议 Web 端会中麦克风/摄像头/共享屏幕权限？


### 6.33.1 Windows Chrome

#### Windows 版本 Chrome 浏览器如何恢复麦克风权限？

当您打开麦克风或者在会议界面中看到“没有权限访问麦克风设备，请在浏览器中设置允许访问麦克风设备”或者“The browser does not have permissions for the microphone. Grant permissions in browser settings.”提示语时，请按如下操作恢复麦克风权限：

先在会控条单击打开麦克风，弹出提示后，单击浏览器右上方的摄像头小图标，选择允许该网址访问您的麦克风，如图6-12所示。

图 6-12 Windows Chrome 恢复麦克风权限




## Windows 版本 Chrome 浏览器如何恢复摄像头权限？

当您打开摄像头或者在会议界面中看到“没有权限访问摄像头设备，请在浏览器中设置允许访问摄像头设备”或者“The browser does not have permissions for the camera. Grant permissions in browser settings.”提示语时，请按如下操作恢复摄像头权限：

先在会控条单击打开摄像头，弹出提示后，单击浏览器右上方的摄像头小图标，选择允许该网址访问您的摄像头，如图6-13所示。

图 6-13 Windows Chrome 恢复摄像头权限



## 6.33.2 Mac Chrome

### Mac 版本 Chrome 浏览器如何设置共享屏幕权限？


在会中单击“共享”后，可以选择您需要共享的内容：标签页、窗口、整个屏幕。

选择Chrome标签页或者Chrome浏览器窗口时不需要设置权限。

若您选择了其他窗口或者整个屏幕时没有分享成功，并提示无法共享，可以进行如下操作：

1. 在“系统设置 > 隐私安全 > 屏幕录制”打开Chrome浏览器的屏幕录制权限，如图6-14所示。
2. 重新启动Chrome浏览器，进入会议后再次发起共享。

图 6-14 Mac Chrome 设置共享屏幕权限




### Mac 版本 Chrome 浏览器如何恢复麦克风权限？

当您打开麦克风或者在会议界面中看到“没有权限访问麦克风设备，请在浏览器中设置允许访问麦克风设备”或者“The browser does not have permissions for the microphone. Grant permissions in browser settings.”提示语时，请按如下操作恢复麦克风权限：

先在会控条单击打开麦克风，弹出提示后，单击浏览器右上方的麦克风小图标，选择允许该网址访问您的麦克风，如图6-15所示。



图 6-15 Mac Chrome 恢复麦克风权限




## Mac 版本 Chrome 浏览器如何恢复摄像头权限?

当您打开摄像头或者在会议界面中看到“没有权限访问摄像头设备, 请在浏览器中设置允许访问摄像头设备”或者“The browser does not have permissions for the camera. Grant permissions in browser settings.”提示语时, 请按如下操作恢复摄像头权限:

先在会控条单击打开摄像头, 弹出提示后, 单击浏览器右上方的摄像头小图标, 选择允许该网址访问您的摄像头, 如图6-16所示。

图 6-16 Mac Chrome 恢复摄像头权限



## 6.33.3 Mac Safari


### Mac 版本 Safari 浏览器如何设置共享屏幕权限？

在会中单击“共享”后，将显示系统弹窗，可选择共享窗口、屏幕或者不允许。

若未显示系统弹窗并提示“无法共享，请开启浏览器屏幕共享权限后重试”，您可以进行如下操作：

1. 在“Safari浏览器 > 设置 > 网站 > 屏幕共享”，将对应网站的屏幕共享设置为“询问”，如图6-17所示。
2. 重新启动Safari浏览器。

图 6-17 Mac Safari 设置共享屏幕权限




### Mac 版本 Safari 浏览器如何恢复麦克风权限？

当您打开麦克风或者在会议界面中看到“没有权限访问麦克风设备，请在浏览器中设置允许访问麦克风设备”或者“The browser does not have permissions for the microphone. Grant permissions in browser settings.”提示语时，请按如下操作恢复麦克风权限：

在“Safari浏览器 > 设置 > 网站 > 麦克风”中打开当前网址的麦克风权限，如图6-18所示。

图 6-18 Mac Safari 恢复麦克风权限




### Mac 版本 Safari 浏览器如何恢复摄像头权限?

当您打开摄像头或者在会议界面中看到“没有权限访问摄像头设备，请在浏览器中设置允许访问摄像头设备”或者“The browser does not have permissions for the camera. Grant permissions in browser settings.”提示语时，请按如下操作恢复摄像头权限：

在“Safari浏览器 > 设置 > 网站 > 摄像头”中打开当前网址的摄像头权限，如图6-19所示。

图 6-19 Mac Safari 恢复摄像头权限




## 6.34 Windows SmartRooms 打开会议提示激活失败的原因

### 问题现象

在SmartRooms进入“会议”，出现“账号或密码错误，请再次输入”的提示，如图6-20所示。

图 6-20 提示



### 原因分析

出现该提示说明设备激活已失效，可能原因如下：

- 该SmartRooms激活码已被企业管理员删除。
- 使用了不同的Windows系统账户对SmartRooms重复激活。


### 解决方法一

请先解除SmartRooms已绑定的企业，再重新激活。

**步骤1** 单击SmartRooms首页右下角的“设置”打开弹窗。


**步骤2** 单击“所属企业”右侧的“查看详情”，如图6-21所示。

图 6-21 企业详情



**步骤3** 在企业详情界面，单击“解除企业绑定 > 解除绑定”，如图6-22所示。

图 6-22 解除绑定



**步骤4** 重新激活，详细操作请参考[安装与激活](#)。

----结束

## 解决方法二

请检查当前设备是否有其他的Windows系统账户已激活SmartRooms。

如果是，请切换到该Windows系统账户使用SmartRooms。

## 6.35 如何电话语音入会？

与会者可以选择电话语音入会。

从主持人或其他与会者分享的会议信息中获取“电话语音入会”的引导。

根据引导，使用座机或手机拨打021-53290005（中文）或021-53290029（中英双语），按照语音提示，输入会议号和密码后加入会议。

图 6-23 电话语音入会



### 📖 说明

获取会议信息进行分享可参考以下操作：

- 桌面端：主持人和与会者可在会控栏单击“邀请 > 复制邀请 > 复制”复制会议信息进行分享。
- 移动端：主持人和与会者可在会中单击“更多 > 邀请与会者”，单击页面右上角的更多按钮，选择“复制链接”复制会议信息进行分享。

## 6.36 华为云会议桌面端如何使用和检测音频设备？

在华为云会议桌面端，您可以根据需要选择音频设备进行使用和检测。


**步骤1** 登录华为云会议桌面端。

**步骤2** 在客户端首页左下角单击  按钮打开“会议设置”弹窗。

**步骤3** 单击“音频”打开界面，在“麦克风”或“扬声器”中单击“选择设备”的下拉框，选择音频设备进行使用。


**步骤4** 单击“检测设备”，可检测麦克风或扬声器的输出等级，并可调整音量。

**图 6-24 检测音频设备**



----结束


📖 说明

入会后，在会控栏单击“静音”或“扬声器”右侧的  按钮，选择“音视频设置”也可以打开会议设置弹窗，选择音频设备进行使用和检测。

## 6.37 会中如何使用悬浮窗显示？

会中可使用悬浮窗显示。

- **桌面端**

在会中界面单击右上角的  按钮，可最小化为悬浮窗显示。

在悬浮窗可进行隐藏视频窗口、开启或关闭麦克风/扬声器/视频、恢复主窗口的操作。

- **移动端**

在会中界面单击左上角的  按钮，可最小化为悬浮窗显示。

单击悬浮窗，可恢复至主窗口。

## 6.38 华为云会议移动端如何设置音视频？

在会前或会中您可根据需要设置音视频。

- **会前**

在移动端使用会议ID和密码入会时，可单击“麦克风”或“摄像头”右侧的按钮，切换开启或关闭状态。

- 会中  
单击会控栏的“静音”或“视频”，可切换麦克风或摄像头的状态。

## 6.39 如何更换头像？

您可根据需要在华为云会议客户端或管理平台更换头像。

### 注意事项

- 暂未设置头像的用户默认以首字母图片作为头像。
- 已设置头像的用户在“更换头像”界面可选择默认头像并更换。
- 自定义头像仅所在企业内的用户可见。


### 在桌面端更换头像

**步骤1** 登录华为云会议桌面端。

**步骤2** 单击首页左上角的头像打开菜单栏。

**步骤3** 在菜单栏中单击自己的头像打开“更换头像”弹窗。


图 6-25 打开更换头像弹窗



**步骤4** 单击弹窗左下角的“+”按钮，选择头像并添加。



图 6-26 添加头像



步骤5 调整头像后，单击“确定”。

----结束

## 在移动端更换头像

步骤1 登录华为云会议移动端。

步骤2 单击客户端首页下方“我的”打开界面。

步骤3 单击自己的名称或头像打开“个人资料”界面。

步骤4 单击“头像”，选择“从相册中选择”或“拍摄”，调整头像并完成设置。

----结束

## 在华为云会议管理平台更换头像


步骤1 登录[华为云会议管理平台](#)。

步骤2 从左侧菜单栏进入“个人信息”页面。

步骤3 单击“更换头像”打开弹窗。

步骤4 单击弹窗左下角的“+”按钮，选择并添加头像。

图 6-27 更换头像



步骤5 调整头像后，单击“确定”。

----结束

## 6.40 Windows 11 系统安装华为云会议客户端后，启动时闪退？

Windows 11系统下载安装华为云会议客户端后，启动时出现闪退。

解决方法如下：

- 方法一：请卸载华为云会议客户端，更换安装路径并重新安装。
- 方法二：在桌面右键单击华为云会议客户端图标，选择“属性”打开弹窗。单击“快捷方式”页签，在“目标”中增加参数“--in-process-gpu”（例如：D:\HuaweiMeeting\HuaweiMeeting.exe --in-process-gpu）。

# 7 硬终端配置故障

## 7.1 TE 硬终端配置完成后，无法入会。如何排除问题？

通过硬终端IP地址登录Web界面，在“维护-系统状态”下查看线路状态。

- 查看ACS状态是否为已连接；
- 查看SIP状态是否为成功注册华为云服务器。

### 📖 说明

排除ACS状态异常与SIP未激活问题详见[如何排除ACS状态异常问题？](#)、[如何排除SIP未激活问题？](#)。



## 7.2 如何排除 ACS 状态异常问题？

可以从以下几个方面排查：

1. 检查硬终端版本。在“Help > Version”中查看您的会议终端设备的软件版本是否为推荐版本，若不是推荐版本，请联系会议硬终端设备提供商进行升级。
2. 网络是否正常：登录硬终端Web界面，在“维护 > 诊断 > 网络测试”中，查看是否能ping通acs.meeting.huaweicloud.com；正常情况下ping通 acs就能连接成功，不通则进行第3步。
3. 网络中对IP地址做了限制或IP与已使用的IP地址冲突，请切换IP地址或者拔掉网线后将终端连接至移动热点，查看系统状态是否正常。

## 7.3 如何排除 SIP 未激活问题？

可以从以下几个方面排查：

1. 在硬终端Web界面“帮助 > 版本”中查看终端序列号是否和“华为云会议管理平台”上添加的一致。不一致则以“帮助 > 版本”中查看终端序列号为准，添加到“华为云会议管理平台”。
2. 检查硬终端版本。在“Help > Version”中查看您的会议终端设备的软件版本是否为推荐版本，若不是推荐版本，请联系会议硬终端设备提供商进行升级。
3. 在硬终端的web界面正常状态下查看“维护 > 系统状态”，如果SIP状态如下图所示为正常，若没有提示“成功注册SIP服务器”，则可根据以上几步进行排查。



4. 对终端进行重启操作，重启后终端会自动重新获取配置文件。
5. 在硬终端的web界面“系统配置 > 网络 > 服务器设置 > 平台类型”页面，从“华为云”改为“手动模式”，查看SIP代理地址。然后在“维护 > 诊断 > 网络测试”页面，ping这个IP地址看是否丢包，如果丢包则进行第6步。
6. 网络中对IP地址做了限制或IP与已使用的IP地址冲突，请切换IP地址或拔掉网线终端连接手机热点查看维护 > 系统状态中SIP状态是否正常。

## 7.4 如何排除 SIP 反复掉线问题？

首先请检查网络是否稳定，如果排除了网络问题，问题依然没有解决，请获取日志并反馈给华为工程师。

## 7.5 会议设备“激活失败”，无法接入会议？

- **TE10/20**激活失败，请排查以下可能原因。
  - 首先查看“华为云会议管理平台”上添加终端时，终端序列号是否输入错误；
  - 检查终端版本，如果版本过低，则请升级至最新版本，版本升级完后重新激活；
  - 进入硬终端Web界面“维护 > 系统状态”，查看系统状态，如果ACS显示未连接，进入“维护 > 诊断”，在网络测试中，输入“acs.meeting.huaweicloud.com”，查看网络情况，是否有丢包；
  - 确认激活码是否过期：可在“华为云会议管理平台”中重置激活码来激活，或在“华为云会议管理平台”中将终端删除后重新添加生成新的激活码，重新激活；
  - 网络中对IP地址做了限制或IP与已使用的IP地址冲突，切换IP地址后查看系统状态是否正常；
  - 将终端恢复出厂设置后，重新生成激活码激活。

### 📖 说明

如果终端在入驻式或其他组网下使用过，需要先恢复出厂设置，升级终端版本，才能注册华为云。

- **TE30/40/50/60**激活失败，请排查以下可能原因。
  - 首先查看“华为云会议管理平台”上添加终端时，终端序列号是否输入错误；
  - 检查终端版本，如果版本过低，则请升级至最新版本，版本升级完后重新激活；
  - 网络中对IP地址做了限制或IP与已使用的IP地址冲突，切换IP地址后查看系统状态是否正常；
  - 进入硬终端Web界面“维护 > 系统状态”查看。
    - 如果ACS显示“未连接”，请检查：ACS地址、用户名、密码是否正确；检查终端是否访问公网正常：进入“维护 > 诊断”，在网络测试中，输入“acs.meeting.huaweicloud.com”，查看网络情况。
    - 如果ACS显示“已连接”，但SIP激活未成功，进入“系统配置 > 网络”，选择“H.323/SIP设置”，检查SIP配置是否获取正确，如不正确，尝试对注册服务器做禁用/启用操作。


### 📖 说明

如果终端在入驻式或其他组网下使用过，需要先恢复出厂设置，升级终端版本，才能注册华为云。

## 7.6 ACS 已连接，SIP 提示：对不起，暂时无法提供服务？

- **TE10/20**
  - a. 浏览器登录终端Web界面。
  - b. 在“系统配置-网络-服务器设置”中，云服务的“云平台类型”选择成“手动”，检查SIP信息是否完成。

- c. 如果完成，将SIP的“注册服务器”改成“禁用”后保存。
- d. 然后再“启用”后保存，查看系统状态是否正常。
- e. 如果系统状态正常，将云平台类型改回华为云后保存。



• **TE30/40/50/60**

- a. 浏览器登录终端Web界面。
- b. 在“系统配置-网络-H.323/SIP设置”中，检查SIP信息是否完整。



- c. 如果完整，进入到“系统配置-网络-TR069”。
- d. 将“TR069”改为“禁用”后保存。
- e. 然后再“启用”后保存，查看系统状态是否正常。



#### 📖 说明

网络中对IP地址做了限制或IP与已使用的IP地址冲突，切换IP地址后再查看系统状态是否正常。

## 7.7 硬终端日志、诊断信息如何获取？

在浏览器输入终端的IP地址并登录终端后，通过以下操作获取日志和诊断信息。

- 在“维护 > 日志”中，导出日志。
- 在“维护 > 诊断 > 一键trace诊断”中，获取诊断信息。

## 7.8 为什么 TE10/20 找不到激活界面？

检查终端版本是否符合要求，TE10/20版本不能低于V600R019C00SPCe00。若低于该版本，请升级版本。

## 7.9 TE10/20 终端通过网线和 PC 电脑直连，升级终端版本失败？

- 网线直连情况：检查PC电脑是否开启了防火墙，可关闭防火墙后再尝试。
- 非网线直连情况：通过ping测试，检查网络是否正常。

## 7.10 使用 UpgMaster 工具升级硬终端版本，提示网络异常，如何处理？

关闭PC的防火墙后再升级。

## 7.11 CloudLink Board 使用激活码激活后，在线路状态显示“ACS 已连接，SIP 未使用”？

可以从以下几个方面排查：

- 版本问题，CloudLink Board 版本不能低于20.0.1.SPC4，请升级到最新版本。
- 查看华为云会议管理平台序列号（SN）添加是否正确。
- 网络中对IP地址做了限制 或 IP地址冲突，切换个IP地址后查看系统状态是否正常。
- DNS配置问题，导致配置无法下发，将终端修改DNS为114.114.114.114。

## 7.12 CloudLink Board 正常激活后，创建会议提示“呼集失败”？

原因为DNS未配置，需要配置DNS，如果客户没有指定的DNS，可以让客户配置DNS为8.8.8.8或114.114.114.114。


## 7.13 CloudLink Board 注册激活时选择华为云，显示界面提示“无法启用”？

版本问题，请升级到20.0.1.SPC4及以上版本。

## 7.14 如何重置硬件终端激活码？

使用企业管理员账号登录华为云会议管理平台，在“管理员 > 会议室管理 > 智能协作终端 > 智能协作大屏”页面，将鼠标移至需要重置激活码的硬件终端所在行右侧

⋮，单击“重置激活码”即可。





# 8 硬终端业务故障

## 8.1 TE10/20 遥控器页面上，创建会议时，所有会场中，根据会场名搜索不到会场？

1. 检查网络是否正常，网线口是否松动。
2. 如果网络正常，登录终端Web页面，在“系统配置-网络-地址本”中，检查LDAP地址本配置是否正确，如下图



## 8.2 呼叫硬终端，在会控中显示“用户不可达”，如何解决？

- 检查呼叫的终端网络连接是否正常。

- 检查呼叫的终端是否已激活。可参考[硬件终端管理](#)。
- 查看呼叫的终端的系统状态，正常的系统状态应该是ACS已连接，SIP成功注册华为云。查看方法可参考[TE硬终端配置完成后，无法入会。如何排除问题？](#)。

### 8.3 呼叫硬终端，在会控中为什么显示“用户无应答”？

- 呼叫的硬终端没有上电开机。
- 呼叫的硬终端没有设置自动应答，呼叫的时候无人接听。

### 8.4 TE40/50/60 连上显示器入会，为什么对端听不到本端的声音？

- 先检查硬终端或者显示器是否静音，可以尝试单击终端遥控器上的麦克风静音按键。
- 登录终端的Web界面，选择“设备控制 > 设备控制”，单击“音频控制”页签。查看音频输出的参数是否正常。



- 在Web界面选择“系统配置 > 输入输出”，单击“视频输出”页签。展开全部，查看MAIN OUT和HDMI OUT两个参数的输出模式，保证输出模式为HDMI模式。

#### 📖 说明

如果使用双屏，请将其中的一个参数改为DVI，避免回声影响会议效果。



## 8.5 硬终端为什么会有回声？

- 可能是因为环境影响，导致有明显的混响，建议加装吸音材料。
- 可能是因为硬终端的拾音和扬声器放的过近，建议放远一点，间隔50cm以上。
- 可能是因为扬声器音量过大，建议调小扬声器音量。
- 可能是终端音量过大，建议按终端默认音量的15档输出。
- 如果是电视扬声器输出，可能是电视延时过大或者开启了电视音效，建议关闭音效。
- 求助硬终端售后，检查硬终端配置是否有问题。

## 8.6 会议间隔 20 秒、30 秒、40 秒，提示无码流中断？

切换网络（如手机热点）测试，查看网络是否正常。

## 8.7 TE40 设备开会提示“不在线，请稍后再拨”是什么原因？

- 检查该设备网络连接是否正常。
- 检查该设备是否已激活。如果未激活，可参考[硬件终端管理](#)对设备进行重新激活。
- 查看该设备的系统状态，正常的系统状态应该是ACS已连接，SIP成功注册华为云。查看方法可参考[TE硬终端配置完成后，无法入会。如何排除问题？](#)。

## 8.8 TE10 开云视频会议，使用 AirPresence 共享会议材料失败，提示终端忙？

在点对点通话中，无法使用AirPresence共享会议材料。

请先确保您已创建会议，才能在会议中使用AirPresence共享会议材料。

使用TE10创建会议及会议中使用AirPresence共享会议材料的方法请参考：[快速操作TE10/20](#)。

## 8.9 第三方友商会议终端出现音视频串会的情况？

部分第三方友商会议终端不限制同时加入多个会议（如：宝利通550），若单个终端同时加入多个会议，这台终端可能出现会议之间音视频内容串会的情况。

此类情况华为云会议服务目前无法限制，会议效果较差，不建议使用这种方式开会。

若有多个会议的需求，建议使用不同的终端入会。

# 9 硬终端网络故障

## 9.1 TE10 打不开输入激活码的页面，提示“华为云获取地址失败，请检查网络”？

- 请确认会议硬终端设备的软件版本是否为推荐版本V600R019C00SPCe00，若不是推荐版本，请联系会议硬终端设备提供商进行升级。
- 检查“华为云会议管理平台”中硬终端SN序列号是否填写错误。

## 9.2 硬终端显示丢包率阈值 A 和 B 分别表示什么意思？

A表示一般丢包率，缺省值为1%；B表示严重丢包率，缺省值为5%。

丢包率相关提示如下：

- 丢包率 $\leq$ 阈值A，遥控器操作界面不显示丢包率图标。
- 阈值A $<$ 丢包率 $<$ 阈值B，遥控器操作界面显示丢包率图标为黄色。
- 丢包率 $\geq$ 阈值B，遥控器操作界面显示丢包率图标为红色。
- 启用“严重丢包提示”后，当丢包率5秒内持续大于阈值B时，遥控器操作界面会出现文字提示。

登录Web管理界面，选择“系统配置-显示-图标”，可修改丢包率提示。



### 9.3 网络测试 ping 包和终端提示丢包率的区别是什么?终端丢包率检测机制是什么?

- 网络测试ping服务器地址针对网络链路层，用的是icmp协议，ping通只能证明网络层是通的；视频会议包走IP+UDP协议，UDP通才能说明传输层是通的，端口与端口间可达。
- 6s内根据最大和最小包seq计算出期望收到的包，同时会记录实际收到的包，用（期望收到的包-实际收到的包）/期望收到的包计算出丢包率。

### 9.4 硬终端激活时，提示“华为云获取地址失败，请检查网络”？


- 域名解析失败或终端网络不通。  
登录终端Web界面，在“维护 > 诊断 > 网络测试”中ping acs.meeting.huaweicloud.com，看是否能ping通。
  - 如果不能ping通，则可能是域名解析失败或终端网络不通，请检查域名解析。在同一网络下的Windows电脑上打开cmd窗口，执行nslookup acs.meeting.huaweicloud.com，查看是否能够解析到IP地址。
    - 如果无法解析到IP地址，请检查DNS配置，尝试手动修改为114.114.114.114，再进行ping测试。
    - 如果可以解析到IP地址，则表示终端网络不通，请检查网络配置。
  - 如果可以ping通，请排查其他问题。
- 终端未添加到云平台。登录“华为云会议管理平台”界面，查看硬终端是否添加，如果没有，请添加后再尝试。
- 终端添加后50分钟内未激活成功，导致激活超时。请重启终端设备。

- 终端时间不准确。登录终端Web界面，在“系统配置 > 基本信息 > 时间与时区”中确认时间是否准确。如果时间不准确，请修改“系统时间”，与当前所在地时间保持一致。

## 9.5 CloudLink Board 终端激活后点对点呼叫正常，创建会议提示“网络故障”？

原因是组网模式配置为SMC，华为云会议需要设置组网模式为uPortal。

登录CloudLink Board Web页面，在“系统配置 > 高级”，将组网模式由SMC更改为uPortal。



## 9.6 CloudLink Board 系统状态正常，但创建会议时，提示“注册密码认证失败”？


可以从以下几个方面排查：

- DNS未配置，需要配置下DNS，如果客户没有指定的DNS，可以让客户配置DNS为8.8.8.8或114.114.114.114。
- 版本问题，请升级到20.0.1.SPC4版本。

## 9.7 CloudLink Board 会议中共享白板双向协作失败？

原因是终端配置参数组网模式错误，需要将组网模式参数改为uPortal。

登录CloudLink Board Web页面，在“系统配置 > 高级”，将组网模式由SMC更改为uPortal。



# 10 硬终端业务使用

## 10.1 如何获取硬件终端 SN 码及激活码？

- 硬件终端SN码是唯一标识设备的字符串。使用硬件终端前，需要在“华为云会议管理平台”创建硬件终端，填写硬件终端的SN码。
  - 登录硬件终端 Web界面，选择“帮助 > 版本”，在弹出的“版本”页面可以查看硬件终端的SN码。
  - 包装盒或硬件终端背面贴有的SN条码纸上也可以查询SN码。
- 硬件终端的激活码用于硬件终端首次上电时激活华为云会议服务，在“华为云会议管理平台”添加硬件终端后随机生成。  
随机生成的激活码可在添加终端时填写的手机或邮箱中查看。

## 10.2 TE 硬终端初次使用如何配置？

- **TE10/20**  
如您使用的会议设备型号为TE10/20，初次使用需输入激活码。  
**📖 说明**
  - 配置前需确认该会议设备已在“华为云会议管理平台”上添加完成。
  - 激活码有效期为10天，时间自会议设备在“华为云会议管理平台”上添加完成之日起计算。如激活码已失效，请登录“华为云会议管理平台”，重置该会议设备的激活码。
  - 安全起见，如您在五分钟内，激活码连续输入错误次数累计10次以上，系统将锁定该会议设备所在IP地址，请10分钟后再试。
  - TE10安装请参考：[TE10会议电视终端 安装视频](#)
  - TE10配置请参考：[TE10会议电视终端 配置视频指导](#)
  - TE20安装请参考：[TE20会议电视终端 安装视频](#)
  - TE20配置请参考：[TE20会议电视终端 配置视频指导](#)
  - 激活TE10或TE20请参考：[会议 激活TE10或TE20](#)
- **TE30/40/50/60**  
如您使用的会议设备型号为TE30/40/50/60，初次使用需完成TR069参数配置。




**说明**

- 配置前需确认该会议设备已在“华为云会议管理平台”上添加完成，且添加完成的时间不超过7天。
- 如添加完成的时间已超过7天，需至“华为云会议管理平台”上删除该会议设备，重新添加后再进行配置。
- TE30/40/50/60后续也会使用激活码来激活。

配置方法如下：

- 登录会议设备。
- 在会议设备Web页面，选择“系统配置 > 网络 > TR069”，可以进行TR069相关参数配置，如**图10-1**所示，具体配置参数请参见**表10-1**。

**图 10-1** TR069 参数



**表 10-1** TR069 配置参数

参数项	说明	配置方法
TR069	设置启用TR069功能，启用后，会议设备会向ACS（Auto-Configuration Server）服务器发送会话连接请求。	选择“启用”

参数项	说明	配置方法
ACS用户名	会议设备发起连接请求时，ACS服务器对会议设备进行认证的用户名。	管理员添加硬件终端后系统通过短信或邮件发送的TR069账号。
ACS密码	ACS服务器对会议设备进行认证的密码。	管理员添加硬件终端后系统通过短信或邮件发送的TR069密码。
ACS地址	ACS服务器的地址。	https:// 114.116.102.212:8444/ tr069/services/acs

- c. 单击“保存”。
- 页面右下角弹出“保存成功”及“激活成功”提示。

## 10.3 TE 硬终端 Web 界面的初始密码是什么？

TE硬终端Web界面初始登录密码是：Change\_Me

## 10.4 忘记了硬终端 Web 界面的密码怎么办？

硬终端的web登录的缺省用户名为“admin”，缺省密码为“Change\_Me”。如果忘记密码，可恢复出厂设置，用户名和密码将恢复为缺省值。

## 10.5 如何恢复出厂设置？

- 使用按键恢复：
  - TE10/TE20正常运行时，借助插顶针按压TE10/TE20背部的RST复位孔10秒。
  - TE30正常运行时长按MODE按键10秒可以恢复出厂设置。
  - TE40、TE50或TE60长按RESET复位按钮10秒可以恢复出厂设置。
- 在硬终端Web界面，“系统配置 > 安装 > 恢复出厂设置”中恢复出厂设置。

### 说明

恢复出厂设置后，需重新配置硬终端，请参见[快速配置](#)。

## 10.6 绑定硬终端时提示 SN 已存在怎么处理？

请先将硬终端从其他华为云账号上解绑再绑定到当前账号。

## 10.7 硬终端如何与华为云账号解绑？

### 试用期结束

试用期结束前，登录“华为云会议管理平台”，进入“终端管理”，直接删除该硬终端即可。

试用期结束后，若不购买硬终端接入账号，则冻结相应资源，冻结期结束后平台会自动删除硬终端来解绑。

如果解绑还有问题，请[提交工单](#)。

### 更换账号

若使用新华为云账号，则使用旧账号登录“华为云会议管理平台”，进入“终端管理”，删除该硬终端。在新华为云账号中重新添加该硬终端即可。

## 10.8 带宽不足，如何降低硬终端视频质量？

可登录硬终端Web界面，选择“系统配置 > 会议参数”，单击“高级”页签，设置“主图像格式”参数，参数由清晰改为流畅。

## 10.9 硬终端怎么自定义会场名？

在“华为云会议管理平台”的“终端管理”中修改该终端的“名称”，重启终端后生效。

## 10.10 硬终端上如何设置组合画面？

登录Web界面，在“设备控制 > 设备控制 > 组合画面”中，选择一种画面布局。

### 📖 说明

终端入会后可选择的布局会增多。



## 10.11 TE30/40/50/60 如何通过遥控器保存企业地址本到本地？

- 单击遥控器菜单键，进入“高级”界面，选择进入“地址本”界面。
- 在地址本界面输入关键字从服务器搜索地址本条目。
- 保存到本地。



## 10.12 会议中呼叫成了语音会议，如何让会议保持视频会议？

登录硬终端的Web页面，语音会场的终端，都在Web上用视频呼叫一次，这样下次默认就是视频呼叫。



## 10.13 如何进行资料共享？

### 【 PC桌面共享 】

- PC连接TE20等硬终端VGA接口，通过硬终端实现PC桌面共享。
- PC通过AirPresence Key这个无线设备连接硬终端，通过硬终端实现PC桌面共享。AirPresence Key仅能和TE10、TE20配套。
- PC通过AirPresence应用连接硬终端（TE系列），通过硬终端实现PC桌面共享。

其他参会的会议终端（硬终端、PC软终端、手机软终端）都可以接收到共享。

### 【 手机资料共享 】

手机安装AirPresence应用后（在华为或苹果等应用市场下载），手机连接TE设备的WiFi热点，或手机和TE设备在同一个网络中，在AirPresence应用中扫描硬终端二维码，连接成功后即可实现手机上的桌面或文件共享。

其他参会的会议终端（硬终端、PC软终端、手机软终端）都可以接收到共享。



## 10.14 手机如何通过 AirPresence 连接 TE10、TE20、TE30/40/50/60 终端，进行数据共享？

- 手机和TE10、TE20、TE30/40/50/60在同一个网络下，且该网络可以访问公网，可以直接通过输入终端上的投影码进行连接；
- 手机连接TE10、TE20的热点，TE10和TE20可以通过终端RC界面的二维码扫码连接，TE30/40/50/60目前不建议通过该方式连接。

## 10.15 硬终端上的 EUA 投影码（6 位数字投影码），怎么设置永久不变？

因安全性需要，EUA投影码不支持设置永久不变，默认五分钟刷新一次。

## 10.16 华为 CloudLink Board 是否支持安装第三方 APP？

华为CloudLink Board当前不支持安装第三方APP。

## 10.17 硬终端如何设置多画面？

- CloudLink Board/Box  
CloudLink Board/Box属于多流终端，多画面显示为终端自身的能力，无需设置。您可在会议画面的上方切换画面显示模式（包括演讲者模式、画中画模式和画廊模式）。
- TE10/20  
可使用遥控器设置多画面



- TE30/40/50/60
  - 可使用遥控器设置多画面。



**关于设置多画面**

- 多画面是指一个显示设备同时显示2个以上会场的图像。不同多画面模式显示的会场数、会场位置排列不同。
- 如果会议中自动生成的多画面模式不能满足需求，主席会场可以根据需要设置多画面模式，再执行“观看会场”会议项中的观看多画面或“广播会场”会议项中的广播多画面，进行观看或广播。
- 仅当会议预定了多画面资源后，本功能有效。

[返回目录](#)

- 在触摸屏上设置多画面



**关于自定义多画面**

在自定义多画面界面，可以通过长按子画面来拖拽移动或互换子画面。

[返回目录](#)

## 10.18 如何连接和使用 TE50 设备？

TE50设备安装方法可参考：[TE50 会议电视终端 快速安装指南](#)。

TE50设备激活请参考：[快速配置TE30/40/50/60](#)。

TE50设备使用方法请参考：[快速操作TE系列-遥控器操作/触摸屏操作](#)。

## 10.19 使用 TE20 开会时，如何把会议视频存储起来？

请开通华为云会议录播空间服务。

购买录播空间后即可使用会议录播功能，支持录制、回看。

费用详情请参见[计费项](#)。



## 10.20 使用 TE30 创建会议后，PC 客户端或移动客户端能否主动加入该会议？

使用TE30创建会议后，会发送短信给企业通讯录中受邀的参会者，参会者可以通过会议ID和密码主动入会。

TE30硬终端创建会议及邀请新成员的方法请参见：[快速操作TE系列-遥控器操作/触摸屏操作](#)。

## 10.21 硬终端的 SN 号被绑定在一个企业后，无法绑定到另一个企业？

硬终端的SN号只能绑定在一个企业下。

如果您需要将该设备更换企业，请通知原企业管理员在华为云会议管理平台将其解绑，在目标企业下重新进行绑定。

## 10.22 如何导入 TE 授权文件？

云上的终端无需导入授权文件，直接联网激活即可使用。

硬件终端设备激活方法请参见[硬件终端管理](#)。

## 10.23 华为云管理平台已添加了 TE40 硬终端，之后如何将其关联到华为云？

将硬终端激活后即可关联到华为云平台正常使用。

激活硬终端的方法请参见[快速配置TE30/40/50/60](#)。

## 10.24 如何将 TE30-C 的分辨率由 720P 升级到 1080P？

您可以联系渠道商或者运营升级服务对设备进行升级。

## 10.25 硬件终端 IP 地址变化，重新上线需要手动拉会，而且注册时间较长如何解决？

- 硬件终端通常设置为动态IP地址，待机状态下不会变更IP地址，仅当设备关机48小时以上，再次开机时会自动变更IP地址。硬终端IP地址变更后，您需要重新注册SIP服务器，通常会在3分钟内注册成功。硬件终端注册SIP服务器方法请参考[配置CloudLink Board/配置CloudLink Box/CloudLink Bar/配置TE10/TE20/配置TE30/40/50/60](#)。
- 您可以根据需要将硬终端设置为静态IP。



## 10.26 硬件终端会议中，如果新增移动端会场入会，入会的该移动端出现声音异常怎么解决？

您可以根据需要启用“除主持人外的硬终端入会后自动静音”。步骤如下：

**步骤1** 使用企业管理员账号登录“华为云会议管理平台”。

**步骤2** 进入“会议管理 > 会议设置”。

**步骤3** 在“基本设置”页签下方单击“编辑”。

**步骤4** 勾选“除主持人外的硬终端入会后自动静音”，之后单击“保存”。



----结束

## 10.27 硬终端会场开会时为什么无法设置会议录播？

使用会议录播功能的前提条件：

- 您所在的企业已购买录播空间。录播空间的规格和资费请参见[计费项](#)。
- 您可用企业管理员账号登录华为云会议管理平台查看已订购的录播空间。
- 使用普通用户账号在“华为云会议管理平台”创建立即会议或预定会议时，需要在“高级设置”中启用“录制”功能。

## 10.28 主会场硬终端掉线，硬终端会控 Web 界面无法添加会场怎么解决？

主会场硬终端掉线后，需要重新加入会议，才能进行添加会场等会控操作。

## 10.29 CloudLink Board 是否支持无线辅流工具 AirPresence 发送辅流？

请查看CloudLink Board 版本信息，若为CloudLink Board 20.0.1.SPC4版本，可使用无线辅流工具发送辅流。

## 10.30 CloudLink Board 是否支持与 TE10/20、TEX0 终端进行双向协作？

CloudLink Board 不支持TE10/20、TEX0终端进行双向协作。

## 10.31 CloudLink Board 是否支持读取 U 盘上的数据？

CloudLink Board 不支持读取U盘上的数据。

## 10.32 TE30/40/50/60 如何使用 Wi-Fi 激活？

使用遥控器连接Wi-Fi，激活硬终端。

### 1.设置网络模式

建议在Wi-Fi环境下将“网络模式”设置为“动态IP”

首次开机时，在“设置向导>基本信息”中，将IPV4的网络模式设置为“动态IP”。

非首次开机时，在“高级>设置>网络>IP”中，设置为“动态IP”。

### 2.连接Wi-Fi

如果在设置向导界面，先按返回键退出向导。

在“高级>设置>网络>Wi-Fi”中，启用Wi-Fi，选中需要连接的Wi-Fi，当连接状态亮起时说明连入成功。

### 3.激活

在“高级>设置>安装>设置向导”中，激活硬终端。

## 10.33 TE30 发起会议，只有声音没有图像？

可能的原因：硬终端首次使用有时默认音频会议，需要切换发起视频会议。

## 10.34 硬件接入账号是什么？

硬件终端接入华为云会议，需购买硬件接入账号。

- 硬件接入账号支持会议硬件注册到华为云会议。硬件终端成功接入后，调用企业内的云会议资源即可使用会议功能。若硬件终端接入后无法正常使用会议功能，请确认当前企业内是否有足够的云会议资源。
- 硬件接入账号需按设备类型和实际数配置。当企业内硬件接入账号少于设备数量，部分设备将无法正常使用接入华为云会议。

## 10.35 TE10/TE20 如何进行网络测试？

登录硬终端的web界面，选择“维护 > 诊断”，在“网络测试”页签下输入需要测试的IP地址进行测试。

## 10.36 会议室设备接入账号资源说明

### 什么是“会议室设备接入账号”资源？

硬件设备接入华为云会议，需购买会议室设备接入账号。

- 会议室设备接入账号支持硬件设备注册到华为云会议。硬件设备成功接入后，调用企业内的云会议资源即可使用会议功能。若硬件设备接入后无法正常使用会议功能，请确认当前企业内是否有足够的云会议资源。
- 会议室设备接入账号需按设备类型和实际数配置。当企业内接入账号资源少于设备数量，部分设备将无法正常使用接入华为云会议。

### 不同的硬件设备应该使用什么接入账号资源？

不同的硬件设备接入华为云会议需要使用对应的接入账号资源，如表10-2所示。

表 10-2 接入账号资源

类型	对应设备	对应接入账号资源名称	企业版本要求
SmartRooms	Windows平台、Android平台、IdeaHub B2	SmartRooms接入账号	Flexus版、旗舰版
IdeaHub	IdeaHub S2、S2 Pro、ES2、ES2 Pro、B3、Board3、S、Pro、Enterprise	IdeaHub接入账号	旗舰版
华为专业会议终端	华为TE20、TE30、TE40、TE50、TE60、Box300、Box600、Bar300等	华为专业会议终端接入账号	旗舰版

类型	对应设备	对应接入账号资源名称	企业版本要求
第三方会议终端接入	华为Box310、Box610等会议设备；思科、宝利通等第三方会议设备	第三方会议终端接入账号	旗舰版

## 如何购买接入账号资源？

企业管理员可以为企业购买接入账号资源。

### 说明

购买华为云会议产品前，需进行华为云账号的实名认证，请参见[企业账号如何完成实名认证](#)、[个人账号如何完成实名认证](#)。

若您暂未注册账号，可单击[华为云首页](#)右上角的“注册”打开页面，注册华为账号并开通华为云。

**步骤1** 中国站用户进入[购买华为云会议页面](#)。

国际站用户请在国际站页面进行购买，以国际站产品为准。

**步骤2** 确认企业名称、账号名、联系方式等客户信息。

**步骤3** 选择套餐规格，可选择Flexus版或旗舰版，套餐详情请参见[华为云会议套餐](#)。

图 10-2 选择套餐规格



**步骤4** 选择购买时长，并可根据需要勾选“自动续费”。

选择购买时长后，计费模式为包年/包月的云资源将按照该时长进行计费。

开启自动续费后，自动续费时系统从可用余额扣款。如果您按月购买会议资源，每次续费1个月，次数不限。如果您按年购买会议资源，每次续费1年，次数不限。

图 10-3 选择购买时长



**步骤5** 选择会议室设备接入账号。在“会议室设备接入账号”中，勾选需要购买的接入账号并设置购买数量。

接入账号资源说明请参见[不同的硬件应该使用什么接入账号资源](#)。

图 10-4 选择会议室设备接入账号



**步骤6** 单击页面右下角的“下一步：确认配置”。

**步骤7** 确认信息及所选择的会议资源。

单击“下一步：去支付”，确认订单信息无误后完成支付。

----结束

## 如何配置接入账号资源？

购买接入账号资源后，您可以配置接入账号资源并激活硬件设备。

配置接入账号资源有两种方式：自动分配和手动分配。此处以激活SmartRooms为例进行说明。

### 方式一：自动分配

通过手机扫码激活或在华为云会议管理平台发放激活码激活SmartRooms，如果未提前选定对应接入账号资源，激活后设备将按以下两种情况自动判断和分配接入账号资源。

- 新设备：新设备将赠送180天的接入账号资源和云会议室资源，激活成功后资源自动生效，可使用会议功能。
- 旧设备：激活后系统将自动检查该企业下是否有闲置的接入账号资源，如果有可用资源将显示生效中状态，可使用会议功能。

如果没有可用资源，则在SmartRooms的会议界面将提示“会议服务已失效”。请购买接入账号资源再尝试激活设备，购买方法请参见[如何购买接入账号资源](#)。

图 10-5 会议服务失效提示



## 说明

激活SmartRooms的操作方法请参见[扫码激活](#)或[激活码激活](#)。

激活码激活的方式需要**企业管理员**先在华为云会议管理平台添加SmartRooms激活码，详细操作请参见[添加激活码](#)。

## 方式二：手动分配

SmartRooms支持在华为云会议管理平台手动分配接入账号资源，方法如下。




- 已激活正在使用的设备：使用默认的接入账号资源，如果需要指定接入账号资源，**企业管理员**可以进行设置。  
登录[华为云会议管理平台](#)，在“会议室管理 > SmartRooms”界面找到对应的设备。单击该设备右侧的  按钮，先选择“停用”停用设备，再选择“启用”启用设备，启用后将提示选择接入账号资源。

图 10-6 启用设备



- 未激活的设备：**企业管理员**可以在添加激活码时选择接入账号资源。  
登录[华为云会议管理平台](#)，在“会议室管理 > SmartRooms”界面单击“添加激活码”，单击“选择接入账号”并选择对应的资源即可。

图 10-7 选择接入账号



# 11 音视频设备故障

## 11.1 杀毒软件禁用导致会议客户端启动麦克风/扬声器设备失败?


解决方法如下:

- 将华为云会议加入杀毒软件应用程序白名单中。
- 开启杀毒软件时, 允许华为云会议客户端运行。


进行以上两个操作后, 重新打开华为云会议客户端, 查看麦克风(扬声器)设备能否正常启用。

## 11.2 扬声器/麦克风被系统静音导致会议客户端启动扬声器/麦克风设备失败?


- 扬声器

- a. 在电脑任务栏右下方右键单击喇叭图标, 选择“打开声音设置”, 在右侧单击“声音控制面板”。
- b. 在“播放”页签中选择异常扬声器, 单击“属性”, 打开扬声器属性, 在“级别”页签中解除扬声器静音。






- 麦克风

- 在电脑任务栏右下方右键单击喇叭图标，选择“打开声音设置”，在右侧单击“声音控制面板”。
- 在“录制”页签中选择异常麦克风，单击“属性”，打开麦克风属性，在“级别”页签中解除麦克风静音。




## 11.3 扬声器/麦克风被独占导致会议客户端启动扬声器/麦克风设备失败？

- 扬声器

- 在电脑任务栏右下方右键单击喇叭图标，选择“打开声音设置”，在右侧单击“声音控制面板”。
- 在“播放”页签中选择异常扬声器，单击“属性”，打开扬声器属性，在“高级”页签中取消勾选“允许应用程序独占控制该设备”。




- 麦克风

- 在电脑任务栏右下方右键单击喇叭图标，选择“打开声音设置”，在右侧单击“声音控制面板”。
- 在“录制”页签中选择异常麦克风，单击“属性”，打开麦克风属性，在“高级”页签中取消勾选“允许应用程序独占控制该设备”。





## 11.4 因声卡驱动异常导致会议客户端启动麦克风/扬声器设备失败?


打开电脑的“设备管理器>音频输入和输出”右键麦克风/扬声器，选择更新驱动程序。



## 11.5 麦克风隐私权限设置导致会议客户端启动麦克风/扬声器设备失败?

电脑任务栏右下方右键单击喇叭图标，打开“声音设置>麦克风隐私设置”，“允许应用访问你的麦克风”按钮选择开启，在“允许桌面应用访问你的麦克风”将 WeLink/华为云会议应用按钮打开，允许WeLink/华为云会议访问麦克风。





## 11.6 PC 客户端入会后，接收不到其他会场声音，怎么解决？

- 接收不到其他会场声音，其他会场接收不到【华为云会议】声音，但其他会场之间声音正常。  
可能原因：
  - 电脑音量设置了静音，取消设置静音即可解决。
  - 电脑音量合成器扬声器/听筒设置静音，取消设置音量合成器中的扬声器/听筒静音即可。
- 接收不到其他会场声音，其他会场接收【华为云会议】声音正常。  
可能原因：电脑音量合成器HUAWEI CLOUD Meeting设置静音，取消设置音量合成器中的HUAWEI CLOUD Meeting静音。如下图中所示。

