

云数据库 GaussDB

工具参考（分布式_V2.0-8.x）

文档版本	01
发布日期	2025-10-22



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 数据库连接工具.....	1
1.1 gsql 连接数据库.....	1
1.1.1 gsql 使用指导.....	1
1.1.2 元命令参考.....	15
1.1.3 FAQ.....	33
2 数据导入导出工具.....	39
2.1 数据导入导出工具概览.....	39
2.2 gs_dump 导出数据库信息.....	40
2.3 gs_dumpall 导出所有数据库信息.....	53
2.4 gs_restore 导入数据.....	61

1 数据库连接工具

1.1 gsql 连接数据库

1.1.1 gsql 使用指导

工具介绍

gsql是GaussDB提供在命令行下运行的数据库连接工具，可以通过此工具连接服务器并对其进行操作和维护，除了具备操作数据库的基本功能，gsql还提供了若干高级功能，便于用户使用。

基本功能：

- 连接数据库：默认只支持从服务器本机连接，如果需要连接到远端的数据库，必须在服务端进行配置。详细操作请参见《开发指南》中“数据库使用入门 > 连接数据库 > 使用gsql连接”章节中的“远程连接数据库”。

说明

gsql创建连接时，会有5分钟超时时间。如果在这个时间内，数据库未正确地接受连接并对身份进行认证，gsql将超时退出。针对此问题，可以参考[FAQ](#)。

- 执行SQL语句：支持交互式地键入并执行SQL语句，也可以执行一个文件中指定的SQL语句。
- 执行元命令：元命令可以帮助管理员查看数据库对象的信息、查询缓存区信息、格式化SQL输出结果，以及连接到新的数据库等。元命令的详细说明请参见[元命令参考](#)。

高级功能：

gsql的高级功能如[表1-1](#)所示。

表 1-1 gsql 高级功能

特性名称	描述
变量	gsql提供类似于Linux的shell命令的变量特性，可以使用gsql的元命令\set设置一个变量，格式如下： <pre>\set varname value</pre> 删除由\set命令设置的变量请使用如下方式： <pre>\unset varname</pre> 说明 - 变量只是简单的名称/值对，这里的值可以是任意长度。 - 变量名称必须由字母（包括非拉丁字母）、数字和下划线组成，且对大小写敏感。 - 如果使用\set varname的格式（不带第二个参数），则只是设置这个变量而没有给变量赋值。 - 可以使用不带参数的\set来显示所有变量的值。 变量的示例和详细说明请参见变量。
SQL代换	利用gsql的变量特性，可以将常用的SQL语句设置为变量，以简化操作。 SQL代换的示例和详细说明请参见SQL代换。
自定义提示符	gsql使用的提示符支持用户自定义。可以通过修改gsql预留的三个变量PROMPT1、PROMPT2、PROMPT3来改变提示符。 这三个变量的值可以由用户自定义，也可以使用gsql预定义的值。详情请参见提示符。
客户端操作历史记录	gsql支持客户端操作历史记录，当客户端连接时指定“-r”参数，此功能被打开。可以通过\set设置记录历史的条数，例如，\set HISTSIZE 50，将记录历史的条数设置为50，\set HISTSIZE 0，不记录历史。 说明 - 客户端操作历史记录条数默认设置为32条，最多支持记录500条。当客户端交互式输入包含中文字符时，只支持UTF-8的编码环境。 - 出于安全考虑，将包含PASSWORD、IDENTIFIED、GS_ENCRYPT_AES128、GS_DECRYPT_AES128、GS_ENCRYPT、GS_DECRYPT、GS_ENCRYPT_BYTEA、GS_DECRYPT_BYTEA、PG_CREATE_PHYSICAL_REPLICATION_SLOT_EXTERN、SECRET_ACCESS_KEY、SECRETKEY、CREATE_CREDENTIAL、ACCESSKEY、SECRET_KEY等字符串（不区分大小写）的SQL语句记录识别为包含敏感信息的语句，不会记录到历史信息中，即不能通过上下翻回显。

- 变量**

可以使用gsql元命令\set设置一个变量。例如，把变量foo的值设置为bar：

```
gaussdb=# \set foo bar
```

要引用变量的值，在变量前面加冒号。例如，查看变量的值：

```
gaussdb=# \echo :foo
bar
```

这种变量的引用方法适用于规则的SQL语句和除\copy、\ef、\help、\sf、\!以外的元命令。

gsql预定义了一些特殊变量，同时也规划了变量的取值。为了保证和后续版本最大限度兼容，请避免以其他目的使用这些变量。所有特殊变量见[表1-2](#)。

说明

- 所有特殊变量都由大写字母、数字和下划线组成。
- 要查看特殊变量的默认值，请使用元命令\echo :varname（例如\echo :DBNAME）。

表 1-2 特殊变量设置

变量	设置方法	变量说明
DBNAME	\set DBNAME dbname	当前连接的数据库的名称。每次连接数据库时都会被重新设置。
ECHO	\set ECHO all queries	• 如果设置为all，只显示查询信息。等效于使用gsq连接数据库时指定-a参数。 • 如果设置为queries，显示命令行和查询信息。等效于使用gsq连接数据库时指定-e参数。
ECHO_HIDDEN	\set ECHO_HIDDEN on off noexec	当使用元命令查询数据库信息（例如\dg）时，此变量的取值决定了查询的行为： • 设置为on，先显示元命令实际调用的查询语句，然后显示查询结果。等效于使用gsq连接数据库时指定-E参数。 • 设置为off，则只显示查询结果。 • 设置为noexec，则只显示查询信息，不执行查询操作。
ENCODING	\set ENCODING encoding	当前客户端的字符集编码。
FETCH_COUNT	\set FETCH_COUNT variable	• 如果该变量的值为大于0的整数，假设为n，则执行SELECT语句时，每次从结果集中取n行到缓存并显示到屏幕。 • 如果不设置此变量，或设置的值小于等于0，则执行SELECT语句时，一次性把结果都取到缓存。 说明 设置合理的变量值，将减少内存使用量。一般来说，设为100到1000之间的值比较合理。
HISTCONTROL	\set HISTCONTROL ignorespace ignoredups ignoreboth none	• ignorespace：以空格开始的行将不会写入历史列表。 • ignoredups：与以前历史记录里匹配的行不会写入历史记录。 • ignoreboth、none或者其他值：所有以交互模式读入的行都被保存到历史列表。 说明 none表示不设置HISTCONTROL。
HISTFILE	\set HISTFILE filename	此文件用于存储历史名列表。缺省值是~/.bash_history。

变量	设置方法	变量说明
HISTSIZE	<code>\set HISTSIZE size</code>	保存在历史命令里命令的个数。缺省值是500。
HOST	<code>\set HOST hostname</code>	已连接的数据库主机名称。
IGNOREEOF	<code>\set IGNOREEOF variable</code>	- 若设置此变量为数值，假设为10，则在gsql中输入的前9次EOF字符（通常是Ctrl+C）都会被忽略，在第10次按Ctrl+C才能退出gsql程序。 - 若设置此变量为非数值，则缺省为10。 - 若删除此变量，则向交互的gsql会话发送一个EOF终止应用。
LASTOID	<code>\set LASTOID oid</code>	最后影响的oid值，即为从一条INSERT或lo_import命令返回的值。此变量只保证在下一条SQL语句的结果显示之前有效。
ON_ERROR_ROLLBACK	<code>\set ON_ERROR_ROLLBACK on interactive off</code>	- on：当一个事务块里的语句发生错误时，自动回滚到上一个命令之前的状态，并继续执行后续命令。该模式是通过在一个事务块的每个命令前隐含地创建一个SAVEPOINT来工作的，在发生错误时，自动回滚到之前创建的SAVEPOINT，从而撤销失败命令的影响。 - interactive：仅在交互式会话中启用自动回滚功能。 - off（缺省值）：事务块里的语句发生错误时，终止整个事务。
ON_ERROR_STOP	<code>\set ON_ERROR_STOP on off</code>	- on：命令执行错误时会立即停止，在交互模式下，gsql会立即返回已执行命令的结果。 - off（缺省值）：命令执行错误时将会跳过错误继续执行。
PORT	<code>\set PORT port</code>	当前连接数据库的端口号。
USER	<code>\set USER username</code>	当前用于连接的数据库用户。
VERBOSITY	<code>\set VERBOSITY terse default verbose</code>	该选项用于控制错误报告的冗余行。 - terse：仅返回严重且主要的错误文本以及文本位置（一般适合于单行错误信息）。 - default：返回严重且主要的错误文本及其位置，还包括详细的错误细节、错误提示（可能会跨越多行）。 - verbose：返回所有的错误信息。

- SQL代换

像元命令的参数一样，gsql变量的一个关键特性是可以把gsql变量替换成正规的SQL语句。此外，gsql还提供为变量更换新的别名或其他标识符等功能。使用SQL代换方式替换一个变量的值可在变量前加冒号。例如：

```
gaussdb=# \set foo 'HR.areaS'
-- 执行以下命令，将会查询HR.areaS表。
gaussdb=# SELECT * FROM :foo;
 area_id |    area_name
-----+-----
      4 | Middle East and Africa
      3 | Asia
      1 | Europe
      2 | Americas
(4 rows)
```

须知

变量的值是逐字复制的，甚至可以包含不对称的引号或反斜杠命令。所以必须保证输入的内容有意义。

- 提示符
通过表1-3的三个变量可以设置gsql的提示符，这些变量由字符和特殊的转义字符所组成。

表 1-3 提示符变量

变量	描述	示例
PROMPT1	gsql请求一个新命令时使用的正常提示符。 PROMPT1的默认值为： %o%R%#。	使用变量PROMPT1切换提示符： - 提示符变为[local]： gaussdb=# \set PROMPT1 %M local:/data/huawei/wisquery/perfadm_mppdb - 提示符变为name： gaussdb=# \set PROMPT1 name name - 提示符变为=： gaussdb=# \set PROMPT1 %R =
PROMPT2	在一个命令期待更多输入时（例如，查询没有用一个分号结束或者引号不完整）显示的提示符。	使用变量PROMPT2显示提示符： gaussdb=# \set PROMPT2 TEST gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS TEST; area_id area_name -----+----- 1 Europe 2 Americas 4 Middle East and Africa 3 Asia (4 rows)
PROMPT3	当执行COPY命令，并期望在终端输入数据时（例如，COPY FROM STDIN），显示提示符。	使用变量PROMPT3显示COPY提示符： gaussdb=# \set PROMPT3 '>>>>' gaussdb=# COPY HR.areaS FROM STDIN; Enter data to be copied followed by a newline. End with a backslash and a period on a line by itself. >>>>1 aa >>>>2 bb >>>>\.

提示符变量的值是按实际字符显示的，但是，当设置提示符的命令中出现“%”时，变量的值根据“%”后的字符，替换为已定义的内容，已定义的提示符请参见表1-4。

表 1-4 已定义的替换

符号	符号说明
%M	主机的全名（包含域名），若连接是通过Unix域套接字进行的，则全名为[local]，若Unix域套接字不是编译的缺省位置，则为[local:/dir/name]。
%m	主机名删去第一个点后面的部分。若通过Unix域套接字连接，则为[local]。
%o	数据库名称。如果是postgres库，显示gaussdb；其他库则显示数据库名。
%>	主机正在侦听的端口号。
%n	数据库会话的用户名。
%/	当前数据库名称。
%~	类似%/，如果数据库是缺省数据库时输出的是波浪线“~”。
%#	如果会话用户是数据库系统管理员，使用“#”，否则用“>”。
%R	- 对于PROMPT1通常是“=”，如果是单行模式则是“^”，如果会话与数据库断开（如果\connect失败可能发生）则是“!”。 - 对于PROMPT2该序列被“-”、“*”、单引号、双引号或“\$”（取决于gsq是否等待更多的输入：查询没有终止、正在一个/*...*/注释里、正在引号或者美元符扩展里）代替。
%x	事务状态： - 如果不在事务块里，则是一个空字符串。 - 如果在事务块里，则是“*”。 - 如果在一个失败的事务块里则是“!”。 - 如果无法判断事务状态时为“?”（比如没有连接）。
%digits	指定字节值的字符将被替换到该位置。
%:name	gsq变量“name”的值。
%command	command的输出，类似于使用“^”替换。

符号	符号说明
%[...%]	提示可以包含终端控制字符，这些字符可以改变颜色、背景、提示文本的风格、终端窗口的标题。例如， gaussdb=# \set PROMPT1 '%[%033[1;33;40m%]%n@%/%R%[%033[0m%]%' 这个句式的结果是在VT100兼容的可显示彩色的终端上的一个宽体（1;）黑底黄字（33;40）。

环境变量：

与gsqll相关的环境变量参见[表1-5](#)。

表 1-5 与 gsqll 相关的环境变量

名称	描述
COLUMNS	如果\set columns为0，则由此参数控制wrapped格式的宽度。这个宽度用于决定在自动扩展的模式下，是否要把宽输出模式变成竖线的格式。
PAGER	如果查询结果无法在一页显示，它们就会被重定向到这个命令。可以用\pset命令关闭分页器。典型的是用命令more或less来实现逐页查看。缺省值与平台相关。 说明 less的文本显示，受系统环境变量LC_CTYPE影响。
PSQL_EDITOR	\e和\ef命令使用环境变量指定的编辑器。变量是按照列出的先后顺序检查的。在Unix系统上默认的编辑工具是vi。
EDITOR	
VISUAL	
PSQL_EDITOR_LINE NUMBER_ARG	当\e和\ef带上一行数字参数使用时，这个变量指定的命令行参数用于向编辑器传递起始行数。对于Emacs或vi编辑器，该参数值为一个加号。如果选项和行号之间需要空白，在变量的值后加一个空格。例如： PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG = '+' PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG='--line ' Unix系统默认的是+。
PSQLRC	用户的.gsqllrc文件的交互位置。
SHELL	使用\!命令和shell执行的命令效果相同。
TMPDIR	存储临时文件的目录。缺省是/tmp。

前提条件

- 连接数据库时使用的用户需要具备访问数据库的权限。
- gsqll需要与数据库版本配套。

注意事项

- gsql工具可通过发布包中的gsql_env.sh脚本设置环境变量使用，例如：source gsql_env.sh。
- 如果之前设置过环境变量，执行gsql_env.sh后会以脚本中环境变量优先。

命令格式

```
gsql [OPTION]... [DBNAME [USERNAME]]
```

参数说明

详细的gsql参数请参见[表1-6](#)、[表1-7](#)、[表1-8](#)和[表1-9](#)。

表 1-6 常用参数

参数	参数说明	取值范围
-c, -- command=CO MMAND	声明gsql要执行一条字符串命令然后退出。	-
-d, -- dbname=DBNA ME	指定连接的数据库名称。若未指定数据库名称，则使用初始化时默认生成的数据库名称。 另外，gsql允许使用扩展的DBNAME，即'postgres[ql]://[user[:password]@][netloc][:port][,...][:dbname][?param1=value1&...]或'[key=value] [...]'形式的连接串作为DBNAME，gsql将从连接串中解析连接信息，并优先使用这些信息。 说明 gsql使用扩展的DBNAME创建连接时，不支持指定replication参数。	字符串。
-f, -- file=FILENAME	使用文件作为命令源而不是交互式输入。gsql将在处理完文件后结束。如果FILENAME是-（连字符），则从标准输入读取。	绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。
-l, --list	列出所有可用的数据库，然后退出。	-
-v, --set=, -- variable=NAME =VALUE	设置gsql变量NAME为VALUE。 变量的示例和详细说明请参见 变量 。	-
-X, --no-gsqlrc	不读取启动文件（系统范围的gsqlrc或者用户的~/.gsqlrc都不读取）。 说明 启动文件默认为~/.gsqlrc，或通过PSQLRC环境变量指定。	-

参数	参数说明	取值范围
-1 ("one"), --single-transaction	当gsql使用-f选项执行脚本时，会在脚本的开头和结尾分别加上START TRANSACTION/COMMIT用以把整个脚本当作一个事务执行。这将保证该脚本完全执行成功，或者脚本无效。 说明 如果脚本中已经使用了START TRANSACTION、COMMIT、ROLLBACK，则该选项无效。	-
-y, --slash-command	将当前语句终结并发送到内核执行或者重新执行已经执行过的语句（不包括gsql元命令）。 说明 - 该功能仅支持ORA兼容模式数据库，而且不支持-c, --command参数的使用场景。 - ORA兼容模式数据库下默认普通语句分隔符为;，PL/SQL为/，使用该参数时不支持更换分隔符。	-
-, --help	显示关于gsql命令行参数的帮助信息然后退出。	-
-V, --version	打印gsql版本信息然后退出。	-

表 1-7 输入和输出参数

参数	参数说明	取值范围
-a, --echo-all	在读取行时向标准输出打印所有内容。 须知 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。	-
-e, --echo-queries	把所有发送给服务器的查询同时回显到标准输出。 须知 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。	-
-E, --echo-hidden	回显由\d和其他反斜杠命令生成的实际查询。	-
-k, --with-key=KEY	使用gsql对导入的加密文件进行解密。 须知 - 对于本身就是shell命令中的关键字如单引号（'）或双引号（"），Linux shell会检测输入的单引号（'）或双引号（"）是否匹配。如果不匹配，shell认为用户没有输入完毕，会一直等待用户输入，从而不会进入到gsql程序。 - 不支持解密导入存储过程和函数。	-

参数	参数说明	取值范围
-L, --log-file=FILE NAME	除了正常的输出源之外，把所有查询输出记录到文件FILENAME中。 须知 - 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。 - 此参数只保留查询结果到相应文件中，主要目标是为了查询结果能够更好更准确地被其他调用者（例如自动化运维脚本）解析，而不是保留gsql运行过程中的相关日志信息。	绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。
-m, --maintenance	允许在两阶段事务恢复期间连接集群。 说明 该选项是一个开发选项，禁止用户使用，只限专业技术人员使用，功能是：使用该选项时，gsql可以连接到备机，用于校验主备机数据的一致性。	-
-n, --no-libedit	关闭命令行编辑。	-
-o, --output=FILENAME	将所有查询输出重定向到文件FILENAME。	绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。
-q, --quiet	安静模式，执行时不会打印出额外信息。	缺省时gsql将打印许多其他输出信息。
-s, --single-step	单步模式运行。意味着每个查询在发往服务器之前都要提示用户，用这个选项也可以取消执行。此选项主要用于调试脚本。 须知 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。	-
-S, --single-line	单行运行模式，这时每个命令都将由换行符结束。	-
-C, -C1, --enable-client-encryption=1	当使用-C参数连接本地数据库或者连接远程数据库时，可通过该选项打开密态数据库开关，此开关为密态等值查询基本能力开关。	-
-C3, --enable-client-encryption=3	当使用-C参数连接本地数据库或者连接远程数据库时，可通过该选项打开内存解密逃生通道开关，支持密态等值查询基本能力以及内存解密逃生通道能力。	-

表 1-8 输出格式参数

参数	参数说明
-A, --no-align	切换为非对齐输出模式。缺省为对齐输出模式。
-F, --field-separator=STRING	设置域分隔符（默认为“ ”）。
-H, --html	指定HTML格式输出。
-P, --pset=VAR[=ARG]	在命令行上以\pset的风格设置打印选项。 说明 这里必须用等号而不是空格分隔名称和值。例如，把输出格式设置为LaTeX，可以键入-P format=latex。
-R, --record-separator=STRING	设置记录分隔符。
-r	开启在客户端操作中可以编辑的模式。缺省为关闭。
-t, --tuples-only	只打印行。
-T, --table-attr=TEXT	允许声明放在HTML table标签里的选项。 使用时请搭配参数“-H,--html”，指定为HTML格式输出。
-x, --expanded	启用扩展格式显示。
-z, --field-separator-zero	设置非对齐输出模式的域分隔符为空。 使用时请搭配参数“-A, --no-align”，指定为非对齐输出模式。
-0, --record-separator-zero	设置非对齐输出模式的记录分隔符为空。 使用时请搭配参数“-A, --no-align”，指定为非对齐输出模式。
-2, --pipeline	使用管道传输密码，禁止在终端使用，必须和-c或者-f参数一起使用。

表 1-9 连接参数

参数	参数说明	取值范围
-h, --host=HOSTNAME	指定正在运行服务器的主机名、Unix域套接字的路径或者域名。接受以“,”分隔的字符串来指定多个主机地址，支持指定多个主机地址，支持指定IPv6主机地址。 当指定多个主机地址时，默认情况下会跳过故障的节点，自动选择第一个可用的主节点进行连接。可通过设置PGTARGETSESSIONATTRS环境变量的值来选择连接到不同类型的节点，PGTARGETSESSIONATTRS变量取值如下： read-write：可读写的节点。 read-only：只读节点。 primary或者不设定：主节点。 standby：备节点。 prefer-standby：首选备节点，没有备节点则转为any。 any：不进行角色检查。 说明 主CN节点和主DN节点都是主节点，一般情况下DN节点都是只读节点，可以通过设置PGTARGETSESSIONATTRS为read-write来选择连接到CN节点。	如果省略主机名，gsqll将通过Unix域套接字与本地主机的服务器相连，或者在没有Unix域套接字的机器上，通过TCP/IP与localhost连接。
-p, --port=PORT	指定数据库服务器的端口号。可以配置一个或多个，当配置一个时，所有的主机地址都使用同一个端口连接；当配置多个时，顺序与主机地址顺序相同，个数必须与主机地址数相等，当不相等时会报错。 可以通过port参数修改默认端口号。	默认端口可通过编译参数来指定，不指定的话默认为5432。
-U, --username=USERNAME	指定连接数据库的用户。 说明 - 通过该参数指定用户连接数据库时，需要同时提供用户密码用以身份验证。可以通过交互方式输入密码，或者通过-W参数指定密码。 - 用户名中包含有字符\$，需要在字符\$前增加转义字符才可成功连接数据库。	字符串，默认使用与当前操作系统用户同名的用户。

参数	参数说明	取值范围
-W, --password=PASSWORD	当使用-U参数连接本地数据库或者连接远端数据库时，可通过该选项指定密码。 说明 - 登录CN所在服务器后连接本地CN实例时，默认使用trust连接，会忽略此参数。 - 用户密码中包含特殊字符“\”和“\”时，需要增加转义字符才可成功连接数据库。 - 如果用户未输入该参数，但是数据库连接需要用户密码，这时将出现交互式输入，请用户输入当前连接的密码。该密码最长长度为999字节，受限於GUC参数password_max_length的最大值。	字符串。

示例

示例一

连接数据库并执行命令。

步骤1 使用gsql连接到GaussDB服务器。

gsql工具使用-d参数指定目标数据库名、-U参数指定数据库用户名、-h参数指定主机名、-p参数指定端口号信息。详细的gsql参数请参见[参数说明](#)。

--使用jack用户连接到远程主机postgres数据库的8000端口。（根据实际需要替换各参数值）
gsql -h 10.180.123.163 -d postgres -U jack -p 8000

说明

- 若未指定数据库名称，则使用初始化时默认生成的数据库名称。
- 若未指定数据库用户名，则默认使用当前操作系统用户作为数据库用户名。
- 当某个值没有前面的参数（-d、-U等）时，若连接的命令中没有指定数据库名（-d），则该参数会被解释为数据库名；如果已经指定数据库名（-d）而没有指定数据库用户名（-U），该参数则会被解释为数据库用户名。

例如，以下命令中，参数postgres和omm不属于任何选项，会被分别解释为数据库名和用户名。

```
gsql postgres omm -p 8000
```

等效于以下命令。

```
gsql -d postgres -U omm -p 8000
```

步骤2 执行SQL语句。

```
--创建数据库human_staff。  
gaussdb=# CREATE DATABASE human_staff;  
CREATE DATABASE
```

步骤3 执行gsql元命令和SQL语句。

```
--列出GaussDB中所有的数据库和描述信息。  
gaussdb=# \l
```

List of databases						
Name	Owner	Encoding	Collate	Ctype	Access privileges	
human_resource	omm	SQL_ASCII	C	C		
postgres	omm	SQL_ASCII	C	C		
template0	omm	SQL_ASCII	C	C	=c/omm	+


```
template1 | | | | omm=CTc/omm
| omm | SQL_ASCII | C | C | =c/omm +
human_staff | | | | omm=CTc/omm
| omm | SQL_ASCII | C | C |
gaussdb | omm | SQL_ASCII | C | C |
(6 rows)
```

```
--删除数据库human_staff。
gaussdb=# DROP DATABASE human_staff;
DROP DATABASE
```

更多gsql元命令请参见[元命令参考](#)。

----结束

示例二

获取帮助信息。

```
gsql --help
gsql is the GaussDB Kernel interactive terminal.
```

```
Usage:
gsql [OPTION]... [DBNAME [USERNAME]]
```

General options:

```
-c, --command=COMMAND  run only single command (SQL or internal) and exit
-d, --dbname=DBNAME   database name to connect to (default: "omm")
-f, --file=FILENAME    execute commands from file, then exit
-l, --list             list available databases, then exit
-v, --set=, --variable=NAME=VALUE
                        set gsql variable NAME to VALUE
-V, --version          output version information, then exit
-X, --no-gsqlrc        do not read startup file (~/gsqlrc)
-1 ("one"), --single-transaction
                        execute command file as a single transaction
-?, --help            show this help, then exit
```

Input and output options:

```
-a, --echo-all        echo all input from script
-e, --echo-queries     echo commands sent to server
-E, --echo-hidden     display queries that internal commands generate
-k, --with-key=KEY     the key for decrypting the encrypted file
-L, --log-file=FILENAME send session log to file
-m, --maintenance     can connect to cluster during 2-pc transaction recovery
-n, --no-libedit       disable enhanced command line editing (libedit)
-o, --output=FILENAME  send query results to file (or |pipe)
-q, --quiet            run quietly (no messages, only query output)
-C, -C1, --enable-client-encryption=1
                        enable client encryption feature
-C2, --enable-client-encryption=2
                        enable client sorting based client encryption feature
-C3, --enable-client-encryption=3
                        enable Trusted Domain operation based on client encryption feature
-s, --single-step      single-step mode (confirm each query)
-S, --single-line      single-line mode (end of line terminates SQL command)
-y, --slash-command    enable slash command to re-execute query in buffer
```

Output format options:

```
-A, --no-align         unaligned table output mode
-F, --field-separator=STRING
                        set field separator (default: "|")
-H, --html             HTML table output mode
-P, --pset=VAR[=ARG]   set printing option VAR to ARG (see \pset command)
-R, --record-separator=STRING
                        set record separator (default: newline)
-r                     if this parameter is set,use libedit
-t, --tuples-only      print rows only
-T, --table-attr=TEXT  set HTML table tag attributes (e.g., width, border)
```

```
-x, --expanded      turn on expanded table output
-z, --field-separator-zero
                    set field separator to zero byte
-0, --record-separator-zero
                    set record separator to zero byte
-2, --pipeline      use pipeline to pass the password, forbidden to use in terminal
                    must use with -c or -f

Connection options:
-h, --host=HOSTNAME database server host or socket directory (default: "/data/huawei/wisquery/perfadm_mppdb")
                    allow multi host IP address with comma separator, Use the
                    PGTARGETSESSIONATTRS(default: "primary") variable to select the
                    IP address to be connected.
                    (PGTARGETSESSIONATTRS can be {read-write|read-only|primary|
                    standby|prefer-standby|any})
-p, --port=PORT     database server port (default: "5432")
-U, --username=USERNAME database user name (default: "omm")
-W, --password=PASSWORD the password of specified database user

For more information, type "?" (for internal commands) or "help" (for SQL
commands) within gsql, or consult the gsql section in the GaussDB Kernel
documentation.
```

1.1.2 元命令参考

使用GaussDB数据库命令行交互工具登录数据库后，gsql提供了一些元命令。连接数据库后，可以使用?命令，显示所有可用的元命令帮助信息。

注意事项

- 一个gsql元命令的格式是反斜杠后面紧跟一个动词，然后是任意参数。参数命令动词和其他参数以任意个空白字符间隔。
- 要在参数里面包含空白，必须用单引号把它引起来。要在这样的参数里包含单引号，可以在前面加一个反斜杠。任何包含在单引号里的内容都会被进一步进行类似C语言的替换：\n（新行）、\t（制表符）、\b（退格）、\r（回车）、\f（换页）、\digits（八进制表示的字符）、\xdigits（十六进制表示的字符）。
- 用""包围的内容被当做一个命令行传入shell。该命令的输出（删除了结尾的新行）被当做参数值。
- 如果不带引号的参数以冒号(:)开头，它会被当做一个gsql变量，并且该变量的值最终会成为真正的参数值。
- 有些命令以一个SQL标识的名称（比如一个表）为参数。这些参数遵循SQL语法关于双引号的规则：不带双引号的标识强制转换成小写，而双引号保护字母不进行大小写转换，并且允许在标识符中使用空白。在双引号中，成对的双引号在结果名称中分析成一个双引号。比如，FOO"BAR"BAZ解析成fooBARbaz；而"Aweird""name"解析成Aweird"name。
- 对参数的分析在遇到另一个不带引号的反斜杠时停止，这里会认为是一个新的元命令的开始。特殊的双反斜杠序列(\\)标识参数的结尾，并将继续分析后面的SQL语句。这样SQL和gsql命令可以在一行中混合使用。但是在任何情况下，一条元命令的参数不能延续超过行尾。
- M-Compatibility模式数据库不支持\h元命令。

命令格式及参数说明

元命令的详细说明请参见[表1-10](#)、[表1-11](#)、[表1-12](#)、[表1-13](#)、[表1-15](#)、[表1-17](#)、[表1-18](#)、[表1-19](#)、[表1-21](#)和[表1-22](#)。

须知

以下命令中所提到的FILE代表文件路径。此路径可以是绝对路径（如/home/gauss/file.txt），也可以是相对路径（如file.txt，file.txt会默认在用户执行gsql命令所在的路径下创建）。

表 1-10 一般的元命令

参数	参数说明	取值范围
\copyright	显示GaussDB的版本和版权信息。	-
\g [FILE] or ;	执行查询（并将结果发送到文件或管道）。	-
\h(\help) [NAME]	给出指定SQL语句的语法帮助。	如果没有给出NAME，gsql将列出可获得帮助的所有命令。如果NAME是一个星号（*），则显示所有SQL语句的语法帮助。
\parallel [on [num]]off]	控制并发执行开关。 - on：打开控制并发执行开关，且最大并发数为num。num的默认值为1024。 - off：关闭控制并发执行开关。 说明 - 不支持事务中开启并发执行以及并发中开启事务。 - 不支持\d这类元命令的并发。 - 并发select返回结果混乱问题可接受，core、进程停止响应不可接受。 - 不推荐在并发中使用set语句，否则导致结果与预期不一致。 - 不支持创建临时表。如需使用临时表，需要在开启parallel之前创建好，并在parallel内部使用。parallel内部不允许创建临时表。 \parallel执行时最多会启动num个独立的gsql进程连接服务器。 \parallel中所有作业的持续时间不能超过session_timeout，否则可能会导致并发执行过程中断开连接。 - 在\parallel on之后一条或多条命令，会等到\parallel off执行后才会执行，因而，\parallel on之后需要有对应的\parallel off，否则\parallel on后的命令都无法执行。 - 服务器能接受的最大连接数受max_connection及当前已有连接数限制。设置num时，请根据服务器当前可接受的实际连接数合理指定。	-

参数	参数说明	取值范围
\q	退出gsql程序。在一个脚本文件里，只在脚本终止时执行。	-

表 1-11 查询缓存区元命令

参数	参数说明
\e [FILE] [LINE]	使用外部编辑器编辑查询缓冲区（或者文件）。
\ef [FUNCNAME [LINE]]	使用外部编辑器编辑函数定义。如果指定了LINE（即行号），则光标会指到函数体的指定行。
\p	打印当前查询缓冲区到标准输出。
\r	重置（或清空）查询缓冲区。
\w FILE	将当前查询缓冲区输出到文件。

表 1-12 输入/输出元命令

参数	参数说明
\copy { table [(column_list)] (query) } { from to } { filename stdin stdout pstdin pstdout } [LOAD] [LOAD_DISCARD 'string'] [with] [binary] [oids] [delimiter [as] 'character'] [null [as] 'string'] [useeof] [csv] [header] [quote [as] 'character'] [escape [as] 'character'] [force quote column_list *] [force not null column_list]] [parallel integer]	在任何gsql客户端登录数据库成功后可以执行导入导出数据，这是一个运行SQL COPY命令的操作，但不是读取或写入指定文件的服务器，而是读取或写入文件，并在服务器和本地文件系统之间路由数据。这意味着文件的可访问性和权限是本地用户的权限，而不是服务器的权限，并且不需要数据库初始化用户权限。 说明 \COPY只适合小批量，格式良好的数据导入，导入数据应优先选择GDS或COPY。 \COPY可以指定数据导入时的客户端数量，从而实现数据文件的并行导入，目前并发数范围为[1, 8]。 \COPY并行导入目前存在以下约束：临时表的并行导入不支持、在事务内的并行导入不支持、对二进制文件的并行导入不支持、数据导入支持AES128加密时不支持以及COPY选项中存在EOL时不支持。在这些情况下，即使指定了parallel参数，仍然会按照非并行流程；在数据文件中数据少于100行时，也会按照非并行流程。 \COPY的text格式和csv格式均支持header功能。
\echo [STRING]	把字符串写到标准输出。
prompt [STRING]	把字符串写到标准输出（等同于\echo）。

参数	参数说明
\i FILE	从文件FILE中读取内容，并将其当作输入，执行查询。
\i+ FILE KEY	执行加密文件中的命令。
\ir FILE	和\i类似，只是相对于存放当前脚本的路径。
\ir+ FILE KEY	和\i+类似，只是相对于存放当前脚本的路径。
\o [FILE]	把所有的查询结果发送到文件里。
\qecho [STRING]	把字符串写到查询结果输出流里。

表 1-13 显示信息元命令

参数	参数说明	取值范围	示例
\d[S+]	列出当前search_path中模式下所有的表、视图和序列。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。	-	列出当前search_path中模式下所有的表、视图和序列。 gaussdb=# \d
\d[S+] NAME	列出指定表、视图和索引的结构。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。	-	假设存在表a，列出指定表a的结构。 gaussdb=# \dtable+ a
\d+ [PATTERN]	列出所有表、视图和索引。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的表、视图和索引。	-	列出所有名称以f开头的表、视图和索引。 gaussdb=# \d+ f*
\da[S] [PATTERN]	列出所有可用的聚集函数，以及它们操作的数据类型和返回值类型。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的聚集函数。	-	列出所有名称以f开头可用的聚集函数，以及它们操作的数据类型和返回值类型。 gaussdb=# \da f*

参数	参数说明	取值范围	示例
\db[+] [PATTERN]	列出所有可用的表空间。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的表空间。	-	列出所有名称以p开头的可用表空间。 gaussdb=# \db p*
\dc[S+] [PATTERN]	列出所有字符集之间的可用转换。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的转换。	-	列出所有字符集之间的可用转换。 gaussdb=# \dc *
\dC[+] [PATTERN]	列出所有类型转换。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的转换。	PATTERN需要使用实际类型名，不能使用别名。	列出所有名称以c开头的类型转换。 gaussdb=# \dC c*
\dd[S] [PATTERN]	显示所有可视对象。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配的对象。对象包括：聚集、函数、操作符、类型、关系（表、视图、索引、序列、大对象）、规则。	-	列出所有可视对象。 gaussdb=# \dd
\ddp [PATTERN]	显示所有默认的使用权限。如果指定了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的使用权限。	-	列出所有默认的使用权限。 gaussdb=# \ddp
\dD[S+] [PATTERN]	列出所有可用域。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的域。	-	列出所有可用域。 gaussdb=# \dD
\det[+] [PATTERN]	列出所有的外部表。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的表。	-	列出所有的外部表。 gaussdb=# \det

参数	参数说明	取值范围	示例
\des[+] [PATTERN]	列出所有的外部服务器。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的服务器。	-	列出所有的外部服务器。 gaussdb=# \des
\deu[+] [PATTERN]	列出用户映射信息。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的信息。	-	列出用户映射信息。 gaussdb=# \deu
\dew[+] [PATTERN]	列出封装的外部数据。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的数据。	-	列出封装的外部数据。 gaussdb=# \dew
\df[antw][S+] [PATTERN]	列出所有可用函数，以及它们的参数和返回的数据类型。a代表聚集函数，n代表普通函数，t代表触发器，w代表窗口函数。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的函数。	-	列出所有可用函数，以及它们的参数和返回的数据类型。 gaussdb=# \df
\dF[+] [PATTERN]	列出所有的文本搜索配置信息。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的配置信息。	-	列出所有的文本搜索配置信息。 gaussdb=# \dF+
\dFd[+] [PATTERN]	列出所有的文本搜索字典。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的字典。	-	列出所有的文本搜索字典。 gaussdb=# \dFd
\dFp[+] [PATTERN]	列出所有的文本搜索分析器。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的分析器。	-	列出所有的文本搜索分析器。 gaussdb=# \dFp

参数	参数说明	取值范围	示例
\dFt[+] [PATTERN]	列出所有的文本搜索模板。 当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的模板。	-	列出所有的文本搜索模板。 gaussdb=# \dFt
\dg[+] [PATTERN]	列出所有数据库角色。如果指定了PATTERN，只显示名称匹配PATTERN的角色。 说明 因为用户和群组的概念被统一为角色，所以这个命令等价于\du。为了和以前兼容，所以保留两个命令。	-	列出名称为“j?e”所有数据库角色（“?”表示任一字符）。 gaussdb=# \dg j?e
\dl	\lo_list的别名，显示大对象的列表。	-	列出所有的大对象。 gaussdb=# \dl
\dL[S+] [PATTERN]	列出可用的程序语言。如果指定了PATTERN，只列出名称匹配PATTERN的语言。	-	列出可用的程序语言。 gaussdb=# \dL
\dm[S+] [PATTERN]	列出物化视图。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果指定了PATTERN，只列出名称匹配PATTERN的物化视图。	-	列出物化视图。 gaussdb=# \dm
\dn[S+] [PATTERN]	列出所有模式（名称空间）。如果向命令追加+，会列出每个模式相关的权限及描述。如果声明了PATTERN，只列出名称匹配PATTERN的模式名。缺省时，只列出用户创建的模式。	-	列出所有名称以d开头的模式以及相关信息。 gaussdb=# \dn+ d*
\do[S] [PATTERN]	列出所有可用的操作符，以及它们的操作数和返回的数据类型。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了PATTERN，只列出名称匹配PATTERN的操作符。缺省时，只列出用户创建的操作符。	-	列出所有可用的操作符，以及它们的操作数和返回的数据类型。 gaussdb=# \do

参数	参数说明	取值范围	示例
\do[S+] [PATTERN]	列出排序规则。当 search_path 中不同模式存在同名对象时，只显示 search_path 中位置靠前模式下的同名对象。如果声明了 PATTERN，只列出名称匹配 PATTERN 的规则。缺省时，只列出用户创建的规则。	-	列出排序规则。 gaussdb=# \do
\dp [PATTERN]	列出可用的表、视图以及相关的权限信息。当 search_path 中不同模式存在同名对象时，只显示 search_path 中位置靠前模式下的同名对象。如果指定了 PATTERN，只列出名称匹配 PATTERN 的表、视图。	-	列出可用的表、视图以及相关的权限信息。 gaussdb=# \dp \dp 显示结果如下： rolename=xxxx/yyyy -- 赋予一个角色的权限 =xxxx/yyyy -- 赋予 public 的权限 xxxx 表示赋予的权限，yyyy 表示授予这个权限的角色。权限的参数说明请参见表 1-14。
\drds [PATTERN1 [PATTERN2]]	列出所有修改过的配置参数。这些设置可以是针对角色的、针对数据库的或者同时针对两者的。PATTERN1 和 PATTERN2 表示要列出的角色 PATTERN 和数据库 PATTERN。如果声明了 PATTERN，只列出名称匹配 PATTERN 的规则。缺省或指定 * 时，则会列出所有设置。	-	列出数据库所有修改过的配置参数。 gaussdb=# \drds * dbname
\dT[S+] [PATTERN]	列出所有的数据类型。当 search_path 中不同模式存在同名对象时，只显示 search_path 中位置靠前模式下的同名对象。如果指定了 PATTERN，只列出名称匹配 PATTERN 的类型。	-	列出所有的数据类型。 gaussdb=# \dT
\du[+] [PATTERN]	列出所有数据库角色。如果指定了 PATTERN，则只列出名称匹配 PATTERN 的角色。 说明 因为用户和群组的概念被统一为角色，所以这个命令等价于 \dg。为了和以前兼容，所以保留两个命令。	-	列出所有数据库角色。 gaussdb=# \du

参数	参数说明	取值范围	示例
\dE[S+] [PATTERN] \di[S+] [PATTERN] \ds[S+] [PATTERN] \dt[S+] [PATTERN] \dv[S+] [PATTERN]	这一组命令，字母E、i、s、t和v分别代表着外部表、索引、序列、表和视图。可以以任意顺序指定其中一个或者它们的组合来列出这些对象。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。例如：\dit列出所有的索引和表。在命令名称后面追加+，则每一个对象的物理尺寸以及相关的描述也会被列出。如果指定了PATTERN，只列出名称匹配该PATTERN的对象。默认情况下只会显示用户创建的对象。通过PATTERN或者S修饰符可以把系统对象包括在内。	-	列出所有的索引和视图。 gaussdb=# \div
\dx[+] [PATTERN]	列出安装数据库的扩展信息。如果指定了PATTERN，则只列出名称匹配PATTERN的扩展信息。	-	列出安装数据库的扩展信息。 gaussdb=# \dx
\l[+]	列出服务器上所有数据库的名称、所有者、字符集编码以及使用权限。	-	列出服务器上所有数据库的名称、所有者、字符集编码以及使用权限。 gaussdb=# \l
\sf[+] FUNCNAME	显示函数的定义。 说明 - 对于带圆括号的函数名，需要在函数名两端添加双引号，并且在双引号后面加上参数类型列表。参数类型列表两端添加圆括号。 - 如果存在同名的函数，则会返回多个函数的定义。	-	假设存在函数function_a和函数名带圆括号的函数func()name，列出函数的定义。 gaussdb=# \sf function_a gaussdb=# \sf "func()name"(argtype1, argtype2)
\z [PATTERN]	列出数据库中所有表、视图和序列，以及它们相关的访问特权。如果给出任何PATTERN，则被当成一个正则表达式，只显示匹配的表、视图、序列。	-	列出数据库中所有表、视图和序列，以及它们相关的访问特权。 gaussdb=# \z

 说明

- [表1-13](#)中的选项S表示显示系统对象，+表示显示对象附加的描述信息。
- PATTERN用来指定要被显示的对象名称。关于PATTERN的注意事项如下：
 - 在最简单的情况下，PATTERN是该对象的准确名称。在PATTERN中的字符通常会被变成小写形式（和在SQL名称中相同），例如\dt FOO将会显示名为foo的表。和在SQL名称中相同，把PATTERN放在双引号中可以阻止它被转换成小写形式。如果需要在PATTERN中包括一个真正的双引号字符，则需要把它写成两个相邻的双引号，这同样是符合SQL引用标识符的规则。例如，\dt "FOO""BAR"将显示名为FOO"BAR（不是foo"bar）的表。和普通的SQL名称规则不同，不能只在PATTERN的一部分周围放上双引号，例如\dt FOO"FOO"BAR将会显示名为fooFOObar的表。
 - 不使用PATTERN参数时，\d命令会显示当前schema搜索路径中可见的全部对象——这等同于用*作为PATTERN。所谓对象可见是指可以直接用名称引用该对象，而不需要用schema来进行限定。要查看数据库中所有的对象而不管它们的可见性，可以把*.*用作PATTERN。
 - 如果放在一个PATTERN中，*将匹配任意字符序列（包括空序列），而?会匹配任意的单个字符（和Unix shell的文件名PATTERN相同）。例如，\dt int*会显示名称以int开始的表。但是如果被放在双引号内，*和?就会失去这些特殊含义而变成普通的字符。
 - 包含一个点号（.）的PATTERN被解释为一个schema名称模式后面跟上一个对象名称模式。例如，\dt foo*.*bar*会显示名称以foo开始的schema中所有名称包括bar的表。如果没有出现点号，那么模式将只匹配当前schema搜索路径中可见的对象。同样，双引号内的点号会失去其特殊含义并且变成普通的字符。
 - 高级用户可以使用字符类等正则表达式记法，如[0-9]可以匹配任意数字。所有的正则表达式特殊字符都按照POSIX正则表达式使用。以下字符除外：
 - .会按照上文所述作为一种分隔符。
 - *会被翻译成正则表达式记号.*。
 - ?会被翻译成.。
 - \$则按字面意思匹配。
 - 根据需要，可以通过书写?、(R+)、(R)和R?来分别模拟PATTERN字符.、R*和R?。\$不需要作为一个正则表达式字符，因为PATTERN必须匹配整个名称，而不是按照正则表达式的常规用法解释（换句话说，\$会被自动地追加到PATTERN上）。如果不希望该PATTERN的匹配位置被固定，可以在开头或者结尾写上*。注意在双引号内，所有的正则表达式特殊字符会失去其特殊含义并且按照其字面意思进行匹配。另外，在操作符名称PATTERN中（即\d的PATTERN参数），正则表达式特殊字符也按照字面意思进行匹配。

表 1-14 权限的参数说明

参数	参数说明
r	SELECT：允许对指定的表、视图读取数据。
w	UPDATE：允许对指定表更新字段。
a	INSERT：允许对指定表插入数据。
d	DELETE：允许删除指定表中的数据。
D	TRUNCATE：允许清理指定表中的数据。
x	REFERENCES：允许创建外键约束，分布式场景暂不支持。
t	TRIGGER：允许在指定表上创建触发器。
X	EXECUTE：允许使用指定的函数，以及利用这些函数实现的操作符。

参数	参数说明
U	USAGE: - 对于过程语言，允许用户在创建函数时，指定过程语言。 - 对于模式，允许访问包含在指定模式中的对象。 - 对于序列，允许使用nextval函数。
C	CREATE: - 对于数据库，允许在该数据库里创建新的模式。 - 对于模式，允许在该模式中创建新的对象。 - 对于表空间，允许在其中创建表，以及允许创建数据库和模式的时候把该表空间指定为其缺省表空间。
c	CONNECT: 允许用户连接到指定的数据库。
T	TEMPORARY: 允许创建临时表。
A	ALTER: 允许用户修改指定对象的属性。
P	DROP: 允许用户删除指定的对象。
m	COMMENT: 允许用户定义或修改指定对象的注释。
i	INDEX: 允许用户在指定表上创建索引。
v	VACUUM: 允许用户对指定的表执行ANALYZE和VACUUM操作。
*	授权以上权限。

表 1-15 格式化元命令

参数	参数说明	取值范围
\a	对齐模式和非对齐模式之间的切换。	-
\C [STRING]	为表输出设置标题，或者取消标题（如果没有参数）。	任意字符串或空。
\f [STRING]	指定在非对齐输出模式下，用于分隔字段的字符或字符串。	任意字符串。
\H	标准输出和HTML表格格式输出之间的切换。	-
\pset NAME [VALUE]	设置影响查询结果表输出的选项。	NAME的取值见表1-16。
\t [on off]	切换输出的表格格式。	- on: 只显示数据行，不显示列标题和行计数。 - off: 显示完整的表格，包括列标题和行计数。

参数	参数说明	取值范围
\T [STRING]	指定在使用HTML输出格式时放在table标签里的属性。如果参数为空，表示不设置。	-
\x [on off auto]	切换扩展行显示模式。	- on：启用扩展显示模式，每个字段单独一行显示。 - off：禁用扩展显示模式，使用标准表格显示。 - auto：根据查询结果的宽度自动选择是否使用扩展显示模式。

表 1-16 可调节的打印选项

选项	选项说明	取值范围
border	用于控制表格输出时的边框样式。	- 在HTML格式下，取值范围为大于0的整数。 - 在其他格式下，取值范围： 0：无边框，表格输出时不显示任何边框线。 1：内部边框，显示列之间的分隔线，但不显示表格的外边框。 2：完整边框，显示外边框和内部分隔线。
expanded (或x)	在正常和扩展格式之间切换。	- on：启用扩展显示模式，每个字段单独一行显示。 - off：禁用扩展显示模式，使用标准表格显示。标准格式只对aligned和wrapped格式有意义。 - auto：根据查询结果的宽度自动选择是否使用扩展显示模式。
fieldsep	用于控制在非对齐输出模式下，各个字段之间的分隔符。	可以设置为任意字符串。常见的取值包括','、'\t'、' '等，如果不设置该选项，默认使用空格作为字段分隔符。
fieldsep_z ero	用于设置未对齐输出模式下的字段分隔符为ASCII NUL字符。	-

选项	选项说明	取值范围
footer	用于设置查询结果的页脚。	- on: 显示页脚信息。 - off: 不显示页脚信息。
format	控制查询结果的输出格式。	- unaligned (u) : 以未对齐的形式显示, 字段之间使用当前的字段分隔符分隔。 - aligned (a) : 以对齐的表格形式显示。 - wrapped (w) : 与aligned类似, 但会自动换行过长的值。 - html (h) : 以HTML表格格式显示。 - latex (l) : 以LaTeX表格格式显示。 - troff-ms (t) : 以troff ms宏格式显示。
null	用于设置NULL值的显示方式。	任意字符串。如果不设置该选项, 默认使用空白字符来代替NULL值。
numericlocale	用于控制数字输出格式时是否使用当前系统的区域设置。	- on: 数字输出时会使用当前系统的区域设置进行格式化。例如, 在英语环境下, 数字1,000.00会显示为1,000.00, 在德语环境下会显示为1.000,00。 - off: 数字输出时不使用区域设置, 而是使用标准的数字格式, 如1000.00。
pager	控制查询和gsq!帮助输出的分页器。如果设置了环境变量PAGER, 输出将被指向到指定程序, 否则使用系统缺省。	- on: 当输出到终端且不适合屏幕显示时, 使用分页器。 - off: 不使用分页器。 - always: 当输出到终端无论是否符合屏幕显示时, 都使用分页器。
recordsep	用于设置未对齐输出模式下的记录分隔符。	可以设置为任意字符串。常见的取值包括换行符(\n)、回车符(\r)、回车换行符(\r\n)等。如果不设置该选项, 默认使用换行符(\n)作为记录分隔符。
recordsep_zero	用于设置未对齐输出模式下的记录分隔符为ASCII NUL字符。	-

选项	选项说明	取值范围
tableattr (或T)	声明放在HTML输出格式中HTML table标签的属性（例如：cellpadding或bgcolor）。注意：如果已经使用\pset border命令，这里无需再设置border。	例如bgcolor=#FFFFFF等。如果没有给出value，则表示不设置表的属性。
title	用于设置查询结果的标题。	可以设置为任意字符串，如果不设置该选项，查询结果将不会显示任何标题。
tuples_only (或t)	在完全显示和只显示实际的表数据之间切换。完全显示将输出像列头、标题、各种脚注等信息。在tuples_only模式下，只显示实际的表数据。	-
feedback	在是否输出结果行数之间切换。	-

表 1-17 连接元命令

参数	参数说明	取值范围
\c[onnect] [DBNAME]- USER - HOST - PORT -]	连接到一个新的数据库。当数据库名称长度超过63个字节时，默认前63个字节有效，连接到前63个字节对应的数据库，但是gsq的命令行提示符中显示的数据库对象名仍为截断前的名称。 说明 重新建立连接时，如果切换数据库登录用户，可能会出现交互式输入，要求输入新用户的连接密码。该密码最大长度为999字节，受限于GUC参数password_max_length的最大值。	-
\encoding [ENCODING]	设置客户端字符编码格式。	不带参数时，显示当前的编码格式。
\conninfo	输出当前连接的数据库的信息。	-

表 1-18 操作系统元命令

参数	参数说明	取值范围
\cd [DIR]	切换当前的工作目录。	绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。
\setenv NAME [VALUE]	设置环境变量NAME为VALUE，如果没有给出VALUE值，则不设置环境变量。	-

参数	参数说明	取值范围
\timing [on off]	以毫秒为单位显示每条SQL语句的执行时间（不包括屏显打印时间）。	- on：表示打开显示。 - off：表示关闭显示。
\! [COMMAND]	用于执行操作系统的命令。如果不跟任何参数，\!会直接打开一个独立的shell供用户交互。	-

表 1-19 变量元命令

参数	参数说明
\prompt [TEXT] NAME	用于提示用户输入一个值，并将其存储在一个gsql变量中。TEXT表示提示用户输入的文本，NAME表示要将输入值存储的gsql变量。示例如下： <pre>gaussdb=# \prompt 'Enter area name: ' area Enter area name: Asia gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS WHERE area_name = :area'; area_id area_name -----+----- 3 Asia (1 row)</pre>
\set [NAME [VALUE]]	设置内部变量NAME为VALUE，如果给出了多于一个值，变量取值为所有值的连接结果。如果没有给出第二个参数，只设置变量不设置值。 有一些常用变量被gsql特殊对待，它们是一些选项设置，通常所有特殊对待的变量都是由大写字母组成（可能还有数字和下划线）。表1-20是所有被特殊对待的变量列表。
\unset NAME	不设置（或删除）gsql变量名。

表 1-20 \set 常用命令

名称	命令说明	取值范围
\set VERBOSITY value	该选项用于控制错误报告的冗余行。	- default: 返回严重且主要的错误文本及其位置，还包括详细的错误细节、错误提示（可能会跨越多行）。 - verbose: 返回所有的错误信息。 - terse: 仅返回严重且主要的错误文本以及文本位置（一般适合于单行错误信息）。
\set ON_ERROR_STOP value	如果设置了这个变量，脚本处理将马上停止。如果该脚本是从另外一个脚本调用的，另外一个脚本也会按同样的方式停止。如果最外层的脚本不是从一次交互的gsql会话中调用的而是用-f选项调用的，gsql将返回错误代码3，以示这个情况与致命错误条件的区别（错误代码为1）。	- on: 命令执行错误时会立即停止，在交互模式下，gsql会立即返回已执行命令的结果。 - off: 命令执行错误时将会跳过错误继续执行。
\set AUTOCOMMIT [on off]	控制当前gsql连接的自动提交行为。默认情况下，gsql连接处于自动提交模式，每个单独的语句都被隐式提交。如果基于性能或者其它方面考虑，关闭自动提交时，需要用户自己显式发出COMMIT命令来保证事务的提交。例如，在指定的业务SQL执行完之后发送COMMIT语句显式提交，特别是gsql客户端退出之前务必保证所有的事务已经提交。 说明 gsql默认使用自动提交模式，若关闭自动提交，将会导致后面执行的语句都受到隐式事务包裹，数据库中不支持在事务中执行的语句不能在此模式下执行。	- on: 表示打开自动提交。 - off: 表示关闭自动提交。

表 1-21 大对象元命令

参数	参数说明
\lo_list	显示目前存储在该数据库里的所有GaussDB大对象和提供给大对象的注释。

表 1-22 全密态元命令

参数	参数说明
\send_token	全密态功能，传输密钥到服务端缓存，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。
\st	全密态功能，传输密钥到服务端缓存，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。
\clear_token	全密态功能，销毁服务端缓存的密钥，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。
\ct	全密态功能，销毁服务端缓存的密钥，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。
\key_info KEY_INFO	在全密态数据库特性中，设置访问外部密钥管理者的参数。

说明

- 分布式暂不支持全密态内存解密逃生通道。
- M-Compatibility暂不支持全密态数据库。

示例

示例一

获取帮助信息。

```
--连接数据库。（根据实际需要替换数据库名字和端口号）
gsq -d postgres -p 8000
gsq ((GaussDB Kernel XXX.X.XXX build f521c606) compiled at 2021-09-16 14:55:22 commit 2935 last mr
6385 release)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

--查看GaussDB支持的所有SQL语句。
gaussdb=# \h
Available help:
ABORT
ALTER AGGREGATE
ALTER APP WORKLOAD GROUP
... ..

--查看DROP TABLE语法的参数。
gaussdb=# \h DROP TABLE
Command: DROP TABLE
Description: remove a table
Syntax:
DROP TABLE [ IF EXISTS ]
        { [schema.]table_name } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ] [ PURGE ];

--查看gsq支持的元命令。
gaussdb=# \?
General
\copyright      show GaussDB Kernel usage and distribution terms
\g [FILE] or ;  execute query (and send results to file or |pipe)
\h(\help) [NAME] help on syntax of SQL commands, * for all commands
\q              quit gsql
... ..
```

示例二

使用元命令。

```
--连接数据库。（根据实际需要替换数据库名字和端口号）
gsql -d postgres -p 8000
gsql ((GaussDB Kernel XXX.X.XXX build f521c606) compiled at 2021-09-16 14:55:22 commit 2935 last mr
6385 release)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

--创建表。
gaussdb=# CREATE SCHEMA HR;
CREATE SCHEMA
gaussdb=# CREATE TABLE HR.areaS(area_ID NUMBER,area_NAME VARCHAR2(25));
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'area_id' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE

--查看表的定义。
gaussdb=# \d HR.areaS
          Table "hr.areaS"
  Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 area_id | numeric        |
 area_name | character varying(25) |

--向HR.areaS表插入四行数据。
gaussdb=# INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (1, 'Europe');
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (2, 'Americas');
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (3, 'Asia');
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (4, 'Middle East and Africa');
INSERT 0 1

--查看表。
gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS;
 area_id | area_name
-----+-----
      4 | Middle East and Africa
      1 | Europe
      2 | Americas
      3 | Asia
(4 rows)

--用\pset命令以不同的方式显示表。
gaussdb=# \pset border 2
Border style is 2.

gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS;
+-----+-----+
| area_id | area_name |
+-----+-----+
|      4 | Middle East and Africa |
|      1 | Europe |
|      2 | Americas |
|      3 | Asia |
+-----+-----+
(4 rows)

gaussdb=# \pset border 0
Border style is 0.

gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS;
 area_id  area_name
-----
      4 Middle East and Africa
```

```
1 Europe
2 Americas
3 Asia
(4 rows)

--使用元命令。
gaussdb=# \a \t \x
Output format is unaligned.
Showing only tuples.
Expanded display is on.

gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS;
area_id|4
area_name|Middle East and Africa

area_id|1
area_name|Europe

area_id|2
area_name|Americas

area_id|3
area_name|Asia

gaussdb=# \a \t \x
Output format is aligned.
Tuples only is off.
Expanded display is off.

gaussdb=# SELECT * FROM HR.areaS;
area_id    area_name
-----
4 Middle East and Africa
1 Europe
2 Americas
3 Asia
(4 rows)

gaussdb=# DROP TABLE HR.areaS;
DROP TABLE

gaussdb=# DROP SCHEMA HR;
DROP SCHEMA
```

1.1.3 FAQ

连接性能问题

- 问题：开启log_hostname，但是配置错误的DNS导致的连接性能问题。
解决：
连接数据库，通过“show log_hostname”语句，检查数据库中是否开启log_hostname参数。
如果开启了相关参数，数据库内核通过DNS反查客户端所在机器的主机名。如果数据库CN所在的主机配置了不正确的/不可达的DNS服务器，会导致数据库建立连接过程较慢。此参数的更多信息详见GUC参数log_hostname。
- 问题：数据库内核执行初始化语句较慢导致的性能问题。
解决：
此种情况定位较难，可以尝试使用Linux命令strace。
strace gsql -U MyUserName -d gaussdb -h 127.0.0.1 -p 23508 -r -c '\q'
Password for MyUserName:
在屏幕上打印出数据库的连接过程。比如，如果较长时间停留在下面的操作上，便可以确定是数据库执行“SELECT VERSION()”语句较慢。

```
sendto(3, "Q\0\0\0\25SELECT VERSION()\0", 22, MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 22  
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
```

在连接数据库后，便可以通过执行“explain performance select version()”语句来确定初始化语句执行较慢的原因。更多信息，详见《开发指南》中“SQL调优指南 > SQL执行计划介绍”章节。

另外还有一种场景不太常见：由于数据库CN所在机器的磁盘满或故障，此时查询等受影响，无法进行用户认证，导致连接过程挂起。解决此问题的方法是清理数据库CN的数据盘空间。

- 问题：TCP连接创建较慢问题。

解决：

此问题可以参考上面的初始化语句较慢问题的排查方法，通过strace侦听，如果长时间停留在：

```
connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/home/test/tmp/gaussdb_llt1/s.PGSQL.61052"}, 110) = 0
```

或者

```
connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(61052), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = -1  
EINPROGRESS (Operation now in progress)
```

说明客户端与数据库端建立物理连接过慢，此时应当检查网络是否存在不稳定、吞吐量太大的问题。

- 问题：资源负载满导致连接较慢的问题。

解决：

当CPU、内存、I/O负载中的任意一项接近100%时，会出现gsq连接慢的现象。

- 通过top命令等确认CPU使用率；通过free命令确认内存使用情况；通过iostat命令确认I/O负载；还可以通过cm_agent中的监控日志，以及数据库运维平台中的监测记录进行检查。
- 针对短时间内大量慢查询导致的峰值负载场景，可通过（数据库服务器的端口号+1）端口连接，查询pg_stat_activity视图；针对慢查询，可以使用系统函数pg_terminate_backend进行查杀会话。
- 针对业务量长期超负载情况（即无明显慢查询，或慢查询查杀后但新的查询依然会变成慢查询），应考虑降低业务负载、增加数据库资源的方式进行优化。

创建连接故障

- 问题：gsq: could not connect to server: No route to host

解决：

此问题一般是因为指定了不可达的地址或者端口。请检查-h参数与-p参数是否添加正确。

- 问题：gsq: FATAL: Invalid username/password,login denied.

解决：

此问题一般是因为输入了错误的用户名和密码，请联系数据库管理员，确认用户名和密码的正确性。

- 问题：gsq: FATAL: Forbid remote connection with trust method!

解决：

由于安全问题，数据库禁止远程登录时使用trust模式。这时需要修改gs_hba.conf里的连接认证信息。请联系管理员处理。

📖 说明

请不要修改gs_hba.conf中数据库集群主机的相关设置，否则可能导致数据库功能故障。建议业务应用部署在数据库集群之外，而非集群内部。

- 问题：在CN所在的主机连接数据库，添加“-h 127.0.0.1”可以连接，去掉后无法连接。

解决：

通过执行SQL语句“show unix_socket_directory”检查数据库CN使用的Unix套接字目录，是否与shell中的环境变量\$PGHOST一致。如果检查结果不一致，那么修改PGHOST环境变量到GUC参数unix_socket_directory指向的目录。

关于unix_socket_directory的更多信息，请联系管理员获取。

- 问题：The "libpq.so" loaded mismatch the version of gsql, please check it.

解决：

此问题是由于环境中使用的libpq.so的版本与gsql的版本不匹配导致的，请通过“ldd gsql”命令确认当前加载的libpq.so的版本，并通过修改LD_LIBRARY_PATH环境变量来加载正确的libpq.so。

- 问题：gsql: symbol lookup error: xxx/gsql: undefined symbol: libpqVersionString

解决：

此问题是由于环境中使用的libpq.so的版本与gsql的版本不匹配导致的（也有可能是环境中存在PG的libpq.so），请通过“ldd gsql”命令确认当前加载的libpq.so的版本，并通过修改LD_LIBRARY_PATH环境变量来加载正确的libpq.so。

- 问题：gsql: connect to server failed: Connection timed out

Is the server running on host "xx.xxx.xxx.xxx" and accepting TCP/IP connections on port xxxx?

解决：

此问题是由于网络连接故障。请检查客户端与数据库服务器间的网络连接。如果发现从客户端无法PING到数据库服务器端，则说明网络连接出现故障。请联系网络管理人员排查解决。

```
ping -c 4 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.1: icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 2999ms
```

- 问题：gsql: FATAL: permission denied for database "gaussdb"

DETAIL: User does not have CONNECT privilege.

解决：

此问题是由于用户不具备访问该数据库的权限，可以使用如下方法解决。

- a. 使用管理员用户连接数据库。

```
gsql -d gaussdb -U dbadmin -p 8000
```

- b. 赋予该用户访问数据库的权限。

```
GRANT CONNECT ON DATABASE gaussdb TO user1;
```

另外，许多常见的错误操作也可能导致用户无法连接到数据库。如用户连接的数据库不存在，用户名或密码输入错误等。这些错误操作在客户端工具会有相应的提示信息。

```
gsq -d gaussdb -p 8000
gsq: FATAL: database "gaussdb" does not exist

gsq -d gaussdb -U user1 -p 8000
Password for user user1:
gsq: FATAL: Invalid username/password,login denied.
```

- 问题：gsq: FATAL: sorry, too many clients already, active/non-active: 197/3.

解决：

此问题是由于系统连接数量超过了最大连接数量。请联系数据库DBA进行会话连接数管理，释放无用会话。

关于查看用户会话连接数的方法如表1-23。

会话状态可以在视图PG_STAT_ACTIVITY中查看。无用会话可以使用函数pg_terminate_backend进行释放。

```
SELECT datid,pid,state FROM pg_stat_activity;
 datid |      pid       | state
-----+-----+-----
 13205 | 139834762094352 | active
 13205 | 139834759993104 | idle
(2 rows)
```

其中pid的值即为该会话的线程ID。根据线程ID结束会话。

```
SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(139834759993104);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
PG_TERMINATE_BACKEND
-----
t
(1 row)
```

表 1-23 查看会话连接数

描述	命令
查看指定用户的会话连接数上限。	执行如下命令查看连接到指定用户user1的会话连接数上限。其中-1表示没有对用户user1设置连接数的限制。 gaussdb=# SELECT ROLNAME,ROLCONNLIMIT FROM PG_ROLES WHERE ROLNAME='user1'; rolname rolconnlimit -----+----- user1 -1 (1 row)
查看指定用户已使用的会话连接数。	执行如下命令查看指定用户user1已使用的会话连接数。其中，1表示user1已使用的会话连接数。 gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM dv_sessions WHERE USERNAME='user1'; count ----- 1 (1 row)
查看指定数据库的会话连接数上限。	执行如下命令查看连接到指定数据库gaussdb的会话连接数上限。其中-1表示没有对数据库gaussdb设置连接数的限制。 gaussdb=# SELECT DATNAME,DATCONNLIMIT FROM PG_DATABASE WHERE DATNAME='gaussdb'; datname datconnlimit -----+----- gaussdb -1 (1 row)

描述	命令
查看指定数据库已使用的会话连接数。	执行如下命令查看指定数据库gaussdb上已使用的会话连接数。其中，1表示数据库gaussdb上已使用的会话连接数。 <pre>gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM PG_STAT_ACTIVITY WHERE DATNAME='gaussdb';</pre> <pre>count</pre> <pre>-----</pre> <pre>1</pre> <pre>(1 row)</pre>
查看所有用户已使用会话连接数。	执行如下命令查看所有用户已使用的会话连接数。 <pre>gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM dv_sessions;</pre> <pre>count</pre> <pre>-----</pre> <pre>10</pre> <pre>(1 row)</pre>

- 问题：** gsql: wait xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx timeout expired
解决：
 gsql在向数据库发起连接的时候，会有5分钟超时机制，如果在这个超时时间内，数据库未能正常的对客户端请求进行校验和身份认证，那么gsql会退出当前会话的连接过程，并报出该错误。
 一般来说，此问题是由于连接时使用的-h参数及-p参数指定的连接主机及端口有误（即错误信息中的xxx部分），导致通信故障；极少数情况是网络故障导致。要排除此问题，请检查数据库的主机名及端口是否正确。
- 问题：** gsql: could not receive data from server: Connection reset by peer.
解决：
 请检查CN日志中的如下类似日志“FATAL: cipher file "/data/coordinator/server.key.cipher" has group or world access”，一般是由于数据目录或部分关键文件的权限被误操作篡改导致。请参照其他正常实例下的相关文件权限修改。
- 问题：** gsql: FATAL: GSS authentication method is not allowed because XXXX user password is not disabled.
解决：
 表示目标CN的gs_hba.conf里，配置了当前客户端IP使用“gss”方式来做认证，该认证算法不支持用作客户端的身份认证，请修改到“sha256”后再试。具体操作请联系管理员处理。

说明

- 请不要修改gs_hba.conf中数据库集群主机的相关设置，否则可能导致数据库功能故障。
- 建议业务应用部署在数据库集群之外，而非集群内部。

其他故障

- 问题：** 出现因“总线错误”（Bus error）导致的core dump或异常退出。
解决：
 一般情况下出现此种问题，是进程运行过程中加载的共享动态库（在Linux为.so文件）出现变化，或者进程二进制文件本身出现变化，导致操作系统加载机器的执

行码或者加载依赖库的入口发生变化，操作系统出于保护目的将进程终止，产生 core dump 文件。为解决此问题，请重试。同时请尽可能避免在升级等运维操作过程中，在集群内部运行业务程序，避免升级时因替换文件产生此问题。

说明

此故障的 core dump 文件的堆栈可能是 dl_main 及其子调用，它是操作系统用来初始化进程做共享动态库加载的。如果进程已经初始化，但是共享动态库还未加载完成，严格意义上来说，此时进程并未完全启动。

2 数据导入导出工具

2.1 数据导入导出工具概览

表 2-1 数据导入导出工具概览

工具名称	工具简介
COPY	数据库数据批量导入导出语法接口，COPY可用于表级数据的导入和导出，以及查询结果集的导出。关于COPY的最佳实践请参见《开发指南》中”最佳实践->COPY导入导出最佳实践”章节。关于COPY所有命令的详细信息请参见《开发指南》中“SQL参考->SQL语法->C->COPY”章节。
\COPY	gsql客户端中用作表级数据批量导入导出的元命令。\COPY与COPY命令相比，支持客户端数据文件的导入导出，并且支持并发多事务导入的能力。
gs_dump	数据库级导出工具。导出单个数据库下的相关信息，用户可以自定义导出一个数据库下全部或其中的部分对象（模式、表、视图等）的定义及数据。
gs_dumpall	实例级导出工具。导出所有数据库下的相关信息，它可以导出实例下所有数据库中的对象定义及数据，包括默认数据库的数据、自定义数据库的数据、以及所有数据库公共的全局对象。实例级恢复时需要使用gsql进行恢复。
gs_restore	数据库级导入工具。对gs_dump导出生成的文件进行导入的工具。

2.2 gs_dump 导出数据库信息

工具介绍

- gs_dump是GaussDB用于导出数据库相关信息的工具，用户可以自定义导出一个数据库或其中的对象（模式、表、视图等）。支持导出的数据库可以是默认数据库postgres，也可以是自定义数据库。
- gs_dump支持SSL加密通信。
 - gs_dump工具在进行数据导出时，其他用户可以访问集群数据库（读或写）。
 - gs_dump工具导出完整一致的数据。例如，T1时刻启动gs_dump导出A数据库，那么导出数据结果将会是T1时刻A数据库的数据状态，T1时刻之后对A数据库的修改不会被导出。
 - gs_dump支持将数据库信息导出至纯文本格式的SQL脚本文件或其他归档文件中。
 - 纯文本格式的SQL脚本文件：包含将数据库恢复为其保存时的状态所需的SQL语句。通过[gsql连接数据库](#)运行该SQL脚本文件，可以恢复数据库。即使其他主机和其他数据库产品上，只要对SQL脚本文件稍作修改，也可以用来重建数据库。
 - 归档格式文件：包含将数据库恢复为其保存时的状态所需的数据，可以是tar格式、目录归档格式或自定义归档格式，详见[表2-2](#)。该导出结果必须与[gs_restore](#)配合使用来恢复数据库，使用gs_restore工具导入时，系统允许用户选择需要导入的内容，甚至可以在导入之前对等待导入的内容进行排序。
 - gs_dump支持四种不同的导出文件格式，通过[-F或者--format=]选项指定，具体如[表2-2](#)所示。

表 2-2 导出文件格式

格式名称	-F的参数值	说明	建议	对应导入工具
纯文本格式	p	纯文本脚本文件包含SQL语句和命令。命令可以由gsql命令行终端程序执行，用于重新创建数据库对象并加载表数据。	小型数据库，或者需要对导出的sql文件进行修改，推荐纯文本格式。	使用 gsql 工具恢复数据库对象前，可根据需要使用文本编辑器编辑纯文本导出文件。
自定义归档格式	c	一种二进制文件。支持从导出文件中恢复所有或所选的数据库对象。	中型或大型数据库，推荐自定义归档格式。	使用 gs_restore 可以选择要从自定义归档/目录归档/tar归档导出文件中导入相应的数据库对象。

格式名称	-F的参数值	说明	建议	对应导入工具
目录归档格式	d	该格式会创建一个目录，该目录包含两类文件，一类是包含数据库对象的目录文件，另一类是每个表和blob对象对应的数据文件。	需要将数据库对象与数据分目录存储导出，推荐使用目录归档格式。	
tar归档格式	t	tar归档文件支持从导出文件中恢复所有或所选的数据库对象。tar归档格式不支持压缩且对于单个文件大小应小于8GB。	需要将归档结果导出并打包，可以使用tar归档格式。	

说明

- 可以使用gs_dump工具将文件压缩为目录归档或自定义归档导出文件，减少导出文件的大小。生成目录归档或自定义归档导出文件时，默认进行中等级别的压缩。gs_dump程序无法压缩已归档导出文件。
- M-Compatibility模式数据库下，禁止在lower_case_table_names参数不同的库之间进行导入导出，否则可能引起数据丢失。

下载并安装工具

1. 下载[表2-3](#)中的驱动包和驱动包校验包。

表 2-3 驱动包下载列表

版本	下载地址
V2.0-8.x	驱动包 驱动包校验包

2. 校验驱动包。

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的校验包对软件包进行校验，校验方法如下：

- Linux操作系统软件包完整性校验：

- i. 上传软件包和软件包校验包到虚拟机的同一目录下。
- ii. 执行如下命令，校验软件包完整性。

```
cat GaussDB_driver.zip.sha256 | sha256sum --check
```

如果回显OK，则校验通过。

```
GaussDB_driver.zip: OK
```

- Windows操作系统软件包完整性校验：

- i. 使用快捷键“Win+R”打开“运行”窗口。在“打开”栏，输入“cmd”，按“Enter”回车，打开命令行页面。
 - ii. 执行以下命令，获取驱动包的Hash值。
`certutil -hashfile {驱动包本地目录}\{驱动包名} sha256`
 - {驱动包本地目录}：请根据实际下载目录进行替换。例如：C:\Users
 - {驱动包名}：请根据实际下载的驱动包名进行替换。例如：GaussDB_driver.zip示例：`certutil -hashfile C:\Users\GaussDB_driver.zip sha256`
 - iii. 将2.ii获取到的Hash值和表2-3中获取到的驱动包校验包的Hash值进行比较。
 - 若一致则通过校验。
 - 若不一致，请重新下载驱动包，重复2.i~2.iii进行校验。
3. 登录服务器，创建用于存放工具包的目录。
`mkdir -p /opt/bin`
 4. 将1中获取到的驱动包“GaussDB_driver.zip”上传到新创建的目录中。
 5. 执行以下命令解压“GaussDB_driver.zip”驱动包。
`cd /opt/bin`
`unzip GaussDB_driver.zip`
 6. 执行以下命令将解压出来的“GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz”客户端工具包拷贝到“/opt/bin”路径下。

说明

- 客户端工具包相对位置为解压后位置，请根据实际情况填写。此处以Euler2.5_x86_64系统的工具包为例。
- Gsql工具包中包含了gsql客户端工具、gs_dump、gs_dumpall和gs_restore工具。

```
cd /opt/bin/GaussDB_driver/Distributed/Euler2.5_X86_64/  
cp GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz /opt/bin
```

7. 执行以下命令解压文件。
`cd /opt/bin`
`tar -zxvf GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz`
`source gsql_env.sh`

注意事项

- 使用gs_dump前请确保gs_dump版本与数据库版本保持一致，高版本gs_dump不保证完全兼容低版本内核数据。
- gs_dump不适合使用在库中对象数量（表、视图、索引等）过多的场景。当库中对象数量超过十万级，或者对象间依赖关系过于复杂时，gs_dump导出时间会很长。
- 禁止修改-F c/d/t格式导出的文件和内容，否则可能无法恢复成功。对于-F p格式导出的文件，如有需要，可谨慎编辑导出的文件。
- 为了保证数据一致性和完整性，gs_dump会对需要转储的表设置共享锁。如果表在别的事务中设置了共享锁，gs_dump会等待锁释放后锁定表。如果无法在指定时间内锁定某个表，转储会失败。用户可以通过指定--lock-wait-timeout选项，自定义等待锁超时时间。
- 不支持加密导出存储过程和函数。
- 对于物化视图，本工具仅支持物化视图定义的导出，在导入后需手动执行REFRESH命令来进行数据恢复。

- 对于临时对象，本工具仅支持导出全局临时表。
- 本工具不支持在备机上使用。
- 由于DN上系统表中分布信息不完整，所以在DN使用gs_dump时，不会转储表的分布信息。
- gs_dump导出分区索引时，部分索引分区的属性无法导出，比如索引分区的unusable状态。可以通过查询系统表PG_PARTITION或者查询视图ADM_IND_PARTITIONS获取索引分区的具体属性，通过ALTER INDEX命令可以手动设置索引分区属性。
- 对于定时任务，本工具仅支持导出在MySQL兼容性数据库中，通过CREATE EVENT创建的定时任务，通过高级包创建的定时任务不支持被导出。仅初始用户可导出所有定时任务，具有sysadmin权限的用户可导出owner为该用户的定时任务，没有相关权限的普通用户无法导出定时任务。
- gs_dump不支持导出自定义Tokenweight分词词典，可以根据报错WARNING: dictionary xx cannot be automatically exported, please create it manually手动创建对应分词词典。
- 如果数据库中存在初始用户创建的表且表上有含用户自定义函数的表达式索引，系统管理员使用gs_dump导出后，需要使用初始用户通过gsql或gs_restore进行导入。否则会因为安全原因，导致创建索引失败。
- 普通用户不支持导出DIRECTORY、SYNONYM，若普通用户进行相关导出，会提示“WARNING: xx not dumped because current user is not a superuser”。
- 如果源数据库实例的template1中存在本地数据，请将gs_dump的输出恢复到一个真正的空数据库（从template0而非template1复制），否则可能会因为被添加对象的定义被复制，出现错误。创建一个无本地添加的空数据库，需从template0而非template1复制，例如：

```
CREATE DATABASE foo WITH TEMPLATE template0;
```
- tar归档形式的单个文件大小不得超过8GB（tar文件格式的固有限制）。tar文档整体大小和任何其他输出格式没有限制，操作系统可能对此有要求。
- 由gs_dump生成的转储文件不包含优化程序用来做执行计划决定的统计数据。因此，建议从某转储文件恢复之后运行ANALYZE以确保最佳效果。转储文件不包含ALTER DATABASE...SET命令、数据库用户和其他完成安装设置，这些设置由gs_dumpall转储。
- gs_dump当前设计不兼容三权分立，三权分立下仅可通过初始用户使用gs_dump工具。导入的文件也需要通过初始用户执行。
- gs_dump不导出失效函数，需要导出函数前请确保函数有效，失效的函数会打印告警，提示对应OID的函数失效。
- PACKAGE外的函数参数类型是表的列类型（table.column%type）、视图的列类型（view.column%type），且列类型是基础类型时，导出的函数定义中，参数类型会被转化为对应的基础类型。通过ALTER TABLE MODIFY COLUMN的方式修改表的列类型并执行ALTER FUNCTION COMPILE，或者修改视图查询表的列类型后重建视图并执行ALTER FUNCTION COMPILE，PG_PROC系统表中该函数PROARGSRC字段中参数类型不会随之变化，导出的函数定义中，参数类型依然是对象列类型变更前的基础类型。
- gs_dump会把sequence的实际状态导出，其在恢复到目标端后，该sequence会继续上一次的状态。
- 对一些还未支持ustore老版本上导出的备份文件，在支持ustore的版本上恢复时，表会被创建为ustore格式且受ustore规格的限制，若想恢复为astore格式，需要设置enable_default_ustore_table为off。

命令格式

```
gs_dump [OPTION]... [DBNAME]
```

参数说明

- DBNAME

指定要连接的数据库，前面不需要加短或长选项。例如：

```
gs_dump -p port_number testdb -f dump1.sql
```

或者

```
export PGDATABASE=testdb  
gs_dump -p port_number -f dump1.sql
```

- OPTION

分为三类，通用参数、转储参数和连接参数。

通用参数：

- -f, --file=FILENAME

将输出发送至指定文件或目录。如果省略该参数，则使用标准输出。如果输出格式为-F c、-F d或-F t时，必须指定-f参数。如果-f的参数值含有目录，要求当前用户对该目录具有读写权限。

- -F, --format=c|d|t|p

选择输出格式。格式如下：

- c|custom：输出一个自定义格式的归档，并且以目录形式输出，以此作为gs_restore的输入信息。该格式是最灵活的输出格式，因为能手动选择，而且能在恢复过程中将归档项重新排序。该格式默认状态下会被压缩。
- d|directory：该格式会创建一个目录，该目录包含两类文件，一类是目录文件，另一类是每个表和blob对象对应的数据文件。
- t|tar：输出一个tar格式的归档，作为gs_restore输入信息。tar格式与目录格式兼容，tar格式归档形式在提取过程中会生成一个有效的目录格式归档形式。tar格式不支持压缩且对于单独表有8GB的大小限制。此外，表数据项的相应排序在恢复过程中不能更改。
- p|plain：输出一个文本SQL脚本文件（默认）。

- -v, --verbose

指定verbose模式。该选项将导致gs_dump向转储文件输出详细的对象注解和启动/停止次数，向标准错误流输出处理信息。

- -V, --version

打印gs_dump版本，然后退出。

- -Z, --compress=0-9

指定使用的压缩比级别。

取值范围：0~9

- 0表示无压缩。
- 1表示压缩比最小，处理速度最快。
- 9表示压缩比最大，处理速度最慢。

针对自定义归档格式，该选项指定单个表数据片段的压缩，默认方式是以中等级别进行压缩。tar归档格式和纯文本格式目前不支持压缩。

- --lock-wait-timeout=TIMEOUT

在转储开始时不一直等待获取共享表锁，如果不能在指定时间内锁定表，则失败。可以以任何符合SET statement_timeout的格式指定超时时间。

- -?, --help

显示gs_dump命令行参数帮助信息。

转储参数：

- -a, --data-only

只输出数据，不输出模式（数据定义）。转储表数据、大对象和序列值。

- -b, --blobs

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- -c, --clean

在将创建数据库对象的指令输出到备份文件之前，先将清理（删除）数据库对象的指令输出到备份文件中。如果目标数据库中没有任何对象，gsq或gs_restore工具可能会输出一些提示性的错误信息。

该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用gs_restore时指定选项。

- -C, --create

备份文件的内容以创建数据库和连接到该数据库的命令开始。如果命令脚本以这种方式执行，在运行脚本之前连接的是哪一个数据库都没有影响。

该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用gs_restore时指定选项。

说明

- 在M-Compatibility模式数据库下，不支持使用该选项。必须先在目标实例上创出M-Compatibility模式数据库，然后在源实例上导出，最后在目标实例连接新创建的M-Compatibility模式数据库导入。
- 在指定-n、-t或者--include-table-file之后，-C选项会失效。

- -E, --encoding=ENCODING

以指定的字符集编码创建转储。默认情况下，以数据库编码创建转储。将环境变量“PGCLIENTENCODING”设置为所需的转储编码与该选项功能相同。

说明

当指定转储编码存在转码场景时，且表中的数据存在非法编码的数据，导出会报错invalid byte sequence，建议使用gs_dump的-s参数只导出定义，并单独使用COPY打开编码容错进行数据的导出与导入。

- -n, --schema=SCHEMA

只转储与模式名称匹配的模式，此选项包括模式本身和所有它包含的对象。如果该选项没有指定，所有在目标数据库中的非系统模式将会被转储。支持写入多个-n选项来选择多个模式。此外，根据gsq的\d命令所使用的相同规则，模式参数可以被理解为一个pattern，所以多个模式也可以通过在该pattern中写入通配符来选择。使用通配符时，注意给pattern打引号，防止shell扩展通配符。

说明

- 当指定-n时，gs_dump工具不会转储已选模式所附着的任何其他数据库对象。因此，无法保证某个指定模式的转储结果能够自行成功地储存到一个空数据库中。
- 当指定-n时，非模式内的对象不会被转储。
- M-Compatibility模式数据库下，通过CREATE DATABASE带templatem创建的数据库直接通过指定db_name导出数据；而通过CREATE DATABASE db_name创建的DATABASE与创建的SCHEMA等效，只能通过-n导出数据。
- GaussDB会自动将对象名称中的大写字母转为小写，当模式名称中包含大写字母时，需要添加额外的引号，如：-n "'Sch1'" 或 -n "\"Sch1\""
- M-Compatibility兼容模式下，该参数值受GUC参数lower_case_table_names值影响。在大小写敏感模式下（lower_case_table_names=0），该参数值也需要大小写敏感，如果包含大写字母，需要添加额外的引号，否则结果等同于小写；在大小写不敏感模式下（lower_case_table_names=1），该参数值需要传小写名称。
- 当指定-n时，不支持通过pattern "*"去匹配导出数据库中所有的SCHEMA。

转储支持多个模式的转储。例如，以下示例中，sch1和sch2都会被转储。

```
gs_dump -h host_name -p port_number testdb -f backup/bkp_shl2.sql -n sch1 -n sch2
```

-N, --exclude-schema=SCHEMA

不转储任何与模式pattern匹配的模式。Pattern将参照针对-n的相同规则来理解。可以通过输入多个-N，不转储与任何pattern匹配的模式。

当同时输入-n和-N时，会转储与至少一个-n选项匹配、与-N选项不匹配的模式。如果有-N没有-n，则不转储常规转储中与-N匹配的模式。

转储过程支持排除多个模式。例如，以下示例中，sch1和sch2在转储过程中都会被排除。

```
gs_dump -h host_name -p port_number testdb -f backup/bkp_shl2.sql -N sch1 -N sch2
```

说明

GaussDB会自动将对象名称中的大写字母转为小写，当模式名称中包含大写字母时，需要添加额外的引号，如：-N "'Sch1'" 或 -N "\"Sch1\""

-o, --oids

转储每个表的对象标识符（OIDs），作为表的一部分数据。该选项用于以某种方式参照了OID列的情况。如果不是以上这种情况，请勿使用该选项。

-O, --no-owner

不输出设置对象归属的命令，以匹配原始数据库。默认情况下，gs_dump会发出ALTER OWNER或SET SESSION AUTHORIZATION语句设置所创建的数据库对象的归属。脚本运行时这些语句会失败，除非是由系统管理员（或是拥有脚本中所有对象的同一个用户）触发。通过指定-O，可以生成一个任何用户都能用于恢复的脚本，且该脚本会授予该用户所有对象的权限。

该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用gs_restore时指定选项。

-s, --schema-only

只转储对象定义（模式），而非数据。

-S, --sysadmin=NAME

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

-t, --table=TABLE

指定转储的表（或视图、或序列、或外表）对象列表，可以使用多个-t选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。

当使用通配符指定多个表对象时，注意给pattern打引号，防止shell扩展通配符。

当使用-t时，-n和-N没有任何效果，因为由-t选择的表的转储不受-n、-N选项的影响。

例如，以下示例中，schema1.table1和schema2.table2都会被转储。

```
gs_dump -h host_name -p port_number testdb -f backup/bkp_shl2.sql -t schema1.table1 -t schema2.table2
```

说明

- -t参数选项个数必须小于等于100。
 - 如果-t参数选项个数大于100，建议使用参数--include-table-file来替换。
 - 当指定-t时，gs_dump不会转储已选表所附着的任何其他数据库对象。因此，无法保证某个指定表的转储结果能够自行成功地储存到一个空数据库中。
 - -t tablename只转储在默认搜索路径中可见的表。-t *.tablename转储数据库中所有模式下的tablename表。-t schema.table转储特定模式中的表。
 - -t tablename不会导出表上的触发器信息。
 - 对于表名中包含大写字母的表，在使用-t参数指定导出时需对表名添加\"来导出。例如对于表"abC"，需指定-t \"abC\"；对于表schema.\"abC\"，需指定-t schema.\"abC\"。
 - -t \"\" 不匹配任何表。
 - M-Compatibility兼容模式下，该参数值受GUC参数lower_case_table_names值影响。在大小写敏感模式下（lower_case_table_names=0），该参数值也需要大小写敏感，如果包含大写字母，需要添加额外的引号，否则结果等同于小写；在大小写不敏感模式下（lower_case_table_names=1），该参数值需要传小写名称。
- --include-table-file=FILENAME
指定需要dump的表文件。
- -T, --exclude-table=TABLE
不转储的表（视图、序列、外表）对象列表，可以使用多个-T选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。
当同时输入-t和-T时，会转储在-t列表中，而不在-T列表中的表对象。
例如，以下示例中，table1和table2在转储过程中都会被排除。
- ```
gs_dump -h host_name -p port_number testdb -f backup/bkp_shl2.sql -T table1 -T table2
```
- --exclude-table-file=FILENAME  
指定不需要dump的表文件。

### 说明

- 同--include-table-file，其内容格式如下：
- ```
schema1.table1
schema2.table2
.....
```
- -x, --no-acl
防止转储访问权限命令（授权/撤销命令），只影响acl对象，不影响privilege对象。
- -q, --target=VERSION
指定导出兼容其他版本数据库的文本文件，目前支持v1和v5参数，指定其他参数不会报错，但不会生效。v1参数用于导出GaussDB v5版本数据库的数据为兼容GaussDB v1版本数据库的文本文件。v5参数用于导出GaussDB v5版

本数据库的数据为GaussDB v5版本数据库格式的文本文件，减少了导入GaussDB v5版本数据库时可能的报错情况。

在使用v1参数时，建议同时设置--exclude-guc="enable_cluster_resize"，--exclude-function，--exclude-with等选项，否则导入到GaussDB v1版本数据库时可能报错。

- -g, --exclude-guc=GUC_PARAM

导出的文本文件中，不包括相关guc参数的set命令，目前只支持enable_cluster_resize，指定其他参数不会报错，但不会生效。

- --exclude-function

不导出函数和存储过程。

- --exclude-with

导出的表定义，末尾不添加WITH(orientation=row,compression=on)这样的描述。

- --binary-upgrade

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项。

- --binary-upgrade-usermap="USER1=USER2"

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- --column-inserts|--attribute-inserts

以INSERT命令带列名（INSERT INTO表（列、…）值…）方式导出数据。这会导致恢复缓慢。但是由于该选项会针对每行生成一个独立分开的命令，所以，重新加载某行时出现的错误只会导致失败语句对应的数据丢失，而非整个表内容。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项。

- --disable-dollar-quoting

该选项将禁止在函数体前使用美元符号\$，并强制使用SQL标准字符串语法对其进行引用。

- --include-alter-table

导出表删除列的相关步骤。

- --disable-triggers

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- --exclude-table-data=TABLE

指定不转储任何匹配pattern的表的数据。依照针对-t的相同规则理解该pattern。

可多次输入--exclude-table-data来排除匹配任何pattern的表。当用户需要特定表的定义但不需要其中的数据时，这个选项很有帮助。

排除数据库中所有表的数据，参见-s, --schema-only。

- --inserts

发出INSERT命令（而非COPY命令）时转储数据，会导致恢复缓慢。

但是，由于该选项会针对每行生成一个独立分开的命令，所以，重新加载某行时出现的错误只会导致对应的一行数据丢失，而非整个表内容。需要注意

的是，如果重排列顺序，可能会导致恢复失败。列顺序改变时，--column-inserts选项不受影响。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项。

- --no-security-labels

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- --no-tablespaces

不输出选择表空间的命令。若使用该选项，无论默认表空间是什么，在恢复过程中所有对象都会被创建。

该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用gs_restore时指定选项。

- --no-unlogged-table-data

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- --non-lock-table

屏蔽gs_dump导出过程中对表的加锁行为。该参数仅供软件间接口调用，不推荐用户主动调用。

说明

gs_dump导出TABLE过程中，默认在整个事务内对要导出的TABLE添加ACCESS SHARE LOCK，此级别的锁会阻塞表上并发DDL语句的执行，保证导出表的过程中不会因对表并发DDL的影响而阻塞。

- --quote-all-identifiers

强制对所有标识符加引号。向后续版本迁移场景下，可能涉及引入额外关键词，使用该选项会有帮助。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项。

- --section=SECTION

转储指定名称的区段（pre-data、data和post-data）。

- --serializable-deferrable

转储过程中使用可串行化事务，以确保所使用的快照与之后的数据库状态一致；要实现该操作需要在无异常状况的事务流中等待某个点，因为这样才能保证转储成功，避免引起其他事务出现serialization_failure要重新再做。

但是该选项对于灾难恢复没有益处。对于在原始数据库进行升级的时候，加载一个数据库的复制作为报告或其他只读加载共享的转储是有帮助的。没有这个选项，转储会反映一个与任何事务最终提交的序列化执行不一致的状态。

如果当gs_dump启动时，读写事务仍处于非活动状态，即便使用该选项也不会对其产生影响。如果读写事务处于活动状态，转储的开始可能会延迟一段不确定的时间。

- --use-set-session-authorization

输出符合SQL标准的SET SESSION AUTHORIZATION命令，而不是ALTER OWNER命令，来确定对象所有权。使用SET SESSION AUTHORIZATION命令的转储，如果转储文件中对象的历史有问题，可能不能正确恢复。并且，使用SET SESSION AUTHORIZATION的转储需要数据库系统管理员权限才能成功，而ALTER OWNER需要的权限比较低。此外，SET SESSION

AUTHORIZATION部分支持直接使用密文密码，因此使用此参数导出的脚本可能无法正常恢复，不建议使用此参数导出。

说明

- SET SESSION AUTHORIZATION使用范围：
 - 系统管理员可以通过SET SESSION AUTHORIZATION语句切换到普通用户，无法切换到初始用户、其他sysadmin、opradmin、monadmin、poladmin和auditadmin。
 - 其他用户无法通过SET SESSION AUTHORIZATION语句切换用户。
 - 使用--use-set-session-authorization参数导出，并以系统管理员身份进行导入时，如果导入的数据中包含初始用户的对象，由于安全权限的校验及[SET SESSION AUTHORIZATION使用范围](#)限制，从系统管理员向初始用户切换用户时，会报错ERROR: permission denied to set session authorization。导致初始用户对象的属主变为导入时使用的系统管理员角色。此种场景推荐使用初始用户进行导入导出。
- --with-encryption=AES128
指定转储数据用AES128进行加密。
 - --with-key=KEY
AES128密钥规则如下：
密钥长度为8~16个字符。
至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#\$\$%^&*()-_+=+\\[{}];,;<.>/?）四类字符中的三类字符。

说明

不支持加密导出存储过程和函数。

- --with-salt=RANDVALUES
gs_dumpall使用此参数传递随机值。
- --include-nodes
将TO NODE/TO GROUP语句包含在已转储的CREATE TABLE/CREATE FOREIGN TABLE语句中。该参数只对外表生效。
- --include-extensions
在转储中包含扩展。

须知

扩展功能为内部使用功能，不建议用户使用。

- --include-depend-objs
备份结果包含依赖于指定对象的对象信息。该参数需要同-t/--include-table-file参数关联使用才会生效。
- --exclude-self
备份结果不包含指定对象自身的信息。该参数需要同-t/--include-table-file参数关联使用才会生效。
- --pipeline
使用管道传输密码，禁止在终端使用。
- --dont-overwrite-file

文本、tar以及自定义格式情况下会重写现有文件。对目录格式不适用。

例如：

设想这样一种情景，即当前目录下backup.sql已存在。如果在输入命令中输入-f backup.sql选项时，当前目录恰好也生成backup.sql，文件就会被重写。如果备份文件已存在，且输入--dont-overwrite-file选项，则会报告附带‘转储文件已经存在’信息的错误。

```
gs_dump -p port_number testdb -f backup.sql -F plain --dont-overwrite-file
```

说明

- -s/--schema-only和-a/--data-only不能同时使用。
- -c/--clean和-a/--data-only不能同时使用。
- --inserts/--column-inserts和-o/--oids不能同时使用，因为INSERT命令不能设置OIDs。
- --role和--rolepassword必须一起使用。
- --binary-upgrade-usermap和--binary-upgrade必须一起使用。
- --include-depend-objs/--exclude-self需要同-t/--include-table-file参数关联使用才会生效。
- --exclude-self必须同--include-depend-objs一起使用。
- --with-encryption=AES128仅支持-F p/plain。
- --with-key=KEY仅支持-F p/plain。
- --with-salt=RANDVALUES由gs_dumpall调用，不需要用户手动输入。

连接参数：

- -h, --host=HOSTNAME
指定主机名称。如果数值以斜杠开头，则被用作Unix域套接字的路径。缺省从PGHOST环境变量中获取（如果已设置）。
该参数只针对集群外，对集群内本机IPv4用127.0.0.1，IPv6用::1。
- -p, --port=PORT
指定主机端口。在开启线程池情况下，建议使用pooler port，即主机端口+1。缺省从PGPORT环境变量中获取（如果已设置）。
- -U, --username=NAME
指定所连接主机的用户名，跨节点执行不支持使用初始用户。缺省从PGUSER环境变量中获取（如果已设置）。
- -w, --no-password
不出现输入密码提示。如果主机要求密码认证并且密码没有通过其它形式给出，则连接尝试将会失败。该选项在批量工作和不存在用户输入密码的脚本中很有帮助。
- -W, --password=PASSWORD
指定用户连接的密码。当主机的认证策略是trust时，不会对系统管理员进行密码验证，即无需输入-W选项；如果不加此参数且不是系统管理员，则会提示交互式输入。为了系统安全，推荐使用交互式输入密码方式。
- --role=ROLENAME
指定创建转储使用的角色名。选择该选项，会使gs_dump连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有gs_dump要求的权限时，该选项会起到作用，即切换到具备相应权限的角色。某些安装操作规定不允许直接以超系统管理员身份登录，而使用该选项能够在不违反该规定的情况下完成转储。

- --rolepassword=ROLEPASSWORD
指定角色名的密码。

示例

以下示例中，“backup/MPPDB_backup.sql”表示导出的文件，其中backup表示相对于当前目录的相对目录；“37300”表示数据库服务器端口；“testdb”表示要访问的数据库名。

说明

导出操作时，请确保该目录存在并且当前的操作系统用户对其具有读写权限。

示例一

执行gs_dump，导出testdb数据库全量信息，导出的MPPDB_backup.sql文件格式为纯文本格式。

```
gs_dump -U omm -f backup/MPPDB_backup.sql -p 37300 testdb -F p
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 09:49:17]: The total objects number is 356.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 09:49:17]: [100.00%] 356 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 09:49:17]: dump database testdb successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 09:49:17]: total time: 1274 ms
```

示例二

执行gs_dump，导出testdb数据库全量信息，导出的MPPDB_backup.tar文件格式为tar格式。

```
gs_dump -U omm -f backup/MPPDB_backup.tar -p 37300 testdb -F t
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:02:24]: The total objects number is 1369.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:02:53]: [100.00%] 1369 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:02:53]: dump database testdb successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:02:53]: total time: 50086 ms
```

示例三

执行gs_dump，导出testdb数据库全量信息，导出的MPPDB_backup.dmp文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -U omm -f backup/MPPDB_backup.dmp -p 37300 testdb -F c
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:05:40]: The total objects number is 1369.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:06:03]: [100.00%] 1369 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:06:03]: dump database testdb successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:06:03]: total time: 36620 ms
```

示例四

执行gs_dump，导出testdb数据库全量信息，导出的MPPDB_backup文件格式为目录格式。

```
gs_dump -U omm -f backup/MPPDB_backup -p 37300 testdb -F d
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:16:04]: The total objects number is 1369.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:16:23]: [100.00%] 1369 objects have been dumped.
```

```
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:16:23]: dump database testdb successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:16:23]: total time: 33977 ms
```

示例五

执行gs_dump，导出testdb数据库信息，但不导出/home/MPPDB_temp.sql中指定的表信息。导出的MPPDB_backup.sql文件格式为纯文本格式。

```
gs_dump -U omm -p 37300 testdb --exclude-table-file=/home/MPPDB_temp.sql -f backup/MPPDB_backup.sql
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:37:01]: The total objects number is 1367.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:37:22]: [100.00%] 1367 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:37:22]: dump database testdb successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-27 10:37:22]: total time: 37017 ms
```

示例六

执行gs_dump，仅导出依赖于指定表testtable的视图信息。

```
gs_dump -U omm -s -p 37300 testdb -t PUBLIC.testtable --include-depend-objs --exclude-self -f backup/MPPDB_backup.sql -F p
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-15 14:12:54]: The total objects number is 331.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-15 14:12:54]: [100.00%] 331 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-15 14:12:54]: dump database testdb successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='37300'][testdb][2018-06-15 14:12:54]: total time: 327 ms
```

相关工具

[gs_dumpall](#)导出所有数据库信息，[gs_restore](#)导入数据

2.3 gs_dumpall 导出所有数据库信息

工具介绍

gs_dumpall是GaussDB用于导出所有数据库相关信息工具，它可以导出集群数据库的所有数据，包括默认数据库postgres的数据、自定义数据库的数据、以及集群所有数据库公共的全局对象。

gs_dumpall工具在进行数据导出时，其他用户可以访问集群数据库（读或写）。

gs_dumpall工具支持导出完整一致的数据。例如，T1时刻启动gs_dumpall导出整个集群数据库，那么导出数据结果将会是T1时刻该集群数据库的数据状态，T1时刻之后对集群数据库的修改不会被导出。

gs_dumpall在导出整个集群所有数据库时分为两部分：

- gs_dumpall自身对所有数据库公共的全局对象进行导出，包括有关数据库用户和组，表空间以及属性（例如，适用于数据库整体的访问权限）信息。
- gs_dumpall通过调用gs_dump来完成集群中各数据库的SQL脚本文件导出，该脚本文件包含将数据库恢复为其保存时的状态所需要的全部SQL语句。

以上两部分导出的结果为纯文本格式的SQL脚本文件，使用[gsql](#)运行该脚本文件可以恢复集群数据库。

gs_dumpall支持SSL加密通信，使用方式同gsqll方式。

使用gs_dumpall前请确保gs_dumpall版本与gs_dump版本、数据库版本保持一致，高版本gs_dumpall不保证完全兼容低版本内核数据。

说明

M-Compatibility模式数据库下，禁止在lower_case_table_names参数不同的库之间进行导入导出，否则可能引起数据丢失。

下载并安装工具

1. 下载表2-4中的驱动包和驱动包校验包。

表 2-4 驱动包下载列表

版本	下载地址
V2.0-8.x	驱动包 驱动包校验包

2. 校验驱动包。

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的校验包对软件包进行校验，校验方法如下：

- Linux操作系统软件包完整性校验：

- i. 上传软件包和软件包校验包到虚拟机的同一目录下。
- ii. 执行如下命令，校验软件包完整性。

```
cat GaussDB_driver.zip.sha256 | sha256sum --check
```

如果回显OK，则校验通过。

```
GaussDB_driver.zip: OK
```

- Windows操作系统软件包完整性校验：

- i. 使用快捷键“Win+R”打开“运行”窗口。在“打开”栏，输入“cmd”，按“Enter”回车，打开命令行页面。
- ii. 执行以下命令，获取驱动包的Hash值。

```
certutil -hashfile {驱动包本地目录}\{驱动包名} sha256
```

- o {驱动包本地目录}：请根据实际下载目录进行替换。例如：C:\Users
- o {驱动包名}：请根据实际下载的驱动包名进行替换。例如：GaussDB_driver.zip

示例：certutil -hashfile C:\Users\GaussDB_driver.zip sha256

- iii. 将2.ii获取到的Hash值和表2-4中获取到的驱动包校验包的Hash值进行比较。
 - o 若一致则通过校验。
 - o 若不一致，请重新下载驱动包，重复2.i~2.iii进行校验。

3. 登录服务器，创建用于存放工具包的目录。

```
mkdir -p /opt/bin
```

4. 将1中获取到的驱动包“GaussDB_driver.zip”上传到新创建的目录中。

5. 执行以下命令解压“GaussDB_driver.zip”驱动包。

```
cd /opt/bin
unzip GaussDB_driver.zip
```

6. 执行以下命令将解压出来的“GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz”客户端工具包拷贝到“/opt/bin”路径下。

说明

- 客户端工具包相对位置为解压后位置，请根据实际情况填写。此处以Euler2.5_x86_64系统的工具包为例。
- Gsql工具包中包含了gsql客户端工具、gs_dump、gs_dumpall和gs_restore工具。

```
cd /opt/bin/GaussDB_driver/Distributed/Euler2.5_X86_64/
cp GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz /opt/bin
```

7. 执行以下命令解压文件。

```
cd /opt/bin
tar -zxvf GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz
source gsql_env.sh
```

注意事项

- 禁止修改导出的文件和内容，否则可能无法恢复成功。
- 为了保证数据一致性和完整性，gs_dumpall会对需要转储的表设置共享锁。如果某张表在别的事务中设置了共享锁，gs_dumpall会等待此表的锁释放后锁定此表。如果无法在指定时间内锁定某张表，转储会失败。用户可以通过指定--lock-wait-timeout选项，自定义等待锁超时时间。
- 由于gs_dumpall读取所有数据库中的表，因此必须以数据库集群管理员身份进行连接，才能导出完整文件。在使用gsql执行脚本文件导入时，同样需要管理员权限，以便添加用户和组，以及创建数据库。导入备份前，验证其安全性，防止管理员权限被利用。
- 使用gs_dumpall导出所有数据库对象，并希望在新的实例环境上进行导入时，需要保证导出和导入时使用用户的名称和权限相同，否则会出现名称不一致或权限不足的报错。
- 对于定时任务，本工具仅支持导出在MySQL兼容性数据库中，通过CREATE EVENT创建的定时任务或通过高级包创建的非周期性定时任务。
- gs_dumpall不支持导出自定义Tokenweight分词词典，可以根据报错WARNING: dictionary xx cannot be automatically exported, please create it manually手动创建对应分词词典。
- 由于M-compatibility模式数据库全局只能创建一个，当导出的数据库中包含M-compatibility模式数据库时，须保证导入的目标实例环境上不存在其他的M-compatibility模式数据库。
- 当指定转储编码存在转码场景时，且表中的数据存在非法编码的数据，导出会报错invalid byte sequence，建议使用gs_dump的-s参数只导出定义，并单独使用COPY打开编码容错进行数据的导出与导入。
- gs_dumpall当前设计不兼容三权分立，三权分立下仅可通过初始用户使用gs_dumpall工具。导入的文件也需要通过初始用户执行。

命令格式

```
gs_dumpall [OPTION]...
```

参数说明

通用参数：

- -f, --filename=FILENAME
将输出发送至指定文件。如果这里省略，则使用标准输出。
- -v, --verbose
指定verbose模式。该选项将导致gs_dumpall向转储文件输出详细的对象注解和启动/停止次数，向标准错误流输出处理信息。
- -V, --version
打印gs_dumpall版本，然后退出。
- --lock-wait-timeout=TIMEOUT
请勿在转储刚开始时一直等待以获取共享表锁。如果无法在指定时间内锁定某个表，就选择失败。可以以任何符合SET statement_timeout的格式指定超时时间。
- -?, --help
显示gs_dumpall命令行参数帮助，然后退出。

转储参数：

- -a, --data-only
只转储数据，不转储模式（数据定义）。
- -c, --clean
在重新创建数据库之前，执行SQL语句清理（删除）这些数据库。针对角色和表空间的转储命令已添加。
- -g, --globals-only
只转储全局对象（角色和表空间），无数据库。
- -o, --oids
转储每个表的对象标识符（OIDs），作为表的一部分数据。该选项用于以某种方式参照了OID列的情况。如果不是以上这种情况，请勿使用该选项。
- -O, --no-owner
不输出设置对象的所有者这样的命令，以匹配原始数据库。默认情况下，gs_dumpall会发出ALTER OWNER或SET SESSION AUTHORIZATION语句设置所创建的模式元素的所有者。如果脚本正在运行，该语句不会执行成功，除非是由系统管理员触发（或是拥有脚本中所有对象的同一个用户）。通过指定-O，编写一个任何用户都能存储的脚本，且该脚本会授予该用户拥有所有对象的权限，因为没有使用ALTER OWNER或SET SESSION AUTHORIZATION语句，导入时一直使用执行用户权限，所以在导入前请确认转储文件内是否存在风险。例如，检查转储文件中是否包含提权语句，且该语句管理员是否知晓。
- -r, --roles-only
只转储角色，不转储数据库或表空间。
- -s, --schema-only
只转储对象定义（模式），而非数据。
- -S, --sysadmin=NAME
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- -t, --tablespaces-only
只转储表空间，不转储数据库或角色。

- -x, --no-privileges
防止转储访问权限（授权/撤销命令）。
- --column-inserts|--attribute-inserts
以INSERT命令带列名（INSERT INTO表（列、…）值…）方式导出数据。这会导致恢复缓慢。但是由于该选项会针对每行生成一个独立分开的命令，所以在重新加载某行时出现的错误只会导致失败语句对应的数据丢失，而非整个表内容。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项，导出M-Compatibility模式数据库时会忽略该选项。

- --disable-dollar-quoting
该选项将禁止在函数体前使用美元符号\$，并强制使用SQL标准字符串语法对其进行引用。
- --disable-triggers
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- --inserts
发出INSERT命令（而非COPY命令）时转储数据。这会导致恢复缓慢。注意如果重排列顺序，可能会导致恢复整个失败。--column-inserts选项更加安全，虽然可能更慢些。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项，导出M-Compatibility模式数据库时会忽略该选项。

- --no-security-labels
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- --no-tablespaces
请勿输出创建表空间的命令，也请勿针对对象选择表空间。使用该选项，无论默认表空间是哪一个，在恢复过程中所有对象都会被创建。
- --no-unlogged-table-data
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- --include-alter-table
导出表中已删除的列信息。
- --quote-all-identifiers
强制对所有标识符加引号。为了向后续版本迁移，且其中可能涉及引入额外关键词，在转储相应数据库时该选项会有帮助。

说明

M-Compatibility模式数据库不支持该选项，导出M-Compatibility模式数据库时会忽略该选项。

- --dont-overwrite-file
不重写当前文件。
- --use-set-session-authorization
输出符合SQL标准的SET SESSION AUTHORIZATION命令而不是ALTER OWNER命令来确定对象所有权。这样令转储更加符合标准，但是如果转储文件中的对象的历史有些问题，那么可能不能正确恢复。并且，使用SET SESSION

AUTHORIZATION的转储需要数据库系统管理员的权限才能转储成功，而ALTER OWNER需要的权限则低得多。但是SET SESSION AUTHORIZATION部分支持使用密文密码切换用户及权限，因为使用此参数导出的脚本可能无法正常恢复，不建议使用此参数导出。

说明

SET SESSION AUTHORIZATION使用范围：

- 系统管理员可以通过SET SESSION AUTHORIZATION语句切换到普通用户，无法切换到初始用户、其他sysadmin、opradmin、monadmin、poladmin和auditadmin。
- 其他用户无法通过SET SESSION AUTHORIZATION语句切换用户。
- --with-encryption=AES128
指定转储数据需用AES128进行加密。
- --with-key=KEY
AES128密钥规则如下：
密钥长度为8~16个字符。
至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#\$%^&*()-_+=\|{ } ; , < . > / ? ）四类字符中的三类字符。
- --include-extensions
如果include-extensions参数被设置，将备份所有的CREATE EXTENSION语句。

须知

扩展功能为内部使用功能，不建议用户使用。

- --include-templatedb
转储过程中包含模板库。
- --dump-nodes
转储过程中包含节点和Node Group。
- --include-nodes
将TO NODE语句包含在已转储的CREATE TABLE命令中。
- --include-buckets
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- --dump-wrm
存储过程中包含负载资源管理器，具体包括资源池、负载组以及负载组映射。

说明

连接M-Compatibility模式数据库进行导出时，不支持该选项。

- --binary-upgrade
该参数为扩展预留接口，不建议使用。

说明

M-Compatibility数据库不支持该选项，导出M-Compatibility数据库时会忽略该选项。

- --binary-upgrade-usermap="USER1=USER2"
该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `--non-lock-table`
该参数仅供软件间接口调用。
- `--tablespaces-postfix`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--parallel-jobs`
指定备份进程并发数，取值范围为1~1000。
- `--pipeline`
使用管道传输密码，禁止在终端使用。

说明

- `-g/--globals-only`和`-r/--roles-only`不能同时使用。
- `-g/--globals-only`和`-t/--tablespaces-only`不能同时使用。
- `-r/--roles-only`和`-t/--tablespaces-only`不能同时使用。
- `-s/--schema-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-r/--roles-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-t/--tablespaces-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-g/--globals-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `--tablespaces-postfix`和`--binary-upgrade`必须一起使用。
- `--binary-upgrade-usermap`和`--binary-upgrade`必须一起使用。
- `--parallel-jobs`和`-f/--file`必须一起使用。

连接参数：

- `-h, --host=HOSTNAME`
指定主机的名称。如果取值是以斜线开头，它将用作Unix域套接字的目录。默认值取自PGHOST环境变量；如果没有设置，将启动某个Unix域套接字建立连接。
该参数只针对集群外，对集群内本机IPv4用127.0.0.1，IPv6用::1。
环境变量：PGHOST
- `-l, --database=DATABASENAME`
指定所连接的转储全局对象的数据库名称，同时查找还需要转储的其他数据库。如果没有指定，会转储postgres数据库，如果postgres数据库不存在，会转储template1。

说明

无论指定哪一个数据库作为导出时连接的数据库，在新实例环境上使用gsqsl工具进行导入时，必须连接默认数据库，否则可能出现语法不兼容的情况，导致导入异常。如果错误地连接M-Compatibility模式数据库进行导入时，由于M-compatibility模式数据库下CREATE DATABASE与CREATE SCHEMA效果等价，会导致创建失败。

- `-p, --port=PORT`
指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。默认值设置为PGPORT环境变量。
在开启线程池情况下，建议使用 pooler port，即侦听端口+1。
环境变量：PGPORT
- `-U, --username=NAME`
所连接的用户名，跨节点执行不支持使用初始用户。

环境变量：PGUSER

- `-w, --no-password`
不出现输入密码提示。如果服务器要求密码认证并且密码没有通过其它形式给出，则连接尝试将会失败。该选项在批量工作和不存在用户输入密码的脚本中很有帮助。
- `-W, --password=PASSWORD`
指定用户连接的密码。如果主机的认证策略是trust，则不会对系统管理员进行密码验证，即无需输入-W选项；如果不加此参数，并且不是系统管理员，则会提示交互式输入，为了系统安全，推荐使用交互式输入密码方式。
- `--role=ROLENAME`
指定创建转储使用的角色名。选择该选项，会使gs_dumpall连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有gs_dumpall要求的权限时，该选项会起到作用，即切换到具备相应权限的角色。某些安装操作规定不允许直接以系统管理员身份登录，而使用该选项能够在不违反该规定的情况下完成转储。
- `--rolepassword=ROLEPASSWORD`
指定具体角色或用户的密码。

说明

- 由于gs_dumpall内部调用gs_dump，所以一些诊断信息参见[gs_dump导出数据库信息](#)。
- 一旦恢复，建议在每个数据库上运行ANALYZE，优化程序提供有用的统计数据。
- gs_dumpall恢复前需要所有必要的表空间目录为空；否则，对于处在非默认位置的数据库，数据库创建会失败。

示例

使用gs_dumpall一次导出集群的所有数据库。

说明

gs_dumpall仅支持纯文本格式导出。所以只能使用gsql恢复gs_dumpall导出的转储内容。

- 导出所有数据库。
backup/bkp2.sql表示导出的文件，29900表示数据库服务器端口，omm为用户名。

```
gs_dumpall -U omm -f ./backup/bkp2.sql -p 29900
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:00:01]: The total
objects number is 458.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:00:01]: [100.00%]
458 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:00:01]: dump
database dbname='postgres' successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:00:01]: total time:
3239 ms
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:00:01]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:00:01]: total time: 3305 ms
```
- 设置4并发导出所有数据库。

```
gs_dumpall -U omm -f ./backup/bkp2.sql -p 29900 --parallel-jobs 4
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:04:13]: The total
objects number is 458.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:04:13]: [100.00%]
458 objects have been dumped.
```



```
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:04:13]: dump
database dbname='postgres' successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:04:13]: total time:
3261 ms
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:04:13]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:04:13]: total time: 3320 ms
```

- 只导出全局对象（角色和表空间）。

```
gs_dumpall -U omm -f ./backup/bkp2.sql -p 29900 -g
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:06:00]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:06:00]: total time: 45 ms
```

- 指定导出文件用AES128进行加密。

使用实际的密码替换*****。

```
gs_dumpall -U omm -f ./backup/bkp2.sql -p 29900 --with-encryption=AES128 --with-key='*****'
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:07:20]: The total
objects number is 459.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:07:20]: [100.00%]
459 objects have been dumped.
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:07:21]: dump
database dbname='postgres' successfully
gs_dump[user='omm'][localhost][port='29900'][dbname='postgres'][2024-11-11 11:07:21]: total time:
3518 ms
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:07:21]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='omm'][localhost][port='29900'][2024-11-11 11:07:21]: total time: 3764 ms
```

相关命令

[gs_dump](#)导出数据库信息，[gs_restore](#)导入数据

2.4 gs_restore 导入数据

工具介绍

gs_restore是GaussDB提供的针对gs_dump导出数据的导入工具。通过此工具可将gs_dump导出生成的文件进行导入。

主要功能包含：

- 导入到数据库
如果连接参数中指定了数据库，则数据将被导入到指定的数据库中。其中，并行导入必须指定连接的密码。
- 导入到归档文件
如果参数指定“-l”，则生成归档文件，其中包含简略的数据总结。

gs_restore支持SSL加密通信，使用方式同gsq方式。

使用gs_restore前请确保gs_restore版本与gs_dump版本、数据库版本保持一致。

说明

M-Compatibility模式数据库下，禁止在lower_case_table_names参数不同的库之间进行导入导出，否则可能引起数据丢失。

gs_restore当前设计不兼容三权分立，三权分立下仅可通过初始用户使用gs_restore工具。导入的文件也需要通过初始用户执行。

下载并安装工具

1. 下载表2-5中的驱动包和驱动包校验包。

表 2-5 驱动包下载列表

版本	下载地址
V2.0-8.x	驱动包 驱动包校验包

2. 校验驱动包。

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的校验包对软件包进行校验，校验方法如下：

- Linux操作系统软件包完整性校验：

- i. 上传软件包和软件包校验包到虚拟机的同一目录下。
- ii. 执行如下命令，校验软件包完整性。

```
cat GaussDB_driver.zip.sha256 | sha256sum --check
```

如果回显OK，则校验通过。

```
GaussDB_driver.zip: OK
```

- Windows操作系统软件包完整性校验：

- i. 使用快捷键“Win+R”打开“运行”窗口。在“打开”栏，输入“cmd”，按“Enter”回车，打开命令行页面。
- ii. 执行以下命令，获取驱动包的Hash值。

```
certutil -hashfile {驱动包本地目录}\{驱动包名} sha256
```

- {驱动包本地目录}：请根据实际下载目录进行替换。例如：C:\Users
- {驱动包名}：请根据实际下载的驱动包名进行替换。例如：GaussDB_driver.zip

示例：certutil -hashfile C:\Users\GaussDB_driver.zip sha256

- iii. 将2.ii获取到的Hash值和表2-5中获取到的驱动包校验包的Hash值进行比较。
 - 若一致则通过校验。
 - 若不一致，请重新下载驱动包，重复2.i~2.iii进行校验。

3. 登录服务器，创建用于存放工具包的目录。

```
mkdir -p /opt/bin
```

4. 将1中获取到的驱动包“GaussDB_driver.zip”上传到新创建的目录中。

5. 执行以下命令解压“GaussDB_driver.zip”驱动包。

```
cd /opt/bin  
unzip GaussDB_driver.zip
```

6. 执行以下命令将解压出来的“GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz”客户端工具包拷贝到“/opt/bin”路径下。

说明

- 客户端工具包相对位置为解压后位置，请根据实际情况填写。此处以Euler2.5_x86_64系统的工具包为例。
- Gsql工具包中包含了gsql客户端工具、gs_dump、gs_dumpall和gs_restore工具。

```
cd /opt/bin/GaussDB_driver/Distributed/Euler2.5_X86_64/  
cp GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz /opt/bin
```

7. 执行以下命令解压文件。

```
cd /opt/bin  
tar -zxvf GaussDB-Kernel_505.2.1_EULER_64bit_Gsql.tar.gz  
source gsql_env.sh
```

命令格式

```
gs_restore [OPTION]... FILE
```

说明

- FILE没有短选项或长选项。用来指定归档文件所处的位置。
- 作为前提条件，需输入dbname或-l选项。不允许用户同时输入dbname和-l选项。
- gs_restore默认是以追加的方式进行数据导入。为避免多次导入造成数据异常，在进行导入时，建议选择使用“-c”和“-e”参数。“-c”表示在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要还原的数据库中的数据库对象；“-e”表示当发送SQL语句到数据库时如果出现错误请退出，默认状态下会继续，且在导入后会显示一系列错误信息。
- 在进行导入时，如果schema对象的owner拥有OPRADMIN的系统权限，那么在导入时需要使用初始用户。
- 在进行导入时，如果数据中存在非法编码的数据并且不需要进行转码，可以配置数据库兼容性参数copy_special_character_version为'no_error'将非法编码的数据进行导入，否则会报错，但不会中断导入。

参数说明

通用参数：

- d, --dbname=NAME
连接数据库dbname并直接导入到该数据库中。
- f, --file=FILENAME
指定生成归档的输出文件，使用-l时列表的输出文件。
默认是标准输出。

说明

-f不能同-d一起使用。

- F, --format=c|d|t
指定归档格式。由于gs_restore会自动决定格式，因此不需要指定格式。
取值范围：
 - c/custom：该归档形式为gs_dump的自定义格式。
 - d/directory：该归档形式是一个目录归档形式。
 - t/tar：该归档形式是一个tar归档形式。
- l, --list
列出归档形式内容。这一操作的输出可用作-L选项的输入。注意如果像-n或-t的过滤选项与-l使用，过滤选项将会限制列举的项目（即归档形式内容）。

- `-v, --verbose`
指定verbose模式。
- `-V, --version`
打印gs_restore版本，然后退出。
- `-, --help`
显示gs_restore命令行参数帮助，然后退出。

导入参数：

- `-a, -data-only`
只导入数据，不导入模式（数据定义）。gs_restore的导入是以追加方式进行的。
- `-c, --clean`
在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要还原的数据库中的数据库对象。如果目标数据库中没有删除操作涉及的对象，可能会输出一些提示性的错误信息。
- `-C, --create`
导入数据库之前会先使用CREATE DATABASE创建数据库（指定该选项后，-d指定的数据库仅用于执行CREATE DATABASE命令，所有数据依然会导入到创建的数据库中）。

说明

在M-Compatibility模式数据库下，不支持使用该选项。必须先在目标实例上创建M-Compatibility模式数据库，然后在源实例上导出，最后在目标实例连接新创建的M-Compatibility模式数据库导入。

- `-e, --exit-on-error`
当发送SQL语句到数据库时如果出现错误，请退出。默认状态下会继续，且在导入后会显示一系列错误信息。
- `-I, --index=NAME`
只导入已列举的index的定义。允许导入多个index。如果多次输入-I index导入多个index。

例如：

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d testdb -I Index1 -I Index2 backup/MPPDB_backup.tar
```

在上面这个例子中，Index1和Index2会被导入。

- `-j, --jobs=NUM`
运行gs_restore最耗时的部分（如加载数据、创建index、或创建约束）使用并发任务。该选项能大幅缩短导入时间，即将一个大型数据库导入到某一多处理器的服务器上。
每个任务可能是一个进程或一个线程，这由操作系统决定。每个任务与服务器进行单独连接。
该选项的最优值取决于服务器的硬件设置、客户端、以及网络。还包括这些因素，如CPU核数量、硬盘设置。建议是从增加服务器上的CPU核数量入手，更大的值（服务器上CPU核数量）在很多情况下也能导致数据文件更快地被导入。相应地，过高的值会由于超负荷反而导致性能降低。
该选项只支持自定义归档格式。输入文件必须是常规文件（不能是像pipe的文件）。如果是通过脚本文件，而非直接连接数据库服务器，该选项可忽略。而且，多任务不能与--single-transaction选项一起使用。

📖 说明

此参数适用于多表/多索引/多约束的情况。实际使用过程中，创建的进程数（或线程数）与表、索引、约束等的数量有关，最高并发不会超过给定的jobs数。

- -L, --use-list=FILENAME

只导入列举在list-file中的那些归档形式元素，导入顺序以它们在文件中的顺序为准。注意如果像-n或-t的过滤选项与-L使用，它们将会进一步限制导入的项目。

一般情况下，list-file是通过编辑前面提到的某个-l参数的输出创建的。文件行的位置可更改或直接删除行，也可使用分号“;”在行的开始注出。

- -n, --schema=NAME

只导入已列举的模式中的对象。

该选项可与-t选项一起用以导入某个指定的表。

多次输入-n *schemaname*可以导入多个模式。

例如：

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d testdb -n sch1 -n sch2 backup/MPPDB_backup.tar
```

在上面这个例子中，sch1和sch2会被导入。

📖 说明

- M-Compatibility兼容模式下，通过CREATE DATABASE带templatem创建的数据库通过-d指定db_name导入数据，而通过CREATE DATABASE db_name创建出来的database等价于Schema，只能通过-n导入数据。
- 指定的模式名必须存在于作为输入的归档文件中，如果指定了归档文件中不存在的模式名，该模式的导入不生效。
- 与gs_dump不同，在gs_restore中，该参数为全匹配，当模式名称中包含大写字母时，不需要额外添加引号，如：-n "Sch1"。
- M-Compatibility兼容模式下，该参数值受GUC参数lower_case_table_names值影响。在大小写敏感模式下（lower_case_table_names=0），该参数值也需要大小写敏感，如果包含大写字母，不需要额外添加引号；在大小写不敏感模式下（lower_case_table_names=1），该参数值需要传小写名称。
- -O, --no-owner
不输出设置对象的归属这样的命令，以匹配原始数据库。默认情况下，gs_restore会发出ALTER OWNER或SET SESSION AUTHORIZATION语句设置所创建的模式元素的所属。除非是由系统管理员（或是拥有脚本中所有对象的同一个用户）进行数据库首次连接的操作，否则语句会失败。使用-O选项，任何用户名都可用于首次连接，且该用户拥有所有已创建的对象。
- -P, --function=NAME(args)

只导入已列举的函数。请按照函数所在转储文件中的目录，准确拼写函数名称和参数。

当-P单独使用时，表示导入文件中所有'function-name(args)'函数；当-P同-n一起使用时，表示导入指定模式下的'function-name(args)'函数；多次输入-P，而仅指定一次-n，表示所有导入的函数默认都是位于-n模式下的。

可以多次输入-n *schema-name* -P 'function-name(args)'同时导入多个指定模式下的函数。

例如：

```
./gs_restore -h host_name -p port_number -d testdb -n test1 -P 'Func1(integer)' -n test2 -P 'Func2(integer)' backup/MPPDB_backup.tar
```

在上面这个例子中，test1模式下的函数Func1(i integer)和test2模式下的函数Func2(j integer)会被一起导入。

- `-s, --schema-only`
只导入模式（数据定义），不导入数据（表内容）。当前的序列值也不会导入。
- `-S, --sysadmin=NAME`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `-t, --table=NAME`
只导入已列举的表定义、数据或定义和数据。该选项与`-n`选项同时使用时，用来指定某个模式下的表对象。`-n`参数不输入时，默认为PUBLIC模式。多次输入`-n <schemaname> -t <tablename>`可以导入指定模式下的多个表。

例如：

导入PUBLIC模式下的table1。

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d testdb -t table1 backup/MPPDB_backup.tar
```

导入test1模式下的test1和test2模式下test2。

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d testdb -n test1 -t test1 -n test2 -t test2 backup/MPPDB_backup.tar
```

导入PUBLIC模式下的table1和test1 模式下test1。

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d testdb -n PUBLIC -t table1 -n test1 -t table1 backup/MPPDB_backup.tar
```

须知

- `-t`不支持`schema_name.table_name`的输入格式，指定此格式不会报错，但不会生效。
 - 当`-t`已指定时，`gs_restore`不会导入已选表所附着的任何其他数据库对象。因此，无法保证某个指定表的转储结果能够自行成功地导入到一个空数据库中。
 - `-t tablename`不会导入表上的触发器信息。
 - 与`gs_dump`不同，在`gs_restore`中该参数为全匹配，当表名称中包含大写字母时，不需要额外添加引号，如：`-t "Tbl1"`。
 - M-Compatibility兼容模式下，该参数值受GUC参数`lower_case_table_names`值影响。比如在大小写敏感模式下（`lower_case_table_names=0`），该参数值也需要大小写敏感，如果包含大写字母，不需要添加额外的引号；在大小写不敏感模式下（`lower_case_table_names=1`），该参数值需要传小写名称。
-
- `-T, --trigger=NAME`
该参数为扩展预留接口。
 - `-x, --no-privileges/--no-acl`
防止导入访问权限（`grant/revoke`命令）。
 - `-1, --single-transaction`
执行导入作为一个单独事务（即把命令包围在`BEGIN/COMMIT`中）。
该选项确保要么所有命令成功完成，要么没有改变应用。该选项意为`--exit-on-error`。
 - `--disable-triggers`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
 - `--no-data-for-failed-tables`

默认状态下，即使创建表的命令失败（如表已经存在），表数据仍会被导入。使用该选项，像这种表的数据会被跳过。如果目标数据库已包含想要的表内容，这种行为会有帮助。

该选项只有在直接导入到某数据库中时有效，不针对生成SQL脚本文件输出。

- `--no-security-labels`

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `--no-tablespaces`

不输出选择表空间的命令。使用该选项，无论默认表空间是哪一个，在导入过程中所有对象都会被创建。

- `--section=SECTION`

导入已列举的区段（如pre-data、data、或post-data）。

- `--use-set-session-authorization`

该选项用来进行文本格式的备份。

输出SET SESSION AUTHORIZATION命令，而非ALTER OWNER命令，用以决定对象归属。该选项使转储更加兼容标准，但通过参考转储中对象的记录，导入过程可能会有问题。使用SET SESSION AUTHORIZATION的转储要求必须是系统管理员，同时在导入前还需参考"SET SESSION AUTHORIZATION"，手工对导出文件的密码进行修改验证，只有这样才能进行正确的导入操作，相比之下，ALTER OWNER对权限要求较低。

说明

使用`--use-set-session-authorization`参数，并以系统管理员身份进行导入时，如果导入的数据中包含初始用户的对象，由于安全权限的校验，从系统管理员向初始用户切换用户时，会报错ERROR: permission denied to set session authorization并中断导入。此种场景推荐使用初始用户进行导入导出。

- `--pipeline`

使用管道传输密码，禁止在终端使用。

须知

- 如果安装过程中有任何本地数据要添加到template1数据库，请谨慎将gs_restore的输出载入到一个真正的空数据库中；否则可能会因为被添加对象的定义被复制，而出现错误。要创建一个无本地添加的空数据库，需从template0而非template1复制，例如：

```
gaussdb=# CREATE DATABASE foo WITH TEMPLATE template0;
```

- gs_restore不能选择性地导入大对象；例如只能导入那些指定表的对象。如果某个归档形式包含大对象，那所有大对象都会被导入。如果此归档对象通过-L、-t或其他选项被排除，那么所有大对象一个都不会被导入。

说明

- `-d/--dbname` 和 `-f/--file` 不能同时使用。
- `-s/--schema-only` 和 `-a/--data-only`不能同时使用。
- `-c/--clean` 和 `-a/--data-only`不能同时使用。
- 使用`--single-transaction`时，`-j/--jobs`必须为单任务。
- `--role` 和 `--rolepassword`必须一起使用。

连接参数：

- **-h, --host=HOSTNAME**
指定的主机名称。如果取值是以斜线开头，他将用作Unix域套接字的目录。默认值取自PGHOST环境变量；如果没有设置，将启动某个Unix域套接字建立连接。
该参数只针对集群外，对集群内本机IPv4用127.0.0.1，IPv6用::1。
环境变量：PGHOST
- **-p, --port=PORT**
指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。默认值设置为PGPORT环境变量。
在开启线程池情况下，建议使用 pooler port，即侦听端口+1。
环境变量：PGPORT
- **-U, --username=NAME**
所连接的用户名，跨节点执行不支持使用初始用户。
环境变量：PGUSER
- **-w, --no-password**
不出现输入密码提示。如果服务器要求密码认证并且密码没有通过其它形式给出，则连接尝试将会失败。该选项在批量工作和不存在用户输入密码的脚本中很有帮助。
- **-W, --password=PASSWORD**
指定用户连接的密码。如果主机的认证策略是trust，则不会对系统管理员进行密码验证，即无需输入-W参数；如果不加此参数，并且不是系统管理员，则会提示交互式输入，为了系统安全，推荐使用交互式输入密码方式。
- **--role=ROLENAME**
指定导入操作使用的角色名。选择该参数，会使gs_restore连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有gs_restore要求的权限时，该参数会起到作用，即切换到具备相应权限的角色。某些安装操作规定不允许直接以初始用户身份登录，而使用该参数能够在不违反该规定的情况下完成导入。
- **--rolepassword=ROLEPASSWORD**
指定具体角色用户的角色密码。

示例

gs_restore用来导入由gs_dump生成的导出文件。

- **示例1：**

执行gs_restore，将导出的MPPDB_backup.dmp文件（自定义归档格式）导入到testdb数据库。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d testdb
restore operation successful
total time: 13053 ms
```

- **示例2：**

执行gs_restore，将导出的MPPDB_backup.tar文件（tar格式）导入到testdb数据库。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d testdb
restore operation successful
total time: 21203 ms
```

- **示例3:**

执行gs_restore，将导出的MPPDB_backup文件（目录格式）导入到testdb数据库。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup -p 8000 -d testdb
restore operation successful
total time: 21003 ms
```

- **示例4:**

执行gs_restore，使用自定义归档格式的MPPDB_backup.dmp文件来进行如下导入操作。导入PUBLIC模式下所有对象的定义和数据。在导入时会先删除已经存在的对象，如果原对象存在跨模式的依赖则需手工强制干预。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d testdb -e -c -n PUBLIC
Error while PROCESSING TOC:
Error from TOC entry 313; 1259 337399 TABLE table1 gaussdba
could not execute query: ERROR: cannot drop table table1 because other objects depend on it
DETAIL: view t1.v1 depends on table table1
HINT: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
Command was: DROP TABLE IF EXISTS public.table1;
```

手工删除依赖，导入完成后再重新创建。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d testdb -e -c -n PUBLIC
restore operation successful
total time: 2203 ms
```

- **示例5:**

执行gs_restore，使用自定义归档格式的MPPDB_backup.dmp文件来进行如下导入操作。只导入PUBLIC模式下表table1的定义。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d testdb -e -c -s -n PUBLIC -t table1
restore operation successful
total time: 21000 ms
```

- **示例6:**

执行gs_restore，使用自定义归档格式的MPPDB_backup.dmp文件来进行如下导入操作。只导入PUBLIC模式下表table1的数据。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d testdb -e -a -n PUBLIC -t table1
restore operation successful
total time: 20203 ms
```

- **特例:**

执行gsqll程序，使用如下选项导入由gs_dump/gsdumpall生成导出文件夹（纯文本格式）的MPPDB_backup.sql文件到testdb数据库。

```
gsqll -d testdb -p 8000 -f /home/omm/test/MPPDB_backup.sql
SET
SET
SET
SET
SET
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
SET
CREATE INDEX
REVOKE
REVOKE
GRANT
GRANT
total time: 30476 ms
```

示例中“-f”后的是导出的文件，“8000”表示数据库服务器端口；“testdb”表示要访问的数据库名。

相关命令

[gs_dump](#)导出数据库信息，[gs_dumpall](#)导出所有数据库信息