

表格存储服务

用户指南

文档版本 24

发布日期 2024-03-04



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 HBase 用户指南.....	1
1.1 HBase 入门.....	1
1.1.1 快速创建 HBase 集群.....	1
1.1.2 从零开始使用 HBase.....	3
1.2 HBase 集群管理.....	5
1.2.1 HBase 集群管理简介.....	5
1.2.2 购买折扣套餐.....	5
1.2.3 管理集群.....	7
1.2.3.1 创建 HBase 集群.....	7
1.2.3.2 HBase 集群管理列表简介.....	13
1.2.3.3 查看 HBase 集群基本信息.....	15
1.2.3.4 修改集群 HBase 参数.....	18
1.2.3.5 HBase 集群水平扩容.....	21
1.2.3.6 重启集群.....	23
1.2.3.7 删除集群.....	24
1.2.4 准备弹性云服务器.....	25
1.2.5 使用 HBase.....	29
1.2.5.1 使用 HBase Shell 访问集群.....	29
1.2.5.2 HBase Shell 命令简介.....	31
1.2.5.3 访问 HBase Web UI.....	33
1.2.6 HBase 冷热分离.....	36
1.2.6.1 冷热分离概述.....	36
1.2.6.2 使用冷热分离.....	37
1.2.6.3 冷热分离命令简介.....	38
1.3 HBase 数据批量导入.....	42
1.3.1 使用 CDM 迁移数据到 CloudTable.....	42
1.3.2 使用 Import 工具导入数据.....	47
1.3.3 使用 CopyTable 工具导入数据.....	47
1.3.4 数据表复制样例代码.....	49
1.4 HBase 监控集群.....	51
1.4.1 HBase 集群支持的监控指标.....	51
1.4.2 设置告警规则.....	56
1.4.3 查看集群的监控信息.....	60

1.4.4 配置数据存储.....	61
1.4.5 HBase 监控页面.....	63
1.5 HBase 审计日志.....	63
1.5.1 支持的关键操作审计日志.....	63
1.5.2 查看审计日志.....	64
1.6 HBase 热点自愈.....	66
1.7 使用全局二级索引.....	66
1.7.1 全局二级索引介绍.....	66
1.7.2 全局二级索引限制与约束.....	67
1.7.3 使用全局二级索引工具.....	68
1.7.3.1 创建索引.....	69
1.7.3.2 索引信息查询.....	70
1.7.3.3 删除索引.....	70
1.7.3.4 修改索引状态.....	71
1.7.4 全局二级索引 API.....	72
1.7.5 基于索引查询数据.....	73
2 Doris 用户指南.....	75
2.1 Doris 入门.....	75
2.1.1 快速创建 Doris 集群.....	75
2.1.2 从零开始使用 Doris.....	77
2.2 Doris 集群管理.....	80
2.2.1 Doris 集群管理简介.....	81
2.2.2 Doris 规格约束.....	81
2.2.3 管理集群.....	81
2.2.3.1 创建 Doris 集群.....	81
2.2.3.2 Doris 集群管理列表简介.....	87
2.2.3.3 查看 Doris 集群基本信息.....	89
2.2.3.4 重启集群.....	92
2.2.3.5 删除集群.....	93
2.2.3.6 扩容集群.....	94
2.2.3.6.1 Doris 扩容说明.....	94
2.2.3.6.2 Doris 集群水平扩容.....	94
2.2.3.6.3 Doris 集群磁盘扩容.....	97
2.2.3.6.4 Doris 集群规格变更.....	100
2.2.3.7 Doris 参数配置.....	104
2.2.3.8 Doris 包周期计费操作.....	109
2.2.4 使用 Doris.....	110
2.2.4.1 准备弹性云服务.....	110
2.2.4.2 使用 MySQL 客户端访问集群.....	113
2.2.4.3 Doris MySQL 命令简介.....	113
2.2.5 Doris 用户管理.....	115
2.2.5.1 用户管理.....	115

2.2.5.2 用户管理命令简介.....	118
2.2.6 Doris 角色管理.....	118
2.2.6.1 角色管理.....	118
2.2.6.2 角色管理命令简介.....	120
2.2.7 Doris 慢查询管理.....	121
2.2.8 Doris 连接管理.....	122
2.2.8.1 连接管理概述.....	122
2.2.8.2 创建 MRS Hive 连接.....	124
2.2.8.2.1 使用 catalog 连接非安全认证 hive on hdfs.....	124
2.2.8.2.2 使用 catalog 连接 kerberos 安全认证 hive on hdfs.....	127
2.2.8.2.3 使用 catalog 连接非安全认证 hive on obs.....	131
2.2.8.2.4 使用 catalog 连接 kerberos 安全认证 hive on obs.....	135
2.2.9 Doris 安全通道.....	139
2.3 Doris 监控集群.....	140
2.3.1 Doris 集群支持的监控指标.....	140
2.3.2 设置告警规则.....	153
2.3.3 查看集群的监控信息.....	157
2.3.4 配置数据存储.....	158
2.3.5 Doris 监控页面.....	160
3 ClickHouse 用户指南.....	162
3.1 ClickHouse 入门.....	162
3.1.1 快速创建 ClickHouse 集群.....	162
3.1.2 从零开始使用 ClickHouse.....	164
3.2 ClickHouse 集群管理.....	167
3.2.1 ClickHouse 集群管理简介.....	167
3.2.2 集群管理.....	167
3.2.2.1 创建 ClickHouse 集群.....	167
3.2.2.2 ClickHouse 集群管理列表简介.....	172
3.2.2.3 查看 ClickHouse 集群的基本信息.....	174
3.2.2.4 重启集群.....	176
3.2.2.5 删除集群.....	177
3.2.2.6 ClickHouse 集群水平扩容.....	178
3.2.2.7 ClickHouse 磁盘扩容.....	179
3.2.2.8 ClickHouse 规格变更.....	181
3.2.2.9 ClickHouse 包周期计费操作.....	183
3.2.3 使用 Clickhouse.....	184
3.2.3.1 准备弹性云服务.....	184
3.2.3.2 使用客户端访问集群.....	187
3.2.3.3 Clickhouse 命令简介.....	188
3.2.4 ClickHouse 数据迁移.....	189
3.2.5 ClickHouse 安全通道加密.....	191
3.3 ClickHouse 监控集群.....	193

3.3.1 ClickHouse 集群支持的监控指标.....	193
3.3.2 设置告警规则.....	198
3.3.3 查看集群监控信息.....	202
3.3.4 ClickHouse 监控页面.....	203
4 权限管理.....	205
4.1 创建用户并授权使用 CloudTable.....	205
A 修订记录.....	207

1 HBase 用户指南

1.1 HBase 入门

1.1.1 快速创建 HBase 集群

本章节为您介绍如何在CloudTable管理控制台创建一个新的HBase集群。

说明

当前支持创建的集群无需通过Kerberos认证，就可以访问HBase集群。如果对集群访问的安全性有要求，推荐使用华为云MRS服务上的HBase组件。

操作步骤

步骤1 通过访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/clouhtable>。

步骤2 单击“购买集群”，进入“购买集群”页面。

创建集群相关配置样例如下：

- 计费模式：默认即可。
- 区域：默认即可。
- 可用区：默认即可。
- 名称：输入集群名称，例如：“clouhtable-demo”。
- 虚拟私有云：您可以选择使用已有的虚拟私有云网络。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云管理控制台，创建一个虚拟私有云，创建完成后，重新进入表格存储服务管理控制台，在下拉框中选择新创建的虚拟私有云。创建虚拟私有云的详细操作，请参见[虚拟私有云](#)的“用户指南 > 虚拟私有云和子网 > 创建虚拟私有云和子网”。
- 子网：创建虚拟私有云时会默认创建一个子网，您可以选择对应的子网名。
- 安全组：您可以选择默认安全组规则，并请确认所选安全组的“入方向规则”中存在如图1-1所示规则。
 - 协议端口：全部

- 类型: IPv4
- 源地址: 本地安全组 (即CloudTable HBase集群所在的安全组)

图 1-1 安全组规则

The screenshot shows a table of security group rules. The columns include: 优先级 (Priority), 策略 (Policy), 协议端口 (Protocol Port), 类型 (Type), 源地址 (Source Address), 描述 (Description), 有效时间 (Effective Time), and 操作 (Operation). There are four entries:

优先级	策略	协议端口	类型	源地址	描述	有效时间	操作
1	允许	全部	IPv4	[REDACTED]	—	2023/04/28 10:48:03 GMT+08:00	修改 复制 删除
1	允许	全部	IPv4	[REDACTED]	—	2023/04/27 16:23:36 GMT+08:00	修改 复制 删除
1	允许	全部	IPv4	[REDACTED]	—	2023/04/21 09:11:48 GMT+08:00	修改 复制 删除
1	允许	TCP: 9022	IPv4	[REDACTED]	—	2023/04/20 10:04:21 GMT+08:00	修改 复制 删除

如果该规则不存在，则按图1-2所示创建如上所述安全组。

图 1-2 添加入方向规则

The dialog box has a title bar '添加入方向规则 教我设置'. It contains a message: '安全组规则对不同规格的云服务器生效情况不同，为了避免您的安全组规则不生效，请查看安全组规则限制。' Below is a table for defining the rule:

优先级	策略	协议端口	类型	源地址	描述	操作
1-100	允许	基本协议/自定义TCP 例如：22或22,24或22-30	IPv4	IP地址 0.0.0.0/0		复制 删除

At the bottom are buttons for '+ 增加1条规则' (Add 1 rule), '确定' (Confirm), and '取消' (Cancel).

如果您担心默认安全组存在网络安全风险，您可以在安全组中设置尽可能少的开放端口，但请确认所选安全组中存在如表1-1所示的安全组规则。

表 1-1 自定义安全规则组

方向	协议	端口/范围	源地址/安全组	用途
出方向	全部	全部	0.0.0.0/0	出方向放行
入方向	TCP	16000	CloudTable HBase集群所在的安全组	HMaster RPC端口
	TCP	16020		RegionServer RPC端口
	TCP	2181		监听ZooKeeper客户端连接 监听端口
	TCP	2888		Follower连接监听端口
	TCP	3888		ZooKeeper选举端口
	TCP	2000		Hagent访问端口

- CloudTable版本：默认即可。
- HBase版本：选择默认。
- Master节点配置项：
 - 计算规格：目前提供6种计算规格，请参见[表1-7](#)，客户可以根据自己需求选择合适的规格。
 - 存储规格：默认使用超高IO。
 - 节点数量：默认2个节点。
- Core节点配置项：
 - 计算规格：目前提供6种计算规格，请参见[表1-8](#)，客户可以根据自己需求选择合适的规格。
 - 存储规格：目前提供5种存储规格，请参见[表1-8](#)，同时可以配置每个节点的存储大小，取值范围为400GB~30000GB。
 - 节点数量：Core节点的数量，取值范围是2-20。
- 高级特性：冷热分离特性。详见[HBase冷热分离](#)章节。

步骤3 单击“立即购买”。

步骤4 确认集群规格的订单详情信息，单击“提交”，完成集群的创建。

集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”，请您耐心等待。

步骤5 如果创建的集群计费模式为包年/包月，单击提交，成功提交集群创建任务。

单击“去支付”，跳转到购买页面，确认信息后，选择合适的支付方式，确认付款。

返回控制台，查看集群状态，集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

----结束

1.1.2 从零开始使用 HBase

HBase是一个高可靠、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。本章节提供从零开始使用HBase的操作指导：通过HBase Shell命令实现创建表，往表中插入数据，修改表，读取表数据，删除表中数据以及删除表的功能。

背景信息

假定用户开发一个应用程序，用于管理企业中的使用A业务的用户信息，使用HBase客户端实现A业务操作流程如下：

- 创建用户信息表user_info。
- 在用户信息中新增用户的学历、职称信息。
- 根据用户编号查询用户名和地址。
- 根据用户名进行查询。
- 用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。
- A业务结束后，删除用户信息表。

表 1-2 用户信息

编号	姓名	性别	年龄	地址
12005000201	A	Male	19	Shenzhen, Guangdong
12005000202	B	Female	23	Shijiazhuang, Hebei
12005000203	C	Male	26	Ningbo, Zhejiang
12005000204	D	Male	18	Xiangyang, Hubei
12005000205	E	Female	21	Shangrao, Jiangxi
12005000206	F	Male	32	Zhuzhou, Hunan
12005000207	G	Female	29	Nanyang, Henan
12005000208	H	Female	30	Kaixian, Chongqing
12005000209	I	Male	26	Weinan, Shaanxi
12005000210	J	Male	25	Dalian, Liaoning

操作步骤

步骤1 创建名称为“cloudtable-demo”的集群。

请参见[快速创建HBase集群](#)章节完成CloudTable集群的创建。

步骤2 准备Linux弹性云服务器。

假设该弹性云服务器名称为“ecs_20170916”，准备的具体操作请参见[准备弹性云服务器](#)章节。

步骤3 安装客户端并启动Shell访问CloudTable集群。

使用HBase Shell访问集群的具体操作请参见[使用HBase Shell访问集群](#)章节。

步骤4 运行HBase客户端命令，实现A业务。

1. 根据**表1-2**创建用户信息表user_info并添加相关数据。

```
create 'user_info',[NAME => 'i']
```

以增加编号12005000201的用户信息为例，其他用户信息参照如下命令依次添加：

```
put 'user_info','12005000201','i:name','A'  
put 'user_info','12005000201','i:gender','Male'  
put 'user_info','12005000201','i:age','19'  
put 'user_info','12005000201','i:address','Shenzhen, Guangdong'
```

2. 在用户信息表user_info中新增用户的学历、职称信息。

以增加编号为12005000201的用户的学历、职称信息为例，其他用户类似。

```
put 'user_info','12005000201','i:degree','master'  
put 'user_info','12005000201','i:pose','manager'
```

3. 根据用户编号查询用户名和地址。

以查询编号为12005000201的用户名和地址为例，其他用户类似。

```
scan 'user_info',  
{STARTROW=>'12005000201',STOPROW=>'12005000201',COLUMNS=>['i:name','i:address']}
```

4. 根据用户名进行查询。

以查询A用户信息为例，其他用户类似。

```
scan 'user_info',{FILTER=>"SingleColumnValueFilter('i','name',=,'binary:A')"}
```

5. 删 除 用户信息表中该用户的数 据。

所有用户的数 据都需要删除，以删除编号为12005000201的用户数据为例，其他用户类似。

```
delete 'user_info','12005000201','i'
```

6. 删 除 用户信息表。

```
disable 'user_info';drop 'user_info'
```

步骤5 删除集群。

请参见[删除集群](#)章节。

----结束

1.2 HBase 集群管理

1.2.1 HBase 集群管理简介

CloudTable集群模式提供了基于Apache HBase的分布式、可伸缩、全托管的NoSQL数 据存储系统，它提供了毫秒级的随机读写能力，适用于海量结构化数据、半结构化数 据存储和查询应用。

HBase集群管理下，用户申请专属集群，按需使用，专属集群是完全物理隔离且不受其他业务影响，方便用户管理。HBase集群管理适合业务吞吐量大，时延要求低的用户。

HBase集群创建成功后，用户可通过以下方式访问HBase集群：

- 使用客户端访问集群。
详情请参见此章节：[使用HBase](#)：介绍了如何使用HBase Shell访问集群等内容。
- 调用开源原生接口，开发HBase应用，通过CloudTable链接地址访问集群。
详情请参见[《表格存储服务开发指南》](#)。

HBase集群，目前已经商用，了解CloudTable如何定价，请参见[产品价格详情](#)。

1.2.2 购买折扣套餐

CloudTable同时提供折扣套餐的计费方式，根据服务购买时长，一次性支付费用。最短时长为1个月，最长时长为1年。这种购买方式相对比较优惠，对于长期使用者，推荐该方式。请参见以下操作步骤以折扣套餐的方式购买CloudTable服务。折扣套餐购买成功后系统不会自动创建集群，您需前往CloudTable管理控制台自行创建集群。

说明

超出当前套餐包的额度，将自动转为按需收费。

购买折扣套餐

步骤1 登录[CloudTable管理控制台](#)。

步骤2 单击“折扣套餐”。

图 1-3 控制台

步骤3 在“购买表格存储服务HBase折扣套餐”页面，设置以下折扣套餐相关的参数。然后在页面底部，将显示相应的配置费用。您可以单击“了解计费详情”，查看具体的计费详情。

图 1-4 折扣套餐

表 1-3 折扣套餐参数说明

参数名	参数描述	样例值
区域	选择集群的实际工作区域。 不同的区域之间资源包不互通，每个区域需分别购买，请根据您的实际需求慎重选择。 有关区域的详细信息，请参见 地区和终端节点 。	华北-北京一
类型	计算单元。购买的计算单元可用做RS计算单元TSD计算单元。	计算单元
每月时长规格	750小时/月。	750小时
购买时长	单击时长的按钮，确定“购买时长”。	-

参数名	参数描述	样例值
购买数量	<ul style="list-style-type: none">所需购买的计算单元的个数。如果您是首次购买，建议您购买至少2个计算单元，因为一个CloudTable集群至少需要2个计算单元。如果您非首次购买，则根据您的实际需要选择计算单元的数量即可。数量范围在2~10000之间。	2

步骤4 单击“立即购买”，进入订单详情确认页面。

步骤5 订单详情确认无误后，单击“提交”去支付。

步骤6 选择如下任一方式付款：

- 选择“余额支付”，然后单击“确认付款”。
- 选择“在线支付”，然后选择支付方式，再单击“确认付款”。
- 选择“申请线上合同请款后支付”，然后单击“生成合同”。填写合同内容后，再单击“创建正式合同”。

折扣套餐购买成功后系统不会自动创建集群，您需前往CloudTable管理控制台自行创建，具体操作步骤请参见[创建HBase集群](#)。

----结束

1.2.3 管理集群

1.2.3.1 创建 HBase 集群

通过表格存储服务可以集中管理集群，如果需要使用CloudTable服务，首要操作就是创建集群，本章节为您介绍如何在表格存储服务管理控制台创建一个新的集群。

HBase集群目前支持的计费模式有按需付费、包年包月付费。创建集群页面默认采用按需付费方式，即计算单元按实际使用时长计费，计费周期为一小时。这种购买方式比较灵活，可以即开即停，按实际使用时长计费。包年包月可通过预付费，以包年包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费提供更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。您可根据业务需要，定制相应计算能力和存储空间的CloudTable HBase集群。

说明

当前支持创建的集群无需通过Kerberos认证，就可以访问HBase集群。如果对集群访问的安全性有要求，推荐使用华为云MRS服务上的HBase组件。

创建集群

步骤1 通过访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/clouhtable>。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域。

步骤3 单击“购买集群”，进入“购买集群”页面。

步骤4 参考下列表格配置集群基本信息。

图 1-5 区域



表 1-4 区域

参数	参数说明
区域	集群的工作区域。 有关区域的详细信息，请参见 地区和终端节点 。
可用区	选择集群工作区域下关联的可用区。 关于区域和可用区的描述，请参见 区域和可用区 。
计费模式	计费模式有按需付费和包年包月。
订购周期	当计费模式选择包年包月时，才会出现此选项。客户根据需求选择订购时间。
自动续费	在购买页面勾选此选项，集群到期后会自动续费，不勾选集群到期需要手动续费。

图 1-6 集群配置




表 1-5 集群配置

参数	参数说明
名称	集群的名称。 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
存储配额	当“I/O类型”选择“超高I/O”时，显示该参数。 该参数显示集群提供给用户使用的存储配额，单位为TB，默认为10 TB。 存储容量的大小必须为10的整数倍。
I/O类型	计算单元I/O类型。待集群创建成功后，I/O类型不可更改。 CloudTable服务支持的IO类型有： <ul style="list-style-type: none">普通I/O：指由OBS存储提供资源的磁盘类型。<ul style="list-style-type: none">适用场景：提供低成本的存储能力，适用于历史订单、音视频归档、离线计算等低频、对时延不敏感的业务。扩展能力：不涉及。超高I/O：指由SSD存储提供资源的磁盘类型。<ul style="list-style-type: none">提供超高性能存储能力，适用于实时报表、在线计算等实时访问数据，高吞吐、对时延敏感的业务。扩展能力：支持冷热分离。

表 1-6 网络配置

参数	参数说明
名称	集群的名称。 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
虚拟私有云	VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。 您可以选择使用已有的虚拟私有云网络，或者单击“查看虚拟私有云”创建新的虚拟私有云。 关于虚拟私有云的更多信息，请参见 虚拟私有云 的“用户指南 > 虚拟私有云和子网 > 创建虚拟私有云和子网”。
子网	通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。 创建虚拟私有云时会创建一个子网。如需创建新的子网，请参见 虚拟私有云 的“用户指南 > 虚拟私有云和子网 > 为虚拟私有云创建新的子网”。
安全组	安全组用来实现安全组内和安全组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，这些规则可以限定弹性云服务器的哪些端口或者协议可以访问，这些访问规则可以作用在进出虚拟机的网络访问上。当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。不属于该安全组的弹性云服务器，是无法同安全组内的弹性云服务器通信的。 由于CloudTable集群的底层计算单元就是弹性云服务器，从安全和业务的角度来看，需要将这些弹性云服务器加入同一个VPC下的相同安全组中。VPC作为网络隔离，安全组则是控制哪些端口和协议可以在VPC范围内开放访问权限。 您可以选择使用已有的安全组，或者单击“查看安全组”创建新的安全组。 关于安全组的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》中的 安全组 。
数据引擎	选择需要创建的数据组件类型。

图 1-7 Master/Core 节点



表 1-7 Master 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的计算规格：<ul style="list-style-type: none">4U16G。8U16G。8U32G。16U32G。16U64G。32U64G。
存储规格	默认超高IO。
节点数量	默认2个master节点。

表 1-8 Core 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的计算规格：<ul style="list-style-type: none">4U16G。8U16G。8U32G。16U32G。16U64G。32U64G。
存储规格	<p>选择HBase计算节点的磁盘规格、容量。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">普通IO。高IO。通用型SSD。超高IO。极速型SSD。容量范围为400~30000GB/节点。
节点数量	选择集群中的节点个数。
高级特性	高级特性冷热分离，勾选表示开启。
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。

表 1-9 软件配置

参数	参数说明
HBase版本	支持的HBase版本信息。当前支持的版本为1.3.1。
高级特性	用户可选择性开启高级特性，勾选表示开启。目前HBase组件支持的高级特性只有冷热分离。

参数	参数说明
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。详细步骤请参见企业管理用户指南。

步骤5 单击“立即购买”。

步骤6 确认集群规格的订单详细信息，单击“提交”，成功提交集群创建任务。

步骤7 单击“返回集群管理列表”，可以查看到集群创建的状态。

集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

步骤8 如果创建的集群计费模式为包年/包月，单击提交，成功提交集群创建任务。

单击“去支付”，跳转到购买页面，确认信息后，选择合适的支付方式，确认付款。

返回控制台，查看集群状态，集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

----结束

1.2.3.2 HBase 集群管理列表简介

登录表格存储服务，在左侧导航树，单击集群管理，在集群管理列表中会显示 CloudTable 所有的集群，集群数量较多时，可采用翻页显示，您可以查看任何状态下的集群。

图 1-8 集群列表



集群管理列表默认按时间顺序排列，时间最近的集群显示在最前端。集群管理列表参数说明如表1-10和表1-11所示。

表 1-10 集群管理列表参数

参数	参数说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群状态	集群的运行状态信息。集群状态包括创建中、服务中、亚健康、创建失败和冻结。
任务状态	集群任务的状态信息。请参见表1-13。

参数	参数说明
引擎类型	Doris\HBase\ClickHouse。
集群版本	集群内核版本。
企业项目	企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明 <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。
创建时间	集群创建的时间。
计费模式	集群的计费模式，HBase目前只支持按需付费。
ZK链接地址 (内网)	Zookeeper地址。
操作	<ul style="list-style-type: none">查看监控信息：单击“查看监控信息”，进入“云服务监控 > 表格存储服务”的监控图表页面。水平扩容：扩容集群中的计算单元。具体操作，请参见HBase 集群水平扩容。更多<ul style="list-style-type: none">重启：单击“重启”，重启集群。操作方法，请参见重启集群。删除：单击“删除”，删除一个集群。操作方法，请参见删除集群

表 1-11 按钮说明

按钮	说明
▼	单击▼查看所有项目。
🔍	在搜索框中输入集群名称，单击🔍，搜索集群。
⟳	单击⟳，手动刷新集群列表。

集群状态

表 1-12 集群状态说明

状态	说明
创建中	表示集群正在创建中。
服务中	当集群创建成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。
亚健康	当超过指定时间监控不到集群状态时，集群状态将显示为“亚健康”。“亚健康”状态的集群需要人工干预让集群恢复正常，比如，可以通过重启集群尝试恢复正常状态。
创建失败	表示集群创建失败。
冻结	续费时所支付的余额已不足，则其状态为“冻结”。 当集群状态为“冻结”时，您需要通过续费保证账户余额不为0才能解冻，详细操作请参见 如何续费？ 。 说明 冻结期间集群不可用且关闭集群中所有云主机，解冻后集群自动恢复为“服务中”状态。如果用户没有续费，冻结期限到期后集群会被删除。

任务状态

表 1-13 任务状态说明

状态	说明
删除中	表示集群正在删除中。
重启中	表示集群正在重启中。

1.2.3.3 查看 HBase 集群基本信息

集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。在CloudTable管理控制台单击集群管理，在集群列表中找到所要查看的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面，用户可查看集群信息和集群的网络配置。

集群基本信息参数说明如[表1-14](#)和[表1-15](#)所示。

表 1-14 集群信息

参数	参数说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群ID	集群的ID。
集群状态	集群状态信息。

参数	参数说明
已使用存储容量 (GB)	显示已经使用的存储容量。
RS单元数量	显示RegionServer单元的个数。
存储配额 (GB)	显示集群的存储容量大小。
I/O类型	CloudTable使用的I/O类型。
计费模式	显示集群的计费模式。
集群版本	集群内核版本。
创建时间	显示集群创建的时间。
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。
ZK链接地址 (内网)	Zookeeper地址。 用户可以单击  ，将ZK链接地址复制到剪切板。
数据库引擎	HBase。

表 1-15 网络配置

参数	参数说明
区域	集群的工作区域，在创建集群时设置。
可用区	显示创建集群时所选择的可用区信息。
虚拟私有云	VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。
子网	子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。
安全组	显示创建集群时所选择的安全组信息。

表 1-16 Master 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的计算规格：<ul style="list-style-type: none">4U16G。8U16G。8U32G。16U32G。16U64G。32U64G。
存储规格	默认超高IO。
节点数量	默认2个master节点。

表 1-17 Core 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的计算规格：<ul style="list-style-type: none">4U16G。8U16G。8U32G。16U32G。16U64G。32U64G。
存储规格	<p>选择HBase计算节点的磁盘规格、容量。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">普通IO。高IO。通用型SSD。超高IO。极速型SSD。容量范围为400~30000GB/节点。
节点数量	选择集群中的节点个数。

1.2.3.4 修改集群 HBase 参数

操作场景

创建完CloudTable HBase集群后，由于HBase有很多与读写性能相关的配置参数，读写请求负载不同的情况下，用户可以在表格存储服务控制台中多次修改集群HBase配置参数，对集群的性能进行调优。当修改完集群HBase参数后，用户需要重启集群才能生效。

前提条件

只有当集群无运行中的任务时，才能修改参数。

操作步骤

说明

- 修改CloudTable HBase集群参数需要重启集群，可能会导致业务的中断。
- 当CloudTable HBase集群重启过程中，不允许修改集群参数。

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 选中需要修改参数的集群，单击对应的集群名称，跳转到该集群基本信息页面。

步骤5 在“参数配置”中单击“相关参数”页签，对HBase参数进行修改。

CloudTable集群当前可以修改的HBase参数请参见[HBase参数说明](#)。

1. 选中需要修改的参数，在“参数值”列单击 。
2. 在修改框中输入新值，单击 ，系统提示“参数修改为' xx '成功，请保存本次修改值”，并且修改的参数值后显示红色*。
如果单击 ，则取消修改。

图 1-9 修改 HBase 参数

hbase.regionserver.global.memstore.size

0.5



3. 单击参数列表左上方的“保存修改”，弹出“保存修改”对话框。
4. 在“保存修改”对话框中，确认参数修改信息正确后，勾选“是否立即重启”，然后单击“确定”。

图 1-10 保存修改

⚠ 确认要修改集群beijing1-boce-nodelete以下的参数值吗？

修改参数值需重启集群，可能会导致业务的中断。



- 当勾选“是否立即重启”并单击“确定”后，集群将立即重启，重启完成

后，修改后的参数才能生效。单击参数列表右上方的 ，参数列表左上方将显示“新值已应用”。

- 在“保存修改”对话框中可以先不勾选“是否立即重启”，单击“确定”后，参数列表上方将显示“新值未应用”。此时用户需要自行重启集群，才能使修改的参数值生效。重启集群操作请参见[重启集群](#)。
- 如果修改的参数值不正确，可以在“保存修改”对话框中单击“一键还原”，取消修改参数值。

步骤6 参数修改完成后，可以单击“修改历史”页签查看参数修改的历史。

在“修改历史”页签中可以查看如下信息：

- 参数名：被修改过的参数名。
- 旧值：修改前的参数值。
- 新值：修改后的参数值。
- 修改时间：记录用户修改参数值的时间。

----结束

HBase 参数说明

CloudTable集群当前可以修改的参数如[表1-18](#)所示。

说明

hbase.regionserver.global.memstore.size和hfile.block.cache.size两个参数值相加不能超过0.8。

表 1-18 HBase 参数说明

参数名	参数默认值	单位	参数范围	参考缺省值	参数描述
hbase.regionserver.thread.compaction.small	1	--	[1,20]	1	HFile compaction线程数，在put高负载情况下可以适当调大。

参数名	参数默认值	单位	参数范围	参考缺省值	参数描述
hbase.regionserver.global.memstore.size	0.4	--	(0,0.8)	0.4	建议设置为“hbase.hregion.memstore.flush.size * 写活跃region数 / RegionServer GC -Xmx”。默认值为“0.4”，表示使用RegionServer GC -Xmx的40%。
hbase.hstore.blockingStoreFiles	60	--	[1,2147483647]	60	当列簇的HFile数达到该阈值，阻塞该region的所有操作，直到compaction完成，在put高负载场景下可以适当调大。
hbase.client.scanner.timeout.period	60000	毫秒	[1,2147483647]	60000	客户端和RegionServer端参数，表示scan租约的时间，建议设置为60000ms的整数倍，在读高负载情况下可以适当调大。单位：毫秒。
hfile.block.cache.size	0.2	--	(0,0.8)	0.2	数据缓存所占的RegionServer GC -Xmx百分比，在读高负载情况下可以适当调大以增大缓存命中率以提高性能。默认值为“0.2”，表示使用RegionServer GC -Xmx的20%。
hbase.regionserver.handler.count	100	--	[1,300]	100	RegionServer上的RPC服务器实例数，建议设置为100 ~ 300之间。
hbase.regionserver.metahandler.count	50	--	[1,100]	50	RegionServer中处理优先请求的程序实例的数量，建议设置为20 ~ 100之间。
hbase.hstore.flusher.count	2	--	[1,10]	2	memstore的flush线程数，在put高负载场景下可以适当调大。

参数名	参数默认值	单位	参数范围	参考缺省值	参数描述
hbase.ipc.server.callqueue.read.ratio	0.5	--	[0,1]	0.5	<p>该配置项用于不同负载模型时，控制读和写操作的RPC队列数量的比例。取值范围为0到1.0，默认值为0.5。</p> <p>0表示所有RPC队列不区分读和写操作；</p> <p>小于0.5表示读操作负载少于写操作负载；</p> <p>0.5表示读操作负载与写操作负载相同；</p> <p>大于0.5表示读操作负载大于写操作负载；</p> <p>1.0表示除了一个RPC队列外，其余所有RPC队列都用于读操作。</p>

1.2.3.5 HBase 集群水平扩容

为了提升系统的计算能力、存储能力，用户可以通过水平扩容来扩容集群。水平扩容将会产生相应的费用。用户可根据实际需要或业务情况，动态的增加节点的个数，集群将自适应的实现负载均衡，保证业务不中断，平滑扩容。

注意事项

- 扩容过程中，不会自动重启集群，保证业务不中断，平滑扩容。
- 如果扩容失败，“任务状态”将显示为“水平扩容失败”，集群会自动回滚到扩容前的状态。用户可以再次重试扩容操作。如有问题请及时联系技术支持人员进行处理。
- 只有Core节点可以水平扩容。

扩容计算单元

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，选择集群管理。

步骤4 在集群列表中，找到需要扩容的集群名称，在其所在行，单击“水平扩容”，进入“扩容”页面。

图 1-11 水平扩容图

水平扩容

① 1、请在业务低峰期执行扩容

集群ID/名称	2a2f1bbf-625f-415c-a017-4c7...
地域/可用区	华北-乌兰察布-二零三/可用区三
计费模式	按需
Master节点规格	4 vCPUs 16 GB
Master存储规格	超高IO 200 GB
Master节点数量	3
Core节点规格	4 vCPUs 16 GB
Core存储规格	高IO 400 GB
Core节点数量	4
变配节点	<input type="radio"/> Master节点 <input checked="" type="radio"/> Core节点
Core节点扩容至	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="5"/> <input type="button" value="+"/>
整体费用	(?)

□ 说明

水平扩容操作也可以在集群详情页面单击“水平扩容”，跳转水平扩容页面。

图 1-12 水平扩容

Core节点

计算规格	4 vCPUs 16 GB 4*CU4 (1个CU4 = 1核4GB)
存储规格	高IO 400GB
节点数量	3 水平扩容

步骤5 选择变配节点为Core节点。

步骤6 按“+”增加扩容节点。

步骤7 确定费用以及资源配额后，单击确定。

----结束

1.2.3.6 重启集群

当集群处于非均衡或不能正常工作时，可能需要通过重启集群进行恢复。当您修改完配置，例如修改集群安全设置、参数修改相关配置，未立即重启集群的情况下，您也可以通过手动重启集群使配置生效。

□ 说明

如果集群欠费，可能会导致该功能被限制不可用，请及时充值确保集群可正常使用。

对系统的影响

- 重启期间集群将无法提供服务。因此，在重启前，请确定集群中没有正在运行的任务，并且所有数据都已经保存。
- 如果集群正在处理业务数据，如导入数据、查询数据，一旦重启集群，有可能会导致文件损坏或重启失败。因此，建议停止所有集群任务后，再重启集群。
- 如果重启失败，将有可能会导致集群不可用，建议联系技术支持人员进行处理或稍后重试。

操作步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。

图 1-13 根据名称搜索集群

步骤5 选中需要重启的集群名，在对应的“操作”列中，单击“更多>重启”。

图 1-14 重启集群



步骤6 在弹出的对话框中，勾选了解重启集群的影响后，单击“确定”，重启集群。

----结束

1.2.3.7 删除集群

如果不再需要集群时，可以删除集群。删除CloudTable集群将会清空所有与该集群相关的资源及数据，且无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。

图 1-15 查找集群



步骤5 选中需要删除的集群名，在对应的“操作”列中，单击“更多>删除”。

图 1-16 删除



步骤6 在弹出的对话框中，勾选了解删除集群的影响后，单击“确定”，删除集群。

图 1-17 确认删除窗口



----结束

1.2.4 准备弹性云服务器

如果客户端工具的运行环境为Linux环境，您需要准备一台和CloudTable集群在相同虚拟私有云的Linux弹性云服务器作为客户端主机。例如，使用以下客户端工具访问集群，建议使用Linux弹性云服务器：HBase shell。

如果客户端工具的运行环境为Windows环境，您需要准备一台和CloudTable集群在相同虚拟私有云的Windows弹性云服务器作为客户端主机。

用户可以根据不同使用功能，选择对应镜像的弹性云服务器。

准备弹性云服务器

购买Linux或Windows弹性云服务器的操作步骤，请参见《弹性云服务器快速入门》中的[购买弹性云服务器](#)。

购买的弹性云服务器需要满足如下要求。

- 弹性云服务器需要与CloudTable集群具有相同的区域、可用区、虚拟私有云和子网。
关于虚拟私有云的更多信息，请参见[虚拟私有云](#)的“用户指南 > 虚拟私有云和子网”。
- 弹性云服务器需要与CloudTable集群具有相同的安全组。
关于安全组的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》中的[安全组](#)。

说明

在使用跨VPC通信方式访问CloudTable集群时，需要由网络管理员对集群所在VPC，安全组和子网的访问进行授权。

请确认安全组的“出方向规则”中是否存在如下规则：

- 协议端口：全部
- 类型：IPv4
- 目的地地址：0.0.0.0/0

如上述规则不存在，则按[图1-18](#)所示添加如下出方向规则。

- 协议：TCP

- 端口：80
- 目的地址：选择“IP地址”，并设置为0.0.0.0/0

图 1-18 添加出方向规则

- 购买弹性云服务器时，“弹性公网IP”需选择“现在购买”，或者在ECS创建完成后再为该ECS绑定一个弹性公网IP。
- 访问Linux弹性云服务器，建议使用SSH密码方式登录Linux弹性云服务器。
具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的[登录Linux弹性云服务器](#)。
- 访问Windows弹性云服务器，建议使用MSTSC远程桌面连接的方式登录。
具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的[登录Windows弹性云服务器](#)。

为 Linux 弹性云服务器配置 DNS 地址和 hosts 文件

当您通过一键部署客户端的方法安装HBase Shell时，不需要执行本操作。其他情况下，请参照以下方法为Linux弹性云服务器配置DNS地址和hosts。

步骤1 配置/etc/hosts。

将主机IP配置到/etc/hosts文件，可以加速访问CloudTable集群。

为Linux弹性云服务器配置"/etc/hosts"的操作方法如下：

1. 以root用户登录Linux弹性云服务器。
2. 执行“hostname”，查询主机名。
[root@euler ~]# hostname
euler.novalocal
3. 执行“ifconfig”，查询本机IP。

图 1-19 查询 IP

```
[root@euler ~]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
      inet 192.168.0.58 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::f816:3eff:fe8d:7acb prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
          ether fa:16:3e:8d:7a:cb txqueuelen 1000 (Ethernet)
            RX packets 379443 bytes 522261185 (498.0 MiB)
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
            TX packets 148302 bytes 10571485 (10.0 MiB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
      inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
          loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
            RX packets 23819 bytes 16629808 (15.8 MiB)
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
            TX packets 23819 bytes 16629808 (15.8 MiB)
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[root@euler ~]#
```

4. 执行“vi /etc/hosts”命令，编辑文件，增加主机配置。

```
192.168.0.58 euler.novalocal
127.0.0.1 euler.novalocal
```

5. 按“Esc”键，并输入“:wq”，保存退出。

6. 执行如下命令，查看IP地址是否写入成功。

```
cat /etc/hosts
```

7. 执行如下命令，验证是否能够解析主机名。

```
ping 主机名
```

步骤2 配置DNS。

DNS服务器用于解析CloudTable集群相关链接地址（例如ZK链接地址）中的域名。请根据CloudTable集群所在的区域，设置相应区域的内网DNS地址，各个区域的DNS地址请参见《云解析服务常见问题》中的[内网DNS地址是多少？](#)。

为Linux弹性云服务器配置DNS的操作方法如下：

1. 以root用户登录Linux弹性云服务器。

2. 执行“vi /etc/resolv.conf”命令，编辑“/etc/resolv.conf”文件，增加“nameserver”配置。

在已有的公网IP地址之前新增两行写入DNS服务器IP地址，格式如下：
nameserver 100.125.1.250

3. 按“Esc”键，并输入“:wq”，保存退出。

4. 执行如下命令，查看IP地址是否写入成功。


```
cat /etc/resolv.conf
```

5. 执行如下命令，验证访问域名是否可以解析到IP地址。

```
ping 访问域名
```

访问域名请输入CloudTable集群的相关链接地址（例如ZK链接地址）中的域名。
请在表格存储服务管理控制台，单击集群名称，进入集群基本信息页面，获取
CloudTable的相关链接地址。所获取的链接地址包含了以逗号分隔的3个内网域
名，您可以ping其中一个内网域名。

图 1-20 查看链接地址




----结束

为 Windows 弹性云服务器配置 DNS 地址

1. 使用Administrator账号登录Windows弹性云服务器。
2. 在Windows弹性云服务器上选择“开始 > 控制面板 > 网络和共享中心”。
3. 在“网络和共享中心”窗口，单击右边的“更改适配器设置”。
4. 右击网络适配器名，在弹出的快捷菜单中，选择“属性”，弹出属性窗口。
5. 单击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”，弹出“Internet协议版本 4（TCP/IPv4）属性”窗口。

图 1-21 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性




6. 在图1-21中勾选“使用下面的DNS服务器地址”，将DNS服务器IP地址填入“首选DNS服务器”框，并单击“确定”。

DNS服务器用于解析CloudTable集群相关链接地址（例如ZK链接地址）中的域名。请根据CloudTable集群所在的区域，设置相应区域的内网DNS地址，各个区域的DNS地址请参见《云解析服务常见问题》中的[内网DNS地址是多少？](#)

7. 单击“开始”，在搜索框中输入“cmd”并按“Enter”，进入命令行对话框。
8. 在命令行中执行如下命令，验证配置DNS是否成功。
ping 访问域名

访问域名请输入CloudTable集群的相关链接地址（例如ZK链接地址）中的域名。请在表格存储服务管理控制台，单击集群名称，进入集群基本信息页面，获取CloudTable的相关链接地址。所获取的链接地址包含了以逗号分隔的3个内网域名，您可以ping其中任意一个内网域名。

图 1-22 查看地址



1.2.5 使用 HBase

1.2.5.1 使用 HBase Shell 访问集群

用户在弹性云服务器里可以通过[手动安装客户端或一键部署客户端](#)的方法，使用HBase Shell访问集群。推荐使用[一键部署客户端](#)的方法。

一键部署客户端

步骤1 准备Linux弹性云服务器。

使用一键部署客户端工具，建议Linux弹性云服务器的操作系统类型为EulerOS，CentOS，Ubuntu和SUSE。具体操作请参见[准备弹性云服务器](#)。

步骤2 下载客户端一键部署工具。

使用SSH登录工具（如PuTTY）通过“弹性IP”远程登录到Linux弹性云服务器，然后执行如下命令，获取客户端一键部署工具：

```
curl -O -k "https://clouhtable-publish.obs.myhuaweicloud.com/clouhtable-client/quick_start_hbase_shell.sh"
```

说明

此命令适用于HBase 2.x版本。

步骤3 准备集群访问地址。

登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击集群管理，然后在集群列表中找到所需要的集群，并获取相应的“ZK链接地址”。该参数值就是集群访问地址，如图1-23所示。

图 1-23 ZK 链接地址

**步骤4 使用工具部署客户端。**

请将以下命令中的"\$zookeeper_address"参数替换为**步骤3**获取的ZK链接地址，然后在弹性云服务器命令行窗口，执行该命令一键部署客户端。

```
source quick_start_hbase_shell.sh $zookeeper_address
```

步骤5 启动Shell访问集群。

在上一步执行source命令自动部署客户端后，就已自动启动了HBase Shell。在后续使用过程中，您也可以执行“bin/hbase shell”命令启动Shell访问集群。

----结束

手动安装客户端

步骤1 准备Linux弹性云服务器。

具体操作请参见**准备弹性云服务器**章节中的以下内容：

1. [准备弹性云服务器](#)
2. [为Linux弹性云服务器配置DNS地址和hosts文件](#)

步骤2 下载客户端。

登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击“帮助”，然后在页面右侧单击“客户端下载”，下载客户端安装包。

图 1-24 客户端下载

**步骤3 安装客户端。**

1. 使用文件传输工具（如WinSCP工具）将客户端安装包上传到Linux弹性云服务器。
2. 使用SSH登录工具（如PuTTY）通过“弹性IP”远程登录到Linux弹性云服务器。

具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的“[登录Linux弹性云服务器 > SSH密码方式登录](#)”。

登录后执行如下命令解压安装包：

```
cd <客户端安装包存放路径>
tar xzvf hbase-1.3.1-bin.tar.gz
cd <客户端安装包存放路径>
tar xzvf hbase-2.4.14-bin.tar.gz
```

其中，<客户端安装包存放路径>请替换为实际的客户端存放路径。

3. 配置zookeeper地址到配置文件。

在客户端解压目录下，打开“hbase/conf/hbase-site.xml”文件，配置如下参数：

- “hbase.zookeeper.quorum”：该参数值为在集群管理列表中查找的对应集群的“ZK链接地址”。
登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击“集群模式”，然后在集群列表中找到所需要的集群，并获取相应的“ZK链接地址”。如下图所示：

图 1-25 查看 ZK 链接地址



- “mapreduce.cluster.local.dir”：请先检查是否存在该配置项，如果不存在，请添加该配置项。

配置示例如下：

```
<configuration>
<property>
<name>hbase.zookeeper.quorum</name>
<value>xxx-zk1.cloudtable.com,xxx-zk2.cloudtable.com,xxx-zk3.cloudtable.com</value>
</property>

<property>
<name>mapreduce.cluster.local.dir</name>
<value>${hadoop.tmp.dir}/mapred/local</value>
</property>
</configuration>
```

步骤4 启动Shell访问集群。

执行“bin/hbase shell”，启动Shell访问集群。

----结束

1.2.5.2 HBase Shell 命令简介

本节介绍常用的HBase Shell命令。

1. 启动HBase shell。

进入HBase目录下执行如下命令，进入HBase shell。

```
./bin/hbase shell
```

2. 获取帮助。

在HBase shell执行“help”命令，将会返回所有命令信息，以及基本命令的说明和使用方法。

```
hbase(main):001:0> help
```

3. 创建表。

执行“create”命令创建一张表，创建表时必须指定表的名称和ColumnFamily名称。

```
hbase(main):007:0> create 'cloudtable','cf'
0 row(s) in 1.5530 seconds
```

```
=> Hbase::Table - cloudtable
```

4. 查询表。

执行“list”命令查询指定表，必须指定查询表的名称。

```
hbase(main):009:0> list 'cloudtable'
TABLE
cloudtable
1 row(s) in 0.0060 seconds

=> ["cloudtable"]
```

5. 插入记录。

执行“put”命令往指定表插入一条记录，需要指定表的名称，主键，自定义列，以及插入的具体值。

```
hbase(main):004:0> put 'cloudtable','row1','cf:a','value1'  
0 row(s) in 0.2720 seconds
```

命令中各参数分别代表如下含义：

- cloudtable：表的名称
- row1：主键
- cf: a：自定义的列
- value1：插入的值

6. 扫描记录。

执行“scan”命令扫描表，扫描时需要指定表的名称，即可以全表扫描，也可以指定范围扫描。

```
hbase(main):001:0> scan 'cloudtable'  
ROW COLUMN+CELL  
row1 column=cf:a, timestamp=1504866237162,  
value=value1  
1 row(s) in 0.2420 seconds
```

说明

- 如果插入数据时，设置了CELL的TTL，TTL属性不支持查看，但是可以通过验证设置的TTL是否生效来确认。
- 如果插入数据时未设置CELL的TTL，此时系统会自动插入当前时间为时间戳。

7. 查询单条记录。

执行“get”命令查询单条记录，必须指定查询表的名称和主键。

```
hbase(main):001:0> get 'cloudtable','row1'  
COLUMN CELL  
cf:a timestamp=1504866237162, value=value1  
1 row(s) in 0.2280 seconds
```

8. 禁用表。

如果需要修改表，比如删除表，修改表的设置，需要先对表进行禁用。执行“disable”命令禁用表。在禁用表时执行操作会报ERROR，并提示表被禁用。

```
hbase(main):002:0> disable 'cloudtable'  
0 row(s) in 2.3550 seconds
```

9. 使能表。

与禁用表相对应的，在禁用表后，如果需要使用表，就需要执行“enable”命令使能表。

```
hbase(main):004:0> enable 'cloudtable'  
0 row(s) in 1.2500 seconds
```

10. 删除表。

当不再需要表时，可以执行“drop”命令删除表。删除表之前需要禁用表，不然会报ERROR，并提示表被使能。删除表将会导致数据丢失，请谨慎操作。

```
hbase(main):007:0> disable 'cloudtable'  
0 row(s) in 2.2380 seconds  
  
hbase(main):008:0> drop 'cloudtable'  
0 row(s) in 1.2600 seconds
```

11. 退出HBase shell。

执行“quit”命令退出HBase Shell。

```
hbase(main):009:0> quit
```

1.2.5.3 访问 HBase Web UI

说明

Web UI功能适用1.3.1版本，2.4.14版本暂不支持。

操作场景

Web UI展示了HBase集群的状态，其中包括整个集群概况信息、RegionServer和Master的信息、运行进程等信息。通过Web UI提供的信息可以对整个HBase集群的状况有一定的了解。

操作步骤

步骤1 准备Windows弹性云服务器。

具体操作请参见[准备弹性云服务器](#)章节中的以下步骤：

1. [准备弹性云服务器](#)
2. [为Windows弹性云服务器配置DNS地址](#)

步骤2 在浏览器中输入如下地址：

`http://xxx-zk1.cloudtable.com:16010/master-status`

其中“`xxx-zk1.cloudtable.com`”为主Master节点的地址。Master地址的获取方法与ZooKeeper地址的获取方法相同，ZooKeeper地址列表中包含zk1或zk2的地址即为Master节点的域名。

ZooKeeper地址（即ZK连接地址）可以在集群基本信息页面获取，具体方法请参考[查看HBase集群基本信息](#)。

步骤3 如果打开的是备Master的页面，通过其中的链接可以跳转到主Master的页面，如图1-26所示。

图 1-26 备 Master 页面信息

The screenshot shows the HBase Web UI interface. At the top, there's a navigation bar with the Apache HBASE logo and links for Home, Table Details, Procedures, Local Logs, Log Level, Debug Dump, Metrics Dump, and HBase Configuration. Below the navigation bar, the main content area displays a status message: "Backup Master: cloudtable-f209-hmaster-2-1.mycloudtable.com". This message is highlighted with a purple border. Further down, another message "Current Active Master: cloudtable-f209-hmaster-1-1.mycloudtable.com" is also highlighted with a purple border. At the bottom of the visible area, there's a section labeled "Tasks".

- 在HBase的主Master的Web UI页面中，Home页面展示的是HBase的一些概况信息，具体包括以下信息：
 - Region Servers页面展示了RegionServer的一些基本信息，如图1-27所示。

图 1-27 Region Servers 基本信息

Region Servers					
Base Stats	Memory	Requests	Storefiles	Compactions	
ServerName					
cloudtable- [REDACTED] -regionserver-1-1-gppg9y6.mycloudtable.com,16020,1689584381644					
	Start time	Version	Requests Per Second	Num. Regions	
	Mon Jul 17 16:59:41 CST 2023	1.3.1.0600-hw-ei-02	0	3	
cloudtable- [REDACTED] -regionserver-2-1-wdwhvgui.mycloudtable.com,16020,1689584364294					
	Start time	Version	Requests Per Second	Num. Regions	
	Mon Jul 17 16:59:24 CST 2023	1.3.1.0600-hw-ei-02	0	6	
Total:2					
					0
					9

- Backup Master页面展示了Backup Master的信息，如图1-28所示。

图 1-28 Backup Masters 基本信息

Backup Masters		
ServerName	Port	Start Time
VM-4	21300	Wed Nov 05 00:13:08 CST 2014
Total:1		

- Tables页面显示了HBase中表的信息，包括User Tables、System Tables、Snapshots，如图1-29所示。

图 1-29 Tables 基本信息

Tables							
User Tables	System Tables	Snapshots					
1 table(s) in set. [Details]							
Namespace	Table Name	Online Regions	Offline Regions	Failed Regions	Split Regions	Other Regions	Description
default	cloudtable	1	0	0	0	0	'cloudtable', {NAME => 'cf'}

- Tasks页面显示了运行在HBase上的任务信息，包括开始时间，状态等信息，如图1-30所示。

图 1-30 Tasks 基本信息

Tasks						
Show All Monitored Tasks	Show non-RPC Tasks	Show All RPC Handler Tasks	Show Active RPC Calls	Show Client Operations		
	View as JSON					
No tasks currently running on this node.						

- 在HBase的Web UI页面中，Table Details页面展示的是HBase存储表的概要信息，如图1-31所示。

图 1-31 TableDetails

User Tables

1 table(s) in set.	
Table	Description
t	{NAME => 't', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', BLOOMFILTER => 'ROW', REPLICATION_SCOPE => '0', VERSIONS => '1', COMPRESSION => 'NONE', MIN_VERSIONS => '0', TTL => 'FOREVER', KEEP_DELETED_CELLS => 'false', BLOCKSIZE => '65536', IN_MEMORY => 'false', BLOCKCACHE => 'true'}

- 在HBase的Web UI页面中，Debug dump页面展示的是HBase的Debug信息，如图1-32所示。

图 1-32 Debug dump

```
Master status for VM-5,21300,1415117586945 as of Wed Nov 05 03:13:34 CST 2014

Version Info:
=====
HBase V100R001C00
Subversion file:///home/Tomcat2/jenk_home/workspace/C00_FullBuild/hbase/source -r Unknown
Compiled by datasight on Mon Nov  3 21:24:59 IST 2014
Hadoop V100R001C00
Subversion git@rnd-git.huawei.com:datasight/hadoop2-4.git -r a39089a861837385c4d20a15fdaccb02442919a7
Compiled by datasight on 2014-11-03T15:47Z

Tasks:
=====
Task: RpcServer.reader=1,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10808s

Task: RpcServer.reader=2,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10805s

Task: RpcServer.reader=3,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10797s

Task: RpcServer.reader=4,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10772s

Task: RpcServer.reader=5,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10737s

Task: RpcServer.reader=6,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10721s

Task: RpcServer.reader=7,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10704s

Task: RpcServer.reader=8,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10456s

Task: RpcServer.reader=9,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10424s

Task: RpcServer.reader=0,port=21300
Status: WAITING:Waiting for a call
Running for 10400s
```

- 在HBase的Web UI页面中，HBaseConfiguration页面展示的是HBase的配置信息，如图1-33所示。

图 1-33 HBase Configuration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <property>
        <name>dfs.journalnode.rpc-address</name>
        <value>0.0.0.0:8485</value>
        <source>hdfs-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>io.storefile.bloom.block.size</name>
        <value>131072</value>
        <source>hbase-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.sessioncontrol.maxSessions</name>
        <value>65535</value>
        <source>hbase-site.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.ipc.rpc.class</name>
        <value>org.apache.hadoop.yarn.ipc.HadoopYarnProtoRPC</value>
        <source>yarn-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>mapreduce.job.maxtaskfailures.per.tracker</name>
        <value>3</value>
        <source>mapred-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.rest.threads.min</name>
        <value>2</value>
        <source>hbase-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>hbase.rs.cacheblocksonwrite</name>
        <value>false</value>
        <source>hbase-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>ha.health-monitor.connect-retry-interval.ms</name>
        <value>1000</value>
        <source>core-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.resourcemanager.work-preserving-recovery.enabled</name>
        <value>false</value>
        <source>yarn-default.xml</source>
    </property>
    <property>
        <name>dfs.client.mmap.cache.size</name>
        <value>256</value>
        <source>hdfs-default.xml</source>
    </property>
```

----结束

1.2.6 HBase 冷热分离

1.2.6.1 冷热分离概述

CloudTable HBase支持冷热分离功能，将数据分类存储在不同介质上，有效降低存储成本。

说明

冷热分离特性仅支持HBase 2.4.14及以上版本。


背景

- 在海量大数据场景下，表中的部分业务数据随着时间的推移仅作为归档数据或者访问频率很低，同时这部分历史数据体量非常大，比如订单数据或者监控数据，如果降低这部分数据的存储成本将会极大的节省企业的成本。
- 冷热分离功能支持将冷热数据存储在不同的介质上，冷数据的存储类型为普通IO存储，热数据的存储类型为超高IO存储。普通IO存储的价格仅为超高IO存储的30%，大大降低了存储成本。

原理介绍

CloudTable HBase支持对同一张表的数据进行冷热分离存储。用户在表上配置数据冷热时间分界点后，HBase会依赖用户写入数据的时间戳（毫秒）和时间分界点来判断数据的冷热。数据开始存储在热存储上，随着时间的推移慢慢往冷存储上迁移。同时用户可以任意变更数据的冷热分界点，数据可以从热存储到冷存储，也可以从冷存储到热存储。

图 1-34 原理图



注意事项

- 普通IO读IOPS的能力降低，因此只适用于低频查询的场景。
- 普通IO不适合并发大量读请求的场景，并发大量读请求可能会导致请求异常。

1.2.6.2 使用冷热分离

通过CloudTable管理面开启冷热分离特性。

步骤

步骤1 用户通过CloudTable集群管理界面，在集群购买页面单击HBase数据库引擎。

步骤2 选择I/O类型<超高I/O<2.4.14版本。

步骤3 勾选冷热分离按钮，创建后的集群就开启了冷热分离特性。

说明

创建集群可以参考[创建HBase集群](#)。

图 1-35 开启冷热分离



----结束

1.2.6.3 冷热分离命令简介

此章节主要介绍CloudTable HBase冷热分离命令的使用，HBase集群基本命令使用请参见[HBase Shell命令简介](#)。

设置表的冷热分界线

- Shell
 - 创建冷热分离表。

```
hbase(main):002:0> create 'hot_cold_table', {NAME=>'f', COLD_BOUNDARY=>'86400'}
```

参数说明。
 - NAME: 需要冷热分离的列族。
 - COLD_BOUNDARY: 冷热分离时间点, 单位为秒 (s) 。例如 COLD_BOUNDARY为86400, 代表86400秒 (一天) 前写入的数据会被自动归档到冷存储。

说明

冷热分离时间点要大于Major Compaction执行周期。Major Compaction默认执行周期为7天。

- 取消冷热分离。

```
hbase(main):004:0> alter 'hot_cold_table', {NAME=>'f', COLD_BOUNDARY=>""}
```
- 为已经存在的表设置冷热分离,或者修改冷热分离分界线, 单位为秒。

```
hbase(main):005:0> alter 'hot_cold_table', {NAME=>'f', COLD_BOUNDARY=>'86400'}
```

查询冷热分离是否设置或者修改成功。

```
hbase:002:0> desc 'hot_cold_table'
Table hot_cold_table is ENABLED
hot_cold_table
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'f', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING =>
'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', REPLICATION_SCOPE => '0', BLOOMFILTER =>
'ROW', IN_MEMORY => 'false', COMPRESSION => 'NONE', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', METADATA => {'COLD_BOUNDARY' => '1200'}}
1 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0339 seconds
```

- Java API方式

- 新建冷热分离表。

- COLD_BOUNDARY设置冷热分离时间分界点，单位为秒，示例表示1天之前的数据归档为冷数据。

```
Admin admin = connection.getAdmin();
TableName tableName = TableName.valueOf("hot_cold_table");
HTableDescriptor descriptor = new HTableDescriptor(tableName);
HColumnDescriptor cf = new HColumnDescriptor("f");
cf.setValue(HColumnDescriptor.COLD_BOUNDARY, "86400");
descriptor.addFamily(cf);
admin.createTable(descriptor);
```

- 取消冷热分离。

```
HTableDescriptor descriptor = admin.getTableDescriptor(tableName);
HColumnDescriptor cf = descriptor.getFamily("f".getBytes());
cf.setValue(HColumnDescriptor.COLD_BOUNDARY, null);
admin.modifyTable(tableName, descriptor);
```

- 为已经存在的表设置冷热分离功能，或者修改冷热分离分界线。

COLD_BOUNDARY设置冷热分离时间分界点，单位为秒，示例表示1天之前的数据归档为冷数据。

```
HTableDescriptor descriptor = admin.getTableDescriptor(tableName);
HColumnDescriptor cf = descriptor.getFamily("f".getBytes());
cf.setValue(HColumnDescriptor.COLD_BOUNDARY, "86400");
admin.modifyTable(tableName, descriptor);
```

说明

数据从热存储到冷存储、从冷存储到热存储，需要执行Major Compaction。

数据写入

冷热分离的表与普通表的数据写入方式完全一致，数据会先存储在热存储（超高IO）中。随着时间的推移，如果一行数据满足当前时间-时间列值>COLD_BOUNDARY设置的值条件，则会在执行Compaction时被归档到冷存储（普通IO）中。

- 插入记录。

执行“put”命令往指定表插入一条记录，需要指定表的名称，主键，自定义列，以及插入的具体值。

```
hbase(main):004:0> put 'hot_cold_table','row1','cf:a','value1'
0 row(s) in 0.2720 seconds
```

命令中各参数分别代表如下含义：

- hot_cold_table：表的名称。
- row1：主键。

- cf: a: 自定义的列。
- value1: 插入的值。

数据查询

由于冷热数据都在同一张表中，因此用户所有的查询操作都只需在一张表内进行。在查询时，建议通过配置TimeRange来指定查询的时间范围，系统将会根据指定的时间范围决定查询模式，即仅查询热存储、仅查询冷存储或同时查询冷存储和热存储。如果查询时未限定时间范围，则会导致查询冷数据。在这种情况下，查询吞吐量会受到冷存储的限制。

说明

- 冷存储中的数据常用于归档，会很少访问。如果冷存储中的数据被大量频繁请求访问，请检查冷热数据边界（COLD_BOUNDARY）配置是否正确。如果频繁查询的大量数据在冷存储中将会限制查询的性能。
- 如果冷存储中存储的一行数据中的某个字段更新，则更新的字段存储在热存储中。如果指定HOT_ONLY或TimeRange参数仅查询热存储中的数据，则只返回更新的字段。如果要返回整行的数据，则必须在不指定HOT_ONLY或TimeRange参数的情况下执行查询，或者确保TimeRange指定的时间范围涵盖从插入行的时间点到最后更新行的时间点的时间段。因此，建议您不要更新存储在冷存储中的数据。
- 随机查询Get。
 - Shell
 - 不指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，将会查询冷存储中的数据。

```
hbase(main):001:0> get 'hot_cold_table', 'row1'
```
 - 通过指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，只会查询热存储中的数据。

```
hbase(main):002:0> get 'hot_cold_table', 'row1', {HOT_ONLY=>true}
```
 - 通过指定TimeRange参数来查询数据。在这种情况下，CloudTable将会比较TimeRange和冷热边界值，以确定是只查询热存储还是冷存储中的数据，还是同时查询热冷存储中的数据。

```
hbase(main):003:0> get 'hot_cold_table', 'row1', {TIMERANGE => [0, 1568203111265]}
```

说明

TimeRange：查询的时间范围。范围中的时间是UNIX时间戳，表示自1970年1月1日00:00 UTC以来经过的毫秒数。

- Java API

- 不指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，将会查询冷存储中的数据。

```
Get get = new Get("row1".getBytes());
```
- 通过指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，只会查询热存储中的数据。

```
Get get = new Get("row1".getBytes());  
get.setAttribute(HBaseConstants.HOT_ONLY, Bytes.toBytes(true));
```
- 通过指定TimeRange参数来查询数据。在这种情况下，CloudTable将会比较TimeRange和冷热边界值（COLD_BOUNDARY），以确定是只查询热存储还是冷存储中的数据，还是同时查询热冷存储中的数据。

```
Get get = new Get("row1".getBytes());  
get.setTimeRange(0, 1568203111265)
```

说明

TimeRange：查询的时间范围。范围中的时间是UNIX时间戳，表示自1970年1月1日00:00 UTC以来经过的毫秒数。

- 范围查询。

- Shell

- 不指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，将会查询冷存储中的数据。

```
hbase(main):001:0> scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1', STOPROW=>'row9'}
```

- 通过指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，只会查询热存储中的数据。

```
hbase(main):002:0> scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1', STOPROW=>'row9', HOT_ONLY=>true}
```

- 通过指定TimeRange参数来查询数据。在这种情况下，CloudTable将会比较TimeRange和冷热边界值，以确定是只查询热存储还是冷存储中的数据，还是同时查询热冷存储中的数据。

```
hbase(main):003:0> scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1', STOPROW=>'row9', TIMERANGE => [0, 1568203111265]}
```

说明

TimeRange：查询的时间范围。范围中的时间是UNIX时间戳，表示自1970年1月1日00:00 UTC以来经过的毫秒数。

- Java API

- 不指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，将会查询冷存储中的数据。

```
TableName tableName = TableName.valueOf("chsTable");
Table table = connection.getTable(tableName);
Scan scan = new Scan();
ResultScanner scanner = table.getScanner(scan);
```

- 通过指定HOT_ONLY参数来查询数据。在这种情况下，只会查询热存储中的数据。

```
Scan scan = new Scan();
scan.setAttribute(HBaseConstants.HOT_ONLY, Bytes.toBytes(true));
```

- 通过指定TimeRange参数来查询数据。在这种情况下，CloudTable将会比较TimeRange和冷热边界值（COLD_BOUNDARY），以确定是只查询热存储还是冷存储中的数据，还是同时查询热冷存储中的数据。

```
Scan scan = new Scan();
scan.setTimeRange(0, 1568203111265);
```

说明

TimeRange：查询的时间范围。范围中的时间是UNIX时间戳，表示自1970年1月1日00:00 UTC以来经过的毫秒数。

- 优先查询热数据。

在查询客户所有记录等信息的范围查询中，CloudTable可以扫描热存储和冷存储中的数据。查询结果将根据数据行按写入表时的时间戳降序返回。在大多数情况下，热数据出现在冷数据之前。如果在范围查询中没有配置HOT_ONLY参数，CloudTable将会扫描热存储和冷存储中的数据，查询响应时间将会增加。如果启用热数据优先特性，CloudTable会优先查询热存储中的数据。只有当热存储中的行数小于要查询的最小行数时，才会查询冷存储中的数据。这样，减少了冷存储的访问提高了响应速度。

- Shell

```
hbase(main):001:0> scan 'hot_cold_table', {STARTROW =>'row1',  
STOPROW=>'row9',COLD_HOT_MERGE=>true}
```
- Java API

```
TableName tableName = TableName.valueOf("hot_cold_table");  
Table table = connection.getTable(tableName);  
Scan scan = new Scan();  
scan.setAttribute(HBaseConstants.COLD_HOT_MERGE, Bytes.toBytes(true));  
scanner = table.getScanner(scan);
```
- Major Compaction命令。
 - Shell
 - 合并表所有分区的热数据区。

```
hbase(main):002:0> major_compact 'hot_cold_table', nil, 'NORMAL', 'HOT'
```
 - 合并表所有分区的冷数据区。

```
hbase(main):002:0> major_compact 'hot_cold_table', nil, 'NORMAL', 'COLD'
```
 - 合并表所有分区的热冷数据区。

```
hbase(main):002:0> major_compact 'hot_cold_table', nil, 'NORMAL', 'ALL'
```
 - Java API
 - 合并表所有分区的热数据区。

```
Admin admin = connection.getAdmin();  
TableName tableName = TableName.valueOf("hot_cold_table");  
admin.majorCompact(tableName,null, CompactType.NORMAL,  
CompactionScopeType.HOT);
```
 - 合并表所有分区的冷数据区。

```
Admin admin = connection.getAdmin();  
TableName tableName = TableName.valueOf("hot_cold_table");  
admin.majorCompact(tableName,null, CompactType.NORMAL,  
CompactionScopeType.COLD);
```
 - 合并表所有分区的热冷数据区。

```
Admin admin = connection.getAdmin();  
TableName tableName = TableName.valueOf("hot_cold_table");  
admin.majorCompact(tableName,null, CompactType.NORMAL,  
CompactionScopeType.ALL);
```

1.3 HBase 数据批量导入

1.3.1 使用 CDM 迁移数据到 CloudTable

通过云数据迁移（Cloud Data Migration，以下简称CDM），可以将云上云下或第三方云上的多种数据源的数据迁移到CloudTable集群的HBase表中。支持的数据源请参见《云数据迁移产品介绍》中的[支持的数据源](#)章节。

使用CDM迁移数据到CloudTable的流程如下：

1. [创建CloudTable集群](#)
2. [使用CDM迁移数据到CloudTable](#)
3. [在CloudTable中查看导入的数据](#)

创建 CloudTable 集群

步骤1 登录[表格存储服务管理控制台](#)，创建一个CloudTable HBase集群。

详细的操作步骤，请参见[快速创建HBase集群](#)。如果您已经有CloudTable HBase集群了，也可以跳过这一步。

例如，创建一个名为"CloudTable-demo"的CloudTable集群。

----结束

使用 CDM 迁移数据到 CloudTable

步骤1 登录[云数据迁移管理控制台](#)，创建一个CDM集群。

创建的CDM集群需要与CloudTable集群具有相同的区域、可用区、虚拟私有云、子网以及安全组。

详细的操作步骤，请参见《云数据迁移用户指南》中的[创建集群](#)。

例如，创建一个名为"CDM-demo"的CDM集群。

步骤2 在新建的CDM集群中，创建一个源连接。

CDM支持从多种数据源迁移数据到CloudTable，请根据实际的数据源创建一个连接作为源连接。该连接用于CDM连接数据源，从数据源读取数据。

有关新建连接的详细操作，请参见《云数据迁移用户指南》中的[创建CDM连接章节](#)。

步骤3 在新建的CDM集群中，创建一个目的连接。


在CDM集群中创建一个连接类型为“表格存储服务（CloudTable）”的连接作为目的连接。该连接用于CDM连接CloudTable集群，将从数据源读取的数据导入到CloudTable集群的HBase表中。

有关新建连接的详细操作，请参见《云数据迁移用户指南》中的[创建CDM连接章节](#)。

新建目的连接的示例如下：

1. 在集群管理页面，找到刚创建的CDM集群，单击该CDM集群后的“作业管理”，进入作业管理界面。
2. 选择“连接管理 > 新建连接”，进入选择连接器类型的页面，选择“表格存储服务（CloudTable）”，然后单击“下一步”。

图 1-36 选择连接器类型



3. 配置连接参数。

- “名称”：输入连接名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。例如“cloudtable_connect”。
- “ZK连接地址”：需配置为CloudTable的“ZK连接地址”。登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击集群管理，然后在集群列表中找到所需要的集群，并获取相应的“ZK连接地址”。
- : 设置为否。
- “IAM统一身份认证”：表格存储服务已经不使用IAM认证功能，所以填“否”。
- “运行模式”：保留默认值即可。

图 1-37 连接参数配置

* 名称	clouhtable_connector
* 连接器	HBase
* HBase类型	CloudTable
* ZK连接地址 ②	clouhtable-demo-zk1.cloudtable.aliyuncs.com 选择
IAM统一身份认证 ②	是 否
* 运行模式 ②	STANDALONE
取消 上一步 测试 保存	

4. 单击“保存”。

步骤4 在CDM集群中，在“表/文件迁移”页面，新建一个作业。

有关新建“表/文件迁移”作业的详细操作，请参见《云数据迁移用户指南》的[新建表/文件迁移作业](#)章节。

说明

在新建“表/文件迁移”类型的作业时，如果待迁移的源端的表/文件在目的端CloudTable集群中不存在相应的HBase表，在作业中为目的端设置表名和字段映射（支持从源端拷贝字段名）后，作业运行时会自动在目的端新建对应的HBase表。

下面以ECS上的SFTP数据源为例，创建作业步骤如下：

1. 在集群管理页面，找到刚创建的CDM集群，单击该CDM集群后的“作业管理”，进入作业管理界面。
2. 选择“表/文件迁移 > 新建作业”。
3. 基本信息配置如下：

图 1-38 基本信息配置

The screenshot shows the 'Basic Information Configuration' step of a data import task. It includes fields for job name ('cloudtable'), source connection ('source'), destination table ('tableDemo'), and file format ('CSV格式'). A 'Next Step' button is at the bottom.

4. 字段映射配置如下：

图 1-39 字段映射

The screenshot shows the 'Field Mapping' configuration step. It maps three source columns (列号 1, 2, 3) to three destination columns (列族 info, 列名 c1, 行键 c1). The 'Next Step' button is at the bottom.

源字段	操作	目的字段
列号 1	i	列族 info, 列名 c1, 行键 c1
2	b	列族 info, 列名 c2, 行键 c2
3	c	列族 info, 列名 c3, 行键 c3

5. 任务配置如下：

图 1-40 任务配置

任务配置

The screenshot shows the 'Task Configuration' page. It includes fields for '抽取并发数' (1), '是否定时执行' (unchecked), and a 'Save and Run' button. A 'Cancel', 'Previous Step', and 'Save' button are also present.

6. 单击“保存并运行”创建并运行作业。

----结束

在 CloudTable 中查看导入的数据

步骤1 准备Linux弹性云服务器。

假设该弹性云服务器名称为“ecs_20170916”，准备的具体操作请参见[准备弹性云服务器](#)章节。

步骤2 安装客户端并启动Shell访问CloudTable集群。

使用HBase Shell访问集群的具体操作请参见[使用HBase Shell访问集群](#)章节。

步骤3 在CloudTable客户端中执行查询命令，查看使用CDM迁移到CloudTable的数据。

命令示例如下，其中table_name请替换为在CDM集群中新建作业时指定的表名。

```
scan 'table_name'
```

----结束

1.3.2 使用 Import 工具导入数据

使用Import工具，可以导入HBase的SequenceFile数据文件到CloudTable的HBase中。Import工具是客户端工具安装包中自带的一个工具。

说明

SequenceFile文件是指使用Export工具从HBase导出的数据文件。

步骤1 准备一台安装了CloudTable客户端的服务器。客户端安装方法请参考[使用HBase Shell访问集群](#)

步骤2 把SequenceFile文件目录上传到CloudTable的客户端所在服务器，假设存放目录为“/tmp/sequencefile”。

步骤3 Import工具需要在客户端主机的操作系统的shell界面中执行。在客户端机器上进入HBase目录后执行Import工具，Import工具的命令格式如下：

```
./bin/hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import <TableName><InputPath>
```

“TableName”：要导入数据的表名。

“InputPath”：SequenceFile文件的目录。在本地文件系统时必须要以file://开头。

例如：

```
./bin/hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.Import t1 file:///tmp/sequencefile
```

----结束

1.3.3 使用 CopyTable 工具导入数据

CopyTable是HBase提供的一个实用工具，可以将部分或全部表复制到同一个集群或另一个集群中。目标表必须预先存在。在CloudTable客户端工具中已经包含了CopyTable工具，用户部署客户端工具后，即可使用CopyTable工具导入数据到CloudTable集群。

使用 CopyTable 工具导入数据

步骤1 准备Linux弹性云服务器作为客户端主机，并在客户端主机上部署CloudTable客户端工具。

具体操作请参见[使用HBase Shell访问集群](#)。

在部署客户端工具时，ZK链接地址请配置为源表所在的CloudTable集群的“ZK链接地址”。

步骤2 (可选) 如果要将表复制到另一个集群, 请获取CloudTable目标集群的“ZK链接地址”。

登录表格存储服务管理控制台, 在左侧导航树单击集群管理, 然后在集群列表中找到所需要的集群, 并获取相应的“ZK链接地址”。

步骤3 在使用CopyTable复制表数据前, 需要先确保在CloudTable目标集群中目标表已经存在。如果目标表不存在, 请先创建目标表。

创建表的具体步骤, 请参考[从零开始使用HBase](#)。

步骤4 在客户端主机, 打开命令行终端窗口, 进入客户端工具安装目录的hbase目录下, 然后执行CopyTable命令导入数据到CloudTable集群。

命令示例如下, 该示例是将“TestTable”表指定1小时范围内的数据复制到目标集群:

```
cd ${客户端工具的安装目录}/hbase
./bin/hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.CopyTable --starttime=1265875194289 --
endtime=1265878794289 --peer.adr=${CloudTable目标集群的“ZK链接地址” };/hbase --
families=myOldCf:myNewCf,cf2,cf3 TestTable
```

----结束

CopyTable 命令简介

CopyTable的命令格式如下:

```
CopyTable [general options] [--starttime=X] [--endtime=Y] [--new.name=NEW] [--peer.adr=ADR]
<tablename>
```

有关上述CopyTable命令的详细信息, 请参见HBase官方文档中的[CopyTable](#)。

常用选项说明如下:

- startrow: 开始行。
- stoprow: 停止行。
- starttime: 开始时间(以毫秒为单位的unixtime)。如果未指定endtime意味着从开始时间到永久。
- endtime: 结束时间。如果未指定starttime, 则忽略。
- versions: 要复制的单元格版本数。
- new.name: 新表的名称。
- peer.adr: 目标集群的地址, 格式为hbase.zookeer.quorum:hbase.zookeeper.client.port:zookeeper.znode.parent, 对于HBase集群而言就是“\${CloudTable目标集群的“ZK链接地址” }:hbase”。
- families: 要复制的列族列表, 多个列族之间以逗号分隔。
如果要从sourceCfName复制到destCfName, 请指定为sourceCfName:destCfName。
如果复制后列族名称保持不变, 只需指定cfName。
- all.cells: 对删除标记和已删除的单元格也进行复制。

参数说明如下。

tablename: 要复制的表的名称。

1.3.4 数据表复制样例代码

用户可以开发应用程序，通过调用HBase API接口的方式，将一个表的部分数据或全部数据复制到同一个集群或另一个集群中。目标表必须预先存在。

环境准备

步骤1 要将表复制到另一个集群，请先获取CloudTable目标集群的“ZK链接地址”。

登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击“集群模式”，然后在集群列表中找到所需要的集群，并获取相应的“ZK链接地址”。

步骤2 在复制表数据前，需要先确保在CloudTable目标集群中目标表已经存在。如果目标表不存在，请先创建目标表。

创建表的具体步骤，请参考[从零开始使用HBase](#)。

步骤3 下载[样例代码](#)，然后参考[准备开发环境](#)章节准备开发环境。

如果您不准备使用样例代码的工程，需要将下载的样例代码中“cloudtable-example\lib”目录下的jar包拷贝到您的项目中，并在项目工程中将这些Jar包添加到依赖路径中。

----结束

数据表复制样例代码

用户可以根据实际的业务需求基于HBase API开发应用程序，复制表数据到集群。以下样例代码，可供用户参考。

以下样例代码的场景是将一个集群的表数据复制到另一个集群中。

```
package com.huawei.cloudtable.hbase.tool.client;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.hbase.Cell;
import org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;
import org.apache.hadoop.hbase.HRegionInfo;
import org.apache.hadoop.hbase.TableName;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Admin;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Connection;
import org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionFactory;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Put;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Result;
import org.apache.hadoop.hbase.client.ResultScanner;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Scan;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Table;

public class DataCopyer {
    public static final Log LOG = LogFactory.getLog(DataCopyer.class);
    private static int batchSize;
    private static int threads;
```

```
public static void main(String[] args) throws IOException {
    if (args.length != 5) {
        System.err.println(
            "Command : ./hbase com.huawei.cloudtable.hbase.tool.client.DataCopier [srcZK] [dstZK]
[tableName] [batchSize] [threads]");
        System.exit(-1);
    }
    batchSize = Integer.valueOf(args[3]);
    threads = Integer.valueOf(args[4]);
    copyData(args[0], args[1], args[2]);
}

public static void copyData(String srcZk, String dstZk, String tableName) throws IOException {
    // 创建源HBase链接
    Configuration srcConf = HBaseConfiguration.create();
    srcConf.set("hbase.zookeeper.quorum", srcZk);
    //srcConf.set("zookeeper.znode.parent", "/hbase");
    Connection srcConnection = ConnectionFactory.createConnection(srcConf);

    // 创建目的HBase链接
    Configuration dstConf = HBaseConfiguration.create();
    dstConf.set("hbase.zookeeper.quorum", dstZk);
    //dstConf.set("zookeeper.znode.parent", "/hbase_1.3.1");
    Connection dstConnection = ConnectionFactory.createConnection(dstConf);

    // 复制数据表
    copyDataTable(srcConnection, dstConnection, TableName.valueOf(tableName));
}

private static void copyDataTable(final Connection srcConnection, final Connection dstConnection,
    final TableName tableName) throws IOException {
    try (Admin admin = srcConnection.getAdmin()) {
        // 先获取DATA表的Region信息
        List<HRegionInfo> tableRegions = admin.getTableRegions(tableName);
        Collections.shuffle(tableRegions);

        // 创建线程池，并发复制数据
        BlockingQueue<Runnable> workQueue = new LinkedBlockingQueue<Runnable>(10000);
        ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor(threads, threads, 60, TimeUnit.SECONDS,
            workQueue);

        for (final HRegionInfo regionInfo : tableRegions) {
            executor.submit(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    try (final Table srcTable = srcConnection.getTable(tableName);
                        final Table dstTable = dstConnection.getTable(tableName)) {
                        LOG.info("Start to copy region " + regionInfo.toString());
                        Scan scan = new Scan();
                        scan.setStartRow(regionInfo.getStartKey());
                        scan.setStopRow(regionInfo.getEndKey());
                        scan.setCaching(batchSize);
                        copyOneRegion(srcTable, dstTable, scan, batchSize);
                    } catch (IOException e) {
                        LOG.error("CopyData failed ..... ", e);
                        System.exit(-1);
                    }
                    LOG.info("Stop to copy region " + regionInfo.toString());
                }
            });
        }
    }
}

private static void copyOneRegion(Table srcTable, Table dstTable, Scan scan, int batchSize)
    throws IOException {
    ResultScanner scanner = srcTable.getScanner(scan);
```

```
Result result = null;
List<Put> puts = new ArrayList<>();
long counter = 0;
while ((result = scanner.next()) != null) {
    Put put = new Put(result.getRow());
    for (Cell cell : result.rawCells()) {
        put.add(cell);
    }
    puts.add(put);

    counter += 1;
    if (puts.size() >= batchSize) {
        dstTable.put(puts);
        puts.clear();
    }
    if (counter % 10000 == 0) {
        LOG.info(srcTable + " has send: " + counter);
    }
}
if (puts.size() != 0) {
    dstTable.put(puts);
}
```

1.4 HBase 监控集群

1.4.1 HBase 集群支持的监控指标

功能说明

监控是保持CloudTable服务可靠性、可用性和性能的重要部分，通过监控，用户可以观察CloudTable服务器的运行状态。

本章节定义了表格存储服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或[API接口](#)来检索表格存储服务产生的监控指标和告警信息。

命名空间

SYS.CloudTable

CloudTable HBase HMaster 实例支持的监控指标

表 1-19 CloudTable HBase HMaster 实例支持的监控指标

指标名称	含义	取值范围	监控周期（原始指标）
磁盘读速率	统计每秒从测量对象读出数据量	>= 0 Byte/s	1分钟
磁盘写速率	统计每秒写到测量对象的数据	>= 0 Byte/s	1分钟
CPU个数	统计测量对象的CPU个数	> 0	1分钟

指标名称	含义	取值范围	监控周期（原始指标）
总内存大小	统计测量对象的总内存大小	> 0 Byte	1分钟
CPU使用率	统计测量对象的CPU使用率	0 %~100%	1分钟
内存使用率	统计测量对象的内存使用率	0 %~100%	1分钟
故障的 RegionServer 个数	统计测量对象所在集群中存在故障的 RegionServer 数	0~RegionServer 总数	1分钟
正常的 RegionServer 个数	统计测量对象所在集群中运行良好的 RegionServer 数	0~RegionServer 总数	1分钟
处在RIT状态的 region 个数	统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态的 region 个数	0~region总数	1分钟
处在RIT状态达到阈值时长的 region 个数	统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态达到阈值时长的 region 个数	0~region总数	1分钟
RPC队列最大等待时间	统计测量对象的RPC队列最大等待时间	≥ 0 ms	1分钟
RPC队列平均等待时间	统计测量对象的RPC队列平均等待时间	≥ 0 ms	1分钟

□ 说明

hmaster实例分为hmaster-standby（备）hmaster-active（主）实例，当hmaster-active（主）出现故障的时候，hmaster-standby（备）会升主对外提供服务。

CloudTable HBase Regionserver 实例支持的监控指标

CloudTable HBase Regionserver实例支持的监控指标如[表1-20](#)所示。

表 1-20 CloudTable 支持的监控指标

指标ID	指标名称	含义	取值范围	监控周期 (原始指标)
cmdForNumberOfCpus	CPU个数	统计测量对象的CPU个数。	> 0	1分钟
cmdProcessCPU	CPU使用率	统计测量对象的CPU使用率。 单位: %	0%~100 %	1分钟
cmdForTotalMemory	总内存大小	统计测量对象的总内存大小。 单位: 字节	> 0 Byte	1分钟
cmdProcessMem	内存使用率	统计测量对象的内存使用率。 单位: %	0%~100 %	1分钟
cmdForIOWrite	磁盘写速率	统计每秒写到测量对象的数据量。 单位: 字节/秒	>= 0 Byte/s	1分钟
cmdForIORRead	磁盘读速率	统计每秒从测量对象读出数据量。 单位: 字节/秒	>= 0 Byte/s	1分钟
hm_regionservernum	正常的RegionServer个数	统计测量对象所在集群中运行良好的RegionServer数。	>= 0	1分钟
hm_deadregionservernum	故障的RegionServer个数	统计测量对象所在集群中存在故障的RegionServer数。	>= 0	1分钟
hm_ritCountOverThreshold	处在RIT状态达到阈值时长的region个数	统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态达到阈值时长的region个数。	>= 0	1分钟
hm_ritCount	处在RIT状态的region个数	统计测量对象所在集群中处在RIT(Region In Transaction)状态的region个数。	>= 0	1分钟
rs_requests	单个RegionServer每秒请求次数	统计测量对象的单个RegionServer每秒请求次数。 单位: 请求数/秒	>= 0 requests/s	1分钟

指标ID	指标名称	含义	取值范围	监控周期 (原始指标)
rs_regions	单个RegionServer的region个数	统计测量对象的单个RegionServer的region个数。	≥ 0	1分钟
rs_writerequestscount	单个RegionServer写请求次数	统计测量对象的单个RegionServer的写请求次数。	≥ 0	1分钟
rs_readrequestscount	单个RegionServer读请求次数	统计测量对象的单个RegionServer的读请求次数。	≥ 0	1分钟
rs_blockcachehitcachingratio	缓存块命中缓存的比率	统计测量对象的缓存块命中缓存的比率。 单位: %	0%~100 %	1分钟
rs_blockCacheCountHitPercent	缓存命中比率	统计测量对象的缓存命中比率。 单位: %	0%~100 %	1分钟
rs_getavgtime	Get操作延迟	统计测量对象的RegionServer单位时间内Get操作的延迟时间均值。 单位: 毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_putavgtime	Put操作延迟	统计测量对象的RegionServer单位时间内Put操作的延迟时间均值。 单位: 毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_deleteavgtime	Delete操作延迟	统计测量对象的RegionServer单位时间内Delete操作的延迟时间均值。 单位: 毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_getnumops	Get操作数	统计测量对象的RegionServer单位时间内Get操作数。	≥ 0	1分钟
rs_putnumops	Put操作数	统计测量对象的RegionServer单位时间内Put操作数。	≥ 0	1分钟
rs_deletenumops	Delete操作数	统计测量对象的Regionserver单位时间内Delete操作数。	≥ 0	1分钟

指标ID	指标名称	含义	取值范围	监控周期 (原始指标)
rs_queuecalltime_max	RPC队列最大等待时间	统计测量对象的RPC队列最大等待时间。 单位：毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_queuecalltime_mean	RPC队列平均等待时间	统计测量对象的，RPC队列平均等待时间。 单位：毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_flushtime_mean	Flush操作的平均耗时	统计测量对象的Flush操作的平均耗时。 单位：毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_compactionqueuesize	Compaction操作队列大小	统计测量对象的RegionServer中Compaction操作队列大小。	≥ 0	1分钟
rs_flushqueuesize	Flush操作队列大小	统计测量对象的RegionServer中Flush操作队列大小。	≥ 0	1分钟
rs_compactionscompletedcount	Compaction次数	统计测量对象的Compaction次数。	≥ 0	1分钟
rs_flushtimeops_num	Flush次数	统计测量对象的Flush次数。	≥ 0	1分钟
rs_blockcacheevictedcount	淘汰的缓存数量	统计测量对象的淘汰的缓存数量。	≥ 0	1分钟
rs_syncTime_max	Hlog Sync最大时长	统计测量对象的Hlog Sync最大时长。 单位：毫秒	≥ 0 ms	1分钟
rs_syncTime_mean	Hlog Sync平均时长	统计测量对象的Hlog Sync平均时长。 单位：毫秒	≥ 0 ms	1分钟

维度

Key	Value
cluster_id	CloudTable集群ID。
instance_name	CloudTable集群节点名称。

1.4.2 设置告警规则

通过设置CloudTable的告警规则，用户可以自定义监控目标和通知策略，及时了解CloudTable运行状态，从而起到预警作用。

设置CloudTable的告警规则包括设置告警规则名称、监控对象、监控指标、告警阈值、监控周期和是否发送通知等参数。本节介绍了设置CloudTable规则的具体方法。

设置集群的告警规则

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤3 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击。

步骤4 在集群列表中，找到所需要集群，在对应的“操作”列中，单击“查看监控信息”，系统将跳转到该集群的“云服务监控”页面。

待查看监控信息的集群，其状态必须为“服务中”。

图 1-41 监控页面

ID	永久数据存储	操作
hmaster-active	...	查看监控指标 创建告警规则 配置数据存储 查看告警规则
hmaster-standby	...	查看监控指标 创建告警规则 配置数据存储 查看告警规则
regionserver-1-1	...	查看监控指标 创建告警规则 配置数据存储 查看告警规则
regionserver-2-1	...	查看监控指标 创建告警规则 配置数据存储 查看告警规则

步骤5 单击“创建告警规则”，进入创建告警规则页面进行添加。

1. 配置告警规则的“名称”和“描述”。

图 1-42 名称配置



名称

描述

2. 监控范围

图 1-43 监控对象

* 告警类型 指标

* 资源类型 表格存储服务

* 维度 计算单元

* 监控范围 指定资源

* 监控对象 hmaster-active

表 1-21 监控对象说明

参数名称	参数说明	取值样例
告警类型	默认实例/选中的集群	指标
资源类型	配置告警规则监控的云服务资源名称。	表格存储服务
维度	用于指定告警规则对应指标的维度名称。仅支持“计算单元”。	计算单元
监控范围	指定的集群监控	指定资源
监控对象	对节点的监控	-

3. 配置告警策略，根据界面提示配置参数。

图 1-44 告警策略

The screenshot shows the 'Alert Rules' configuration page. It displays two alert rules. Each rule has a condition section (e.g., 'Metric Name: hbase:regionserver, Alert Type: Greater than or equal to') and an action section (e.g., 'Action: Alert once every 3 hours'). The interface includes tabs for 'Alert Rules' and 'Alert History'.

表 1-22 配置告警策略参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
选择类型	根据需要可选择从模板导入或自定义创建。 <ul style="list-style-type: none">- 如果当前没有告警模板，“选择类型”设置为“自定义创建”，然后根据界面提示配置参数创建自定义告警规则。- 如果当前已有告警模板，可以将“选择类型”设置为“从模板导入”或关联模板，从而可以使用告警模板快速创建告警规则。	自定义创建
模板	当告警内容选择“从模板导入”时，该参数有效。 选择需要导入的模板。如果当前没有告警模板，可以单击“创建自定义告警模板”创建一个符合您需求的告警模板。	导入已有模板
告警策略	当告警内容选择自定义创建时，该参数有效。 HBase支持的监控指标参见 HBase集群支持的监控指标	-
告警级别	根据告警的严重程度不同等级，可选择紧急、重要、次要、提示。	重要

4. 根据界面提示配置告警通知

图 1-45 告警通知



表 1-23 告警通知参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
发送通知	当发生告警时，是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。 设置为开启时（推荐选择），会发送通知； 设置为关闭时，不会发送通知。	开启
通知方式	通知组/主题订阅。	-

参数名称	参数说明	取值样例
通知组/对象	<ul style="list-style-type: none">需要发送告警通知的通知组。当“发送通知”设为开启时，需要选择一个已有的通知组，如果您尚未创建消息通知组，请单击“创建通知组”前往云监控服务>告警通知，创建组。需要发送告警通知的主题。当“发送通知”设为开启时，需要选择一个已有的主题，如果您尚未创建消息通知主题，请单击“创建主题”前往消息通知服务（SMN）管理控制台创建一个新的主题。	-
生效时间	该告警规则仅在生效时间内发送通知消息。如生效时间为00:00-23:59，则该告警规则仅在00:00-23:59发送通知消息。	00:00 ~ 23:59
触发条件	触发告警通知的条件。	全部选中

5. 高级配置

图 1-46 高级配置



表 1-24 高级配置参数说明

参数	参数说明
归属企业项目	企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。
标签	如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。

步骤6 配置完成后，单击“立即创建”，完成告警规则的创建。告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值时，云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您资源异常，以免因此造成业务损失。

说明

如果想设置单个指标的告警规则，进入查看监控信息页面：

- 查看监控指标，单击指标图。
- 单击右上角的“+”。
- 进入创建告警规则页面，设置规则。

----结束

1.4.3 查看集群的监控信息

操作场景

公有云平台提供的云监控服务，可以对CloudTable集群的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观地查看CloudTable的各项监控指标。通过查看集群的监控信息可以快速掌握集群的健康状态并及时获取系统的关键信息。

背景信息

- 处于不可用状态的CloudTable集群节点，无法在云监控中查看其监控指标。当其再次启动或恢复后，即可正常查看。
- 故障1小时的CloudTable集群节点，云监控服务将默认该节点不存在，并在监控列表中删除，不再对其进行监控，但告警规则需要用户手动清理。

查看监控信息

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群列表中找到需要查看的集群，在对应的操作列中，单击查看监控信息，系统会跳到该集群的“云服务监控”页面。

待查看集群，其状态必须为“服务中”。

图 1-47 查看监控信息



步骤5 在集群的“云服务监控”页面中，单击集群ID前的按钮展开计算单元列表，选择对应节点查看监控信息。

图 1-48 监控页面



- **ID**: 所监控的实例ID，即CloudTable集群ID。
- **查看监控指标**: 如图**监控页面**所示的计算单元列表中，找到所需查看的计算单元，单击“查看监控指标”进入该计算单元的监控指标页面。

步骤6 如果您查看监控页面的指标太多，可以对指标进行设置，设置自己需要查看的指标。

1. 如果指标太多，可以通过设置监控指标页面对指标进行删除。
2. 如果页面显示的指标没有您想看的指标，可以在设置监控指标页面进行添加。
3. 选择您在页面中要展示的指标名称，拖动选中指标可以对指标进行排序。

图 1-49 设置指标图



----结束

1.4.4 配置数据存储

配置数据存储是指对所有监控指标原始数据的保存。如果您尚未配置数据存储的OBS桶，则该项显示为空。在如图2-44所示的计算单元列表中，找到所需要的计算单元，然后单击“配置数据存储”可以将监控数据永久存储到OBS桶中，配置完成后，“永久数据存储”将显示所配置的OBS路径。

配置数据存储

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群列表中找到所需集群，在对应的操作列中，单击查看监控信息，系统会跳到该集群的[云服务监控](#)页面。

步骤5 在集群的“云服务监控”页面中，单击集群ID前的按钮▼ 展开计算单元列表。

步骤6 单击配置数据存储，弹出配置数据存储页面。

图 1-50 配置数据存储

配置数据存储 [?](#)



步骤7 在如**图2-44**所示的计算单元列表中，找到所需查看的计算单元，单击“配置数据存储”为该计算单元配置监控数据的存储路径。

在弹出的“配置数据存储”页面，配置如下参数，然后单击“确定”。

表 1-25 数据存储参数说明

参数名称	说明	样例
OBS转储	是否配置OBS转储。首次配置选择“是”。	是
新创建OBS桶	如果已有OBS桶，可不用创建。 如果没有OBS桶，可开启该选项创建新的OBS桶。	是
转储OBS桶	已有OBS桶时，选择已有的桶。 如果没有OBS桶，输入需要创建的OBS桶名。	-
监控数据文件前缀	通过设置监控数据文件前缀可以方便您区分OBS桶中的云监控服务数据文件与其他普通文件。	-

----结束


1.4.5 HBase 监控页面

集群详情页面主要展示每个节点的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用量、磁盘总量。

HBase 集群详情页面查看

- 步骤1 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2 单击集群列表页面，选择其中一个HBase集群
- 步骤3 进入详情页面，详情页面显示监控页面的指标。

图 1-51 HBase 监控页面



- 步骤4 单击详情页面的监控小图标 ，可以跳转CES云服务监控查看HBase集群详细监控指标。具体操作请参见[查看集群的监控信息](#)

----结束

监控指标

表 1-26 监控指标

指标名	指标说明
CPU 使用率	CPU 使用率。
内存使用率	内存使用率。
磁盘使用率	HBase 节点数据盘使用率。

1.5 HBase 审计日志

1.5.1 支持的关键操作审计日志

CloudTable 使用云审计服务，可以记录与 CloudTable 服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

CloudTable 的以下关键操作事件将记录审计日志，详细内容如[表1-27](#)所示。

表 1-27 云审计服务支持的 CloudTable 操作事件列表

操作名称	事件名称	资源类型
创建集群	createCluster	cluster
删除集群	deleteCloudTableCluster	cluster
扩容集群	growCloudTableCluster	cluster
重启集群	rebootCloudTableCluster	cluster
设置存储配额	storageClusterAction	cluster
特性开关	modifyClusterFeatures	cluster
参数配置	modifyClusterSetting	cluster

1.5.2 查看审计日志

在开启了云审计服务后，系统开始记录CloudTable服务的操作日志。云审计服务管理控制台保存最近7天的操作记录。

本章节包含如下内容：

- [开启云审计服务](#)
- [关闭审计日志](#)
- [查看CloudTable的云审计日志](#)

开启云审计服务

使用云审计服务前需要开启云审计服务，开启云审计服务后系统会自动创建一个追踪器，系统记录的所有操作将关联在该追踪器中。目前，一个云账户系统仅支持创建一个追踪器。

步骤1 在CloudTable管理控制台，选择“服务列表 > 管理与部署 > 云审计服务”，进入云审计服务信息页面。

步骤2 开通云审计服务。

如果您是首次使用云审计服务，在追踪器列表中还没有已创建的追踪器，则请参考《云审计服务快速入门》中的[开通云审计服务](#)章节开启云审计服务。

如果您已开通过云审计服务了，开通时系统已为您自动创建了一个管理事件追踪器，管理事件追踪器只能有一个且不可删除。您也可以自行创建数据事件追踪器，详细内容请参见《云审计服务用户指南》中的[创建追踪器](#)。

----结束

关闭审计日志

如果用户想关闭审计日志，需要在云审计服务中停用追踪器。

步骤1 在CloudTable管理控制台，选择“服务列表 > 管理与部署 > 云审计服务”，进入云审计服务信息页面。

步骤2 通过停用追踪器，关闭审计日志。如需重新开启审计日志，只要启用追踪器即可。

有关停用/启用追踪器的更多信息，请参考《云审计服务快速入门》中的[启用/停用追踪器](#)。

----结束

查看 CloudTable 的云审计日志

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击页面上方的“服务列表”，选择“管理与部署 > 云审计服务”，进入云审计服务信息页面。

步骤3 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。

步骤4 单击事件列表右上方的“筛选”，设置对应的操作事件条件。

当前事件列表支持四个维度的组合查询，详细信息如下：

- “事件来源”、“资源类型”和“筛选类型”。
 - “事件来源”：选择“CloudTable”。
 - “资源类型”：选择“所有资源类型”，或者指定具体的资源类型。
 - “筛选类型”：选择“所有筛选类型”，或者选择以下任一选项。
 - “按事件名称”：选择该选项时，还需选择某个具体的事件名称。
 - “按资源ID”：选择该选项时，还需选择或者手动输入某个具体的资源ID。
 - “按资源名称”：选择该选项时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。
- “操作用户”：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
- “事件级别”：可选项为“所有事件级别”、“normal”、“warning”、“incident”，只可选择其中一项。
- “起始时间”、“结束时间”：可通过选择时间段查询操作事件。

步骤5 单击“查询”，查看对应的操作事件。

步骤6 在需要查看的事件左侧，单击 展开该记录的详细信息。

图 1-52 事件

事件名称	资源类型	事件来源	资源ID ②	资源名称 ③	事件级别 ④	操作用户 ⑤	操作时间	操作
rebootCloud...	cluster	CloudTab...	689ae304-086...	cloudtable-93...	normal	[REDACTED]	2018/05/29 14:50:16 GMT+...	查看事件
事件ID	8b253930-630c-11e8-82ae-286ed488cbe3	源IP地址	[REDACTED]	事件类型	ConsoleAction	事件产生时间	2018/05/29 14:50:16 GMT+08:00	

步骤7 在需要查看的事件右侧，单击“查看事件”，弹出一个窗口，显示了该操作事件结构的详细信息。

图 1-53 查看事件



关于云审计服务事件结构的关键字段详解，请参见《云审计服务用户指南》的[事件结构](#)章节。

----结束

1.6 HBase 热点自愈

HBase是一个分布式的KV数据库，Region是HBase数据管理的最小单元。如果用户在规划表和设计rowkey不合理，请求过于集中在少量固定Region时，会导致业务压力集中在单节点，造成业务侧可感知的性能下降甚至请求失败。

HBase服务增加了MetricController实例，开启热点检测能力，能够监控每个RegionServer节点的请求流量，通过聚合分析，识别出请求偏高的节点和Region，有助于快速发现热点问题；并提供一定的热点问题自愈能力，比如热点Region自动转移或Split。对于无法提供自愈的热点场景（单rowkey热点、顺序写热点等），提供了热点限流的能力，避免单点问题影响同节点的其他正常业务。

1.7 使用全局二级索引

1.7.1 全局二级索引介绍

场景介绍

使用HBase二级索引可以加速带Filter的条件查询，支持HIndex（本地索引，即Local Secondary Index）和全局二级索引（Global Secondary Index）。全局二级索引相较于本地索引（HIndex），查询性能更好，适合读时延要求高的场景。

HBase全局二级索引，使用独立的索引表存储索引数据。当给定的查询条件可以命中索引时，可以将对数据表的全表查询转换为对索引表的精确范围查询，提升查询速度。开启全局二级索引特性后，应用侧代码无需特殊修改，简单易用。

说明书

已存在数据的表不能创建全局二级索引。

HBase全局二级索引支持以下重点特性：

- **复合索引**
支持指定多个列作为索引列（支持跨列族）。
- **覆盖索引**
支持指定多个列/列族作为覆盖列/列族冗余存储到索引表中，用于支持索引查询中对非索引列的快速查询。
- **索引TTL**
支持索引表TTL，用于支持数据表开启TTL的场景，为了保障与数据表的一致性，索引表TTL将自动继承数据表索引列和覆盖列的TTL，不支持手动指定。
- **索引在线变更**
支持索引在线创建、删除和修改状态，不影响数据表读写。
- **索引在线修复**
当查询命中的索引数据无效时，可以触发索引修复，保障最终查询结果正确。
- **索引工具**
支持索引一致性检查、索引修复、索引创建/删除/修改状态、索引数据重建等功能。

1.7.2 全局二级索引限制与约束

使用场景限制

- GSI不支持与HIndex（LSI）同时使用，即不支持在同一个数据表上同时创建本地索引与全局索引。
- 索引表不支持容灾。
- 不支持直接对索引表执行DISABLE、DROP、MODIFY和TRUNCATE操作。
- 索引DDL操作支持修改索引状态、删除索引、创建索引；不支持修改索引定义，如需修改，请先删除后重新创建。

索引创建约束

- 索引名需要符合正则要求，不支持其他字符。正则要求支持的字符为：[a-zA-Z_0-9-:]。
- 数据表必须存在，要创建的索引不能已存在。
- 索引表不支持多版本。
不支持在多版本（VERSION>1）的数据表上创建索引，且索引表的版本VERSION=1。
- 单个数据表的索引个数不能超过5个。
不建议为单个数据表创建过多索引，索引数量过多会造成存储成本较高，写入耗时大。如果需创建超过5个索引，请在HMaster的自定义配置“hbase.hmaster.config.expandor”中新增参数“hbase.gsi.max.index.count.per.table”，设置值大于5，并重启HMaster使配置生效。

- 索引名长度不能超过18个字符。
不建议使用过长的索引名。如果需创建较长的索引名，请在HMaster的自定义配置“`hbase.hmaster.config.expandor`”中新增参数“`hbase.gsi.max.index.name.length`”，设置值大于18，并重启HMaster使配置生效。
- 不支持为索引表创建索引。
不支持嵌套创建多个索引，索引表仅用于加速查询，不承担数据表功能。
- 不支持创建可以被已有索引覆盖的索引。
新建索引时，如果之前已存在的索引能够完全覆盖新建的索引（即创建的索引是已有索引的子集），则无法创建此索引，重复功能的索引会造成存储浪费。例如，以下操作将无法创建索引2：
创建数据表：
`create 't1','cf1'`
创建索引1：
`hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='t1' -Dindexspecs.to.add='idx1=>cf1:[q1],[q2]'`
创建索引2：
`hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='t1' -Dindexspecs.to.add='idx2=>cf1:[q1]'`
- 不支持在同一张数据表上创建同名索引，支持在不同数据表上创建同名索引。
- 索引表列族TTL继承原表，索引表列族TTL必须一致。
索引表所有列族TTL相同，继承自数据表，要求数据表中相关列族TTL必须一致，否则无法创建相关索引。
- 不支持自定义索引表其他属性。

索引写入约束

- 索引数据生成仅支持Put/Delete接口，使用其他方式（Increment、Append等）写入数据表时不会生成对应索引。
- 索引列数据定义为String类型时，要避免写入\x00和\x01两个特殊字符（特殊不可见字符）。
- 避免指定时间戳的方式写入索引列。

索引查询约束

- 索引查询时索引的状态必须为**ACTIVE**。
- 索引查询不支持**指定时间戳范围查询**。如果需要通过索引查询时间范围内的数据，请添加时间列存储该条数据时间戳，否则会使用数据表进行查询
- 索引查询仅支持**SingleColumnValueFilter**，使用其他Filter或无Filter条件时无法触发索引加速。

1.7.3 使用全局二级索引工具

1.7.3.1 创建索引

场景介绍

- 在用户的表中预先存在大量数据的情况下，可以在某个列上添加索引。
- 对于未建立索引的用户表，该工具允许用户同时添加和构建索引。

使用方法

在HBase客户端执行以下命令即可添加或创建索引，执行命令后，指定的索引将被添加到表中并且将处于ACTIVE状态：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -  
Dtablename.to.index='table' -Dindexspecs.to.add='idx1=>cf1:[c1->string],[c2]#idx2=>cf2:[c1->string],  
[c2]#idx3=>cf1:[c1];cf2:[c1]' -Dindexspecs.covered.family.to.add='idx2=>cf1'  
-Dindexspecs.covered.to.add='idx1=>cf1:[c3],[c4]' -Dindexspecs.coveredallcolumn.to.add='idx3=>true'  
-Dindexspecs.splitkeys.to.set='idx1=>[\x010,\x011,\x012]#idx2=>[\x01a,\x01b,\x01c]#idx3=>[\x01d,\x01e,\x01f]'
```

相关参数介绍如下：

- tablename.to.index**：表示创建索引的数据表的名称。
- indexspecs.to.add**：表示与索引名与对应数据表的列的映射（索引列定义）。
- indexspecs.covered.to.add**（可选）：表示索引中冗余存储的数据表的列（覆盖列定义）。
- indexspecs.covered.family.to.add**（可选）：表示索引表冗余存储的数据表的列族（覆盖列族定义）。
- indexspecs.coveredallcolumn.to.add**（可选）：表示索引表冗余存储数据表中的所有数据（覆盖所有列）。
- indexspecs.splitkeys.to.set**（可选）：表示索引表预分区切分点，**建议指定**，避免索引表Region成为热点。预分区指定格式为：
 - '#'用于分隔索引。
 - splitkey包含在'[]'中。
 - ','用于分隔splitkey。

说明

预分区每个splitkey必须由\x01开头。

- indexspecs.to.addandbuild**（可选）：表示创建时同时生成索引数据，数据表数据量较大时不建议使用，建议使用索引数据生成工具完成索引数据生成。
上述命令中的参数描述如下：
 - idx1、idx2、idx3**：表示索引名称。
 - cf1、cf2**：表示列族名称。
 - c1、c2、c3、c4**：表示列名称。
 - string**：表示数据类型。支持STRING、INTEGER、FLOAT、LONG、DOUBLE、SHORT、BYTE和CHAR。

说明

- '#'用于分隔索引，':'用于分隔列族，','用于分隔列限定符。
- 列名及其数据类型应包含在'[]'中。
- 列名及其数据类型通过' - >'分隔。
- 如果未指定具体列的数据类型，则使用默认数据类型（string）。

1.7.3.2 索引信息查询

场景介绍

用户可以使用全局二级索引工具批量查看某个数据表相关索引的定义及状态。

使用方法

在HBase客户端执行以下命令可索引的定义及状态：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -  
Dtablename.to.show='table'
```

相关参数介绍如下：

tablename.to.show：表示需查看相关索引定义的数据表名称。

查询结果如图1-54所示，会打印索引列定义、覆盖列定义、TTL、预分区信息、索引状态等：

图 1-54 索引查询结果

```
2023-08-18 10:47:50,784 INFO [main] client.GlobalIndexTracker: GlobalIndexCacheTracker started successfully  
IndexName : idx1, IndexColumns : [{cf1:c1 -> type:STRING, cf1:c2 -> type:STRING}, CoveredColumns : [{cf1:c3 -> type:STRING, cf1:c4 -> type:STRING}], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647,  
SplitKeys : [{\x01d,\x01e,\x01f}], IndexState : ACTIVE  
IndexName : idx2, IndexColumns : [{cf2:c1 -> type:STRING, cf2:c2 -> type:STRING}, CoveredColumns : [{cf1}], CoveredFamilies : [cf1], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647, SplitKeys : [{\x01a,\x01b,\x01c}], IndexState : ACTIVE  
IndexName : idx3, IndexColumns : [{cf1:c1 -> type:STRING, cf2:c1 -> type:STRING}, coveredColumns : {}], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : true, TTL : 2147483647, SplitKeys : [{\x01d,\x01e,\x01f}], IndexState : ACTIVE
```

1.7.3.3 删 除索引

场景介绍

用户可以使用全局二级索引工具删除某个索引。

使用方法

在HBase客户端执行以下命令可删除某个索引：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -  
Dtablename.to.index='table' -Dindexnames.to.drop='idx1#idx2'
```

相关参数介绍如下：

- **tablename.to.index**：表示需删除的索引所在的表名称。
- **indexnames.to.drop**：表示需要删除的索引名称，可以同时指定多个，用#号分割。

1.7.3.4 修改索引状态


索引状态介绍

索引状态反映了索引当前的使用情况，全局二级索引支持以下五种状态：

- ACTIVE：索引正常，可以正常读写。
- UNUSABLE：索引被禁用，索引数据会正常写入，查询时无法使用这个索引。
- INACTIVE：索引异常，索引数据与数据表不一致，跳过生成这个索引的数据，查询数据时无法使用这个索引。
- BUILDING：索引数据正常批量生成，索引数据生成工具执行结束会自动转换到 ACTIVE 状态，此状态下可以正常读写。
- DROPPING：索引正在被删除，跳过生成这个索引的数据，查询数据时无法使用这个索引。

基于工具的索引状态修改，支持图1-55所示的状态转换。

图 1-55 索引状态转换图



场景介绍

用户可以使用全局二级索引工具禁用/启用某个索引。

使用方法

在HBase客户端执行以下命令可禁用/启用某个索引：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -Dtablename.to.index='table' -D[IDX_STATE_OPT]='idx1'
```

相关参数介绍如下：

- **tablename.to.index**：表示需修改索引状态的数据表的名称。

- **idx_state_opt**: 表示修改索引的目标状态, 可选参数如下:
 - **indexnames.to.inactive**: 表示将指定的索引转换为INACTIVE状态。
 - **indexnames.to.active**: 表示将指定的索引转换为ACTIVE状态。
 - **indexnames.to.unusable**: 表示将指定的索引转换为UNUSABLE状态。

例如: 修改table表的索引idx1的状态为UNUSABLE:


```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -  
Dtablename.to.index='table' -Dindexnames.to.unusable='idx1'
```

执行成功后, 再次查看索引信息:

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.mapreduce.GlobalTableIndexer -  
Dtablename.to.show='table'
```

如图1-56所示, idx1的索引状态已被修改:

图 1-56 idx1 索引状态



```
hbase> 0 [00:00:00,000] INFO 0main ClientGlobalIndexTracker: 000011IndexCacheTracker started successfully  
IndexName : idx1, IndexColumns : [cf1:c1 -> type:STRING, cf1:c2 -> type:STRING], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647,  
SplitKeys : [\x0d,\x011,\x012], IndexState : UNUSABLE  
IndexName : idx2, IndexColumns : [cf2:c1 -> type:STRING, cf2:c2 -> type:STRING], CoveredFamilies : [cf1], CoveredAllColumns : false, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x01a,\x01b,\x01c], IndexState : ACTIVE  
IndexName : idx3, IndexColumns : [cf1:c1 -> type:STRING, cf1:c1 -> type:STRING], CoveredFamilies : [], CoveredAllColumns : true, TTL : 2147483647, SplitKeys : [\x01d,\x01e,\x01f], IndexState : ACTIVE
```

1.7.4 全局二级索引 API

使用全局索引的API都在类

“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin” 中, 相关接口介绍如下:

操作	接口	描述
添加索引	addIndices()	将索引添加到没有数据的表中。调用此接口会将用户指定的索引添加到表中, 但会跳过生成索引数据。该接口的使用场景为用户想要在具有大量预先存在用户数据的表上批量添加索引, 然后使用GlobalTableIndexer工具来构建索引数据。
	addIndicesWithData()	将索引添加到有数据的表中。此方法将用户指定的索引添加到表中, 并会对已经存在的用户数据创建对应的索引数据, 也可先调用该方法生成索引再在存入用户数据的同时生成索引数据。当数据表中存在大量数据时, 不建议使用此接口。
删除索引	dropIndices()	仅删除索引, 索引元数据与索引数据均会被删除, 在此操作之后, 索引不能用于scan/filter操作。
索引状态修改	alterGlobalIndicesUnusable()	禁用用户指定的索引, 使其不再可用于scan/filter操作。
	alterGlobalIndicesActive()	启用用户指定的索引, 使其可用于scan/filter操作。

操作	接口	描述
	alterGlobalIndicesInactive()	禁用用户指定的索引，且放弃生成索引数据，不再可用于scan/filter操作，通常用于索引修复流程。
查看已创建的索引	listIndices()	可用于列出给定表中的所有索引。

1.7.5 基于索引查询数据

基于索引查询

在具有索引的用户表中，可以使用SingleColumnValueFilter来查询数据。当查询条件可以命中索引时，查询速度远快于原表查询。

索引的命中规则如下：

- 多个AND条件查询。
 - 当用于查询的列至少包含索引第一个列时，使用索引会提高查询性能。例如，为C1、C2和C3创建组合索引。

该索引在以下情况下生效：

```
Filter_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter_Condition ( IndexCol3 )
Filter_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter_Condition ( IndexCol2 )
Filter_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter_Condition ( IndexCol3 )
Filter_Condition ( IndexCol1 )
```

该索引在下列情况下不生效：

```
Filter_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter_Condition ( IndexCol3 )
Filter_Condition ( IndexCol2 )
Filter_Condition ( IndexCol3 )
```

- 当在查询中使用“索引列和非索引列”进行过滤时，使用索引可提高查询性能。当非索引列命中覆盖列时，查询性能最优；如果有需经常查询的非索引列，建议定义为覆盖列。例如：

```
Filter_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter_Condition ( NonIndexCol1 )
Filter_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter_Condition ( IndexCol2 ) AND Filter_Condition ( NonIndexCol1 )
```
- 当多个列用于查询时，只能为组合索引中的最后一列指定值范围，而其他列只能设置为指定值。

例如，为C1、C2和C3创建组合索引。在范围查询中，只能为C3设置数值范围，过滤条件为“C1 = XXX, C2 = XXX, C3 = 数值范围”。

- 多个OR条件查询。

例如，为C1、C2和C3创建组合索引。

- 仅对索引列首个字段进行过滤时（支持范围过滤），使用索引可提高查询性能。

```
Filter_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter_Condition ( IndexCol1 )
```
- 对非索引和非索引列进行过滤时，无法命中索引，查询性能不会提高。

```
Filter_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter_Condition ( NonIndexCol1 )
```
- 组合查询时，最外层包含OR条件时无法命中索引，查询性能不会提高。

```
Filter_Condition ( IndexCol1 ) OR Filter_Condition ( NonIndexCol1 )
( Filter_Condition ( IndexCol1 ) AND Filter_Condition ( IndexCol2 ) ) OR ( Filter_Condition
( NonIndexCol1 ) )
```

□ 说明

减少**OR**条件使用，尤其是**OR**条件+范围条件，命中索引的情况下也会造成查询大范围查询，速度较慢。

2 Doris 用户指南

2.1 Doris 入门

2.1.1 快速创建 Doris 集群

本章节为您介绍如何在CloudTable管理控制台快速的创建一个新的Doris集群。

操作步骤

步骤1 访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/cloudtable>。

步骤2 单击“购买集群”，进入“购买集群”页面。

购买集群相关配置样例如下：

- 计费模式：默认即可。
- 区域：默认即可。
- 可用区：一般默认即可，也可以自己选择可用区，如果是该可用区资源售罄可选择有资源的可用区。
- 名称：输入集群名称，例如：“cloudtable-demo”，必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
- 虚拟私有云：您可以选择使用已有的虚拟私有云网络。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云管理控制台，创建一个虚拟私有云，创建完成后，重新进入表格存储服务管理控制台，在下拉框中选择新创建的虚拟私有云。创建虚拟私有云的详细操作，请参见[虚拟私有云](#)的“用户指南>虚拟私有云和子网>创建虚拟私有云和子网”。
- 子网：创建虚拟私有云时会默认创建一个子网，您可以选择对应的子网名。
- 安全组：您可以选择默认安全组规则，并确认所选安全组的“配置规则>入方向规则”中存在如图2-1所示规则。
 - 优先级：1~100。
 - 策略：允许。
 - 协议端口：全部。

- 类型：IPv4。
- 源地址：本地安全组（即CloudTable Doris集群所在的安全组）。

图 2-1 安全组入方向规则

优先级	策略	协议端口	类型	源地址	描述	修改时间	操作
1	允许	TCP 全部	IPv4	0.0.0.0		2023/03/31 17:24:22 GMT+08:00	修改 复制 删除

说明

如果您担心默认安全组存在网络安全风险，您可以在安全组中设置尽可能少的开放端口，但请确认所选安全组中存在如表2-1所示的安全组规则。

表 2-1 自定义安全规则组

方向	策略	协议端口/范围	类型	目的/源地址	用途
出方向	允许	全部	IPv4/IPv6	0.0.0.0/0	出方向放行。
入方向	允许	9030		CloudTable Doris集群所在的安全组。	FE上的mysql server端口。
	允许	8030			FE上的http server端口。
	允许	8040			BE上的http server的端口。
	允许	8050			FE上的https server端口

- 数据库引擎：目前提供三种集群模式，Doris、HBase、ClickHouse集群，可以根据自己需要选择合适的集群，页面也会根据您选择的集群引擎更新配置项。
- Doris内核版本：1.2.3和2.0.2 POC测试版本两种引擎。
- FE节点配置项：
 - 计算规格：目前提供9种计算规格，请参见表2-6，客户可以根据自己需求选择合适的规格。
 - 存储规格：目前提供4种存储规格，请参见表2-6，同时可以配置每个节点的存储大小，取值范围为200GB~2000GB，步长为100。
 - 节点数量：指定FE节点的数量，取值范围是3-5。
- BE节点配置项：
 - 计算规格：目前提供9种计算规格，请参见表2-7，客户可以根据自己需求选择合适的规格。
 - 存储规格：目前提供4种存储规格，请参见表2-7，同时可以配置每个节点的存储大小，取值范围为400GB~10000GB，步长为100。
 - 节点数量：指定FE节点的数量，取值范围是3-100。
- 企业项目：企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。关于企业项目的介绍，可单击[企业项目管理](#)。

图 2-2 企业项目图



说明

如果是还未创建企业项目，可以单击右边的查看企业项目进行创建。

- 用户名：用于管理集群的管理员用户，默认为admin，无法修改。
- 密码：自定义密码，需要满足字母，数字，特殊字符（\$@#\$!%*?）组成，8-12位密码。
- enableBroker：Broker是Doris集群中一种可选进程，主要用于支持Doris读写远端存储上的文件和目录，用户可以自己选择是否开启Broker进程。
- https：是否开启https访问通道加密，https协议端口为8050。

步骤3 单击立即购买，进入集群购买详情页面，确认集群详情信息无误。

步骤4 确认集群规格的订单详情信息，单击“提交”，完成集群的创建。集群创建需要时间，所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”，请您耐心等待。

----结束

2.1.2 从零开始使用 Doris

Doris是一个基于MPP架构的高性能、实时的分析型数据库，以极速易用的特点被人们所熟知，仅需亚秒级响应时间即可返回海量数据下的查询结果，不仅可以支持高并发的点查询场景，也能支持高吞吐的复杂分析场景。本章节提供从零开始使用Doris操作指导：通过MySQL命令实现创建表，往表中插入数据，修改表，读取表数据，删除表中数据以及删除表的功能。

背景信息

假定这是一张记录用户访问某商品页面行为的表信息，使用MySQL客户端实现业务操作：

- 创建用户信息表example_tbl。
- 在用户信息中新增访问时间、城市、性别、停留时长、花费。
- 根据用户user_id查询用户的基本信息。
- 业务结束后，删除用户信息表。

表 2-2 原始数据

user_id	date	city	age	sex	last_visit_date	cost	max_dwell_time	min_dwell_time
10000	2017-10-01	A	20	0	2017-10-01 06:00:00	20	10	10

user_id	date	city	age	sex	last_visit_date	cost	max_dwell_time	min_dwell_time
10000	2017-10-01	A	20	0	2017-10-01 07:00:00	15	2	2
10001	2017-10-01	A	30	1	2017-10-01 17:05:45	2	22	22
10002	2017-10-02	B	20	1	2017-10-02 12:59:12	200	5	5
10003	2017-10-02	C	32	0	2017-10-02 11:20:00	30	11	11
10004	2017-10-01	D	35	0	2017-10-01 10:00:15	100	3	3
10004	2017-10-03	D	35	0	2017-10-03 10:20:22	11	6	6

- 字段含义说明。

表 2-3 参数说明

数据	说明
10000	用户id，每个用户唯一识别id。
2017-10-01	数据入库时间，精确到日期。
A	用户所在城市。
20	用户年龄。
0	性别男（1代表女性）。
2017-10-01 06:00:00	用户本次访问该页面的时间，精确到秒。
20	用户本次访问产生的消费。

数据	说明
10	用户本次访问，驻留该页面的时间。
10	用户本次访问，驻留该页面的时间（冗余）。

操作步骤

步骤1 创建名称为“cloudtable-abc”的集群。

请参见[快速创建Doris集群](#)章节完成CloudTable集群的创建。

步骤2 准备Linux弹性云服务器。

假设该弹性云服务器名称为“ecs_20230314”，详情请参见[准备弹性云服务](#)章节。

步骤3 安装客户端，连接集群。

1. 使用SSH登录工具，通过弹性IP远程登录到Linux弹性云服务器。

具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的“[SSH密码方式登录](#)”。

2. 登录后执行以下命令解压安装包。

```
cd <客户端安装包存放路径>
tar xzvf 客户端压缩包名
```

说明

操作**步骤**提到的“<客户端安装包存放路径>”请替换为实际的客户端存放路径。

3. 进入bin目录。

```
cd mysql-5.7.22-linux-glibc2.12-x86_64/bin/
```

4. 然后执行下面的命令连接Doris集群。

```
./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P端口
```

说明

- 集群内网地址：集群详情页面中集群访问地址，这里替换成您自己购买的集群的访问地址（FE节点的5个访问地址，都可以访问集群）。
- **password**为您购买集群时设置的密码，如果有特殊符号，特殊符号前面需要\进行转义，如果密码整体用单引号括起来，则特殊字符不需要转义。
- 端口：FE上的mysql server端口，参见[表2-1](#)。

步骤4 执行以下命令，使用Doris集群快速创建数据表，并对表数据进行查询。

1. 创建一个数据库。

```
CREATE DATABASE demo;
```

2. 创建数据表

- 使用数据库。

```
USE demo;
```

- 创建表。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS demo.example_tbl
(
    `user_id` LARGEINT NOT NULL COMMENT "用户id",
    `date` DATE NOT NULL COMMENT "数据插入日期时间",
    `city` VARCHAR(20) COMMENT "用户所在城市",
    `age` SMALLINT COMMENT "用户年龄",
    `sex` TINYINT COMMENT "用户性别",
```

```
 `last_visit_date` DATETIME REPLACE DEFAULT "1970-01-01 00:00:00" COMMENT "用户最后一次访问时间",
    `cost` BIGINT SUM DEFAULT "0" COMMENT "用户总消费",
    `max_dwell_time` INT MAX DEFAULT "0" COMMENT "用户最大停留时间",
    `min_dwell_time` INT MIN DEFAULT "99999" COMMENT "用户最小停留时间"
)
AGGREGATE KEY(`user_id`, `date`, `city`, `age`, `sex`)
DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
    "replication_allocation" = "tag.location.default: 1"
);
```

3. 插入数据。

```
INSERT INTO demo.example_tbl
(user_id,date,city,age,sex,last_visit_date,cost,max_dwell_time,min_dwell_time)
VALUES('10000','2017-10-01','A','20','0','2017-10-01 07:00:00','35','10','2'),
('10001','2017-10-01','A','30','1','2017-10-01 17:05:45','2','22','22'),
('10002','2017-10-02','B','20','1','2017-10-02 12:59:12','200','5','5'),
('10003','2017-10-02','C','32','0','2017-10-02 11:20:12','30','11','11'),
('10004','2017-10-01','D','35','0','2017-10-01 10:00:15','100','3','3'),
('10004','2017-10-03','D','35','0','2017-10-03 10:20:22','11','6','6');
```

4. 查询数据。

- 我们上面完成了建表，输数据导入，下面我们就可以体验Doris的数据快速查询分析能力。

```
mysql> SELECT * FROM
demo.example_tbl;
+-----+-----+-----+-----+
| user_id | date | city | age | sex | last_visit_date | cost | max_dwell_time | min_dwell_time |
+-----+-----+-----+-----+
| 10000 | 2017-10-01 | A | 20 | 0 | 2017-10-01 07:00:00 | 35 | 10 | 2 |
| 10001 | 2017-10-01 | A | 30 | 1 | 2017-10-01 17:05:45 | 2 | 22 | 22 |
| 10002 | 2017-10-02 | B | 20 | 1 | 2017-10-02 12:59:12 | 200 | 5 | 5 |
| 10003 | 2017-10-02 | C | 32 | 0 | 2017-10-02 11:20:12 | 30 | 11 | 11 |
| 10004 | 2017-10-01 | D | 35 | 0 | 2017-10-01 10:00:15 | 100 | 3 | 3 |
| 10004 | 2017-10-03 | D | 35 | 0 | 2017-10-03 10:20:22 | 11 | 6 | 6 |
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.02 sec)
```

- 查看指定城市信息。

```
mysql> SELECT * FROM demo.example_tbl where city='B';
+-----+-----+-----+-----+
| user_id | date | city | age | sex | last_visit_date | cost | max_dwell_time | min_dwell_time |
+-----+-----+-----+-----+
| 10002 | 2017-10-02 | B | 20 | 1 | 2017-10-02 12:59:12 | 200 | 5 | 5 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.10 sec)
```

5. 删除数据。

- a. 删除指定行数据。

```
mysql> DELETE FROM demo.example_tbl WHERE user_id = 10003;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
{'label':'delete_77ed273a-a052-4d64-bac0-23916b698003', 'status':'VISIBLE', 'txnid':39}
```

- b. 删除表。

```
mysql> DROP TABLE demo.example_tbl;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

----结束

2.2 Doris 集群管理

2.2.1 Doris 集群管理简介

CloudTable集群模式提供了基于Doris的分布式、可伸缩、全托管的实时数据仓库，它提供了亚秒级返回海量数据查询结果的能力，可以支持高并发的点查询场景，也能支持高吞吐的复杂分析场景。

Doris集群管理下，用户申请专属集群，按需使用，专属集群是完全物理隔离且不受其他业务影响，方便用户管理。

Doris集群创建成功后，用户可通过使用客户端访问集群：详情请参见使用Doris章节，介绍如何[使用Doris集群](#)。

2.2.2 Doris 规格约束

规格

- 当Doris集群中FE节点故障数大于等于一半或故障BE数量大于等于3时，Doris集群为异常状态。
- 查询超时时间默认为300秒。如果在300秒内未完成查询，该查询将被Doris系统取消。用户可以使用此参数自定义应用程序的超时时间，并实现类似等待（超时）的阻塞模式。

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE "%query_timeout%";  
+-----+  
| Variable_name | Value |  
+-----+  
| QUERY_TIMEOUT | 300 |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

如果需修改超时时间，可以通过以下命令来修改。例如超时时间修改为1分钟：

```
mysql> SET query_timeout = 60;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

当前超时检查间隔为5秒，因此小于5秒的超时不是很准确。

上述修改也是会话级别的。全局有效性可以通过SET全局修改。

2.2.3 管理集群

2.2.3.1 创建 Doris 集群

通过表格存储服务可以集中管理集群，如果需要使用CloudTable服务，首要操作就是创建集群，本章节为您介绍如何在表格存储服务管理控制台创建一个新的集群。

Doris集群目前支持的计费模式有按需付费、包年包月付费。创建集群页面默认采用按需付费方式，即计算单元按实际使用时长计费，计费周期为一小时。这种购买方式比较灵活，可以即开即停，按实际使用时长计费。包年包月可通过预付费，以包年包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费提供更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。您可根据业务需要，定制相应计算能力和存储空间的CloudTable Doris集群。

步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击右上角的购买集群按钮，进入“购买集群”页面。

步骤4 参考下面表格配置集群的基本信息。

图 2-3 区域



表 2-4 区域

参数	参数说明
区域	集群的工作区域。 <ul style="list-style-type: none">选择集群节点实际工作区域。有关区域的详细信息，请参见地区和终端节点。
可用区域	选择集群工作区域下关联的可用区。目前Doris支持的可用区请参见 区域和可用区 。
计费模式	计费模式有按需付费和包年/包月。
订购周期	当计费模式选择包年/包月时，才会出现此选项。客户根据需求选择订购时间。
自动续费	在购买页面勾选此选项，集群到期后会自动续费，不勾选集群到期需要手动续费。

图 2-4 集群和网络配置




表 2-5 集群和网络配置

参数	参数说明
名称	集群的名称。 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
虚拟私有云	VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。 默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“ 查看虚拟私有云 ”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
子网	指定虚拟私有云的一个子网。 集群使用子网实现与其他网络的隔离，并独享所有网络资源，以提高网络安全。
安全组	安全组用来实现安全组内和安全组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，这些规则可以限定弹性云服务器的哪些端口或者协议可以访问，这些访问规则可以作用在进出虚拟机的网络访问上。当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。不属于该安全组的弹性云服务器，是无法同安全组内的弹性云服务器通信的。 您可以选择使用已有的安全组，或者单击“ 查看安全组 ”创建新的安全组。 关于安全组的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》中的 安全组 。
数据引擎	选择需要创建的数据组件类型。
Doris内核版本	1.2.3和2.0.2两种引擎。

说明

- CloudTable Doris集群规格说明：FE节点至少为3个，从而保证高可用。
- 切换内核版本时，需要重新选择规格，避免创建集群出现问题。

图 2-5 FE 节点配置




表 2-6 FE 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的计算规格：<ul style="list-style-type: none">8U16G。16U32G。32U64G。64U128G。4U16G。8U32G。16U64G。32U128G。64U256G。
存储规格	<p>选Doris计算节点的磁盘规格、容量。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">高IO。通用型SSD。超高IO。极速型SSD。容量范围为200~2000GB/节点。
节点数量	<p>选择集群中的节点个数。</p> <p>支持的节点数范围3到5个。</p>

图 2-6 BE 节点配置

BE节点 ②

★ 计算规格 8*CU2 (1个CU2 = 1核2GB)

★ 存储规格 GB / 节点

★ 节点数量

表 2-7 BE 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的计算规格：<ul style="list-style-type: none">- 8U16G。- 16U32G。- 32U64G。- 64U128G。- 4U16G。- 8U32G。- 16U64G。- 32U128G。- 64U256G。
存储规格	<p>选Doris计算节点的磁盘规格、容量。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">- 高IO。- 通用型SSD。- 超高IO。- 极速型SSD。容量范围为400~10000GB/节点。
节点数量	<p>选择集群中的节点个数。</p> <p>支持的节点数范围3~100。</p>

图 2-7 密码设置

The screenshot shows a configuration page for a user named 'admin'. It includes fields for '用户名' (Username) and '密码' (Password), both with eye icon password maskers. There is also a '确认密码' (Confirm Password) field with a similar masker. Two toggle switches are present: one for '是否开启Broker进程' (Enable Broker Process) which is off, and another for '是否开启https' (Enable https) which is on, with a note below stating '开启https后需要使用mysql8以上客户端登录' (After enabling https, you need to use a MySQL 8.0 or higher client to log in). A dropdown menu for '企业项目' (Enterprise Project) is set to 'default', with a '查看企业项目' (View Enterprise Project) link next to it.

表 2-8 用户名密码参数

参数	参数说明
企业项目	企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明 <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。
用户名	Doris管理用户，用于连接Doris集群，默认为admin，不可修改。
密码	设置admin用户密码。 密码复杂度要求如下： <ul style="list-style-type: none">8~12个字符。至少包含以下字符中的4种：大写字母，小写字母、数字、特殊字符（¥@¥！%*? &）。不能与用户名或倒序用户名相同。强弱密码检查。 说明 请妥善保管并定期更新密码，避免安全风险。
确认密码	设置admin用户密码。

参数	参数说明
Broker进程	是否打开Broker进程，用于给客户做数据导入场景，仅支持创建时开启。
https	是否开启https访问通道加密，https协议端口为8050。 说明 开启https时连接集群只能使用MySQL8及以上客户端，连接端口为9030，使用方法请参见 连接客户端 。

步骤5 配置好参数，单击“立即购买”。

步骤6 进“规格详情”页面，确认集群规格订单信息，单击“提交”，成功提交集群创建任务。

步骤7 单击“返回集群管理列表”，可以查看到集群创建的状态。

集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

步骤8 如果创建的集群计费模式为包年/包月，单击提交，成功提交集群创建任务。

单击“去支付”，跳转到购买页面，确认信息后，选择合适的支付方式，确认付款。

返回控制台，查看集群状态，集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

----结束

2.2.3.2 Doris 集群管理列表简介

登录表格存储服务，在左侧导航树，单击集群管理，集群管理列表中会显示CloudTable所有的集群，集群数量较多时，可采用翻页显示，您可以查看任何状态下的集群。

图 2-8 集群列表



集群管理列表按照集群状态顺序排列，服务中的集群显示在最前端。

表 2-9 集群管理列表参数

参数	参数说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群状态	集群当前所处状态，包括创建中、服务中、亚健康、创建失败、冻结。
任务状态	集群任务的状态信息。
引擎类型	HBase\ Doris\ ClickHouse。
集群版本	集群的版本信息。

参数	参数说明
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。
创建时间	集群创建的时间。
计费模式	集群的计费模式。
链接地址（内网）	内网链接地址。
操作	<ul style="list-style-type: none">删除：单击删除，删除一个集群。重启：单击重启，集群重启。查看监控信息：单击“查看监控信息”，进入“云服务监控 > 表格存储服务”的监控图表页面。扩容：扩容集群中的计算规格、存储规格、节点数量。具体操作，请参见扩容集群。转包周期：单击操作列“更多<转包周期”，计费模式转为包年/包月。退订：单击操作列“更多<退订”，释放包周期。

表 2-10 按钮说明

按钮	说明
▼	单击▼查看所有项目。
⟳	单击⟳，手动刷新集群列表。
🔍	在搜索框中输入集群名称，单击🔍，搜索集群。

集群状态

表 2-11 集群状态说明

状态	说明
创建中	表示集群正在创建中。
服务中	当集群创建成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。

状态	说明
亚健康	当超过指定时间监控不到集群状态时，集群状态将显示为“亚健康”。“亚健康”状态的集群需要人工干预让集群恢复正常，比如，可以通过重启集群尝试恢复正常状态。
创建失败	表示集群创建失败。
冻结	续费时所支付的余额已不足，则其状态为“冻结”。 当集群状态为“冻结”时，您需要通过续费保证账户余额不为0才能解冻，详细操作请参见 如何续费？ 。 说明 冻结期间集群不可用且关闭集群中所有云主机，解冻后集群自动恢复为“服务中”状态。如果用户没有续费，冻结期限到期后集群会被删除。

任务状态

表 2-12 任务状态说明

状态	说明
删除中	表示集群正在删除中。
重启中	表示集群正在重启中。
扩容中	表示集群正在扩容中。

2.2.3.3 查看 Doris 集群基本信息

集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。在CloudTable管理控制台单击集群管理，在集群列表中找到所要查看的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面，用户可查看集群信息和集群的网络配置。

表 2-13 集群信息

参数	说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群ID	集群的ID。
集群状态	集群状态信息。
集群版本	集群的内核版本。
集群访问地址	集群访问的地址，用户可以单击 □ ，将访问的链接地址复制到剪切板。
计费模式	显示集群的计费模式。
创建时间	显示集群创建的时间。

参数	说明
数据库引擎	用于存储、处理和保护数据的核心服务。
Broker进程	是否打开Broker进程，用于给客户做数据导入场景。
是否开启https	“是”表示已经开启安全通道，可以下载证书。
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。

表 2-14 网络配置

参数	说明
区域	集群的工作区域，在创建集群时设置。
可用区	显示创建集群时所选择的可用区信息。
虚拟私有云	VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。
子网	子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。
安全组	显示创建集群时所选择的安全组信息。
弹性负载均衡地址	未绑定ELB则不显示地址。绑定ELB后显示私有/共有地址。

表 2-15 FE 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <p>支持的计算规格：</p> <ul style="list-style-type: none">• 8U16G。• 16U32G。• 32U64G。• 64U128G。• 4U16G。• 8U32G。• 16U64G。• 32U128G。• 64U256G。
存储规格	<p>选Doris计算节点的磁盘规格、容量。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 选Doris计算节点的磁盘规格、容量：• 高IO。• 通用型SSD.• 超高IO。• 极速SSD。• 容量范围为200~2000GB/节点。
节点数量	<p>选择集群中的节点个数。</p> <p>支持的节点数范围3个或者5个。</p>

表 2-16 BE 节点配置

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <p>支持的计算规格：</p> <ul style="list-style-type: none">• 8U16G。• 16U32G。• 32U64G。• 64U128G。• 4U16G。• 8U32G。• 16U64G。• 32U128G。• 64U256G。
存储规格	<p>选Doris计算节点的磁盘规格、容量。</p> <p>说明</p> <p>支持的存储规格：</p> <ul style="list-style-type: none">• 高IO。• 通用型SSD。• 超高IO。• 极速SSD。 <p>容量范围为400~10000GB/节点。</p>
节点数量	<p>选择集群中的节点个数。</p> <p>支持的节点数范围3~100个。</p>

2.2.3.4 重启集群

当集群处于非均衡或不能正常工作时，可能需要通过重启集群进行恢复。

□ 说明

如果集群欠费，可能会导致该功能被限制不可用，请及时充值确保集群可正常使用。

对系统的影响

- 重启期间集群将无法提供服务。因此，在重启前，请确定集群中没有正在运行的任务，并且所有数据都已经保存。
- 如果集群正在处理业务数据，如导入数据、查询数据，一旦重启集群，有可能会导致文件损坏或重启失败。因此，建议停止所有集群任务后，再重启集群。
- 如果重启失败，将有可能会导致集群不可用，建议联系技术支持人员进行处理或稍后重试。

操作步骤

- 步骤1 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2 单击控制台左上角的 ，选择区域。
- 步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。
- 步骤4 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。
- 步骤5 选中需要重启的集群名，在对应的操作列单击更多>重启。
- 步骤6 在弹出的对话框中，勾选了解重启集群的影响后，单击“确定”，重启集群。

图 2-9 确认重启窗口



----结束


2.2.3.5 删除集群

如果不再需要集群时，可以删除集群。删除CloudTable集群将会清空所有与该集群相关的资源及数据，且无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

- 步骤1 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
- 步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。
- 步骤4 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。
- 步骤5 选中需要删除的集群名，在对应的操作列单击更多>删除。
- 步骤6 在弹出的对话框中，勾选了解删除集群的影响后，单击“确定”，删除集群。

图 2-10 确认删除窗口



----结束

2.2.3.6 扩容集群

2.2.3.6.1 Doris 扩容说明

用户需要更多的计算资源或存储资源满足业务需要时，可以在管理控制台进行扩容操作，对已经创建的集群增加节点数（水平扩容）或对集群的节点增加磁盘容量（纵向扩容）。Doris可以很方便地对节点FE、BE进行水平扩容。一般情况下，可以通过将FE扩展至3个以上实现FE的高可用，且FE节点的扩容过程，不影响当前系统运行。BE节点的扩容过程，不影响当前系统运行以及正在执行的任务，并且不会影响当前系统的性能，数据均衡会自动进行，集群会在几个小时到一天不等的时间内恢复到负载均衡的状态。公有云的Doris集群目前不支持纵向扩容，而Doris本身有多种方式可以实现纵向扩容，因此需要对公有云的Doris集群增加纵向扩容服务。

说明

新增节点按照当前集群的计费模式进行计费。

注意事项

- 当集群状态处于“服务中”，且没有任何任务操作（如：规格变更、水平扩容）时，可以执行扩容操作。
- 请确定计划扩容的计算单元数小于等于用户计算单元的剩余配额，否则系统会提示无法进行扩容操作。
- 水平扩容过程中，不会自动重启集群，保证业务不中断，平滑扩容。纵向扩容过程中，集群会停止运行，直到参数设置完后才会重启集群的各个节点。
- 如果扩容失败，“任务状态”将显示为“单元扩容失败”，集群会自动回滚到扩容前的状态。用户可以再次重试扩容操作。

2.2.3.6.2 Doris 集群水平扩容

水平扩容增加集群中FE/BE节点的数量，FE/BE节点的扩容过程，不影响当前系统运行。

📖 说明

水平扩容需要注意以下几点：

- 扩容后的FE节点个数必须是奇数，3~5之间。
- 扩容后的BE节点个数为3~100之间。

操作步骤

步骤1 登录CloudTable管理控制台。

步骤2 单击集群管理，显示当前集群列表。

步骤3 在集群列表中，选定集群的操作列，选择“更多>水平扩容”，进入扩容页面。

图 2-11 水平扩容图

水平扩容

① 1、水平扩容过程中，系统读写可进行，但是可能会出现业务抖动，请选择在非业务高峰期进行

集群ID/名称	0861fc20-e2f8-40b8-924d-801947e66af8/clo...
地域/可用区	乌兰察布-二零三/可用区三
计费模式	按需
FE节点规格	8 vCPUs 16 GB
FE存储规格	高IO 400GB
FE节点数量	3
BE节点规格	8 vCPUs 16 GB
BE存储规格	高IO 400GB
BE节点数量	3
变配节点	<input checked="" type="radio"/> 输入值必须在3到5之间。
FE扩容至	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="3"/> <input type="button" value="+"/>
整体费用	¥13.66/小时
变更费用	¥0.00/小时

确定 **取消**

说明

水平扩容操作也可以在集群详情页面单击“水平扩容”，跳转水平扩容页面。

图 2-12 水平扩容



步骤4 选择变配节点为FE/BE。

步骤5 按“+”增加扩容节点。

步骤6 确定费用以及资源配额后，单击确定。

----结束

水平扩容状态

表 2-17 水平扩容任务状态说明

任务状态	说明
水平扩容中	表示集群正在扩容中。
水平扩容失败	表示集群扩容失败。

查看扩容详情

- 单击确定后，集群任务状态变更为“水平扩容中”，当集群扩容完毕后，集群状态为“服务中”。
- 单击确定后，集群任务状态变更为“水平扩容中”，如果扩容失败，集群状态显示为“服务中”，任务状态显示为“水平扩容失败”。

2.2.3.6.3 Doris 集群磁盘扩容

磁盘扩容，即纵向扩容，是一种扩容节点内磁盘容量的操作。一般来说，具体的数据存储在BE节点，当BE节点磁盘容量不足时，业务数据将无法存储，因此需要对节点进行纵向扩容。

说明

磁盘扩容过程中，集群业务可能存在抖动。

前提条件

当集群状态处于“服务中”，且没有任何任务操作（如：水平扩容、规格变更、修改参数等）时，可以执行扩容操作。需要注意的是：

- 扩充目标实例的存储容量，单位：GB。
- FE节点的最大扩充后的磁盘容量是2000G。
- BE节点的最大扩充后的磁盘容量是10000G。
- 扩充后的磁盘容量都是100G的倍数。

操作步骤

步骤1 登录CloudTable管理控制台。

步骤2 单击集群管理，显示当前集群列表。

步骤3 在集群列表中，选定集群的操作列，选择“磁盘扩容”，进入扩容页面。如果在英文界面，选定集群的操作列，选择“更多>磁盘扩容”，进入扩容页面。

图 2-13 磁盘扩容页面

磁盘扩容

● 1、磁盘扩容过程中系统不可用
2、按需计费形式变更费用指本次变更新增费用

集群ID/名称	5a9c6787-b2bf-4d62-9a52-193455100472/cloudtabl...			
地域/可用区	乌兰察布-二零三/可用区三			
计费模式	按需			
FE节点规格	4 vCPUs 8 GB			
FE存储规格	超高IO 300GB			
FE节点数量	3			
BE节点规格	4 vCPUs 8 GB			
BE存储规格	超高IO 400GB			
BE节点数量	3			
变配节点	<input checked="" type="radio"/> FE节点 <input type="radio"/> BE节点			
FE扩容至	<table border="1"><tr><td>-</td><td>500</td><td>+</td></tr></table> GB / 节点	-	500	+
-	500	+		
整体费用	¥10.02/小时			
变更费用	¥0.84/小时			

确定 **取消**

说明书

磁盘操作也可以在集群详情页面单击“磁盘扩容”，跳转磁盘扩容页面。

图 2-14 磁盘扩容



步骤4 选择变配节点为FE/BE。

步骤5 按“+”确定扩容磁盘后的磁盘容量。

步骤6 确定费用以及资源配额后，单击确定。

----结束

磁盘扩容状态

表 2-18 磁盘扩容任务状态说明

状态	说明
磁盘扩容中（任务状态）	表示集群正在扩容中。
服务中（集群状态）	当集群扩容成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。
磁盘扩容失败（任务状态）	表示扩容失败。

查看磁盘扩容信息

单击确定后，**集群任务状态**变更为“磁盘扩容中”，当集群扩容完毕后，**集群状态**更新为“服务中”。

2.2.3.6.4 Doris 集群规格变更

公有云的Doris集群目前不支持计算节点CPU、内存规格升、降配，因此需要对公有云的Doris集群增加纵向扩容功能。

📖 说明

- 规格变更只支持从小规格变更为大规格，如果要大规格更改为小规格，建议新建小规格集群，采用数据迁移进行切换。
- 一次只支持变更一种类型的节点规格（BE、FE），且变更完成后只生效所选类型的节点规格。
- 规格变更过程中，整个集群不可用，变更结束前不能再次变更。
- 规格变更需要限制用户操作的频率，短时间内不能多次变更规格。
- 规格变更过程中系统不可用。
- 按需计费形式变更费用指扩容后小时单价。

前提条件

当集群状态处于“服务中”，且没有任何任务操作（如：水平扩容、磁盘扩容、修改参数等）时，可以执行变更操作。

操作步骤

- 步骤1 登录CloudTable管理控制台。
- 步骤2 单击集群管理，显示当前集群列表。
- 步骤3 在集群列表中，选定集群的操作列，选择“更多>规格变更”，进入规格变更页面。

图 2-15 规格变更图



说明书

规格变更操作也可以在集群详情页面单击“规格变更”，跳转规格变更页面。

图 2-16 规格变更



步骤4 选择变配节点为FE/BE。

步骤5 按下拉框确定CPU、内存规格。

步骤6 确定费用以及资源配额后，单击确定。

单击确定后，集群状态变更为“亚健康”，任务状态为“规格变更中”，当集群变更完毕后，集群状态更新为“服务中”，任务状态清空。

----结束

规格变更状态

表 2-19 规格变更任务状态说明

状态	说明
规格变更中	表示集群正在变更中。
服务中	当集群变更成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。
规格变更失败	表示集群变更失败。

支持变更的规格列表

表 2-20 支持规格数据

参数	规格
计算规格	4U16G、8U32G、12U48G、16U64G、32U128G、64U256G、8U16G、16U32G、32U64G、64U128G。

2.2.3.7 Doris 参数配置

操作场景

创建完Doris集群后，用户可以在表格存储服务控制台中多次修改集群Doris配置参数，对集群的性能进行调优。

说明

- 修改集群静态参数需要重启集群，可能会导致业务的中断。
- 集群无运行中的任务时，才能修改参数。
- CloudTable Doris集群重启过程中，不允许修改集群参数。

Doris 修改参数步骤

步骤1 登录CloudTable管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航栏中，单击“集群管理”。

步骤4 在集群列表中找到所需要的集群，单击集群名称，进入“参数配置”页面。

步骤5 在“参数配置”中单击“参数配置”页签，对Doris参数进行修改。

步骤6 选择修改的节点（FE、BE节点）后，选中需要修改的参数，在“参数值”列单击 。

步骤7 在修改框中输入新值，单击 ，系统提示“参数修改为' xx '成功，请保存本次修改值”，并且修改的参数值后显示红色*。

如果单击 ，则取消修改。

图 2-17 修改参数

max_consumer_num_per_group 4  

步骤8 单击参数列表左上方的“保存修改”，弹出“保存修改”对话框。

步骤9 在“保存修改”对话框中，确认参数修改信息正确后，然后单击“确定”。

图 2-18 保存修改



- 单击确定后，在单击右上角的刷新按钮 ，如果参数表状态显示“已生效”，集群不用重启。如果显示“未生效”，用户需要手动重启集群才能使修改的参数生效。
- 单击参数配置页签左上角的重启按钮，集群重启。

图 2-19 静态参数修改图



参数名	参数值	静态参数	参数类型	状态	单位	参数范围	参数默认值	参数描述
max_consumer_num_per...	3	否	int	未更改	—	(0,300)	100	该参数限制的执行器导入作业的数量，包括 NEED_SCHED...
use_new_broker_scheduler	true	是	boolean	未更改	—	[true,false]	true	是否启用新的副本调度方式
max_broker_concurrency	10	否	int	未更改	—	(5,30)	10	broker scanner 扫描最大并发数。

说明

静态参数修改完成后，需要手动重启集群，参数才能生效。动态参数修改后生效，不用重启集群。

图 2-20 重启



参数名	参数值	静态参数	参数类型	状态	单位	参数范围	参数默认值	参数描述
max_consumer_num_per...	100	否	int	已生效	—	(0,300)	100	该参数限制的执行器导入作业的数量，包括 NEED_SCHED...
use_new_broker_scheduler	true	是	boolean	已生效	—	[true,false]	true	是否启用新的副本调度方式
max_broker_concurrency	10	否	int	未更改	—	(5,30)	10	broker scanner 扫描最大并发数。

- 如果修改的参数值不正确，可以在“保存修改”对话框中单击“一键还原”，取消修改参数值。

步骤10 参数修改完成后，可以单击“修改历史”页签查看参数修改的历史。“修改历史”页面中显示如下信息。

表 2-21 参数说明

参数	参数说明
参数名	被修改过的参数名。

参数	参数说明
旧值	修改前的参数值。
新值	修改后的参数值。
修改时间	记录用户修改参数值的时间。

----结束

Doris 参数修改状态

表 2-22 状态

状态	状态说明
未更改	Doris 未更改的参数。
未应用	Doris 参数已修改但是未应用。
未生效	Doris 静态参数，修改保存后需要重启集群。
已生效	Doris 参数修改后已生效： <ul style="list-style-type: none">• 静态参数修改保存后，集群需要重启才能生效。• 动态参数修改保存后生效。

FE 节点参数说明

表 2-23 FE 节点参数说明

参数名	参数值	静态参数	参数类型	状态	单位	参数范围	参数默认值	参数描述
max_routine_load_job_num	100	否	int	未更改	-	(0, 300)	100	该参数限制的例行导入作业的总数，包括 NEED_SCHEDULED, RUNNING, PAUSE 这些状态。超过后，不能在提交新的作业。
use_new_tablet_scheduler	true	是	boolean	未更改	-	[true, false]	true	是否启用新的副本调度方式。
max_broker_concurrency	10	否	int	未更改	-	(5, 30)	10	broker scanner 的最大并发数。

参数名	参数值	静态参数	参数类型	状态	单位	参数范围	参数默认值	参数描述
tablet_repair_delay_factor_second	60	否	long	未更改	s	(0,9223372036854775807)	60	对于不同的调度优先级，我们会延迟不同的时间后开始修复。以防止因为例行重启、升级等过程中，产生大量不必要的副本修复任务。此参数为一个基准系数。对于HIGH优先级，延迟为基准系数 * 1；对于NORMAL优先级，延迟为基准系数 * 2；对于LOW优先级，延迟为基准系数 * 3。即优先级越低，延迟等待时间越长。如果用户想尽快修复副本，可以适当降低该参数。
schedule_slot_num_per_path	2	是	int	未更改	-	(0, 10)	2	默认分配给每块磁盘用于副本修复的slot数目。该数目表示一块磁盘能同时运行的副本修复任务数。如果想以更快的速度修复副本，可以适当调高这个参数。单数值越高，可能对IO影响越大。
disable_balance	false	否	boolean	未更改	-	[true, false]	false	控制是否关闭均衡功能。当副本处于均衡过程中时，有些功能，如ALTER TABLE等将会被禁止。而均衡可能持续很长时间。因此，如果用户希望尽快进行被禁止的操作。可以将该参数设为true，以关闭均衡调度。
balance_load_score_threshold	0.1	否	double	未更改	-	(0, 1)	0.1	集群balance百分比的阈值。默认为0.1，即10%。当一个BE节点的load score，不高于或不低于平均load score的10%时，我们认为这个节点是均衡的。如果想让集群负载更加平均，可以适当调低这个参数。
dynamic_partition_check_interval_seconds	600	否	long	未更改	s	(0,9223372036854775807)	600	动态分区线程的执行频率，默认为600(10分钟)，即每10分钟进行一次调度。

参数名	参数值	静态参数	参数类型	状态	单位	参数范围	参数默认值	参数描述
max_routine_load_task concurrent_num	5	否	int	未更改	-	(0, 10)	5	该参数限制了一个例行导入作业最大的子任务并发数。建议维持默认值。设置过大，可能导致同时并发的任务数过多，占用集群资源。
dynamic_partition_enable	true	否	boolean	未更改	-	[true, false]	true	是否开启Doris的动态分区功能。默认为false，即关闭。该参数只影响动态分区表的分区操作，不影响普通表。
max_bytes_per_broker_scanner	32 21 22 54 72	否	long	未更改	byte	(0,922 33720 36854 77580 7)	32 21 22 54 72	broker scanner程序可以在一个broker加载作业中处理的最大字节数。通常，每个BE都有一个broker scanner程序单个BE处理的数据量的最大值，默认为3G。如果单个BE导入的数据量 >max_bytes_per_broker scanner会报错,需要调大参数max_bytes_per_broker_scanner, 或者调整导入并发数。具体计算逻辑如下: 本次导入并发数 =Math.min(源文件大小/最小处理量,最大并发数,当前BE节点个数) 本次导入单个BE的处理量=源文件大小/本次导入的并发数 其中:最小处理量min_bytes_per_broker scanner默认为64M,最大并发数max broker concurrency默认为10。

BE 节点参数说明

表 2-24 BE 节点参数说明

参数名	参数值	静态参数	参数类型	状态	单位	参数范围	参考缺省值	参数描述
max_consumer_num_per_group	3	是	int	未更改	-	(0, 10)	3	一个数据消费者组中的最大消费者数量，用于 routine load。
clone_worker_count	3	是	int	未更改	-	(0, 10)	3	用于执行克隆任务的线程数，其值影响副本均衡的速度。在磁盘压力不大的情况下，可以通过调整该参数来加快副本均衡。

2.2.3.8 Doris 包周期计费操作

如果您需长期使用当前集群，为节省开支，可以将按需购买的集群转为包年/包月计费模式（也称为包周期计费模式）。按需转包年/包月的具体操作，请参见本章节内容。

按需转包年包月

- 前提条件：集群计费模式是“按需计费”。
- 按需转包年/包月操作步骤
 - 登录CloudTable管理控制台。
 - 单击集群管理，显示当前集群列表。
 - 在集群列表中，选择指定集群所在行的“操作”列，单击“更多>转包周期”。

说明

- 转包周期操作也可以在集群的详情页面单击“转包周期”，跳转到包年/包月页面。
- 跳转到包年/包月页面，选择购买时长，单击“去支付”。
 - 跳转到支付页面，选择支付方式，单击“确认付款”。
 - 订单支付成功后，返回集群列表，单击指定集群进入详情页面，查看“计费模式”。

包年包月退订

- 前提条件：集群计费模式为“包年/包月”。
- 退订操作步骤
 - 登录CloudTable管理控制台。
 - 单击集群管理，显示当前集群列表。

- c. 在集群列表中，在指定集群所在行的操作列，选择“更多>退订”。
- d. 弹出退订对话框，勾选“我已了解退订集群带来的后果，确定执行本次操作”，单击确定。
- e. 跳转到退订资源页面，选择退订理由，勾选“我已确认本次退订金额和相关费用”、“资源退订后，未放入回收站的资源将立即删除且无法恢复。我已确认数据完成备份或不再使用”，然后单击“退订”。
- f. 弹出退订对话框，单击“退订”。

2.2.4 使用 Doris


2.2.4.1 准备弹性云服务

创建 ECS

步骤1 购买弹性云服务器。

1. 登录华为云控制台。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“计算 > 弹性云服务器 ECS”。
4. 单击“购买弹性云服务器”。
5. 配置弹性云服务器参数。
 - a. 选择CPU架构和规格。

图 2-21 规格图



- b. 选择镜像和磁盘规格。

图 2-22 选择镜像和磁盘规格



步骤2 单击下一步：网络配置。

1. 选择VPC和安全组。

图 2-23 VPC 图**说明**

- 如果已有VPC和安全组，则选择已有的VPC和安全组。
 - 如果没有创建的VPC，请单击“前往控制台创建”，新建VPC。
 - 如果没有创建的安全组，请单击“新建安全组”，新建安全组。
 - 具体可以参考《弹性云服务器用户指南》创建弹性云服务。
2. 选择购买弹性公网IP，公网带宽选择“按流量计费”。

图 2-24 公网 IP 图**步骤3 单击下一步“高级配置”。**

配置云服务器名称和密码。

图 2-25 高级配置

The screenshot shows the 'Advanced Configuration' section of an ECS instance setup. It includes fields for 'Cloud Server Name' (ecs-2615), 'Description' (empty, 0/85), and 'Login Credential' (selected 'Password' tab, showing 'root' and two password input fields). Below this is a 'Cloud Backup' section with a note about purchasing a backup storage library and three buttons: 'Buy Now', 'Use Existing', and 'Skip Purchase'. A note at the bottom encourages enabling backups for data recovery.

步骤4 单击下一步“确认配置”，确认配置参数。

图 2-26 确认配置参数页面

The screenshot shows the 'Confirm Configuration Parameters' page. It displays the configuration details from the previous screen, including the selected 'Anti-affinity' cloud server group. The 'Basic Configuration' and 'Network Configuration' tabs are visible at the top. The 'Advanced Configuration' tab is active, showing the configuration for the ECS instance. At the bottom, there are sections for 'Enterprise Project' selection, 'Credit Period', 'Purchase Quantity', and a 'Protocol' checkbox. The 'Protocol' checkbox is checked, indicating acceptance of the terms and conditions.

步骤5 选择“企业项目”，勾选“协议”，确认配置信息后，单击“立即购买”。

步骤6 返回弹性云服务器列表页面，查看弹性云服务器的创建进度。

当弹性云服务器的状态为“运行中”时，表示创建完成。

----结束

2.2.4.2 使用 MySQL 客户端访问集群

用户在弹性云服务器里可以通过[手动安装客户端](#)的方法，使用MySQL访问集群。

□ 说明

创建集群的虚拟私有云、安全组需要和公网ECS保持一致，否则客户端无法访问集群。

手动安装客户端

步骤1 准备Linux弹性云服务器，具体操作请见[准备弹性云服务](#)章节。

步骤2 安装客户端，连接集群。

1. 使用SSH登录工具，通过弹性IP远程登录到Linux弹性云服务器。

具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的“[SSH密码方式登录](#)”。

2. 登录后执行以下命令解压安装包。

```
cd <客户端安装包存放路径>
tar xzvf 客户端压缩包名
```

□ 说明

操作**步骤**提到的“<客户端安装包存放路径>”请替换为实际的客户端存放路径。

3. 进入bin目录。

```
cd mysql-5.7.22-linux-glibc2.12-x86_64/bin/
```

4. 然后执行下面的命令连接Doris集群。

```
./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P端口
```

□ 说明

- 集群内网地址：集群详情页面中集群访问地址，这里替换成您自己购买的集群的访问地址（FE节点的5个访问地址，都可以访问集群）。
- **password**为您购买集群时设置的密码，如果有特殊符号，特殊符号前面需要\进行转义，如果密码整体用单引号括起来，则特殊字符不需要转义。
- 端口：FE上的mysql server端口，参见[表2-1](#)。

----结束

2.2.4.3 Doris MySQL 命令简介

本章节主要介绍常用的Doris MySQL命令。安装MySQL客户端后，加载环境变量，可使用以下命令。

1. 连接Doris集群。

```
./mysql -uadmin -ppassword -h集群内网地址 -P端口
```

2. 获取帮助。

在MySQL执行“help”命令，将会返回所有命令信息，以及基本命令的说明和使用方法。

```
mysql> help
```

3. 创建数据库。

执行“CREATE DATABASE”命令创建数据库，创建数据库必须指定数据库的名字。

```
mysql> CREATE DATABASE demo;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

4. 使用数据库。

```
mysql> USE demo
Database changed
```

5. 创建数据表。

假定这是一张记录用户访问某商品页面行为的表信息，使用MySQL客户端实现业务操作。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS demo.example_tbl
(
    `user_id` LARGEINT NOT NULL COMMENT "用户id",
    `date` DATE NOT NULL COMMENT "数据插入日期时间",
    `city` VARCHAR(20) COMMENT "用户所在城市",
    `age` SMALLINT COMMENT "用户年龄",
    `sex` TINYINT COMMENT "用户性别",
    `last_visit_date` DATETIME REPLACE DEFAULT "1970-01-01 00:00:00" COMMENT "用户最后一次访问时间",
    `cost` BIGINT SUM DEFAULT "0" COMMENT "用户总消费",
    `max_dwell_time` INT MAX DEFAULT "0" COMMENT "用户最大停留时间",
    `min_dwell_time` INT MIN DEFAULT "99999" COMMENT "用户最小停留时间"
)
AGGREGATE KEY(`user_id`, `date`, `city`, `age`, `sex`)
DISTRIBUTED BY HASH(`user_id`) BUCKETS 1
PROPERTIES (
    "replication_allocation" = "tag.location.default: 1"
);
```

6. 插入数据。

执行INSERT INTO命令往指定表插入数据，需要指定表名、列、插入的具体值。

```
INSERT INTO demo.example_tbl
(user_id,date,city,age,sex,last_visit_date,cost,max_dwell_time,min_dwell_time)
VALUES('10000','2017-10-01','A','20','0','2017-10-01 07:00:00','35','10','2'),
('10001','2017-10-01','A','30','1','2017-10-01 17:05:45','2','22','22'),
('10002','2017-10-02','B','20','1','2017-10-02 12:59:12','200','5','5'),
('10003','2017-10-02','C','32','0','2017-10-02 11:20:12','30','11','11'),
('10004','2017-10-01','D','35','0','2017-10-01 10:00:15','100','3','3'),
('10004','2017-10-03','D','35','0','2017-10-03 10:20:22','11','6','6');
```

- demo.example_tbl: 表的名称。
- user_id,date,city,age,sex,last_visit_date,cost,max_dwell_time,min_dwell_time: 列。
- VALUES: 插入的值。

7. 查询数据。

- 查询数据，体验 Doris 的数据快速查询分析能力。

```
mysql> SELECT * FROM
demo.example_tbl;
+-----+-----+-----+-----+
| user_id | date      | city | age | sex | last_visit_date | cost | max_dwell_time | min_dwell_time |
+-----+-----+-----+-----+
| 10000  | 2017-10-01 | A   | 20  | 0   | 2017-10-01 07:00:00 | 35  | 10  | 2  |
| 10001  | 2017-10-01 | A   | 30  | 1   | 2017-10-01 17:05:45 | 2   | 22  | 22 |
| 10002  | 2017-10-02 | B   | 20  | 1   | 2017-10-02 12:59:12 | 200 | 5   | 5  |
| 10003  | 2017-10-02 | C   | 32  | 0   | 2017-10-02 11:20:12 | 30  | 11  | 11 |
| 10004  | 2017-10-01 | D   | 35  | 0   | 2017-10-01 10:00:15 | 100 | 3   | 3  |
| 10004  | 2017-10-03 | D   | 35  | 0   | 2017-10-03 10:20:22 | 11  | 6   | 6  |
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.02 sec)
```

- 查询表demo.example_tbl指定城市B的信息。

```
mysql> SELECT * FROM demo.example_tbl where city='B';
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| user_id | date      | city | age | sex | last_visit_date | cost | max_dwell_time | min_dwell_time
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 10002  | 2017-10-02 | B   | 20  | 1   | 2017-10-02 12:59:12 | 200  |           5    |          5
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.10 sec)
```

8. 删 除数据。

- a. 删 除指定行数据。

```
mysql> DELETE FROM demo.example_tbl WHERE user_id = 10003;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
{'label':'delete_77ed273a-a052-4d64-bac0-23916b698003', 'status':'VISIBLE', 'txnid': '39'}
```

- b. 删 除表。

```
mysql> DROP TABLE demo.example_tbl;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

9. 执 行退出Doris集群。

```
mysql> exit
Bye
```

2.2.5 Doris 用户管理

2.2.5.1 用户管理

用户管理功能提供新增用户、删除用户、查看用户权限、分配用户角色、修改用户密码等功能。

新建用户

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入用户管理页面。

步骤4 单击左上角的新建用户按钮，新建用户。

图 2-27 新建用户



表 2-25 参数说明

参数	说明
用户名	新建用户的名字。
密码	新建用户的密码。 说明 设置密码规则： <ul style="list-style-type: none">8~16个字符。至少包含以下字符中的4种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符（\$@%#!*&）。不能与用户或倒序的用户名相同。
确认密码	确认密码。

步骤5 检查后参数，确认无误，单击确定。

----结束

删除用户

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入用户管理页面。

步骤4 选择需要删除的用户名，单击右边的删除按钮，出现删除确认页面。

步骤5 单击确认，删除此用户。

图 2-28 删除用户

 确定要删除用户吗？



----结束

说明

删除用户前需确认此账户是否再用。删除操作不可逆，即使删除后立即重新添加同名账户，也可能存在权限和以前不一致的情况。

修改密码

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入用户管理页面。

步骤4 单击更多>修改密码，弹出修改密码页面。

步骤5 修改密码后，单击确定。

----结束

□ 说明

Doris不支持查看已有账户的密码，如果忘记密码可以通过重置密码功能设置新密码。

分配角色

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入用户管理页面。

步骤4 单击更多<分配角色，弹出分配角色页面。

步骤5 选择角色后，单击确认。

----结束

□ 说明

- 支持修改分配多个角色。
- 角色由用户自己定义。新建角色请参见[角色管理](#)。

查看权限

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入用户管理页面。

步骤4 单击操作列“查看权限”，弹出用户权限页面。

----结束

表 2-26 查看权限

参数	说明
用户名	新建的用户名。
全局权限	查询、插入、更改、创建、删除。
各级权限	<ul style="list-style-type: none">• 数据库和表：创建的数据库和表。• 高危权限：创建表、删除表。• 普通权限：查询、插入、更改。

□ 说明

支持查看账户对数据库的操作权限。

2.2.5.2 用户管理命令简介

此章节主要介绍用户管理SQL基本语法和使用说明。

1. 创建用户。

- CREATE USER命令用于创建一个Doris用户（无角色）。

```
CREATE USER 'Jack' IDENTIFIED BY 'password';
```

表 2-27 参数说明

参数	说明
Jack	设置的用户名。
password	指创建的用户密码。

说明

不建议用以下方式创建用户，Doris目前不支持此方式，用此方式创建的用户，无法把用户名和IP区分开。

```
CREATE USER 'jack02' @'192.168.%' identified by '123456' DEFAULT ROLE 'default_role';
```

- CREATE USER命令用于创建一个Doris用户（分配系统默认角色）。

```
CREATE USER 'jeo' IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE 'default_role';
```

2. 修改用户密码。

ALTER USER命令用于修改用户密码。

```
ALTER USER 'Jack' IDENTIFIED BY "password";
```

3. 给用户分配角色。

- 给用户分配角色。

```
GRANT 'role1','role2' TO 'jack'@'%';
```

表 2-28 参数说明

参数	说明
role	代表创建的角色。
jack	代表新建的用户名。

- 撤销分配给用户的角色。

```
REVOKE 'role1' FROM 'candy';
```

4. 删除用户。

```
DROP USER'Jack';
```

2.2.6 Doris 角色管理

2.2.6.1 角色管理

角色管理功能提供新增角色、删除角色、查看角色权限、修改角色权限等功能。角色管理支持管理用户对库表数据的权限，包括授权和撤销。

创建角色

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入角色管理页面。

步骤4 单击左上角的新建角色按钮，弹出新建角色页面。

步骤5 设置参数，确认参数无误，单击确定。

图 2-29 新建角色



----结束

删除角色

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入角色管理页面。

步骤4 选择需要删除的角色，单击右侧删除按钮，出现确认页面，单击确定。

----结束

说明

删除操作不可逆，即使删除后立即重新添加同名角色，也可能存在权限和以前不一致的情况。所以，删除角色前需确认此角色是否应用中。

权限查看

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入角色管理页面。

步骤4 选择需要查看权限的角色，单击右侧查看权限按钮，弹出权限查看页面。

图 2-30 权限查看页面



----结束

权限修改


步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击左侧集群管理，显示当前集群列表，选择需要操作的集群，进入角色管理页面。

步骤4 选择需要修改的角色，单击右侧修改按钮，弹出修改权限页面。

图 2-31 权限修改页面



步骤5 修改权限后，确认参数无误，单击确定。

----结束

2.2.6.2 角色管理命令简介

此章节主要介绍用角色管理SQL基本语法和使用说明。

1. 创建角色

```
CREATE Role role_name;
```

- role_name: 指新建角色名称。
2. 给角色赋予权限。
 - 授予指定库表的权限给角色。

```
GRANT LOAD_PRIV ON ct1.db1.* TO ROLE 'my_role';
```
 - 授予指定资源的使用权限给角色。

```
GRANT USAGE_PRIV ON RESOURCE 'spark_resource' TO ROLE 'my_role';
```
 3. 删除角色。

```
DROP ROLE role1;
```
 4. 查询当前用户的权限和角色。

```
SHOW GRANTS;
```

2.2.7 Doris 慢查询管理

慢SQL页面中包含“运行中的慢查询”和“已完成的慢查询”两个标签页，默认展示当前Doris集群中“运行中的慢查询”耗时500ms以上的慢SQL。对于正在运行中的SQL，提供了“结束查询”功能，您可手动选择是否结束SQL运行。

运行中的慢 SQL 查询操作步骤

- 步骤1 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2 在集群列表中找到所要查看的Doris集群并单击“集群名称”，进入详情页。
- 步骤3 在左侧导航树，单击“慢查询管理”，进入运行中慢查询页面。
- 步骤4 可通过对慢查询运行时长、时间范围以及SQL语句的调整来实现数据的筛选以及结束运行中的SQL的命令。

表 2-29 运行中慢 sql 查询参数说明

参数	参数说明
查询编号	查询每一个SQL命令的ID。
执行开始时间	SQL语句执行开始时间。
执行结束时间	SQL语句执行结束时间。
数据库	使用的数据库。
SQL语句	执行的SQL语句。
运行时长 (ms)	SQL执行时长。
状态	SQL运行的状态。
操作	进行停止查询等操作。

----结束

已完成的慢 SQL 查询操作步骤

- 步骤1 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2 在集群列表中找到所要查看的Doris集群并单击“集群名称”，进入详情页。

步骤3 在左侧导航树，单击“慢查询管理”，进入已完成的慢查询页面。

步骤4 可通过对慢查询运行时长、时间范围、状态以及SQL语句的调整来实现数据的筛选。

表 2-30 已完成慢 sql 查询参数说明

参数	参数说明
查询编号	查询每一个SQL命令的ID。
执行开始时间	SQL语句执行开始时间。
执行结束时间	SQL语句执行结束时间。
数据库	使用的数据库。
SQL语句	执行的SQL语句。
运行时长 (ms)	SQL执行时长。
状态	SQL运行的状态。

----结束

慢 SQL 查询状态说明

SQL语句的运行状态为“已完成”、“运行中”、“已取消”中的一种。当运行状态为“运行中”时，对应的操作列中会出现“结束查询”操作。

表 2-31 状态说明

状态	描述
已完成	表示SQL语句已经执行完毕。
运行中	表示SQL语句正在运行中，可手动选择是否结束运行中的SQL语句。
已取消	表示SQL语句已被取消执行。

2.2.8 Doris 连接管理

2.2.8.1 连接管理概述

Doris的Hive外表自带create catalog能力，通过连接Hive Metastore，或者兼容Hive Metastore的元数据服务自动获取Hive库表信息，并进行表数据查询，从而避免了传统外部数据目录多需要手动映射以及数据迁移的复杂工程。

背景

许多客户的Hive表数据在OBS或HDFS上，需要Doris对接Hive外表，且Hive集群分为安全集群与非安全集群，所以可以使用以下4种方式进行数据查询：

- 使用catalog连接非安全认证hive on hdfs。
- 使用catalog连接kerberos安全认证hive on hdfs。
- 使用catalog连接非安全认证hive on obs。
- 使用catalog连接kerberos安全认证hive on obs。

Kerberos 介绍

Hadoop社区版本提供两种认证方式Kerberos认证（安全模式）和Simple认证（普通模式），在创建集群时，MRS支持配置是否启用Kerberos认证。

在安全模式下MRS集群统一使用Kerberos认证协议进行安全认证。

- 功能
使用Kerberos的系统在设计上采用“客户端/服务器”结构与AES等加密技术，并且能够进行相互认证（即客户端和服务器端均可对对方进行身份认证）。可以用于防止窃听、防止replay攻击、保护数据完整性等场合，是一种应用对称密钥体制进行密钥管理的系统。
- 使用前提
需要Kerberos客户端、keytab路径、Kerberos认证用户名、客户端配置krb5.conf文件。
- 原理结构图
Kerberos原理架构图如下图所示，详细介绍请参见MRS服务的[安全认证原理以及认证机制](#)章节。

图 2-32 原理架构图




表 2-32 参数说明

参数	说明
Application Client	应用客户端，通常是需要提交任务（或者作业）的应用程序。
Application Server	应用服务端，通常是应用客户端需要访问的应用程序。
Kerberos	提供安全认证的服务。
KerberosAdmin	提供认证用户管理的进程。
KerberosServer	提供认证票据分发的进程。

2.2.8.2 创建 MRS Hive 连接

2.2.8.2.1 使用 catalog 连接非安全认证 hive on hdfs

通过CloudTable集群管理面创建MRS Hive连接。

创建 MRS Hive 连接步骤

步骤1 通过访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/cloudtable>。

步骤2 用户在CloudTable集群管理界面，选择需要操作的集群进入集群详情页面。

步骤3 单击tab页中的“连接设置”，弹出连接页面。

步骤4 单击左上角“新建连接”创建MRS Hive连接。

步骤5 新建连接类型：非安全认证hive on hdfs，认证类型选择SIMPLE，OBS按钮关闭状态。

图 2-33 新建连接页面

新建连接

* 名称

* 连接器

* Hadoop类型

* 集群名称

Manager IP

认证类型

* 连接器版本

* 用户名

* 密码

OBS支持

确定 测试 取消

表 2-33 参数说明

参数	描述
名称	根据连接的数据源类型，用户可以自定义连接名。 说明 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
连接器	Doris支持的外部数据目录组件，目前支持可选：Hive。
Hadoop类型	Doris支持hadoop组件，目前支持的可选：MRS。
集群名称	MRS集群名称。 说明 Doris只能对接一个kerberos集群中的一个用户。
Manager IP	MRS Manager的浮动IP地址，选择连接的集群后，ip地址会自动填充。
认证类型	MRS集群鉴权类型，安全集群可选“KERBEROS”，非安全集群可选“SIMPLE”。选择连接的集群后，安全类型会自动填充。
连接器版本	MRS集群的数据源组件的版本，HIVE支持3版本，可选：3.X。
用户名	MRS集群的用户名。
密码	MRS集群mrs_user_name对应的密码。
OBS支持	打开按钮，则支持OBS。关闭按钮则不支持OBS。

步骤6 配置好参数后，单击测试。如果测试失败请检查用户名和密码是否正确。

步骤7 测试完成后，单击确定按钮，连接设置页面会出现一条新的连接记录。

----结束

SQL 命令

- 创建CATALOG的SQL命令以及参数说明。

```
CREATE CATALOG hive_catalog_simple PROPERTIES (
    'type'='hms',
    'hive.metastore.uris'='thrift://192.X.X.X:port,thrift://192.x.x.x:port',
    'hive.metastore.sasl.enabled' = 'false',
    'dfs.nameservices'='hacluster',
    'dfs.ha.namenodes.hacluster'='3,4',
    'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.3'='192.x.x.x:port',
    'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.4'='192.x.x.x:port',
    'dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster'='org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider',
    'hive.version' = '3.1.0',
    'yarn.resourcemanager.address' = '192.X.X.X:port',
    'yarn.resourcemanager.principal' = 'mapred/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM'
);
```

表 2-34 参数说明

参数	说明
type	对接外部数据类型。
hive.metastore.uris	hive元数据uri，可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.metastore.sasl.enabled	可在hive-site.xml配置文件查看。
dfs.nameservices	可在hdfs-site.xml配置文件查看。
dfs.ha.namenodes.hacluster	可在hdfs-site.xml配置文件查看。
dfs.namenode.rpc-address.hacluster.3	可在hdfs-site.xml配置文件查看。 说明 此参数的ip地址可在MRS集群的FusionInsight Manager页面<主页<组件<实例页面查看。
dfs.namenode.rpc-address.hacluster.4	可在hdfs-site.xml配置文件查看。 说明 此参数的ip地址可在MRS集群的FusionInsight Manager页面<主页<组件<实例页面查看。
dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster	可在hdfs-site.xml配置文件查看。
hive.version	Hive版本。
yarn.resourcemanager.address	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤：<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResoureManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。查看地址，返回实例界面查看。
yarn.resourcemanager.principal	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤：<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResoureManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。

- 参数获取方法。
 - 连接mrs集群，请参见[使用mrs客户端](#)章节。
 - 进入client目录下，显示出MRS的全部组件,目前使用的组件有HDFS和Hive组件。

```
cd /opt/Bigdata/client/
```

□ 说明

HDFS组件中包含了core-site.xml、hdfs-site.xml配置文件，Hive组件中包含了hive-site.xml配置配置。

- c. 进入组件中的配置文件查看参数。
 - i. HDFS组件查看。

```
cd ./HDFS/hadoop/etc/
```

进入hadoop目录。

```
cd hadoop/hdfs-site.xml
```

打开hdfs-site.xml配置文件，查找相关参数。

```
vim hdfs-site.xml
```
 - ii. Hive组件查看。

```
/opt/Bigdata/client/Hive/config/hive-site.xml
```

打开hive-site.xml配置文件，查找相关参数。

```
vim hive-site.xml
```

常见问题

当出现以下报错的时候，需要修改MRS集群的manager页面切换HDFS的主备。

```
mysql> select * from hive_hdfs_test2;
ERROR 1105 (HY000): errCode = 2, detailMessage = get file split failed for table: hive_hdfs_test2, err:
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException: Operation category READ is not supported in state standby. Visit
https://s.apache.org/sbnn-error
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.StandbyState.checkOperation(StandbyState.java:108)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode
$NameNodeHAContext.checkOperation(NameNode.java:2200)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.checkOperation(FSNamesystem.java:
```

2.2.8.2.2 使用 catalog 连接 kerberos 安全认证 hive on hdfs

- 步骤1** 通过访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/cloudtable>。
- 步骤2** 用户在CloudTable集群管理界面，选择需要操作的集群进入集群详情页面。
- 步骤3** 单击tab页中的“连接设置”，弹出连接页面。
- 步骤4** 单击左上角“新建连接”创建MRS Hive连接。
- 步骤5** 新建连接类型：安全认证hive on hdfs，认证类型选择KERBEROS，OBS按钮关闭状态。

图 2-34 新建连接




表 2-35 参数说明

参数	描述
名称	根据连接的数据源类型, 用户可以自定义连接名。 说明 必须以字母开头, 由字母、数字、中划线组成, 不能包含其他的特殊字符, 并且长度为4~64个字符。
连接器	Doris支持的外部数据目录组件, 目前支持可选: Hive。
Hadoop类型	Doris支持hadoop组件, 目前支持的可选: MRS。
集群名称	MRS集群名称。 说明 Doris只能对接一个kerberos集群中的一个用户。
Manager IP	MRS Manager的浮动IP地址, 选择连接的集群后, ip地址会自动填充。

参数	描述
认证类型	MRS集群鉴权类型，安全集群可选“KERBEROS”，非安全集群可选“SIMPLE”。选择连接的集群后，安全类型会自动填充。
连接器版本	MRS集群的数据源组件的版本，HIVE支持3版本，可选：3.X。
用户名	MRS集群的用户名。
密码	MRS集群mrs_user_name对应的密码。
OBS支持	打开按钮，则支持OBS。关闭按钮则不支持OBS。

步骤6 配置好参数后，单击测试。如果测试失败请检查用户名和密码是否正确。

步骤7 测试完成后，单击确定按钮，连接设置页面会出现一条新的连接记录。

----结束

SQL 命令

- 创建CATALOG的SQL命令以及参数说明。

```
CREATE CATALOG hive_catalog PROPERTIES (
    'type'='hms',
    'hive.metastore.uris' = 'thrift://192.x.x.x:port,thrift://192.x.x.x:port',
    'hive.metastore.sasl.enabled' = 'true',
    'hive.server2.thrift.sasl.qop'='auth-conf',
    'hive.server2.authentication' = 'KERBEROS',
    'hive.server2.authentication.kerberos.principal' = 'hive/
hadoop.99261318_1115_4b1a_bcbd_f944f2d68731.com@99261318_1115_4B1A_BCBD_F944F2D68731.
COM',
    'hive.metastore.kerberos.principal' = 'hive/
hadoop.99261318_1115_4b1a_bcbd_f944f2d68731.com@99261318_1115_4B1A_BCBD_F944F2D68731.
COM',
    'dfs.nameservices'='hacluster',
    'dfs.ha.namenodes.hacluster'='3,4',
    'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.3'='192.x.x.x:port',
    'dfs.namenode.rpc-address.hacluster.4'='192.x.x.x:port',
    'dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster'='org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.AdaptiveFailov
erProxyProvider',
    'hadoop.security.authentication'='kerberos',
    'hadoop.kerberos.principal' = '{kinit_result}', -- kinit {USER_NAME} 的结果
    'hive.version' = '3.1.0',
    'fs.defaultFS'='hdfs://hacluster',
    'hadoop.rpc.protection'='privacy',
    'yarn.resourcemanager.address' = '192.X.X.X:port',
    'yarn.resourcemanager.principal' = 'mapred/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM'
);
```

表 2-36 参数说明

参数	说明
type	对接外部数据类型。
hive.metastore.uris	hive元数据uri，可在hive-site.xml配置文件查看。

参数	说明
hive.server2.thrift.sasl.qop	可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.server2.authentication	认证类型，在集群连接页面查看。
hive.server2.authentication.kerberos.principal	可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.metastore.kerberos.principal	可在hive-site.xml配置文件查看。
dfs.nameservices	可在hdfs-site.xml配置文件查看。
dfs.ha.namenodes.hacluster	可在hdfs-site.xml配置文件查看。
dfs.namenode.rpc-address.hacluster.3	可在hdfs-site.xml配置文件查看。 说明 此参数的ip地址可在MRS集群的FusionInsight Manager页面<主页><组件><实例>页面查看。
dfs.namenode.rpc-address.hacluster.4	可在hdfs-site.xml配置文件查看。 说明 此参数的ip地址可在MRS集群的FusionInsight Manager页面<主页><组件><实例>页面查看。
dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster	可在hdfs-site.xml配置文件查看。
hadoop.security.authentication	可在core-site.xml配置文件查看。
hadoop.kerberos.principal	\
hive.version	Hive版本。
fs.defaultFS	可在core-site.xml配置文件查看。
hadoop.rpc.protection	可在core-site.xml配置文件查看。
yarn.resourcemanager.address	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤：<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResourceManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。查看地址，返回实例界面查看。

参数	说明
yarn.resourcemanager.principal	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤：<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResoureManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。

- 参数获取方法。
 - 连接mrs集群, 请参见[使用mrs客户端](#)章节。
 - 进入client目录下, 显示出MRS的全部组件, 目前使的组件有HDFS和Hive组件。

```
cd /opt/Bigdata/client/
```

说明

HDFS组件中包含了core-site.xml、hdfs-site.xml配置文件, Hive组件中包含了hive-site.xml配置配置。

- 进入组件中的配置文件查看参数。
 - HDFS组件查看。

```
cd ./HDFS/hadoop/etc/
```

进入hadoop目录。

```
cd hadoop/hdfs-site.xml
```

打开hdfs-site.xml配置文件, 查找相关参数。

```
vim hdfs-site.xml
```
 - Hive组件查看。

```
/opt/Bigdata/client/Hive/config/hive-site.xml
```

打开hive-site.xml配置文件, 查找相关参数。

```
vim hive-site.xml
```

常见问题

当出现以下报错的时候, 需要修改MRS集群的manager页面切换HDFS的主备。

```
mysql> select * from hive_hdfs_test2;
ERROR 1105 (HY000): errCode = 2, detailMessage = get file split failed for table: hive_hdfs_test2, err:
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException: Operation category READ is not supported in state standby. Visit
https://s.apache.org/sbnn-error
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.StandbyState.checkOperation(StandbyState.java:108)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.NameNode
$NameNodeHAContext.checkOperation(NameNode.java:2200)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSNamesystem.checkOperation(FSNamesystem.java:
```

2.2.8.2.3 使用 catalog 连接非安全认证 hive on obs

通过CloudTable集群管理面创建MRS Hive连接。

说明

目前CloudTable Doris暂不支持使用Catalog对接数据存储在并行文件系统的OBS MRS Hive集群。

创建 MRS Hive 连接步骤

- 步骤1** 通过访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/cloudtable>。
- 步骤2** 用户在CloudTable集群管理界面，选择需要操作的集群进入集群详情页面。
- 步骤3** 单击tab页中的“连接设置”，弹出连接页面。
- 步骤4** 单击左上角“新建连接”创建MRS Hive连接。
- 步骤5** 新建连接类型：非安全认证hive on OBS，认证类型选择SIMPLE，OBS按钮开启状态。

图 2-35 新建连接

表 2-37 参数说明

参数	描述
名称	<p>根据连接的数据源类型，用户可以自定义连接名。</p> <p>说明 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。</p>

参数	描述
连接器	Doris支持的外部数据目录组件，目前支持可选：Hive。
Hadoop类型	Doris支持hadoop组件，目前支持的可选：MRS。
集群名称	MRS集群名称。 说明 Doris只能对接一个kerberos集群中的一个用户。
Manager IP	MRS Manager的浮动IP地址，选择连接的集群后，ip地址会自动填充。
认证类型	MRS集群鉴权类型，安全集群可选“KERBEROS”，非安全集群可选“SIMPLE”。选择连接的集群后，安全类型会自动填充。
连接器版本	MRS集群的数据源组件的版本，HIVE支持3版本，可选：3.X。
用户名	MRS集群的用户名。
密码	MRS集群mrs_user_name对应的密码。
OBS支持	打开按钮，则支持OBS。关闭按钮则不支持OBS。

步骤6 配置好参数后，单击测试。如果测试失败请检查用户名和密码是否正确。

步骤7 测试完成后，单击确定按钮，连接设置页面会出现一条新的连接记录。

----结束

SQL 命令

- 创建CATALOG的SQL命令以及参数说明。

```
CREATE CATALOG hive_catalog_simple_obs PROPERTIES (
    'type'='hms',
    'hive.metastore.uris'='thrift://192.x.x.x:port,thrift://192.x.x.x:port',
    'AWS_ACCESS_KEY' = '****',
    'AWS_SECRET_KEY' = '****',
    'AWS_ENDPOINT' = 'obs.cn-north-7.ulangqab.huawei.com',
    'AWS_REGION' = 'cn-north-7',
    'hive.metastore.sasl.enabled' = 'false',
    'hive.version' = '3.1.0',
    'yarn.resourcemanager.address' = '192.X.X.X:port',
    'yarn.resourcemanager.principal' = 'mapred/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM'
);
```

表 2-38 参数说明

参数	说明
type	对接外部数据类型。
hive.metastore.uris	hive元数据uri，可在hive-site.xml配置文件查看。
AWS_ACCESS_KEY	access key，获取方式请参见对象存储服务的 获取访问密钥（AK/SK） 章节。

参数	说明
AWS_SECRET_KEY	secret key, 获取方式请参见对象存储服务的 获取访问密钥（AK/SK） 章节。
AWS_ENDPOINT	obs地址, 获取方式见请参见对象存储服务的 获取终端节点 章节。
AWS_REGION	obs region, 在obs页面查看。
hive.metastore.sasl.enabled	hive元数据uri, 可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.version	Hive版本。
yarn.resourcemanager.address	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤:<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResourceManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。查看地址, 返回实例界面查看。
yarn.resourcemanager.principal	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤:<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResourceManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。

- 参数获取方法。

- 连接mrs集群, 请参见[使用mrs客户端](#)章节。
- 进入client目录下, 显示出MRS的全部组件, 目前使用的组件有HDFS和Hive组件。

```
cd /opt/Bigdata/client/
```

□ 说明

HDFS组件中包含了core-site.xml、hdfs-site.xml配置文件, Hive组件中包含了hive-site.xml配置配置。

- 进入组件中的配置文件查看参数。

- HDFS组件查看。

```
cd ./HDFS/hadoop/etc/
```

进入hadoop目录。

```
cd hadoop/hdfs-site.xml
```

打开hdfs-site.xml配置文件, 查找相关参数。

```
vim hdfs-site.xml
```

- Hive组件查看。

```
/opt/Bigdata/client/Hive/config/hive-site.xml
```

打开hive-site.xml配置文件, 查找相关参数。

```
vim hive-site.xml
```

📖 说明

catalog中的obs指的是obs桶，不是obs并行文件系统，目前还不支持obs并行文件系统。

2.2.8.2.4 使用 catalog 连接 kerberos 安全认证 hive on obs

使通过CloudTable集群管理面创建MRS Hive连接。

📖 说明

目前CloudTable Doris暂不支持使用Catalog对接数据存储在并行文件系统的OBS MRS Hive集群。

创建 MRS Hive 连接步骤

- 步骤1** 通过访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/cloudtable>。
- 步骤2** 用户在CloudTable集群管理界面，选择需要操作的集群进入集群详情页面。
- 步骤3** 单击tab页中的“连接设置”，弹出连接页面。
- 步骤4** 单击左上角“新建连接”创建MRS Hive连接。
- 步骤5** 新建连接类型：安全认证hive on OBS，认证类型选择KERBEROS，OBS按钮开启状态。

图 2-36 新建连接




表 2-39 参数说明

参数	描述
名称	根据连接的数据源类型，用户可以自定义连接名。 说明 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
连接器	Doris支持的外部数据目录组件，目前支持可选：Hive。
Hadoop类型	Doris支持hadoop组件，目前支持的可选：MRS。
集群名称	MRS集群名称。 说明 Doris只能对接一个kerberos集群中的一个用户。
Manager IP	MRS Manager的浮动IP地址，选择连接的集群后，ip地址会自动填充。

参数	描述
认证类型	MRS集群鉴权类型，安全集群可选“KERBEROS”，非安全集群可选“SIMPLE”。选择连接的集群后，安全类型会自动填充。
连接器版本	MRS集群的数据源组件的版本，HIVE支持3版本，可选：3.X。
用户名	MRS集群的用户名。
密码	MRS集群mrs_user_name对应的密码。
OBS支持	打开按钮，则支持OBS。关闭按钮则不支持OBS。
yarn.resourcemanager.address	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤：<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResourceManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。查看地址，返回实例界面查看。
yarn.resourcemanager.principal	<ul style="list-style-type: none">可在yarn-site.xml配置文件查看。获取参数步骤：<ol style="list-style-type: none">登录MRS集群的Manager页面。主页>Yarn>实例>ResourceManager>概览>配置文件>yarn-site.xml。

步骤6 配置好参数后，单击测试。如果测试失败请检查用户名和密码是否正确。

步骤7 测试完成后，单击确定按钮，连接设置页面会出现一条新的连接记录。

----结束

SQL 命令

- 创建CATALOG的SQL命令以及参数说明。

```
CREATE CATALOG hive_catalog_OBS PROPERTIES (
    'type'='hms',
    'hive.metastore.uris' = 'thrift://192.x.x.x:port,thrift://192.x.x.x:port',
    'hive.metastore.sasl.enabled' = 'true',
    'hive.server2.thrift.sasl.qop'='auth-conf',
    'hive.server2.authentication' = 'KERBEROS',
    'hive.server2.authentication.kerberos.principal' = 'hive/
hadoop.99261318_1115_4b1a_bcbd_f944f2d68731.com@99261318_1115_4B1A_BCBD_F944F2D68731.
COM',
    'hive.metastore.kerberos.principal' = 'hive/
hadoop.99261318_1115_4b1a_bcbd_f944f2d68731.com@99261318_1115_4B1A_BCBD_F944F2D68731.
COM',
    'hadoop.security.authentication'='kerberos',
    'hadoop.kerberos.principal' = 'USER_NAME',
    'hive.version' = '3.1.0',
    'fs.defaultFS'='hdfs://hacluster',
    'hadoop.rpc.protection'='privacy',
    'AWS_ACCESS_KEY' = '****',
    'AWS_SECRET_KEY' = '****',
    'AWS_ENDPOINT' = 'obs.cn-north-7.ulangqab.huawei.com',
```

```
'AWS_REGION' = 'cn-north-7',
'yarn.resourcemanager.address' = '192.X.X.X:port',
'yarn.resourcemanager.principal' = 'mapred/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM'
);
```

表 2-40 参数说明

参数	说明
type	对接外部数据类型。
hive.metastore.uris	hive元数据uri，可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.metastore.sasl.enabled	可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.server2.thrift.sasl.qop	可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.server2.authentication	认证类型，在集群连接页面查看。
hive.server2.authentication.kerberos.principal	可在hive-site.xml配置文件查看。
hive.metastore.kerberos.principal	可在hive-site.xml配置文件查看。
hadoop.security.authentication	可在core-site.xml配置文件查看。
hadoop.kerberos.principal	\
hive.version	Hive版本。
fs.defaultFS	可在core-site.xml配置文件查看。
hadoop.rpc.protection	可在core-site.xml配置文件查看。
AWS_ACCESS_KEY	access key，获取方式请参见对象存储服务的 获取访问密钥（AK/SK） 章节。
AWS_SECRET_KEY	secret key，获取方式请参见对象存储服务的 获取访问密钥（AK/SK） 章节。
AWS_ENDPOINT	obs地址，获取方式见请参见对象存储服务的 获取终端节点 章节。
AWS_REGION	obs region，在obs页面查看。

- 参数获取方法。
 - a. 连接mrs集群，请参见[使用mrs客户端](#)章节。
 - b. 进入client目录下，显示出MRS的全部组件,目前使用的组件有HDFS和Hive组件。

```
cd /opt/Bigdata/client/
```

□ 说明

HDFS组件中包含了core-site.xml、hdfs-site.xml配置文件，Hive组件中包含了hive-site.xml配置配置。

- c. 进入组件中的配置文件查看参数。

- i. HDFS组件查看。

```
cd ./HDFS/hadoop/etc/
```

进入hadoop目录。

```
cd hadoop/hdfs-site.xml
```

打开hdfs-site.xml配置文件，查找相关参数。

```
vim hdfs-site.xml
```

- ii. Hive组件查看。

```
/opt/Bigdata/client/Hive/config/hive-site.xml
```

打开hive-site.xml配置文件，查找相关参数。

```
vim hive-site.xml
```

□ 说明

catalog中的obs指的是obs桶，不是obs并行文件系统，目前还不支持obs并行文件系统。

2.2.9 Doris 安全通道

您可以通过创建集群开启https，实现数据加密传输。此章节介绍如何开通Doris安全通道。

开启 HTTPS 步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击右上角的购买集群按钮，进入“购买集群”页面。

步骤4 完成其他配置后，查看https按钮是否开启，默认开启。

步骤5 配置好参数，单击“立即购买”。

步骤6 进入“规格详情”页面，确认集群规格订单信息，单击“提交”，成功提交集群创建任务，集群创建成功后，进入详情页面查看通道开启状态。

----结束

下载安全证书

步骤1 安全集群创建后，打开详情页面，下载证书。

步骤2 下载证书后，自定义存放路径。

步骤3 通过https协议执行样例sql。

```
curl -X POST -H 'Content-Type: text/plain' --cacert {path}/certificate.crt -uadmin https://host:port/api/query_schema/internal/test_db -d@1.sql
```

参数描述：

- certificate.crt: 指下载的证书。
- -uadmin: 集群的用户名, 默认admin。
- host:port: host指的是内网地址, port指的是https协议端口。
- test_db:指定数据库名称。
- 1.sql: 指写入sql语句的文件。
- path:证书存放的路径。

----结束

连接客户端

步骤1 安全集群创建后, 打开详情页面, 下载证书。

步骤2 下载证书后, 自定义存放路径。

步骤3 连接集群。

```
mysql -uadmin -h集群内网地址 -P端口 --ssl-ca={path}/certificate.crt --ssl-mode=VERIFY_CA -p password
```

- 内网地址: 所连接集群的内网地址。
- path:证书存放的路径。
- 端口: FE上的mysql server端口9030。
- password: 指创建集群时设置的密码。
- /root/certificate.crt: 存放下载证书的路径。

说明

开启https后需要使用[mysql8](#)及以上客户端。

----结束

2.3 Doris 监控集群

2.3.1 Doris 集群支持的监控指标

功能说明

监控是保持CloudTable服务可靠性、可用性和性能的重要部分, 通过监控, 用户可以观察CloudTable服务器的运行状态。本章节定义了表格存储服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。

命名空间

SYS.CloudTable

FE 节点支持的监控指标

FE节点监控指标如[表2-41](#)所示。

表 2-41 FE 节点支持的监控指标

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_fe_image_clean_failed	清理历史元数据镜像文件失败的次数	不应失败,如失败,需人工介入	≥ 0	60s
doris_fe_image_clean_success	清理历史元数据镜像文件成功的次数	-	≥ 0	60s
doris_fe_image_push_success	将元数据镜像文件推送给其他FE节点的成功的次数	-	≥ 0	60s
doris_fe_image_write_failed	生成元数据镜像文件失败的次数	不应失败,如失败,需人工介入	≥ 0	60s
doris_fe_image_write_success	生成元数据镜像文件成功的次数	-	≥ 0	60s
doris_fe_max_journal_id	当前FE节点最大元数据日志ID	如果是Master FE,则是当前写入的最大ID,如果是非Master FE,则代表当前回放的元数据日志最大ID;用于观察多个FE之间的id是否差距过大,过大则表示元数据同步出现问题	≥ 0	60s
doris_fe_max_tablet_compaction_score	所有BE节点中最大的 compaction score 值	该值可以观测当前集群最大的 compaction score,以判断是否过高,如过高则可能出现查询或写入延迟	≥ 0	60s
doris_fe_qps	当前FE每秒查询数量(仅统计查询请求)	QPS	≥ 0	60s
doris_fe_query_err	错误查询的累积值	-	≥ 0	60s
doris_fe_query_err_rate	每秒错误查询数	-	≥ 0	60s
doris_fe_query_latency_ms_99	查询请求延迟的99分位的查询延迟	-	≥ 0 ms	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_fe_query_latency_ms_999	查询请求延迟的999分位的查询延迟	-	≥0 ms	60s
doris_fe_query_olap_table	查询内部表(OlapTable)的请求个数	-	≥0	60s
doris_fe_query_total	所有查询请求数	-	≥0	60s
doris_fe_report_queue_size	BE的各种定期汇报任务在FE端的队列长度	该值反映了汇报任务在Master FE节点上的阻塞程度,数值越大,表示FE处理能力不足	≥0	60s
doris_fe_request_total	所有通过MySQL端口接收的操作请求(包括查询和其他语句)	-	≥0	60s
doris_fe_routine_load_error_rows	集群内所有Routine Load作业的错误行数总和	-	≥0	60s
doris_fe_routine_load_receive_bytes	集群内所有Routine Load作业接收的数据量大小	-	≥0 Byte	60s
doris_fe_routine_load_rows	集群内所有Routine Load作业接收的数据行数	-	≥0	60s
doris_fe_rps	当前FE每秒请求数量(包含查询以及其他各类语句)	和QPS配合来查看集群处理请求的量	≥0	60s
doris_fe_scheduled_tablet_num	Master FE节点正在调度的tablet数量	包括正在修复的副本和正在均衡的副本;该数值可以反映当前集群正在迁移的tablet数量;如果长时间有值,说明集群不稳定	≥0	60s
doris_fe_tablet_status_count_added	Master FE节点被调度过的tablet数量	-	≥0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_fe_tablet_status_count_in_sched	Master FE节点被重复调度的tablet数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_tablet_status_count_not_ready	Master FE节点未满足调度触发条件的tablet数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_tablet_status_count_total	Master FE节点的被检查过的tablet数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_tablet_status_count_unhealthy	Master FE节点累积的被检查过的不健康的tablet数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_txn_counter_begin	提交的事务数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_txn_counter_failed	失败的事务数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_txn_counter_reject	被拒绝的事务数量	如当前运行事务数大于阈值,则新的事务会被拒绝	≥ 0	60s
doris_fe_txn_counter_success	成功的事务数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_txn_exec_latency_ms_99	99分位的事务执行耗时	-	≥ 0 ms	60s
doris_fe_txn_exec_latency_ms_999	999分位的事务执行耗时	-	≥ 0 ms	60s
doris_fe_txn_publish_latency_ms_99	99分位的事务publish耗时	-	≥ 0 ms	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_fe_tx_n_publish_latency_ms_999	999分位的事务publish耗时	-	≥0 ms	60s
jvm_heap_size_bytes_max	最大堆内存	观测JVM内存使用情况	≥0 Byte	60s
jvm_heap_size_bytes_committed	已申请的堆内存	观测JVM内存使用情况	≥0 Byte	60s
jvm_heap_size_bytes_used	已使用的堆内存	观测JVM内存使用情况	≥0 Byte	60s
jvm_non_heap_size_bytes_committed	已申请的堆外内存	-	≥0 Byte	60s
jvm_non_heap_size_bytes_used	已使用堆外内存	-	≥0 Byte	60s
jvm_old_gc_count	老年代GC次数	观测是否出现长时间的FullGC	≥0	60s
jvm_old_gc_time	老年代GC耗时	观测是否出现长时间的FullGC	≥0 ms	60s
jvm_old_size_bytes_used	老年代内存占用	-	≥0 Byte	60s
jvm_old_size_bytes_peak_used	老年代内存占用峰值	-	≥0 Byte	60s
jvm_old_size_bytes_max	老年代内存最大值	-	≥0 Byte	60s
jvm_thread_new_count	线程数峰值	观测JVM线程数是否合理	≥0	60s
jvm_thread_new_count	new状态的线程数	观测JVM线程数是否合理	≥0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
jvm_threads_runnable_count	runnable状态的线程数	观测JVM线程数是否合理	≥ 0	60s
jvm_threads_blocked_count	blocked状态的线程数	观测JVM线程数是否合理	≥ 0	60s
jvm_threads_waiting_count	waiting状态的线程数	观测JVM线程数是否合理	≥ 0	60s
jvm_threads_terminated_count	terminated状态的线程数	观测JVM线程数是否合理	≥ 0	60s
jvm_young_gc_count	新生代GC次数	累计值	≥ 0	60s
jvm_young_gc_time	新生代GC耗时	累计值	≥ 0 ms	60s
jvm_young_size_bytes_used	新生代内存占用	-	≥ 0 Byte	60s
jvm_young_size_bytes_peak_used	新生代内存占用峰值	-	≥ 0 Byte	60s
jvm_young_size_bytes_max	新生代内存最大值	-	≥ 0 Byte	60s
doris_fe_cache_added_partition	新增的Partition Cache数量	累计值	≥ 0	60s
doris_fe_cache_added_sql	新增的SQL Cache数量	累计值	≥ 0	60s
doris_fe_cache_hit_partition	命中Partition Cache数	-	≥ 0	60s
doris_fe_cache_hit_sql	命中SQL Cache数	-	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_fe_connection_total	当前FE的MySQL端口连接数	用于监控查询连接数。如果连接数超限,则新的连接将无法接入	≥ 0	60s
doris_fe_counter_hit_sql_block_rule	被SQL BLOCK RULE拦截的查询数量	-	≥ 0	60s
doris_fe_edit_log_clean_failed	清理历史元数据日志失败的次数	不应失败,如失败,需人工介入	≥ 0	60s
doris_fe_edit_log_clean_success	清理历史元数据日志成功的次数	-	≥ 0	60s
doris_fe_edit_log_read	元数据日志读取次数的计数	通过斜率观察元数据读取频率是否正常	≥ 0	60s
doris_fe_edit_log_write	元数据日志写入次数的计数	通过斜率观察元数据读取频率是否正常	≥ 0	60s
doris_fe_image_push_failed	将元数据镜像文件推送给其他FE节点的失败的次数	-	≥ 0	60s

BE 节点支持的监控指标

BE节点监控指标如表2-42所示。

表 2-42 BE 节点支持的监控指标

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_active_scanner_context_count	由外部直接打开的scanner的个数	-	≥ 0	60s
doris_be_add_batch_task_queue_size	接收batch的线程池的队列大小	-	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_brpc_endpoint_stub_count	已创建的brpc stub的数量(BE)	这些stub用于BE之间的交互	≥ 0	60s
doris_be_brpc_function_endpoint_stub_count	已创建的brpc stub的数量(Remote RPC)	这些stub用于和Remote RPC之间交互	≥ 0	60s
doris_be_cache_usage_LastestSuccessChannelCache	LRU ChannelCache使用率	LRU DataPageCache使用率	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_usage_ratio_DataPageCache	LRU DataPageCache使用率	-	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_usage_ratio_IndexPageCache	LRU IndexPageCache使用率	-	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_usage_ratio_SegmentCache	LRU SegmentCache使用率	-	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_hit_ratio_DataPageCache	LRU DataPageCache命中率	数据Cache,直接影响查询效率	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_hit_ratio_IndexPageCache	LRU IndexPageCache命中率	索引Cache,直接影响查询效率	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_hit_ratio_LastestSuccessChannelCache	LRU ChannelCache命中率	-	[0%,100%]	60s
doris_be_cache_hit_ratio_SegmentCache	LRU SegmentCache命中率	-	[0%,100%]	60s
doris_be_chunk_pool_local_core_alloc_count	ChunkAllocator中,从绑定的core的内存队列中分配内存的次数	-	≥ 0	60s
doris_be_chunk_pool_other_core_alloc_count	ChunkAllocator中,从其他的core的内存队列中分配内存的次数	-	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_chunk_pool_reserved_byt es	ChunkAllocator中预留的内存大小	-	≥ 0 Byte	60s
doris_be_chunk_pool_system_alle c_cost_ns	SystemAllocator申请内存的耗时	累计值,通过斜率可以观测内存分配的耗时	≥ 0 ns	60s
doris_be_chunk_pool_system_alle c_count	SystemAllocator申请内存的次数	-	≥ 0	60s
doris_be_chunk_pool_system_free _cost_ns	SystemAllocator释放内存的耗时累计值	通过斜率可以观测内存释放的耗时	≥ 0 ns	60s
doris_be_chunk_pool_system_free _count	SystemAllocator释放内存的次数	-	≥ 0	60s
doris_be_compaction_bytes_total_ base	Base Compaction的数据量	累计值	≥ 0 Byte	60s
doris_be_compaction_bytes_total_ cumulative	Cumulative Compaction的数据量	累计值	≥ 0	60s
doris_be_compaction_deltas_total _base	Base Compaction处理的rowset个数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_compaction_deltas_total _cumulative	Cumulative Compaction处理的rowset个数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_compaction_waiting_per mits	正在等待 Compaction令牌的数量	-	≥ 0	60s
doris_be_data_st ream_receiver_co unt	数据接收端 Receiver的数量	-	≥ 0	60s
doris_be_data_st ream_receiver_co unt	数据接收端 Receiver的数量	同 doris_be_data_strea m_receiver_count	≥ 0	60s
doris_be_fragme nt_request_durati on_us	所有fragment intance的执行时间	累计值,通过斜率观测 instance 的执行耗时	≥ 0 us	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_fragment_requests_total	执行过的fragment instance的数量	累计值	≥ 0	60s
doris_be_load_channel_count	当前打开的load channel个数	数值越大,说明当前正在执行的导入任务越多	≥ 0	60s
doris_be_mem_consumption_tablet_meta	tablet_meta模块的当前总内存开销	-	≥ 0	60s
doris_be_mem_consumption_load	load模块的当前总内存开销	-	≥ 0 Byte	60s
doris_be_memory_allocated_bytes	TcMalloc占用的虚拟内存的大小	-	≥ 0 Byte	60s
doris_be_memory_pool_bytes_total	所有MemPool当前占用的内存大小	-	≥ 0 Byte	60s
doris_be_memtable_flush_duration_us	memtable写入磁盘的耗时	累计值,通过斜率可以观测写入延迟	≥ 0 us	60s
doris_be_memtable_flush_total	memtable写入磁盘的个数	累计值,通过斜率可以计算写入文件的频率	≥ 0	60s
doris_be_meta_request_duration_read	访问RocksDB中的meta的读取耗时	-	≥ 0 us	60s
doris_be_meta_request_duration_write	访问RocksDB中的meta的写入耗时	-	≥ 0 us	60s
doris_be_meta_request_total_read	访问RocksDB中的meta的读取次数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_meta_request_total_write	访问RocksDB中的meta的写入次数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_plan_fragment_count	当前已接收的fragment instance的数量	观测是否出现instance堆积	≥ 0	60s
doris_be_process_fd_num_limit_hard	BE进程的文件句柄数硬限	-	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_process_fd_num_limit_soft	BE进程的文件句柄数软限	-	≥ 0	60s
doris_be_process_fd_num_used	BE进程已使用的文件句柄数	-	≥ 0	60s
doris_be_process_thread_num	BE进程线程数	-	≥ 0	60s
doris_be_query_cache_memory_total_byte	Query Cache占用字节数	-	≥ 0 Byte	60s
doris_be_query_cache_partition_total_count	当前Partition Cache缓存个数	-	≥ 0	60s
doris_be_query_cache_sql_total_count	当前SQL Cache缓存个数	-	≥ 0	60s
doris_be_query_scan_bytes	读取数据量的累计值	只统计读取Olap表的数据量	≥ 0 Byte	60s
doris_be_query_scan_bytes_per_second	读取速率	-	≥ 0 Byte/s	60s
doris_be_query_scan_rows	读取行数	累计值,只统计读取Olap表的数据量,通过斜率观测查询速率	≥ 0	60s
doris_be_result_block_queue_count	当前查询结果缓存中的fragment instance个数	该队列仅用于被外部系统直接读取时使用	≥ 0	60s
doris_be_result_buffer_block_count	当前查询结果缓存中的query个数	该数值反映当前BE中有多少查询的结果正在等待FE消费	≥ 0	60s
doris_be_routine_load_task_count	当前正在执行的routine load task个数	-	≥ 0	60s
doris_be_rowset_count_generated_and_in_use	自上次启动后,新增的并且正在使用的rowset id个数	-	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_scanner_thread_pool_queue_size	用于OlapScanner的线程池的当前排队数量	-	≥ 0	60s
doris_be_segment_read_segment_read_total	读取的segment的个数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_segment_read_segment_row_total	读取的segment的行数	累计值,该数值也包含了被索引过滤的行数	≥ 0	60s
doris_be_send_batch_thread_pool_queue_size	导入时用于发送数据包的线程池的排队个数	-	≥ 0	60s
doris_be_send_batch_thread_pool_thread_num	导入时用于发送数据包的线程池的线程数	-	≥ 0	60s
doris_be_small_file_cache_count	当前BE缓存的小文件数量	-	≥ 0	60s
doris_be_streaming_load_current_processing	当前正在运行的stream load任务数	仅包含curl命令发送的任务	≥ 0	60s
doris_be_streaming_load_duration_ms	所有stream load任务执行时间的耗时_ms	累计值	≥ 0	60s
doris_be_streaming_load_requests_total	stream load任务数	累计值,通过斜率可观测任务提交频率	≥ 0	60s
doris_be_stream_load_pipe_count	当前stream load数据管道的个数	包括stream load和routine load任务	≥ 0	60s
doris_be_stream_load_load_rows	stream load最终导入的行数	包括stream load和routine load任务	≥ 0	60s
doris_be_stream_load_receive_bytes	stream load接收的字节数	包括stream load从http接收的数据,以及routine load从kafka读取的数据	≥ 0 Byte	60s
doris_be_tablet_base_max_compaction_score	当前最大的Base Compaction Score	该数值实时变化,有可能丢失峰值数据;数值越高,表示compaction堆积越严重	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_tablet_cumulative_max_compaction_score	当前最大的 Cumulative Compaction Score	-	≥ 0	60s
doris_be_thrift_connections_total_heartbeat	心跳服务的连接数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_thrift_connections_total_backend	BE服务的连接数	累计值	≥ 0	60s
doris_be_thrift_current_connections_heartbeat	心跳服务的当前连接数	-	≥ 0	60s
doris_be_thrift_current_connections_backend	BE服务的当前连接数	-	≥ 0	60s
doris_be_timeout_canceled_fragment_count	因超时而被取消的 fragment instance 数量	这个值可能会被重复记录	≥ 0	60s
doris_be_stream_load_txn_request_begin	stream load开始事务数	包括stream load和routine load任务	≥ 0	60s
doris_be_stream_load_txn_request_commit	stream load执行成功的事务数	包括stream load和routine load任务	≥ 0	60s
doris_be_stream_load_txn_request_rollback	stream load执行失败的事务数	包括stream load和routine load任务	≥ 0	60s
doris_be_unused_rowsets_count	当前已废弃的 rowset的个数	这些rowset正常情况下会被定期删除	≥ 0	60s
doris_be_load_bytes	通过tablet sink发送的数据量	累计值,可观测导入数据量	≥ 0 Byte	60s
doris_be_load_rows	通过tablet sink发送的行数	累计值,可观测导入数据量	≥ 0 Byte	60s
doris_be_fragment_thread_pool_queue_size	当前查询执行线程池等待队列的长度	-	≥ 0	60s

指标名称	显示名称	含义	取值范围	监控周期(原始指标)
doris_be_compaction_used_permits	Compaction任务已使用的令牌数量	用于反映 Compaction的资源消耗量	≥ 0	60s
doris_be_upload_total_byte	rowset数据量累计值	-	≥ 0	60s

维度

Key	Value
cluster_id	CloudTable集群ID。
instance_name	CloudTable集群节点名称。

2.3.2 设置告警规则

通过设置 CloudTable Doris 的告警规则，用户可以自定义监控目标和通知策略，及时了解 Doris 运行状态，从而起到预警作用。设置 Doris 的告警规则包括设置告警规则名称、监控对象、监控指标、告警阈值、监控周期和是否发送通知等参数。本节介绍了设置告警规则的具体方法。

设置集群的告警规则

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤3 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。

步骤4 在集群列表中，找到所需要集群，在对应的“操作”列中，单击“更多<查看监控信息”，系统将跳转到该集群的“云服务监控”页面。

待查看监控信息的集群，其状态必须为“服务中”。

图 2-37 监控页面



步骤5 单击“创建告警规则”，进入创建告警规则页面进行添加。

1. 配置告警规则的“名称”和“描述”。

图 2-38 名称配置

The screenshot shows a configuration interface for a monitoring rule. At the top, there is a red asterisk next to the word '名称' (Name) followed by a text input field containing the value 'alarm-qkga或者'. Below this is a section labeled '描述' (Description) with a large empty text area and a character count indicator '0/256'.

2. 监控范围

图 2-39 监控对象

The screenshot shows a configuration interface for monitoring objects. It lists five items with red asterisks indicating required fields:

- 告警类型 (Alert Type): 指标 (Metric)
- 资源类型 (Resource Type): 表格存储服务 (Table Storage Service)
- 维度 (Dimension): 计算单元 (Computing Unit)
- 监控范围 (Monitoring Range): 指定资源 (Specified Resource)
- 监控对象 (Monitoring Object): frontend-1-1

表 2-43 监控对象说明

参数名称	参数说明	取值样例
告警类型	默认实例/选中的集群	指标
资源类型	配置告警规则监控的云服务资源名称。	表格存储服务
维度	用于指定告警规则对应指标的维度名称。仅支持“计算单元”。	计算单元
监控范围	指定的集群监控	指定资源
监控对象	对节点的监控	-

3. 配置告警策略，根据界面提示配置参数。

图 2-40 告警策略

The screenshot shows a configuration interface for alert strategies. It includes two sections for defining alert conditions based on metrics and time periods, and a summary table for the alert strategy.

告警规则	操作
重要	删除
重要	删除

表 2-44 配置告警策略参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
选择类型	根据需要可选择从模板导入或自定义创建。 <ul style="list-style-type: none">- 如果当前没有告警模板，“选择类型”设置为“自定义创建”，然后根据界面提示配置参数创建自定义告警规则。- 如果当前已有告警模板，可以将“选择类型”设置为“从模板导入”或关联模板，从而可以使用告警模板快速创建告警规则。	自定义创建
模板	当告警内容选择“从模板导入”时，该参数有效。 选择需要导入的模板。如果当前没有告警模板，可以单击“创建自定义告警模板”创建一个符合您需求的告警模板。	导入已有模板
告警策略	当告警内容选择自定义创建时，该参数有效。 Doris支持的监控指标请参见 Doris集群支持的监控指标	-
告警级别	根据告警的严重程度不同等级，可选择紧急、重要、次要、提示。	重要

4. 根据界面提示配置告警通知

图 2-41 告警通知



表 2-45 告警通知参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
发送通知	当发生告警时，是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。 设置为开启时（推荐选择），会发送通知； 设置为关闭时，不会发送通知。	开启
通知方式	通知组/主题订阅。	-

参数名称	参数说明	取值样例
通知组/对象	<ul style="list-style-type: none">需要发送告警通知的通知组。当“发送通知”设为开启时，需要选择一个已有的通知组，如果您尚未创建消息通知组，请单击“创建通知组”前往云监控服务>告警通知，创建组。需要发送告警通知的主题。当“发送通知”设为开启时，需要选择一个已有的主题，如果您尚未创建消息通知主题，请单击“创建主题”前往消息通知服务（SMN）管理控制台创建一个新的主题。	-
生效时间	该告警规则仅在生效时间内发送通知消息。如生效时间为00:00-23:59，则该告警规则仅在00:00-23:59发送通知消息。	00:00 ~ 23:59
触发条件	触发告警通知的条件。	全部选中

5. 高级配置

图 2-42 高级配置



表 2-46 高级配置参数说明

参数	参数说明
归属企业项目	企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。
标签	如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。

步骤6 配置完成后，单击“立即创建”，完成告警规则的创建。告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值时，云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您资源异常，以免因此造成业务损失。

说明

如果想设置单个指标的告警规则，进入查看监控信息页面：

- 查看监控指标，单击指标图。
- 单击右上角的“+”。
- 进入创建告警规则页面，设置规则。

----结束

2.3.3 查看集群的监控信息

操作场景

公有云平台提供的云监控服务，可以对Doris集群的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观的查看Doris的各项监控指标。通过查看集群的监控信息可以快速掌握集群的健康状态并及时获取系统的关键信息。

监控功能

集群监控功能整体分为FE指标监控和BE指标监控两个模块。在每个模块中用户都可调整监控数据的时间范围：方便查看不同时间的历史数据。也可调整监控数据的时间粒度：方便在不同维度层次查看数据。如果想实时查看监控数据，可以开启自动刷新。平台可按1小时、3小时、12小时、24小时、7天的间隔自动刷新监控图表。

如果想看那个指标，可以单击放大按钮查看，也可以导出图片查看。

查看监控信息

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群列表中找到需要查看的集群，在对应的操作列中，单击查看监控信息，系统会跳到该集群的“云服务监控”页面。

待查看集群，其状态必须为“服务中”。

图 2-43 查看监控信息



步骤5 在集群的“云服务监控”页面中，单击集群ID前的按钮  展开计算单元列表，选择对应节点查看监控信息。

图 2-44 监控页面



- **ID**: 所监控的实例ID，即CloudTable集群ID。
- **查看监控指标**: 如图**监控页面**所示的计算单元列表中，找到所需查看的计算单元，单击“查看监控指标”进入该计算单元的监控指标页面。

步骤6 如果您查看监控页面的指标太多，可以对指标进行设置，设置自己需要查看的指标。

1. 如果指标太多，可以通过设置监控指标页面对指标进行删除。
2. 如果页面显示的指标没有您想看的指标，可以在设置监控指标页面进行添加。
3. 选择您在页面中要展示的指标名称，拖动选中指标可以对指标进行排序。

图 2-45 设置监控指标页面



说明

- 如果想实时查看监控数据，可以开启自动刷新。平台可按1小时、3小时、12小时、24小时、7天的间隔自动刷新监控图表。
- 如果想放大单个指标视图，在监控指标视图右上角，单击 可查看监控指标视图详情。

----结束

2.3.4 配置数据存储

配置数据存储是指对所有监控指标原始数据的保存。如果您尚未配置数据存储的OBS桶，则该项显示为空。在如**图2-44**所示的计算单元列表中，找到所需要的计算单元，然后单击“配置数据存储”可以将监控数据永久存储到OBS桶中，配置完成后，“永久数据存储”将显示所配置的OBS路径。

配置数据存储

- 步骤1** 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2** 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
- 步骤3** 在左侧导航树，单击集群管理。
- 步骤4** 在集群列表中找到所需集群，在对应的操作列中，单击查看监控信息，系统会跳到该集群的云服务监控页面。
- 步骤5** 在集群的“云服务监控”页面中，单击集群ID前的按钮  展开计算单元列表。
- 步骤6** 单击配置数据存储，弹出配置数据存储页面。

图 2-46 配置数据存储

配置数据存储 



- 步骤7** 在如图2-44所示的计算单元列表中，找到所需查看的计算单元，单击“配置数据存储”为该计算单元配置监控数据的存储路径。

在弹出的“配置数据存储”页面，配置如下参数，然后单击“确定”。

表 2-47 数据存储参数说明

参数名称	说明	样例
OBS转储	是否配置OBS转储。首次配置选择“是”。	是
新创建OBS桶	如果已有OBS桶，可不用创建。 如果没有OBS桶，可开启该选项创建新的OBS桶。	是
转储OBS桶	已有OBS桶时，选择已有的桶。 如果没有OBS桶，输入需要创建的OBS桶名。	-

参数名称	说明	样例
监控数据文件前缀	通过设置监控数据文件前缀可以方便您区分OBS桶中的云监控服务数据文件与其他普通文件。	-

----结束


2.3.5 Doris 监控页面

集群详情页面主要展示Doris每个节点的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率。

详情页面查看


- 步骤1** 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2** 单击集群列表页面，选择其中一个Doris集群
- 步骤3** 进入详情页面，详情页面显示监控页面的指标。

图 2-47 监控页面



- 步骤4** 单击详情页面的监控小图标 ，可以跳转CES云服务监控查看Doris集群详细监控指标。具体操作请参见[查看集群的监控信息](#)

图 2-48 监控指标



----结束

监控指标

表 2-48 监控指标

指标名	指标说明
CPU使用率	CPU使用率。
内存使用率	内存使用率。
磁盘使用率	Doris节点数据盘使用率。

3 ClickHouse 用户指南

3.1 ClickHouse 入门

3.1.1 快速创建 ClickHouse 集群

本章节为您介绍如何在CloudTable管理控制台快速的创建一个新的ClickHouse集群。

ClickHouse 集群操作步骤

步骤1 访问以下地址登录表格存储服务管理控制台：<https://console.huaweicloud.com/cloudtable>。


步骤2 单击“购买集群”，进入“购买集群”页面。

购买集群相关配置样例如下：

- 计费模式：默认即可。
- 区域：默认即可。
- 可用区：一般默认即可，也可以自己选择可用区，如果是该可用区资源售罄可选择有资源的可用区。
- 名称：输入集群名称，例如：“cloudtable-demo”，必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
- 虚拟私有云：您可以选择使用已有的虚拟私有云网络。如果没有虚拟私有云，请单击“查看虚拟私有云”进入虚拟私有云管理控制台，创建一个虚拟私有云，创建完成后，重新进入表格存储服务管理控制台，在下拉框中选择新创建的虚拟私有云。创建虚拟私有云的详细操作，请参见[虚拟私有云](#)的“用户指南>虚拟私有云和子网>创建虚拟私有云和子网”。
- 子网：创建虚拟私有云时会默认创建一个子网，您可以选择对应的子网名。
- 安全组：您可以选择默认安全组规则，并确认所选安全组的“配置规则>入方向规则”中存在如图3-1所示规则。
 - 优先级：1~100。
 - 策略：允许。
 - 协议端口：全部。

- 类型：IPv4。
- 源地址：本地安全组（即CloudTable ClickHouse集群所在的安全组）。

图 3-1 安全组入方向规则



说明

如果您担心默认安全组存在网络安全风险，您可以在安全组中设置尽可能少的开放端口，但请确认所选安全组中存在如表3-1所示的安全组规则。

表 3-1 自定义安全规则组

方向	策略	协议端口/范围	类型	目的/源地址	用途
出方向	允许	全部	IPv4/ IPv6	0.0.0.0/0	出方向放行。
入方向	允许	8123		CloudTable ClickHouse集群所在的安全组。	ClickHouse的Http协议端口。
	允许	9000			ClickHouse的TCP协议端口。
	允许	8443			ClickHouse的Https协议端口。
	允许	9440			ClickHouse的安全TCP安全端口。

- 数据库引擎：目前提供三种集群模式，HBase/Doris/ClickHouse集群，可以根据自己需要选择合适的集群，页面也会根据您选择的集群引擎更新配置项。
- ClickHouse内核版本：默认即可。
- 计算节点配置项：
 - 计算规格：目前提供11种计算规格，请参见表3-6，客户可以根据自己需求选择合适的规格。
 - 存储规格：目前提供4种存储规格，请参见表3-6，同时可以配置每个节点的存储大小，取值范围为500~10000GB/节点。
 - 节点数量：指定节点的数量，取值范围是2~20。
- ZooKeeper配置项：
 - 计算规格：目前提供4种计算规格，请参见表3-7，客户可以根据自己需求选择合适的规格。
 - 存储规格：目前提供3种存储规格，请参见表3-7，同时可以配置每个节点的存储大小，取值范围为100~1000GB/节点。
- 企业项目：企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。关于企业项目的介绍，可单击[企业项目管理](#)。

图 3-2 企业项目图



□ 说明

如果是还未创建企业项目，可以单击右边的查看企业项目进行创建。

----结束

3.1.2 从零开始使用 ClickHouse

ClickHouse为您提供方便易用、灵活稳定的云端ClickHouse托管服务。只需要几分钟，便可完成海量数据查询数据仓库的搭建，简单轻松地完成对数据的实时查询分析，提升数据价值挖掘的整体效率。云数据仓库ClickHouse是一种基于MPP（大规模并行处理）架构的数仓服务，基于ClickHouse优异的查询性能，查询效率数倍于传统数据仓库。

背景信息

假定这是一张学生成绩表信息，使用客户端实现业务操作：

- 创建用户信息表demo_t。
- 在用户信息中新增访问性别、科目。
- 根据用户user_id查询用户的基本信息。
- 业务结束后，删除用户信息表。

表 3-2 成绩表

user_id	name	sex	subject	score	time
10000	A	1	语文	89	2023-07-01 09:00:00
10001	B	0	数学	132	2023-07-01 09:00:00
10002	C	0	数学	90	2023-07-02 09:00:00
10003	D	0	英语	120	2023-07-01 14:00:00
10004	E	1	语文	101	2023-07-01 09:00:00
10005	F	1	语文	110	2023-07-01 09:00:00

表 3-3 参数说明

参数	说明
10000	用户id，每个用户唯一识别id。
2023-07-01 09:00:00	数据入库时间。
A	学生姓名。
1	性别女（0代表男生）。
语文	代表学科。
89	代表学成绩。

ClickHouse 操作步骤

步骤1 创建名称为“cloudtable-demo”的集群。

请参见[快速创建ClickHouse集群](#)章节完成CloudTable集群的创建。

步骤2 准备Linux弹性云服务器。

假设该弹性云服务器名称为“ecs_20230314”，详情请参见[准备弹性云服务](#)章节。

步骤3 下载客户端，登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击“帮助”，然后在页面右侧单击“客户端下载”，下载客户端安装包。

图 3-3 下载 ClickHouse 客户端



步骤4 安装客户端，连接集群。

1. 使用SSH登录工具，通过弹性IP远程登录到Linux弹性云服务器。

具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的“[SSH密码方式登录](#)”。

2. 进入SSH工具的根目录。

cd /

3. 在根目录中新建一个文件夹。

mkdir 文件夹名

4. 进入新建的目录中。

cd /文件夹名/

5. 将客户端放在新建的目录下。

tar -zxf 客户端包名

6. 解压客户端。

sh install.sh

7. 加载so。

sh install.sh

8. 进入bin目录，加权限。

```
cd bin/
```

加权限。

```
chmod 700 clickhouse
```

9. 然后执行以下命令连接ClickHouse集群，端口请参见**表3-1**。

非安全集群连接命令

```
./clickhouse client --host 集群内网地址 --port 端口 --user admin --password password
```

安全集群连接命令，详细操作请参见**安全集群连接步骤**

```
./clickhouse client --host 集群内网地址 --port 端口 --user admin --password password --secure --config-file /root/config.xml
```

说明

- 集群内网地址：集群详情页面中集群访问地址，这里替换成您自己购买的集群的访问地址。
- password为您购买集群时设置的密码，如果有特殊符号，特殊符号前面需要\进行转义，如果密码整体用单引号括起来，则特殊字符不需要转义。

步骤5 执行以下命令，使用ClickHouse集群快速创建数据表，并对表数据进行查询。

1. 创建数据库。

```
create database DB_demo;
```

2. 使用数据库。

```
use DB_demo;
```

3. 创建表。

```
create table DB_demo_t(user_id Int32,name String,sex Tinyint ,subject String,score Int32,time  
datetime)engine=TinyLog;
```

4. 插入数据。

```
insert into DB_demo_t(user_id,name,sex,subject,score,time) values('10000','A','1','语文','89','2023-07-01  
09:00:00');  
insert into DB_demo_t(user_id,name,sex,subject,score,time) values('10001','B','0','数学','132','2023-07-01 09:00:00');  
insert into DB_demo_t(user_id,name,sex,subject,score,time) values('10002','C','0','数学','90','2023-07-02 09:00:00');  
insert into DB_demo_t(user_id,name,sex,subject,score,time) values('10003','D','0','英语','120','2023-07-01 14:00:00');  
insert into DB_demo_t(user_id,name,sex,subject,score,time) values('10004','E','1','语文','101','2023-07-01 09:00:00');  
insert into DB_demo_t(user_id,name,sex,subject,score,time) values('10005','F','1','语文','110','2023-07-01 09:00:00');
```

5. 查询数据。

- 查询导入的数据。

```
host-172-16-13-95 :) select * from DB_demo_t;
```

```
SELECT *
```

```
FROM DB_demo_t
```

```
Query id: 4e119f77-0592-4131-bbe2-31f42bc069a1
```

user_id	name	sex	subject	score	time
10000	A	1	语文	89	2023-07-01 09:00:00
10001	B	0	数学	132	2023-07-01 09:00:00
10002	C	0	数学	90	2023-07-02 09:00:00
10003	D	0	英语	120	2023-07-01 14:00:00
10004	E	1	语文	101	2023-07-01 09:00:00
10005	F	1	语文	110	2023-07-01 09:00:00

```
]
```

```
6 rows in set. Elapsed: 0.004 sec.
```

6. 删除数据。

- 删除表。

```
drop table DB_demo_t;
```

- 删除数据库。
`drop database DB_demo;`

----结束

3.2 ClickHouse 集群管理

3.2.1 ClickHouse 集群管理简介

ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。CloudTable ClickHouse集群管理还有以下功能：

ClickHouse集群管理下，用户申请专属集群，按需使用，专属集群是物理隔离且不受其他业务影响，方便用户管理。

ClickHouse集群创建成功后，使用客户端访问集群，请参见以下章节。

- [准备弹性云服务](#)。
- [使用客户端访问集群](#)。
- [ClickHouse命令简介](#)。

3.2.2 集群管理

3.2.2.1 创建 ClickHouse 集群

通过表格存储服务可以集中管理集群，如果需要使用CloudTable服务，首要操作就是创建集群，本章节为您介绍如何在表格存储服务管理控制台创建一个新的ClickHouse集群。

ClickHouse集群支持的计费模式有按需付费、包年包月付费。创建集群页面默认采用按需付费方式，即计算单元按实际使用时长计费，计费周期为1小时。这种购买方式比较灵活，可以即开即停，按实际使用时长计费。包年包月可通过预付费，以包年包月模式购买云服务，这种购买方式相对于按需付费提供更大的折扣，对于长期使用者，推荐该计费模式。您可根据业务需要，定制相应计算能力和存储空间的ClickHouse集群。

步骤

- 步骤1** 登录表格存储服务管理控制台。
- 步骤2** 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
- 步骤3** 单击右上角的购买集群按钮，进入“购买集群”页面。
- 步骤4** 参考下面表格配置集群的基本信息。

图 3-4 区域图



表 3-4 区域

参数	参数说明
区域	集群的工作区域。 <ul style="list-style-type: none">选择集群节点实际工作区域。有关区域的详细信息，请参见地区和终端节点。
可用区域	选择集群工作区域下关联的可用区。目前ClickHouse支持的可用区请参见 区域和可用区 。
计费模式	计费模式有按需付费和包年/包月。
订购周期	当计费模式选择包年/包月时，才会出现此选项。客户根据需求选择订购时间。
自动续费	在购买页面勾选此选项，集群到期后会自动续费，不勾选集群到期需要手动续费。

图 3-5 集群网络配置




表 3-5 集群和网络配置

参数	参数说明
名称	集群的名称。 必须以字母开头，由字母、数字、中划线组成，不能包含其他的特殊字符，并且长度为4~64个字符。
虚拟私有云	VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。 默认即可。如果没有虚拟私有云，请单击“ 查看虚拟私有云 ”进入虚拟私有云，创建一个新的虚拟私有云。
子网	指定虚拟私有云的一个子网。 集群使用子网实现与其他网络的隔离，并独享所有网络资源，以提高网络安全。
安全组	安全组用来实现安全组内和安全组间弹性云服务器的访问控制，加强弹性云服务器的安全保护。用户可以在安全组中定义各种访问规则，这些规则可以限定弹性云服务器的哪些端口或者协议可以访问，这些访问规则可以作用在进出虚拟机的网络访问上。当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。不属于该安全组的弹性云服务器，是无法同安全组内的弹性云服务器通信的。 您可以选择使用已有的安全组，或者单击“ 查看安全组 ”创建新的安全组。 关于安全组的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》中的 安全组 。
数据引擎	选择需要创建的数据组件类型。
Clickhouse内核版本	默认即可。

图 3-6 计算节点配置




表 3-6 计算节点参数说明

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <p>支持的计算规格：</p> <ul style="list-style-type: none">• 4U16G。• 4U32G。• 8U32G。• 8U64G。• 16U64G。• 16U128G。• 32U128G。• 32U256G。• 64U256G。• 64U512G。• 128U512G。
存储规格	<p>选Clickhouse计算节点的磁盘规格、容量。</p> <ul style="list-style-type: none">• 支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">- 高IO。- 通用型SSD。- 超高IO。- 极速型SSD。• 容量范围为500~10000GB/节点之间。
节点数量	选择集群中的节点个数，支持的节点范围为2~20之间。

图 3-7 ZooKeeper 节点



表 3-7 ZooKeeper 节点参数说明

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <p>支持的计算规格：</p> <ul style="list-style-type: none">• 4U16G。• 8U32G。• 16U64G。• 32U128G。
存储规格	<p>选Clickhouse计算节点的磁盘规格、容量。</p> <ul style="list-style-type: none">• 支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">- 通用型SSD。- 超高IO。- 极速型SSD。• 容量范围为100~1000GB/节点之间。
节点数量	集群中的节点数量，默认为3。
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。• 可进行单个删除和批量删除。• 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。详细步骤请参见企业管理用户指南。

图 3-8 设置密码

The screenshot shows a user interface for setting a password. It includes:

- A text input field labeled "用户名" (Username) containing "admin".
- A text input field labeled "密码" (Password).
- A text input field labeled "确认密码" (Confirm Password).
- A toggle switch labeled "是否开启通道加密" (Enable Channel Encryption) which is turned on.
- A dropdown menu labeled "企业项目" (Enterprise Project) set to "default".
- A button labeled "查看企业项目" (View Enterprise Project).

步骤5 配置好参数，单击“立即购买”。

步骤6 进“规格详情”页面，确认集群规格订单信息，单击“提交”，成功提交集群创建任务。

步骤7 单击“返回集群管理列表”，可以查看到集群创建的状态。

集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

步骤8 如果创建的集群计费模式为包年/包月，单击提交，成功提交集群创建任务。

单击“去支付”，跳转到购买页面，确认信息后，选择合适的支付方式，确认付款。

返回控制台，查看集群状态，集群创建需要时间，请您耐心等待。所创集群的初始状态为“创建中”，创建成功后状态更新为“服务中”。

----结束

3.2.2.2 ClickHouse 集群管理列表简介

登录表格存储服务，在左侧导航树单击集群管理，集群列表中会显示所有的的集群，集群数量比较多时，可以采用翻页显示，您可以查看任何状态下的集群。

图 3-9 集群列表图



表 3-8 集群管理列表参数

参数	参数说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群状态	集群当前所处状态，包括创建中、服务中、亚健康、创建失败、冻结。
任务状态	集群任务的状态信息。
引擎类型	HBase\HDFS\ClickHouse。
集群版本	集群的版本信息。
企业项目	<p>企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。可进行单个删除和批量删除。当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。
创建时间	集群创建的时间。
计费模式	集群的计费模式。

参数	参数说明
链接地址（内网）	内网链接地址。
操作	<ul style="list-style-type: none">查看监控信息：单击“查看监控信息”，进入“云服务监控 > 表格存储服务”的监控图表页面。删除：单击删除，删除一个集群。重启：单击重启，集群重启。转包周期：集群的计费模式转为包年/包月。水平扩容：计算节点扩容。退订：单击操作列“更多<退订”，释放包周期。

表 3-9 按钮说明

按钮	说明
▼	单击▼查看所有项目。
C	单击C，手动刷新集群列表。
Q	在搜索框中输入集群名称，单击Q，搜索集群。

集群状态

表 3-10 集群状态说明

状态	说明
创建中	表示集群正在创建中。
服务中	当集群创建成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。
亚健康	当超过指定时间监控不到集群状态时，集群状态将显示为“亚健康”。“亚健康”状态的集群需要人工干预让集群恢复正常，比如，可以通过重启集群尝试恢复正常状态。
创建失败	表示集群创建失败。
冻结	续费时所支付的余额已不足，则其状态为“冻结”。 当集群状态为“冻结”时，您需要通过续费保证账户余额不为0才能解冻，详细操作请参见 如何续费？ 。 说明 冻结期间集群不可用且关闭集群中所有云主机，解冻后集群自动恢复为“服务中”状态。如果用户没有续费，冻结期限到期后集群会被删除。

任务状态

表 3-11 任务状态说明

状态	说明
删除中	表示集群正在删除中。
重启中	表示集群正在重启中。
扩容中	表示集群正在扩容中。

3.2.2.3 查看 ClickHouse 集群的基本信息

集群创建完成后，可对集群进行监控和管理。在CloudTable管理控制台单击集群管理，在集群列表中找到所要查看的集群并单击集群名称，进入集群基本信息页面，用户可查看集群信息和集群的网络配置。

表 3-12 集群信息

参数	说明
集群名称	集群的名称，创建集群时设置。
集群ID	集群的ID。
集群状态	集群状态信息。
集群版本	集群的内核版本。
集群访问地址	集群访问的地址，用户可以单击 □ ，将访问的链接地址复制到剪切板。
计费模式	显示集群的计费模式。 <ul style="list-style-type: none">• 按需计费。• 包年包月。
创建时间	显示集群创建的时间。
企业项目	企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。 说明 <ul style="list-style-type: none">• 当企业业务发生变化，原用户不再拥有企业项目的使用权限时，可将这些用户与该企业项目的关联关系删除。• 可进行单个删除和批量删除。• 当用户与企业项目的关联关系被删除后，该用户将无法管理该企业项目，如需再次使用，需要重新给该用户关联企业项目。
数据库引擎	用于存储、处理和保护数据的核心服务。
通道状态	表示安全通道是否打开。

参数	说明
同时开启安全通道和非安全通道	如果安全通道开启，此按钮不显示，如果安全通道未开启，显示此按钮。

表 3-13 网络配置

参数	说明
区域	集群的工作区域，在创建集群时设置。
可用区	显示创建集群时所选择的可用区信息。
虚拟私有云	VPC信息，创建集群时所选。 VPC即虚拟私有云，是通过逻辑方式进行网络隔离，提供安全、隔离的网络环境。
子网	子网信息，创建集群时所选。 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。
安全组	显示创建集群时所选择的安全组信息。
弹性负载均衡地址	未绑定ELB则不显示地址。绑定ELB后显示私有/共有地址。

表 3-14 计算节点参数说明

参数	参数说明
计算规格	<p>请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。</p> <p>说明</p> <p>支持的计算规格：</p> <ul style="list-style-type: none">• 4U16G。• 4U32G。• 8U32G。• 8U64G。• 16U64G。• 16U128G。• 32U128G。• 32U256G。• 64U256G。• 64U512G。• 128U512G。

参数	参数说明
存储规格	选Clickhouse计算节点的磁盘规格、容量。 <ul style="list-style-type: none">支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">高IO。通用型SSD。超高IO。极速型SSD。容量范围为500~10000GB/节点之间。
节点数量	选择集群中的节点个数，支持的节点范围为2~20之间。

表 3-15 ZooKeeper 节点参数说明

参数	参数说明
计算规格	请根据业务需求合理选择计算规格。在计算规格列表中展示了每一种计算规格单个节点的CPU、内存和建议使用场景。 说明 支持的计算规格： <ul style="list-style-type: none">4U16G。8U32G。16U64G。32U128G。
存储规格	选Clickhouse计算节点的磁盘规格、容量。 <ul style="list-style-type: none">支持的存储规格：<ul style="list-style-type: none">通用型SSD。超高IO。极速SSD。容量范围为100~1000之间。
节点数量	集群中的节点个数，默认为3。

3.2.2.4 重启集群

当集群处于非均衡或不能正常工作时，可能需要通过重启集群进行恢复。

说明

如果集群欠费，可能会导致该功能被限制不可用，请及时充值确保集群可正常使用。

对系统的影响

- 重启期间集群将无法提供服务。因此，在重启前，请确定集群中没有正在运行的任务，并且所有数据都已经保存。

- 如果集群正在处理业务数据，如导入数据、查询数据，一旦重启集群，有可能会导致文件损坏或重启失败。因此，建议停止所有集群任务后，再重启集群。
- 如果重启失败，将有可能会导致集群不可用，建议联系技术支持人员进行处理或稍后重试。

操作步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。

步骤5 选中需要重启的集群名，在对应的操作列单击更多>重启。

步骤6 在弹出的对话框中，勾选了解重启集群的影响后，单击“确定”，重启集群。

图 3-10 确认重启窗口



----结束

3.2.2.5 删除集群

如果不再需要集群时，可以删除集群。删除CloudTable ClickHouse集群将会清空所有与该集群相关的资源及数据，且无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击 。

步骤5 选中需要删除的集群名，在对应的操作列单击删除。

步骤6 在弹出的对话框中，勾选了解删除集群的影响后，单击“确定”，删除集群。

图 3-11 确认删除窗口

⚠ 确认要对集群cloudtable-9781进行删除操作？

删除集群将会清空所有与该集群相关的资源及数据，且无法恢复。

我已了解删除集群带来的后果，确定执行本次操作。

确定

取消

----结束

3.2.2.6 ClickHouse 集群水平扩容

ClickHouse水平扩容增加集群中计算节点的数量，计算节点的扩容过程，不影响当前系统运行。

□ 说明

- 扩容期间整个集群期间可读不可写。
- 余额不足账户无法扩容。
- 配额不足无法扩容。
- zookeeper节点不支持水平扩容。

操作步骤

步骤1 登录CloudTable管理控制台。

步骤2 单击集群管理，显示当前集群列表。

步骤3 在集群列表中，选定集群的操作列，单击“水平扩容”，进入扩容页面。

□ 说明

水平扩容操作也可以在集群详情页面单击“水平扩容”，跳转水平扩容页面。

步骤4 按“+”增加扩容节点。

步骤5 确定费用以及资源配置后，单击确定。

----结束

ClickHouse 水平扩容状态

表 3-16 水平扩容任务状态说明

任务状态	说明
水平扩容中	表示集群正在扩容中。

任务状态	说明
水平扩容失败	表示集群扩容失败。

查看扩容详情

- 单击确定后，集群任务状态变更为“水平扩容中”，当集群扩容完毕后，集群状态为“服务中”。
- 单击确定后，集群任务状态变更为“水平扩容中”，如果扩容失败，集群状态显示为“服务中”，任务状态显示为“水平扩容失败”。

3.2.2.7 ClickHouse 磁盘扩容

磁盘扩容，即纵向扩容，是一种扩容节点内磁盘容量的操作。一般来说，具体的数据存储在计算节点，当计算节点磁盘容量不足时，业务数据将无法存储，因此需要对节点进行纵向扩容。

□ 说明

- 磁盘扩容过程中，集群业务可能存在抖动。
- 当集群状态处于“服务中”，且没有任何任务操作（如：水平扩容、规格变更、修改参数等）时，可以执行扩容操作。

磁盘扩容操作步骤

步骤1 登录CloudTable管理控制台。

步骤2 单击集群管理，显示当前集群列表。

步骤3 在集群列表中，选定集群的操作列，选择“磁盘扩容”，进入扩容页面。如果在英文界面，选定集群的操作列，选择操作列中的“磁盘扩容”，进入扩容页面。

图 3-12 磁盘扩容页面

磁盘扩容


● 1、磁盘扩容过程中系统不可用
2、按需计费形式变更费用指本次变更新增费用

集群ID/名称	79283bb4-a3a0-40a6-af7a-23217375a7a...
地域/可用区	华北-乌兰察布-二零三/可用区三
计费模式	包年包月
计算节点规格	4 vCPUs 16 GB
计算节点存储规格	高IO 500 GB
计算节点数量	4
Zookeeper节点规格	4 vCPUs 16 GB
ZooKeeper节点存储规格	超高IO 100 GB
ZooKeeper节点数量	3
变配节点	<input checked="" type="radio"/> 计算节点 <input type="radio"/> ZooKeeper节点
计算节点扩容至	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="600"/> <input type="button" value="+"/> GB / 节点
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>	

说明

磁盘操作也可以在集群详情页面单击“磁盘扩容”，跳转磁盘扩容页面。

图 3-13 磁盘扩容



步骤4 选择变配节点。

步骤5 按“+”确定扩容磁盘后的磁盘容量。

步骤6 确定费用以及资源配额后，单击确定。

----结束

磁盘扩容状态

表 3-17 磁盘扩容任务状态说明

状态	说明
磁盘扩容中（任务状态）	表示集群正在扩容。
服务中（集群状态）	当集群扩容成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。
磁盘扩容失败（任务状态）	表示扩容失败。

3.2.2.8 ClickHouse 规格变更

前提条件

当集群状态处于“服务中”，且没有任何任务操作（如：水平扩容、磁盘扩容等）时，可以执行变更操作。

说明书

- 规格变更只支持从小规格变更为大规格，如果要大规格更改为小规格，建议新建小规格集群，采用数据迁移进行切换。
- 一次只支持变更一种类型的节点规格（计算节点、ZooKeeper节点），且变更完成后只生效所选类型的节点规格。
- 规格变更过程中，整个集群不可用，变更结束前不能再次变更。
- 规格变更过程中系统不可用。

操作步骤

步骤1 登录CloudTable管理控制台。

步骤2 单击集群管理，显示当前集群列表。

步骤3 在集群列表中，选定集群的操作列，选择“更多>规格变更”，进入规格变更页面。

图 3-14 规格变更图

规格变更

- ① 1、规格变更过程中系统不可用
2、按需计费形式变更费用指本次变更新增费用

集群ID/名称 79283bb4-a3a0-40a6-af7a-23217375a7a6/cloudtable-z...

地域/可用区 华北-乌兰察布-二零三/可用区三

计费方式 包年包月 | 1个月

计算节点规格 4 vCPUs | 16 GB

计算节点数量 4

Zookeeper节点规格 4 vCPUs | 16 GB

ZooKeeper节点数量 3

* 变配节点 计算节点 ZooKeeper节点

* 计算规格

4U16G

4*CU4 (1个CU4 =1核4GB)

确定

取消

说明书

规格变更操作也可以在集群详情页面单击“规格变更”，跳转规格变更页面。

图 3-15 规格变更



步骤4 选择变配节点。

步骤5 按下拉框确定CPU、内存规格。

步骤6 确定费用以及资源配额后，单击确定。

单击确定后，集群状态变更为“亚健康”，任务状态为“规格变更中”，当集群变更完毕后，集群状态更新为“服务中”，任务状态清空。

----结束

规格变更状态

表 3-18 规格变更任务状态说明

状态	说明
规格变更中	表示集群正在变更中。
服务中	当集群变更成功并正常提供服务时，其集群状态为服务中。
规格变更失败	表示集群变更失败。

3.2.2.9 ClickHouse 包周期计费操作

如果您需长期使用当前集群，为节省开支，可以将按需购买的集群转为包年/包月计费模式（也称为包周期计费模式）。按需转包年/包月的具体操作，请参见本章节内容。

按需转包年包月

- 前提条件：集群计费模式是“按需计费”。
- 按需转包年/包月操作步骤
 - 登录CloudTable管理控制台。
 - 单击集群管理，显示当前集群列表。
 - 在集群列表中，选择指定集群所在行的“操作”列，单击“更多>转包周期”。

📖 说明

转包周期操作也可以在集群的详情页面单击“转包周期”，跳转到包年/包月页面。

- d. 跳转到包年/包月页面，选择购买时长，单击“去支付”。
- e. 跳转到支付页面，选择支付方式，单击“确认付款”。
- f. 订单支付成功后，返回集群列表，单击指定集群进入详情页面，查看“计费模式”。

包年包月退订

- 前提条件：集群计费模式为“包年/包月”。
- 退订操作步骤
 - a. 登录CloudTable管理控制台。
 - b. 单击集群管理，显示当前集群列表。
 - c. 在集群列表中，在指定集群所在行的操作列，选择“更多>退订”。
 - d. 弹出退订对话框，勾选“我已了解退订集群带来的后果，确定执行本次操作”，单击确定
 - e. 跳转到退订资源页面，选择退订理由，勾选“我已确认本次退订金额和相关费用”、“资源退订后，未放入回收站的资源将立即删除且无法恢复。我已确认数据完成备份或不再使用”，然后单击“退订”。
 - f. 弹出退订对话框，单击“退订”。

3.2.3 使用 Clickhouse


3.2.3.1 准备弹性云服务

创建 ECS

步骤1 购买弹性云服务器。

1. 登录华为云控制台。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“计算 > 弹性云服务器 ECS”。
4. 单击“购买弹性云服务器”。
5. 配置弹性云服务器参数。
 - a. 选择CPU架构和规格。

图 3-16 规格图



b. 选择镜像和磁盘规格。

图 3-17 选择镜像和磁盘规格



步骤2 单击下一步：网络配置。

1. 选择VPC和安全组。

图 3-18 VPC 图



说明

- 如果已有VPC和安全组，则选择已有的VPC和安全组。
- 如果没有创建的VPC，请单击“前往控制台创建”，新建VPC。
- 如果没有创建的安全组，请单击“新建安全组”，新建安全组。
- 具体可以参考《弹性云服务器用户指南》创建弹性云服务。

2. 选择购买弹性公网IP，公网带宽选择“按流量计费”。

图 3-19 公网 IP 图



步骤3 单击下一步“高级配置”。

配置云服务器名称和密码。

图 3-20 高级配置

① 基础配置 —— ② 网络配置 —— ③ 高级配置 —— ④ 确认配置

云服务器名称 允许重名
购买多台云服务器时，名称自动按序增加4位数字后缀。例如：输入ecs，从ecs-0001开始命名；若已有ecs-0010，从ecs-0011开始命名。

登录凭证 密码 密钥对

用户名 root

密码 请牢记密码，如忘记密码可登录ECS控制台重置密码。
 请输入密码 [?](#)

确认密码 请再次输入密码 [?](#)


自动恢复 免费开通 弹性云服务器所在的硬件出现故障时，系统会自动将弹性云服务器迁移至正常的物理机，该过程会导致云服务器重启。

云备份 使用云备份服务，需购买备份存储库，存储库是存放服务器产生的备份副本的容器。
 现在购买 使用已有 暂不购买 [?](#)
备份可以帮助您在服务器故障时恢复数据，为了您的数据安全，强烈建议您启用备份。

云服务器组（可选） 反亲和性 [?](#)
 C
[新建云服务器组](#)

步骤4 单击下一步“确认配置”，确认配置参数。

图 3-21 确认配置参数页面



步骤5 选择“企业项目”，勾选“协议”，确认配置信息后，单击“立即购买”。

步骤6 返回弹性云服务器列表页面，查看弹性云服务器的创建进度。

当弹性云服务器的状态为“运行中”时，表示创建完成。

----结束

3.2.3.2 使用客户端访问集群

用户在弹性云服务器里可以通过[手动安装客户端](#)的方法，使用SQL访问集群。

说明

创建集群的虚拟私有云、安全组需要和公网ECS保持一致，否则客户端无法访问集群。

ClickHouse 手动安装客户端

步骤1 准备Linux弹性云服务器，具体操作请见[准备弹性云服务](#)章节。

步骤2 下载客户端，登录表格存储服务管理控制台，在左侧导航树单击“帮助”，然后在页面右侧单击“客户端下载”，下载客户端安装包。

图 3-22 下载 ClickHouse 客户端



步骤3 安装客户端，连接集群。

1. 使用SSH登录工具，通过弹性IP远程登录到Linux弹性云服务器。

具体登录操作步骤请参见《弹性云服务器用户指南》中的“[SSH密码方式登录](#)”。

2. 进入SSH工具的根目录。

cd /

3. 在根目录中新建一个文件夹。
`mkdir 文件夹名`
4. 进入新建的目录中。
`cd /文件夹名/`
5. 将客户端放在新建的目录下。
6. 解压客户端。
`tar -zxf 客户端包名`
7. 加载so。
`sh install.sh`
8. 进入bin目录，加权限。
`cd bin/`
加权限。
`chmod 700 clickhouse`
9. 然后执行以下命令连接ClickHouse集群，端口请参见[表3-1](#)。

非安全集群连接命令

`./clickhouse client --host 集群内网地址 --port 端口 --user admin --password password`

安全集群连接命令，详细操作请参见[安全集群连接步骤](#)

`./clickhouse client --host 集群内网地址 --port 端口 --user admin --password password --secure --config-file /root/config.xml`

说明

- 集群内网地址：集群详情页面中集群访问地址，这里替换成您自己购买的集群的访问地址。
- password为您购买集群时设置的密码，如果有特殊符号，特殊符号前面需要\进行转义，如果密码整体用单引号括起来，则特殊字符不需要转义。

----结束

3.2.3.3 Clickhouse 命令简介

本章节主要介绍常用的ClickHouse组件命令。安装ClickHouse客户端后，加载环境变量，可使用以下命令。

1. 连接ClickHouse集群。

非安全集群连接命令

`./clickhouse client --host 集群内网地址 --port 端口 --user admin --password password`

安全集群连接命令，详细操作请参见[安全集群连接步骤](#)

`./clickhouse client --host 集群内网地址 --port 端口 --user admin --password password --secure --config-file /root/config.xml`

2. 创建数据库。

`create database demo;`

3. 使用数据库。

`use demo;`

4. 查看当前使用数据库。

`select currentDatabase();`

5. 创建数据表。

`create table demo_t(uid Int32,name String,age UInt32,gender String)engine = TinyLog;`

6. 查看表结构。

`desc demo_t;`

7. 插入数据。

`insert into demo_t values(1,'Candy','23','M'),(2,'cici','33','F');`

8. 查看表。
`select * from demo_t;`
9. 查看数据库和表。
 - 查看数据库。
`show databases;`
 - 查看表。
`show tables;`
10. 删除数据库和表。
 - 删除表。
`drop table demo_t;`

说明

- 删除数据表前，需确认此数据表是否应用中，以免引起不必要的麻烦。
- 删除数据表后可在24小时内恢复，超过24小时无法恢复。恢复命令如下：
`set allow_experimental_undrop_table_query = 1;`
`UNDROP TABLE 数据表名;`
- 删除数据库。
`drop database demo;`

3.2.4 ClickHouse 数据迁移

本章节为您介绍数据迁移能力。

使用场景

ClickHouse集群水平扩容后，需要使用数据迁移对数据进行迁移。

注意事项

- 每个数据表只能绑定一个任务。一个集群仅支持一个执行中的任务。
- 本地表的数据库必须为 atomic(默认)或 ordinary，且表类型为 Mergetree 家族系列引擎的表（包括非复制表和复制表，不支持物化视图表）。
- 本地表副本关系和cluster一致，有分布式表作为分片之间的关系。
- 数据迁移过程中原表默认为只读状态。
- 数据迁移的时候数据首先会保存在临时表中，执行的时候用迁移的数据表替换原表，该过程中可能读取到错误的数据，切换时间为秒级。
- 数据迁移过程中可能由于集群问题导致此过程暂停，根据报错集群修复继续执行任务。
- 数据迁移的时候，源节点和重分布节点必须存在相同表，这样才可以进行数据迁移。

数据迁移新建任务

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击集群管理，选择集群进入集群详情页面。

步骤4 单击数据迁移进入数据迁移管理页面。

表 3-19 数据迁移参数说明

参数	说明
任务ID/名称	新建迁移任务ID/名称。
逻辑集群	选取的逻辑集群名称。
源节点	数据存放的节点。
重分布节点	数据分布的节点。
状态/进度	数据分布的状态/进度。 状态：初始化、运行中、已完成。
创建时间	创建数据任务的时间。
执行开始时间	启动数据任务的时间。
更新时间	修改数据任务的时间。
操作	<ul style="list-style-type: none">• 启动：启动数据任务。• 修改：修改任务信息。• 取消：取消迁移任务。• 详情：任务详情页面。• 删除：删除任务。

步骤5 单击左上角“新建任务”。

1. 用户自定义任务名称（以字母开头）。
2. 选择逻辑集群。
3. 选择迁移百分比。
4. 选择源节点。
5. 选择重分布节点。
6. 选择迁移的数据表。

步骤6 选择后单击确定，完成新建任务。

步骤7 单击操作列“启动”，任务启动。

----结束

修改数据迁移任务

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击集群管理，选择集群进入集群详情页面。

步骤4 单击数据迁移进入数据迁移管理页面。

步骤5 单击操作列“修改”，进入修改任务页面。

步骤6 修改参数后，单击确定。

----结束

查看任务详情

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击集群管理，选择集群进入集群详情页面。

步骤4 单击数据迁移进入数据迁移管理页面。

步骤5 单击操作列“修改”，进入任务详情页面。

步骤6 查看任务相关信息。

----结束

删除任务

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击集群管理，选择集群进入集群详情页面。

步骤4 单击数据迁移进入数据迁移管理页面。

步骤5 单击操作列“删除”，弹出删除窗口，单击确定，删除任务。

----结束

3.2.5 ClickHouse 安全通道加密

您可以通过创建集群开启加密通道，实现数据加密传输。此章节介绍如何开通 ClickHouse 安全通道，相关端口请参见[表3-1](#)

打开安全通道操作步骤


步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 单击右上角的购买集群按钮，进入“购买集群”页面。

步骤4 完成其他配置后，查看安全通道加密按钮是否开启，默认开启。

图 3-23 安全通道



步骤5 配置好参数，单击“立即购买”。

步骤6 进入“规格详情”页面，确认集群规格订单信息，单击“提交”，成功提交集群创建任务，集群创建成功后，进入详情页面查看通道开启状态。

----结束

打开安全和非安全通道步骤

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域。

步骤3 单击右上角的购买集群按钮，进入“购买集群”页面。

步骤4 配置好参数，单击“立即购买”。

步骤5 进入“规格详情”页面，确认集群规格订单信息，单击“提交”，成功提交集群创建任务。

步骤6 集群创建成功后，进入详情页面打开“同时开启安全通道和非安全通道”按钮，弹出确认框，确认无误后，单击“确定”。

□ 说明

- 在详情页面开启安全通道后，集群会重启。
- 安全通道和非安全通道同时开启后无法关闭。

----结束

安全集群连接步骤

步骤1 安全集群创建后，打开详情页面，下载证书。

步骤2 下载证书后，连接客户端指定配置文件。

```
./clickhouse client --host 集群内网地址 --port port --user admin --password password --secure --config-file /root/config.xml
```

配置文件。

```
<config>
  <secure>true</secure>
  <openSSL>
    <client>
      <caConfig>/etc/ssl/certificate.crt</caConfig>
    </client>
  </openSSL>
</config>
```

□ 说明

- <caConfig>/etc/ssl/certificate.crt</caConfig>指放证书的路径。
- root指的是配置文件的存放路径。
- 证书下载限流，一分钟只能下载一次。

----结束

HTTPS 连接步骤

步骤1 安全集群创建后，打开详情页面，下载证书。

步骤2 下载证书后，自定义存放路径。

步骤3 通过https协议执行样例sql。

```
echo 'select 1' | curl -H 'X-ClickHouse-User: user' -H 'X-ClickHouse-Key: password' --cacert /clickhouse/client/client/bin/certificate.crt 'https://host:port/?' --data-binary @-
```

- select 1:执行的sql语句。
- user: 用户名。
- password: 创建集群时创建的密码。
- /clickhouse/client/client/bin/certificate.crt: 指证书存放路径。
- host:port: host指的是内网地址，port指的是https协议端口。

----结束

JDBC 连接

```
public void run() throws InterruptedException {
    final ClickHouseProperties clickHouseProperties = new ClickHouseProperties();
    // 认证用的密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量CK_PASSWORD
    String password = System.getenv("CK_PASSWORD");
    clickHouseProperties.setSslRootCertificate("/etc/ssl/certificate.crt");
    clickHouseProperties.setSsl(true);
    clickHouseProperties.setSslMode("strict");
    clickHouseProperties.setUser("test");
    clickHouseProperties.setPassword(password);
    clickHouseProperties.setSocketTimeout(2 * 3600 * 1000);
    final BalancedClickhouseDataSource dataSource = new
    BalancedClickhouseDataSource("xxxx.mycloudtable.com:8443/default?ssl=true", clickHouseProperties);
    try {
        final ClickHouseConnection conn = dataSource.getConnection();
        conn.createStatement().executeQuery("select now()");
    } catch (Throwable e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

说明

clickHouseProperties.setSslRootCertificate("/etc/ssl/certificate.crt");中的/etc/ssl/certificate.crt指存放证书路径。

3.3 ClickHouse 监控集群

3.3.1 ClickHouse 集群支持的监控指标

功能说明

监控是保持CloudTable服务可靠性、可用性和性能的重要部分，通过监控，用户可以观察CloudTable服务器的运行状态。本章节定义了表格存储服务上报云监控服务的监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义。

命名空间

SYS.CloudTable

ClickHouse 监控指标

表 3-20 ClickHouse

指标名称	显示名	含义	指标最小单位	监控周期
cpu_usage	CPU使用率	每个节点的CPU使用率。	%	60
memory_usage	内存使用量	每个节点的内存使用量。	Byte	60
memory_usage_ratio	内存使用率	每个节点的内存使用率。	%	60
disk_usage	磁盘使用量	每个节点的磁盘使用量。	Byte	60
disk_usage_ratio	磁盘使用率	每个节点的磁盘使用率。	%	60
network_throughput_in_bound_rate	网络吞吐流入速率	每个节点每秒的网络流入数据量。	Byte/s	60
network_throughput_outgoing_rate	网络吞吐流出速率	每个节点每秒的网络流出数据量。	Byte/s	60
clickhouse_process_survival	ClickHouse进程存活	clickhouse进程心跳检查。	-	60
number_of_mutations	Mutation个数	每个节点正在运行的修改任务数。	Count	60
number_of_run_merges	运行Merge个数	正在运行的合并任务个数。	Count	60
number_of_merges_thread	Merge中线程个数	正在合并中的线程数量。	Count	60
number_of_zookeeper_requests	ZK请求数	当前时间节点请求ZK的请求数。	Count	60
number_of_zk_session	ZK的 session个数	当前时间节点链接ZK的 session个数。	Count	60
number_of_zookeeper_watches	ZK watch个数	当前时间节点链接ZK watch个数。	Count	60
number_of_zookeeper_nodes	Zookeeper中节点数	Zookeeper中创建临时的节点数。	Count	60

指标名称	显示名	含义	指标最小单位	监控周期
number_of_parts	part数量	part数量。	Count	60
clickhouse_zookeeper_disconnection	zookeeper连接状态	zookeeper连接状态。	-	60
number_of_threads_holding_read_locks	持有读锁的线程数	持有读锁的线程数。	Count	60
number_of_threads_waiting_to_be_read	等待读的线程数	等待读的线程数。	Count	60
number_of_threads_waiting_to_be_written	等待写的线程数	等待写的线程数。	Count	60
number_of_threads_holding_write_locks	持有写锁的线程数	持有写锁的线程数。	Count	60
number_of_active_tasks_background_processing_pool	后台处理池中活跃任务数	后台处理池中活跃任务数。	Count	60
maximum_number_of_active_blocks	最大活跃分块数	clickhouse实例最大的活跃分块个数。	Count	60
number_of_consistency_checkdata_blocks	一致性校验数据分块数	clickhouse实例一致性校验数据分块个数。	Count	60
extracting_the_number_of_data_chunks_from_the_replica	正在从副本中提取数据分块数	clickhouse实例正在从副本中提取的数据分块个数。	Count	60
number_of_data_chunks_being_sent_to_the_replica	正在发送到副本的数据分块数	clickhouse实例正在发送到副本的数据分块个数。	Count	60
number_of_READONLY_replicas	只读副本个数	此指标反映了clickhouse实例中只读副本数。	Count	60
number_of_inserted_into_all_tables	插入行数	clickhouse实例中所有表插入行数。	Count	60
number_of_open_read_files	读文件打开数	clickhouse实例上的读文件打开数。	Count	60
number_of_open_write_files	写文件打开数	clickhouse实例上的写文件打开数。	Count	60
total_fileOpens	文件打开总数	clickhouse实例上的文件打开数。	Count	60

指标名称	显示名	含义	指标最小单位	监控周期
number_of_read_file_descriptors	文件描述符读个数	文件描述符读个数。	Count	60
number_of_written_file_descriptors	文件描述符写个数	文件描述符写个数。	Count	60
instance_process_running_duration	实例进程运行时长	clickhouse实例进程运行时长。	s	60
number_of_threads_running_in_global_thread_pool	全局线程池中运行任务的线程数	clickhouse实例上的全局线程池中运行任务的线程数。	Count	60
number_of_threads_in_global_thread_pool	全局线程池中线程数	clickhouse实例上的全局线程池中线程数。	Count	60
number_of_threads_in_local_thread_pool	本地线程池中的线程数	clickhouse实例上的本地线程池中的线程数。	Count	60
number_of_threads_waiting_locked	Context中等待加锁的线程数	clickhouse实例上的context中等待加锁的线程数。	Count	60
number_of_threads_running_in_local_thread_pool	本地线程池中运行任务的线程数	clickhouse实例上的本地线程池中运行任务的线程数。	Count	60
number_of_tcp_connections	TCP连接数	TCP协议连接个数。	Count	60
number_of_http_connections	HTTP连接数	HTTP协议连接个数。	Count	60
number_of_databases	数据库数量	每个节点数据库数量。	Count	60
number_of_tables	表数量	每个节点本地表数量。	Count	60
write_size_per_second	每秒写入大小	每个节点单位时间写入的数据量。	Byte	60
number_of_running_queries	运行Query个数	每个节点正在运行的查询个数。	Count	60
number_of_query_threads	Query线程数	每个节点正在运行的查询线程数。	Count	60
number_of_distributed_ddls	分布式DDL个数	分布式DDL语句的个数。	Count	60

指标名称	显示名	含义	指标最小单位	监控周期
number_of_distributed_table_files	分布式表文件个数	向分布式表写数据时待插入数据的文件个数。	Count	60
number_of_concurrency	ClickHouse各节点并发度	当前ClickHouse各节点的并发度。	Count	60
zookeeper_quota_percentage	ZooKeeper数量配额百分比	ClickHouse服务在ZooKeeper上目录的数量配额使用百分比。	%	60
zookeeper_process_is_alive	zookeeper进程存活	zookeeper心跳检查，1表示正常，0表示异常。	-	60
number_of_global_sessions	全局session个数	当前全局的session个数。	Count	60
number_of_rejected_connections	拒绝链接个数	zookeeper拒绝链接的个数。	Count	60
number_of_request_submission_queues	请求提交队列个数	请求提交队列个数。	Count	60
waiting_time_of_the_preprocessing_queue	预处理队列等待时间	预处理队列等待时间。	s	60
number_of_zk_watches	ZK_watch 个数	当前时间 ZK_watch 个数。	Count	60
zk_heapmemory_usage	ZooKeeper使用的堆内存大小	ZooKeeper使用的堆内存大小。	Byte	60
zk_directmemory_usage	ZooKeeper使用的直接内存	ZooKeeper使用的直接内存。	Byte	60
zk_heapmemory_usage_ratio	ZooKeeper堆内存使用率	ZooKeeper堆内存使用百分比统计。	%	60
zk_directmemory_usage_ratio	ZooKeeper直接内存使用率	ZooKeeper直接内存使用百分比统计。	%	60
cluster_number_of_sent_packets	zookeeper发包个数	zookeeper 节点发送的 packet 个数。	Count	60
cluster_number_of_received_packets	zookeeper收包个数	zookeeper 节点接收的 packet 个数。	Count	60
cluster_preprocessing_time	预处理时间	单位时间内预处理时间。	s	60

指标名称	显示名	含义	指标最小单位	监控周期
rows_written_per_second	每秒写入行数	每个节点单位时间写入的行数。	Count	60
number_of_failed_queries	失败Query个数	失败的query语句个数。	Count	60
number_of_failed_insert_queries	失败Insert Query个数	失败的插入语句个数。	Count	60
number_of_failed_select_query_messages	失败Select Query个数	失败的select语句个数。	Count	60
number_of_delayed_inserts	delayed inserts个数	每个节点延迟插入个数。	Count	60
number_of_rows	字段数量	每个节点mergetree引擎字段数量。	Count	60
disk_throughput_read_rate	磁盘吞吐读速率	磁盘读取吞吐速率。	Byte	60
disk_throughput_write_rate	磁盘吞吐写速率	磁盘写入吞吐速率。	Byte	60
cmdForUsedStorageRate	已用存储空间比率	统计测量对象所在集群的已用存储空间大小占总配额的比率。	%	60

维度

Key	Value
cluster_id	CloudTable集群ID。
instance_name	CloudTable集群节点名称。

3.3.2 设置告警规则

通过设置 CloudTable ClickHouse的告警规则，用户可以自定义监控目标和通知策略，及时了解ClickHouse运行状态，从而起到预警作用。设置ClickHouse的告警规则包括设置告警规则名称、监控对象、监控指标、告警阈值、监控周期和是否发送通知等参数。本节介绍了设置告警规则的具体方法。

ClickHouse 集群创建告警规则

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤3 在集群管理列表中的右上角，输入要搜索的集群名称，单击。

步骤4 在集群列表中，找到所需要集群，在对应的“操作”列中，单击“更多<查看监控信息”，系统将跳转到该集群的“云服务监控”页面。

待查看监控信息的集群，其状态必须为“服务中”。


图 3-24 监控页面

计算单元	持久数据存储	操作
<input type="checkbox"/> ID	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> zookeeper-1-1	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> zookeeper-3-3	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> zookeeper-2-2	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> server-1-1	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> server-2-2	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> server-4-4	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储
<input type="checkbox"/> server-3-3	...	查看监控指标： 创建告警规则 配置数据存储

步骤5 单击“创建告警规则”，进入创建告警规则页面进行添加。

1. 配置告警规则的“名称”和“描述”。

图 3-25 名称配置



The screenshot shows a configuration interface for creating an alarm rule. The first section is labeled '名称' (Name) with a red asterisk, and the input field contains the prefix 'alarm-'. Below it is a larger text area labeled '描述' (Description) with a placeholder '0/256'.

2. 监控范围

图 3-26 监控对象



The screenshot shows the 'Monitoring Object' configuration page with the following settings:

- 告警类型**: 指标 (Metric)
- 资源类型**: 表格存储服务 (Table Storage Service)
- 维度**: 计算单元 (Compute Unit)
- 监控范围**: 指定资源 (Specified Resource)
- 监控对象**: server-1-1

表 3-21 监控对象说明

参数名称	参数说明	取值样例
告警类型	默认实例/选中的集群	指标
资源类型	配置告警规则监控的云服务资源名称。	表格存储服务
维度	用于指定告警规则对应指标的维度名称。仅支持“计算单元”。	计算单元
监控范围	指定的集群监控	指定资源
监控对象	对节点的监控	-

3. 配置告警策略，根据界面提示配置参数。

图 3-27 告警策略



表 3-22 配置告警策略参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
选择类型	<p>根据需要可选择从模板导入或自定义创建。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果当前没有告警模板，“选择类型”设置为“自定义创建”，然后根据界面提示配置参数创建自定义告警规则。 - 如果当前已有告警模板，可以将“选择类型”设置为“从模板导入”或关联模板，从而可以使用告警模板快速创建告警规则。 	自定义创建
模板	<p>当告警内容选择“从模板导入”时，该参数有效。</p> <p>选择需要导入的模板。如果当前没有告警模板，可以单击“创建自定义告警模板”创建一个符合您需求的告警模板。</p>	导入已有模板
告警策略	<p>当告警内容选择自定义创建时，该参数有效。</p> <p>ClickHouse支持的监控指标参见 ClickHouse集群支持的监控指标</p>	-
告警级别	根据告警的严重程度不同等级，可选择紧急、重要、次要、提示。	重要

4. 根据界面提示配置警通知

图 3-28 警通知



表 3-23 警通知参数说明

参数名称	参数说明	取值样例
发送通知	当发生告警时，是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。 设置为开启时（推荐选择），会发送通知； 设置为关闭时，不会发送通知。	开启
通知方式	通知组/主题订阅。	-
通知组/对象	<ul style="list-style-type: none">- 需要发送告警通知的通知组。 当“发送通知”设为开启时，需要选择一个已有的通知组，如果您尚未创建消息通知组，请单击“创建通知组”前往云监控服务>告警通知，创建组。- 需要发送告警通知的主题。 当“发送通知”设为开启时，需要选择一个已有的主题，如果您尚未创建消息通知主题，请单击“创建主题”前往消息通知服务（SMN）管理控制台创建一个新的主题。	-
生效时间	该告警规则仅在生效时间内发送通知消息。 如生效时间为00:00-23:59，则该告警规则仅在00:00-23:59发送通知消息。	00:00 ~ 23:59
触发条件	触发告警通知的条件。	全部选中

5. 高级配置

图 3-29 高级配置



表 3-24 高级配置参数说明

参数	参数说明
归属企业项目	企业项目管理帮助您将相关的资源（如具有相同使用用途的资源）集中在一起，按企业项目的方式来管理云资源。
标签	如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。

步骤6 配置完成后，单击“立即创建”，完成告警规则的创建。告警规则添加完成后，当监控指标触发设定的阈值时，云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您资源异常，以免因此造成业务损失。

说明

如果想设置单个指标的告警规则，进入查看监控信息页面：

- 查看监控指标，单击指标图。
- 单击右上角的“+”。
- 进入创建告警规则页面，设置规则。

----结束

3.3.3 查看集群监控信息

操作场景

公有云平台提供的云监控服务，可以对ClickHouse集群的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观的查看ClickHouse的各项监控指标。通过查看集群的监控信息可以快速掌握集群的健康状态并及时获取系统的关键信息。

监控功能

集群监控功能整体分为计算节点指标监控和ZooKeeper指标监控两个模块。在每个模块中用户都可调整监控数据的时间范围：方便查看不同时间的历史数据。也可调整监控数据的时间粒度：方便在不同维度层次查看数据。如果想实时查看监控数据，可以开启自动刷新。平台可按1小时、3小时、12小时、24小时、7天的间隔自动刷新监控图表。

如果想看那个指标，可以单击放大按钮查看，也可以导出图片查看。

查看 ClickHouse 集群监控信息

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。

步骤3 在左侧导航树，单击集群管理。

步骤4 在集群列表中找到需要查看的集群，在对应的操作列中，单击查看监控信息，系统会跳到该集群的“云服务监控”页面。

待查看集群，其状态必须为“服务中”。

步骤5 在集群的“云服务监控”页面中，单击集群ID前的按钮  展开计算单元列表，选择对应节点查看监控信息。

步骤6 如果您查看监控页面的指标太多，可以对指标进行设置，设置自己需要查看的指标。

1. 如果指标太多，可以通过设置监控指标页面对指标进行删除。
2. 如果页面显示的指标没有您想看的指标，可以在设置监控指标页面进行添加。
3. 选择您在页面中要展示的指标名称，拖动选中指标可以对指标进行排序。

说明

- 如果想实时查看监控数据，可以开启自动刷新。平台可按1小时、3小时、12小时、24小时、7天的间隔自动刷新监控图表。
- 如果想放大单个指标视图，在监控指标视图右上角，单击  可查看监控指标视图详情。

----结束

3.3.4 ClickHouse 监控页面

集群详情页面主要展示每个节点的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用量、磁盘总量。


ClickHouse 集群详情页面查看

步骤1 登录表格存储服务管理控制台。

步骤2 单击集群列表页面，选择其中一个ClickHouse集群

步骤3 进入详情页面，详情页面显示监控页面的指标。

图 3-30 ClickHouse 监控页面



步骤4 单击详情页面的监控小图标 ，可以跳转CES云服务监控查看ClickHouse集群详细监控指标。具体操作请参见[查看集群监控信息](#)

----结束

监控指标

表 3-25 监控指标

指标名	指标说明
CPU使用率	CPU使用率。
内存使用率	内存使用率。
磁盘使用率	ClickHouse节点数据盘使用率。

4 权限管理

4.1 创建用户并授权使用 CloudTable

如果您需要对您所拥有的云服务进行精细的权限管理，您可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM）。通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用云服务资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将云服务资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用CloudTable服务的其它功能。

本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图4-1](#)所示。

前提条件

- CloudTable服务暂不支持细粒度策略，仅支持系统角色“cloudtable Administrator”。当前CloudTable默认的系统角色“cloudtable Administrator”仅适用于未开通企业项目的账号，如已开通，请使用IAM自定义策略并直接给用户授权。
- 给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的CloudTable权限，并结合实际需求进行选择，CloudTable支持的系统权限，请参见：[CloudTable系统权限](#)。如果您需要对除CloudTable之外的其它服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见[权限策略](#)。

示例流程

图 4-1 给用户授权 CloudTable 权限流程



1. 创建用户组并授权

使用华为云登录IAM控制台，创建用户组，并授予表格存储服务的管理员权限“cloudtable Administrator”。

2. 创建用户并加入用户组

在IAM控制台创建用户，并将其加入步骤1中创建的用户组。

3. 用户登录并验证权限

使用新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

- 在“服务列表”中选择表格存储服务，进入CloudTable主界面，单击右上角“购买集群”，尝试创建表格存储服务集群，如果可以创建（假设当前权限仅包含cloudtable Administrator），表示“cloudtable Administrator”已生效。
- 在“服务列表”中选择除表格存储服务之外（假设当前策略仅包含cloudtable Administrator）的任一服务，如果提示权限不足，表示“cloudtable Administrator”已生效。

A 修订记录

发布日期	修订说明
2024-03-04	<p>第二十五次发布。</p> <p>新增章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● HBase监控页面● ClickHouse数据迁移 <p>修改章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● 创建HBase集群● HBase集群水平扩容
2024-01-11	<p>第二十四次发布。</p> <p>修改章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● 创建Doris集群

发布日期	修订说明
2023-10-16	<p>第二十三次发布。</p> <p>新增章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● HBase热点自愈● 使用全局二级索引● Doris用户管理● Doris角色管理● Doris慢查询管理● Doris连接管理● ClickHouse集群水平扩容● ClickHouse监控集群● Doris参数配置● Doris安全通道● ClickHouse包周期计费操作 <p>修改章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● 创建HBase集群● HBase集群管理列表简介● 查看Doris集群基本信息● ClickHouse集群管理列表简介
2023-08-03	<p>第二十二次发布。</p> <p>新增章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● HBase冷热分离● ClickHouse入门● ClickHouse集群管理
2023-07-11	<p>第二十一次发布。</p> <p>新增加章节如下：</p> <ul style="list-style-type: none">● 扩容集群
2023-04-30	<p>第二十次发布。</p> <p>新增如下章节：</p> <ul style="list-style-type: none">● Doris入门● Doris集群管理● Doris监控集群
2019-11-07	<p>第十九次发布。</p> <p>修改如下章节：</p> <ul style="list-style-type: none">● HBase集群支持的监控指标

发布日期	修订说明
2019-08-16	第十八次发布。 修改如下章节： <ul style="list-style-type: none">● 使用HBase Shell访问集群
2019-05-25	第十七次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 创建用户并授权使用CloudTable
2019-05-08	第十六次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 准备弹性云服务器
2019-04-04	第十五次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增如下章节：<ul style="list-style-type: none">- HBase集群管理列表简介- HBase集群水平扩容
2019-01-15	第十三次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 使用CopyTable工具导入数据- 数据表复制样例代码● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 快速创建HBase集群- 创建HBase集群- 查看HBase集群基本信息- 准备弹性云服务器
2019-01-04	第十二次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 创建HBase集群
2018-12-07	第十一次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增如下章节：<ul style="list-style-type: none">- HBase集群管理简介● 修改如下章节<ul style="list-style-type: none">- 创建HBase集群- 使用HBase Shell访问集群● 删除如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 总览
2018-09-25	第十次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 使用HBase Shell访问集群

发布日期	修订说明
2018-09-10	第九次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 使用HBase Shell访问集群
2018-08-03	第八次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 创建HBase集群- 使用HBase Shell访问集群
2018-06-30	第七次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 创建HBase集群- 使用HBase Shell访问集群● 删除如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 应用开发指导：将该章节拆分为开发指南单独发布。
2018-05-31	第六次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 使用CDM迁移数据到CloudTable- 使用Import工具导入数据- 支持的关键操作审计日志- 查看审计日志
2018-04-26	第五次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 快速创建HBase集群
2018-02-12	第四次发布。 <ul style="list-style-type: none">● 新增如下章节：<ul style="list-style-type: none">- HBase集群支持的监控指标- 设置告警规则- 查看集群的监控信息● 修改如下章节：<ul style="list-style-type: none">- 创建HBase集群- 准备弹性云服务器- 使用HBase Shell访问集群

发布日期	修订说明
2018-01-03	<p>第三次发布。</p> <p>新增如下章节：</p> <p>修改集群HBase参数</p> <p>修改如下章节：</p> <ul style="list-style-type: none">● 总览● 创建HBase集群● 查看HBase集群基本信息
2017-11-29	<p>第二次发布。</p> <p>修改如下章节：</p> <ul style="list-style-type: none">● 创建HBase集群● 使用HBase Shell访问集群
2017-09-30	第一次正式发布。