

智能数据洞察

用户指南

文档版本 03
发布日期 2024-04-07



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 新建项目	1
1.1 项目概述	1
1.2 创建项目	2
1.3 管理项目	3
2 新建数据源	7
2.1 数据源概述	7
2.2 接入数据源	8
2.2.1 接入 GaussDB(DWS)数据源	8
2.2.2 接入 GaussDB 数据源	13
2.2.3 接入 MySQL 数据源	17
2.2.4 接入 PostgreSQL 数据源	21
2.2.5 接入 Doris 数据源	25
2.2.6 接入 ClickHouse 数据源	28
2.2.7 接入 API 数据源	32
2.2.8 接入 DLI 数据源	35
2.2.9 接入 Hive 数据源	36
2.3 上传文件	40
2.4 数据源分享协作	42
2.5 管理数据源	43
3 新建数据集	45
3.1 数据集概述	45
3.2 创建数据集	45
3.2.1 可视化新建数据集	46
3.2.2 自定义 SQL 创建数据集	50
3.3 列级权限	52
3.3.1 禁止规则	53
3.3.2 脱敏规则	54
3.4 行级权限	55
3.4.1 条件组合授权	56
3.4.2 用户标签授权	58
3.5 管理数据集	64
3.6 数据集分享协作	65

4 数据建模	67
4.1 数据建模概述	67
4.2 多表级联建模	67
4.3 新建维度	70
4.4 新建层次结构	78
5 指标	80
5.1 指标概述	80
5.2 创建指标	80
5.3 指标管理	86
5.4 指标分享协作	87
6 新建仪表盘	89
6.1 仪表盘概述	89
6.2 创建仪表盘	90
6.3 仪表盘可视化控件	92
6.3.1 查询控件	92
6.3.2 页签	96
6.3.3 组合容器	99
6.3.4 富文本	101
6.3.5 智能图表	107
6.3.6 表格	113
6.3.6.1 表格图	113
6.3.6.2 交叉表格	119
6.3.6.3 热力图	124
6.3.7 线/面图	129
6.3.7.1 折线图	129
6.3.7.2 面积图	136
6.3.7.3 堆积面积图	143
6.3.7.4 折线柱状图	150
6.3.8 柱状/条形图	157
6.3.8.1 堆积条形图	157
6.3.8.2 堆积柱状图	164
6.3.8.3 簇状柱状图	170
6.3.9 指标	177
6.3.9.1 指标看板	177
6.3.9.2 仪表盘	183
6.3.9.3 矩形树图	187
6.3.10 饼/环图	191
6.3.10.1 饼图	191
6.3.10.2 雷达图	196
6.3.11 散点/气泡图	201
6.3.11.1 散点图	201
6.3.11.2 气泡图	207

6.3.12 其他.....	214
6.3.12.1 平行坐标系.....	214
6.3.12.2 词云图.....	219
6.3.12.3 桑基图.....	222
6.4 设置仪表板页面和栅格.....	226
6.5 预览仪表板.....	229
6.6 发布仪表板.....	229
6.7 仪表板分享协作.....	230
6.8 管理仪表板.....	231
6.8.1 编辑仪表板.....	231
6.8.2 查看仪表板.....	232
6.8.3 删除仪表板.....	232
6.8.4 下线仪表板.....	233
6.9 管理图表.....	233
6.9.1 切换图表类型.....	233
6.9.2 复制.....	234
6.9.3 查看数据.....	235
6.9.4 导出.....	235
6.9.5 查看 SQL.....	236
6.9.6 固定和删除.....	237
7 新建数据大屏.....	240
7.1 大屏概述.....	240
7.2 新建大屏.....	241
7.3 大屏全局参数配置.....	247
7.4 大屏组件.....	255
7.4.1 常用图表.....	255
7.4.1.1 创建常用图表.....	255
7.4.1.2 线状图.....	259
7.4.1.2.1 线状图表.....	259
7.4.1.2.2 折线柱图.....	268
7.4.1.2.3 双轴折线柱图.....	276
7.4.1.2.4 台阶图.....	286
7.4.1.3 饼状图.....	293
7.4.1.3.1 饼状图表.....	293
7.4.1.3.2 环形进度条.....	301
7.4.1.3.3 玫瑰图.....	307
7.4.1.4 柱状图.....	314
7.4.1.4.1 柱状图表.....	314
7.4.1.4.2 水平柱状图.....	329
7.4.1.4.3 折线柱图.....	337
7.4.1.4.4 双曲折线图.....	344
7.4.1.4.5 甘特图.....	354

7.4.2 制作地图.....	359
7.4.2.1 创建地图.....	359
7.4.2.2 世界地图.....	359
7.4.2.3 中国地图.....	366
7.4.2.4 自定义地图.....	374
7.4.3 制作媒体.....	384
7.4.3.1 创建媒体.....	385
7.4.3.2 图片.....	386
7.4.3.3 视频.....	388
7.4.3.4 FLV 视频流播放器.....	390
7.4.4 制作文本.....	392
7.4.4.1 创建文本.....	392
7.4.4.2 标题.....	394
7.4.4.3 文本.....	396
7.4.4.4 词云.....	399
7.4.4.5 时间器.....	402
7.4.4.6 表格轮播.....	402
7.4.4.7 表格.....	406
7.4.4.8 数字翻牌器.....	413
7.4.4.9 阈值翻牌器.....	417
7.4.4.10 跑马灯.....	420
7.4.4.11 轮播列表柱状图.....	421
7.4.5 添加素材.....	424
7.4.6 制作交互.....	428
7.4.7 其他组件使用.....	434
7.4.7.1 创建组件.....	435
7.4.7.2 日期选择器.....	436
7.4.7.3 仪表盘.....	438
7.4.7.4 进度条.....	441
7.4.7.5 产业分布图.....	445
7.4.7.6 里程碑.....	448
7.5 预览大屏.....	452
7.6 发布大屏.....	452
7.7 复制大屏.....	453
7.8 大屏分享协作.....	453
7.9 管理大屏.....	455
8 智能分析助手.....	457
8.1 智能分析助手概述.....	457
8.2 新建智能分析助手.....	458
8.3 训练智能分析助手.....	459
8.4 使用智能分析助手.....	459
8.5 智能分析助手分享协作.....	463

8.6 管理智能分析助手.....	465
9 数据门户.....	466
9.1 数据门户概述.....	466
9.2 创建数据门户.....	466
9.3 数据门户分享协作.....	468
9.4 数据门户管理.....	469
10 嵌入分析.....	471
10.1 新增嵌入分析.....	471
10.2 管理嵌入分析.....	474
11 资源迁移.....	476
11.1 资源迁移概述.....	476
11.2 新建资源包.....	477
11.3 资源导出.....	479
11.4 资源导入.....	479
11.5 管理资源包.....	482
12 系统设置.....	485
12.1 组织管理.....	485
12.1.1 用户管理.....	485
12.1.2 标签管理.....	488
12.1.3 委托管理.....	490
12.2 功能设置.....	490
12.2.1 默认导入导出设置.....	490
12.2.2 配额管理.....	492
12.3 协同办公.....	495
12.3.1 订阅管理.....	496
12.3.2 办公软件接入.....	500
12.3.2.1 飞书.....	500
12.3.2.2 钉钉.....	502
13 权限管理.....	504
13.1 创建用户并授权使用.....	504
13.2 自定义策略.....	505
14 审计.....	509
14.1 支持审计的关键操作.....	509
14.2 如何查看审计日志.....	511
A 修订记录.....	512

1 新建项目

1.1 项目概述

1.2 创建项目

1.3 管理项目

1.1 项目概述

DataArts Insight 项目

在使用DataArts Insight制作仪表盘或大屏前，首先需要创建项目，DataArts Insight项目即创建了一个独立的项目，在这个项目下接入数据源、创建数据集、制作仪表盘/大屏等。项目可以将资源进行分组管理，不同项目中的资源互相隔离。

本节操作为您介绍DataArts Insight项目相关操作，包括创建项目、项目组织信息管理、项目授权等操作。

DataArts Insight 项目与 IAM 项目与企业项目的区别

- **IAM项目**：华为云的每个区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以区域默认单位为项目进行授权，IAM用户可以访问您账号中该区域的所有资源。

如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中购买资源，然后以子项目为单位进行授权，使得IAM用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。


创建**[IAM项目](#)**。

图 1-1 IAM 项目



- **企业项目**：企业项目是IAM项目的升级版，针对企业不同项目间资源的分组和管理，是逻辑隔离。
企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。企业项目可以实现对特定云资源的授权，如果您开通了企业管理，将不能创建IAM项目。您可以通过这个视频了解使用企业项目进行资源权限管理：[管理企业项目并授权](#)。

图 1-2 IAM 企业项目



- **DataArts Insight项目**：DataArts Insight项目是仅在DataArts Insight服务内创建的隔离的项目，用于将DataArts Insight的资源进行分组和隔离。DataArts Insight项目与区域绑定，不支跨区域使用DataArts Insight项目资源。DataArts Insight项目可以与企业项目绑定，以实现跨区域的项目资源授权。

约束限制


最多可以新建200个项目。

1.2 创建项目

DataArts Insight通过项目进行资源的分组管理，不同项目中的资源相互隔离。在使用DataArts Insight制作图表前，请先创建项目，后续新建数据源、创建仪表板和数据大屏、数据门户等都要在项目中进行开发。本节操作介绍创建项目的操作步骤。

操作步骤

本章节介绍如何创建项目，具体步骤如下：

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目，选择企业项目后，新建项目。
4. 单击控制台右侧的“新建项目”进入新建项目页面。
5. 在新建项目页面下填写项目名称、选择可见成员类型、成员、填写描述信息。

📖 说明

- 项目名称只能由中英文、数字、以及下划线(_)、斜线(/)、反斜线(\)、竖线(|)、小括号()、中括号[]组成。
 - 项目名称字符长度不超过50个字符。
 - 描述信息的长度不超过512个字符。
 - 创建项目时，除创建者外选择的成员才对该项目可见。
 - 创建项目成功后也可在我的项目-成员信息中增加可见成员。
6. 填写完成项目的相关信息后，单击“确定”完成新增项目创建。

1.3 管理项目

DataArts Insight支持对项目的编辑、删除，本文为您介绍如何编辑、删除项目。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 项目已创建。
- 编辑项目基本信息的用户对该项目有编辑、删除的权限。

约束限制

- 管理员、项目所有者：拥有项目所有权限，可以给其他成员添加项目权限，在产品首页可以看见企业项目下的所有项目。
- 普通用户：产品首页只能查看已加入项目
- 在“系统设置 > 我的项目”管理页面所有项目所有人均可见。

编辑项目操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击控制台左侧菜单“系统设置 > 我的项目”，进入项目管理页面。

图 1-3 菜单栏



4. 在项目管理页面下搜索栏或项目列表内选则要编辑的项目，单击该项目进入该项目的基本信息页面。
5. 在项目基本信息页面，对项目的基本信息进行编辑。

图 1-4 基本信息

基本信息 成员信息 导入导出设置

基础信息

* 我的项目名称

企业项目

描述

0/512

创建人

创建时间 2023/03/21 11:17:41

所有者

表 1-1 项目基本信息参数说明

参数名称	说明
我的项目名称	项目的名称。 说明 <ul style="list-style-type: none">项目名称只能由中英文、数字、以及下划线()、斜线 (/)、反斜线 (\)、竖线 ()、小括号 ()、中括号 ([]) 组成，不超过50个字符。
企业项目	项目所在的企业项目。
描述	设置该参数影响范围为数据集字段，仅对修改配置后创建的数据集生效。有两种模式选择，使用物理字段名称作为维度、度量名称和使用字段注释作为维度、度量名称。
创建人	创建该项目的用户。
创建时间	项目首次创建的时间。

参数名称	说明
所有者	该项目的所有者的用户，和管理员拥有一样的权限。

6. **导入导出设置**，选择跟随默认设置，导入导出参数不设置，未勾选跟随默认参数选项。则需要设置图片中参数。

删除项目操作步骤


1. 登录**智能数据洞察控制台**。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击控制台左侧菜单“系统设置 > 我的项目”，进入项目管理页面。

图 1-5 菜单栏




4. 在项目管库界面，选择要删除的项目，单击，再单击“删除”选项，即可完成删除项目。

图 1-6 删除项目



说明

删除项目会删除项目下所有的数据源、仪表板等资源且不可撤销，请谨慎操作。

项目成员信息

- 项目新增成员
 - a. 单击页面右上角“新增成员”，弹出新增成员窗口。
 - b. 选择新增类型、成员，单击“确定”。
 - c. 新增成员显示在成员信息列表。

说明

- 也可以在新建项目时，选择成员。
- 成员信息只有管理员和项目所有者可看见，普通只能看见项目的基本信息。
- 移除成员：单击成员信息页面“操作 > 移除”，弹出移除窗口，单击“确认”。

2 新建数据源

- [2.1 数据源概述](#)
- [2.2 接入数据源](#)
- [2.3 上传文件](#)
- [2.4 数据源分享协作](#)
- [2.5 管理数据源](#)

2.1 数据源概述

数据源是数据分析的基础，首先要将数据源接入DataArts Insight后再分析数据。

当前DataArts Insight支持接入GaussDB(DWS)数据源、GaussDB数据源、MySQL数据源、PostgreSQL数据源、Doris数据源、ClickHouse数据源、API数据源、DLI数据源、Hive数据源。

DataArts Insight提供了安全可靠的数据连接方式，为数据分析人员提供丰富多样的数据源接入方式，有效的提高数据分析人员的分析效率。本文为您介绍支持的DataArts Insight数据源接入的详细操作。

DataArts Insight 支持的数据源类型

表 2-1 DataArts Insight 支持的数据源类型

数据源	数据源类型	与数据库的连通方式	具体操作
GaussDB(DWS)	大数据平台	公网/VPC	2.2.1 接入GaussDB(DWS)数据源
GaussDB	大数据平台	公网/VPC	2.2.2 接入GaussDB数据源
MySQL	关系型数据库	公网/VPC	2.2.3 接入MySQL数据源
PostgreSQL	大数据平台	公网/VPC	2.2.4 接入PostgreSQL数据源

数据源	数据源类型	与数据库的连通方式	具体操作
Doris	大数据平台	公网/VPC	2.2.5 接入Doris数据源
ClickHouse	大数据平台	公网/VPC	2.2.6 接入ClickHouse数据源
API数据源	API数据	API访问	2.2.7 接入API数据源
DLI	大数据平台	-	2.2.8 接入DLI数据源
Hive	大数据平台	公网/VPC	2.2.9 接入Hive数据源

约束与限制

- 数据源与DataArts Insight的项目所属的企业项目必须相同。
- 数据源与DataArts Insight的项目所属的区域必须相同，即仅支持链接当前区域的数据源。
- 添加数据源时，DataArts Insight对数据源的网络类型有以下要求：
 - 如果数据源为云下的数据库，则需要通过公网或者专线打通网络，确保数据源所在的主机可以访问公网，并且防火墙规则已开放连接端口。
 - 如果数据湖为云上服务（如DWS、ClickHouse等），则网络互通需满足如下条件：
 - DataArts Insight与云上服务处于不同区域的情况下，需要通过公网或者专线打通网络。
 - DataArts Insight与云上服务同区域情况下：
 - 同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通。
 - 同虚拟私有云，但是子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则，配置路由规则参考[如何配置路由规则](#)章节，配置安全组规则参考[安全组配置](#)章节。
 - 不同虚拟私有云的数据源接入时，DataArts Insight自动为您创建VPCEP连通VPC网络。

2.2 接入数据源

2.2.1 接入 GaussDB(DWS)数据源

DataArts Insight支持连接GaussDB(DWS)数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加GaussDB(DWS)数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接GaussDB(DWS)有以下网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。[公网方式接入GaussDB\(DWS\)数据源](#)。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。[VPC网络连通方式接入GaussDB\(DWS\)数据源](#)。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPCEP）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“大数据 > 数据仓库服务DWS”，进入云数据仓库服务控制台。
- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“集群 > 专属集群”，进入集群列表。
- 选择需要连接的集群，单击集群名称，进入集群详情页面。
- 单击“网络 > 安全组 > 入方向规则”，进入入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网（VPCEP）。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。
- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。
- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

📖 说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方式接入 GaussDB(DWS)数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从“开始创建 > 新建数据源”进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据GaussDB(DWS)。
5. 接入网络类型选公网。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-1 公网数据源参数

新建数据源

* 源库类型	GaussDB(DWS)
* 接入网络类型	公网
* 名称	请输入名称
* 域名	请输入域名
* 用户名	请输入用户名
* 密码	请输入密码
* 端口	请输入端口
* 数据库	请输入数据库名
* SASL_SSL	<input checked="" type="checkbox"/>

表 2-2 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为 GaussDB(DWS)。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 GaussDB(DWS)数据源


1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从“开始创建 > 新建数据源”进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据GaussDB(DWS)。
5. 接入网络类型选云数据仓库GaussDB(DWS)。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-2 VPC 数据源参数

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 所属地域

开启跨账号授权

* 名称

描述

* 实例

* 服务器列表

* 数据库

* 用户名

* 密码

* SASL_SSL


表 2-3 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为GaussDB(DWS)。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	GaussDB(DWS)方式接入。
所属地域	是	GaussDB(DWS)服务主机所在的局点。
开启跨账号授权	-	跨账号授权需填写授权信息，获取账号下实例资源，再填写下面的配置项，此开关默认关闭。
授权租户ID	否	授权账号的ID。
授权项目ID	否	授权账号中项目ID。
授权委托名	否	创建的委托名称。
获取实例	-	填写授权租户ID、授权项目ID、授权委托名等参数后，单击获取实例。
名称	是	数据源配置列表的显示名称，用户自定义。 说明 名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线()组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。
实例	是	GaussDB(DWS)服务对应的角色实例。

参数名称	是否必填	说明
服务器列表	是	GaussDB(DWS)服务器列表。 说明 如果集群绑定elb，服务器列表默认填充elb地址，如果未绑定elb，默认填充第一个节点ip:port。
数据库	是	登录的数据库名称。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。


使用跨账号授权步骤

1. 登录数据源所属账号管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 给账号授权（数据源所属账号给待连接账号授权）。
 - a. 单击控制台右上角的用户名，弹出页面，单击统一身份认证。
 - b. 进入统一身份认证页面，单击委托，进入委托管理页面。
 - c. 单击委托页面右上角的创建委托，[新建委托](#)。
选择策略：由于是委托DWS数据源，所以需要选择DWS的只读权限；在选择一个VPC权限（VPCEndpoint Administrator）。

说明

- VPCEP权限建立终端节点服务，打通网络。
 - 用户想终止此权限，请删除VPCEP终端节点和新建的委托授权。
 - 删除VPCEP终端节点，请参见[删除终端节点服务](#)章节，注意删除携带“由DataArts Insight通过委托***创建，用于授权***用户使用***数据源”描述的终端节点服务。
 - 删除新建委托，请参见[删除或修改委托授权](#)章节。
4. 登录待连接数据源[DataArts Insight管理控制台](#)。
 5. 进行委托管理，单击系统设置>组织管理>委托管理，进入委托管理页面。
 6. 勾选跨账号授权。

图 2-3 委托授权




7. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据GaussDB(DWS)。

- 接入网络类型选云数据仓库GaussDB(DWS)。
- 开启跨账号授权。
前提：数据源所属账号完成授权。
- 填写授权租户ID、授权项目ID、授权委托名。

📖 说明

单击控制台右上角的“用户名 > 我的凭证 > API凭证”，进入API凭证页面，根据页面显示填写授权租户ID、授权项目ID。授权委托名称填写创建委托时自定的名称。

图 2-4 我的凭证



- 单击获取实例。页面出现获取实例成功。
- 这时可在实例、服务列表参数处获取到委托授权的实例信息。
- 填写数据库、用户名、密码。
- 单击连接测试，连接测试成功后，单击确定按钮。
- 数据源连接成功。

后续步骤

创建数据源后，您还可以创建数据集并分析数据。

- 您可以将GaussDB(DWS)平台的数据添加到DataArts Insight内，参考[创建数据集](#)。
- 也可将GaussDB(DWS)平台的数据进行可视化分析，具体参考[新建仪表盘](#)和[数据大屏](#)。

2.2.2 接入 GaussDB 数据源

DataArts Insight支持连接GaussDB数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加GaussDB数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接GaussDB有两种网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPC）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“数据库 > 云数据库GaussDB”，进入云数据库 GaussDB控制台。

- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“实例管理”，进入实例列表。
- 选择需要连接的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
- 单击“连接信息 > 内网安全组名称 > 入方向规则”，进入入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网IP。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。
- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。
- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

📖 说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方式接入 GaussDB 数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从“开始创建 > 新建数据源”进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，
5. 源库类型：GaussDB。
6. 接入网络类型：公网。
7. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-5 接入 GaussDB 数据源

新建数据源

* 源库类型	GaussDB
* 接入网络类型	公网
* 名称	请输入名称
* 域名	请输入域名
* 用户名	请输入用户名
* 密码	请输入密码
* 端口	请输入端口
* 数据库	请输入数据库名
* SASL_SSL	<input checked="" type="checkbox"/>

表 2-4 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为GaussDB。更多数据源类型连接请参考 表2-1 。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

8. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
9. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 GaussDB 数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据源GaussDB。
5. 接入网络类型：云数据库GaussDB。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-6 接入 GaussDB 云数据源参数

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 所属地域

* 名称

描述

* 实例

* 服务器列表

* 数据库

* 用户名

* 密码

* SASL_SSL

表 2-5 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为GaussDB。更多数据源类型连接请参考 表2-1 。
接入网络类型	是	云数据库GaussDB方式接入。
所属地域	是	GaussDB(DWS)服务主机所在的局点。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 名称长度不能超过32个字符，只能由字母、数字和下划线()组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。
实例	是	GaussDB服务对应的角色实例。
服务器列表	是	GaussDB所在的服务器列表。
数据库	是	登录的数据库名称。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。

8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

2.2.3 接入 MySQL 数据源

DataArts Insight支持连接MySQL数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加MySQL数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接MySQL有两种网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPC）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“数据库 > 云数据库GaussDB（for MySQL）”，进入云数据库GaussDB（for MySQL）控制台。
- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“实例管理”，进入实例列表。
- 选择需要连接的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
- 单击“网络信息 > 内网安全组 > 入方向规则”，进入入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网IP。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。
- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。
- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

📖 说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方接入 MySQL 数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从“开始创建 > 新建数据源”进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目。
5. 源库类型：MySQL。
6. 接入网络类型：公网。
7. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-7 接入 MySQL 数据源

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 名称

* 域名

* 用户名

* 密码

* 端口

* 数据库

* SASL_SSL

表 2-6 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为MySQL。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

8. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
9. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 MySQL 数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。


2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据源MySQL。
5. 接入网络类型：云数据库 RDS，云数据库 GaussDB(for MySQL)。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-8 MySQL 云数据源参数

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 所属地域

开启跨账号授权

* 名称

描述

* 实例

* 主机

* 端口

* 数据库

* 用户名

* 密码

* SASL_SSL


表 2-7 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为MySQL。更多数据源类型连接请参考 表2-1 。
接入网络类型	是	云数据库 RDS云数据库 GaussDB(for MySQL)方式接入。
所属地域	是	MySQL服务主机所在的局点。
开启跨账号授权	-	跨账户授权需填写授权信息，获取账号下实例资源，再填写下面的配置项，此开关默认关闭。
授权租户ID	否	授权账号的ID。
授权项目ID	否	授权账号中项目ID。
授权委托名	否	创建的委托名称。

参数名称	是否必填	说明
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 名称长度不能超过32个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。
实例	是	云数据库 RDS for MySQL服务对应的角色实例。
主机	是	云数据库 RDS for MySQL所在的服对应的主机名称。
端口	是	云数据库 RDS for MySQL所在的服对应的端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

使用跨账号授权步骤

1. 登录数据源所属账号管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 给账号授权（数据源所属账号给待连接账号授权）。
 - a. 单击控制台右上角的用户名，弹出页面，单击统一身份认证。
 - b. 进入统一身份认证页面，单击委托，进入委托管理页面。
 - c. 单击委托页面右上角的创建委托，[新建委托](#)。

选择策略：由于是委托MySQL数据源，所以需要选择MySQL的只读权限；在选择一个VPC权限（VPC Endpoint Administrator）。

说明

- VPCEP权限建立终端节点服务，打通网络。
 - 用户想终止此权限，请删除VPCEP终端节点和新建的委托授权。
 - 删除VPCEP终端节点，请参见[删除终端节点服务](#)章节，注意删除携带“由DataArts Insight通过委托***创建，用于授权***用户使用***数据源”描述的终端节点服务。
 - 删除新建委托，请参见[删除或修改委托授权](#)章节。
4. 登录待连接数据源[DataArts Insight管理控制台](#)。
 5. 进行委托管理，单击系统设置>组织管理>委托管理，进入委托管理页面。
 6. 勾选跨账号授权。

图 2-9 委托授权


委托名称	状态	描述
<input type="checkbox"/> IAM ReadOnlyAccess	已授权	统一身份认证只读权限。DataArts Insight请求权限用于接表的协同授权、用户的转态等功能。
<input type="checkbox"/> VPCEndpoint Administrator	已授权	VPC终端节点服务管理权限。DataArts Insight用家权限打通知用户的VPC网络（如建立DWS数据源连接）。
<input type="checkbox"/> DataArts Insight Cross-Domain Authorization	未授权	智能数据洞察(DataArts Insight)跨账号授权

7. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据MySQL。
8. 接入网络类型选云数据仓库RDS。
9. 开启跨账号授权。
前提：数据源所属账号完成授权。
10. 填写授权租户ID、授权项目ID、授权委托名。

说明

单击控制台右上角的用户名>我的凭证>API凭证，进入API凭证页面，根据页面显示填写授权租户ID、授权项目ID。授权委托名称填写创建委托时自定的名称。

图 2-10 我的凭证



11. 单击获取实例。页面出现获取实例成功。
12. 这时可在实例、服务列表参数处获取到委托授权的实例信息。
13. 填写数据库、用户名、密码。
14. 单击连接测试，连接测试成功后，单击确定按钮。
15. 数据源连接成功。

2.2.4 接入 PostgreSQL 数据源

DataArts Insight支持连接PostgreSQL数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加 PostgreSQL数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接 PostgreSQL有两种网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPC）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“数据库 > 关系型数据库”，进入云数据库云数据库RDS控制台。

- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“实例管理”，进入实例列表。
- 选择需要连接的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
- 单击“连接信息 > 安全组 > 入方向规则”，进入入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网IP。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。
- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。
- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

📖 说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方式接入 PostgreSQL 数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目。
5. 源库类型：PostgreSQL。
6. 接入网络类型：公网。
7. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-11 接入 PostgreSQL 数据源

新建数据源


* 源库类型	PostgreSQL
* 接入网络类型	公网
* 名称	请输入名称
* 域名	请输入域名
* 用户名	请输入用户名
* 密码	请输入密码 
* 端口	请输入端口
* 数据库	请输入数据库名
* SASL_SSL	<input checked="" type="checkbox"/>

表 2-8 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为PostgreSQL。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

8. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
9. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 PostgreSQL 数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据源PostgreSQL。
5. 接入网络类型：云数据库RDS。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-12 接入 PostgreSQL 云数据源参数

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 所属地域

* 名称

描述

* 实例

* 主机

* 端口

* 数据库

* 用户名

* 密码

* SASL_SSL

表 2-9 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为PostgreSQL。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	云数据库RDS方式接入。
所属地域	是	PostgreSQL服务主机所在的局点。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 名称长度不能超过32个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。
实例	是	云数据库RDS for PostgreSQL服务对应的角色实例。
主机	是	云数据库RDS for PostgreSQL服务对应的主机名称。
端口	是	云数据库RDS for PostgreSQL服务对应的端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

2.2.5 接入 Doris 数据源

DataArts Insight支持连接Doris数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加Doris数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接Doris有以下网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPCEP）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“大数据 > MapReduce服务”进入MRS控制台。
- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“MRS集群”，进入集群列表。
- 选择需要连接的集群，单击集群名称，进入集群的概览页面。
- 单击“网络信息 > 弹性公网IP > 添加安全组规则 > 管理安全组规则 > 入方向规则”，进入安全组入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网（VPCEP）。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。

如果未绑定弹性公网IP，单击“网络信息 > 弹性公网IP > 绑定 > 管理安全组规则 > 入方向规则”，进行安全组检查或添加。

- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。


如果需要添加的规则比较多，可单击“快速添加规则”添加。

- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方式接入 Doris 数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目。
5. 源库类型：Doris。
6. 接入网络类型：公网。

7. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-13 接入 Doris 数据源

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 名称

* 域名

* 用户名

* 密码

* 端口

* 数据库


* SASL_SSL

表 2-10 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为Doris。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

8. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
9. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 Doris 数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据源Doris。
5. 接入网络类型：MapReduce服务Doris。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

说明

MRS实例选择仅决定连接VPC与子网，与服务器列表无对应关系。

图 2-14 接入 Doris 云数据源参数

新建数据源

* 源库类型	Doris
* 接入网络类型	MapReduce服务 Doris
* 所属地域	
* 名称	请输入
描述	
* 实例 ?	请选择
* 服务器列表	请输入Doris地址IP:PORT，多个请用逗号分隔
* 数据库	
* 用户名	请输入用户名
* 密码	请输入密码
* SASL_SSL	<input checked="" type="checkbox"/>

表 2-11 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为Doris。更多数据源类型连接请参考 表2-1 。
接入网络类型	是	MapReduce服务Doris方式接入。
所属地域	是	Doris服务主机所在的局点。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 名称长度不能超过32个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。

参数名称	是否必填	说明
实例	是	Doris服务对应的角色实例。
服务器列表	是	Doris所在的服务器列表。
数据库	是	登录的数据库名称。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

2.2.6 接入 ClickHouse 数据源

DataArts Insight支持连接ClickHouse数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加ClickHouse数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接ClickHouse有以下网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。[公网方式接入ClickHouse数据源](#)。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。[VPC网络连通方式接入ClickHouse数据源](#)。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPCEP）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“大数据 > MapReduce服务”进入MRS控制台。
- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“MRS集群”，进入集群列表。
- 选择需要连接的集群，单击集群名称，进入集群的概览页面。
- 单击“网络信息 > 弹性公网IP > 添加安全组规则 > 管理安全组规则 > 入方向规则”，进入安全组入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网（VPCEP）。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。

如果未绑定弹性公网IP，单击“网络信息 > 弹性公网IP > 绑定 > 管理安全组规则 > 入方向规则”，进行安全组检查或添加。

- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。

如果需要添加的规则比较多，可单击“快速添加规则”添加。

- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

📖 说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方式接入 ClickHouse 数据源


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，
5. 源库类型：ClickHouse。
6. 接入网络类型：公网。
7. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-15 接入 ClickHouse 数据源参数

新建数据源

* 源库类型	ClickHouse
* 接入网络类型	公网
* 名称	请输入名称
* 域名	请输入域名
* 用户名	请输入用户名
* 密码	请输入密码 
* 端口	请输入端口
* 数据库	请输入数据库名
* SASL_SSL	<input checked="" type="checkbox"/>

表 2-12 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为ClickHose。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

8. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
9. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 ClickHouse 数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据源ClickHouse。
5. 接入网络类型：MapReduce服务ClickHouse。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

说明

- MRS实例选择仅决定连接VPC与子网，与服务器列表无对应关系。
- 仅支持MRS服务内置组件ClickHouse。

图 2-16 接入 ClickHouse 云数据源参数

新建数据源

* 源库类型

* 接入网络类型

* 所属地域

* 名称

描述

* 实例

* 服务器列表

* 数据库

* 用户名

* 密码

* SASL_SSL

表 2-13 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为ClickHose。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	MapReduce服务ClickHouse方式接入。
所属地域	是	ClickHose服务主机所在的局点。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。
实例	是	ClickHouse服务对应的角色实例。
服务器列表	是	ClickHouse所在的服务器列表。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。

参数名称	是否必填	说明
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
SASL_SSL	-	实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

后续步骤

创建数据源后，您还可以创建数据集并分析数据。

- 您可以将ClickHouse的数据添加到DataArts Insight内，参考创建并管理数据集。
- 也可将ClickHouse平台的数据进行可视化分析，具体参考新建仪表板和数据大屏。

2.2.7 接入 API 数据源

DataArts Insight支持接入API数据源，满足您对数据实时性、可扩展性的需求。

本节操作介绍在DataArts Insight创建API数据源的操作及指导。

前提条件

已获取API的访问权限。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从“开始创建 > 新建数据源”进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据源API数据。
5. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-17 API 数据配置项

新建数据源

* 源库类型

* 名称

* URL

* 协议

* 请求类型

* 超出时间 秒

* 认证方式

* APP ID

* APP 静态Token

请求示例 一键解析

请输入示例，然后点击一键解析

请求参数 +新增 | 删除

<input type="checkbox"/>	* 参数名称	参数别名	* 参数位置	* 参数类型	* 参数来源	参数值	是否敏感数据
							

表 2-14 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为API数据。更多数据源类型连接请参考表2-1。
名称	是	API数据源在数据源列表显示的名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
URL	是	连接API数据使用的URL。
协议	是	连接API数据使用的协议。
请求类型	是	连接API数据源使用的请求类型，有GET和POST两种方式。

参数名称	是否必填	说明
超出时间	是	连接API所设置的超出时间单位为秒，设置的范围为1秒到999999秒。
认证方式	是	API数据源的认证方式，有两种认证方式HIS Token和No Auth。 说明 HIS Token是华为HIS认证，非华为HIS认证用户无法使用。
APP ID	是	接口订阅方的应用ID。当认证方式选择HIS Token时此参数为必填选项。
APP静态Token	是	API数据的认证方式。当认证方式选择HIS Token时此参数为必填选项。
请求示例	是	API数据的请求示例。 说明 API的请求示例使用？{query-string}或者body解析。
请求参数	是	API数据源请求示例中的请求参数。详细内容请参考表2-15。

表 2-15 请求参数的参数说明

参数名称	是否必填	说明
参数名称	是	API接口涉及参数的参数名称。
参数别名	否	API接口参数的别称。
参数位置	是	参数所处的位置，可以是Header、Body、Parameter。
参数类型	是	参数的类型。
参数来源	是	参数的来源，可以是固定值。
参数值	否	参数的值。
是否敏感数据	否	参数内容是否涉及敏感数据。

6. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
7. 测试成功后单击“下一步”，选择响应参数。
8. 选择后响应参数后，单击“确定”，完成数据源的添加。

后续操作

创建数据源后，您还可以创建数据集并分析数据。

- 将数据源中的数据表添加到DataArts Insight，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)。
- 添加可视化图表并分析数据，参考[6.2 创建仪表盘](#)。

2.2.8 接入 DLI 数据源

DataArts Insight支持连接DLI数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加DLI数据源的操作步骤。

接入 DLI 数据源步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目。
5. 源库类型：DLI。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-18 接入 DLI 数据源

新建数据源

* 源库类型	Data Lake Insight
* 名称	请输入
描述	
* 项目ID	获取项目id
* AK	请输入AK
* SK	请输入SK 获取密钥
* SQL队列	请选择SQL队列 C
* 数据目录	请选择数据目录
* 数据库	请选择数据库

表 2-16 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为DLI。更多数据源类型连接请参考 表2-1 。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
描述	否	新建数据源的相关描述，由用户自定义。

参数名称	是否必填	说明
项目ID	是	默认为当前账号项目ID，也可以填其他账号下的项目ID。获取项目ID，单击项目ID参数下面的“获取项目id”跳转至相关文档，根据文档指示，获取项目id。
AK	是	<ul style="list-style-type: none">访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符，访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。获取AK，单击SK参数下面的“获取密钥”跳转至相关文档，根据文档指示，获取AK。
SK	是	<ul style="list-style-type: none">与访问密钥ID结合使用的私有访问密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。获取SK，单击SK参数下面的“获取密钥”跳转至相关文档，根据文档指示，获取SK。
SQL队列	是	队列即为计算资源，计算资源是使用服务的基础，用户执行的一切作业都需要使用计算资源，SQL队列用于运行SQL作业。如果SQL队列中有新增或者删除操作，单击SQL队列参数后面的刷新按钮刷新SQL队列。
数据目录	是	SQL队列中的数据目录。 说明 当数据目录选择“dli”时，表示DLI未对接lakeformation且上传文件按钮置灰；当数据目录选择非“dli”表示DLI对接lakeformation且上传文件按钮点亮。
数据库	是	登录的数据库名称。

- 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
- 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

2.2.9 接入 Hive 数据源

DataArts Insight支持连接Hive数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上添加Hive数据源的操作步骤。

DataArts Insight连接Hive有以下网络方式进行连接：

- 公网连接方式：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。[公网方式接入Hive数据源](#)。
- VPC网络连通：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。[VPC网络连通方式接入Hive数据源](#)。

操作前准备

用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPCEP）安全组。检查步骤：

- 登录管理服务控制台。
- 在服务列表中单击“大数据 > MapReduce服务”进入MRS控制台。
- 在控制台左上角选择区域。
- 单击云服务控制台左侧导航栏“MRS集群”，进入集群列表。
- 选择需要连接的集群，单击集群名称，进入集群的概览页面。
- 单击“网络信息 > 弹性公网IP > 添加安全组规则 > 管理安全组规则 > 入方向规则”，进入安全组入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网（VPCEP）。如果添加，返回DataArts Insight数据源编辑页面连接数据源。如果未添加，则添加安全组。

如果未绑定弹性公网IP，单击“网络信息 > 弹性公网IP > 绑定 > 管理安全组规则 > 入方向规则”，进行安全组检查或添加。

- 单击“添加规则”，弹出“添加入方向规则”页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。
- 如果需要添加的规则比较多，可单击“快速添加规则”添加。
- 确认参数无误，单击“确认”，返回DataArts Insight界面连接数据源。

📖 说明

如果添加安全组后，数据源连接测试失败，可能是用户所连接数据源的SASL_SSL未开启，DataArts Insight编辑数据源页面SASL_SSL开启，导致连接测试失败，这时需要关闭数据源编辑页面的SASL_SSL。

公网方式接入 Hive 数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 从新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据Hive。
3. 接入网络类型选公网。
4. 在配置连接对话框，填写以下配置。

图 2-19 接入 Hive 数据源参数

新建数据源


* 源库类型	Hive
暂不支持连接开启kerberos认证的Hive数据源	
* 接入网络类型	公网
* 名称	请输入名称
* 域名	请输入域名
* 用户名	请输入用户名
* 密码	请输入密码
* 端口	请输入端口
* 数据库	请输入数据库名

表 2-17 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为Hive。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	公网方式接入。
名称	是	数据源配置列表的显示名称。 说明 输入不能为空，且名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
域名	是	数据源的IP地址。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。
端口	是	对应数据库的登录端口。
数据库	是	登录的数据库名称。

5. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
6. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

VPC 网络连通方式接入 Hive 数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 从开始创建>新建数据源进入创建数据源页面，选择要创建数据源所在的项目，源库类型选择数据Hive。
5. 接入网络类型MapReduce服务Hive。
6. 在配置连接对话框，填写以下配置。

说明

MRS实例选择仅决定连接VPC与子网，与服务器列表无对应关系。

图 2-20 接入 Hive 云数据源参数

新建数据源

* 源库类型 暂不支持连接开启kerberos认证的Hive数据源

* 接入网络类型

* 所属地域

* 名称

描述

* 实例

* 服务器列表

* 数据库

* 用户名

* 密码

表 2-18 参数说明

参数名称	是否必填	说明
源库类型	是	接入的数据源类型，本示例为Hive。更多数据源类型连接请参考表2-1。
接入网络类型	是	MapReduce服务Hive方式接入。
所属地域	是	Hive服务主机所在的局点。
名称	是	数据源配置列表的显示名称，用户自定义。 说明 名称长度不能超过32个字符，不少于2个字符，只能由字母、数字和下划线（_）组成，且只能以字母开头。
描述	否	对连接数据源的描述。
实例	是	Hive服务对应的角色实例。
服务器列表	是	Hive服务器列表。
数据库	是	登录的数据库名称。
用户名	是	登录云数据库的用户名。
密码	是	登录数据库的密码。

7. 单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
8. 测试成功后单击“确定”，完成数据源添加。

2.3 上传文件

DataArts Insight支持将本地的xlsx、xls、csv格式文件上传至已连接的数据源数据库中，本文介绍DataArts Insight接入静态数据源的操作步骤。

约束限制

- 上传文件限制只能上传xlsx、xls、csv的文件。
- 上传文件的大小不能超过50M。
- 上传文件列数字段不能为空。
- 静态文件需上传至已连接的数据源中，因此请先参考新建数据源连接章节，再上传静态文件。
即已存在已创建的数据库数据源，且对该数据源有编辑权限。

上传操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目。
5. 选择数据源。
6. 单击页面右上方的“上传文件”，进入上传文件界面。

图 2-21 上传文件



7. 单击“添加文件”，上传静态数据源，并配置数据源的参数。

图 2-22 文件配置参数

上传文件

* 上传文件 添加文件

只能上传.xlsx、.xls、.csv格式文件，且大小不能超过50M

 user_info.csv

* 自定义文件名

只能由中英文、数字及下划线、斜线、点号、竖线、括号组成，长度不超过50个字符

* 物理表名

只能由英文、数字及下划线(_)组成，首字符必须为英文，长度至少2个字符，不超过151个字符

* 字段预览(7) 自动填充 ?

文件字段名	数据库字段名称	字段类型	字段长度
<input type="text" value="sex"/>	<input type="text" value="sex"/>	文本	<input type="text" value="200"/>
<input type="text" value="age"/>	<input type="text" value="age"/>	数字	--
<input type="text" value="region"/>	<input type="text" value="region"/>	文本	<input type="text" value="200"/>

确定
取消

表 2-19 上传文件的参数说明

参数名称	说明
上传文件	从本地上传xlsx、xls、csv格式文件，大小不能超过50M。
自定义文件名	上传文件后，系统会自动识别文件名作为自定义文件的名称。您也可以修改文件名称。 说明 文件名不能为空，且只能由中英文、数字及下划线、斜线、竖线、括号组成，长度不超过50个字符。
物理表名	文件上传至数据库后，在数据库中自动创建的表名称。您可以修改物理表名，物理表名只能由英文、数字及下划线组成，长度不超过150个字符。

参数名称	说明
字段预览	文件上传至数据库后，会以数据库表的形式存储。 数据库字段名称和字段类型为生成数据库表的字段名和类型，而文件字段名为上传文件的表头名，会变成数据库表的字段备注。 您可以在文件上传时，修改文件字段名、数据库字段名称和字段类型。
文件字段名	DataArts Insight自动识别的字段名称，不能为空，字段名只能由英文、数字及下划线、斜线、竖线、括号组成，长度不超过50个字符。
数据库字段名称	数据库的字段名称，不能为空，名称只能由英文、数字及下划线（_）组成，且不能超过50个字符。
字段类型	字段的类型，其中包括文本、数字、日期类型，文件上传之后自动识别。
字段长度	不能为空，必须为有效的整数，且长度不能超过1000。

8. 单击“确定”，上传静态文件。
9. 上传成功后会在工作台页面下的上传文件列内看到所上传的文件数据源。

后续操作

创建文件数据源后，您还可以创建数据集并分析数据。


- 将数据源中的数据表添加到DataArts Insight，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)。
- 添加可视化图表并分析数据，参考[6.2 创建仪表盘](#)。
- 创建数据大屏，参考[7 新建数据大屏](#)。

2.4 数据源分享协作

DataArts Insight支持给其他的用户或用户组赋予数据源的编辑和使用权限，本节操作介绍数据源授权的操作步骤。

- 编辑授权：开启后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除数据源，同时支持基于数据源进行数据分析。
开启数据源的编辑权限，默认关联开启数据源的使用权限。
- 使用授权：开启后可赋予成员使用权限，仅支持对数据源的分析。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目。


5. 选择待授权的数据源。
6. 单击数据源右侧的 ，选择“分享协作”。
7. 在协同授权配置页面编辑数据源权限。
8. 选择授予的权限。
 - 编辑授权：开启后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除数据源，同时支持基于数据源进行数据分析。
开启数据源的编辑权限，默认关联开启数据源的使用权限。
 - 使用授权：开启后可赋予成员使用权限，仅支持对数据源的分析。
9. 选择授权的对象。
 - 用户：对当前进用户编辑数据源的权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该数据源的相关权限。
10. 按需勾选需要授权的用户和用户组，完成数据源授权。

图 2-23 协同授权配置页面




2.5 管理数据源


数据源创建完成后，您可以根据业务场景的需求修改、删除数据源，本节介绍修改、删除数据源的操作步骤。

前提条件



已赋予数据源的编辑权限。数据源授权请参考[2.4 数据源分享协作](#)。

编辑数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目。

5. 选择待修改的数据源。
6. 单击数据源右侧的 ，在列表内单击“编辑”，进入编辑数据源页面。
7. 编辑数据源。
具体参数说明请参考接入数据源中数据源配置说明。
8. 完成参数编辑后，单击“连接测试”，进行数据源连通性测试。
9. 测试成功后单击“确定”，完成数据源基本的修改。

删除数据源

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目>数据管理>数据源。
5. 选择待删除的数据源。
6. 单击数据源右侧的 ，在列表内单击“删除”。
7. 单击“确认”，即可删除数据源。

说明

如果数据源关联了数据集，需要删除数据集才能删除该数据源。

3 新建数据集

- 3.1 数据集概述
- 3.2 创建数据集
- 3.3 列级权限
- 3.4 行级权限
- 3.5 管理数据集
- 3.6 数据集分享协作


3.1 数据集概述

数据集作为数据源和可视化展示的中间环节，承接数据源的输入，并为可视化展示提供输入。在创建完数据源之后，您可以基于当前数据源创建数据集，您还可以对已添加的数据集做编辑、删除、关联、二次数据处理分析等操作。

本节操作介绍创建数据集、编辑数据集、数据建模的相关操作指导。

数据准备流程

图 3-1 数据准备流程图



3.2 创建数据集

3.2.1 可视化新建数据集

DataArts Insight数据集是可视化分析的基础，您可将需要分析的数据源创建为数据集，DataArts Insight支持可视化配置或自定义SQL方式创建数据集。本文为您介绍创建数据集的相关操作。

前提条件

- 已创建项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 已完成数据源接入，请参考[2 新建数据源](#)。

选择数据表




1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目，单击项目名称进入项目。
5. 在项目中选择数据源。
6. 选择数据表，并单击操作列的“新建数据集”，跳转至数据集编辑页面。
7. 选择数据表，双击或者拖拽页面数据表至画布。
8. 单击数据预览区域的“刷新预览”，即可查看读取的数据表的数据。
9. 单击数据表后的，选择需要呈现的表字段。

图 3-2 字段选择



- 如需多表级联，可参考[4.2 多表级联建模](#)，关联其他数据表。
 - 如需设置配置字段信息请参考[配置数据表字段树](#)、[可视化字段配置（可选）](#)。
10. 字段配置完成后，单击页面右上方“保存”。
 11. 输入数据集名称，单击“确定”完成数据集创建。

说明

数据集名称只允许输入长度为1到64位由数字、中文、英文、斜杠 (/)、下划线 (_) 或中划线 (-) 组成的字符串。

配置数据表字段树

打开数据表后支持预览数据表数据，并给出维度和度量字段，用于后续的数据分析。

您可以按需配置数据集字段信息包括：编辑、克隆隐藏、复制为指标、转化为维度/度量、默认聚合方式、数值展示格式、删除等操作。


📖 说明

- 当字段被用于计算字段、分组维度、过滤条件中，不支持修改字段类型、维度或度量转换、删除。
- 暂不支持复制日期字段，您可以将日期字段转成文本类型后，再复制字段。

配置字段的入口：


- 在字段列表区，单击字段后的⚙️配置字段。
- 在数据预览区，单击字段后的⚙️配置字段。
- 可视化配置页签支持配置字段。

图 3-3 配置字段



数据集列字段配置项说明如表3-1所示。

表 3-1 配置项说明

功能名	说明
编辑	<p>对字段的名称和描述内容进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 字段原名：可对字段原名进行编辑，输入不能为空，且名称只能由中英文、数字、英文括号、斜杠（\）、反斜杠（/）、下划线（_）及中划线（-）组成且不超过512个字符。 • 物理字段：物理表对应的字段名，不支持修改。 • 日期显示格式：仅日期类型的字段显示，并支持修改显示格式。 • 字段描述：补充字段描述信息。
克隆	<p>该功能用于快速复制某字段，生成的新字段会带上副本标识。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击数据预览页面下需要修改字段右侧的，在弹出页面单击“克隆”。 2. 单击克隆之后生成的新字段会带上副本标识。且字段的物理字段名不会发生变化字段原名会发生变化。 例如product_name，克隆后字段为product_name1。
隐藏	<p>将字段进行隐藏。</p> <p>隐藏字段后，使用这个数据集制作仪表盘、大屏等时，不会出现这个字段。</p>
默认聚合方式	<p>包含无聚合、求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值、总体标准差、样本标准差、总体方差、样本方差。</p>
数值展示格式	<p>无格式、数值、货币、对象量词、长度、重量、能量、容量、时间、百分比。</p>
转换为度量/转换为维度	<p>将字段的类型进行转换，支持维度和度量的相互转换。</p>
维度类型转换	<p>可将字段维度或度量的类型转换成其他类型，支持转换为数字、日期、文本。且日期字段支持配置数据格式。</p>
移动到	<p>此功能在新建层次结构/数据集为表格视图时才可使用，请参见4.4 新建层次结构。</p>
删除	<p>删除字段。</p> <p>删除字段后，当您需要找回该字段时，可以单击画布中的表，在右侧面板中选择并添加该字段即可。</p>

可视化字段配置（可选）

DataArts Insight提供了数据集可视化配置功能，可视化操作更加便捷的配置数据集字段。

如果在字段树配置字段，可视化字段可不配置。

1. 在数据集创建页面，单击“可视化配置”，进入可视化配置页面。

2. 选择需要修改的字段，并按需编辑字段。

图 3-4 可视化配置页面




表 3-2 可视化配置参数说明

参数名称	说明
字段名称 物理字段	<ul style="list-style-type: none"> • 字段名称，在该页面支持自定义，字段名称会显示在仪表板和大屏制作的图表中。 • 物理字段不支持修改。
字段类型	字段支持的类型，包括日期、文本、数字。其中日期支持多种格式设置。
默认聚合	维度字段不支持设置，仅度量字段支持设置聚合方式。 支持以下设置：无聚合、求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值、总体标准差、样本标准差、总体标方差、样本方差。
数值展示格式	无格式、数值、货币、对象量词、长度、重量、能量、容量、时间、百分比。
字段描述	对字段的相关信息的描述。
允许搜索	是否允许搜索枚举值，用于标记字段的枚举值在训练时是否允许被搜索，当前仅能提取最多1000个枚举值。 说明 仅支持文本类型。
操作	支持对字段的删除和隐藏，此处可对已隐藏的字段进行取消隐藏。 说明 删除数据集中的字段时要检查该字段是否在大屏、报表和权限配置中有使用。


3. 批量字段配置：您可以同时选择多个字段，选择操作列的配置项。
当前支持批量转换为维度或度量，支持批量设置隐藏、取消隐藏，支持批量删除字段。

问答配置（可选）

当新建的数据集为智能分析助手时，需要问答配置。

示例：

1. 在可视化配置页面，配置字段的字段名称后，单击页面右上角的保存按钮。
2. 在单击问答配置，给字段名称添加同义词。

图 3-5 同义词配置

3. 添加利润同义词“红利”、“盈利”、“收益”后，单击右上角的保存按钮。

📖 说明

- 同义词的设置仅对支持对维度字段设置，度量字段不支持设置。
- 维度同义词设置
选择需要设置同义词的维度，在对应的同义词栏输入同义词。
例：product_name；同义词：商品名称、产品名、商品名称。
- 维度枚举值同义词配置
枚举值配置，单击“操作 > 枚举值配置”。在“请选择枚举值”下拉框内选择需要设置同义词的枚举值，在对应的同义词栏输入同义词。
例：product_name；枚举值：水产品；同义词：水产品名称。

3.2.2 自定义 SQL 创建数据集

在数据分析中，一些复杂的逻辑或模型可通过自定义SQL创建数据表。并且自定义SQL支持变量设置，可满足更复杂多变的分析场景。


约束与限制


- 当前一个数据集中最多只有一个SQL语句。
- 创建自定义数据集的SQL语法仅支持SELECT，FROM，WHERE，GROUP BY，ORDER BY，SET，LIMIT。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据源，参考[2 新建数据源](#)。

SQL 创建数据集

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目，单击项目名称进入项目。
5. 单击数据集，进入数据集管理界面
6. 单击页面右上角“新建数据集”，进入创建数据集页面。
7. 单击数据集创建页面右上方的“SQL编辑”进入SQL编辑页面。

- 单击SQL编辑页面的  对自定义数据表命名，如果未对自定义数据表进行命名则数据表名默认为“sql”。

📖 说明

输入不能为空，且数据集名称只能由英文、数字、下划线（_）组成，且不能超过64个字符。

- 按业务需求输入SQL语句，支持通过**SQL参数**进行动态查询，编写完成单击“运行”。

样例：将data数据表中data1、data2、data3数据整理成一个数据集

```
SELECT
*
FROM
data
WHERE
city IN ('data1', 'data2', 'data3')
and date > ${param}
```

- 运行成功后，您可以在运行页签看到运行后的数据。
- 单击“完成并退出”，保存自定义数据集。

设置 SQL 参数

在分析数据的过程中，当您在查看仪表盘、大屏时需要把参数传到SQL中，可以按照需求进行SQL参数设置，本章节介绍如何设置SQL参数。

- SQL脚本中使用SQL参数进行动态SQL编写：
 - 参数的格式为\${param}，param为参数名称，支持通过序号获取指定参数值。示例：\${params[0]}可以获取params参数列表中第一个值。
 - 参数为空时，执行SQL时默认会把相关条件设为1=1，从而可以正常查询数据。另外支持通过<code><code></code></code>的方式灵活控制参数为空时最终的SQL语句。
- 在SQL编辑页单击右上方的“参数设置”，进入参数设置页面。

图 3-6 参数设置页面



变量名	变量类型	默认值生效范围	查询默认值	操作
	数值	全局生效		删除


表 3-3 参数说明

参数名称	说明
变量名	变量名称。
变量类型	支持文本、数值和日期3种变量类型。

参数名称	说明
默认值生效范围	支持全局生效和仅编辑页生效范围。 <ul style="list-style-type: none"> 全局生效：查询默认值在仪表盘、大屏、SQL编辑页面都生效。 仅编辑页生效：查询默认值只在sql编辑页面有效。
查询默认值	可选项。当数据集数据量过大，导致数据集保存失败或仪表盘查询过长时，推荐您配置查询默认值。
操作	对参数值的操作，支持删除操作。

修改 SQL 代码

根据分析场景的改变，存在需要对SQL代码进行修改。

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目，单击项目名称进入项目。
5. 在项目中选择数据集。
6. 在数据集列表选择由自定义SQL创建的数据集，单击操作列的“编辑”进入数据编辑页面。

说明

由自定义SQL创建的数据集，在数据集页面名称列，数据集名称后会有“SQL”字样。

7. 单击“SQL编辑”，在SQL编辑页可以对SQL语句进行编辑修改。
 - SQL编辑器提供了格式化工具，可以对您输入的SQL语句格式化。
 - 支持设置SQL参数。参数说明参考[设置SQL参数](#)。

图 3-7 配置字段



8. 单击“运行”，测试运行成功后，您可以在运行页签看到运行后的数据。
9. 单击“完成并退出”，保存修改后的数据集。

3.3 列级权限

3.3.1 禁止规则

DataArts Insight数据集提供的列级权限功能支持对数据集字段做权限规则的设置。您可以通过列级权限功能设置对某用户/用户组禁止查看某字段的数据。

设置后用户仅可以查看规则范围内的数据，从而保证数据的安全。

前提条件

参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)已完成数据集创建。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在数据管理下单击“数据集”进入数据集页面。
6. 在数据集的列表操作列单击“更多 > 列级权限”。
7. 打开列级权限开关。
8. 配置权限规则。
 - a. 单击“添加规则”。
 - b. 选择待授权的字段，支持同时选择维度字段和度量字段。
 - c. 选择权限规则：禁止查看。
 - d. 选择授权对象。
 - 全部用户生效：全部用户禁止查看该字段。
 - 指定用户生效：禁止选择授权的用户/用户组查看该字段。该用户/用户组之外的用户不受该规则限制，可查看该字段。
 - 指定用户不生效：选择授权的用户/用户组不受该规则限制，可以查看该字段。该用户/用户组之外的用户受该规则限制，禁止查看该字段。
9. 继续添加其他规则，按需设置其他字段的查看权限。
10. 单击“确定”，完成规则的添加。

图 3-8 列级权限配置



11. 编辑/删除配置好的规则，可在列级权限页面编辑/删除。

3.3.2 脱敏规则

操作场景

如果您的业务有数据安全的需求，可以设置数据脱敏功能。在数据集中设置需要脱敏的字段，系统将该字段中的敏感数据进行模糊化处理，使得该字段在仪表板中以脱敏的形式展示，保护数据安全。

前提条件

参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)已完成数据集创建。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在数据管理下单击“数据集”进入数据集页面。
6. 在数据集的列表操作列单击“更多 > 列级权限”。
7. 打开列级权限开关。
8. 配置权限规则。
 - a. 单击“添加规则”。
 - b. 选择待授权的字段，支持同时选择维度字段和度量字段。
 - c. 选择规则，选择“数据脱敏”。
 - d. 选择脱敏的具体规则，脱敏规则支持[下图](#)所示规则。

表 3-4 脱敏规则说明

规则	说明
全脱敏	指定脱敏的字段显示为6个*，字段完全隐藏。
脱敏中间字符	表示头尾字符保留3个字符，中间字符隐藏。
脱敏头尾字符	表示头尾字符均隐藏，中间保留3个字符。
保留前n后m	表示除指定字符保留外，其余字符均隐藏。
保留n至m	表示除指定字符保留外，其余字符均隐藏。
保留特殊字符	表示除指定字符保留外，其余字符均隐藏。
特殊字符前脱敏	表示除指定字符保留外，其余字符均隐藏。


规则	说明
特殊字符后脱敏	表示除指定字符保留外，其余字符均隐藏。

图 3-9 脱敏规则



- e. 选择授权对象。
 - 全部用户生效：生效用户查看到的字段值会根据配置的权限规则而受限，只能看到脱敏后的字段值。
 - 指定用户生效：
 - 查看到的字段值会根据配置的权限规则而受限，只能看到脱敏后的字段值。
 - 指定的用户或用户组外的其他用户：不受权限规则限制，可查看完整字段值。
 - 指定用户不生效：
 - 指定的用户或用户组：不受权限规则限制，可查看完整字段值。
 - 指定的用户或用户组外的其他用户：查看到的字段值会根据配置的权限规则而受限，只能看到脱敏后的字段值。

📖 说明

当前，DataArtsInsight支持对数据集有权限的用户和无权限的用户，都可在仪表板内通过单击  查看被脱敏列明文，或在大屏内鼠标右击后并单击查看数据也可查看到被脱敏列的明文。

- 9. 单击“确定”，完成规则的添加。

3.4 行级权限

3.4.1 条件组合授权

操作场景

DataArts Insight数据集提供的行级授权支持对字段值设置查看范围，缩小字段值的可见范围，对字段值进行授权。

当需要限制某些字段的查看范围时，您可以设置行级权限，缩小字段值的可见范围。


行级授权模式包含条件组合授权和标签授权两种方式。

- 条件组合授权模式适用于组织成员较少的场景，本文为您介绍如何进行条件组合授权。
- 用户标签授权适用于用户/用户组数量较多的情况下，通过用户标签授权实现对同一标签用户的统一授权。操作指导请参考[3.4.2 用户标签授权](#)。

前提条件


参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)已完成数据集创建。

条件组合授权

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目。
5. 单击“数据集管理 > 数据集”进入数据集页面。
6. 在数据集的列表操作列单击“更多 > 行级权限”。
7. 打开行级权限开关。
8. 勾选“条件组合授权”。
9. 设置其他用户授权规则：
 - 拥有全部权限：没有设置规则的用户/用户组，对所有数据具备查看权限。
 - 无任何权限：没有设置规则的用户/用户组，禁止查看任何数据。
10. 设置权限规则。
 - a. 单击“添加规则”。
 - b. 输入规则名称。
 - c. 选择受限用户，即该规则的授权对象。
 - 全部用户：所有的用户仅支持查看规则内的数据。
 - 指定用户：选择的用户/用户组支持查看规则内的数据。
 - d. 添加筛选规则。
 - i. 单击“添加条件”。
 - ii. 选择筛选字段、筛选方式、固定值筛选条件和取值。
 - 筛选字段：筛选需要设置规则的数据集的字段，支持筛选维度和度量字段，不支持多选，如需对其他字段配置规则请重复添加条件。

- 筛选方式：支持“条件筛选”和“枚举筛选”。当选择的筛选字段为度量字段时，筛选方式仅支持条件筛选。
- 固定值条件：条件筛选时需要选择固定值条件，例如等于、不等于、包含等规则。
- 固定值：输入筛选条件的取值，如果是枚举筛选，在下拉框中勾选字段值。

图 3-10 行级权限添加规则



- e. 如需继续为其他字段设置规则，可单击“添加规则”
 - f. 多条条件规则时，需要设置规则的关系：
 - i. 且：用户可查看同时满足规则A和规则B的字段值、即规则A和规则B的交集。
 - ii. 或：用户可以查看满足规则A或规则B的字段值、即规则A和规则B的并集。
11. 如需添加与规则A和规则B并列的规则，可以单击“添加关系”。即新建了规则组C。规则组C与规则A和规则B同一级别。
12. 单击规则组C的“添加条件”，为规则组C设置筛选条件。操作方法可参考10.d。
- 如图3-11所示，规则A、规则B和规则组C之间使用“且”的关联关系。规则组C内的两条规则使用“或”的连接关系。
- 即授权的用户需支持查看数据集中满足规则A、满足规则B、满足规则C1或规则C2的字段值（满足规则C1或C2即认为满足规则C）。

图 3-11 行级权限添加规则示例



13. 完成规则编辑后，单击“确定”，保存规则。

14. 完成条件组合授权和用户标签授权的规则编辑后，单击“确定”，保存行级权限规则。

如需使用用户标签授权，请参考[3.4.2 用户标签授权](#)。

3.4.2 用户标签授权

DataArts Insight数据集提供的行级授权功能支持对字段值设置查看范围，缩小字段值的可见范围，对字段值进行授权。

行级授权分为“条件组合授权”和“用户标签授权”。

条件组合授权适用于用户/用户组数量较少的情况下，可按需选择用户/用户组制定字段的查看规则。

用户标签授权适用于用户/用户组数量较多的情况下，通过用户标签授权实现对同一标签用户的统一授权。通过标签授权的方式降低了多用户情况下授权的复杂度，更加高效便捷的完成数据字段级授权管理。

操作流程

1. 设置用户/用户组标签并赋值。
为用户/用户组添加标签，用于在设置行级权限时，使用用户标签授权。
添加用户标签后，选定一个或多个用户，为添加的用户标签赋值。
2. 使用用户标签授权。
授权后，手动管理标签表中的标签值会作用于所有数据集，权限生效人员只能看到权限范围内的数据。

步骤 1：设置用户/用户组标签


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击控制台左侧菜单“系统设置”，进入系统设置页面。

图 3-12 菜单栏



4. 选择“标签管理”。
5. 单击“新增标签”。
6. 输入标签名称与标签的描述信息。

📖 说明

- 标签名称不能为空，名称只能由中英文、数字、中划线（-）及下划线（_）组成，且不超过64个字符。
 - 标签的描述不超过512个字符。
7. 单击“确定”保存标签。
 8. 标签设置完成后，请为用户/用户组赋予标签值。
双击标签值的输入框，输入标签值后回车即可保存。
示例：按数据集授权要求，新增用户标签country、industry、segment。
分别为用户P1、P2、P3赋予标签值，如图3-13所示。

图 3-13 用户标签示例


账号	tag_country	tag_industry	tag_segment
P1	A	1	s1
P2	B	2	s2
P3	A	3	s3

步骤 2：使用标签授权

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的📍，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在数据管理下单击“数据集”进入数据集页面。
6. 在数据集的列表操作列单击“更多 > 行级权限”。
7. 打开行级权限开关。
8. 勾选“用户标签授权”。
9. 选择条件关系。
 - 且：配置了多个用户标签授权规则时，规则间的条件关系为且，即某用户P1查看的数据集为country=A、industry=1、segment=s1的交集的数据。
 - 或：配置了多个用户标签授权规则时，规则间的条件关系为或，即某用户P1查看的数据集为country=A、industry=1、segment=s1的并集的数据。
10. 单击“添加受控字段”，编辑用户标签授权规则。
 - a. 选择“授权字段”。
 - b. 选择“用户标签字段”。

如图3-14所示，配置country字段用户标签授权规则后，赋予标签tag_country的用户仅支持查看标签值的country字段的数据。
例如用户P1的标签tag_country=A，那么用户P1仅支持查看country字段中所有country=A的数据。
11. 完成规则的配置后，单击“确定”保存规则。

图 3-14 用户标签授权规则示例



场景说明：用户组设置与未设置行级权限的数据查询结果显示




- 未设置行级权限。
查询数据集结果步骤：
 - a. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 - b. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
 - c. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - d. 在控制台右侧“我的项目”中选择需要查询的项目，进入项目主页。
 - e. 单击数据集，选择需要查看的数据集，进入数据集页面。
 - f. 如果未设置行级权限，在数据预览表中city/province会显示不同的“城市/省份”。

图 3-15 数据预览表



- 设置行级权限（条件关系设置“或”）。
查询数据集结果步骤：
 - a. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 - b. 单击管理控制台左上角的，选择区域。

- c. 在“系统设置界面 > 标签管理 > 用户组标签”设置具体城市、省份。在城市、省份列双击标签值的输入框，输入标签值后回车即可保存。

图 3-16 用户组标签设置

账号	test2	test3
obs		
查看		
wgttestag		
嵌入分析		
自定义策略		
指定空间		
mrs-all		
开发者		
分析师		
访客		
管理员	深圳 ● 北京 ●	广东 ● 北京 ●


- d. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
- e. 在控制台右侧“我的项目”中选择需要查询的项目，进入项目主页。
- f. 选择项目，进去项目主页，单击“数据集”，选择需要查看的数据集，单击右侧操作列“更多 > 行级权限”，且设置用户标签“城市”、“省份”。

图 3-17 行级权限设置



- g. 返回数据集页面，查看选定的数据集。
- h. 设置行级权限的数据集，数据预览表中查询结果只包含设置的省份数据。

图 3-18 数据预览表




- 设置行级权限（条件关系设置“且”）。
查询数据集结果步骤：
 - a. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 - b. 单击管理控制台左上角的, 选择区域。
 - c. 在“系统设置界面 > 标签管理 > 用户组标签”设置具体城市、省份。在城市、省份列双击标签值的输入框，输入标签值后回车即可保存。

图 3-19 用户组标签设置

请输入名称	Q	导出	新增标签
账号	test2	:	test3
obs			
查看			
wgtesttag			
嵌入分析			
自定义策略			
指定空间			
mrs-all			
开发者			
分析师			
访客			
管理员	深圳 ● 北京 ●	广东 ● 北京 ●	

- d. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
- e. 在控制台右侧“我的项目”中选择需要查询的项目，进入项目主页。
- f. 选择项目，进去项目主页，单击“数据集”，选择需要查看的数据集，单击右侧操作列“更多 > 行级权限”，且设置用户标签“城市”、“省份”。

图 3-20 行级权限设置



- g. 返回数据集页面，查看选定的数据集。
- h. 设置行级权限的数据集，数据预览表中查询结果只包含设置的省份数据。

图 3-21 数据预览表




3.5 管理数据集

数据集创建完成后，您可以根据业务场景的需求编辑、删除数据集，本节介绍编辑、删除数据集的操作步骤。


前提条件

参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)已存在数据集创建。

编辑数据集

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在数据管理下单击“数据集”进入数据集页面。
6. 在数据集的管理界面单击“数据集名称”，进入编辑页面，编辑数据集，完成后单击“保存”。

删除数据集

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在数据管理下单击“数据集”进入数据集页面。
6. 在数据集的列表操作列单击“更多”，在弹出的页面内单击“删除”，在弹出的页面单击“确认”。

3.6 数据集分享协作

数据集授权。

DataArts Insight支持给其他的用户或用户组赋予数据集的编辑和使用权限，本节操作介绍数据集授权的操作步骤。

- **编辑授权**：开启后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除数据集，同时支持基于数据集进行数据分析。
开启数据集的编辑权限，默认关联开启数据集的使用权限。
- **使用授权**：开启后可赋予成员使用权限，仅支持对数据的分析。

前提条件

- [创建数据源](#)。
- [创建数据集](#)。
- [开启数据源分享协作](#)，此处为与数据集关联的数据源。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目。
5. 选择待授权的数据集。
6. 单击数据集的列表操作列单击“更多”，在弹出的页面内单击“分享协作”。
7. 在协同授权配置页面编辑数据集权限。
8. 选择授予的权限。
9. 选择授权的对象。
 - 用户：对当前用户编辑数据集的权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该数据集的相关权限。
10. 按需勾选需要授权的用户和用户组，完成数据集授权。

图 3-22 协同授权配置页面



11. 验证是否授权。
 - a. 用授权的用户名密码登录控制台。
 - b. 选择项目>数据集（已经开启协作授权），进入编辑页面编辑保存。

4 数据建模

- [4.1 数据建模概述](#)
- [4.2 多表级联建模](#)
- [4.3 新建维度](#)
- [4.4 新建层次结构](#)

4.1 数据建模概述

数据关联用来连接不同的数据表。在数据分析时，当需要分析的数据存储在不同的表，您可以通过数据关联，把多个表关联起来，形成模型进行数据分析。

使用限制

- 关联的表必须有一个字段相同。

操作步骤

- [创建数据源](#)。
- [创建数据集](#)。
- [多表关联建模](#)。

4.2 多表级联建模

在数据分析时，当需要分析的数据存储在不同的表，您可以通过数据关联，把多个表连接起来，形成模型进行数据分析。

DataArts Insight支持左外连接、内连接、右外连接、全连接的连接方式。

本节操作介绍多表关联的操作步骤。

关联关系


- 左外连接：**是以左表为基础，根据某种条件将两表连接起来。结果会将左表所有的查询信息列出，而右表只列出条件与左表满足的部分。

- 内连接：同时将两表作为参考对象，根据给出的条件将两表连接起来。结果则是两表同时满足条件的部分才会列出。
- 右外连接：是以右表为基础，根据某种条件将两表连接起来。结果会将右表所有的查询信息列出，而左表只列出条件与右表满足的部分。
- 全连接：同时以两个表作为参考，根据条件将两个表格连接起来，去掉重复部分。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 参考[2 新建数据源](#)已创建数据源。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在数据管理下单击“数据集”进入数据集页面，单击“新建数据集”
6. 在新建数据集页面我的数据源下，选择需要的数据源。
7. 选择数据表。选择当前数据源下的数据库名称和Schema。
8. 选择或创建关联的表。


您可以选择数据表关联数据表、数据表关联SQL代码创建表、SQL代码创建表关联数据表。

说明

SQL代码的编辑操作请参考[3.2.2 自定义SQL创建数据集](#)，且在数据集内仅支持创建一张sql数据表。

- a. 数据表关联数据表，根据下图操作步骤创建关联数据表（将关联的表格从左列表中拖到图片中箭头指的地方）。

图 4-1 数据表关联数据表



- b. 数据表关联SQL代码创建表：
 - i. 先拖拽一个表格，然后单击“SQL编辑”，进入SQL编辑页面编辑SQL语句。

- ii. 然后运行SQL语句，SQL运行成功，单击“完成并退出”按钮。
- iii. 进入数据集管理页面，多表关联成功。

图 4-2 创建 SQL 表






图 4-3 数表关联 SQL 代码创建表



- c. SQL代码创建表关联数据表：
 - i. 先单击“SQL编辑”，进入SQL编辑页面编辑SQL语句。
 - ii. 然后运行SQL语句，SQL运行成功，单击“完成并退出”按钮。
 - iii. 进入数据集管理页面，拖拽数据表完成多表关联。

图 4-4 创建 SQL 表



- 9. 编辑表的关联关系。
 - a. 当分析的模型复杂需要多张表进行关联，关联表关系支持对端点表进行选择。

图 4-5 端点表选择



- b. 选择字段：按需选择数据表的字段。
 - c. 选择关联关系：
 - 左外连接：是以左表为基础，根据某种条件将两表连接起来。结果会将左表所有的查询信息列出，而右表只列出条件与左表满足的部分。
 - 内连接：同时将两表作为参考对象，根据给出的条件将两表连接起来。结果则是两表同时满足条件的部分才会列出。
 - 右外连接：是以右表为基础，根据某种条件将两表连接起来。结果会将右表所有的查询信息列出，而左表只列出条件与右表满足的部分。
 - 全连接：同时以两个表作为参考，根据条件将两个表格连接起来，去掉重复部分。
 - d. 配置关联字段。

配置数据关联时，关联字段必须是已选的存在于被关联的数据表中。
10. 单击“确定”，完成数据关联。
 11. 单击“刷新预览”查看关联后的数据。

4.3 新建维度

分析的数据并不能直接从数据表中获取，而需要基于原始数据进行加工时，可以新建维度。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 参考[2 新建数据源](#)已创建数据源。

- 已经创建数据集，参考[3.2 创建数据集](#)。

新建维度测试步骤



1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。
5. 在项目页面单击“数据管理下 > 数据集”进入数据集页面。
6. 选择需要创建维度的数据集，单击数据集名称，进入数据集页面。
7. 在数据集编辑页面，单击“新建维度”进入新建维度页面。

图 4-6 新建维度



8. 配置参数后，单击“确定”，完成维度创建。
 - a. 创建方式：公式编辑。数据类型：数值、文本、日期、日期时间。
 - i. 详细参数说请参考[表4-1](#)。

📖 说明

- 表达式中输入的括号需在英文输入法下的括号。
- 函数请使用各个数据源支持的函数。

表 4-1 参数说明

参数名	说明
点击引用函数	通过函数对数据进行加工，支持日期函数、文本函数、数值函数的设置。
点击引用字段	数据集的维度和度量的字段。
字段表达式	字段的熟悉表达式，直观帮助您理解数据加工的过程。

表 4-2 日期函数

函数	用法	说明
CURRENT_DATE	CURRENT_DATE()	返回当前日期。
CURRENT_TIME	CURRENT_TIME()	返回当前时间。
NOW	NOW()	返回当前日期和时间。
UNIX_TIMESTAMP	UNIX_TIMESTAMP()	以UNIX时间戳的形式返回当前时间。
UNIX_TIMESTAMP	UNIX_TIMESTAMP(d)	将时间d以UNIX时间戳的形式返回。
FROM_UNIXTIME	FROM_UNIXTIME(d)	将UNIX时间戳的时间转换为普通格式的时间。
MONTH	MONTH(d)	返回日期d中的月份值，1到12之间。
DAYOFWEEK	DAYOFWEEK(d)	计算日期d今天是星期几。
DAYOFYEAR	DAYOFYEAR(d)	计算日期d是本年的第几天。
DAYOFMONTH	DAYOFMONTH(d)	计算日期d是本月的第几天。
QUARTER	QUARTER(d)	返回日期d是第几季节，返回1到4。
HOUR	HOUR(t)	返回t中的小时值。
MINUTE	MINUTE(t)	返回t中的分钟值。
SECOND	SECOND(t)	返回t中的秒钟值。
DATEDIFF	DATEDIFF(d1,d2)	计算日期d1和d2之间相隔天数。
ADDDATE	ADDDATE(d,n)	计算起始日期d加上n天的日期。

函数	用法	说明
ADDDATE	ADDDATE(d, INTERVAL expr type)	计算起始日期d加上一个时间段后的日期。
SUBDATE	SUBDATE(d,n)	日期d减去n天后的日期。
SUBDATE	SUBDATE(d,INTERVAL expr type)	日期d减去一个时间段后的日期。
DATE_FORMAT	DATE_FORMAT(d,f)	按表达式f的要求显示日期d。
TIME_FORMAT	TIME_FORMAT(t,f)	按表达式f的要求显示时间t。

表 4-3 文本函数

函数	用法	说明
CHAR_LENGTH	CHAR_LENGTH(s)	返回字符串s的字符数。
LENGTH	LENGTH(s)	返回字符串s的长度。
CONCAT	CONCAT(s1,s2,...)	将字符串s1, s2等多个字符串合并为一个字符。
CONCAT_WS	CONCAT_WS(x,s1,s2,...)	—第一个参数为分割符, 链接第二个以后的所有参数。
UPPER	UPPER(s)	将字符串s的所有字母变成大写字母。
LOWER	LOWER(s)	将字符串s的所有字母变成小写字母。
LEFT	LEFT(s,n)	返回字符串s的前n字符。
RIGHT	RIGHT(s,n)	返回字符串s的后n个字符。
LPAD	LPAD(s1,len,s2)	字符串s2来填充s1的开始处, 使字符串长度达到len。
RPAD	RPAD(s1,len,s2)	字符串s2来填充s1的结尾处, 使字符串长度达到len。
LTRIM	LTRIM(s)	去掉字符串s开始处的空格。
RTRIM	RTRIM(s)	去掉字符串s结尾处的空格。
TRIM	TRIM(s1 FROM s)	去掉字符串s和结尾处的字符串s1。

函数	用法	说明
REPEAT	REPEAT(s,n)	将字符串s重复n次。
REPLACE	REPLACE(s,s1,s2)	将字符串s2替代字符串s中的字符串s1。
SUBSTRING	SUBSTRING(s,n,len)	获取从字符串s中的第n个位置开始长度为len的字符串。
LOCATE	LOCATE(s1,s)	从字符串s中获取s1的开始位置。
INSTR	INSTR(s,s1)	从字符串s中获取s1的开始位置。
REVERSE	REVERSE(s)	将字符串s的顺序反过来。
MD5	MD5(str)	可以对字符串str进行散列，可以用于一些普通的不需要解密的数据加密。

表 4-4 数值函数

函数	用法	说明
ABS	ABS(x)	返回x的绝对值。
CEIL	CEIL(x)	返回大于或等于x的最小整数。
FLOOR	FLOOR(x)	返回小于或等于x的最大整数。
RANDOM	RANDOM()	返回0.0至1.0之间的随机数。
SIGN	SIGN(x)	返回x的符号，x是负数、0、正数，分别返回-1、0和1。
PI	PI()	返回圆周率。
TRUNC	TRUNC(x, y)	返回数值x保留到小数点后y位的值。
ROUND	ROUND(x)	返回离x最近的整数。
ROUND	ROUND(x, y)	保留x小数点后y位的值，但截断是需要进行四舍五入。
POWER	POWER(x,y)	返回x的y次方。
SQRT	SQRT(x)	返回x的平方根。

函数	用法	说明
EXP	EXP(x)	返回e的x次方。
MOD	MOD(x,y)	返回x被y除后的余数。
LOG	LOG(x)	ORA和TD兼容模式下，表现为以10为底的对数。MySQL兼容模式下，表现为自然对数。
RADIANS	RADIANS(x)	将角度转化为弧度。
DEGREES	DEGREES(x)	将弧度转换为角度。
SIN	SIN(x)	求正弦值，参数是弧度。
ASIN	ASIN(x)	求反正弦值，参数是弧度。
COS	COS(x)	求余弦值，参数是弧度。
ACOS	ACOS(x)	求反余弦值，参数是弧度。
TAN	TAN(x)	求正切值，参数是弧度。
ATAN	ATAN(x)	求反正切值，参数是弧度。
COT	COT(x)	求余切值，参数是弧度。

- b. 可视化编辑：仅能按照单维度派生分组维度，如想要根据多维度派生新的复杂维度，请使用公式编辑器。
 - i. 分组字段选择。
 - ii. 分组设置，选择分组字段值。
 - iii. 设置好分组后，单击刷新预览，单击“确定”。

示例：数据集怎样新建维度

数据集的维度用于将数据按维度值分组的场景，例如本例中对年龄字段分组，分为未成年、青年、中年、老年这几个大区，分别查看每个年龄商品的购买情况种情况。

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目页面。

5. 单击“数据管理 > 数据集”，进入数据集列表页面。
6. 选择数据集，并单击操作列的编辑。
7. 在“数据预览”页的右侧单击“新建维度”。
8. 编辑维度信息。
 - **示例1：本例使用可视化编辑方式新建年龄分组，并定义分组年龄段如下：**
 - i. 可视化编辑方式仅能按照单维度派生分组维度，如想要根据多维度派生新的复杂维度，请使用公式编辑器。
 - 1) 0岁≤未成年<18岁
 - 2) 18岁≤青年<40岁
 - 3) 40岁≤中年<60岁
 - 4) 老年≥60岁

图 4-7 新建维度年龄分组

- ii. 单击“确认”完成维度信息的添加。
- iii. 在数据集预览页面单击“刷新预览”，可以查看新建的维度信息。

图 4-8 查看维度信息

度量			
	年龄	用户ID	订单ID
年龄分组	No	No	No
青年	18	2	216
青年	18	2	216
青年	18	2	216
青年	18	2	216
青年	18	2	216

- iv. 在后续的仪表板制作和问答中即可问答与新的维度相关的信息。

图 4-9 使用新建维度制作仪表板



- 示例2: 本例使用公式编辑: 商品价格=商品销售价格-商品利润, 新建维度商品价格。
 - i. 编辑维度信息

图 4-10 新建指标

新建维度

新建维度

* 维度名称: 商品价格-1

描述: 请输入描述

创建方式: 公式编辑 可视化编辑

数据类型: 数值 文本 日期 日期时间

公式编辑

点击引用函数: 请输入关键字搜索

点击引用字段: 请输入关键字搜索

* 字段表达: 1 [销售价格]-[利润]

- ii. 单击“确认”保存维度信息。
- iii. 在数据集预览页面单击“刷新预览”，可以查看新建的维度信息。

图 4-11 查看维度信息

数据预览							可视化配置	问答配置
						度量		
名称_产品	商品类型	年龄分组	商品价格-1	年龄				
le_4	compute	青年	7198.526	18				
_12	clothes	青年	7198.526	18				
le_16	compute	青年	7198.526	18				
le_9	compute	青年	7198.526	18				
	car	青年	7198.526	18				

- iv. 在后续的仪表板制作和问答中即可问答与新的维度相关的信息。


4.4 新建层次结构

层次结构用于将维度值分组，例如对成绩字段分组，分为不及格、及格、良、优秀这几个大区，分别查看每成绩段学生数量的分布。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 参考[2 新建数据源](#)已创建数据源。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台项目列选择对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目单击“数据管理 > 数据集”进入数据集页面。
6. 选择需要创建层次结构的数据集，单击操作列下的“编辑”，进入数据集页面。
7. 在数据编辑页面，单击“新建层次结构”。
8. 在新建层次结构页面输入“名称”。

说明

名称只能由中英文、数字、英文括号、斜杠 (/)、反斜杠 (\)、下划线 (_) 组成，且不超过64个字符

9. 选择相关的维度，单击“确认”完成层次结构创建。

图 4-12 新建层次结构



新建层次结构


* 名称 data_t1

* 维度 product_name user_name

确认 取消

10. 保存配置后，数据集中会将该层次结构增加为维度字段，并按照配置将分组名称填入该列中。在后续的图表制作中即可使用该层次结构绘制图表。

图 4-13 新建层次结构



5 指标

- 5.1 指标概述
- 5.2 创建指标
- 5.3 指标管理
- 5.4 指标分享协作

5.1 指标概述

分析的数据并不能直接从数据表中获取，而需要基于原始数据进行加工时，可以新建指标。指标是从多个角度分析事务的一种量化统计方式，主要包含以下三种类型：

- 原子指标：即最小粒度的指标，可用于量化统计事务属性，如总金额等。
- 衍生指标：基于单个基础指标创建而来，常用于指标在时间维度上扩展，如销售额的月环比、累计值，用于实现更复杂的数据分析。
- 复合指标：组合一个或多个基础指标计算而来，例如通过总金额除以商品销售数量来计算平均单价，可用于实现相对复杂的数据分析。

约束限制

- 用户拥有对所需数据集的编辑权限。
- 指标支持的数据源：DWS数据源、ClickHouse数据源、MySQL数据源、Doris数据源、PostgreSQL数据源、GaussDB数据源。

说明

MySQL只支持8.0以上版本，5.x版本不支持。

5.2 创建指标

本章节介绍如何创建指标。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 参考[2 新建数据源](#)已创建数据源。
- 已经创建数据集，参考[3.2 创建数据集](#)。

指标创建步骤



1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目。
5. 单击“数据管理 > 指标”，进入指标管理页面。
6. 单击指标管理界面右上角的新建指标，进入新建指标页面。

图 5-1 新建指标页面



7. 在新建指页面，配置参数后，单击“确定”。

表 5-1 指标相关参数说明

参数	参数说明
指标名称	<p>创建指标的名称，用户自定义。</p> <p>说明 名称长度不超过64个字符，包括字母、数字、逗号、句点、圆括号、顿号(、)、大于号(>)、小于号(<)、下划线(_)、中划线(-)和斜杠(/)。</p>

参数	参数说明
描述	对指标介绍说明。
指标类型	原子指标：定量衡量产品或业务的表现，例如销售额。 衍生指标：基于单个指标扩展而来，常用于指标在时间维度上的扩展，如销售额的月环比。 复合指标：基于多个指标，通过输入表达式定义，例如利润=销售额-成本。
数据集	创建指标时关联的数据集。
字段	维度和度量。
聚合方式	包含求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值、总体标准差、样本标准差、总体方差、样本方差。
衍生类型	包括同环比增长率、同环比增长量、期间累计、移动计算、累计计算、排名、差值、差值占比、总占比。
显示格式	显示格式包含无格式、数值、货币、对象量词、长度、重量、能量、容量、时间、百分比。
维度	用户可选择从哪些维度分析指标值。 说明 当维度选择可视化级别时，默认关联所有维度。
筛选器	<p>添加筛选规则。</p> <ol style="list-style-type: none"> 单击“添加条件”。 选择筛选字段、筛选方式、固定值筛选条件和取值。 <ul style="list-style-type: none"> 筛选字段：筛选需要设置规则的数据集的字段，支持筛选维度和度量字段，不支持多选，如需对其他字段配置规则请重复添加条件。 筛选方式：支持“条件筛选”、“枚举筛选”、“表达式筛选”。当选择的筛选字段为指标字段时，筛选方式支持条件筛选和表达式筛选。 固定值条件：条件筛选时需要选择固定值条件，例如等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于等规则。 固定值：输入筛选条件的取值，如果是枚举筛选，在下拉框中勾选字段值。 <p>如需继续为其他字段设置规则，可单击“添加规则”</p> <p>多条件规则时，需要设置规则的关系：</p> <ol style="list-style-type: none"> 且：用户可查看同时满足规则A和规则B的字段值、即规则A和规则B的交集。 或：用户可以查看满足规则A或规则B的字段值、即规则A和规则B的并集。 如需添加与规则A和规则B并列的规则，可以单击“添加关系”。即新建了规则组C。规则组C与规则A和规则B同一级别。

参数	参数说明
忽略来自报表相同列过滤器	当报表上存在相同列的过滤器时。如果勾选，会忽略报表过滤器，使用该筛选器。如果不勾选，会忽略该筛选器，使用报表过滤器。
相关指标	与新建指标关联的指标。

表 5-2 日期函数

函数	用法	说明
CURRENT_DATE	CURRENT_DATE()	返回当前日期。
CURRENT_TIME	CURRENT_TIME()	返回当前时间。
NOW	NOW()	返回当前日期和时间。
UNIX_TIMESTAMP	UNIX_TIMESTAMP()	以UNIX时间戳的形式返回当前时间。
FROM_UNIXTIME	FROM_UNIXTIME(d)	将UNIX时间戳的时间转换为普通格式的时间。
MONTH	MONTH(d)	返回日期d中的月份值，1到12之间。
DAYOFWEEK	DAYOFWEEK(d)	计算日期d今天是星期几。
DAYOFYEAR	DAYOFYEAR(d)	计算日期d是本年的第几天。
DAYOFMONTH	DAYOFMONTH(d)	计算日期d是本月的第几天。
QUARTER	QUARTER(d)	返回日期d是第几季节，返回1到4。
HOUR	HOUR(t)	返回t中的小时值。
MINUTE	MINUTE(t)	返回t中的分钟值。
SECOND	SECOND(t)	返回t中的秒钟值。
DATEDIFF	DATEDIFF(d1,d2)	计算日期d1和d2之间相隔天数。
ADDDATE	ADDDATE(d,n)	计算起始日期d加上n天的日期。
SUBDATE	SUBDATE(d,n)	日期d减去n天后的日期。
DATE_FORMAT	DATE_FORMAT(d,f)	按表达式f的要求显示日期d。
TIME_FORMAT	TIME_FORMAT(t,f)	按表达式f的要求显示时间t。

表 5-3 文本函数

函数	用法	说明
CHAR_LENGTH	CHAR_LENGTH(s)	返回字符串s的字符数。
LENGTH	LENGTH(s)	返回字符串s的长度。
CONCAT	CONCAT(s1,s2,...)	将字符串s1, s2等多个字符串合并为一个字符。
CONCAT_WS	CONCAT_WS(x,s1,s2,...)	—第一个参数为分割符, 链接第二个以后的所有参数。
UPPER	UPPER(s)	将字符串s的所有字母变成大写字母。
LOWER	LOWER(s)	将字符串s的所有字母变成小写字母。
LEFT	LEFT(s,n)	返回字符串s的前n字符。
RIGHT	RIGHT(s,n)	返回字符串s的后n个字符。
LPAD	LPAD(s1,len,s2)	字符串s2来填充s1的开始处, 使字符串长度达到len。
RPAD	RPAD(s1,len,s2)	字符串s2来填充s1的结尾处, 使字符串长度达到len。
LTRIM	LTRIM(s)	去掉字符串s开始处的空格。
RTRIM	RTRIM(s)	去掉字符串s结尾处的空格。
TRIM	TRIM(s1 FROM s)	去掉字符串s和结尾处的字符串s1。
REPEAT	REPEAT(s,n)	将字符串s重复n次。
REPLACE	REPLACE(s,s1,s2)	将字符串s2替代字符串s中的字符串s1。
SUBSTRING	SUBSTRING(s,n,len)	获取从字符串s中的第n个位置开始长度为len的字符串。
LOCATE	LOCATE(s1,s)	从字符串s中获取s1的开始位置。
INSTR	INSTR(s,s1)	从字符串s中获取s1的开始位置。
REVERSE	REVERSE(s)	将字符串s的顺序反过来。
MD5	MD5(str)	可以对字符串str进行散列, 可以用于一些普通的不需要解密的数据加密。

表 5-4 数值函数

函数	用法	说明
ABS	ABS(x)	返回x的绝对值。
CEIL	CEIL(x)	返回大于或等于x的最小整数。
FLOOR	FLOOR(x)	返回小于或等于x的最大整数。
RANDOM	RANDOM()	返回0.0至1.0之间的随机数。
SIGN	SIGN(x)	返回x的符号，x是负数、0、正数，分别返回-1、0和1。
PI	PI()	返回圆周率。
TRUNC	TRUNC(x, y)	返回数值x保留到小数点后y位的值。
ROUND	ROUND(x)	保留x小数点后y位的值，但截断是需要进行四舍五入。
POWER	POWER(x,y)	返回x的y次方。
SQRT	SQRT(x)	返回x的平方根。
EXP	EXP(x)	返回e的x次方。
MOD	MOD(x,y)	返回x被y除后的余数。
LOG	LOG(x)	ORA和TD兼容模式下，表现为以10为底的对数。MySQL兼容模式下，表现为自然对数。
RADIANS	RADIANS(x)	将角度转化为弧度。
DEGREES	DEGREES(x)	将弧度转换为角度。
SIN	SIN(x)	求正弦值，参数是弧度。
ASIN	ASIN(x)	求反正弦值，参数是弧度。
COS	COS(x)	求余弦值，参数是弧度。
ACOS	ACOS(x)	求反余弦值，参数是弧度。
TAN	TAN(x)	求正切值，参数是弧度。

函数	用法	说明
ATAN	ATAN(x)	求反正切值，参数是弧度。
COT	COT(x)	求余切值，参数是弧度。

表 5-5 窗口函数

函数	用法	说明
RANK_WINDOWS	RANK() OVER (PARTITION BY expr1 ORDER BY expr2)	RANK函数为各组内值生成跳跃排序序号，其中，相同的值具有相同序号。
ROW_NUMBER_WINDOWS	ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY expr1 ORDER BY expr2)	ROW_NUMBER函数为各组生成连续排序序号，其中，相同的值序号也不相同。
AGG_WINDOWS	agg_func(x) OVER(PARTITION BY expr1 ORDER BY expr2)	agg_fun(x)为聚合函数，如sum(x)，arg(x)。


表 5-6 聚合函数

函数	用法	说明
AVG	AVG(x)	取平均值。
COUNT	COUNT(x)	计数。
MAX	MAX(x)	取大值。
MIN	MIN(x)	取小值。
SUM	SUM(x)	求和。
VAR_POP	VAR_POP(x)	总体方差。
VAR_SAMP	VAR_SAMP(x)	样本方差。
STDDEV_SAMP	STDDEV_SAMP(x)	样本标准差。
STDDEV_POP	STDDEV_POP(x)	总体标准差。


5.3 指标管理

本章节介绍如何编辑、删除指标。


查看指标

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目。
5. 单击“数据管理 > 指标”，进入指标页面。
6. 单击指标名称进入指标详情页，查看指标详情。

编辑指标

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目。
5. 单击“数据管理 > 指标”，进入指标页面。
6. 选择需要编辑的指标，单击操作列的“编辑”进入编辑页面，根据实际情况修改指标。
7. 修改后单击确定，保存指标，返回指标管理界面。

删除指标

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目。
5. 单击“数据管理 > 指标”，进入指标页面。
6. 选择需要删除的指标，单击操作列的“删除”弹出删除窗口。
7. 确认此指标无用后，单击“确定”删除指标。

说明

被引用的原子指标、衍生指标和复合指标不可删除。

5.4 指标分享协作

编辑授权。打开后，可赋予成员编辑权限。权限内容：支持创建、编辑、替换和删除指标；同时支持基于指标进行数据分析。

前提条件

- [创建数据源](#)。
- [创建数据集](#)。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目。
5. 选择待授权的指标。
6. 单击指标的列表操作列单击“更多”，在弹出的页面内单击“分享协作”。
7. 在协同授权配置页面编辑指标权限。
8. 选择授予的权限。
9. 选择授权的对象。
 - 用户：对当前进用户编辑指标的权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该指标的相关权限。
10. 按需勾选需要授权的用户和用户组，完成指标授权。

图 5-2 协同授权配置页面



11. 验证是否授权。
 - a. 用授权的用户名密码登录控制台。
 - b. 选择项目>指标（已经开启协作授权），进入编辑页面编辑保存。

6 新建仪表板

- 6.1 仪表板概述
- 6.2 创建仪表板
- 6.3 仪表板可视化控件
- 6.4 设置仪表板页面和栅格
- 6.5 预览仪表板
- 6.6 发布仪表板
- 6.7 仪表板分享协作
- 6.8 管理仪表板
- 6.9 管理图表

6.1 仪表板概述

数据分析是数据帮助企业、组织做决策的最后一步，也是数据可视化前的重要一步，选择最合适的数据可视化方式，可以更好的帮助企业、组织做出更好的决策以便更好的解决实际的问题。DataArts Insight的仪表板支持丰富多样的可视化控件，操作方便，帮助您更好的分析数据。


约束与限制

用户拥有对所需数据集的编辑权限。

仪表板制作流程

仪表板制作从新建仪表板开始，然后选择数据集、选择控件、导入字段，最后保存并发布。具体操作请参考[6.2 创建仪表板](#)。

图 6-1 数据分析流程图



6.2 创建仪表盘

智能图表可以帮助您直观、清晰地展示数据分析结果，本文为您介绍不同类型图表的适用场景，以及不同版本支持的图表类型，辅助您快速选取合适的图表进行数据呈现和展示。


DataArts Insight提供了多种图表样式，覆盖了表格、线图/面图、柱状图/条形图、指标图分析图表，满足您灵活多样的可视化分析需求。当前报表默认展示在仪表板中。

本节内容为您介绍在仪表板中创建智能报表的操作步骤。

前提条件


- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击“开始创建 > 创建仪表盘”，选择对应的项目，单击“确定”进入仪表盘编辑页面。

5. 在仪表板右上侧数据列下选择需要的数据集。
6. 数据选择完成后，选择需要的**可视化控件**。
7. 将所需的数据集字段从数据列下的维度或度量拖拽至可视化控件页面设置字段下。

图 6-2 选择字段



8. 字段选择完成后，单击“更新”图表自动完成数据更新。
9. 保存仪表板或保存并发布仪表板。
单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6.3 仪表板可视化控件

6.3.1 查询控件

通过查询控件可以对仪表板中的图表进行查询操作，从而展示用户需要的图表数据。查询控件支持对日期类型、文本类型、数值类型字段的查询。

前提条件

已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)完成仪表板创建。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建查询控件。
2. 在新建的查询控件中，单击 ，新建所需的查询条件。

图 6-3 查询控件设置



3. 设置查询条件的相关参数。

表 6-1 查询控件设置参数

参数	说明
查询条件	命名条件的名称，在控件的左上侧展示名称。
条件配置	对条件的设置，具体请参考 表6-2 。

参数	说明
关联图表	查询条件关联仪表板上的图表内容。
级联控件	该功能只支持展示类型选择下拉类表控件，对数据的过滤。

表 6-2 条件配置参数

参数	说明
设置为必填选型	勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 后，查询时会携带查询条件，不勾选 <input type="checkbox"/> ，不会携带查询条件。 说明 查询条件A设置为必选项，条件A前面显示*，查询条件B为非必选项，条件B前面未显示*。 当对表格进行查询时，条件A未设置条件，直接对条件B进行设置，单击控件右下角的“查询”时，条件A会显示红色，无法进行数据过滤。只有先设置条件A后，在设置条件B，单击查询控件右下角的“查询”时，不会报错，关联的相应图表展示查询结果。
展示类型	筛选条件支持以下几种展示类型：下拉列表、文本条件框、数字条件框、数字区间选择、日期选择、时间条件框、时间区间选择、条件单选框、列选择器。 说明 时间区间选择增加了占位符，可以选择区间类型的参数。
选项值来源	支持两种方式：自动解析和手动输入。该参数仅在展示类型为下拉列表时支持。
数据集字段	展示类型为下拉列表时，需要和数据集的字段关联起来。
查询方式	查询方式支持两处方式：单选和多选，该参数仅在展示类型为下拉列表时支持。
查询时间	点击查询的方式，该参数仅在展示类型为下拉列表时支持。 说明 当数据集字段设置完成之后，便支持设置：设定筛选默认值、筛选、排序、增强检索等功能。
默认提示文本	条件配置框的默认提示文字。
设定筛选默认值	设定文本的默认筛选值，有以下条件可以设置：精确匹配、包含、不包含、不匹配、开头是、为空、不为空。在展示类型是数字区间选择仅支持设置数字范围。在展示类型是日期选择支持设置绝对时间和相对时间。
过滤生效	该参数仅在展示类型是数字条件框和数字区间选择下支持，有两种的格式的设置：聚合前和聚合后。
格式化显示	该参数仅在展示类型是数字条件框和数字区间下支持，默认值是自动。

参数	说明
日期类型	该参数仅在展示类型是日期选择下支持设置，支持设置：年、季度、月、周、日。
时间类型	该参数在展示类型是时间条件框和时间区间选择下支持设置，支持设置：年、季度、月、周、日、时、分、秒。
条件操作符	该参数仅在展示类型是时间条件框下支持设置，支持设置：<、≤、>、≥、=。
字段类别	该参数在展示类型是条件单选框下支持设置，支持数值和文本设置。
过滤条件	该参数在展示类型是条件单选框下支持设置，数值支持：<、≤、>、≥、=、≠。文本支持：精确匹配、包含、不包含、不匹配、开头是、为空、不为空。

4. 设置查询控件的样式，参考[表6-1](#)设置。

表 6-3 查询控件样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	卡片标题的下边距可设置，取值范围0~32。
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>

参数	说明
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>
按钮设置	<p>按钮显示：按钮可以显示以下内容查询、清空、重置。通过勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 进行设置，<input checked="" type="checkbox"/> 表示显示，<input type="checkbox"/> 表示不显示。</p>
	<p>按钮位置：按钮位置支持固定右下角和在控件下方。通过 <input checked="" type="radio"/> 和 <input type="radio"/> 进行设置，<input checked="" type="radio"/> 表现设置该选项，<input type="radio"/> 表示不设置该选项。</p>
	<p>按钮间距：设置按钮间的距离，支持输入也支持通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行输入设置。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
	<p>主按钮颜色：设置主按钮的颜色。</p>
	<p>主按钮边框颜色：设置主按钮的边框颜色。</p>
	<p>主按钮文本颜色：设置主按钮的文本颜色。</p>
控件外观	<p>控件间距：设置控件间的距离，支持输入也支持通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行输入设置。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
	<p>控件圆角：设置控件间的弧度，支持输入也支持通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行输入设置。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
	<p>字段标签：设置字段标签的在控件的位置，支持设置为左侧和上方。</p>
	<p>控件描边：支持控件边框颜色设置，当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，用户可以自定义控件边框颜色，当不勾选时，无法进行颜色设置。</p>

参数	说明
	控件填充：卡片背景支持有背景和无背景设置。当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。
功能设置	显示展开/收起按钮：支持设置为默认展开和默认收起。
	可自定义筛选项查询模板：勾选自定义筛选模板发布报表后，可在查看态查询控件添加模板。该功能可通过 <input type="checkbox"/> 和 <input checked="" type="checkbox"/> 进行设置， <input checked="" type="checkbox"/> 表示可进行自定义设置， <input type="checkbox"/> 表示不可进行自定义设置。
	默认查询：勾选后，默认查询用户配置的默认值。

5. 参数设置完成后，单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存查询控件组成的仪表板。

📖 说明

保存与保存发布的区别：

- 单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。
 - 单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

📖 说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

6.3.2 页签

当需要仪表板分析的结果通过多页面展示时，DataArts Insight的页签控件支持在多页面展示分析结果。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

操作步骤






1. 在仪表板导航栏单击 ，新建页签控件。
2. 在仪表板选择需要的可视化控件，单击放入页签控件内。
3. 设置页签的样式，参考[表6-4](#)设置。

表 6-4 页签样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	卡片标题的下边距可设置，取值范围0~32。
卡片标题下边距	<p>设置标题下边距。可通过输入修改下边距大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改下边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<ul style="list-style-type: none"> 卡片支持无和有分割线的设置。 <ul style="list-style-type: none"> 无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。 有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。 <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p> <ul style="list-style-type: none"> 分割线样式：用户可自定义用户颜色和大小（范围0~8之间）。 分割线下边距：设置分割线下边距。可通过输入修改下边距大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改分割线下边距的大小，输入值大小0~32之间。
卡片背景	<ul style="list-style-type: none"> 卡片背景支持有背景和无背景设置。 <ul style="list-style-type: none"> 无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。 有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。

参数	说明
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p> <p>卡片显示类型：悬停显示、始终显示。颜色用户自定义。</p>
Tab样式	<p>Tab样式支持默认设置和自定义设置。自定义设置支持下划线和选中块设置。</p> <p>默认：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为默认设置</p> <p>自定义：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为自定义Tab样式。</p>
Tab内文字	<p>设置选中和文本的字体大小和颜色，支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 选中和文本的输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。</p>
Tab位置	支持设置为居左、居中、居右。
自定义Tab内组件边框	<p>支持默认和自定义两种方式。自定义设置组件边框和颜色，支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>默认：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为默认设置。</p> <p>自定义：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为自定义Tab样式。</p> <p>说明 选中和文本的输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
Tab标签设置	支持新增、删除、修改标签名称等功能。
标签宽度	暂不支持设置，功能未上线。
预览时显示Tab	<p>未勾选：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Tab。</p> <p>勾选：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为显示Tab。</p>

- 样式设置完成后，选择页签，添加仪表板导航栏中需要的可视化控件，单击控件。
- 控件添加后，单击控件进行参数设置。
- 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存页签成的仪表板。

说明

保存与保存发布的区别：

- 单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。
 - 单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。
- 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

6.3.3 组合容器

需要多个控件共同展示一组数据时并且需要组成一个大的控件展示时，组合容器支持此场景下的数据分析。

前提条件

已开通DataArts Insight服务。

操作步骤








1. 在仪表板导航栏单击 ，新建组合容器。
2. 设置组合容器的样式，参考表6-5设置。


表 6-5 组合容器样式参数

参数	说明
卡片标题	卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。 无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。 有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。
文本	设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	设置组合容器标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。
分割线	卡片支持无和有分割线的设置。 无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。 有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。 说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。

参数	说明
卡片背景	卡片背景支持有背景和无背景设置。 无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。 有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。
状态icon	可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。 无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。 有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。
显示线条	支持显示线条和不显示线条设置，显示线条支持右箭头和无箭头。线条可以起到类似流程图的线条的作用，将容器内的控件联系起来。 不显示线条：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，不显示线条。 显示线条：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示线条。
类型	线条类型支持以下几种：——、-----、.....。
显示线条	显示线条的数量，支持输入设置，也可通过 <input type="text" value="1"/> 和 <input type="text" value="2"/> 进行设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到100之间。

3. 样式设置完成后，选择仪表板导航栏中需要的可视化控件，单击控件。
4. 选择需要的控件（如果添加的新控件遮挡原来的控件，用鼠标拖拽新添加的控件挪至其他区域）。

图 6-4 组合容器



5. 参数设置完成后，单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存组合容器组成的仪表板。

📖 说明

保存与保存发布的区别：

- 单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。
 - 单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

📖 说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

6.3.4 富文本

DataArts Insight支持设置富文本，富文本可以输入固定文本，也支持插入指标，实时呈现指标变化情况。本文介绍如何创建富文本组件。

约束限制

列、维度或度量请至少拖入1个数据字段。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤

1. 在仪表板导航栏单击 **T**，新建富文本组件。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**相关参数。
4. 设置**文本**内容选择字段内容。
5. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-5 富文本



文本

设置固定文本内容：


1. 在富文本组件内双击，输入文本内容。
2. 设置文本的参数。

表 6-6 固定文本

参数	说明
正文	设置固定文本的字体大小。
默认字号	设置固定文本的字号大小。
粗体	设置固定文本的是否为粗体。
斜体	设置固定文本的是否为斜体。
下划线	设置固定文本是否支持下划线。
文字颜色	设置固定文本的文本颜色。
背景色	设置固定文本的背景颜色。
对齐方式	设置固定文本对齐方式，支持左对齐、右对齐、居中对齐、两端对齐。
默认行高	设置固定文本之间的行高。
无序列	设置固定文本是否为无序列。
有序列	设置固定文是否为有序列。
添加图标	固定文本支持添加图标。
分割线	设置固定文本是否有分割线。
添加字段	为固定文本添加指标，详细操作请参考 说明 指标默认规则：获取数据集内字段和度量的第一行内容来展示在富文本上。
撤销	固定文本支持撤销功能。
重做	固定文本支持重做功能。

3. 参数设置完成，单击更新查看富文本效果。

设置指标内容

1. 在富文本组件内双击。
2. 单击“添加字段”图标，选择需要的指标字段单击。

说明

所添加的指标内容，是**字段**内容选择的字段和度量内容。

3. 指标添加完成，单击更新查看富文本效果。

字段

设置富文本字段内容。

1. 在“字段”标签页，选择需要的“维度”和“度量”，双击或拖拽至维度和度量内。
2. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。



设置过滤：单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-7 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
4. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适的返回数默认数值为1000。
 5. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置仪表盘样式参考表6-8、表6-9。

表 6-8 基础设置







参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-9 图表样式参数

参数	说明
数值设置	支持对语境和单位的设置。语境支持中文（简体）和English。 单位支持自动、无、百、千、万、亿、万亿。
科学计数法	单位支持科学计数法设置。 关闭科学计数法：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，关闭科学计数法。 开启科学计数法：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，开启科学计数法。
使用千分位分隔符	单位支持使用千分位分隔符。 关闭使用千分位分隔符：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。 开启使用千分位分隔符：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。
小数	卡片背景支持有背景和无背景设置。 无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。 有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。

系列配置：支持对度量进行设置。

表 6-10 系列设置

参数	说明
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English。
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。

表 6-11 条件格式

参数	说明
快捷样式	指在已有的样式里面选择快捷图标。 颜色翻转：打开颜色翻转，快捷图标颜色对换，关闭颜色翻转，快捷图标颜色恢复。

参数	说明
自定义样式	<p>文本</p> <ul style="list-style-type: none"> 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。 删除：单击“-”，删除筛选条件。
	<p>图标</p> <ul style="list-style-type: none"> 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。 图标样式：预选图标，如果不满足可以在筛选条件后面单独设置。 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。 删除：单击“-”，删除筛选条件。

高级


- 设置高级
 - 设置富文本高级设置，支持设置联动功能。
 - 联动
 - 单击“高级 > 联动右侧的”，进入图联动设置页面，设置参数。

表 6-12 图表联动参数

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.5 智能图表

智能图表可以帮助您直观、清晰地展示数据分析结果，本文为您介绍不同类型图表的适用场景，以及不同版本支持的图表类型，辅助您快速选取合适的图表进行数据呈现和展示。

DataArts Insight提供了多种图表样式，覆盖了表格、线图/面图、柱状图/条形图、指标图等分析图表，满足您灵活多样的可视化分析需求。当前报表默认展示在仪表板中。

图表适用场景

每种图表都有其适用场景和数据要素（即构成图表的字段）。下面为您介绍各种类型图表的使用场景、数据要素和样例展示。

表 6-13 图表适用场景

类型	类型	说明	数据要素
表格	表格	表格主要用于对数据进行基于维度的指标数据统计或者明细数据展示，并对同类数据进行合并聚合统计。	列
线图/面图	折线图	折线图用来展示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。	维度 度量 颜色图例
	面积图	面积图用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及各项指标所占的面积比例。	维度 度量 颜色图例
	堆积面积图	与面积图类似，不同的是堆积面积图上每一个数据集的起点不同，起点是基于前一个数据集的，用于显示每个数值所占大小随时间或类别变化的趋势线，展示的是部分与整体的关系。	维度 度量 颜色图例
	折线和簇状柱图	折线和簇柱状图支持双轴展示不同量级数据，支持常规线图柱图组合场景的数据展示。 <ul style="list-style-type: none">组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。组合图中簇柱状图，可以比较各组数据之间的差别。	维度 度量 颜色图例
柱状图/条形图	簇状柱状图	柱图用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。	维度 度量 颜色图例

类型	类型	说明	数据要素
	堆积柱状图	堆积柱状图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系	维度 度量 颜色图例
指标图	指标看板	指标看板可以一目了然地展示数据情况，以方便您及时掌握现状，从而快速制定并实施应对措施。	维度 度量

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

约束限制

- 列至少需要1个数据字段。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建智能图表。
2. 在“数据”列选择需要分析的数据集
3. 设置[字段](#)、[样式](#)、[高级](#)相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表（根据选择的图表字段识别控件）。

图 6-6 智能图表



5. 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存智能图表组成的仪表板。

📖 说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。名称输入完成后，单击“确定”完成智能图表的仪表板创建。

📖 说明


仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

字段

本章介绍智能图表的字段配置。

1. 设置列内容

- a. 在数据列内的维度列表中，选择字段双击或拖拽至字段列内。
- b. 在数据列内的在度量列表中，选择字段双击或拖拽至字段列内。
- c. 设置字段显示内容


单击列内字段的度量 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- d. 设置钻取

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。

📖 说明


钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- i. 单击列内字段 ，将要钻取的目标位置的字段拖拽至“钻取”内。
 - ii. 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。
- e. 设置聚合方式


列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。

📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

单击列内字段的度量 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- f. 设置字段显示内容

单击列内字段的度量 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

2. 设置过滤条件

- a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。






- b. 在数据列维度列表中，选择字段拖拽至字段列内。
- c. 在数据列度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- d. 设置过滤，单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。参考表6-14设置参数。

表 6-14 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序

- a. 在数据列内维度列表中，选择字段拖拽至排序内。在度量列表中，选择字段拖拽排序内。
- b. 单击排序内字段的，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。当智能图表为表格展示时，也可通过单击智能图表内的不排序、升序、降序。

说明

- 当单击智能图表内的不排序、升序、降序后，如果想恢复不排序需要在排序内单击进行设置。
 - 根据智能图表显示的图表显示。
4. 查询返回数限制：最大的字段为10000最小字段为1。
 5. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

6. 元数据模式

元数据模式支持设置和不设置两种模式。支持勾选和不勾选设置。

📖 说明

云数据模式指的是未被DataArts Insight处理的原始数据。

样式

本章介绍如何设置智能图的样式参数，参考表6-15设置，样式根据选择数据适配出的图表变化。

表 6-15 智能图表样式参数

参数	说明
卡片标题	卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。 无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。 有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。
文本	设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	设置智能图表标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。
分割线	卡片支持无和有分割线的设置。 无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。 有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。 说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。
卡片背景	卡片背景支持有背景和无背景设置。 无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。 有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。

参数	说明
状态icon	可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。 无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。 有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。
列宽	是设置表格外观，支持自动和自定义设置。列宽支持输入设置，也可通过 和 进行设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在40到1200之间。
分页	设置智能图表上的数据分页展示的个数，支持在智能图表内设置。支持设置的个数有以下：10、20、30、50、80、100。
功能型配置	支持设置以下功能：开启快捷过滤、是否需要导出、多选操作。

高级

介绍如何设置智能图表的高级，根据选择数据适配的图表变化。

- 联动
 - a. 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，参考表6-16设置参数。

表 6-16 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

- b. 参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。
- 跳转

跳转功能的设置需要图表内的字存在数据后才可进行设置跳转。

 - a. 单击“高级 > 跳转”，进入图表跳转设置页面，设置参数。
 - b. 选择需要绑定的字段，“单击”确定完成跳转设置。

表 6-17 图表跳转参数

参数	说明
跳转类型	跳转类型的选择，支持系统内跳转和外部链接。
打开方式	打开方式的选择，支持当前窗口打开、新窗口打开、弹窗打开。

参数	说明
跳转报表/大屏	可以选择要跳转到的项目、仪表板或大屏。 说明 当选择跳转类型为系统内部跳转时，支持跳转报表/大屏设置。
URL	设置外部链接跳转类型时进行URL填写。 说明 填写的URL保证安全性，如果输入的连接无法保证安全性，将会对您的数据使用造成安全风险请您谨慎填写。
关联参数	可选当前报表生效参数支持选择关联字段和固定值，跳转报表/大屏的全局参数需要设置全局参数后才可选择字段。
携带条件	当跳转类型为系统内跳转支持携带多行字段和携带空值，跳转类型为外部链接时支持携带空值条件设置。 说明 选中该选项，且图表允许多选数据时，携带参数为包含多选数据的数组。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.6 表格

6.3.6.1 表格图

表格主要用于对数据进行基于维度的指标数据统计或者明细数据展示，并对同类数据进行合并聚合统计。


约束限制

列至少选择1个数据字段。

前提条件


- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤

- 在仪表板导航栏单击 ，新建表格。
- 在“数据列”列选择数据集。

3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-7 表格图表



product_name ↑ ↓	product_type ↑ ↓	product_price ↑ ↓
phone_13	phone	28.58
compute_18	compute	53.16
book_5	book	70.82
phone_20	phone	313.65
compute_19	compute	403.89

5. 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存表格组成的仪表板。

说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。名称输入完成后，单击“确定”完成表格的仪表板创建。


说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

字段

1. 设置列内容

- a. 在数据列内的维度列表中，选择字段双击或拖拽至字段列内。
- b. 在数据列内的度量列表中，选择字段双击或拖拽至字段列内。
- c. 设置字段显示内容


单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- d. 设置钻取

列表支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。


- i. 单击列内字段 ，将要钻取的目标位置的字段拖拽至“钻取”内。
 - ii. 单击“更新”，测试钻取功能是否设置成功。
- e. 设置聚合方式
- 列表支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。

说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

f. 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

2. 设置过滤条件



- a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
- b. 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- c. 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- d. 设置过滤，单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。参考表6-18设置参数。

表 6-18 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

📖 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
4. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。
5. 元数据模式
元数据模式支持设置和不设置两种模式。通过勾选和不勾选设置。





📖 说明

云数据模式指的是未被DataArts Insight处理的原始数据。

样式

本章介绍如何设置表格的样式参数，参考[表6-19](#)设置。

表 6-19 表格样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置表格标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>

<p>分割线</p>	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
<p>卡片背景</p>	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
<p>状态icon</p>	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>
<p>列宽</p>	<p>是设置表格外观，支持自动和自定义设置。列宽支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在40到1200之间。</p>
<p>分页</p>	<p>设置表格上的数据分页展示的个数，支持在图表内设置。支持设置的个数有以下：10、20、30、50、80、100。</p> <p>展示类型有简易和常规类型，简易类型不显示页码跳转。</p>
<p>设置表头对齐</p>	<p>支持设置表头对齐方式，对齐方式有左对齐、居中、右对齐。</p>
<p>功能型配置</p>	<p>支持设置以下功能：开启快捷过滤、是否需要导出、多选操作。</p>
<p>系列设置</p>	<p>支持表格的表头和列内容独立对齐方式配置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 选择系列：选择列项，用户根据需求可选择。 ● 自然对齐方式：勾选此选项，表头对齐、内容对齐才可以设置。 ● 表头对齐：设置表头对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。 ● 内容对齐：设置内容对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。
<p>条件格式</p>	<p>快捷样式。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 指在已经有的样式里面选择快捷图标。 ● 颜色翻转：打开颜色翻转，快捷图标颜色对换，关闭颜色翻转，快捷图标颜色恢复。

	<p>自定义样式：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 文本 <ul style="list-style-type: none"> - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。 - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。 - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。 - 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。 - 删除：单击“-”，删除筛选条件。 ● 图标 <ul style="list-style-type: none"> - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。 - 图标样式：预选图标，如果不满足可以在筛选条件后面单独设置。 - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。 - 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。 - 删除：单击“-”，删除筛选条件。
--	--

高级

本章介绍如何设置表格的高级，高级功能支持联动和跳转。

- 联动
 - 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-20 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表盘上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 跳转
 - 跳转功能的设置需要图表内的字存在数据后才可进行设置跳转。
 - a. 单击“高级 > 跳转”，进入图表跳转设置页面，设置参数。
 - b. 选择需要绑定的字段，“单击”确定完成跳转设置。

表 6-21 图表跳转参数

参数	说明
跳转类型	跳转类型的选择，支持系统内跳转和外部链接。
打开方式	打开方式的选择，支持当前窗口打开、新窗口打开、弹窗打开。
跳转报表/大屏	可以选择要跳转到的项目、仪表板或大屏。 说明 当选择跳转类型为系统内部跳转时，支持跳转报表/大屏设置。
URL	设置外部链接跳转类型时进行URL填写。 说明 填写的URL保证安全性，如果输入的链接无法保证安全性，将会对您的数据使用造成安全风险请您谨慎填写。
关联参数	可选当前报表生效参数支持选择关联字段和固定值，跳转报表/大屏的全局参数需要设置全局参数后才可选择字段。
携带条件	当跳转类型为系统内跳转支持携带多行字段和携带空值，跳转类型为外部链接时支持携带空值条件设置。 说明 选中该选项，且图表允许多选数据时，携带参数为包含多选数据的数组。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.6.2 交叉表格

交叉表可以显示表中某个字段的汇总值，并对同类数据合并。其中一组列在表的左侧，另一组列在表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行求和汇总计算。本文为您介绍如何为交叉表添加数据并配置样式。

约束限制

- 行表头用于生成左侧行，允许维度和度量。
- 列表头用于生成上方列，允许维度和度量。
- 汇总用于生成交叉表中间值部分，允许维度和度量。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表盘。参考[6.2 创建仪表盘](#)。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建交叉表格。
2. 在“数据列”选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-8 交叉图表



行	列	总计		行级交叉度量				列级交叉度量				行级交叉度量				列级交叉度量			
		度量1	度量2	度量1	度量2	度量1	度量2	度量1	度量2	度量1	度量2	度量1	度量2	度量1	度量2	度量1	度量2		
地区	城市	1	15000	1	15000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	25000	-	-	1	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	300000	-	-	-	-	1	300000	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	6340	-	-	-	-	1	6340	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	10	336993	-	-	-	-	-	-	9	354193	-	-	-	-	1	92760		
地区	城市	2	156326	-	-	1	10526	1	146000	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	2	1980000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1980000		
地区	城市	1	80000	-	-	1	80000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	40000	-	-	1	40000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	250000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	30000	1	30000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	2	174000	1	30000	1	144000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	5	730000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	730000	
地区	城市	1	70000	-	-	1	70000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	20000	1	20000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
地区	城市	1	2000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

5. 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存表格组成的仪表板。

说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。名称输入完成后，单击“确定”完成表格的仪表板创建。



说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

字段

表 6-22 表格样式参数

参数	参数说明
行表头	用于生成左侧行，允许维度和度量。
列表头	用于生成上方列，允许维度和度量。
汇总	用于生成交叉表中间值部分，允许维度和度量。

参数	参数说明
过滤	<ul style="list-style-type: none"> ● 过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。 ● 过滤方式：需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 ● 过滤形式：需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。 ● 过滤条件： <ul style="list-style-type: none"> - 需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 - 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 - 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。 ● 条件形式：需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。
排序	<p>对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。</p> <p>排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。 ● 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖拽度量字段到度量槽位。
查询返回数限制	最大的字段为10000最小字段为1。
自动刷新	自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
更新	完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

如何设置表格的样式参数，请参考以下表格。

表 6-23 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置表格标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>
可视化样式	展示方式有平铺展示、树形展示、自定义树展示。
分页	设置智能图表上的数据分页展示的个数，支持在图表内设置。支持设置的个数有以下：10、20、50。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

参数	说明
表头	<p>表头包含列汇总和行汇总。</p> <ul style="list-style-type: none"> 列汇总 <ul style="list-style-type: none"> 展示方式：右侧和左侧。 列总计、列小计：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，列总计、列小计可以自定义名称。 行汇总 <ul style="list-style-type: none"> 展示方式：底部和顶部。 列总计、列小计：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，列总计、列小计可以自定义名称。 指标展示分组：开启指标分组时，指标排序以指标分组中的顺序为准。
系列配置	<p>支持对度量进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 语境：对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English 单位：单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。 科学计数法：支持使用科学计数法或不支持。 使用千分位分隔符：支持使用千分位分割符。 小数位：支持设置小数位，取值范围0~10。

高级

- 设置高级

设置交叉表高级设置，支持设置联动功能。

- 联动


单击“高级 > 联动右侧的 ”，进入图联动设置页面，设置参数。

表 6-24 图表联动参数

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.6.3 热力图

DataArts Insight支持设置词云图，热力图常用于展示不同维度的相关性。本文介绍如何创热力图。

约束限制

- 维度至少需要1个字段。
- 度量至少需要1个字段。
- 过滤至少需要1个字段。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表盘。参考[6.2 创建仪表盘](#)。

操作步骤



1. 在仪表盘导航栏单击，新建热力图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置[字段](#)、[样式](#)、[高级](#)相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-9 热力图



字段

设置词云图字段内容。

1. 在“仪表盘 > 字段”标签页，选择需要的“维度”和“度量”，双击或拖拽依次拖拽至维度、Y轴/维度、度量内。
2. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段，双击或拖拽至过滤内。
 - 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

表 6-25 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
4. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适的返回数默认数值为1000。
 5. 设置自动刷新
自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置词云图样式参考[表6-26](#)、[表6-27](#)。

表 6-26 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-27 图表样式参数

参数	说明
分区规则	支持设置为连续型区间、等分区间、自定义区间，等分区间支持取整操作。

参数	说明
区间个数	支持设置区间个数，默认是5。 说明 区间个数的输入值必须在2到10之间。
区间划分依据	支持按绝对值和按百分比设置。
配色	设置热力图的配色。
透明度	设置热力图的透明度。
开启Tooltip	<ul style="list-style-type: none"> 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，鼠标箭头移动到热力图上显示Tooltip，不勾选则不显示Tooltip。 背景颜色用户自定义。 维度文本/指标文本/数值文本大小、颜色用户自定义。
显示图例	支持对显示图例的文本和位置设置，文本支持对字体大小和颜色的设置，位置支持下方和上方设置。

表 6-28 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	设置是否显示X轴的轴标题单位。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。
	显示坐标轴	设置是否显示坐标轴。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。
	显示轴标签	设置是否显示X轴的轴标签。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。
	显示网格线	设置是否显示X轴的网格线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。

轴类别	参数	说明
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	设置是否显示Y轴的轴标题单位。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。
	显示坐标轴	设置是否显示坐标轴。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。
	显示轴标签	设置是否显示Y轴的轴标签。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。
	显示网格线	设置是否显示Y轴的网格线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

高级


- 设置高级
 - 设置热力图高级设置，支持设置联动功能。
 - 联动
 - 单击“高级 > 联动右侧的 ”，进入图联动设置页面，设置参数。

表 6-29 图表联动参数

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.7 线/面图

6.3.7.1 折线图

折线图适用于分析数据随时间变化的趋势。例如，分析商品销量随时间的变化，预测未来的销售情况。本文为您介绍如何为折线图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤


1. 在仪表板导航栏单击，新建折线图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-10 折线图



5. 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存智能图表组成的仪表板。

📖 说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。名称输入完成后，单击“确定”完成折线图的仪表板创建。

📖 说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

字段


本章介绍如何配置折线图的字段。

1. 设置维度和度量字段

- a. 选择数据

- i. 在数据列内维度和度量列表内，选择需要的“维度”和“度量”。
- ii. 在数据列下维度列表中，选择字段双击拖拽至字段的维度内。
- iii. 在数据列下度量列表中，选择字段双击拖拽至字段的度量列内。

- b. 设置字段显示内容


单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- c. 设置钻取

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- i. 单击列内字段，将要钻取的目标位置的字段拖拽至“钻取”内。
 - ii. 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。
- d. 设置聚合方式
列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。

说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

单击列内字段的，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。



2. 设置颜色图例（维度）
将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。
3. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - a. 在数据列下维度列表中，选择字段拖拽至字段的过滤内。
 - b. 在数据列下度量列表中，选择字段拖拽至字段的过滤内。
 - c. 设置过滤，单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。参考表6-30设置参数。

表 6-30 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

4. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

5. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适是的返回数默认数值为1000。





6. 设置自动刷新

自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

本章介绍如何设置折线图的样式参数，参考[表6-31](#)、[表6-32](#)等图表设置参数。

表 6-31 折线图样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置图表标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>

参数	说明
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>
显示图例	<p>是设置图例文本、位置、色板、数值设置等。</p> <p>文本图例的文本，可通过输入修改文本的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。 位置支持设置为下方和上方。 色板支持系统和自定义设置。 数值支持对语境、单位、展示方式设置，语境支持中文（简体）和English，单位支持：无、百、千、万、亿、万亿。展示方式支持：科学计数法、使用千分位分割符、小数位。</p>

表 6-32 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>

轴类别	参数	说明
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>

轴类别	参数	说明
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	设置是否显示Y轴的网格线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	尺度类型	对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：线性和对数。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

表 6-33 样式配置-功能配置

功能配置	说明
缩略轴	设置是否开启缩略轴。
缩略轴背景数据	设置缩略轴背景数据显示。
空值处理	设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。

高级

本章介绍如何设置折线图的高级功能，高级功能支持联动和跳转。

- 联动**
 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-34 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.7.2 面积图

面积图可用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及它们所占的面积比例。本文为您介绍如何为面积图添加数据并配置样式。

在面积图中，可以得出数据随时间变化的结论，例如数据随时间递增、数据随时间递减、数据是否呈现周期性变化、数据称指数性增长等。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建面积图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-11 面积图



5. 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存图表组成的仪表板。

📖 说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

📖 说明


仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线 (_) 或中划线 (-) 组成的字符串。

字段

本章节介绍如何配置面积图的字段。


1. 选取数据

- a. 在数据列内的维度列表中，选择字段双击或拖拽至字段列内。
- b. 在数据列内的度量列表中，选择地段双击或拖拽至字段列内。
- c. 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- d. 设置钻取

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。

- i. 单击列内字段 ，将要钻取的目标位置的字段拖拽至“钻取”内。
- ii. 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。

📖 说明


钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

e. 设置聚合方式


列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。

 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

f. 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

2. 设置颜色图例（维度）

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。

3. 设置过滤条件

a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

b. 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。

c. 在度量列表中，选择拖拽至过滤内。


d. 设置过滤，单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-35 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

4. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。





📖 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
5. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适是返回数默认数值为1000。
6. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

本章介绍如何设置面积图的样式参数，参考[表6-36](#)设置。

表 6-36 面积图样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置面积图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>



参数	说明
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-37 图表样式



参数	参数说明
显示图例	<p>设置图示图例，不支持：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无法设置图示图例。支持：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置图示图例。</p>
文本	<p>可通过输入修改文本的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。</p>
位置	支持设置为下方和上方。
色板	支持系统设置。
数值设置	支持对语境、单位、展示方式设置，语境支持中文（简体）和English，单位支持：无、百、千、万、亿、万亿。展示方式支持：科学计数法、使用千分位分割符、小数位。

表 6-38 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持序数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>

轴类别	参数	说明
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> • 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> - 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 - 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 • 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	<p>设置是否显示Y轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	<p>对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0</p> <p>支持的类型：线性。</p>
	缩略坐标轴标签	<p>缩略Y坐标轴标签。</p>

表 6-39 功能配置

功能配置	说明
缩略轴	设置是否开启缩略轴。
缩略轴背景数据	设置缩略轴背景数据显示。
空值处理	设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。

高级

本章介绍如何设置面积图的高级。

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-40 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.7.3 堆积面积图

堆积面积图可用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及它们所占的面积比例。本文为您介绍如何为面积图添加数据并配置样式。

与面积图类似，不同的是堆积面积图上每一个数据集的起点不同，起点是基于前一个数据集的，用于显示每个数值所占大小随时间或类别变化的趋势线，展示的是部分与整体的关系。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

操作步骤


1. 在仪表板导航栏单击，新建面积图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-12 堆积面积图



- 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存智能图表组成的仪表板。

📖 说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

- 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

📖 说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。


字段

- 设置维度和度量字段

- 选择数据

- 在数据列内维度和度量列表内，选择需要的“维度”和“度量”：
- 在数据列下维度列表中，选择字段双击或拖拽至字段的维度内。
- 在数据列下度量列表中，选择字段双击或拖拽至字段的度量列内。

- 设置字段显示内容


单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。

📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。


- 单击列内字段 ，将要钻取的目标位置的字段拖拽至“钻取”内。
- 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。

d. 设置聚合方式

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。

 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

2. 设置颜色图例（维度）

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。

3. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：



- a. 在数据列下维度列表中，选择字段拖拽到过滤。
- b. 在数据列下度量列表中，选择字段拖拽到过滤。
- c. 设置过滤，单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。参考表6-41设置参数。

表 6-41 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

4. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。







📖 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
5. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适的返回数默认数值为1000。
 6. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置表格的样式参数，请参考[表6-43](#)、[表6-44](#)、[表6-45](#)设置。

表 6-42 堆积面积图基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置堆积面积图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>

参数	说明
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-43 面积堆积图图表样式

参数	说明
显示图例	<p>设置图示图例，不支持：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无法设置图示图例。支持：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置图示图例。</p>
文本	设置图例显示时的文本字体大小。
位置	设置图例显示时的显示位置，支持下方和上方设置。
色板	设置图例的色板。
语境	设置数值内的语境，支持中文（简体）和English。
单位	设置数值的单位，支持设置为无、自动、百、千、万、亿、亿万。
科学计数法	设置是否支持数值的科学计数法。
使用千分位分割符	设置数值是否使用千分位分割符。
小数位	设置数值是否支持小数位展示。

表 6-44 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>

轴类别	参数	说明
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持序数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>

轴类别	参数	说明
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	设置是否显示Y轴的网格线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	尺度类型	对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：线性。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

表 6-45 功能配置

功能配置	说明
缩略轴	设置是否开启缩略轴。
缩略轴背景数据	设置缩略轴背景数据显示。
空值处理	设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。

高级

本章介绍如何设置堆积面积图的高级。

- 联动
 - 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-46 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.7.4 折线柱状图

折线和簇状柱图支持双轴展示不同量级数据，支持常规线图柱图组合场景的数据展示。

- 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。
- 组合图中簇柱状图，可以比较各组数据之间的差别。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建折线和簇柱状图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式、高级相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-13 折线和簇柱状图



- 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存图表组成的仪表板。

说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

- 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

字段

- 设置字段。
 - 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：


- 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

b. 设置颜色图例（维度）

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。

c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-47 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

- e. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适是返回数默认数值为1000。





- f. 设置自动刷新

自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

- 设置样式

表 6-48 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置折线和簇状图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>

参数	说明
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-49 图表样式

参数	说明
显示图例	<p>设置图示图例，不支持：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无法设置图示图例。支持：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置图示图例。</p>
文本	<p>设置图例显示时的文本字体大小。</p>
位置	<p>设置图例显示时的显示位置，支持下方和上方设置。</p>
色板	<p>设置图例的色板，支持系统和自定义设置。</p>
语境	<p>设置数值内的语境，支持中文（简体）和English。</p>
单位	<p>设置数值的单位，支持设置为无、自动、百、千、万、亿、亿万。</p>
科学计数法	<p>设置是否支持数值的科学计数法。</p>
使用千分位分割符	<p>设置数值是否使用千分位分割符。</p>
小数位	<p>设置数值是否支持小数位展示。</p>

表 6-50 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持序数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>

轴类别	参数	说明
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	<p>设置是否显示Y轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	<p>对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0</p> <p>支持的类型：线性。</p>
	缩略坐标轴标签	<p>缩略Y坐标轴标签。</p>

表 6-51 功能配置

功能配置	说明
缩略轴	设置是否开启缩略轴。
缩略轴背景数据	设置缩略轴背景数据显示。
空值处理	设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。

高级

设置高级

- 联动

单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-52 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.8 柱状/条形图

6.3.8.1 堆积条形图

堆积柱状图可以展示每项数据在一段时间内的趋势及数据间的比较情况，堆积柱状图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系。

本文为您介绍如何为堆积柱状图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击，新建堆积条形图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式、高级相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-14 堆积条形图



字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：


- 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列表支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列表支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。
- b. 设置颜色图例（维度）

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。
- c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
 - 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
 - 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-53 过滤器参数

参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。







 说明

- 当单击图表内的升序、降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- e. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适是返回数默认数值为1000。
- f. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置堆积条形图的样式参数。

表 6-54 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置堆积柱状图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>

参数	说明
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-55 图表样式

参数	说明
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

表 6-56 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>

轴类别	参数	说明
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持线性类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> ● 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> - 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 - 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 ● 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	<p>设置是否显示Y轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。</p>

轴类别	参数	说明
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	尺度类型	对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：序数。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

表 6-57 功能配置

功能配置	说明
缩略轴	设置是否开启缩略轴。
缩略轴背景数据	设置缩略轴背景数据显示。
空值处理	设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。

高级

设置堆积条形图高级设置，支持设置联动功能。

- **联动**
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-58 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询， 表示不支持， 表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.8.2 堆积柱状图

堆积柱状图可以展示每项数据在一段时间内的趋势及数据间的比较情况，堆积柱状图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系。

本文为您介绍如何为堆积柱状图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建堆积柱状图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式、高级相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-15 堆积柱状图




字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

b. 设置颜色图例（维度）

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。

c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤


单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。


表 6-59 过滤器参数

参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。




参数	参数说明
过滤条件	<p>需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。</p> <p>需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。</p> <p>需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。</p>
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- e. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适的是的返回数默认数值为1000。
- f. 设置自动刷新
自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

- 设置样式
设置堆积柱状图的样式参数。

表 6-60 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>







参数	说明
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置堆积柱状图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-61 图表样式

参数	说明
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

表 6-62 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持序数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>

轴类别	参数	说明
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> • 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> - 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 - 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 • 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	<p>设置是否显示Y轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	<p>对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0</p> <p>支持的类型：线性。</p>
	缩略坐标轴标签	<p>缩略Y坐标轴标签。</p>

功能设置：支持对空值处理设置，有删除、智能删除、置零功能选择。

高级

设置高级

设置堆积柱状图高级设置，支持设置联动功能。

- 联动
 - 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-63 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.8.3 簇状柱状图

簇状柱状图可以展示每项数据在一段时间内的趋势及数据间的比较情况，柱子的长短看出值的大小，易于比较各组数据之间的差别及走势。本文为您介绍如何为簇状柱状图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击，新建簇状柱状图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式、高级相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-16 簇状柱状图



5. 单击右侧的“保存”或“保存并发布”，保存图表组成的仪表板。

📖 说明

单击右侧的“保存”，输入仪表板的名称，单击“确定”保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。

单击“保存并发布”，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。

6. 在弹出的仪表板页面输入仪表名称。

📖 说明

仪表板名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：


- 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- b. 设置颜色图例（维度）

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例（维度）”内。颜色图例也支持钻取功能。

c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-64 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

e. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适是返回数默认数值为1000。

f. 设置自动刷新

自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

- 设置样式

设置簇状柱状图的样式参数。

表 6-65 簇状柱状图样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置簇状柱状图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>

参数	说明
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-66 图表样式

参数	说明
显示图例	<p>设置图示图例，不支持：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无法设置图示图例。支持：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置图示图例。</p>
文本	设置图例显示时的文本字体大小。
位置	设置图例显示时的显示位置，支持下方和上方设置。
色板	设置图例的色板，支持系统和自定义设置。
语境	设置数值内的语境，支持中文（简体）和English。
单位	设置数值的单位，支持设置为无、自动、百、千、万、亿、亿万。
科学计数法	设置是否支持数值的科学计数法。
使用千分位分割符	设置数值是否使用千分位分割符。
小数位	设置数值是否支持小数位展示。

表 6-67 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>

轴类别	参数	说明
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持序数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>

轴类别	参数	说明
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	设置是否显示Y轴的网格线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	尺度类型	对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：线性。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

表 6-68 功能配置

功能配置	说明
缩略轴	设置是否开启缩略轴。
缩略轴背景数据	设置缩略轴背景数据显示。
空值处理	设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。

高级

设置高级

设置簇状柱状图高级设置，支持设置联动功能。

- 联动
 - 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-69 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.9 指标

6.3.9.1 指标看板

指标看板可以一目了然地展示数据基本情况，以方便您及时掌握现状，从而快速制定并实施应对措施。因此，指标看板是发现并解决问题的有效方法之一。本文为您介绍如何为指标看板添加数据并配置样式。

本文为您介绍如何为指标看板添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建堆积柱状图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式、高级相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-17 指标看板




字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中选择字段双击或拖拽至列内。
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

b. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-70 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

c. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

d. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适是的返回数默认数值为1000。

e. 设置自动刷新

自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置指标看板样式参数。

表 6-71 指标看板基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置指标看板标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-72 指标内容

名称	说明
指标间的关系	支持并列和主副两种方式。
主副	<ul style="list-style-type: none"> ● 指标位置：支持设置指标居左或居中。 ● 内容对齐方式：支持内容居左或居中对齐。 ● 显示维度名称：设置在指标看板中是否显示维度的名称。文本、位置可自定义设置。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 文本输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。 ● 位置类型：数值上方、数值下方。 <ul style="list-style-type: none"> ● 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。 ● 文本设置：对主指标位置、文本、数值用户可自定义。 <ul style="list-style-type: none"> - 位置类型：数值上方、数值下方。 - 文本、数值的大小颜色可自定义。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 文本输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。 ● 数值输入不能为空，且输入值必须在12到64之间。 <ul style="list-style-type: none"> ● 显示指标修饰图：设置指标看板是否显示指标修饰图。位置、配色、修饰图类型、图形样式用户可自定义设置。
并列	<ul style="list-style-type: none"> ● 指标布局：支持纵向和横向两种方式。 ● 指标位置：支持居中和居左两种方式。 ● 内容对齐方式：支持居中和居左两种方式。 ● 显示维度名称：设置在指标看板中是否显示维度的名称。文本、位置可自定义设置。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 文本输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。 ● 位置类型：数值上方、数值下方。 <ul style="list-style-type: none"> ● 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。 ● 文本设置：对主指标位置、文本、数值用户可自定义。 <ul style="list-style-type: none"> - 位置类型：数值上方、数值下方。 - 文本、数值的大小颜色可自定义。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 文本输入不能为空，且输入值必须在12到32之间。 ● 数值输入不能为空，且输入值必须在12到64之间。 <ul style="list-style-type: none"> ● 显示指标修饰图：设置指标看板是否显示指标修饰图。位置、配色、修饰图类型、图形样式用户可自定义设置。

表 6-73 指标布局

名称	说明
指标展现形式	支持左右滑动和换行平铺两种方式。
每行最多个数	设置指标看板上每行指标块的个数。
指标间分割	支持无、分割线两种方式。
分割线颜色	设置分割线颜色，用户自定义。

表 6-74 系列设置

参数	说明
字段选择	来源选择的度量字段。
前缀	用户自定义，设置后，指标看板中数据前显示。
后缀	用户自定义，设置后，指标看板中数据后显示。
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。

高级

设置高级

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-75 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.9.2 仪表盘

DataArts Insight支持设置仪表盘，本文介绍如何创建仪表盘。

约束限制

- 度量轴由数据的度量决定，至少选择3个度量。例如订单数量、产品价格、产品利润。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表盘。参考[6.2 创建仪表盘](#)。

操作步骤



1. 在仪表盘导航栏单击，新建仪表盘。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置[字段](#)、[样式](#)、[高级](#)相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-18 仪表盘



字段

设置仪表盘字段内容。

1. 在“仪表盘 > 字段”标签页，选择需要的“度量”：
在度量列表中，选择字段拖拽至仪表盘度量内。
2. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至过滤内。
 - 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

表 6-76 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

📖 说明

- 当单击图表内的升序、降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
4. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适的是的返回数默认数值为1000。
 5. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置仪表盘样式参考表6-77、表6-78。

表 6-77 仪表盘样式参数







参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-78 仪表盘图表样式参数

参数	说明
可视化样式	支持对坐标轴的坐标线和颜色的设置。
数值设置	支持对轴标签的文本和文本颜色的设置。

参数	说明
数据标签	支持对网格线的粗细和颜色设置。
测量轴色彩配置	支持对尺度类型设置，有线性和对数两种功能。
刻度区分	设置仪表盘的刻度分区。
起点	起点支持设置为固定值或动态值。
终点	终点支持设置为固定值或动态值

坐标轴：支持对轴标签记得文本字体大小进行设置。

表 6-79 系列设置

参数	说明
选择度量	根据字段里面选择的度量选择。
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。



高级

设置仪表盘高级设置，支持设置跳转功能。

- 跳转
单击“高级 > 跳转”，进入图表跳转设置页面，设置参数。
选择需要绑定的字段，“单击”确定完成跳转设置。

表 6-80 仪表盘跳转参数

参数	说明
跳转类型	支持的跳转类型有系统内部跳转和外部链接。
打开方式	打开方式支持当前窗口打开、新窗口打开、弹窗打开。
跳转报表	设置跳转到的报表类型，和要跳转到的报表。

参数	说明
关联参数	支持设置关联字段和填固定值
弹窗大小	支持设置弹窗的和高，支持输入设置，也可通过  和  进行设置。 说明 宽和高输入不能为空，宽输入值必须在800到1920之间，高输入值必须在600到1080之间，

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.9.3 矩形树图

矩形树图用于描述考察对象之间数据指标的相对占比关系。维度值基于指标的占比结果进行分布显示，用突出、放大等效果进行数据结果表达，多用于维度值的分布。本文为您介绍如何为矩形树图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤



- 在仪表板导航栏单击 ，新建矩形树图。
- 在数据列选择数据集。
- 设置字段、样式、高级相关参数。
- 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-19 矩形树图



字段


- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

b. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-81 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

c. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

d. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适是的返回数默认数值为1000。

e. 设置自动刷新

自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置矩形数图的样式参数。

表 6-82 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

高级

设置矩形树图高级功能，支持设置联动功能。

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-83 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.10 饼/环图

6.3.10.1 饼图

饼图用于分析数据的简单占比，您可以通过饼图很直观的看到每一个部分在整体中所占的比例。本文为您介绍如何为饼图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击，新建饼图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置[字段](#)、[样式](#)、[高级](#)相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-20 饼图



字段


- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- b. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

表 6-84 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- c. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的升序、降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- d. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适是返回数默认数值为1000。
- e. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置饼图的样式参数。

表 6-85 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-86 图表样式

参数	说明
可视化样式	包括环形和饼图两种类型。
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统或自定义。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
圆盘占比	圆盘大小设置。
内径占比	圆盘内径占比的大小。
合并数据为其他	当不勾选 <input type="checkbox"/> 框时，无法可合并数据；勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，可合并数据，其他数据占比可通过调整分类数量设置。
显示总计	当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示总计，不勾选 <input type="checkbox"/> 时不显示总计。总计名称、文本、数值用户可设置。
开启Tooptip	当不勾选 <input type="checkbox"/> 框时，不显示Tooptip，当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示Tooptip。

表 6-87 系列设置

参数	说明
系列值	系列值根据维度选择。用户可自定义系列字段名称。
度量	根据字段中选择的度量值选择。
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。

📖 说明

在数据集中设置度量的数值显示格式，饼图不会同步显示。

功能设置：当不勾选 框时；不展示指标筛选，当勾选 框时，展示指标筛选，可在图表画布右上角进行操作。

高级

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-88 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.10.2 雷达图

雷达图可以展示分析所得的数字或比率，您能够一目了然地查看各类数据指标及数据变化趋势。本文为您介绍如何为雷达图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤


1. 在仪表板导航栏单击，新建雷达图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-21 雷达图



字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：


- 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列表支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列表支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- b. 设置分支显示规则
支持以维度作为分支和以度量作为分支。

- c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
 - 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
 - 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-89 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- e. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适是的返回数默认数值为1000。
- f. 设置自动刷新

自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置雷达图的样式参数。

表 6-90 基础样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-91 图表样式

参数	说明
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统或自定义。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

表 6-92 坐标轴参数

参数	说明
显示坐标轴	支持对坐标轴的坐标线和颜色的设置。
显示轴标签	支持对轴标签的文本和文本颜色的设置。
显示网格	支持对网格线的粗细和颜色设置。
显示刻度线	支持对尺度类型设置，有线性和对数两种功能。

表 6-93 系列设置

参数	说明
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。

功能设置：支持对空值处理设置，有删除、智能删除、置零功能选择。

高级

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-94 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.11 散点/气泡图

6.3.11.1 散点图

散点图用于展示数据的相关性和分布关系，由X轴和Y轴两个变量组成。通过因变量（Y轴数值）随自变量（X轴数值）变化的呈现数据的大致趋势，同时支持从类别和颜色两个维度观察数据的分布情况。用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。本文为您介绍如何为散点图添加数据并配置样式。

约束与限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择2个度量。例如订单数量、产品价格。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击 ，新建散点图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-22 散点图



字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：


- 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。



- b. 颜色图例（维度）：在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
 - 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
 - 设置过滤
- 单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。




表 6-95 过滤器参数

参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
- 设置排序：单击排序内字段的，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的升序、降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- e. 查询返回限制数
- 设置查询返回限制数，在输入框输入合适是返回数默认数值为1000。

f. 设置自动刷新

自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置散点图的样式参数。

表 6-96 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-97 图表样式

参数	说明
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。

表 6-98 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	设置是否显示X轴的轴标题单位。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。
	自动设置数值范围	当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。
	显示坐标轴	设置是否显示坐标轴。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。
	显示轴标签	设置是否显示X轴的轴标签。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。

轴类别	参数	说明
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持线性和对数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> ● 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> - 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 - 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 ● 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	<p>设置是否显示Y轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。</p>

轴类别	参数	说明
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	尺度类型	对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：线性和对数。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

功能设置：支持对空值处理设置，有删除、智能删除、置零功能选择。

高级

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-99 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询， 表示不支持， 表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.11.2 气泡图

用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。本文为您介绍如何为气泡图添加数据并配置样式。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择3个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击，新建气泡图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置[字段](#)、[样式](#)、[高级](#)相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-23 气泡图




字段

- 设置字段。
 - a. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

▪ 设置钻取


单击列内字段。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

▪ 设置聚合方式

单击列内字段的, 选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

▪ 设置字段显示内容

单击列内字段的, 选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

b. 颜色图例（维度）：在维度列表中，选择字段拖拽至列内。

c. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

▪ 在维度列表中，选择字段称拖拽至过滤内。

▪ 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。

▪ 设置过滤



单击过滤内的需要设置过滤字段上的, 进入设置过滤器页面。

表 6-100 过滤器参数




参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

- d. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。





说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- e. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适是的返回数默认数值为1000。
- f. 设置自动刷新
自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置气泡图的样式参数。

表 6-101 基础设置

参数	说明
卡片标题	卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。 无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。 有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。
文本	设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。



参数	说明
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-102 图表样式

参数	说明
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统或自定义。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

表 6-103 坐标轴

轴类别	参数	说明
X轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示X轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>

轴类别	参数	说明
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>
	显示轴标签	<p>设置是否显示X轴的轴标签。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的轴标签。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。</p>
	显示网格线	<p>设置是否显示X轴的网格线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示X轴的网格线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。</p>
	显示刻度线	<p>设置是否显示刻度线。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。</p>
	尺度类型	支持线性和对数类型。
	缩略坐标轴标签	缩略X坐标轴标签。
Y轴	显示标题和单位	<p>设置是否显示Y轴的轴标题单位。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的标题和单位。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。</p>
	自动设置数值范围	<p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，需要用户自己设置。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，图表自动设置数值范围。</p>
	显示坐标轴	<p>设置是否显示坐标轴。</p> <p>当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的坐标轴。</p> <p>当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。</p>

轴类别	参数	说明
	显示轴标签	<ul style="list-style-type: none"> 设置是否显示Y轴的轴标签。 <ul style="list-style-type: none"> 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的轴标签。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。
	显示网格线	设置是否显示Y轴的网格线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示Y轴的网格线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。
	显示刻度线	设置是否显示刻度线。 当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为不显示刻度线。 当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，显示刻度线。
	尺度类型	对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：线性和对数。
	缩略坐标轴标签	缩略Y坐标轴标签。

功能设置：支持对空值处理设置，有删除、智能删除、置零功能选择。

高级

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-104 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.12 其他

6.3.12.1 平行坐标系

DataArts Insight支持设置平行坐标系，本文介绍如何创建平行坐标系。

约束限制

- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择2个度量。例如订单数量。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤



1. 在仪表板导航栏单击，新建平行坐标系。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置**字段**、**样式**、**高级**相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-24 平行坐标系



字段


设置平行坐标系字段。

1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：
 - 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
 - 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。列支持对维度字段进行字段显示内容修改和钻取功能的设置。


📖 说明

钻取功能：使用的场景当公司销售大盘数据时，您可以通过钻取数据来改变分析的粒度，如按照地理维度，可以从区域粒度下钻到省份粒度查看数据情况。将各维度的数据串联起来方便数据分析人员对数据进行数据分析，得出结论。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置钻取


单击列内字段 。

列支持对度量字段进行聚合方式和字段显示内容设置。


📖 说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

2. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤


单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。


表 6-105 过滤器参数

参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。




参数	参数说明
过滤条件	<p>需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。</p> <p>需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。</p> <p>需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。</p>
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

 说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

4. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适的返回数默认数值为1000。

5. 设置自动刷新

自动刷新闻隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置平行坐标系的样式参数。

表 6-106 基础样式参数

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>







参数	说明
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-107 图表样式

参数	说明
显示图例	支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。
文本	设置文本字体大小。
位置	设置图例的位置，支持设置为下方和上方。
色板	支持设置为系统或自定义。
数值设置	支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

表 6-108 坐标轴参数

参数	说明
显示坐标轴	支持对坐标轴的坐标线和颜色的设置。
显示轴标签	支持对轴标签的文本和文本颜色的设置。
显示网格	支持对网格线的粗细和颜色设置。
显示刻度线	支持对尺度类型设置，有线性和对数两种功能。

表 6-109 系列设置

参数	说明
选择度量	根据字段里面选择的度量选择。
语境	对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English
单位	单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。
科学计数法	支持使用科学计数法或不支持。
使用千分位分割符	支持使用千分位分割符或不支持。
小数位	支持设置小数位或不支持。

功能设置：支持对空值处理设置，有删除、智能删除、置零功能选择。

高级

- 联动
单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，设置参数。

表 6-110 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

📖 说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.12.2 词云图

DataArts Insight支持设置词云图，词云图由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据。本文介绍如何创建词云图。

约束限制

- 维度至少需要一个字段。
- 度量至少需要一个字段。

前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤


1. 在仪表板导航栏单击 ，新建词云图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置[字段](#)、[样式](#)、[高级](#)相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-25 词云图



字段

设置词云图字段内容。

1. 在“仪表板 > 字段”标签页，选择需要的“维度”和“度量”。
2. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
 - 设置过滤


单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。

表 6-111 过滤器参数

参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
过滤形式	需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。
条件形式	需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 查询返回限制数

设置查询返回限制数，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。



4. 设置自动刷新

自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置词云图样式参考[表6-112](#)、[表6-113](#)。

表 6-112 基础设置

参数	说明
卡片标题	卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。 无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。 有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。
文本	设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过  和  修改字体的大小。 说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。





参数	说明
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过  和  修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过  和  进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

表 6-113 图表样式参数

参数	说明
配色	设置词云图的配色，支持系统配色。
词云形状	设置词云图的形状。
计算模式	支持设置为相对大小和突出重点。
自定义词大小范围	<p>支持设置自定义词的大小。</p> <p>说明 不够选则使用系统默认范围12-60，如果文本设置太大系统会自动调整为可显示范围。</p>
文字纵向显示	设置词云图的词组纵向显示。
数值设置	支持设置数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位。
开启Tooltip提示	支持设置Tooltip的背景色、维度文本、指标文本、数值。

高级

- 设置高级
 - 联动


单击“高级 > 联动右侧的”，进入图联动设置页面，设置参数。

表 6-114 图表联动参数

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。

参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。

- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，表示不支持，表示支持。

说明

勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。

6.3.12.3 桑基图

桑基图可以展示一组数据到另一组数据的分流情况，其分支的宽度代表数据流量的大小。本文本文介绍如何创建桑基图。

约束限制

- 维度至少拖入2个字段，最多拖入20个字段。
- 度量只能拖入1个字段。


前提条件

- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤

1. 在仪表板导航栏单击“添加图表 > 其他 > 桑基图”，新建桑基图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式相关参数。
4. 单击“更新”，系统自动更新图表。

图 6-26 桑基图




字段

1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
- 在度量列表中，选择字段双击或拖拽至列内。

列支持对维度字段进行字段显示内容修改设置。


- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。


说明

聚合方式：对数据进行计算处理，分析后数据更加有序和直观。

- 设置聚合方式

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击，支持设置求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

2. 设置过滤条件，在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段：

- 在维度列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至过滤内。
- 设置过滤


单击过滤内的需要设置过滤字段上的 ，进入设置过滤器页面。


表 6-115 过滤器参数

参数	参数说明
过滤方式	需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。




参数	参数说明
过滤形式	<p>需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。</p> <p>需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。</p>
过滤条件	<p>需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。</p> <p>需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。</p> <p>需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。</p>
条件形式	<p>需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据聚合前和聚合后的设置。</p>

过滤参数设置完成后，单击“确认”完成过滤参数设置。

3. 设置排序，在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。

设置排序：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。

说明

- 当单击图表内的  升序、 降序、自定义排序后，如果想恢复不排序需要在排序单击  进行设置。
 - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
4. 查询返回限制数
设置查询返回限制数，在输入框输入合适的是的返回数默认数值为1000。
 5. 设置自动刷新
自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟设置。

样式

设置桑基图样式。

- 基础设置

表 6-116 基础设置

参数	说明
卡片标题	<p>卡片支持有和无标题的设置。设置卡片的标题，在卡片的左上角展示。</p> <p>无标题：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无标题格式。</p> <p>有标题：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有标题格式。</p>
文本	<p>设置文本字体的大小和字体颜色。可通过输入修改字体大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改字体的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在14到32之间。</p>
对齐方式	支持左对齐和居中对齐方式。
下边距	<p>设置矩形树图标题与图表之间的距离。可通过输入修改边距的大小也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 修改边距的大小。</p> <p>说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
分割线	<p>卡片支持无和有分割线的设置。</p> <p>无分割线：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无分割线格式。</p> <p>有分割线：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有分割线格式。支持对分割线的样式和下框边距进行设置。分割线样式和下边框支持输入设置，也可通过 <input type="text"/> 和 <input type="text"/> 进行设置。</p> <p>说明 分割线样式的输入不能为空，且输入值必须在0到8之间。在设置样式之后才可以设置下边距，分割线的下边距输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。</p>
卡片背景	<p>卡片背景支持有背景和无背景设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无背景格式。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有背景格式。支持背景颜色的设置，用户自定义。</p>
状态icon	<p>可以设置icon的显示方式和颜色，支持始终显示和悬停显示。卡片icon支持有状态icon和无状态icon设置。</p> <p>无背景：当未勾选 <input type="checkbox"/> 框时，为无状态icon。</p> <p>有背景：当勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 框时，为有状态icon。</p>

- 图表样式
 - 可视化样式
 - 配色支持系统提供的色系。
 - 排序方式：默认、按节点高度升序、按节点高度降序。

- 流出数据的空值处理方式展示为节点和展示为流失条。
- 节点的宽度和上下间距用户可自定义设置。
- 数据流支持设置线条类型、线条配色和透明度。
 - 线条类型：曲线和直线。
 - 连线配色种类：固定配色、两端节点渐变、跟随起始节点、跟随结尾节点。
- 标签
 - 数据标签支持全量、维度、度量设置。
 - 全量：支持维度和度量数据显示。
 - 维度：勾选，图表显示维度数据，不勾选则不显示维度数据，取值范围12~32，颜色用户可自定义。
 - 度量：勾选，图表显示度量数据，不勾选则不显示度量数据，取值范围12~32，颜色用户可自定义。
 - 排列：维度和度量数据在图表中的展示顺序，分别为左右和上下。
 - 类别标签
 - 位置：类别标签显示的位置方式有图表上方、图表下方。
 - 与图像的间距用户自定义设置。
 - 文本：类别标签的大小和颜色用户可自定义设置，设置大小范围12~23。
- 系列设置：选择字段可设置节点样式、标签文本。
 - 节点样式支持条形柱。
 - 标签文本：支持维度和度量字体大小和颜色设置，字体大小取值范围12~32。
- 工具提示：当鼠标放在图表上悬浮时，会出现提示框。
 - 支持图表显示还是不显示工具提示。
 - 文本：支持设置工具提示中字体的大小和颜色设置，字体大小取值范围12~32。
 - 背景：支持用户自定义设置工具提示背景颜色。

6.4 设置仪表板页面和栅格

当您创建仪表板之后，需要仪表板的主题变得更为丰富，方便更好的展示数据内容。您可以通过页面设置全局样式、页面布局、组件样式等内容。本文为您介绍详细介绍仪表板页面设置中主题设置功能。







前提条件

您已登录管理控制台，并进入仪表板编辑页面。参考[6.2 创建仪表板](#)。

操作步骤

- 页面设置
 - a. 在仪表板编辑页面，单击页面右侧的页面设置。
 - b. 在页面设置页面，设置仪表板全局样式、页面布局等配置项。
 - c. 你可以配置以下参数：
 - i. 全局样式
在全局样式中，设置主题的全局样式。





表 6-117 全局样式参数说明

参数	说明
页面背景	用来设置仪表板的背景色。
色板	设置仪表板支持的色系，有两种模式可以选择：系统和自定义。 系统支持的色系： 自定义：可以自定义上传图片，来确定色系。
卡片圆角	配置图表卡片边角弧度，可以输入设置，也可通过控制台上的  和  来对弧度设置。 说明 输入不能为空，输入值在0到48之间。
卡片描边	设置卡片的描边，可以输入设置，也可通过控制台上的  和  来对描边设置。 说明 输入值必须在0到8之间。
组件内边距	设置组件内的距离有两种设置格式，默认和自定义。自定义的距离可以输入设置，也可通过控制台上的  和  来对组件内边距进行设置。 说明 输入值在必须0到32之间。

- ii. 页面布局
在页面布局中，设置主题的页面布局。

表 6-118 页面布局参数

参数	说明
页面标题	用来设置页面标题，有两种模式可选，勾选和不勾选。 勾选：展示页面标题。页面标题的参数请参考 不勾选：不展示页面标题。

参数	说明
标题	页面标题，可进行自定义编辑。
文本	标题字体的大小，可以输入设置，也可通过控制台上的  和  来对组件间距设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在14到72之间。
对齐方式	支持两种对齐方式，左对齐和居中对齐。
下边距	设置标题到页面的边距，两种格式默认和自定义。自定义的距离可以输入设置，也可通过控制台上的  和  来对组件间距设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到200之间。

d. 高级设置





- i. 显示水印：勾选后，用户名会在图表画布中，未勾选图表画布中未显示用户名。
- ii. 参数设置
 - 1) 单击参数设置右边的笔图形，进入全局参数页面。
 - 2) 设置全局参数列表、查询条件、图表选择。
 - 3) 完成参数设置单击“确定”





e. 配置完成后，单击“保存”保存仪表板。

- 设置栅格

- a. 在仪表板编辑页面，单击页面右侧“栅格设置”。
- b. 在页面设置页面，设置栅格列数、列间距、行间距、页面边距等配置项。

表 6-119 栅格参数说明

参数	说明
栅格列数	设置栅格的列数，支持  和  来设置列数，也支持输入设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在4到24之间。
列间距	设置栅格的列间距，单位为px，支持  和  来设置列数，也支持输入设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。

参数	说明
行间距	设置栅格的行间距，单位为px，支持  和  来设置列数，也支持输入设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。
页面边距	设置栅格距页面的距离，单位为px，支持  和  来设置列数，也支持输入设置。 说明 输入不能为空，且输入值必须在0到32之间。

- c. 设置完成后，单击右上角的“完成”。


6.5 预览仪表板

在您创建好仪表板后，您需要查看仪表板的效果，您可以通过预览的功能提前查看仪表板的效果。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表板，参考[6.2 创建仪表板](#)完成仪表板创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目”列选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“仪表板”进入仪表板页面。
6. 在仪表板页面单击右侧操作列下的“预览”，进入仪表板预览页面。

6.6 发布仪表板


在您保存好仪表板后，您需要发布仪表板，本章节介绍如何发布仪表板。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。

- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已保存仪表板。

发布仪表板步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“仪表板”进入仪表板管理页面。
6. 单击未发布的仪表板，进入编辑页面。
7. 单击页面右上角的“保存并发布”按钮，页面提示“仪表板发布成功”。
8. 如果编辑仪表板内容，单击仪表板页面右上角“重新发布”按钮，页面提示“仪表板发布成功”。

6.7 仪表板分享协作

DataArts Insight支持将仪表板的编辑和使用权可以授权给其他的用户或用户组，当存在多个用户使用该仪表板时该功能可以提高仪表板的利用效率。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建，并开通数据源分享协作权限。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表板，参考[6.2 创建仪表板](#)完成仪表板创建，并开通数据集分享协作权限。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“仪表板”进入仪表板页面。
6. 在仪表板页面单击右侧操作列下的“更多 > 分享协作”，在弹出的页面进行仪表板的授权。

图 6-27 协同授权配置



- 权限
 - 编辑授权：开启后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除仪表板，同时支持基于仪表板进行数据分析。
 - 导出授权：可赋予成员导出权限，支持导出仪表板；同时支持基于仪表板进行数据分析。
 - 查看授权：客服成员使用权限，仅支持基于仪表板进行数据分析。
- 授权对象
 - 用户：可以获取对数据源的编辑和使用权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该数据源的相关权限。

6.8 管理仪表板

6.8.1 编辑仪表板


当您的分析的场景发生改变时，特别需要修改仪表板的内容时，智能数据探索提供了对仪表板的编辑、删除等操作。本章节介绍编辑仪表板的操作步骤。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表板，参考[6.2 创建仪表板](#)完成仪表板创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。

2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“仪表盘”进入仪表盘页面。
6. 在仪表盘页面单击右侧操作列下的“编辑”，进入仪表盘编辑页面
7. 编辑仪表盘，参考[6.2 创建仪表盘](#)，对需要的内容进行修改。
8. 仪表盘编辑完成后，单击右侧的“保存 > 确定”保存成功。也可单击“保存并发布”，不仅保存了仪表盘也发布了仪表盘。

说明

当单击保存之后只是将仪表盘进行了保存操作，不支持仪表板的查看功能，而保存并发布是将仪表盘进行保存之后，也进行布支持仪表盘查看功能。

6.8.2 查看仪表盘

在您创建好仪表后，您需要查看仪表盘的效果，您可以通过预览的功能查看仪表盘的效果。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表盘并仪表盘已发布，参考[6.2 创建仪表盘](#)完成仪表盘创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
3. 在项目页面，单击数据分析下“仪表盘”进入仪表盘页面。
4. 在仪表盘页面单击右侧操作列下的“查看”，进入仪表盘查看页面。
5. 如果此仪表盘比较重要，可以单击页面右上角的五角星收藏此仪表盘。


6.8.3 删除仪表盘

当您的分析的场景发生改变时，需要修改仪表盘的内容时，智能数据探索提供了对仪表板的编辑、删除等操作。本章介绍删除仪表盘的相关操作。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表盘且仪表盘未发布或处于下线状态，参考[6.2 创建仪表盘](#)完成仪表盘创建，如果仪表盘已发布参考[6.8.4 下线仪表盘](#)完成仪表盘下线。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“仪表板”进入仪表板页面。
6. 在仪表板页面单击右侧操作列下的“更多 > 删除”，在弹出的页面单击“确定”完成仪表板删除。


6.8.4 下线仪表板

本章介绍下线仪表板的相关操作。

前提条件


- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表板且仪表板已发布，参考[6.2 创建仪表板](#)完成仪表板创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“仪表板”进入仪表板页面。
6. 单击需要下线的仪表板名称，进入仪表板页面。

说明

如何区分仪表板发布和未发布，在仪表板“操作”下查看“查看”的状态。支持查看状态则仪表板已发布，不支持查看则仪表板未发布。

7. 单击“重新发布”右侧的。
8. 在弹出的页面单击“下线”，当页面提示“仪表板已下线”，仪表板下线成功。

6.9 管理图表

6.9.1 切换图表类型

随着业务数据变化，您需要改变图表展示形式时，DataArts Insight支持切换图表。本文介绍如何切换图表类型。

前提条件

- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。
- 存在一个或多个可视化控件。

操作步骤



1. 单击控件右侧的 ，进入管理控件页面。
2. 在弹出页面，选择“切换图表类型”。
3. 选择将要转化额图表类型，支持转换为仪表板除查询控件、页签、组合容器、智能图表的所有控件。

图 6-28 切换图表类型



4. 单击所选控件，系统自动更新数据。

6.9.2 复制

随着业务数据变化，您需要将控件进行复制操作，DataArts Insight支持复制控件。本文介绍如何复制控件。

前提条件

- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。
- 存在一个或多个可视化控件。

操作步骤



1. 单击控件右侧的 ，进入管理控件页面。
2. 在弹出页面，单击“复制”。

图 6-29 复制控件



3. 控件复制完成之后，仪表板上将多一个和控件类型和数据内容一样的控件，控件的标题会是“控件名称副本”。

6.9.3 查看数据

根据业务场景的变化，您需要查看控件数据。本文介绍如何查看控件数据。

前提条件

- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。
- 存在一个或多个可视化控件。

操作步骤


1. 单击控件右侧的 ，进入管理控件页面。
2. 在弹出页面，单击“查看数据”。

图 6-30 查看控件



3. 进入查看数据页面。
 - a. 数据类型：格式化数据、原始数据。
 - b. 查看方式：单击右上角复制按钮，粘贴在相关文件中进行检查，单击导出 Excel 进行数据查看。

6.9.4 导出

根据业务场景的变化，您需要将控件导出操作，DataArts Insight 导出控件。本文介绍如何导出控件。

前提条件

- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。
- 存在一个或多个可视化控件。

操作步骤



1. 单击控件右侧的 ，进入管理控件页面。
2. 在弹出页面，单击“导出”。

图 6-31 导出控件



3. 在导出页面，设置导出相关参数。

表 6-120 导出参数

参数	说明
导出名称	导出控件的名称，默认的名称“图表标题_日期_导出时间”。 说明 名称不能为空，且名称只能由中英文、数字、中划线 (-) 及下划线 (_) 组成，且不超过64个字符。
文件格式	支持图片、PDF、EXCEL。
导出渠道	支持导入本地。

4. 参数设置完成后，单击“确定”完成导出。

📖 说明

导出数据中可能存在个人隐私数据泄露的风险，请您慎重操作。

6.9.5 查看 SQL

DataArts Insight支持查看控件的SQL查询语句，本文介绍如何查看控件的SQL。

前提条件

- 已创建好仪表板。参考[6.2 创建仪表板](#)。
- 存在一个或多个可视化控件。

- 控件内已经导入数据。

操作步骤



1. 单击控件右侧的 ，进入管理控件页面。
2. 在弹出页面，单击“查看SQL”。

图 6-32 查看 SQL



3. 在查看SQL页面，支持复制SQL语句。

图 6-33 复制 SQL 语句




6.9.6 固定和删除

当需要将控件固定在仪表板上，和随着数据分析场景的变化需要删除控件，本文介绍如何删除和固定控件。

前提条件

- 已创建好仪表板，参考[6.2 创建仪表板](#)。
- 存在一个或多个可视化控件。


操作步骤

1. 单击控件右侧的 ，在弹出页面单击所需的操作。

2. 固定控件。

在弹出的页面单击“固定”，组合容器控件就固定在页面上，不能随意拖动控件位置。

图 6-34 固定控件



3. 取消固定。



单击已被固定组合容器控件右侧的 ，在弹出页面单击“取消固定”，控件便可以在页面随意拖动位置了。

图 6-35 取消固定



4. 删除控件。



- 单击组合容器控件右侧的 ，在弹出页面单击“删除”。
- 在弹出页面单击“确定”，完成删除。

图 6-36 删除控件



7 新建数据大屏

- [7.1 大屏概述](#)
- [7.2 新建大屏](#)
- [7.3 大屏全局参数配置](#)
- [7.4 大屏组件](#)
- [7.5 预览大屏](#)
- [7.6 发布大屏](#)
- [7.7 复制大屏](#)
- [7.8 大屏分享协作](#)
- [7.9 管理大屏](#)

7.1 大屏概述

概述

本文介绍DataArts Insight的大屏功能，数据大屏的常见应用场景包括活动数据监控、项目会议演示、对外接待等场景。

适用场景

数据大屏的常见应用场景包括活动数据监控、项目会议演示、对外接待，是DataArts Insight分析场景的重要组成部分，致力于满足企业高可视化要求的数据展示场景。

界面功能

DataArts Insight大屏致力于打造高可视化要求、易上手的大屏搭建工具。

- 内置丰富的行业模板和素材内容，支持一键安装应用，快速搭建美观酷炫的大屏。
- 将可视化与叙事技术结合，支持多场景、多页面的故事性大屏。
- 图表配置精细化程度再提升，支持动画效果，更有助于气氛渲染。

- 数据指标、分析加工一键复用，加工效率高。

7.2 新建大屏

步骤 1：选择项目

新建数据大屏有以下几种方式：


- 方式一：控制台直接创建
 - a. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 - b. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
 - c. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - d. 在DataArts Insight产品首页，单击“开始创建 > 创建大屏”，进入选择我的项目页面。
 - e. 选择对应的项目，单击“确定”进入数据大屏创建。

图 7-1 选择我的项目



- f. 进入数据大屏配置页面。

图 7-2 大屏配置页面






- 方式二：进入项目进行创建
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
 - c. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - d. 单击控制台右侧的 ，搜索所需的项目名称，单击项目名进入项目页面。

图 7-3 查找项目






- e. 单击左侧的“数据分析 > 大屏”，再单击右侧的“新建大屏”。
 - f. 进入数据大屏配置页面。
- 方式三：数据集编辑页面创建大屏
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
 - c. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - d. 单击控制台右侧的 ，搜索所需的项目名称，单击项目名进入项目页面。

图 7-4 查找项目





- e. 单击左侧“数据管理 > 数据集”，进入数据集管理页面，单击对应数据集操作列表下的“名称”进入数据集编辑页面。
- f. 在数据编辑页面，单击右上侧的“创建大屏”，进入创建大屏页面。
- 方式四：数据集列表页面创建大屏
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 单击控制台右侧的 ，搜索所需的项目名称，单击项目名进入项目页面。

图 7-5 查找项目




- c. 单击左侧“数据管理 > 数据集”，进入数据集管理页面，单击对应数据集操作列表下的“新建大屏”进入创建大屏页面。

步骤 2：添加组件

进入大屏后，需要为大屏添加相关组件，配置组件的字段和样式。更多组件的操作参考 [7.4 大屏组件](#) 章节。

大屏组件作为数据大屏的主要组成部分，数据大屏提供多种类型的图表，地图、多媒体、文本、素材、关系图、交互、其他组件，满足多样化大屏搭建需求。本节为您介绍如何创建并配置大屏组件。

图 7-8 配置字段



3. 配置图表样式，您可以通过以下的选项对图表进行自定义的配置。
 - 全局样式：对图标上的字体进行调整。
 - 柱子样式：该配置只能出现在柱状图的图表类型内。
 - 边距：图表内容距离图表边框的距离。
 - x轴：可以配置图表上X轴的文本、轴标签、坐标轴、网格线。
 - y轴：可以配置图表上y轴的文本、轴标签、轴单位、坐标轴、网格线。
 - 图例：可以配置图例的文本、布局。

- 提示信息：可以配置提示信息的触发类型、颜色、字号、字体粗细相关信息。
- 动画：可以配置动画的入场动画、动画效果、各系列依次动画、更新动画的时间、是否从之前位置开始相关信息。
- 数值设置：支持对语境和单位的设置。语境支持中文（简体）和English。单位支持自动、无、百、千、万、亿、万亿。
- 系列：可以配置系列的配色方案。

步骤 3：保存或保存并发布大屏

完成大屏字段和样式配置之后，单击大屏编辑页面右上侧的“保存并发布”或“保存”。

- 保存：保存大屏之后，在大屏页面大屏不具有查看大屏功能。
在保存的页面输入大屏的名称。

图 7-9 保存并发布



说明

大屏名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

- 收藏：如果大屏参数未配置完成，可先保存后，进行收藏未发布的大屏。
- 保存并发布：保存并发布大屏之后，在大屏页面大屏具有查看功能。
在保存并发布的页面输入大屏的名称。

图 7-10 保存并发布



说明

大屏名称不能为空，只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

7.3 大屏全局参数配置

大屏编辑页面简介

图 7-11 大屏编辑页面



表 7-1 大屏区域简介

名称	说明
工具栏	在工具栏，您可以将组件可以左对齐、左右居中、右对齐、上对齐、上下居中对齐、下对齐、置顶、置低操作。
页面配置区域	<p>图层：支持多图层；可配置图层组、图层轮播、锁定和隐藏图层等。</p> <p>组件：为大屏添加多种组件，丰富的文本、媒体、交互控件、素材，满足多样化大屏搭建需求。</p>
数据加工区	支持选择数据集、添加数据、修改数据格式、加工数据等。
样式配置区	各数据报表、组件的样式配置区域。

工具栏

1. 撤回：如果设置参数错误，单击工具栏里面的撤回按钮。
2. 重做：如果撤回有误，单击工具栏里面的重做按钮，还原撤回步骤。
3. 左对齐：根据所选组件或组合向左边距对齐，如果选择两个组件及以上或两个组合或以上的对齐规则是对齐最左侧的组件或组合。
4. 左右居中：根据所选元素的中间位置，进行居中对齐。
5. 右对齐：根据所选组件或组合向右边距对齐，如果选择两个组件及以上或两个组合或以上的对齐规则是对齐最右侧的组件或组合。
6. 上对齐：根据所选组件或组合向上边距对齐，如果选择两个组件及以上或两个组合或以上的对齐规则是对齐最上侧的组件或组合。

7. 上下居中：根据所选元素的中间位置，进行居中对齐。
8. 下对齐：根据所选组件或组合向下边距对齐，如果选择两个组件及以上或两个组合或以上的对齐规则是对齐最下侧的组件或组合。
9. 下一层：组件或组合向下移动一层图层。
10. 上一层：组件或组合向上移动一层图层。
11. 置顶：组件置顶在画布。
12. 置底：组件置底在画布。
13. 调整画布比例：支持调整画布缩放比例，最小值为10%，最大值为200%。可以通过滚动条来调节，也可以通过下拉框进行选择，也支持手动输入缩放的比例，快捷键为Ctrl+鼠标滚轮。

快捷键

表 7-2 快捷键说明

操作	win
撤回	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Y
快速复制	Ctrl+D
删除	Backspace
多选	Ctrl+鼠标点击
组合	Ctrl+G
取消组合	Shift+Ctrl+G
置顶	Ctrl+Alt+]
置底	Ctrl+Alt+[
上移一层	Ctrl+]
下移一层	Ctrl+[
锁定/解锁	Ctrl+l
显示/隐藏	Ctrl+h
组件左右上下移动	← → ↑ ↓
预览	F9
保存	Ctrl+s
画布缩放	Ctrl+鼠标滚轮
画布左右移动	Shift+鼠标滚轮
画布上下移动	鼠标滚轮
画布拖拽	长按空格+鼠标单击拖拽

配置大屏参数

配置合适的大屏参数，主要有以下的参数配置：

- 支持调整画布缩放比例，最小值为10%，最大值为200%。可以通过滚动条来调节，也可以通过下拉框进行选择，也支持手动输入缩放的比例，快捷键为Ctrl+鼠标滚轮。

图 7-12 滑动条方式调节大屏在画布区域的大小





图 7-13 下拉框方式调节大屏在画布区域的大小



- 网格，画布上的网格的打开与关闭。

图 7-14 网格打开





图 7-15 网格关闭



- 大屏配置，主要有以下几个参数的配置：
 - 屏幕的大小，有四种大小可选择：1280×720px、1920×1080px、2560×1440px、3840×2160PX。可以通过下拉框进行控制也可以通过对屏幕的高和宽进行自定义输入。

图 7-16 下拉框方式控制屏幕大小




图 7-17 自定义方式控制屏幕大小



- 背景色，用来调节画布的背景色。

图 7-18 背景色



- 背景图，屏幕的背景图，用户可以根据自己需求进行上传。

📖 说明

请合理谨慎使用背景图片功能，该功能可能是你的背景图数据泄露。

图 7-19 背景图



- 缩放模式，屏幕的缩放模式，有四种模式可以选择：等比缩放自适应、按宽度等比缩放铺满、按高度等比缩放铺满、全屏拉伸铺满。

图 7-20 缩放模式




表 7-3 大屏参数说明表

参数名称	说明	默认值
大屏在画布区域的大小	大屏在画布展示的大小，以百分比体现，最小值为10%，最大值为200%。	100%
网格	画布上的网格的打开与关闭。	打开
屏幕大小	屏幕的大小，有四种大小可选择：1280×720px、1920×1080px、2560×1440px、3840×2160PX。	1920×1080px
背景色	用来调节画布的背景色。	黑色
背景图	屏幕的背景图，用户可以根据自己需求进行上传。	无
缩放模式	对屏幕的缩放模式，有四种模式可以选择：等比缩放自适应、按宽度等比缩放铺满、按高度等比缩放铺满、全屏拉伸铺满。	等比缩放自适应


图层组

图层配置可以使画布的布局更加美观，画布中的1个元素为1个图层，本节将介绍如何配置图层组。图层的具有以下的操作：

- 组合:前提是必须选择两个或两个以上的组件，才能进行组合操作，使用Ctrl+单击，选中要选中的所有组件，再右击进行组合操作，组合快捷键为Ctrl+Shift+G。
- 下移一层：将组件在图层列表的位置下移一层，快捷键为Ctrl+]
- 上移一层：将组件在图层列表的位置上一层，快捷键为Ctrl+[。
- 移到最前面：将组件在图册列表的移到列表最前面，快捷键为Alt+Ctrl+]。
- 移到最后面：将组件在图册列表的移到列表最后面，快捷键为Alt+Ctrl+[。

- 快速复制：快速的复制组件大屏上的组件或组合，快捷键为Ctrl+D。
- 隐藏：隐藏组件或组合，快捷键为Ctrl+H。
- 重命名：重名组件或组合名称。

图 7-21 图层配置




灵活调整画布布局

通过灵活的调整画布布局，使得画布上的组件更美观的展示出来，本节将为您介绍数据大屏的布局方式。

与仪表板相比，数据大屏采用更加灵活的方式调整画布。用户可以在大屏中，自由拖入组件、像素级别地移动组件位置。也可使用左上侧的工具栏对组件或组合的位置进行左对齐、左右居中、右对齐、上对齐、上下居中、下对齐、置顶、置底等操作。

图 7-22 工具栏



参考线

为提升大屏编辑的易用性，智能数据探索（DataArts Insight）支持大屏画布的左侧和上侧拉出参考线，并始终位于图层最上层。参考线的主要功能是对齐、界定、定位作用等。

图 7-23 对齐




图 7-24 界定





图 7-25 定位



7.4 大屏组件

7.4.1 常用图表

7.4.1.1 创建常用图表

图表可以帮助您直观、清晰地展示数据分析结果，本文为您介绍在大屏中不同类型图表的适用场景，帮助您快速选取合适的图表进行数据呈现和展示。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的项目，单击“确定”进入创建数据大屏页面。
6. 在创建数据大屏页面左侧的组件区域单击“常用图表”，切换至图表模板页。

图 7-26 常用图表



7. 拖动或单击图表模板至画布区域。
8. 在页面右侧数据配置区域选择数据集。
9. 选择需要图表类型，配置字段和样式。
10. 完成大屏字段和样式配置之后，单击大屏编辑页面右上侧的“保存并发布”或“保存”。

图表类型与说明

每种图表都有其适用场景和数据要素（即，构成图表的字段）。下面为您介绍各种类型图表的使用场景、数据要素和样例展示。

表 7-4 图表适用场景

类型	类型	说明	数据要素
线状图	线状图	折线图用来展示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
	折线柱图	折线柱图展示不同量级数据，支持常规线图柱图组合场景的数据展示。 <ul style="list-style-type: none"> 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。 组合图中柱状图，可以比较各组数据之间的差别。 	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
	双轴折线柱图	通过双轴展示不同量级数据。 <ul style="list-style-type: none"> 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。 组合图中柱状图，可以比较各组数据之间的差别。 	类别轴/维度 主轴值/度量 副轴值/度量 颜色图例
	台阶图	台阶图是一种连续的数据分布的图形表现形式。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
饼状图	饼状图	饼图常用于展示数据中各项的大小与各项总和的比例。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
	玫瑰图	玫瑰图展示各项数据间的比较情况，多适用于枚举型数据。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
	环形进度条	环形进度条可以直观地展现出某个指标的进度。	进度值/目标 值/度量
柱状图	柱状图	柱图用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
	水平柱状图	与柱状图类似，条形图用横向的展示方式来比较数据间的大小以及各项之间的差距。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例

类型	类型	说明	数据要素
	折线柱图	折线柱图展示不同量级数据，支持常规线图柱图组合场景的数据展示。 <ul style="list-style-type: none"> 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。 组合图中柱状图，可以比较各组数据之间的差别。 	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
	双轴折线柱图	通过双轴展示不同量级数据。 <ul style="list-style-type: none"> 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。 组合图中柱状图，可以比较各组数据之间的差别。 	类别轴/维度 主轴值/度量 副轴值/度量 颜色图例
	甘特图	甘特图用于展示各种任务进度。	标题/维度 名称/维度 状态/维度 开始时间/维度 结束时间/维度

7.4.1.2 线状图

7.4.1.2.1 线状图表

本章节主要介绍线状图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至类别轴/维度区域。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-5 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-6 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-7 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

📖 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍线状图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-27 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。
- 折线样式：平滑曲线值范围0~1。
- 边距
 - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-28 边距



- x轴
 - 显示/隐藏x轴：单击“显示x轴”侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
 - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
 - 数据类型：坐标轴对应的字段的数据类型，可以选择数值型、类目型、时间型。
 - 分割数：当“数据类型”为“数值型”或“时间型”时，显示标签的数量会根据设置的“分割数”做自适应显示。当“数据类型”配置为其他值时，该配置项不生效。

- 轴线颜色：设置x轴的颜色。
- 缩放：设置X轴的缩放比例。结束值的取值范围依赖于开始值。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。设置网格线的线条格式，其中包含实线、虚线、点划线，网格线的颜色也可配置。

图 7-29 x 轴

x轴

显示x轴

文本

字号

颜色

字体粗细

角度

数据类型

分割数

轴线颜色

缩放

开始值(%)

结束值(%)

网格线

线条样式

颜色

- y轴

- 显示/隐藏y轴：单击“显示y轴”左侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏y轴。
- 文本：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
- 轴标签：设置y轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。

- 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
- 最小值支持自动取整和数据最小值。
- 最大值支持自动取整和数据最大值。
- 分割数输入值不能小于1。
- 轴单位：设置y轴的单位 and 颜色。
- 坐标轴：设置y轴轴线的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线。
- 线条格式：设置网格线的线条格式，其中包含实线、虚线、点划线，网格线的颜色也支持配置。

图 7-30 y 轴

y轴 ^

显示y轴

文本

字号

颜色

字体粗细

角度

轴标签

显示格式

最小值

最大值

分割数

轴单位

单位

颜色

坐标轴

轴线颜色

网格线


线条样式

颜色

- 图例

- 显示/隐藏图例：单击“显示图例”左侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
- 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。


图 7-31 图例



- 提示信息

- 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”左侧的勾选框， 表示显示提示信息， 表示不显示提示信息。
- 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴或数据项。
- 颜色：设置提示信息的字体颜色。
- 字号：设置提示信息的字号大小。
- 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-32 提示信息



- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“显示动画”左侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。

说明

- 入场动画输入值不能为0，默认值是1000ms。
- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。

- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-33 动画



- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-34 配色方案

配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-35 系列颜色配置



效果图

图 7-36 线状图示例



7.4.1.2.2 折线柱图

本章节主要介绍折线柱状图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据维度列表中，选择字段拖拽或双击至类别轴/维度区域。
- 在数据度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域值柱体内。
- 在数据度量列表中，选择字段拖拽击至轴值/度量区域值折线内。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：


- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-8 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-9 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。


参数	参数说明
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-10 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍折线柱图的样式的各项配置的含义。


- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-37 尺寸位置




- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

图 7-38 全局样式



- 折线样式：折线样式为平滑曲线，取值范围0~1之间。
- 柱子样式
 - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
 - 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
 - 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。

图 7-39 柱子样式



- 边距
 - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

- 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-40 边距



- x轴
 - 显示/隐藏x轴：单击“显示x轴”侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
 - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：横轴的标签。
 - 支持显示与不显示轴标签。
 - 取值范围-90~90。
 - 坐标轴：支持修改坐标轴颜色。
 - 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。网格线的颜色也可配置。
- y轴
 - 显示/隐藏y轴：单击“显示y轴”左侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏y轴。
 - 文本：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：设置y轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。
 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
 - 最小值支持自动取整和数据最小值。
 - 最大值支持自动取整和数据最大值。
 - 分割数输入值不能小于1。
 - 轴单位：设置y轴的单位 and 颜色。
 - 坐标轴：设置y轴轴线的颜色。

- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线。
- 图例
 - 显示/隐藏图例：单击“显示图例”左侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
 - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。

图 7-41 图例

- 提示信息
 - 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”左侧的勾选框， 表示显示提示信息， 表示不显示提示信息。
 - 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴或数据项。
 - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
 - 字号：设置提示信息的字号大小。
 - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-42 提示信息

提示信息 ^

显示提示信息

触发类型 坐标轴 ▾

颜色

字号 - 12 +

字体粗细 Normal ▾

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“显示动画”左侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示预不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。

说明

入场动画输入值不能为0，默认值是1000ms。

- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-43 动画

动画 ^

显示动画

入场动画 (ms) - 1,000 +

动画效果 cubicInOut ▾

各系列依次动画

更新动画 (ms) - 300 +

是否从之前位置开始

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-44 配色方案

配色方案



- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-45 系列颜色配置



效果图

图 7-46 折线柱图



7.4.1.2.3 双轴折线柱图

本章节主要介绍双轴线柱图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域主值柱体内。
- 在数据度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域主值折线内。
- 在数据度量列表中，选择字段拖拽至副轴值/度量区域副值柱体内。
- 在数据度量列表中，选择字段拖拽至副轴值/度量区域副值折线内。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：


- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置字段显示内容（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽或双击至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-11 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-12 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-13 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍双曲折线柱图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-47 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

图 7-48 全局样式



- 折线样式：设置折线的样式，平滑曲线取值范围0~1。
- 柱子样式
 - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。

- 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
- 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。

图 7-49 柱子样式



柱子样式

柱子宽度	-	20	+
柱子圆角度	-	0	+
系列间距	-	0	+

- 边距

- 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
- 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
- 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
- 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-50 边距



边距

顶部	-	40	+
底部	-	5	+
左侧	-	15	+
右侧	-	15	+

- x轴

- 显示/隐藏x轴：单击“显示x轴”侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
- 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 轴标签：横轴的标签。
 - 支持显示与不显示轴标签。

- 取值范围-90~90。
- 坐标轴：支持修改坐标轴颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。网格线的颜色也可配置。
- y1轴
 - 文本：设置y1轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：设置y1轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。
 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
 - 最小值支持自动取整和数据最小值。
 - 最大值支持自动取整和数据最大值。
 - 分割数输入值不能小于1。
 - 轴单位：设置y1轴的单位 and 颜色。
 - 坐标轴：设置y1轴轴线的颜色。
 - 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线，网格线的颜色也支持配置。

图 7-51 y1 轴

y1轴 ^

文本

字号

颜色

字体粗细

轴标签

显示格式

最小值

最大值

分割数

轴单位

单位

颜色

坐标轴

颜色

网格线

颜色

- y2轴

- 文本：设置y2轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 轴标签：设置y2轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。
 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
 - 最小值支持自动取整和数据最小值。
 - 最大值支持自动取整和数据最大值。

- 分割数输入值不能小于1。
- 轴单位：设置y2轴的单位 and 颜色。
- 坐标轴：设置y2轴轴线的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线，网格线的颜色也支持配置。

图 7-52 y2 轴

The image shows a configuration panel for the 'y2轴' (y2 axis). The settings are as follows:

- 文本 (Text):**
 - 字号 (Font size): 12
 - 颜色 (Color): Grey
 - 字体粗细 (Font weight): Normal
- 轴标签 (Axis label):**
- 显示格式 (Display format):** 自动 (Automatic)
- 最小值 (Minimum):** 自动取整 (Automatic rounding)
- 最大值 (Maximum):** 自动取整 (Automatic rounding)
- 分割数 (Division count):** 5
- 轴单位 (Axis unit):**
- 单位 (Unit):** 单位 (Unit)
- 颜色 (Color):** Grey
- 坐标轴 (Coordinate axis):**
- 颜色 (Color):** White
- 网格线 (Grid lines):**
- 颜色 (Color):** White

- 图例

- 显示/隐藏图例：单击“显示图例”左侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
- 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。

图 7-53 图例



- 提示信息

- 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”左侧的勾选框， 表示显示提示信息， 表示不显示提示信息。
- 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴或数据项。
- 颜色：设置提示信息的字体颜色。
- 字号：设置提示信息的字号大小。
- 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-54 提示信息

提示信息 ^

显示提示信息

触发类型 坐标轴

颜色

字号 - 12 +

字体粗细 Normal

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“显示动画”左侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示预不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。

说明

入场动画输入值不能为0，默认值是1000ms。

- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-55 动画

动画 ^

显示动画

入场动画 (ms) - 1,000 +

动画效果 cubicInOut

各系列依次动画

更新动画 (ms) - 300 +

是否从之前位置开始

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-56 配色方案

配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-57 系列颜色配置



效果图

图 7-58 双轴折线柱图



7.4.1.2.4 台阶图

本章节主要介绍台阶图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至类别轴/维度区域。
- 在度量列表中，选择字段拖拽或双击至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

■ 非时间字段

表 7-14 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-15 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为枚举时，按条件过滤支持且条件、或条件。


- 过滤字段选择度量

表 7-16 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍台阶图样式各项配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-59 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

- 数据点位置：设置台阶图数据点位置，支持设置为起点、中点、终点。

图 7-60 全局样式



- 边距

- 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
- 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
- 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
- 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-61 边距



- x轴

- 显示/隐藏x轴：单击“x轴”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
- 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
- 坐标轴：设置x轴的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。

- y轴

- 显示/隐藏y轴：单击“y轴”右侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏y轴。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏y轴。

- 文本：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。
- 坐标轴：设置y轴轴线的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线。
- 图例
 - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。

图 7-62 图例



- 提示信息
 - 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”右侧的勾选框， 表示预览组件或查看发布组件， 鼠标悬浮在图上时显示提示信息；表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
 - 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴和数据项。
 - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
 - 字号：设置提示信息的字号大小。
 - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-63 提示信息

提示信息 ^

显示提示信息

触发类型 坐标轴 ▼

颜色

字号 - 12 +

字体粗细 Normal ▼

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“动画”右侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-64 动画

动画 ^

显示动画

入场动画 (ms) - 1,000 +

动画效果 cubicInOut ▼

各系列依次动画

更新动画 (ms) - 300 +

是否从之前位置开始

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-65 配色方案

配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-66 系列颜色配置



效果图

图 7-67 台阶图例



7.4.1.3 饼状图

7.4.1.3.1 饼状图表

本章节主要介绍饼状图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据列下轴值/度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽或双击至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-17 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。

参数	参数说明
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-18 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-19 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍饼状图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-68 尺寸位置



- 全局样式
可设置字体样式，默认微软雅黑。

图 7-69 全局样式



- 标签属性
 - 显示/隐藏标签属性：单击“显示标签属性”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
 - 标签距中间：设置标签距中间的距离。
 - 轴距长度：设置标签的轴距长度。
 - 字号：设置标签字体大小。
 - 颜色：设置标签字体的颜色。

- 字体粗细：设置标签的字体粗细。
- 显示/隐藏数据名：饼图的数据名，单击“数据名”右侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
- 显示/隐藏显示度量名：单击“显示度量名”右侧的勾选框，表示显示，表示隐藏。
- 显示/隐藏数据值：单击“数据值”右侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
- 显示/隐藏比例显示：单击“比例显示”右侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。

图 7-70 标签属性

标签属性

显示标签属性

标签距中间

轴距长度

字号

颜色

字体粗细

数据名

显示度量名

数据值

比例显示

- 饼图属性
 - 内半径：设置内半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 外半径：设置外半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 水平位置：设置水平位置，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 垂直位置：设置垂直位置，输入不能为空，且输入值在0到100之间。

图 7-71 饼图属性

饼图属性		^
内半径	<input type="text" value="52"/>	<input type="text" value="52"/>
外半径	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="60"/>
水平位置	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="50"/>
垂直位置	<input type="text" value="44"/>	<input type="text" value="44"/>

- 图例

- 显示/隐藏图例：单击“图例”右侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
- 显示度量名：是否显示度量名。
- 数据值：是否显示数据值。
- 比例显示：是否显示比例。
- 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 布局：支持对方向、位置、左右间距、上下间距、图例间隔的设置。
- 图例标记：支持对标记类型、标记宽度、标记高度设置。

图 7-72 图例

图例 ^

显示图例

显示度量名

数据值

比例显示

文本

字号

颜色

字体粗细

布局

方向

位置

左右间距

上下间距

图例间隔

图例标记

标记类型

标记宽度

标记高度

- 提示信息

- 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”右侧的勾选框， 表示预览组件或查看发布组件， 鼠标悬浮在图上时显示提示信息；表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
- 数据名：是否显示数名。

- 颜色：设置提示信息的字体颜色。
- 字号：设置提示信息的字号大小。
- 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-73 提示信息



- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“动画”右侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-74 动画



- 边线选项

- 颜色：设置边线的颜色。
- 宽度：设置边线的宽度，输入不能为空，且输入值在0到10之间。
- 透明度：设置边线的透明度。输入值不能为，且输入值必须在0到1之间。

图 7-75 边线选择



- 系列


- 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。

图 7-76 配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置。

图 7-77 系列颜色配置



效果图

图 7-78 饼状图



7.4.1.3.2 环形进度条

本章节主要介绍环形进度条的各配置项的含义。

字段

环形进度条字段设置支持手动输入和动态字段配置。

- 手动输入，需要分别输入目标值和进度值。

图 7-79 手动输入



- 动态字段
 - 在数据列下的轴值/度量内，选择需要的“轴值/度量”，拖拽至进度值/目标值/度量区域。
 - 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。
过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。
 - 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-20 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-21 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

■ 过滤字段选择度量

表 7-22 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍环形进度条样式各配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。

- H: 设置图表的高，单位px。
- X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- 不透明度: 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-80 尺寸位置



- 进度条

- 内半径: 设置内半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
- 外半径: 设置外半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
- 背景色: 设置进度条的背景色。
- 进度条颜色: 设置进度条的颜色。

图 7-81 进度条



- 占比

- 显示/隐藏占比: 单击“占比”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
- 小数位: 设置小数位，输入不能为空，且输入值在0到10之间
- 占比文本: 支持字体、数值颜色、数值字号、字体粗细的设置。
- 偏移: 支持水平偏移和垂直偏移的设置。

图 7-82 占比

占比 ^

显示占比

小数位

占比文本

字体

数值颜色

数值字号

字体粗细

偏移

水平偏移

垂直偏移

- 值标签

- 显示/隐藏值标签：单击“显示值标签”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
- 当前值名称：设置当前值名称。
- 目标值名称：设置目标值名称。
- 对齐方式：支持设置为左右排列和上下排列。
- 排列方式：支持设置为顶部、右侧、内部、左侧、底部、左上角、左下角、右上角、右下角。
- 文本：支持对值标签的字体、颜色、字号、字体粗细的设置。

图 7-83 值标签

值标签 ^

显示值标签

当前值名称

目标值名称

对齐方式 ▼

排列方式 ▼

文本

字体 ▼

颜色

字号 - 12 +

字体粗细 ▼

- 动画
 - 显示/隐藏提示信息：单击“动画”右侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示预不开启图表的动画效果。
 - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
 - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
 - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
 - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
 - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-84 动画

动画 ^

显示动画

入场动画 (ms)

动画效果


各系列依次动画

更新动画 (ms)

是否从之前位置开始

效果图

图 7-85 环形进度条



7.4.1.3.3 玫瑰图

本章节主要介绍玫瑰图的各配置项的含义。

字段


在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：

- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。


- 在数据列下轴值/度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-23 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-24 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。


参数	参数说明
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-25 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-86 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。
 - 数据展示：设置玫瑰图的展示样式，支持半径和面积设置。

图 7-87 全局样式



- 标签属性
 - 显示/隐藏标签属性：单击“显示标签属性”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
 - 标签距中间：设置标签距中间的距离。
 - 轴距长度：设置标签的轴距长度。
 - 字号：设置标签字体大小。
 - 颜色：设置标签字体的颜色。
 - 字体粗细：设置标签的字体粗细。
 - 显示/隐藏数据名：饼图的数据名，单击“数据名”右侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
 - 显示/隐藏显示度量名：单击“显示度量名”右侧的勾选框，表示显示，表示隐藏。
 - 显示/隐藏数据值：单击“数据值”右侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
 - 显示/隐藏比例显示：单击“比例显示”右侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。

图 7-88 标签属性

标签属性 ^

显示标签属性

标签距中间

轴距长度

字号

颜色

字体粗细

数据名

显示度量名

数据值

比例显示

- 饼图属性
 - 内半径：设置内半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 外半径：设置外半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 水平位置：设置水平位置，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 垂直位置：设置垂直位置，输入不能为空，且输入值在0到100之间。

图 7-89 饼图属性

饼图属性 ^

内半径

外半径

水平位置

垂直位置

- 图例
 - 显示/隐藏图例：单击“图例”右侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。

- 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。
- 提示信息
 - 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”右侧的勾选框， 表示预览组件或查看发布组件， 鼠标悬浮在图上时显示提示信息；表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
 - 数据名：是否显示数名。
 - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
 - 字号：设置提示信息的字号大小。
 - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-90 提示信息



- 视觉映射
 - 显示/隐藏视觉映射：单击“视觉映射”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
 - 最大值：设置视觉映射的最大值。
 - 最小值：设置视觉映射的最小值。
 - 映射类型：支持连续型和分段型（等值）设置。
 - 方向：支持垂直和水平设置。
 - 宽度：的设置宽度，输入不能为空，且输入值在0到50之间。
 - 高度：设置映射高度，输入不能为空，且输入值在1到200之间。
 - 左侧：设置映射左侧，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 底部：设置映射底部，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
 - 文字：支持设置颜色和字号。

图 7-91 视觉映射

视觉映射 ^

显示视觉映射

最小值

最大值

映射类型

方向

宽度

高度


左侧

底部

- 系列
 - 配色方案：用户根据提供的配色方案选择。
 - 系列：根据配色方案分系列。系列名由颜色和度量字段构成。

效果图

图 7-92 玫瑰图



7.4.1.4 柱状图

7.4.1.4.1 柱状图表

本章节主要介绍柱状图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据列下轴值/度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-26 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-27 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为枚举时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-28 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍柱状图样式的各配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-93 尺寸位置




- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

图 7-94 全局样式



- 柱子样式
 - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
 - 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
 - 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。

图 7-95 柱子样式



- 边距
 - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-96 边距

边距	设置
顶部	40
底部	5
左侧	15
右侧	15

- 值标签

- 显示/隐藏值标签：单击“显示值标签”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
- 字号：设置纸标签的字号大小。
- 颜色：设置值标签的颜色。
- 字体粗细：设置值标签的字体粗细。
- 位置：设置值标签的位置。
- 标签间隔数：用户可以设置柱状图上方的标签间隔。

图 7-97 值标签

值标签	设置
显示值标签	<input checked="" type="checkbox"/>
字号	14
颜色	
字体粗细	Normal
位置	顶部
标签间隔数	0

- x轴

- 显示/隐藏x轴：单击“x轴”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
- 轴标签：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
- 数据类型：坐标轴对应的字段的数据类型，可以选择数值型、类目型、时间型。

- 自动间隔：设置是否自动间隔。
- 标签间隔：设置标签之间的间隔数。
- 最小标签：设置是否支持最小标签。
- 最大标签：设置是否支持最大标签。
- 缩放：设置是否缩放。
- 文本溢出：设置是否文本溢出，支持设置溢出宽度。
- 坐标轴：设置x轴的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。

图 7-98 x 轴

The image shows a configuration panel for the x-axis. It includes a title 'x轴' with an expand/collapse icon. A checked checkbox '显示x轴' is at the top. Below it is the '轴标签' section with settings for '字号' (font size: 12), '颜色' (color), '字体粗细' (font weight: Normal), '角度' (angle: 0), '数据类型' (data type: 类目型), '自动间隔' (checkbox), '标签间隔' (0), '最小标签' (checked), '最大标签' (checked), '缩放' (checkbox), and '文本溢出' (checkbox). The '溢出宽度' is set to 100. The '坐标轴' section has a checked checkbox and a '颜色' field. The '网格线' section has an unchecked checkbox and a '颜色' field.

- y轴

- 显示/隐藏y轴：单击“y轴”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
- 文本：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
- 轴标签：支持设显示格式、最小值、最大值、分割数的设置。
- 轴单位：设置是否显示轴单位，单位支持颜色和单位名称的设置。

- 坐标轴：设置y轴的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏网格线。

图 7-99 y 轴



- 图例

- 显示/隐藏图例：单击“图例”右侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
- 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 布局：设置图例的方向、位置、左右间距、上下间距、图例间距。

图 7-100 图例



- 提示信息

- 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”右侧的勾选框， 表示预览组件或查看发布组件， 鼠标悬浮在图上时显示提示信息；表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
- 触发类型：包含数据项和坐标轴两项。
- 交互效果：交互效果有半透明和放大两种类型。
- 颜色：设置提示信息的字体颜色。
- 字号：设置提示信息的字号大小。
- 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-101 提示信息

提示信息

显示提示信息

数据名

颜色

字号

字体粗细

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“动画”右侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-102 动画-线状图示例

动画

显示动画

入场动画 (ms)

动画效果

各系列依次动画

更新动画 (ms)

是否从之前位置开始

- 系列转类目

- 显示系列转类目：设置是否支持显示系列转类目。

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 条件格式
 - 选择配置字段。
 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。
 - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。
 - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。
 - 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。
 - 删除：单击“-”，删除筛选条件。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。

图 7-103 配色方案

配色方案



- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-104 系列颜色配置



交互


- 联动
 - a. 单击“高级 > 联动”，进入柱状图联动设置页面，参考表7-29设置参数。

表 7-29 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持选择大屏二维表上的图表。
显隐	设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。

- b. 参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。
- c. 场景示例：以某店销售产品报表为示例。
 - i. 创建表格（表格字段显示：生产时间、产品名称、产品类型、区域、用户名、生产价格），创建柱状图（显示字段：产品价格、用户年龄、生产时间）。图7-105右上角柱状图联动过滤左边柱状图，显隐下面表格图表。


图 7-105 联动图表



- ii. 单击柱状图>交互>高级>联动，弹出图标联动配置页面。选择过滤绑定的字段，再选择关联的图表；选择显隐，再选择关联的图表。


图 7-106 关联图标设置

图表联动配置




- iii. 设置好参数后，单击页面右上角的保存，再单击预览，进入预览页面。
- iv. 将鼠标移动到柱状图的柱子上时，整个柱子会高亮显示（会显示背景颜色，此处颜色用户自定义），单击右边柱状图的横轴“2021”，柱子右边柱状图会显示过滤后的数据，表格隐藏。

图 7-107 柱状图图表显示



- v. 如果想看整体图表显示情况，单击当前已经高亮的柱子，取消联动。
- 跳转
 1. 单击“交互”进入交互页面。
 2. 单击“高级 > 跳转 > 图表跳转配置”，图表跳转页面。

图 7-108 交互页面



3. 单击需要绑定的字段。
4. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。

表 7-30 参数说明

参数	描述
跳转类型	系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。
打开方式	当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。
跳转报表/大屏选择	1. 先选择项目。 2. 再选择仪表板/大屏。 说明 当跳转类型选择内部跳转时，需要设置此步骤。
关联参数	当前大屏的生效参数。
携带条件	对空值是否携带。用户根据情况选择。

5. 跳转示例：以某店销售产品报表为示例。
 - a. 大屏中创建柱状图（显示字段：产品价格、用户年龄、生产时间），仪表板中设置智能图表（显示字段：生产时间、产品名称、用户名、生产价格）。

图 7-109 柱状图




图 7-110 智能图表

create_time(year) ↑↓	product_name ↑↓	user_name ↑↓	product_price ↑↓
2022	compute_13	li_90	3392.58
2022	book_9	chen_33	12955.02
2022	clothes_19	zhang_35	9107.28
2022	clothes_20	li_78	5537.34
2022	compute_5	zhang_34	6207.44

10 总条数: 9,672 < 1 >

- b. 图表设置好后，进入大屏页面，单击交互>跳转，弹出图表跳转页面。
- c. 绑定create_time (year) 字段、跳转类型选择外部跳转、打开方式选择新窗口打开。

图 7-111 图表跳转设置页面

当前组件: 柱状图2 | 数据集: dws_order_info | 大屏: 柱状图_zzz

需要绑定的字段

- create_time(year)

跳转类型 系统内跳转 外部跳转

打开方式 当前窗口打开 新窗口打开 弹窗打开

弹窗大小 宽 800 高 600

URL

```
https://console.obs.cn-north-7.com/modernbi?agencyId=5648a20e463e017&region=cn-north-7&workspaceId=98af6e0bcf7ece1d5&dashboardId=4a2f7821bd92d8e&headerShow=&param=%7B%22
```


双击添加维度字段

- create_time(year)

确定 取消

- d. 参数选择后，单击确定，完成跳转配置。
- e. 单击页面右上角的预览，进入预览页面。


图 7-112 预览页面



- f. 鼠标单击柱状图，弹出跳转按钮，单击跳转，此时打开新窗口，跳转到智能图表页面。

效果图

图 7-113 柱状图示例



7.4.1.4.2 水平柱状图

本章节主要介绍水平柱状图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据列下轴值/度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-31 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-32 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为枚举时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。


- 过滤字段选择度量

表 7-33 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。

参数	参数说明
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍水平柱状图样式的各配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-114 尺寸位置




- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

图 7-115 全局样式



- 柱子样式
 - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
 - 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
 - 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。

图 7-116 柱子样式



- 边距

线状图、折线柱图、双轴折线柱图、台阶图、柱状图、水平柱状图支持设置。

 - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-117 边距



- 值标签

- 显示/隐藏值标签：单击“显示值标签”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。
- 字号：设置纸标签的字号大小。
- 颜色：设置值标签的颜色。
- 字体粗细：设置值标签的字体粗细。
- 位置：设置值标签的位置。

图 7-118 值标签



- x轴

- 显示/隐藏x轴：单击“x轴”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
- 文本：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
- 轴标签：支持设显示格式、最小值、最大值、分割数的设置。
- 轴单位：设置是否显示轴单位，单位支持颜色和单位名称的设置。
- 坐标轴：设置y轴的颜色。

- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏网格线。
- y轴
 - 显示/隐藏y轴：单击“y轴”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
 - 标签：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
 - 文本溢出：设置是否文本溢出，支持设置溢出宽度。
 - 坐标轴：设置y轴的颜色。
 - 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏网格线。
- 图例
 - 显示/隐藏图例：单击“图例”右侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
 - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 布局：设置图例的方向、位置、左右间距、上下间距、图例间距。

图 7-119 图例



- 提示信息
 - 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”右侧的勾选框， 表示预览组件或查看发布组件， 鼠标悬浮在图上时显示提示信息；表示预览组件或查看发布组件，鼠标悬浮在图上时不显示提示信息。
 - 数据名：是否显示数名。
 - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
 - 字号：设置提示信息的字号大小。
 - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-120 提示信息

提示信息

显示提示信息

数据名

颜色

字号

字体粗细

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“动画”右侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-121 动画

动画

显示动画

入场动画 (ms)

动画效果

各系列依次动画

更新动画 (ms)

是否从之前位置开始

- 系列转类目

- 显示系列转类目：设置是否支持显示系列转类目。

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-122 配色方案

配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-123 系列颜色配置



效果图

图 7-124 水平柱状图示例



7.4.1.4.3 折线柱图


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据列下轴值/度量列表中，字段选择拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-34 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-35 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-36 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍折线柱图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W: 设置图表的宽，单位为px。
 - H: 设置图表的高，单位px。
 - X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度: 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-125 尺寸位置




- 全局样式
 - 字体: 设置图表中文字的字体。

图 7-126 全局样式



- 折线样式: 平滑曲线值范围0~1。
- 柱子样式
 - 柱子宽度: 设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
 - 柱子圆角度: 设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
 - 系列间距: 设置系列间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。

图 7-127 柱子样式



- 边距
 - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-128 边距



- x轴
 - 显示/隐藏x轴：单击“显示x轴”侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
 - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：显示轴标签的角度，取值范围-90~90。
 - 轴线颜色：设置x轴的颜色。
 - 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。
- y轴
 - 显示/隐藏y轴：单击“显示y轴”左侧的勾选框， 表示显示y轴， 表示隐藏y轴。
 - 文本：设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：设置y轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。
 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
 - 最小值支持自动取整和数据最小值。
 - 最大值支持自动取整和数据最大值。

- 分割数输入值不能小于1。
- 轴单位：设置y轴的单位 and 颜色。
- 坐标轴：设置y轴轴线的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线。
- 图例
 - 显示/隐藏图例：单击“显示图例”左侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
 - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。

图 7-129 图例



- 提示信息
 - 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”左侧的勾选框， 表示显示提示信息， 表示不显示提示信息。
 - 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴或数据项。
 - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
 - 字号：设置提示信息的字号大小。

- 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-130 提示信息-线状图示例

提示信息 ^

显示提示信息

触发类型 坐标轴 ▼

颜色

字号 - 12 +

字体粗细 Normal ▼

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“显示动画”左侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。

说明

入场动画输入值不能为0，默认值是1000ms。

- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-131 动画



- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-132 配色方案

配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-133 系列颜色配置



效果图

图 7-134 折线柱图示例



7.4.1.4.4 双曲折线图


字段

1. 在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据列下轴值/度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 设置颜色图例

将所需字段拖拽至“字段 > 颜色图例”内。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-37 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-38 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为枚举时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。


- 过滤字段选择度量

表 7-39 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。

参数	参数说明
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
 - 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
2. 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍双轴折线柱图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-135 尺寸位置




- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

图 7-136 全局样式



- 折线样式：平滑的曲线，取值范围0~1。
- 柱子样式
 - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
 - 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
 - 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。

图 7-137 柱子样式



- 边距
 - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 底部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。
 - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击“-”或“+”调节。

图 7-138 边距



- x轴
 - 显示/隐藏x轴：单击“显示x轴”侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏x轴。
 - 文本：设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：显示轴标签的角度，取值范围-90~90。
 - X轴线颜色：设置x轴的颜色。
 - 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示x轴， 表示隐藏网格线。y1轴
- - 文本：设置y1轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
 - 轴标签：设置y1轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。
 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
 - 最小值支持自动取整和数据最小值。
 - 最大值支持自动取整和数据最大值。
 - 分割数输入值不能小于1。
 - 轴单位：设置y1轴的单位 and 颜色。
 - 坐标轴：设置y1轴轴线的颜色。
 - 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线，网格线的颜色也支持配置。

图 7-139 y1 轴

y1轴 ^

文本

字号

颜色

字体粗细

轴标签

显示格式

最小值

最大值

分割数

轴单位

单位

颜色

坐标轴

颜色

网格线

颜色

- y2轴

- 文本：设置y2轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 轴标签：设置y2轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。
 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。
 - 最小值支持自动取整和数据最小值。
 - 最大值支持自动取整和数据最大值。

- 分割数输入值不能小于1。
- 轴单位：设置y2轴的单位 and 颜色。
- 坐标轴：设置y2轴轴线的颜色。
- 显示/隐藏网格线：单击“网格线”右侧的勾选框， 表示显示网格线， 表示隐藏网格线，网格线的颜色也支持配置。

图 7-140 y2 轴

The image shows a configuration panel for the 'y2轴' (y2 axis). The settings are organized into several sections:

- 文本 (Text):**
 - 字号 (Font size): 12
 - 颜色 (Color): [Grey color swatch]
 - 字体粗细 (Font weight): Normal
- 轴标签 (Axis label):**
- 显示格式 (Display format):** 自动
- 最小值 (Minimum):** 自动取整
- 最大值 (Maximum):** 自动取整
- 分割数 (Divisions):** 5
- 轴单位 (Axis unit):**
- 单位 (Unit):** 单位
- 颜色 (Color):** [Grey color swatch]
- 坐标轴 (Coordinate axis):**
- 颜色 (Color):** [White color swatch]
- 网格线 (Grid lines):**
- 颜色 (Color):** [White color swatch]

- 图例

- 显示/隐藏图例：单击“显示图例”左侧的勾选框， 表示显示图例， 表示隐藏图例。
- 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
- 布局：设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。

图 7-141 图例

图例

显示图例

文本

字号

颜色

字体粗细

布局

左右间距

上下间距

位置

- 提示信息

- 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”左侧的勾选框， 表示显示提示信息， 表示不显示提示信息。
- 触发类型：设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴或数据项。
- 颜色：设置提示信息的字体颜色。
- 字号：设置提示信息的字号大小。
- 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-142 提示信息

提示信息 ^

显示提示信息

触发类型 坐标轴

颜色

字号 - 12 +

字体粗细 Normal

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“显示动画”左侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示预不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。

说明

入场动画输入值不能为0，默认值是1000ms。

- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-143 动画

动画 ^

显示动画

入场动画 (ms) - 1,000 +

动画效果 cubicInOut

各系列依次动画

更新动画 (ms) - 300 +

是否从之前位置开始

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。
- 系列
 - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。


图 7-144 配色方案

配色方案




- 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。
渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。

图 7-145 系列颜色配置



效果图

图 7-146 双轴折线柱图



7.4.1.4.5 甘特图


本章节介绍甘特图的基本信息以及使用方法。

字段

- 在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”，在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容：标题/维度、名称/维度、状态/维度、开始时间/维度、结束时间/维度。

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-40 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。

参数	参数说明
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

○ 时间字段

表 7-41 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

■ 过滤字段选择度量

表 7-42 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
 - 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
2. 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式


- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-147 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置图表中文字的字体。

图 7-148 全局样式



- 甘特图样式
 - 甘特图标签：

- 字号：甘特图标签字体大小可自定义设置，范围10~100。
- 颜色：甘特图标签颜色用户自定义。
- 字体粗细：甘特图标签字体类型Normal、Bold、Bolder、Lighter。
- 状态-颜色配置：根据字段中状态/维度获取状态枚举值的范围，枚举值颜色自定义。
- 边距：甘特图的顶部、底部、左侧、右侧边距用户自定义。
- x/y轴
轴标签：设置x、y轴的轴标签字号、字体颜色、字体粗细。

图 7-149 x/y 轴

The image shows a configuration interface for x and y axes. It is divided into two main sections: 'x轴' (x-axis) and 'y轴' (y-axis). Each section has a '轴标签' (Axis Label) sub-section. Under 'x轴', the '轴标签' section contains three controls: '字号' (Font Size) with a numeric input field set to 14, '颜色' (Color) with a color selection box, and '字体粗细' (Font Weight) with a dropdown menu set to 'Normal'. The 'y轴' section has an identical layout with '轴标签' controls for '字号' (14), '颜色', and '字体粗细' (Normal).

- 提示信息
 - 显示/隐藏提示信息：单击“提示信息”左侧的勾选框， 表示显示提示信息， 表示不显示提示信息。
 - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
 - 字号：设置提示信息的字号大小。
 - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。

图 7-150 提示信息

提示信息 ^

显示提示信息

颜色

字号 - +

字体粗细


甘特图使用示例

展示某专卖店商品的销售红利时间段。

- 数据展示。

表 7-43 商品类别表

商品类别	商品名称	颜色	开始时间	结束时间
手机	手机A	白色	2023年5月	2023年7月2日
手机	手机B	红色	2023年5月	2023年7月3日
手机	手机C	黑色	2023年5月	2023年8月4日
台式电脑	电脑A	黑色	2023年1月	2023年8月5日
台式电脑	电脑B	黑色	2023年5月	2023年8月6日
台式电脑	电脑C	黑色	2023年5月	2023年8月7日
平板	平板D	红色	2023年5月	2023年8月8日
平板	平板M	粉色	2023年6月	2023年8月9日
笔记本	笔记本A	粉色	2023年6月	2023年8月10日
笔记本	笔记本C	红色	2023年6月	2023年8月11日

- 操作步骤
 - 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 - 单击管理控制台左上角的，选择区域。
 - 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - [创建项目](#)。
 - [创建数据源](#)。
 - [3.2 创建数据集](#)。
 - [7.2 新建大屏](#)，选择常用图表中>甘特图。
 - 选择[创建数据集](#)中创建好的数据集，将相应的字段拖入标题/维度、名称/维度、状态/维度、开始时间/维度、结束时间/维度。

- i. 单击右下角“更新”按钮，甘特图呈现数据，根据样式参数设置甘特图。

7.4.2 制作地图


7.4.2.1 创建地图

地图类组件主要用于通过地图展示指标的数据大小和分布范围。地图组件包括基础平面地图、世界地图、自定义地图。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 创建大屏，参考[7.2 新建大屏](#)。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的项目，单击“确定”进入创建数据大屏页面。
6. 在页面左侧的组件区域单击“地图”组件，切换至地图组件页。
7. 拖动或单击地图组件至画布区域，本示例以世界地图组件为操作对象。
8. 在页面右侧数据选择数据集。
9. 选择需要的地图组件，配置字段和样式。
10. 完成地图的字段和样式配置之后，单击大屏编辑页面右上侧的“保存并发布”或“保存”。

7.4.2.2 世界地图

本章节介绍世界地图的各配置项的含义。

字段

在“数据”标签页，选择需要的“三字码/维度”和“数值/度量”，对应的三字码/维度和数值/度量只有一个值：

- 在三字码/维度列表中，找到相应字段拖拽至三字码/维度区域。
- 在数值/度量列表中，找到相应字段拖拽至数值/度量区域。
- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

■ 非时间字段

表 7-44 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-45 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为枚举时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-46 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

设置自动刷新，系统自动刷新图表数据，您可以按照业务需要设置。

单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍世界地图的样式各配置项的含义。


- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-151 尺寸位置



- 全局样式
 - 地图中心：设置地图中心在图层中的位置。
 - 维度：设置地图中心的维度，输入值必须在-180到180之间。
 - 经度：设置地图中心的经度，输入值必须在-180到180之间。
 - 地图缩放：设置地图中心在图层中的缩放比例，输入值必须在0.1到50之间。

图 7-152 全局样式



- 填充设置
 - 透明度：设置填充的透明度，输入值必须在0到1之间。
 - 填充颜色：设置填充的颜色。
 - 宽度：设置填充的宽度，输入值必须在0到10之间。

图 7-153 填充设置



- 视觉映射
 - 显示/隐藏视觉映射：单击“标签”右侧的勾选框，表示显示视觉映射，表示隐藏视觉映射。
 - 映射类型：单击下拉选项设置视觉映射的映射类型，可以设置为连续型或分段型。
 - 方向：单击下拉选项设置视觉映射的映射方向，可以设置为水平或垂直。
 - 宽度：设置视觉映射的宽度。
 - 高度：设置视觉映射的高度。
 - 左侧：设置视觉映射时距离图层左侧的距离。
 - 底部：设置视觉映射时距离图层底部的距离。
 - 文字：设置视觉映射时文本的字体颜色和字号大小。
 - 颜色范围：设置视觉映射时颜色范围。

图 7-154 视觉映射

视觉映射 ^

显示视觉映射

方向 垂直 ▾

宽度 — 11 +

高度 — 60 +

左侧 — 6 +

底部 — 4 +

文字

颜色 ■

字号 — 10 +

映射类型

连续型 自定义范围

⊕ 新增范围

▾ 范围1 删除

▾ 范围2 删除

▾ 范围3 删除

范围外 ■

- 标签
 - 显示标签：勾选标签后，地图中的标签只展示有数据的部分，无数据则不展示。
 - 显示全量：选中全量后无数据的部分也正常显示。
 - 显示度量：显示字段中选择的度量字段。
 - 字体：用户可自定义设置标签的字体。
 - 颜色：用户可自定义设置标签的字体颜色。
 - 字号：用户可自定义设置标签的字体字号，范围10~100之间。

- 字体粗细：用户可以设置标签字体的粗细，类型有Normal、Bold、Bolder、Lighter。
- 选中样式
 - 颜色：单击颜色编辑器设置颜色。
 - 标签颜色：单击颜色编辑器设置标签颜色。
 - 数据值：单击“数据值”右侧的勾选框，表示显示数据值，表示隐藏数据值。
 - 数据名：单击“数据名”右侧的勾选框，表示显示数据名，表示隐藏数据名。
 - 文本样式：设置文本的颜色、字号和字体粗细样式。

图 7-155 选中样式



联动

- 联动
 - a. 单击“高级 > 联动”，进入地图联动设置页面，参考表7-47设置参数。


表 7-47 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持选择大屏二维表上的图表。
显隐	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。

- i. 过滤：选择需要绑定的字段后，在右侧勾选关联的图表。

图 7-156 过滤


图表联动配置



- ii. 显隐：直接勾选关联的图表。
- b. 参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置，示例参考[联动](#)。

效果图

图 7-157 世界地图示例



7.4.2.3 中国地图

本章节介绍中国地图的样式各配置项的含义。

字段

在“数据”标签页，选择需要的“省级行政区/维度”和“数值/度量”，对应的三字段/维度和数值/度量只有一个值：

- 在类别轴/维度找到需要的数据，双击或拖拽至省级行政区/维度内。
- 在数值/度量列表中，找到相应数据拖拽至数值/度量区域。
- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-48 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-49 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-50 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

设置自动刷新，系统自动刷新图表数据，您可以按照业务需要设置。

单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍中国地图的样式各配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-158 尺寸位置



- 全局样式
 - 地图中心：设置地图中心在图层中的位置。
 - 顶部：设置地图中心的顶部，输入值必须在0到200之间。
 - 左侧：设置地图中心的左侧，输入值必须在0到200之间。
 - 地图缩放：设置地图中心在图层中的缩放比例，输入值必须在0.1到50之间。

图 7-159 全局样式



- 填充设置
 - 透明度：设置填充的途明度，输入值必须在0到1之间。
 - 填充颜色：设置填充的颜色。

- 宽度：设置填充的宽度，输入值必须在0到10之间。

图 7-160 填充设置



- 视觉映射
 - 显示/隐藏视觉映射：单击“标签”右侧的勾选框，表示显示视觉映射，表示隐藏视觉映射。
 - 方向：单击下拉选项设置视觉映射的映射方向，可以设置为水平或垂直。
 - 映射类型：单击下拉选项设置视觉映射的映射类型，可以设置为连续型或分段型。
 - 宽度：设置视觉映射的宽度。
 - 高度：设置视觉映射的高度。
 - 左侧：设置视觉映射时距离图层左侧的距离。
 - 底部：设置视觉映射时距离图层底部的距离。
 - 文字：设置视觉映射时文本的字体颜色和字号大小。
 - 映射类型：支持连续型金额自定义范围设置。范围支持对数值范围、数值颜色、对应文本设置。
 - 范围外：支持对范围外颜色进行设置。

图 7-161 视觉映射

视觉映射 ^

显示视觉映射

方向 垂直 ▾

宽度 — 10 +

高度 — 20 +

左侧 — 6 +

底部 — 4 +

间距 — 10 +

文字

颜色 ■

字号 — 10 +

映射类型

连续型 自定义范围

+ 新增范围

▾ 范围1 删除

▾ 范围2 删除

▾ 范围3 删除

范围外 ■

- 标签
 - 显示标签：勾选后地图显示标签，不勾选，地图不显示标签。
 - 显示全量：勾选后，不显示标签的区域也会显示。
 - 显示度量：显示字段中选择的度量字段。
 - 字体：用户可自定义设置标签的字体。
 - 颜色：用户可自定义设置标签的字体颜色。

- 字号：用户可自定义设置标签的字体字号，范围10~100之间。
- 字体粗细：用户可以设置标签字体的粗细，类型有Normal、Bold、Bolder、Lighter。
- 选中样式
 - 颜色：单击颜色编辑器设置颜色。
 - 数据值：单击“数据值”右侧的勾选框，表示显示数据值，表示隐藏数据值。
 - 数据名：单击“数据名”右侧的勾选框，表示显示数据名，表示隐藏数据名。
 - 文本样式：设置文本的颜色、字号和字体粗细样式
 - 提示框内边距：设置提示框的内边距，输入值不能小于0。
 - 提示框背景色：设置提示框的背景颜色。
 - 提示框自定义大小：设置提示框的大小。
 - 提示框边框颜色：设置提示框的边框颜色。
 - 提示框边框宽度：设置提示框的边框宽度，输入值不能小于0。

图 7-162 选中样式

选中样式 ^

颜色 

数据值

数据名

文本样式

颜色 

字号 12

字体粗细 ▾

提示框

内边距 5

背景色 

边框颜色 

边框宽度 0

自定义大小

宽度 160

高度 30

- 开启缩放：支持设置是否开启缩放。
- 开启平移：支持设置是否开启平移。

联动

- 联动
 - a. 单击“高级 > 联动”，进入地图联动设置页面，参考表7-51设置参数。

表 7-51 图表联动设置


参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持选择大屏二维表上的图表。

参数	说明
显隐	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。

- i. 过滤：选择需要绑定的字段后，在右侧勾选关联的图表。

图 7-163 过滤

图表联动配置



- ii. 显隐：直接勾选关联的图表。
- b. 参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置，示例参考[联动](#)。

效果图

图 7-164 中国地图示例



7.4.2.4 自定义地图

本章节介绍自定义地图的样式各配置项的含义。

字段

在“数据”标签页，选择需要的“类别轴/维度”和“数值/度量”，拖到字段中：

- 在类别轴/维度找到需要的数据，双击或拖拽至地理位置/维度区域。
- 在数值/度量列表中，找到需要的数据，拖拽至数值/度量区域。
- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-52 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。

参数	参数说明
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-53 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-54 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。

- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
设置自动刷新，系统自动刷新图表数据，您可以按照业务需要设置。
- 单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍中国地图的样式各配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-165 尺寸位置



- 全局样式
 - 地图中心：设置地图中心在图层中的位置。
 - 顶部：设置地图中心的顶部，输入值必须在0到200之间。
 - 左侧：设置地图中心的左侧，输入值必须在0到200之间。
 - 缩放范围：设置地图中心在图层中的缩放比例，输入值必须在0.1到50之间。
 - 边界数据来源：地图数据的来源方式，有链接和素材两种类型。
 - 链接：从其他地方复制链接粘贴此处，可以获取边界数据。
 - 素材：用户自定义素材，或者从其他地方获取到的json文件，上传获取边界数据。


图 7-166 全局样式



- 填充设置

- 透明度：设置填充的透明度，输入值必须在0到1之间。
- 边线选择：设置边线的颜色和宽度。
 - 填充颜色：设置填充的颜色。
 - 宽度：设置填充的宽度，输入值必须在0到10之间。

图 7-167 填充设置



- 视觉映射

- 显示/隐藏视觉映射：单击“标签”右侧的勾选框，表示显示视觉映射，表示隐藏视觉映射。
- 方向：单击下拉选项设置视觉映射的映射方向，可以设置为水平或垂直。
- 映射类型：单击下拉选项设置视觉映射的映射类型，可以设置为连续型或自定义范围。
- 宽度：设置视觉映射的宽度。
- 高度：设置视觉映射的高度。
- 左侧：设置视觉映射时距离图层左侧的距离。
- 底部：设置视觉映射时距离图层底部的距离。
- 间距：设置映射之间间距。
- 文字：设置视觉映射时文本的字体颜色和字号大小。
- 映射类型：支持连续型金额自定义范围设置。范围支持对数值范围、数值颜色、对应文本设置。

- 范围外：支持对范围外颜色进行设置。

图 7-168 视觉映射

视觉映射

显示视觉映射

方向

宽度

高度

左侧

底部

间距

文字

颜色

字号

映射类型

连续型 自定义范围

+ 新增范围

▼ 范围1

▼ 范围2

▼ 范围3

范围外

- 标签
 - 显示标签：勾选后地图显示标签，不勾选，地图不显示标签。
 - 显示全量：勾选后，不显示标签的区域也会显示。
 - 显示度量：显示字段中选择的度量字段。
 - 字体：用户可自定义设置标签的字体。

- 颜色：用户可自定义设置标签的字体颜色。
- 字号：用户可自定义设置标签的字体字号，范围10~100之间。
- 字体粗细：用户可以设置标签字体的粗细，类型有Normal、Bold、Bolder、Lighter。
- 选中样式
 - 颜色：单击颜色编辑器设置颜色。
 - 数据值：单击“数据值”右侧的勾选框，表示显示数据值，表示隐藏数据值。
 - 数据名：单击“数据名”右侧的勾选框，表示显示数据名，表示隐藏数据名。
 - 文本样式：设置文本的颜色、字号和字体粗细样式
 - 提示框内边距：设置提示框的内边距，输入值不能小于0。
 - 提示框背景色：设置提示框的背景颜色。
 - 提示框自定义大小：设置提示框的大小。
 - 提示框边框颜色：设置提示框的边框颜色。
 - 提示框边框宽度：设置提示框的边框宽度，输入值不能小于0。

图 7-169 选中样式

选中样式 ^

颜色 

数据值

数据名

文本样式

颜色

字号

字体粗细

提示框

内边距

背景色

边框颜色

边框宽度

自定义大小

宽度

高度

- 开启缩放：支持设置是否开启缩放。
- 开启平移：支持设置是否开启平移。

联动

- 联动
 - a. 单击“高级 > 联动”，进入地图联动设置页面，参考表7-55设置参数。

表 7-55 图表联动设置


参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持选择大屏二维表上的图表。

参数	说明
显隐	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。

- i. 过滤：选择需要绑定的字段后，在右侧勾选关联的图表。

图 7-170 过滤

图表联动配置



- ii. 显隐：直接勾选关联的图表。
- b. 参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置，示例参考[联动](#)。

场景：江苏省份地图制作

- 前提条件
 - 新建项目
 - 新建数据源。

- 新建数据集。
- 新建大屏。
- 地图制作步骤
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 单击项目名称，进入项目（demo）。
 - c. 单击“大屏 > 新建大屏”，进入创建大屏页面。
 - d. 单击组件“地图 > 自定义地图”，设置样式 > 全局样式 > 边界数据来源。此处选择链接方式，将链接填写在边界数据来源处，地图呈现江苏省图样。

图 7-171 链接地址

字段 样式

W 680 H 350

X 259 Y 107

不透明度 100%

全局样式 1

地图中心

顶部 - 50 +

左侧 - 50 +

缩放范围 - 1 +

边界数据来源 2


链接 3 素材

链接地址 4

<https://geojson.cn/api/data/32000>

- e. 勾选标签，地图显示各市标签。

图 7-172 江苏省地图



- f. 通过设置映射类型预览江苏省各市GDP分布范围。
 - i. 选择新建的数据集。
 - ii. 设置字段（地理位置/维度设置为“城市”，数值/度量设置为“GDP”），“更新数据”。
 - iii. 设置映射范围（用户自定义）。这时地图上会显示不同的颜色来区分江苏省各市GDP的范围，参见图7-172。

图 7-173 数值范围设置

映射类型

连续型 自定义范围

⊕ 新增范围

范围1 删除

数值范围 数值 \leq n < 数值

0 \leq n < 300

数值颜色

对应文本 范围标签A

范围2 删除

数值范围 数值 \leq n \leq 数值

300 \leq n \leq 400

数值颜色

对应文本 范围标签B

范围3 删除

数值范围 数值 \leq n \leq 数值

400 \leq n \leq 500

数值颜色

对应文本 范围标签D

范围外

7.4.3 制作媒体

7.4.3.1 创建媒体

媒体组件包括图片组件和视频组件，主要用于通过图片和视频方式对数据报表页面进行补充说明。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。

操作步骤

1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的项目，单击“确定”进入创建数据大屏页面。
6. 在页面左侧的组件区域单击“媒体”组件，切换至媒体组件页。

图 7-174 媒体组件



7. 拖动或单击媒体组件至画布区域。
8. 在页面右侧配置字段和样式和交互相关信息。
9. 完成字段和样式配置之后，单击大屏编辑页面右上侧的“保存并发布”或“保存”。

图表类型与说明

每种图表都有其适用场景和数据要素（即构成图表的字段）。下面为您介绍各种类型图表的使用场景、数据要素和样例展示。

表 7-56 图表适用场景

类型	类型	说明	数据要素
图片	图片	图片组件主要用于添加图片到报表页面进行组合展示，常用于添加页面补充说明配图或者添加LOG图片等进行页面美观度整体提升。	类别轴/维度 轴值/度量 颜色图例
视频	视频	视频是媒体组件的一种，支持自定义视频的URL地址、视频播放属性、播放器的外观属性等，支持mp4格式的视频，能够在可视化应用中添加视频播放器来播放您的视频。	链接
	FLV视频流	功能同视频组件，支持播放FLV视频格式。	链接

7.4.3.2 图片

本章节主要介绍图片各配置项的含义。

样式

本章节介绍图片的样式各项配置项的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-175 尺寸位置



- 全局样式
 - 图片：选择图片，您可以通过如下三种方式加载图片到大屏中。
 - i. 在“图片”后显示“url”的框中输入图片的地址。
 - ii. 单击“图片”下方的虚线框，选择图片。
 - iii. 直接拖动图片至“图片”下方的虚线框中。

图片选择后，您也可以进行编辑和删除操作。单击图片区域的可以删除当前图片，单击可以修改当前图片。

📖 说明

请合理谨慎使用背景图片功能，该功能可能是你的背景图数据泄露。

- 缩放模式：单击下拉选项，可以设置图片的缩放模式。可设置为默认、按比例缩放、裁剪缩放、拉伸缩放。
- 图片位置：单击下拉选项，可以设置图片的位置。可设置为居中对齐、左对齐、右对齐、顶对齐、底对齐。

图 7-176 全局样式



交互

本节介绍媒体相关交互的相关的样各配置项的含义，仅图片支持交互设置。

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-177 交互编辑页面



3. 选择事件，支持设置为单击。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击“确定”，完成交互事件的设置

📖 说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有 =、≠、>、≥、<、≤ 为空、不为空。
- date日期类型支持的字符串有 =、>、≥、<、≤。

效果图

图 7-178 图片效果图



7.4.3.3 视频

本章节主要介绍视频各配置项的含义。

样式

- 尺寸位置
 - W: 设置图表的宽，单位为px。
 - H: 设置图表的高，单位px。
 - X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度: 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-179 尺寸位置



- 视频
 - 支持输入url，例如上传视频到OBS桶步骤：
 - i. 登录到OBS控制台，创建OBS桶。
 - ii. 创建好后，单击左侧菜单“桶列表”进入桶列表页面。
 - iii. 选择自己创建好的桶，进入桶设置界面，单击上传对象，上传文件。

图 7-180 上传对象




- iv. 上传成功后，单击页面右侧刷新按钮，刷新页面。
- v. 选择需要操作的对象单击对象名称，进入对象页面粘贴链接，将链接放在大屏>媒体>视频/FLV视频流播放器>字段的链接框内。

图 7-181 对象页面



图 7-182 播放视频



说明


注意视频链接必须是浏览器可以访问的，且需满足其内容安全策略。

- 本地上传。
- 播放设置
 - 自动播放

- 显示/隐藏自动播放：单击“显示自动播放”左侧的勾选框， 表示显示自动播放， 表示隐藏自动播放。
- 循环播放
 - 显示/隐藏循环播放：单击“显示循环播放”左侧的勾选框， 表示显示循环播放， 表示隐藏循环播放。
- 控制条
 - 显示/隐藏控制条：单击“显示控制条”左侧的勾选框， 表示显示控制条， 表示隐藏控制条。
- 静音
 - 显示/隐藏静音：单击“显示静音”左侧的勾选框， 表示显示控静音， 表示隐藏静音。

效果图

图 7-183 视频效果图



7.4.3.4 FLV 视频流播放器

本章节主要介绍FLV视频流播放器各配置项的含义。

字段

在字段页面的“链接”内输入FLV视频流的公网地址，格式为https://域名/目录/文件名.flv。

图 7-184 视频流播放



说明

注意视频链接必须是浏览器可以访问的，且需满足其内容安全策略。

上传视频到OBS桶步骤

1. 登录到OBS控制台，创建OBS桶。
2. 创建好后，单击左侧菜单“桶列表”进入桶列表页面。
3. 选择自己创建好的桶，进入桶设置界面，单击上传对象，上传文件。

图 7-185 上传对象




4. 上传成功后，单击页面右侧刷新按钮，刷新页面。
5. 选择需要操作的对象单击对象名称，进入对象页面粘贴链接，将链接放在大屏>媒体>视频/FLV视频流播放器>字段的链接框内。

图 7-186 对象页面



图 7-187 播放视频



样式

- 尺寸位置
 - W: 设置图表的宽，单位为px。
 - H: 设置图表的高，单位px。
 - X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度: 设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-188 尺寸位置



7.4.4 制作文本


7.4.4.1 创建文本

文本组件的主要作用是通过文本的方式对数据报表页面进行补充说明。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。

3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的项目，单击“确定”进入创建数据大屏页面。
6. 在页面左侧的组件区域单击“文本”组件，切换至文本组件页。

图 7-189 文本组件



7. 拖动或单击文本组件至画布区域。
8. 在页面右侧设置文本的相关信息。

标题: 在右侧的“字段 > 文本内容框”内输入对应的文本，在“跳转链接”框内输入要跳转的链接。

文本: 在右侧的“字段 > 文本内容框”内输入对应的文本。

词云: 在右侧的“字段 > 类别轴/维度、轴值/度量、过滤”，依次将“数据”内所需的类别轴/维度、轴值/度量拖拽至字段内。

时间器: 无需设置。

表格轮播: 在右侧的“字段 > 类别轴/维度、轴值/度量、过滤”，依次将“数据”内所需的类别轴/维度、轴值/度量拖拽至字段内。

数字翻牌器: 在右侧的“字段 > 轴值/度量、过滤”，依次将“数据”内所需轴值/度量拖拽至字段内。

跑马灯: 在右侧的“字段 > 文本内容框”内输入对应的文本。设置成功后跑马灯效果自动展示。

轮播列表柱状图: 在右侧的“字段 > 轴值/度量、过滤”，依次将“数据”内所需轴值/度量拖拽至字段内。

- 完成字段和样式配置之后，单击大屏编辑页面右上侧的“保存并发布”或“保存”。

文本类型与说明

表 7-57 文本类型说明

类型	说明	数据要素
标题	和其他组件结合使用，作为组件的标题。	无
文本	文本有文本组成，用于对组件内容进行描述。	文本
词云	词云由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据。	类别轴/维度
时间器	时间器接入标准时间，用于展示当前时间。	无
表格轮播	通过表格轮播的形式展示数据。	表格列/维度或度量
表格	通过表格形式展示数据。	表格列/维度或度量
数字翻牌器	数字翻牌器支持自定义翻牌器的标题、数字、前缀、后缀等样式，通常与其他组件配合使用，通过交互功能在可视化应用中展示实时数据的变化情况。	数值/度量
阈值翻牌器	阈值翻牌器支持自定义翻牌器的阈值、标题、数字、前缀、后缀等样式，通常与其他组件配合使用，通过交互功能在可视化应用中展示实时数据的变化情况。	数值/度量
跑马灯	跑马灯支持自定义文本的内容、颜色、动画效果等，能够将组件中的溢出文本以跑马灯动画的形式展示在可视化应用中。	文本
轮播列表柱状图	轮播列表柱状图是表格组件的一种，支持根据数值大小映射柱子的长度，支持以跑马灯动画的形式展示溢出文本，能够以轮播列表柱图的形式在可视化应用中直观地展示多行、多页的文本内容。	类别轴/维度和轴值/度量

7.4.4.2 标题

本章节主要介绍标题各配置项的含义。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-190 尺寸位置



- 文本样式
 - 标题设置：用户自定义设置。
 - 字体：设置文本的字体。
 - 字号：设置文本的字号。
 - 文本间距：设置文本的文本间距
 - 颜色：设置文本的字体颜色。
 - 字体粗细：设置文本的字体粗细。
 - 对齐方式：设置文本的对齐方式，可以设置为左侧、右侧、水平居中。
 - 上下对齐：设置文本的上下对齐方式，可以设置为居中、上对齐、下对齐。

交互

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-191 交互编辑页面



3. 选择事件，支持设置为单击。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

📖 说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有 =、≠、>、≥、<、≤为空、不为空。
- date日期类型支持的字符串有 =、>、≥、<、≤。

7.4.4.3 文本

本章节主要介绍文本各配置项的含义。


字段

- 手动输入，需要文本内容。
- 动态字段


在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”，拖到文本设置/维度或度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-58 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

○ 时间字段

表 7-59 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

■ 过滤字段选择度量

表 7-60 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
 - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
 - 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
 - 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-192 尺寸位置

字段	样式	交互
W	<input type="text" value="680"/>	H <input type="text" value="350"/>
X	<input type="text" value="762"/>	Y <input type="text" value="492"/>

- 全局样式
 - 溢出滚动：勾选后，如果文本溢出，会自动滚动播放。
 - 滚动时间：输入数值或单击，设置文本滚动的时间。只有当勾选了溢出滚动后，此配置项才生效。
- 文本样式
 - 分割符：设置文本的分割符。
 - 字体：设置文本的字体。
 - 字号：设置文本的字号。
 - 文本间距：设置文本的文本间距
 - 颜色：设置文本的字体颜色。
 - 字体粗细：设置文本的字体粗细。
 - 对齐方式：设置文本的对齐方式，可以设置为左侧、右侧、水平居中。
 - 上下对齐：设置文本的上下对齐方式，可以设置为上对齐、下对齐、居中。
 - 行高：输入数值或拖动，调整文字的每一行之间的间距。
 - 首行缩进：输入数值或拖动，调整文字的每一行之间的间距。

- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

交互

本节介绍文本相关交互的各项配置。

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-193 交互编辑页面



3. 选择事件，支持设置为单击。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有 =、≠、>、≥、<、≤ 为空、不为空。
- date日期类型支持的字符有 =、>、≥、<、≤。

7.4.4.4 词云

本章节主要介绍词云各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在数据列下类别轴/维度列表中，选择字段拖拽至类别轴/维度区域。
- 在数据列下轴值/度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

▪ 非时间字段

表 7-61 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

▪ 时间字段

表 7-62 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为枚举时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-63 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-194 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置组件文本的字体样式。
 - 最大字号：输入数值或拖动，设置组件文字的最大字号。定义数据中value值最大的文本大小。
 - 最小字号：输入数值或拖动，设置组件文字的最小字号。定义数据中value值最小的文本大小。

- 间距：输入数值或拖动，调整组件文字的每一行之间的间距。


7.4.4.5 时间器

本章节主要介绍时间器各配置项的含义。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-195 尺寸位置



- 图标样式
 - 字号：设置组件时间图标的字号大小。
 - 颜色：设置组件时间图标的颜色。
 - 右边距：输入数值或拖动，调整组件时间图标的右边距。
- 时间器
 - 字体：设置组件中文本的字体样式。
 - 字号：设置组件中文本的字号大小。
 - 颜色：单击颜色编辑器设置组件中文本的颜色。
 - 字体粗细：单击下拉框设置组件文本的字体粗细样式。
 - 格式化：设置组件中时间显示的格式。

7.4.4.6 表格轮播

本章节主要介绍表格轮播各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至表格列/维度或度量区域。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至表格列/维度或度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-64 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-65 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。


参数	参数说明
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为度量时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-66 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
- 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-196 尺寸位置



- 全局样式
 - 表格行数：输入数值设置表格的显示行数。
 - 轮播：勾选时 ，会进行表格轮播。未勾选时 ，表格的内容不会进行轮播，当表格数据超过“表格行数”所指定的显示行数时，表格会显示滚动条，您可以通过滚动滚轮查看表格数据。
 - 动画类型：单击下拉选项设置动画类型，可设置为翻转、跑马灯、跳动。
 - 时间间隔：输入数值或单击设置表格轮播的时间间隔。
 - 边框线：设置边框线的粗细和颜色。
- 表头
 - 显示/隐藏表头：单击“表头”右侧的勾选框，表示显示表头，表示隐藏表头。
 - 表头行高：输入数值，设置表头行高。
 - 背景色：单击颜色编辑器设置表头的背景色。
 - 对齐方式：单击下拉选项设置表头文本的对齐方式，可选择为水平居中、左侧、右侧。
 - 文本设置：
 - 字体：单击下拉选项设置表头文本的字体类型。
 - 字体颜色：单击下拉选项设置表头文本的字体颜色。
 - 字号：单击下拉选项设置表头文本的字号大小。
 - 字体粗细：单击下拉选项设置表头文本的字体粗细样式。
- 行配置
 - 行高：设置行高，输入值不能小于45。
 - 奇行背景色：单击颜色编辑器设置奇行表格的背景色。
 - 偶行背景色：单击颜色编辑器设置偶行表格的背景色。
 - 文本：设置行的字体、字体颜色、字号、字体粗细。
 - 行分割线
 - 样式：设置行分割线样式，支持实线、虚线、点划线的设置。
 - 粗细：设置行分割线的粗细。
 - 行颜色：设置行分割线的颜色。
- 序列号

- 显示/隐藏序列号：单击“序列号”右侧的勾选框，表示显示序列号，表示隐藏序列号。
- 背景色：单击颜色编辑器设置背景色。
- 圆角：输入数值或单击设置圆角度。
- 列宽占比（%）：输入数值或拖动，设置序列号这一列的宽度。
- 半径：输入数值或拖动，设置半径大小。
- 字体颜色：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字体颜色。
- 字号：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字号大小。
- 字体粗细：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字体粗细样式。

交互

本节介绍表格轮播的交互各项配置的含义。

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-197 交互编辑页面



3. 选择事件，支持设置为单击。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有=、≠、>、≥、<、≤为空、不为空。
- date日期类型支持的字符串有=、>、≥、<、≤。

7.4.4.7 表格

本章节介绍表格组件相关的样各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：


- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至表格列/维度或度量区域。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至表格列/维度或度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-67 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-68 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。


参数	参数说明
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为度量时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-69 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
- 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。


样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-198 尺寸位置



- 全局样式

- 表格布局：可以调整表格的比例，包含自动调整、按比例分配两种类型。
- 分页展示：可以设置表格的行数、字体类型、字体颜色、字体大小、字体粗细。
- 筛选：勾选筛选，表头出现, 可以对数据进行筛选。
- 排序：对数据进行排序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 边框线：设置表格边框的粗细和颜色。

- 表头

- 显示/隐藏表头：单击“表头”右侧的勾选框，表示显示表头，表示隐藏表头。
- 表头行高：输入数值，设置表头行高。
- 背景色：单击颜色编辑器设置表头的背景色。
- 对齐方式：单击下拉选项设置表头文本的对齐方式，可选择为水平居中、左侧、右侧。
- 字体：单击下拉选项设置表头文本的字体类型。
- 字体颜色：单击下拉选项设置表头文本的字体颜色。
- 字号：单击下拉选项设置表头文本的字号大小。
- 字体粗细：单击下拉选项设置表头文本的字体粗细样式。

- 行配置

- 行高：设置行高，输入值不能小于45。
- 奇行背景色：单击颜色编辑器设置奇行表格的背景色。
- 偶行背景色：单击颜色编辑器设置偶行表格的背景色。
- 选中背景颜色：选中联动字段所在行的颜色，可自定义颜色。
- 对齐方式：行配置对齐方式类型有水平居中左侧右侧。
- 自动换行：文本设置行的字体、字体颜色、字号、字体粗细。
- 文本：设置行的字体、字体颜色、字号、字体类型。
- 行分割线

- 样式：设置行分割线样式，支持实线、虚线、点划线的设置。
- 粗细：设置行分割线的粗细。
- 行颜色：设置行分割线的颜色。
- 系列设置：支持表格的表头和列内容独立对齐方式配置。
 - 选择系列：选择列项，用户根据需求可选择。
 - 自然对齐方式：勾选此选项，表头对齐、内容对齐才可以设置。
 - 表头对齐：设置表头对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。
 - 内容对齐：设置内容对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。
- 条件格式

表 7-70 条件格式

条件格式	请选择系列：配置字段根据图表展示的字段选择。
	快捷样式。 <ul style="list-style-type: none"> ● 指在已经有的样式里面选择快捷图标。 ● 颜色翻转：打开颜色翻转，快捷图标颜色对换，关闭颜色翻转，快捷图标颜色恢复。
	自定义样式： <ul style="list-style-type: none"> ● 文本 <ul style="list-style-type: none"> - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。 - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。 - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。 - 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。 - 删除：单击“-”，删除筛选条件。 ● 图标 <ul style="list-style-type: none"> - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。 - 图标样式：预选图标，如果不满足可以在筛选条件后面单独设置。 - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。 - 添加规则：单击“+”，增加筛选条件。 - 删除：单击“-”，删除筛选条件。

交互


- 联动
 - a. 单击“高级 > 联动”，进入图表联动设置页面，参考表5 图表联动设置设置参数。

表 7-71 图表联动设置

参数	说明
过滤	设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持选择大屏二维表上的图表。


- b. 参数设置完成之后，单击“确定”完成联动设置。
- c. 场景示例：以某店销售产品报表为示例。
 - i. 创建表格（表格字段显示：产品名称、销售价格），创建柱状图（显示字段：产品名称、销售价格）。

图 7-199 联动图表




- ii. 单击表格>交互>高级 > 联动，弹出图标联动配置页面。选择过滤绑定的字段，在选择关联的图表。

图 7-200 关联图标设置



- iii. 设置好表格参数后，单击页面右上角的保存，再单击预览，进入预览页面。
- iv. 设置联动字段会显示下划线，单击“car_10”产品，表格整行会高亮显示（会显示背景颜色，此处颜色用户自定义），柱状图会显示当前产品的性别年龄使用情况展示。

图 7-201 car_10 产品柱状图图表显示



- v. 如果想看整体表格显示情况，单击当前已经高亮的行，表示取消联动。
 - 跳转
 1. 单击“交互”进入交互页面。
 2. 单击“高级>跳转>图表跳转配置”，进入交互页面。

图 7-202 交互页面

字段	样式	交互
高级		^
联动		📎
跳转		📎

3. 选择图表，单击“确定”，完成交互事件的设置。

7.4.4.8 数字翻牌器


本章节介绍数字翻盘相关的样各配置项的含义。

字段


在数据列下的轴值/度量内，选择字段拖拽或双击至数值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-72 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。

参数	参数说明
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-73 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-74 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
- 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置

- W: 设置图表的宽, 单位为px。
- H: 设置图表的高, 单位px。
- X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- 不透明度: 设置图表在画布上的透明度, 可通过滑动条进行设置, 也可手动输入百分比, 比例越大透明程度越低。

图 7-203 尺寸位置



- 全局样式
 - 对齐方式: 设置数字的对齐方式, 可以设置为水平居中、左侧对齐、右侧对齐。
 - 间距: 设置数字与图层的间距。
 - 始终动画: 开启后, 翻牌器上的数字将始终随着数据的变化而动态变化。
 - 动画时长: 输入数值或单击可设置动画一次播放的时间, 时间单位为毫秒。
- 标题
 - 支持是否显示翻牌器标题。
 - 标题名: 设置数字翻牌器标题名。
 - 对齐方式: 设置标题的对齐方式, 可以设置为顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。
 - 字体: 设置文本的字体。
 - 字号: 设置文本的字号。
 - 颜色: 设置文本的字体颜色。
 - 字体粗细: 设置文本的字体粗细。
- 数值
 - 小数位控制: 设置小数位, 支持/不支持小数位, 单击“小数的控制位”右侧的勾选框, 表示支持, 表示不支持。
 - 千位分隔符: 支持设置数值的千分位分隔符。
 - 字体: 设置标题的字体。
 - 字号: 设置标题的字号。
 - 颜色: 设置标题的字体颜色。
 - 字体粗细: 设置标题的字体粗细。
 - 数字间隔: 设置数字间的间隔。
 - 左右对齐: 设置左右对齐距离。
 - 上下内边距: 设置上下边距距离。

- 背景色：设置背景颜色。
- 边线选项：支持设置边线的样式、宽度、圆角、颜色。
- 增长趋势
 - 自定义图标：支持url设置和本地上传。
 - 内容：设置增长趋势内容。
 - 字体：设置增长趋势字体。
 - 字号：设置增长趋势字号。
 - 颜色：设置增长趋势颜色。
 - 字体粗细：设置字体增长趋势字体粗细。
- 减少趋势
 - 显示减少趋势：设置支持/不支持减少趋势，单击“小数控制位”右侧的勾选框，表示支持，表示不支持。
 - 自定义图标：支持url设置和本地上传。
 - 内容：设置减少趋势内容。
 - 字体：设置减少趋势字体。
 - 字号：设置减少趋势字号。
 - 颜色：设置减少趋势颜色。
 - 字体粗细：设置字体减少趋势字体粗细。
- 前缀/后缀
 - 内容：设置前缀&后缀内容。
 - 字体：设置前缀&后缀字体。
 - 字号：设置前缀&后缀字号。
 - 颜色：设置前缀&后缀颜色。
 - 字体粗细：设置字体前缀&后缀字体粗细。

交互

本节介绍文本相关交互的相关的样各配置项的含义，仅图片支持交互设置。

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-204 交互编辑页面



3. 选择事件，支持设置为单击。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有 =、≠、>、≥、<、≤ 为空、不为空。
- date日期类型支持的字符串有 =、>、≥、<、≤。

7.4.4.9 阈值翻牌器


本章节介绍阈值翻牌器相关的各配置项的含义。

字段


在数据列下的轴值/度量内，选择字段拖拽或双击至数值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-75 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。

参数	参数说明
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-76 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-77 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
- 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置

- W: 设置图表的宽, 单位为px。
- H: 设置图表的高, 单位px。
- X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- 不透明度: 设置图表在画布上的途明度, 可通过滑动条进行设置, 也可手动输入百分比, 比例越大透明程度越低。

图 7-205 尺寸位置



- 全局样式
 - 对齐方式: 设置数字的对齐方式, 可以设置为水平居中、左侧对齐、右侧对齐。
 - 上下对齐: 包含居中、上对齐、下对齐的三种对齐方式。
 - 始终动画: 开启后, 翻牌器上的数字将始终随着数据的变化而动态变化。
 - 动画时长: 输入数值或单击可设置动画一次播放的时间, 时间单位为毫秒。
 - 字体: 设置文本的字体。
 - 字号: 设置文本的字号。
 - 颜色: 设置文本的字体颜色。
 - 字体粗细: 设置文本的字体粗细。
 - 超长是否缩略显示: 支持显示超长是否缩略。显示与不显示, 用户自定义。
- 范围设置
 - 新增范围:
 - 数值范围: 支持设置数值范围, 可设置为数值区间、负无穷-数值、数值-正无穷。
 - 数值颜色: 设置数值的颜色。
 - 图标选择: 设置图标。
 - 数值显示: 设置支持/不支持数值显示, 单击“数值显示”右侧的勾选框, 表示支持, 表示不支持。
 - 文本显示: 设置支持/不支持文本显示, 单击“数值显示”右侧的勾选框, 表示支持, 表示不支持。
 - 图标显示: 设置支持/不支持图标显示, 单击“数值显示”右侧的勾选框, 表示支持, 表示不支持。
- 单位

- 显示单位：设置支持/不支持显示单位，单击“显示单位”左侧的勾选框，表示支持，表示不支持。
- 内容：设置单位内容。
- 字体：设置内容字体。
- 字号：设置内容字号。
- 不随数值变化：设置支持/不支持不随数值变化，单击“不随数值变化”右侧的勾选框，表示支持，表示不支持。
- 颜色：设置数值变化的颜色变化。
- 字体粗细：设置单位的字体粗细。

交互

本节介绍文本相关交互的的相关的样各配置项的含义，仅图片支持交互设置。

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-206 交互编辑页面



3. 选择事件，支持设置为单击。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有 =、≠、>、≥、<、≤ 为空、不为空。
- date日期类型支持的字符串有 =、>、≥、<、≤。

7.4.4.10 跑马灯

本章节介绍跑马灯相关的样各配置项的含义。

字段

文本内容框内输入对应的文本。设置成功后跑马灯效果自动展示。

样式

- 尺寸位置

- W: 设置图表的宽，单位为px。
- H: 设置图表的高，单位px。
- X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- 不透明度: 设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-207 尺寸位置



- 全局样式
 - 颜色: 支持对跑马灯中颜色的设置。
 - 字号: 文本字号大小设置范围10~100。
 - 字体: 支持对本文字体设置，默认字体微软雅黑。
 - 字体粗细: 支持设置文本粗细。
 - 轮播: 用户可自定义设置轮播时长。
 - 时间间隔: 用户可自定义设置轮播播放时间间隔。
 - 定速播放: 对播放速度的设置，用户自定义。

7.4.4.11 轮播列表柱状图


本章节介绍轮播列表柱状图相关的样各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择字段拖拽或双击至数值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。
- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。
- 过滤: 如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置: 单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-78 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

- 时间字段

表 7-79 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为枚举时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-80 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
- 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-208 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：可设置的字体类型。
 - 数量：可设置字体的数量。
- 序列号
 - 显示/隐藏序列号：单击“序列号”右侧的勾选框，表示显示序列号，表示隐藏序列号。
 - 字号：用户自定义字号，设置范围10~100之间。
 - 颜色：单击颜色编辑器设置背景色，用户自定义。
 - 字体粗细：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字体粗细样式。
 - 列宽占比(%)：输入数值或拖动，设置序列号这一列的宽度。
- 内容
 - 文本：设置组件文本的样式，包括字号、颜色和字体粗细。

- 跑马灯：勾选跑马灯右侧的时，组件文本会按照跑马灯效果轮播。
- 柱子样式
 - 背景：设置柱子的背景颜色。
 - 颜色：单击颜色编辑器设置柱子的颜色。
 - 高度：输入数值或单击设置柱子的高度。
- 流光
 - 颜色：单击颜色编辑器设置流光的颜色。
 - 长度：流光的长度。
 - 高度：流光的高度。
- 值标签：
 - 显示或隐藏值标签：勾选显示时，数据中value字段的值将以标签的形式显示在图表中。
 - 字号：值标签的字体大小。
 - 颜色：值标签的字体颜色。
 - 字体粗细：值标签的字体粗细。

7.4.5 添加素材

素材组件的主要作用是通过添加素材的方式对数据报表页面进行美化。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的数据空间，单击“确定”进入创建数据大屏页面。
6. 在页面左侧的组件区域单击“素材”组件，切换至素材组件页。

图 7-209 素材



7. 拖动素材组件至画布区域。
8. 在页面右侧配置找素材的**样式**。
9. 完成素材的样式配置之后，单击大屏编辑页面右上侧的“保存并发布”或“保存”。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-210 尺寸位置




- 边框（样式）
 - 填充
 - 样式：边框支持丰富多样的样式设置。
 - 自定义边框：
 - 图片添加方式：图片可通过url或本地上传的形式添加。
 - 边框宽度：可以通过上方、右侧、下方、左侧来调整图片展示样式，取值范围0~500之间。
 - 边框偏移：可以通过上方、右侧、下方、左侧来调整图片展示样式，取值范围0~500之间。
- 装饰（样式）
 - 缩放模式：支持保持原图大小、按比例缩放、拉伸缩放。
 - 样式：支持丰富多种样式设置。
- 背景图
 - 效果
 - 背景色：设置自定义背景组件的背景颜色。
 - 羽化：设置自定义组件的羽化，输入值必须在0到100之间。

图 7-211 无羽化效果



图 7-212 羽化效果



- 模糊度：设置自定义组件的模糊度，输入值必须在0到100之间。
- 亮度：设置自定义组件的亮度，输入值必须在0到200之间。
- 色相旋转：设置自定义组件的色相旋转，输入值必须在0到360之间。
- 不透明度：设置自定义组件的不透明度，输入值必须在0到100之间。
- 边线选项
 - 样式：支持实线、虚线、点划线的设置。
 - 宽度：设置边线的宽度，输入值不能小于0。
 - 颜色：设置边线的颜色。
- 圆角
 - 左上角：设置圆角的左上侧，输入值不能小于0。
 - 右上角：设置圆角的右上侧，输入值不能小于0。

- 右下角：设置圆角的右下侧，输入值不能小于0。
- 左下角：设置圆角的左下侧，输入值不能小于0。

图 7-213 圆角都为 0 效果





图 7-214 圆角都为 90 效果



- 填充

- 使用素材：添加预置背景图，方便高频复用背景图。
- 自定义背景：
 - 图片：支持url添加和本地上传图片。
 - 缩放模式：支持报错原图大小、按比例缩放、裁剪缩放、拉伸缩放。
 - 图片位置：支持设置为居中对齐、左对齐、右对齐、顶对齐、底对齐。

交互

1. 单击“交互>交互定义>编辑交互事件”，进入交互编辑页面（支持自定义背景组件）。

图 7-215 交互编辑页面



2. 选择事件，支持设置为单击。
3. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
4. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

📖 说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
- number数值类型支持的字符有=、≠、>、≥、<、≤为空、不为空。
- date日期类型支持的字符串有=、>、≥、<、≤。


7.4.6 制作交互

交互组件的主要作用是通过添加交互的方式对数据报表页面进行美化。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的项目，单击“确定”进入创建数据大屏页面。
6. 在页面左侧的组件区域单击“交互”组件，切换至交互组件页。
7. 拖动交互组件至画布区域。
8. 在页面右侧设置文本的相关信息。

交互组件类型说明

表 7-81 交互组件

类型	说明	数据要素
全屏	通过单击控制大屏的全屏功能。	无。
iFrame	在大屏中添加iFrame内容。	链接。
搜索	在大屏中添加搜索框。	控件变量。
单选下拉	下拉菜单中进行选择，用于数据选项较多的场景。	选项/维度、控件变量。
Tab列表	通过添加Tab控件，您可以在大屏中以标签页的形式展示多个大屏。	控件变量。
多选下拉框	下拉菜单中进行选择，用于数据选项较多的场景。	选项/维度、控件变量。

字段


- iFrame：链接用户自己输入。
- 单选下拉框/多选下拉框：

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“选项/维度”：


- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至类别轴/维度区域。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-82 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为枚举时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为枚举时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

○ 时间字段

表 7-83 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为枚举时，按条件过滤支持且条件、或条件。


■ 过滤字段选择度量

表 7-84 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。

参数	参数说明
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

📖 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
- 完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-216 尺寸位置



- 全屏
 - 全局样式

- 全屏显示：支持通过url和本地上传图片。
- 退出全屏：支持通过url和本地上传图片。
- 背景色：设置全屏功能的背景色。
- 圆角：设置全屏的圆角。
- 显示方式：支持总是和鼠标上移。
- 搜索
 - 样式
 - 提示信息：支持对文本、字体大小、颜色的设置。
 - 字号：支持设置搜索的字号。
 - 字体粗细：支持设置搜索字体的粗细。
 - 字体颜色：支持设置搜索字体的颜色。
 - 背景色：支持设置搜索的背景色。
 - 搜按钮颜色：支持设置搜索按钮的颜色。
 - 边框：支持设置边框的宽度、颜色、边框类型。边框类型支持实线、虚线、点划线。
 - 单选
 - 样式
 - 背景色：设置单选下拉的背景颜色。
 - 边框：支持对边框的宽度、圆角、颜色、类型的设置。
 - 箭头：支持对箭头的颜色、大小、右边距的设置。
 - 卡片样式：支持对字体的字号、字体粗细、字体颜色、卡片圆角度、背景色的设置。
 - 结果框样式
 - 最大高度：设置单选下拉的最大高度。
 - 字体大小：设置单选下拉的字体大小。
 - 字体粗细：设置单选下拉的字体的粗细。
 - 字体颜色：设置单选下拉的字体颜色。
 - 选项悬浮颜色：支持设置单选下拉的选项悬浮色。
 - 选项选中颜色：支持设置单选下拉的选项选中的颜色。
 - 背景色：支持设置单选下拉的背景色。
 - 初始值设置

- 初始化值：设置下拉选项的初始值。
 - 提示文本：设置下拉选项的提示文本。
- 多选下拉框样式
 - 样式
 - 背景色：设置单选下拉的背景颜色。
 - 边框：支持对边框的宽度、圆角、颜色、类型的设置。
 - 箭头：支持对箭头的颜色、大小、右边距的设置。
 - 卡片样式：支持对字体的字号、字体粗细、字体颜色、卡片圆角度、背景色的设置。
 - 结果框样式
 - 最大高度：设置单选下拉的最大高度。
 - 初始值设置
 - 初始化值：设置下拉选项的初始值。
 - 提示文本：设置下拉选项的提示文本。
 - 文本大小：用户可自定义设置。
- Tab列表样式
 - 全局样式
 - 字体：设置Tab列表的字体。
 - 行数：设置Tab列表的行数是，输入值不能小于1。
 - 列数：设置Tab列表的列数，输入值不能小于1。
 - 边框宽度：设置Tab列表的宽度，输入值不能小于0。
 - 选择类型：设置Tab列表的类型，支持单选多选的设置。
 - Tab配置：可对tab的内容以及值进行设置。
 - 标签配置：
 - 字号：字号设置范围10~100之间。
 - 字体颜色：用户自定义标签颜色。
 - 字体粗细：字体粗细类型Normal、Bold、Bolder、Lighter。
 - 背景颜色：标签列表的背景颜色可自定义设置。
 - 圆角半径：标签的圆角半径可设置，取值范围0~50。
 - 选中文字/背景/悬浮边框颜色：用户可自定义设置颜色。
 - 单轮轮播：
 - 轮播开关：支持设置轮播开关设置。

- 轮播间隔：轮播间隔用户可设置，取值范围不能小于3000。

交互

- 交互定义
 - a. 单击“交互”进入交互页面。
 - b. 单击“编辑交互事件”，进入交互编辑页面。

图 7-217 交互编辑页面



- c. 选择事件，支持设置为单击。
- d. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
- e. 单击“确定”，完成交互事件的设置。

说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
 - number数值类型支持的字符有 =、≠、>、≥、<、≤ 为空、不为空。
 - date日期类型支持的字符串有 =、>、≥、<、≤。
- 控件变量
 - a. 单击“交互>控件变量>添加变量”，进入添加变量页面。

图 7-218 添加变量



- b. 选择事件、字段值、变量名后，单击保存。

7.4.7 其他组件使用

7.4.7.1 创建组件

其他组件的主要作用是通过添加组件的方式对数据报表页面进行美化。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页单击“开始创建>创建大屏”。
5. 选择对应的项目，单击“确定”进入创建数据大屏页面。

图 7-219 其他组件



6. 在页面左侧的组件区域单击“其他”组件，切换至其他组件页。
7. 拖动或单击其他组件至画布区域。
8. 在页面右侧设置文本的相关信息。
日期选择器：无需设置，可以配置交互。
仪表盘：在“字段”内拖入相应的数值/度量。
进度条：在字段和样式中设置。

7.4.7.2 日期选择器

此章节介绍日期选择器配置项含义。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。

- H: 设置图表的高, 单位px。
- X: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- Y: 设置图表在画布中的位置。单位为px。
- 不透明度: 设置图表在画布上的透明度, 可通过滑动条进行设置, 也可手动输入百分比, 比例越大透明程度越低。

图 7-220 尺寸位置



- 全局样式
 - 背景颜色: 日期选择器的背景颜色, 用户自定义。
 - 边框颜色: 日期选择器的边框颜色, 用户自定义。
 - 样式: 边框的呈现类型, 包含实线、虚线、电划线。
 - 宽度: 边框的宽度设置。
 - 圆角: 边框的圆角设置。
 - 字号: 设置进度条的字体大小。
 - 颜色: 设置进度条字体颜色。
 - 格式化: 设置日期呈现的格式。

交互

- 交互定义
 - a. 单击“交互 > 交互定义 > 编辑交互事件”, 进入交互编辑页面。

图 7-221 交互编辑页面



- b. 选择事件, 支持设置为单击。
- c. 添加动作, 动作支持隐藏和显示 (根据选择的组件显示不同的动作值)。
- d. 单击“确定”, 完成交互事件的设置。

说明

数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。

- string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
 - number数值类型支持的字符有=、≠、>、≥、<、≤为空、不为空。
 - date日期类型支持的字符串有=、>、≥、<、≤。
- 空件变量
 - a. 单击“交互 > 空件变量 > 添加变量”，进入添加变量页面。

图 7-222 添加变量



- b. 选择事件、字段值、变量名后，单击保存。


7.4.7.3 仪表盘

此章节介绍仪表盘各参数含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“数值/度量”。

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-85 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-86 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-87 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。

参数	参数说明
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-223 尺寸位置



- 全局样式
 - 字体：设置仪表盘显示字体大小。
 - 仪表盘大小：通过此参数设置仪表盘大小。
 - 分割数：设置仪表盘刻度。
- 标题
 - 标题：设置仪表盘的标题。
 - 字号：标题字号大小设置。
 - 字体粗细：标题字体粗细设置。
 - 颜色：标题颜色设置，用户自定义。
- 轴线颜色：通过此参数设置轴线的颜色、范围。
- 轴线属性
 - 坐标轴：设置轴线粗细。

- 轴刻度：通过此参数设置轴刻度长度、粗细以及颜色。
- 分割线：通过此参数可设置分割线的长度、粗细和颜色。
- 轴标签：通过此参数可设置轴标签的大小、字号、字体粗细、颜色、位置。
- 指针：设置指针属性，仪表盘可显示与不显示指针，如果显示，可设置指针长度、宽度以及颜色。
- 标签值
 - 数值转换为%：支持用户设置数值转化。
 - 单位/字号/字体粗细/颜色：用户可自定义设置。
 - 位置：支持位置的设置。水平、垂直位置取值范围-100~100。


7.4.7.4 进度条

此章节介绍进度条的参数含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“数值/度量”。

- 手动输入，需要分别输入目标值和进度值。
- 动态输入：字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：
 - 设置字段显示内容（进度值/目标值/度量）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-88 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。

参数	参数说明
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

○ 时间字段

表 7-89 过滤器参数





参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

■ 过滤字段选择度量

表 7-90 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 设置排序

单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。支持以下排序设置：不排序、升序、降序、自定义。也可通过单击智能图表内的  不排序、 升序、 降序。

说明

使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-224 尺寸位置



- 进度条：柱子宽度、圆角半径、背景色、进度条颜色用户可自定义设置。进度条颜色支持设置纯色和渐变色。渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。
- 占比
 - 显示占比：勾选 ，可显示占比，不勾选不显示占比。
 - 小数位：小数位取值范围为0~10。
 - 占比文本：字体类型、数值颜色、数值字号、字体粗细用户可自定义设置。
 - 偏移：水平偏移取值范围-10000~1000。
- 值标签
 - 显示/隐藏值标签：单击“显示值标签”左侧的勾选框， 表示显示， 表示隐藏。

- 当前值名称：设置当前值名称。
- 目标值名称：设置目标值名称。
- 对齐方式：支持设置为左右排列和上下排列。
- 排列方式：支持设置为顶部、右侧、内部、左侧、底部、左上角、左下角、右上角、右下角。
- 文本：支持对值标签的字体、颜色、字号、字体粗细的设置。

图 7-225 值标签

值标签 ^

显示值标签

当前值名称

目标值名称

对齐方式

排列方式

文本

字体

颜色

字号

字体粗细

- 动画

- 显示/隐藏提示信息：单击“动画”右侧的勾选框， 表示开启图表的动画效果； 表示不开启图表的动画效果。
- 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
- 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
- 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
- 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。

图 7-226 动画



7.4.7.5 产业分布图

本章节主要介绍产业分布图各配置项的含义。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“类别轴/维度”和“轴值/度量”：

- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至类别轴/维度区域。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至轴值/度量区域。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度
 - 非时间字段

表 7-91 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。

参数	参数说明
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-92 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-93 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。
- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍线状图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的途明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-227 尺寸位置




- 圆环
 - 总环数配置：产业分布图的环数设置，取值范围1~3。
 - 环设置：
 - 最大卡片数：环数上显示的卡片数，取值范围0~100。
 - 旋转方向包含顺时针和逆时针。
- 卡片样式
 - 文本：对卡片中的文本颜色、字号、字体粗细进行设置。
 - 图标：用户可以自定义颜色以及图标类型。
 - 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分割符、小数位的设置。

- 动画：可以设置产业分布图的旋转速度和闪烁时长。
 - 旋转速度取值范围0.1~2之间。
 - 闪烁时长（s）取值范围1~10。

交互

1. 单击“交互”进入交互页面。
2. 单击“高级>跳转>图表跳转配置”，图表跳转页面。

图 7-228 交互编辑页面



3. 单击需要绑定的字段。
4. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。

示例请参见[柱状图中示例](#)。

表 7-94 参数说明

参数	描述
跳转类型	系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表盘项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。
打开方式	当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。
跳转报表/大屏选择	1. 先选择项目。 2. 再选择仪表盘/大屏。 说明 当跳转类型选择内部跳转时，需要设置此步骤。
关联参数	当前大屏的生效参数。
携带条件	对空值是否携带。用户根据情况选择。

7.4.7.6 里程碑

本章节主要介绍里程碑各配置项的含义。

约束限制

- 时间轴-时间维度只能拖入1个字段。
- 节点标签-维度：无度量时，最多拖3个，有度量时最多拖1个。
- 节点标签-度量：无维度时，最多拖3个，有维度时最多拖1个。
- 状态-维度只能拖入1个字段，在条件格式中使用。
- 时间维度只能拖入时间类型字段，只支持日、周、月、季、年，不支持秒、分、时类型。


字段

在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的“时间轴-时间维度”、“节点标签-维度”和“状态-维度”：


- 在维度列表中，选择字段拖拽或双击至时间轴-时间维度。
- 在维度列表中，选择字段拖拽至节点标签-维度。
- 在度量列表中，选择字段拖拽至节点标签-度量。
- 在维度列表中，选择字段拖拽至节点状态-维度。

字段列表还包含以下内容方便您更好的分析数据内容：

- 设置字段显示内容（类别轴/维度）

单击列内字段的 ，选择“字段显示内容”单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击“确定”完成对字段显示内容的修改。

- 设置聚合方式（轴值/度量）

单击列内字段的 ，选择“聚合方式”单击。支持设置求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。

- 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。

过滤设置：单击过滤内的需要设置过滤字段上的，进入设置过滤器页面。

- 过滤字段选择维度

- 非时间字段

表 7-95 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（非时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。
条件形式	设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置且条件和或条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。

参数	参数说明
过滤条件	设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。

■ 时间字段

表 7-96 过滤器参数


参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段（时间字段）。
过滤方式	设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。
过滤条件	设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。

- 过滤字段选择度量

表 7-97 过滤器参数

参数	参数说明
数据集	构造大屏组件所选的数据集。
选中字段	选择过滤的字段。
条件形式	设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。
过滤条件	需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：>、≥、<、≤、=、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。

- 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持三种方式分别为不排序、升序、降序。

排序设置：单击排序内字段的 ，选择改需要的顺序。

 说明

- 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
- 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示请再次拖动度量字段到度量槽位。

- 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
- 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。

完成字段配置之后，单击“更新”，系统自动更新图表。

样式

本章节介绍线状图的样式的各项配置的含义。

- 尺寸位置
 - W：设置图表的宽，单位为px。
 - H：设置图表的高，单位px。
 - X：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - Y：设置图表在画布中的位置。单位为px。
 - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。

图 7-229 尺寸位置



- 图表基础样式
 - 图表切换类型有里程碑和时间粒度。
 - 节点
 - 配色分为单色和按节点，颜色用户自定义。
 - 大小：节点大小用户可自定义设置，取值范围8~48。
 - 距离可设置按比例和等分。
 - 线条粗细、颜色用户可自定义设置，线条粗细取值范围1~48。
- 节点标签
 - 显示节点标签：可通过勾选框设置是否显示节点标签。
 - 标签设置
 - 标签布局类型：上下交错、轴下方、轴下方。
 - 对齐方式类型：左对齐、居中、右对齐。
 - 显示时间轴字段：勾选框后，图表显示时间轴字段，不勾选只显示时间。

- 显示标签字段：勾选框后，图表显示节点标签，不勾选不显示节点标签。
- 显示今天：勾选框后，里程碑会显示当天的标签（今天），不勾选则不显示。
- 条件格式
 - 条件格式中的系列由字段中的“状态维度”所定义，可以设置不同状态的样式设置。
 - 设置条件格式的步骤：
 - i. 选择系列字段。
 - ii. 勾选自定义样式，单击“自定义样式”右边的笔图标，进入自定义样式页面。
 - iii. 单击添加规则，选择状态，设置节点颜色、状态图标、节点图标大小，设置线条颜色以及粗细。
 - iv. 设置好参数后，单击“确定”，条件格式设置成功。
 - v. 单击右上角的“预览”按钮，产查看设置的条件格式。
设置的状态，按照条件格式展示，未设置的状态按照全局演示展示。


7.5 预览大屏

本章节介绍如何预览大屏。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[新建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 您已制作并保存该数据大屏。

预览大屏操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“大屏”进入大屏管理页面。
6. 在大屏管理单击右侧操作列下的“预览”，进入大屏预览页面，也可在创建、编辑页面预览。


7.6 发布大屏

在您保存好大屏后，您需要发布大屏，本章节介绍如何发布大屏。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[新建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已保存大屏。

发布大屏步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“大屏”进入大屏管理页面。
6. 单击未发布的大屏，进入编辑页面。
7. 单击页面右上角的“保存并发布”按钮，页面提示“大屏发布成功”。
8. 如果编辑大屏内容，单击大屏页面右上角“重新发布”按钮，页面提示“大屏发布成功”。


7.7 复制大屏

本章节介绍如何复制大屏。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。

复制大屏步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“大屏”进入大屏管理页面。
6. 单击大屏操作列“更多>复制”，弹出复制窗口，重命名后单击“确定”，复制成功。此时大屏转态为未发布，如果要发布请参见[7.6 发布大屏](#)章节。

7.8 大屏分享协作

大屏授权，DataArts Insight支持给其他的用户或用户组赋予数据集的编辑和使用权限，本节操作介绍大屏授权的操作步骤。

- 编辑授权：打开后，可赋予成员编辑权限。权限内容：支持创建、编辑、替换和删除大屏；同时支持基于大屏进行数据分析。
- 导出授权：打开后，可赋予成员导出权限。开启后可赋予成员使用权限，仅支持对数据源的分析。
- 查看权限：打开后，可赋予成员使用权限。权限内容：仅支持基于大屏进行数据分析。

前提条件

- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)完成数据源创建，并开通数据源分享协作权限。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 已创建仪表盘，参考[6.2 创建仪表盘](#)完成仪表盘创建，并开通数据集分享协作权限。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择项目。
5. 选择待授权的大屏。
6. 单击大屏操作列“更多”，在弹出的页面内单击“分享协作”。
7. 在协同授权配置页面编辑大屏权限。
8. 选择授予的权限。
 - 编辑授权：打开后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除大屏，同时支持基于大屏进行数据分析。
开启大屏的编辑权限，默认关联开启大屏的使用/查看权限。
 - 使用授权：打开后可赋予成员使用权限。支持对大屏的分析，同时支持基于大屏进行数据分析。
 - 查看权限：打开后可赋予成员使用权限，仅支持基于大屏进行数据分析。
9. 选择授权的对象。
 - 用户：对当前用户编辑大屏的权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该大屏的相关权限。
10. 按需勾选需要授权的用户和用户组，完成数据源授权。

图 7-230 协同授权配置页面




7.9 管理大屏

本文介绍如何编辑、收藏、删除数据大屏。


前提条件


- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[2 新建数据源](#)。
- 已创建所需的数据集，参考[3.2.1 可视化新建数据集](#)完成数据集创建。
- 您已制作并保存该数据大屏。

编辑大屏


1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“大屏”进入大屏管理页面。
6. 单击大屏操作列“编辑”按钮，进入编辑页面，对大屏基本信息进行编辑。
7. 编辑完成后，单击“保存并发布”。

下线大屏

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。

5. 在项目页面，单击数据分析下“大屏”进入大屏管理页面。
6. 单击已经发布大屏的“编辑/预览”，进入“编辑/预览”页面单击右上角的，下线大屏。

删除大屏

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台的右侧“我的项目列”选择或搜索对应的项目，单击进入项目。
5. 在项目页面，单击数据分析下“大屏”进入大屏管理页面。
6. 单击大屏操作列“更多>删除”，弹出删除窗口，单击“确定”，删除大屏。

8 智能分析助手

- 8.1 智能分析助手概述
- 8.2 新建智能分析助手
- 8.3 训练智能分析助手
- 8.4 使用智能分析助手
- 8.5 智能分析助手分享协作
- 8.6 管理智能分析助手

8.1 智能分析助手概述

智能分析助手通过自然语言与数据交互，进行数据分析、自动图表生成、指标查询、指标可视化、多轮对话、智能见解等，且简化了数据分析的处理难度，提升了自助图表分析的效率。

📖 说明


该功能处于公测阶段，仅对白名单用户开放，如需使用请联系客服申请开通白名单。

约束限制

当前智能分析助手支持的数据源有以下几种：GaussDB(DWS)数据源、ClickHous数据源、MySQL 8.0数据源、PostgreSQL数据源、Doris数据源、gaussdb数据源。

智能分析助手操作流程

图 8-1 智能分析助手操作流程



注意

智能分析助手基于用户上传的数据训练并提供问答搜索，需用户自行对问答内容进行审核，避免智能分析助手在问答中出现涉黄、涉暴、图文违规等内容。任何由用户的数据内容或第三方数据内容或任何非本产品所引起的问题需用户自行负责。


8.2 新建智能分析助手

DataArts Insight提供零门槛自助分析，实现自然语言交互的BI分析和自助数据获取，轻松获取和分析数据，降低专业分析师的工作负荷。

操作前准备

- 已创建项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 已完成数据源接入，请参考[2 新建数据源](#)。
- 已完成数据集创建，请参见[3.2 创建数据集](#)。

创建智能分析助手操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台右侧选择对应的项目，进入项目页面。
5. 单击“数据分析 > 智能分析助手”，进入智能分析助手页面。
6. 单击“新建智能分析助手”，进入新建智能分析助手。
7. 进入新建智能分析助手页面，输入名称，选择关联数据集。

说明

智能分析助手名称输入不能为空由中英文、数字、中划线（-）及下划线（_）组成，且不超过32个字符。智能分析助手描述的字符不能超过1000。

图 8-2 新建智能分析助手

新建智能分析助手



The screenshot shows a form titled "新建智能分析助手" (New Smart Analysis Assistant). It contains three input fields: "名称" (Name) with a placeholder "请输入名称", "关联数据集" (Associated Dataset) with a dropdown arrow, and "描述" (Description) with a placeholder "请输入" and a character count "0/1,000". At the bottom, there are two buttons: "确认" (Confirm) and "取消" (Cancel).

- 单击“确定”完成智能分析助手创建。

8.3 训练智能分析助手

此章节介绍如何训练智能分析助手。

操作前准备

- 已创建项目，参考[1.2 创建项目](#)完成项目创建。
- 已完成数据源接入，请参考[2 新建数据源](#)。
- 已完成数据集创建，请参见[3.2 创建数据集](#)。

训练智能分析助手


- 登录[智能数据洞察控制台](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域。
- 单击左下角的企业项目选择企业项目。
- 在控制台选择对应的项目，进入项目。
- 单击“数据分析 > 智能分析助手”，进入智能分析助手管理页面。
- 选择新建的智能分析助手，单击“操作列 > 训练”，对智能分析助手进行训练。
- 如[图8-3](#)所示，代表智能分析助手模型训练成功。

图 8-3 新建智能分析助手



说明

每次编辑智能分析助手后，需要重新训练，否则会影响智能问答。

8.4 使用智能分析助手


智能分析助手通过自然语言与数据交互，进行数据分析、自动图表生成、指标查询、指标可视化、多轮对话、智能见解等，且简化了数据分析的处理难度，提升了自助图表分析的效率。本文档以某类商品的销售数据为例，介绍智能分析助手数据智能分析的操作步骤。

操作前准备

- 新建项目，请参见[1.2 创建项目](#)。
- 新建数据源，请参见[2.2 接入数据源](#)。
- 新建数据集，[3.2 创建数据集](#)。
- 新建指标（可选），[5.2 创建指标](#)。
- 新建智能分析助手，请参见[8.2 新建智能分析助手](#)。
- 训练智能分析助手，请参见[8.3 训练智能分析助手](#)。

智能分析助手问答测试

在智能分析助手页面测试自助问答的训练结果。

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 产品首页左上角单击智能分析助手，进智能分析助手页面。

📖 说明


也可从智能分析助手管理界面进入智能分析助手问答界面，单击“操作 > 问答”，进入智能分析助手问答界面。

5. 选择项目。
6. 选择智能分析助手。
7. 在智能分析助手页面测试自助问答。

本例测试样例如下：

- 示例1：产品价格总和。
 - 生成表格示例。

图 8-4 产品价格总和




- 修改图表类型：修改为柱状图。

图 8-5 柱状图表




- 添加图表到仪表板（当前仪表板、新的仪表板）。

图 8-6 添加到仪表板



- 示例2: 产品颜色按照产品类型统计

图 8-7 产品颜色按照产品类型统计



- 示例2: 2022年不同区域商品销售数据分布图

图 8-8 2022 年不同区域商品销售数据分布图



- 示例3: 单击智能问答界面“主要指标”，进入指标界面，可问答新建的指标，也可直接在问答框中输入指标进行问答

图 8-9 大额入账



怎样获取智能见解?

在智能分析助手页面，根据问答自助生成图表。

单击“分析 > 智能见解生成”，模型自助分析您的业务数据并给出业务建议。

例如根据 **示例2：2022年不同区域商品销售数据分布图** 生成智能见解如图8-10所示。

图 8-10 智能见解示例



怎样查看已生成的图表的 SQL 语句?

在智能分析助手页面，根据问答自助生成图表，您可复用该图表的SQL语句分析数据。


1. 单击图表右下方的 。
 2. 选择“查看SQL”。
- 您可以在弹出的窗口中复制当前图表的SQL语句。

图 8-11 查看 SQL



怎样保存当前的图表至仪表板？

在智能分析助手页面，根据问答自助生成图表。且支持将该图表添加至仪表板。

例如将 **示例2：2022年不同区域商品销售数据分布图** 添加至仪表板操作步骤：



1. 单击图表右下方的 。
 2. 选择“添加到仪表板 > 添加到当前仪表板”。
- 您可以在左侧仪表板页面查看添加的图表。

图 8-12 保存当前的图表至仪表板



8.5 智能分析助手分享协作

数据集授权。

DataArts Insight支持给其他的用户或用户组赋予智能分析助手的编辑和使用权限，本节操作介绍智能分析助手授权的操作步骤。

- **编辑授权**：开启后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除undefined；同时支持基于undefined进行数据分析。
开启智能分析助手的编辑权限，默认关联开启智能分析助手的使用权限。
- **使用授权**：开启后可赋予成员使用权限，仅支持基于undefined进行数据分析。

前提条件

- [创建数据源](#)。
- [创建数据集](#)。
- [开启数据集分享协作](#)此处为与智能分析助手关联的数据集。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在产品首页右边选择项目。
5. 选择待授权的智能分析助手。
6. 单击智能分析助手的列表操作列单击“更多”，在弹出的页面内单击“分享协作”。
7. 在协同授权配置页面编辑领域权限。
8. 选择授予的权限。
9. 选择授权的对象。
 - 用户：对当前进用户编辑智能分析助手的权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该智能分析助手的相关权限。
10. 按需勾选需要授权的用户和用户组，完成智能分析助手授权。

图 8-13 协同授权配置页面




11. 验证是否授权。

- a. 用授权的用户名密码登录控制台。
- b. 选择“项目 > 智能分析助手（已经开启协作授权）”，进入编辑页面编辑保存。


8.6 管理智能分析助手

DataArts Insight支持对智能分析助手进行编辑、删除等操作。

编辑智能分析助手

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目。
5. 单击“数据分析 > 智能分析助手”，进入智能分析助手管理页面。
6. 选择需要删除的智能分析助手，单击“操作列 > 编辑”，进入编辑页面。
7. 编辑相关信息后，重新训练数据。

删除智能分析助手

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目。
5. 单击“数据分析 > 智能分析助手”，进入智能分析助手管理页面。
6. 选择需要删除的智能分析助手，单击“操作列 > 更多 > 删除”，弹出智能分析助手删除页面。
7. 单击“确认”，删除智能分析助手。

9 数据门户

- 9.1 数据门户概述
- 9.2 创建数据门户
- 9.3 数据门户分享协作
- 9.4 数据门户管理

9.1 数据门户概述

数据门户是通过菜单形式组织的仪表盘、数据大屏数的集合。

数据门户操作流程

图 9-1 数据门户操作流程表



9.2 创建数据门户

本章节介绍如何新建门户。

创建配置门户




1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目主页>作品管理>数据门户，进入数据门户列表界面。
5. 单击页面右上角“新建门户”按钮，进入配置页面。
6. 您可以设置数据门户标题、上传logo等操作。
 - a. 单击页面右上角的门户配置进入配置门户界面。

表 9-1 基础配置参数说明

参数	参数说明
全局logo	可以上传图片也可以填写图片链接两种方式设置logo。
主标题	支持是否显示主标题并配置主标题的名称及文本样式。 <ul style="list-style-type: none"> 支持的字体：常规体、细体、加黑、加粗。 字体大小在16~100之间。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 名称只能由中英文、数字、以及下划线（_）或中划线（-）组成。 名称字符长度为1~32个字符。 颜色设置：用户可以自定义主标题颜色。
副标题	支持是否显示副标题并配置副标题的名称及文本样式。 <ul style="list-style-type: none"> 支持的字体：常规体、细体、加黑、加粗。 字体大小12~100之间。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 名称只能由中英文、数字、以及下划线（_）或中划线（-）组成。 名称字符长度为1~32个字符。 颜色设置：用户可以自定义副标题颜色。
还原默认值	恢复设置。
门户地址	用户自定义域名，可以用自定义的域名打开这个数据门户。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 长度只允许1~32位。 名称只能由数字、英文、下划线（_）组成的字符串。

b. 门户菜单配置、菜单设置。


表 9-2 菜单配置

参数及图表	参数及图标说明
	增加菜单。
重命名	单击  ，选择重命名，或者双击菜单名称进行修改。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 名称只能由中英文、数字、以及下划线（_）或中划线（-）组成。 名称字符长度为1~32个字符。

参数及图表	参数及图标说明
删除	删除菜单。
菜单设置	<ul style="list-style-type: none"> 一级菜单基础设置：设置菜单名称。 二级菜单基础设置：设置菜单名称。 三级菜单基础设置： <ul style="list-style-type: none"> 菜单名称：设置菜单名称。 引用内容：可以选择已经发布的仪表板和大屏，并需要仪表板和大屏的查看权限。 <p>说明 最多支持5个层级；每个层级最多支持50个菜单项。</p>

- c. 完成设置后，单击右上角预览模式进行查看，查看无问题进行保存。

表 9-3 页头区域参数

参数及图表	参数及图标说明
<	单击返回到数据门户列表。
	单击铅笔图标对门户对象进行重命名（门户对象的名称是指在门户列表中显示的名称，与门户主标题要区分）。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 名称只能由中英文、数字、以及下划线（_）或中划线（-）组成。 名称字符长度为1~32个字符。
预览	单击预览在当前页面展示门户内容，单击后预览按钮变为“编辑”。
保存	保存当前门户配置，不单击保存按钮，当前对门户的所有改动均不持久化。

9.3 数据门户分享协作


DataArts Insight支持给其他的用户或用户组赋予数据门户的编辑和使用权限，本节操作介绍数据门户授权的操作步骤。

- 编辑授权：开启后可赋予成员编辑权限，支持创建、编辑、替换和删除 undefined；同时支持基于undefined进行数据分析。

开启数据门户的编辑权限，默认关联开启数据门户的使用权限。

- 使用授权：开启后可赋予成员使用权限，仅支持对数据门户的分析。

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。

2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目。
5. 单击“作品管理 > 数据门户”。
6. 选择需要操作的数据门户，单击操作列的“分享协作”。
7. 在协同授权配置页面编辑数据门户权限。
8. 选择授予的权限。
9. 选择授权的对象。
 - 用户：对当前进用户编辑数据门户的权限。
 - 用户组：当给该用户组授权后，整个组内的用户都将获的该数据门户的相关权限。
10. 按需勾选需要授权的用户和用户组，完成数据门户授权。

9.4 数据门户管理

本章节介绍如何编辑、查看、删除数据门户。

前提条件

已经创建一个数据门户。详情参见[9.2 创建数据门户](#)。

编辑数据门户



1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目，单击项目名称进入项目主页>作品管理>数据门户。
5. 选择需要操作的数据门户，单击列表名或操作列>编辑，进入数据门户的编辑页面。


表 9-4 数据门户管理列表参数说明

参数	参数说明
名称	新建数据门户的名称。
创建者	创建数据门户的人。
修改人	修改数据门户的人。
修改时间	编辑数据门户的时间。
操作	<ul style="list-style-type: none">● 编辑：编辑数据门户。● 查看：查看数据门户。● 分享协作：对数据门户的授权。● 删除：删除数据门户。

查看数据门户

1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的, 选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目, 单击项目名称进入项目主页>作品管理>数据门户。
5. 选择需要操作的数据门户, 单击操作列>查看。

删除数据门户

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的, 选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 选择需要操作的项目, 单击项目名称进入项目主页>作品管理>数据门户。
5. 选择需要操作的数据门户, 单击操作列>删除, 也可以通过“批量删除”删除数据门户。
6. 弹出删除门户框, 单击“确定”, 删除门户。

10 嵌入分析

10.1 新增嵌入分析

10.2 管理嵌入分析

10.1 新增嵌入分析

数据分析人员可以将智能报表和数据提供给第三方使用，使更多人更轻松地与数据进行交互。支持将项目中的仪表盘、大屏嵌入到其他系统中，以便和其他应用系统集成，更便捷实现业务一体化应用。

前提条件

- DataArts Insight服务已开通。
- 项目内存在已发布仪表盘或数据大屏。
- 创建嵌入需要对仪表盘或大屏拥有分析师权限。

操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目页面。
5. 单击“作品管理 > 嵌入分析”，进入嵌入分析页面。
6. 单击“新增嵌入”，进入新增嵌入分析页面。

图 10-1 嵌入分析

新增嵌入

创建嵌入需要对仪表板或大屏拥有编辑权限，并且需要先发布仪表板或大屏才能创建嵌入。

仪表板 ▾ 请输入名称 🔍 ↻

嵌入对象	修改时间 ⚙
<input checked="" type="radio"/> u	2024/02/19 17:28:28
<input type="radio"/> 仪 no_import_1	2024/02/19 15:57:05
<input type="radio"/> 分 展板	2024/02/06 20:35:50
<input type="radio"/> 仪 no	2024/02/01 16:15:39
<input type="radio"/> 详	2024/01/31 11:02:36

7. 选择要创建嵌入分析的仪表板或大屏。
8. 单击“开通嵌入”，进入嵌入配置页面。
9. 配置相关参数。

图 10-2 嵌入配置

嵌入配置

嵌入对象

* 嵌入名称

访问控制 登录访问

自定义宽高

URL类型 使用资源ID 使用资源名称 ⓘ

获取嵌入代码 URL链接 Iframe代码

```
https://cc
cfModule
7&locale
906d-49c
n=cn-north-
b106f28-1b6b-46ce-
```

表 10-1 嵌入配置参数

参数	说明
嵌入对象	嵌入的对象，可选仪表盘下的可视化控件或大屏。
嵌入名称	<p>唯一性。用户自定义名称。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果嵌入名称相同，单击“确定并复制”，页面提示“嵌入分析名称已被使用”。 只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。
访问控制	支持设置为登录访问。
自定义宽高	仅在嵌入分析为仪表盘时支持设置，默认宽1920高1080。
URL类型	<p>使用资源ID和使用资源名称两种类型。</p> <p>说明</p> <p>请注意：使用资源名称作为嵌入URL时，修改企业项目名称、项目名称或嵌入名称会使原来已被使用的嵌入URL失效，请谨慎修改。</p>
获取嵌入代码	支持URL链接和Iframe代码。

10. 单击“确定并复制”，完成嵌入分析创建。

10.2 管理嵌入分析

本节将介绍如何管理嵌入分析的相关操作，如复制URL、复制Iframe、关闭嵌入、删除嵌入。

复制 URL 操作步骤

1. 在嵌入分析页面，选择需要操作的嵌入分析。

图 10-3 管理嵌入分析



2. 单击“操作 > 复制URL”，弹出复制嵌入URL窗口。

图 10-4 复制 URL



3. 选择URL类型，复制URL页面提示复制成功（新增嵌入分析页面也可复制URL）。
URL类型：使用ID和使用资源名称。
4. 使用浏览器访问该地址，访问分享的嵌入分析。

复制 Iframe 操作步骤

1. 进入嵌入分析页面，选择需要操作的嵌入分析。
2. 单击“操作 > 复制URL”，弹出复制嵌入URL窗口。
3. 选择获取嵌入代码，单击“确定并复制”。

4. 页面提示“复制成功”。

关闭/删除嵌入

1. 在嵌入分析页面，选择需要操作的嵌入分析。

图 10-5 关闭/删除嵌入



2. 单击“操作 > 关闭/删除嵌入”。
3. 关闭或删除嵌入，需要再次单击“确定”，完成关闭或删除嵌入。
4. 关闭嵌入后，如果想重新开通，单击“操作>重新开通”，页面提示“重新开通成功”。

批量关闭/删除嵌入

1. 在嵌入分析页面，选择需要操作的嵌入分析。
2. 勾选嵌入分析。
3. 单击页面右上角“批量关闭/删除嵌入”。
4. 批量关闭或删除嵌入，需要再次单击“确定”，完成关闭或删除嵌入。

11 资源迁移

- 11.1 资源迁移概述
- 11.2 新建资源包
- 11.3 资源导出
- 11.4 资源导入
- 11.5 管理资源包

11.1 资源迁移概述


资源包是从数据源、数据集、仪表盘、大屏、指标、嵌入分析的资源集合。

资源迁移用于解决不同环境和不同项目下资源包快速迁移的需求。

- 跨环境迁移：将区域A下的资源数据迁移至区域B。
- 跨项目迁移：将同一个区域下项目A的资源包迁移至项目B。跨项目导入支持携带资源包的相关权限配置进行迁移，当前仅支持“分享协作”权限同步迁移。

本节操作介绍资源迁移的相关操作步骤。

图 11-1 资源包迁移示意图




约束限制

- 仅管理员可以执行资源迁移相关操作。
- 仅同一区域下的跨项目迁移支持携带资源包的相关权限配置进行迁移，当前仅支持“分享协作”权限同步迁移。
- 导入仪表盘、数据大屏、嵌入式分析时会自动导入关联的数据源和数据集。
- 新环境导入资源包后，需重新配置数据源的访问密码，否则数据源无法访问。
- 数据源资源重复导入时，仅支持相同类型的数据源导入替换。
- 替换导入时，如果新的项目无资源包，默认按新增导入。
- 同一环境切换项目可直接“跨项目导入”，无需导出到本地。
- 具有DataartsInsight FullAccess权限的用户可以操作指标迁移。
- 跨环境不支持协同权限迁移，仅同环境跨项目支持协同权限连带迁移。

资源包迁移操作流程

图 11-2 资源包迁移示意图



操作步骤：

1. 在资源包迁移前，需要先新建资源包，详细操作参考[11.2 新建资源包](#)。
2. 将当前环境/区域新建的资源包导出到本地，详细操作参考[11.3 资源导出](#)。
同一环境切换项目可直接“跨项目导入”，无需导出到本地。
3. 在新的环境/区域导入资源包，详细操作参考[11.4 资源导入](#)。

11.2 新建资源包


在资源包迁移前，需要先新建资源包，新建资源包时支持选择仪表盘、大屏、指标、数据集、数据源、嵌入分析。

本节操作介绍新建资源包的操作步骤。

约束限制


仅管理员可以执行资源迁移相关操作。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。


4. 在控制台选择对应的项目，进入项目页面。
5. 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
6. 单击“新建资源包”，进入新增资源包页面。

图 11-3 新建资源包



7. 配置资源包相关参数。

表 11-1 参数说明

参数	说明
资源包名称	资源包的名称。 说明 输入不能为空，且只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。
资源包选择	支持的资源包有：仪表盘、大屏、指标、数据集、数据源、嵌入分析。 选择需要导出的资源包内容后还需单击  将资源内容从可选项移动至已选项内。
直接导出	勾选后，资源包创建完成后自动导出资源包至本地。
导出名称	导出的名称设置。 说明 输入不能为空，且只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

8. 单击“确定”完成资源包的创建。
完成资源包的创建，会自动下载一个xx.zip资源包到本地。

11.3 资源导出

当本地的资源包到期后，如需重新导入资源包需要重新在资源包列表页面导出资源包。本节操作介绍导出资源包的操作指导。

约束限制

- 已创建资源包。
- 仅管理员可以执行资源迁移相关操作。

资源导出操作步骤


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目页面。
5. 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
6. 选择待导出的资源包，单击操作列的“导出”。
设置导出的资源包名称。

图 11-4 导出资源包

导出

* 导出名称

7. 单击“确定”导出资源包。
导出资源包，会自动下载一个xx.zip资源包到本地，资源包用户妥善保存。

11.4 资源导入

本节操作介绍在新的环境或新的项目导入资源包的操作步骤。

- 跨环境迁移资源包：将区域A下的资源包重新导入区域B。详细操作请参考[资源导入](#)。
- 跨项目迁移资源包：同一个区域下项目A的资源包导入项目B，使用“跨项目导入”，无需导出资源包至本地。且跨项目导入支持携带资源包的相关权限配置进行迁移，当前仅支持“分享协作”权限同步迁移。详细操作请参考[跨项目导入](#)

约束限制

- 已创建资源包。
- 仅管理员可以执行资源迁移相关操作。

资源导入



1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目页面。
5. 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
6. 单击资源迁移页面的“资源导入”，进入资源导入页面。

图 11-5 资源导入



7. 单击“导入资源包”。

表 11-2 导出资源包参数说明

参数名称	说明
上传资源包	选择下载至本地的资源包。
资源重复导入	选择资源包上传方式。 <ul style="list-style-type: none"> • 替换：按所选规则替换资源包。 • 不替换：作为新的资源包导入。
替换规则	<ul style="list-style-type: none"> • 同源替换：相同来源的资源。即被替换的资源（必为导入生成）和资源包中资源均源于相同资源导出。 • 同名替换：导入生成资源时，如果存在同名的资源，则用资源包中资源替换同名资源。 <p>说明 同源替换时只支持同类型的数据源导入替换。</p>

图 11-6 导入资源包

导入资源包

* 上传资源包

* 资源重复导入 替换 (无法恢复) 不替换

* 替换规则 同源替换 同名替换
约束：数据源只支持同类型导入替换

8. 完成上述步骤后，单击“确认”，完成资源包的导入。

跨项目导入


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目页面。
5. 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
6. 选择待迁移的资源包，单击操作列的“跨项目导入”。

图 11-7 跨项目导入

跨项目导入

* 资源重复导入 替换 (无法恢复) 不替换

* 替换规则 同源替换 同名替换
约束：数据源只支持同类型导入替换

* 导入项目

携带相关权限配置

表 11-3 跨项目导入

参数	说明
资源重复导入	支持设置为替换（无法恢复）或不替换。 <ul style="list-style-type: none">替换：按所选规则替换资源包。不替换：作为新的资源包导入。
替换规则	<ul style="list-style-type: none">同源替换：相同来源的资源。即被替换的资源（必为导入生成）和资源包中资源均源于相同资源导出。同名替换：导入生成资源时，如果存在同名的资源，则用资源包中资源替换同名资源。 <p>说明 同源替换时只支持同类型的数据源导入替换。</p>
导入项目	选择当前环境下的项目。
携带相关权限配置	勾选后，同步迁移资源包中各个资源的权限配置信息。 例如资源包中数据集设置过分享权限，对用户A开放了编辑和使用权限，勾选“携带相关权限配置”后迁移的资源包中数据集同样支持用户A的编辑和使用。

- 单击“确认”完成跨项目导入。
在资源导入页面可以查看导入的资源包。

11.5 管理资源包

本文为您介绍如何管理资源包。

约束限制

仅管理员可以执行资源迁移相关操作。

编辑资源包




- 登录[智能数据洞察控制台](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域。
- 单击左下角的企业项目选择企业项目。
- 在控制台选择对应的项目，进入项目。
- 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
- 选择待编辑的资源包，单击操作列“编辑”，编辑资源包基本信息。

表 11-4 参数说明


参数	说明
资源包名称	资源包的名称。 说明 输入不能为空，且只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。
资源包选择	支持的资源包有：仪表盘、大屏、指标、数据集、数据源、嵌入分析。 选择需要导出的资源包内容后还需单击  将资源内容从可选项移动至已选项内。
直接导出	勾选后，资源包创建完成后自动导出资源包至本地。
导出名称	导出的名称设置。 说明 输入不能为空，且只允许输入长度为1到32位由数字、中文、英文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。

7. 单击“确认”。

删除资源包


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目。
5. 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
6. 选择待删除的资源包，单击操作列“删除”。
7. 单击“确认”删除资源包。

查看资源包操作日志

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
 3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 4. 在控制台选择对应的项目，进入项目。
 5. 单击“作品管理 > 资源迁移”，进入资源迁移页面。
 6. 选择待查看的资源包，单击操作列“更多 > 导出记录”。
- 查看资源包导出的操作记录，包括资源包的提取码。

查看资源导入日志

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。

2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台选择对应的项目，进入项目。
5. 单击“作品管理 > 资源迁移 > 资源导入”，进入资源导入页面。
6. 选择待查看的资源包，单击操作列“查看日志”。
查看资源包的导入信息。

12 系统设置

[12.1 组织管理](#)

[12.2 功能设置](#)

[12.3 协同办公](#)

12.1 组织管理

12.1.1 用户管理

用户管理实现了管理人员对不同类型用户的管理，且可以根据不同组织成员设置分组。此章节介绍用户管理配置。

用户管理


- 新增用户步骤
 - 登录[智能数据洞察控制台](#)。
 - 单击管理控制台左上角的，选择区域。
 - 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - 单击控制台左侧菜单“系统设置”，进入系统设置页面。

图 12-1 菜单栏





- 选择“组织管理 > 用户管理 > 用户”，进入用户管理页面。

表 12-1 用户管理界面参数说明

参数	描述
用户账号	添加的用户ID。
权限	<p>即权限，分为通用、可读、未激活三种类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通用：拥有全部权限。 ● 只读：仅有数据源、数据集及报表等对象的查看权限。 ● 未激活：无法使用DataArts Insight服务。
生效时间	激活用户时间。
类型	<ul style="list-style-type: none"> ● 用户类型为IAM：IAM：统一身份认证是华为云提供权限管理的基础服务，可以帮助您安全地控制云服务和资源的访问权限。 ● SELF-BUILT：联邦用户。 ● DEFAULT：为主账号不可修改。
操作	<ul style="list-style-type: none"> ● 编辑：编辑用户权限。 ● 删除：删除用户。

- 单击页面右上角的“新增用户”按钮，进入新增用户页面。
 - 手动添加用户（专门针对联邦用户）：单击“手动添加”，输入用户名称、选择权限、所属用户组，单击确定，新增用户显示在用户列表中。
 - 批量导入：单击“批量导入”，选择excel文件上传，单击“确定”，新增用户显示在用户列表中。
- 新增用户校验，使用已经添加的用户登录此服务，看是否可以操作此服务。
 - 通用：拥有全部权限。
 - 只读：仅有数据源、数据集及报表等对象的查看权限。
 - 未激活：无法使用DataArts Insight服务。
- 批量修改权限
 - 选择“组织管理 > 用户管理 > 用户”，进入用户管理页面。
 - 勾选需要修改用户名，单击“批量修改权限”，弹出权限页面。
 - 选择修改的权限，单击“确认”，用户权限修改成功。
- 激活用户
 - 选择“组织管理 > 用户管理 > 用户”，进入用户管理页面。
 - 单击页面右上角的“激活用户”按钮，进入激活用户页面。
 - 单击用户组下拉框选择用户组。

- ii. 选择用户组后，在可选项框中勾选用户，单击  图标，在已选项框中选择用户修改用户权限。
 - 单击确认按钮，返回管理页面查看新添加的用户。
 - 编辑用户
 - 选择“组织管理 > 用户管理 > 用户”，进入用户管理页面。
 - 单击“操作 > 编辑”按钮，进入用户详情页面。
 - 修改权限，修改后单击“确认”。
-  **说明**
- 主账号不能编辑用户权限，也不能被删除。
- 删除用户
 - 选择“组织管理 > 用户管理 > 用户”，进入用户管理页面。
 - 单击“操作 > 删除”按钮，弹出删除框，确认不用此用户，即可删除用户。

用户组管理



- 添加用户组
 - 登录 [智能数据洞察控制台](#)。
 - 单击管理控制台左上角的 ，选择区域。
 - 单击左下角的企业项目选择企业项目。
 - 单击控制台左侧菜单“系统设置”，进入系统设置页面。

图 12-2 菜单栏



- 选择“组织管理 > 用户管理 > 用户组”，进入用户组管理页面。
- 单击所有用户组右边的符号 ，弹出新节点，对新节点进行命名，鼠标移到页面空白处单击，保存用户组。
- 编辑用户组（重命名）：单击用户组右边的笔符号，弹出用户组编辑框，编辑后鼠标移到页面空白处单击，保存用户组编辑内容。
- 删除用户组：单击用户组右边的删除按钮，即可删除（删除用户组时应从最里层先删除）。
- 用户组添加用户：

- 单击用户组，进入用户组主页。
- 在页面右侧勾选用户，单击“添加用户”，用户显示在用户组列表中。
- 移除用户：在用户组主页，单击“操作 > 移除”，弹出移除窗口，单击“确定”，移除成功。

12.1.2 标签管理

用户标签管理通过统一的标签对DataArts Insight的用户进行分组管理，便于使用用户标签实现对数据权限管理，用户组标签管理通过统一的标签对DataArts Insight的用户组进行管理，便于对不同组织成员使用标签实现对数据权限管理。即“用户标签管理”与“用户标签授权”功能实现对DataArts Insight数据的授权管理。

1. 请先在DataArts Insight控制台添加用户/用户组标签。
2. 设置完标签后，需要对每个用户/用户组赋予标签值。每个标签可以对应多个标签值。
3. 用户/用户组标签设置完成后，即可参考[3.4.2 用户标签授权](#)对数据集中数据编辑用户标签授权规则。

📖 说明

- 用户组：管理员可以创建用户组，并给用户组授予策略或角色，然后将用户加入用户组，使得用户组中的用户获得相应的权限。IAM用户也可以为自身授予权限。IAM预置了各服务的常用权限，例如管理员权限、只读权限，管理员可以直接使用这些系统权限给用户组授权，授权后，用户就可以基于权限对云服务进行操作。详情请参见[IAM用户授权](#)。
- 用户组创建请参见[创建用户组并授权](#)。
- 设置用户组标签后，所在用户组的用户均生效。

约束限制

- 默认主账号可以设置和编辑用户标签，IAM用户需具备标签的设置和标签值的编辑权限才可以操作用户标签。
- 标签名称不能为空，名称只能由中英文、数字、中划线（-）及下划线（_）组成，且不超过64个字符。
- 标签值只能由中英文、数字、中划线（-）及下划线（_）组成，且不超过64个字符。
- 标签的描述不超过512个字符。
- 当前仅支持手动输入标签值，请预先获取标签与标签值信息。

操作步骤

1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击控制台左侧菜单“系统设置”，进入系统设置页面。

图 12-3 菜单栏




5. 选择“标签管理”。
6. 单击“新增标签”。
7. 输入标签名称与标签的描述信息。

说明

- 标签名称不能为空，名称只能由中英文、数字、中划线 (-) 及下划线 (_) 组成，且不超过64个字符。
 - 标签的描述不超过512个字符。
8. 单击“确定”保存标签。
 9. 标签设置完成后，请为用户/用户组赋予标签值。
双击标签值的输入框，输入标签值后回车即可保存。
示例：按数据集授权要求，新增用户标签country、industry、segment。
分别为用户P1、P2、P3赋予标签值，如图12-4所示。

图 12-4 用户标签示例



10. 如果编辑/删除标签，则单击标签名右侧  三点处，编辑/删除标签。

相关链接

完成用户标签的编辑后，即可使用用户标签对数据集中数据编辑用户标签授权规则。
详细操作请参考[3.4.2 用户标签授权](#)。

12.1.3 委托管理

通过委托授权，可以将资源共享给其他账户，或者委托更专业的人以及团队来代为管理资源。被委托方使用自己的账号登录后，切换到委托方账号，即可管理委托方委托的资源，避免委托方共享自己的安全凭证（密码/密钥）给他人，确保账号安全。

批量授权/批量取消

1. 登录[DataArts Insight管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击控制台左侧菜单“系统设置”，进入系统设置页面。

图 12-5 菜单栏



5. 选择“组织管理 > 委托管理”，进入委托管理页面。
6. 勾选委托，单击页面右上角的批量授权，给云服务进行委托授权。

12.2 功能设置


12.2.1 默认导入导出设置

DataArts Insight支持将项目资源的导入导出设置，本章将介绍如何设置项目的导入导出设置。

前提条件

- 已创好要导出对应的OBS桶（Bucket），并已知OBS桶的Endpoint和要对应的桶（Bucket）的名称。

操作步骤

1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。

- 单击控制台左侧菜单“系统设置”，进入系统设置页面。
- 单击“功能设置 > 导入导出设置”。

图 12-6 导入导出设置

导入导出设置

* 服务器类型 OBS

* Endpoint

* Bucket名称

路径前缀

* 最大保存期限(天)
 设置为0则不限制保存期限

文件加密 不使用 SSE-OBS

AK

SK

- 进入导入导出页面，设置导入导出相关参数。

表 12-2 参数说明

参数	说明
服务器类型	支持obs类型。
Endpoint	Endpoint
Bucket名称	桶（Bucket）是OBS中存储对象的容器。
路径前缀	导入导出设置的路径前缀。
最大保存期限	保存的期限，单位为天。 说明 设置为0则不限制保存期限。

参数	说明
文件加密	有两种方式供您选择： <ul style="list-style-type: none">不使用：对文件导出或导入文件不使用加密方式。SSE-OBS：服务端加密SSE-OBS方式，详细说明请参考服务端加密。
AK	访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符，访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
SK	与访问密钥ID结合使用的私有访问密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

- 单击“保存”完成导入导出设置。

📖 说明

导入导出设置只有管理员和项目所有者可看见，普通用户只能看见项目的基本信息。

12.2.2 配额管理

配额管理是专门统计基础用量使用情况和项目分布的界面。可以帮助用户更好的管理已购配额的使用情况，并为收费扩容提供入口页面，提升服务的使用体验。

使用场景

当用户扩容后，用于查看基础用量使用情况和项目分布。

加速引擎空间管理

概述：加速引擎空间管理用于加速引擎空间购买和释放，用来存储用户加速数据和查询结果集缓存数据。

- 登录[智能数据洞察控制台](#)。
- 单击管理控制台左上角的📍，选择区域。
- 单击左下角的企业项目选择企业项目。
- 在控制台页面左侧单击“系统设置 > 功能设置 > 配额管理”，进入配额管理页面。
- 单击“加速引擎”，查看项目空间使用记录。

图 12-7 加速引擎空间使用图



表 12-3 参数说明

参数	说明
总容量	加速引擎空间的总容量，由免费容量和购买容量构成。
已使用	各项目使用的容量总和。
免费容量	基础用量。
购买容量	用户购买的使用容量。
所属项目	项目名称。
创建者	创建项目的人。
已使用容量	每个项目使用的容量。
数据集加速	数据集加速的时间。
操作	项目中每个数据集容量使用详情。

6. 如果查看各项目中数据集的容量使用详情，单击选中项目的操作列“查看详情”，进入容量使用详情页面。

图 12-8 容量使用详情页面



大屏配额


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台页面左侧单击“系统设置 > 功能设置 > 配额管理”，进入配额管理页面。
5. 单击“大屏配额”，查看项目空间使用记录。

图 12-9 大屏配额



表 12-4 参数说明

参数	说明
总容量	大屏空间的总容量，由免费容量和购买容量构成。
已使用	各项目使用的容量总和。
免费容量	基础用量。
购买容量	用户购买的使用容量。
所属项目	项目名称。
创建者	创建项目的人。
已使用	每个项目使用的容量。
操作	项目中每个数据集容量使用详情。

6. 如果查看各项目中大屏的容量使用详情，单击选中项目的操作列“查看详情”，进入配额使用详情页面。

图 12-10 配额使用详情页面



嵌入分析


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 在控制台页面左侧单击“系统设置 > 功能设置 > 嵌入分析”，进入配额管理页面。
5. 单击“嵌入分析”，查看项目空间使用记录。

图 12-11 嵌入分析



表 12-5 参数说明

参数	说明
总容量	嵌入分析的总容量，由免费容量和购买容量构成。
已使用	各项目使用的容量总和。
免费容量	基础用量。
购买容量	用户购买的使用容量。
所属项目	项目名称。
创建者	创建项目的人。
已使用	每个项目使用的容量。
操作	项目中每个数据集容量使用详情。

- 如果查看各项目中嵌入分析的容量使用详情，单击选中项目的操作列“查看详情”，进入配额使用详情页面。

图 12-12 配额使用详情页面



12.3 协同办公

12.3.1 订阅管理

本文介绍如何创建、编辑、删除订阅任务，并通过钉钉工作通知、钉钉群、飞书等方式推送订阅任务，如果接收者不想收到这类推送，可以自行在IM软件内屏蔽。

创建订阅



1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击控制台左侧菜单“系统设置 > 订阅管理”，进入订阅管理页面。

图 12-13 菜单栏



5. 在系统设置页面下单击“订阅管理”，进入订阅管理页面。

图 12-14 订阅管理



6. 在订阅管理页面，单击右上侧的“新建订阅任务”，进入新建订阅任务。

图 12-15 新建订阅任务

新建订阅任务

* 名称

* 发送主题

主题后缀 显示时间 T

开篇描述

* 图表内容

结尾描述

发送时间

* 接受方式

* 收件人

7. 填写相关的参数信息。

表 12-6 新建订阅任务参数说明

参数	是否必选	说明	示例
名称	是	订阅任务在订阅管理页面的名称，方便管理。 说明 输入不能为空，只允许输入长度为1到64位由数字、中文、下划线（_）或中划线（-）组成的字符串。	测试1
发送主题	是	设置订阅任务的主体，即钉钉消息的标题。	测试1
主题后缀	否	设置在订阅任务的主体上是否显示时间。支持时间的粒度为日。 说明 日期的输入值不能超过366。	/
开篇描述	否	订阅任务正文的开头部分，位于嵌入订阅任务中的报表的前面。	开篇：这是一次测试

参数	是否必选	说明	示例
图表内容	是	支持选择项目及嵌入订阅的报表类型。报表类型支持仪表盘。	项目选择“测试”，内容选择“仪表盘”，仪表盘选择“测试”。
结尾描述	否	正文的结尾部分，位于嵌入订阅任务中的报表的后面。	结尾：这是一次测试。
发送时间	否	设置订阅任务的发送时间，例如每日17:00。	每日17:00。
接受方式	是	支持钉钉、飞书、钉钉群、飞书群这几种方式。	钉钉
收件人	是	接收订阅任务的用户，可以配置为用户和用户组。	测试用户。
webhookurl	是	在接收方式选择钉钉群或飞书群时需要设置该参数。获取钉钉的webhookurl，请参考 获取钉钉群的webhookurl 。获取飞书的webhookurl请参考 获取飞书群的webhookurl 。	/

8. 单击保存，完成订阅任务的创建。

编辑订阅


1. 登录[智能数据洞察控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击控制台左侧菜单“系统设置>订阅管理”，进入订阅管理页面。

图 12-16 菜单栏



5. 在系统设置页面下单击“订阅管理”，进入订阅管理页面。单击操作列的编辑，进入编辑订阅任务页面对订阅任务进行编辑。编辑完成之后，单击“保存”完成订阅内容编辑。

手动发送

1. 登录DataArts Insight管理控制台。
2. 单击控制台左侧菜单“系统设置>订阅管理”，进入订阅管理页面。

图 12-17 订阅功能入口



3. 在系统设置页面下单击“订阅管理”，进入订阅管理页面。选择对应的订阅任务单击“手动发送”，页面上提示“发送成功”便完成订阅任务的手动发送。

暂停发送


1. 登录DataArts Insight管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击控制台左侧菜单“系统设置>订阅管理”，进入订阅管理页面。

图 12-18 订阅功能入口



5. 在系统设置页面下单击“订阅管理”，进入订阅管理页面。选择对应的订阅任务单击“暂停发送”，页面上提示“暂停成功”便完成订阅任务的暂停发送。

删除订阅


1. 登录DataArts Insight管理控制台。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左下角的企业项目选择企业项目。
4. 单击控制台左侧菜单“系统设置>订阅管理”，进入订阅管理页面。

图 12-19 订阅功能入口



5. 在系统设置页面下单击“订阅管理”，进入订阅管理页面。选择对应的订阅任务单击“删除”，页面上弹出“删除订阅任务：xxx”，在弹出页面单击“确认”便完成了订阅任务的删除。

后续操作

创建完成后，您还可以管理订阅任务和查看订阅任务发送记录。

12.3.2 办公软件接入

在创建订阅任务前需要将办公软件接入DataArts Insight，本文介绍如何将办公软件接入DataArts Insight。

12.3.2.1 飞书

管理员在飞书平台创建自定义应用，可实现对飞书用户并进行消息推送。

约束限制

- 飞书成员ID不要设置成中文和特殊字符，不然会导致单点失败。
- 成员ID不可修改，不然只有删除成员重新添加了。

操作步骤

1. 管理员登录飞书管理后台，打开“工作台 > 应用管理”，单击“创建应用”。
2. 进入飞书开放平台后，单击“企业自建应用”右侧的“创建企业自建应用”按钮，创建应用。
3. 在创建界面选择企业自建应用，输入信息后，单击“确定创建”。
4. 创建应用后，单击企业自建应用中新建的应用“文档test”，进入应用配置界面。
5. 在权限管理中开通所需权限。所需以下权限：获取通讯录基本权限、以应用身份读取通讯录、获取部门基础信息、获取通讯录部门组织架构信息、获取单位信息、获取用户基本信息、获取用户user ID、通过手机号或邮箱用户ID、获取与更新群组信息。
6. 获取AppId、App密钥，在飞书开放平台创建的应用下，打开“凭证与基础信息 > 应用凭证”获取AppId、App密钥。
7. 在DataArts Insight办公软件依次将获取的AppId、App密钥填写入飞书接受授权页面内AppId、App密钥内，应用名称示例：文档test。

图 12-20 办公软件接入

办公软件接入

钉钉接口授权 飞书接口授权

* 应用名称

* AppId

* App密钥

保存

联系人同步

8. 单击“保存”，单击“更新”完成飞书用户接入DataArsts Insight。

获取飞书群的 webhoolurl

您已在目标飞书群中，完成钉钉机器人的添加。

1. 进入目标群组，在群组右上角单击“更多”按钮。
2. 在右侧设置页面，单击“群机器人”。
3. 在机器人页面单击“添加机器人”。
4. 在添加机器人页面，单击“自定义机器人”并添加。
5. 设置自定义机器人的名称与描述并单击“添加”。

6. 获取自定义机器人的webhoolurl的地址。

12.3.2.2 钉钉

用户如果将钉钉作为移动端办公平台，可以通过在钉钉中创建自建应用，以钉钉为统一入口进行报表的查看。

操作步骤

1. 管理员登录钉钉企业号，在工作台Tab页下单击“自建应用”。
2. 打开“应用开发>企业内部开发”界面，单击“创建应用”。
3. 填写创建应用的相关信息：应用类型选择“H5微应用”，填写应用名称和应用描述，示例：文档名称 文档test，应用描述：“文档测试”。开发方式选择“企业内部自主开发”，填写完成单击“确认创建”。
4. 在权限管理中开通所需权限。所需以下权限：获取用户通讯录个人信息、获取部门用户基础信息、获取角色详情、获取指定用户的员工列表、获取指定用户所有父部门列表、获取部门列表、获取用户高管模式设置、查询用户详情、获取部门用户userid列表、获取管理员列表。
5. 获取AppKey、AppSecret，在“文档测试”应用中单击“基础信息”，在应用凭证下即可查看 AppKey、AppSecret 这两个参数的值。
6. 获取RobotCode，单击“应用功能 > 机器人与消息推送”进入该页面，单击“机器人配置”开启该功能，单击“复制RobotCode”复制RobotCode。
7. 在DataArts Insight办公软件依次将企业的 AppKey、AppSecret、RobotCode填写入钉钉接口授权页面内容、AppId、App密钥、RobotCode内，应用名称示例：文档test。
8. 单击“保存”，单击“更新”完成钉钉用户接入DataArsts Insight。

图 12-21 办公软件接入

办公软件接入

钉钉接口授权 飞书接口授权

* 应用名称

* AppId

* App密钥



* RobotCode

保存

联系人同步

获取钉钉群的 webhoolurl

您已在目标钉钉群中，完成钉钉机器人的添加。

1. 选择目标钉钉群，单击右上角的  图标。
2. 在群设置面板中单击智能群助手。
3. 在智能群助手面板单击添加机器人。
4. 在群机器人对话框单击自定义。
5. 在机器人详情对话框单击添加。
6. 在添加机器人对话框中编辑机器人信息。
 - a. 单击头像右下角的  图标来编辑头像。
 - b. 在机器人名字的输入框内输入机器人名字。
 - c. 在安全设置中，完成必要的安全设置（至少选择1种），勾选我已阅读并同意《自定义机器人服务及免责条款》，单击完成。
7. 在添加机器人对话框中复制生成的Webhook地址。

13 权限管理

13.1 创建用户并授权使用

13.2 自定义策略

13.1 创建用户并授权使用

如果您需要对DataArts Insight进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的华为账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用DataArts Insight资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将DataArts Insight资源委托给更专业、高效的其他华为账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用DataArts Insight服务的其他功能。


本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如图1所示。

前提条件

给用户组授权之前，请您先了解用户组可以添加的DataArts Insight权限，并结合实际需求进行选择。

示例流程

图 13-1 给用户授权 DataArts Insight 权限流程



1. **创建用户组并授权。**
在IAM控制台创建用户组，并授予DataArts Insight服务普通用户权限“**DataArts Insight ReadOnlyAccess**”。
2. **创建用户并加入用户组。**
在IAM控制台创建用户，并将其加入1中创建的用户组。
3. **用户登录并验证权限。**
使用新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：
 - 登录DataArts Insight管理控制台。如果在“数据集”页面可以查看数据集列表，但是无法创建数据集（假设当前权限仅包含DataArts Insight ReadOnlyAccess），表示“DataArts Insight ReadOnlyAccess”已生效。
 - 在“服务列表”中选择除登录DataArts Insight外（假设当前策略仅包含DataArts Insight ReadOnlyAccess）的任一服务，如果提示权限不足，表示“DataArts Insight ReadOnlyAccess”已生效。

更多操作

- 创建子用户请参考《[如何创建子用户](#)》。
- 修改用户策略请参考《[如何修改用户策略](#)》。

13.2 自定义策略

如果系统预置的DataArts Insight权限，不满足您的授权要求，可以创建自定义策略。自定义策略中可以添加的授权项（Action）请参考[权限策略和授权项](#)。

目前华为云支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

具体创建步骤参考：[创建自定义策略](#)。本章为您介绍常用的DataArts Insight自定义策略样例。


策略字段介绍

以授权用户拥有在所有区域中所有数据库的创建表权限为例进行说明：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dataartsinsight:datasource:get"
      ],
      "Resource": [
        "DataArtsInsight:*:*:workspace:*"
      ]
    }
  ]
}
```

- Version
版本信息，1.1：策略。IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。
- Effect
作用。包含两类：允许（Allow）和拒绝（Deny），既有Allow又有Deny的授权语句时，遵循Deny优先的原则。
- Action
授权项，指对资源的具体操作权限，不超过100个，如图13-2所示。

图 13-2 DataArts Insight 授权项



说明

- 格式为：服务名:资源类型:操作，例：dataartsinsight:datasource:get。
- 服务名为产品名称，例如dataartsinsight、evs和vpc等，服务名仅支持小写。资源类型和操作没有大小写，要求支持通配符号*，无需罗列全部授权项。
- 操作：操作以IAM服务中已经注册的action为准。
- Condition
限制条件：使策略生效的特定条件，包括条件键和运算符。

条件键表示策略语句的 Condition 元素中的键值，分为全局级条件键和服务级条件键。

- 全局级条件键（前缀为g:）适用于所有操作。详细请参考[策略语法](#)中的条件键说明。
- 服务级条件键，仅适用于对应服务的操作。

运算符与条件键一起使用，构成完整的条件判断语句。具体内容请参考[表13-1](#)。

DataArts Insight通过IAM预置了一组条件键。下表显示了适用于DataArts Insight服务特定的条件键。

表 13-1 DataArts Insight 请求条件

DataArts Insight条件键	类型	运算符	描述
g:CurrentTime	全局级	Date and time	接收到鉴权请求的时间。 说明 以“ISO 8601”格式表示，例如：2012-11-11T23:59:59Z。
g:MFAPresent	全局级	Boolean	用户登录时是否使用了多因素认证。
g:UserId	全局级	String	当前登录的用户ID。
g:UserName	全局级	String	当前登录的用户名。
g:ProjectName	全局级	String	当前登录的Project。
g:DomainName	全局级	String	当前登录的Domain。
g:ResourceTag	全局级	StringEquals	资源标签键值。

- Resource
格式为：服务名:region:domainId:资源类型:资源路径，通配符号*表示所有。
示例：
"DataArtsInsight:*:*:workspace:*": 表示所有的工作空间资源。

创建 DataArts Insight 自定义策略

用户可以根据场景设置不同级别的Action和Resource。

1. 定义Action

Action由服务名:资源类型:操作三段组成，通配符为*。例如：

表 13-2 Action

Action	说明
dataartsinsight:datasource:get	获取数据源详情
dataartsinsight:dataset:preview	预览数据集

Action	说明
dataartsinsight:screen:view	预览数据大屏

更多操作与系统权限的关系请参考[DataArts Insight常用操作与系统权限的关系](#)。

2. 定义Resource

Resource由<服务名:region:domainId:资源类型:资源路径>5个字段组成，通配符号*表示所有资源。5个字段可以灵活设置，资源路径可以按照场景需要，设置不同级别的权限控制。当需要设置该服务下的所有资源时，可以不指定该字段。Resource定义请参考[表13-3](#)。

表 13-3 Resource

Resource	说明
DataArtsInsight:*:*:workspace:*	表示所有的工作空间资源。

- 特定资源：

图 13-3 特定资源



- 所有资源：指该服务下的所有资源

图 13-4 所有资源



- 将上述的所有字段拼接为一个json就是一个完整的策略了，其中action和resource均可以设置多个，当然也可以通过IAM提供的可视化界面进行创建。

相关链接

- [策略基本概念](#)
- [RBAC策略语法](#)
- [细粒度策略语法](#)
- [创建自定义策略](#)

14 审计

14.1 支持审计的关键操作

14.2 如何查看审计日志

14.1 支持审计的关键操作

操作场景

云审计服务（Cloud Trace Service, CTS），是华为云安全解决方案中专业的日志审计服务，提供对各种云资源操作记录的收集、存储和查询功能。通过云审计服务，您可以记录与DataArts Insight相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

支持审计的关键操作列表

云审计服务支持的DataArts Insight操作列表请参考[表14-1](#)。

表 14-1 云审计服务支持的 DataArts Insight 操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建项目	workspace	createWorkspace
更新项目	workspace	updateWorkspace
删除项目	workspace	deleteWorkspace
修改默认项目	workspace	updateDefaultWorkspace
创建数据源	datasource	createDatasource
更新数据源	datasource	updateDatasource
删除数据源	datasource	deleteDatasource
上传文件数据源	datasource	uploadFileDatasource
删除文件数据源	datasource	deleteFileDatasource

操作名称	资源类型	事件名称
保存文件数据源	datasource	saveUploadFileDatase
更新上传文件配置	datasource	updateFileDataseCo
保存数据集	dataset	saveDataset
删除数据集	dataset	deleteDataset
保存数据集行/列级权限	datasetPermission	saveDatasetPermission
删除数据集行/列级权限	datasetPermission	deleteDatasetPermission
保存仪表盘	dashboard	saveDashboard
删除仪表盘	dashboard	deleteDashboard
发布仪表盘	dashboard	publishDashboard
下线仪表盘	dashboard	unpublishDashboard
保存大屏	screen	saveScreen
删除大屏	screen	deleteScreen
发布大屏	screen	publishScreen
下线大屏	screen	unpublishScreen
上传图片至大屏	screen	uploadScreenImage
复制大屏	screen	copyScreen
创建嵌入分析	embedding	createEmbedding
更新嵌入分析	embedding	updateEmbedding
删除嵌入分析	embedding	deleteEmbedding
打开嵌入分析	embedding	openEmbedding
关闭嵌入分析	embedding	closeEmbedding
创建用户标签	tag	createTag
更新用户标签	tag	updateTag
删除用户标签	tag	deleteTag
更新用户标签内容	tag	updateTagValue
创建数据导出任务	dataExport	createDataExportTask
修改数据导出配置	dataExport	modifyDataExportConfig

14.2 如何查看审计日志

查看审计日志的详细操作请参考[查看审计事件](#)。

更多关于云审计的信息，参考《[云审计服务用户指南](#)》。

A 修订记录

发布日期	修订记录
2024-04-07	第五次发布。 新增 6.3.12.3 桑基图 7.4.7.5 产业分布图 7.4.7.6 里程碑 更新 1.3 管理项目 12.1.1 用户管理
2024-02-28	第四次发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">● 7.4.1.4.5 甘特图● 5 指标● 4.3 新建维度 更新 <ul style="list-style-type: none">● 2.2.1 接入GaussDB(DWS)数据源● 8 智能分析助手● 11 资源迁移
2024-01-08	第三次发布。 新增 <ul style="list-style-type: none">● 2.2.9 接入Hive数据源● 12.1.1 用户管理● 7.4.2.4 自定义地图 更新 <ul style="list-style-type: none">● 7.4.4.7 表格

发布日期	修订记录
2023-12-08	<p>第二次发布。</p> <p>新增</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2.2.8 接入DLI数据源 ● 9 数据门户 ● 6.3.6.2 交叉表格 <p>更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2.2.1 接入GaussDB(DWS)数据源 ● 6.3.1 查询控件 ● 6.3.6.1 表格图
2023-11-03	<p>更新</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 14.2 如何查看审计日志内容。
2023-10-18	<p>新增</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 6.3.4 富文本。 ● 6.3.12.2 词云图。 ● 6.3.6.3 热力图。
2023-10-16	<p>新增</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 12.3 协同办公。
2023-09-28	<p>新增</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2.2.2 接入GaussDB数据源。 ● 2.2.3 接入MySQL数据源。 ● 2.2.4 接入PostgreSQL数据源。 ● 2.2.5 接入Doris数据源。
2023-08-29	<p>第一次正式发布。</p>