

资源编排服务

# API 参考

文档版本 01  
发布日期 2024-09-05



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

---

# 目录

---

<b>1 使用前必读.....</b>	<b>1</b>
1.1 概述.....	1
1.2 基本概念.....	1
<b>2 API.....</b>	<b>3</b>
2.1 如何调用 API.....	3
2.1.1 构造请求.....	3
2.1.2 认证鉴权.....	7
2.1.3 返回结果.....	8
2.2 资源栈.....	9
2.2.1 列举资源栈事件.....	10
2.2.2 获取资源栈元数据.....	21
2.2.3 列举资源栈.....	33
2.2.4 创建资源栈.....	40
2.2.5 获取资源栈模板.....	55
2.2.6 列举资源栈资源.....	62
2.2.7 列举资源栈输出.....	73
2.2.8 继续部署资源栈.....	80
2.2.9 部署资源栈.....	87
2.2.10 删除资源栈.....	101
2.2.11 更新资源栈.....	107
2.2.12 条件删除资源栈.....	116
2.2.13 继续回滚资源栈.....	122
2.3 执行计划.....	129
2.3.1 列举执行计划.....	130
2.3.2 创建执行计划.....	139
2.3.3 获取执行计划.....	153
2.3.4 执行执行计划.....	166
2.3.5 删除执行计划.....	175
2.3.6 获取执行计划元数据.....	181
2.3.7 预估执行计划价格.....	193
2.4 模板分析.....	206
2.4.1 解析模板参数.....	206
2.5 模板管理.....	218

2.5.1 列举模板.....	218
2.5.2 删除模板.....	224
2.5.3 更新模板元数据.....	229
2.5.4 获取模板元数据.....	234
2.5.5 列举模板版本.....	240
2.5.6 删除模板版本.....	246
2.5.7 获取模板版本内容.....	252
2.5.8 获取模板版本元数据.....	258
2.6 资源栈集.....	264
2.6.1 列举资源栈集.....	264
2.6.2 创建资源栈集.....	272
2.6.3 获取资源栈集模板.....	286
2.6.4 列举资源栈集操作.....	293
2.6.5 获取资源栈集元数据.....	303
2.6.6 列举资源栈实例.....	316
2.6.7 创建资源栈实例.....	326
2.6.8 删除资源栈实例-已废弃.....	347
2.6.9 更新资源栈实例.....	364
2.6.10 删除资源栈实例.....	386
2.6.11 部署资源栈集.....	403
2.6.12 删除资源栈集.....	424
2.6.13 更新资源栈集.....	430
2.6.14 获取资源栈集操作的元数据.....	441
2.6.15 获取资源栈实例.....	458
2.7 自定义 provider 管理.....	467
2.7.1 创建私有 provider.....	467
2.7.2 创建私有 provider 版本.....	477
2.8 资源编排-Hook.....	484
2.8.1 创建私有 hook.....	484
2.8.2 删除私有 hook.....	493
2.8.3 创建私有 hook 版本.....	500
2.8.4 删除私有 hook 版本.....	508
2.8.5 获取私有 hook 元数据.....	514
2.8.6 更新私有 hook 元数据.....	522
2.8.7 获取私有 hook 版本的元数据.....	530
2.9 权限和授权项.....	538
<b>3 附录.....</b>	<b>544</b>
3.1 状态码.....	544
3.2 错误码.....	546
3.3 应用编排错误码.....	559
3.4 获取项目 ID.....	595
3.5 获取账号 ID.....	596

---

<b>4 修订记录.....</b>	<b>598</b>
--------------------	------------

# 1 使用前必读

## 1.1 概述

RFS提供了最新的[资源编排API](#)，推荐您使用最新的API功能！

欢迎使用资源编排服务（RFS）。资源编排服务是完全支持业界事实标准Terraform（HCL + Provider）的新一代云服务资源终态编排引擎，在应用编排服务(AOS)基础上实现了生态、体验、特性的全新升级；资源编排服务基于业界开放生态HCL语法模板，实现云服务资源的自动化批量构建，帮助用户高效、安全、一致创建、管理和升级云服务资源，能有效提升资源管理效率，并降低资源管理变更带来的安全风险。

您可以使用本文档提供API对资源编排服务进行相关操作，如创建、查询、删除模板等。

在调用资源编排服务API之前，请确保已经充分了解资源编排服务相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。


## 1.2 基本概念

- **账号**  
用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用进行日常管理工作。
- **用户**  
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。  
在[我的凭证](#)下，您可以查看账号ID和IAM用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- **区域（Region）**  
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。

详情请参见[区域和可用区](#)。

- 可用区（AZ，Availability Zone）  
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目  
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



同样在[我的凭证](#)下，您可以查看项目ID。

- 企业项目  
企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间的资源进行分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理用户指南](#)》。

# 2 API

## 2.1 如何调用 API

### 2.1.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。

#### 请求 URI

请求URI由如下部分组成：

**{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}**

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 2-1 URI 中的参数说明


参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 <b>HTTPS</b> 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 <a href="#">地区和终端节点</a> -应用编排服务 AOS获取。 例如IAM服务在“华北-北京四”区域的Endpoint为“iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。

参数	描述
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“?limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“华北-北京四”区域的Token，则需使用“华北-北京四”区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

`https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens`

图 2-1 URI 示意图



#### 说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

## 请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 2-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

## 请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表2-3](#)。

表 2-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 <a href="#">获取项目ID</a> 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4

名称	描述	是否必选	示例
X-Auth-Token	<p>用户Token。</p> <p>用户Token也就是调用<a href="#">获取用户Token</a>接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。</p> <p>请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。</p>	否 使用Token认证时该字段必选。	<p>注：以下仅为Token示例片段</p> <p>MIIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ</p>

### 📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

## 请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。如果请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***\*\*\*\*\****为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，如“cn-north-4”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

### 📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
  "auth": {
    "identity": {
```

```
    "methods": [
      "password"
    ],
    "password": {
      "user": {
        "name": "username",
        "password": "*****#",
        "domain": {
          "name": "domainname"
        }
      }
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

## 2.1.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

### Token 认证

#### 📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****#",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    }
  },
}
```

```
"scope": {
  "project": {
    "name": "xxxxxxxx"
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ...”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ...”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333>。

## AK/SK 认证

### 📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK ( Access Key ID )：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK ( Secret Access Key )：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

### 📖 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

## 2.1.3 返回结果

### 状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

### 响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如[图2-2](#)所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 2-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopen
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token → MIIVXQYJKoZIhvcNAQcCoIIYTCCEoCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgharBgkqhkiG9w0BBwGgghacBIIWmHsidG9rZW4iOansiZXhwaXJlc19hdCI6IiwMTktMDItMTNUMC
fj3Kjs6YgKnpVNRbW2eZ5eb78SZOkajACgkIQ01wi4JIGzrpd18LGXK5bdfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgz/VeFYtLWT1GSO0zxKZmlQHQj82HBqHdgIZO9fuEbL5dMhdavj+33wEI
xHRCE9I87o+k9-
j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASXl1jipPEGA270g1FruooL6jggIFkNPQuFSOU8+uSsttVwRtnfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUx3C3a+9CMBnOintWW7oeRUVhVpxk8pxiX1wTEboX-
RzT6MUbpvGw-oPNFYxJECKnoH3HRozv0vN--n5d6Nbxg==
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

## 响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "az-01",
            .....
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error\_code表示错误码，error\_msg表示错误描述信息。

## 2.2 资源栈

## 2.2.1 列举资源栈事件

### 功能介绍

列举资源栈事件（ListStackEvents）

此API用于列举资源栈某一次或全部的部署事件

- 如果给予deployment\_id，则会将deployment\_id作为查询条件，返回对应某一次部署的资源栈事件；如果不给予deployment\_id，则返回全量的资源栈事件
- 如果给定的deployment\_id对应的部署不存在，则返回404
- 可以使用filter作为过滤器，过滤出指定事件类型（event\_type）、资源类型（resource\_type）、资源名称（resource\_name）的资源栈事件
- 可以使用field选择数据应返回的属性，属性事件类型（event\_type）不可配置，一定会返回，可选择的属性有逝去时间（elapsed\_seconds）、事件消息（event\_message）、资源ID键（resource\_id\_key）、资源ID值（resource\_id\_value）、资源键（resource\_key）、资源类型（resource\_type）、资源名称（resource\_name）和时间戳（timestamp）
- 事件返回将以时间降序排列

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/events

表 2-4 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-5 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>36</b></p>
deployment_id	否	String	<p>标识部署的唯一Id，此Id由资源编排服务在触发部署、回滚等操作时生成，为UUID。 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>36</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
filter	否	String	<p>过滤条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>与 ( AND ) 运算符使用逗号 ( , ) 定义</li> <li>或 ( OR ) 运算符使用竖线 (   ) 定义, OR运算符优先级高于AND运算符</li> <li>不支持括号</li> <li>过滤运算符仅支持等号 ( == )</li> <li>过滤参数名及其值仅支持包含大小写英文、数字和下划线</li> <li>过滤条件中禁止使用分号, 如果有分号, 则此条过滤会被忽略</li> <li>一个过滤参数仅能与一个与条件相关, 一个与条件中的多个或条件仅能与一个过滤参数相关</li> </ul> <p>最小长度: 0 最大长度: 512</p>
field	否	String	<p>选择的属性名称</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>属性名仅支持包含大小写英文、数字和下划线</li> <li>多个属性名称之间以逗号 ( , ) 分隔</li> </ul> <p>最小长度: 0 最大长度: 128</p>

## 请求参数

表 2-6 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	<p>用户指定的, 对于此请求的唯一 ID, 用于定位某个请求, 推荐使用UUID</p> <p>最小长度: 36 最大长度: 128</p>

## 响应参数

状态码： 200

表 2-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
stack_events	Array of <a href="#">StackEvent</a> objects	资源栈事件列表

表 2-8 StackEvent

参数	参数类型	描述
resource_type	String	<p>资源的类型</p> <p>以HCL格式的模板为例，resource_type 为 huaweicloud_vpc</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，resource_type 为 huaweicloud_vpc</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc"       }     }   } }</pre>
resource_name	String	<p>资源的名称，默认为资源的逻辑名称</p> <p>以HCL格式的模板为例，resource_name 为 my_hello_world_vpc</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，resource_name 为 my_hello_world_vpc</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc"       }     }   } }</pre>

参数	参数类型	描述
resource_id_key	String	资源id的名称，即对应资源作为id使用的值的名称，当资源未创建的时候，不返回resource_id_key 此id由provider定义，因此不同的provider可能遵循了不同的命名规则，具体的命名规则请与provider开发者确认或阅读provider文档
resource_id_value	String	资源id的值，即对应资源作为id使用的值，当资源未创建的时候，不返回resource_id_value

参数	参数类型	描述
resource_key	String	<p>资源键，如果用户在模板中使用了count或for_each则会返回resource_key</p> <p>如果用户在模板中使用count，则resource_key为从0开始的数字</p> <p>以HCL格式的模板为例，模板中count为2，意味着将会生成两个资源，对应的resource_key分别为0和1</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   count = 2   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，模板中count为2，意味着将会生成两个资源，对应的resource_key分别为0和1</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc",         "count": 2       }     }   } }</pre> <p>如果用户在模板中使用for_each，则resource_key为用户自定义的字符串</p> <p>以HCL格式的模板为例，resource_key分别为vpc1和vpc2</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   for_each = {     "vpc1" = "test_vpc"     "vpc2" = "test_vpc"   }   name = each.value }</pre> <p>以json格式的模板为例，resource_key分别为vpc1和vpc2</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "for_each": {           "vpc1": "test_vpc",           "vpc2": "test_vpc"         }         "name": "\${each.value}"       }     }   } }</pre>
time	String	<p>事件发生的时间 格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z</p>

参数	参数类型	描述
event_type	String	<p>此次事件的类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>LOG</i> - 记录状态信息，比如当前状态，目标状态等。</li> <li>• <i>ERROR</i> - 记录失败信息</li> <li>• <i>DRIFT</i> - 记录资源偏移信息</li> <li>• <i>SUMMARY</i> - 记录资源变更结果总结</li> <li>• <i>CREATION_IN_PROGRESS</i> - 正在生成</li> <li>• <i>CREATION_FAILED</i> - 生成失败</li> <li>• <i>CREATION_COMPLETE</i> - 生成完成</li> <li>• <i>DELETION_IN_PROGRESS</i> - 正在删除</li> <li>• <i>DELETION_FAILED</i> - 删除失败</li> <li>• <i>DELETION_COMPLETE</i> - 已经删除</li> <li>• <i>UPDATE_IN_PROGRESS</i> - 正在更新。此处的更新特指非替换式更新，如果是替换式更新，则是DELETION后CREATION，或者CREATION后DELETION，具体以何种行为进行替换式更新由Provider定义。</li> <li>• <i>UPDATE_FAILED</i> - 更新失败。此处的更新特指非替换式更新，如果是替换式更新，则是DELETION后CREATION，或者CREATION后DELETION，具体以何种行为进行替换式更新由Provider定义。</li> <li>• <i>UPDATE_COMPLETE</i> - 更新完成。此处的更新特指非替换式更新，如果是替换式更新，则是DELETION后CREATION，或者CREATION后DELETION，具体以何种行为进行替换式更新由Provider定义。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LOG</b></li> <li>• <b>ERROR</b></li> <li>• <b>DRIFT</b></li> <li>• <b>SUMMARY</b></li> <li>• <b>CREATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>CREATION_FAILED</b></li> <li>• <b>CREATION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>DELETION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DELETION_FAILED</b></li> <li>• <b>DELETION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>UPDATE_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>UPDATE_FAILED</b></li> </ul>

参数	参数类型	描述
		<ul style="list-style-type: none"><li>• UPDATE_COMPLETE</li></ul>
event_message	String	该资源栈事件对应的详细信息
elapsed_seconds	Integer	此事件执行所花的时间，以秒为单位

状态码： 400

表 2-9 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-10 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-11 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-12 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-14 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-16 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 429

表 2-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-18 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-19 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au- thorization_mes- sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-20 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 通过filter获取指定event\_type和resource\_name的资源栈事件  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/events?filter=event\_type==LOG,resource\_name==my\_hello\_world\_resource
- 通过field选择返回resource\_key、resource\_name和event\_type三个属性，其中event\_type为自动补选  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/events?field=resource\_key,resource\_name
- 通过deployment\_id获取指定部署的资源栈事件  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/events?deployment\_id=81edbb3e-00d9-42fd-94c8-59c7525d0f28

## 响应示例

状态码： 200

列举资源栈事件成功

```
{
  "stack_events": [ {
    "event_message": "Apply required resource success. ",
    "event_type": "LOG",
    "time": "2023-05-17T11:56:47Z"
  }, {
    "event_message": "Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.",
    "event_type": "SUMMARY",
    "time": "2023-05-17T11:56:45Z"
  }, {
    "resource_type": "huaweicloud_vpc",
    "resource_name": "vpc",
    "elapsed_seconds": 8,
    "event_message": "huaweicloud_vpc.vpc: Creation complete after 8s [id=38d617da-9b7f-4550-9ff7-d0e271dd4735]",
    "event_type": "CREATION_COMPLETE",
    "resource_id_key": "id",
    "resource_id_value": "38d617da-9b7f-4550-9ff7-d0e271dd4735",
    "time": "2023-05-17T11:56:40Z"
  }, {
    "resource_type": "huaweicloud_vpc",
    "resource_name": "vpc",
    "event_message": "huaweicloud_vpc.vpc: Creating...",
    "event_type": "CREATION_IN_PROGRESS",
    "time": "2023-05-17T11:56:32Z"
  }, {
    "event_message": "Creating required resource now",
    "event_type": "LOG",
    "time": "2023-05-17T11:56:31Z"
  }
  ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	列举资源栈事件成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
404	资源栈或指定的部署不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.2 获取资源栈元数据

### 功能介绍

获取资源栈元数据 ( GetStackMetadata )

此API用于获取指定资源栈的元数据，包括资源栈ID、资源栈名称、资源栈描述、创建时间、更新时间、资源栈状态、委托授权等信息。

具体信息见GetStackMetadataResponseBody。

注：当资源栈状态处于非终态（即以 *IN\_PROGRESS* 结尾，详细见下方）状态时，资源栈的元数据信息处于转变阶段，可能为部署前的状态，也可能为部署后的状态。只有当资源栈状态处于终态（即以 *COMPLETE* 或 *FAILED* 结尾，详细见下方）时，资源栈的元数据信息才是部署后的状态

非终态状态包括但不限于以下状态：

- 正在部署（*DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS*）
- 正在回滚（*ROLLBACK\_IN\_PROGRESS*）
- 正在删除（*DELETION\_IN\_PROGRESS*）

终态状态包括但不限于以下状态：

- 生成空资源栈完成（*CREATION\_COMPLETE*）
- 部署失败（*DEPLOYMENT\_FAILED*）
- 部署完成（*DEPLOYMENT\_COMPLETE*）
- 回滚失败（*ROLLBACK\_FAILED*）
- 回滚完成（*ROLLBACK\_COMPLETE*）
- 删除失败（*DELETION\_FAILED*）

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/metadata

表 2-21 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-22 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>36</b></p>

## 请求参数

表 2-23 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	<p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>128</b></p>

## 响应参数

状态码：200

表 2-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
stack_id	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
stack_name	String	<p>资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p>
description	String	<p>资源栈的描述。可用于客户识别自己的资源栈。</p> <p>最小长度：<b>0</b></p> <p>最大长度：<b>1024</b></p>

参数	参数类型	描述
vars_structure	Array of <a href="#">VarsStructure</a> objects	<p>HCL参数结构。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>var_structure允许客户提交最简单的字符串类型的参数</li> <li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声名了同一个变量, 将报错400</li> <li>vars_structure中的值只支持简单的字符串类型, 如果需要使用其他类型, 需要用户自己在HCL引用时转换, 或者用户可以使用vars_uri、vars_body, vars_uri和vars_body中支持HCL支持的各种类型以及复杂结构</li> <li>如果vars_structure过大, 可以使用vars_uri</li> <li>注意: vars_structure中默认不应该含有任何敏感信息, 资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息, 建议设置encryption字段开启加密</li> </ul> <p>数组长度: <b>0 - 100</b></p>
vars_body	String	<p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式, 用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中。</li> <li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声名了同一个变量, 将报错400</li> <li>如果vars_body过大, 可以使用vars_uri</li> <li>如果vars中都是简单的字符串格式, 可以使用var_structure</li> <li>注意: vars_body中不应该含有任何敏感信息, 资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息, 建议通过vars_structure并设置encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>51200</b></p>
enable_deletion_protection	Boolean	<p>删除保护的标识位, 如果不传默认为false, 即默认不开启资源栈删除保护 (删除保护开启后资源栈不允许被删除)</p> <p><i>在UpdateStack API中, 如果该参数未在RequestBody中给予, 则不会对资源栈的删除保护属性进行更新</i></p>

参数	参数类型	描述
enable_auto_rollback	Boolean	<p>自动回滚的标识位，如果不传默认为false，即默认不开启资源栈自动回滚（自动回滚开启后，如果部署失败，则会自动回滚，并返回上一个稳定状态）</p> <p><i>在UpdateStack API中，如果该参数未在RequestBody中给予，则不会对资源栈的自动回滚属性进行更新 该属性与使用模板导入资源功能互斥，如果堆栈的自动回滚设置为true，则不允许部署包含导入资源的模板</i></p>
status	String	<p>资源栈的状态 * <i>CREATION_COMPLETE</i> - 生成空资源栈完成，并没有任何部署 *  <i>DEPLOYMENT_IN_PROGRESS</i> - 正在部署，请等待 * <i>DEPLOYMENT_FAILED</i> - 部署失败。请从status_message获取错误信息汇总，或者调用ListStackEvents获得事件详情 *  <i>DEPLOYMENT_COMPLETE</i> - 部署完成 *  <i>ROLLBACK_IN_PROGRESS</i> - 部署失败，正在回滚，请等待 * <i>ROLLBACK_FAILED</i> - 回滚失败。请从status_message获取错误信息汇总，或者调用ListStackEvents获得事件详情 *  <i>ROLLBACK_COMPLETE</i> - 回滚完成 *  <i>DELETION_IN_PROGRESS</i> - 正在删除，请等待 * <i>DELETION_FAILED</i> - 删除失败。请从status_message获取错误信息汇总，或者调用ListStackEvents获得事件详情</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREATION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>DEPLOYMENT_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DEPLOYMENT_FAILED</b></li> <li>• <b>DEPLOYMENT_COMPLETE</b></li> <li>• <b>ROLLBACK_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>ROLLBACK_FAILED</b></li> <li>• <b>ROLLBACK_COMPLETE</b></li> <li>• <b>DELETION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DELETION_FAILED</b></li> </ul>
agencies	Array of <b>Agency</b> objects	<p>委托授权的信息。</p> <p>RFS仅在创建资源栈（触发部署）、创建执行计划、部署资源栈、删除资源栈等涉及资源操作的请求中使用委托，且该委托仅作用于与之绑定的Provider对资源的操作中。如果委托中提供的权限不足，有可能导致相关资源操作失败。</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>数组长度：0 - 10</p>

参数	参数类型	描述
status_message	String	当资源栈的状态为任意失败状态（即以 <i>FAILED</i> 结尾时），将会展示简要的错误信息总结以供 debug
vars_uri_content	String	vars_uri对应的文件内容
create_time	String	资源栈的生成时间 格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z
update_time	String	资源栈的更新时间（更新场景包括元数据更新场景和部署场景）格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z

表 2-25 VarsStructure

参数	参数类型	描述
var_key	String	参数的名字 最小长度：1 最大长度：32
var_value	String	参数的值。 注意，参数需要以字符串形式存在，如果是数字，也需要以字符串形式存在，如'10'。 如果需要在支持不同类型，或者复杂结构，请使用 vars_uri或vars_body 最小长度：0 最大长度：2048
encryption	<b>EncryptionStructure</b> object	如果用户传递的var_value是已经加密过的，可以通过声明此项以要求资源编排服务在使用前进行解密，目前暂时只支持KMS加解密

表 2-26 EncryptionStructure

参数	参数类型	描述
kms	<b>KmsStructure</b> object	<p>如果用户给予的var_value是经过KMS加密的，可以通过传递相关加密信息，资源编排服务在使用的時候会帮助用户进行KMS解密</p> <p>更多关于KMS加密以及KMS加密的样例代码请见：<a href="#">KMS加密使用场景介绍</a></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 请确保用户给予资源编排服务的委托中包含对指定密钥ID的操作权限</li> <li>• KMS每个月有免费试用的额度，如果超过，则KMS需要收费，此费用不是资源编排服务收取，具体标准见：<a href="https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew">https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew</a></li> <li>• KMS加密只代表资源编排服务在存储和传输的时候传递的是密文，但是在stack-events中依然是明文，如果希望在log中以密文形式对待，请在模板中声明sensitive，更多关于sensitive的介绍见：<a href="https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables">https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables</a></li> </ul>

表 2-27 KmsStructure

参数	参数类型	描述
id	String	<p>解密时，资源编排服务应该使用的KMS密钥的ID，通常是加密时所使用的密钥ID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
cipher_text	String	<p>数据加密密钥所对应的密文</p> <p>最小长度：<b>2</b></p> <p>最大长度：<b>2048</b></p>

表 2-28 Agency

参数	参数类型	描述
provider_name	String	<p>用户使用的provider的名字。如果用户给予的provider_name含有重复的值，则返回400</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p>

参数	参数类型	描述
agency_name	String	对应provider所使用的IAM委托名称，资源编排服务会使用此委托的权限去访问、创建对应provider的资源。agency_name和agency_urn必须有且只有一个存在 最小长度：1 最大长度：64
agency_urn	String	委托URN 当用户定义Agency时，agency_name和agency_urn 必须有且只有一个存在。 推荐用户在使用信任委托时给予agency_urn，agency_name只支持接收普通委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。

状态码：400

表 2-29 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度：11 最大长度：11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-30 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码：401

表 2-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-32 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 403

表 2-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-34 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-35 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-36 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-38 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-40 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 获取资源栈元数据  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/metadata
- 获取资源栈元数据，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/  
metadata?stack_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2
```

## 响应示例

**状态码： 200**

获取成功

```
{  
  "stack_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",  
  "stack_name": "my_hello_world_stack",  
  "description": "my hello world stack",  
  "enable_deletion_protection": false,  
  "enable_auto_rollback": false,  
  "status": "DEPLOYMENT_COMPLETE",  
  "agencies": [ {  
    "agency_name": "rf_admin_trust",  
    "provider_name": "huaweicloud"  
  } ],  
  "create_time": "2023-03-16T03:28:20Z",  
  "update_time": "2023-05-24T08:56:10Z"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	获取成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.3 列举资源栈

### 功能介绍

列举资源栈（ListStacks）

此API用于列举当前局点下用户所有的资源栈

- 默认按照生成时间降序排序，最新生成的在最前
- 注意：目前暂时返回全量资源栈信息，即不支持分页
- 如果没有任何资源栈，则返回空list

ListStacks返回的只有摘要信息（具体摘要信息见ListStacksResponseBody），如果用户需要详细的资源栈元数据请调用GetStackMetadata

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/stacks

表 2-41 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64

## 请求参数

表 2-42 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

## 响应参数

状态码：200

表 2-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
stacks	Array of <a href="#">Stack</a> objects	资源栈列表。默认按照生成时间降序排序，最新生成的在最前

表 2-44 Stack

参数	参数类型	描述
stack_name	String	<p>资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>
description	String	<p>资源栈的描述。可用于客户识别自己的资源栈。</p> <p>最小长度：0 最大长度：1024</p>
stack_id	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

参数	参数类型	描述
status	String	<p>资源栈的状态 * <i>CREATION_COMPLETE</i> - 生成空资源栈完成，并没有任何部署 *  <i>DEPLOYMENT_IN_PROGRESS</i> - 正在部署，请等待 * <i>DEPLOYMENT_FAILED</i> - 部署失败。请从 status_message 获取错误信息汇总，或者调用 ListStackEvents 获得事件详情 *  <i>DEPLOYMENT_COMPLETE</i> - 部署完成 *  <i>ROLLBACK_IN_PROGRESS</i> - 部署失败，正在回滚，请等待 * <i>ROLLBACK_FAILED</i> - 回滚失败。请从 status_message 获取错误信息汇总，或者调用 ListStackEvents 获得事件详情 *  <i>ROLLBACK_COMPLETE</i> - 回滚完成 *  <i>DELETION_IN_PROGRESS</i> - 正在删除，请等待 * <i>DELETION_FAILED</i> - 删除失败。请从 status_message 获取错误信息汇总，或者调用 ListStackEvents 获得事件详情</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREATION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>DEPLOYMENT_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DEPLOYMENT_FAILED</b></li> <li>• <b>DEPLOYMENT_COMPLETE</b></li> <li>• <b>ROLLBACK_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>ROLLBACK_FAILED</b></li> <li>• <b>ROLLBACK_COMPLETE</b></li> <li>• <b>DELETION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DELETION_FAILED</b></li> </ul>
create_time	String	资源栈的生成时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z
update_time	String	资源栈的更新时间，格式遵循RFC3339，精确到秒，UTC时区，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z
status_message	String	在失败的时候（资源栈状态以FAILED结尾）会显示简要的错误信息总结以供debug

状态码： 400

表 2-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-46 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 401

表 2-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-48 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-50 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-51 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-52 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-54 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

列举资源栈

GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks

## 响应示例

状态码： 200

列举成功

```
{
  "stacks": [ {
    "stack_name": "my_second_stack",
    "description": "my second stack",
    "stack_id": "4d4f4ece-b291-4c71-8083-bec9b8a44de0",
    "status": "DEPLOYMENT_COMPLETE",
    "create_time": "2023-05-17T07:34:22Z",
    "update_time": "2023-05-17T07:34:44Z"
  }, {
    "stack_name": "my_first_stack",
    "description": "my second stack",
    "stack_id": "e830c288-ee34-48c0-ba6b-a0e6f6b48d3e",
    "status": "CREATION_COMPLETE",
    "create_time": "2023-05-17T07:34:06Z",
    "update_time": "2023-05-17T07:34:28Z"
  }
]
```

## 状态码

状态码	描述
200	列举成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.4 创建资源栈

### 功能介绍

CreateStack用于生成一个资源栈

- 当请求中不含有模板（template）、参数（vars）等信息，将生成一个无任何资源的空资源栈，返回资源栈ID（stack\_id）
- 当请求中携带了模板（template）、参数（vars）等信息，则会同时创建并部署资源栈，返回资源栈ID（stack\_id）和部署ID（deployment\_id）

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

POST /v1/{project\_id}/stacks

表 2-55 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64

## 请求参数

表 2-56 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

表 2-57 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
agencies	否	Array of <b>Agency</b> objects	<p>委托授权的信息。</p> <p>RFS仅在创建资源栈（触发部署）、创建执行计划、部署资源栈、删除资源栈等涉及资源操作的请求中使用委托，且该委托仅作用于与之绑定的Provider对资源的操作中。如果委托中提供的权限不足，有可能导致相关资源操作失败。</p> <p><b>创建委托及授权方式</b></p> <p>数组长度：<b>0 - 10</b></p>
description	否	String	<p>资源栈的描述。可用于客户识别自己的资源栈。</p> <p>最小长度：<b>0</b></p> <p>最大长度：<b>1024</b></p>
enable_deletion_protection	否	Boolean	<p>删除保护的标识位，如果不传默认为false，即默认不开启资源栈删除保护（删除保护开启后资源栈不允许被删除）</p> <p><i>在UpdateStack API中，如果该参数未在RequestBody中给予，则不会对资源栈的删除保护属性进行更新</i></p>
enable_auto_rollback	否	Boolean	<p>自动回滚的标识位，如果不传默认为false，即默认不开启资源栈自动回滚（自动回滚开启后，如果部署失败，则会自动回滚，并返回上一个稳定状态）</p> <p><i>在UpdateStack API中，如果该参数未在RequestBody中给予，则不会对资源栈的自动回滚属性进行更新 该属性与使用模板导入资源功能互斥，如果堆栈的自动回滚设置为true，则不允许部署包含导入资源的模板</i></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
template_body	否	String	<p>HCL模板，描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>template_body中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的template_body。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li></ul> <p>最小长度：0 最大长度：51200</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
template_uri	否	String	<p>HCL模板的OBS地址，该模板描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <p>对应的文件应该是纯tf文件或zip压缩包</p> <p>纯tf文件需要以<code>.t</code>或者<code>.tf.json</code>结尾，并遵守HCL语法</p> <p>压缩包目前只支持zip格式，文件需要以<code>.zip</code>结尾。解压后的文件不得包含<code>.tfvars</code>文件且必须是UTF8编码（其中<code>.tf.json</code>不能包含BOM头），zip压缩包当前支持的子文件数量最大为100</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><i>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</i></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• template_uri对应的模板文件中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的模板文件内容。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li> <li>• template_uri对应的模板文件如果为zip类型，则内部的文件或文件夹名称长度不得超过255个字节，最深路径长度不得超过2048字节，zip包大小不得超过1MB</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：2048</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_body	否	String	<p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中。</li><li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量，将报错400</li><li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li><li>如果vars中都是简单的字符串格式，可以使用var_structure</li><li>注意：vars_body中不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息，建议通过vars_structure并设置encryption字段传递</li></ul> <p>最小长度：0 最大长度：51200</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_structure	否	Array of <b>VarsStructure</b> objects	<p>HCL参数结构。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• var_structure允许客户提交最简单的字符串类型的参数</li><li>• 资源编排服务支持 vars_structure, vars_body 和 vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量, 将报错400</li><li>• vars_structure中的值只支持简单的字符串类型, 如果需要其他类型, 需要用户自己在HCL引用时转换, 或者用户可以使用 vars_uri、vars_body, vars_uri和 vars_body中支持HCL支持的各种类型以及复杂结构</li><li>• 如果 vars_structure过大, 可以使用 vars_uri</li><li>• 注意: vars_structure中默认不应该有任何敏感信息, 资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的 vars。如为敏感信息, 建议设置 encryption 字段开启加密</li></ul> <p>数组长度: <b>0 - 100</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_uri	否	String	<p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资源编排服务支持 vars_structure, vars_body 和vars_uri，如果以上三种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的 tfvars格式，用户可以将 “.tfvars” 中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将 OBS pre-signed URL传递给 vars_uri。</li> <li>注意：vars_uri的内容不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的 vars。如为敏感信息，建议通过vars_structure并设置 encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：2048</p>

表 2-58 Agency

参数	是否必选	参数类型	描述
provider_name	是	String	<p>用户使用的provider的名字。如果用户给予的provider_name含有重复的值，则返回400</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
agency_name	否	String	对应provider所使用的IAM委托名称，资源编排服务会使用此委托的权限去访问、创建对应provider的资源。agency_name和agency_urn必须有且只有一个存在 最小长度：1 最大长度：64
agency_urn	否	String	委托URN 当用户定义Agency时，agency_name和agency_urn 必须有且只有一个存在。 推荐用户在使用信任委托时给予agency_urn，agency_name只支持接收普通委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。

表 2-59 VarsStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
var_key	是	String	参数的名字 最小长度：1 最大长度：32
var_value	是	String	参数的值。 注意，参数需要以字符串形式存在，如果是数字，也需要以字符串形式存在，如'10'。 如果需要支持不同类型，或者复杂结构，请使用vars_uri或vars_body 最小长度：0 最大长度：2048
encryption	否	EncryptionStructure object	如果用户传递的var_value是已经加密过的，可以通过声名此项以要求资源编排服务在使用前进行解密，目前暂时只支持KMS加解密

表 2-60 EncryptionStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
kms	是	KmsStructure object	<p>如果用户给予的var_value是经过KMS加密的，可以通过传递相关加密信息，资源编排服务在使用的时候会帮助用户进行KMS解密</p> <p>更多关于KMS加密以及KMS加密的样例代码请见：<a href="#">KMS加密使用场景介绍</a></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保用户给予资源编排服务的委托中包含对指定密钥ID的操作权限</li> <li>KMS每个月有免费试用的额度，如果超过，则KMS需要收费，此费用不是资源编排服务收取，具体标准见：<a href="https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew">https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew</a></li> <li>KMS加密只代表资源编排服务在存储和传输的时候传递的是密文，但是在stack-events中依然是明文，如果希望在log中以密文形式对待，请在模板中声明sensitive，更多关于sensitive的介绍见：<a href="https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables">https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables</a></li> </ul>

表 2-61 KmsStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	<p>解密时，资源编排服务应该使用的KMS密钥的ID，通常是加密时所使用的密钥ID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
cipher_text	是	String	<p>数据加密密钥所对应的密文</p> <p>最小长度：<b>2</b></p> <p>最大长度：<b>2048</b></p>

## 响应参数

状态码： 201

表 2-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
stack_id	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度： 36 最大长度： 36</p>
deployment_id	String	<p>部署ID 接受请求，进行异步处理。可以调用GetStackMetadata来获取异步请求的部署状态</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>部署资源栈后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为6小时</li> </ul>

状态码： 400

表 2-63 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>响应码</p> <p>最小长度： 11 最大长度： 11</p>
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-64 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-65 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-66 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-67 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-68 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 409

表 2-69 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-70 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-72 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-73 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-74 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 创建资源栈

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks
```

```
{
  "stack_name": "my_first_stack",
  "description": "my first stack"
}
```

- 使用委托创建资源栈

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks
```

```
{
  "stack_name": "my_second_stack",
  "description": "my second stack",
  "agencies": [ {
    "provider_name": "huaweicloud",
    "agency_name": "my_agency"
  } ]
}
```

- 使用模板的uri创建并部署资源栈

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks
```

```
{
  "stack_name": "my_third_stack",
  "template_uri": "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/my-hello-world-template.tf",
  "description": "my third stack"
}
```

- 使用模板内容创建并部署资源栈

```
{
  "stack_name": "my_fourth_stack",
  "template_body": "terraform {\n  required_providers {\n    huaweicloud = {\n      source =\n        \"huawei.com/provider/huaweicloud\"\n      version = \"1.41.0\"\n    }\n  }\n}\nprovider\n  \"huaweicloud\" {\n  insecure = true\n  cloud = \"{cloud_name}\"\n  region = \"{region}\"\n  endpoints = {\n    iam = \"{iam_endpoint}\"\n  }\n}\nresource \"huaweicloud_vpc\" \"vpc\" {\n  cidr = \"172.16.0.0/16\"\n  name = \"my_vpc\"\n}\n",
  "description": "my fourth stack"
}
```

## 响应示例

状态码: 201

创建成功

```
{  
  "stack_id": "ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
201	创建成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 用户无权限调用此API 2. 资源栈数量达到上限
409	创建冲突，同名的资源栈已经存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.5 获取资源栈模板

### 功能介绍

获取资源栈模板（GetStackTemplate）

此API用于获取资源栈最近一次部署终态使用的模板。

注：当资源栈状态处于非终态（即以 *IN\_PROGRESS* 结尾，详细见下方）状态时，资源栈处于转变阶段，此API获取资源栈上一次部署使用的模板。只有当资源栈状态处于终态（即以 *COMPLETE* 或 *FAILED* 结尾，详细见下方）时，此API获取当前最新一次部署使用的模板。CREATION\_COMPLETE 除外，此时资源栈没有模板，返回404，并提示模板不存在

非终态状态包括但不限于以下状态：

- 正在部署（DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS）
- 正在回滚（ROLLBACK\_IN\_PROGRESS）
- 正在删除（DELETION\_IN\_PROGRESS）

终态状态包括但不限于以下状态：

- 生成空资源栈完成（CREATION\_COMPLETE）
- 部署失败（DEPLOYMENT\_FAILED）
- 部署完成（DEPLOYMENT\_COMPLETE）
- 回滚失败（ROLLBACK\_FAILED）
- 回滚完成（ROLLBACK\_COMPLETE）

- 删除失败 ( DELETION\_FAILED )

如果获取成功，则以临时重定向形式返回模板下载链接（OBS Pre Signed地址，有效期为5分钟），大多数的客户端会进行自动重定向并下载模板；如果未进行自动重定向，请参考HTTP的重定向规则获取模板下载链接，手动下载模板。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/templates

表 2-75 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-76 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>36</b></p>
access_control_source_ips	否	Array	<p>允许访问资源栈模板的source ip列表，source ip应是具有CIDR表示法且带有子网掩码的IPv4地址。 最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>18</b> 数组长度：<b>1 - 8</b></p>
access_control_source_vpc_ids	否	Array	<p>允许访问资源栈模板的source vpc id列表，source vpc id应仅包含小写字母、数字或中划线。 最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>36</b> 数组长度：<b>1 - 8</b></p>

## 请求参数

表 2-77 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID 最小长度：36 最大长度：128

## 响应参数

状态码：307

表 2-78 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
Location	String	HTTP重定向指定头域，客户端可通过此头域重定向至新地址。其内容为模板下载链接，为OBS Pre Signed地址，有效期为5分钟

状态码：400

表 2-79 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度：11 最大长度：11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-80 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-81 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-82 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-83 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-84 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-85 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-86 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-88 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-89 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-90 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 获取资源栈模板

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/templates
```
- 获取资源栈模板，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/templates?stack_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2
```
- 获取资源栈模板，并提供access\_control\_source\_ips以控制允许访问资源模板的ip

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/templates?access_control_source_ips=100.11.5.100/24&access_control_source_ips=100.22.5.100/24
```
- 获取资源栈模板，并提供access\_control\_source\_vpc\_ids以控制允许访问资源模板的vpc id

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/templates?access_control_source_vpc_ids=d42a8768-ad3c-4bca-91t8-53870f3402a9&access_control_source_vpc_ids=d42a8768-ad3c-4bca-91t8-53870f3402a8
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
307	获取成功，临时重定向
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
404	资源栈或模板不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.6 列举资源栈资源

### 功能介绍

列举资源栈资源（ListStackResources）

此API用于列举资源栈中当前管理的所有资源的信息

当资源栈处于非终态时，仅输出资源栈下资源的简要信息，包含逻辑资源名称（logical\_resource\_name），逻辑资源类型（logical\_resource\_type），物理资源id（physical\_resource\_id），物理资源名称（physical\_resource\_name），资源状态（status）等信息；当资源栈处于终态时，将额外输出具体信息，如资源属性（resource\_attributes）

非终态包括但不限于以下状态：

- 正在部署（DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS）
- 正在删除（DELETION\_IN\_PROGRESS）
- 正在回滚（ROLLBACK\_IN\_PROGRESS）

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/resources

表 2-91 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-92 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

## 请求参数

表 2-93 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	<p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36 最大长度：128</p>

## 响应参数

状态码：200

表 2-94 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
stack_resources	Array of <b>StackResource</b> objects	资源栈中所管理的资源信息列表

表 2-95 StackResource

参数	参数类型	描述
physical_resource_id	String	资源的物理id，由该资源的provider、云服务或其他服务提供方在资源部署的时候生成 注：与physical相关的参数可以在模板以外的地方，作为该资源的一种标识
physical_resource_name	String	资源的物理名称，由该资源的provider、云服务或其他服务提供方在资源部署的时候定义 注：与physical相关的参数可以在模板以外的地方，作为该资源的一种标识
logical_resource_name	String	资源的逻辑名称，由用户在模板中定义 注：与 logical 相关的参数仅仅在模板内部，作为该资源的一种标识 以HCL格式的模板为例，logical_resource_name 为 my_hello_world_vpc resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" { name = "test_vpc" } 以json格式的模板为例，logical_resource_name 为 my_hello_world_vpc { "resource": { "huaweicloud_vpc": { "my_hello_world_vpc": { "name": "test_vpc" } } } }
logical_resource_type	String	资源的类型 注：与 logical 相关的参数仅仅在模板内部，作为该资源的一种标识 以HCL格式的模板为例，logical_resource_type 为 huaweicloud_vpc resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" { name = "test_vpc" } 以json格式的模板为例，logical_resource_type 为 huaweicloud_vpc { "resource": { "huaweicloud_vpc": { "my_hello_world_vpc": { "name": "test_vpc" } } } }

参数	参数类型	描述
index_key	String	<p>资源的索引，如果用户在模板中使用了count或for_each则会返回index_key。如果index_key出现，则logical_resource_name + index_key可以作为该资源的一种标识</p> <p>如果用户在模板中使用count，则index_key为从0开始的数字</p> <p>以HCL格式的模板为例，用户在模板中可以通过 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[0]</code>和 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[1]</code>标识两个资源</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   count = 2   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，用户在模板中可以通过 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[0]</code>和 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[1]</code>标识两个资源</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc",         "count": 2       }     }   } }</pre> <p>如果用户在模板中使用for_each，则index_key为用户自定义的字符串</p> <p>以HCL格式的模板为例，用户在模板中可以通过 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc1"]</code>和 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc2"]</code>标识两个资源</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   for_each = {     "vpc1" = "test_vpc"     "vpc2" = "test_vpc"   }   name = each.value }</pre> <p>以json格式的模板为例，用户在模板中可以通过 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc1"]</code>和 <code>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc2"]</code>标识两个资源</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "for_each": {           "vpc1": "test_vpc",           "vpc2": "test_vpc"         }       }     }   }   "name": "\${each.value}" }</pre>

参数	参数类型	描述
		<pre> } } } } </pre>
resource_status	String	<p>资源的状态</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CREATION_IN_PROGRESS</i> - 正在生成</li> <li>• <i>CREATION_FAILED</i> - 生成失败</li> <li>• <i>CREATION_COMPLETE</i> - 生成完成</li> <li>• <i>DELETION_IN_PROGRESS</i> - 正在删除</li> <li>• <i>DELETION_FAILED</i> - 删除失败</li> <li>• <i>DELETION_COMPLETE</i> - 已经删除</li> <li>• <i>UPDATE_IN_PROGRESS</i> - 正在更新。此处的更新特指非替换式更新，如果是替换式更新，则使用CREATION后DELETION</li> <li>• <i>UPDATE_FAILED</i> - 更新失败。此处的更新特指非替换式更新，如果是替换式更新，则使用CREATION后DELETION</li> <li>• <i>UPDATE_COMPLETE</i> - 更新完成。此处的更新特指非替换式更新，如果是替换式更新，则使用CREATION后DELETION</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>CREATION_FAILED</b></li> <li>• <b>CREATION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>DELETION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DELETION_FAILED</b></li> <li>• <b>DELETION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>UPDATE_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>UPDATE_FAILED</b></li> <li>• <b>UPDATE_COMPLETE</b></li> </ul>
status_message	String	<p>当该资源状态为任意失败状态（即以 <i>FAILED</i> 结尾时），将会展示简要的错误信息总结以供 debug</p>
resource_attributes	Array of <b>ResourceAttribute</b> objects	<p>资源属性列表</p>

表 2-96 ResourceAttribute

参数	参数类型	描述
key	String	资源属性的键
value	String	资源属性的值

状态码： 400

表 2-97 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-98 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-100 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-101 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-102 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-104 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 429

表 2-105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-106 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-108 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 列举资源栈资源  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/resources
- 列举资源栈资源，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/resources?stack\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2

## 响应示例

状态码： 200

列举资源栈资源成功

```
{
  "stack_resources": [ {
    "logical_resource_name": "vpc",
    "logical_resource_type": "huaweicloud_vpc",
```

```
"physical_resource_id" : "38d617da-9b7f-4550-9ff7-d0e271dd4735",
"physical_resource_name" : "my_vpc",
"resource_attributes" : [ {
  "key" : "cidr",
  "value" : "172.16.0.0/16"
}, {
  "key" : "description",
  "value" : ""
}, {
  "key" : "enterprise_project_id",
  "value" : "0"
}, {
  "key" : "id",
  "value" : "38d617da-9b7f-4550-9ff7-d0e271dd4735"
}, {
  "key" : "name",
  "value" : "test_name"
}, {
  "key" : "region",
  "value" : "cn-north-7"
}, {
  "key" : "routes",
  "value" : "[]"
}, {
  "key" : "secondary_cidr",
  "value" : "null"
}, {
  "key" : "status",
  "value" : "OK"
}, {
  "key" : "tags",
  "value" : "null"
}, {
  "key" : "timeouts",
  "value" : "null"
} ],
"resource_status" : "CREATION_COMPLETE"
}]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	列举资源栈资源成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.7 列举资源栈输出

### 功能介绍

列举资源栈输出 ( ListStackOutputs )

此API用于列举该资源栈的所有输出

资源栈输出为用户在模板中定义的 output 语句块在部署结束后所产生的返回信息，用户可在部署结束后，调用此API获取其具体的输出信息

当资源栈状态处于非终态（状态以 *IN\_PROGRESS* 结尾）状态时，此API将返回空。非终态包括但不限于以下状态：

- 正在部署 ( DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS )
- 正在删除 ( DELETION\_IN\_PROGRESS )
- 正在回滚 ( ROLLBACK\_IN\_PROGRESS )

output为HCL官方定义的语法，其返回信息类似于常见编程语言中的返回值，详细定义请参考HCL官方的说明

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/outputs

表 2-109 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-110 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

## 请求参数

表 2-111 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	<p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36 最大长度：128</p>

## 响应参数

状态码：200

表 2-112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
outputs	Array of <a href="#">StackOutput</a> objects	资源栈输出列表

表 2-113 StackOutput

参数	参数类型	描述
name	String	资源栈输出的名称，由用户在模板中定义 以 HCL 模板为例，name 为 vpc_id <pre>output "vpc_id" {   value = huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc.id }</pre> 以 json 模板为例，name 为 vpc_id <pre>{   "output": {     "vpc_id": [       {         "value": "\${huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc.id}"       }     ]   } }</pre>
description	String	资源栈输出的描述，由用户在模板中定义
type	String	资源栈输出的类型
value	String	资源栈输出的值
sensitive	Boolean	标识该资源栈输出是否为敏感信息，由用户在模板中定义 如果用户在模板中将该输出定义为sensitive，则返回体中该输出的value和type不会返回真实值，而是返回<sensitive>

状态码： 400

表 2-114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-115 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-116 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-117 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-118 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-119 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-121 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-122 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-123 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-125 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 列举资源栈输出  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/outputs
- 列举资源栈输出，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/outputs?stack\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2

## 响应示例

状态码： 200

列举资源栈输出成功

```
{
  "outputs" : [ {
    "name" : "my_first_vpc",
    "sensitive" : true,
    "type" : "<sensitive>",
    "value" : "<sensitive>",
    "description" : "type and value is invisible when sensitive is true."
  }, {
    "name" : "my_second_vpc",
    "type" : "string",
    "value" : "\"huaweicloud_vpc.my_second_vpc\"",
    "description" : "type and value is real when sensitive not set or is false."
  }
]
```

## 状态码

状态码	描述
200	列举资源栈输出成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.8 继续部署资源栈

### 功能介绍

继续部署资源栈 ( ContinueDeployStack )

此API用于继续部署一个已有的资源栈

- 如果资源栈当前可以继续部署，即处于 *DEPLOYMENT\_FAILED*，则返回202与对应生成的deploymentId，否则将不允许继续部署并返回相应的错误码
- 继续部署操作依然有可能部署失败，用户可以从ListStackEvents获取对应的log，解决后可再次调用此API触发继续部署

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/continuations

表 2-126 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

## 请求参数

表 2-127 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>128</b>

表 2-128 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>36</b>

## 响应参数

状态码： 202

表 2-129 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
deployment_id	String	部署ID 接受请求，进行异步处理。可以调用 GetStackMetadata来获取异步请求的部署状态 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>部署资源栈后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为6小时</li> </ul>

状态码： 400

表 2-130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-131 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-133 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 403

表 2-134 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-135 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-137 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 409

表 2-138 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-139 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-141 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au- thorization_mes- sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-143 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 继续部署资源栈  
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/continuations
- 继续部署资源栈，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配  
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/continuations  

```
{
  "stack_id" : "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3"
}
```

## 响应示例

状态码: 202

请求接受，异步处理

```
{
  "deployment_id" : "3fef5d3e-27b6-44e8-9769-1d7262bd9430"
}
```

## 状态码

状态码	描述
202	请求接受，异步处理

状态码	描述
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 资源栈状态非法，不允许继续部署 2. 用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
409	继续部署冲突，另一个请求正在操作此资源栈
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.9 部署资源栈

### 功能介绍

部署资源栈 ( DeployStack )

此API用于部署一个已有的资源栈

- 用户可以使用此API更新模板、参数等并触发一个新的部署
- 此API会直接触发部署，如果用户希望先确认部署会发生的时间，请使用执行计划，即使用CreateExecutionPlan以创建执行计划、使用GetExecutionPlan以获取执行计划
- 此API为全量API，即用户每次部署都需要给予所想要使用的template、vars的全量
- 当触发的部署失败时，如果资源栈开启了自动回滚，会触发自动回滚的流程，否则就会停留在部署失败时的状态

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/deployments

表 2-144 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

## 请求参数

表 2-145 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

表 2-146 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
template_body	否	String	<p>HCL模板，描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>template_body中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的template_body。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li></ul> <p>最小长度：0 最大长度：51200</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
template_uri	否	String	<p>HCL模板的OBS地址，该模板描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <p>对应的文件应该是纯tf文件或zip压缩包</p> <p>纯tf文件需要以<code>.t</code>或者<code>.tf.json</code>结尾，并遵守HCL语法</p> <p>压缩包目前只支持zip格式，文件需要以<code>.zip</code>结尾。解压后的文件不得包含<code>.tfvars</code>文件且必须是UTF8编码（其中<code>.tf.json</code>不能包含BOM头），zip压缩包当前支持的子文件数量最大为100</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><i>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</i></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• template_uri对应的模板文件中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的模板文件内容。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li> <li>• template_uri对应的模板文件如果为zip类型，则内部的文件或文件夹名称长度不得超过255个字节，最深路径长度不得超过2048字节，zip包大小不得超过1MB</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：2048</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_structure	否	Array of <b>VarsStructure</b> objects	<p>HCL参数结构。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>var_structure允许客户提交最简单的字符串类型的参数</li> <li>资源编排服务支持 vars_structure, vars_body 和 vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量, 将报错400</li> <li>vars_structure中的值只支持简单的字符串类型, 如果需要其他类型, 需要用户自己在HCL引用时转换, 或者用户可以使用 vars_uri、vars_body, vars_uri和 vars_body中支持HCL支持的各种类型以及复杂结构</li> <li>如果 vars_structure 过大, 可以使用 vars_uri</li> <li>注意: vars_structure 中默认不应该有任何敏感信息, 资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的 vars。如为敏感信息, 建议设置 encryption 字段开启加密</li> </ul> <p>数组长度: <b>0 - 100</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_body	否	String	<p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中。</li> <li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>如果vars中都是简单的字符串格式，可以使用var_structure</li> <li>注意：vars_body中不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息，建议通过vars_structure并设置encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：51200</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_uri	否	String	<p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资源编排服务支持 vars_structure, vars_body 和vars_uri，如果以上三种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的 tfvars格式，用户可以将 “.tfvars” 中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将 OBS pre-signed URL传递给 vars_uri。</li> <li>注意：vars_uri的内容不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的 vars。如为敏感信息，建议通过vars_structure并设置 encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：2048</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>36</b></p>

表 2-147 VarsStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
var_key	是	String	<p>参数的名字 最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>32</b></p>
var_value	是	String	<p>参数的值。 注意，参数需要以字符串形式存在，如果是数字，也需要以字符串形式存在，如'10'。 如果需要支持不同类型，或者复杂结构，请使用vars_uri或vars_body 最小长度：<b>0</b> 最大长度：<b>2048</b></p>
encryption	否	<b>EncryptionStructure</b> object	<p>如果用户传递的var_value是已经加密过的，可以通过声名此项以要求资源编排服务在使用前进行解密，目前暂时只支持KMS加解密</p>

表 2-148 EncryptionStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
kms	是	<b>KmsStructure</b> object	<p>如果用户给予的var_value是经过KMS加密的，可以通过传递相关加密信息，资源编排服务在使用的时候会帮助用户进行KMS解密</p> <p>更多关于KMS加密以及KMS加密的样例代码请见：<a href="#">KMS加密使用场景介绍</a></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保用户给予资源编排服务的委托中包含对指定密钥ID的操作权限</li> <li>KMS每个月有免费试用的额度，如果超过，则KMS需要收费，此费用不是资源编排服务收取，具体标准见：<a href="https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew">https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew</a></li> <li>KMS加密只代表资源编排服务在存储和传输的时候传递的是密文，但是在stack-events中依然是明文，如果希望在log中以密文形式对待，请在模板中声明sensitive，更多关于sensitive的介绍见：<a href="https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables">https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables</a></li> </ul>

表 2-149 KmsStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	<p>解密时，资源编排服务应该使用的KMS密钥的ID，通常是加密时所使用的密钥ID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
cipher_text	是	String	<p>数据加密密钥所对应的密文</p> <p>最小长度：<b>2</b></p> <p>最大长度：<b>2048</b></p>

## 响应参数

状态码： 202

表 2-150 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
deployment_id	String	部署ID 接受请求，进行异步处理。可以调用 GetStackMetadata来获取异步请求的部署状态 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>部署资源栈后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为6小时</li> </ul>

状态码： 400

表 2-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-152 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-153 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-154 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 403

表 2-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-156 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-158 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 409

表 2-159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-160 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-162 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-163 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-164 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

通过OBS Signed URL传递模板和参数信息

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/deployments
{
  "template_uri" : "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/my-hello-world-template.tf",
  "vars_uri" : "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/my-hello-world-vars.tfvars",
  "stack_id" : "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3"
}
```

## 响应示例

状态码: 202

请求接受, 异步处理

```
{
  "deployment_id" : "3fef5d3e-27b6-44e8-9769-1d7262bd9430"
}
```

## 状态码

状态码	描述
202	请求接受, 异步处理
400	用户请求非法

状态码	描述
401	用户身份认证失败
403	1. 资源栈状态非法，不允许部署 2. 用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
409	部署冲突，另一个请求正在操作此资源栈
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.10 删除资源栈

### 功能介绍

删除资源栈 ( DeleteStack )

此API用于删除某个资源栈 **请谨慎操作，删除资源栈将会删除与该资源栈相关的所有数据和资源，如：执行计划、资源栈事件、资源栈输出、资源等。**

- 此API会触发删除资源栈，并以最终一致性删除所有数据，用户可以调用 GetStackMetadata或ListStacks跟踪资源栈删除情况
- 如果资源栈状态处于非终态（状态以 *IN\_PROGRESS* 结尾）状态时，则不允许删除。包括但不限于以下状态：
  - 正在部署 ( DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS )
  - 正在删除 ( DELETION\_IN\_PROGRESS )
  - 正在回滚 ( ROLLBACK\_IN\_PROGRESS )
- 如果资源栈开启了删除保护，则不允许删除。用户可调用 GetStackMetadata，查看返回中的 *enable\_deletion\_protection* 字段判断删除保护是否开启。用户可通过调用 UpdateStack 关闭删除保护。
- 如果资源栈删除失败，可以根据 StackEvents 提示信息修复当前模板中的错误后，部署成功后再次删除资源栈。有以下两种方式触发部署：
  - 调用 CreateExecutionPlan 创建执行计划，执行计划创建成功后调用 ApplyExecutionPlan 部署资源栈。
  - 调用 DeployStack 部署资源栈

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

```
DELETE /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}
```

表 2-165 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-166 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：36 最大长度：36

## 请求参数

表 2-167 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID 最小长度：36 最大长度：128

## 响应参数

状态码：400

表 2-168 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度：11 最大长度：11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-169 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码：401

表 2-170 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-171 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

**状态码: 403**

表 2-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-173 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-174 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-175 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-176 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-177 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-178 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-179 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 删除指定的资源栈  
DELETE https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack
- 删除指定的资源栈，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack?stack\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
202	请求接受，异步处理
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 资源栈状态非法，不允许删除 2. 用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.11 更新资源栈

### 功能介绍

#### 更新资源栈（UpdateStack）

更新资源栈的属性，该API可以根据用户给予的信息对资源栈的属性进行更新，可以更新资源栈的“description”、“enable\_deletion\_protection”、“enable\_auto\_rollback”、“agencies”四个属性中的一个或多个

该API只会更新用户给予的信息中所涉及的字段；如果某字段未给予，则不会对该资源栈属性进行更新

注：所有属性的更新都是覆盖式更新。即，所给予的参数将被完全覆盖至资源栈已有的属性上

例如，如果要新增agencies，请通过GetStackMetadata获取该资源栈原有的agencies信息，将新旧agencies信息进行整合后再调用UpdateStack

- 如果资源栈状态处于非终态（状态以IN\_PROGRESS结尾）状态时，则不允许更新。包括但不限于以下状态：
  - 正在部署（DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS）
  - 正在删除（DELETION\_IN\_PROGRESS）
  - 正在回滚（ROLLBACK\_IN\_PROGRESS）
- 对于“enable\_auto\_rollback”属性从false到true的更新操作，资源栈状态判定将更加严格，在失败（状态以FAILED结尾）状态时也不允许更新，包括但不限于以下状态：
  - 部署失败（DEPLOYMENT\_FAILED）
  - 回滚失败（ROLLBACK\_FAILED）

- 删除失败 ( DELETION\_FAILED )

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

PATCH /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}

表 2-180 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

## 请求参数

表 2-181 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

表 2-182 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	资源栈的描述。可用于客户识别自己的资源栈。 最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>1024</b>
stack_id	否	String	资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>36</b>
enable_deletion_protection	否	Boolean	删除保护的标识位，如果不传默认为false，即默认不开启资源栈删除保护（删除保护开启后资源栈不允许被删除） <i>在UpdateStack API中，如果该参数未在RequestBody中给予，则不会对资源栈的删除保护属性进行更新</i>
enable_auto_rollback	否	Boolean	自动回滚的标识位，如果不传默认为false，即默认不开启资源栈自动回滚（自动回滚开启后，如果部署失败，则会自动回滚，并返回上一个稳定状态） <i>在UpdateStack API中，如果该参数未在RequestBody中给予，则不会对资源栈的自动回滚属性进行更新 该属性与使用模板导入资源功能互斥，如果堆栈的自动回滚设置为true，则不允许部署包含导入资源的模板</i>

参数	是否必选	参数类型	描述
agencies	否	Array of <b>Agency</b> objects	<p>委托授权的信息。</p> <p>RFS仅在创建资源栈（触发部署）、创建执行计划、部署资源栈、删除资源栈等涉及资源操作的请求中使用委托，且该委托仅作用于与之绑定的Provider对资源的操作中。如果委托中提供的权限不足，有可能导致相关资源操作失败。</p> <p><b>创建委托及授权方式</b></p> <p>数组长度：<b>0 - 10</b></p>

表 2-183 Agency

参数	是否必选	参数类型	描述
provider_name	是	String	<p>用户使用的provider的名字。如果用户给予的provider_name含有重复的值，则返回400</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p>
agency_name	否	String	<p>对应provider所使用的IAM委托名称，资源编排服务会使用此委托的权限去访问、创建对应provider的资源。agency_name和agency_urn必须有且只有一个存在</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>64</b></p>
agency_urn	否	String	<p>委托URN</p> <p>当用户定义Agency时，agency_name和agency_urn 必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予agency_urn，agency_name只支持接收普通委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p>

## 响应参数

状态码：**400**

表 2-184 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-185 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 401

表 2-186 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-187 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-188 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-189 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-190 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-191 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 409

表 2-192 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-193 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-194 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-195 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-197 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 更新资源栈的描述信息

```
PATCH https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack
```

```
{  
  "stack_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",  
  "description": "my hello world stack"  
}
```

- 关闭资源栈的删除保护和自动回滚

```
PATCH https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack
```

```
{  
  "stack_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",  
  "enable_deletion_protection": false,  
  "enable_auto_rollback": false  
}
```

- 更新资源栈中的委托信息

```
PATCH https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack
```

```
{  
  "stack_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",  
  "agencies": {  
    "provider_name": "my_hello_world_provider",  
    "agency_name": "my_agency"  
  }  
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	更新成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 资源栈状态非法，不允许更新 2. 用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
409	更新冲突，另一个请求正在操作此资源栈
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.12 条件删除资源栈

### 功能介绍

条件删除资源栈 ( DeleteStackEnhanced )

此API用于删除某个资源栈，可以选择是否保留资源。请谨慎操作，删除资源栈将默认删除与该资源栈相关的所有数据，如：执行计划、资源栈事件、资源栈输出、资源等。\*\*如果希望删除资源栈保留资源，可以在请求中设置`retain_all_resources`对资源进行保留。

- 此API会触发删除资源栈，并以最终一致性删除数据，用户可以调用GetStackMetadata或ListStacks跟踪资源栈删除情况。当删除完成后，被删除资源栈将不会在上述API中返回。
- 如果资源栈状态处于非终态（状态以`IN_PROGRESS`结尾）状态时，则不允许删除。包括但不限于以下状态：
  - 正在部署 ( `DEPLOYMENT_IN_PROGRESS` )
  - 正在删除 ( `DELETION_IN_PROGRESS` )
  - 正在回滚 ( `ROLLBACK_IN_PROGRESS` )
- 如果资源栈开启了删除保护，则不允许删除。用户可调用GetStackMetadata，查看返回中的`enable_deletion_protection`字段判断删除保护是否开启。用户可通过调用UpdateStack关闭删除保护。
- 如果资源栈删除失败，可以根据StackEvents提示信息修复当前模板中的错误后，部署成功后再次删除资源栈。有以下两种方式触发部署：
  - 调用CreateExecutionPlan创建执行计划，执行计划创建成功后调用ApplyExecutionPlan部署资源栈。
  - 调用DeployStack部署资源栈。

### 调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/deletion

表 2-198 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

## 请求参数

表 2-199 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

表 2-200 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：36 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
retain_all_resources	否	Boolean	<p>删除资源栈是否保留资源的标志位，如果不传默认为false，即默认不保留资源（删除资源栈后会删除资源栈中的资源）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DeleteStackEnhanced API 中，如果该参数未在 RequestBody中给予，则删除时不会保留资源栈中的资源*</li> </ul>

## 响应参数

状态码： 400

表 2-201 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>响应码</p> <p>最小长度： 11</p> <p>最大长度： 11</p>
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-202 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-203 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-204 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 状态码: 403

表 2-205 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-206 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-207 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-208 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-209 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-210 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-211 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-212 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 删除资源栈，不保留资源

POST `https://{endpoint}/v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/deletion`

```
{
  "stack_id" : "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3"
}
```

- 删除资源栈，保留资源

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/deletion

```
{
  "stack_id" : "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "retain_all_resources" : true
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
202	请求接受，异步处理
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 资源栈状态非法，不允许删除 2. 用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.2.13 继续回滚资源栈

### 功能介绍

继续回滚资源栈（ContinueRollbackStack）

此API用于继续回滚一个已有的资源栈

如果资源栈开启了自动回滚，在部署失败的时候则会自动回滚。但是自动回滚依然有可能失败，用户可以根据错误信息修复后，调用ContinueRollbackStack触发继续回滚，即重试回滚

- 如果资源栈当前可以回滚，即处于 *ROLLBACK\_FAILED*，则返回202与对应生成的 deploymentId，否则将不允许回滚并返回响应的错误码
- 继续回滚也有可能回滚失败。如果失败，用户可以从ListStackEvents获取对应的log，解决后可再次调用ContinueRollbackStack去继续触发回滚

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## URI

POST /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/rollbacks

表 2-213 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

## 请求参数

表 2-214 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

表 2-215 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：36 最大长度：36</p>

## 响应参数

状态码：202

表 2-216 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
deployment_id	String	<p>继续回滚触发部署生成的唯一的deployment_id，由资源编排服务生成，通常为UUID 接受请求，进行异步处理。可以调用GetStackMetadata来获取异步请求的部署状态 <b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为6小时</li> </ul>

状态码：400

表 2-217 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-218 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 401

表 2-219 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-220 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-221 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-222 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-223 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-224 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 409

表 2-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-226 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-228 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-229 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-230 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 继续回滚资源栈  
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/rollbacks
- 继续回滚资源栈，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配  
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/rollbacks  

```
{
  "stack_id" : "8592967b-18b0-421b-b6c1-079c9ded3931"
}
```

## 响应示例

**状态码： 202**

接受请求，正在继续回滚资源栈

```
{
  "deployment_id" : "8592967b-18b0-421b-b6c1-079c9ded3931"
}
```

## 状态码

状态码	描述
202	接受请求，正在继续回滚资源栈
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 资源栈状态非法，不允许继续回滚 2. 用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
409	继续回滚冲突，另一个请求正在操作此资源栈
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.3 执行计划

## 2.3.1 列举执行计划

### 功能介绍

列举执行计划（ListExecutionPlans）

列举当前局点下用户指定资源栈下所有的执行计划

- 默认按照生成时间降序排序，最新生成的在最前
- 注意：目前暂时返回全量执行计划信息，即不支持分页
- 如果指定的资源栈下没有任何执行计划，则返回空list
- 如果指定的资源栈不存在，则返回404

ListExecutionPlans返回的只有摘要信息（具体摘要信息见ListExecutionPlansResponseBody），如果用户需要详细的执行计划元数据请调用GetExecutionPlanMetadata

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/execution-plans

表 2-231 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-232 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

## 请求参数

表 2-233 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	<p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36 最大长度：128</p>

## 响应参数

状态码：200

表 2-234 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
execution_plans	Array of ExecutionPlan objects	<p>执行计划列表。默认按照生成时间降序排序，最新生成的在最前</p>

表 2-235 ExecutionPlan

参数	参数类型	描述
stack_name	String	<p>资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p>
stack_id	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>

参数	参数类型	描述
execution_plan_id	String	<p>执行计划（ execution_plan ）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。 由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 创建执行计划后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>• 资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为1小时</li> </ul> <p>最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>36</b></p>
execution_plan_name	String	<p>执行计划的名称。此名字在domain_id+区域+project_id+stack_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>128</b></p>
description	String	<p>执行计划的描述。可用于客户识别自己的执行计划。</p> <p>最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>1024</b></p>

参数	参数类型	描述
status	String	<p>执行计划的状态 * <i>CREATION_IN_PROGRESS</i> - 正在创建, 请等待 * <i>CREATION_FAILED</i> - 创建失败, 请从status_message获取错误信息汇总 * <i>AVAILABLE</i> - 创建完成, 可以调用 ApplyExecutionPlan API进行执行 * <i>APPLY_IN_PROGRESS</i> - 执行中, 可通过 GetStackMetadata查询资源栈状态, 通过 ListStackEvents获取执行过程中产生的资源栈事件 * <i>APPLIED</i> - 已执行</p> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>CREATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>● <b>CREATION_FAILED</b></li> <li>● <b>AVAILABLE</b></li> <li>● <b>APPLY_IN_PROGRESS</b></li> <li>● <b>APPLIED</b></li> </ul>
status_message	String	当执行计划的状态为创建失败状态 ( 即为 <i>CREATION_FAILED</i> 时 ), 将会展示简要的错误信息总结以供debug
create_time	String	执行计划的生成时间, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z
apply_time	String	执行计划的执行时间, 格式遵循RFC3339, 精确到秒, UTC时区, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z

状态码: 400

表 2-236 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>响应码</p> <p>最小长度: 11</p> <p>最大长度: 11</p>
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-237 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-238 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_auth orization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-239 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-240 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-241 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-242 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-243 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-244 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-245 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-247 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 列举用户指定资源栈下的所有的执行计划  
 GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans
- 列举用户指定资源栈下的所有的执行计划，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配  
 GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans?stack\_id=f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7

## 响应示例

状态码： 200

列举执行计划成功

```
{
  "execution_plans": [ {
    "stack_name": "my_hello_world_stack",
    "stack_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "execution_plan_id": "b3e7e15f-f96b-4190-94f4-bb8120f8c4dc",
    "execution_plan_name": "my_third_execution_plan",
    "description": "my third execution plan",
    "status": "AVAILABLE",
    "create_time": "2023-05-15T15:39:25Z"
  }, {
    "stack_name": "my_hello_world_stack",
    "stack_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "execution_plan_id": "3ca87537-8d5c-4c9d-9292-d19068aaacbb",
    "execution_plan_name": "my_second_execution_plan",
    "description": "my second execution plan",
    "status": "APPLIED",
    "create_time": "2023-05-15T15:32:45Z"
  }, {
    "stack_name": "my_hello_world_stack",
    "stack_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "execution_plan_id": "8c1fb31d-9eec-4ce3-a4e6-fd07059cec83",
    "execution_plan_name": "my_first_execution_plan",
    "description": "my first execution plan",
    "status": "CREATION_FAILED",
    "status_message": "Failed to init workflow due to bad template. Error: Invalid variable name A name must start with a letter or underscore and may contain only letters, digits, underscores, and dashes.",
    "create_time": "2023-05-15T12:23:38Z"
  }
  ]
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	列举执行计划成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败

状态码	描述
403	用户无权限调用此API
404	资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.3.2 创建执行计划

### 功能介绍

#### 创建执行计划（CreateExecutionPlan）

此API用于在指定的资源栈下生成一个执行计划，执行计划描述了当前资源栈中记录的资源状态和模板描述的目的资源状态之间的区别（如，资源A将以以下配置文件生成，资源B将以下参数从XXX修改成YYY）

调用此API触发创建执行计划之后，可以通过GetExecutionPlanMetadata来跟踪执行计划的状态。当执行计划状态为AVAILABLE时，可以通过GetExecutionPlan获取本次执行计划的结果。

执行计划不会做过多深层的检查和校验，如用户是否有权限生成、修改资源等。

#### 注意：

- 创建执行计划时，指定的资源栈必须存在。如果指定的资源栈不存在，则返回404，用户可通过调用创建资源栈（CreateStack）API来创建资源栈。
- 如果请求中不含有template\_body和template\_uri，则返回400。
- 如果资源栈进行了某次部署操作，则在该次部署操作前生成的执行计划将全部失效。
- 执行计划只代表生成时刻的结果，如果执行计划生成后，用户手动修改资源状态，则执行计划不会自动更新。
- 如果资源栈状态处于DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS、ROLLBACK\_IN\_PROGRESS、DELETION\_IN\_PROGRESS等状态时，则不允许创建执行计划，并返回403。

### 调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/execution-plans

表 2-248 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

## 请求参数

表 2-249 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度：36 最大长度：128

表 2-250 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度：<b>36</b> 最大长度：<b>36</b></p>
template_body	否	String	<p>HCL模板，描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。 template_body和template_uri必须有且只有一个存在 在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予 <b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>template_body中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的template_body。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li> </ul> <p>最小长度：<b>0</b> 最大长度：<b>51200</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
template_uri	否	String	<p>HCL模板的OBS地址，该模板描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <p>对应的文件应该是纯tf文件或zip压缩包</p> <p>纯tf文件需要以<code>.t</code>或者<code>.tf.json</code>结尾，并遵守HCL语法</p> <p>压缩包目前只支持zip格式，文件需要以<code>.zip</code>结尾。解压后的文件不得包含<code>.tfvars</code>文件且必须是UTF8编码（其中<code>.tf.json</code>不能包含BOM头），zip压缩包当前支持的子文件数量最大为100</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><i>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</i></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>template_uri对应的模板文件中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的模板文件内容。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li> <li>template_uri对应的模板文件如果为zip类型，则内部的文件或文件夹名称长度不得超过255个字节，最深路径长度不得超过2048字节，zip包大小不得超过1MB</li> </ul> <p>最小长度：<b>0</b> 最大长度：<b>2048</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
execution_plan_name	是	String	<p>执行计划的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id+stack_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>
description	否	String	<p>执行计划的描述。可用于客户识别自己的执行计划。</p> <p>最小长度：0 最大长度：1024</p>
vars_structure	否	Array of <b>VarsStructure</b> objects	<p>HCL参数结构。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>var_structure可以允许客户提交最简单的字符串类型的参数</li> <li>资源编排服务支持 vars_structure, vars_body 和 vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_structure中的值只支持简单的字符串类型，如果需要其他类型，需要用户自己在HCL引用时转换，或者用户可以使用 vars_uri、vars_body, vars_uri和 vars_body中支持HCL支持的各种类型以及复杂结构</li> <li>如果 vars_structure 过大，可以使用 vars_uri</li> <li>注意：vars_structure中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的 vars。如为敏感信息，建议设置 encryption 字段开启加密</li> </ul> <p>数组长度：0 - 100</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_body	否	String	<p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中。</li> <li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>如果vars中都是简单的字符串格式，可以使用var_structure</li> <li>注意：vars_body中不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息，建议通过vars_structure并设置encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：51200</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vars_uri	否	String	<p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资源编排服务支持 vars_structure, vars_body 和vars_uri，如果以上三种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的 tfvars格式，用户可以将 “.tfvars” 中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将 OBS pre-signed URL传递给 vars_uri。</li> <li>注意：vars_uri的内容不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的 vars。如为敏感信息，建议通过vars_structure并设置 encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度：0 最大长度：2048</p>

表 2-251 VarsStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
var_key	是	String	<p>参数的名字</p> <p>最小长度：1 最大长度：32</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
var_value	是	String	<p>参数的值。</p> <p>注意，参数需要以字符串形式存在，如果是数字，也需要以字符串形式存在，如'10'。</p> <p>如果需要支持不同类型，或者复杂结构，请使用vars_uri或vars_body</p> <p>最小长度：<b>0</b></p> <p>最大长度：<b>2048</b></p>
encryption	否	<b>EncryptionStructure</b> object	<p>如果用户传递的var_value是已经加密过的，可以通过声明此项以要求资源编排服务在使用前进行解密，目前暂时只支持KMS加解密</p>

表 2-252 EncryptionStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
kms	是	<b>KmsStructure</b> object	<p>如果用户给予的var_value是经过KMS加密的，可以通过传递相关加密信息，资源编排服务在使用的时候会帮助用户进行KMS解密</p> <p>更多关于KMS加密以及KMS加密的样例代码请见：<a href="#">KMS加密使用场景介绍</a></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保用户给予资源编排服务的委托中包含对指定密钥ID的操作权限</li> <li>KMS每个月有免费试用的额度，如果超过，则KMS需要收费，此费用不是资源编排服务收取，具体标准见：<a href="https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew">https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew</a></li> <li>KMS加密只代表资源编排服务在存储和传输的时候传递的是密文，但是在stack-events中依然是明文，如果希望在log中以密文形式对待，请在模板中声明sensitive，更多关于sensitive的介绍见：<a href="https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables">https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables</a></li> </ul>

表 2-253 KmsStructure

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	<p>解密时，资源编排服务应该使用的KMS密钥的ID，通常是加密时所使用的密钥ID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
cipher_text	是	String	<p>数据加密密钥所对应的密文</p> <p>最小长度：<b>2</b></p> <p>最大长度：<b>2048</b></p>

## 响应参数

状态码： 202

表 2-254 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
execution_plan_id	String	<p>执行计划（ execution_plan ）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。</p> <p>由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>创建执行计划后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为1小时</li> </ul> <p>最小长度： 36 最大长度： 36</p>

状态码： 400

表 2-255 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>响应码</p> <p>最小长度： 11 最大长度： 11</p>
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-256 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-257 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-258 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-259 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-260 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 409

表 2-261 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-262 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-263 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-264 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-265 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-266 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 通过模板的uri在指定资源栈下创建执行计划

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/execution-plans
```

```
{
  "execution_plan_name": "my_first_execution_plan",
  "template_uri": "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/vpc.tf"
}
```

- 通过模板内容在指定资源栈下创建执行计划

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/execution-plans
```

```
{
  "execution_plan_name": "my_second_execution_plan",
  "template_body": "terraform {\n  required_providers {\n    huaweicloud = {\n      source =\n        \"huawei.com/provider/huaweicloud\"\n      version = \"1.41.0\"\n    }\n  }\n}\nprovider\n  \"huaweicloud\" {\n  insecure = true\n  cloud = \"{cloud_name}\"\n  region = \"{region}\"\n  endpoints = {\n    iam = \"{iam_endpoint}\",\n  }\n}\nresource \"huaweicloud_vpc\" \"vpc\" {\n  cidr = \"172.16.0.0/16\"\n  name = \"my_vpc\"\n}
```

## 响应示例

**状态码： 202**

请求接受，异步处理

```
{
  "execution_plan_id": "fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f"
}
```

## 状态码

状态码	描述
202	请求接受，异步处理
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败

状态码	描述
403	1. 用户无权限调用此API 2. 执行计划数量达到上限
409	创建冲突，同名的执行计划已经存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.3.3 获取执行计划

### 功能介绍

获取执行计划（GetExecutionPlan）

此API用于获取指定执行计划的详细内容（即执行计划项目），用户可通过此API得知指定执行计划在执行后，资源栈中的资源会发生何种变化

如果执行计划状态为`CREATION_IN_PROGRESS`或`CREATION_FAILED`，则不返回执行计划项目列表

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/execution-plans/{execution\_plan\_name}

表 2-267 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
execution_plan_name	是	String	<p>执行计划的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id+stack_id 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>

表 2-268 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈 (stack) 的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
execution_plan_id	否	String	<p>执行计划（ execution_plan ）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。</p> <p>由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度： <b>36</b></p> <p>最大长度： <b>36</b></p>

## 请求参数

表 2-269 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	<p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度： <b>36</b></p> <p>最大长度： <b>128</b></p>

## 响应参数

状态码： 200

表 2-270 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
execution_plan_items	Array of <a href="#">ExecutionPlanItem</a> objects	执行计划项目的列表

表 2-271 ExecutionPlanItem

参数	参数类型	描述
resource_type	String	资源的类型 以HCL格式的模板为例，resource_type 为 huaweicloud_vpc resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" { name = "test_vpc" } 以json格式的模板为例，resource_type 为 huaweicloud_vpc { "resource": { "huaweicloud_vpc": { "my_hello_world_vpc": { "name": "test_vpc" } } } }
resource_name	String	资源的名称，默认为资源的逻辑名称 以HCL格式的模板为例，resource_name 为 my_hello_world_vpc resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" { name = "test_vpc" } 以json格式的模板为例，resource_name 为 my_hello_world_vpc { "resource": { "huaweicloud_vpc": { "my_hello_world_vpc": { "name": "test_vpc" } } } }

参数	参数类型	描述
index	String	<p>资源的索引，如果用户在模板中使用了count或for_each则会返回index。如果index出现，则resource_name + index可以作为该资源的一种标识</p> <p>如果用户在模板中使用count，则index为从0开始的数字</p> <p>以HCL格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[0]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[1]</i>标识两个资源</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   count = 2   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[0]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[1]</i>标识两个资源</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc",         "count": 2       }     }   } }</pre> <p>如果用户在模板中使用for_each，则index为用户自定义的字符串</p> <p>以HCL格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc1"]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc2"]</i>标识两个资源</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   for_each = {     "vpc1" = "test_vpc"     "vpc2" = "test_vpc"   }   name = each.value }</pre> <p>以json格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc1"]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc2"]</i>标识两个资源</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "for_each": {           "vpc1": "test_vpc",           "vpc2": "test_vpc"         }       }     }   }   "name": "\${each.value}" }</pre>

参数	参数类型	描述
		<pre> } } } } </pre>
action	String	<p>资源变更的类型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ADD</i> - 新增资源</li> <li>• <i>ADD_THEN_DELETE</i> - 由不可更新的资源返回，先创建新资源，再删除旧资源</li> <li>• <i>DELETE</i> - 删除资源</li> <li>• <i>DELETE_THEN_ADD</i> - 由不可更新的资源返回，先删除旧资源，再创建新资源</li> <li>• <i>UPDATE</i> - 更新资源</li> <li>• <i>NO_OPERATION</i> - 仅变更资源的依赖关系，但是对资源本身并无修改的操作</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ADD</b></li> <li>• <b>ADD_THEN_DELETE</b></li> <li>• <b>DELETE</b></li> <li>• <b>DELETE_THEN_ADD</b></li> <li>• <b>UPDATE</b></li> <li>• <b>NO_OPERATION</b></li> </ul>
action_reason	String	触发该项目变更的原因，例如用户更新模板；远端删除资源等等
provider_name	String	该项目所属的provider名称。
mode	String	<p>资源模式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DATA</i> - 指可以在模板解析期间运行和获取服务端数据的资源类型，不会操作基础设施组件</li> <li>• <i>RESOURCE</i> - 指通过模板管理的由服务定义的基础设施组件抽象，可以是物理资源也可以是逻辑资源</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DATA</b></li> <li>• <b>RESOURCE</b></li> </ul>

参数	参数类型	描述
drifted	Boolean	<p>当前资源的变更是否由偏差导致。</p> <p>偏差，也叫漂移。指的是资源被资源编排服务创建以后，又经历过非资源编排服务触发的修改，如手动修改、调用SDK修改等，使得资源的配置与本服务所记录的资源的配置不一致。这种不一致便称为偏差。</p> <p>当资源产生偏差以后：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果用户试图创建执行计划，则会提示用户产生偏差</li> <li>● 如果用户直接部署，则偏差有可能被覆盖，资源编排服务只保证资源和模板最终一致。</li> </ul> <p>资源的偏差有两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 资源定位属性被修改：如果是定位属性被修改，常见于删除后重建，此时资源已经不属于同一个资源。资源编排服务会认为此资源已经被删除，会尝试创建一个新的资源。</li> <li>● 资源普通属性被修改：如果是普通属性被修改，则资源编排服务依然可以找到资源，但是下次部署会尝试修复偏差，即将资源保持和模板最终一致。</li> </ul> <p><b>注：资源编排服务团队极力推荐，如果资源是通过本服务创建的，请一直使用本服务进行维护和更新以确保资源和模板保持一致。建议非紧急事件以外的情况不要手动调整。</b></p>
imported	Boolean	当前资源的变更是否是导入的。
resource_id	String	资源的物理id，是唯一id，由为该资源提供服务的provider、云服务或其他服务提供方在资源部署的时候生成
attributes	Array of ExecutionPlanDiffAttribute objects	执行计划项目中变更的属性，当无属性变更时为空列表。

表 2-272 ExecutionPlanDiffAttribute

参数	参数类型	描述
name	String	当前资源将要被修改的参数的名字。

参数	参数类型	描述
previous_value	String	<p>当前资源被修改的参数的原始值。</p> <p>如果是资源创建的场景，则previous_value为空</p> <p>如果远端资源产生了偏差，则同一个资源会返回两个ExecutionPlanItem，其中一个的drifted为true，另一个的drifted为false</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drifted为true的previous_value为资源栈中所维持的资源属性和状态</li> <li>drifted为false的previous_value为provider请求远端资源后，远端资源所返回的资源属性和状态</li> </ul> <p>如果远端资源未产生偏差，则只会返回一个drifted为false的ExecutionPlanItem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drifted为false的previous_value为资源栈中所维持的资源属性和状态</li> </ul>
target_value	String	<p>当前资源被修改的参数的目的值。</p> <p>如果是资源删除的场景，则target_value为空</p> <p>如果远端资源产生了偏差，则同一个资源会返回两个ExecutionPlanItem，其中一个的drifted为true，另一个的drifted为false</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drifted为true的target_value为provider请求远端资源后，远端资源所返回的资源属性和状态</li> <li>drifted为false的target_value为基于用户模板更新的资源属性和状态</li> </ul> <p>如果远端资源未产生偏差，则只会返回一个drifted为false的ExecutionPlanItem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>drifted为false的target_value为基于用户模板更新的资源属性和状态</li> </ul>

状态码： 400

表 2-273 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>响应码</p> <p>最小长度： 11</p> <p>最大长度： 11</p>
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-274 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-276 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-277 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-278 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

**状态码: 404**

表 2-279 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-280 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-281 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-282 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-283 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-284 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 获取指定执行计划的详细内容（即执行计划项目）  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71eda3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans/my\_first\_execution\_plan
- 获取指定执行计划的详细内容（即执行计划项目），并提供资源栈id和执行计划id以校验是否与当前资源栈和执行计划匹配  
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71eda3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans/my\_first\_execution\_plan?stack\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2&execution\_plan\_id=fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f

## 响应示例

状态码： 200

获取成功

```
{
  "execution_plan_items": [ {
    "resource_type": "huaweicloud_iec_vpc_subnet",
    "resource_name": "subnet",
    "action": "ADD",
    "attributes": [ {
      "name": "cidr",
      "target_value": "172.16.0.0/16"
    }, {
      "name": "dhcp_enable",
      "target_value": "true"
    }, {
      "name": "dns_list",
      "target_value": "(will be generated after apply)"
    }, {
      "name": "gateway_ip",
      "target_value": "192.168.128.1"
    }, {
      "name": "id",
      "target_value": "(will be generated after apply)"
    }, {
      "name": "name",
      "target_value": "subnet_demo"
    }, {
      "name": "region"
    }, {
      "name": "site_id",
      "target_value": "mock_site_id"
    }
  ]
}
```

```

    }, {
      "name": "site_info",
      "target_value": "(will be generated after apply)"
    }, {
      "name": "status",
      "target_value": "(will be generated after apply)"
    }, {
      "name": "timeouts"
    }, {
      "name": "vpc_id",
      "target_value": "mock_vpc_id"
    }
  ],
  "mode": "RESOURCE",
  "provider_name": "huawei.com/provider/huaweicloud"
}, {
  "resource_type": "huaweicloud_vpc",
  "resource_name": "vpc",
  "action": "ADD",
  "attributes": [ {
    "name": "cidr",
    "target_value": "172.16.0.0/16"
  }, {
    "name": "description"
  }, {
    "name": "enterprise_project_id",
    "target_value": "(will be generated after apply)"
  }, {
    "name": "id",
    "target_value": "(will be generated after apply)"
  }, {
    "name": "name",
    "target_value": "test_name"
  }, {
    "name": "region",
    "target_value": "(will be generated after apply)"
  }, {
    "name": "routes",
    "target_value": "(will be generated after apply)"
  }, {
    "name": "secondary_cidr"
  }, {
    "name": "status",
    "target_value": "(will be generated after apply)"
  }, {
    "name": "tags"
  }, {
    "name": "timeouts"
  }
  ],
  "mode": "RESOURCE",
  "provider_name": "huawei.com/provider/huaweicloud"
}
}

```

## 状态码

状态码	描述
200	获取成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API

状态码	描述
404	1. 资源栈不存在 2. 执行计划不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.3.4 执行执行计划

### 功能介绍

执行执行计划 ( ApplyExecutionPlan )

此API用于执行一个执行计划

- 当执行请求接受后，执行计划状态将变为*APPLY\_IN\_PROGRESS*，后台会进行异步处理。
- 当执行结束后，执行计划状态将变为*APPLIED*。
- 用户可以调用GetStackMetadata查询资源栈的状态 ( status ) 来跟踪资源栈部署情况以及确认本次执行结果是否成功。

如果不希望通过执行计划进行部署操作，也可以选择调用DeployStack进行直接部署

关于执行计划的过期失效：

1. 如果指定资源栈下有多个执行计划，则在执行某个执行计划后（无论结果是否成功），剩余所有的执行计划将过期失效；
2. 如果调用ApplyExecutionPlan时，指定的执行计划已经过期失效，则返回403

如果资源栈状态处于非终态（即以*IN\_PROGRESS*结尾，详细见下方）状态时，则不允许执行执行计划，并返回403。非终态状态包括但不限于以下状态：

- 正在部署 ( DEPLOYMENT\_IN\_PROGRESS )
- 正在删除 ( DELETION\_IN\_PROGRESS )
- 正在回滚 ( ROLLBACK\_IN\_PROGRESS )

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

```
POST /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/  
{execution_plan_name}
```

表 2-285 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 可以从调用API处获取, 也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度: 3 最大长度: 64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一, 可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文, 区分大小写。 最小长度: 1 最大长度: 128
execution_plan_name	是	String	执行计划的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id+stack_id下应唯一, 可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文, 区分大小写。 最小长度: 1 最大长度: 128

## 请求参数

表 2-286 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的, 对于此请求的唯一ID, 用于定位某个请求, 推荐使用UUID 最小长度: 36 最大长度: 128

表 2-287 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
execution_plan_id	否	String	<p>执行计划（execution_plan）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。</p> <p>由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>创建执行计划后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为1小时</li> </ul> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36 最大长度：36</p>

## 响应参数

状态码：202

表 2-288 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
deployment_id	String	<p>标识部署的唯一Id，此Id由资源编排服务在触发部署、回滚等操作时生成，为UUID。 接受请求，进行异步处理。可以调用GetStackMetadata来获取异步请求的部署状态</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>部署资源栈后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为6小时</li> </ul>

状态码：400

表 2-289 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-290 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 401

表 2-291 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-292 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-293 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-294 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-295 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-296 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 409

表 2-297 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-298 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-299 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-300 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-301 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-302 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 执行指定资源栈下的执行计划**  
 POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans/my\_first\_execution\_plan
- 执行指定资源栈下的执行计划，并提供资源栈id以校验是否与当前资源栈匹配**  
 POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeea3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans/my\_first\_execution\_plan  

```
{
  "stack_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7"
}
```

## 响应示例

**状态码： 202**

请求接受，异步处理

```
{
  "deployment_id": "07e21c3e-d33c-4513-9d0f-e9e673817772"
}
```

## 状态码

状态码	描述
202	请求接受，异步处理
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 用户无权限调用此API 2. 资源栈状态非法 3. 执行计划已过期失效
404	1. 资源栈不存在 2. 执行计划不存在
409	执行冲突，另一个请求正在操作此执行计划
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.3.5 删除执行计划

### 功能介绍

删除执行计划（DeleteExecutionPlan）

删除指定的执行计划

如果执行计划状态处于 *CREATION\_IN\_PROGRESS*、*APPLY\_IN\_PROGRESS* 状态时，则不允许删除并返回403

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

```
DELETE /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/  
{execution_plan_name}
```

表 2-303 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128
execution_plan_name	是	String	执行计划的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id+stack_id 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-304 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
execution_plan_id	否	String	<p>执行计划（execution_plan）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。</p> <p>由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>

## 请求参数

表 2-305 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID 最小长度：36 最大长度：128

## 响应参数

状态码：400

表 2-306 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度：11 最大长度：11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-307 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码：401

表 2-308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-309 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 403

表 2-310 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-311 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-312 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-313 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-314 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-315 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 删除指定资源栈下的执行计划  
DELETE https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans/my\_first\_execution\_plan
- 删除指定资源栈下的执行计划，并提供资源栈id和执行计划id以校验是否与当前资源栈和执行计划匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my\_hello\_world\_stack/execution-plans/my\_first\_execution\_plan?stack\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2&execution\_plan\_id=fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f

## 响应示例

无

## 状态码

状态码	描述
204	删除成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	1. 用户无权限调用此API 2. 执行计划状态非法，不允许删除
404	1. 资源栈不存在 2. 执行计划不存在
500	服务器内部错误

## 2.3.6 获取执行计划元数据

### 功能介绍

获取执行计划元数据（GetExecutionPlanMetadata）

该API可以获取指定执行计划的元数据，包括资源栈ID、资源栈名称、执行计划ID、执行计划名称、执行计划描述、执行计划的创建时间和执行时间、执行计划状态等信息。

具体信息见GetExecutionPlanMetadataResponseBody。

如果需要获取执行计划的具体内容，请调用GetExecutionPlan。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/execution-plans/{execution\_plan\_name}/metadata

表 2-316 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128
execution_plan_name	是	String	执行计划的名称。此名字在domain_id+区域+project_id+stack_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-317 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
execution_plan_id	否	String	<p>执行计划（execution_plan）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。</p> <p>由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>

## 请求参数

表 2-318 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID 最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>128</b>

## 响应参数

状态码：200

表 2-319 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
stack_id	String	资源栈（stack）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。 由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400 最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>36</b>
stack_name	String	资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>128</b>

参数	参数类型	描述
execution_plan_id	String	<p>执行计划（ execution_plan ）的唯一Id。 此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。 由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。 对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。 资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 创建执行计划后，资源编排服务持久化请求并立即返回，客户端不等待请求最终处理完成，用户无法实时感知请求处理结果</li> <li>• 资源编排服务最终会将异步部署请求排队，在服务端空闲的情况下逐个处理。用户最大等待时长为1小时</li> </ul> <p>最小长度： <b>36</b> 最大长度： <b>36</b></p>
execution_plan_name	String	<p>执行计划的名称。此名字在domain_id+区域+project_id+stack_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>128</b></p>
description	String	<p>执行计划的描述。可用于客户识别自己的执行计划。</p> <p>最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>1024</b></p>

参数	参数类型	描述
vars_structure	Array of <b>VarsStructure</b> objects	<p>HCL参数结构。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_structure允许客户提交最简单的字符串类型的参数</li> <li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量, 将报错400</li> <li>vars_structure中的值只支持简单的字符串类型, 如果需要使用其他类型, 需要用户自己在HCL引用时转换, 或者用户可以使用vars_uri、vars_body, vars_uri和vars_body中支持HCL支持的各种类型以及复杂结构</li> <li>如果vars_structure过大, 可以使用vars_uri</li> <li>注意: vars_structure中默认不应该含有任何敏感信息, 资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息, 建议设置encryption字段开启加密</li> </ul> <p>数组长度: <b>0 - 100</b></p>
vars_uri_content	String	vars_uri对应的文件内容
vars_body	String	<p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式, 用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中。</li> <li>资源编排服务支持vars_structure, vars_body和vars_uri, 如果以上三种方式中声明了同一个变量, 将报错400</li> <li>如果vars_body过大, 可以使用vars_uri</li> <li>如果vars中都是简单的字符串格式, 可以使用vars_structure</li> <li>注意: vars_body中不应该含有任何敏感信息, 资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars。如为敏感信息, 建议通过vars_structure并设置encryption字段传递</li> </ul> <p>最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>51200</b></p>

参数	参数类型	描述
status	String	<p>执行计划的状态 * <i>CREATION_IN_PROGRESS</i> - 正在创建, 请等待 * <i>CREATION_FAILED</i> - 创建失败, 请从status_message获取错误信息汇总 * <i>AVAILABLE</i> - 创建完成, 可以调用 ApplyExecutionPlan API进行执行 * <i>APPLY_IN_PROGRESS</i> - 执行中, 可通过 GetStackMetadata查询资源栈状态, 通过 ListStackEvents获取执行过程中产生的资源栈事件 * <i>APPLIED</i> - 已执行</p> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>CREATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>● <b>CREATION_FAILED</b></li> <li>● <b>AVAILABLE</b></li> <li>● <b>APPLY_IN_PROGRESS</b></li> <li>● <b>APPLIED</b></li> </ul>
status_message	String	当执行计划的状态为创建失败状态 ( 即为 <i>CREATION_FAILED</i> 时 ), 将会展示简要的错误信息总结以供debug
create_time	String	执行计划的生成时间 格式遵循RFC3339, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z
apply_time	String	执行计划的执行时间 格式遵循RFC3339, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z
summary	<b>ExecutionPlanSummary</b> object	<p>执行计划结果的摘要信息, 包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 即将新增的资源数量</li> <li>● 即将更新的资源数量</li> <li>● 即将删除的资源数量</li> </ul> <p><b>注意:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 只有当执行计划状态为<i>AVAILABLE</i>、<i>APPLY_IN_PROGRESS</i>、<i>APPLIED</i>时, 才会返回摘要信息</li> <li>● 由于资源栈中记录的资源状态和远端的资源状态不一致而导致的Drift ( 资源状态漂移 ) 产生的资源变更也将包含在本摘要信息中</li> </ul>

表 2-320 VarsStructure

参数	参数类型	描述
var_key	String	<p>参数的名字</p> <p>最小长度: <b>1</b></p> <p>最大长度: <b>32</b></p>

参数	参数类型	描述
var_value	String	参数的值。 注意，参数需要以字符串形式存在，如果是数字，也需要以字符串形式存在，如'10'。 如果需要在支持不同类型，或者复杂结构，请使用 vars_uri或vars_body 最小长度：0 最大长度：2048
encryption	<b>EncryptionStructure</b> object	如果用户传递的var_value是已经加密过的，可以通过声明此项以要求资源编排服务在使用前进行解密，目前暂时只支持KMS加解密

表 2-321 EncryptionStructure

参数	参数类型	描述
kms	<b>KmsStructure</b> object	如果用户给予的var_value是经过KMS加密的，可以通过传递相关加密信息，资源编排服务在使用的时候会帮助用户进行KMS解密 更多关于KMS加密以及KMS加密的样例代码请见： <a href="#">KMS加密使用场景介绍</a> <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保用户给予资源编排服务的委托中包含对指定密钥ID的操作权限</li> <li>KMS每个月有免费试用的额度，如果超过，则KMS需要收费，此费用不是资源编排服务收取，具体标准见：<a href="https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew">https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/dew</a></li> <li>KMS加密只代表资源编排服务在存储和传输的时候传递的是密文，但是在stack-events中依然是明文，如果希望在log中以密文形式对待，请在模板中声明sensitive，更多关于sensitive的介绍见：<a href="https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables">https://learn.hashicorp.com/tutorials/terraform/sensitive-variables</a></li> </ul>

表 2-322 KmsStructure

参数	参数类型	描述
id	String	解密时，资源编排服务应该使用的KMS密钥的ID，通常是加密时所使用的密钥ID 最小长度：36 最大长度：36
cipher_text	String	数据加解密密钥所对应的密文 最小长度：2 最大长度：2048

表 2-323 ExecutionPlanSummary

参数	参数类型	描述
resource_add	Integer	新增资源数
resource_update	Integer	更新资源数
resource_delete	Integer	删除资源数
resource_import	Integer	导入资源数

状态码：400

表 2-324 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度：11 最大长度：11
error_msg	String	响应消息
encoded_authorized_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-325 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-326 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-327 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-328 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-329 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 404

表 2-330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-331 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-332 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-333 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码: 500

表 2-334 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-335 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 获取指定执行计划的元数据

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/execution-plans/my_first_execution_plan/metadata
```
- 获取指定执行计划的元数据，并提供资源栈id和执行计划id以校验是否与当前资源栈和执行计划匹配

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/execution-plans/my_first_execution_plan/metadata?stack_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2&execution_plan_id=fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f
```

## 响应示例

状态码： 200

获取成功

```
{
  "stack_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
  "stack_name": "my_hello_world_stack",
  "execution_plan_id": "ebc0979a-c617-4382-9147-57fc83a634aa",
  "execution_plan_name": "my_first_execution_plan",
  "status": "APPLIED",
  "apply_time": "2023-05-17T11:56:40Z",
  "create_time": "2023-05-16T03:37:24Z",
  "summary": {
    "resource_add": 2
  }
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	获取成功
400	用户请求非法
401	用户身份认证失败
403	用户无权限调用此API
404	1. 执行计划不存在 2. 资源栈不存在
429	请求数量过多
500	服务器内部错误

## 2.3.7 预估执行计划价格

### 功能介绍

预估执行计划价格 ( EstimateExecutionPlanPrice )

此API可以基于一份已有的执行计划中增量的资源进行询价，当前支持询价的计费模式有包周期计费、按需计费、免费，暂不支持其他形式的计费模式，例如竞价计费模式等。

注：

- 由于某些资源的属性值含有默认值，且该属性和询价参数相关。如果用户的模板中描述的资源没有声明这些属性，则询价结果可能存在偏差。
- 询价结果仅为预估结果，具体请以实际为准。
- 如果用户在模板中使用了depends\_on参数，如A资源询价必要字段依赖于B资源的创建，则A资源不支持询价。
- 暂不支持传入data sources的flavor.id的场景的询价。
- 暂不支持镜像询价。
- 如果A资源的询价必要字段设置了sensitive = true，则A资源不支持询价。
- 模板中询价的资源的个数是有限制的。当前一个模板中最多支持12个包周期计费资源和24个按需计费资源。
- 支持询价的资源列表和询价必要参数
  - huaweicloud\_cce\_cluster:
    - 支持的计费模式：包周期、按需
  - huaweicloud\_css\_cluster:
    - 支持的计费模式：按需
  - huaweicloud\_efs\_volume:
    - 支持的计费模式：包周期、按需
    - 询价必要参数：size ( 磁盘规格 )
  - huaweicloud\_compute\_instance:
    - 支持的计费模式：包周期、按需
    - 询价必要参数：flavor\_id ( 规格ID )、flavor\_name ( 规格名称，flavor\_id和flavor\_name至少给出一个 )、system\_disk\_size ( 系统磁盘大小 )
  - huaweicloud\_vpc\_bandwidth:
    - 支持的计费模式：按需
    - 询价必要参数：charge\_mode仅支持bandwidth
  - huaweicloud\_vpc\_eip:
    - 支持的计费模式：包周期、按需

- 询价必要参数: bandwidth.size ( 带宽大小 )
- huaweicloud\_gaussdb\_redis\_instance:
  - 支持的计费模式: 包周期、按需
- huaweicloud\_nat\_gateway:
  - 支持的计费模式: 按需
- huaweicloud\_rds\_instance:
  - 支持的计费模式: 包周期、按需
  - 支持的数据库类型: MySQL、PostgreSQL、Microsoft SQL Server
- huaweicloud\_sfs\_turbo:
  - 支持的计费模式: 按需
  - 询价必要参数: share\_type ( 文件系统类型 )
- huaweicloud\_dms\_kafka\_instance:
  - 支持的计费模式: 按需
  - 询价必要参数: flavor\_id ( 规格ID )、product\_id ( 产品ID。flavor\_id和product\_id至少给出一个。 )、storage\_space ( 存储容量 )
- huaweicloud\_dcs\_instance:
  - 支持的计费模式: 包周期、按需
- huaweicloud\_gaussdb\_mysql\_instance:
  - 支持的计费模式: 包周期、按需
  - 询价必要参数: proxy\_node\_number ( 代理节点数量 )、volume\_size ( 挂载卷的存储空间 )
- huaweicloud\_vpc:
  - 支持的计费模式: 免费
- huaweicloud\_drs\_job:
  - 支持的计费模式: 按需
- huaweicloud\_apig\_instance:
  - 支持的计费模式: 按需

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/stacks/{stack\_name}/execution-plans/{execution\_plan\_name}/prices

表 2-336 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。 <a href="#">项目ID获取方式</a> 最小长度：3 最大长度：64
stack_name	是	String	资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128
execution_plan_name	是	String	执行计划的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id+stack_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。 最小长度：1 最大长度：128

表 2-337 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stack_id	否	String	<p>资源栈（stack）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>
execution_plan_id	否	String	<p>执行计划（execution_plan）的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成执行计划的时候生成，为UUID。</p> <p>由于执行计划名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的执行计划，删除，再重新创建一个同名执行计划。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的执行计划就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名执行计划。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的执行计划所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的execution_plan_id和当前执行计划的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p>

## 请求参数

表 2-338 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Client-Request-Id	是	String	用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID 最小长度：36 最大长度：128

## 响应参数

状态码：200

表 2-339 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
currency	String	币种，枚举值 <ul style="list-style-type: none"> <li>• CNY- 元，中国站返回的币种</li> </ul>
items	Array of <a href="#">ItemsResponse</a> objects	执行计划中所有资源的询价结果

表 2-340 ItemsResponse

参数	参数类型	描述
resource_type	String	资源的类型 以HCL格式的模板为例，resource_type 为 huaweicloud_vpc resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" { name = "test_vpc" } 以json格式的模板为例，resource_type 为 huaweicloud_vpc { "resource": { "huaweicloud_vpc": { "my_hello_world_vpc": { "name": "test_vpc" } } } }

参数	参数类型	描述
resource_name	String	<p>资源的名称，默认为资源的逻辑名称</p> <p>以HCL格式的模板为例，resource_name 为 my_hello_world_vpc</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，resource_name 为 my_hello_world_vpc</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc"       }     }   } }</pre>

参数	参数类型	描述
index	String	<p>资源的索引，如果用户在模板中使用了count或for_each则会返回index。如果index出现，则resource_name + index可以作为该资源的一种标识</p> <p>如果用户在模板中使用count，则index为从0开始的数字</p> <p>以HCL格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[0]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[1]</i>标识两个资源</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   count = 2   name = "test_vpc" }</pre> <p>以json格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[0]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc[1]</i>标识两个资源</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "name": "test_vpc",         "count": 2       }     }   } }</pre> <p>如果用户在模板中使用for_each，则index为用户自定义的字符串</p> <p>以HCL格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc1"]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc2"]</i>标识两个资源</p> <pre>resource "huaweicloud_vpc" "my_hello_world_vpc" {   for_each = {     "vpc1" = "test_vpc"     "vpc2" = "test_vpc"   }   name = each.value }</pre> <p>以json格式的模板为例，用户在模板中可以通过<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc1"]</i>和<i>huaweicloud_vpc.my_hello_world_vpc["vpc2"]</i>标识两个资源</p> <pre>{   "resource": {     "huaweicloud_vpc": {       "my_hello_world_vpc": {         "for_each": {           "vpc1": "test_vpc",           "vpc2": "test_vpc"         }       }     }   }   "name": "\${each.value}" }</pre>

参数	参数类型	描述
		<pre> } } } } </pre>
module_address	String	该资源的模块地址
supported	Boolean	该资源或该资源当前所给予的参数是否支持进行询价
unsupported_message	String	该资源不支持询价的具体原因
resource_price	Array of ResourcePriceResponse objects	该资源的询价信息 如果该资源支持包周期计费或按需计费，或者该资源为免费资源，则返回该字段；如果该资源不支持询价，则不返回该字段。

表 2-341 ResourcePriceResponse

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PRE_PAID</i> - 包周期计费</li> <li>• <i>POST_PAID</i> - 按需计费</li> <li>• <i>FREE</i> - 免费</li> </ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PRE_PAID</b></li> <li>• <b>POST_PAID</b></li> <li>• <b>FREE</b></li> </ul>
sale_price	Double	该资源最终优惠后的金额（只考虑官网折扣、商务折扣以及伙伴折扣，不包含促销折扣及优惠券），保留小数点后2位，向上取整，默认单位是元。
discount	Double	该资源的总优惠额，保留小数点后2位，向上取整，默认单位是元。
original_price	Double	该资源的原价，保留小数点后2位，向上取整，默认单位是元。

参数	参数类型	描述
period_type	String	<p>计费单位</p> <p>如果该资源支持包周期计费或按需计费，则会返回该字段；如果该资源为免费资源，则不返回该字段。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>HOURL</i> - 小时，按需计费的单位</li> <li>• <i>DAY</i> - 天，按需计费的单位</li> <li>• <i>MONTH</i> - 月，包周期计费的单位</li> <li>• <i>YEAR</i> - 年，包周期计费的单位</li> <li>• <i>BYTE</i> - 字节，按需计费的单位</li> <li>• <i>MB</i> - 百万字节，包周期计费和按需计费的单位</li> <li>• <i>GB</i> - 千兆字节，包周期计费和按需计费的单位</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>HOURL</b></li> <li>• <b>DAY</b></li> <li>• <b>MONTH</b></li> <li>• <b>YEAR</b></li> <li>• <b>BYTE</b></li> <li>• <b>MB</b></li> <li>• <b>GB</b></li> </ul>
period_count	Integer	<p>该资源的计费数量，需要和period_type搭配使用</p> <p>如果该资源支持包周期计费或按需计费，则会返回该字段；如果该资源为免费资源，则不返回该字段。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于按需计费资源，此值默认返回1，代表在1个计费单位下，该资源的价格</li> <li>• 对于包周期计费资源，此值与模板中该资源的period字段保持一致</li> </ul>

状态码： 400

表 2-342 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	<p>响应码</p> <p>最小长度： 11</p> <p>最大长度： 11</p>
error_msg	String	响应消息

参数	参数类型	描述
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-343 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 401

表 2-344 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_au thorization_mes sage	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <b>Detail</b> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-345 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 403

表 2-346 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-347 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 状态码: 404

表 2-348 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度: 11 最大长度: 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-349 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码

参数	参数类型	描述
error_msg	String	响应消息

状态码： 429

表 2-350 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-351 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

状态码： 500

表 2-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码 最小长度： 11 最大长度： 11
error_msg	String	响应消息
encoded_authentication_message	String	包含有关未经授权请求的信息。

参数	参数类型	描述
details	Array of <a href="#">Detail</a> objects	权限拒绝时服务返回的详细错误信息。

表 2-353 Detail

参数	参数类型	描述
error_code	String	响应码
error_msg	String	响应消息

## 请求示例

- 预估执行计划价格，该执行计划中包含了一个新创建的vpc资源

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71eda3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/execution-plans/my_first_execution_plan/prices
```
- 预估执行计划价格，该执行计划中包含了一个新创建的vpc资源，并提供资源栈id和执行计划id以校验是否与当前资源栈和执行计划匹配

```
GET https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71eda3a5e96a8ff1/stacks/my_hello_world_stack/execution-plans/my_first_execution_plan/prices?stack_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2&execution_plan_id=fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f
```

## 响应示例

状态码： 200

询价成功

- ```
{
  "currency": "CNY",
  "items": [ {
    "resource_type": "huaweicloud_vpc",
    "resource_name": "vpc",
    "resource_price": [ {
      "charge_mode": "FREE",
      "discount": 0,
      "original_price": 0,
      "sale_price": 0
    } ],
    "supported": true
  } ]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | 询价成功     |
| 400 | 用户请求非法   |
| 401 | 用户身份认证失败 |

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 执行计划不存在     |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.4 模板分析

### 2.4.1 解析模板参数

#### 功能介绍

解析模板参数（ParseTemplateVariables）

此API用于解析用户输入的模板中的参数（variable），将解析模板中的所有variable块并返回

- 如果用户传入的模板中定义了variable参数，则返回200和所有variable
- 如果用户传入的模板中没有定义variable参数，则返回200和空对象
- 如果用户请求非法或传入的模板非法，则返回400

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/template-analyses/variables

表 2-354 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |

## 请求参数

表 2-355 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-356 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_body | 否    | String | HCL模板，描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。<br>template_body和template_uri必须有且只有一个存在<br><i>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</i><br><b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>template_body中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的template_body。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li></ul> 最小长度：0<br>最大长度：51200 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_uri | 否    | String | <p>HCL模板的OBS地址，该模板描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <p>对应的文件应该是纯tf文件或zip压缩包</p> <p>纯tf文件需要以<code>.tf</code>或者<code>.tf.json</code>结尾，并遵守HCL语法</p> <p>压缩包目前只支持zip格式，文件需要以<code>.zip</code>结尾。解压后的文件不得包含<code>.tfvars</code>文件且必须是UTF8编码（其中<code>.tf.json</code>不能包含BOM头），zip压缩包当前支持的子文件数量最大为100</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><i>在CreateStack API中，template_body和template_uri可以都不给予</i></p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>template_uri对应的模板文件中默认不应该含有任何敏感信息，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的模板文件内容。如为敏感信息，建议将敏感信息通过vars_structure参数化，并设置encryption字段开启加密</li> <li>template_uri对应的模板文件如果为zip类型，则内部的文件或文件夹名称长度不得超过255个字节，最深路径长度不得超过2048字节，zip包大小不得超过1MB</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-357 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                     | 描述          |
|-----------|------------------------------------------|-------------|
| variables | Array of <b>VariableResponse</b> objects | 解析模板得到的参数列表 |

表 2-358 VariableResponse

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | String | <p>参数的名字</p> <p>以HCL格式的模板为例，name 为 <i>my_hello_world_variable</i></p> <pre>variable "my_hello_world_variable" {   type = string   description = "this is a variable"   default = "hello world"   sensitive = false   nullable = false   validation {     condition = length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == "hello"     error_message = "my_hello_world_variable should start with 'hello'."   } }</pre> <p>以json格式的模板为例，name 为 <i>my_hello_world_variable</i></p> <pre>{   "variable": {     "my_hello_world_variable": [       {         "default": "hello world",         "description": "this is a variable",         "nullable": false,         "sensitive": false,         "type": "string",         "validation": [           {             "condition": "\${length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == \"hello \"}",             "error_message": "my_hello_world_variable should start with 'hello'."           }         ]       }     ]   } }</pre> |

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | String | <p>参数的类型</p> <p>以HCL格式的模板为例，type 为 <i>string</i></p> <pre>variable "my_hello_world_variable" {   type = string   description = "this is a variable"   default = "hello world"   sensitive = false   nullable = false   validation {     condition = length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == "hello"     error_message = "my_hello_world_variable should start with 'hello'."   } }</pre> <p>以json格式的模板为例，type 为 <i>string</i></p> <pre>{   "variable": {     "my_hello_world_variable": [       {         "default": "hello world",         "description": "this is a variable",         "nullable": false,         "sensitive": false,         "type": "string",         "validation": [           {             "condition": "\${length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == \"hello \"}",             "error_message": "my_hello_world_variable should start with 'hello'."           }         ]       }     ]   } }</pre> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | String | <p>参数的描述</p> <p>以HCL格式的模板为例，description 为 <i>this is a variable</i></p> <pre>variable "my_hello_world_variable" {   type = string   description = "this is a variable"   default = "hello world"   sensitive = false   nullable = false   validation {     condition = length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == "hello"     error_message = "my_hello_world_variable should start with 'hello'."   } }</pre> <p>以json格式的模板为例，description 为 <i>this is a variable</i></p> <pre>{   "variable": {     "my_hello_world_variable": [       {         "default": "hello world",         "description": "this is a variable",         "nullable": false,         "sensitive": false,         "type": "string",         "validation": [           {             "condition": "\${length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == \"hello \"}",             "error_message": "my_hello_world_variable should start with 'hello'."           }         ]       }     ]   } }</pre> |

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default | Object | <p>参数默认值。此返回值的类型将与type保持一致<br/>例如，对于type为string的变量，此值的返回类型为string；对于type为number的变量，此值的返回类型为number</p> <p>以HCL格式的模板为例，default 为 <i>hello world</i></p> <pre>variable "my_hello_world_variable" {   type = string   description = "this is a variable"   default = "hello world"   sensitive = false   nullable = false   validation {     condition = length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp;       substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == "hello"     error_message = "my_hello_world_variable should start       with 'hello'."   } }</pre> <p>以json格式的模板为例，default 为 <i>hello world</i></p> <pre>{   "variable": {     "my_hello_world_variable": [       {         "default": "hello world",         "description": "this is a variable",         "nullable": false,         "sensitive": false,         "type": "string",         "validation": [           {             "condition": "\${length(var.my_hello_world_variable)               &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == \"hello               \"}",             "error_message": "my_hello_world_variable should               start with 'hello'."           }         ]       }     ]   } }</pre> |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive | Boolean | <p>参数是否为敏感字段</p> <p>如果variable中没有定义sensitive，默认返回false。</p> <p>以HCL格式的模板为例，sensitive 为 <i>false</i></p> <pre>variable "my_hello_world_variable" {   type = string   description = "this is a variable"   default = "hello world"   sensitive = false   nullable = false   validation {     condition = length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp;       substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == "hello"     error_message = "my_hello_world_variable should start       with 'hello'."   } }</pre> <p>以json格式的模板为例，sensitive 为 <i>false</i></p> <pre>{   "variable": {     "my_hello_world_variable": [       {         "default": "hello world",         "description": "this is a variable",         "nullable": false,         "sensitive": false,         "type": "string",         "validation": [           {             "condition": "\${length(var.my_hello_world_variable)           &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == \"hello           \"}",             "error_message": "my_hello_world_variable should           start with 'hello'."           }         ]       }     ]   } }</pre> |

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nullable    | Boolean                                            | <p>参数是否可设置为null。</p> <p>如果variable中没有定义nullable，默认返回true。</p> <p>以HCL格式的模板为例，nullable 为 <i>false</i></p> <pre>variable "my_hello_world_variable" {   type = string   description = "this is a variable"   default = "hello world"   sensitive = false   nullable = false   validation {     condition = length(var.my_hello_world_variable) &gt; 0 &amp;&amp;     substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == "hello"     error_message = "my_hello_world_variable should start     with 'hello'."   } }</pre> <p>以json格式的模板为例，nullable 为 <i>false</i></p> <pre>{   "variable": {     "my_hello_world_variable": [       {         "default": "hello world",         "description": "this is a variable",         "nullable": false,         "sensitive": false,         "type": "string",         "validation": [           {             "condition": "\${length(var.my_hello_world_variable)             &gt; 0 &amp;&amp; substr(var.my_hello_world_variable, 0, 5) == \"hello             \"}",             "error_message": "my_hello_world_variable should             start with 'hello'."           }         ]       }     ]   } }</pre> |
| validations | Array of <b>VariableValidationResponse</b> objects | 参数的校验模块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

表 2-359 VariableValidationResponse

| 参数            | 参数类型   | 描述         |
|---------------|--------|------------|
| condition     | String | 校验表达式      |
| error_message | String | 校验失败后的错误信息 |

状态码： 400

表 2-360 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-361 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-362 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-363 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-364 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-365 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-366 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-367 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-368 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-369 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 解析uri中的模板的参数

```
POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/template-analyses/variables
{
  "template_uri" : "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/my_hello_world_template.zip"
}
```

- 解析请求中的模板的参数

POST https://{endpoint}/v1/ba2b9930c977f71edaeaa3a5e96a8ff1/template-analyses/variables

```
{
  "template_body" : "terraform {\n  required_providers {\n    huaweicloud = {\n      source =
\\\"huawei.com/provider/huaweicloud\\\"\n      version = \\\"1.41.0\\\"\n    }\n  }\n\nprovider
\\\"huaweicloud\\\"{\n  insecure = true\n  cloud = \\\"{cloud_name}\\\"\n  region = \\\"{region}\\\"\n
endpoints = {\n    iam = \\\"{iam_endpoint}\\\", \n  }\n\nvariable \\\"name\\\" {\n  type = string\n
default = \\\"my_default_vpc\\\"\n  sensitive = true\n  nullable = true\n  validation {\n    condition =
length(var.name) > 2 && substr(var.name, 0, 2) == \\\"my\\\"\n    error_message = \\\"The name value must
be a valid name, starting with my.\\\"\n  }\n\nresource \\\"huaweicloud_vpc\\\" \\\"vpc\\\" {\n  cidr =
\\\"172.16.0.0/16\\\"\n  name = var.name\n}"
}
```

## 响应示例

状态码： 200

解析成功

```
{
  "variables" : [ {
    "default" : "my_default_vpc",
    "name" : "name",
    "nullable" : true,
    "sensitive" : true,
    "type" : "string",
    "validations" : [ {
      "condition" : "${length(var.id) > 2 && substr(var.id, 0, 2) == \\\"my\\\"}",
      "error_message" : "The id value must be a valid id, starting with my."
    } ]
  } ]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 解析成功        |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.5 模板管理

### 2.5.1 列举模板

#### 功能介绍

列举模板 ( ListTemplates )

此API用于列举当前局点下用户所有的模板

- 默认按照生成时间降序排序，最新生成的模板排列在最前面
- 注意：目前返回全量模板信息，即不支持分页
- 如果没有任何模板，则返回空list
- 如果用户需要详细的模板版本信息，请调用ListTemplateVersions

ListTemplates返回的信息只包含模板摘要信息（具体摘要信息见ListTemplatesResponseBody），如果用户需要详细的某个模板信息，请调用ShowTemplateMetadata

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/templates

表 2-370 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |

## 请求参数

表 2-371 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-372 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                             | 描述                    |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| templates | Array of <b>Template</b> objects | 模板列表<br>数组长度: 0 - 100 |

表 2-373 Template

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                 |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| template_id                | String | 模板的唯一ID, 由模板服务随机生成<br>最小长度: 36<br>最大长度: 36                         |
| template_name              | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度: 1<br>最大长度: 128                                |
| template_description       | String | 模板的描述。可用于客户识别自己的模板<br>最小长度: 0<br>最大长度: 1024                        |
| create_time                | String | 模板的生成时间, 格式遵循RFC3339, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z |
| update_time                | String | 模板的更新时间, 格式遵循RFC3339, 即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ, 如1970-01-01T00:00:00Z |
| latest_version_id          | String | 模板中最新的模板版本ID<br>最小长度: 2<br>最大长度: 11                                |
| latest_version_description | String | 模板中最新模板版本的版本描述<br>最小长度: 0<br>最大长度: 1024                            |

状态码: 400

表 2-374 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-375 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-376 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                 | String                                  | 错误码               |
| error_msg                  | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-377 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-378 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-379 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-380 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-381 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-382 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-383 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

列举当前局点下用户所有的模板

```
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates
```

## 响应示例

**状态码： 200**

列举模板成功

```
{
  "templates": [ {
    "template_id": "69f8d5ea-aaa4-4a3b-a96d-bae9230e97c8",
    "template_name": "my_first_template",
    "template_description": "模板描述",
    "create_time": "2023-05-09T08:00:00Z",
    "update_time": "2023-05-09T09:00:00Z",
    "latest_version_description": "最新版本描述",
    "latest_version_id": "V10"
  }, {
    "template_id": "69f8d5ea-aaa4-4a3b-a96d-bae9230e97c9",
    "template_name": "my_second_template",
    "template_description": "模板描述",
    "create_time": "2023-05-09T09:00:00Z",
    "update_time": "2023-05-09T10:00:00Z",
    "latest_version_description": "最新版本描述",
    "latest_version_id": "V10"
  }
  ]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 列举模板成功      |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.5.2 删除模板

### 功能介绍

删除模板 ( DeleteTemplate )

此API用于删除某个模板以及模板下的全部模板版本 **请谨慎操作，删除模板将会删除模板下的所有模板版本。**

- template\_id是模板的唯一Id。此Id由资源编排服务在生成模板的时候生成，为UUID。由于模板名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的模板，删除，再重新创建一个同名模板。对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的模板就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名模板。因此，使用ID就可以做到强匹配。资源编排服务保证每次创建的模板所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的template\_id和当前模板管理的ID不一致，则返回400

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}

表 2-384 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------|
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>128</b> |

表 2-385 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_id | 否    | String | 模板的ID。当template_id存在时，模板服务会检查template_id是否和template_name匹配，不匹配会返回400<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |

## 请求参数

表 2-386 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>128</b> |

## 响应参数

状态码：400

表 2-387 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型   | 描述             |
|----------------------------|--------|----------------|
| error_code                 | String | 错误码            |
| error_msg                  | String | 错误描述           |
| encoded_authorized_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。 |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-388 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-389 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-390 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-391 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

| 参数                                    | 参数类型                              | 描述                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                            | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                               | Array of<br><b>Detail</b> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-392 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-393 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                              | 描述                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| error_code                            | String                            | 错误码               |
| error_msg                             | String                            | 错误描述              |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                            | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                               | Array of<br><b>Detail</b> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-394 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-395 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-396 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-397 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-398 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 删除模板  
DELETE https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template
- 删除模板，并提供模板id以校验是否与当前模板匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template?  
template\_id=1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 删除成功，无数据返回  |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 模板不存在       |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.5.3 更新模板元数据

### 功能介绍

更新模板元数据 ( UpdateTemplateMetadata )

此API用于更新模板元数据

- 此api只支持更新模板描述

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

PATCH /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}/metadata

表 2-399 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |

## 请求参数

表 2-400 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-401 请求 Body 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|----------------------|------|--------|-------------------------------------------|
| template_id          | 否    | String | 模板的唯一ID，由模板服务随机生成<br>最小长度：36<br>最大长度：36   |
| template_description | 否    | String | 模板的描述。可用于客户识别自己的模板<br>最小长度：0<br>最大长度：1024 |

## 响应参数

状态码：400

表 2-402 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-403 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-404 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-405 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-406 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-407 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-408 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-409 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-410 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-411 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-412 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-413 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

### 更新模板元数据

```
PATCH https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my_template/metadata
{
  "template_id": "1b15e005-bddb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "template_description": "my template description"
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 204 | 更新模板元数据成功，无数据返回 |
| 400 | 用户请求非法          |
| 401 | 用户身份认证失败        |
| 403 | 用户无权限调用此API     |
| 404 | 模板不存在           |
| 429 | 请求数量过多          |
| 500 | 服务器内部错误         |

## 2.5.4 获取模板元数据

### 功能介绍

#### 获取模板元数据（ShowTemplateMetadata）

此API用于获取当前模板的元数据信息

具体信息见ShowTemplateMetadataResponseBody，如果想查看模板下全部模板版本，请调用ListTemplateVersions。

- template\_id是模板的唯一Id。此Id由资源编排服务在生成模板的时候生成，为UUID。由于模板名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的模板，删除，再重新创建一个同名模板。对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的模板就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名模板。因此，使用ID就可以做到强匹配。资源编排服务保证每次创建的模板所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的template\_id和当前模板管理的ID不一致，则返回400

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}/metadata

表 2-414 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |

表 2-415 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_id | 否    | String | 模板的ID。当template_id存在时，模板服务会检查template_id是否和template_name匹配，不匹配会返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 2-416 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码：200

表 2-417 响应 Body 参数

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                                              |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| template_id          | String | 模板的唯一ID，由模板服务随机生成<br>最小长度：36<br>最大长度：36                         |
| template_name        | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                               |
| template_description | String | 模板的描述。可用于客户识别自己的模板<br>最小长度：0<br>最大长度：1024                       |
| create_time          | String | 模板的生成时间，格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z |
| update_time          | String | 模板的更新时间，格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z |

状态码：400

表 2-418 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                 | String                                  | 错误码               |
| error_msg                  | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-419 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码：401

表 2-420 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-421 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-422 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-423 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-424 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-425 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-426 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-427 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-428 响应 Body 参数

| 参数                                      | 参数类型                                       | 描述                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| error_code                              | String                                     | 错误码               |
| error_msg                               | String                                     | 错误描述              |
| encoded_au-<br>thorization_mes-<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                                 | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-429 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取当前模板的元数据信息  
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/metadata
- 获取当前模板的元数据信息，并提供模板id以校验是否与当前模板匹配  
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/metadata?template\_id=1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3

## 响应示例

状态码： 200

获取模板元数据成功

```
{
  "template_id": "69f8d5ea-aaa4-4a3b-a96d-bae9230e97c8",
  "template_name": "my_first_template",
  "template_description": "模板描述",
  "create_time": "2023-05-09T08:00:00Z",
  "update_time": "2023-05-09T09:00:00Z"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 获取模板元数据成功 |
| 400 | 用户请求非法    |
| 401 | 用户身份认证失败  |

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 模板不存在       |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.5.5 列举模板版本

### 功能介绍

列举模板版本信息 ( ListTemplateVersions )

此API用于列举模板下所有的模板版本信息

- 默认按照生成时间降序排序，最新生成的模板排列在最前面
- 注意：目前返回全量模板版本信息，即不支持分页
- 如果没有任何模板版本，则返回空list
- template\_id是模板的唯一Id。此Id由资源编排服务在生成模板的时候生成，为UUID。由于模板名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的模板，删除，再重新创建一个同名模板。对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的模板就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名模板。因此，使用ID就可以做到强匹配。资源编排服务保证每次创建的模板所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的template\_id和当前模板管理的ID不一致，则返回400
- 如果模板不存在则返回404

ListTemplateVersions返回的信息只包含模板版本摘要信息（具体摘要信息见ListTemplateVersionsResponseBody），如果用户需要了解模板版本内容，请调用ShowTemplateVersionContent

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}/versions

表 2-430 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |

表 2-431 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_id | 否    | String | 模板的ID。当template_id存在时，模板服务会检查template_id是否和template_name匹配，不匹配会返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 2-432 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码：200

表 2-433 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                                             | 描述                     |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|
| versions | Array of <a href="#">TemplateVersion</a> objects | 模板版本列表<br>数组长度：0 - 100 |

表 2-434 TemplateVersion

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                             |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| template_id         | String | 模板的唯一ID，由模板服务随机生成<br>最小长度：36<br>最大长度：36                        |
| template_name       | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                              |
| version_description | String | 模板版本的描述。可用于客户识别自己的模板版本<br>最小长度：0<br>最大长度：1024                  |
| create_time         | String | 版本创建时间，格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z |
| version_id          | String | 模板模板版本ID<br>最小长度：2<br>最大长度：11                                  |

状态码：400

表 2-435 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                 | String                                  | 错误码               |
| error_msg                  | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-436 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-437 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-438 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-439 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-440 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-441 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-442 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-443 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-444 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-445 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-446 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 列举当前模板的所有的模板版本信息  
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/versions
- 列举当前模板的所有的模板版本信息，并提供模板id以校验是否与当前模板匹配  
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/versions?template\_id=1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3

## 响应示例

状态码： 200

列举模板版本成功

```
{
  "versions": [ {
    "template_id": "69f8d5ea-aaa4-4a3b-a96d-bae9230e97c8",
    "template_name": "my_first_template",
    "version_description": "当前模板的第二个版本",
```

```
"create_time": "2023-05-09T08:01:24Z",  
"version_id": "V2"  
}, {  
  "template_id": "69f8d5ea-eaa4-4a3b-a96d-bae9230e97c8",  
  "template_name": "my_first_template",  
  "version_description": "当前模板的第一个版本",  
  "create_time": "2023-05-09T08:01:23Z",  
  "version_id": "V1"  
}]  
}]  
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 列举模板版本成功    |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 模板不存在       |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.5.6 删除模板版本

### 功能介绍

删除模板版本（DeleteTemplateVersion）

此API用于删除某个模板版本

- `template_id`是模板的唯一Id。此Id由资源编排服务在生成模板的时候生成，为UUID。由于模板名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的模板，删除，再重新创建一个同名模板。对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的模板就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名模板。因此，使用ID就可以做到强匹配。资源编排服务保证每次创建的模板所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的`template_id`和当前模板管理的ID不一致，则返回400
- 如果模板下只存在唯一模板版本，此模板版本将无法被删除，如果需要删除此模板版本，请调用DeleteTemplate。模板服务不允许存在没有模板版本的模板

**请谨慎操作**

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}/versions/{version\_id}

表 2-447 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |
| version_id    | 是    | String | 模板版本ID，以大写V开头，每次创建模板版本，模板版本ID数字部分会自增加一<br>最小长度：2<br>最大长度：11                  |

表 2-448 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_id | 否    | String | 模板的ID。当template_id存在时，模板服务会检查template_id是否和template_name匹配，不匹配会返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 2-449 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码：400

表 2-450 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                 | String                                  | 错误码               |
| error_msg                  | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-451 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码：401

表 2-452 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-453 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-454 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                 | String                                  | 错误码               |
| error_msg                  | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-455 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-456 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-457 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-458 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-459 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-460 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-461 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 删除指定模板版本  
DELETE https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/versions/V1
- 删除指定模板版本，并提供模板id以校验是否与当前模板匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/versions/V1?template\_id=1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 204 | 删除模板版本成功，无数据返回 |
| 400 | 用户请求非法         |
| 401 | 用户身份认证失败       |
| 403 | 用户无权限调用此API    |
| 404 | 模板不存在或模板版本不存在  |
| 429 | 请求数量过多         |
| 500 | 服务器内部错误        |

## 2.5.7 获取模板版本内容

### 功能介绍

获取模板版本内容 ( ShowTemplateVersionContent )

此API用于获取用户的模板版本内容

- `template_id`是模板的唯一Id。此Id由资源编排服务在生成模板的时候生成，为UUID。由于模板名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的模板，删除，再重新创建一个同名模板。对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的模板就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名模板。因此，使用ID就可以做到强匹配。资源编排服务保证每次创建的模板所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的`template_id`和当前模板管理的ID不一致，则返回400
- 此api会以临时重定向形式返回模板内容的下载链接，用户通过下载获取模板版本内容 ( OBS Pre Signed地址，有效期为5分钟 )
- 如果手动访问重定向的obs下载链接，请求时不可以携带任何的Request-Header，否则会导致签名失败

ShowTemplateVersionContent返回的信息只包含模板版本内容，如果想知道模板版本的元数据，请调用ShowTemplateVersionMetadata

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}/versions/{version\_id}

表 2-462 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| version_id | 是    | String | 模板版本ID，以大写V开头，每次创建模板版本，模板版本ID数字部分会自增加一<br>最小长度：2<br>最大长度：11 |

表 2-463 Query 参数

| 参数                            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|-------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_id                   | 否    | String | 模板的ID。当template_id存在时，模板服务会检查template_id是否和template_name匹配，不匹配会返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36   |
| access_control_source_vpc_ids | 否    | Array  | 允许访问资源栈模板的source vpc id列表，source vpc id应仅包含小写字母、数字或中划线。<br>最小长度：1<br>最大长度：36<br>数组长度：1 - 8   |
| access_control_source_ips     | 否    | Array  | 允许访问资源栈模板的source ip列表，source ip应是具有CIDR表示法且带有子网掩码的IPv4地址。<br>最小长度：1<br>最大长度：18<br>数组长度：1 - 8 |

## 请求参数

表 2-464 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码： 307

表 2-465 响应 Header 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                 |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Location | String | HTTP重定向指定头域，客户端可通过此头域重定向至新地址。其内容为模板下载链接，为OBS Pre Signed地址，有效期为10分钟 |

状态码： 400

表 2-466 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-467 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-468 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-469 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-470 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-471 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-472 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-473 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-474 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-475 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-476 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| error_code                            | String                                     | 错误码               |
| error_msg                             | String                                     | 错误描述              |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-477 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取指定模板的指定版本内容

```
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my_template/versions/V1
```
- 获取指定模板的指定版本内容，并提供模板id以校验是否与当前模板匹配

```
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my_template/versions/V1?template_id=1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3
```
- 获取指定模板的指定版本内容，并提供access\_control\_source\_ips以控制允许访问资源模板的ip

```
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my_template/versions/V1?access_control_source_ips=100.11.5.100/24&access_control_source_ips=100.22.5.100/24
```
- 获取指定模板的指定版本内容，并提供access\_control\_source\_vpc\_ids以控制允许访问资源模板的vpc id

```
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my_template/versions/V1?access_control_source_vpc_ids=d42a8768-ad3c-4bca-91t8-53870f3402a9&access_control_source_vpc_ids=d42a8768-ad3c-4bca-91t8-53870f3402a8
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 空响应体 |

| 状态码 | 描述                      |
|-----|-------------------------|
| 307 | 请求模板版本内容成功，重定向至下载链接进行下载 |
| 400 | 用户请求非法                  |
| 401 | 用户身份认证失败                |
| 403 | 用户无权限调用此API             |
| 404 | 模板不存在或模板版本不存在           |
| 429 | 请求数量过多                  |
| 500 | 服务器内部错误                 |

## 2.5.8 获取模板版本元数据

### 功能介绍

获取模板版本元数据（ShowTemplateVersionMetadata）

此API用于展示某一版本模板的元数据

- `template_id`是模板的唯一Id。此Id由资源编排服务在生成模板的时候生成，为UUID。由于模板名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的模板，删除，再重新创建一个同名模板。对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的模板就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名模板。因此，使用ID就可以做到强匹配。资源编排服务保证每次创建的模板所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的`template_id`和当前模板管理的ID不一致，则返回400

ShowTemplateVersionMetadata返回的信息只包含模板版本元数据信息（具体摘要信息见ShowTemplateVersionMetadataResponseBody），如果用户需要了解模板版本内容，请调用ShowTemplateVersionContent

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/{project\_id}/templates/{template\_name}/versions/{version\_id}/metadata

表 2-478 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 项目ID，可以从调用API处获取，也可以从控制台获取。<br><a href="#">项目ID获取方式</a><br>最小长度：3<br>最大长度：64 |
| template_name | 是    | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                            |
| version_id    | 是    | String | 模板版本ID，以大写V开头，每次创建模板版本，模板版本ID数字部分会自增加一<br>最小长度：2<br>最大长度：11                  |

表 2-479 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_id | 否    | String | 模板的ID。当template_id存在时，模板服务会检查template_id是否和template_name匹配，不匹配会返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

## 请求参数

表 2-480 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-481 响应 Body 参数

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                             |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| template_id         | String | 模板的唯一ID，由模板服务随机生成<br>最小长度：36<br>最大长度：36                        |
| template_name       | String | 用户希望创建的模板名称<br>最小长度：1<br>最大长度：128                              |
| version_description | String | 模板版本的描述。可用于客户识别自己的模板版本<br>最小长度：0<br>最大长度：1024                  |
| create_time         | String | 版本创建时间，格式遵循RFC3339，即yyyy-mm-ddTHH:MM:SSZ，如1970-01-01T00:00:00Z |

状态码： 400

表 2-482 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                 | String                                  | 错误码               |
| error_msg                  | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-483 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 401****表 2-484 响应 Body 参数**

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

**表 2-485 Detail**

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 403****表 2-486 响应 Body 参数**

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

**表 2-487 Detail**

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 404****表 2-488 响应 Body 参数**

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

**表 2-489 Detail**

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 429****表 2-490 响应 Body 参数**

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

**表 2-491 Detail**

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 500****表 2-492 响应 Body 参数**

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| error_code                     | String                                  | 错误码               |
| error_msg                      | String                                  | 错误描述              |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

**表 2-493 Detail**

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 展示某一版本模板的元数据  
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/versions/V10/metadata
- 展示某一版本模板的元数据，并提供模板id以校验是否与当前模板匹配  
GET https://{endpoint}/v1/c364070ab35041ddae68cf8b4839b60f/templates/my\_template/versions/V10/metadata?template\_id=1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3

## 响应示例

**状态码： 200**

获取模板版本元数据成功

```
{
  "template_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "template_name": "my_template",
  "version_description": "version description",
  "create_time": "2023-05-09T08:00:00Z"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 获取模板版本元数据成功 |

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 400 | 用户请求非法        |
| 401 | 用户身份认证失败      |
| 403 | 用户无权限调用此API   |
| 404 | 模板不存在或模板版本不存在 |
| 429 | 请求数量过多        |
| 500 | 服务器内部错误       |

## 2.6 资源栈集

### 2.6.1 列举资源栈集

#### 功能介绍

列举资源栈集（ListStackSets）

此API用于列举当前用户（domain）当前局点（region）下全部资源栈集。

- 可以使用filter作为过滤器，过滤出指定权限模型（permission\_model）下的资源栈集。
- 可以使用sort\_key和sort\_dir两个关键字对返回结果按创建时间（create\_time）进行排序。给予的sort\_key和sort\_dir数量须一致，否则返回400。如果未给予sort\_key和sort\_dir，则默认按照创建时间降序排序。
- 注意：目前暂时返回全量资源栈集信息，即不支持分页
- 如果没有任何资源栈集，则返回空list

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

#### URI

GET /v1/stack-sets

表 2-494 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filter   | 否    | String | <p>过滤条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>与 (AND) 运算符使用逗号 ( , ) 定义</li> <li>或 (OR) 运算符使用竖线 (   ) 定义, OR运算符优先级高于AND运算符</li> <li>不支持括号</li> <li>过滤运算符仅支持双等号 ( == )</li> <li>过滤参数名及其值仅支持包含大小写英文、数字和下划线</li> <li>过滤条件中禁止使用分号, 如果有分号, 则此条过滤会被忽略</li> <li>一个过滤参数仅能与一个与条件相关, 一个与条件中的多个或条件仅能与一个过滤参数相关</li> </ul> <p>最小长度: 0<br/>最大长度: 512</p> |
| sort_key | 否    | Array  | <p>排序字段, 仅支持给予 create_time</p> <p>最小长度: 1</p> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>create_time</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| sort_dir | 否    | Array  | <p>指定升序还是降序</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>asc</i> - 升序</li> <li><i>desc</i> - 降序</li> </ul> <p>最小长度: 1</p> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>asc</b></li> <li><b>desc</b></li> </ul>                                                                                                                       |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为”资源编排资源栈集服务“的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-495 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36</p> <p>最大长度：128</p> |

## 响应参数

状态码：200

表 2-496 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                      | 描述   |
|------------|-------------------------------------------|------|
| stack_sets | Array of <a href="#">StackSet</a> objects | 资源栈集 |

表 2-497 StackSet

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id          | String | <p>资源栈集 ( stack_set ) 的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36</p> <p>最大长度：36</p> |
| stack_set_name        | String | <p>资源栈集 ( stack_set ) 的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：128</p>                                                                                                                                                                                                               |
| stack_set_description | String | <p>资源栈集的描述。可用于客户识别自己的资源栈集。</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：1024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| permission_model | String | <p>权限模型，定义了RFS操作资源栈集时所需委托的创建方式，枚举值，默认为SELF_MANAGED。用户可以使用创建资源栈集（CreateStackSet）API 指定该参数。该参数暂不支持更新。用户如果想要更新权限模型，可以通过先删除再创建同名资源栈集实现。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SELF_MANAGED</i> - 自我管理，基于部署需求，用户需要提前手动创建委托，既包含管理账号授权给RFS的委托，也包含成员账号授权给管理账号的委托。如果委托不存在或权限不足，创建资源栈集不会失败，创建资源栈实例时才会报错。</li> <li>• <i>SERVICE_MANAGED</i> - 服务管理，基于Organization服务，RFS会自动创建部署Organization 成员账号时所需的全部 IAM 委托。用户需要提前在Organization可信服务列表中将”资源编排资源栈集服务“启用，且只有Organization的管理账号或”资源编排资源栈集服务“的委托管理员，才允许指定SERVICE_MANAGED创建资源栈集，否则会报错。</li> </ul> <p>缺省值： <b>SELF_MANAGED</b><br/>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SELF_MANAGED</b></li> <li>• <b>SERVICE_MANAGED</b></li> </ul> |
| status           | String | <p>资源栈集的状态</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IDLE</i> - 资源栈集空闲</li> <li>• <i>OPERATION_IN_PROGRESS</i> - 资源栈集操作中</li> <li>• <i>DEACTIVATED</i> - 资源栈集禁用</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IDLE</b></li> <li>• <b>OPERATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DEACTIVATED</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| create_time      | String | <p>资源栈集的创建时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_time      | String | <p>资源栈集的更新时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

状态码： 400

表 2-498 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-499 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-500 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-501 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-502 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-503 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-504 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-505 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-506 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-507 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取当前用户（domain）当前局点（region）下全部资源栈集，以创建时间降序返回  
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets
- 通过filter获取指定权限模型为SELF\_MANAGED下的资源栈集，以创建时间降序返回

```
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets?filter=permission_model==SELF_MANAGED
```

- 通过 `sort_key` 和 `sort_dir` 指定返回的资源栈集列表，以创建时间升序返回

```
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets?sort_key=create_time&sort_dir=asc
```

## 响应示例

状态码：200

列举资源栈集成功

```
{
  "stack_sets": [ {
    "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "stack_set_name": "my_first_stack_set",
    "stack_set_description": "my first stack set",
    "permission_model": "SELF_MANAGED",
    "status": "IDLE",
    "create_time": "2023-05-15T15:39:25.751Z",
    "update_time": "2023-05-15T16:39:25.751Z"
  }, {
    "stack_set_id": "b3e7e15f-f96b-4190-94f4-bb8120f8c4dc",
    "stack_set_name": "my_second_stack_set",
    "stack_set_description": "my second stack set",
    "permission_model": "SELF_MANAGED",
    "status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
    "create_time": "2023-05-15T14:39:25.210Z",
    "update_time": "2023-05-15T15:39:25.233Z"
  } ]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 列举资源栈集成功    |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.6.2 创建资源栈集

### 功能介绍

创建资源栈集（CreateStackSet）

此API为同步API，用于生成一个空资源栈集，即不包含任何一个资源栈实例，并返回资源栈集ID（`stack_set_id`）

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## URI

POST /v1/stack-sets

## 请求参数

表 2-508 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-509 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name        | 是    | String | 资源栈集 (stack_set) 的名字。此名字在 domain_id + region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| stack_set_description | 否    | String | 资源栈集的描述。可用于客户识别自己的资源栈集。<br>最小长度：0<br>最大长度：1024                                                                     |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| permission_model | 否    | String | <p>权限模型，定义了RFS操作资源栈集时所需委托的创建方式，枚举值，默认为SELF_MANAGED。用户可以使用创建资源栈集（CreateStackSet）API 指定该参数。该参数暂不支持更新。用户如果想要更新权限模型，可以通过先删除再创建同名资源栈集实现。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SELF_MANAGED</i> - 自我管理，基于部署需求，用户需要提前手动创建委托，既包含管理账号授权给RFS的委托，也包含成员账号授权给管理账号的委托。如果委托不存在或权限不足，创建资源栈集不会失败，创建资源栈实例时才会报错。</li> <li>• <i>SERVICE_MANAGED</i> - 服务管理，基于Organization服务，RFS会自动创建部署Organization 成员账号时所需的全部 IAM 委托。用户需要提前在Organization可信服务列表中将”资源编排资源栈集服务“启用，且只有Organization的管理账号或”资源编排资源栈集服务“的委托管理员，才允许指定SERVICE_MANAGED创建资源栈集，否则会报错。</li> </ul> <p>缺省值: <b>SELF_MANAGED</b><br/>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SELF_MANAGED</b></li> <li>• <b>SERVICE_MANAGED</b></li> </ul> |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| administration_agency_name | 否    | String | <p>管理委托名称</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有iam:tokens:assume权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，administration_agency_name和administration_agency_urn必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予administration_agency_urn，administration_agency_name只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400。</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p> |
| managed_agency_name        | 否    | String | <p>被管理的委托名称。</p> <p>资源编排服务会使用该委托获取实际部署资源所需要的权限</p> <p>不同成员账号委托给管理账号的委托名称需要保持一致。暂不支持根据不同provider定义不同委托权限</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，必须指定该参数。当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p>                                                                                                                                                                                 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_body | 否    | String | <p>HCL模板，描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的template_body</li></ul> <p>最小长度：<b>0</b><br/>最大长度：<b>51200</b></p> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_uri | 否    | String | <p>HCL模板的OBS地址，该模板描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <p>对应的文件应该是纯tf文件或zip压缩包</p> <p>纯tf文件需要以“.tf”或者“.tf.json”结尾，并遵守HCL语法，且文件的编码格式须为UTF-8</p> <p>压缩包目前只支持zip格式，文件需要以".zip"结尾。解压后的文件不得包含".tfvars"文件。解压前最大支持1MB，解压后最大支持1MB。zip压缩包文件数量不能超过100个</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储template_uri对应的模板文件内容。</li> <li>template_uri对应的模板文件如果为zip类型，则内部的文件或文件夹名称长度不得超过255个字节，最深路径长度不得超过2048字节，zip包大小不得超过1MB</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_uri | 否    | String | <p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_uri需要指向一个OBS的pre-signed URL地址，其他地址暂不支持</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将OBS pre-signed URL传递给vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储vars_uri对应的参数文件内容</li> </ul> <p>最小长度：<b>0</b><br/>最大长度：<b>2048</b></p> |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_body                 | 否    | String | <p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars_body。</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：51200</p> |
| initial_stack_description | 否    | String | <p>初始化资源栈描述。可用于客户识别被资源栈集所管理的资源栈。</p> <p>资源栈集下的资源栈仅在创建时统一使用该描述。客户想要更新初始化资源栈描述，可以通过UpdateStackSet API。</p> <p>后续更新资源栈集描述将不会同步更新已管理的资源栈描述。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：1024</p>                                                                                                                                                                                     |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| administration_urn | 否    | String                   | <p>管理委托URN</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有sts:tokens:assume权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，administration_urn和administration_urn必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予administration_urn，administration_urn只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400。</p>                                                                                                                               |
| managed_operation  | 否    | managed_operation object | 用于定义管理资源栈集操作的一系列属性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| call_identity      | 否    | String                   | <p>仅支持资源栈集权限模式为SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。当资源栈集权限模式为SELF_MANAGED时，默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

表 2-510 managed\_operation

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_parallel_operation | 否    | Boolean | <p>资源栈集 (stack_set) 是否可以并发地创建多个资源栈集操作。该参数作为资源栈集属性, 可以通过创建资源栈集API (CreateStackSet) 指定, 通过更新资源栈集API (UpdateStackSet) 更新该参数。</p> <p>该参数默认为false, 资源栈集只允许以串行的方式生成并执行资源栈集操作。同一时刻, 资源栈集中只会存在一个处于运行态, 即QUEUE_IN_PROGRESS 或OPERATION_IN_PROGRESS 状态的资源栈集操作, 该操作执行完成后, 下一个资源栈集操作才允许被创建。</p> <p>该参数如果设定为true, 资源栈集允许并发地生成多个资源栈集操作, 执行非冲突操作, 并将冲突操作进行排队处理。当冲突操作执行完毕, 资源栈集按请求顺序继续执行排队操作。</p> <p>注: 冲突操作指资源栈集允许多个操作同时执行的条件下, 如果超过一个以上的操作包含了同一资源栈实例, 此时在该资源栈实例上的多个操作被称为冲突操作。</p> <p>当资源栈集状态为 OPERATION_IN_PROGRESS 时, 不允许用户通过更新资源栈集 (UpdateStackSet) 来更新该参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前, 一个资源栈集下仅允许同时最多存在10个处于运行态的资源栈集操作*</li> </ul> |

## 响应参数

状态码: 201

表 2-511 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | String | <p>资源栈集 ( stack_set ) 的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36</p> <p>最大长度：36</p> |

状态码：400

表 2-512 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| error_code                 | String                                  | <p>响应码</p> <p>最小长度：11</p> <p>最大长度：11</p> |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                                     |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                           |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                        |

表 2-513 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 401****表 2-514** 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

**表 2-515** Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 409****表 2-516** 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-517 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-518 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-519 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-520 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-521 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过OBS Signed URL传递模板和管理委托名称创建资源栈集

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets

```
{
  "stack_set_name": "my_first_stack_set",
  "template_uri": "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/vpc.tf",
  "managed_agency_name": "my_managed_agency_name",
  "administration_agency_name": "my_administration_agency_name"
}
```

- 通过模板内容和管理委托URN创建资源栈集

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets

```
{
  "stack_set_name": "my_second_stack_set",
  "managed_agency_name": "my_managed_agency_name",
  "administration_agency_urn": "iam::my-domain-id:agency:my-agency-name",
  "template_body": "terraform {\n  required_providers {\n    huaweicloud = {\n      source =\n        \"huawei.com/provider/huaweicloud\"\n      version = \"1.41.0\"\n    }\n  }\n  provider\n    \"huaweicloud\" {\n    insecure = true\n    cloud = \"{cloud_name}\"\n    region = \"{region}\"\n    endpoints = {\n      iam = \"{iam_endpoint}\",\n    }\n  }\n  resource \"huaweicloud_vpccidr\" {\n    cidr = \"172.16.0.0/16\"\n    name = \"my_vpc\"\n  }\n}
```

## 响应示例

状态码： 201

创建成功

```
{
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                              |
|-----|---------------------------------|
| 201 | 创建成功                            |
| 400 | 用户请求非法                          |
| 401 | 用户身份认证失败                        |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集数量达到上限 |
| 409 | 创建冲突，同名的资源栈集已经存在                |
| 429 | 请求数量过多                          |
| 500 | 服务器内部错误                         |

## 2.6.3 获取资源栈集模板

### 功能介绍

获取资源栈集模板（ShowStackSetTemplate）

此API用于获取指定资源栈集的模板。

如果获取成功，则以临时重定向形式返回模板下载链接（OBS Pre Signed地址，有效期为5分钟），大多数的客户端会进行自动重定向并下载模板；如果未进行自动重定向，请参考HTTP的重定向规则获取模板下载链接，手动下载模板。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/templates

表 2-522 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 2-523 Query 参数

| 参数                            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id                  | 否    | String | <p>资源栈集（stack_set）的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b><br/>最大长度：<b>36</b></p> |
| access_control_source_ips     | 否    | Array  | <p>允许访问资源栈集模板的source ip列表，source ip应是具有CIDR表示法且带有子网掩码的IPv4地址。</p> <p>最小长度：<b>1</b><br/>最大长度：<b>18</b><br/>数组长度：<b>1 - 8</b></p>                                                                                                                                                                                                                      |
| access_control_source_vpc_ids | 否    | Array  | <p>允许访问资源栈集模板的source vpc id列表，source vpc id应仅包含小写字母、数字或中划线。</p> <p>最小长度：<b>1</b><br/>最大长度：<b>36</b><br/>数组长度：<b>1 - 8</b></p>                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为”资源编排资源栈集服务“的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SELF</li> <li>DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-524 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36</p> <p>最大长度：128</p> |

## 响应参数

状态码： 307

表 2-525 响应 Header 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Location | String | HTTP重定向指定头域，客户端可通过此头域重定向至新地址。其内容为模板下载链接，为OBS Pre Signed地址，有效期为5分钟 |

状态码： 400

表 2-526 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-527 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-528 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-529 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-530 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-531 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-532 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-533 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 429

表 2-534 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-535 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-536 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-537 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取资源栈集模板

```
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my_hello_world_stack_set/templates
```
- 获取资源栈集模板，并提供资源栈集id以校验是否与当前资源栈集匹配

```
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my_hello_world_stack_set/templates?stack_set_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2
```
- 获取资源栈集模板，并提供access\_control\_source\_ips以控制允许访问资源栈集模板的ip

```
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my_hello_world_stack_set/templates?access_control_source_ips=100.11.5.100/24&access_control_source_ips=100.22.5.100/24
```
- 获取资源栈集模板，并提供access\_control\_source\_vpc\_ids以控制允许访问资源栈集模板的vpc id

```
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my_hello_world_stack_set/templates?access_control_source_vpc_ids=d42a8768-ad3c-4bca-91t8-53870f3402a9&access_control_source_vpc_ids=d42a8768-ad3c-4bca-91t8-53870f3402a8
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 307 | 获取成功，临时重定向  |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 资源栈集不存在     |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.6.4 列举资源栈集操作

### 功能介绍

列举资源栈集操作（ListStackSetOperations）

列举指定资源栈集下所有的资源栈集的操作。

可以使用filter作为过滤器，过滤出指定操作状态（status）或操作类型（action）下的资源栈集操作。可以使用sort\_key和sort\_dir两个关键字对返回结果按创建时间（create\_time）进行排序。给予的sort\_key和sort\_dir数量须一致，否则返回400。如果未给予sort\_key和sort\_dir，则默认按照创建时间降序排序。如果指定资源栈集下没有任何资源栈集操作，则返回空list。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/operations

表 2-538 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 2-539 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | 否    | String | 资源栈集（stack_set）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filter   | 否    | String | <p>过滤条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>与 (AND) 运算符使用逗号 ( , ) 定义</li> <li>或 (OR) 运算符使用竖线 (   ) 定义, OR运算符优先级高于AND运算符</li> <li>不支持括号</li> <li>过滤运算符仅支持双等号 ( == )</li> <li>过滤参数名及其值仅支持包含大小写英文、数字和下划线</li> <li>过滤条件中禁止使用分号, 如果有分号, 则此条过滤会被忽略</li> <li>一个过滤参数仅能与一个与条件相关, 一个与条件中的多个或条件仅能与一个过滤参数相关</li> </ul> <p>最小长度: 0<br/>最大长度: 512</p> |
| sort_key | 否    | Array  | <p>排序字段, 仅支持给予 create_time</p> <p>最小长度: 1</p> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>create_time</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| sort_dir | 否    | Array  | <p>指定升序还是降序</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>asc - 升序</li> <li>desc - 降序</li> </ul> <p>最小长度: 1</p> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>asc</li> <li>desc</li> </ul>                                                                                                                                                   |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SELF</li> <li>DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-540 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36</p> <p>最大长度：128</p> |

## 响应参数

状态码：200

表 2-541 响应 Body 参数

| 参数                   | 参数类型                                               | 描述       |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|
| stack_set_operations | Array of <a href="#">StackSetOperation</a> objects | 资源栈集操作列表 |

表 2-542 StackSetOperation

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_id   | String | 资源栈集操作Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stack_set_id   | String | 资源栈集（stack_set）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |
| stack_set_name | String | 资源栈集（stack_set）的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                                                                                                                               |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action         | String | <p>用户当前的操作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CREATE_STACK_INSTANCES</i> - 创建资源栈实例</li> <li>• <i>DELETE_STACK_INSTANCES</i> - 删除资源栈实例</li> <li>• <i>DEPLOY_STACK_SET</i> - 部署资源栈集</li> <li>• <i>DEPLOY_STACK_INSTANCES</i> - 部署资源栈实例</li> <li>• <i>UPDATE_STACK_INSTANCES</i> - 更新资源栈实例</li> </ul> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREATE_STACK_INSTANCES</b></li> <li>• <b>DELETE_STACK_INSTANCES</b></li> <li>• <b>DEPLOY_STACK_SET</b></li> <li>• <b>DEPLOY_STACK_INSTANCES</b></li> <li>• <b>UPDATE_STACK_INSTANCES</b></li> </ul>                                                                                              |
| status         | String | <p>资源栈集操作状态</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>QUEUE_IN_PROGRESS</i> - 正在排队</li> <li>• <i>OPERATION_IN_PROGRESS</i> - 正在操作</li> <li>• <i>OPERATION_COMPLETE</i> - 操作完成</li> <li>• <i>OPERATION_FAILED</i> - 操作失败</li> <li>• <i>STOP_IN_PROGRESS</i> - 正在停止</li> <li>• <i>STOP_COMPLETE</i> - 停止完成</li> <li>• <i>STOP_FAILED</i> - 停止失败</li> </ul> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>QUEUE_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>OPERATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>OPERATION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>OPERATION_FAILED</b></li> <li>• <b>STOP_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>STOP_COMPLETE</b></li> <li>• <b>STOP_FAILED</b></li> </ul> |
| status_message | String | <p>资源栈集操作失败时会展示此次操作失败的原因，例如，资源栈实例部署或删除失败个数超过上限或资源栈集操作超时。</p> <p>如果需要查看详细失败信息，可通过 <code>ListStackInstances</code> API 获取查看资源栈实例的 <code>status_message</code>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                               |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | String | 资源栈集操作的创建时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。 |
| update_time | String | 资源栈集操作的更新时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。 |

状态码： 400

表 2-543 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-544 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-545 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                                    | 参数类型                              | 描述                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                            | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                               | Array of<br><b>Detail</b> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-546 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-547 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                              | 描述                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                            | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                            | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                            | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><b>Detail</b> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-548 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-549 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-550 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 429

表 2-551 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-552 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-553 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-554 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取指定资源栈集的所有资源栈集操作，以创建时间降序排序  
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/operations
- 通过filter获取指定资源栈集在CREATE\_STACK\_INSTANCES和DEPLOY\_STACK\_SET操作下的所有资源栈集操作，以创建时间降序排序  
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/operations?filter=action==CREATE\_STACK\_INSTANCES|action==DEPLOY\_STACK\_SET
- 通过sort\_key和sort\_dir获取指定资源栈集的所有资源栈集操作，以创建时间升序排序  
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/operations?sort\_key=create\_time&sort\_dir=asc

## 响应示例

状态码： 200

列举资源栈集操作成功

```
{
  "stack_set_operations": [ {
    "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
    "operation_id": "3fef5d3e-27b6-44e8-9769-1d7262bd9430",
    "status": "OPERATION_COMPLETE",
    "action": "CREATE_STACK_INSTANCES",
    "create_time": "2023-05-15T17:39:25.210Z",
    "update_time": "2023-05-15T18:39:25.210Z"
  }, {
    "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
    "operation_id": "8592967b-18b0-421b-b6c1-079c9ded3931",
    "status": "OPERATION_FAILED",
    "action": "DEPLOY_STACK_SET",
    "create_time": "2023-05-15T15:39:25.210Z",
    "update_time": "2023-05-15T16:39:25.210Z"
  } ]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 列举资源栈集操作成功  |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 资源栈集不存在     |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.6.5 获取资源栈集元数据

### 功能介绍

获取资源栈集元数据（ ShowStackSetMetadata ）

- 用户可以使用此API获取资源栈集的元数据

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/metadata

表 2-555 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 2-556 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | 否    | String | 资源栈集 ( stack_set ) 的唯一 ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为”资源编排资源栈集服务“的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-557 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：128</p> |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-558 响应 Body 参数

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id              | String | <p>资源栈集 (stack_set) 的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：36</p> |
| stack_set_name            | String | <p>资源栈集 (stack_set) 的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：128</p>                                                                                                                                                                                                               |
| stack_set_description     | String | <p>资源栈集的描述。可用于客户识别自己的资源栈集。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：1024</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| initial_stack_description | String | <p>初始化资源栈描述。可用于客户识别被资源栈集所管理的资源栈。</p> <p>资源栈集下的资源栈仅在创建时统一使用该描述。客户想要更新初始化资源栈描述，可以通过UpdateStackSet API。</p> <p>后续更新资源栈集描述将不会同步更新已管理的资源栈描述。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：1024</p>                                                                                                                                                                  |

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| permission_model           | String | <p>权限模型，定义了RFS操作资源栈集时所需委托的创建方式，枚举值，默认为SELF_MANAGED。用户可以使用创建资源栈集（CreateStackSet）API 指定该参数。该参数暂不支持更新。用户如果想要更新权限模型，可以通过先删除再创建同名资源栈集实现。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SELF_MANAGED</i> - 自我管理，基于部署需求，用户需要提前手动创建委托，既包含管理账号授权给RFS的委托，也包含成员账号授权给管理账号的委托。如果委托不存在或权限不足，创建资源栈集不会失败，创建资源栈实例时才会报错。</li> <li>• <i>SERVICE_MANAGED</i> - 服务管理，基于Organization服务，RFS会自动创建部署Organization 成员账号时所需的全部 IAM 委托。用户需要提前在Organization可信服务列表中将”资源编排资源栈集服务“启用，且只有Organization的管理账号或”资源编排资源栈集服务“的委托管理员，才允许指定SERVICE_MANAGED创建资源栈集，否则会报错。</li> </ul> <p>缺省值： <b>SELF_MANAGED</b><br/>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SELF_MANAGED</b></li> <li>• <b>SERVICE_MANAGED</b></li> </ul> |
| administration_agency_name | String | <p>管理委托名称</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有iam:tokens:assume权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，administration_agency_name和administration_agency_urn 必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予administration_agency_urn，administration_agency_name只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400。</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度： <b>0</b><br/>最大长度： <b>64</b></p>                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| managed_agency_name | String | <p>被管理的委托名称。</p> <p>资源编排服务会使用该委托获取实际部署资源所需要的权限</p> <p>不同成员账号委托给管理账号的委托名称需要保持一致。暂不支持根据不同provider定义不同委托权限</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，必须指定该参数。当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p>                                                                                                                  |
| status              | String | <p>资源栈集的状态</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IDLE</i> - 资源栈集空闲</li> <li>• <i>OPERATION_IN_PROGRESS</i> - 资源栈集操作中</li> <li>• <i>DEACTIVATED</i> - 资源栈集禁用</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IDLE</b></li> <li>• <b>OPERATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>DEACTIVATED</b></li> </ul>                                     |
| vars_uri_content    | String | vars_uri对应的文件内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vars_body           | String | <p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中</li> <li>• 资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>• 如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>• 资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars_body。</li> </ul> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：51200</p> |
| create_time         | String | 资源栈集的创建时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                 | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_time        | String                          | 资源栈集的更新时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| administration_urn | String                          | <p>管理委托URN</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有 sts:tokens:assume 权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，administration_urn 和 administration_urn 必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予 administration_urn，administration_urn 只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400。</p> |
| managed_operation  | <b>managed_operation</b> object | 用于定义管理资源栈集操作的一系列属性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                      | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | Array of strings | <p>组织单元（Organizational Unit，缩写OU）ID列表，仅在资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表，可以是根组织（Root）ID，也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例（CreateStackInstances）API 必须指定该参数，该API 会异步校验OU IDs 的合法性，校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若资源栈集不自动部署，空子OU不会被资源栈集记录管理（特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号）。*</li> <li>【暂不支持】若资源栈集开启自动部署，空子OU也会被资源栈集记录管理（特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号），自动部署仅针对成员账号变动，不针对其他组织结构变化，例如新增OU等，新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例（DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances）API，只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs，则会报错。</p> <p>删除资源栈实例（DeleteStackInstances）API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据（ShowStackSetMetadata）API，获取通过创建资源栈实例（CreateStackInstances）API 请求指定过的OU IDs。</p> <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p>数组长度：<b>1 - 100</b></p> |

表 2-559 managed\_operation

| 参数                        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_parallel_operation | Boolean | <p>资源栈集 (stack_set) 是否可以并发地创建多个资源栈集操作。该参数作为资源栈集属性, 可以通过创建资源栈集API (CreateStackSet) 指定, 通过更新资源栈集API (UpdateStackSet) 更新该参数。</p> <p>该参数默认为false, 资源栈集只允许以串行的方式生成并执行资源栈集操作。同一时刻, 资源栈集中只会存在一个处于运行态, 即 QUEUE_IN_PROGRESS或 OPERATION_IN_PROGRESS状态的资源栈集操作, 该操作执行完成后, 下一个资源栈集操作才允许被创建。</p> <p>该参数如果设定为true, 资源栈集允许并发地生成多个资源栈集操作, 执行非冲突操作, 并将冲突操作进行排队处理。当冲突操作执行完毕, 资源栈集按请求顺序继续执行排队操作。</p> <p>注: 冲突操作指资源栈集允许多个操作同时执行的条件下, 如果超过一个以上的操作包含了同一资源栈实例, 此时在该资源栈实例上的多个操作被称为冲突操作。</p> <p>当资源栈集状态为OPERATION_IN_PROGRESS时, 不允许用户通过更新资源栈集 (UpdateStackSet) 来更新该参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前, 一个资源栈集下仅允许同时最多存在10个处于运行态的资源栈集操作*</li> </ul> |

状态码: 400

表 2-560 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| error_code                 | String                                  | <p>响应码</p> <p>最小长度: 11</p> <p>最大长度: 11</p> |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                                       |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                             |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                          |

表 2-561 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-562 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-563 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-564 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-565 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-566 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-567 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-568 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-569 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-570 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-571 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取指定资源栈集的元数据  
GET https://{endpoint}/v1/stack\_sets/my\_hello\_world\_stack\_set/metadata
- 获取资源栈集元数据，并提供资源栈集id以校验是否与当前资源栈集匹配  
GET https://{endpoint}/v1/stack\_sets/my\_hello\_world\_stack\_set/metadata?stack\_set\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2

## 响应示例

**状态码： 200**

获取资源栈集元数据成功

```
{
  "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
  "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
  "stack_set_description": "my first stack set",
  "initial_stack_description": "my stack created by stack set",
  "permission_model": "SELF_MANAGED",
  "managed_agency_name": "my_managed_agency_name",
  "administration_agency_name": "my_administration_agency_name",
  "status": "OPERATION_IN_PROGRESS",
  "create_time": "2023-03-16T03:28:20.210Z",
  "update_time": "2023-05-24T08:56:10.210Z",
  "managed_operation": {
    "enable_parallel_operation": false
  }
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 获取资源栈集元数据成功 |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 资源栈集不存在     |
| 429 | 请求数量过多      |
| 500 | 服务器内部错误     |

## 2.6.6 列举资源栈实例

### 功能介绍

列举资源栈实例（ListStackInstances）

此API用于列举指定资源栈集下指定局点（region）或指定成员账户（stack\_domain\_id）或全部资源栈实例

- 可以使用filter作为过滤器，过滤出指定局点（region）或指定成员账户（stack\_domain\_id）下的资源栈实例
- 可以使用sort\_key和sort\_dir两个关键字对返回结果按创建时间（create\_time）进行排序。给予的sort\_key和sort\_dir数量须一致，否则返回400。如果未给予sort\_key和sort\_dir，则默认按照创建时间降序排序。
- 如果指定资源栈集下没有任何资源栈实例，则返回空list

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/stack-instances

表 2-572 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 2-573 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | 否    | String | <p>资源栈集（stack_set）的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b><br/>最大长度：<b>36</b></p> |
| filter       | 否    | String | <p>过滤条件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>与（AND）运算符使用逗号（，）定义</li> <li>或（OR）运算符使用竖线（ ）定义，OR运算符优先级高于AND运算符</li> <li>不支持括号</li> <li>过滤运算符仅支持双等号（==）</li> <li>过滤参数名及其值仅支持包含大小写英文、数字和下划线</li> <li>过滤条件中禁止使用分号，如果有分号，则此条过滤会被忽略</li> <li>一个过滤参数仅能与一个与条件相关，一个与条件中的多个或条件仅能与一个过滤参数相关</li> </ul> <p>最小长度：<b>0</b><br/>最大长度：<b>512</b></p>              |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_key      | 否    | Array  | 排序字段，仅支持给予 create_time<br>最小长度：1<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● create_time</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sort_dir      | 否    | Array  | 指定升序还是降序<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● asc - 升序</li> <li>● desc - 降序</li> </ul> 最小长度：1<br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● asc</li> <li>● desc</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| call_identity | 否    | String | 仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED 时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为 SELF。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。*               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> 枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● SELF</li> <li>● DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-574 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码：200

表 2-575 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                           | 描述      |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| stack_instances | Array of StackInstance objects | 资源栈实例列表 |

表 2-576 StackInstance

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | String | 资源栈集（stack_set）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | String | 资源栈集 ( stack_set ) 的名字。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| status         | String | 资源栈实例的状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>WAIT_IN_PROGRESS</i> - 资源栈实例等待操作中</li> <li>• <i>CANCEL_COMPLETE</i> - 资源栈实例操作取消完成</li> <li>• <i>OPERATION_IN_PROGRESS</i> - 资源栈实例操作中</li> <li>• <i>OPERATION_FAILED</i> - 资源栈实例操作失败</li> <li>• <i>INOPERABLE</i> - 资源栈实例不可操作</li> <li>• <i>OPERATION_COMPLETE</i> - 资源栈实例操作完成</li> </ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WAIT_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>CANCEL_COMPLETE</b></li> <li>• <b>OPERATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>OPERATION_FAILED</b></li> <li>• <b>INOPERABLE</b></li> <li>• <b>OPERATION_COMPLETE</b></li> </ul> |
| status_message | String | 在资源栈实例状态为 <i>INOPERABLE</i> 或 <i>OPERATION_FAILED</i> 时，会显示简要的错误信息总结以供 debug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| stack_id       | String | 资源栈 ( stack ) 的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_id和当前资源栈的ID不一致，则返回400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_name                    | String | 资源栈的名称。此名字在domain_id+区域+project_id下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| stack_domain_id               | String | 资源栈实例所关联的资源栈所在的租户ID                                                                                     |
| latest_stack_set_operation_id | String | 最新一次部署该资源栈实例的资源栈集操作ID。此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。                                                   |
| region                        | String | 资源栈实例所关联的资源栈所在的区域                                                                                       |
| create_time                   | String | 资源栈实例的创建时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                         |
| update_time                   | String | 资源栈实例的更新时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                         |

状态码：400

表 2-577 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度：11<br>最大长度：11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                      |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。            |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。         |

表 2-578 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-579 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-580 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-581 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-582 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-583 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-584 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-585 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-586 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-587 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-588 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过filter获取指定资源栈集在成员账户domainA和domainB下的资源栈实例  
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances?  
filter=stack\_domain\_id==stackDomainId|stack\_domain\_id==stackDomainIdB
- 通过sort\_key和sort\_dir指定返回的资源栈实例列表，以创建时间升序返回  
GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances?  
sort\_key=create\_time&sort\_dir=asc

## 响应示例

**状态码： 200**

列举资源栈实例成功

```
{
  "stack_instances": [ {
    "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
    "latest_stack_set_operation_id": "3fef5d3e-27b6-44e8-9769-1d7262bd9430",
    "status": "OPERATION_COMPLETE",
    "stack_id": "ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2",
    "stack_name": "my_hello_world_stack",
    "stack_domain_id": "6cbcca2a2f114a63841bdb7a19b7b09",
    "region": "cn-north-7",
    "create_time": "2023-05-17T15:39:25.210Z",
    "update_time": "2023-05-18T16:39:25.210Z"
  }, {
    "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
    "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
    "latest_stack_set_operation_id": "fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f",
    "status": "OPERATION_FAILED",
    "status_message": "Deploy stack failed",
    "stack_id": "4abf1770-2760-4339-9c18-427fa115db6a",
    "stack_name": "my_hello_world_stack",
    "stack_domain_id": "6cbcca2a2f114a63841bdb7a19b7b12",
    "region": "cn-north-7",
    "create_time": "2023-05-15T15:39:25.210Z",
    "update_time": "2023-05-16T16:39:25.210Z"
  }
  ]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 列举资源栈实例成功   |
| 400 | 用户请求非法      |
| 401 | 用户身份认证失败    |
| 403 | 用户无权限调用此API |
| 404 | 资源栈集不存在     |

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 429 | 请求数量过多  |
| 500 | 服务器内部错误 |

## 2.6.7 创建资源栈实例

### 功能介绍

创建资源栈实例 ( CreateStackInstance )

此API用于在指定资源栈集下生成多个资源栈实例，并返回资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )

此API可以通过var\_overrides参数，指定创建资源栈实例的参数值，进行参数覆盖。如果var\_overrides参数未给予，则默认使用当前资源栈集中记录的参数进行部署，详见：var\_overrides参数描述。

通过DeployStackSet API更新资源栈集参数后，资源栈实例中已经被覆盖的参数不会被更新，仍然保留覆盖值。

用户只能覆盖已经在资源栈集中记录的参数，如果用户想要增加可以覆盖的参数，需要先通过DeployStackSet API更新资源栈集记录的参数集合。

- 用户可以根据资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )，通过 ShowStackSetOperationMetadata API获取资源栈集操作状态

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/stack-instances

表 2-589 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-590 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p> |

表 2-591 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id       | 否    | String                           | <p>资源栈集（stack_set）的唯一 ID。</p> <p>此 ID 由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为 UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld 的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用 ID 就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的 ID 都不相同，更新不会影响 ID。如果给予的 stack_set_id 和当前资源栈集的 ID 不一致，则返回 400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p> |
| deployment_targets | 是    | <b>deployment_targets</b> object | 部署目标信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| var_overrides | 否    | <b>var_overrides</b><br>object | <p>用户期望在资源栈实例中更新的参数内容，参数将覆盖到本次请求中指定的所有资源栈实例中，并根据更新后的参数部署资源栈实例。覆盖后的参数将永久被记录在资源栈实例中，并在之后的部署中继续使用被覆盖参数，直到下一次被更新覆盖。</p> <p>用户只能覆盖在资源栈集中记录的参数集合vars，如果指定了vars中不存在的参数会报错400。如果用户想要增加可以覆盖的参数，需要先通过DeployStackSet API 更新资源栈集记录的参数集合vars。通过DeployStackSet API更新vars后，资源栈实例中已经被覆盖的参数不会被更新，仍然保留覆盖值。</p> <p>参数覆盖只针对用户在资源栈集中通过vars指定的参数，不包括在模板中定义使用默认值的参数。如果用户期望对使用默认值的参数进行覆盖，则需要按上述要求先通过DeployStackSet API 更新资源栈集记录的vars，显式地向vars中增加相关参数定义。</p> <p>用户每次通过DeployStackSet API 更新资源栈集vars时，如果缺少了任一部署目标的资源栈实例中所记录的被覆盖参数时（即当前被覆盖参数已不是更新后资源栈集参数vars的子集），会报错400</p> <p>当前用户在更新参数覆盖时不能指定保留已有的参数覆盖，必须在更新的时候给予全部的覆盖信息。</p> <p>参数覆盖后的资源栈实例应用的vars_body总长不超过51200。参数覆盖后的资源栈实例应用的vars_uri文件内容不超过1M。</p> <p>例如：资源栈集中记录的vars_body内容为”key1=value1,key2=value2,....“，资源栈实例参数覆盖的vars_body为”key1=another_value1”，则要求应用参数覆盖后的</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>vars_body<br/>“key1=another_value1,key2=value2,...”总长不超过51200。<br/>例如：资源栈集中记录的vars_uri文件内容为”key1=value1,key2=value2,...“，资源栈实例参数覆盖的vars_body为“key1=another_value1”，则要求应用参数覆盖后的vars_uri文件内容“key1=another_value1,key2=value2,...”总长不超过1M。<br/>如果var_overrides未给予，则不会更新覆盖资源栈实例中记录的参数。如果vars_uri或vars_body或use_stack_set_vars至少给予了一个，则会对参数覆盖进行替换式更新，即所给予的参数将被完全覆盖至指定资源栈实例中。<br/>vars_body、vars_uri和use_stack_set_vars中声明的全部参数集合必须和资源栈集中记录的参数集合保持一致，如果声明了资源栈集中不存在的参数会报错400，如果没有声明已经在资源栈集中记录的参数会报错400，如果声明了同一个参数会报错400。<br/>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>期望覆盖指定参数值，需要在vars_uri或者vars_body中指定期望覆盖的参数名称及参数值。</li> <li>期望将某个已覆盖参数回退至资源栈集中记录的参数值，需要在use_stack_set_vars中指定期望回退的参数名称。</li> <li>期望将所有已覆盖参数回退至资源栈集中记录的参数值，需要在use_stack_set_vars中指定资源栈集中记录的全部参数名称。</li> <li>期望使用当前资源栈实例中记录的参数值进行部署，则不需要指定var_overrides。</li> </ul> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_preferences | 否    | operation_preferences object | <p>资源栈集操作（stack_set_operation）的部署策略。该参数只在指定的单次操作中生效。</p> <p>当用户不指定该参数时，默认的操作部署策略为区域（region）内资源栈实例串行部署，即每次只执行一个资源栈实例，区域（region）间随机且串行部署，执行完一个region下的全部资源栈实例后，才会选择另一个region部署，容错次数默认为0。</p> <p>该参数可以在生成资源栈集操作的四个API中指定：<br/>           创建资源栈实例（CreateStackInstance），部署资源栈集（DeployStackSet），更新资源栈实例（UpdateStackInstance），删除资源栈实例（DeleteStackInstance）</p>                                                                                                                                |
| call_identity         | 否    | String                       | <p>仅支持资源栈集权限模式为SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。当资源栈集权限模式为SELF_MANAGED时，默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。*               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

表 2-592 deployment\_targets

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regions    | 是    | Array of strings | <p>用户指定资源栈集操作所涉及的区域。</p> <p>在DeployStackSet API中，根据用户输入regions和domain_ids列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的region，则会报错。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| domain_ids | 否    | Array of strings | <p>当资源栈集权限模型是SELF_MANAGED时，用户指定包含本次操作涉及到的租户ID内容。</p> <p>在DeployStackSet API中，如果指定该参数，根据用户输入的domain_ids列表和regions列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的domain_id，则会报错。</p> <p>当资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，该参数需结合domain_id_filter_type使用。用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的OU中指定或排除部署的租户ID信息，或除提供的OU外，还进行额外部署的租户ID信息。</p> <p>domain_ids和domain_ids_uri有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：64<br/>数组长度：1 - 100</p> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids_uri | 否    | String | <p>当资源栈集权限模型是 SELF_MANAGED 时，用户指定包含本次操作涉及到的租户 ID 内容文件的 OBS 地址。</p> <p>内容格式要求每个租户 ID 以逗号 (,) 分割，支持换行。当前仅支持 csv 文件，且文件的编码格式须为 UTF-8。文件大小不超过 100KB。</p> <p>上传的 csv 文件应尽量避免 Excel 操作，以防出现读取内容不一致的问题。推荐使用记事本打开确认内容是否符合预期。</p> <p><i>在 DeployStackSet API 中，如果指定该参数，根据用户输入的 domain_ids_uri 文件内容和 regions 列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果内容包含了没有被资源栈集所管理的 domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED 时，该参数需结合 domain_id_filter_type 使用。链接文件内容用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的 OU 中指定或排除部署的租户 ID 信息，或除提供的 OU 外，还进行额外部署的租户 ID 信息。</p> <p>domain_ids 和 domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | 否    | Array of strings | <p>组织单元 ( Organizational Unit, 缩写OU ) ID列表, 仅在资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时, 才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表, 可以是根组织 ( Root ) ID, 也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 必须指定该参数, 该API 会异步校验OU IDs 的合法性, 校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若资源栈集不自动部署, 空子OU不会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 )。*</li> <li>• 【暂不支持】若资源栈集开启自动部署, 空子OU也会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 ), 自动部署仅针对成员账号变动, 不针对其他组织结构变化, 例如新增OU等, 新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例 ( DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances ) API, 只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs, 则会报错。</p> <p>删除资源栈实例 ( DeleteStackInstances ) API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据 ( ShowStackSetMetadata ) API, 获取通过创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 请求指定过的OU IDs。</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p><b>数组长度：1 - 100</b></p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id_filter_type | 否    | String | <p>租户ID筛选类型，仅支持资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时指定该参数。默认为NONE</p> <p>用户可以指定不同的筛选类型，通过domain_ids或 domain_ids_uri 指定或排除部署的用户信息，以增加或限制部署目标用户范围，实现不同的部署策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>INTERSECTION</i> - 从所提供的 OUs 中选择指定用户进行部署。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>DIFFERENCE</i> - 从所提供的 OUs 中排除指定用户部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>UNION</i> - 除了部署到提供的 OUs 外，还将部署到指定的账户中。用户可以通过同时指定organizational_unit_ids和 domain_ids/ domain_ids_uri 以实现在同一请求中部署整个OU和来自不同OU的特定个人账户。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。创建资源栈实例 (CreateStackInstances) 除外，该API 不允许指定使用该类型。</li> <li>• <i>NONE</i> - 只部署在指定 OUs 中的所有账户。该类型下 domain_ids和 domain_ids_uri字段必须为空。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERSECTION</b></li> <li>• <b>DIFFERENCE</b></li> <li>• <b>UNION</b></li> <li>• <b>NONE</b></li> </ul> |

表 2-593 var\_overrides

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_uri | 否    | String | <p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_uri需要指向一个OBS的pre-signed URL地址，其他地址暂不支持</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将OBS pre-signed URL传递给vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储vars_uri对应的参数文件内容</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_body          | 否    | String           | <p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars_body。</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：51200</p> |
| use_stack_set_vars | 否    | Array of strings | <p>用户期望使用资源栈集中记录的参数值进行部署的参数名称列表。</p> <p>用户只能选择已经在资源栈集中被记录的参数，如果指定了未被记录的参数会报错400。</p> <p>如果use_stack_set_vars中包含资源栈实例中已经被覆盖的参数名称，则会将该参数回退至资源栈集中记录的参数值。</p>                                                                                                                                                                                                   |

表 2-594 operation\_preferences

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_concurrency_type | 否    | String           | <p>部署资源栈实例时区域（region）的执行策略，分为两种，SEQUENTIAL和PARALLEL，区分大小写，默认值为SEQUENTIAL</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEQUENTIAL</i>：顺序执行，执行完一个region下的全部资源栈实例后再去执行另一个region。默认顺序执行。</li> <li>• <i>PARALLEL</i>：并发执行，并发部署所有指定区域的资源栈实例。</li> </ul> <p>缺省值：<b>SEQUENTIAL</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEQUENTIAL</b></li> <li>• <b>PARALLEL</b></li> </ul> |
| region_order            | 否    | Array of strings | <p>区域（region）部署顺序。只有当用户指定region_concurrency_type为SEQUENTIAL时才会允许指定该参数。用户指定部署region的顺序，不允许出现资源栈集管理之外的region。</p> <p>如果不指定，实际部署region顺序随机。部署顺序仅在当次部署时生效，应该包含且仅包含本次部署的所有region。</p>                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_count      | 否    | Long | <p>容错次数。用户定义在每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数量。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>如果定义region顺序执行（region_concurrency_type值为SEQUENTIAL），在某个region超过容错次数时，资源栈集会取消所有状态仍处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE；</p> <p>如果是region并行执行（region_concurrency_type值为PARALLEL），在某个region超过容错次数时，资源栈集只会取消该region下所有处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE。</p> <p>对处于OPERATION_IN_PROGRESS，或已经部署完成，即处于OPERATION_COMPLETE或者OPERATION_FAILED状态的资源栈实例，不受影响，状态不变。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p> |
| failure_tolerance_percentage | 否    | Long | <p>容错百分比。定义每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数占该region下所有资源栈实例数的百分比。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>通过容错百分比*资源栈实例数，并向下取整，得到实际容错次数。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_concurrent_count      | 否    | Long | <p>每个区域（region）下可同时部署资源栈实例的最大账户数。该参数取值默认为1，限定为正整数。</p> <p>最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：5</p>                                                                                                                          |
| max_concurrent_percentage | 否    | Long | <p>最大并发账户百分比，每个区域（region）中可同时部署的资源栈实例的最大账户百分比。该参数取值默认为1，限定正整数。</p> <p>RFS根据百分比 *（每个region下资源栈实例数）得到的值，再向下取整，得到实际最大并发账户数。如果实际最大并发账户数向下取整值为0时，则默认选择最大并发账户数为1。</p> <p>通过百分比计算得到的实际最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，实际最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：100</p> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_mode | 否    | String | <p>资源栈集操作部署的失败容忍模式，分为两种，STRICT_FAILURE_TOLERANCE 和 SOFT_FAILURE_TOLERANCE，区分大小写，默认值为 STRICT_FAILURE_TOLERANCE。</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b>: 此选项会动态降低并发级别，以确保同region下部署失败的账户数量永远不超过 failure_tolerance_count + 1。当用户指定 failure_tolerance_percentage 时，确保同region下部署失败的账户数量不超过 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> <li>• 初始实际最大并发数为 max_concurrent_count，如果用户指定的是 max_concurrent_percentage，则初始实际最大并发数为 max_concurrent_percentage * 资源栈实例数，随后，实际最大并发数会根据失败次数增加而减少。</li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b>：此选项将 failure_tolerance_count (failure_tolerance_percentage) 与实际并发数分离开。该参数允许资源栈集操作始终以指定的 max_concurrent_count 或 max_concurrent_percentage 操作资源栈实例。</li> <li>• 此时不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_count + 1，如果用户指定的是 failure_tolerance_percentage 的值，则不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | 缺省值：<br><b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 202

表 2-595 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_operation_id | String | 资源栈集操作（stack_set_operation）的唯一Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |

状态码： 400

表 2-596 响应 Body 参数

| 参数                            | 参数类型                                    | 描述                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| error_code                    | String                                  | 响应码<br>最小长度： <b>11</b><br>最大长度： <b>11</b> |
| error_msg                     | String                                  | 响应消息                                      |
| encoded_authorization_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                            |
| details                       | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                         |

表 2-597 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-598 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-599 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-600 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-601 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-602 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-603 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-604 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-605 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-606 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-607 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过Domain Ids Array传递成员账户信息，且指定创建资源栈实例在region间串行进行

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances

```
{
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids": [ "6cbcca2a2f114a63841bdb7a19b7b12", "1e03325ba3cc47b1fdb03f3771bbb4f3" ]
  },
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "SEQUENTIAL"
  }
}
```

- 通过Domain Ids Signed URL传递成员账户信息，且指定创建资源栈实例在region间并行进行

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances

```
{
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids_uri": "https://my-obs.obs.cn-north-7.ulanhqab.huawei.com/domain_ids.csv"
  },
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "PARALLEL"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码： 202**

请求接受，异步处理

```
{
  "stack_set_operation_id": "fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 202 | 请求接受，异步处理                               |
| 400 | 用户请求非法                                  |
| 401 | 用户身份认证失败                                |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集状态非法，不允许创建并行操作 |
| 404 | 资源栈集不存在                                 |

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 429 | 请求数量过多  |
| 500 | 服务器内部错误 |

## 2.6.8 删除资源栈实例-已废弃

### 功能介绍

删除资源栈实例-被废弃 (DeleteStackInstanceDeprecated)

此API用于删除指定资源栈集下指定局点 (region) 或指定成员账户 (domain\_id) 的资源栈实例，并返回资源栈集操作ID (stack\_set\_operation\_id)

**请谨慎操作，删除资源栈实例将会删除与该资源栈实例相关的堆栈以及堆栈所管理的一切资源。**

- 用户可以根据资源栈集操作ID (stack\_set\_operation\_id)，通过 ShowStackSetOperationMetadata API获取资源栈集操作状态

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/stack-instances

表 2-608 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-609 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p> |

表 2-610 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id       | 否    | String                           | <p>资源栈集（stack_set）的唯一 ID。</p> <p>此 ID 由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为 UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld 的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用 ID 就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的 ID 都不相同，更新不会影响 ID。如果给予的 stack_set_id 和当前资源栈集的 ID 不一致，则返回 400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p> |
| deployment_targets | 是    | <b>deployment_targets</b> object | 部署目标信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_preferences | 否    | operation_preferences object | <p>资源栈集操作（stack_set_operation）的部署策略。该参数只在指定的单次操作中生效。</p> <p>当用户不指定该参数时，默认的操作部署策略为区域（region）内资源栈实例串行部署，即每次只执行一个资源栈实例，区域（region）间随机且串行部署，执行完一个region下的全部资源栈实例后，才会选择另一个region部署，容错次数默认为0。</p> <p>该参数可以在生成资源栈集操作的四个API中指定：<br/>           创建资源栈实例（CreateStackInstance），部署资源栈集（DeployStackSet），更新资源栈实例（UpdateStackInstance），删除资源栈实例（DeleteStackInstance）</p>                                                                                                                                |
| call_identity         | 否    | String                       | <p>仅支持资源栈集权限模式为SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。当资源栈集权限模式为SELF_MANAGED时，默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。*               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

表 2-611 deployment\_targets

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regions    | 是    | Array of strings | <p>用户指定资源栈集操作所涉及的区域。</p> <p>在DeployStackSet API中，根据用户输入regions和domain_ids列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的region，则会报错。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| domain_ids | 否    | Array of strings | <p>当资源栈集权限模型是SELF_MANAGED时，用户指定包含本次操作涉及到的租户ID内容。</p> <p>在DeployStackSet API中，如果指定该参数，根据用户输入的domain_ids列表和regions列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的domain_id，则会报错。</p> <p>当资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，该参数需结合domain_id_filter_type使用。用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的OU中指定或排除部署的租户ID信息，或除提供的OU外，还进行额外部署的租户ID信息。</p> <p>domain_ids和domain_ids_uri有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：64<br/>数组长度：1 - 100</p> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids_uri | 否    | String | <p>当资源栈集权限模型是 SELF_MANAGED 时，用户指定包含本次操作涉及到的租户 ID 内容文件的 OBS 地址。</p> <p>内容格式要求每个租户 ID 以逗号 (,) 分割，支持换行。当前仅支持 csv 文件，且文件的编码格式须为 UTF-8。文件大小不超过 100KB。</p> <p>上传的 csv 文件应尽量避免 Excel 操作，以防出现读取内容不一致的问题。推荐使用记事本打开确认内容是否符合预期。</p> <p><i>在 DeployStackSet API 中，如果指定该参数，根据用户输入的 domain_ids_uri 文件内容和 regions 列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果内容包含了没有被资源栈集所管理的 domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED 时，该参数需结合 domain_id_filter_type 使用。链接文件内容用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的 OU 中指定或排除部署的租户 ID 信息，或除提供的 OU 外，还进行额外部署的租户 ID 信息。</p> <p>domain_ids 和 domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | 否    | Array of strings | <p>组织单元（Organizational Unit，缩写OU）ID列表，仅在资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表，可以是根组织（Root）ID，也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例（CreateStackInstances）API 必须指定该参数，该API 会异步校验OU IDs 的合法性，校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若资源栈集不自动部署，空子OU不会被资源栈集记录管理（特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号）。*</li> <li>• 【暂不支持】若资源栈集开启自动部署，空子OU也会被资源栈集记录管理（特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号），自动部署仅针对成员账号变动，不针对其他组织结构变化，例如新增OU等，新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例（DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances）API，只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs，则会报错。</p> <p>删除资源栈实例（DeleteStackInstances）API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据（ShowStackSetMetadata）API，获取通过创建资源栈实例（CreateStackInstances）API 请求指定过的OU IDs。</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p><b>数组长度：1 - 100</b></p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id_filter_type | 否    | String | <p>租户ID筛选类型，仅支持资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时指定该参数。默认为NONE</p> <p>用户可以指定不同的筛选类型，通过domain_ids或 domain_ids_uri 指定或排除部署的用户信息，以增加或限制部署目标用户范围，实现不同的部署策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>INTERSECTION</i> - 从所提供的 OUs 中选择指定用户进行部署。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>DIFFERENCE</i> - 从所提供的 OUs 中排除指定用户部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>UNION</i> - 除了部署到提供的 OUs 外，还将部署到指定的账户中。用户可以通过同时指定organizational_unit_ids和 domain_ids/ domain_ids_uri 以实现在同一请求中部署整个OU和来自不同OU的特定个人账户。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。创建资源栈实例 (CreateStackInstances) 除外，该API 不允许指定使用该类型。</li> <li>• <i>NONE</i> - 只部署在指定 OUs 中的所有账户。该类型下 domain_ids和 domain_ids_uri字段必须为空。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERSECTION</b></li> <li>• <b>DIFFERENCE</b></li> <li>• <b>UNION</b></li> <li>• <b>NONE</b></li> </ul> |

表 2-612 operation\_preferences

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_concurrency_type | 否    | String           | <p>部署资源栈实例时区域（region）的执行策略，分为两种，SEQUENTIAL和PARALLEL，区分大小写，默认值为SEQUENTIAL</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEQUENTIAL</i>: 顺序执行，执行完一个region下的全部资源栈实例后再去执行另一个region。默认顺序执行。</li> <li>• <i>PARALLEL</i>: 并发执行，并发部署所有指定区域的资源栈实例。</li> </ul> <p>缺省值：<b>SEQUENTIAL</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEQUENTIAL</b></li> <li>• <b>PARALLEL</b></li> </ul> |
| region_order            | 否    | Array of strings | <p>区域（region）部署顺序。只有当用户指定region_concurrency_type为SEQUENTIAL时才会允许指定该参数。用户指定部署region的顺序，不允许出现资源栈集管理之外的region。</p> <p>如果不指定，实际部署region顺序随机。部署顺序仅在当次部署时生效，应该包含且仅包含本次部署的所有region。</p>                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_count      | 否    | Long | <p>容错次数。用户定义在每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数量。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>如果定义region顺序执行（region_concurrency_type值为SEQUENTIAL），在某个region超过容错次数时，资源栈集会取消所有状态仍处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE；</p> <p>如果是region并行执行（region_concurrency_type值为PARALLEL），在某个region超过容错次数时，资源栈集只会取消该region下所有处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE。</p> <p>对处于OPERATION_IN_PROGRESS，或已经部署完成，即处于OPERATION_COMPLETE或者OPERATION_FAILED状态的资源栈实例，不受影响，状态不变。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p> |
| failure_tolerance_percentage | 否    | Long | <p>容错百分比。定义每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数占该region下所有资源栈实例数的百分比。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>通过容错百分比*资源栈实例数，并向下取整，得到实际容错次数。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_concurrent_count      | 否    | Long | <p>每个区域（region）下可同时部署资源栈实例的最大账户数。该参数取值默认为1，限定为正整数。</p> <p>最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：5</p>                                                                                                                          |
| max_concurrent_percentage | 否    | Long | <p>最大并发账户百分比，每个区域（region）中可同时部署的资源栈实例的最大账户百分比。该参数取值默认为1，限定正整数。</p> <p>RFS根据百分比 *（每个region下资源栈实例数）得到的值，再向下取整，得到实际最大并发账户数。如果实际最大并发账户数向下取整值为0时，则默认选择最大并发账户数为1。</p> <p>通过百分比计算得到的实际最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，实际最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：100</p> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_mode | 否    | String | <p>资源栈集操作部署的失败容忍模式，分为两种，STRICT_FAILURE_TOLERANCE 和 SOFT_FAILURE_TOLERANCE，区分大小写，默认值为 STRICT_FAILURE_TOLERANCE。</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b>: 此选项会动态降低并发级别，以确保同region下部署失败的账户数量永远不超过 failure_tolerance_count + 1。当用户指定 failure_tolerance_percentage 时，确保同region下部署失败的账户数量不超过 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> <li>• 初始实际最大并发数为 max_concurrent_count，如果用户指定的是 max_concurrent_percentage，则初始实际最大并发数为 max_concurrent_percentage * 资源栈实例数，随后，实际最大并发数会根据失败次数增加而减少。</li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b>：此选项将 failure_tolerance_count (failure_tolerance_percentage) 与实际并发数分离开。该参数允许资源栈集操作始终以指定的 max_concurrent_count 或 max_concurrent_percentage 操作资源栈实例。</li> <li>• 此时不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_count + 1，如果用户指定的是 failure_tolerance_percentage 的值，则不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | 缺省值：<br><b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 202

表 2-613 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_operation_id | String | 资源栈集操作（stack_set_operation）的唯一Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |

状态码： 400

表 2-614 响应 Body 参数

| 参数                            | 参数类型                                    | 描述                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| error_code                    | String                                  | 响应码<br>最小长度： <b>11</b><br>最大长度： <b>11</b> |
| error_msg                     | String                                  | 响应消息                                      |
| encoded_authorization_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                            |
| details                       | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                         |

表 2-615 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-616 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-617 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-618 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-619 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-620 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-621 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-622 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-623 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-624 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-625 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过Domain Ids Signed URL传递成员账户信息，且指定删除资源栈实例在region间串行进行

```
DELETE https://{endpoint}/v1/stack-sets/my_hello_world_stack_set/stack-instances
```

```
{
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids_uri": "https://your-bucket.cn-north-7.myhuaweicloud.com/my-domain-ids.csv"
  },
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "SEQUENTIAL"
  }
}
```

- 通过Domain Ids Array传递成员账户信息，且指定删除资源栈实例在region间并行进行

```
DELETE https://{endpoint}/v1/stack-sets/my_hello_world_stack_set/stack-instances
```

```
{
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids": [ "0e0bc7572c0dfb74efa6c60ecd7b1dbf" ]
  },
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "PARALLEL"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码：** 202

请求接受，异步处理

```
{
  "stack_set_operation_id": "fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 202 | 请求接受，异步处理                               |
| 400 | 用户请求非法                                  |
| 401 | 用户身份认证失败                                |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集状态非法，不允许创建并行操作 |

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 404 | 资源栈集不存在 |
| 429 | 请求数量过多  |
| 500 | 服务器内部错误 |

## 2.6.9 更新资源栈实例

### 功能介绍

更新资源栈实例 ( UpdateStackInstances )

此API用于更新并部署指定资源栈实例集合，并返回资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )

此API可以通过var\_overrides参数，更新指定资源栈实例的参数值，进行参数覆盖。如果var\_overrides参数未给予，则默认使用当前资源栈集中记录的参数进行部署，详见：var\_overrides参数描述。用户只可以更新已经存在的资源栈实例，如果用户想要增加额外的资源栈实例，请使用CreateStackInstances API。

通过DeployStackSet API更新资源栈集参数后，资源栈实例中已经被覆盖的参数不会被更新，仍然保留覆盖值。

用户只能覆盖已经在资源栈集中记录的参数，如果用户想要增加可以覆盖的参数，需要先通过DeployStackSet API更新资源栈集记录的参数集合。

- 当触发的部署失败时，资源栈实例不会自动回滚参数覆盖，但部署失败的资源栈会默认自动回滚，已经部署成功的资源栈不会触发回滚。
- 用户可以根据资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )，通过 ShowStackSetOperationMetadata API获取资源栈集操作状态。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

PATCH /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/stack-instances

表 2-626 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-627 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-628 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id       | 否    | String                           | <p>资源栈集（stack_set）的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p> |
| deployment_targets | 是    | <b>deployment_targets</b> object | 部署目标信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| var_overrides | 否    | <b>var_overrides</b><br>object | <p>用户期望在资源栈实例中更新的参数内容，参数将覆盖到本次请求中指定的所有资源栈实例中，并根据更新后的参数部署资源栈实例。覆盖后的参数将永久被记录在资源栈实例中，并在之后的部署中继续使用被覆盖参数，直到下一次被更新覆盖。</p> <p>用户只能覆盖在资源栈集中记录的参数集合vars，如果指定了vars中不存在的参数会报错400。如果用户想要增加可以覆盖的参数，需要先通过DeployStackSet API 更新资源栈集记录的参数集合vars。通过DeployStackSet API更新vars后，资源栈实例中已经被覆盖的参数不会被更新，仍然保留覆盖值。</p> <p>参数覆盖只针对用户在资源栈集中通过vars指定的参数，不包括在模板中定义使用默认值的参数。如果用户期望对使用默认值的参数进行覆盖，则需要按上述要求先通过DeployStackSet API 更新资源栈集记录的vars，显式地向vars中增加相关参数定义。</p> <p>用户每次通过DeployStackSet API 更新资源栈集vars时，如果缺少了任一部署目标的资源栈实例中所记录的被覆盖参数时（即当前被覆盖参数已不是更新后资源栈集参数vars的子集），会报错400</p> <p>当前用户在更新参数覆盖时不能指定保留已有的参数覆盖，必须在更新的时候给予全部的覆盖信息。</p> <p>参数覆盖后的资源栈实例应用的vars_body总长不超过51200。参数覆盖后的资源栈实例应用的vars_uri文件内容不超过1M。</p> <p>例如：资源栈集中记录的vars_body内容为”<br/>key1=value1,key2=value2,....<br/>“，资源栈实例参数覆盖的vars_body为<br/>“key1=another_value1”，则要求应用参数覆盖后的</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>vars_body<br/>“key1=another_value1,key2=value2,...”总长不超过51200。<br/>例如：资源栈集中记录的vars_uri文件内容为”key1=value1,key2=value2,...“，资源栈实例参数覆盖的vars_body为“key1=another_value1”，则要求应用参数覆盖后的vars_uri文件内容“key1=another_value1,key2=value2,...”总长不超过1M。</p> <p>如果var_overrides未给予，则不会更新覆盖资源栈实例中记录的参数。如果vars_uri或vars_body或use_stack_set_vars至少给予了一个，则会对参数覆盖进行替换式更新，即所给予的参数将被完全覆盖至指定资源栈实例中。</p> <p>vars_body、vars_uri和use_stack_set_vars中声明的全部参数集合必须和资源栈集中记录的参数集合保持一致，如果声明了资源栈集中不存在的参数会报错400，如果没有声明已经在资源栈集中记录的参数会报错400，如果声明了同一个参数会报错400。</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>期望覆盖指定参数值，需要在vars_uri或者vars_body中指定期望覆盖的参数名称及参数值。</li> <li>期望将某个已覆盖参数回退至资源栈集中记录的参数值，需要在use_stack_set_vars中指定期望回退的参数名称。</li> <li>期望将所有已覆盖参数回退至资源栈集中记录的参数值，需要在use_stack_set_vars中指定资源栈集中记录的全部参数名称。</li> <li>期望使用当前资源栈实例中记录的参数值进行部署，则不需要指定var_overrides。</li> </ul> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_preferences | 否    | <b>operation_preferences</b><br>object | <p>资源栈集操作（<code>stack_set_operation</code>）的部署策略。该参数只在指定的单次操作中生效。</p> <p>当用户不指定该参数时，默认的操作部署策略为区域（<code>region</code>）内资源栈实例串行部署，即每次只执行一个资源栈实例，区域（<code>region</code>）间随机且串行部署，执行完一个<code>region</code>下的全部资源栈实例后，才会选择另一个<code>region</code>部署，容错次数默认为0。</p> <p>该参数可以在生成资源栈集操作的四个API中指定：<br/>           创建资源栈实例（<code>CreateStackInstance</code>），部署资源栈集（<code>DeployStackSet</code>），更新资源栈实例（<code>UpdateStackInstance</code>），删除资源栈实例（<code>DeleteStackInstance</code>）</p>                                                                                                       |
| call_identity         | 否    | String                                 | <p>仅支持资源栈集权限模式为<code>SERVICE_MANAGED</code>时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为<code>SELF</code>。当资源栈集权限模式为<code>SELF_MANAGED</code>时，默认为<code>SELF</code>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。*               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>SELF</code> - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- <code>DELEGATED_ADMIN</code> - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SELF</b></li> <li>• <b>DELEGATED_ADMIN</b></li> </ul> |

表 2-629 deployment\_targets

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regions    | 是    | Array of strings | <p>用户指定资源栈集操作所涉及的区域。</p> <p>在DeployStackSet API中，根据用户输入regions和domain_ids列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的region，则会报错。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| domain_ids | 否    | Array of strings | <p>当资源栈集权限模型是SELF_MANAGED时，用户指定包含本次操作涉及到的租户ID内容。</p> <p>在DeployStackSet API中，如果指定该参数，根据用户输入的domain_ids列表和regions列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的domain_id，则会报错。</p> <p>当资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，该参数需结合domain_id_filter_type使用。用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的OU中指定或排除部署的租户ID信息，或除提供的OU外，还进行额外部署的租户ID信息。</p> <p>domain_ids和domain_ids_uri有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：64<br/>数组长度：1 - 100</p> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids_uri | 否    | String | <p>当资源栈集权限模型是 SELF_MANAGED 时，用户指定包含本次操作涉及到的租户 ID 内容文件的 OBS 地址。</p> <p>内容格式要求每个租户 ID 以逗号 (,) 分割，支持换行。当前仅支持 csv 文件，且文件的编码格式须为 UTF-8。文件大小不超过 100KB。</p> <p>上传的 csv 文件应尽量避免 Excel 操作，以防出现读取内容不一致的问题。推荐使用记事本打开确认内容是否符合预期。</p> <p><i>在 DeployStackSet API 中，如果指定该参数，根据用户输入的 domain_ids_uri 文件内容和 regions 列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果内容包含了没有被资源栈集所管理的 domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED 时，该参数需结合 domain_id_filter_type 使用。链接文件内容用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的 OU 中指定或排除部署的租户 ID 信息，或除提供的 OU 外，还进行额外部署的租户 ID 信息。</p> <p>domain_ids 和 domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | 否    | Array of strings | <p>组织单元 ( Organizational Unit, 缩写OU ) ID列表, 仅在资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时, 才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表, 可以是根组织 ( Root ) ID, 也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 必须指定该参数, 该API 会异步校验OU IDs 的合法性, 校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若资源栈集不自动部署, 空子OU不会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 )。*</li> <li>• 【暂不支持】若资源栈集开启自动部署, 空子OU也会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 ), 自动部署仅针对成员账号变动, 不针对其他组织结构变化, 例如新增OU等, 新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例 ( DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances ) API, 只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs, 则会报错。</p> <p>删除资源栈实例 ( DeleteStackInstances ) API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据 ( ShowStackSetMetadata ) API, 获取通过创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 请求指定过的OU IDs。</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p><b>数组长度：1 - 100</b></p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id_filter_type | 否    | String | <p>租户ID筛选类型，仅支持资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时指定该参数。默认为NONE</p> <p>用户可以指定不同的筛选类型，通过domain_ids或 domain_ids_uri 指定或排除部署的用户信息，以增加或限制部署目标用户范围，实现不同的部署策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>INTERSECTION</i> - 从所提供的 OUs 中选择指定用户进行部署。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>DIFFERENCE</i> - 从所提供的 OUs 中排除指定用户部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>UNION</i> - 除了部署到提供的 OUs 外，还将部署到指定的账户中。用户可以通过同时指定organizational_unit_ids和 domain_ids/ domain_ids_uri 以实现在同一请求中部署整个OU和来自不同OU的特定个人账户。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。创建资源栈实例 (CreateStackInstances) 除外，该API 不允许指定使用该类型。</li> <li>• <i>NONE</i> - 只部署在指定 OUs 中的所有账户。该类型下 domain_ids和 domain_ids_uri字段必须为空。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERSECTION</b></li> <li>• <b>DIFFERENCE</b></li> <li>• <b>UNION</b></li> <li>• <b>NONE</b></li> </ul> |

表 2-630 var\_overrides

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_uri | 否    | String | <p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_uri需要指向一个OBS的pre-signed URL地址，其他地址暂不支持</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声名了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将OBS pre-signed URL传递给vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储vars_uri对应的参数文件内容</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_body          | 否    | String           | <p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars_body。</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：51200</p> |
| use_stack_set_vars | 否    | Array of strings | <p>用户期望使用资源栈集中记录的参数值进行部署的参数名称列表。</p> <p>用户只能选择已经在资源栈集中被记录的参数，如果指定了未被记录的参数会报错400。</p> <p>如果use_stack_set_vars中包含资源栈实例中已经被覆盖的参数名称，则会将该参数回退至资源栈集中记录的参数值。</p>                                                                                                                                                                                                   |

表 2-631 operation\_preferences

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_concurrency_type | 否    | String           | <p>部署资源栈实例时区域（region）的执行策略，分为两种，SEQUENTIAL和PARALLEL，区分大小写，默认值为SEQUENTIAL</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEQUENTIAL</i>: 顺序执行，执行完一个region下的全部资源栈实例后再去执行另一个region。默认顺序执行。</li> <li>• <i>PARALLEL</i>: 并发执行，并发部署所有指定区域的资源栈实例。</li> </ul> <p>缺省值：<b>SEQUENTIAL</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEQUENTIAL</b></li> <li>• <b>PARALLEL</b></li> </ul> |
| region_order            | 否    | Array of strings | <p>区域（region）部署顺序。只有当用户指定region_concurrency_type为SEQUENTIAL时才会允许指定该参数。用户指定部署region的顺序，不允许出现资源栈集管理之外的region。</p> <p>如果不指定，实际部署region顺序随机。部署顺序仅在当次部署时生效，应该包含且仅包含本次部署的所有region。</p>                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_count      | 否    | Long | <p>容错次数。用户定义在每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数量。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>如果定义region顺序执行（region_concurrency_type值为SEQUENTIAL），在某个region超过容错次数时，资源栈集会取消所有状态仍处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE；</p> <p>如果是region并行执行（region_concurrency_type值为PARALLEL），在某个region超过容错次数时，资源栈集只会取消该region下所有处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE。</p> <p>对处于OPERATION_IN_PROGRESS，或已经部署完成，即处于OPERATION_COMPLETE或者OPERATION_FAILED状态的资源栈实例，不受影响，状态不变。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p> |
| failure_tolerance_percentage | 否    | Long | <p>容错百分比。定义每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数占该region下所有资源栈实例数的百分比。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>通过容错百分比*资源栈实例数，并向下取整，得到实际容错次数。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_concurrent_count      | 否    | Long | <p>每个区域（region）下可同时部署资源栈实例的最大账户数。该参数取值默认为1，限定为正整数。</p> <p>最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：5</p>                                                                                                                          |
| max_concurrent_percentage | 否    | Long | <p>最大并发账户百分比，每个区域（region）中可同时部署的资源栈实例的最大账户百分比。该参数取值默认为1，限定正整数。</p> <p>RFS根据百分比 *（每个region下资源栈实例数）得到的值，再向下取整，得到实际最大并发账户数。如果实际最大并发账户数向下取整值为0时，则默认选择最大并发账户数为1。</p> <p>通过百分比计算得到的实际最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，实际最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：100</p> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_mode | 否    | String | <p>资源栈集操作部署的失败容忍模式，分为两种，STRICT_FAILURE_TOLERANCE 和 SOFT_FAILURE_TOLERANCE，区分大小写，默认值为 STRICT_FAILURE_TOLERANCE。</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b>: 此选项会动态降低并发级别，以确保同region下部署失败的账户数量永远不超过 failure_tolerance_count + 1。当用户指定 failure_tolerance_percentage 时，确保同region下部署失败的账户数量不超过 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> <li>• 初始实际最大并发数为 max_concurrent_count，如果用户指定的是 max_concurrent_percentage，则初始实际最大并发数为 max_concurrent_percentage * 资源栈实例数，随后，实际最大并发数会根据失败次数增加而减少。</li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b>：此选项将 failure_tolerance_count (failure_tolerance_percentage) 与实际并发数分离开。该参数允许资源栈集操作始终以指定的 max_concurrent_count 或 max_concurrent_percentage 操作资源栈实例。</li> <li>• 此时不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_count + 1，如果用户指定的是 failure_tolerance_percentage 的值，则不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | 缺省值：<br><b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 202

表 2-632 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_operation_id | String | 资源栈集操作（stack_set_operation）的唯一Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度： 36<br>最大长度： 36 |

状态码： 400

表 2-633 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-634 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-635 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-636 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-637 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-638 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-639 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-640 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-641 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-642 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-643 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-644 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过vars uri 传递期望更新的覆盖参数，保留资源栈实例中已被覆盖的参数 var\_key\_1，并触发部署，且指定更新资源栈实例在region间串行进行

PATCH https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances

```
{
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids_uri": "https://your-bucket.cn-north-7.myhuaweicloud.com/my-domain-ids.csv"
  },
  "var_overrides": {
    "vars_uri": "https://{bucket_name}.{region}.myhuaweicloud.com/my-hello-world-vars.tfvars",
    "use_stack_set_vars": [ "var_key_1" ]
  },
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "SEQUENTIAL"
  }
}
```

- 部署在cn-north-7下租户ID为my-domain-id的资源栈实例，不更新参数覆盖，且指定更新资源栈实例在region间并行进行

PATCH https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances

```
{
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids": [ "my-domain-id" ]
  },
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "PARALLEL"
  }
}
```

## 响应示例

状态码： 202

请求接受，异步处理

```
{
  "stack_set_operation_id": "fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 202 | 请求接受，异步处理 |
| 400 | 用户请求非法    |
| 401 | 用户身份认证失败  |

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集状态非法，不允许创建并行操作 |
| 404 | 资源栈集不存在                                 |
| 429 | 请求数量过多                                  |
| 500 | 服务器内部错误                                 |

## 2.6.10 删除资源栈实例

### 功能介绍

删除资源栈实例 ( DeleteStackInstance )

此API用于删除指定资源栈集下指定局点 ( region ) 或指定成员账户 ( domain\_id ) 的资源栈实例，并返回资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )

**请谨慎操作，删除资源栈实例将会删除与该资源栈实例相关的堆栈以及堆栈所管理的一切资源。**

- 用户可以根据资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )，通过 ShowStackSetOperationMetadata API获取资源栈集操作状态

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/stack-instances/deletion

表 2-645 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-646 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>128</b></p> |

表 2-647 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id       | 否    | String                           | <p>资源栈集（stack_set）的唯一 ID。</p> <p>此 ID 由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为 UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld 的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用 ID 就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的 ID 都不相同，更新不会影响 ID。如果给予的 stack_set_id 和当前资源栈集的 ID 不一致，则返回 400</p> <p>最小长度：<b>36</b></p> <p>最大长度：<b>36</b></p> |
| deployment_targets | 是    | <b>deployment_targets</b> object | 部署目标信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_preferences | 否    | operation_preferences object | <p>资源栈集操作（stack_set_operation）的部署策略。该参数只在指定的单次操作中生效。</p> <p>当用户不指定该参数时，默认的操作部署策略为区域（region）内资源栈实例串行部署，即每次只执行一个资源栈实例，区域（region）间随机且串行部署，执行完一个region下的全部资源栈实例后，才会选择另一个region部署，容错次数默认为0。</p> <p>该参数可以在生成资源栈集操作的四个API中指定：<br/>           创建资源栈实例（CreateStackInstance），部署资源栈集（DeployStackSet），更新资源栈实例（UpdateStackInstance），删除资源栈实例（DeleteStackInstance）</p>                                                                                                                                |
| call_identity         | 否    | String                       | <p>仅支持资源栈集权限模式为SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。当资源栈集权限模式为SELF_MANAGED时，默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。*               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

表 2-648 deployment\_targets

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regions    | 是    | Array of strings | <p>用户指定资源栈集操作所涉及的区域。</p> <p>在DeployStackSet API中，根据用户输入regions和domain_ids列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的region，则会报错。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| domain_ids | 否    | Array of strings | <p>当资源栈集权限模型是SELF_MANAGED时，用户指定包含本次操作涉及到的租户ID内容。</p> <p>在DeployStackSet API中，如果指定该参数，根据用户输入的domain_ids列表和regions列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的domain_id，则会报错。</p> <p>当资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，该参数需结合domain_id_filter_type使用。用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的OU中指定或排除部署的租户ID信息，或除提供的OU外，还进行额外部署的租户ID信息。</p> <p>domain_ids和domain_ids_uri有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：64<br/>数组长度：1 - 100</p> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids_uri | 否    | String | <p>当资源栈集权限模型是 SELF_MANAGED 时，用户指定包含本次操作涉及到的租户 ID 内容文件的 OBS 地址。</p> <p>内容格式要求每个租户 ID 以逗号 (,) 分割，支持换行。当前仅支持 csv 文件，且文件的编码格式须为 UTF-8。文件大小不超过 100KB。</p> <p>上传的 csv 文件应尽量避免 Excel 操作，以防出现读取内容不一致的问题。推荐使用记事本打开确认内容是否符合预期。</p> <p><i>在 DeployStackSet API 中，如果指定该参数，根据用户输入的 domain_ids_uri 文件内容和 regions 列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果内容包含了没有被资源栈集所管理的 domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED 时，该参数需结合 domain_id_filter_type 使用。链接文件内容用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的 OU 中指定或排除部署的租户 ID 信息，或除提供的 OU 外，还进行额外部署的租户 ID 信息。</p> <p>domain_ids 和 domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | 否    | Array of strings | <p>组织单元 ( Organizational Unit, 缩写OU ) ID列表, 仅在资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时, 才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表, 可以是根组织 ( Root ) ID, 也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 必须指定该参数, 该API 会异步校验OU IDs 的合法性, 校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若资源栈集不自动部署, 空子OU不会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 )。*</li> <li>• 【暂不支持】若资源栈集开启自动部署, 空子OU也会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 ), 自动部署仅针对成员账号变动, 不针对其他组织结构变化, 例如新增OU等, 新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例 ( DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances ) API, 只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs, 则会报错。</p> <p>删除资源栈实例 ( DeleteStackInstances ) API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据 ( ShowStackSetMetadata ) API, 获取通过创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 请求指定过的OU IDs。</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p><b>数组长度：1 - 100</b></p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id_filter_type | 否    | String | <p>租户ID筛选类型，仅支持资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时指定该参数。默认为NONE</p> <p>用户可以指定不同的筛选类型，通过domain_ids或 domain_ids_uri 指定或排除部署的用户信息，以增加或限制部署目标用户范围，实现不同的部署策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>INTERSECTION</i> - 从所提供的 OUs 中选择指定用户进行部署。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>DIFFERENCE</i> - 从所提供的 OUs 中排除指定用户部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>UNION</i> - 除了部署到提供的 OUs 外，还将部署到指定的账户中。用户可以通过同时指定organizational_unit_ids和 domain_ids/ domain_ids_uri 以实现在同一请求中部署整个OU和来自不同OU的特定个人账户。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。创建资源栈实例 (CreateStackInstances) 除外，该API 不允许指定使用该类型。</li> <li>• <i>NONE</i> - 只部署在指定 OUs 中的所有账户。该类型下 domain_ids和 domain_ids_uri字段必须为空。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERSECTION</b></li> <li>• <b>DIFFERENCE</b></li> <li>• <b>UNION</b></li> <li>• <b>NONE</b></li> </ul> |

表 2-649 operation\_preferences

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_concurrency_type | 否    | String           | <p>部署资源栈实例时区域（region）的执行策略，分为两种，SEQUENTIAL和PARALLEL，区分大小写，默认值为SEQUENTIAL</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEQUENTIAL</i>：顺序执行，执行完一个region下的全部资源栈实例后再去执行另一个region。默认顺序执行。</li> <li>• <i>PARALLEL</i>：并发执行，并发部署所有指定区域的资源栈实例。</li> </ul> <p>缺省值：<b>SEQUENTIAL</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEQUENTIAL</b></li> <li>• <b>PARALLEL</b></li> </ul> |
| region_order            | 否    | Array of strings | <p>区域（region）部署顺序。只有当用户指定region_concurrency_type为SEQUENTIAL时才会允许指定该参数。用户指定部署region的顺序，不允许出现资源栈集管理之外的region。</p> <p>如果不指定，实际部署region顺序随机。部署顺序仅在当次部署时生效，应该包含且仅包含本次部署的所有region。</p>                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_count      | 否    | Long | <p>容错次数。用户定义在每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数量。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>如果定义region顺序执行（region_concurrency_type值为SEQUENTIAL），在某个region超过容错次数时，资源栈集会取消所有状态仍处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE；</p> <p>如果是region并行执行（region_concurrency_type值为PARALLEL），在某个region超过容错次数时，资源栈集只会取消该region下所有处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE。</p> <p>对处于OPERATION_IN_PROGRESS，或已经部署完成，即处于OPERATION_COMPLETE或者OPERATION_FAILED状态的资源栈实例，不受影响，状态不变。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p> |
| failure_tolerance_percentage | 否    | Long | <p>容错百分比。定义每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数占该region下所有资源栈实例数的百分比。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>通过容错百分比*资源栈实例数，并向下取整，得到实际容错次数。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_concurrent_count      | 否    | Long | <p>每个区域（region）下可同时部署资源栈实例的最大账户数。该参数取值默认为1，限定为正整数。</p> <p>最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：5</p>                                                                                                                          |
| max_concurrent_percentage | 否    | Long | <p>最大并发账户百分比，每个区域（region）中可同时部署的资源栈实例的最大账户百分比。该参数取值默认为1，限定正整数。</p> <p>RFS根据百分比 *（每个region下资源栈实例数）得到的值，再向下取整，得到实际最大并发账户数。如果实际最大并发账户数向下取整值为0时，则默认选择最大并发账户数为1。</p> <p>通过百分比计算得到的实际最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，实际最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：100</p> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_mode | 否    | String | <p>资源栈集操作部署的失败容忍模式，分为两种，STRICT_FAILURE_TOLERANCE 和 SOFT_FAILURE_TOLERANCE，区分大小写，默认值为 STRICT_FAILURE_TOLERANCE。</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b>: 此选项会动态降低并发级别，以确保同region下部署失败的账户数量永远不超过 failure_tolerance_count + 1。当用户指定 failure_tolerance_percentage 时，确保同region下部署失败的账户数量不超过 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> <li>• 初始实际最大并发数为 max_concurrent_count，如果用户指定的是 max_concurrent_percentage，则初始实际最大并发数为 max_concurrent_percentage * 资源栈实例数，随后，实际最大并发数会根据失败次数增加而减少。</li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b>：此选项将 failure_tolerance_count (failure_tolerance_percentage) 与实际并发数分离开。该参数允许资源栈集操作始终以指定的 max_concurrent_count 或 max_concurrent_percentage 操作资源栈实例。</li> <li>• 此时不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_count + 1，如果用户指定的是 failure_tolerance_percentage 的值，则不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | 缺省值：<br><b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 202

表 2-650 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_operation_id | String | 资源栈集操作（stack_set_operation）的唯一Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度： 36<br>最大长度： 36 |

状态码： 400

表 2-651 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-652 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-653 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-654 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-655 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-656 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-657 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-658 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-659 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-660 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-661 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-662 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过Domain Ids Signed URL传递成员账户信息，且指定删除资源栈实例在region间串行进行

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances/deletion

```
{
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids_uri": "https://your-bucket.cn-north-7.myhuaweicloud.com/my-domain-ids.csv"
  },
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "SEQUENTIAL"
  }
}
```

- 通过Domain Ids Array传递成员账户信息，且指定删除资源栈实例在region间并行进行

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/stack-instances/deletion

```
{
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "deployment_targets": {
    "regions": [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids": [ "0e0bc7572c0dfb74efa6c60ecd7b1dbf" ]
  },
  "operation_preferences": {
    "region_concurrency_type": "PARALLEL"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码： 202**

请求接受，异步处理

```
{
  "stack_set_operation_id": "fb5e781e-a27d-46e2-9954-242753857a9f"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 202 | 请求接受，异步处理                               |
| 400 | 用户请求非法                                  |
| 401 | 用户身份认证失败                                |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集状态非法，不允许创建并行操作 |

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 404 | 资源栈集不存在 |
| 429 | 请求数量过多  |
| 500 | 服务器内部错误 |

## 2.6.11 部署资源栈集

### 功能介绍

部署资源栈集 ( DeployStackSet )

此API用于部署一个已有的资源栈集，并返回资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )

- 用户可以使用此API更新资源栈集的模板、参数并进行部署。
- 此API会直接触发资源栈实例部署。用户既可以部署资源栈集下所有的资源栈实例，也可以部署指定资源栈实例。
- 此API为全量API，即用户每次部署都需要给予所想要使用的template、vars的全量
- 当触发的部署失败时，资源栈集不会自动回滚模板和参数，但部署失败的资源栈会根据资源栈的回滚配置决定是否进行回滚，已经部署成功的资源栈不会触发回滚。
- 用户可以根据资源栈集操作ID ( stack\_set\_operation\_id )，通过 ShowStackSetOperationMetadata API获取资源栈集操作状态

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/deployments

表 2-663 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-664 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-665 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id       | 否    | String                                    | 资源栈集（stack_set）的唯一 ID。<br>此 ID 由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为 UUID。<br>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld 的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用 ID 就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的 ID 都不相同，更新不会影响 ID。如果给予的 stack_set_id 和当前资源栈集的 ID 不一致，则返回 400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |
| deployment_targets | 是    | <a href="#">deployment_targets</a> object | 部署目标信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_body | 否    | String | <p>HCL模板，描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别。</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的template_body</li></ul> <p>最小长度：<b>0</b><br/>最大长度：<b>51200</b></p> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template_uri | 否    | String | <p>HCL模板的OBS地址，该模板描述了资源的目标状态。资源编排服务将比较此模板与当前远程资源的状态之间的区别</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <p>对应的文件应该是纯tf文件或zip压缩包</p> <p>纯tf文件需要以“.tf”或者“.tf.json”结尾，并遵守HCL语法，且文件的编码格式须为UTF-8</p> <p>压缩包目前只支持zip格式，文件需要以".zip"结尾。解压后的文件不得包含".tfvars"文件。解压前最大支持1MB，解压后最大支持1MB。zip压缩包文件数量不能超过100个</p> <p>template_body和template_uri必须有且只有一个存在</p> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储template_uri对应的模板文件内容。</li> <li>template_uri对应的模板文件如果为zip类型，则内部的文件或文件夹名称长度不得超过255个字节，最深路径长度不得超过2048字节，zip包大小不得超过1MB</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_uri | 否    | String | <p>HCL参数文件的OBS地址。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_uri需要指向一个OBS的pre-signed URL地址，其他地址暂不支持</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>vars_uri中的内容使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容保存到文件并上传到OBS中，并将OBS pre-signed URL传递给vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储vars_uri对应的参数文件内容</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_body             | 否    | String                       | <p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars_body。</li> </ul> <p>最小长度：0<br/>最大长度：51200</p> |
| operation_preferences | 否    | operation_preferences object | <p>资源栈集操作（stack_set_operation）的部署策略。该参数只在指定的单次操作中生效。</p> <p>当用户不指定该参数时，默认的操作部署策略为区域（region）内资源栈实例串行部署，即每次只执行一个资源栈实例，区域（region）间随机且串行部署，执行完一个region下的全部资源栈实例后，才会选择另一个region部署，容错次数默认为0。</p> <p>该参数可以在生成资源栈集操作的四个API中指定：</p> <p>创建资源栈实例（CreateStackInstance），部署资源栈集（DeployStackSet），更新资源栈实例（UpdateStackInstance），删除资源栈实例（DeleteStackInstance）</p>             |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。当资源栈集权限模式为SELF_MANAGED时，默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

表 2-666 deployment\_targets

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|---------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regions | 是    | Array of strings | <p>用户指定资源栈集操作所涉及的区域。</p> <p><i>在DeployStackSet API中，根据用户输入regions和domain_ids列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的region，则会报错。</i></p> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids | 否    | Array of strings | <p>当资源栈集权限模型是 SELF_MANAGED 时，用户指定包含本次操作涉及到的租户 ID 内容。</p> <p><i>在 DeployStackSet API 中，如果指定该参数，根据用户输入的 domain_ids 列表和 regions 列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的 domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED 时，该参数需结合 domain_id_filter_type 使用。用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的 OU 中指定或排除部署的租户 ID 信息，或除提供的 OU 外，还进行额外部署的租户 ID 信息。</p> <p>domain_ids 和 domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：<b>1</b><br/>                     最大长度：<b>64</b><br/>                     数组长度：<b>1 - 100</b></p> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids_uri | 否    | String | <p>当资源栈集权限模型是 SELF_MANAGED 时，用户指定包含本次操作涉及到的租户 ID 内容文件的 OBS 地址。</p> <p>内容格式要求每个租户 ID 以逗号 (,) 分割，支持换行。当前仅支持 csv 文件，且文件的编码格式须为 UTF-8。文件大小不超过 100KB。</p> <p>上传的 csv 文件应尽量避免 Excel 操作，以防出现读取内容不一致的问题。推荐使用记事本打开确认内容是否符合预期。</p> <p><i>在 DeployStackSet API 中，如果指定该参数，根据用户输入的 domain_ids_uri 文件内容和 regions 列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果内容包含了没有被资源栈集所管理的 domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED 时，该参数需结合 domain_id_filter_type 使用。链接文件内容用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的 OU 中指定或排除部署的租户 ID 信息，或除提供的 OU 外，还进行额外部署的租户 ID 信息。</p> <p>domain_ids 和 domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | 否    | Array of strings | <p>组织单元 ( Organizational Unit, 缩写OU ) ID列表, 仅在资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时, 才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表, 可以是根组织 ( Root ) ID, 也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 必须指定该参数, 该API 会异步校验OU IDs 的合法性, 校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若资源栈集不自动部署, 空子OU不会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 )。*</li> <li>• 【暂不支持】若资源栈集开启自动部署, 空子OU也会被资源栈集记录管理 ( 特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号 ), 自动部署仅针对成员账号变动, 不针对其他组织结构变化, 例如新增OU等, 新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例 ( DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances ) API, 只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs, 则会报错。</p> <p>删除资源栈实例 ( DeleteStackInstances ) API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据 ( ShowStackSetMetadata ) API, 获取通过创建资源栈实例 ( CreateStackInstances ) API 请求指定过的OU IDs。</p> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p><b>数组长度：1 - 100</b></p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id_filter_type | 否    | String | <p>租户ID筛选类型，仅支持资源栈集权限模型是 SERVICE_MANAGED时指定该参数。默认为NONE</p> <p>用户可以指定不同的筛选类型，通过domain_ids或 domain_ids_uri 指定或排除部署的用户信息，以增加或限制部署目标用户范围，实现不同的部署策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>INTERSECTION</i> - 从所提供的 OUs 中选择指定用户进行部署。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>DIFFERENCE</i> - 从所提供的 OUs 中排除指定用户部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>UNION</i> - 除了部署到提供的 OUs 外，还将部署到指定的账户中。用户可以通过同时指定organizational_unit_ids和 domain_ids/ domain_ids_uri 以实现在同一请求中部署整个OU和来自不同OU的特定个人账户。指定该类型时，domain_ids和 domain_ids_uri 有且仅能有一个存在。创建资源栈实例 (CreateStackInstances) 除外，该API 不允许指定使用该类型。</li> <li>• <i>NONE</i> - 只部署在指定 OUs 中的所有账户。该类型下 domain_ids和 domain_ids_uri字段必须为空。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERSECTION</b></li> <li>• <b>DIFFERENCE</b></li> <li>• <b>UNION</b></li> <li>• <b>NONE</b></li> </ul> |

表 2-667 operation\_preferences

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_concurrency_type | 否    | String           | <p>部署资源栈实例时区域（region）的执行策略，分为两种，SEQUENTIAL和PARALLEL，区分大小写，默认值为SEQUENTIAL</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEQUENTIAL</i>: 顺序执行，执行完一个region下的全部资源栈实例后再去执行另一个region。默认顺序执行。</li> <li>• <i>PARALLEL</i>: 并发执行，并发部署所有指定区域的资源栈实例。</li> </ul> <p>缺省值：<b>SEQUENTIAL</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEQUENTIAL</b></li> <li>• <b>PARALLEL</b></li> </ul> |
| region_order            | 否    | Array of strings | <p>区域（region）部署顺序。只有当用户指定region_concurrency_type为SEQUENTIAL时才会允许指定该参数。用户指定部署region的顺序，不允许出现资源栈集管理之外的region。</p> <p>如果不指定，实际部署region顺序随机。部署顺序仅在当次部署时生效，应该包含且仅包含本次部署的所有region。</p>                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_count      | 否    | Long | <p>容错次数。用户定义在每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数量。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>如果定义region顺序执行（region_concurrency_type值为SEQUENTIAL），在某个region超过容错次数时，资源栈集会取消所有状态仍处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE；</p> <p>如果是region并行执行（region_concurrency_type值为PARALLEL），在某个region超过容错次数时，资源栈集只会取消该region下所有处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE。</p> <p>对处于OPERATION_IN_PROGRESS，或已经部署完成，即处于OPERATION_COMPLETE或者OPERATION_FAILED状态的资源栈实例，不受影响，状态不变。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p> |
| failure_tolerance_percentage | 否    | Long | <p>容错百分比。定义每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数占该region下所有资源栈实例数的百分比。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>通过容错百分比*资源栈实例数，并向下取整，得到实际容错次数。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_concurrent_count      | 否    | Long | <p>每个区域（region）下可同时部署资源栈实例的最大账户数。该参数取值默认为1，限定为正整数。</p> <p>最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：5</p>                                                                                                                          |
| max_concurrent_percentage | 否    | Long | <p>最大并发账户百分比，每个区域（region）中可同时部署的资源栈实例的最大账户百分比。该参数取值默认为1，限定正整数。</p> <p>RFS根据百分比 *（每个region下资源栈实例数）得到的值，再向下取整，得到实际最大并发账户数。如果实际最大并发账户数向下取整值为0时，则默认选择最大并发账户数为1。</p> <p>通过百分比计算得到的实际最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，实际最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：100</p> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_mode | 否    | String | <p>资源栈集操作部署的失败容忍模式，分为两种，STRICT_FAILURE_TOLERANCE 和 SOFT_FAILURE_TOLERANCE，区分大小写，默认值为 STRICT_FAILURE_TOLERANCE。</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b>: 此选项会动态降低并发级别，以确保同region下部署失败的账户数量永远不超过 failure_tolerance_count + 1。当用户指定 failure_tolerance_percentage 时，确保同region下部署失败的账户数量不超过 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> <li>• 初始实际最大并发数为 max_concurrent_count，如果用户指定的是 max_concurrent_percentage，则初始实际最大并发数为 max_concurrent_percentage * 资源栈实例数，随后，实际最大并发数会根据失败次数增加而减少。</li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b>：此选项将 failure_tolerance_count (failure_tolerance_percentage) 与实际并发数分离开。该参数允许资源栈集操作始终以指定的 max_concurrent_count 或 max_concurrent_percentage 操作资源栈实例。</li> <li>• 此时不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_count + 1，如果用户指定的是 failure_tolerance_percentage 的值，则不保证资源栈实例失败总数小于 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数 + 1。</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | 缺省值：<br><b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> <li>• <b>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 202

表 2-668 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_operation_id | String | 资源栈集操作（stack_set_operation）的唯一Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度： 36<br>最大长度： 36 |

状态码： 400

表 2-669 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-670 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-671 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-672 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-673 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-674 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-675 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-676 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-677 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-678 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 429

表 2-679 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-680 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-681 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-682 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

通过OBS Signed URL传递模板和参数信息，且指定部署资源栈集在region间串行进行

POST https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set/deployments

```
{
  "template_uri" : "https://{bucket_name}.{region}.myhuaweicloud.com/my-hello-world-template.tf",
  "vars_uri" : "https://{bucket_name}.{region}.myhuaweicloud.com/my-hello-world-vars.tfvars",
  "stack_set_id" : "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4",
  "deployment_targets" : {
    "regions" : [ "cn-north-7" ],
    "domain_ids" : [ "0e0bc7572c0dfb74efa6c60ecd7b1dbf" ]
  },
  "operation_preferences" : {
    "region_concurrency_type" : "SEQUENTIAL"
  }
}
```

## 响应示例

**状态码： 202**

请求接受，异步处理

```
{
  "stack_set_operation_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 202 | 请求接受，异步处理                               |
| 400 | 用户请求非法                                  |
| 401 | 用户身份认证失败                                |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集状态非法，不允许创建并行操作 |
| 404 | 资源栈集不存在                                 |
| 409 | 部署冲突，另一个请求正在操作此资源栈集                     |
| 429 | 请求数量过多                                  |
| 500 | 服务器内部错误                                 |

## 2.6.12 删除资源栈集

### 功能介绍

删除资源栈集（DeleteStackSet）

**请谨慎操作，删除资源栈集将会删除与该资源栈集相关的所有数据，如：资源栈集操作、资源栈集操作事件等。**

当且仅当指定的资源栈集满足以下所有条件时，资源栈集才能被成功删除，否则会报错：

- 资源栈集下没有资源栈实例
- 资源栈集状态处于空闲（*IDLE*）状态

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}

表 2-683 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 2-684 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | 否    | String | 资源栈集（stack_set）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为”资源编排资源栈集服务“的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-685 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：128</p> |

## 响应参数

状态码：400

表 2-686 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-687 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-688 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-689 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-690 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-691 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-692 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-693 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-694 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-695 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 删除指定的资源栈集  
DELETE https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set
- 删除指定的资源栈集，并提供资源栈集id以校验是否与当前资源栈集匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_hello\_world\_stack\_set?stack\_set\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                             |
|-----|--------------------------------|
| 204 | 删除成功                           |
| 400 | 用户请求非法                         |
| 401 | 用户身份认证失败                       |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 资源栈集不允许删除 |
| 429 | 请求数量过多                         |
| 500 | 服务器内部错误                        |

## 2.6.13 更新资源栈集

### 功能介绍

更新资源栈集（UpdateStackSet）

该API可以根据用户给予的信息对资源栈集的属性进行更新，可以更新资源栈集的“stack\_set\_description”、“initial\_stack\_description”、“permission\_model”、“administration\_agency\_name”、“managed\_agency\_name”、“administration\_agency\_urn”六个属性中的一个或多个。

该API只会更新用户给予的信息中所涉及的字段；如果某字段未给予，则不会对该资源栈集属性进行更新。

注：

- 所有属性的更新都是覆盖式更新。即，所给予的参数将被完全覆盖至资源栈已有的属性上。
- 只有在permission\_model=SELF\_MANAGED时，才可更新administration\_agency\_name、managed\_agency\_name和administration\_agency\_urn。
- permission\_model目前只支持更新SELF\_MANAGED
- 如果资源栈集的状态是OPERATION\_IN\_PROGRESS，不允许更新资源栈集。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

PATCH /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}

表 2-696 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-697 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 ID，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-698 请求 Body 参数

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id              | 否    | String | <p>资源栈集（stack_set）的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：<b>36</b><br/>最大长度：<b>36</b></p> |
| stack_set_description     | 否    | String | <p>资源栈集的描述。可用于客户识别自己的资源栈集。</p> <p>最小长度：<b>0</b><br/>最大长度：<b>1024</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| initial_stack_description | 否    | String | <p>初始化资源栈描述。可用于客户识别被资源栈集所管理的资源栈。</p> <p>资源栈集下的资源栈仅在创建时统一使用该描述。客户想要更新初始化资源栈描述，可以通过UpdateStackSet API。</p> <p>后续更新资源栈集描述将不会同步更新已管理的资源栈描述。</p> <p>最小长度：<b>0</b><br/>最大长度：<b>1024</b></p>                                                                                                                                                                |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| administration_agency_name | 否    | String | <p>管理委托名称</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有iam:tokens:assume权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，administration_agency_name和administration_agency_urn必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予administration_agency_urn，administration_agency_name只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400。</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p> |
| managed_agency_name        | 否    | String | <p>被管理的委托名称。</p> <p>资源编排服务会使用该委托获取实际部署资源所需要的权限</p> <p>不同成员账号委托给管理账号的委托名称需要保持一致。暂不支持根据不同provider定义不同委托权限</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，必须指定该参数。当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p>                                                                                                                                                                                 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| administration_urn | 否    | String                   | <p>管理委托URN</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有 sts:tokens:assume 权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义 SELF_MANAGED 权限类型时，administration_urn 和 administration_urn 必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予 administration_urn，administration_urn 只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用 SERVICE_MANAGED 权限类型时，指定该参数将报错 400。</p>                                                                                                               |
| managed_operation  | 否    | managed_operation object | 用于定义管理资源栈集操作的一系列属性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| call_identity      | 否    | String                   | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED 时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为 SELF。当资源栈集权限模式为 SELF_MANAGED 时，默认为 SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>无论指定何种用户身份，涉及操作的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为“资源编排资源栈集服务”的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SELF</li> <li>DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

表 2-699 managed\_operation

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_parallel_operation | 否    | Boolean | <p>资源栈集 (stack_set) 是否可以并发地创建多个资源栈集操作。该参数作为资源栈集属性, 可以通过创建资源栈集API (CreateStackSet) 指定, 通过更新资源栈集API (UpdateStackSet) 更新该参数。</p> <p>该参数默认为false, 资源栈集只允许以串行的方式生成并执行资源栈集操作。同一时刻, 资源栈集中只会存在一个处于运行态, 即QUEUE_IN_PROGRESS 或OPERATION_IN_PROGRESS 状态的资源栈集操作, 该操作执行完成后, 下一个资源栈集操作才允许被创建。</p> <p>该参数如果设定为true, 资源栈集允许并发地生成多个资源栈集操作, 执行非冲突操作, 并将冲突操作进行排队处理。当冲突操作执行完毕, 资源栈集按请求顺序继续执行排队操作。</p> <p>注: 冲突操作指资源栈集允许多个操作同时执行的条件下, 如果超过一个以上的操作包含了同一资源栈实例, 此时在该资源栈实例上的多个操作被称为冲突操作。</p> <p>当资源栈集状态为 OPERATION_IN_PROGRESS 时, 不允许用户通过更新资源栈集 (UpdateStackSet) 来更新该参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前, 一个资源栈集下仅允许同时最多存在10个处于运行态的资源栈集操作*</li> </ul> |

## 响应参数

状态码: 400

表 2-700 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-701 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-702 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-703 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-704 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-705 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-706 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-707 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-708 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-709 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-710 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-711 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-712 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-713 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 更新资源栈集的描述信息

```
PATCH https://{endpoint}/v1/stack-sets/{stack_set_name}
{
  "stack_set_description": "my hello world stack set",
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4"
}
```

- 更新资源栈集的初始化资源栈时的描述信息

```
PATCH https://{endpoint}/v1/stack-sets/{stack_set_name}
{
  "initial_stack_description": "my initial stack description",
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4"
}
```

- 更新资源栈集的管理委托名称

```
PATCH https://{endpoint}/v1/stack-sets/{stack_set_name}
{
  "administration_agency_name": "my administration agency name",
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4"
}
```

- 更新资源栈集的被管理的委托名称

```
PATCH https://{endpoint}/v1/stack-sets/{stack_set_name}
{
  "managed_agency_name": "my managed agency name",
  "stack_set_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b4"
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 204 | 更新资源栈集成功                            |
| 400 | 用户请求非法                              |
| 401 | 用户身份认证失败                            |
| 403 | 1. 资源栈集状态非法，不允许更新<br>2. 用户无权限调用此API |
| 404 | 资源栈集不存在                             |
| 409 | 更新冲突，另一个请求正在操作此资源栈集                 |

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 429 | 请求数量过多  |
| 500 | 服务器内部错误 |

## 2.6.14 获取资源栈集操作的元数据

### 功能介绍

获取资源栈集操作元数据（ ShowStackSetOperationMetadata ）

此API用于获取指定资源栈集操作的元数据，包括资源栈集操作ID、资源栈集ID、资源栈集名称、资源栈集操作状态、创建时间、更新时间、部署目标等信息。

具体信息见ShowStackSetOperationMetadataResponseBody。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/operations/{stack\_set\_operation\_id}/  
metadata

表 2-714 路径参数

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name         | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |
| stack_set_operation_id | 是    | String | 资源栈集操作（ stack_set_operation ）的唯一Id。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度：36<br>最大长度：36       |

表 2-715 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id  | 否    | String | <p>资源栈集 ( stack_set ) 的唯一 ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的 stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度： <b>36</b></p> <p>最大长度： <b>36</b></p>                                                                            |
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为”资源编排资源栈集服务“的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-716 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>128</b> |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-717 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_operation_id | String | 资源栈集操作（stack_set_operation）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为UUID。<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| stack_set_id           | String | 资源栈集（stack_set）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | String | 资源栈集 (stack_set) 的名字。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| status         | String | 资源栈集操作状态 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>QUEUE_IN_PROGRESS</i> - 正在排队</li> <li>• <i>OPERATION_IN_PROGRESS</i> - 正在操作</li> <li>• <i>OPERATION_COMPLETE</i> - 操作完成</li> <li>• <i>OPERATION_FAILED</i> - 操作失败</li> <li>• <i>STOP_IN_PROGRESS</i> - 正在停止</li> <li>• <i>STOP_COMPLETE</i> - 停止完成</li> <li>• <i>STOP_FAILED</i> - 停止失败</li> </ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>QUEUE_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>OPERATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>OPERATION_COMPLETE</b></li> <li>• <b>OPERATION_FAILED</b></li> <li>• <b>STOP_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>STOP_COMPLETE</b></li> <li>• <b>STOP_FAILED</b></li> </ul> |
| status_message | String | 资源栈集操作失败时会展示此次操作失败的原因，例如，资源栈实例部署或删除失败个数超过上限或资源栈集操作超时。<br>如果需要查看详细失败信息，可通过 ListStackInstances API 获取查看资源栈实例的 status_message。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action                     | String | <p>用户当前的操作</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CREATE_STACK_INSTANCES</i> - 创建资源栈实例</li> <li>• <i>DELETE_STACK_INSTANCES</i> - 删除资源栈实例</li> <li>• <i>DEPLOY_STACK_SET</i> - 部署资源栈集</li> <li>• <i>DEPLOY_STACK_INSTANCES</i> - 部署资源栈实例</li> <li>• <i>UPDATE_STACK_INSTANCES</i> - 更新资源栈实例</li> </ul> <p>枚举值:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CREATE_STACK_INSTANCES</b></li> <li>• <b>DELETE_STACK_INSTANCES</b></li> <li>• <b>DEPLOY_STACK_SET</b></li> <li>• <b>DEPLOY_STACK_INSTANCES</b></li> <li>• <b>UPDATE_STACK_INSTANCES</b></li> </ul> |
| administration_agency_name | String | <p>管理委托名称</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有 iam:tokens:assume 权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义 SELF_MANAGED 权限类型时，administration_agency_name 和 administration_agency_urn 必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予 administration_agency_urn，administration_agency_name 只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用 SERVICE_MANAGED 权限类型时，指定该参数将报错 400。</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p>                                                                                                                           |

| 参数                  | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| administration_urn  | String                                    | <p>管理委托URN</p> <p>资源编排服务使用该委托获取成员账号委托给管理账号的权限。该委托中必须含有sts:tokens:assume权限，用以后续获取被管理委托凭证。如果不包含，则会在新增或者部署实例时报错。</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，administration_urn和administration_urn 必须有且只有一个存在。</p> <p>推荐用户在使用信任委托时给予administration_urn，administration_urn只支持接收委托名称，如果给予了信任委托名称，则会在部署模板时失败。</p> <p>当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400。</p> |
| managed_agency_name | String                                    | <p>被管理的委托名称。</p> <p>资源编排服务会使用该委托获取实际部署资源所需要的权限</p> <p>不同成员账号委托给管理账号的委托名称需要保持一致。暂不支持根据不同provider定义不同委托权限</p> <p>当用户定义SELF_MANAGED权限类型时，必须指定该参数。当用户使用SERVICE_MANAGED权限类型时，指定该参数将报错400</p> <p><a href="#">创建委托及授权方式</a></p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：64</p>                                                                                       |
| deployment_targets  | <a href="#">deployment_targets</a> object | 部署目标信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| create_time         | String                                    | 资源栈集操作的创建时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| update_time         | String                                    | 资源栈集操作的更新时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                    | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_preferences | <b>operation_preferences</b> object | <p>资源栈集操作（stack_set_operation）的部署策略。该参数只在指定的单次操作中生效。</p> <p>当用户不指定该参数时，默认的操作部署策略为区域（region）内资源栈实例串行部署，即每次只执行一个资源栈实例，区域（region）间随机且串行部署，执行完一个region下的全部资源栈实例后，才会选择另一个region部署，容错次数默认为0。</p> <p>该参数可以在生成资源栈集操作的四个API中指定：</p> <p>创建资源栈实例（CreateStackInstance），部署资源栈集（DeployStackSet），更新资源栈实例（UpdateStackInstance），删除资源栈实例（DeleteStackInstance）</p> |

表 2-718 deployment\_targets

| 参数         | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regions    | Array of strings | <p>用户指定资源栈集操作所涉及的区域。</p> <p><i>在DeployStackSet API中，根据用户输入regions和domain_ids列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的region，则会报错。</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| domain_ids | Array of strings | <p>当资源栈集权限模型是SELF_MANAGED时，用户指定包含本次操作涉及到的租户ID内容。</p> <p><i>在DeployStackSet API中，如果指定该参数，根据用户输入的domain_ids列表和regions列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果指定了没有被资源栈集所管理的domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，该参数需结合domain_id_filter_type使用。用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的OU中指定或排除部署的租户ID信息，或除提供的OU外，还进行额外部署的租户ID信息。</p> <p>domain_ids和domain_ids_uri 有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：64<br/>数组长度：1 - 100</p> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_ids_uri | String | <p>当资源栈集权限模型是SELF_MANAGED时，用户指定包含本次操作涉及到的租户ID内容文件的OBS地址。</p> <p>内容格式要求每个租户ID以逗号(,)分割，支持换行。当前仅支持csv文件，且文件的编码格式须为UTF-8。文件大小不超过100KB。</p> <p>上传的csv文件应尽量避免Excel操作，以防出现读取内容不一致的问题。推荐使用记事本打开确认内容是否符合预期。</p> <p><i>在DeployStackSet API中，如果指定该参数，根据用户输入的domain_ids_uri文件内容和regions列表，以笛卡尔积的形式选择资源栈集中存在的资源栈实例进行部署。如果内容包含了没有被资源栈集所管理的domain_id，则会报错。</i></p> <p>当资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，该参数需结合domain_id_filter_type使用。链接文件内容用于指定资源栈集操作涉及到的，从所提供的OU中指定或排除部署的租户ID信息，或除提供的OU外，还进行额外部署的租户ID信息。</p> <p>domain_ids和domain_ids_uri有且仅有一个存在。</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：2048</p> |

| 参数                      | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| organizational_unit_ids | Array of strings | <p>组织单元（Organizational Unit，缩写OU）ID列表，仅在资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时，才允许指定该参数。</p> <p>用户指定的Organization组织部署的ID列表，可以是根组织（Root）ID，也可以是某些组织单元的ID。</p> <p>创建资源栈实例（CreateStackInstances）API 必须指定该参数，该API 会异步校验OU IDs 的合法性，校验有效的OU IDs 及其所有非空子OU ID 都会被资源栈集记录管理。该API允许指定没有或者已经被资源栈集管理的OU IDs。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若资源栈集不自动部署，空子OU不会被资源栈集记录管理（特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号）。*</li> <li>【暂不支持】若资源栈集开启自动部署，空子OU也会被资源栈集记录管理（特指子OU下无成员账号或部署排除其下所有成员账号），自动部署仅针对成员账号变动，不针对其他组织结构变化，例如新增OU等，新增OU不会自动被资源栈集管理。*</li> </ul> <p>部署或删除资源栈实例（DeployStackSet、UpdateStackInstances、DeleteStackInstances）API，只允许指定已经被资源栈集管理的OU IDs。若指定了没有被资源栈集记录管理的OU IDs，则会报错。</p> <p>删除资源栈实例（DeleteStackInstances）API 必须指定该参数。</p> <p>用户可以通过获取资源栈集元数据（ShowStackSetMetadata）API，获取通过创建资源栈实例（CreateStackInstances）API 请求指定过的OU IDs。</p> <p>资源栈集不仅会部署到目标 OU 中的用户，同时还会部署所有子 OU 下的用户。指定该参数后，资源栈集会根据用户输入的 OU 列表下所有的用户信息（包含子 OU 下的用户）和region列表，以笛卡尔积的形式，选择资源栈实例进行创建或部署。</p> <p><i>资源栈集不会选择组织管理员作为部署目标，进行资源栈实例的创建或部署，即使组织管理员位于给与的组织或组织的 OU 中。</i></p> <p>数组长度：<b>1 - 100</b></p> |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id_filter_type | String | <p>租户ID筛选类型，仅支持资源栈集权限模型是SERVICE_MANAGED时指定该参数。默认为NONE</p> <p>用户可以指定不同的筛选类型，通过domain_ids或domain_ids_uri指定或排除部署的用户信息，以增加或限制部署目标用户范围，实现不同的部署策略。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>INTERSECTION</i> - 从所提供的 OUs 中选择指定用户进行部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>DIFFERENCE</i> - 从所提供的 OUs 中排除指定用户部署。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri有且仅能有一个存在。</li> <li>• <i>UNION</i> - 除了部署到提供的 OUs 外，还将部署到指定的账户中。用户可以通过同时指定organizational_unit_ids和domain_ids/domain_ids_uri以实现在同一请求中部署整个OU和来自不同OU的特定个人账户。指定该类型时，domain_ids和domain_ids_uri有且仅能有一个存在。创建资源栈实例(CreateStackInstances)除外，该API不允许指定使用该类型。</li> <li>• <i>NONE</i> - 只部署在指定 OUs 中的所有账户。该类型下domain_ids和domain_ids_uri字段必须为空。</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERSECTION</b></li> <li>• <b>DIFFERENCE</b></li> <li>• <b>UNION</b></li> <li>• <b>NONE</b></li> </ul> |

表 2-719 operation\_preferences

| 参数                      | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| region_concurrency_type | String           | <p>部署资源栈实例时区域（region）的执行策略，分为两种，SEQUENTIAL和PARALLEL，区分大小写，默认值为SEQUENTIAL</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>SEQUENTIAL</i>：顺序执行，执行完一个region下的全部资源栈实例后再去执行另一个region。默认顺序执行。</li> <li>• <i>PARALLEL</i>：并发执行，并发部署所有指定区域的资源栈实例。</li> </ul> <p>缺省值：<b>SEQUENTIAL</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEQUENTIAL</b></li> <li>• <b>PARALLEL</b></li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| region_order            | Array of strings | <p>区域（region）部署顺序。只有当用户指定region_concurrency_type为SEQUENTIAL时才会允许指定该参数。用户指定部署region的顺序，不允许出现资源栈集管理之外的region。</p> <p>如果不指定，实际部署region顺序随机。部署顺序仅在当次部署时生效，应该包含且仅包含本次部署的所有region。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| failure_tolerance_count | Long             | <p>容错次数。用户定义在每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数量。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>如果定义region顺序执行（region_concurrency_type值为SEQUENTIAL），在某个region超过容错次数时，资源栈集会取消所有状态仍处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE；</p> <p>如果是region并行执行（region_concurrency_type值为PARALLEL），在某个region超过容错次数时，资源栈集只会取消该region下所有处于WAIT_IN_PROGRESS状态的实例。被取消的实例状态最终变为CANCEL_COMPLETE。</p> <p>对处于OPERATION_IN_PROGRESS，或已经部署完成，即处于OPERATION_COMPLETE或者OPERATION_FAILED状态的资源栈实例，不受影响，状态不变。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：<b>0</b></p> <p>最大值：<b>100</b></p> |

| 参数                           | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_percentage | Long | <p>容错百分比。定义每个区域（region）下，允许部署失败的资源栈实例数占该region下所有资源栈实例数的百分比。该参数取值默认为0，限定0和正整数。</p> <p>通过容错百分比*资源栈实例数，并向下取整，得到实际容错次数。</p> <p>failure_tolerance_count 和 failure_tolerance_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：0<br/>最大值：100</p>                                                                                                                                                                               |
| max_concurrent_count         | Long | <p>每个区域（region）下可同时部署资源栈实例的最大账户数。该参数取值默认为1，限定为正整数。</p> <p>最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定failure_tolerance_percentage，最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：5</p>                                                                                                                           |
| max_concurrent_percentage    | Long | <p>最大并发账户百分比，每个区域（region）中可同时部署的资源栈实例的最大账户百分比。该参数取值默认为1，限定正整数。</p> <p>RFS根据百分比 *（每个region下资源栈实例数）得到的值，再向下取整，得到实际最大并发账户数。如果实际最大并发账户数向下取整值为0时，则默认选择最大并发账户数为1。</p> <p>通过百分比计算得到的实际最大并发账户数最多比容错次数多1。如果用户指定 failure_tolerance_percentage，实际最大并发账户数最多比 failure_tolerance_percentage * 资源栈实例数多1。保证部署在所需的容错级别停止。</p> <p>max_concurrent_count 和 max_concurrent_percentage 仅能有一个存在。</p> <p>最小值：1<br/>最大值：100</p> |

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_tolerance_mode | String | <p>资源栈集操作部署的失败容忍模式，分为两种，<code>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</code>和<code>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</code>，区分大小写，默认值为<code>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</code>。</p> <p>详细介绍：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><code>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</code></b>: 此选项会动态降低并发级别，以确保同region下部署失败的账户数量永远不超过 <math>\text{failure\_tolerance\_count} + 1</math>。当用户指定 <code>failure\_tolerance\_percentage</code> 时，确保同region下部署失败的账户数量不超过 <math>\text{failure\_tolerance\_percentage} * \text{资源栈实例数} + 1</math>。</li> <li>• 初始实际最大并发数为 <code>max\_concurrent\_count</code>，如果用户指定的是 <code>max\_concurrent\_percentage</code>，则初始实际最大并发数为 <math>\text{max\_concurrent\_percentage} * \text{资源栈实例数}</math>，随后，实际最大并发数会根据失败次数增加而减少。</li> <li>• <b><code>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</code></b>: 此选项将 <code>failure\_tolerance\_count</code> (<code>failure\_tolerance\_percentage</code>) 与实际并发数分离开。该参数允许资源栈集操作始终以指定的 <code>max\_concurrent\_count</code> 或 <code>max\_concurrent\_percentage</code> 操作资源栈实例。</li> <li>• 此时不保证资源栈实例失败总数小于 <math>\text{failure\_tolerance\_count} + 1</math>，如果用户指定的是 <code>failure\_tolerance\_percentage</code> 的值，则不保证资源栈实例失败总数小于 <math>\text{failure\_tolerance\_percentage} * \text{资源栈实例数} + 1</math>。</li> </ul> <p>缺省值：<b><code>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</code></b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><code>STRICT_FAILURE_TOLERANCE</code></b></li> <li>• <b><code>SOFT_FAILURE_TOLERANCE</code></b></li> </ul> |

状态码： 400

表 2-720 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-721 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-722 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-723 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-724 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-725 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-726 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-727 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-728 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-729 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-730 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-731 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

获取资源栈集操作的元数据

GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/operations/{stack\_set\_operation\_id}/metadata

## 响应示例

状态码: 200

获取资源栈集操作元数据成功

```
{
  "stack_set_operation_id": "daa46d87-045b-4a50-a0d5-c167fc34b632",
  "stack_set_id": "10f29827-939f-4a11-8bcc-65b051257860",
  "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
  "status": "OPERATION_COMPLETE",
  "administration_agency_name": "test_administration_agency_name",
  "managed_agency_name": "test_managed_agency_name",
  "action": "CREATE_STACK_INSTANCES",
  "deployment_targets": {
    "domain_ids": [ "dfda721e8ecd46088662f2dc9e97b1c6", "dfda721e8ecd46088662f2dc9e97b1c7" ],
    "regions": "cn-north-5"
  },
  "operation_preferences": {
    "failure_tolerance_count": 4,
    "max_concurrent_count": 3,
    "region_order": [ "cn-north-5" ],
    "region_concurrency_type": "SEQUENTIAL",
    "failure_tolerance_mode": "STRICT_FAILURE_TOLERANCE"
  },
  "create_time": "2023-05-15T15:39:25.210Z",
}
```

```
"update_time" : "2023-05-15T16:39:25.210Z"  
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | 获取资源栈集操作元数据成功     |
| 400 | 用户请求非法            |
| 401 | 用户身份认证失败          |
| 403 | 用户无权限调用此API       |
| 404 | 资源栈集不存在或资源栈集操作不存在 |
| 429 | 请求数量过多            |
| 500 | 服务器内部错误           |

## 2.6.15 获取资源栈实例

### 功能介绍

获取资源栈实例（ShowStackInstance）

用户可以使用此API获取资源栈实例的详细信息，包括关联资源栈名称与id，创建时间，参数覆盖等

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/stack-sets/{stack\_set\_name}/stack-instances/{stack\_instance\_addr}

表 2-732 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_name | 是    | String | 资源栈集的名称。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|---------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_instance_addr | 是    | String | 资源栈实例的唯一地址。该地址由region和stack_domain_id通过"/"（转义后为%2f或%2F）拼接而成。该地址在domain_id+region+stack_set_name下唯一。<br>最小长度：1 |

表 2-733 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id | 否    | String | 资源栈集（stack_set）的唯一ID。<br>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。<br>由于资源栈集名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，再重新创建一个同名资源栈集。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| call_identity | 否    | String | <p>仅支持资源栈集权限模式为 SERVICE_MANAGED时指定该参数。用于指定用户是以组织管理账号还是成员帐户中的服务委托管理员身份调用资源栈集。默认为SELF。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无论指定何种用户身份，创建或部署的资源栈集始终在组织管理账号名下。* <ul style="list-style-type: none"> <li>- SELF - 以组织管理账号身份调用。</li> <li>- DELEGATED_ADMIN - 以服务委托管理员身份调用。用户的华为云账号必须在组织中已经被注册为”资源编排资源栈集服务“的委托管理员。</li> </ul> </li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELF</li> <li>• DELEGATED_ADMIN</li> </ul> |

## 请求参数

表 2-734 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一ID，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：128</p> |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-735 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stack_set_id   | String | <p>资源栈集 (stack_set) 的唯一ID。</p> <p>此ID由资源编排服务在生成资源栈集的时候生成，为UUID。</p> <p>由于资源栈集名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的资源栈集，删除，在重新创建一个同名资源栈集。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈集就是我以为的那个，而不是又其他队友删除后创建的同名资源栈集。因此，使用ID就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的资源栈集所对应的ID都不相同，更新不会影响ID。如果给予的stack_set_id和当前资源栈集的ID不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：36</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stack_set_name | String | <p>资源栈集 (stack_set) 的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>最小长度：1<br/>最大长度：128</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status         | String | <p>资源栈实例的状态</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>WAIT_IN_PROGRESS</i> - 资源栈实例等待操作中</li> <li>• <i>CANCEL_COMPLETE</i> - 资源栈实例操作取消完成</li> <li>• <i>OPERATION_IN_PROGRESS</i> - 资源栈实例操作中</li> <li>• <i>OPERATION_FAILED</i> - 资源栈实例操作失败</li> <li>• <i>INOPERABLE</i> - 资源栈实例不可操作</li> <li>• <i>OPERATION_COMPLETE</i> - 资源栈实例操作完成</li> </ul> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WAIT_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>CANCEL_COMPLETE</b></li> <li>• <b>OPERATION_IN_PROGRESS</b></li> <li>• <b>OPERATION_FAILED</b></li> <li>• <b>INOPERABLE</b></li> <li>• <b>OPERATION_COMPLETE</b></li> </ul> |

| 参数                            | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_message                | String                      | 在资源栈实例状态为 <i>INOPERABLE</i> 或 <i>OPERATION_FAILED</i> 时，会显示简要的错误信息总结以供 debug                                                                                                                                                                                                         |
| stack_id                      | String                      | 资源栈 (stack) 的唯一 ID。<br>此 ID 由资源编排服务在生成资源栈的时候生成，为 UUID。<br>由于资源栈名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫 HelloWorld 的资源栈，删除，再重新创建一个同名资源栈。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的资源栈就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名资源栈。因此，使用 ID 就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的资源栈所对应的 ID 都不相同，更新不会影响 ID。如果给予的 stack_id 和当前资源栈的 ID 不一致，则返回 400 |
| stack_name                    | String                      | 资源栈的名称。此名字在 domain_id+区域+project_id 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                                                                                                            |
| stack_domain_id               | String                      | 资源栈实例所关联的资源栈所在的租户 ID                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| latest_stack_set_operation_id | String                      | 最新一次部署该资源栈实例的资源栈集操作 ID<br>此 ID 由资源编排服务在生成资源栈集操作的时候生成，为 UUID                                                                                                                                                                                                                          |
| region                        | String                      | 资源栈实例所关联的资源栈所在的区域                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| create_time                   | String                      | 资源栈实例的创建时间，格式为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC 时区，即，如 1970-01-01T00:00:00.000Z                                                                                                                                                                                                    |
| update_time                   | String                      | 资源栈实例的更新时间，格式为 YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC 时区，即，如 1970-01-01T00:00:00.000Z                                                                                                                                                                                                    |
| var_overrides                 | <b>var_overrides</b> object | 该资源栈实例的参数覆盖内容<br>如果用户通过 CreateStackInstances 或 UpdateStackInstances API 对该资源栈实例设置了参数覆盖，该字段会返回资源栈实例记录的最新参数覆盖内容<br>如果该字段未返回，用户使用资源栈集中记录的参数部署该实例                                                                                                                                        |

表 2-736 var\_overrides

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vars_uri_content | String | vars_uri对应的文件内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vars_body        | String | <p>HCL参数文件的内容。HCL模板支持参数传入，即，同一个模板可以给予不同的参数而达到不同的效果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vars_body使用HCL的tfvars格式，用户可以将“.tfvars”中的内容提交到vars_body中</li> <li>资源编排服务支持vars_body和vars_uri，如果以上两种方式中声明了同一个变量，将报错400</li> <li>如果vars_body过大，可以使用vars_uri</li> <li>资源栈集不支持敏感数据加密，资源编排服务会直接明文使用、log、展示、存储对应的vars_body</li> </ul> |

状态码： 400

表 2-737 响应 Body 参数

| 参数                            | 参数类型                                    | 描述                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| error_code                    | String                                  | <p>响应码</p> <p>最小长度： 11</p> <p>最大长度： 11</p> |
| error_msg                     | String                                  | 响应消息                                       |
| encoded_authorization_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                             |
| details                       | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                          |

表 2-738 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-739 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-740 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 403

表 2-741 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-742 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-743 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-744 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-745 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-746 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-747 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-748 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

获取region是cn-north-7， domain\_id是my-domain-id的资源栈实例的详细信息

GET https://{endpoint}/v1/stack-sets/my\_stack\_set/stack-instances/cn-north-7%2fmy-domain-id

## 响应示例

状态码： 200

获取资源栈实例成功

```
{
  "stack_set_id": "f689e9fd-97e7-4185-bd8a-7d5f708d45d7",
  "stack_set_name": "my_hello_world_stack_set",
  "latest_stack_set_operation_id": "3fef5d3e-27b6-44e8-9769-1d7262bd9430",
  "status": "OPERATION_COMPLETE",
  "stack_id": "ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2",
  "stack_name": "my_hello_world_stack",
  "stack_domain_id": "6cbcca2a2f114a63841bdbc7a19b7b09",
  "region": "cn-north-7",
  "create_time": "2023-05-15T15:39:25.210Z",
  "update_time": "2023-05-15T16:39:25.210Z",
  "var_overrides": {
    "vars_body": "var_key1=\"var_value1\"",
    "vars_uri_content": "var_key2=\"var_value2\""
  }
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 获取资源栈实例成功        |
| 400 | 用户请求非法           |
| 401 | 用户身份认证失败         |
| 403 | 用户无权限调用此API      |
| 404 | 资源栈集不存在或资源栈实例不存在 |
| 429 | 请求数量过多           |
| 500 | 服务器内部错误          |

## 2.7 自定义 provider 管理

### 2.7.1 创建私有 provider

#### 功能介绍

创建私有provider ( CreatePrivateProvider )

创建一个私有的空provider。如果用户给予了provider\_version和function\_graph\_urn，则在创建私有provider的同时，还会在私有provider下创建一个私有provider版本。

- 私有provider允许用户将自定义的provider注册到RFS中，并仅提供给当前用户使用。
- 如果同名私有provider在当前账户中已经存在，则会返回409。

- 版本号遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。
- 在本API中，`provider_version`和`function_graph_urn`需要搭配使用，如果只指定其中一个参数，则会返回400。
- 资源编排服务只会对`function_graph_urn`进行浅校验，如是否符合正则，是否仅指定为当前region等。并不会深度校验，即用户是否存在权限调用，是否真实存在等。
- 该API会返回`provider_source`字段，该字段按照“`huawei.com/private-provider/{provider_name}`”的形式拼接。关于`provider_name`和`provider_source`字段在模板中的使用细节，详见下方描述中。
- 如果用户期望使用名称中不含有大写英文的`provider`，可以按照如下展示将`provider_source`字段指定为模板中定义的`required_providers`中的`source`参数。
- 如果用户期望使用名称含有大写英文的`provider`，需要将`provider_name`完全转化为小写英文创建。同时用户既可以在模板中使用API返回的`provider_source`参数，也可以在模板中以“`huawei.com/private-provider`”为固定前缀，按照原含大写英文的`provider_name`，拼写`provider_source`参数。

以HCL格式的模板为例，模板中引用私有`provider`的语法如下：

```
Provider "{provider_name}" {  
  source = "{provider_source}"  
  version = "{provider_version}"  
}
```

以JSON格式的模板为例，模板中引用私有`provider`的语法如下：

```
{  
  "terraform":{  
    "required_providers":[  
      {  
        "{provider_name}":{  
          "source":"{provider_source}",  
          "version":"{provider_version}"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

RFS在支持用户使用FunctionGraph(以下简称：FG)的HTTP函数运行私有Provider时，定义了一套详细的对接规则，以实现RFS与私有Provider之间的成功交互。其中关于FG的HTTP函数使用，请参考官网文档：[https://support.huaweicloud.com/productdesc-functiongraph/functiongraph\\_02\\_1002.html](https://support.huaweicloud.com/productdesc-functiongraph/functiongraph_02_1002.html)。用户需要在提供的FG的HTTP函数方法中，按照如下规则实现一系列对应方法：

1. 用户需要首先在FG中启动一个HTTP Server，用于接受来自RFS的HTTP请求，请求的Path固定为`/provider`，请求方法为`POST`。RFS规定了发送给FG的HTTP请求体，请求体格式如下所示：`{ "method_name": String, "request_data": String, "context":{ "session_id": String, "config_data": String } }`用户提供的FG的HTTP函数需要能够接收如上请求。否则会调用私有Provider失败，导致资源编排失败。
2. 下面对FG中如何使用请求体中的各个参数，以实现FG与RFS的成功交互做详细解释：`"method_name"`：RFS期望FG的HTTP函数中调用的私有`provider`的gRPC方法名。RFS会在请求体中，根据实际业务场景，每次从如下方法中选择一个进行传递。其中每个方法名需要与`provider`中原生的gRPC方法一一对应。在收到携带有某个方法名的请求后，FG的HTTP函数内能够调用对应的私有`provider`的原生gRPC方法，实现具体资源的处理逻辑。`provider`内提供的原生gRPC协议请参考：`tfplugin5.proto`和`grpc_controller.proto`。方法名列表如下：

```
tfplugin5.proto:  
"/tfplugin5.Provider/GetSchema"
```

```
"/tfplugin5.Provider/PrepareProviderConfig"  
"/tfplugin5.Provider/ValidateResourceTypeConfig"  
"/tfplugin5.Provider/ValidateDataSourceConfig"  
"/tfplugin5.Provider/UpgradeResourceState"  
"/tfplugin5.Provider/Configure"  
"/tfplugin5.Provider/ReadResource"  
"/tfplugin5.Provider/PlanResourceChange"  
"/tfplugin5.Provider/ApplyResourceChange"  
"/tfplugin5.Provider/ImportResourceState"  
"/tfplugin5.Provider/ReadDataSource"  
"/tfplugin5.Provider/Stop"  
grpc_controller.proto:  
"/plugin.GRPCController/Shutdown"
```

"request\_data": RFS传递给FG的HTTP函数中每个方法的请求内容。在每个方法的处理逻辑中，需要先将request\_data中的数据使用base64解码，然后作为私有provider的gRPC方法的数据传入。"config\_data": 用于自定义provider处理实际请求前的初始化，如果context中config\_data非空，FG的HTTP函数需要先将config\_data作为输入调用/tfplugin5.Provider/Configure方法，进行初始化，再根据method\_name调用对应的方法获取响应。"session\_id": 表示请求是否来自同一个模板中的同一批编排任务。session\_id相同，表示请求来自同一个模板中的同一批编排任务。注意：用户启动的同一个provider进程不能接受多个来自RFS的请求。RFS推荐用户处理请求时，每次都启动新的进程处理相关请求。

3. 在FG的HTTP函数中实现的请求响应按照固定格式进行返回，响应体的格式如下，成功响应码固定为200，任何其他响应码均视为失败请求，会导致资源编排失败。  
{ "response\_data": String, "error": String }  
"response\_data": 调用私有provider的gRPC方法返回的内容。在FG的HTTP函数中，需要将gRPC方法返回的响应序列化后使用base64编码返回。"error": 调用gRPC方法返回的错误信息。

#### 约束与限制:

1. 私有provider为用户自行定义，提供给RFS的provider插件，RFS不负责校验其内部逻辑是否正确。
2. RFS不负责维护私有provider的生命周期。用户使用私有provider部署的资源栈，由于私有provider缺失或问题，导致资源栈无法继续部署管理的，RFS不负责提供解决方案。
3. RFS不负责保障私有provider的信息安全。用户使用私有provider部署的资源栈，由于模板中存在敏感数据，进而导致敏感信息泄露给第三方相关资源的，RFS不承担其相关责任。
4. 当前调用私有provider过程中增加了网络因素，因此使用私有provider部署的失败概率会增加。如果出现因网络原因导致的部署失败，可以增加重试操作。
5. 当前RFS会同步调用用户在FG中定义的一系列方法，单次方法需要确保运行时间不超过30s，否则会极大增加失败概率。
6. 当前仅支持在模板中固定私有provider版本，不支持>,>=,<,<=,~>等定义宽松版本的表达式。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

POST /v1/private-providers

## 请求参数

表 2-749 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                         |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>128</b> |

表 2-750 请求 Body 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provider_name        | 是    | String | 私有provider ( private-provider ) 的名称。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用小写英文、数字、中划线。仅支持以小写英文、数字开头结尾。<br>按照HCL最佳实践，该名称推荐为在模板中定义的provider的本地名称 ( local_name ) 。<br>创建私有Provider ( CreatePrivateProvider ) API 还会以 “huawei.com/private-provider” 为固定前缀，并以 “huawei.com/private-provider/{provider_name}” 的形式返回provider_source字段。关于provider_name和provider_source字段在模板中的使用细节，详见创建私有Provider的API描述。<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>64</b> |
| provider_description | 否    | String | 私有provider ( private-provider ) 的描述。可用于客户识别被管理的私有provider。<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>1024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provider_version    | 否    | String | provider的版本号。版本号必须遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义<br>最小长度：5<br>最大长度：128                                                                                                                                                                                                                                                        |
| version_description | 否    | String | 私有provider版本（provider version）的描述。可用于客户识别并管理私有provider的版本。注意：provider版本为不可更新（immutable），所以该字段不可更新，如果需要更新，请删除后重建<br>最小长度：0<br>最大长度：1024                                                                                                                                                                                           |
| function_graph_urn  | 否    | String | FunctionGraph方法的统一资源标识，用于唯一标识的FunctionGraph方法。当前只支持和RFS同region的function_graph_urn，如果给予了关于其他region的，会报错400。<br>关于该参数的详细解释，请参考官方文档： <a href="https://support.huaweicloud.com/api-functiongraph/functiongraph_06_0102.html">https://support.huaweicloud.com/api-functiongraph/functiongraph_06_0102.html</a><br>最小长度：32<br>最大长度：256 |

## 响应参数

状态码：201

表 2-751 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provider_id     | String | <p>私有provider ( private-provider ) 的唯一Id。<br/>此Id由资源编排服务在生成provider的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有provider名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有provider，删除，再重新创建一个同名私有provider。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有provider就是我以为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有provider。因此，使用Id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有provider所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给予的provider_id和当前provider的Id不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：36</p> |
| provider_source | String | <p>用户使用私有provider，在Terraform模板中定义required_providers信息时，需要指明的source参数。</p> <p>该参数按照“huawei.com/private-provider/{provider_name}”的形式拼接。关于provider_name和provider_source字段在模板中的使用细节，详见创建私有Provider的API描述。</p>                                                                                                                                                                                      |

状态码：400

表 2-752 响应 Body 参数

| 参数                            | 参数类型                                    | 描述                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| error_code                    | String                                  | <p>响应码</p> <p>最小长度：11<br/>最大长度：11</p> |
| error_msg                     | String                                  | 响应消息                                  |
| encoded_authorization_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                        |
| details                       | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                     |

表 2-753 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-754 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-755 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-756 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-757 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-758 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-759 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-760 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-761 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 500

表 2-762 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-763 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 创建一个空的私有provider

POST https://{endpoint}/v1/private-providers

```
{
  "provider_name": "my-hello-world-provider-name",
  "provider_description": "my first private provider"
}
```

- 创建一个带有版本的私有provider

POST https://{endpoint}/v1/private-providers

```
{
  "provider_name": "my-hello-world-provider-name",
  "provider_description": "my first hello world private provider",
  "provider_version": "0.0.1",
  "function_graph_urn": "urn:fss:cn-
north-7:a61dfe3154de42829367056598d5040f:function:default:test:latest",
  "version_description": "my first private provider version"
}
```

## 响应示例

状态码: 201

创建成功

```
{
  "provider_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "provider_source": "huawei.com/private-provider/my-hello-world-provider-name"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                    |
|-----|---------------------------------------|
| 201 | 创建成功                                  |
| 400 | 用户请求非法                                |
| 401 | 用户身份认证失败                              |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 私有provider数量达到上限 |
| 409 | 创建冲突, 同名的私有provider已经存在               |
| 429 | 请求数量过多                                |
| 500 | 服务器内部错误                               |

## 2.7.2 创建私有 provider 版本

### 功能介绍

创建私有provider版本（CreatePrivateProviderVersion）

- provider的版本号需遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。
- 如果provider\_name和provider\_id同时存在，则资源编排服务会检查是否两个匹配，如果不匹配则会返回400。
- 资源编排服务只会对function\_graph\_urn进行浅校验，如是否符合正则，是否仅指定为当前region等。并不会深度校验，即用户是否存在权限调用，是否真实存在等。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/private-providers/{provider\_name}/versions

表 2-764 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provider_name | 是    | String | 私有provider（private-provider）的名称。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用小写英文、数字、中划线。仅支持以小写英文、数字开头结尾。<br>最小长度：1<br>最大长度：64 |

### 请求参数

表 2-765 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-766 请求 Body 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provider_id         | 否    | String | <p>私有provider ( private-provider ) 的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成provider的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有provider名仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有provider，删除，再重新创建一个同名私有provider。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有provider就是我以为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有provider。因此，使用Id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有provider所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给予的provider_id和当前provider的Id不一致，则返回400</p> <p>最小长度：36<br/>最大长度：36</p> |
| provider_version    | 是    | String | <p>provider的版本号。版本号必须遵循语义化版本号 ( Semantic Version ) ，为用户自定义</p> <p>最小长度：5<br/>最大长度：128</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| version_description | 否    | String | <p>私有provider版本 ( provider version ) 的描述。可用于客户识别并管理私有provider的版本。注意：provider版本为不可更新 ( immutable ) ，所以该字段不可更新，如果需要更新，请删除后重建</p> <p>最小长度：0<br/>最大长度：1024</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| function_graph_urn | 是    | String | FunctionGraph方法的统一资源标识，用于标识唯一的FunctionGraph方法。当前只支持和RFS同region的function_graph_urn，如果给予了关于其他region的，会报错400。<br>关于该参数的详细解释，请参考官方文档： <a href="https://support.huaweicloud.com/api-functiongraph/functiongraph_06_0102.html">https://support.huaweicloud.com/api-functiongraph/functiongraph_06_0102.html</a><br>最小长度：32<br>最大长度：256 |

## 响应参数

状态码：400

表 2-767 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度：11<br>最大长度：11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                      |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。            |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。         |

表 2-768 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码：401

表 2-769 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-770 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 403

表 2-771 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-772 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-773 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-774 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-775 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-776 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-777 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-778 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-779 响应 Body 参数

| 参数                                      | 参数类型                                       | 描述                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                              | String                                     | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                               | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au-<br>thorization_mes-<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                                 | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-780 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 创建一个新的私有provider版本

POST https://{endpoint}/v1/private-providers/my-hello-world-provider-name/versions

```
{
  "provider_version": "0.0.2",
  "function_graph_urn": "urn:fss:cn-
north-7:a61dfe3154de42829367056598d5040f:function:default:test:latest",
  "version_description": "my second private provider version"
}
```

- 创建一个新的私有provider版本,并带有provider ID

POST https://{endpoint}/v1/private-providers/my-hello-world-provider-name/versions

```
{
  "provider_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "provider_version": "0.0.1",
  "function_graph_urn": "urn:fss:cn-
north-7:a61dfe3154de42829367056598d5040f:function:default:test:latest",
  "version_description": "my first private provider version"
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                                      |
|-----|-----------------------------------------|
| 201 | 创建成功，无数据返回                              |
| 400 | 用户请求非法                                  |
| 401 | 用户身份认证失败                                |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 私有provider版本数量达到上限 |
| 404 | 私有provider不存在                           |
| 409 | 创建冲突，同名的版本号（ provider_version ）已经存在     |
| 429 | 请求数量过多                                  |
| 500 | 服务器内部错误                                 |

## 2.8 资源编排-Hook

### 2.8.1 创建私有 hook

#### 功能介绍

创建私有hook（ CreatePrivateHook ）

创建一个带有初始默认版本的私有hook，创建私有hook的时候需要同时创建一个初始化的默认版本，不允许空私有hook的创建。设置配置(Configuration)后的私有hook才会在触发资源栈部署时生效，资源栈使用私有hook的默认版本。若创建私有hook时未指定配置项，则该私有hook在资源栈部署时不生效，后续可通过 UpdatePrivateHook API更新配置。

- 支持hook策略模板检验的资源栈服务API： DeployStack DeleteStack
- 创建私有hook时指定的版本为初始默认版本。
- 如果同名的私有hook在当前domain\_id+region下已经存在，则会返回409。
- 私有hook版本号遵循语义化版本号（ Semantic Version ），为用户自定义。
- 资源编排服务会对私有hook进行校验，如文件大小，策略文件语法校验等。若存在错误，则会创建失败。
- 当前仅支持部署资源前的检测，不支持部署资源过程中的检测。如果通过了部署资源前的检测，资源栈则会继续部署资源。反之会停止部署资源，并记录资源栈事件（ stack events ）。
- 仅支持OPA开源引擎识别的，以Rego（ <https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/> ）语言编写的策略模板(用户可以通过policy\_uri或policy\_body给与策略文件内容)。
- 策略模板中的决策结果使用object类型的hook\_result，hook\_result所在包的包名必须使用policy。hook\_result格式如下：

```
hook_result := {
  "is_passed": Bool,
  "err_msg": String,
}
```

其中is\_passed必选，err\_msg可选。RFS通过查询policy.hook\_result[is\_passed]判断是否通过策略校验。

- 如果policy.hook\_result[is\_passed]的结果是true，则表示通过策略校验，资源编排服务会继续部署资源。
  - 如果policy.hook\_result[is\_passed]的结果是false，则表示没有通过策略校验，资源编排服务会停止部署资源。并记录资源栈事件信息，信息的内容为policy.hook\_result[err\_msg]。如果没有设置err\_msg，则资源栈事件信息内容为默认错误信息（校验私有hook失败）。
  - 如果没有使用policy.hook\_result，则该策略不会生效，资源编排服务会继续部署资源。
- 策略模板中不支持调用其他服务API等方式获取数据、不支持任何形式的网络访问、不支持以任何形式的自定义函数或者方法等、不支持读取本地文件以及系统操作。

私有hook的策略模板语法如下：

```
package policy

import rego.v1

hook_result := {
  "is_passed": input.message == "world",
  "err_msg": "The error msg when private hook is not passed the validation",
}
```

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

POST /v1/private-hooks

## 请求参数

表 2-781 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-782 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name                | 是    | String                         | 私有hook的名字。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：<br>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>128</b> |
| hook_version             | 是    | String                         | 私有hook的版本号。版本号必须遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。<br>最小长度： <b>5</b><br>最大长度： <b>128</b>                                                                              |
| hook_description         | 否    | String                         | 私有hook的描述。可用于客户识别创建的私有hook。可通过 UpdatePrivateHook API更新私有hook的描述。<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>1024</b>                                                               |
| hook_version_description | 否    | String                         | 私有hook版本的描述。可用于客户识别创建私有hook的版本。注意：hook版本为不可更新（immutable），所以该字段不可更新，如果需要更新，请删除后重建。<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>1024</b>                                              |
| configuration            | 否    | <b>configuration</b><br>object | 私有hook配置项，可以指定私有hook生效的目标资源栈以及私有hook校验失败后资源栈的行为。可通过 UpdatePrivateHook API更新私有hook配置项。                                                                                 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| policy_uri  | 否    | String | <p>策略文件的OBS地址。内容仅支持OPA开源引擎识别的，以Rego ( <a href="https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/">https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/</a> ) 语言编写的策略模板。</p> <p>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问 ( Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region )</p> <p>策略文件当前支持单文件或zip压缩包，单文件需要以".rego"结尾，压缩包当前只支持zip格式，文件需要以.zip结尾。</p> <p>关于策略文件的校验要求如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文件必须是UTF8编码</li> <li>• 创建时会对大小、格式、语法等进行校验</li> <li>• 策略文件必须是UTF-8编码</li> <li>• 单文件或压缩包解压前后的大小应控制在1MB以内</li> <li>• 压缩包内的文件数量不能超过100个</li> <li>• 压缩包内的文件路径最长为2048</li> <li>• 压缩包内的文件名最长为255个字节</li> </ul> <p>policy_uri和policy_body必须有且只有一个存在</p> <p>最小长度： <b>0</b><br/>最大长度： <b>2048</b></p> |
| policy_body | 否    | String | <p>策略内容。仅支持OPA开源引擎识别的，以Rego ( <a href="https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/">https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/</a> ) 语言编写的策略模板。</p> <p>policy_body和policy_uri 必须有且只有一个存在</p> <p>最小长度： <b>0</b><br/>最大长度： <b>51200</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 2-783 configuration

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_stacks | 否    | String | <p>指定私有hook生效的目标资源栈，有效值为NONE或ALL。</p> <p>NONE：指定此私有hook不会作用于任何资源栈 ALL：指定此私有hook将会应用于账号下的所有资源栈</p> <p>缺省值：<b>NONE</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>NONE</b></li> <li>● <b>ALL</b></li> </ul>                                                          |
| failure_mode  | 否    | String | <p>指定私有hook校验失败后的行为，有效值为FAIL或WARN。</p> <p>FAIL：指定此私有hook校验失败后资源栈将停止部署，资源栈状态将更新为DEPLOYMENT_FAILED。</p> <p>WARN：指定此私有hook校验失败后仅通过资源栈事件展示警告消息，但不影响资源栈部署。</p> <p>缺省值：<b>WARN</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>WARN</b></li> <li>● <b>FAIL</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 201

表 2-784 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id | String | <p>私有hook ( private-hook ) 的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。</p> <p>最小长度：36</p> <p>最大长度：36</p> |

状态码：400

表 2-785 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| error_code                     | String                                  | <p>响应码</p> <p>最小长度：11</p> <p>最大长度：11</p> |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                                     |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                           |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                        |

表 2-786 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 401**

**表 2-787** 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

**表 2-788** Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

**状态码： 403**

**表 2-789** 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-790 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-791 响应 Body 参数

| 参数                                    | 参数类型                                       | 描述                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                            | String                                     | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                             | String                                     | 响应消息                        |
| encoded_au<br>thorization_mes<br>sage | String                                     | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                               | Array of<br><a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-792 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-793 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-794 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-795 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-796 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

创建一个带有初始默认版本的私有hook

```
POST https://{endpoint}/v1/private-hooks

{
  "hook_name": "my-hello-world-hook-name",
  "hook_version": "0.0.1",
  "policy_uri": "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/policy.rego",
  "configuration": {
    "target_stacks": "NONE",
    "failure_mode": "WARN"
  },
  "hook_description": "my first private hook",
  "hook_version_description": "my first private hook version"
}
```

## 响应示例

**状态码： 201**

创建成功

```
{
  "hook_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                |
|-----|-----------------------------------|
| 201 | 创建成功                              |
| 400 | 用户请求非法                            |
| 401 | 用户身份认证失败                          |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 私有hook数量达到上限 |
| 409 | 创建冲突，同名的私有hook已经存在                |
| 429 | 请求数量过多                            |
| 500 | 服务器内部错误                           |

## 2.8.2 删除私有 hook

### 功能介绍

删除私有hook ( DeletePrivateHook )

删除某个私有hook以及私有hook下的全部hook版本

- 默认版本只能调用本API删除，除默认版本外的其它版本可以调用 DeletePrivateHookVersion API删除。
- 若hook\_name和hook\_id同时存在，则资源编排服务会检查是否两个匹配，如果不匹配则会返回400。

**请谨慎操作，删除私有hook将会删除该私有hook和该私有hook下的所有私有hook版本。**

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## URI

DELETE /v1/private-hooks/{hook\_name}

表 2-797 路径参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name | 是    | String | 私有hook的名字。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：<br>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

表 2-798 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id | 否    | String | <p>私有hook ( private-hook ) 的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。</p> <p>最小长度： <b>36</b></p> <p>最大长度： <b>36</b></p> |

## 请求参数

表 2-799 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度： <b>36</b></p> <p>最大长度： <b>128</b></p> |

## 响应参数

状态码： **400**

表 2-800 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-801 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-802 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-803 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-804 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-805 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-806 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-807 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-808 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-809 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-810 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-811 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 删除私有hook  
DELETE https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name
- 删除私有hook，并提供hook ID以校验是否与当前私有hook匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name?  
hook\_id=d3e79f29-1b5c-44b2-8236-d609a59a634e

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 204 | 删除私hook成功，无数据返回 |
| 400 | 用户请求非法          |
| 401 | 用户身份认证失败        |
| 403 | 用户无权限调用此API     |
| 404 | 私有hook不存在       |
| 429 | 请求数量过多          |

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 500 | 服务器内部错误 |

## 2.8.3 创建私有 hook 版本

### 功能介绍

创建私有hook版本（CreatePrivateHookVersion）

创建私有hook版本，创建私有hook版本后需要调用UpdatePrivateHook API设置为默认版本才能生效。

- 版本号遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。
- 若hook\_name和hook\_id同时存在，则资源编排服务会检查是否两个匹配，如果不匹配则会返回400。
- 资源编排服务会对私有hook进行校验，如文件大小，策略文件语法校验等。若存在错误，则会创建失败。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v1/private-hooks/{hook\_name}/versions

表 2-812 路径参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name | 是    | String | 私有hook的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：<br>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>128</b> |

## 请求参数

表 2-813 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>128</b> |

表 2-814 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id      | 否    | String | 私有hook ( private-hook ) 的唯一Id。<br>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。<br>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |
| hook_version | 是    | String | 私有hook的版本号。版本号必须遵循语义化版本号 ( Semantic Version ) ，为用户自定义。<br>最小长度： <b>5</b><br>最大长度： <b>128</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_version_description | 否    | String | 私有hook版本的描述。可用于客户识别创建私有hook的版本。注意：hook版本为不可更新（immutable），所以该字段不可更新，如果需要更新，请删除后重建。<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>1024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| policy_uri               | 否    | String | 策略文件的OBS地址。内容仅支持OPA开源引擎识别的，以Rego（ <a href="https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/">https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/</a> ）语言编写的策略模板。<br>OBS地址支持同类型Region之间进行互相访问（Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region）<br>策略文件当前支持单文件或zip压缩包，单文件需要以".rego"结尾，压缩包当前只支持zip格式，文件需要以.zip结尾。<br>关于策略文件的校验要求如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文件必须是UTF8编码</li> <li>• 创建时会对大小、格式、语法等进行校验</li> <li>• 策略文件必须是UTF-8编码</li> <li>• 单文件或压缩包解压前后的大小应控制在1MB以内</li> <li>• 压缩包内的文件数量不能超过100个</li> <li>• 压缩包内的文件路径最长为2048</li> <li>• 压缩包内的文件名最长为255个字节</li> </ul> policy_uri和policy_body必须有且只有一个存在<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>2048</b> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| policy_body | 否    | String | 策略内容。仅支持OPA开源引擎识别的，以Rego ( <a href="https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/">https://www.openpolicyagent.org/docs/latest/policy-language/</a> ) 语言编写的策略模板。<br>policy_body和policy_uri 必须有且只有一个存在<br>最小长度：0<br>最大长度：51200 |

## 响应参数

状态码：400

表 2-815 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度：11<br>最大长度：11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                      |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。            |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。         |

表 2-816 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码：401

表 2-817 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-818 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 403

表 2-819 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-820 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-821 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-822 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-823 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-824 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-825 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-826 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-827 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-828 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 通过策略文件的uri在指定的私有hook下创建私有hook版本

```
POST https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/versions
```

```
{
  "hook_version": "0.0.1",
  "policy_uri": "https://my_hello_world_bucket.{region}.myhuaweicloud.com/policy.rego",
  "hook_version_description": "my first private hook version"
}
```
- 通过策略内容在指定的私有hook下创建私有hook版本

```
POST https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/versions
```

```
{
  "hook_version": "0.0.2",
  "policy_body": "package policy\n\nimport rego.v1\n\nhook_result := {\n\n\"is_passed\": input.message == \"world\",\n\n\"err_msg\": \"The error msg when private hook is not passed the validation\",\n\n}",
  "hook_version_description": "my second private hook version"
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 201 | 创建成功，无数据返回                          |
| 400 | 用户请求非法                              |
| 401 | 用户身份认证失败                            |
| 403 | 1. 用户无权限调用此API<br>2. 私有hook版本数量达到上限 |
| 404 | 私有hook不存在                           |
| 409 | 创建冲突，同版本的私有hook版本已经存在               |
| 429 | 请求数量过多                              |
| 500 | 服务器内部错误                             |

## 2.8.4 删除私有 hook 版本

### 功能介绍

删除私有hook版本（DeletePrivateHookVersion）

删除某个私有hook版本

- 默认版本只能调用DeletePrivateHook API删除，除默认版本外的其它版本都可以调用本API删除。
- 若hook\_name和hook\_id同时存在，则资源编排服务会检查是否两个匹配，如果不匹配则会返回400。

**请谨慎操作**

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v1/private-hooks/{hook\_name}/versions/{hook\_version}

表 2-829 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name    | 是    | String | 私有hook的名字。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：<br>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>128</b> |
| hook_version | 是    | String | 私有hook的版本号。版本号必须遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。<br>最小长度： <b>5</b><br>最大长度： <b>128</b>                                                                              |

表 2-830 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id | 否    | String | 私有hook（private-hook）的唯一Id。<br>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。<br>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |

## 请求参数

表 2-831 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 Id，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

## 响应参数

状态码：400

表 2-832 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                        |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度：11<br>最大长度：11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                      |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。            |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。         |

表 2-833 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码：401

表 2-834 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-835 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 403

表 2-836 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-837 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-838 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-839 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-840 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-841 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-842 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-843 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 删除私有hook版本  
DELETE https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/versions/0.0.1
- 删除私有hook版本，并提供hook ID以校验是否与当前私有hook匹配  
DELETE https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/versions/0.0.1?hook\_id=d3e79f29-1b5c-44b2-8236-d609a59a634e

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 204 | 删除私有hook版本成功，无数据返回          |
| 400 | 用户请求非法                      |
| 401 | 用户身份认证失败                    |
| 403 | 1.用户不允许删除默认版本 2.用户无权限调用此API |
| 404 | 1.私有hook不存在 2.私有hook版本不存在   |
| 429 | 请求数量过多                      |
| 500 | 服务器内部错误                     |

## 2.8.5 获取私有 hook 元数据

### 功能介绍

获取私有hook元数据 ( ShowPrivateHookMetadata )

获取某个私有hook的元数据信息

- 具体返回的信息见ShowPrivateHookMetadataResponseBody，若想查看私有hook下全部版本，请调用ListPrivateHookVersions。
- 若hook\_name和hook\_id同时存在，则资源编排服务会检查两个是否匹配，如果不匹配则会返回400。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v1/private-hooks/{hook\_name}/metadata

表 2-844 路径参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name | 是    | String | <p>私有hook的名字。此名字在 domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。</p> <p>推荐用户使用三段命名空间：<br/>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。</p> <p>最小长度：<b>1</b><br/>最大长度：<b>128</b></p> |

表 2-845 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id | 否    | String | <p>私有hook ( private-hook ) 的唯一id。</p> <p>此id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的id都不相同，更新不会影响id。如果给与的hook_id和当前hook的id不一致，则返回400。</p> <p>最小长度：<b>36</b><br/>最大长度：<b>36</b></p> |

## 请求参数

表 2-846 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>128</b> |

## 响应参数

状态码：200

表 2-847 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name | String | 私有hook的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>128</b>                                                                                                                                                                          |
| hook_id   | String | 私有hook（private-hook）的唯一Id。<br>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。<br>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。<br>最小长度： <b>36</b><br>最大长度： <b>36</b> |

| 参数               | 参数类型                        | 描述                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_description | String                      | 私有hook的描述。可用于客户识别创建的私有hook。可通过UpdatePrivateHook API更新私有hook的描述。<br>最小长度： <b>0</b><br>最大长度： <b>1024</b> |
| default_version  | String                      | 私有hook的默认版本号。版本号必须遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。<br>最小长度： <b>5</b><br>最大长度： <b>128</b>             |
| configuration    | <b>configuration object</b> | 私有hook配置项，可以指定私有hook生效的目标资源栈以及私有hook校验失败后资源栈的行为。可通过UpdatePrivateHook API更新私有hook配置项。                   |
| create_time      | String                      | 私有Hook（private-hook）的生成时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。         |
| update_time      | String                      | 私有Hook（private-hook）的更新时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。         |

表 2-848 configuration

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_stacks | String | 指定私有hook生效的目标资源栈，有效值为NONE或ALL。<br>NONE：指定此私有hook不会作用于任何资源栈<br>ALL：指定此私有hook将会应用于账号下的所有资源栈<br>缺省值： <b>NONE</b><br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>NONE</b></li> <li>● <b>ALL</b></li> </ul> |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failure_mode | String | <p>指定私有hook校验失败后的行为，有效值为FAIL或WARN。</p> <p>FAIL：指定此私有hook校验失败后资源栈将停止部署，资源栈状态将更新为DEPLOYMENT_FAILED。WARN：指定此私有hook校验失败后仅通过资源栈事件展示警告消息，但不影响资源栈部署。</p> <p>缺省值：<b>WARN</b></p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>WARN</b></li> <li>● <b>FAIL</b></li> </ul> |

状态码： 400

表 2-849 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| error_code                 | String                                  | <p>响应码</p> <p>最小长度： 11</p> <p>最大长度： 11</p> |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                                       |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。                             |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。                          |

表 2-850 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-851 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-852 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 403

表 2-853 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-854 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-855 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-856 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-857 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-858 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-859 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-860 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取私有hook元数据  
GET https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata
- 获取私有hook元数据，并提供hook ID以校验是否与当前私有hook匹配  
GET https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata?hook\_id=ea6a4f0e-ee8a-494e-b12a-8be4a1e65af2

## 响应示例

状态码： 200

获取私有hook元数据成功

```
{
  "hook_name": "my-hello-world-hook-name",
  "hook_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "hook_description": "my first hello world private hook",
  "default_version": "1.2.3",
  "configuration": {
    "target_stacks": "NONE",
    "failure_mode": "WARN"
  },
  "create_time": "1970-01-01T00:00:00.000Z",
  "update_time": "1970-01-01T00:00:00.000Z"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | 获取私有hook元数据成功 |
| 400 | 用户请求非法        |
| 401 | 用户身份认证失败      |
| 403 | 用户无权限调用此API   |
| 404 | 私有hook不存在     |
| 429 | 请求数量过多        |
| 500 | 服务器内部错误       |

## 2.8.6 更新私有 hook 元数据

### 功能介绍

更新私有hook元数据（UpdatePrivateHookMetadata）

更新当前私有hook的元数据信息

- 目前支持更新私有hook的描述、默认版本、配置。
- 如果需要创建新的版本，请调用CreatePrivateHookVersion。
- 更新为增量更新，即如果某个参数不提供，则保持原始值。
- 如果请求中没有需要被更新的参数（如请求中没有任何内容，或仅有hook\_id），则返回400。注意：即使更新原始值和目标值一致也被认为是有效更新
- 更新后私有hook的更新时间（update\_time）也会被更新
- 若hook\_name和hook\_id同时存在，则资源编排服务会检查是否两个匹配，如果不匹配则会返回400。

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## URI

PATCH /v1/private-hooks/{hook\_name}/metadata

表 2-861 路径参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name | 是    | String | 私有hook的名字。此名字在 domain_id+region 下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：<br>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度：1<br>最大长度：128 |

## 请求参数

表 2-862 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                          |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | 用户指定的，对于此请求的唯一 Id，用于定位某个请求，推荐使用 UUID<br>最小长度：36<br>最大长度：128 |

表 2-863 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_description | 否    | String | 私有hook的描述。可用于客户识别创建的私有hook。可通过 UpdatePrivateHook API 更新私有hook的描述。<br>最小长度：0<br>最大长度：1024 |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id         | 否    | String                         | <p>私有hook ( private-hook ) 的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。</p> <p>最小长度： <b>36</b></p> <p>最大长度： <b>36</b></p> |
| default_version | 否    | String                         | <p>私有hook的默认版本号。版本号必须遵循语义化版本号 ( Semantic Version ) ，为用户自定义。</p> <p>最小长度： <b>5</b></p> <p>最大长度： <b>128</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| configuration   | 否    | <b>configuration</b><br>object | <p>私有hook配置项，可以指定私有hook生效的目标资源栈以及私有hook校验失败后资源栈的行为。可通过 UpdatePrivateHook API更新私有hook配置项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 2-864 configuration

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_stacks | 否    | String | 指定私有hook生效的目标资源栈，有效值为NONE或ALL。<br>NONE：指定此私有hook不会作用于任何资源栈 ALL：指定此私有hook将会应用于账号下的所有资源栈<br>缺省值： <b>NONE</b><br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NONE</b></li> <li>• <b>ALL</b></li> </ul>                                                      |
| failure_mode  | 否    | String | 指定私有hook校验失败后的行为，有效值为FAIL或WARN。<br>FAIL：指定此私有hook校验失败后资源栈将停止部署，资源栈状态将更新为DEPLOYMENT_FAILED。<br>WARN：指定此私有hook校验失败后仅通过资源栈事件展示警告消息，但不影响资源栈部署。<br>缺省值： <b>WARN</b><br>枚举值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>WARN</b></li> <li>• <b>FAIL</b></li> </ul> |

## 响应参数

状态码： 400

表 2-865 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-866 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 401

表 2-867 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-868 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-869 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| error_code | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg  | String | 响应消息                        |

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。    |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-870 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-871 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-872 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 409

表 2-873 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-874 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 429

表 2-875 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-876 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-877 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-878 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 更新私有hook描述信息

```
PATCH https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata
{
  "hook_description": "my first private hook"
}
```

- 更新私有hook默认版本

```
PATCH https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata
{
  "default_version": "0.0.2"
}
```

- 更新私有hook配置

```
PATCH https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata
{
  "configuration": {
    "target_stacks": "ALL",
```

```
"failure_mode" : "FAIL"
}
}
```

- 更新私有hook描述信息、默认版本、配置

PATCH https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata

```
{
  "hook_description" : "my first private hook",
  "default_version" : "0.0.2",
  "configuration" : {
    "target_stacks" : "ALL",
    "failure_mode" : "FAIL"
  }
}
```

- 更新私有hook描述信息，并带有hook\_id

PATCH https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/metadata

```
{
  "hook_id" : "77dad9a0-6b11-4bf5-ba62-c7e0029dcb6f",
  "hook_description" : "my first private hook"
}
```

## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述                                         |
|-----|--------------------------------------------|
| 204 | 更新私有hook的元数据成功，无数据返回                       |
| 400 | 用户请求非法                                     |
| 401 | 用户身份认证失败                                   |
| 403 | 用户无权限调用此API                                |
| 404 | 1.私有hook不存在 2.默认版本不存在                      |
| 409 | 1. 请求冲突，默认版本已经被删除。<br>2. 请求冲突，私有hook已经被更新。 |
| 429 | 请求数量过多                                     |
| 500 | 服务器内部错误                                    |

## 2.8.7 获取私有 hook 版本的元数据

### 功能介绍

获取私有hook版本的元数据（ ShowPrivateHookVersionMetadata ）

获取当前私有hook对应版本的元数据信息

- 具体返回的信息见ShowPrivateHookVersionMetadataResponseBody。

- 如果hook\_name和hook\_id同时存在，则资源编排服务会检查是否两个匹配，如果不匹配则会返回400。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v1/private-hooks/{hook\_name}/versions/{hook\_version}/metadata

表 2-879 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name    | 是    | String | 私有hook的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：<br>{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度： <b>1</b><br>最大长度： <b>128</b> |
| hook_version | 是    | String | 私有hook的版本号。版本号必须遵循语义化版本号（Semantic Version），为用户自定义。<br>最小长度： <b>5</b><br>最大长度： <b>128</b>                                                                             |

表 2-880 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_id | 否    | String | <p>私有hook ( private-hook ) 的唯一Id。</p> <p>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。</p> <p>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。</p> <p>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。</p> <p>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。</p> <p>最小长度： <b>36</b><br/>最大长度： <b>36</b></p> |

## 请求参数

表 2-881 请求 Header 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                    |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Client-Request-Id | 是    | String | <p>用户指定的，对于此请求的唯一Id，用于定位某个请求，推荐使用UUID</p> <p>最小长度： <b>36</b><br/>最大长度： <b>128</b></p> |

## 响应参数

状态码： 200

表 2-882 响应 Body 参数

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hook_name                | String | 私有hook的名字。此名字在domain_id+region下应唯一，可以使用中文、大小写英文、数字、下划线、中划线。首字符需为中文或者英文，区分大小写。<br>推荐用户使用三段命名空间：{自定义hook名称}-{hook应用场景}-hook。<br>最小长度：1<br>最大长度：128                                                                                                                                                                              |
| hook_id                  | String | 私有hook ( private-hook ) 的唯一Id。<br>此Id由资源编排服务在生成私有hook的时候生成，为UUID。<br>由于私有hook名称仅仅在同一时间下唯一，即用户允许先生成一个叫HelloWorld的私有hook，删除，再重新创建一个同名私有hook。<br>对于团队并行开发，用户可能希望确保，当前我操作的私有hook就是我认为的那个，而不是其他队友删除后创建的同名私有hook。因此，使用Id就可以做到强匹配。<br>资源编排服务保证每次创建的私有hook所对应的Id都不相同，更新不会影响Id。如果给与的hook_id和当前hook的Id不一致，则返回400。<br>最小长度：36<br>最大长度：36 |
| hook_version             | String | 私有hook的版本号。版本号必须遵循语义化版本号 ( Semantic Version ) ，为用户自定义。<br>最小长度：5<br>最大长度：128                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hook_version_description | String | 私有hook版本的描述。可用于客户识别创建私有hook的版本。注意：hook版本为不可更新 ( immutable ) ，所以该字段不可更新，如果需要更新，请删除后重建。<br>最小长度：0<br>最大长度：1024                                                                                                                                                                                                                  |
| create_time              | String | 私有Hook Version ( private-hook-version ) 的生成时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ，精确到毫秒，UTC时区，即，如1970-01-01T00:00:00.000Z。                                                                                                                                                                                                            |

状态码： 400

表 2-883 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-884 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码: 401

表 2-885 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-886 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述  |
|------------|--------|-----|
| error_code | String | 响应码 |

| 参数        | 参数类型   | 描述   |
|-----------|--------|------|
| error_msg | String | 响应消息 |

状态码： 403

表 2-887 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-888 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 404

表 2-889 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型   | 描述                          |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|
| error_code                     | String | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                      | String | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String | 包含有关未经授权请求的信息。              |

| 参数      | 参数类型                                    | 描述                |
|---------|-----------------------------------------|-------------------|
| details | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。 |

表 2-890 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 429

表 2-891 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型                                    | 描述                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                 | String                                  | 响应码<br>最小长度： 11<br>最大长度： 11 |
| error_msg                  | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authorized_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                    | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-892 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

状态码： 500

表 2-893 响应 Body 参数

| 参数                             | 参数类型                                    | 描述                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| error_code                     | String                                  | 响应码<br>最小长度: 11<br>最大长度: 11 |
| error_msg                      | String                                  | 响应消息                        |
| encoded_authentication_message | String                                  | 包含有关未经授权请求的信息。              |
| details                        | Array of <a href="#">Detail</a> objects | 权限拒绝时服务返回的详细错误信息。           |

表 2-894 Detail

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 响应码  |
| error_msg  | String | 响应消息 |

## 请求示例

- 获取私有hook版本元数据  
GET https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/versions/0.0.1/metadata
- 获取私有hook版本元数据，并提供hook ID以校验是否与当前私有hook匹配  
GET https://{endpoint}/v1/private-hooks/my-hello-world-hook-name/versions/0.0.1/metadata?hook\_id=d3e79f29-1b5c-44b2-8236-d609a59a634e

## 响应示例

状态码: 200

获取私有hook版本元数据成功

```
{
  "hook_name": "my-hello-world-hook-name",
  "hook_id": "1b15e005-bdbb-4bd7-8f9a-a09b6774b4b3",
  "hook_version": "1.2.3",
  "hook_version_description": "my first hello world private hook version",
  "create_time": "1970-01-01T00:00:00.000Z"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 200 | 获取私有hook版本元数据成功 |

| 状态码 | 描述                        |
|-----|---------------------------|
| 400 | 用户请求非法                    |
| 401 | 用户身份认证失败                  |
| 403 | 用户无权限调用此API               |
| 404 | 1.私有hook不存在 2.私有hook版本不存在 |
| 429 | 请求数量过多                    |
| 500 | 服务器内部错误                   |

## 2.9 权限和授权项

如果您需要对您所拥有的资源编排服务(RFS)进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果帐号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用RFS服务的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有的权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为**角色**和**策略**。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

### 📖 说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

帐号具备所有接口的调用权限，如果使用帐号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询云服务器列表，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“ecs:servers:list”的授权项，该接口才能调用成功。

## IAM 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。
- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。

- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](#)。

#### 📖 说明

“√”表示支持，“x”表示暂不支持。

资源编排服务(RFS)支持的自定义策略授权项如下所示：

**表 2-895** privateTemplate

| 权限                | 对应API接口                                                                 | 授权项 ( Action )                        | IAM项目 (Project ) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 创建私有模板            | POST /v1/{project_id}/templates                                         | rf:privateTemplate:create             | √                | x                         |
| 创建新的私有模板版本        | POST /v1/{project_id}/templates/{template_name}/versions                | rf:privateTemplate:createVersion      | √                | x                         |
| 删除私有模板            | DELETE /v1/{project_id}/templates/{template_name}                       | rf:privateTemplate:delete             | √                | x                         |
| 删除私有模板版本          | DELETE /v1/{project_id}/templates/{template_name}/versions/{version_id} | rf:privateTemplate:deleteVersion      | √                | x                         |
| 列举project下所有的私有模板 | GET /v1/{project_id}/templates                                          | rf:privateTemplate:list               | √                | x                         |
| 展示私有模板下所有模板版本信息   | GET /v1/{project_id}/templates/{template_name}/versions                 | rf:privateTemplate:listVersions       | √                | x                         |
| 展示私有模板的信息         | GET /v1/{project_id}/templates/{template_name}/metadata                 | rf:privateTemplate:showMetadata       | √                | x                         |
| 获取私有模板版本内容        | GET /v1/{project_id}/templates/{template_name}/versions/{version_id}    | rf:privateTemplate:showVersionContent | √                | x                         |

| 权限           | 对应API接口                                                                       | 授权项 ( Action )                         | IAM项目 (Project ) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 获取私有模板版本的元数据 | GET /v1/{project_id}/templates/{template_name}/versions/{version_id}/metadata | rf:privateTemplate:showVersionMetadata | √                | x                         |
| 更新私有模板元数据    | PATCH /v1/{project_id}/templates/{template_name}/metadata                     | rf:privateTemplate:updateMetadata      | √                | x                         |

表 2-896 stack

| 权限     | 对应API接口                                                                           | 授权项                            | IAM项目 (Project ) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 应用执行计划 | POST /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/{execution_plan_name}   | rf:stack:applyExecutionPlan    | √                | x                         |
| 继续部署堆栈 | POST /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/continuations                           | rf:stack:continueDeployStack   | √                | x                         |
| 继续回滚堆栈 | POST /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/rollbacks                               | rf:stack:continueRollbackStack | √                | x                         |
| 创建执行计划 | POST /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans                         | rf:stack:createExecutionPlan   | √                | x                         |
| 创建堆栈   | POST /v1/{project_id}/stacks                                                      | rf:stack:createStack           | √                | x                         |
| 删除执行计划 | DELETE /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/{execution_plan_name} | rf:stack:deleteExecutionPlan   | √                | x                         |
| 删除堆栈   | DELETE /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}                                       | rf:stack:deleteStack           | √                | x                         |
| 部署堆栈   | PATCH /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/deployment                             | rf:stack:deployStack           | √                | x                         |

| 权限          | 对应API接口                                                                                  | 授权项                                 | IAM项目 (Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 预估执行计划价格    | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/{execution_plan_name}/prices    | rf:stack:estimateExecutionPlanPrice | √               | x                         |
| 获取执行计划信息    | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/{execution_plan_name}           | rf:stack:getExecutionPlan           | √               | x                         |
| 获取执行计划元数据信息 | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/{execution_plan_name}/metadata  | rf:stack:getExecutionPlanMetadata   | √               | x                         |
| 获取执行计划模板    | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans/{execution_plan_name}/templates | rf:stack:getExecutionPlanTemplate   | √               | x                         |
| 获取堆栈元数据信息   | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/metadata                                        | rf:stack:getStackMetadata           | √               | x                         |
| 获取堆栈模板      | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/templates                                       | rf:stack:getStackTemplate           | √               | x                         |
| 导入资源栈资源     | PATCH /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/resources                                     | rf:stack:importResources            | √               | x                         |
| 查询执行计划信息列表  | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/execution-plans                                 | rf:stack:listExecutionPlans         | √               | x                         |
| 查询堆栈部署事件列表  | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/events                                          | rf:stack:listStackEvents            | √               | x                         |
| 查询堆栈输出列表    | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/outputs                                         | rf:stack:listStackOutputs           | √               | x                         |
| 查询堆栈资源信息列表  | GET /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/resources                                       | rf:stack:listStackResources         | √               | x                         |

| 权限       | 对应API接口                                                       | 授权项                                    | IAM项目 (Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 查询堆栈列表   | GET /v1/{project_id}/stacks                                   | rf:stack:listStacks                    | √               | x                         |
| 更新堆栈     | PATCH /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}                    | rf:stack:updateStack                   | √               | x                         |
| 修改堆栈删除保护 | PUT /v1/{project_id}/stacks/{stack_name}/deletion-protections | rf:stack:updateStackDeletionProtection | √               | x                         |

表 2-897 stackSet

| 权限           | 对应API接口                                                | 授权项                              | IAM项目 (Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 创建资源栈集       | POST /v1/stack-sets                                    | rf:stackSet:create               | √               | x                         |
| 创建资源栈实例      | POST /v1/stack-sets/{stack_set_name}/stack-instances   | rf:stackSet:createStackInstances | √               | x                         |
| 删除资源栈集       | DELETE /v1/stack-sets/{stack_set_name}                 | rf:stackSet:delete               | √               | x                         |
| 删除资源栈实例      | DELETE /v1/stack-sets/{stack_set_name}/stack-instances | rf:stackSet:deleteStackInstances | √               | x                         |
| 部署资源栈集       | POST /v1/stack-sets/{stack_set_name}/deployments       | rf:stackSet:deploy               | √               | x                         |
| 查询资源栈集列表     | GET /v1/stack-sets                                     | rf:stackSet:list                 | √               | x                         |
| 查询资源栈集操作信息列表 | GET /v1/stack-sets/{stack_set_name}/operations         | rf:stackSet:listOperations       | √               | x                         |
| 查询资源栈实例列表    | GET /v1/stack-sets/{stack_set_name}/stack-instances    | rf:stackSet:listStackInstances   | √               | x                         |
| 获取资源栈集元数据信息  | GET /v1/stack-sets/{stack_set_name}/metadata           | rf:stackSet:showMetadata         | √               | x                         |

| 权限                    | 对应API接口                                                                                          | 授权项                                       | IAM项目<br>(Project) | 企业项目<br>(Enterprise Project) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 获取资源栈<br>集操作元数<br>据信息 | GET /v1/stack-sets/<br>{stack_set_name}/<br>operations/<br>{stack_set_operation_id}<br>/metadata | rf:stackSet:s<br>howOperati<br>onMetadata | √                  | x                            |
| 获取资源栈<br>实例信息         | GET /v1/stack-sets/<br>{stack_set_name}/stack-<br>instances/<br>{stack_instance_addr}            | rf:stackSet:s<br>howStackIn<br>stance     | √                  | x                            |
| 获取资源栈<br>集模板          | GET /v1/stack-sets/<br>{stack_set_name}/<br>templates                                            | rf:stackSet:s<br>howTemplat<br>e          | √                  | x                            |
| 更新资源栈<br>集            | PATCH /v1/stack-sets/<br>{stack_set_name}                                                        | rf:stackSet:u<br>pdate                    | √                  | x                            |
| 更新资源栈<br>实例           | PATCH /v1/stack-sets/<br>{stack_set_name}/stack-<br>instances                                    | rf:stackSet:u<br>pdateStackI<br>nstances  | √                  | x                            |

表 2-898 template

| 权限         | 对应API接口                                                   | 授权项                                        | IAM项<br>目<br>(Project) | 企业项目<br>(Enterprise Project) |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 解析模板参<br>数 | POST /v1/{project_id}/<br>template-analyses/<br>variables | rf:template:<br>parseTempl<br>ateVariables | √                      | x                            |

# 3 附录

## 3.1 状态码

状态码如表3-1所示。

表 3-1 状态码

| 状态码 | 编码                            | 状态说明                                                  |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100 | Continue                      | 继续请求。<br>这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。         |
| 101 | Switching Protocols           | 切换协议。只能切换到更高级的协议。<br>例如，切换到HTTP的新版本协议。                |
| 201 | Created                       | 创建类的请求完全成功。                                           |
| 202 | Accepted                      | 已经接受请求，但未处理完成。                                        |
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息，请求成功。                                           |
| 204 | NoContent                     | 请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。<br>在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。 |
| 205 | Reset Content                 | 重置内容，服务器处理成功。                                         |
| 206 | Partial Content               | 服务器成功处理了部分GET请求。                                      |
| 300 | Multiple Choices              | 多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。  |
| 301 | Moved Permanently             | 永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。                 |

| 状态码 | 编码                            | 状态说明                                                                                    |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 302 | Found                         | 资源被临时移动。                                                                                |
| 303 | See Other                     | 查看其它地址。<br>使用GET和POST请求查看。                                                              |
| 304 | Not Modified                  | 所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。                                                          |
| 305 | Use Proxy                     | 所请求的资源必须通过代理访问。                                                                         |
| 306 | Unused                        | 已经被废弃的HTTP状态码。                                                                          |
| 400 | BadRequest                    | 非法请求。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                             |
| 401 | Unauthorized                  | 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。                                            |
| 402 | Payment Required              | 保留请求。                                                                                   |
| 403 | Forbidden                     | 请求被拒绝访问。<br>返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。 |
| 404 | NotFound                      | 所请求的资源不存在。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                        |
| 405 | MethodNotAllowed              | 请求中带有该资源不支持的方法。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                   |
| 406 | Not Acceptable                | 服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。                                                                  |
| 407 | Proxy Authentication Required | 请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。                                                      |
| 408 | Request Time-out              | 服务器等候请求时发生超时。<br>客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。                                               |
| 409 | Conflict                      | 服务器在完成请求时发生冲突。<br>返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。                           |
| 410 | Gone                          | 客户端请求的资源已经不存在。<br>返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。                                                 |

| 状态码 | 编码                              | 状态说明                                                                                  |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 411 | Length Required                 | 服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。                                                   |
| 412 | Precondition Failed             | 未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。                                                     |
| 413 | Request Entity Too Large        | 由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。 |
| 414 | Request-URI Too Large           | 请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。                                                           |
| 415 | Unsupported Media Type          | 服务器无法处理请求附带的媒体格式。                                                                     |
| 416 | Requested range not satisfiable | 客户端请求的范围无效。                                                                           |
| 417 | Expectation Failed              | 服务器无法满足Expect的请求头信息。                                                                  |
| 422 | Unprocessable Entity            | 请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。                                                               |
| 429 | TooManyRequests                 | 表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。          |
| 500 | InternalServerError             | 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。                                                             |
| 501 | Not Implemented                 | 服务器不支持请求的功能，无法完成请求。                                                                   |
| 502 | Bad Gateway                     | 充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。                                                        |
| 503 | ServiceUnavailable              | 被请求的服务无效。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                       |
| 504 | ServerTimeout                   | 请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。                                         |
| 505 | HTTP Version not supported      | 服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。                                                            |

## 3.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

更多服务错误码请参见[API错误中心](#)。

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                           | 描述                                      | 处理措施     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011001 | Missing required parameter(s).                                                                                                 | 缺少必要参数。                                 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011002 | Unrecognized parameter(s).                                                                                                     | 给与了不识别的参数。                              | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011003 | Both template_uri and template_body are given, you should only give exactly one parameter from template_uri and template_body. | template_uri 和 template_body 应有且仅有一个存在。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011005 | The length of parameter is longer than upper limit.                                                                            | 参数的长度超过长度限制。                            | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011006 | The length of parameter is shorter than lower limit.                                                                           | 参数的长度短于最短长度限制。                          | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011008 | Parameter contains invalid letter. Should only contains English characters, number or hyphen.                                  | 参数包含非法字符，仅支持包含大小写英文、数字或中划线。             | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                                                                        | 描述                                      | 处理措施     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011009 | Parameter contains invalid letter. It should start with lower case English characters or number, and only contain lower case English characters, number or hyphen.          | 参数包含非法字符，仅支持以小写英文、数字开头，并只包含小写英文、数字或中划线。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011010 | Parameter contains invalid letter. Should start with Chinese or English characters, and only contains Chinese characters, English characters, number, underscore or hyphen. | 参数包含非法字符，仅支持包含中文、大小写英文、数字、下划线或中划线。      | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011013 | The size of the file obtained from template_uri exceeds the upper limit.                                                                                                    | template_uri 中获取的文件内容大小超过上限值。           | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011014 | The size of the file obtained from vars_uri exceeds the upper limit.                                                                                                        | vars_uri 中获取的文件内容大小超过上限值。               | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011015 | Stack ID is not matched with current stack with stack name.                                                                                                                 | 资源栈ID与当前的资源栈不匹配。                        | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                    | 描述                                        | 处理措施     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011016 | Project ID contains invalid letter. Project ID should only contains English characters, number, hyphen. | 项目ID包含非法字符，项目ID仅支持包含大小写英文，数字或中划线。         | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011018 | Execution plan ID is not matched with current execution plan with execution plan name.                  | 执行计划ID与当前的执行计划不匹配。                        | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011022 | Invalid file extension. Template file should end with .tf, .tf.json, or .zip                            | 无效的后缀名，模板文件应以“.tf”，“.tf.json”，或者“.zip”结尾。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011025 | Invalid file(s) found in zip. A zip file should not contain tfvars files.                               | 压缩包中发现无效的文件，压缩包不应该包含tfvars类型的文件。          | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011026 | The size of unzipped files in zip file is bigger than upper limit.                                      | zip文件解压后的内容的大小超过上限值。                      | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011027 | Invalid enum value.                                                                                     | 无效的枚举值。                                   | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011028 | Composite Validation Error.                                                                             | 复合校验错误。                                   | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                      | 描述                                                   | 处理措施     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011029 | Parameter contains invalid letter. Should only contains English characters or number.                     | 参数包含非法字符，仅支持包含大小写英文或数字。                              | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011031 | Parameter contains invalid letter. Should only contains English characters, number, hyphen or underscore. | 参数包含非法字符，仅支持包含大小写英文、数字、中划线或下划线。                      | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011032 | Can not find request body.                                                                                | 没有传请求体。                                              | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011033 | Request body format is invalid json.                                                                      | 请求体为非法的json格式。                                       | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011034 | Invalid vars URI. Vars URI should start with [http https] and end with [.tfvars].                         | 参数链接非法，参数链接应该以[http https]开头并以[.tfvars]结尾。           | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011035 | Invalid template URI. Template URI should start with [http https] and end with [.tf .tf.json .zip].       | 模板链接非法，模板链接应该以[http https]开头并以[.tf .tf.json .zip]结尾。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011036 | The value of parameter is not a valid instance of integer.                                                | 参数值不是一个合法的integer类型。                                 | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                                            | 描述                                                     | 处理措施     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011037 | The field value cannot be empty.                                                                                                                | 字段值不允许为空。                                              | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011038 | Invalid parameter value type.                                                                                                                   | 参数值类型不合法。                                              | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011039 | VarKey contains invalid letter. VarKey should Starts with an English letter and only contains English characters, number, hyphen or underscore. | var_key包含非法字符，var_key应该以大小写字母开头，仅支持包含大小写英文、数字、中划线或下划线。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011041 | The count of unzipped files in zip file is bigger than upper limit.                                                                             | zip文件解压后的文件数大于上限。                                      | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011042 | The size of template zip is bigger than upper limit.                                                                                            | 模板的zip压缩包的大小大于上限。                                      | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011046 | Account parameter should not contain octothorpe (#).                                                                                            | 帐户参数不应包含井号（#）。                                         | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011049 | Invalid vars uri.                                                                                                                               | 无效的参数链接。                                               | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011050 | Invalid vars uri content.                                                                                                                       | 无效参数链接的文件内容。                                           | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011051 | Invalid vars body.                                                                                                                              | 无效的vars body。                                          | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011052 | Var value is empty.                                                                                                                             | 变量值为空。                                                 | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                        | 描述                                                                           | 处理措施     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011055 | Invalid json array.                                                                                                         | 无效的json数组。                                                                   | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011056 | Both template_uri and template_body are absence, you should give exactly one parameter from template_uri and template_body. | template_uri 和 template_body 都缺失，您应该从 template_uri 和 template_body 中只给出一个参数。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011057 | Project ID should only contains lower case hexadecimal characters.                                                          | Project ID 应该只包含小写十六进制字符。                                                    | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011065 | Found duplicate values in attribute provider_name.                                                                          | 在属性 provider_name 中发现重复的值。                                                   | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011073 | Invalid template body.                                                                                                      | 无效的 template body。                                                           | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011074 | Invalid template.                                                                                                           | 无效的模板。                                                                       | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011075 | File type is not matched with file content.                                                                                 | 文件类型与文件内容不匹配。                                                                | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                           | 描述                                             | 处理措施     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011083 | Invalid zip from template uri: zip contains malformed file(s) that points to a path outside the root directory of the zip file | 来自模板链接的无效zip: zip包含格式不正确的文件, 该文件指向zip根目录之外的路径。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011084 | No parameters in the request need to be modified.                                                                              | 请求中不需要修改任何参数。                                  | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011085 | The encoding format of template content is unsupported, it should be utf-8 encoded.                                            | 模板内容编码格式不支持, 应该是utf-8编码。                       | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011087 | Unrecognized search option parameter.                                                                                          | 给与了search option不识别的参数。                        | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011088 | No valid filter method found.                                                                                                  | 未找到合法的filter方法。                                | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011089 | The filter value is invalid.                                                                                                   | 给与了不合法的filter值。                                | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011093 | Duplicate fields found.                                                                                                        | 给与了重复的fields。                                  | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011095 | Missing required template parameter for price inquiry.                                                                         | 询价时缺少必填模板参数。                                   | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011096 | Template parameter is invalid for price inquiry.                                                                               | 询价时模板参数非法。                                     | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                                       | 描述                                          | 处理措施     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011102 | Malformed template zip file found. Failed to read zip file.                                                                                | 发现格式不正确的zip文件，zip文件不可读。                     | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011120 | The encoding format of json template content [utf-8 with BOM] is unsupported, it should be utf-8 encoded.                                  | Json模板内容编码格式不支持[utf-8 with BOM]，应该是utf-8编码。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011122 | Agency is not supported in iam v5 scene, if you want to use agency, please use iam v3.                                                     | IAM V5场景不支持委托，如果你想使用委托，请使用IAM V3。           | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011123 | Parameter contains invalid letter. Should start with English characters or number, and only contains English characters, number or hyphen. | 参数包含非法字符，仅支持以大小写英文或数字开头，并只包含大小写英文、数字或中划线。   | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011141 | The length of vars_body exceeds the upper limit.                                                                                           | vars_body大小超过上限值。                           | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011151 | The length of file path in template zip file exceeds the upper limit.                                                                      | 模板压缩包文件中的文件路径长度超过上限值。                       | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                                             | 描述                                                   | 处理措施     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 400 | RF.10011152 | The length of file name in template zip file exceeds the upper limit.                                                                            | 模板压缩包中的文件名称长度超过上限值。                                  | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011155 | The path of file in zip can not start with path separator(/)                                                                                     | zip包中的文件路径不允许以路径分隔符(/)开头。                            | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011156 | The value between path separator in zip can not be empty, single dot (.) or double dot (..).                                                     | zip包中的文件路径分隔符之间不允许为空、单点号(`.`)或双点号(`..`)。             | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011157 | No template file (file name ends with .tf or .tf.json) exists at root dir in zip. There should be at least one template file in root dir in zip. | zip包根目录下不存在模板文件(文件名以.tf或.tf.json结尾)。根目录下至少应该有一个模板文件。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011166 | Parameter should only contain lower English characters, numbers or hyphens, start and end with lower English characters or numbers.              | 参数包含非法字符, 仅支持包含小写英文、数字、中划线, 以小写英文和数字作为开头和结尾。         | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011167 | Invalid function_graph_urn format.                                                                                                               | 非法的function_graph_urn格式。                             | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                            | 描述                         | 处理措施     |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 400 | RF.10011188 | Invalid file extension. Policy file should end with .rego                                       | 无效的文件后缀名。策略文件应该以“.rego”结尾。 | 请联系技术支持。 |
| 400 | RF.10011197 | Duplicate values cannot be assigned to the same query parameter.                                | 相同的查询参数不允许给予重复的值。          | 请联系技术支持。 |
| 401 | RF.10012001 | Authentication failed.                                                                          | 用户身份认证失败。                  | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012507 | Policy doesn't allow action to be performed.                                                    | 鉴权失败。用户没有权限调用接口。           | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012538 | The total count of stacks has exceeded the maximum limit.                                       | 资源栈数量超过最大限制。               | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012540 | Too many stacks are being created in parallel, please take a rest and try again later.          | 并行创建的资源栈太多了，请休息会儿然后重试。     | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012541 | Too many execution plans are being created in parallel, please take a rest and try again later. | 并行创建的执行计划太多了，请休息会儿然后重试。    | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012542 | Execution plan cannot be applied due to invalid stack status.                                   | 无效的资源栈状态，执行计划不能被应用。        | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                                                                                             | 描述                                            | 处理措施     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 403 | RF.10012543 | Execution plan cannot be applied due to invalid execution plan status.                                                                                           | 无效的执行计划状态，执行计划不能被应用。                          | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012544 | Stack cannot be deleted due to invalid stack status.                                                                                                             | 无效的资源栈状态，不能删除资源栈。                             | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012545 | Execution plan cannot be applied because stack has been deployed since execution plan generated. Please regenerate the execution plan based on the latest stack. | 自从执行计划被生成，堆栈已经被部署，执行计划不能被应用，请基于最新的堆栈重新生成执行计划。 | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012546 | Auto rollback of stack cannot be enabled due to invalid stack status.                                                                                            | 资源栈状态非法。资源栈在当前状态，不允许开启自动回滚。                   | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012547 | Invalid stack status. The stack cannot be continue-deployed.                                                                                                     | 资源栈状态非法，资源栈在当前状态不允许继续部署资源栈。                   | 请联系技术支持。 |
| 403 | RF.10012549 | Invalid stack status. The execution plan cannot be deleted.                                                                                                      | 无效的资源栈状态，不能删除资源栈下的执行计划。                       | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                                                                                         | 描述                              | 处理措施     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 403 | RF.10012573 | Too many stack sets are being created in parallel, please try again later.                   | 并行创建的资源栈集太多了，请稍后重试。             | 请联系技术支持。 |
| 404 | RF.10013001 | Stack is not exist.                                                                          | 资源栈不存在。                         | 请联系技术支持。 |
| 404 | RF.10013002 | Execution plan is not exist.                                                                 | 执行计划不存在。                        | 请联系技术支持。 |
| 404 | RF.10013023 | The stack template does not exist.                                                           | 资源栈模板不存在。                       | 请联系技术支持。 |
| 404 | RF.10013029 | Product does not exist for price inquiry.                                                    | 询价时商品不存在。                       | 请联系技术支持。 |
| 409 | RF.10013501 | Conflict execution plan name. Execution plan with name already exist.                        | 执行计划名冲突，执行计划已经存在。               | 请联系技术支持。 |
| 409 | RF.10013502 | Conflict stack name. Stack with name already exist.                                          | 资源栈名冲突，资源栈已经存在。                 | 请联系技术支持。 |
| 409 | RF.10013503 | Stack operation requests conflicted. Another request is being processed. Please retry later. | 资源栈操作请求冲突，已有其他请求在操作该资源栈，请确认并重试。 | 请联系技术支持。 |
| 429 | RF.10014001 | Too many requests. Please try again in a few minutes.                                        | 请求数过多，请稍后重试。                    | 请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码         | 错误信息                   | 描述       | 处理措施     |
|-----|-------------|------------------------|----------|----------|
| 500 | RF.10010001 | Internal Server Error. | 服务器内部错误。 | 请联系技术支持。 |

### 3.3 应用编排错误码

调用接口出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。当调用出错时，HTTP请求返回一个 4xx 或 5xx 的HTTP状态码。返回的消息体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时，可以联系华为云客服，并提供错误码，以便尽快帮您解决问题。

#### 错误响应 Body 体格式说明

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "code": "SVCSTG.AOS.4001110",
  "extend": "The template already exists!",
  "message": "Bad request, name of template is already used.",
  "showdetail": false
}
```

其中，code表示错误码，extend是根据实际情况设置的错误信息，message是默认错误描述信息，showdetail为true时展示extend的错误信息，showdetail为false时展示message的错误信息。

#### 错误码说明

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

表 3-2 错误码

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                | 描述              | 处理措施             |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 400 | SVCSTG.AOS.4000007 | Bad Request, request route not found.               | 请求错误，请求路径未找到    | 用户无访问权限，请更换用户来访问 |
| 400 | SVCSTG.AOS.4000010 | Bad request, request parameter error, please check. | 请求错误，请求参数错误，请检查 | 请求参数错误，请更正后重试    |
| 400 | SVCSTG.AOS.4000011 | Bad request, request parameter error, please check. | 请求错误，请求参数错误，请检查 | 请求参数错误，请更正后重试    |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                         | 描述                 | 处理措施                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4000016 | Bad request, request parameter error, please check.          | 请求错误, 请求参数错误, 请检查  | 请求参数错误, 请更正后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000100 | Bad request, no url of archive provided.                     | 请求错误, 未提供模板文件URL地址 | 请填写模板文件URL地址, 然后重试  |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000101 | Bad request, credentials is empty.                           | 请求错误, 未提供认证信息      | 请填写模板认证信息, 然后重试     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000102 | Bad request, archive url is invalid                          | 模板文件url不合法         | 请更正模板文件URL地址, 然后重试  |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000106 | Bad request, no namespace provided.                          | 请求错误, 未携带命名空间信息    | 请添加命名空间信息, 然后重试     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000107 | Bad request, no package name provided                        | 请求失败, 未携带软件包名字     | 请添加软件包名字, 然后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000108 | Bad request, no archive name provided.                       | 请求失败, 未携带模板文件名字    | 请添加模板文件名字, 然后重试     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000117 | Bad request, no file to be upload.                           | 请求错误, 没有可上传的模板文件   | 请补充模板文件, 然后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000120 | Bad request, when searching package, name provided is empty. | 查询软件包时, 软件包名字为空    | 请填写软件包名字, 然后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000122 | Bad request, find multiple archive.                          | 请求错误, 存在多个满足条件的软件包 | 请更正软件包名字, 然后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000127 | Bad request, no domain provided.                             | 没有提供domain信息       | 请填写domain信息, 然后重试   |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000133 | Bad request, path not found.                                 | 请求错误, 模板文件路径未发现    | 请更正你填写的模板文件地址, 然后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000200 | Bad request, archive is not existed.                         | 请求错误, 模板文件不存在      | 请更正你填写的模板文件地址, 然后重试 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                             | 描述                              | 处理措施                    |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4000201 | Bad request, unsupported archive type.                           | 请求错误, 模板文件类型不支持                 | 请更正你填写的模板文件为支持的格式, 然后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000319 | Bad request, type of getting resource invalid.                   | 请求错误, 获取的资源类型非法                 | 请联系技术支持                 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000326 | Bad request, cluster is not available.                           | 请求错误, 集群不可用                     | 请修复或更换集群, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000327 | Bad request, namespace is not available.                         | 请求错误, namespace不可用              | 请修复集群的命名空间, 然后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000503 | Bad request, find multiple public chart package.                 | 请求错误, 获取公共chart包数量不唯一           | 请联系技术支持                 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000504 | Bad request, URL of chart is null.                               | 请求错误, chart包地址为空                | 请更正Chart包地址, 然后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000505 | Bad request, chart package specified is not exist.               | 请求错误, 指定chart包不存在               | 请更正Chart包名称, 然后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000506 | Bad request, find multiple chart package in specified namespace. | 请求错误, namespace下同名chart包数量不唯一   | 请更正Chart包名称, 然后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000507 | Bad request, neither chart name nor chart URL is specified.      | 请求错误, 没有指定chart包名称且没有指定chart包地址 | 请填写Chart包名称和地址, 然后重试    |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000600 | Bad request, package name is null.                               | 请求错误, 模板文件名为空                   | 请填写模板文件名, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000601 | Bad request, package name is invalid.                            | 请求错误, 模板文件名不合法                  | 请更正模板文件名, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4000602 | Request is invalid.                                              | 模板元数据非法                         | 请更正模板元数据, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001004 | Bad request, invalid input template file.                        | 请求错误, 输入模板文件非法                  | 输入模板文件错误, 请修改后重试        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                   | 描述                       | 处理措施                       |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4001005 | Bad request, template file is too large.               | 模板文件超过了最大限制              | 模板文件大小超过限制, 请修改后重试         |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001007 | Bad request, template is null.                         | 请求错误, 模板文件为空             | 模板文件为空, 请修改后重试             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001007 | Bad request, template is null.                         | 请求错误, 模板图片为空             | 模板图片为空, 请修改后重试             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001008 | Bad request, template name can not be updated.         | 请求错误, 模板名字不允许更新          | 模板名字不允许更新, 请修改后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001009 | Bad request, template scope can not be updated.        | 请求错误, 模板scope不允许更新       | 模板scope不允许更新, 请修改后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001011 | Bad request, archive name is already existed.          | 软件仓库中存在同名模板文件, 请修改模板文件名称 | 请修改模板名称, 然后重试              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001013 | Bad request, main file of template can not be updated. | 请求错误, 模板主文件不能更新          | 模板主文件不允许更新, 请修改后重试         |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001014 | Bad request, template filename is empty                | 请求错误, 模板文件为空             | 模板文件为空, 请修改后重试             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001015 | Bad request, invalid input template image.             | 请求错误, 输入模板图片非法           | 输入模板图片非法, 请修改后重试           |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001016 | Bad request, template image is too large.              | 模板图片超过了最大限制              | 模板图片太大, 请更换后重试             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001101 | Bad request, request body is too large.                | 请求错误, 请求体太大              | 请求体过大, 请修改后重试              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001102 | Bad request, resource parameter is invalid.            | 请求错误, 请求中resource参数错误    | 请求参数中的resource参数错误, 请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001103 | Bad request, resource parameter is invalid.            | 请求错误, 请求体中的resource参数不合法 | 请求参数错误, 请修改后重试             |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                          | 描述                   | 处理措施                   |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4001104 | Bad request, name of template is invalid.                     | 请求错误, 模板名称不合法        | 请修改模板名称, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001105 | Bad request, description of template is invalid.              | 请求错误, 模板描述不合法        | 请修改模板描述, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001106 | Bad request, version of template is invalid.                  | 请求错误, version 字段不合法  | 请修改模板版本, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001107 | Bad request, vendor of template is invalid.                   | 请求错误, vendor 字段不合法   | 请修改模板 vendor, 然后重试     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001108 | Bad request, scope of template is invalid.                    | 请求错误, 模板的 scope 非法   | 请修改模板 scope, 然后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001110 | Bad request, name of template is already used.                | 请求错误, 模板名称已被使用       | 模板名字已被使用, 请修改后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001115 | Bad request, main file of template is invalid.                | 请求错误, 模板主文件不合法       | 模板主文件不合法, 请修改后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001117 | Bad request, tosca version of template is invalid.            | 请求错误, 模板 tosca 版本不合法 | 模板 tosca 版本不支持, 请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001118 | Bad request, invalid template type, must be yaml, json, file. | 请求错误, 模板文件类型非法       | 模板文件类型非法, 请修改后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001119 | Parse template failed, template is invalid, please check.     | 模板校验失败, 模板不合法, 请检查   | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001120 | Bad request, project id in token is invalid.                  | 请求错误, 项目ID不合法        | 请修改项目ID, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001122 | Bad request, invalid encoding format of template file.        | 请求错误, 模板文件编码格式错误     | 请修改模板文件编码, 然后重试        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                          | 描述                                   | 处理措施                |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4001124 | Old AOS application type is now replaced by type ServiceStage | 请求错误，模板包含的旧AOS应用模型已被ServiceStage类型替代 | 请联系技术支持             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001201 | Bad request, scope is invalid.                                | 请求错误，scope非法                         | 模板scope非法，请修改后重试    |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001400 | Bad request, stack required is not exist.                     | 请求错误，请求的stack不存在                     | 堆栈不存在，请确认           |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001500 | Bad request, template ID is invalid.                          | 请求错误，模板ID不合法                         | 模板ID不合法，请修改后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001502 | Bad request, isDelTemplatePackage param error.                | 请求错误，是否删除模板文件参数错误                    | 是否删除模板文件参数错误，请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001600 | Bad request, local parameter is invalid.                      | 请求错误，请求参数中local参数错误                  | local参数错误，请修改后重试    |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001800 | Bad request, request body is invalid.                         | 请求错误，请求体无效                           | 请求体错误，请修改后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001801 | Validate template failed, template is invalid, please check.  | 模板校验失败，模板不合法，请检查                     | 请联系技术支持             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001900 | Converge template failed, please check.                       | 模板汇聚解析失败，模板不合法，请检查                   | 请联系技术支持             |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001901 | Request parameter error, please check.                        | 请求参数出错，请检查                           | 创建堆栈时请求体不合法，请修改后重试  |
| 400 | SVCSTG.AO S.4001902 | Request parameter error, please check.                        | 请求参数出错，请检查                           | 创建堆栈时请求体不合法，请修改后重试  |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002000 | Request parameter error, please check.                        | 请求参数出错，请检查                           | 请更正请求参数，然后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002001 | Bad request, invalid stack name.                              | 请求错误，堆栈名称不合法                         | 请更正堆栈名称，然后重试        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                      | 描述                              | 处理措施                              |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4002002 | Bad request, invalid stack description.                                                   | 请求错误, 堆栈描述不合法                   | 请更正堆栈描述, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002003 | Bad request, project ID is invalid.                                                       | 请求错误, 项目ID不合法                   | 请更正项目ID, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002004 | Bad request, invalid template ID.                                                         | 请求错误, 模板id不合法                   | 请更正模板ID, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002008 | Bad request, input parameters is invalid.                                                 | 请求错误, 输入参数不合法                   | 请更正请求参数, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002009 | Bad request, request parameter error, please check.                                       | 请求错误, 输入参数不合法, 请检查              | 请更正请求参数, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002011 | Bad request, some input parameters are too long.                                          | 请求错误, 输入参数超过了最大长度               | 请更正请求参数, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002013 | Bad request, input parameter is invalid.                                                  | 请求错误, 输入参数不合法, 请检查              | 请更正请求参数, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002015 | Bad request, package property is not right.                                               | 请求错误, package的属性参数不合法           | 请更正请求参数, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002018 | Bad request, external node properties is invalid.                                         | 请求错误, 外部依赖节点属性不合法               | 请联系技术支持                           |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002020 | Bad request, external stack name not found in namespace.                                  | 请求错误, 外部节点所在的堆栈未发现              | 请联系技术支持                           |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002021 | Bad request, external node not in stack getting from database.                            | 请求错误, 外部节点不在模板指定的stack中         | 请联系技术支持                           |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002024 | Bad request, labels of stack is invalid                                                   | 请求错误, 堆栈标签不合法                   | 请修改堆栈标签, 然后重试                     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002027 | Bad request, scale parameters defined in inputs and nodes at the same time is not support | 请求错误, 不支持input和node中同时定义scale参数 | 不支持input和node中同时定义scale参数, 请修改后重试 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                | 描述                                          | 处理措施                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4002028 | Bad request, not supported scale parameter, please define instances to inputs.      | 请求错误, 请在inputs中定义伸缩参数                       | 请将伸缩参数定义在inputs中, 然后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002029 | Create stack failed, instantiate template failed.                                   | 创建堆栈失败, 实例化模板失败                             | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002030 | Bad request, template is invalid, need trimmed node does not marked as deploy false | 请求错误, 模板非法, 模板中需要被裁剪的node没有被标记为deploy false | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002031 | Create domain agency failed                                                         | 请求错误, 堆栈包含的旧AOS应用模型已被ServiceStage类型替代       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002100 | Bad request, stack ID is invalid.                                                   | 请求错误, 堆栈ID不合法                               | 请修改堆栈ID, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002103 | Bad request, request parameter error, please check.                                 | 请求错误, 请求参数不合法                               | 请修改参数, 然后重试            |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002200 | Bad request, project ID is invalid.                                                 | 请求错误, 项目ID不合法                               | 请修改项目ID, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002400 | Bad request, request parameter error, please check.                                 | 请求错误, 请求参数出错, 请检查                           | 请修改参数, 然后重试            |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002401 | Bad request, stack name can not be updated.                                         | 请求错误, 堆栈名称不支持更新                             | 堆栈名称不支持更新              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002500 | Bad request, request body is invalid.                                               | 请求错误, 请求体非法                                 | 请修改请求参数, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002501 | Bad request, lifecycle parameter is invalid.                                        | 请求错误, 生命周期参数不合法                             | 请修改生命周期参数, 然后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002502 | Bad request, number of scaling instances is not specified.                          | 请求错误, 请输入伸缩实例个数                             | 请输入伸缩实例个数, 然后重试        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                          | 描述                         | 处理措施                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002507 | Bad request, failure strategy is invalid.                                     | 请求错误, 堆栈创建失败后回退策略不合法       | 请修改堆栈创建失败后回退策略, 然后重试   |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002508 | Bad request, strategy specified is not supported for this action.             | 请求错误, 为生命周期指定的策略不支持        | 请修改生命周期策略, 然后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002513 | Bad request, node upgraded does not exist in original stack.                  | 请求错误, 需升级的node不在原始堆栈中      | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002515 | Bad request, the stack has not been upgraded and can not be rolled back.      | 请求错误, 该堆栈没有进行过升级操作, 不能进行回退 | 未升级过的堆栈, 不能回退          |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002522 | Bad request, upgrade node type is not software component.                     | 请求错误, 升级的node类型不是软件组件      | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002523 | Bad request, upgrade node is not included by any application.                 | 请求错误, 升级的node类型不被任何应用包含    | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002536 | Bad request, url property does not exist in action body.                      | 请求体的node属性中没有URL属性         | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002547 | Bad request, application can not be stopped.                                  | 请求错误, 应用不支持启停              | 选择的应用不支持启动停止           |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002548 | Bad request, the stack action can not be retry for none action history found. | 请求错误, 未发现堆栈执行记录, 无法执行重试    | 选择的堆栈无执行记录, 不能重试       |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002549 | Bad request, parameter of scaling is invalid                                  | 请求错误, 伸缩参数不合法              | 请修改伸缩参数, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO.S.4002551 | Bad request, policy can not be changed.                                       | 请求错误, 策略类型不支持拓扑变更          | 选择的策略类型不支持拓扑变更, 请修改后重试 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                    | 描述                                             | 处理措施                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4002556 | Bad request, statefulSet application with OnDelete update strategy can not be upgraded. | 请求错误, 配置 OnDelete 升级策略的有状态应用不可被升级              | 请联系技术支持                                  |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002562 | Bad request, node name is invalid                                                       | 请求错误, node 名称不合法                               | 请修改节点名称, 然后重试                            |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002563 | Bad request, node type changed during upgrading.                                        | 请求错误, 升级过程中 node 的 type 发生变化                   | 升级堆栈时不能修改节点的类型, 请修改后重试                   |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002564 | Bad request, node relationship changed during upgrading.                                | 请求错误, 升级过程中 node 的 relationship 发生变化           | 升级堆栈时不能修改节点的关联关系, 请修改后重试                 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002566 | Bad request, node immutable property changed during upgrading.                          | 请求错误, 升级过程中 node 的不可变属性发生变更                    | 升级堆栈时不能修改节点的不可变属性, 请修改后重试                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002567 | Bad request, label of application changed during upgrading.                             | 请求错误, 升级过程中 application 的 label 属性发生变更         | 升级堆栈时不能修改 application 的 label 属性, 请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002568 | Bad request, bindServices of node added or removed.                                     | 请求错误, 升级过程中 node 的 bindServices 新增或减少了         | 升级堆栈时不能修改节点的 bindServices 属性, 请修改后重试     |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002569 | Bad request, node removed but node has relationship with it was not removed.            | 请求错误, 升级过程中 node 被删除, 但是与该 node 有关系的 node 未被删除 | 升级堆栈时删除了节点, 但是依赖节点没有删除, 请修改后重试           |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002571 | Bad request, dsl version of template can not be changed.                                | 请求错误, 模板的 tosca_version 发生了改变                  | 不能变更模板的 tosca_version, 请修改后重试            |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002572 | Bad request, not supported node was added during upgrading.                             | 请求错误, 新增 node 的类型不被允许                          | 新增节点的类型错误, 请修改后重试                        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                    | 描述                            | 处理措施                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4002573 | Bad request, added node has relationship with old nodes, it is forbidden.               | 请求错误, 新增的node与原有node之间建立了关联关系 | 新增节点跟原来节点有关联关系, 请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002574 | Bad request, the action can not be cancelled                                            | 请求错误, 当前action不支持取消           | 当前动作不支持取消, 请修改后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002575 | Bad request, the action can not auto rollback                                           | 请求错误, 当前action不支持自动回滚         | 当前动作不支持自动回滚, 请修改后重试    |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002576 | Bad request, no parameter change during upgrading.                                      | 请求错误, 堆栈参数未发生变更, 不允许升级        | 堆栈参数未变更, 不需要升级         |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002577 | Bad request, cce nodepool instances can not decrease.                                   | 请求错误, 堆栈参数错误变更, 不允许升级和伸缩      | 堆栈参数不允许变更, 请修改后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002578 | Bad request, no order id when periodic upgrade.                                         | 请求错误, 堆栈参数错误变更, 不允许升级和伸缩      | 堆栈参数不允许变更, 请修改后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002600 | Bad request, node type is invalid.                                                      | 请求错误, 请求的node_type未指定         | 未指定节点类型, 请修改后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002700 | Bad request, node ID is invalid.                                                        | 请求错误, node ID 不合法             | 节点ID不合法, 请修改后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4002702 | Bad request, node instance ID is invalid.                                               | 请求错误, node 实例ID不合法            | 节点实例ID不合法, 请修改后重试      |
| 400 | SVCSTG.AO S.4003000 | Bad request, action ID is invalid.                                                      | 请求错误, action ID 不合法           | action ID不合法, 请修改后重试   |
| 400 | SVCSTG.AO S.4003600 | Bad request, requested policy type error.                                               | 请求策略类型错误                      | 请求参数中策略类型错误, 请修改后重试    |
| 400 | SVCSTG.AO S.4003700 | Bad request, inputs or template version modified, however make no change to this stack. | 请求错误, 堆栈参数未发生变化               | 堆栈参数未发生变化, 不需要变更       |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                      | 描述                              | 处理措施                 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4003908 | Bad request, external node can not be external node type. | 模板异常: 指定的外部节点不能是 ExternalNode类型 | 指定的外部节点类型错误, 请修改后重试  |
| 400 | SVCSTG.AO S.4003909 | Bad request, external node specified is not exist.        | 模板异常: 指定的外部节点不存在                | 指定的外部节点不存在, 请修改后重试   |
| 400 | SVCSTG.AO S.4003910 | Bad request, external node is itself.                     | 请求错误, 外部节点指定为节点本身               | 指定的外部节点不能为自身, 请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4003915 | Bad request, immutable input can not be upgraded.         | 请求错误, 不可变输入参数不可被升级              | 不可变输入参数不可被修改, 请修改后重试 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004000 | Stack is no need for health check                         | 该堆栈暂不需要健康检查                     | 堆栈不需要健康检查            |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004100 | template need for reUpload                                | 堆栈升级获取参数详情时, 要求模板为新上传的模板        | 请联系技术支持              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004104 | get error when re parse old template                      | 重新解析老模板时出现错误                    | 请联系技术支持              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004200 | unmarshal preview upgrade stack template inputs error     | 解析模板inputs时出错                   | 请联系技术支持              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004201 | unmarshal stack template inputs error                     | 解析模板inputs时出错                   | 请联系技术支持              |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004600 | Bad request, please check.                                | 请求体错误, 请检查                      | 请更正错误请求体, 然后重试       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004601 | Bad request, the input type of update state is invalid.   | 请求错误, 输入类型非法                    | 请更正输入类型, 然后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004603 | Bad request, input parameter invalid, please check.       | 请求参数非法, 请检查                     | 请更正请求参数, 然后重试        |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004702 | Bad request, invalid tenant ID.                           | 请求错误, 租户ID不合法                   | 请更正租户ID, 然后重试        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                  | 描述                    | 处理措施                   |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4004704 | Bad request, quota number is invalid                                                  | 请求错误, 配额不合法           | 请更正配额参数, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4004705 | Create stack quota failed                                                             | 请求错误, 配额不合法           | 请更正配额参数, 然后重试          |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005003 | Sample template zip package is empty.                                                 | 服务器内部错误, 请联系管理员       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005007 | Sample template compress package only support zip format.                             | 服务器内部错误, 请联系管理员       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005009 | Parse description file failed, maybe description file not exist or json format error. | 服务器内部错误, 请联系管理员       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005011 | Sample template is already exist, please check the name and version.                  | 服务器内部错误, 请联系管理员       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005015 | No Certain sample template in db.                                                     | 服务器内部错误, 请联系管理员       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005110 | Bad request, template does not contains periodic resource.                            | 请求错误, 请求的模板中不含有包周期的资源 | 请求参数中不包含包周期参数, 不需要生成订单 |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005113 | Bad request, periodic resource in template is null.                                   | 请求错误, 模板中不含有包周期资源     | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005203 | Bad request, unmarshal request body failed when parse former.                         | 请求错误, 生成器请求信息解析错误     | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005204 | Bad request, elements is nil when parse former.                                       | 请求错误, 生成器元素个数为零       | 请联系技术支持                |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005205 | Bad request, invalid former id.                                                       | 请求错误, former id不合法    | 请联系技术支持                |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                                                                 | 描述                                        | 处理措施                   |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 400 | SVCSTG.AO S.4005210 | Bad request, already save template.                                                                                                  | 请求错误, 不允许再次保存模板                           | 已经保存过模板, 不允许再次保存       |
| 400 | SVCSTG.AO S.4005211 | Bad request, the domain has processing former process.                                                                               | 请求错误, 租户下有处理中的生成记录                        | 已经有处理中生成器, 请结束后再生产     |
| 401 | SVCSTG.AO S.4010002 | Unauthorized.                                                                                                                        | 鉴权失败, 未授权                                 | 用户无操作权限, 请更换用户或者联系技术支持 |
| 401 | SVCSTG.AO S.4010005 | Unauthorized, please contact administrator.                                                                                          | 内部鉴权失败, 请联系管理员                            | 请联系技术支持                |
| 401 | SVCSTG.AO S.4010008 | Unauthorized, please contact administrator.                                                                                          | 内部鉴权失败, 请联系管理员                            | 用户无访问权限, 请更换用户来访问      |
| 403 | SVCSTG.AO S.4030006 | Permission denied.                                                                                                                   | 没有权限访问                                    | 用户无访问权限, 请更换用户来访问      |
| 403 | SVCSTG.AO S.4030014 | Permission denied, your account is suspended, please contact administrator.                                                          | 没有权限访问, 您的账号已被冻结, 请联系管理员                  | 您的账号已被冻结, 请联系技术支持解除冻结。 |
| 403 | SVCSTG.AO S.4030015 | Permission denied, your account is restricted, please refill your account if your balance is insufficient, or contact administrator. | 没有访问权限, 您的账号已受限, 请联系管理员, 如果您的账户余额不足, 请先充值 | 您的账号已受限, 请联系技术支持解除。    |
| 403 | SVCSTG.AO S.4031116 | Permission denied, the number of templates exceeds maximum limit.                                                                    | 无权限操作, 模板数量超过最大值                          | 模板数量超过最大值, 请修改后重试      |
| 403 | SVCSTG.AO S.4032025 | Permission denied, number of stacks exceeds the maximum limits.                                                                      | 无操作权限, 堆栈数量达到限定值                          | 堆栈配额已经用完, 不允许创建堆栈      |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                      | 描述                  | 处理措施           |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 404 | SVCSTG.AO S.4040012 | Template specified is not exist.                          | 模板不存在               | 模板不存在，请使用存在的模板 |
| 404 | SVCSTG.AO S.4040013 | Stack specified is not exist.                             | 堆栈不存在               | 堆栈不存在，请使用存在的堆栈 |
| 404 | SVCSTG.AO S.4040017 | Lock resource is not found, please check.                 | 资源不存在               | 请稍后再试          |
| 404 | SVCSTG.AO S.4040115 | Archive list is nil.                                      | 模板文件为空              | 请补充模板文件，然后重试   |
| 404 | SVCSTG.AO S.4040121 | Archive specified is not exist.                           | 指定的软件包或镜像包不存在       | 请更正软件包名字，然后重试  |
| 404 | SVCSTG.AO S.4041701 | Could not found image for template.                       | 请求出错，请求的图片不存在       | 模板图片不存在，请修改后重试 |
| 404 | SVCSTG.AO S.4042101 | The stack does not exist.                                 | 访问堆栈不存在             | 访问的堆栈不存在，请换个堆栈 |
| 409 | SVCSTG.AO S.4090018 | Bad request, lock resource stack is locking               | 云服务操作冲突             | 请稍后再试          |
| 409 | SVCSTG.AO S.4090116 | Bad request, archive is already existed.                  | 请求错误，模板文件在软件仓库中已存在  | 请修改模板名称，然后重试   |
| 409 | SVCSTG.AO S.4090329 | Bad request, execute lifecycle request is already existed | 请求错误，k8s请求已存在       | 请联系技术支持        |
| 409 | SVCSTG.AO S.4091010 | Bad request, templates is already used by stack.          | 请求错误，模板已创建堆栈        | 模板已创建堆栈，不允许删除  |
| 409 | SVCSTG.AO S.4092006 | Bad request, stack name is already existed.               | 请求错误，堆栈名称已被使用，请修改名称 | 请修改堆栈名称，然后重试   |
| 409 | SVCSTG.AO S.4092019 | Bad request, external stack name and namespace conflicts. | 请求错误，外部节点所在的堆栈数量不唯一 | 请联系技术支持        |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述             | 处理措施                  |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 429 | SVCSTG.AO S.4290009 | The server is too busy, please try again later.          | 服务器太忙啦，请稍后重试   | 稍等片刻，重试，如果仍出问题请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000000 | Request to authenticate failed.                          | 请求鉴权失败，请联系管理员  | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000001 | Authentication failed, please contact administrator.     | 内部鉴权失败，请联系管理员  | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000003 | Authentication failed, please contact administrator.     | 内部鉴权失败，请联系管理员  | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000004 | Authentication failed, please contact administrator.     | 内部鉴权失败，请联系管理员  | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000005 | Authentication failed, please contact administrator.     | 内部鉴权失败，请联系管理员  | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000103 | Get archive failed.                                      | 获取模板文件失败       | 从给定地址获取模板失败，请检查更正后重试  |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000105 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误，请联系管理员 | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000109 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误，请联系管理员 | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000110 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误，请联系管理员 | 请联系技术支持               |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000111 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误，请联系管理员 | 请联系技术支持               |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述                          | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5000112 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员             | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000113 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员             | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000114 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员             | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000118 | Delete archive failed.                                   | 删除模板文件失败                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000119 | Delete archive failed.                                   | 删除模板文件失败                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000124 | Upload template failed, get namespace failed.            | 创建模板失败, 获取命名空间失败            | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000125 | Upload template failed, create namespace failed.         | 创建模板失败, 创建命名空间失败            | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000126 | Upload template failed, add namespace access error.      | 创建模板失败, 为命名空间添加domain下的权限失败 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000128 | Operation failed, get OBS client failed.                 | 操作失败, 获取OBS客户端失败            | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000129 | Upload template failed, query bucket error.              | 创建模板失败, 查询桶失败               | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000130 | Upload template failed, create bucket error.             | 创建模板失败, 创建桶失败               | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000131 | Upload template failed, put object to obs error.         | 创建模板失败, 存储模板文件失败            | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5000132 | Delete template failed, delete object from obs error.    | 删除失败            | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000134 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000202 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000203 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000204 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000205 | Parse template failed since no response from parser.     | 校验解析模板时, 无返回信息  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000207 | Parse template failed for an unknown reason.             | 校验解析模板失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000208 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000209 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000210 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5000211 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000212 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000213 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000214 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000215 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000216 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000217 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000218 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000300 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000301 | Create stack failed.                                     | 堆栈创建失败          | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5000302 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000303 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000304 | Request to get stack info failed.                        | 获取堆栈信息失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000305 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000306 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000307 | Request to get stack node instance failed.               | 获取堆栈实例失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000308 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000309 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000310 | Request to get stack executions failed.                  | 获取堆栈execution失败 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000311 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000312 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5000313 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000314 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000315 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000316 | Request to get stack info failed.                        | 获取堆栈信息失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000317 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000318 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000320 | Get Resource by label failed.                            | 根据label获取资源失败   | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000321 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000322 | Get resource by name failed.                             | 根据名字获取资源失败      | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000323 | Get cluster failed.                                      | 获取集群失败          | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000324 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000325 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5000328 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000330 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000400 | Request to get project detail failed.                    | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000401 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000402 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000500 | Failed to get chart package.                             | 获取chart包失败      | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000501 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5000502 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001002 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001003 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001006 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                         | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5001012 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001109 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001112 | Database operation failed, please contact the administrator. | 数据库操作失败, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001113 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001114 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001121 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001200 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001501 | Delete failed, please contact administrator.                 | 删除失败, 请联系管理员    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001503 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5001700 | Server internal error, Could not found url for download.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                         | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5002005 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002007 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002012 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002014 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002016 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002017 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002022 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002023 | Database operation failed, please contact the administrator. | 数据库操作失败, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002026 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002102 | Delete stack failed.                                         | 删除堆栈失败          | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5002105 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002106 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002107 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002201 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002402 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002403 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002503 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002504 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002509 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002510 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                         | 描述                                 | 处理措施    |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5002511 | Get node instances num failed.                               | 获取伸缩实例个数失败                         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002512 | Parse instances Failed.                                      | 解析伸缩实例失败                           | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002514 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002516 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002517 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002518 | Values property does not exist in origin stack.              | 含helm应用堆栈中没有value属性                | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002519 | Chart property does not exist in origin stack.               | 含helm应用堆栈中没有chart属性                | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002520 | Version name or url property does not exist in origin stack. | 含helm应用堆栈中没有version和name属性或没有url属性 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002521 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002524 | Server internal error, please contact the administrator.     | 服务器内部错误, 请联系管理员                    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002526 | Package property does not exist in origin stack.             | 堆栈中没有package属性                     | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002530 | name property does not exist in action body.                 | 请求体的node属性中不含有name属性               | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述                      | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5002531 | version property does not exist in action body.          | 请求体的node属性中不含有version属性 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002532 | url property does not exist in action body.              | 请求体的node属性中不含有url属性     | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002534 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002535 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002540 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002541 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002542 | Package type incorrect.                                  | pacakge包类型错误            | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002543 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002544 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002545 | Get node from stack elements failed.                     | 获取停止的node失败             | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002546 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员         | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述               | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5002550 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002552 | Get last succeed version failed.                         | 获取上次堆栈执行成功生命周期失败 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002553 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002554 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002558 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002559 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002560 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002561 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002565 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002601 | Server internal error, please contact the administrator. | 获取模板数据失败         | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5002701 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5002801 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003200 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003201 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003202 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003203 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003300 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003301 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003302 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003303 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施             |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5003304 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003400 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003401 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003500 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003900 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003901 | Node property is not right.                              | node的属性不合法      | 节点的属性不合法, 请修改后重试 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003904 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003905 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003906 | External node is none.                                   | 外部节点为空          | 外部节点为空, 请修改后重试   |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003907 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003911 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持          |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                      | 描述               | 处理措施    |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5003912 | Server internal error, please contact the administrator.  | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003913 | Server internal error, please contact the administrator.  | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003914 | Server internal error, please contact the administrator.  | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003916 | Server internal error, please contact the administrator.  | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003917 | Unknown registry parameter.                               | 请求参数未注册          | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5003919 | Server internal error, please contact the administrator.  | 服务器内部错误, 请联系管理员  | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004001 | Stack health check failed.                                | 堆栈健康检查失败         | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004101 | unmarshal template inputs error                           | 解析模板inputs时出错    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004102 | get merged input details error                            | 合并inputs时出现错误    | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004103 | get error when check whether old template support upgrade | 判断老模板是否支持更新时出现错误 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004105 | get error when element classification                     | 分类模板元素时出错        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004200 | unmarshal job information failed                          | 服务器内部错误, 请联系管理员。 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5004202 | invalid inputs preview stack, please check your inputs   | 合并inputs时出现错误   | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004602 | Update tenant consume state failed.                      | 更新费用状态失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004604 | Generate billing data failed.                            | 生成话单数据失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004605 | Get billing data failed                                  | 获取话单数据失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004606 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004700 | Query stack quota failed.                                | 查询堆栈配额失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004701 | Update stack quota failed                                | 更新堆栈配额失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004703 | Unmarshal quota request body error.                      | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004800 | Get statistics failed.                                   | 获取统计数据失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004801 | Marshal statistics response body failed.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004901 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004902 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004903 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                            | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5004904 | Server internal error, please contact the administrator.        | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004905 | Server internal error, please contact the administrator.        | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004906 | Server internal error, please contact the administrator.        | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004907 | Server internal error, please contact the administrator.        | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5004908 | Server internal error, please contact the administrator.        | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005001 | Create temporary directory failed.                              | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005002 | Read sample template file content failed.                       | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005004 | Save sample template content zip package to local file failed.. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005005 | Unzip sample template package failed.                           | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005006 | Read template yaml file failed.                                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005008 | Could not get template id, maybe create template failed.        | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                    | 错误信息                                                                     | 描述              | 处理措施    |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005010 | Database returning error while checking sample template is exist or not. | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005012 | Write sample template to db failed.                                      | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005013 | Get sample template from db failed.                                      | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005101 | Generate order id failed.                                                | 生成订单Id失败        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005102 | Generate order failed.                                                   | 生成订单失败          | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005103 | Server internal error, please contact the administrator.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005104 | Server internal error, please contact the administrator.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005106 | Server internal error, please contact the administrator.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005107 | Server internal error, please contact the administrator.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005108 | Server internal error, please contact the administrator.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO<br>S.5005109 | Server internal error, please contact the administrator.                 | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                     | 描述                       | 处理措施    |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5005111 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员          | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005112 | Server internal error, please contact the administrator. | 服务器内部错误, 请联系管理员          | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005114 | Server internal error, please contact the administrator. | 请求错误, 模板中不含有包周期资源        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005115 | unmarshal stack template inputs error                    | 解析模板inputs时出错            | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005116 | Server internal error, please contact the administrator. | 请求错误, 模板中不含有包周期资源        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005117 | Server internal error, please contact the administrator. | 请求错误, 模板中不含有包周期资源        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005118 | Server internal error, please contact the administrator. | 请求错误, 模板中不含有包周期资源        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005119 | Server internal error, please contact the administrator. | 请求错误, 模板中不含有包周期资源        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005120 | Server internal error, please contact the administrator. | 请求错误, 模板中不含有包周期资源        | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005121 | Bad request, invalid stack phase when periodic upgrade.  | 请求错误, 堆栈参数错误变更, 不允许升级和伸缩 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                              | 描述              | 处理措施    |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 500 | SVCSTG.AO S.5005122 | failed to get changed input, please contact the administrator.                    | 解析模板inputs时出错   | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005123 | failed to flush charge info to deployment json, please contact the administrator. | 解析模板inputs时出错   | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005201 | Server internal error, please contact the administrator.                          | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005202 | Server internal error, please contact the administrator.                          | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005206 | Server internal error, please contact the administrator.                          | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005207 | Server internal error, please contact the administrator.                          | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005208 | Server internal error, please contact the administrator.                          | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005209 | Server internal error, please contact administrator.                              | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005212 | Server internal error, please contact administrator.                              | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |
| 500 | SVCSTG.AO S.5005213 | Server internal error, please contact administrator.                              | 服务器内部错误, 请联系管理员 | 请联系技术支持 |

| 状态码 | 错误码                 | 错误信息                                                                                       | 描述                       | 处理措施                      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 509 | SVCSTG.AO S.5090019 | Bad request, failed to flush charge into db stack                                          | 云服务操作冲突                  | 请联系技术支持                   |
| 400 | SVSSTG.AO S.4002033 | Bad request, invalid template specified, attempting to use template belong to other domain | 请求错误, 指定了非自己domain下的模板资源 | 不能使用其他租户下面的模板创建堆栈, 请更正后重试 |
| 400 | SVSSTG.AO S.4002036 | Bad request, please check template and subject template.                                   | 服务器内部错误, 请联系管理员          | 请联系技术支持                   |
| 500 | SVSSTG.AO S.5002035 | Server internal error, please contact the administrator.                                   | 服务器内部错误, 请联系管理员          | 请联系技术支持                   |
| 500 | SVSSTG.AO S.5005105 | Server internal error, please contact the administrator.                                   | 服务器内部错误, 请联系管理员          | 请联系技术支持                   |

## 3.4 获取项目 ID

### 操作场景

在调用接口的时候, 部分URL中需要填入项目ID, 所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式:

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)

### 调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目列表](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”, 其中{Endpoint}为IAM的终端节点, 可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下, 其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
  "projects": [
    {
      "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
      "is_domain": false,
      "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
      "name": "project_name",
    }
  ]
}
```

```
"description": "",
"links": {
  "next": null,
  "previous": null,
  "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
},
"id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
"enabled": true
}
],
"links": {
  "next": null,
  "previous": null,
  "self": "https://www.example.com/v3/projects"
}
}
```

## 从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。  
在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 3-1 查看项目 ID



## 3.5 获取账号 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入账号ID（domain-id），所以需要先在管理控制台上获取到账号ID。账号ID获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。  
在“API凭证”页面查看账号ID。

图 3-2 获取账号 ID





# 4 修订记录

| 发布日期       | 修订记录                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-10-28 | 新增： <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">资源编排API</a></li><li>• <a href="#">7.2 资源编排错误码</a></li></ul> |