

AI 开发平台 ModelArts

API 参考

文档版本 01
发布日期 2026-06-03



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 使用前必读.....	1
2 API 概览.....	3
3 如何调用 API.....	40
3.1 构造请求.....	40
3.2 认证鉴权.....	43
3.3 返回结果.....	45
4 应用示例.....	47
4.1 开发环境的应用示例.....	47
4.2 以 PyTorch 框架创建训练作业（新版训练）.....	67
4.3 基于自定义镜像创建训练作业场景.....	82
4.4 基于自定义镜像创建 Tensorboard 训练作业场景.....	91
4.5 创建和修改工作空间.....	98
4.6 管理 ModelArts 服务的委托授权.....	101
5 开发环境管理.....	106
5.1 创建 Notebook 实例 - CreateNotebook.....	106
5.2 查询 Notebook 实例列表 - ListNotebooks.....	134
5.3 查询所有 Notebook 实例列表 - ListAllNotebooks.....	154
5.4 查询 Notebook 实例详情 - ShowNotebook.....	174
5.5 更新 Notebook 实例 - UpdateNotebook.....	190
5.6 删除 Notebook 实例 - DeleteNotebook.....	215
5.7 通过运行的实例保存成容器镜像 - CreateImage.....	231
5.8 查询 Notebook 支持的有效规格列表 - ListFlavors.....	238
5.9 查询 Notebook 支持的可切换规格列表 - ShowSwitchableFlavors.....	245
5.10 查询运行中的 Notebook 可用时长 - ShowLease.....	252
5.11 Notebook 时长续约 - RenewLease.....	254
5.12 启动 Notebook 实例 - StartNotebook.....	258
5.13 停止 Notebook 实例 - StopNotebook.....	275
5.14 查询用户所有 Notebook 资源池实例详情 - ListAuthoringClusters.....	291
5.15 查询 Notebook 资源池详情 - ShowCluster.....	299
5.16 查询当前用户指定特性的开关及配额 - ListFeatures.....	306
5.17 查询支持的镜像列表 - ListImage.....	309
5.18 注册自定义镜像 - RegisterImage.....	318

5.19 查询用户镜像列表 - ListImageGroup.....	326
5.20 查询镜像详情 - ShowImage.....	331
5.21 删除镜像 - DeleteImage.....	336
5.22 同步镜像状态 - SyncImage.....	341
6 训练管理.....	348
6.1 创建算法 - CreateAlgorithm.....	348
6.2 查询算法列表 - ListAlgorithms.....	369
6.3 查询算法详情 - ShowAlgorithmByUuid.....	381
6.4 更新算法 - ChangeAlgorithm.....	392
6.5 删除算法 - DeleteAlgorithm.....	412
6.6 创建训练作业 - CreateTrainingJob.....	414
6.7 查询训练作业详情 - ShowTrainingJobDetails.....	489
6.8 更新训练作业描述 - ChangeTrainingJobDescription.....	521
6.9 删除训练作业 - DeleteTrainingJob.....	524
6.10 终止训练作业 - StopTrainingJob.....	526
6.11 查询训练作业指定任务的日志（预览） - ShowTrainingJobLogsPreview.....	559
6.12 查询训练作业指定任务的日志（OBS 链接） - ShowObsUrlOfTrainingJobLogs.....	562
6.13 查询训练作业指定任务的运行指标 - ShowTrainingJobMetrics.....	566
6.14 查询训练作业列表 - ListTrainingJobs.....	569
6.15 获取训练作业事件列表 - ListTrainingJobEvents.....	606
6.16 获取训练作业支持的公共规格 - ShowTrainingJobFlavors.....	611
6.17 获取训练作业支持的 AI 预置框架 - ShowTrainingJobEngines.....	616
7 模型管理.....	621
7.1 查询模型 runtime - ShowModelEngineAndRuntime.....	621
7.2 查询 AI 应用列表 - ListModels.....	626
7.3 创建 AI 应用 - CreateModel.....	633
7.4 查询 AI 应用详情 - ShowModel.....	643
7.5 删除 AI 应用 - DeleteModel.....	650
8 APP 认证管理.....	653
8.1 获取 APP 列表 - ListApigApps.....	653
8.2 创建 APP - CreateApigApp.....	657
8.3 查询 APP 详情 - ShowApigApp.....	661
8.4 删除 APP - DeleteApigApp.....	665
8.5 增加 AppCode - CreateApigAppCode.....	667
8.6 重置 AppCode - ResetApigAppCode.....	671
8.7 删除 AppCode - DeleteApigAppCode.....	675
8.8 重置 AppSecret - ResetApigAppSecret.....	678
8.9 获取用户绑定 APP 的 api 列表 - ShowApisBindToApp.....	682
8.10 注册 API 并授权给 APP - CreateAndAuthAppAuthApi.....	686
8.11 删除 API - DeleteAppAuthApi.....	691
8.12 授权 API 至 APP - AuthorizeApiToApigApps.....	694

8.13 更新 API 授权 - UpdateAuthApiToApigApps.....	699
8.14 解除 API 对 APP 的授权 - DeleteApiAppAuth.....	703
8.15 获取 API 授权关系列表 - ShowApiAuthInfos.....	707
8.16 创建 API - CreateAppAuthApi.....	711
8.17 查询 API - GetAppAuthApiInfo.....	715
8.18 查询 API 和 APP - GetServiceAppAuthApiAuthInfo.....	719
8.19 查询 APP 的 API 认证信息 - GetAppAuthApisInfo.....	723
8.20 查询 APP 是否存在 - ApigAppExists.....	726
9 服务管理.....	730
9.1 通过 patch 操作对服务进行更新 - PatchServiceV2.....	730
9.2 查询服务监控信息 - ShowServiceMonitorInfo.....	733
9.3 查询服务列表 - ListServices.....	737
9.4 部署服务 - CreateService.....	743
9.5 查询支持的服务部署规格 - ShowServiceSpecifications.....	758
9.6 查询服务详情 - ShowService.....	763
9.7 更新服务配置 - UpdateService.....	775
9.8 删除服务 - DeleteService.....	786
9.9 更新模型服务的单个属性 - UpdateServiceByProperty.....	787
9.10 查询服务事件日志 - ShowServiceEvents.....	790
9.11 查询服务更新日志 - ShowServiceUpdateLogs.....	794
9.12 添加资源标签 - BatchCreateServiceTags.....	800
9.13 删除资源标签 - BatchDeleteServiceTags.....	804
9.14 查询推理服务标签 - ListServiceTags.....	808
9.15 查询推理 VPC 访问通道信息的 API - ShowInternalChannelVpcepApi.....	811
10 资源管理.....	815
10.1 查询 OS 的配置参数 - ShowOsConfig.....	815
10.2 查询插件模板 - ShowPluginTemplate.....	817
10.3 查询插件模板列表 - ListPluginTemplates.....	821
10.4 查询资源池节点列表 - ListPoolNodes.....	833
10.5 批量删除节点 - BatchDeletePoolNodes.....	844
10.6 批量更新节点 - BatchUpdatePoolNodes.....	846
10.7 批量对节点功能上锁 - BatchLockPoolNodes.....	850
10.8 批量对节点功能解锁 - BatchUnlockPoolNodes.....	853
10.9 重置节点 - BatchResetPoolNodes.....	856
10.10 节点规格变更 - BatchResizePoolNodes.....	860
10.11 批量迁移节点 - BatchMigratePoolNodes.....	864
10.12 批量为节点绑定逻辑子池 - BatchBindPoolNodes.....	873
10.13 查询资源池单个节点详情 - ShowPoolNode.....	876
10.14 查询事件列表 - ListEvents.....	885
10.15 创建网络资源 - CreateNetwork.....	891
10.16 查询网络资源列表 - ListNetworks.....	900
10.17 查询网络资源 - ShowNetwork.....	907

10.18 删除网络资源 - DeleteNetwork.....	913
10.19 更新网络资源 - PatchNetwork.....	920
10.20 查询网络可用的 IP - ShowNetworkAvailableIp.....	928
10.21 查询资源实时利用率 - ShowPoolRuntimeMetrics.....	931
10.22 创建资源池 - CreatePool.....	935
10.23 查询资源池列表 - ListPools.....	958
10.24 查询资源池 - ShowPool.....	975
10.25 删除资源池 - DeletePool.....	991
10.26 更新资源池 - PatchPool.....	1008
10.27 资源池监控 - ShowPoolMonitor.....	1027
10.28 资源池统计 - ShowPoolStatistics.....	1037
10.29 查询资源池节点自定义配置 - ShowPoolNodeConfig.....	1041
10.30 创建资源池的订单 id - CreateOrderId.....	1044
10.31 查询资源规格列表 - ListResourceFlavors.....	1048
10.32 查询资源池作业列表 - ListWorkloads.....	1055
10.33 查询专属资源池作业统计信息 - ShowWorkloadStatistics.....	1063
11 授权管理.....	1068
11.1 配置授权 - CreateAuthorization.....	1068
11.2 查看授权列表 - GetAuthorizations.....	1071
11.3 删除授权 - DeleteAuthorizations.....	1076
11.4 创建 ModelArts 委托 - CreateModelArtsAgency.....	1078
12 工作空间管理.....	1081
12.1 查询工作空间详情 - ShowWorkspace.....	1081
12.2 修改工作空间 - UpdateWorkspace.....	1085
12.3 删除工作空间 - DeleteWorkspace.....	1089
12.4 查询工作空间配额 - ShowWorkspaceQuotas.....	1092
12.5 修改工作空间配额 - UpdateWorkspaceQuotas.....	1095
12.6 查询工作空间列表 - ListWorkspace.....	1099
12.7 创建工作空间 - CreateWorkspace.....	1106
12.8 查询授权模式 - ShowAuthmodeDetail.....	1113
12.9 更新授权模式 - UpdateAuthMode.....	1114
12.10 鉴权能否使用当前工作空间资源 - ValidateAuthorization.....	1116
13 节点配置模板.....	1121
13.1 查询节点配置模板 - ShowNodeConfigTemplate.....	1121
14 配额管理.....	1125
14.1 查询 OS 的配额 - ShowOsQuota.....	1125
15 资源标签管理.....	1129
15.1 查询资源池的所有标签 - ListPoolTags.....	1129
15.2 查询资源池上的标签 - ShowPoolTags.....	1132
16 节点池管理.....	1136

16.1 查询节点池列表 - ListNodePools.....	1136
16.2 创建节点池 - CreateNodePool.....	1147
16.3 查询指定节点池详情 - ShowNodePool.....	1168
16.4 更新节点池 - PatchNodePool.....	1179
16.5 删除节点池 - DeleteNodePool.....	1198
16.6 查询节点池的节点列表 - ListNodePoolNodes.....	1209
17 订单管理.....	1220
17.1 查询订单详情 - ShowOrder.....	1220
18 插件管理.....	1225
18.1 创建插件 - CreatePoolPlugin.....	1225
18.2 查询插件列表 - ListPoolPlugins.....	1232
19 任务管理.....	1239
19.1 查询任务列表 - ListJobs.....	1239
20 计划事件.....	1245
20.1 计划事件授权 - AcceptScheduledEvent.....	1245
20.2 查询计划事件列表 - ListScheduledEvents.....	1250
21 Notebook 实践案例.....	1259
21.1 查询实践案例 - ListNotebookPractices.....	1259
22 动态挂载存储.....	1263
22.1 获取动态挂载存储信息列表 - ListDynamicStorages.....	1263
22.2 动态挂载 Notebook 存储 - AttachDynamicStorage.....	1266
22.3 获取动态挂载存储实例详情 - ShowDynamicStorage.....	1270
22.4 动态卸载 Notebook 存储 - DetachDynamicStorage.....	1273
23 轻量算力节点.....	1277
23.1 创建 Lite Server - CreateDevServer.....	1277
23.2 查询用户所有 Lite Server 实例列表 - ListDevServers.....	1293
23.3 查询 Lite Server 实例详情 - ShowDevServer.....	1303
23.4 修改 Lite Server 实例名称 - UpdateDevServer.....	1311
23.5 停止 Lite Server 实例 - StopDevServer.....	1318
23.6 启动 Lite Server 实例 - StartDevServer.....	1326
23.7 删除 Lite Server 实例 - DeleteDevServer.....	1335
23.8 创建 Hyper Cluster - CreateHyperCluster.....	1343
23.9 查询 Hyper Cluster 详情列表 - ListHyperCluster.....	1346
23.10 查询 Hyper Cluster 实例详情 - GetHyperCluster.....	1349
23.11 删除 Hyper Cluster 实例 - DeleteHyperCluster.....	1352
23.12 实时同步用户指定 Lite Server 实例状态 - SyncDevServers.....	1354
23.13 创建 Lite Server 超节点标签 - CreateHyperinstanceTags.....	1364
23.14 删除 Lite Server 超节点标签 - DeleteHyperinstanceTags.....	1369
23.15 查询 Lite Server 超节点标签 - QueryHyperinstanceTags.....	1374
23.16 重装 Lite Server 服务器操作系统镜像 - ReinstallDevServerOS.....	1378

23.17 切换 Lite Server 服务器操作系统镜像 - ChangeDevServerOS.....	1389
23.18 切换 Lite Server 超节点服务器操作系统镜像 - ChangeHyperinstanceOS.....	1400
23.19 查询用户所有超节点实例详情 - ListHyperinstances.....	1413
23.20 查询指定超节点实例详情 - GetHyperinstance.....	1426
23.21 删除 Lite Server 超节点实例 - DeleteHyperinstance.....	1437
23.22 重启 Lite Server 实例 - RebootDevServer.....	1448
23.23 启动 Lite Server 超节点服务器 - StartHyperinstance.....	1458
23.24 停止 Lite Server 超节点服务器 - StopHyperinstance.....	1468
23.25 Lite Server 服务器挂载磁盘 - AttachDevServerVolume.....	1478
23.26 Lite Server 服务器卸载磁盘 - DetachDevServerVolume.....	1481
23.27 Lite Server 服务器绑定 EIP - BindDevServerPublicIP.....	1484
23.28 查询已绑定的 EIP - ListDevServerPublicIP.....	1486
23.29 查询规格列表 - ListDevServerFlavors.....	1488
23.30 查询资源规格列表 - ListDevServerResourceflavors.....	1494
23.31 创建 RoCE 网络 - CreateRoceNetwork.....	1500
23.32 查询租户 Lite Server 列表 - ListAllDevServers.....	1503
23.33 查询 Lite Server 镜像详情 - GetDevServerImage.....	1511
23.34 查询 Lite Server 镜像列表 - ListDevServerImages.....	1513
23.35 查询租户 Hyperinstance 列表 - ListAllHyperinstances.....	1517
23.36 扩容 Lite Server 超节点 - ScaleUpHyperinstance.....	1527
23.37 缩容 Lite Server 超节点 - ScaleDownHyperinstance.....	1540
23.38 查询 Operation 详情 - GetDevServerOperation.....	1549
23.39 查询 Lite Server 超节点扩缩容支持规格列表及容量测算 - GetScaleEvaluationsDevServer.....	1551
23.40 查询超节点 hyperinstance-clusters 逻辑容量测算结果 - ListHyperinstanceClustersCapacity.....	1554
23.41 查询实例的 Tor 信息 - GetTopologies.....	1558
23.42 批量操作 Lite Server 实例 - BatchDevServersAction.....	1560
23.43 查询 Lite Server Job 详情 - GetDevServerJob.....	1574
23.44 查询 Lite Server Job 列表 - ListDevServerJobs.....	1577
23.45 批量删除 Lite Server Job - DeleteDevServerJobs.....	1581
23.46 创建 Lite Server 任务 - CreateDevServerJob.....	1584
23.47 获取 Lite Server Job 模板列表 - ListDevServerJobTemplates.....	1589
23.48 获取 Lite Server Job 模板详情 - GetDevServerJobTemplate.....	1593
23.49 获取 Lite Server 插件列表 - ListPlugins.....	1597
23.50 获取软件信息 - ShowSoftware.....	1600
23.51 获取 Lite Server 部署服务详情 - GetDevServerJobService.....	1603
24 节点自定义配置.....	1607
24.1 查询资源池节点自定义配置模板 - ShowPoolNodeConfigTemplate.....	1607
25 标签管理.....	1611
25.1 批量创建资源池标签 - BatchCreatePoolTags.....	1611
25.2 批量删除资源池标签 - BatchDeletePoolTags.....	1615
26 权限策略和授权项.....	1620

26.1 策略及授权项说明.....	1620
26.2 Workflow 权限.....	1621
26.3 数据管理权限.....	1622
26.4 开发环境权限.....	1639
26.5 训练作业权限.....	1645
26.6 模型管理权限.....	1647
26.7 推理在线服务权限（旧版）.....	1648
26.8 资源管理权限.....	1649
26.9 Lite Server 权限.....	1651
26.10 授权管理权限.....	1663
27 历史 API.....	1665
27.1 数据管理（旧版）.....	1665
27.1.1 查询数据集列表.....	1665
27.1.2 创建数据集.....	1684
27.1.3 查询数据集详情.....	1695
27.1.4 更新数据集.....	1711
27.1.5 删除数据集.....	1715
27.1.6 查询数据集的统计信息.....	1716
27.1.7 查询数据集监控数据.....	1722
27.1.8 查询数据集的版本列表.....	1724
27.1.9 创建数据集标注版本.....	1733
27.1.10 查询数据集版本详情.....	1735
27.1.11 删除数据集标注版本.....	1744
27.1.12 查询样本列表.....	1745
27.1.13 批量添加样本.....	1758
27.1.14 批量删除样本.....	1772
27.1.15 查询单个样本信息.....	1774
27.1.16 获取样本搜索条件.....	1787
27.1.17 分页查询团队标注任务下的样本列表.....	1791
27.1.18 查询团队标注的样本信息.....	1803
27.1.19 查询数据集标签列表.....	1815
27.1.20 创建数据集标签.....	1819
27.1.21 批量修改标签.....	1823
27.1.22 批量删除标签.....	1827
27.1.23 按标签名称更新单个标签.....	1832
27.1.24 按标签名称删除标签及仅包含此标签的文件.....	1834
27.1.25 批量更新样本标签.....	1836
27.1.26 查询数据集的团队标注任务列表.....	1847
27.1.27 创建团队标注任务.....	1859
27.1.28 查询团队标注任务详情.....	1863
27.1.29 启动团队标注任务.....	1876
27.1.30 更新团队标注任务.....	1879

27.1.31 删除团队标注任务.....	1882
27.1.32 创建团队标注验收任务.....	1883
27.1.33 查询团队标注验收任务报告.....	1885
27.1.34 更新团队标注验收任务状态.....	1887
27.1.35 查询团队标注任务统计信息.....	1899
27.1.36 查询团队标注任务成员的进度信息.....	1905
27.1.37 团队成员查询团队标注任务列表.....	1906
27.1.38 提交验收任务的样本评审意见.....	1911
27.1.39 团队标注审核.....	1913
27.1.40 批量更新团队标注样本的标签.....	1915
27.1.41 查询标注团队列表.....	1925
27.1.42 创建标注团队.....	1928
27.1.43 查询标注团队详情.....	1929
27.1.44 更新标注团队.....	1931
27.1.45 删除标注团队.....	1933
27.1.46 向标注成员发送邮件.....	1934
27.1.47 查询所有团队的标注成员列表.....	1936
27.1.48 查询标注团队的成员列表.....	1939
27.1.49 创建标注团队的成员.....	1942
27.1.50 批量删除标注团队成员.....	1944
27.1.51 查询标注团队成员详情.....	1946
27.1.52 更新标注团队成员.....	1948
27.1.53 删除标注团队成员.....	1950
27.1.54 查询数据集导入任务列表.....	1951
27.1.55 创建导入任务.....	1956
27.1.56 查询数据集导入任务的详情.....	1963
27.1.57 查询数据集导出任务列表.....	1968
27.1.58 创建数据集导出任务.....	1976
27.1.59 查询数据集导出任务的状态.....	1989
27.1.60 同步数据集.....	1995
27.1.61 查询数据集同步任务的状态.....	1996
27.1.62 查询智能标注的样本列表.....	1998
27.1.63 查询单个智能标注样本的信息.....	2010
27.1.64 分页查询智能任务列表.....	2021
27.1.65 启动智能任务.....	2043
27.1.66 获取智能任务的信息.....	2061
27.1.67 停止智能任务.....	2081
27.1.68 查询处理任务列表.....	2082
27.1.69 创建处理任务.....	2089
27.1.70 查询处理任务详情.....	2096
27.1.71 更新处理任务.....	2101
27.1.72 删除处理任务.....	2102

27.2 开发环境（旧版）	2104
27.2.1 创建开发环境实例	2104
27.2.2 查询开发环境实例列表	2116
27.2.3 查询开发环境实例详情	2128
27.2.4 更新开发环境实例信息	2137
27.2.5 删除开发环境实例	2147
27.2.6 管理开发环境实例	2148
27.2.7 动态挂载 OBS - AttachObs	2150
27.3 训练管理（旧版）	2154
27.3.1 训练作业	2154
27.3.1.1 创建训练作业	2154
27.3.1.2 查询训练作业列表	2161
27.3.1.3 查询训练作业版本详情	2163
27.3.1.4 删除训练作业版本	2172
27.3.1.5 查询训练作业版本列表	2173
27.3.1.6 创建训练作业版本	2181
27.3.1.7 停止训练作业版本	2185
27.3.1.8 更新训练作业描述	2186
27.3.1.9 删除训练作业	2188
27.3.1.10 获取训练作业日志的文件名	2189
27.3.1.11 查询预置算法	2190
27.3.1.12 查询训练作业日志	2194
27.3.2 训练作业参数配置	2196
27.3.2.1 创建训练作业参数	2196
27.3.2.2 查询训练作业参数列表	2200
27.3.2.3 更新训练作业参数	2202
27.3.2.4 删除训练作业参数	2206
27.3.2.5 查询训练作业参数详情	2207
27.3.3 可视化作业	2212
27.3.3.1 创建可视化作业	2212
27.3.3.2 查询可视化作业列表	2215
27.3.3.3 查询可视化作业详情	2217
27.3.3.4 更新可视化作业描述	2219
27.3.3.5 删除可视化作业	2221
27.3.3.6 停止可视化作业	2222
27.3.3.7 重启可视化作业	2223
27.3.4 资源和引擎规格接口	2224
27.3.4.1 查询作业资源规格	2224
27.3.4.2 查询作业引擎规格	2227
27.3.5 作业状态参考	2229
28 附录	2231
28.1 状态码	2231

28.2 错误码.....	2234
28.3 获取项目 ID 和名称.....	2325
28.4 获取账号名和账号 ID.....	2326
28.5 获取用户名和用户 ID.....	2326

1 使用前必读

在调用ModelArts API之前，请确保已经充分了解ModelArts相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。

ModelArts提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

同时ModelArts还提供多种编程语言的SDK供您使用，SDK的使用方法请参见[ModelArts SDK参考](#)。

终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询所有服务的终端节点。

约束与限制

- 您能创建的ModelArts资源的数量与配额有关系，具体请参见[服务配额](#)。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

基本概念

- 账号
用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建IAM用户并使用他们进行日常管理工作。
- IAM用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
在[我的凭证](#)下，您可以查看账号ID和IAM用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域
指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。

- 可用区


一个可用区（AZ）是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 项目

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中购买资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

同样在[我的凭证](#)下，您可以查看项目ID。

图 1-1 项目隔离模型



2 API 概览

Notebook 实例管理

表 2-1 Notebook 实例管理

API	说明
查询Notebook实例列表	查询Notebook实例列表接口用于获取满足特定条件的Notebook实例信息。该接口适用于以下场景：用户管理多个Notebook实例或查看特定状态的Notebook实例时，可通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已创建Notebook实例，并且具有相应的查询权限。调用成功后，系统将返回符合条件的Notebook实例列表，包含实例ID、状态、创建时间等详细信息。若用户无权限访问或查询条件不明确，接口将返回相应的错误信息或空列表。
创建Notebook实例	创建Notebook实例接口用于根据指定的参数创建一个新的Notebook实例。该接口适用于以下场景：用户需要为特定任务或项目创建Notebook实例时，可通过此接口指定实例规格、AI引擎镜像和存储配置。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有创建Notebook实例的权限，同时需提供有效的创建参数。调用该接口后，系统将异步创建Notebook实例，用户可通过查询接口获取实例状态。创建完成后，用户可通过网页或SSH客户端访问Notebook实例。若用户无权限创建实例或参数无效，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若系统资源不足，或创建操作失败，接口将返回相应的错误提示。
查询所有Notebook实例列表	查询所有Notebook实例列表接口用于获取所有已创建的Notebook实例信息。该接口适用于以下场景：用户需要全面了解当前系统中所有Notebook实例的状态、资源使用情况或管理多个Notebook实例时，可通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已创建Notebook实例，并且具有相应的查询权限。调用成功后，系统将返回所有Notebook实例的列表，包含实例ID、状态、创建时间等详细信息。若用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询Notebook实例详情	查询Notebook实例详情接口用于获取指定Notebook实例的详细信息。该接口适用于以下场景：用户需要查看特定Notebook实例的详细配置、运行状态或获取访问链接时，可通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是Notebook实例已存在且用户具有相应的查询权限。调用成功后，系统将返回实例ID、名称、规格、镜像、实例状态和实例可打开的URL等详细信息。若实例不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。
更新Notebook实例	更新Notebook实例接口用于修改Notebook实例的配置信息，包括名称、描述、规格和镜像等。该接口适用于以下场景：用户需要调整Notebook实例的配置以适应新的需求时，可通过此接口更新实例的详细信息。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于停止状态。调用该接口后，系统将更新指定Notebook实例的配置信息。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未停止，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或更新参数无效，接口将返回相应的错误提示。
删除Notebook实例	删除Notebook实例接口用于移除已创建的Notebook实例及其相关资源。该接口适用于以下场景：用户需要清理不再使用的Notebook实例时，可通过此接口删除指定的Notebook实例，包括其容器和所有存储资源。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将删除指定的Notebook实例及其相关资源。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未停止，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或删除操作失败，接口将返回相应的错误提示。
通过运行的实例保存成容器镜像	通过运行的实例保存成容器镜像接口用于将正在运行的实例保存为容器镜像。该接口适用于以下场景：用户需要保存当前运行环境以便后续使用或开发时，可通过此接口将实例保存为镜像。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标实例的权限，同时实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将保存实例的当前状态为容器镜像，包括安装的依赖包和插件。若用户无权限访问指定实例或实例未运行，接口将返回相应的错误信息。
查询Notebook支持的有效规格列表	查询Notebook支持的有效规格列表接口用于获取运行Notebook实例时可使用的规格选项。该接口适用于以下场景：用户需要了解Notebook实例支持的配置选项时，可通过此接口查询可用的规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将返回Notebook实例支持的有效规格列表，包括内存、CPU等配置信息。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询Notebook支持的可切换规格列表	查询Notebook支持的可切换规格列表接口用于获取创建Notebook实例时可选择的规格选项。该接口适用于以下场景：用户需要了解Notebook实例支持的配置选项时，可通过此接口查询可用的规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有创建Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将返回Notebook实例支持的可切换规格列表，包括内存、CPU等配置信息。若用户无权限创建Notebook实例，接口将返回相应的错误信息。
查询运行中的Notebook可用时长	查询运行中的Notebook可用时长接口用于获取正在运行的Notebook实例的剩余可用时间。该接口适用于以下场景：用户需要了解Notebook实例的剩余运行时间以合理安排任务时，可通过此接口查询指定实例的可用时长。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将返回指定Notebook实例的可用时长信息。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或查询操作失败，接口将返回相应的错误提示。
Notebook时长续约	Notebook时长续约接口用于延长运行中的Notebook实例的运行时间。该接口适用于以下场景：用户需要延长Notebook实例的使用时间以完成长时间任务时，可通过此接口延长指定实例的运行时间。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将延长指定Notebook实例的运行时间，用户可继续使用。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。
启动Notebook实例	启动Notebook实例接口用于启动已创建的Notebook实例。该接口适用于以下场景：用户需要开始运行Notebook实例以进行数据处理、模型训练或开发时，可通过此接口启动指定的Notebook实例。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于停止状态且配置正确。调用该接口后，系统将启动指定的Notebook实例，用户可开始使用。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未停止，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或启动操作失败，接口将返回相应的错误提示。

API	说明
停止Notebook实例	停止Notebook实例接口用于停止正在运行的Notebook实例。该接口适用于以下场景：用户需要释放Notebook实例占用的资源或结束当前运行的任务时，可通过此接口停止指定的Notebook实例。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将停止指定的Notebook实例，释放相关资源。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或停止操作失败，接口将返回相应的错误提示。
查询用户所有Notebook资源池实例详情	查询用户所有Notebook资源池实例详情接口用于获取用户关联的所有Notebook资源池实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户创建Notebook示例需要选择资源池时，可通过此接口获取所有资源池实例列表信息。使用该接口的前提条件是用户已注册并登录系统，且具有查看资源池实例的权限。调用成功后，接口将返回包含所有资源池实例的详细信息列表，包括实例名称、状态、节点规格等。若用户未登录、无权限访问或系统内部出现错误，接口将返回相应的错误信息，如未认证、无权限或服务不可用等。
查询Notebook资源池详情	查询Notebook资源池详情接口用于获取资源池的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要创建Notebook实例作业时，可通过此接口查询指定集群的详细信息。使用该接口的前提条件是集群已成功纳管且用户具有相应的访问权限。调用该接口后，系统将返回集群的实例ID、名称、Flavor规格、实例状态以及实例可打开的URL等详细信息。若集群不存在、未被纳管或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。
查询当前用户指定特性的开关及配额	查询当前用户指定特性的开关及配额接口用于获取指定特性在当前用户下的开关状态及配额信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解特定特性是否已开启、查看配额限制或监控已使用的资源情况时，可通过此接口查询相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查询权限，同时指定的特性必须存在。调用该接口后，系统将返回该特性是否已开启、配额总量及已使用的资源情况等详细信息。若用户无权限查询、特性不存在或系统出现异常，接口将返回相应的错误信息。

镜像管理

表 2-2 镜像管理

API	说明
查询支持的镜像列表	查询支持的镜像列表接口用于根据指定条件分页查询满足条件的所有镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要查找特定镜像、管理镜像仓库或选择合适的镜像版本进行部署时，可通过此接口获取符合条件的镜像列表。使用该接口的前提条件是镜像仓库已存在且用户具有访问权限。查询操作完成后，将返回满足条件的镜像列表，包括镜像ID、名称、版本、类型、状态、大小和创建时间等详细信息。若镜像仓库不存在、用户无权限访问或查询条件有误，接口将返回相应的错误信息。
注册自定义镜像	注册自定义镜像接口用于将用户自定义的镜像注册到ModelArts镜像管理。该接口适用于以下场景：当用户需要将自己的自定义镜像（如特定算法环境、工具链或配置）集成到ModelArts平台时，可通过此接口将镜像注册到镜像管理中以便后续使用。使用该接口的前提条件是用户具备ModelArts镜像管理权限，并且需要提供有效的镜像地址和符合要求的镜像格式。注册操作完成后，自定义镜像将被成功添加到ModelArts镜像列表中，用户可以在后续任务中选择使用该镜像。若镜像地址无效、镜像格式不符合要求或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询用户镜像列表	查询用户镜像列表接口用于查询用户镜像信息概览，以镜像名称作为聚合的信息。该接口适用于以下场景：当用户需要管理多个镜像或了解各镜像的基本信息时，可通过此接口获取镜像列表及其概览信息。使用该接口的前提条件是用户具备镜像管理权限，并且镜像已存在。查询操作完成后，将返回用户所有镜像的列表，包括镜像名称、版本、状态等信息。若镜像不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。
查询镜像详情	查询镜像详情接口用于查询镜像的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解特定镜像的详细信息（如镜像名称、版本、创建时间、大小、状态等）或对镜像执行一些操作时，可通过此接口获取镜像的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具备镜像管理权限，并且待查询镜像有效且存在。查询操作完成后，将返回镜像的详细信息，包括镜像ID、名称、版本、创建时间、大小以及状态等。若镜像不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
删除镜像	删除镜像接口用于删除镜像对象，对于个人私有镜像可以通过参数一并删除SWR镜像内容。该接口适用于以下场景：当镜像不再需要、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的镜像对象。使用该接口的前提条件是镜像已存在且用户具有删除权限。删除操作完成后，镜像对象将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若镜像不存在、用户无权限操作或镜像正在被使用，接口将返回相应的错误信息。
同步镜像状态	同步镜像状态接口用于修正镜像状态的异常情况。该接口适用于以下场景：当镜像状态因误操作、网络问题或系统故障等原因出现异常时，用户可通过此接口同步镜像的最新状态。使用该接口的前提条件是镜像已存在且用户具有相应的操作权限。同步操作完成后，镜像的状态将被更新为最新的正确状态，相关资源和配置也将被同步。若镜像不存在、用户无权限操作或同步过程中出现错误，接口将返回相应的错误信息。

算法管理

表 2-3 算法管理

API	说明
创建算法	创建算法接口用于在ModelArts平台上创建一个新的算法。
查询算法列表	查询算法列表接口用于获取ModelArts平台上所有算法的列表。
查询算法详情	查询算法详情接口用于获取ModelArts平台上指定算法的详细信息。
更新算法	更新算法接口用于修改已存在的算法信息。
删除算法	删除算法接口用于从ModelArts平台上移除已注册的算法。

训练作业管理

表 2-4 训练作业管理

API	说明
创建训练作业	创建训练作业接口用于在ModelArts平台上启动新的训练任务。

API	说明
查询训练作业详情	查询训练作业详情接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业的详细信息。
更新训练作业描述	更新训练作业描述接口用于修改已存在的训练作业的描述信息。
删除训练作业	删除训练作业接口用于从ModelArts平台上移除已创建的训练作业。
终止训练作业	终止训练作业接口用于停止ModelArts平台上正在运行的训练作业，只可终止创建中、等待中、运行中的作业。
查询训练作业指定任务的日志（预览）	查询训练作业指定任务的日志（预览）接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业任务的日志信息。
查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）	查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）接口用于获取指定训练作业任务的日志文件在OBS（对象存储服务）中的访问链接。
查询训练作业指定任务的运行指标	查询训练作业指定任务的运行指标接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业任务的运行指标。
查询训练作业列表	查询训练作业列表接口用于获取ModelArts平台上所有训练作业的列表。
获取训练作业事件列表	获取训练作业事件列表接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业的事件列表。

资源和引擎规格

表 2-5 资源和引擎规格

API	说明
获取训练作业支持的公共规格	获取训练作业支持的公共规格接口用于获取ModelArts平台上支持的训练作业资源规格列表。
获取训练作业支持的AI预置框架	获取训练作业支持的AI预置框架接口用于查询当前系统中支持的AI预置框架列表。

模型管理

表 2-6 模型管理

API	说明
查询模型runtime	查询模型AI引擎以及runtime。
查询AI应用列表	查询AI应用列表，可以根据不同的检索参数进行查询。

API	说明
创建AI应用	导入元模型创建AI应用。
查询AI应用详情	查询AI应用详情，根据AI应用ID查询AI应用的详细信息。
删除AI应用	删除AI应用，根据AI应用ID删除指定AI应用，cascade取值为true时除了删除AI应用ID指定的AI应用，还会删除其他与指定AI应用同名不同版本的AI应用；默认只删除当前AI应用ID所对应的AI应用。

APP 认证管理

表 2-7 APP 认证管理

API	说明
获取APP列表	获取APIG APP基本信息列表，用户只能获取自己创建的APP信息。
创建APP	创建API网关应用（简称APP），每个用户最多只能创建5个APP，有需求可以申请增加配额。
查询APP详情	查询指定的APP详情。
删除APP	删除指定的APP，只有APP的创建用户才可以删除APP，且APP没有绑定的API。
增加AppCode	为指定API网关应用创建新的AppCode，只有APP的创建用户才可以创建AppCode，且只有共享/专享版APIG的APP才能创建AppCode。
重置AppCode	重置指定API网关应用的指定的AppCode，只有APP的创建用户才可以重置AppCode，且只有共享/专享版APIG的APP才支持AppCode。
删除AppCode	删除指定API网关应用的指定的AppCode，只有APP的创建用户才可以删除AppCode，且只有共享/专享版APIG的APP才支持AppCode。
重置AppSecret	重置指定API网关应用的AppSecret，只有APP的创建用户才可以重置AppSecret。
获取用户绑定APP的api列表	获取用户绑定app的API列表。
注册API并授权给APP	注册API并将API授权给APP，只有对服务有更新权限的华为云用户可以调用。
删除API	删除指定的API，只有对API所属服务有删除权限的用户才可以删除API。

API	说明
授权API至APP	将指定的API授权给APP。API的认证方式必须为APP认证，APP的创建用户必须是API所属服务的创建者，且请求用户对API所属服务必须有更新权限。
更新API授权	更新API的授权关系。API的认证方式必须为APP认证，APP的创建用户必须是API所属服务的创建者，且请求用户对API所属服务必须有更新权限。
解除API对APP的授权	解除指定的API对APP的授权，请求用户对API所属服务必须有更新权限。同URL：/v1/{project_id}/app-auth/{service_id}/apis/{api_id}/auths
获取API授权关系列表	获取指定的API与APP授权关系列表，API的认证方式必须是APP认证，管理员可以获取所有API的授权信息，普通用户只能获取自己有访问权限的服务下的API的授权信息。
创建API	创建API，未将API授权给APP。
查询API	查询指定API详情。
查询API和APP	查询服务授权的API、APP信息。
查询APP的API认证信息	查询APP的API认证信息。
查询APP是否存在	查询APP是否存在。

服务管理

表 2-8 服务管理

API	说明
查询服务监控信息	查询服务监控信息。
查询服务列表	查询模型服务列表。
部署服务	将模型部署为服务。
查询支持的服务部署规格	查询支持的服务部署规格列表。
查询服务详情	查询模型服务详情，根据服务ID查询服务详情。
更新服务配置	更新模型服务配置。也可以使用此接口启停服务。
通过patch操作对服务进行更新	通过patch操作对服务进行更新。patch的格式可以参照json patch。
删除服务	删除模型服务，仅可删除本人名下的服务。

API	说明
更新模型服务的单个属性	更新模型服务的单个属性，目前只支持instance_count(更新模型服务实例数量)，仅运行中、告警、异常状态下的在线服务可以执行该操作。
查询服务事件日志	查询服务事件日志，包含服务的操作记录及部署过程中的关键动作、部署失败原因。
查询服务更新日志	查询实时服务更新日志。
添加资源标签	给指定服务添加标签（目前只支持在线服务），当添加的标签key已存在，则覆盖该标签的value。
删除资源标签	删除服务（目前只支持在线服务）的标签，支持批量删除。
查询推理服务标签	查询当前项目下的推理服务标签，默认查询所有工作空间，无权限不返回标签数据。
查询推理VPC访问通道信息的API	该接口用于查询推理VPC访问通道。

配置管理

表 2-9 配置管理

API	说明
查询OS的配置参数	查询OS的配置参数接口用于获取ModelArts OS服务的配置参数，如网络网段、用户资源配额等。该接口适用于以下场景：当需要了解当前ModelArts OS服务的网络配置、资源分配情况或进行系统管理时，用户可通过此接口查询相关的配置参数。使用该接口的前提条件是用户具有访问ModelArts OS服务的权限，且服务处于正常运行状态。查询操作完成后，用户将获得指定的配置参数信息，便于进行后续的资源规划或系统优化。若用户无权限访问、服务不可用或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

插件模板管理

表 2-10 插件模板管理

API	说明
查询插件模板	查询插件模板接口用于获取指定插件模板的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要了解特定插件模板的配置、功能或使用方式时，用户可通过此接口查询插件模板的详细信息。使用该接口的前提条件是插件模板已存在且用户具有访问权限。查询操作完成后，用户将获得指定插件模板的详细信息，包括模板的配置参数、功能描述等，便于后续的插件开发或配置管理。若插件模板不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。
查询插件模板列表	查询插件模板列表接口用于获取插件模板的基本信息列表。该接口适用于以下场景：当需要浏览或管理插件模板时，用户可通过此接口查询所有可用的插件模板信息，以便选择或进一步操作。使用该接口的前提条件是用户具有访问插件模板的权限，且插件模板服务处于正常运行状态。查询操作完成后，用户将获得插件模板的列表信息，包括模板名称、类型、版本等，便于后续的插件开发或管理。若用户无权限访问、插件模板服务不可用或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

节点管理

表 2-11 节点管理

API	说明
查询资源池节点列表	查询资源池节点列表接口用于获取指定资源池中的节点信息列表。该接口适用于以下场景：当需要了解资源池中节点的分布、状态或资源使用情况时，用户可通过此接口查询资源池中的节点列表，以便进行资源监控、分配或管理。使用该接口的前提条件是资源池已创建且处于可用状态，且用户具有访问资源池的权限。查询操作完成后，用户将获得资源池中节点的详细信息，包括节点ID、状态、资源使用情况等，便于后续的资源管理和优化。若资源池不存在、用户无权限访问或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。
批量删除节点	批量删除节点接口用于批量删除指定资源池中的节点。该接口适用于以下场景：当需要清理资源池中的冗余节点、重新分配资源或移除故障节点时，用户可通过此接口批量删除指定的节点。使用该接口的前提条件是资源池已创建且处于可用状态，用户具有删除节点的权限，且资源池中至少保留一个节点。删除操作完成后，指定的节点将被永久移除，资源池中剩余的节点将继续提供服务。若资源池不存在、节点不存在、用户无权限操作或资源池中节点不足，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
批量更新节点	批量更新节点接口用于同时修改多个节点的配置或属性，支持批量操作时各节点独立执行更新流程。该接口适用于以下场景：当用户需统一升级节点软件版本、批量处理选中节点的资源标签、调整资源分配策略、应用安全补丁或同步配置变更时，可通过此接口批量更新目标节点，确保每个节点的更新过程互不影响。使用该接口的前提条件包括：目标节点已存在且用户具备管理员权限，节点需处于可操作状态（如非锁定或维护中），批量操作时需提供有效的节点列表及更新参数（如配置项、版本号等）作为输入。操作完成后，指定节点将应用新配置并更新状态为可用，原有配置将被覆盖。若节点不存在、用户权限不足、节点状态异常（如正在维护）、更新参数不合规或输入参数缺失，接口将返回对应错误信息（如404未找到节点、403权限拒绝、400参数校验失败等）。
批量对节点功能上锁	批量对节点功能上锁接口用于批量对指定节点的功能进行上锁操作，被上锁的功能在控制台将无法正常使用。该接口适用于以下场景：当需要临时禁用某些节点的功能以防止误操作、进行系统维护或测试时，用户可通过此接口批量对节点功能进行上锁。使用该接口的前提条件是节点功能已存在且用户具有管理员权限。上锁操作完成后，指定节点的功能将在控制台被禁用，无法进行相关操作。若节点功能不存在、用户无权限操作或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。
批量对节点功能解锁	批量对节点功能解锁接口用于批量解除指定节点功能的锁定状态，使被上锁的功能在控制台恢复正常可用状态。该接口适用于以下场景：当需要恢复被锁定的节点功能以正常使用、完成系统维护或测试后，用户可通过此接口批量对节点功能进行解锁。使用该接口的前提条件是节点功能已被上锁且用户具有管理员权限。解锁操作完成后，指定节点的功能将在控制台恢复正常，用户可以正常使用相关功能。若节点功能未被锁定、用户无权限操作或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。
重置节点	重置节点接口用于将指定节点恢复到初始状态，清除节点上的数据和配置。该接口适用于以下场景：当节点出现故障、配置错误、需要重新部署或进行系统恢复时，用户可通过此接口重置节点，使其恢复到出厂或初始状态。使用该接口的前提条件是节点已存在且用户具有管理员权限。重置操作完成后，节点上的所有数据和配置将被清除，节点将被重新启动并恢复到初始状态。若节点不存在、用户无权限操作或节点处于不可重置状态（如正在运行任务），接口将返回相应的错误信息。

API	说明
节点规格变更	节点规格变更接口用于调整指定节点的规格（如步长），例如将节点从8节点超节点扩容到16节点超节点。该接口适用于以下场景：当需要根据业务需求调整节点的资源容量、优化资源利用率或进行系统升级时，用户可通过此接口变更节点的规格。使用该接口的前提条件是节点已创建且处于可变更状态，目标规格在支持范围内，且用户具有管理员权限。规格变更完成后，节点的资源容量将按新规格调整，相关服务和配置将重新加载以适应新的规格。若节点不存在、节点状态不允许变更、目标规格不支持或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
批量迁移节点	批量迁移节点接口用于在资源池之间批量迁移节点，将节点从一个资源池迁移到另一个资源池。该接口适用于以下场景：当资源池的节点分布不均衡、需要进行集群维护或业务扩展时，用户可通过此接口将指定节点从一个资源池迁移到另一个资源池。使用该接口的前提条件是资源池中至少包含两个节点，且目标资源池具备足够的资源容量（如IP地址等）以接收迁移节点。若资源池只有一个节点、目标集群资源不足、节点状态不支持迁移或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
批量为节点绑定逻辑子池	批量为节点绑定逻辑子池接口用于在物理专属池开启节点绑定功能时，对逻辑子池中的节点进行逻辑子池的换绑操作。该接口适用于以下场景：当需要重新分配资源、调整业务负载或优化资源使用效率时，用户可通过此接口将指定节点从当前逻辑子池迁移到另一个逻辑子池。使用该接口的前提条件是物理专属池已开启节点绑定功能，且目标逻辑子池已存在并具备足够的资源容量。绑定操作完成后，节点将从原逻辑子池解绑并绑定到目标逻辑子池，原逻辑子池的节点数减少，目标逻辑子池的节点数增加。若节点未绑定到任何逻辑子池、目标逻辑子池不存在或资源不足，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询资源池单个节点详情	查询资源池中的单个节点接口用于获取指定资源池内单个节点的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解节点资源分配、详细信息时，可通过此接口获取节点的类型、状态、配置参数及关联服务等信息。使用该接口的前提条件是目标资源池已存在且用户具备查看权限，同时需提供有效的资源池标识符作为输入参数。接口调用后，系统将返回资源池中单个节点数据；若资源池不存在、用户权限不足或输入参数无效，接口将返回对应的错误信息（如404未找到资源池或403权限拒绝）。

事件管理

表 2-12 事件管理

API	说明
查询事件列表	查询事件列表接口用于获取系统中记录的事件信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控系统状态、排查问题或进行审计时，可通过此接口查询系统中发生的事件记录。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且系统中已存在事件记录。查询操作完成后，接口将返回事件列表，包含事件ID、类型、时间、描述等信息。若用户无权限、事件记录不存在或查询参数有误，接口将返回相应的错误信息。

网络管理

表 2-13 网络管理

API	说明
创建网络资源	创建网络资源接口用于在系统中创建新的网络资源。该接口适用于以下场景：当需要为业务扩展、资源规划或网络架构调整时，用户可通过此接口创建新的网络资源，如虚拟网络、子网或路由等。使用该接口的前提条件是用户具有管理员权限，并且系统中具备足够的资源支持新网络资源的创建。创建操作完成后，新的网络资源将被成功添加到系统中，并可用于后续的业务配置。若用户无权限、资源不足或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。
查询网络资源列表	查询网络资源列表接口用于获取系统中已创建的网络资源信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控网络状态、进行资源规划、排查网络问题或进行审计时，可通过此接口查询系统中现有的网络资源列表。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且系统中已存在网络资源。查询操作完成后，接口将返回网络资源列表，包含资源ID、类型、状态、创建时间等详细信息。若用户无权限、系统中无网络资源或查询参数有误，接口将返回相应的错误信息。
查询网络资源	查询网络资源接口用于获取指定网络资源的详情信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定网络资源的详细配置、状态或属性时，可通过此接口查询指定网络资源的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且指定的网络资源已存在于系统中。查询操作完成后，接口将返回指定网络资源的详细信息，包括资源ID、类型、状态、配置参数等。若指定的网络资源不存在、用户无权限操作或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
删除网络资源	删除网络资源接口用于移除指定的网络资源。该接口适用于以下场景：当网络资源不再需要、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的网络资源。使用该接口的前提条件是网络资源已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，指定的网络资源将被永久移除，相关配置和关联关系也将被清理。若指定的网络资源不存在、用户无权限操作或资源被其他资源依赖，接口将返回相应的错误信息。
更新网络资源	更新网络资源接口用于修改指定网络资源的配置信息。该接口适用于以下场景：当需要调整网络资源的属性、修复配置错误或优化资源设置时，用户可通过此接口更新指定网络资源的详细信息。使用该接口的前提条件是网络资源已存在且用户具有管理员权限。更新操作完成后，指定网络资源的配置信息将被成功修改，系统将反映最新的资源状态和属性。若指定的网络资源不存在、用户无权限操作或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。
查询网络可用的IP	查询网络可用的IP接口用于查找指定网络中未被占用的IP地址。该接口适用于以下场景：在网络规划、资源分配或故障排查时，用户需要快速获取可用的IP地址信息。使用该接口的前提条件是用户具有访问目标网络的权限，并且需要提供有效的网络范围（如子网掩码或IP段）。查询完成后，接口将返回指定网络中未被占用的IP地址列表，用户可以根据结果进行IP地址的分配或进一步操作。若网络不可达、权限不足或网络范围有误，接口将返回相应的错误信息。

资源指标

表 2-14 资源指标

API	说明
查询资源实时利用率	查询资源实时利用率接口用于获取当前项目下所有资源池的实时利用率信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控资源使用情况、进行资源优化、容量规划或故障排查时，可通过此接口查询资源池的实时利用率，包括CPU、内存、存储等资源的使用情况。使用该接口的前提条件是用户具有访问该项目的权限，并且资源池已存在且处于运行状态。查询操作完成后，接口将返回资源池的实时利用率数据，包含利用率百分比、资源类型、时间戳等详细信息。若用户无权限、资源池不存在或系统无法获取实时数据，接口将返回相应的错误信息。

资源池管理

表 2-15 资源池管理

API	说明
查询资源池节点自定义配置	查询资源池节点自定义配置接口用于获取指定资源池节点的自定义配置信息。该接口适用于以下场景：当需要查看资源池节点的详细配置、优化资源分配或管理节点资源时，用户可通过此接口获取节点的自定义配置数据。使用该接口的前提条件是资源池节点已存在且用户具有访问该节点的权限。调用接口成功后，系统将返回资源池节点的自定义配置信息，包括硬件规格、软件环境、网络设置等详细参数。若资源池节点不存在、用户无权限访问或节点配置信息未正确配置，接口将返回相应的错误信息。
创建资源池	创建资源池接口用于在系统中创建新的资源池。该接口适用于以下场景：当需要为新业务分配资源、优化资源管理或进行资源隔离时，用户可通过此接口创建新的资源池，用于管理计算、存储、网络等资源。使用该接口的前提条件是用户具有管理员权限，并且系统中具备足够的资源支持新资源池的创建。创建操作完成后，新的资源池将被成功添加到系统中，并处于可用状态，可支持后续的资源分配和管理。若用户无权限、系统资源不足或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。
查询资源池列表	查询资源池列表接口用于获取系统中已创建的资源池信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控资源池状态、进行资源规划、管理资源分配或进行审计时，可通过此接口查询系统中现有的资源池列表。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且系统中已存在资源池。查询操作完成后，接口将返回资源池列表，包含资源池ID、名称、类型、状态、资源配额等详细信息。若用户无权限、系统中无资源池或查询参数有误，接口将返回相应的错误信息。
查询资源池	查询资源池信息接口用于获取指定资源池的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定资源池的详细配置、状态、资源使用情况或进行资源管理时，可通过此接口查询指定资源池的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且指定的资源池已存在于系统中。查询操作完成后，接口将返回资源池的详细信息，包括资源池ID、名称、类型、状态、资源配额、利用率等。若指定的资源池不存在、用户无权限操作或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。
删除资源池	删除资源池接口用于移除指定的资源池。该接口适用于以下场景：当资源池不再需要、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的资源池。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，指定的资源池将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池被其他资源依赖，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
更新资源池	更新资源池接口用于修改指定资源池的配置和容量。该接口适用于以下场景：当资源池需要扩展容量、调整配置或优化性能时，用户可通过此接口更新资源池的相关信息。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。更新操作完成后，资源池的配置和容量将被更新，相关资源和配置也将被调整。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池处于不可更新状态，接口将返回相应的错误信息。
资源池监控	资源池监控接口用于获取指定资源池的实时或历史监控信息。该接口适用于以下场景：当需要实时查看资源池的资源使用情况、性能状态或历史数据时，用户可通过此接口获取资源池的监控数据。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。调用接口成功后，系统将返回资源池的监控信息，包括资源使用率、性能指标及历史趋势等数据。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。
资源池统计	资源池统计接口用于获取指定资源池的统计信息。该接口适用于以下场景：当需要了解资源池的资源使用情况、分配情况或利用率时，用户可通过此接口获取资源池的统计数据。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。调用接口成功后，系统将返回资源池的统计信息，包括资源使用总量、已分配量、利用率及资源分配趋势等数据。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。
创建资源池的订单id	创建资源池订单ID接口用于生成资源池申请的订单标识。该接口适用于以下场景：当用户需要申请新资源池时（如业务扩展、资源不足或临时资源需求），可通过此接口提交按需转包周期订单的创建请求。使用该接口的前提条件是用户需具备资源申请权限，提交的资源池配置参数（如资源类型、容量、周期等）需符合系统校验规则，且当前仅支持按需转包周期订单类型。订单创建成功后，系统将生成唯一订单ID并触发后续资源分配流程，同时记录操作日志。若用户权限不足、配置参数缺失/冲突（如容量超出配额）、订单类型不支持或系统资源不足，接口将返回对应错误码及提示信息，且不会生成订单ID或占用资源。

资源规格管理

表 2-16 资源规格管理

API	说明
查询资源规格列表	查询资源规格列表接口用于获取可用的资源规格信息。该接口适用于以下场景：当需要查看或选择资源规格以创建资源池、分配资源或了解可用资源规格时，用户可通过此接口获取资源规格的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回资源规格的列表，包括规格ID、名称、CPU核数、内存大小、存储容量等详细信息。若用户无权限访问该接口或系统中未配置资源规格，接口将返回相应的错误信息。

资源池作业管理

表 2-17 资源池作业管理

API	说明
查询资源池作业列表	查询专属资源池作业列表接口用于获取指定专属资源池中的作业信息列表。该接口适用于以下场景：当需要监控专属资源池的资源使用情况、查看作业状态或管理资源分配时，用户可通过此接口获取专属资源池中作业的详细信息。使用该接口的前提条件是专属资源池已存在且用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回专属资源池中作业的列表，包括作业ID、名称、状态、资源使用情况等详细信息。若专属资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。
查询专属资源池作业统计信息	查询专属资源池作业统计信息接口用于获取指定专属资源池中作业的统计信息。该接口适用于以下场景：当需要了解专属资源池中作业的整体运行情况、资源使用效率或作业状态分布时，用户可通过此接口获取统计信息。使用该接口的前提条件是专属资源池已存在且用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回专属资源池中作业的统计信息，包括作业总数、运行中作业数、完成作业数、资源使用率等数据。若专属资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

授权管理

表 2-18 授权管理

API	说明
查看授权列表	查看授权列表接口用于查看授权信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解当前的授权情况、审核权限分配或管理权限时，可通过此接口查看授权列表。使用该接口的前提条件是用户具备查看授权的权限。查看操作完成后，将返回授权列表，包括被授权的资源、授权类型以及授权内容等信息。若用户无权限查看或授权列表不存在，接口将返回相应的错误信息。
配置授权	配置授权接口用于配置ModelArts的授权。该接口适用于以下场景：当需要为IAM子用户设置访问ModelArts的权限时，管理员可通过此接口配置授权。使用该接口的前提条件是管理员具备IAM系统的Security Administrator权限，并且需要为子用户设置访问密钥。配置完成后，子用户将被授予访问ModelArts资源的权限，从而能够正常使用训练管理、开发环境、数据管理、在线服务等功能。若管理员无权限操作或子用户不存在，接口将返回相应的错误信息。
删除授权	删除授权接口用于删除指定用户的授权或删除全量用户的授权。该接口适用于以下场景：当需要撤销特定用户的访问权限或在系统维护时清理所有用户的授权时，管理员可通过此接口删除指定用户的授权或全量用户的授权。使用该接口的前提条件是管理员具备删除授权的权限，并且需要指定要删除授权的用户或选择删除全量用户的授权。删除操作完成后，指定用户的授权将被移除，或所有用户的授权将被清空，用户将无法再访问相关功能。若用户不存在、管理员无权限操作或删除全量授权时系统检测到无管理员权限，接口将返回相应的错误信息。
创建ModelArts委托	创建ModelArts委托接口用于创建包含OBS、SWR、IEF等依赖服务的ModelArts委托。该接口适用于以下场景：当需要配置ModelArts访问OBS、SWR、IEF等服务的权限时，用户可通过此接口创建委托。使用该接口的前提条件是用户具备创建委托的权限，并且需要在IAM系统中具备相应的权限。创建完成后，ModelArts将被授权访问OBS、SWR、IEF等服务，从而能够正常执行数据存储、镜像拉取、模型部署等功能。若用户无权限创建委托或依赖服务未配置，接口将返回相应的错误信息。

工作空间管理

表 2-19 工作空间管理

API	说明
查询工作空间详情	查询工作空间详情接口用于获取指定工作空间的详细信息。
修改工作空间	修改工作空间接口用于更新指定工作空间的配置信息。
删除工作空间	删除工作空间接口用于移除已创建的工作空间。该接口适用于以下场景：当工作空间不再需要或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的工作空间。使用该接口的前提条件是工作空间已存在且用户具有删除工作空间的权限。删除操作完成后，工作空间将被永久移除，相关资源也将被清理。若工作空间不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询工作空间配额	查询工作空间配额接口用于获取指定工作空间的资源配额信息。
修改工作空间配额	修改工作空间配额接口用于更新指定工作空间的资源配额。
查询工作空间列表	查询工作空间列表接口用于获取所有已创建的工作空间的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看所有可用的工作空间或进行审计时，用户可通过此接口查询工作空间列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看权限。查询操作完成后，系统将返回所有工作空间的详细信息，包括名称、创建时间、状态等。若用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
创建工作空间	创建工作空间（"default"为系统预留的默认工作空间名称，不能使用）。该接口适用于以下场景：当需要为不同的业务目标、团队或项目创建独立的工作空间时，用户可通过此接口创建新的工作空间。使用该接口的前提条件是用户具备创建工作空间的权限，并且工作空间名称未被占用且不为"default"。创建成功后，系统将为该工作空间分配默认的访问控制策略，用户可在该工作空间中进行模型开发、管理和部署等操作。若工作空间名称已存在、名称为"default"或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询授权模式	查询授权模式接口用于获取指定资源或功能的授权方式和权限配置信息。该接口适用于以下场景：当系统管理员需要查看资源的访问权限设置、开发者需要验证授权策略配置是否正确，或安全审计人员需要检查授权配置是否符合安全规范时，可通过此接口查询授权模式的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有查询权限且目标资源或功能的授权模式已配置。调用成功后，接口将返回授权模式的类型、规则及权限范围等详细信息。若用户无权限访问该接口，或目标资源的授权模式未配置，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
更新授权模式	更新授权模式接口用于修改指定资源或功能的授权方式和权限配置信息。该接口适用于以下场景：当系统管理员需要调整资源的访问权限、开发者需要更新授权策略以适应新的业务需求，或安全审计人员需要修改授权配置以符合新的安全规范时，可通过此接口更新授权模式的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有更新权限且目标资源或功能的授权模式已存在。调用成功后，接口将更新目标资源的授权模式，并返回更新后的授权模式信息。若用户无权限访问该接口，或目标资源的授权模式不存在，接口将返回相应的错误信息。
鉴权能否使用当前工作空间资源	鉴权能否使用当前工作空间资源接口用于验证用户是否有权限访问和使用当前工作空间中的资源。该接口适用于以下场景：当用户尝试访问或操作工作空间中的资源时，系统需要确认用户是否具有相应的权限。使用该接口的前提条件是用户已登录且工作空间已存在。鉴权成功后，用户可以正常访问和使用工作空间资源；若鉴权失败，接口将返回相应的错误信息，如用户无权限或工作空间不存在等。

节点配置模板

表 2-20 节点配置模板

API	说明
查询节点配置模板	查询节点配置模板接口用于获取指定节点配置模板的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看节点配置模板的内容、管理节点配置或进行相关操作时，可通过此接口获取指定节点配置模板的详细信息。使用该接口的前提条件是节点配置模板已存在且用户具有相应的访问权限。调用该接口后，系统将返回指定节点配置模板的详细信息，包括模板名称、版本、配置参数及描述等。若节点配置模板不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

配额管理

表 2-21 配额管理

API	说明
查询OS的配额	查询OS配额接口用于获取ModelArts OS服务中部分资源的配额信息，如资源池配额、网络配额等。该接口适用于以下场景：当需要了解资源池或网络资源的使用限制、规划资源分配或监控资源使用情况时，用户可通过此接口获取相关配额信息。使用该接口的前提条件是ModelArts OS服务已部署且用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回资源池配额、网络配额等详细信息，帮助用户更好地进行资源规划和管理。若用户无权限访问该接口、服务不可用或配额信息未配置，接口将返回相应的错误信息。

资源标签管理

表 2-22 资源标签管理

API	说明
查询资源池的所有标签	查询资源池所有标签接口用于获取用户当前项目下资源池的所有标签信息，默认查询所有工作空间，但无权限的工作空间不会返回标签数据。该接口适用于以下场景：当需要管理、分类或统计资源池的标签信息时，用户可通过此接口获取资源池的标签数据。使用该接口的前提条件是用户具有访问资源池的权限且资源池已存在。调用接口成功后，系统将返回用户当前项目下所有可访问工作空间的资源池标签信息。若用户无权限访问资源池、资源池不存在或项目未创建，接口将返回相应的错误信息。
查询资源池上的标签	查询资源池的标签接口用于获取指定资源池的标签信息。该接口适用于以下场景：当需要查看、管理或统计特定资源池的标签信息时，用户可通过此接口获取资源池的标签数据。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有访问该资源池的权限。调用接口成功后，系统将返回指定资源池的标签信息，包括标签键和标签值。若资源池不存在、用户无权限访问或资源池未配置标签，接口将返回相应的错误信息。

节点池管理

表 2-23 节点池管理

API	说明
查询节点池列表	查询节点池列表接口用于获取指定节点池的列表信息。该接口适用于以下场景：当需要查看节点池的配置、状态或管理节点池资源时，用户可通过此接口获取节点池的详细信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有管理员权限。调用接口成功后，系统将返回节点池的列表，包括节点池ID、名称、节点数量、状态等详细信息。若节点池不存在、用户无权限操作或节点池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。
创建节点池	创建节点池接口用于创建新的节点池。该接口适用于以下场景：当需要扩展计算资源、优化资源分配或部署新的服务时，用户可通过此接口创建指定配置的节点池。使用该接口的前提条件是用户具有管理员权限且节点池的配置参数（如节点数量、规格、网络配置等）已正确设置。创建操作完成后，节点池将被成功创建并处于可用状态，相关节点信息将被记录。若用户无权限操作、配置参数错误或系统资源不足，接口将返回相应的错误信息。
查询指定节点池详情	查询指定节点池详情接口用于获取指定节点池的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看节点池的配置、状态、资源使用情况或管理节点池时，用户可通过此接口获取节点池的详细信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有访问该节点池的权限。调用接口成功后，系统将返回节点池的详细信息，包括节点池ID、名称、节点数量、状态、创建时间、配置参数等。若节点池不存在、用户无权限访问或节点池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。
更新节点池	更新节点池接口用于修改指定节点池的配置信息。该接口适用于以下场景：当需要扩展节点池容量、调整节点规格、优化资源分配或修复节点池配置时，用户可通过此接口更新节点池的相关信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有管理员权限。更新操作完成后，节点池的配置将被更新，包括节点数量、规格、网络配置等参数。若节点池不存在、用户无权限操作或配置参数错误，接口将返回相应的错误信息。
删除节点池	删除节点池接口用于移除已创建的节点池，包周期资源池不支持。该接口适用于以下场景：当节点池完成任务、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的节点池。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，节点池将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若节点池不存在、用户无权限操作或节点池处于不可删除状态（如包周期资源池或节点池正在使用中），接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询节点池的节点列表	查询节点池的节点列表接口用于获取指定节点池中所有节点的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看节点池的节点状态、资源使用情况或管理节点资源时，用户可通过此接口获取节点池中节点的详细信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有访问该节点池的权限。调用接口成功后，系统将返回节点池中所有节点的列表，包括节点ID、名称、状态、IP地址、资源使用情况等详细信息。若节点池不存在、用户无权限访问或节点池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

订单管理

表 2-24 订单管理

API	说明
查询订单详情	查询订单详情接口用于获取指定订单的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看订单的状态、金额、商品信息或处理订单相关问题时，用户可通过此接口获取订单的详细数据。使用该接口的前提条件是订单已存在且用户具有访问该订单的权限。调用接口成功后，系统将返回订单的详细信息，包括订单号、商品列表、金额、支付状态、下单时间等。若订单不存在、用户无权限访问或订单信息未正确配置，接口将返回相应的错误信息。

插件管理

表 2-25 插件管理

API	说明
创建插件	创建插件实例接口用于在系统中创建一个新的插件实例。该接口适用于以下场景：当需要扩展系统功能、部署新的插件、更新现有插件配置或测试插件时，用户可通过此接口创建指定插件的实例。使用该接口的前提条件是插件已存在且用户具有管理员权限或插件管理权限。创建操作完成后，插件实例将被成功创建并处于可用状态，相关配置信息将被记录。若插件不存在、用户无权限操作、配置参数错误或系统资源不足，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询插件列表	查询插件实例列表接口用于获取系统中已部署的插件实例信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看系统中已部署的插件实例、监控插件运行状态、管理插件配置或进行故障排查时，可通过此接口获取插件实例的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有查询权限且系统中已部署至少一个插件实例。调用该接口后，系统将返回所有插件实例的列表，包括插件名称、类型、状态、版本及部署环境等信息。若用户无权限访问或系统中未部署任何插件实例，接口将返回相应的错误信息或空列表。

任务管理

表 2-26 任务管理

API	说明
查询任务列表	查询任务列表接口用于获取当前用户下的任务列表。该接口适用于以下场景：当需要查看任务状态、管理任务进度或统计任务数量时，用户可通过此接口获取当前用户下所有任务的详细信息。使用该接口的前提条件是用户已登录系统且具有查看任务的权限。调用接口成功后，系统将返回当前用户下的任务列表，包括任务ID、名称、状态、创建时间等信息。若用户未登录、无权限访问或系统中未配置任务，接口将返回相应的错误信息。

计划事件

表 2-27 计划事件

API	说明
计划事件授权	计划事件授权接口用于为指定的计划事件分配或调整权限。该接口适用于以下场景：当创建新的计划事件、调整现有计划事件的权限设置或变更权限分配时，用户可通过此接口为指定的计划事件授予或修改权限。使用该接口的前提条件是计划事件已存在且用户具有管理员权限。授权操作完成后，计划事件的权限设置将被更新，相关变更将被记录以便审计。若计划事件不存在、用户无权限操作或授权信息格式不正确，接口将返回相应的错误信息。
查询计划事件列表	查询计划事件列表信息。

Notebook 实践案例

表 2-28 Notebook 实践案例

API	说明
查询实践案例	查询实践案例接口用于租户侧前端获取Notebook实践案例列表。该接口适用于以下场景：当用户需要查看或学习Notebook实践案例时，可以通过此接口获取案例列表。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查看权限。查询操作完成后，接口将返回实践案例列表，包括案例名称、描述和相关标签等信息。若用户无权限或查询过程中出现其他异常，接口将返回相应的错误信息。

动态挂载存储

表 2-29 动态挂载存储

API	说明
获取动态挂载存储信息列表	此接口用于获取指定Notebook实例下挂载的动态存储信息列表。
动态挂载Notebook存储	动态挂载Notebook存储接口支持将存储动态挂载到运行中的Notebook实例的指定文件目录。调用该接口后，系统将在Notebook实例中异步挂载指定的存储实例，挂载完成后用户可在容器中以文件系统方式读写存储实例中的文件。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。
获取动态挂载存储实例详情	获取动态挂载OBS实例详情接口用于获取已挂载到运行中Notebook实例中的存储实例的详细信息。
动态卸载Notebook存储	动态卸载Notebook存储接口用于从运行中的Notebook实例中卸载已挂载的动态存储实例。

轻量算力节点

表 2-30 轻量算力节点

API	说明
查询用户所有Lite Server实例列表	查询用户所有Lite Server实例列表接口用于获取用户名下所有Lite Server实例的详细信息。该接口适用于以下场景：用户需要查看其所有Lite Server实例的状态、配置等信息，以便进行资源管理和监控。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查看Lite Server实例的权限。调用此接口后，系统将返回用户名下所有Lite Server实例的列表，包括实例ID、名称、状态、创建时间等信息。若用户无权限或未登录，接口将返回相应的错误信息。
创建Lite Server	创建Lite Server接口用于创建LiteServer弹性云服务器、裸金属服务器及超节点服务器。该接口适用于以下场景：用户需要根据业务需求快速部署和配置不同类型的服务器资源。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有创建Lite Server的权限，并且需要提供服务器类型、规格、网络配置等必要参数。创建操作完成后，系统将返回新创建的Lite Server实例信息，包括实例ID、状态等。若用户无权限、参数配置错误或资源不足，接口将返回相应的错误信息。
查询Lite Server实例详情	查询Lite Server实例详情接口用于获取指定Lite Server实例的详细信息。该接口适用于以下场景：用户需要查看特定Lite Server实例的配置、状态、网络信息等详细数据，以便进行故障排查、资源管理和监控。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查看Lite Server实例的权限，并且需要提供有效的实例ID。查询操作完成后，系统将返回指定Lite Server实例的详细信息，包括实例ID、名称、状态、配置、网络配置等。若用户无权限、实例ID无效或实例不存在，接口将返回相应的错误信息。
删除Lite Server实例	删除Lite Server实例接口用于移除已创建的Lite Server实例。该接口适用于以下场景：当Lite Server按需实例不再需要使用时或者创建失败的实例以及处于ERROR状态时，用户可通过此接口删除指定的Lite Server实例。使用该接口的前提条件是Lite Server实例已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，Lite Server实例将被永久移除，相关资源也将被清理。若Lite Server实例不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
修改Lite Server实例名称	修改DevServer实例名称接口用于更改已创建的DevServer实例的名称。该接口适用于以下场景：当用户需要对DevServer实例进行重命名以更好地反映实例的功能或用途时，或者在实例名称不再符合当前项目命名规范时进行更新。使用该接口的前提条件是DevServer实例已存在且用户具有对该实例的管理权限。修改操作完成后，实例的新名称将立即生效，并在所有相关视图和记录中更新。若DevServer实例不存在、用户无权限操作或新名称不符合命名规则，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
实时同步用户指定Lite Server实例状态	实时同步用户Lite Server实例状态接口用于实时获取并同步用户Lite Server实例的当前状态。该接口适用于以下场景：用户需要实时监控其Lite Server实例的运行状态，确保实例正常运行或及时发现并处理异常情况。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有相应的权限，且Lite Server实例已创建并处于运行状态。接口调用成功后，将返回Lite Server实例的最新状态信息，包括但不限于实例ID、运行状态、资源使用情况等。若用户无权限操作或Lite Server实例不存在，接口将返回相应的错误信息。
启动Lite Server实例	启动Lite Server实例接口用于启动已创建但未运行的Lite Server实例。该接口适用于以下场景：当用户需要开始使用Lite Server实例进行开发或测试时，可以通过此接口启动指定的Lite Server实例。使用该接口的前提条件是Lite Server实例已创建且处于停止状态，用户具有启动实例的权限。若Lite Server实例不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
停止Lite Server实例	停止Lite Server实例接口用于停止正在运行的Lite Server实例。该接口适用于以下场景：当用户需要停止Lite Server实例，以节省资源或进行维护时，可以通过此接口停止指定的Lite Server实例。使用该接口的前提条件是Lite Server实例已创建且处于运行状态，用户具有停止实例的权限。若Lite Server实例不存在、已处于停止状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
创建Lite Server超节点标签	创建Lite Server超节点标签接口用于为Lite Server超节点添加自定义标签。该接口适用于以下场景：当用户需要对Lite Server超节点进行分类管理或标记特定信息时，可以通过此接口为指定的超节点创建标签。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点已存在，用户具有创建标签的权限。创建操作完成后，标签将被成功添加到指定的超节点上，用户可以通过标签进行快速查找和管理。若Lite Server超节点不存在、标签已存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
删除Lite Server超节点标签	删除Lite Server超节点标签接口用于移除已创建的Lite Server超节点标签。该接口适用于以下场景：当用户需要清理不再需要的标签或修正标签错误时，可以通过此接口删除指定的超节点标签。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点已存在，且该超节点上已存在要删除的标签，用户具有删除标签的权限。删除操作完成后，指定的标签将从超节点上移除，超节点的其他配置和数据保持不变。若Lite Server超节点不存在、标签不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询Lite Server超节点标签	查询Lite Server超节点标签接口用于获取Lite Server超节点上的所有标签信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看或管理Lite Server超节点的标签时，可以通过此接口查询指定超节点上的所有标签。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点已存在，用户具有查询标签的权限。查询操作完成后，接口将返回超节点上的所有标签信息，包括标签名称和相关属性。若Lite Server超节点不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
重装Lite Server服务器操作系统镜像	重装Lite Server服务器操作系统镜像接口用于重新安装Lite Server服务器的操作系统镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要更新操作系统版本、修复系统故障或重新配置系统环境时，可以通过此接口重装指定的Lite Server服务器操作系统镜像。使用该接口的前提条件是Lite Server服务器已存在且处于停止状态，用户具有重装操作系统的权限。重装操作完成后，Lite Server服务器将安装新的操作系统镜像，并重新进入运行状态，若Lite Server服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
切换Lite Server服务器操作系统镜像	切换Lite Server服务器操作系统镜像接口用于更换Lite Server服务器当前使用的操作系统镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要更换操作系统以适应不同的开发或测试需求时，可以通过此接口切换指定的Lite Server服务器操作系统镜像。使用该接口的前提条件是Lite Server服务器已存在且处于停止状态，用户具有切换操作系统的权限。切换操作完成后，Lite Server服务器将安装新的操作系统镜像，并重新进入运行状态，若Lite Server服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
切换Lite Server超节点服务器操作系统镜像	切换Lite Server超节点服务器操作系统镜像接口用于更换Lite Server超节点服务器当前使用的操作系统镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要更换操作系统以适应不同的开发或测试需求时，可以通过此接口切换指定的Lite Server超节点服务器操作系统镜像。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点服务器已存在且处于停止状态，用户具有切换操作系统的权限。切换操作完成后，Lite Server超节点服务器将安装新的操作系统镜像，并重新进入运行状态，若Lite Server超节点服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询用户所有超节点实例详情	查询用户所有超节点实例详情接口用于获取用户所有Lite Server超节点实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看其所有超节点实例的配置、状态和使用情况时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点实例的权限。查询操作完成后，接口将返回所有超节点实例的详细信息，包括实例ID、操作系统、运行状态、资源使用情况等。若用户无权限操作或没有超节点实例，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询指定超节点实例详情	查询指定超节点实例详情接口用于获取特定Lite Server超节点实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看某个具体超节点实例的配置、状态和使用情况时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点实例的权限，且指定的超节点实例已存在。查询操作完成后，接口将返回指定超节点实例的详细信息，包括实例ID、操作系统、运行状态、资源使用情况等。若用户无权限操作、指定的超节点实例不存在或实例ID无效，接口将返回相应的错误信息。
删除Lite Server超节点实例	删除Lite Server超节点实例接口用于删除按需超节点实例同时移除处于ERROR状态的Lite Server超节点实例。该接口适用于以下场景：当超节点实例因创建失败、或其他原因进入ERROR状态；按需超节点实例，用户可以通过此接口删除指定的超节点实例。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有删除超节点实例的权限，且指定的超节点实例是按需且处于运行状态、或者处于ERROR状态。删除操作完成后，指定的超节点实例将被永久移除，相关资源也将被清理。若指定的超节点实例不存在、未处于ERROR状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
重启Lite Server实例	重启Lite Server实例接口用于重启正在运行的Lite Server实例。该接口适用于以下场景：当用户需要重启实例以应用配置更改、解决运行问题或进行系统维护时，可以通过此接口重启指定的Lite Server实例。使用该接口的前提条件是Lite Server实例已创建且处于运行状态，用户具有重启实例的权限。重启操作完成后，Lite Server实例将重新启动并进入运行状态，用户可以继续使用实例提供的服务。若Lite Server实例不存在、已处于停止状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
启动Lite Server超节点服务器	启动Lite Server超节点服务器接口用于启动已创建但未运行的Lite Server超节点服务器。该接口适用于以下场景：当用户需要开始使用Lite Server超节点服务器进行开发或测试时，可以通过此接口启动指定的超节点服务器。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点服务器已创建且处于停止状态，用户具有启动超节点服务器的权限。启动操作完成后，超节点服务器将进入运行状态，用户可以访问和使用服务器提供的服务。若Lite Server超节点服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
停止Lite Server超节点服务器	停止Lite Server超节点服务器接口用于停止正在运行的Lite Server超节点服务器。该接口适用于以下场景：当用户需要暂停使用Lite Server超节点服务器，以节省资源或进行维护时，可以通过此接口停止指定的超节点服务器。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点服务器已创建且处于运行状态或者停止失败状态，用户具有停止超节点服务器的权限。停止操作完成后，超节点服务器将进入停止状态，不再提供服务。若Lite Server超节点服务器不存在、已处于停止状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
Lite Server服务器挂载磁盘	Lite Server服务器挂载磁盘接口用于将额外的磁盘挂载到 Lite Server服务器上。该接口适用于以下场景：当用户需要扩展 Lite Server服务器的存储空间以满足更大的数据存储需求时，可以通过此接口将指定的磁盘挂载到服务器上。使用该接口的前提条件是 Lite Server服务器已创建且处于运行状态、或者停止状态，用户具有挂载磁盘的权限，且指定的磁盘已存在且未被其他服务器使用。挂载操作完成后，磁盘将成功挂载到 Lite Server服务器上，用户可以访问和使用新增的存储空间。若 Lite Server服务器不存在、指定的磁盘不存在或已被使用，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
Lite Server服务器绑定 EIP	Lite Server服务器绑定的 EIP 接口用于将弹性公网 IP（EIP）绑定到 Lite Server服务器上。该接口适用于以下场景：当用户需要为 Lite Server服务器分配一个固定的公网 IP 地址，以便从外部网络访问服务器时，可以通过此接口将指定的 EIP 绑定到服务器上。使用该接口的前提条件是 Lite Server服务器已创建且处于运行状态，用户具有绑定 EIP 的权限，且指定的 EIP 已存在且未被其他资源使用。绑定操作完成后，EIP 将成功绑定到 Lite Server服务器上，服务器可以通过该 EIP 从外部网络访问。若 Lite Server服务器不存在、已处于停止状态、指定的 EIP 不存在或已被使用，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询已绑定的 EIP	查询已绑定的 EIP 接口用于获取已绑定到 Lite Server服务器上的弹性公网 IP（EIP）信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看 Lite Server服务器上已绑定的 EIP 及其详细信息时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询 EIP 的权限，且指定的 Lite Server服务器已存在。查询操作完成后，接口将返回已绑定到 Lite Server服务器上的 EIP 的详细信息，包括 EIP 地址、绑定时间、状态等。若 Lite Server服务器不存在、未绑定 EIP 或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询资源规格列表	查询资源规格列表接口用于获取可用的资源规格信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解可用的资源规格，以便在创建或调整 Lite Server实例时选择合适的配置时，可以通过此接口获取资源规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询资源规格的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的资源规格信息，包括规格 ID、CPU、内存、存储等详细配置。若用户无权限操作或系统中没有可用的资源规格，接口将返回相应的错误信息。
查询规格列表	查询规格列表接口用于获取系统中所有可用的资源规格信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解可用的资源规格，以便在创建或调整 Lite Server实例时选择合适的配置时，可以通过此接口获取规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询规格的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的资源规格信息，包括规格 ID、CPU、内存、存储等详细配置。若用户无权限操作或系统中没有可用的资源规格，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
Lite Server服务器卸载磁盘	Lite Server服务器卸载磁盘接口用于从Lite Server服务器上卸载已挂载的磁盘。该接口适用于以下场景：当用户需要释放存储资源或重新分配磁盘时，可以通过此接口卸载指定的磁盘。使用该接口的前提条件是Lite Server服务器已创建且处于运行状态、或者停止状态，用户具有卸载磁盘的权限，且指定的磁盘已挂载到服务器上。卸载操作完成后，磁盘将从Lite Server服务器上成功卸载，用户可以将其挂载到其他服务器或进行其他操作。若Lite Server服务器不存在、指定的磁盘未挂载到服务器上，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
创建RoCE网络	创建RoCE网络接口用于在系统中创建一个新的RoCE网络。该接口适用于以下场景：当用户需要为高性能计算或低延迟应用创建专用的RoCE网络时，可以通过此接口创建并配置RoCE网络。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有创建RoCE网络的权限，且系统中已配置了必要的网络资源。创建操作完成后，将生成一个新的RoCE网络，并返回网络的详细信息，包括网络ID、子网信息、配置参数等。若用户无权限操作、系统中缺少必要的网络资源或网络配置参数无效，接口将返回相应的错误信息。
查询租户Lite Server列表	查询租户Lite Server列表接口用于获取指定租户的所有Lite Server实例信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看其租户下所有Lite Server实例的详细信息，以便进行管理和监控时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询租户Lite Server列表的权限。查询操作完成后，接口将返回租户下所有Lite Server实例的详细信息，包括实例ID、名称、状态、资源配置等。若用户无权限操作或租户下没有Lite Server实例，接口将返回相应的错误信息。
查询Lite Server镜像详情	查询Lite Server镜像详情接口用于获取指定Lite Server镜像的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解某个Lite Server镜像的具体配置和属性，以便在创建或调整Lite Server实例时选择合适的镜像时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询镜像详情的权限，且指定的镜像已存在。查询操作完成后，接口将返回指定Lite Server镜像的详细信息，包括镜像ID、名称、操作系统、版本、创建时间等。若用户无权限操作、指定的镜像不存在或镜像ID无效，接口将返回相应的错误信息。
查询Lite Server镜像列表	查询Lite Server镜像列表接口用于获取系统中所有可用的Lite Server镜像信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解可用的Lite Server镜像，以便在创建或调整Lite Server实例时选择合适的镜像时，可以通过此接口获取镜像列表。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询镜像列表的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的Lite Server镜像信息，包括镜像ID、名称、架构类型等。若用户无权限操作或系统中没有可用的镜像，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询租户Hyperinstance列表	查询租户Hyperinstance列表接口用于获取指定租户的所有Hyperinstance实例信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看其租户下所有Hyperinstance实例的详细信息，以便进行管理和监控时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询租户Hyperinstance列表的权限。查询操作完成后，接口将返回租户下所有Hyperinstance实例的详细信息，包括实例ID、名称、状态、资源配置等。若用户无权限操作或租户下没有Hyperinstance实例，接口将返回相应的错误信息。
查询Operation详情	查询Operation详情接口用于获取指定Operation的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解某个Operation的具体执行情况和状态，以便进行故障排查或操作审计时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询Operation详情的权限，且指定的Operation已存在。查询操作完成后，接口将返回指定Operation的详细信息，包括Operation ID、操作类型、执行状态、开始时间、结束时间、操作结果等。若用户无权限操作、指定的Operation不存在或Operation ID无效，接口将返回相应的错误信息。
查询Lite Server超节点扩缩容支持规格列表及容量测算	查询Lite Server超节点扩缩容支持规格列表及容量测算接口用于获取Lite Server超节点支持的扩缩容规格列表，并进行容量测算。该接口适用于以下场景：当用户需要了解Lite Server超节点支持的扩缩容选项，以便在调整超节点资源时选择合适的规格，并评估扩缩容后的资源需求时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点扩缩容规格的权限，且指定的超节点已存在。查询操作完成后，接口将返回支持的扩缩容规格列表及容量测算结果，包括规格ID、CPU、内存、存储等详细配置和扩缩容后的资源使用情况。若用户无权限操作、指定的超节点不存在或系统中没有可用的扩缩容规格，接口将返回相应的错误信息。
扩容Lite Server超节点	扩容Lite Server超节点接口用于增加Lite Server超节点的资源容量。该接口适用于以下场景：当用户需要提升Lite Server超节点的性能，以支持更多的负载或更大的数据处理需求时，可以通过此接口进行扩容。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有扩容超节点的权限，且指定的超节点已存在且处于运行状态。扩容操作完成后，超节点的资源容量将根据指定的规格进行调整，用户可以立即使用增加的资源。若用户无权限操作、指定的超节点不存在、超节点已处于最大容量或指定的扩容规格无效，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
扩容Lite Server超节点	扩容Lite Server超节点接口用于减少Lite Server超节点的资源容量。该接口适用于以下场景：当用户需要降低Lite Server超节点的资源使用，以节省成本或优化资源分配时，可以通过此接口进行扩容。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有扩容超节点的权限，且指定的超节点已存在且处于运行状态。扩容操作完成后，超节点的资源容量将根据指定的规格进行调整，用户可以立即使用减少后的资源。若用户无权限操作、指定的超节点不存在、超节点已处于最小容量或指定的扩容规格无效，接口将返回相应的错误信息。
查询超节点hyperinstance-clusters逻辑容量测算结果	查询超节点hyperinstance-clusters逻辑容量测算结果接口用于获取指定超节点集群的逻辑容量测算结果。该接口适用于以下场景：当用户需要了解超节点集群的资源使用情况和容量规划，以便进行资源管理和优化时，可以通过此接口获取逻辑容量测算结果。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点集群逻辑容量的权限，且指定的超节点集群已存在。查询操作完成后，接口将返回指定超节点集群的逻辑容量测算结果，包括可用容量信息。若用户无权限操作、指定的超节点集群不存在或集群ID无效，接口将返回相应的错误信息。
查询实例的Tor信息	查询实例的Tor信息接口用于获取指定实例的Top-of-Rack（Tor）交换机相关信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解实例连接的Tor交换机的详细信息，以便进行网络配置时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询实例Tor信息的权限，且指定的实例已存在。查询操作完成后，接口将返回指定实例的Tor信息。若用户无权限操作、指定的实例不存在或实例未连接到Tor交换机，接口将返回相应的错误信息。
查询Hyper Cluster详情列表	查询Hyper Cluster详情列表接口用于获取所有Hyper Cluster的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解系统中所有超节点网络的配置和状态时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询Hyper Cluster详情的权限。查询操作完成后，接口将返回所有超节点网络的详细信息，包括ID、名称、子网信息等。若用户无权限操作或系统中没有Hyper Cluster，接口将返回相应的错误信息。
创建Hyper Cluster	创建Hyper Cluster接口用于在系统中创建一个新的Hyper Cluster。该接口适用于以下场景：当用户需要使用超节点网络时，可以通过此接口创建Hyper Cluster。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有创建Hyper Cluster的权限，且系统中已配置了必要的资源。创建操作完成后，将生成一个新的超节点网络，并返回超节点网络的详细信息，包括ID、名称、子网信息等。若用户无权限操作、系统中缺少必要的资源或配置参数无效，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
查询Hyper Cluster实例详情	查询Hyper Cluster实例详情接口用于获取指定Hyper Cluster实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解某个超节点网络的具体配置和状态，以便进行管理和监控时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询Hyper Cluster详情的权限，且指定的超节点网络已存在。查询操作完成后，接口将返回指定超节点网络的详细信息，包括ID、名称、子网信息等。若用户无权限操作、指定的超节点网络不存在或ID无效，接口将返回相应的错误信息。
删除Hyper Cluster实例	删除Hyper Cluster实例接口用于移除已创建的Hyper Cluster。该接口适用于以下场景：当超节点网络配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的超节点网络。使用该接口的前提条件是Hyper Cluster实例已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，超节点网络将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若Hyper Cluster实例不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
批量操作Lite Server实例	批量操作Lite Server实例接口用于对多个Lite Server实例进行统一操作，如启动、停止、重启或删除等。该接口适用于以下场景：当需要对多个Lite Server实例进行相同的操作，例如在维护期间批量停止实例、更新配置后批量重启实例或清理不再需要的实例时，用户可通过此接口高效地完成批量操作。使用该接口的前提条件是目标Lite Server实例已存在且用户具有相应的操作权限。操作完成后，所有指定的Lite Server实例将根据请求完成相应的状态变更或被移除，相关资源和配置也将被相应调整或清理。若目标Lite Server实例不存在、用户无权限操作或请求参数不正确，接口将返回相应的错误信息。
查询Lite Server Job详情	查询Lite Server Job详情接口用于获取指定Lite Server Job的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看某个Lite Server Job的执行状态、配置参数、日志信息等详细数据时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是目标Lite Server Job已存在且用户具有查看权限。查询操作完成后，接口将返回指定Lite Server Job的详细信息，包括但不限于Job ID、状态、创建时间、执行时间、配置参数和日志等。若目标Lite Server Job不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。
查询Lite Server Job列表	查询Lite Server Job列表接口用于获取Lite Server Job的列表信息，并支持按照状态、ID等相关字段进行过滤。该接口适用于以下场景：当用户需要查看多个Lite Server Job的概要信息，例如在监控作业状态、排查问题或进行日常管理时，可以通过此接口获取符合过滤条件的Job列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看权限。查询操作完成后，接口将返回符合条件的Lite Server Job列表，包括每个Job的ID、状态、创建时间等基本信息。若用户无权限操作或请求参数不正确，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
批量删除Lite Server Job	批量删除Lite Server Job接口用于批量移除已创建的Lite Server Job。该接口适用于以下场景：当多个Lite Server Job已完成、配置错误或需要清理资源时，用户可以通过此接口批量删除指定的Lite Server Job。使用该接口的前提条件是目标Lite Server Job已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，指定的Lite Server Job将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若目标Lite Server Job不存在、用户无权限操作或请求参数不正确，接口将返回相应的错误信息。
创建Lite Server任务	创建Lite Server任务接口用于在Lite Server上创建新的任务。该接口适用于以下场景：当用户需要在Lite Server上启动新的开发、测试或部署任务时，可以通过此接口创建并配置任务。使用该接口的前提条件是用户具有创建任务的权限，并且提供的任务配置参数符合要求。创建操作完成后，新的Lite Server任务将被成功创建，并返回任务ID和其他相关信息。若用户无权限操作、提供的参数不正确或系统资源不足，接口将返回相应的错误信息。
获取Lite Server Job模板列表	获取Lite Server Job模板列表接口用于获取可用的Lite Server Job模板列表。该接口适用于以下场景：当用户需要查看可用的Job模板，以便选择合适的模板来创建新的Lite Server任务时，可以通过此接口获取模板列表。查询操作完成后，接口将返回所有可用的Lite Server Job模板列表，包括模板ID、名称、描述等信息。若系统中无可用模板，接口将返回相应的信息。
获取Lite Server Job模板详情	获取Lite Server Job模板详情接口用于获取指定Lite Server Job模板的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看某个特定Job模板的详细配置，以便了解其参数设置、使用说明等信息时，可以通过此接口获取模板详情。查询操作完成后，接口将返回指定模板的详细信息，包括模板ID、名称、描述、配置参数等。若目标模板不存在，接口将返回相应的错误信息。
获取Lite Server插件列表	获取Lite Server插件列表接口用于获取可用的Lite Server插件列表。该接口适用于以下场景：当用户需要查看可用的插件，以便选择和安装适合的插件来扩展Lite Server功能时，可以通过此接口获取插件列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看插件列表的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的Lite Server插件列表，包括插件ID、名称、版本、描述等信息。若用户无权限操作或系统中无可用插件，接口将返回相应的错误信息。

API	说明
获取软件信息	获取软件信息接口用于查询支持的软件信息，支持通过 flavor_type 和 name 查询参数进行过滤。该接口适用于以下场景：当用户需要了解系统支持的软件及其详细信息，例如在选择合适的软件版本或配置环境时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户具有查看软件信息的权限。查询操作完成后，接口将返回符合条件的软件列表，包括软件名称、版本、类型等详细信息。若用户无权限操作、提供的查询参数不正确或系统中无符合条件的软件，接口将返回相应的错误信息。
获取 Lite Server 部署服务详情	根据服务 id 获取 Lite Server 部署服务详情。该接口适用于以下场景：当用户需要查看部署服务详情，以便查看已部署服务的状态、api 等信息时，可以通过此接口获取服务详情。使用该接口的前提条件是用户具有查看服务的权限。查询操作完成后，接口将返回此部署服务的详细信息，包括名称、状态、描述、所用模型、实例详情等信息。若用户无权限操作或无相应 id，接口将返回相应的错误信息。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)接口说明如何调用API，Token可以用于调用其他API时的鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme} :// {Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}


表 3-1 请求 URI

参数	说明
URI-scheme	传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务在不同区域时，对应Endpoint不同，可以从 终端节点 中获取。 例如IAM服务在“中国-香港”区域的Endpoint为“iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，可选，查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取“中国-香港”区域的Token，则需使用“中国-香港”区域的Endpoint（iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

图 3-1 URI 示意图



说明

为查看方便，服务每个具体API的URI，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：
POST `https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens`

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

需要添加到请求中的公共消息头如[表3-3](#)所示。

表 3-3 公共请求消息头

参数名	说明	是否必选	示例
Content-type	消息体的类型（格式），默认取值为“application/json”。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	POST/PUT请求必填，GET不能包含。	3495
X-Project-Id	project id，用于不同project取token。	否	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token，也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。	否，使用Token认证时必选。	-
X-Sdk-Date	请求的发生时间，格式为(YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。取值为当前系统的GMT时间。	否，如果使用AK/SK做接口认证的时候，那么此字段必须设置；如果使用PKI token的时候，不必设置。	20190307T101459Z
Authorization	签名认证信息。 该值来源于请求签名结果，使用AK/SK进行加密签名的时候需要。 类型：字符串 默认值：无	否，使用AK/SK认证时必选。	SDK-HMAC-SHA256 Credential=ZIRRKMTWPTQFQI1WKNKB/ 20150907//ec2/ sdk_request, SignedHeaders=content-type;host;x-sdk-date, Signature=55741b610f3c9fa3ae40b5a8021ebf7ebc2a28a603fc62d25cb3bfe6608e1994
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。 值为hostname[:port]。 端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否，使用AK/SK认证时必选。	code.test.com or code.test.com:443

📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。AK/SK认证的详细说明请参见[API签名指南](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中 ***user_name*** 为用户名，***domain_name*** 为用户所属的账号名，***user_password*** 为用户登录密码，***ap-southeast-1*** 为项目名称，获取方法请参见[获取用户名](#)、[获取账号名和账号ID](#)和[获取项目名称](#)。

说明

scope参数定义了Token的作用域，示例中获取的Token仅能访问project下的资源。ModelArts使用区域的Endpoint（非全局域名）调用该接口，推荐您将scope设置为project。您还可以设置Token作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": ["password"],
      "password": {
        "user": {
          "name": "user_name",
          "password": "user_password",
          "domain": {
            "name": "domain_name"
          }
        }
      }
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "ap-southeast-1"
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于[获取用户Token](#)接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”的值，就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

- Token认证：通过Token认证通用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用同一个Token鉴权时，可以缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中“auth.scope”的取值需要选择“project”，请求示例如下所示。

在[构造请求](#)中以调用获取用户Token接口为例说明了如何调用API。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "user_name",
          "password": "user_password",
          "domain": {
            "name": "domain_name"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "project_name"
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://modelarts.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v1/{project_id}/services
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。

- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

请求发送以后，您会收到响应，包含：状态码、响应消息头和响应消息体。

状态码

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如[图1](#)所示的消息头。

其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopen
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token → MIIFYXQYJKoZIhvcNAQcCoIIYJCCEoCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgharBgkqhkiG9w0BBwGgghacBIIWmHsidG9rZW4iOensiZXhwaXJlc19hdCI6IjIwMTktMDItMTNUMC
fj3KJs6YgKnpVNRbW2eZ5eb78SZOkqjACgklqO1wi4JlGzrpd18LGXK5tdfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgz/VeFYtLWT1GSO0zxKZmlQHqJ82HBqHdgIZO9fuEbL5dMhdavj+33wEI
xHRCe9I87o+k9-
j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASXl1jipPEGA270g1Frucol6jagglFkNPQuFSOU8+uSsttVwRtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUxC3a+9CMBnOintWW7oeRUVhVpxk8pxiX1wTEboX-
RzT6MUbpvGw-oPNFYxJECKnoH3HROzv0vN--n5d6Nbxg==
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

响应消息体

响应消息体通常以结构化格式返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "ap-southeast-1",
            .....

```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息，具体请参见[错误码](#)。

4 应用示例

4.1 开发环境的应用示例

本节通过调用一系列API，以创建开发环境实例为例介绍ModelArts API的使用流程。

概述

创建开发环境实例的流程如下：

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户Token，在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。
2. 调用[查询支持的镜像列表](#)接口查看开发环境的镜像类型和版本。
3. 调用[创建Notebook实例](#)接口创建一个Notebook实例。
4. 调用[查询Notebook实例详情](#)接口根据Notebook实例的ID查询实例的创建详情。
5. 调用[Notebook时长续约](#)接口重置Notebook实例的使用时长。
6. 调用[停止Notebook实例](#)接口停止正在运行的实例。
7. 调用[启动Notebook实例](#)接口重新启动实例。
8. 当Notebook实例不再需要时，调用[删除Notebook实例](#)接口删除实例。

前提条件

- 已获取IAM的EndPoint和ModelArts的EndPoint。
- 确认服务的部署区域，[获取项目ID和名称](#)、[获取账号名和ID](#)和[获取用户名和用户ID](#)。

操作步骤

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户的Token。
 - a. 请求消息体：
URI格式：POST https://{iam_endpoint}/v3/auth/tokens
请求消息头：Content-Type → application/json
请求Body：

```
{
  "auth": {
```



```
{
  "identity": {
    "methods": ["password"],
    "password": {
      "user": {
        "name": "user_name",
        "password": "user_password",
        "domain": {
          "name": "domain_name"
        }
      }
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "ap-southeast-1"
    }
  }
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- *iam_endpoint*为IAM的终端节点。
 - *user_name*为IAM用户名。
 - *user_password*为用户登录密码。
 - *domain_name*为用户所属的账号名。
 - *ap-southeast-1*为项目名，代表服务的部署区域。
- b. 返回状态码“201 Created”，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token，如下所示：

```
x-subject-token →
MIIZmgYJKoZlhcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXX...
```

2. 调用[查询支持的镜像列表](#)接口查看开发环境的镜像类型和版本。

a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v1/{*project_id*}/images

请求消息头：

- X-auth-Token →
MIIZmgYJKoZlhcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXX...

- Content-Type → application/json

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- *ma_endpoint*为ModelArts的终端节点。
 - *project_id*为用户的项目ID。
 - “X-auth-Token”的值是上一步获取到的Token值。
- b. 返回状态码为“200”，响应Body如下所示：

```
{
  "current": 0,
  "data": [
    {
      "arch": "x86_64",
      "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with
```

```
AI engine PyTorch1.8",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "278e88d1-5b71-4766-8502-b3ba72e824d9",
  "name": "pytorch1.8-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU",
    "GPU"
  ],
  "service_type": "COMMON",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_1_8:pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tag": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648866992843,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine MindSpore1.7.0 and cuda10.1",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54202",
  "name": "mindspore1.7.0-cuda10.1-py3.7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_7_0:mindspore_1.7.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tag": "mindspore_1.7.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine MindSpore1.7.0",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "c0b31f09-1490-4555-9b8b-ab0b2de35b20",
  "name": "mindspore1.7.0-py3.7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_7_0:mindspore_1.7.0-cpu-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tag": "mindspore_1.7.0-cpu-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine TensorFlow2.1",
```

```
"dev_services": [
  "NOTEBOOK",
  "SSH"
],
"id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54100",
"name": "tensorflow2.1-cuda10.1-cudnn7-ubuntu18.04",
"resource_categories": [
  "CPU",
  "GPU"
],
"service_type": "COMMON",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/tensorflow_2_1:tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221121111529-d65d817",
>tag": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221121111529-d65d817",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1643166780367,
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine PyTorch1.10 and cuda10.2",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "d996b661-e127-48c4-a90a-fca29535f201",
  "name": "pytorch1.10-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU",
    "GPU"
  ],
  "service_type": "UNKNOWN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_1_10:pytorch_1.10.2-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
 >tag": "pytorch_1.10.2-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "Clean user customized base image include cuda10.2, conda",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "d937149a-785c-4d2d-a568-8dde7c06cca0",
  "name": "conda3-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "UNKNOWN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/user_defined_base:cuda_10.2-ubuntu_18.04-x86_64-20230404095316-7fcd503",
 >tag": "cuda_10.2-ubuntu_18.04-x86_64-20230404095316-7fcd503",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "Clean user customized base image only include conda",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
```

```
"SSH"
],
"id": "27542a4a-3b37-404d-add9-a7d2d2ce6893",
"name": "conda3-ubuntu18.04",
"resource_categories": [
  "CPU"
],
"service_type": "UNKNOWN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/user_defined_base:ubuntu_18.04-x86_64-20230404095316-7fcd503",
"tag": "ubuntu_18.04-x86_64-20230404095316-7fcd503",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine PyTorch1.4",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54099",
  "name": "pytorch1.4-cuda10.1-cudnn7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU",
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_1_4:pytorch_1.4-cuda_10.1-py37-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tag": "pytorch_1.4-cuda_10.1-py37-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648866992868,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "GPU algorithm development and training, preconfigured with AI engine TensorFlow1.13.1",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "b80bbf3d-a7af-42f6-ad12-33ff9116ab0d",
  "name": "tensorflow1.13-cuda10.0-cudnn7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/tensorflow_1_13:tensorflow_1.13-cuda_10.0-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tag": "tensorflow_1.13-cuda_10.0-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143845-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648866992960,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "aarch64",
  "create_at": 1608937196685,
  "description": "Ascend+ARM algorithm development and training. TensorFlow and MindSpore are preset in the AI engine.",
  "dev_services": [
```

```
"NOTEBOOK",
"SSH"
],
"id": "59a6e9f5-93c0-44dd-85b0-82f390c5d53a",
"name": "tensorflow1.15-mindspore1.7.0-cann5.1.0-euler2.8-aarch64",
"resource_categories": [
"ASCEND"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-arm-ascend-cp37:5.0.1-c81-20220726",
"tag": "5.0.1-c81-20220726",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1648866992983,
"workspace_id": "0"
},
{
"arch": "x86_64",
"description": "AI inference application development, preconfigured ModelBox and AI engine LibTorch, only SSH connection supported.",
"dev_services": [
"AI_FLOW",
"SSH"
],
"id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54103",
"name": "modelbox1.3.0-libtorch1.9.1-cuda10.2-cudnn8-euler2.9.6",
"resource_categories": [
"GPU"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/modelarts-modelbox-libtorch-gpu-x86:1.3.0-20221223142251-b3da6d6",
"tag": "1.3.0-20221223142251-b3da6d6",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1648866993005,
"workspace_id": "0"
},
{
"arch": "x86_64",
"description": "AI inference application development, preconfigured ModelBox and AI engine TensorRT, only SSH connection supported.",
"dev_services": [
"AI_FLOW",
"SSH"
],
"id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54101",
"name": "modelbox1.3.0-tensorrt7.1.3-cuda10.2-cudnn8-euler2.9.6",
"resource_categories": [
"GPU"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/modelarts-modelbox-tensorrt-gpu-x86:1.3.0-20221223142251-b3da6d6",
"tag": "1.3.0-20221223142251-b3da6d6",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1648866993030,
"workspace_id": "0"
},
{
"arch": "aarch64",
"description": "Ascend operator development. The professional operator development tool MindStudio is preconfigured, only SSH connection supported.",
"dev_services": [
```

```
"SSH"
],
"id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54088",
"name": "mindstudio5.0.rc1-ascendst9-cann5.1.0-euler2.8.3-aarch64",
"resource_categories": [
  "ASCEND"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindstudio-modelarts-
image:5.0.rc1-20230322101430-75f458a",
"tag": "5.0.rc1-20230322101430-75f458a",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1648866993052,
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU algorithm development and training, preconfigured PySpark 2.4.5 and
scala 2.11.12 for code development in local notebook and remote spark cluster including MRS
and DLI",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK"
  ],
  "id": "0b2d0728-4c01-11ec-994f-001a7dda7112",
  "name": "spark2.4.5-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/pyspark_2_4_5:develop-remote-pyspark_2.4.5-
py_3.7-cpu-ubuntu_18.04-x86_64-uid1000-2022122203856-fcc979e",
  "tag": "develop-remote-pyspark_2.4.5-py_3.7-cpu-ubuntu_18.04-x86_64-
uid1000-2022122203856-fcc979e",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648867218663,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1605759392357,
  "description": "CPU algorithm development and training, preconfigured with the AI engine
MindSpore-CPU",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "65f636a0-56cf-49df-b941-7d2a07ba8c8c",
  "name": "mindspore1.2.0-openmpi2.1.1-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_2_0:mindspore_1.2.0-py_3.7-
ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tag": "mindspore_1.2.0-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1643166780389,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1664501979865,
  "description": "",
```



```
"dev_services": [
  "NOTEBOOK",
  "SSH"
],
"id": "df78b3f7-98a4-4616-aef0-71cfff4195c9",
"name": "spark",
"namespace": "testdli002",
"origin": "CUSTOMIZE",
"resource_categories": [
  "CPU"
],
"service_type": "UNKNOWN",
"size": 1133670676,
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/testdli002/spark:2.4.5.tensorflow",
>tag": "2.4.5.tensorflow",
"tags": [],
"type": "DEDICATED",
"update_at": 1664501979865,
"visibility": "PRIVATE",
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1664513619044,
  "description": "",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "836ab55d-4a02-4dbb-b04f-ece555d642a8",
  "name": "tensorflow2_1_1",
  "namespace": "hwstaff_pub_cbuinfo_ei",
  "origin": "IMAGE_SAVE",
  "resource_categories": [
    "CPU",
    "GPU"
  ],
  "service_type": "COMMON",
  "size": 5094544544,
  "status": "ERROR",
  "status_message": "",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/hwstaff_pub_cbuinfo_ei/tensorflow2_1_1:1.0.0",
  "tag": "1.0.0",
  "tags": [],
  "type": "DEDICATED",
  "update_at": 1664513676950,
  "visibility": "PRIVATE",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1668482562290,
  "description": "test",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "689c81b3-15dd-4500-b63e-1871e24eb391",
  "name": "pytorch_1_8",
  "namespace": "atelier",
  "origin": "CUSTOMIZE",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "UNKNOWN",
  "size": 8285974481,
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/pytorch_1_8:pytorch_1.8.2-cuda_11.1-py_3.7-
```

```
ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
  "tag": "pytorch_1.8.2-cuda_11.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
  "tags": [],
  "type": "DEDICATED",
  "update_at": 1668482562290,
  "visibility": "PRIVATE",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "aarch64",
  "description": "Ascend+ARM algorithm development and training. MindSpore is preset in the
AI engine.",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "f6d0908e-9596-41f9-9843-83089cbdd0de",
  "name": "mindspore1.7.0-cann5.1.0-py3.7-euler2.8.3",
  "namespace": "atelier",
  "resource_categories": [
    "ASCEND"
  ],
  "service_type": "UNKNOWN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_7_0:mindspore_1.7.0-cann_5.1.0-
py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20220906",
  "tag": "mindspore_1.7.0-cann_5.1.0-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20220906",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "aarch64",
  "description": "Ascend+ARM algorithm development and training. TensorFlow is preset in the
AI engine.",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "c5b7507b-ca8d-48d5-a373-fe4b42c66ed8",
  "name": "tensorflow1.15-cann5.1.0-py3.7-euler2.8.3",
  "namespace": "atelier",
  "resource_categories": [
    "ASCEND"
  ],
  "service_type": "UNKNOWN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/tensorflow_1_15_ascend:tensorflow_1.15-
cann_5.1.0-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20220906",
  "tag": "tensorflow_1.15-cann_5.1.0-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20220906",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1678261148079,
  "description": "",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "e1ab81ef-f452-46b5-9663-6fc1f982f9e9",
  "name": "grafana",
  "namespace": "hwstaff_pub_cbuinfo_ei",
  "origin": "IMAGE_SAVE",
  "resource_categories": [
    "CPU",
    "GPU"
  ]
}
```

```
],
"service_type": "COMMON",
"size": 5247805223,
"status": "ACTIVE",
"status_message": "",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/hwstaff_pub_cbuinfo_ei/grafana:v1.0",
"tag": "v1.0",
"tags": [],
"type": "DEDICATED",
"update_at": 1678261330238,
"visibility": "PRIVATE",
"workspace_id": "0"
},
{
"arch": "x86_64",
"create_at": 1681973786157,
"dev_services": [
"NOTEBOOK",
"SSH"
],
"id": "a5a43175-30a6-43d2-9596-38bee562f8c0",
"name": "pytorch_1_8",
"namespace": "sdk-test2",
"origin": "CUSTOMIZE",
"resource_categories": [
"CPU",
"GPU"
],
"service_type": "UNKNOWN",
"size": 2308736380,
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/sdk-test2/pytorch_1_8:v2",
"tag": "v2",
"tags": [],
"type": "DEDICATED",
"update_at": 1681973786157,
"visibility": "PRIVATE",
"workspace_id": "0"
},
{
"arch": "aarch64",
"create_at": 1682670088194,
"description": "Ascend+ARM algorithm development and training. MindSpore is preset in the
AI engine.",
"dev_services": [
"NOTEBOOK",
"SSH"
],
"id": "75cbf0f2-0a3e-48c9-b2c4-7e78af18d86e",
"name": "mindspore_1.9.0-cann_6.0.0-py_3.7-euler_2.8.3",
"namespace": "atelier",
"resource_categories": [
"ASCEND"
],
"service_type": "TRAIN",
"size": 4011027643,
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_9_ascend:mindspore_1.9.0-
cann_6.0.0-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20221116111529",
"tag": "mindspore_1.9.0-cann_6.0.0-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20221116111529",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1682670088197,
"visibility": "PUBLIC",
"workspace_id": "0"
},
{
"arch": "x86_64",
"description": "notebook2.0 gpu",
```

```
"dev_services": [
  "NOTEBOOK",
  "SSH"
],
"id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54092",
"name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
"resource_categories": [
  "GPU"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-gpu-cp36:5.0.1-release-
v2-20220505",
"tag": "5.0.1-release-v2-20220505",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1628221753209,
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "aarch64",
  "create_at": 1683537880541,
  "description": "Ascend+ARM algorithm development and training. MindSpore is preset in the
AI engine.",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "31ae7ba4-63e6-4fa6-8aeb-cb382953e414",
  "name": "mindspore_1.10.0-cann_6.0.1-py_3.7-euler_2.8.3",
  "namespace": "atelier",
  "resource_categories": [
    "ASCEND"
  ],
  "service_type": "COMMON",
  "size": 4057170552,
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_10_ascend:mindspore_1.10.0-
cann_6.0.1-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-20230303173945-815d627",
  "tag": "mindspore_1.10.0-cann_6.0.1-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-
snt9-20230303173945-815d627",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1683537880548,
  "visibility": "PUBLIC",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU algorithm development and training, including the MLStudio tool for
graphical ML algorithm development, and preconfigured PySpark 2.3.2",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK"
  ],
  "id": "0e5f9a41-c9c2-4d9a-a190-4e1b17a7782f",
  "name": "mlstudio-pyspark2.3.2-ubuntu16.04",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mlstudio-cp36:3.3.1.9",
  "tag": "3.3.1.9",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648867218685,
  "workspace_id": "0"
},
{
```

```
"arch": "x86_64",
"description": "notebook2.0 cpu base image",
"dev_services": [
  "NOTEBOOK",
  "SSH"
],
"id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
"name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
"resource_categories": [
  "CPU"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:5.0.1-release-
v2-20220505",
>tag": "5.0.1-release-v2-20220505",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1628221753345,
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "GPU algorithm development and training, preconfigured with the AI engine
MindSpore-GPU",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "d7fb5355-9045-4deb-94c6-4033e1e62728",
  "name": "mindspore1.2.0-openmpi2.1.1-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_2_0:mindspore_1.2.0-py_3.7-
ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tag": "mindspore_1.2.0-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1636963735672,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1628757809703,
  "description": "CPU operations research development, preconfigured with cylv, cbcpy, ortools,
cplex(community).",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "b9933af0-3119-4045-a427-5e668327dafd",
  "name": "cylv0.91.4-cbcpy2.10-ortools9.0-cplex20.1.0-ubuntu18.04",
  "namespace": "atelier",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "size": 2550402546,
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/or_1_0_0:or_1.0.0-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-
roma-20220812093355-e50493d",
  "tag": "or_1.0.0-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-roma-20220812093355-e50493d",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1642836699554,
  "workspace_id": "0"
}
```

```
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU algorithm development and training, including the MLStudio tool for graphical ML algorithm development, and preconfigured PySpark 2.4.5",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK"
  ],
  "id": "0b2d0728-4c01-11ec-994f-001a7dda7111",
  "name": "mlstudio-pyspark2.4.5-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mlstudio-cp37:5.0.1-mls-20230118153946",
  "tag": "5.0.1-mls-20230118153946",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648867218708,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1605759392404,
  "description": "GPU algorithm development and training, preconfigured with the AI engine MindSpore-GPU",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "89de30ec-6871-4f22-84af-be37ef28335d",
  "name": "mindspore1.2.0-cuda10.1-cudnn7-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_2_0:mindspore_1.2.0-py_3.7-cuda_10.1-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tag": "mindspore_1.2.0-py_3.7-cuda_10.1-ubuntu_18.04-x86_64-20221118143809-d65d817",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1648867218639,
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "description",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK"
  ],
  "id": "88bd7bcd-0c91-45b2-ad0e-ef65553d19c5",
  "name": "dls-feature-engineering",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-dls-feature-engineering-cpu-py37:3.2.0109",
  "tag": "3.2.0109",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1623899358020,
  "workspace_id": "0"
},
{
```

```
"arch": "x86_64",
"description": "description",
"dev_services": [
  "NOTEBOOK"
],
"id": "1d1b1327-b243-425b-ad81-2689584c1acc",
"name": "mls-feature-engineering",
"resource_categories": [
  "CPU"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-mls-feature-engineering-cpu-py37:3.2.0109",
>tag": "3.2.0109",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1623899357995,
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "MindSpore1.7.0 and MindQuantum0.6.0",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "6592fa02-a40a-4054-a05f-f22215e45ec1",
  "name": "mindquantum0.6.0-mindspore1.7.0-ubuntu18.04",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_7_0:mindspore_1.7.0-cpu-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220727174747-6a4cdd5",
  "tag": "mindspore_1.7.0-cpu-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220727174747-6a4cdd5",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "create_at": 1628757853111,
  "description": "CPU and GPU algorithm development and training, preconfigured with AI engine ray for reinforcement learning.",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "4233d6f9-c3b5-4cf2-9ee6-2ef565935d6d",
  "name": "rlstudio1.0.0-ray1.3.0-cuda10.1-ubuntu18.04",
  "namespace": "rl-dev",
  "resource_categories": [
    "CPU",
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "size": 4857883146,
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-rl-1.0.0-kernel-cp37:rl-v1220211203",
  "tag": "rl-v1220211203",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "update_at": 1642836699527,
  "workspace_id": "0"
},
{
```



```
"arch": "aarch64",
"description": "Ascend+ARM algorithm development and training. TensorFlow and MindSpore
are preset in the AI engine.",
"dev_services": [
  "NOTEBOOK",
  "SSH"
],
"id": "59a6e9f5-93c0-44dd-85b0-82f390c5d53b",
"name": "tensorflow1.15-mindspore1.7.0-cann5.1.0-euler2.8-aarch64",
"resource_categories": [
  "CPU",
  "ASCEND"
],
"service_type": "TRAIN",
"status": "ACTIVE",
"swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-arm-ascend-cp37:5.0.1-
c81-20220726",
"tag": "5.0.1-c81-20220726",
"tags": [],
"type": "BUILD_IN",
"update_at": 1640398185602,
"workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU general algorithm development and training, preconfigured with AI
engine MindSpore1.7.0",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "9d63f4d1-dc09-4873-b669-3483cea777c0",
  "name": "mindspore1.7.0-ubuntu18.04-default",
  "resource_categories": [
    "CPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_7_0:mindspore_1.7.0-cpu-py_3.7-
ubuntu_18.04-x86_64-20220625205423-5a13f29",
  "tag": "mindspore_1.7.0-cpu-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220625205423-5a13f29",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
},
{
  "arch": "x86_64",
  "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with
AI engine MindSpore1.7.0 and cuda10.1",
  "dev_services": [
    "NOTEBOOK",
    "SSH"
  ],
  "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54203",
  "name": "mindspore1.7.0-ubuntu18.04-default",
  "resource_categories": [
    "GPU"
  ],
  "service_type": "TRAIN",
  "status": "ACTIVE",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/mindspore_1_7_0:mindspore_1.7.0-cuda_10.1-
py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220625205423-5a13f29",
  "tag": "mindspore_1.7.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220625205423-5a13f29",
  "tags": [],
  "type": "BUILD_IN",
  "workspace_id": "0"
}
],
"pages": 1,
```

```
"size": 200,  
"total": 39  
}
```

根据“description”和“name”字段选择创建Notebook实例所需要的镜像，并记录对应的“id”，本章以TensorFlow引擎为例创建Notebook实例，记录“id”为“**e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54100**”

3. 调用[创建Notebook实例](#)接口创建一个Notebook实例。

a. 请求消息体：

URI格式：POST https://{*ma_endpoint*}/v1/{*project_id*}/notebooks

请求消息头：

- X-auth-Token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

- Content-Type → application/json

请求Body：

```
{  
  "name": "notebooks_test",  
  "feature": "NOTEBOOK",  
  "workspace_id": "0",  
  "description": "api-test",  
  "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",  
  "image_id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",  
  "volume": {  
    "category": "efs",  
    "ownership": "managed",  
    "capacity": 50  
  }  
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写

- ***ma_endpoint***为ModelArts的终端节点。
- ***project_id***为用户的项目ID。
- ***X-auth-Token***的值是上一步获取到的Token值。
- “**flavor**”为Notebook实例规格
- “**image_id**”为Notebook实例镜像ID

b. 返回状态码为“200”，响应Body如下所示：

```
{  
  "action_progress": [  
    {  
      "step": 4,  
      "status": "WAITING",  
      "description": "Initialize the notebook instance."  
    },  
    {  
      "step": 3,  
      "status": "WAITING",  
      "description": "Configuring the network."  
    },  
    {  
      "step": 2,  
      "status": "WAITING",  
      "description": "Prepare the compute resource."  
    },  
  ]  
}
```

```
{
  "step": 1,
  "status": "WAITING",
  "description": "Prepare the storage."
},
{
  "create_at": 1687656452472,
  "description": "api-test",
  "endpoints": [],
  "feature": "NOTEBOOK",
  "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
  "id": "936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae",
  "image": {
    "description": "",
    "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
    "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
    "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:5.0.1-release-v2-20220505",
    "tag": "5.0.1-release-v2-20220505",
    "type": "BUILD_IN"
  },
  "lease": {
    "create_at": 1687656452470,
    "duration": 3600000,
    "enable": true,
    "type": "TIMING",
    "update_at": 1687656452470
  },
  "name": "notebooks_test",
  "status": "RUNNING",
  "tags": [],
  "token": "3452e0d5-15fe-a20d-18a2-010a574aeaaaf",
  "update_at": 1687656452588,
  "user_id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
  "workspace_id": "0",
  "billing_items": []
}
```

根据响应可以了解Notebook实例详情，其中“status”为“RUNNING”表示Notebook实例创建成功。

4. 调用[查询Notebook实例详情](#)接口根据Notebook实例的ID查询实例的创建详情。

a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v1/{*project_id*}/notebooks/{*id*}

请求消息头：X-auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

b. 返回状态码为“200”，响应Body如下所示：

```
{
  "create_at": 1687656452472,
  "data_volumes": [],
  "description": "api-test",
  "endpoints": [
    {
      "service": "NOTEBOOK",
      "uri": "https://authoring-modelarts.huaweicloud.com/936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae/lab"
    }
  ],
  "feature": "NOTEBOOK",
  "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
  "id": "936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae",
  "image": {
    "description": "",
    "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",

```

```
{
  "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
  "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:5.0.1-release-v2-20220505",
  "tag": "5.0.1-release-v2-20220505",
  "type": "BUILD_IN"
},
{
  "lease": {
    "create_at": 1687656452470,
    "duration": 3627372,
    "enable": true,
    "type": "TIMING",
    "update_at": 1687656479842
  },
  "name": "notebooks_test",
  "status": "RUNNING",
  "tags": [],
  "token": "3452e0d5-15fe-a20d-18a2-010a574aeaaf",
  "update_at": 1687656479880,
  "url": "https://authoring-modelarts.huaweicloud.com/936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae/lab",
  "user": {
    "domain": {
      "id": "878991804cdc4ba597xxxxxxxxx9dd9",
      "name": "hwstaff_pub_CBUInfo_EI"
    },
    "id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
    "name": "xxxxxxxxx"
  },
  "user_id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
  "volume": {
    "category": "EFS",
    "ownership": "MANAGED",
    "mount_path": "/home/ma-user/work/",
    "capacity": 50,
    "read_only": false
  },
  "workspace_id": "0",
  "billing_items": [
    "COMPUTE"
  ]
}
```

5. 调用[Notebook时长续约](#)接口重置Notebook实例的使用时长。

a. 请求消息体：

URI格式：PATCH https://{ma_endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}/lease

请求消息头：

- X-auth-Token →
MlIZmgYJKoZlhcNAQcColIZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
- Content-Type → application/json

请求body：

```
{
  "duration": 3600000,
  "type": "timing"
}
```

其中，加粗的字段需要根据实际值填写：

- “duration”为实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。

- “type” 为自定停止类别，默认为timing。
- b. 返回状态码为 “200” 表示标注成功，响应Body如下所示：

```
{
  "create_at": 1687656452470,
  "duration": 4657544,
  "enable": true,
  "type": "TIMING",
  "update_at": 1687657510014
}
```
- 6. 调用[停止Notebook实例](#)接口停止正在运行的实例。
 - a. 消息请求体：
URI格式：POSThttps://{ma_endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}/stop
请求消息头：X-auth-Token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIzizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。
 - b. 返回状态码为 “200” ， 响应Body如下所示：

```
{
  "create_at": 1687656452472,
  "data_volumes": [],
  "description": "api-test",
  "endpoints": [
    {
      "service": "NOTEBOOK",
      "uri": "https://authoring-modelarts.huaweicloud.com/936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae/lab"
    }
  ],
  "feature": "NOTEBOOK",
  "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
  "id": "936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae",
  "image": {
    "description": "",
    "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
    "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
    "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:5.0.1-release-v2-20220505",
    "tag": "5.0.1-release-v2-20220505",
    "type": "BUILD_IN"
  },
  "lease": {
    "create_at": 1687656452470,
    "duration": 6199814,
    "enable": true,
    "type": "TIMING",
    "update_at": 1687659052284
  },
  "name": "notebooks_test",
  "status": "STOPPING",
  "tags": [],
  "token": "3452e0d5-15fe-a20d-18a2-010a574aeaaf",
  "update_at": 1687656479880,
  "url": "https://authoring-modelarts.huaweicloud.com/936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae/lab",
  "user": {
    "domain": {
      "id": "878991804cdc4ba597xxxxxxxxx9dd9",
      "name": "hwstaff_test"
    },
    "id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
    "name": "test"
  }
}
```

```
"user_id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
"volume": {
  "category": "EFS",
  "ownership": "MANAGED",
  "mount_path": "/home/ma-user/work/",
  "capacity": 50,
  "read_only": false
},
"workspace_id": "0",
"billing_items": []
}
```

7. 调用 **启动Notebook实例** 接口重新启动实例。

a. 消息请求体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v1/{*project_id*}/notebooks/{*id*}/start

请求消息头：X-auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

b. 返回状态码为“200”，响应Body如下所示：

```
{
  "create_at": 1687656452472,
  "data_volumes": [],
  "description": "api-test",
  "endpoints": [
    {
      "service": "NOTEBOOK",
      "uri": "https://authoring-modelarts.huaweicloud.com/936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae/lab"
    }
  ],
  "feature": "NOTEBOOK",
  "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
  "id": "936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae",
  "image": {
    "description": "",
    "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
    "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
    "swr_path": "swr.myhuaweicloud.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:5.0.1-release-v2-20220505",
    "tag": "5.0.1-release-v2-20220505",
    "type": "BUILD_IN"
  },
  "lease": {
    "create_at": 1687656452470,
    "duration": 6540099,
    "enable": true,
    "type": "TIMING",
    "update_at": 1687659392569
  },
  "name": "notebooks_test",
  "status": "STARTING",
  "tags": [],
  "token": "6f773860-21d4-9fe8-75c8-a38ea13ebf08",
  "update_at": 1687659203630,
  "url": "https://authoring-modelarts.huaweicloud.com/936bea3e-d3df-435e-8b58-d817283284ae/lab",
  "user": {
    "domain": {
      "id": "878991804cdc4ba597xxxxxxxxx9dd9",
      "name": "hwstaff_test"
    },
    "id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
    "name": "test"
  }
}
```

```
},
"user_id": "99250e439b33431081xxxxxxxxxa885",
"volume": {
  "category": "EFS",
  "ownership": "MANAGED",
  "mount_path": "/home/ma-user/work/",
  "capacity": 50,
  "read_only": false
},
"workspace_id": "0",
"billing_items": []
}
```

8. 当Notebook实例不再需要时，调用**删除Notebook实例**接口删除实例。
 - a. 请求消息体：
URI格式：DELETE https://{ma_endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}
请求消息头：
 - X-auth-Token →
MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
 - Content-Type → application/json其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。
 - b. 返回状态码 “200” 表示实例删除成功。

4.2 以 PyTorch 框架创建训练作业（新版训练）

本节通过调用一系列API，以训练模型为例介绍ModelArts API的使用流程。

概述

使用PyTorch框架创建训练作业的流程如下：

1. 调用**认证鉴权**接口获取用户Token，在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。
2. 调用**获取训练作业支持的公共规格**接口获取训练作业支持的资源规格。
3. 调用**获取训练作业支持的AI预置框架**接口查看训练作业支持的引擎类型和版本。
4. 调用**创建算法**接口创建一个算法，记录算法id。
5. 调用**创建训练作业**接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业，记录训练作业id。
6. 调用**查询训练作业详情**接口使用刚创建的训练作业返回的id查询训练作业状态。
7. 调用**查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）**接口获取训练作业日志的对应的obs路径。
8. 调用**查询训练作业指定任务的运行指标**接口查看训练作业的运行指标详情。
9. 当训练作业使用完成或不再需要时，调用**删除训练作业**接口删除训练作业。

前提条件

- 已获取**IAM的EndPoint**和**ModelArts的EndPoint**。
- 确认服务的部署区域，**获取项目ID和名称**、**获取账号名和ID**和**获取用户名和用户ID**。

- 已准备好PyTorch框架的训练代码，例如将启动文件“test-pytorch.py”存放在OBS的“obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu”目录下。
- 已经准备好训练作业的数据文件，例如将训练数据集存放在OBS的“obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/data”目录下。
- 已经创建好训练作业的模型输出位置，例如“obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/outputs”。
- 已经创建好训练作业的日志输出位置，例如“obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log”。

操作步骤

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户的Token。

- a. 请求消息体：

URI格式：POST https://{*iam_endpoint*}/v3/auth/tokens

请求消息头：Content-Type → application/json

请求Body：

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": ["password"],
      "password": {
        "user": {
          "name": "user_name",
          "password": "user_password",
          "domain": {
            "name": "domain_name"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "ap-southeast-1"
      }
    }
  }
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- *iam_endpoint*为IAM的终端节点。
 - *user_name*为IAM用户名。
 - *user_password*为用户登录密码。
 - *domain_name*为用户所属的账号名。
 - *ap-southeast-1*为项目名，代表服务的部署区域。
- b. 返回状态码“201 Created”，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token，如下所示：
x-subject-token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcColIZicCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXX...
2. 调用[获取训练作业支持的公共规格](#)接口获取训练作业支持的资源规格。
- a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v2/{*project_id*}/training-job-flavors? flavor_type=CPU

请求消息头: X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***ma_endpoint***为ModelArts的终端节点。
- ***project_id***为用户的项目ID。
- “X-Auth-Token” 的值是上一步获取到的Token值。

b. 返回状态码“200”，响应Body如下所示：

```
{
  "total_count": 2,
  "flavors": [
    {
      "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.2u",
      "flavor_name": "Computing CPU(2U) instance",
      "flavor_type": "CPU",
      "billing": {
        "code": "modelarts.vm.cpu.2u",
        "unit_num": 1
      },
      "flavor_info": {
        "max_num": 1,
        "cpu": {
          "arch": "x86",
          "core_num": 2
        },
        "memory": {
          "size": 8,
          "unit": "GB"
        },
        "disk": {
          "size": 50,
          "unit": "GB"
        }
      }
    },
    {
      "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.8u",
      "flavor_name": "Computing CPU(8U) instance",
      "flavor_type": "CPU",
      "billing": {
        "code": "modelarts.vm.cpu.8u",
        "unit_num": 1
      },
      "flavor_info": {
        "max_num": 16,
        "cpu": {
          "arch": "x86",
          "core_num": 8
        },
        "memory": {
          "size": 32,
          "unit": "GB"
        },
        "disk": {
          "size": 50,
          "unit": "GB"
        }
      }
    }
  ]
}
```

- 根据“flavor_id”字段选择并记录创建训练作业时需要规格类型，本章以“modelarts.vm.cpu.8u”为例，并记录“max_num”字段的值为“16”。
3. 调用[获取训练作业支持的AI预置框架](#)接口查看训练作业的引擎类型和版本。

a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v2/{*project_id*}/job/ training-job-engines

请求消息头：

X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

Content-Type → application/json

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

b. 返回状态码“200”，响应Body如下所示（引擎较多，只展示部分）：

```
{
  "total": 28,
  "items": [
    .....
    {
      "engine_id": "mindspore_1.6.0-cann_5.0.3.6-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64",
      "engine_name": "Ascend-Powered-Engine",
      "engine_version": "mindspore_1.6.0-cann_5.0.3.6-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64",
      "v1_compatible": false,
      "run_user": "1000",
      "image_info": {
        "cpu_image_url": "",
        "gpu_image_url": "atelier/mindspore_1_6_0:train",
        "image_version": "mindspore_1.6.0-cann_5.0.3.6-py_3.7-euler_2.8.3-aarch64-snt9-roma-20211231193205-33131ee"
      }
    },
    .....
    {
      "engine_id": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
      "engine_name": "PyTorch",
      "engine_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
      "tags": [
        {
          "key": "auto_search",
          "value": "True"
        }
      ],
      "v1_compatible": false,
      "run_user": "1102",
      "image_info": {
        "cpu_image_url": "aip/pytorch_1_8:train",
        "gpu_image_url": "aip/pytorch_1_8:train",
        "image_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20210912152543-1e0838d"
      }
    },
    .....
    {
      "engine_id": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
      "engine_name": "TensorFlow",
      "engine_version": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
      "tags": [
        {
          "key": "auto_search",
          "value": "True"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "v1_compatible": false,  
    "run_user": "1102",  
    "image_info": {  
        "cpu_image_url": "aip/tensorflow_2_1:train",  
        "gpu_image_url": "aip/tensorflow_2_1:train",  
        "image_version": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-  
x86_64-20210912152543-1e0838d"  
    }  
},  
    .....  
]  
}
```

根据“engine_name”和“engine_version”字段选择创建训练作业时需要的引擎规格，并记录对应的“engine_name”和“engine_version”，本章以Pytorch引擎为例创建作业，记录“engine_name”为“PyTorch”，“engine_version”为“pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64”。

4. 调用[创建算法](#)接口创建一个算法，记录算法id。

a. 请求消息体：

URI格式：POST https://{ma_endpoint}/v2/{project_id}/algorithms

请求消息头：

X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

Content-Type → application/json

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

请求body：

```
{  
  "metadata": {  
    "name": "test-pytorch-cpu",  
    "description": "test pytorch job in cpu in mode gloo"  
  },  
  "job_config": {  
    "boot_file": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/test-pytorch.py",  
    "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",  
    "engine": {  
      "engine_name": "PyTorch",  
      "engine_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64"  
    },  
    "inputs": [{  
      "name": "data_url",  
      "description": "数据来源1"  
    }],  
    "outputs": [{  
      "name": "train_url",  
      "description": "输出数据1"  
    }],  
    "parameters": [{  
      "name": "dist",  
      "description": "",  
      "value": "False",  
      "constraint": {  
        "editable": true,  
        "required": false,  
        "sensitive": false,  
        "type": "Boolean",  
        "valid_range": [],  
        "valid_type": "None"  
      }  
    }  
  ],  
}
```

```
{
  {
    "name": "world_size",
    "description": "",
    "value": "1",
    "constraint": {
      "editable": true,
      "required": false,
      "sensitive": false,
      "type": "Integer",
      "valid_range": [],
      "valid_type": "None"
    }
  },
  "parameters_customization": true
},
"resource_requirements": []
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***“metadata”*** 字段下的 ***“name”*** 和 ***“description”*** 分别为算法的名称和描述。
 - ***“job_config”*** 字段下的 ***“code_dir”*** 和 ***“boot_file”*** 分别为算法的代码目录和代码启动文件。代码目录为代码启动文件的一级目录。
 - ***“job_config”*** 字段下的 ***“inputs”*** 和 ***“outputs”*** 分别为算法的输入输出管道。可以按照实例指定 ***“data_url”*** 和 ***“train_url”***，在代码中解析超参分别指定训练所需要的数据文件本地路径和训练生成的模型输出本地路径。
 - ***“job_config”*** 字段下的 ***“parameters_customization”*** 表示是否支持自定义超参，此处填true。
 - ***“job_config”*** 字段下的 ***“parameters”*** 表示算法本身的超参。
“name” 填写超参名称（64个以内字符，仅支持大小写字母、数字、下划线和中划线），***“value”*** 填写超参的默认值，***“constraint”*** 填写超参的约束，例如此处 ***“type”*** 填写 ***“String”***（支持String、Integer、Float和Boolean），***“editable”*** 填写 ***“true”***，***“required”*** 填写 ***“false”*** 等。
 - ***“job_config”*** 字段下的 ***“engine”*** 表示算法所依赖的引擎，使用3记录的 ***“engine_name”*** 和 ***“engine_version”***。
- b. 返回状态码 ***“200 OK”***，表示创建算法成功，响应Body如下所示：

```
{
  "metadata": {
    "id": "01c399ae-8593-4ef5-9e4d-085950aacde1",
    "name": "test-pytorch-cpu",
    "description": "test pytorch job in cpu in mode gloo",
    "create_time": 1641890623262,
    "workspace_id": "0",
    "ai_project": "default-ai-project",
    "user_name": "",
    "domain_id": "0659fbf6de00109b0ff1c01fc037d240",
    "source": "custom",
    "api_version": "",
    "is_valid": true,
    "state": "",
    "size": 4790,
    "tags": null,
    "attr_list": null,
    "version_num": 0,
    "update_time": 0
  }
}
```

```
},
"share_info": {},
"job_config": {
  "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
  "boot_file": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/test-pytorch.py",
  "parameters": [
    {
      "name": "dist",
      "description": "",
      "i18n_description": null,
      "value": "False",
      "constraint": {
        "type": "Boolean",
        "editable": true,
        "required": false,
        "sensitive": false,
        "valid_type": "None",
        "valid_range": []
      }
    },
    {
      "name": "world_size",
      "description": "",
      "i18n_description": null,
      "value": "1",
      "constraint": {
        "type": "Integer",
        "editable": true,
        "required": false,
        "sensitive": false,
        "valid_type": "None",
        "valid_range": []
      }
    }
  ],
  "parameters_customization": true,
  "inputs": [
    {
      "name": "data_url",
      "description": "数据来源1"
    }
  ],
  "outputs": [
    {
      "name": "train_url",
      "description": "输出数据1"
    }
  ],
  "engine": {
    "engine_id": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
    "engine_name": "PyTorch",
    "engine_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
    "tags": [
      {
        "key": "auto_search",
        "value": "True"
      }
    ],
    "v1_compatible": false,
    "run_user": "1102",
    "image_info": {
      "cpu_image_url": "aip/pytorch_1_8:train",
      "gpu_image_url": "aip/pytorch_1_8:train",
      "image_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20210912152543-1e0838d"
    }
  },
  "code_tree": {
    "name": "cpu/"
  }
}
```

```
    "children": [
      {
        "name": "test-pytorch.py"
      }
    ]
  },
  "resource_requirements": [],
  "advanced_config": {}
}
```

记录 **“metadata”** 字段下的 **“id”**（算法id，32位UUID）字段的值便于后续步骤使用。

5. 调用[创建训练作业](#)接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业，记录训练作业id。

- a. 请求消息体：

URI格式：POST https://{*ma_endpoint*}/v2/{*project_id*}/training-jobs

请求消息头：

- X-Auth-Token →
MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
- Content-Type → application/json

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

请求Body：

```
{
  "kind": "job",
  "metadata": {
    "name": "test-pytorch-cpu01",
    "description": "test pytorch work cpu in mode gloo"
  },
  "algorithm": {
    "id": "01c399ae-8593-4ef5-9e4d-085950aacde1",
    "parameters": [{
      "name": "dist",
      "value": "False"
    },
    {
      "name": "world_size",
      "value": "1"
    }
  ],
  "inputs": [{
    "name": "data_url",
    "remote": {
      "obs": {
        "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/data/"
      }
    }
  }],
  "outputs": [{
    "name": "train_url",
    "remote": {
      "obs": {
        "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/outputs/"
      }
    }
  }],
  "spec": {
    "resource": {
      "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.8u",

```



```
    "node_count": 1
  },
  "log_export_path": {
    "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"
  }
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***“kind”*** 填写训练作业的类型，默认为job。
 - ***“metadata”*** 下的 ***“name”*** 和 ***“description”*** 填写训练作业的名称和描述。
 - ***“algorithm”*** 下的 ***“id”*** 填写4获取的算法ID。
 - ***“algorithm”*** 的 ***“inputs”*** 和 ***“outputs”*** 填写训练作业输入输出管道的具体信息。实例中 ***“inputs”*** 中 ***“remote”*** 下的 ***“obs_url”*** 表示从OBS桶中选择训练数据的OBS路径。实例中 ***“outputs”*** 中 ***“remote”*** 下的 ***“obs_url”*** 表示上传训练输出至指定OBS路径。
 - ***“spec”*** 字段下的 ***“flavor_id”*** 表示训练作业所依赖的规格，使用2记录的flavor_id。 ***“node_count”*** 表示训练是否需要多机训练（分布式训练），此处为单机情况使用默认值“1”。 ***“log_export_path”*** 用于指定用户需要上传日志的obs目录。
- b. 返回状态码“201 Created”，表示训练作业创建成功，响应Body如下所示：

```
{
  "kind": "job",
  "metadata": {
    "id": "66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731",
    "name": "test-pytorch-cpu01",
    "description": "test pytorch work cpu in mode gloo",
    "create_time": 1641892642625,
    "workspace_id": "0",
    "ai_project": "default-ai-project",
    "user_name": "",
    "annotations": {
      "job_template": "Template DL",
      "key_task": "worker"
    }
  },
  "status": {
    "phase": "Creating",
    "secondary_phase": "Creating",
    "duration": 0,
    "start_time": 0,
    "node_count_metrics": null,
    "tasks": [
      "worker-0"
    ]
  },
  "algorithm": {
    "id": "01c399ae-8593-4ef5-9e4d-085950aacde1",
    "name": "test-pytorch-cpu",
    "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
    "boot_file": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/test-pytorch.py",
    "parameters": [
      {
        "name": "dist",
        "description": "",
        "i18n_description": null,
        "value": "False",
        "constraint": {
```

```
        "type": "Boolean",
        "editable": true,
        "required": false,
        "sensitive": false,
        "valid_type": "None",
        "valid_range": []
    }
},
{
    "name": "world_size",
    "description": "",
    "i18n_description": null,
    "value": "1",
    "constraint": {
        "type": "Integer",
        "editable": true,
        "required": false,
        "sensitive": false,
        "valid_type": "None",
        "valid_range": []
    }
}
],
"parameters_customization": true,
"inputs": [
    {
        "name": "data_url",
        "description": "数据来源1",
        "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0",
        "remote": {
            "obs": {
                "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/data/"
            }
        }
    }
],
"outputs": [
    {
        "name": "train_url",
        "description": "输出数据1",
        "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/outputs/train_url_0",
        "remote": {
            "obs": {
                "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/outputs/"
            }
        },
        "mode": "upload_periodically",
        "period": 30
    }
],
"engine": {
    "engine_id": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
    "engine_name": "PyTorch",
    "engine_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
    "usage": "training",
    "support_groups": "public",
    "tags": [
        {
            "key": "auto_search",
            "value": "True"
        }
    ],
    "v1_compatible": false,
    "run_user": "1102"
}
},
"spec": {
    "resource": {
        "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.8u",
```

```
{
  "flavor_name": "Computing CPU(8U) instance",
  "node_count": 1,
  "flavor_detail": {
    "flavor_type": "CPU",
    "billing": {
      "code": "modelarts.vm.cpu.8u",
      "unit_num": 1
    },
    "flavor_info": {
      "cpu": {
        "arch": "x86",
        "core_num": 8
      },
      "memory": {
        "size": 32,
        "unit": "GB"
      },
      "disk": {
        "size": 50,
        "unit": "GB"
      }
    }
  },
  "log_export_path": {
    "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"
  },
  "is_hosted_log": true
}
```

- 记录 “**metadata**” 下的 “**id**”（训练作业的任务ID）字段的值便于后续步骤使用。
 - “Status” 下的 “phase” 和 “secondary_phase” 为表示训练作业的状态和下一步状态。示例中 “Creating” 表示训练作业正在创建中。
6. 调用[查询训练作业详情](#)接口使用刚创建的训练作业返回的uuid查询训练作业状态。

a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{**ma_endpoint**}/v2/{**project_id**}/training-jobs/{**training_job_id**}

请求消息头：X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIIZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

“**training_job_id**” 为5记录的训练作业的任务ID。

b. 返回状态码 “200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
  "kind": "job",
  "metadata": {
    "id": "66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731",
    "name": "test-pytorch-cpu01",
    "description": "test pytorch work cpu in mode gloo",
    "create_time": 1641892642625,
    "workspace_id": "0",
    "ai_project": "default-ai-project",
    "user_name": "hwstaff_z00424192",
    "annotations": {
      "job_template": "Template DL",
      "key_task": "worker"
    }
  }
},
```

```
"status": {
  "phase": "Running",
  "secondary_phase": "Running",
  "duration": 268000,
  "start_time": 1641892655000,
  "node_count_metrics": [
    [
      1641892645000,
      0
    ],
    [
      1641892654000,
      0
    ],
    [
      1641892655000,
      1
    ],
    [
      1641892922000,
      1
    ],
    [
      1641892923000,
      1
    ]
  ],
  "tasks": [
    "worker-0"
  ]
},
"algorithm": {
  "id": "01c399ae-8593-4ef5-9e4d-085950aacde1",
  "name": "test-pytorch-cpu",
  "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
  "boot_file": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/test-pytorch.py",
  "parameters": [
    {
      "name": "dist",
      "description": "",
      "i18n_description": null,
      "value": "False",
      "constraint": {
        "type": "Boolean",
        "editable": true,
        "required": false,
        "sensitive": false,
        "valid_type": "None",
        "valid_range": []
      }
    },
    {
      "name": "world_size",
      "description": "",
      "i18n_description": null,
      "value": "1",
      "constraint": {
        "type": "Integer",
        "editable": true,
        "required": false,
        "sensitive": false,
        "valid_type": "None",
        "valid_range": []
      }
    }
  ]
},
"parameters_customization": true,
"inputs": [
  {
```

```
    "name": "data_url",
    "description": "数据来源1",
    "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0",
    "remote": {
      "obs": {
        "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/data/"
      }
    }
  },
  "outputs": [
    {
      "name": "train_url",
      "description": "输出数据1",
      "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/outputs/train_url_0",
      "remote": {
        "obs": {
          "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/outputs/"
        }
      },
      "mode": "upload_periodically",
      "period": 30
    }
  ],
  "engine": {
    "engine_id": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
    "engine_name": "PyTorch",
    "engine_version": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
    "usage": "training",
    "support_groups": "public",
    "tags": [
      {
        "key": "auto_search",
        "value": "True"
      }
    ]
  },
  "v1_compatible": false,
  "run_user": "1102"
},
"spec": {
  "resource": {
    "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.8u",
    "flavor_name": "Computing CPU(8U) instance",
    "node_count": 1,
    "flavor_detail": {
      "flavor_type": "CPU",
      "billing": {
        "code": "modelarts.vm.cpu.8u",
        "unit_num": 1
      }
    },
    "flavor_info": {
      "cpu": {
        "arch": "x86",
        "core_num": 8
      },
      "memory": {
        "size": 32,
        "unit": "GB"
      },
      "disk": {
        "size": 50,
        "unit": "GB"
      }
    }
  }
},
"log_export_path": {
  "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"
}
```

```
    },  
    "is_hosted_log": true  
  }  
}
```

根据响应可以了解训练作业的版本详情，其中 **“status”** 为 “Running” 表示训练作业正在运行。

7. 调用[查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）](#)接口获取训练作业日志的对应的obs路径。

- a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{ma_endpoint}/v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id}/tasks/{task_id}/logs/url

请求消息头：

X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

Content-Type → **text/plain**

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- **“task_id”** 为训练作业的任务名称，一般使用work-0。
- Content-Type可以设置成不同方式。text/plain，返回OBS临时预览链接。application/octet-stream，返回OBS临时下载链接。

- b. 返回状态码 “200 OK”，响应Body如下所示：

```
{  
  "obs_url": "https://modelarts-training-log-cn-north-4.obs.xxxxxx.com:443/66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731/worker-0/modelarts-job-66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731-worker-0.log?  
AWSAccessKeyId=GFGTBKOZENDD83QEMZMV&Expires=1641896599&Signature=BedFZHEU1oCmqlI912UL9mXlhkg%3D"  
}
```

返回字段表示日志的obs路径。复制至浏览器即可看到对应效果。

8. 调用[查询训练作业指定任务的运行指标](#)接口查看训练作业的运行指标详情。

- a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{ma_endpoint}/v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id}/metrics/{task_id}

请求消息头：X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

- b. 返回状态码 “200 OK”，响应Body如下所示：

```
{  
  "metrics": [  
    {  
      "metric": "cpuUsage",  
      "value": [  
        -1,  
        -1,  
        28.622,  
        35.053,  
        39.988,  
        40.069,  
        40.082,  
        40.094  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```
},
{
  "metric": "memUsage",
  "value": [
    -1,
    -1,
    0.544,
    0.641,
    0.736,
    0.737,
    0.738,
    0.739
  ]
},
{
  "metric": "npuUtil",
  "value": [
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1
  ]
},
{
  "metric": "npuMemUsage",
  "value": [
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1
  ]
},
{
  "metric": "gpuUtil",
  "value": [
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1
  ]
},
{
  "metric": "gpuMemUsage",
  "value": [
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1,
    -1
  ]
}
]
```

可以看到CPU等相关的使用率指标。

9. 当训练作业使用完成或不再需要时，调用[删除训练作业](#)接口删除训练作业。
 - a. 请求消息体：
URI格式：DELETE https://{ma_endpoint}/v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id}
请求消息头：X-Auth-Token →
MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。
 - b. 返回状态码“202 No Content”响应，则表示删除作业成功。

4.3 基于自定义镜像创建训练作业场景

本节通过调用一系列API，以训练模型为例介绍ModelArts API的使用流程。

概述

使用PyTorch框架创建训练作业的流程如下：

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户Token，在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。
2. 调用[创建训练作业](#)接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业，记录训练作业id。
3. 调用[查询训练作业详情](#)接口使用刚创建的训练作业返回的id查询训练作业状态。
4. 调用[查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）](#)接口获取训练作业日志的对应的obs路径。
5. 调用[查询训练作业指定任务的运行指标](#)接口查看训练作业的运行指标详情。
6. 当训练作业使用完成或不再需要时，调用[删除训练作业](#)接口删除训练作业。

前提条件

- 已获取[IAM的EndPoint](#)和[ModelArts的EndPoint](#)。
- 确认服务的部署区域，[获取项目ID和名称](#)、[获取账号名和ID](#)和[获取用户名和用户ID](#)。
- 已准备好PyTorch框架的训练代码，例如将启动文件“test-pytorch.py”存放在OBS的“obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu”目录下。
- 已经创建好训练作业的日志输出位置，例如“obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log”。

操作步骤

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户的Token。
 - a. 请求消息体：
URI格式：POST https://{iam_endpoint}/v3/auth/tokens
请求消息头：Content-Type → application/json
请求Body：

```
{
  "auth": {
    "identity": {
```



```
"methods": ["password"],
"password": {
  "user": {
    "name": "user_name",
    "password": "user_password",
    "domain": {
      "name": "domain_name"
    }
  }
},
"scope": {
  "project": {
    "name": "ap-southeast-1"
  }
}
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***iam_endpoint***为IAM的终端节点。
 - ***user_name***为IAM用户名。
 - ***user_password***为用户登录密码。
 - ***domain_name***为用户所属的账号名。
 - ***ap-southeast-1***为项目名，代表服务的部署区域。
- b. 返回状态码“201 Created”，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token，如下所示：

```
x-subject-token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
```

2. 调用[创建训练作业](#)接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业，记录训练作业id。

- a. 请求消息体：

URI格式：POST https://{***ma_endpoint***}/v2/{***project_id***}/training-jobs

请求消息头：

- X-Auth-Token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
- Content-Type → application/json

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

请求Body：

```
{
  "kind": "job",
  "metadata": {
    "name": "test-pytorch-cpu01",
    "description": "test pytorch work cpu"
  },
  "algorithm": {
    "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
    "local_code_dir": "/home/ma-user/modelarts/user-job-dir",
    "engine": {
      "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a"
    }
  },
}
```

```
{
  "command": "python ${MA_JOB_DIR}/cpu/test-pytorch.py"
},
"spec": {
  "resource": {
    "node_count": 1,
    "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fdbc0013d201342"
  },
  "log_export_path": {
    "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"
  }
}
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***“kind”*** 填写训练作业的类型，默认为job。
 - ***“metadata”*** 下的 ***“name”*** 和 ***“description”*** 填写训练作业的名称和描述。
 - ***“algorithm”*** 下的 ***“code_dir”*** 和 ***“local_code_dir”*** 分别为代码目录和代码下载到作业内的本地目录。
 - ***“algorithm”*** 下的 ***“image_url”*** 填写训练作业镜像的地址。
 - ***“algorithm”*** 下的 ***“command”*** 填写训练作业启动命令。
 - ***“spec”*** 字段下的 ***“pool_id”*** 表示训练作业所依赖的资源池ID。
“node_count” 表示训练是否需要多机训练（分布式训练），此处为单机情况使用默认值“1”。***“log_export_path”*** 用于指定用户需要上传日志的obs目录。
- b. 返回状态码“201 Created”，表示训练作业创建成功，响应Body如下所示：

```
{
  "kind": "job",
  "metadata": {
    "id": "31318695-2011-4e48-9b90-9c9178c57951",
    "name": "test-pytorch-cpu01",
    "description": "test pytorch work cpu",
    "create_time": 1777545352008,
    "workspace_id": "0",
    "ai_project": "default-ai-project",
    "labels": {
      "training-job": "modelarts-os"
    },
    "user_name": "",
    "annotations": {
      "job_template": "Template DL",
      "key_task": "worker"
    },
    "training_experiment_reference": {},
    "tags": []
  },
  "status": {
    "phase": "Pending",
    "secondary_phase": "Creating",
    "pending_time": 1000,
    "duration": 0,
    "is_hanged": false,
    "retry_count": 0,
    "start_time": 0,
    "node_count_metrics": null,
    "tasks": [
      "worker-0"
    ],
  },
}
```

```
"metrics_statistics": {
  "cpu_usage": {
    "average": -1,
    "max": -1,
    "min": -1
  },
  "mem_usage": {
    "average": -1,
    "max": -1,
    "min": -1
  }
},
"algorithm": {
  "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
  "local_code_dir": "/home/ma-user/modelarts/user-job-dir",
  "command": "python ${MA_JOB_DIR}/cpu/test-pytorch.py",
  "engine": {
    "engine_id": "",
    "engine_name": "",
    "engine_version": "",
    "v1_compatible": false,
    "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-
x86_64-20251215163925-4e5422a",
    "non_swr_image": false,
    "run_user": "",
    "image_source": true,
    "image_repo_id": "",
    "image_id": ""
  }
},
"spec": {
  "resource": {
    "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fdbc0013d201342",
    "pool_resource_flavor": "",
    "node_count": 1,
    "pool_info": {
      "cpu_arch": "x86",
      "core_num": 5,
      "mem_size": 22,
      "cache_size": 0,
      "accelerator": "",
      "accelerator_num": 0,
      "accelerator_type": "",
      "accelerator_size": 0,
      "variant": "",
      "huge_pages": 0,
      "x_parameter_plane": "",
      "use_privileged": false,
      "use_host_network": false,
      "use_ib_network": false,
      "project_id": "",
      "pool_resource_flavor": "liumuqi-eni-test",
      "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fdbc0013d201342",
      "cluster_id": "",
      "maos_pool": true,
      "quota_id": "",
      "maos_migrated": false,
      "detect_all_in_int": false,
      "pool_type": "",
      "enable_cabinet": false,
      "enable_memarts": false,
      "enable_ems": false,
      "empty_dir_size": 0
    },
    "main_container_allocated_resources": {
      "cpu_arch": "x86",
      "cpu_core_num": 4,
      "mem_size": 20,
```

```
        "accelerator_num": 0,  
        "accelerator_type": ""  
    },  
    },  
    "log_export_path": {  
        "obs_url": "/cn-north4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"  
    },  
    "is_hosted_log": true,  
    "runtime_type": "production"  
},  
"ftjob_config": {  
    "checkpoint_config": {  
        "save_checkpoints_max": 0,  
        "checkpoint_id": "",  
        "skipped_steps": 0,  
        "restore_training": 0  
    },  
    "task_env": {  
        "envs": null  
    }  
}  
}
```

- 记录 **“metadata”** 下的 **“id”**（训练作业的任务ID）字段的值便于后续步骤使用。
 - “Status” 下的 “phase” 和 “secondary_phase” 为表示训练作业的状态和下一步状态。示例中 “Creating” 表示训练作业正在创建中。
3. 调用[查询训练作业详情](#)接口使用刚创建的训练作业返回的uuid查询训练作业状态。

a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v2/{*project_id*}/training-jobs/{*training_job_id*}

请求消息头：X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

“training_job_id” 为2记录的训练作业的任务ID。

b. 返回状态码 “200 OK”，响应Body如下所示：

```
{  
  "kind": "job",  
  "metadata": {  
    "id": "31318695-2011-4e48-9b90-9c9178c57951",  
    "name": "test-pytorch-cpu01",  
    "description": "test pytorch work cpu",  
    "create_time": 1777545352008,  
    "workspace_id": "0",  
    "ai_project": "default-ai-project",  
    "labels": {  
      "training-job": "modelarts-os"  
    },  
    "user_name": "modelarts_xxx",  
    "annotations": {  
      "job_template": "Template DL",  
      "key_task": "worker"  
    },  
    "training_experiment_reference": {},  
    "tags": []  
  },  
  "status": {  
    "phase": "Running",  
    "secondary_phase": "Running",  
  }  
}
```

```
"pending_time": 68992,
"duration": 4000,
"is_hanged": false,
"retry_count": 0,
"task_ips": [
  {
    "task": "worker-0",
    "ip": "172.16.0.31",
    "host_ip": "192.168.140.98",
    "schedule_count": 1
  }
],
"start_time": 1777545421000,
"node_count_metrics": [
  [
    1777545411000,
    0
  ],
  [
    1777545420000,
    0
  ],
  [
    1777545421000,
    1
  ],
  [
    1777545424000,
    1
  ],
  [
    1777545425000,
    1
  ]
],
"tasks": [
  "worker-0"
],
"metrics_statistics": {
  "cpu_usage": {
    "average": -1,
    "max": -1,
    "min": -1
  },
  "mem_usage": {
    "average": -1,
    "max": -1,
    "min": -1
  }
},
"running_records": [
  {
    "start_at": 1777545424,
    "start_type": "init_or_rescheduled"
  }
],
"algorithm": {
  "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
  "local_code_dir": "/home/ma-user/modelarts/user-job-dir",
  "command": "python ${MA_JOB_DIR}/cpu/test-pytorch.py",
  "engine": {
    "engine_id": "",
    "engine_name": "",
    "engine_version": "",
    "v1_compatible": false,
    "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a",
    "non_swr_image": false,
  }
}
```

```
    "run_user": "",
    "image_source": true,
    "image_repo_id": "",
    "image_id": ""
  }
},
"spec": {
  "resource": {
    "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbd0013d201342",
    "pool_resource_flavor": "",
    "node_count": 1,
    "pool_info": {
      "cpu_arch": "x86",
      "core_num": 5,
      "mem_size": 22,
      "cache_size": 0,
      "accelerator": "",
      "accelerator_num": 0,
      "accelerator_type": "",
      "accelerator_size": 0,
      "variant": "",
      "huge_pages": 0,
      "x_parameter_plane": "",
      "use_privileged": false,
      "use_host_network": false,
      "use_ib_network": false,
      "project_id": "",
      "pool_resource_flavor": "liumuqi-eni-test",
      "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbd0013d201342",
      "cluster_id": "",
      "maos_pool": true,
      "quota_id": "",
      "maos_migrated": false,
      "detect_all_in_int": false,
      "pool_type": "",
      "enable_cabinet": false,
      "enable_memarts": false,
      "enable_ems": false,
      "empty_dir_size": 0
    },
    "main_container_allocated_resources": {
      "cpu_arch": "x86",
      "cpu_core_num": 4,
      "mem_size": 20,
      "accelerator_num": 0,
      "accelerator_type": ""
    }
  },
  "log_export_path": {
    "obs_url": "/cn-north4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"
  },
  "is_hosted_log": true,
  "runtime_type": "production"
},
"ftjob_config": {
  "checkpoint_config": {
    "save_checkpoints_max": 0,
    "checkpoint_id": "",
    "skipped_steps": 0,
    "restore_training": 0
  },
  "task_env": {
    "envs": null
  }
}
}
```

根据响应可以了解训练作业的版本详情，其中 **“status”** 为 “Running” 表示训练作业正在运行。

4. 调用[查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）](#)接口获取训练作业日志的对应的obs路径。

- a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v2/{*project_id*}/training-jobs/{*training_job_id*}/tasks/{*task_id*}/logs/url

请求消息头：

X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

Content-Type → ***text/plain***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***“task_id”*** 为训练作业的任务名称，一般使用work-0。
- Content-Type可以设置成不同方式。text/plain，返回OBS临时预览链接。application/octet-stream，返回OBS临时下载链接。

- b. 返回状态码“200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
  "obs_url": "https://modelarts-training-log-cn-north-4.obs.cn-
north-4.myhuaweicloud.com:443/66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731/worker-0/modelarts-
job-66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731-worker-0.log?
AWSAccessKeyId=GFGTBKOZEND83QEMZMV&Expires=1641896599&Signature=BedFZHEU1oC
mqII912UL9mXlhkg%3D"
}
```

返回字段表示日志的obs路径。复制至浏览器即可看到对应效果。

5. 调用[查询训练作业指定任务的运行指标](#)接口查看训练作业的运行指标详情。

- a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma_endpoint*}/v2/{*project_id*}/training-jobs/{*training_job_id*}/metrics/{*task_id*}

请求消息头：X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

- b. 返回状态码“200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
  "metrics": [
    {
      "metric": "cpuUsage",
      "value": [
        -1,
        -1,
        28.622,
        35.053,
        39.988,
        40.069,
        40.082,
        40.094
      ]
    },
    {
      "metric": "memUsage",
      "value": [
        -1,
        -1,
        0.544,
        0.641,

```

```
0.736,  
0.737,  
0.738,  
0.739  
]  
},  
{  
  "metric": "npuUtil",  
  "value": [  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1  
  ]  
},  
{  
  "metric": "npuMemUsage",  
  "value": [  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1  
  ]  
},  
{  
  "metric": "gpuUtil",  
  "value": [  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1  
  ]  
},  
{  
  "metric": "gpuMemUsage",  
  "value": [  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1,  
    -1  
  ]  
}  
]  
}
```

可以看到CPU等相关的使用率指标。

6. 当训练作业使用完成或不再需要时，调用[删除训练作业](#)接口删除训练作业。

- a. 请求消息体：

URI格式：DELETE [https://{ma_endpoint}/v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id}](#)

请求消息头: X-Auth-Token →

MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...

其中, 加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

- b. 返回状态码 “202 No Content” 响应, 则表示删除作业成功。

4.4 基于自定义镜像创建 Tensorboard 训练作业场景

本节通过调用一系列API, 以训练模型为例介绍ModelArts API的使用流程。

概述

使用PyTorch框架创建训练作业的流程如下:

1. 调用**认证鉴权**接口获取用户Token, 在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。
2. 调用**创建训练作业**接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业, 记录训练作业id。
3. 调用**查询训练作业详情**接口使用刚创建的训练作业返回的id查询训练作业状态和Tensorboard地址。
4. 打开Tensorboard Endpoint查看可视化指标数据。
5. 当训练作业使用完成或不再需要时, 调用**删除训练作业**接口删除训练作业。

前提条件

- 已获取**IAM的EndPoint**和**ModelArts的EndPoint**。
- 确认服务的部署区域, **获取项目ID和名称**、**获取账号名和ID**和**获取用户名和用户ID**。
- 已准备好Tensorboard日志保存目录, 例如OBS并行文件系统的 “obs://cnnorth4-job-pfs/summary” 目录下

操作步骤

1. 调用**认证鉴权**接口获取用户的Token。
 - a. 请求消息体:
URI格式: POST https://{iam_endpoint}/v3/auth/tokens
请求消息头: Content-Type → application/json
请求Body:

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": ["password"],
      "password": {
        "user": {
          "name": "user_name",
          "password": "user_password",
          "domain": {
            "name": "domain_name"
          }
        }
      }
    }
  }
},
```

```
"scope": {  
  "project": {  
    "name": "ap-southeast-1"  
  }  
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- *iam_endpoint*为IAM的终端节点。
 - *user_name*为IAM用户名。
 - *user_password*为用户登录密码。
 - *domain_name*为用户所属的账号名。
 - *ap-southeast-1*为项目名，代表服务的部署区域。
- b. 返回状态码“201 Created”，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token，如下所示：
- ```
x-subject-token →
MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
```
2. 调用[创建训练作业](#)接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业，记录训练作业id。
- a. 请求消息体：
- URI格式：POST `https://{ma_endpoint}/v2/{project_id}/training-jobs`
- 请求消息头：

- X-Auth-Token →  
***MIIZmgYJKoZlhvcNAQcCollizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***
- Content-Type → application/json

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

请求Body：

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "name": "test-pytorch-cpu01",
 "description": "test pytorch work cpu",
 "annotations": {
 "tensorboard/enable": "true"
 }
 },
 "algorithm": {
 "engine": {
 "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a"
 }
 },
 "command": "sleep 1h",
 "summary": {
 "data_sources": [
 {
 "pfs": {
 "pfs_path": "obs://cnnorth4-job-pfs/summary/"
 }
 }
]
 }
}
```

```
},
"spec": {
 "resource": {
 "node_count": 1,
 "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbdc0013d201342"
 }
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***“kind”*** 填写训练作业的类型，默认为job。
  - ***“metadata”*** 下的 ***“name”*** 和 ***“description”*** 填写训练作业的名称和描述。
  - ***“metadata”*** 下的 ***“annotations”*** 填写"tensorboard/enable": "true" 表示启用tensorboard。
  - ***“algorithm”*** 下的 ***“image\_url”*** 填写训练作业镜像的地址。
  - ***“algorithm”*** 下的 ***“command”*** 填写训练作业启动命令。
  - ***“algorithm”*** 下的 ***“data\_sources”*** 填写Tensorboard日志的保存目录。
  - ***“spec”*** 字段下的 ***“pool\_id”*** 表示训练作业所依赖的资源池ID。  
***“node\_count”*** 表示训练是否需要多机训练（分布式训练），此处为单机情况使用默认值“1”。***“log\_export\_path”*** 用于指定用户需要上传日志的obs目录。
- b. 返回状态码“201 Created”，表示训练作业创建成功，响应Body如下所示：

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "dc0e330d-c6a8-4f1d-9cd3-1f108c3bbaf9",
 "name": "test-pytorch-cpu01",
 "description": "test pytorch work cpu",
 "create_time": 1777545590838,
 "workspace_id": "0",
 "ai_project": "default-ai-project",
 "labels": {
 "training-job": "modelarts-os"
 },
 "user_name": "",
 "annotations": {
 "job_template": "Template DL",
 "key_task": "worker",
 "tensorboard/enable": "true"
 },
 "training_experiment_reference": {},
 "tags": []
 },
 "status": {
 "phase": "Pending",
 "secondary_phase": "Creating",
 "pending_time": 2000,
 "duration": 0,
 "is_hanged": false,
 "retry_count": 0,
 "start_time": 0,
 "node_count_metrics": null,
 "tasks": [
 "worker-0"
],
 },
}
```

```
"metrics_statistics": {
 "cpu_usage": {
 "average": -1,
 "max": -1,
 "min": -1
 },
 "mem_usage": {
 "average": -1,
 "max": -1,
 "min": -1
 }
},
"algorithm": {
 "command": "sleep 1h",
 "engine": {
 "engine_id": "",
 "engine_name": "",
 "engine_version": "",
 "v1_compatible": false,
 "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a",
 "non_swr_image": false,
 "run_user": "",
 "image_source": true,
 "image_repo_id": "",
 "image_id": ""
 },
 "summary": {
 "data_sources": [
 {
 "pfs": {
 "pfs_path": "obs://cnnorth4-job-pfs/summary/"
 }
 }
]
 }
},
"spec": {
 "resource": {
 "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbd0013d201342",
 "pool_resource_flavor": "",
 "node_count": 1,
 "pool_info": {
 "cpu_arch": "x86",
 "core_num": 5,
 "mem_size": 22,
 "cache_size": 0,
 "accelerator": "",
 "accelerator_num": 0,
 "accelerator_type": "",
 "accelerator_size": 0,
 "variant": "",
 "huge_pages": 0,
 "x_parameter_plane": "",
 "use_privileged": false,
 "use_host_network": false,
 "use_ib_network": false,
 "project_id": "",
 "pool_resource_flavor": "liumuqi-eni-test",
 "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbd0013d201342",
 "cluster_id": "",
 "maos_pool": true,
 "quota_id": "",
 "maos_migrated": false,
 "detect_all_in_int": false,
 "pool_type": "",
 "enable_cabinet": false,
 "enable_memarts": false,
```

```
 "enable_ems": false,
 "empty_dir_size": 0
 },
 "main_container_allocated_resources": {
 "cpu_arch": "x86",
 "cpu_core_num": 4,
 "mem_size": 20,
 "accelerator_num": 0,
 "accelerator_type": ""
 }
},
"is_hosted_log": true,
"runtime_type": "production"
},
"endpoints": {
 "tensorboard": {}
},
"ftjob_config": {
 "checkpoint_config": {
 "save_checkpoints_max": 0,
 "checkpoint_id": "",
 "skipped_steps": 0,
 "restore_training": 0
 },
 "task_env": {
 "envs": null
 }
}
}
```

- 记录“**metadata**”下的“**id**”（训练作业的任务ID）字段的值便于后续步骤使用。
  - “Status”下的“phase”和“secondary\_phase”为表示训练作业的状态和下一步状态。示例中“Creating”表示训练作业正在创建中。
3. 调用[查询训练作业详情](#)接口使用刚创建的训练作业返回的uuid查询训练作业状态。

a. 请求消息体：

URI格式：GET https://{*ma\_endpoint*}/v2/{*project\_id*}/training-jobs/  
*{training\_job\_id}*

请求消息头：X-Auth-Token →

***MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

“***training\_job\_id***”为2记录的训练作业的任务ID。

b. 返回状态码“200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "dc0e330d-c6a8-4f1d-9cd3-1f108c3bbaf9",
 "name": "test-pytorch-cpu01",
 "description": "test pytorch work cpu",
 "create_time": 1777545590838,
 "workspace_id": "0",
 "ai_project": "default-ai-project",
 "labels": {
 "training-job": "modelarts-os"
 },
 "user_name": "ei_modelarts_y00218826_05",
 "annotations": {
 "job_template": "Template DL",
 "key_task": "worker",

```

```
 "tensorboard/enable": "true"
 },
 "training_experiment_reference": {},
 "tags": []
},
"status": {
 "phase": "Running",
 "secondary_phase": "Running",
 "pending_time": 77162,
 "duration": 181000,
 "is_hanged": false,
 "retry_count": 0,
 "task_ips": [
 {
 "task": "worker-0",
 "ip": "172.16.0.79",
 "host_ip": "192.168.209.44",
 "schedule_count": 1
 }
],
 "start_time": 1777545668000,
 "node_count_metrics": [
 [
 1777545658000,
 0
],
 [
 1777545667000,
 0
],
 [
 1777545668000,
 1
],
 [
 1777545848000,
 1
],
 [
 1777545849000,
 1
]
],
 "tasks": [
 "worker-0"
],
 "metrics_statistics": {
 "cpu_usage": {
 "average": -1,
 "max": -1,
 "min": -1
 },
 "mem_usage": {
 "average": -1,
 "max": -1,
 "min": -1
 }
 },
 "running_records": [
 {
 "start_at": 1777545675,
 "start_type": "init_or_rescheduled"
 }
]
},
"algorithm": {
 "command": "sleep 1h",
 "engine": {
 "engine_id": "",

```

```
 "engine_name": "",
 "engine_version": "",
 "v1_compatible": false,
 "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a",
 "non_swr_image": false,
 "run_user": "",
 "image_source": true,
 "image_repo_id": "",
 "image_id": ""
 },
 "summary": {
 "data_sources": [
 {
 "pfs": {
 "pfs_path": "obs://cnnorth4-job-pfs/summary/"
 }
 }
]
 },
 "spec": {
 "resource": {
 "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbd0013d201342",
 "pool_resource_flavor": "",
 "node_count": 1,
 "pool_info": {
 "cpu_arch": "x86",
 "core_num": 5,
 "mem_size": 22,
 "cache_size": 0,
 "accelerator": "",
 "accelerator_num": 0,
 "accelerator_type": "",
 "accelerator_size": 0,
 "variant": "",
 "huge_pages": 0,
 "x_parameter_plane": "",
 "use_privileged": false,
 "use_host_network": false,
 "use_ib_network": false,
 "project_id": "",
 "pool_resource_flavor": "liumuqi-eni-test",
 "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbd0013d201342",
 "cluster_id": "",
 "maos_pool": true,
 "quota_id": "",
 "maos_migrated": false,
 "detect_all_in_int": false,
 "pool_type": "",
 "enable_cabinet": false,
 "enable_memarts": false,
 "enable_ems": false,
 "empty_dir_size": 0
 },
 "main_container_allocated_resources": {
 "cpu_arch": "x86",
 "cpu_core_num": 4,
 "mem_size": 20,
 "accelerator_num": 0,
 "accelerator_type": ""
 }
 },
 "is_hosted_log": true,
 "runtime_type": "production"
 },
 "endpoints": {
 "tensorboard": {
 "url": "https://authoring-modelarts-cnnorth7.ulanhqab.huawei.com/3efaddb9-dc0e330d-
```

```
c6a8-4f1d-9cd3-1f108c3bbaf9/proxy/6006/",
 "token": "fa8e321f772xxxxxxxxxx3f1844d06"
},
"ftjob_config": {
 "checkpoint_config": {
 "save_checkpoints_max": 0,
 "checkpoint_id": "",
 "skipped_steps": 0,
 "restore_training": 0
 },
 "task_env": {
 "envs": null
 }
}
```

根据响应可以了解训练作业的版本详情，其中 **“status”** 为 “Running” 表示训练作业正在运行。当训练作业运行后，开始启动Tensorboard，Tensorboard启动成功后作业详情中的endpoints会返回tensorboard的打开地址和token。

4. 打开Tensorboard Endpoint查看可视化指标数据。

URI格式：GET ***{tensorboard\_endpoint}***?token=***{tensorboard\_token}***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- **“*tensorboard\_endpoint*”** 为训练作业的Tensorboard打开地址。
- **“*tensorboard\_token*”** 训练作业的Tensorboard访问凭证。

5. 当训练作业使用完成或不再需要时，调用[删除训练作业](#)接口删除训练作业。

- a. 请求消息体：

URI格式：DELETE https://{***ma\_endpoint***}/v2/{***project\_id***}/training-jobs/***{training\_job\_id}***

请求消息头：X-Auth-Token →

***MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

- b. 返回状态码 “202 No Content” 响应，则表示删除作业成功。

## 4.5 创建和修改工作空间

本节通过调用一系列API，以创建和修改工作空间为例介绍ModelArts API的使用流程。

### 概述

创建和修改工作空间的流程如下：

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户Token，在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。
2. 调用[创建工作空间](#)接口创建一个工作空间。
3. 调用[查询工作空间详情](#)接口根据工作空间ID查询工作空间的详细信息。
4. 调用[修改工作空间](#)接口根据工作空间ID修改工作空间的名称、描述、授权类型等信息。
5. 当不需要该工作空间时，可以调用[删除工作空间](#)接口删除工作空间。



## 前提条件

- 已获取IAM的EndPoint和ModelArts的EndPoint。
- 确认服务的部署区域，获取项目名称和ID、获取账号名和ID和获取用户名和ID。

## 操作步骤

1. 调用认证鉴权接口获取用户的Token。

- a. 请求消息体：

URI格式：POST https://{iam\_endpoint}/v3/auth/tokens

请求消息头：Content-Type → application/json

请求Body：

```
{
 "auth": {
 "identity": {
 "methods": ["password"],
 "password": {
 "user": {
 "name": "user_name",
 "password": "user_password",
 "domain": {
 "name": "domain_name"
 }
 }
 }
 },
 "scope": {
 "project": {
 "name": "ap-southeast-1"
 }
 }
 }
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- **iam\_endpoint**为IAM的终端节点。
  - **user\_name**为IAM用户名。
  - **user\_password**为用户登录密码。
  - **domain\_name**为用户所属的账号名。
  - **ap-southeast-1**为项目名，代表服务的部署区域。
- b. 返回状态码“201 Created”，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token，如下所示：  
x-subject-token →  
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
2. 调用创建工作空间接口创建一个工作空间。

- a. 请求消息体：

URI：POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/workspaces

请求消息头：

- X-auth-Token →  
**MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...**

- Content-Type → application/json

请求Body:

```
{
 "name": "test_workspace",
 "description": "It is my workspace",
 "enterprise_project_id": "0",
 "auth_type": "PUBLIC",
 "grants": [
 {
 "user_id": "aa7efa8801024da08a7fa92dc0*****",
 "user_name": ""
 }
]
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- endpoint***为ModelArts的终端节点。
- project\_id***为用户的项目ID。
- “X-auth-Token”是上一步获取到的Token值。
- “user\_id”为用户ID。

- b. 返回状态码“200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
 "id": "f3deca1406da4910a50f3919940b9bda",
 "name": "test_workspace",
 "description": "It is my workspace",
 "owner": "test166",
 "create_time": 1625453558000,
 "update_time": 1625453558000,
 "enterprise_project_id": "0",
 "enterprise_project_name": "default",
 "auth_type": "public",
 "status": "NORMAL",
 "status_info": ""
}
```

“id”为新建的工作空间ID，记录该值用于后续步骤。

3. 调用[查询工作空间详情](#)接口根据工作空间ID查询工作空间的详细信息。

- a. 请求消息体：

URI: GET https://{***endpoint***}/v1/{***project\_id***}/workspaces/  
***{workspaces\_id}***

请求消息头: X-auth-Token →

***MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollIZCCGYcCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，“workspace\_id”为2获取的工作空间ID。

- b. 返回状态码“200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
 "id": "f3deca1406da4910a50f3919940b9bda",
 "name": "test_workspace",
 "description": "It is my workspace",
 "owner": "test166",
 "create_time": 1625453558000,
 "update_time": 1625453558000,
 "enterprise_project_id": "0",
 "enterprise_project_name": "default",
 "auth_type": "public",
}
```

```
"status": "NORMAL",
"status_info": ""
}
```

根据响应可以了解工作空间的详细信息，其中“status”为“NORMAL”表示工作空间的状态正常。

4. 调用[修改工作空间](#)接口根据工作空间ID修改工作空间的名称、描述、授权类型等信息。

- a. 请求消息体：

URI: PUT `https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/{workspaces_id}`

请求消息头：

- X-auth-Token → *MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollIZiCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...*
- Content-Type → application/json

请求Body：

```
{
 "name": "new_name",
 "description": "update description",
 "auth_type": "INTERNAL",
 "grants": [
 {
 "user_id": "aa7efa8801024da08a7fa92dc0*****"
 }
]
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，“name”和“description”填写要修改的工作空间名称和描述。

- b. 返回状态码“200 OK”表示修改完成，响应Body如下所示：

```
{
 "workspace_id": "f3deca1406da4910a50f3919940b9bda"
}
```

5. 当不需要该工作空间时，可以调用[删除工作空间](#)接口删除工作空间。

- a. 请求消息体：

URI: DELETE `https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/{workspaces_id}`

请求消息头：X-auth-Token →

*MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollIZiCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...*

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

- b. 返回状态码“200 OK”表示删除成功，响应Body如下所示：

```
{
 "workspace_id": "f3deca1406da4910a50f3919940b9bda"
}
```

## 4.6 管理 ModelArts 服务的委托授权

本节通过调用一系列API，以管理ModelArts服务的委托授权为例介绍ModelArts API的使用流程。

## 概述

管理ModelArts服务的委托授权流程如下：

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户Token，在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。
2. 调用[创建ModelArts委托](#)接口完成包含OBS、SWR等依赖服务的ModelArts委托。
3. 调用[配置授权](#)接口配置ModelArts授权。该接口支持管理员给IAM子用户设置委托，支持设置当前用户的访问密钥。

### 说明

若没有授权，ModelArts服务的数据管理、训练管理、开发环境、在线服务等功能将不能正常使用。

4. 调用[查看授权列表](#)接口查看用户的授权信息。
5. 在管理用户授权时，可以调用[删除授权](#)接口删除指定用户的授权或者删除全量用户的授权。

## 前提条件

- 已获取[IAM的EndPoint](#)和[ModelArts的EndPoint](#)。
- 确认服务的部署区域，[获取项目名称和ID](#)、[获取账号名和ID](#)和[获取用户名和ID](#)。

## 操作步骤

1. 调用[认证鉴权](#)接口获取用户的Token。
  - a. 请求消息体：  
URI格式：POST https://{iam\_endpoint}/v3/auth/tokens  
请求消息头：Content-Type → application/json  
请求Body：

```
{
 "auth": {
 "identity": {
 "methods": ["password"],
 "password": {
 "user": {
 "name": "user_name",
 "password": "user_password",
 "domain": {
 "name": "domain_name"
 }
 }
 }
 },
 "scope": {
 "project": {
 "name": "ap-southeast-1"
 }
 }
 }
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：

- ***iam\_endpoint***为IAM的终端节点。
- ***user\_name***为IAM用户名。

- ***user\_password***为用户登录密码。
  - ***domain\_name***为用户所属的账号名。
  - ***ap-southeast-1***为项目名，代表服务的部署区域。
- b. 返回状态码“201 Created”，在响应Header中获取“X-Subject-Token”的值即为Token，如下所示：
- ```
x-subject-token →  
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIzizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
```
2. 调用[创建ModelArts委托](#)接口完成包含OBS、SWR、IEF等依赖服务的ModelArts委托。
- a. 请求消息体：
- URI: POST https://{***endpoint***}/v2/{***project_id***}/agency
- 请求消息头：
- X-auth-Token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIzizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
 - Content-Type → application/json
- 请求Body：
- ```
{
 "agency_name_suffix": "iam-user01"
}
```
- 其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：
- ***endpoint***为ModelArts的终端节点。
  - ***project\_id***为用户的项目ID。
  - “X-auth-Token”是上一步获取到的Token值。
  - “agency\_name\_suffix”是自定义的委托名称后缀。
- b. 返回状态码“200 OK”表示委托“ma\_agency\_iam-user01”创建成功，响应Body如下所示：
- ```
{  
  "agency_name": "ma_agency_iam-user01"  
}
```
3. 调用[配置授权](#)接口配置ModelArts授权。该接口支持管理员给IAM子用户设置委托，支持设置当前用户的访问密钥。
- a. 请求消息体：
- URI: POST https://{***endpoint***}/v2/{***project_id***}/authorizations
- 请求消息头：
- X-auth-Token →
MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIzizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
 - Content-Type → application/json
- 请求Body：
- ```
{
 "user_id": "****af917080f5d21f55c018ba19****",
```

```
{
 "type": "agency",
 "content": "ma_agency_iam-user01"
}
```

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，“user\_id”为IAM用户ID，“content”为上一步创建的ModelArts委托。

- b. 返回状态码“200 OK”表示配置授权完成，响应Body如下所示：

```
{
 "result": true
}
```

4. 调用[查看授权列表](#)接口查看用户的授权信息。

- a. 请求消息体：

URI：GET https://{*endpoint*}/v2/{*project\_id*}/authorizations

请求消息头：X-auth-Token →

***MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写。

- b. 返回状态码“200 OK”，响应Body如下所示：

```
{
 "auth": [
 {
 "create_time": 1622804433221,
 "user_id": "all-users",
 "user_name": "all-users",
 "type": "agency",
 "content": "modelarts_agency"
 },
 {
 "create_time": 1625457065365,
 "user_id": "****af917080f5d21f55c018ba19****",
 "user_name": null,
 "type": "agency",
 "content": "ma_agency_iam-user01"
 }
],
 "total_count": 2
}
```

根据响应可以了解用户的授权信息。

5. 在管理用户授权时，可以调用[删除授权](#)接口删除指定用户的授权或者删除全量用户的授权。

- a. 请求消息体：

URI：DELETE https://{*endpoint*}/v2/{*project\_id*}/authorizations?

user\_id=\*\*\*\****d80fb058844ae8b82aa66d9fe\*\*\*\****

请求消息头：X-auth-Token →

***MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCollZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***

其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，

“\*\*\*\****d80fb058844ae8b82aa66d9fe\*\*\*\****”是指定用户的IAM用户ID。

- b. 返回状态码“200 OK”表示删除成功，响应Body如下所示：

```
{
 "result": true
}
```

- c. 如果请求参数user\_id="all-users"，表示删除全量用户授权，返回状态码“200 OK”表示删除成功，响应Body如下所示：

```
{
 "result": true,
}
```

```
} "success_message": "Delete all-users auth info successfully!"
```

# 5 开发环境管理

## 5.1 创建 Notebook 实例 - CreateNotebook

### 功能介绍

创建Notebook实例接口用于根据指定的参数创建一个新的Notebook实例。该接口适用于以下场景：用户需要为特定任务或项目创建Notebook实例时，可通过此接口指定实例规格、AI引擎镜像和存储配置。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有创建Notebook实例的权限，同时需提供有效的创建参数。调用该接口后，系统将异步创建Notebook实例，用户可通过查询接口获取实例状态。创建完成后，用户可通过网页或SSH客户端访问Notebook实例。若用户无权限创建实例或参数无效，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若系统资源不足，或创建操作失败，接口将返回相应的错误提示。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。



| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                                                                                                                                                                              | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:create | Write | notebook*      | -                                                                                                                                                                                | -  | -      |
|                           |       | -              | <ul style="list-style-type: none"><li>g:TagKeys</li><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li><li>g:EnterpriseProjectId</li><li>g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li></ul> |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/notebooks

表 5-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID， 获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

请求参数

表 5-2 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例描述信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为512字符，不可包含特殊字符&lt;&gt;， 缺省值为空。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints   | 否    | Array of <a href="#">EndpointsRequest</a> objects | <b>参数解释：</b> 仅在本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端接入Notebook。<br><b>约束限制：</b> 仅在本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。                                                                                                                                  |
| feature     | 否    | String                                            | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT: CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK: 计费规格实例。</li></ul> <b>默认取值：</b> NOTEBOOK。                                                                       |
| flavor      | 否    | String                                            | <b>参数解释：</b> 实例的机器规格。如下规格仅供参考，实际支持的规格以具体区域为准。 <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.vm.cpu.2u: Intel CPU通用规格，用于快速数据探索和实验。</li><li>• modelarts.vm.cpu.8u: Intel CPU算力增强型，适用于密集计算场景下运算。</li></ul> <b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| custom_spec | 否    | <a href="#">NotebookCustomSpec</a> object         | <b>参数解释：</b> 实例的自定义规格参数，跟flavor字段二选一填写，不可同时为空<br><b>约束限制：</b> 仅支持CPU或GPU专属池场景下根据专属池节点规格使用。                                                                                                                                                                              |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| image_id     | 是    | String                                    | <p><b>参数解释：</b>待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。镜像的ID可通过调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取的合法镜像ID列表。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| name         | 是    | String                                    | <p><b>参数解释：</b>实例名称。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和中文，名称可重复。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                  |
| pool_id      | 否    | String                                    | <p><b>参数解释：</b>专属资源池ID，若需要指定专属资源池创建实例时必须填。专属资源池ID可通过<a href="#">查询资源池列表</a>接口获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>调用<a href="#">查询资源池列表</a>接口获取的合法资源池ID列表。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                      |
| volume       | 是    | <a href="#">VolumeMountRequest</a> object | <p><b>参数解释：</b>存储配置。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| workspace_id | 否    | String                                    | <p><b>参数解释：</b>工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>0或32位仅包含字符0-9或小写字母a-z的字符串。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                           |
| hooks        | 否    | <a href="#">CustomHooks</a> object        | <p><b>参数解释：</b>自定义启动脚本钩子配置。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                    |
|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lease        | 否    | <a href="#">LeaseReq</a> object                     | 参数解释：实例租约配置。<br>约束限制：不涉及。                                                                                                             |
| affinity     | 否    | <a href="#">AffinityType</a> object                 | 参数解释：实例亲和度配置。<br>约束限制：不涉及。                                                                                                            |
| run_user     | 否    | <a href="#">RunUserRequest</a> object               | 参数解释：启动用户、启动用户组设置。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：uid=1000 gid=100<br>取值范围：<br>root/root启动时：uid=0 gid=0<br>ma-user/ma-group启动时：uid=1000 gid=100 |
| data_volumes | 否    | Array of <a href="#">VolumeMountRequest</a> objects | 参数解释：实例存储配置。<br>约束限制：不涉及。                                                                                                             |
| user_vpc     | 否    | <a href="#">UserVpcRequest</a> object               | 参数解释：用户VPC配置。                                                                                                                         |
| duration     | 否    | Integer                                             | 参数解释：定时停止，以当前时刻为起点，运行的时长（到期后自动停止）。单位：毫秒。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：3600000-259200000。<br>默认取值：3600000。                                     |

表 5-3 EndpointsReq

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                           |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service | 否    | String | 参数解释：支持的服务。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                      |
|----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 5-4 NotebookCustomSpec

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu      | 否    | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>约束限制：</b> CPU专属池场景下无此字段，GPU专属池场景必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                         |
| cpu      | 是    | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| memory   | 是    | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| gpu_type | 否    | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>约束限制：</b> CPU专属池场景下无此字段，GPU专属池场景下必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                     |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch            | 否    | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86架构</li><li>• AARCH64：ARM架构</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| category        | 否    | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU：CPU规格。</li><li>• GPU：GPU规格。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| resource_flavor | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                      |

表 5-5 VolumeMountRequest

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category | 是    | String | <b>参数解释：</b> notebook支持的扩展存储类型，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统（PFS）</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ownership | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>资源所属</p> <p><b>参数约束：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                     |
| uri       | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>EFS专属存储盘uri或OBS并行文件系统路径</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EFS：登录弹性文件服务控制台，在文件系统列表中，单击文件系统名称进入详情页。其中，“共享路径”即为此参数的参数值。</li><li>• OBS：并行文件系统命名格式为：obs://&lt;桶名&gt;/&lt;目录路径&gt;/。登录对象存储服务控制台，在并行文件系统列表中，文件系统名称为桶名。单击文件系统名称进入详情页，在文件栏选择特定目录后，单击右侧“更多/复制路径”，该路径即为目录路径。</li></ul> <p><b>参数约束：</b>只有当category为EFS或OBS或OBSFS，同时ownership为DEDICATED时必填，最大长度1024字符</p> |
| id        | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>EFS专属存储盘ID，参数值获取方式如下：登录弹性文件服务控制台，在文件系统列表中，单击文件系统名称进入详情页。其中，“ID”即为此参数的参数值。</p> <p><b>参数约束：</b>只有当category为EFS，同时ownership为DEDICATED时必填。必须符合UUID 格式（如280a8bd5-03e2-4a5c-bea1-83d81e75bc53）。</p>                                                                                                                                                                          |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                     |
|-----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path      | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径<br><b>参数约束：</b> 最大长度 256 字符                                             |
| read_only       | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。默认值为false，可读写<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                            |
| dew_secret_name | 否    | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称<br><b>参数约束：</b> 当category为OBS时必须填，仅支持大小写字母、数字、中划线、下划线，长度1-64 字符          |
| capacity        | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> EVS云硬盘存储容量，单位GB。<br><b>约束限制：</b> category为EVS时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 5。 |

表 5-6 CustomHooks

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                  | 描述                                           |
|-----------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
| container_hooks | 否    | ContainerHooks object | <b>参数解释：</b> 容器相关的钩子配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 5-7 ContainerHooks

| 参数         | 是否必选 | 参数类型          | 描述                                           |
|------------|------|---------------|----------------------------------------------|
| post_start | 否    | Config object | <b>参数解释：</b> 启动服务后脚本配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |
| pre_start  | 否    | Config object | <b>参数解释：</b> 启动服务前脚本配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |



表 5-8 Config

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| script | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>自定义脚本内容（base64编码）或脚本绝对路径。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                             |
| type   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>脚本类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMAND：script中需要指定脚本内容（base64编码）。</li><li>• SCRIPT：script中需要指定脚本路径。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>SCRIPT。</p> |
| mode   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>自定义脚本执行方式，同步或异步执行。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BLOCK：同步</li><li>• ASYNC：异步</li></ul> <p><b>默认取值：</b>ASYNC</p>                               |

表 5-9 LeaseReq

| 参数       | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                               |
|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| duration | 否    | Long | <p><b>参数解释：</b>定时停止，以当前时刻为起点，运行的时长（到期后自动停止）。单位：毫秒。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>3600000-259200000。</p> <p><b>默认取值：</b>3600000。</p> |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                            |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | String | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul> <b>默认取值：</b> TIMING。 |

表 5-10 AffinityType

| 参数                                                   | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                                              |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | 否    | Array of AffinityRule objects | <b>参数描述：</b><br>专属池场景下设置强亲和特性<br><b>参数约束：</b><br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | 否    | Array of AffinityRule objects | <b>参数描述：</b><br>专属池场景下设置弱亲和特性<br><b>参数约束：</b><br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-11 AffinityRule

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字;前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| operator | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                   |
|--------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values | 否    | Array of strings | 参数解释：设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值<br>约束限制：必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字<br>请参见 <a href="#">标签和选择算符</a> |
| weight | 否    | Integer          | 设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选                                                                                                        |

表 5-12 RunUserRequest

| 参数  | 是否必选 | 参数类型    | 描述              |
|-----|------|---------|-----------------|
| uid | 否    | Integer | 容器启动用户的user id  |
| gid | 否    | Integer | 容器启动用户的group id |

表 5-13 UserVpcRequest

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                         |
|--------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------|
| vpc_id             | 是    | String           | 参数解释：虚拟私有网络（VPC）ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| subnet_id          | 是    | String           | 参数解释：子网ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。          |
| security_group_ids | 是    | Array of strings | 参数解释：安全组ID列表。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。       |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                   |
|---------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connect_cidrs | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 连接的CIDR地址列表。<br><b>约束限制：</b> 选填参数，适用场景：用户希望通过挂载的网卡，访问其他网段的地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 5-14 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of <b>JobProgress</b> objects  | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。                                                                                                        |
| description     | String                               | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| endpoints       | Array of <b>EndpointsRes</b> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。                                                     |
| fail_reason     | String                               | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| flavor          | String                               | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回"custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| custom_spec     | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object  | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                           |
| id              | String                               | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| image           | <b>Image</b> object                  | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                         |

| 参数           | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lease        | <b>Lease</b> object     | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name         | String                  | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool         | <b>Pool</b> object      | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status       | String                  | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |
| token        | String                  | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| url          | String                  | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| volume       | <b>VolumeRes</b> object | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| workspace_id | String                  | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                  | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feature             | String                          | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items       | Array of strings                | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user                | UserResponse object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity            | AffinityType object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user            | RunUserInfo object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes        | Array of VolumeResponse objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip                  | String                          | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc            | UserVpcResponse object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id             | String                          | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| is_need_credentials | Boolean                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| jupyter_version     | String                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| tags                | Array of TmsTagResponse objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                                                                                                                             |

表 5-15 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-16 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| service        | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri            | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |



表 5-17 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                                    |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                          |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86架构</li><li>• AARCH64: ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU: CPU规格。</li><li>• GPU: GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |

表 5-18 Image

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86处理器架构。</li><li>• AARCH64: ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at   | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| description | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul>                                                          |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                    |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                        |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                               |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                                                                                                                        |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化。</li><li>• CREATING：镜像保存中，此时 Notebook不可用。</li><li>• CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>• ERROR：错误。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>• DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                   |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PRIVATE：私有镜像。</li><li>• PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                        |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>• ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>• ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                              |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                      |

表 5-19 Lease

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| duration  | Long    | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                   |
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-20 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-21 VolumeRes

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity   | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category   | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |
| mount_path | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| ownership  | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul>                                                                          |
| status     | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                              |
| id         | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                               |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-22 UserResponse

| 参数     | 参数类型          | 描述                                      |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
| id     | String        | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name   | String        | <b>参数解释：</b> 用户名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| domain | Domain object | <b>参数解释：</b> domain账号信息。                |

表 5-23 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 账号ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 账号名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |

表 5-24 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                                          | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of <a href="#">AffinityRule</a> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of <a href="#">AffinityRule</a> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-25 AffinityRule

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认 的节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字;前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                  |
| weight   | Integer          | <p>设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 5-26 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |



表 5-27 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                       |

表 5-28 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

| 参数            | 参数类型             | 描述                             |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| connect_cidrs | String           | 参数解释：连接的CIDR地址列表。<br>取值范围：不涉及。 |
| port_id       | Array of strings | 参数解释：网卡ID。<br>取值范围：不涉及。        |
| port_ip       | String           | 参数解释：网卡ip。<br>取值范围：不涉及。        |

表 5-29 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                             |
|-------|--------|--------------------------------|
| key   | String | 参数解释：TMS标签的key。<br>取值范围：不涉及。   |
| value | String | 参数解释：TMS标签的value。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：201

Created。

请求示例

- 创建Notebook实例。设置实例的亲和性为强亲和或者弱亲和，二者二选一。强亲和表示调度到专属池pool-test1202-06024304be00d5092fbdc0013d201342中的标签为<kubernetes.io/hostname, 192.168.1.1>的节点上。

```
{
 "name": "notebooks_test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "workspace_id": "0",
 "description": "api-test",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "image_id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "volume": {
 "category": "evs",
 "ownership": "managed",
 "capacity": 50
 },
 "pool_id": "pool-test1202-06024304be00d5092fbdc0013d201342",
 "affinity": {
 "required_during_scheduling_ignored_during_execution": [{
 "key": "kubernetes.io/hostname",
 "operator": "In",
 "values": ["192.168.1.1"]
 }]
 }
}
```
- 创建Notebook实例。弱亲和表示调度到专属池pool-test1202-06024304be00d5092fbdc0013d201342中的标签为<kubernetes.io/

hostname, 192.168.1.1>的节点上, 权重为80, 调度到<kubernetes.io/hostname, 192.168.1.2>, 权重为10, 优先调度到权重值大的节点上

```
{
 "name": "notebooks_test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "workspace_id": "0",
 "description": "api-test",
 "pool_id": "pool-test1202-06024304be00d5092fbdc0013d201342",
 "custom_spec": {
 "gpu": 1,
 "cpu": 0.5,
 "memory": 40
 },
 "image_id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "volume": {
 "category": "evs",
 "ownership": "managed",
 "capacity": 50
 },
 "affinity": {
 "preferred_during_scheduling_ignored_during_execution": [{
 "weight": 80,
 "key": "kubernetes.io/hostname",
 "operator": "In",
 "values": ["192.168.1.1"]
 }, {
 "weight": 10,
 "key": "kubernetes.io/hostname",
 "operator": "In",
 "values": ["192.168.1.2"]
 }]
 }
}
```

## 响应示例

**状态码: 200**

OK。

```
{
 "description": "api-test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "flavor": "custom.flavor.spec.code",
 "custom_spec": {
 "arch": "x86_64",
 "category": "GPU",
 "gpu": 1,
 "cpu": 0.5,
 "memory": 40
 },
 "id": "f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66",
 "image": {
 "description": "description",
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path": "swr.xxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "tag": "3.3.2-release_v1",
 "type": "BUILD_IN"
 },
 "lease": {
 "create_at": 1638841744515,
 "duration": 3600000,
 "enable": true,
 "type": "TIMING",
 "update_at": 1638841744515
 },
 "name": "notebooks_test",
```

```
"status": "CREATING",
"token": "3eff13f2-3d70-5456-6dc7-e3f99f562022",
"workspace_id": "0",
"affinity": {
 "required_during_scheduling_ignored_during_execution": [{
 "key": "kubernetes.io/hostname",
 "operator": "In",
 "values": ["192.168.1.1"]
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 201 | Created。      |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2 查询 Notebook 实例列表 - ListNotebooks

功能介绍

查询Notebook实例列表接口用于获取满足特定条件的Notebook实例信息。该接口适用于以下场景：用户管理多个Notebook实例或查看特定状态的Notebook实例时，可通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已创建Notebook实例，并且具有相应的查询权限。调用成功后，系统将返回符合条件的Notebook实例列表，包含实例ID、状态、创建时间等详细信息。若用户无权限访问或查询条件不明确，接口将返回相应的错误信息或空列表。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                     | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:list | List | notebook*      | -                                                                                                                                  | -  | -      |
|                         |      | -              | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks

表 5-30 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID，获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 5-31 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feature | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例类别。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>NOTEBOOK。</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                 |
|----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页显示实例的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> [10,20,50]。<br><b>默认取值：</b> 10。                                                                      |
| name     | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 实例名称，支持模糊匹配查询。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制128个字符，支持大小写字母、数字、中划线和下划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                               |
| pool_id  | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度最长为64个字符，最短为4个字符，支持小写字母、数字、中划线，且必须是小写字母开头，小写字母或数字结尾。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                             |
| offset   | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页记录的起始位置偏移量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 0。                                                                            |
| owner    | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 实例归属的用户ID，在大账号/有admin权限场景下生效，值通常为当前登录用户ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为32位小写字母、数字。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                   |
| sort_dir | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 实例排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> DESC。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_key     | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>排序的字段，多个字段使用(“,”)逗号分隔。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和逗号。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| status       | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中<br/>(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| workspace_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>工作空间ID。获取方法请参见<a href="#">查询工作空间列表</a>。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例的机器规格。如下规格仅供参考，实际支持的规格以具体区域为准。</p> <p>modelarts.vm.cpu.2u：Intel CPU通用规格，用于快速数据探索 and 实验。</p> <p>modelarts.vm.cpu.8u：Intel CPU算力增强型，适用于密集计算场景下运算。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>         |
| image_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。镜像的ID可通过调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取的合法镜像ID列表。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| id       | 否    | String | <p><b>参数解释：</b> Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表接口</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                  |
| billing  | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例计费类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPUTE：计算资源计费</li><li>• STORAGE：存储资源计费</li><li>• ALL：所有计费类型</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                               |



| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                         |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例标签信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不以逗号，竖划线开头，不以逗号结尾，不出现连续的竖划线和逗号，允许中文、西文、葡文等语言以及空格_./=+-@特殊字符，且字符间以逗号或者竖划线分割。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-32 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                          | 描述                                         |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| current | Integer                       | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| data    | Array of NotebookResp objects | <b>参数解释：</b> Notebook实例数据。                 |
| pages   | Integer                       | <b>参数解释：</b> 总的页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| size    | Integer                       | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>取值范围：</b> 正整数。  |
| total   | Long                          | <b>参数解释：</b> 总的记录数量。<br><b>取值范围：</b> 非负整数。 |

表 5-33 NotebookResp

| 参数              | 参数类型                         | 描述                    |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| action_progress | Array of JobProgress objects | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。 |

| 参数          | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | String                               | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| endpoints   | Array of <b>EndpointsRes</b> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。                                                     |
| fail_reason | String                               | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| flavor      | String                               | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回"custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object  | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                           |
| id          | String                               | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| image       | <b>Image</b> object                  | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                         |
| lease       | <b>Lease</b> object                  | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                   |
| name        | String                               | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| pool        | <b>Pool</b> object                   | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                      |

| 参数            | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status        | String                  | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |
| token         | String                  | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| url           | String                  | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| volume        | <b>VolumeRes</b> object | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| workspace_id  | String                  | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| feature       | String                  | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| billing_items | Array of strings        | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                  | 参数类型                            | 描述                                          |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| user                | UserResponse object             | 参数解释：账号信息。                                  |
| affinity            | AffinityType object             | 参数解释：亲和度信息                                  |
| run_user            | RunUserInfo object              | 参数解释：启动用户、启动用户组信息                           |
| data_volumes        | Array of VolumeResponse objects | 参数解释：扩展存储信息                                 |
| ip                  | String                          | 参数解释：实例所在节点ip。<br>取值范围：不涉及。                 |
| user_vpc            | UserVpcResponse object          | 参数解释：用户VPC配置信息。                             |
| user_id             | String                          | 参数解释：用户ID。<br>取值范围：不涉及。                     |
| is_need_credentials | Boolean                         | 参数解释：是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br>取值范围：不涉及。 |
| jupyter_version     | String                          | 参数解释：jupyter version版本号。<br>取值范围：不涉及。       |
| tags                | Array of TmsTagResponse objects | 参数解释：实例标签。                                  |

表 5-34 JobProgress

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 参数解释：任务某个步骤的状态。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul> |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                  |

表 5-35 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| service        | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri            | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |

表 5-36 NotebookCustomSpecRep

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| gpu      | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                             |
| gpu_type | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                          |
| cpu      | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。 |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                          |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86架构</li><li>• AARCH64: ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU: CPU规格。</li><li>• GPU: GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |

表 5-37 Image

| 参数           | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86处理器架构。</li><li>• AARCH64: ARM体系架构。</li></ul>                             |
| create_at    | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |
| description  | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                                              |
| dev_services | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK: 镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH: 镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                              |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                  |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                                     |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                                                                                            |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：通用镜像。</li><li>• INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>• TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>• DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>• UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |
| size                | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                   |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在 SWR 控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建 Notebook 实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR 镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像 Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据 image_id 来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                   |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间 ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |



| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>• ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>• ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                              |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                      |

表 5-38 Lease

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| duration  | Long    | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                   |
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-39 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-40 VolumeRes

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity   | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category   | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |
| mount_path | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| ownership  | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul>                                                                          |
| status     | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                              |
| id         | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                               |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-41 UserResponse

| 参数     | 参数类型          | 描述                                      |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
| id     | String        | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name   | String        | <b>参数解释：</b> 用户名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| domain | Domain object | <b>参数解释：</b> domain账号信息。                |

表 5-42 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 账号ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 账号名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |

表 5-43 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                                          | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of <a href="#">AffinityRule</a> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of <a href="#">AffinityRule</a> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-44 AffinityRule

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字；前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                  |
| weight   | Integer          | <p>设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 5-45 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-46 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                       |

表 5-47 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

| 参数            | 参数类型             | 描述                             |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| connect_cidrs | String           | 参数解释：连接的CIDR地址列表。<br>取值范围：不涉及。 |
| port_id       | Array of strings | 参数解释：网卡ID。<br>取值范围：不涉及。        |
| port_ip       | String           | 参数解释：网卡ip。<br>取值范围：不涉及。        |

表 5-48 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                             |
|-------|--------|--------------------------------|
| key   | String | 参数解释：TMS标签的key。<br>取值范围：不涉及。   |
| value | String | 参数解释：TMS标签的value。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/notebooks

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current" : 0,
 "data" : [{
 "description" : "api-test",
 "feature" : "DEFAULT",
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.free",
 "id" : "f9937afa-ca78-45b6-bc12-7ecf42553c48",
 "image" : {
 "id" : "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name" : "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path" : "swr.xxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "type" : "BUILD_IN"
 },
 "lease" : {
 "create_at" : 1638841805439,
 "duration" : 3600000,
 "enable" : true,
 "update_at" : 1638841805439
 },
 "name" : "notebook_5ee4bf0e",
 "status" : "CREATING",
 "token" : "58ba50c6-e8ff-245c-4840-49e51aa70737",
 "volume" : {
 "category" : "EVS",
 "ownership" : "MANAGED",
```

```
{
 "mount_path": "/home/ma-user/work/",
 "capacity": 50
},
"workspace_id": "0"
}, {
 "description": "api-test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "id": "f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66",
 "image": {
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path": "swr.xxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "type": "BUILD_IN"
 },
 "lease": {
 "create_at": 1638841744515,
 "duration": 3600000,
 "enable": true,
 "update_at": 1638841744515
 },
 "name": "notebooks_test",
 "status": "CREATING",
 "token": "3eff13f2-3d70-5456-6dc7-e3f99f562022",
 "volume": {
 "category": "EVS",
 "ownership": "MANAGED",
 "mount_path": "/home/ma-user/work/",
 "capacity": 50
 },
 "workspace_id": "0"
}],
"pages": 1,
"size": 10,
"total": 2
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.3 查询所有 Notebook 实例列表 - ListAllNotebooks

### 功能介绍

查询所有Notebook实例列表接口用于获取所有已创建的Notebook实例信息。该接口适用于以下场景：用户需要全面了解当前系统中所有Notebook实例的状态、资源使用情况或管理多个Notebook实例时，可通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条



件是用户已创建Notebook实例，并且具有相应的查询权限。调用成功后，系统将返回所有Notebook实例的列表，包含实例ID、状态、创建时间等详细信息。若用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/all

表 5-49 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID，获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 5-50 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feature | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>实例类别。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>NOTEBOOK。</p> |
| limit   | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>每一页显示实例的数量。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>[10,20,50]。</p> <p><b>默认取值：</b>10。</p>                                                                                                                 |
| name    | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>实例名称，支持模糊匹配查询。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制128个字符，支持大小写字母、数字、中划线和下划线。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                          |
| pool_id | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>专属资源池ID，获取方法请参见<a href="#">查询资源池列表</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度最长为64个字符，最短为4个字符，支持小写字母、数字、中划线，且必须是小写字母开头，小写字母或数字结尾。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                         |
| offset  | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>分页记录的起始位置偏移量。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                                                       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| owner    | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例归属的用户ID，在大账号/有admin权限场景下生效，值通常为当前登录用户ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度为32位小写字母、数字。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                      |
| sort_dir | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例排序方式。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <p><b>默认取值：</b>DESC。</p> |
| sort_key | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>排序的字段，多个字段使用(“,”)逗号分隔。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和逗号。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status       | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中<br/>(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| workspace_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>工作空间ID。获取方法请参见<a href="#">查询工作空间列表</a>。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| flavor       | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例的机器规格。如下规格仅供参考，实际支持的规格以具体区域为准。</p> <p>modelarts.vm.cpu.2u：Intel CPU通用规格，用于快速数据探索 and 实验。</p> <p>modelarts.vm.cpu.8u：Intel CPU算力增强型，适用于密集计算场景下运算。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| image_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。镜像的ID可通过调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取的合法镜像ID列表。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| id       | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表</a>接口获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                   |
| billing  | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例计费类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPUTE：计算资源计费</li><li>• STORAGE：存储资源计费</li><li>• ALL：所有计费类型</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                               |
| tags     | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>实例标签信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不以逗号，竖划线开头，不以逗号结尾，不出现连续的竖划线和逗号，允许中文、西文、葡文等语言以及空格_./=+-@特殊字符，且字符间以逗号或者竖划线分割。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                             |

## 请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-51 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                          | 描述                         |
|---------|-------------------------------|----------------------------|
| current | Integer                       | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：正整数。    |
| data    | Array of NotebookResp objects | 参数解释：Notebook实例数据。         |
| pages   | Integer                       | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：正整数。    |
| size    | Integer                       | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：正整数。  |
| total   | Long                          | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：非负整数。 |

表 5-52 NotebookResp

| 参数              | 参数类型                          | 描述                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of JobProgress objects  | 参数解释：实例初始化进度。                                                                                                |
| description     | String                        | 参数解释：实例描述。<br>取值范围：不涉及。                                                                                      |
| endpoints       | Array of EndpointsRes objects | 参数解释：本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。                                             |
| fail_reason     | String                        | 参数解释：实例失败原因。<br>取值范围：不涉及。                                                                                    |
| flavor          | String                        | 参数解释：实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回"custom.flavor.spec.code"。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id          | String                              | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| image       | <b>Image</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lease       | <b>Lease</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name        | String                              | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool        | <b>Pool</b> object                  | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |
| token       | String                              | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| url         | String                              | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| volume      | <b>VolumeRes</b> object             | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                  | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id        | String                          | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| feature             | String                          | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items       | Array of strings                | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user                | UserResponse object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity            | AffinityType object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user            | RunUserInfo object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes        | Array of VolumeResponse objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip                  | String                          | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc            | UserVpcResponse object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id             | String                          | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| is_need_credentials | Boolean                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| jupyter_version     | String                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| tags                | Array of TmsTagResponse objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                                                                                                                             |



表 5-53 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-54 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| service        | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri            | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |

表 5-55 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                                    |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                          |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86架构</li><li>• AARCH64: ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU: CPU规格。</li><li>• GPU: GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |

表 5-56 Image

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86处理器架构。</li><li>• AARCH64: ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at   | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| description | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul>                                                          |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                    |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                        |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                               |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                                                                                                                        |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化。</li><li>• CREATING：镜像保存中，此时 Notebook不可用。</li><li>• CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>• ERROR：错误。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>• DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                   |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PRIVATE：私有镜像。</li><li>• PUBLIC：所有用户可以根据image_id 来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                       |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>• ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>• ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                              |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                      |

表 5-57 Lease

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| duration  | Long    | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                   |
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-58 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-59 VolumeRes

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity   | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category   | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |
| mount_path | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| ownership  | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul>                                                                          |
| status     | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                              |
| id         | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                               |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-60 UserResponse

| 参数     | 参数类型          | 描述                                      |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
| id     | String        | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name   | String        | <b>参数解释：</b> 用户名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| domain | Domain object | <b>参数解释：</b> domain账号信息。                |

表 5-61 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 账号ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 账号名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |

表 5-62 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                          | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of AffinityRule objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of AffinityRule objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-63 AffinityRule

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认 的节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字;前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |



| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                  |
| weight   | Integer          | <p>设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 5-64 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-65 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                       |

表 5-66 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

| 参数            | 参数类型             | 描述                             |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| connect_cidrs | String           | 参数解释：连接的CIDR地址列表。<br>取值范围：不涉及。 |
| port_id       | Array of strings | 参数解释：网卡ID。<br>取值范围：不涉及。        |
| port_ip       | String           | 参数解释：网卡ip。<br>取值范围：不涉及。        |

表 5-67 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                             |
|-------|--------|--------------------------------|
| key   | String | 参数解释：TMS标签的key。<br>取值范围：不涉及。   |
| value | String | 参数解释：TMS标签的value。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/notebooks/all

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current" : 0,
 "data" : [{
 "description" : "api-test",
 "feature" : "DEFAULT",
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.free",
 "id" : "f9937afa-ca78-45b6-bc12-7ecf42553c48",
 "image" : {
 "id" : "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name" : "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path" : "swr.xxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "type" : "BUILD_IN"
 },
 "lease" : {
 "create_at" : 1638841805439,
 "duration" : 3600000,
 "enable" : true,
 "update_at" : 1638841805439
 },
 "name" : "notebook_5ee4bf0e",
 "status" : "CREATING",
 "token" : "58ba50c6-e8ff-245c-4840-49e51aa70737",
 "volume" : {
 "category" : "EVS",
 "ownership" : "MANAGED",
```

```
 "mount_path": "/home/ma-user/work/",
 "capacity": 50
 },
 "workspace_id": "0"
}, {
 "description": "api-test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "id": "f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66",
 "image": {
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path": "swr.xxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "type": "BUILD_IN"
 },
 "lease": {
 "create_at": 1638841744515,
 "duration": 3600000,
 "enable": true,
 "update_at": 1638841744515
 },
 "name": "notebooks_test",
 "status": "CREATING",
 "token": "3eff13f2-3d70-5456-6dc7-e3f99f562022",
 "volume": {
 "category": "EVS",
 "ownership": "MANAGED",
 "mount_path": "/home/ma-user/work/",
 "capacity": 50
 },
 "workspace_id": "0"
}],
"pages": 1,
"size": 10,
"total": 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4 查询 Notebook 实例详情 - ShowNotebook

功能介绍

查询Notebook实例详情接口用于获取指定Notebook实例的详细信息。该接口适用于以下场景：用户需要查看特定Notebook实例的详细配置、运行状态或获取访问链接时，可通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是Notebook实例已存在且用

户具有相应的查询权限。调用成功后，系统将返回实例ID、名称、规格、镜像、实例状态和实例可打开的URL等详细信息。若实例不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                       | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:get | Read | notebook*  | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                                                   | -  | -      |
|                        |      | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>g:EnterpriseProjectId</li><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/{id}

表 5-68 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-69 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                          | 描述                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of <a href="#">JobProgress</a> objects  | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。                                                    |
| description     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                  |
| endpoints       | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。 |
| fail_reason     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回 "custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id          | String                              | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| image       | <b>Image</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lease       | <b>Lease</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name        | String                              | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool        | <b>Pool</b> object                  | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |

| 参数            | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| token         | String                                 | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                        |
| url           | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| volume        | <b>VolumeRes</b> object                | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                           |
| workspace_id  | String                                 | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| feature       | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items | Array of strings                       | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user          | <b>UserResponse</b> object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity      | <b>AffinityType</b> object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user      | <b>RunUserInfo</b> object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes  | Array of <b>VolumeResponse</b> objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip            | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc      | <b>UserVpcResponse</b> object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id       | String                                 | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |



| 参数                  | 参数类型                                            | 描述                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| is_need_credentials | Boolean                                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| jupyter_version     | String                                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| tags                | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                          |

表 5-70 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-71 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                   |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service | String | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri     | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 5-72 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                              |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                    |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86架构</li><li>AARCH64：ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU：CPU规格。</li><li>GPU：GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |

表 5-73 Image

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch                | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul>                             |
| create_at           | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| description         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                                            |
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                           |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                               |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                      |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                             |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_type   | String | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                                    |
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在 SWR 控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建 Notebook 实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR 镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像 Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| visibility      | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                              |
| workspace_id    | String                                          | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                     |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                |

表 5-74 Lease

| 参数        | 参数类型 | 描述                                                                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                        |
| duration  | Long | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-75 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-76 VolumeRes

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |
| ownership       | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul> |
| status          | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| id              | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                         |
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                           |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                  |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>         |

表 5-77 UserResponse

| 参数     | 参数类型                 | 描述                      |
|--------|----------------------|-------------------------|
| id     | String               | 参数解释：用户ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name   | String               | 参数解释：用户名。<br>取值范围：不涉及。  |
| domain | <b>Domain</b> object | 参数解释：domain账号信息。        |

表 5-78 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| id   | String | 参数解释：账号ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name | String | 参数解释：账号名。<br>取值范围：不涉及。  |

表 5-79 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                                 | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of <b>AffinityRule</b> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of <b>AffinityRule</b> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |



表 5-80 AffinityRule

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字；前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                         |

| 参数     | 参数类型    | 描述                                            |
|--------|---------|-----------------------------------------------|
| weight | Integer | 设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选 |

表 5-81 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-82 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-83 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| connect_cidrs      | String           | <b>参数解释：</b> 连接的CIDR地址列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| port_id            | Array of strings | <b>参数解释：</b> 网卡ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| port_ip            | String           | <b>参数解释：</b> 网卡ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |

表 5-84 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "description": "api-test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "id": "f9937afa-631e-4a8f-a8f7-3b6c800585f0",
 "image": {
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path": "swr.xxxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.1.B007_V2",
 "type": "BUILD_IN"
 },
 "lease": {
 "create_at": 1638778344300,
 "duration": 3600000,
 "enable": true,
 "update_at": 1638778344300
 },
 "name": "notebooks_test",
 "status": "CREATING",
 "token": "7b22482a-a4cb-4b46-e3b3-6a793a47967e",
 "url": "https://authoring-modelarts-xxxxx.xxxxx.com/f9937afa-631e-4a8f-a8f7-3b6c800585f0/lab",
 "workspace_id": "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5 更新 Notebook 实例 - UpdateNotebook

功能介绍

更新Notebook实例接口用于修改Notebook实例的配置信息，包括名称、描述、规格和镜像等。该接口适用于以下场景：用户需要调整Notebook实例的配置以适应新的需求时，可通过此接口更新实例的详细信息。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于停止状态。调用该接口后，系统将更新指定Notebook实例的配置信息。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未停止，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或更新参数无效，接口将返回相应的错误提示。

接口约束

暂无约束

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                             | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:update | Write | notebook*  | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                                                         | -  | -      |
|                           |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• modelarts:poolType</li><li>• modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

PUT /v1/{project\_id}/notebooks/{id}

表 5-85 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表接口</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 5-86 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                                                                                                                          |
|-------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | 否    | String                                            | <b>参数解释：</b> 支持更新实例描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为512字符，不可包含特殊字符<>，缺省值为空。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                             |
| endpoints   | 否    | Array of <a href="#">EndpointsRequest</a> objects | <b>参数解释：</b> 仅在本本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端接入Notebook。<br><b>约束限制：</b> 仅在本本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。    |
| flavor      | 否    | String                                            | <b>参数解释：</b> 支持变更实例的机器规格。支持变更的规格可以通过本章节的 <a href="#">查询支持可切换规格列表</a> 的API获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| custom_spec | 否    | <a href="#">NotebookCustomSpec</a> object         | <b>参数解释：</b> 实例的自定义规格参数，跟flavor字段不可同时填写。<br><b>约束限制：</b> 仅支持CPU或GPU专属池场景下根据专属池节点规格使用。                                                       |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                          |
|------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| image_id         | 否    | String                                              | <p><b>参数解释：</b>支持更新镜像ID，镜像ID参考<a href="#">查询支持的镜像列表</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>调用<a href="#">查询支持的镜像列表</a>接口获取的合法镜像ID列表。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| name             | 否    | String                                              | <p><b>参数解释：</b>支持更新实例名称。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和中文，名称可重复。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                    |
| storage_new_size | 否    | Integer                                             | <p><b>参数解释：</b>EVS实例支持动态扩充的容量，单位GB。只允许扩容，不允许缩容。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>最大允许扩容至4096。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                         |
| hooks            | 否    | <a href="#">CustomHooks</a> object                  | <p><b>参数解释：</b>支持更新实例启动脚本。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                      |
| affinity         | 否    | <a href="#">AffinityType</a> object                 | <p><b>参数解释：</b>支持更新亲和度设置。</p> <p><b>约束限制：</b>只有实例停止状态和启动失败状态下可更新。</p>                                                                                                       |
| dew_secret_name  | 否    | String                                              | <p><b>参数解释：</b>DEW存储的用户AKSK凭据名称。</p> <p><b>参数约束：</b>当category为OBS时必填，仅支持大小写字母、数字、中划线、下划线，长度1-64 字符。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                     |
| data_volumes     | 否    | Array of <a href="#">VolumeMountRequest</a> objects | <p><b>参数解释：</b>扩展存储信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                          |

表 5-87 EndpointsReq

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service        | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| key_pair_names | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                      |

表 5-88 NotebookCustomSpec

| 参数     | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                   |
|--------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu    | 否    | Float | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>约束限制：</b> CPU专属池场景下无此字段，GPU专属池场景必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                         |
| cpu    | 是    | Float | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| memory | 是    | Float | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |



| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu_type        | 否    | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>约束限制：</b> CPU专属池场景下无此字段，GPU专属池场景下必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                     |
| arch            | 否    | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86架构</li><li>• AARCH64: ARM架构</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| category        | 否    | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>约束限制：</b> CPU/GPU专属池场景下自定义规格必填。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU: CPU规格。</li><li>• GPU: GPU规格。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| resource_flavor | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                        |

表 5-89 CustomHooks

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                  | 描述                                           |
|-----------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
| container_hooks | 否    | ContainerHooks object | <b>参数解释：</b> 容器相关的钩子配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 5-90 ContainerHooks

| 参数         | 是否必选 | 参数类型          | 描述                           |
|------------|------|---------------|------------------------------|
| post_start | 否    | Config object | 参数解释：启动服务后脚本配置。<br>约束限制：不涉及。 |
| pre_start  | 否    | Config object | 参数解释：启动服务前脚本配置。<br>约束限制：不涉及。 |

表 5-91 Config

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| script | 否    | String | 参数解释：自定义脚本内容（base64编码）或脚本绝对路径。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                      |
| type   | 否    | String | 参数解释：脚本类型。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMAND：script中需要指定脚本内容（base64编码）。</li><li>SCRIPT：script中需要指定脚本路径。</li></ul> 默认取值：SCRIPT。 |
| mode   | 否    | String | 参数解释：自定义脚本执行方式，同步或异步执行。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BLOCK：同步</li><li>ASYNC：异步</li></ul> 默认取值：ASYNC                               |

表 5-92 AffinityType

| 参数                                                   | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                                                    |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | 否    | Array of <a href="#">AffinityRule</a> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填              |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | 否    | Array of <a href="#">AffinityRule</a> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，<br>weight选填 |

表 5-93 AffinityRule

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字；前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | 否    | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| values   | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                  |
| weight   | 否    | Integer          | <p>设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 5-94 VolumeMountRequest

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category  | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>notebook支持的扩展存储类型，详见<a href="#">开发环境中如何选择存储</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统（PFS）</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> |
| ownership | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>资源所属</p> <p><b>参数约束：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                          |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uri        | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>EFS专属存储盘uri或OBS并行文件系统路径</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EFS：登录弹性文件服务控制台，在文件系统列表中，单击文件系统名称进入详情页。其中，“共享路径”即为此参数的参数值。</li><li>• OBS：并行文件系统命名格式为：obs://&lt;桶名&gt;/&lt;目录路径&gt;/。登录对象存储服务控制台，在并行文件系统列表中，文件系统名称为桶名。单击文件系统名称进入详情页，在文件栏选择特定目录后，单击右侧“更多/复制路径”，该路径即为目录路径。</li></ul> <p><b>参数约束：</b>只有当category为EFS或OBS或OBSFS，同时ownership为DEDICATED时必填，最大长度1024字符</p> |
| id         | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>EFS专属存储盘ID，参数值获取方式如下：登录弹性文件服务控制台，在文件系统列表中，单击文件系统名称进入详情页。其中，“ID”即为此参数的参数值。</p> <p><b>参数约束：</b>只有当category为EFS，同时ownership为DEDICATED时必填。必须符合UUID 格式（如280a8bd5-03e2-4a5c-bea1-83d81e75bc53）。</p>                                                                                                                                                                          |
| mount_path | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>在Notebook实例中挂载的路径</p> <p><b>参数约束：</b>最大长度 256 字符</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| read_only  | 否    | Boolean | <p><b>参数解释：</b>扩展存储挂载目录是否只读。默认值为false，可读写</p> <p><b>参数约束：</b>不涉及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                     |
|-----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dew_secret_name | 否    | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称<br><b>参数约束：</b> 当category为OBS时必须填，仅支持大小写字母、数字、中划线、下划线，长度1-64 字符          |
| capacity        | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> EVS云硬盘存储容量，单位GB。<br><b>约束限制：</b> category为EVS时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 5。 |

响应参数

状态码：200

表 5-95 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of <b>JobProgress</b> objects  | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。                                                                                                        |
| description     | String                               | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| endpoints       | Array of <b>EndpointsRes</b> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。                                                     |
| fail_reason     | String                               | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| flavor          | String                               | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回"custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id          | String                              | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| image       | <b>Image</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lease       | <b>Lease</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name        | String                              | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool        | <b>Pool</b> object                  | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |
| token       | String                              | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| url         | String                              | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| volume      | <b>VolumeRes</b> object             | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| 参数                  | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id        | String                          | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| feature             | String                          | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items       | Array of strings                | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user                | UserResponse object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity            | AffinityType object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user            | RunUserInfo object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes        | Array of VolumeResponse objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip                  | String                          | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc            | UserVpcResponse object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id             | String                          | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| is_need_credentials | Boolean                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| jupyter_version     | String                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| tags                | Array of TmsTagResponse objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                                                                                                                             |

表 5-96 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-97 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| service        | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri            | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |

表 5-98 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                                    |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                          |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86架构</li><li>• AARCH64: ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU: CPU规格。</li><li>• GPU: GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |

表 5-99 Image

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64: x86处理器架构。</li><li>• AARCH64: ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at   | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| description | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul>                                                          |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                    |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                        |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                               |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                                                                                                                        |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化。</li><li>• CREATING：镜像保存中，此时 Notebook不可用。</li><li>• CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>• ERROR：错误。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>• DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                   |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PRIVATE：私有镜像。</li><li>• PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                        |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                     |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                |

表 5-100 Lease

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| duration  | Long    | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                               |
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>true：启动自动停止功能。</li><li>false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>TIMING：自动停止。</li><li>IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |

表 5-101 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-102 VolumeRes

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity   | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category   | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |
| mount_path | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| ownership  | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>• DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul>                                                                          |
| status     | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                              |
| id         | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                               |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-103 UserResponse

| 参数     | 参数类型          | 描述                                      |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
| id     | String        | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name   | String        | <b>参数解释：</b> 用户名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| domain | Domain object | <b>参数解释：</b> domain账号信息。                |

表 5-104 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 账号ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 账号名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |



表 5-105 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                          | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of AffinityRule objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of AffinityRule objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-106 AffinityRule

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认 的节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字;前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                  |
| weight   | Integer          | <p>设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 5-107 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-108 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                       |

表 5-109 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

| 参数            | 参数类型             | 描述                             |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| connect_cidrs | String           | 参数解释：连接的CIDR地址列表。<br>取值范围：不涉及。 |
| port_id       | Array of strings | 参数解释：网卡ID。<br>取值范围：不涉及。        |
| port_ip       | String           | 参数解释：网卡ip。<br>取值范围：不涉及。        |

表 5-110 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                             |
|-------|--------|--------------------------------|
| key   | String | 参数解释：TMS标签的key。<br>取值范围：不涉及。   |
| value | String | 参数解释：TMS标签的value。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：201

Created

请求示例

- 更新Notebook实例。在实例停止状态下和启动失败状态下可以进行该操作。强亲和/弱亲和和更新值二选一，根据输入的值进行亲和度配置更新

```
{
 "affinity": {
 "required_during_scheduling_ignored_during_execution": [{
 "key": "kubernetes.io/hostname",
 "operator": "In",
 "values": ["192.168.1.1"]
 }],
 "preferred_during_scheduling_ignored_during_execution": [{
 "key": "kubernetes.io/hostname",
 "operator": "In",
 "values": ["192.168.1.1"]
 }]
 }
}
```
- 两者二选一，表示无需修改

```
{
 "affinity": {
 "required_during_scheduling_ignored_during_execution": null,
 "preferred_during_scheduling_ignored_during_execution": null
 }
}
```
- 表示关闭亲和度设置，亲和度设置清空

```
{
 "affinity": {
```

```
 "required_during_scheduling_ignored_during_execution" : [],
 "preferred_during_scheduling_ignored_during_execution" : []
 }
}
```

- 更新notebook实例时，表示无需更新

```
{
 "affinity" : null
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "affinity" : {
 "required_during_scheduling_ignored_during_execution" : [{
 "key" : "kubernetes.io/hostname",
 "operator" : "In",
 "values" : ["192.168.1.1"]
 }],
 "preferred_during_scheduling_ignored_during_execution" : [{
 "key" : "kubernetes.io/hostname",
 "operator" : "In",
 "values" : ["192.168.1.1"]
 }]
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 201 | Created      |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6 删除 Notebook 实例 - DeleteNotebook

功能介绍

删除Notebook实例接口用于移除已创建的Notebook实例及其相关资源。该接口适用于以下场景：用户需要清理不再使用的Notebook实例时，可通过此接口删除指定的Notebook实例，包括其容器和所有存储资源。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将删除指定的

Notebook实例及其相关资源。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未停止，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或删除操作失败，接口将返回相应的错误提示。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                       | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:delete | Write | notebook*  | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                                                   | -  | -      |
|                           |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>g:EnterpriseProjectId</li><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

DELETE /v1/{project\_id}/notebooks/{id}

表 5-111 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-112 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                          | 描述                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of <a href="#">JobProgress</a> objects  | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。                                                    |
| description     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                  |
| endpoints       | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。 |
| fail_reason     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回 "custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id          | String                              | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| image       | <b>Image</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lease       | <b>Lease</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name        | String                              | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool        | <b>Pool</b> object                  | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |



| 参数            | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| token         | String                                 | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                        |
| url           | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| volume        | <b>VolumeRes</b> object                | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                           |
| workspace_id  | String                                 | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| feature       | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items | Array of strings                       | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user          | <b>UserResponse</b> object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity      | <b>AffinityType</b> object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user      | <b>RunUserInfo</b> object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes  | Array of <b>VolumeResponse</b> objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip            | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc      | <b>UserVpcResponse</b> object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id       | String                                 | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |

| 参数                  | 参数类型                                            | 描述                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| is_need_credentials | Boolean                                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| jupyter_version     | String                                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| tags                | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                          |

表 5-113 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-114 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                   |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service | String | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri     | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 5-115 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                              |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                    |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86架构</li><li>AARCH64：ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU：CPU规格。</li><li>GPU：GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |

表 5-116 Image

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch                | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul>                             |
| create_at           | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| description         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                                            |
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                           |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                               |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                      |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                             |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_type   | String | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                                |
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                        |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                  |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                            |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| visibility      | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                              |
| workspace_id    | String                                          | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                     |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                |

表 5-117 Lease

| 参数        | 参数类型 | 描述                                                                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                        |
| duration  | Long | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-118 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-119 VolumeRes

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| ownership       | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul> |
| status          | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| id              | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                              |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>         |



表 5-120 UserResponse

| 参数     | 参数类型          | 描述                      |
|--------|---------------|-------------------------|
| id     | String        | 参数解释：用户ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name   | String        | 参数解释：用户名。<br>取值范围：不涉及。  |
| domain | Domain object | 参数解释：domain账号信息。        |

表 5-121 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| id   | String | 参数解释：账号ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name | String | 参数解释：账号名。<br>取值范围：不涉及。  |

表 5-122 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                          | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of AffinityRule objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of AffinityRule objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-123 AffinityRule

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字；前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                         |

| 参数     | 参数类型    | 描述                                            |
|--------|---------|-----------------------------------------------|
| weight | Integer | 设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选 |

表 5-124 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-125 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-126 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| connect_cidrs      | String           | <b>参数解释：</b> 连接的CIDR地址列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| port_id            | Array of strings | <b>参数解释：</b> 网卡ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| port_ip            | String           | <b>参数解释：</b> 网卡ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |

表 5-127 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

**状态码：204**  
No Content。

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "create_at" : 1638841805440,
 "description" : "update",
 "feature" : "DEFAULT",
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.free",
 "id" : "f9937afa-ca78-45b6-bc12-7ecf42553c48",
 "image" : {
 "description" : "description",
 "id" : "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name" : "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path" : "swr.xxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "tag" : "3.3.2-release_v1",
 "type" : "BUILD_IN"
 },
 "lease" : {
 "create_at" : 1638841805439,
 "duration" : 3600000,
 "enable" : true,
 "update_at" : 1638841805439
 },
 "name" : "notebook_5ee4bf0e",
 "status" : "DELETING",
 "token" : "58ba50c6-e8ff-245c-4840-49e51aa70737",
 "update_at" : 1638842504178,
 "workspace_id" : "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 204 | No Content。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7 通过运行的实例保存成容器镜像 - CreateImage

功能介绍

通过运行的实例保存成容器镜像接口用于将正在运行的实例保存为容器镜像。该接口适用于以下场景：用户需要保存当前运行环境以便后续使用或开发时，可通过此接口

将实例保存为镜像。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标实例的权限，同时实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将保存实例的当前状态为容器镜像，包括安装的依赖包和插件。若用户无权限访问指定实例或实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|-------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:image:create | Write | image *    | -                     | -  | -      |
|                        |       | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/notebooks/{id}/create-image

表 5-128 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表接口</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 5-129 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |
| name        | 是    | String | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为128个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点，字符串必须以小写字母或数字开头和结尾。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |
| namespace   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为64个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和点号，且必须是小写字母开头。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| tag         | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像tag。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制64个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和点号。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                   |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id        | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 0。 |
| swr_instance_id     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>参数约束：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                            |
| swr_instance_domain | 否    | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库域名。<br><b>参数约束：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                            |

响应参数

状态码：200

表 5-130 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86处理器架构。</li><li>AARCH64：ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at   | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| description | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                            |



| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul>                                                          |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                    |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                        |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                               |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                                                                                                                        |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化。</li><li>• CREATING：镜像保存中，此时 Notebook不可用。</li><li>• CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>• ERROR：错误。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>• DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                   |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PRIVATE：私有镜像。</li><li>• PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                        |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>• ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>• ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                              |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                      |

表 5-131 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

**状态码：201**

Created。

请求示例

将运行的实例可以保存成容器镜像。设置镜像名称为“pytorch1\_4”，镜像所属组织为“atelier-auto”。

```
{
 "name" : "pytorch1_4",
 "namespace" : "atelier-auto",
 "tag" : "20221223",
 "description" : "save from notebook-x21d",
 "workspace_id" : "0"
}
```

响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1671786468811,
 "description": "notebook2.0 20200816",
 "dev_services": ["SSH", "NOTEBOOK"],
 "id": "4e0d1854-63e5-4517-b683-a0ee97a692a1",
 "name": "pytorch1_4",
 "namespace": "atelier-auto",
 "origin": "IMAGE_SAVE",
 "resource_categories": ["CPU", "GPU"],
 "service_type": "TRAIN",
 "status": "INIT",
 "swr_path": "swr.xxxxx.com/atelier-auto/pytorch1_4:20221223",
 "tag": "20221223",
 "type": "DEDICATED",
 "update_at": 1671786468811,
 "visibility": "PRIVATE",
 "workspace_id": "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 201 | Created。      |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8 查询 Notebook 支持的有效规格列表 - ListFlavors

功能介绍

查询Notebook支持的有效规格列表接口用于获取运行Notebook实例时可使用的规格选项。该接口适用于以下场景：用户需要了解Notebook实例支持的配置选项时，可通过此接口查询可用的规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将返回Notebook实例支持的有效规格列表，包括内存、CPU等配置信息。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/flavors

表 5-132 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 5-133 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                           |
|----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 规格处理器类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| limit    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页显示的有效规格数量，默认不限制。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                              |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offset      | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页记录的起始位置偏移量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 0。                                                                                                                                 |
| type        | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 集群类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：公共集群</li><li>• DEDICATED：专属集群</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                            |
| sort_dir    | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> DESC。                                                        |
| sort_key    | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序的字段，多个字段使用(“,”)逗号分隔。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和逗号。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                        |
| flavor_type | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 资源类型<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                    |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feature | 否    | String | <b>参数解释：</b> 特性名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：用户显式创建的Notebook实例。</li></ul> <b>默认取值：</b> NOTEBOOK。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-134 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                            | 描述                                         |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| current | Integer                         | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| data    | Array of NotebookFlavor objects | <b>参数解释：</b> 分页数据。                         |
| pages   | Integer                         | <b>参数解释：</b> 总的页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| size    | Integer                         | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>取值范围：</b> 正整数。  |
| total   | Long                            | <b>参数解释：</b> 总的记录数量。<br><b>取值范围：</b> 非负整数。 |
| flavors | Array of NotebookFlavor objects | <b>参数解释：</b> 分页数据。                         |

表 5-135 NotebookFlavor

| 参数          | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String                    | <b>参数解释：</b> 架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64</li><li>• AARCH64</li></ul>                                       |
| ascend      | <b>AscendInfo</b> object  | <b>参数解释：</b> NPU信息。                                                                                                                                            |
| billing     | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 话单信息。                                                                                                                                             |
| category    | String                    | <b>参数解释：</b> 规格处理器类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                          |
| description | String                    | <b>参数解释：</b> 规格描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| feature     | String                    | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| free        | Boolean                   | <b>参数解释：</b> 是否为免费规格。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：免费规格。</li><li>• false：不是免费规格。</li></ul>                               |
| gpu         | <b>GPUInfo</b> object     | <b>参数解释：</b> GPU信息。                                                                                                                                            |
| id          | String                    | <b>参数解释：</b> 规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| memory      | Long                      | <b>参数解释：</b> 内存大小。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| name        | String                    | <b>参数解释：</b> 规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| sold_out    | Boolean                   | <b>参数解释：</b> 资源是否充足。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true 资源不足</li><li>• false 资源充足</li></ul>                                    |



| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| storages          | Array of strings | <b>参数解释：</b> 规格支持的存储类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• EFS</li><li>• EVS</li></ul>                                                                                                       |
| vcpus             | Integer          | <b>参数解释：</b> CPU核数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| evs_max_size      | String           | <b>参数解释：</b> 规格包含EVS时，EVS存储创建的最大上限(单位：GB)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| evs_sku_code      | String           | <b>参数解释：</b> 规格包含EVS时，EVS存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                     |
| grow_support_type | String           | <b>参数解释：</b> 支持站点类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：国内与国际站都支持。</li><li>• NATIONAL：仅在国内站支持。</li><li>• INTERNATIONAL：仅在国际站支持。</li><li>• NONE：国内与国际站都不支持。</li></ul> |

表 5-136 AscendInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------|
| npu        | Integer | <b>参数解释：</b> NPU数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| npu_memory | String  | <b>参数解释：</b> NPU内存。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| type       | String  | <b>参数解释：</b> NPU类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| chip       | Integer | <b>参数解释：</b> NPU设备数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-137 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 5-138 GPUInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                       |
|------------|---------|--------------------------|
| gpu        | Integer | 参数解释：GPU卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| gpu_memory | String  | 参数解释：GPU内存。<br>取值范围：不涉及。 |
| type       | String  | 参数解释：GPU类型。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/flavors
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current" : 1,
 "data" : [{
 "arch" : "x86_64",
 "billing" : {
 "code" : "modelarts.vm.cpu.2u",
 "unit_num" : 1
 },
 },
 "category" : "CPU",
 "description" : "Intel CPU通用规格，用于快速数据探索和实验",
 "feature" : "NOTEBOOK",
 "free" : false,
 "id" : "modelarts.vm.cpu.2u",
 "memory" : 8388608,
 "name" : "CPU: 2核 8GB",
 "sold_out" : false,
 "storages" : ["EVS", "OBSFS", "EFS", "OBS"],
 "vcpus" : 2
 },
 "pages" : 1,
 "size" : 1,
 "total" : 1
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5.9 查询 Notebook 支持的可切换规格列表 - ShowSwitchableFlavors

## 功能介绍

查询Notebook支持的可切换规格列表接口用于获取创建Notebook实例时可选择的规格选项。该接口适用于以下场景：用户需要了解Notebook实例支持的配置选项时，可通过此接口查询可用的规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有创建Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将返回Notebook实例支持的可切换规格列表，包括内存、CPU等配置信息。若用户无权限创建Notebook实例，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/{id}/flavors

表 5-139 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表接口</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                                                   |

表 5-140 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                    |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit    | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b> 每一页显示的有效规格数量，默认不限制。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                    |
| offset   | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b> 分页记录的起始位置偏移量。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 0。</p>                                            |
| sort_key | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b> 排序的字段，多个字段使用( “,” )逗号分隔。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和逗号。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_dir | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> DESC。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-141 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                            | 描述                                         |
|---------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| current | Integer                         | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| data    | Array of NotebookFlavor objects | <b>参数解释：</b> 分页数据。                         |
| pages   | Integer                         | <b>参数解释：</b> 总的页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| size    | Integer                         | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>取值范围：</b> 正整数。  |
| total   | Long                            | <b>参数解释：</b> 总的记录数量。<br><b>取值范围：</b> 非负整数。 |
| flavors | Array of NotebookFlavor objects | <b>参数解释：</b> 分页数据。                         |

表 5-142 NotebookFlavor

| 参数          | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String                    | <b>参数解释：</b> 架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64</li><li>• AARCH64</li></ul>                                       |
| ascend      | <b>AscendInfo</b> object  | <b>参数解释：</b> NPU信息。                                                                                                                                            |
| billing     | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 话单信息。                                                                                                                                             |
| category    | String                    | <b>参数解释：</b> 规格处理器类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                          |
| description | String                    | <b>参数解释：</b> 规格描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| feature     | String                    | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| free        | Boolean                   | <b>参数解释：</b> 是否为免费规格。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：免费规格。</li><li>• false：不是免费规格。</li></ul>                               |
| gpu         | <b>GPUInfo</b> object     | <b>参数解释：</b> GPU信息。                                                                                                                                            |
| id          | String                    | <b>参数解释：</b> 规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| memory      | Long                      | <b>参数解释：</b> 内存大小。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| name        | String                    | <b>参数解释：</b> 规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| sold_out    | Boolean                   | <b>参数解释：</b> 资源是否充足。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true 资源不足</li><li>• false 资源充足</li></ul>                                    |

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| storages          | Array of strings | <b>参数解释：</b> 规格支持的存储类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• EFS</li><li>• EVS</li></ul>                                                                                                       |
| vcpus             | Integer          | <b>参数解释：</b> CPU核数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| evs_max_size      | String           | <b>参数解释：</b> 规格包含EVS时，EVS存储创建的最大上限(单位：GB)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| evs_sku_code      | String           | <b>参数解释：</b> 规格包含EVS时，EVS存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                     |
| grow_support_type | String           | <b>参数解释：</b> 支持站点类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：国内与国际站都支持。</li><li>• NATIONAL：仅在国内站支持。</li><li>• INTERNATIONAL：仅在国际站支持。</li><li>• NONE：国内与国际站都不支持。</li></ul> |

表 5-143 AscendInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                                        |
|------------|---------|-------------------------------------------|
| npu        | Integer | <b>参数解释：</b> NPU数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| npu_memory | String  | <b>参数解释：</b> NPU内存。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| type       | String  | <b>参数解释：</b> NPU类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| chip       | Integer | <b>参数解释：</b> NPU设备数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-144 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 5-145 GPUInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                       |
|------------|---------|--------------------------|
| gpu        | Integer | 参数解释：GPU卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| gpu_memory | String  | 参数解释：GPU内存。<br>取值范围：不涉及。 |
| type       | String  | 参数解释：GPU类型。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}/flavors
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current" : 1,
 "data" : [{
 "arch" : "aarch64",
 "ascend" : {
 "npu_memory" : "32",
 "npu" : 2,
 "type" : "ascend-snt9"
 },
 },
 "billing" : {
 "code" : "modelarts.kat1.xlarge",
 "unit_num" : 2
 },
 "category" : "ASCEND",
 "description" : "The Ascend specification is suitable for deep learning code running and debugging",
 "feature" : "NOTEBOOK",
 "free" : false,
 "id" : "modelarts.bm.snt9.xlarge.2",
 "memory" : 201326592,
 "name" : "Ascend: 2*Ascend snt9|CPU: 48vCPUs 192GB",
 "sold_out" : false,
 "storages" : ["EFS"],
 "vcpus" : 48
}, {
```



```
{
 "arch" : "aarch64",
 "ascend" : {
 "npu_memory" : "128",
 "npu" : 8,
 "type" : "ascend-snt9"
 },
 "billing" : {
 "code" : "modelarts.kat1.8xlarge",
 "unit_num" : 1
 },
 "category" : "ASCEND",
 "description" : "The Ascend specification is suitable for deep learning code running and debugging",
 "feature" : "NOTEBOOK",
 "free" : false,
 "id" : "modelarts.bm.snt9.xlarge.8",
 "memory" : 805306368,
 "name" : "Ascend: 8*Ascend snt9|CPU: 192vCPUs 768GB",
 "sold_out" : false,
 "storages" : ["EFS"],
 "vcpus" : 192
}, {
 "arch" : "aarch64",
 "ascend" : {
 "npu_memory" : "32",
 "npu" : 2,
 "type" : "ascend-snt9"
 },
 "billing" : {
 "code" : "modelarts.kat1.xlarge",
 "unit_num" : 2
 },
 "category" : "ASCEND",
 "description" : "The Ascend specification is suitable for deep learning code running and debugging",
 "feature" : "NOTEBOOK",
 "free" : false,
 "id" : "modelarts.bm.snt9.xlarge.2",
 "memory" : 201326592,
 "name" : "Ascend: 2*Ascend snt9|CPU: 48vCPUs 192GB",
 "sold_out" : false,
 "storages" : ["EFS"],
 "vcpus" : 48
}, {
 "arch" : "aarch64",
 "ascend" : {
 "npu_memory" : "128",
 "npu" : 8,
 "type" : "ascend-snt9"
 },
 "billing" : {
 "code" : "modelarts.kat1.8xlarge",
 "unit_num" : 1
 },
 "category" : "ASCEND",
 "description" : "The Ascend specification is suitable for deep learning code running and debugging",
 "feature" : "NOTEBOOK",
 "free" : false,
 "id" : "modelarts.bm.snt9.xlarge.8",
 "memory" : 805306368,
 "name" : "Ascend: 8*Ascend snt9|CPU: 192vCPUs 768GB",
 "sold_out" : false,
 "storages" : ["EFS"],
 "vcpus" : 192
}, {
 "pages" : 1,
 "size" : 2,
 "total" : 2
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5.10 查询运行中的 Notebook 可用时长 - ShowLease

## 功能介绍

查询运行中的Notebook可用时长接口用于获取正在运行的Notebook实例的剩余可用时间。该接口适用于以下场景：用户需要了解Notebook实例的剩余运行时间以合理安排任务时，可通过此接口查询指定实例的可用时长。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将返回指定Notebook实例的可用时长信息。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或查询操作失败，接口将返回相应的错误提示。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/{id}/lease

表 5-146 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-147 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| duration  | Long    | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                               |
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>true：启动自动停止功能。</li><li>false：关闭自动停止功能。</li></ul> |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                              |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type      | String | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>TIMING：自动停止。</li><li>IDLE：空闲停止。</li></ul> |
| update_at | Long   | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                     |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/notebooks/{id}/lease

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "create_at" : 1638841744515,
 "duration" : 3600000,
 "enable" : true,
 "type" : "TIMING",
 "update_at" : 1638842905925
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11 Notebook 时长续约 - RenewLease

功能介绍

Notebook时长续约接口用于延长运行中的Notebook实例的运行时间。该接口适用于以下场景：用户需要延长Notebook实例的使用时间以完成长时间任务时，可通过此接

口延长指定实例的运行时间。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将延长指定Notebook实例的运行时间，用户可继续使用。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                                 | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:updateStopPolicy | Write | notebook*  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                                     |       | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

PATCH /v1/{project\_id}/notebooks/{id}/lease

表 5-148 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表接口</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 5-149 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                          |
|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| duration | 否    | Long | <b>参数解释：</b> 续订时长，推荐该参数在leaseReq中配置，若请求参数中包含duration，则忽略leaseReq的值，且实例自动停止类别为定时停止。(单位:毫秒)。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 3600000-259200000。<br><b>默认取值：</b> 3600000。 |

请求参数

表 5-150 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| duration | 否    | Long   | <b>参数解释：</b> 定时停止，以当前时刻为起点，运行的时长（到期后自动停止）。单位：毫秒。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 3600000-259200000。<br><b>默认取值：</b> 3600000。                                             |
| type     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul> <b>默认取值：</b> TIMING。 |

响应参数

状态码：200

表 5-151 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| duration  | Long    | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                   |
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

状态码：204

No Content。

请求示例

延长运行中的Notebook时长。

```
https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{id}/lease
{
 "duration": 3600000,
 "type": "timing"
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "create_at": 1638841744515,
```

```
"duration": 3600000,
"enable": true,
"type": "TIMING",
"update_at": 1638843018759
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 204 | No Content。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.12 启动 Notebook 实例 - StartNotebook

### 功能介绍

启动Notebook实例接口用于启动已创建的Notebook实例。该接口适用于以下场景：用户需要开始运行Notebook实例以进行数据处理、模型训练或开发时，可通过此接口启动指定的Notebook实例。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于停止状态且配置正确。调用该接口后，系统将启动指定的Notebook实例，用户可开始使用。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未停止，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或启动操作失败，接口将返回相应的错误提示。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。



| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                                                                                                                       | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:start | Write | notebook *       | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                                                   | -  | -      |
|                          |       | -                | <ul style="list-style-type: none"><li>g:EnterpriseProjectId</li><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/notebooks/{id}/start

表 5-152 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Notebook实例ID。ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用<a href="#">查询Notebook实例列表接口</a>获取。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                                                   |

表 5-153 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| duration | 否    | Long   | <b>参数解释：</b> 启动后运行时长（单位:毫秒）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 3600000-259200000。<br><b>默认取值：</b> 3600000。                                                                 |
| type     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul> <b>默认取值：</b> TIMING。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-154 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                 | 描述                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of <b>JobProgress</b> objects  | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。                                                    |
| description     | String                               | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                  |
| endpoints       | Array of <b>EndpointsRes</b> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。 |
| fail_reason     | String                               | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回 "custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id          | String                              | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| image       | <b>Image</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lease       | <b>Lease</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name        | String                              | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool        | <b>Pool</b> object                  | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |

| 参数            | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| token         | String                                 | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                        |
| url           | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| volume        | <b>VolumeRes</b> object                | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                           |
| workspace_id  | String                                 | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| feature       | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items | Array of strings                       | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user          | <b>UserResponse</b> object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity      | <b>AffinityType</b> object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user      | <b>RunUserInfo</b> object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes  | Array of <b>VolumeResponse</b> objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip            | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc      | <b>UserVpcResponse</b> object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id       | String                                 | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |

| 参数                  | 参数类型                                            | 描述                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| is_need_credentials | Boolean                                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| jupyter_version     | String                                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| tags                | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                          |

表 5-155 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-156 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                   |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service | String | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri     | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 5-157 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                              |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                    |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86架构</li><li>AARCH64：ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU：CPU规格。</li><li>GPU：GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |

表 5-158 Image

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch                | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul>                             |
| create_at           | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| description         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                                            |
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                           |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                               |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                      |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                             |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_type   | String | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                                    |
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在 SWR 控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建 Notebook 实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR 镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像 Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |



| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| visibility      | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                              |
| workspace_id    | String                                          | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                     |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                |

表 5-159 Lease

| 参数        | 参数类型 | 描述                                                                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                        |
| duration  | Long | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-160 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-161 VolumeRes

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| ownership       | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul> |
| status          | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| id              | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                              |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>         |

表 5-162 UserResponse

| 参数     | 参数类型                 | 描述                      |
|--------|----------------------|-------------------------|
| id     | String               | 参数解释：用户ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name   | String               | 参数解释：用户名。<br>取值范围：不涉及。  |
| domain | <b>Domain</b> object | 参数解释：domain账号信息。        |

表 5-163 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| id   | String | 参数解释：账号ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name | String | 参数解释：账号名。<br>取值范围：不涉及。  |

表 5-164 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                                 | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of <b>AffinityRule</b> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of <b>AffinityRule</b> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-165 AffinityRule

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字；前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                         |

| 参数     | 参数类型    | 描述                                            |
|--------|---------|-----------------------------------------------|
| weight | Integer | 设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选 |

表 5-166 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-167 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                       |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_type | String | <p><b>参数解释：</b>存储挂载类型，枚举类。</p> <p><b>约束限制：</b>无限制。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-168 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                                        |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <p><b>参数解释：</b>虚拟私有网络（VPC）ID。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |
| subnet_id          | String           | <p><b>参数解释：</b>子网ID。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>          |
| security_group_ids | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>安全组ID列表。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>       |
| connect_cidrs      | String           | <p><b>参数解释：</b>连接的CIDR地址列表。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>   |
| port_id            | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>网卡ID。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>          |
| port_ip            | String           | <p><b>参数解释：</b>网卡ip。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>          |

表 5-169 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| key   | String | <p><b>参数解释：</b>TMS标签的key。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>   |
| value | String | <p><b>参数解释：</b>TMS标签的value。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |

**状态码：201**

Created。

请求示例

```
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "description": "api-test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "id": "f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66",
 "image": {
 "description": "description",
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path": "swr.xxxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "tag": "3.3.2-release_v1",
 "type": "BUILD_IN"
 },
 "lease": {
 "create_at": 1638841744515,
 "duration": 6327212,
 "enable": true,
 "type": "TIMING",
 "update_at": 1638844471727
 },
 "name": "notebooks_test",
 "status": "STARTING",
 "token": "5cc60e8b-8772-7690-efd6-a5874ca387c0",
 "url": "https://authoring-modelarts-xxxxx.xxxxx.com/f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66/lab",
 "volume": {
 "category": "EFS",
 "ownership": "MANAGED",
 "mount_path": "/home/ma-user/work/",
 "capacity": 50
 },
 "workspace_id": "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 201 | Created。      |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。



## 5.13 停止 Notebook 实例 - StopNotebook

### 功能介绍

停止Notebook实例接口用于停止正在运行的Notebook实例。该接口适用于以下场景：用户需要释放Notebook实例占用的资源或结束当前运行的任务时，可通过此接口停止指定的Notebook实例。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有操作目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将停止指定的Notebook实例，释放相关资源。若用户无权限操作指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。异常情况包括：若指定的Notebook实例不存在，或停止操作失败，接口将返回相应的错误提示。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                     | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                       | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:notebook:stop | Write | notebook*  | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                                                   | -  | -      |
|                         |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>g:EnterpriseProjectId</li><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

### URI

POST /v1/{project\_id}/notebooks/{id}/stop

表 5-170 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-171 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                          | 描述                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| action_progress | Array of <a href="#">JobProgress</a> objects  | <b>参数解释：</b> 实例初始化进度。                                                    |
| description     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                  |
| endpoints       | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 本地IDE（如PyCharm、VS Code）或SSH客户端，通过SSH远程接入Notebook实例时需要的相关配置。 |
| fail_reason     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例规格，<br>1.当用户选择系统规格时，返回值为系统规格码；<br>2.当用户创建实例时选择了自定义规格，则此字段会固定返回 "custom.flavor.spec.code"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| custom_spec | <b>NotebookCustomSpecRep</b> object | <b>参数解释：</b> 实例自定义规格详情，仅CPU/GPU专属池，用户自定义规格时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| id          | String                              | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| image       | <b>Image</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lease       | <b>Lease</b> object                 | <b>参数解释：</b> 实例自动停止的倒计时信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name        | String                              | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pool        | <b>Pool</b> object                  | <b>参数解释：</b> 专属池的基本信息，在专属池中创建的实例会返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| status      | String                              | <b>参数解释：</b> 实例状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化</li><li>• CREATING：创建中</li><li>• STARTING：启动中</li><li>• STOPPING：停止中</li><li>• DELETING：删除中</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• STOPPED：已停止</li><li>• SNAPSHOTTING：快照中(保存镜像时的状态)</li><li>• CREATE_FAILED：创建失败</li><li>• START_FAILED：启动失败</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败</li><li>• ERROR：错误</li><li>• DELETED：已删除</li><li>• FROZEN：冻结</li></ul> |

| 参数            | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| token         | String                                 | <b>参数解释：</b> Notebook鉴权使用的token信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                        |
| url           | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例访问的URL。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| volume        | <b>VolumeRes</b> object                | <b>参数解释：</b> 实例存储信息。                                                                                                                                           |
| workspace_id  | String                                 | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| feature       | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab免费规格实例，每个用户最多只能创建一个。</li><li>• NOTEBOOK：计费规格实例。</li></ul> |
| billing_items | Array of strings                       | <b>参数解释：</b> 计费资源类型。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STORAGE：存储资源计费。</li><li>• COMPUTE：计算资源计费。</li><li>• ALL：所有计费类型。</li></ul>               |
| user          | <b>UserResponse</b> object             | <b>参数解释：</b> 账号信息。                                                                                                                                             |
| affinity      | <b>AffinityType</b> object             | <b>参数解释：</b> 亲和度信息                                                                                                                                             |
| run_user      | <b>RunUserInfo</b> object              | <b>参数解释：</b> 启动用户、启动用户组信息                                                                                                                                      |
| data_volumes  | Array of <b>VolumeResponse</b> objects | <b>参数解释：</b> 扩展存储信息                                                                                                                                            |
| ip            | String                                 | <b>参数解释：</b> 实例所在节点ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| user_vpc      | <b>UserVpcResponse</b> object          | <b>参数解释：</b> 用户VPC配置信息。                                                                                                                                        |
| user_id       | String                                 | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |

| 参数                  | 参数类型                                            | 描述                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| is_need_credentials | Boolean                                         | <b>参数解释：</b> 是否需要默认创建用户secret，默认为true。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| jupyter_version     | String                                          | <b>参数解释：</b> jupyter version版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| tags                | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 实例标签。                                          |

表 5-172 JobProgress

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• WAITING：等待中</li><li>• PROCESSING：处理中</li><li>• FAILED：任务失败</li><li>• COMPLETED：任务完成</li></ul> |
| step        | Integer | <b>参数解释：</b> 任务的步骤。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：准备存储</li><li>• 2：准备计算资源</li><li>• 3：配置网络</li><li>• 4：初始化实例</li></ul>                            |
| description | String  | <b>参数解释：</b> 任务某个步骤的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |

表 5-173 EndpointsRes

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                   |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service | String | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri     | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 5-174 NotebookCustomSpecRep

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                          |
| gpu_type        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的GPU加速卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| cpu             | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU核数大小。<br><b>取值范围：</b> 整数部分最多10位，小数部分最多2位，且数值不得小于0.4。                                                              |
| memory          | Float  | <b>参数描述：</b> 实例申请的内存大小。<br><b>取值范围：</b> 必须是整数，整数部分最多10位，且数值不得小于513。                                                                    |
| arch            | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的CPU架构。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86架构</li><li>AARCH64：ARM架构</li></ul> |
| category        | String | <b>参数描述：</b> 实例申请的规格类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU：CPU规格。</li><li>GPU：GPU规格。</li></ul>       |
| resource_flavor | String | <b>参数解释：</b> 实例选择的目标资源池节点实例规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |

表 5-175 Image

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch                | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul>                             |
| create_at           | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| description         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。                                                                                                                            |
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                           |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                               |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>                      |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                             |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_type   | String | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                                    |
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                            |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在 SWR 控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建 Notebook 实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR 镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像 Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |



| 参数              | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| visibility      | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                              |
| workspace_id    | String                                          | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| flavor_type     | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String                                          | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                     |
| show_tag        | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_name       | String                                          | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| tags            | Array of <a href="#">TmsTagResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 镜像标签。                                                                                                                                                                |

表 5-176 Lease

| 参数        | 参数类型 | 描述                                                                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                        |
| duration  | Long | <b>参数解释：</b> 实例运行时长，以创建时间为起点计算，即“创建时间+duration > 当前时刻”时，系统会自动停止实例。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否启用自动停止功能。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启动自动停止功能。</li><li>• false：关闭自动停止功能。</li></ul> |
| type      | String  | <b>参数解释：</b> 自动停止类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TIMING：自动停止。</li><li>• IDLE：空闲停止。</li></ul>       |
| update_at | Long    | <b>参数解释：</b> 实例最后更新（不包括探活心跳）的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 5-177 Pool

| 参数   | 参数类型   | 描述                                         |
|------|--------|--------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 专属资源池名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-178 VolumeRes

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacity | Integer | <b>参数解释：</b> 存储容量。<br><b>取值范围：</b> EVS默认5G，EFS默认50G，最大限制4096G。                                                                                                                                                                                     |
| category | String  | <b>参数解释：</b> 支持的存储类型。不同存储类型的差异，详见 <a href="#">开发环境中如何选择存储</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS：弹性文件服务</li><li>• EVS：云硬盘</li><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件系统</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> <b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录，当前固定在/home/ma-user/work/下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| ownership       | String  | <b>参数解释：</b> 资源所属。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>MANAGED：托管，即资源在服务上。</li><li>DEDICATED：非托管，即资源在用户账号上，只有在category为EFS时支持。</li></ul> |
| status          | String  | <b>参数解释：</b> EVS扩容状态，扩容时的状态为RESIZING，此时实例可以正常使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| id              | String  | <b>参数解释：</b> EFS专属存储盘ID或OBS存储ID，只有作为扩展存储时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| read_only       | Boolean | <b>参数解释：</b> 扩展存储挂载目录是否只读。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| dew_secret_name | String  | <b>参数解释：</b> DEW存储的用户AKSK凭据名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| evs_sku_code    | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含的evs时，evs存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                              |
| uri             | String  | <b>参数解释：</b> 只有当category为EFS或OBS或OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                 |
| mount_type      | String  | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>         |

表 5-179 UserResponse

| 参数     | 参数类型                 | 描述                      |
|--------|----------------------|-------------------------|
| id     | String               | 参数解释：用户ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name   | String               | 参数解释：用户名。<br>取值范围：不涉及。  |
| domain | <b>Domain</b> object | 参数解释：domain账号信息。        |

表 5-180 Domain

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| id   | String | 参数解释：账号ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| name | String | 参数解释：账号名。<br>取值范围：不涉及。  |

表 5-181 AffinityType

| 参数                                                   | 参数类型                                 | 描述                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| required_during_scheduling_ignored_during_execution  | Array of <b>AffinityRule</b> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置强亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填          |
| preferred_during_scheduling_ignored_during_execution | Array of <b>AffinityRule</b> objects | 参数描述：<br>专属池场景下设置弱亲和特性<br>参数约束：<br>key、values、operator必填，weight选填 |

表 5-182 AffinityRule

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <p><b>参数解释：</b>亲和度描述具体信息。该标签可以使用系统默认的标签，也可以使用自定义标签。系统默认节点标签详情请参见<a href="#">管理节点标签</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>标签是键值对。有效的标签键有两个段：可选的前缀和名称，用斜杠（/）分隔。</p> <p><b>取值范围：</b>名称段是必需的，必须小于等于 63 个字符，以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，带有破折号（-），下划线（_），点（.）和之间的字母数字；前缀是可选的。如果指定，前缀必须是 DNS 子域：由点（.）分隔的一系列 DNS 标签，总共不超过 253 个字符，后跟斜杠（/）。请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| operator | String           | <p><b>参数解释：</b>操作符</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及</p> <p><b>取值范围：</b>可以设置六种匹配关系（In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt、Lt）。</p> <p>In：亲和/反亲和对象的标签在标签值列表（values字段）中。</p> <p>NotIn：亲和/反亲和对象的标签不在标签值列表（values字段）中。</p> <p>Exists：亲和/反亲和对象存在指定标签名。</p> <p>DoesNotExist：亲和/反亲和对象不存在指定标签名。</p> <p>Gt：调度节点的标签值大于列表值（字符串比较）。</p> <p>Lt：调度节点的标签值小于列表值（字符串比较）。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |
| values   | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>设置节点亲和性时，填写节点标签对应的标签值</p> <p><b>约束限制：</b>必须为 63 个字符或更少（可以为空），除非标签值为空，必须以字母数字字符（[a-z0-9A-Z]）开头和结尾，包含破折号（-）、下划线（_）、点（.）和字母或数字</p> <p>请参见<a href="#">标签和选择算符</a></p>                                                                                                                                                                                         |

| 参数     | 参数类型    | 描述                                            |
|--------|---------|-----------------------------------------------|
| weight | Integer | 设置弱亲和节点的权重值，该值的取值应为0-100之间，强亲和该值为NULL，弱亲和该值可选 |

表 5-183 RunUserInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                |
|------------|---------|-------------------|
| uid        | Integer | 容器启动用户的user id    |
| gid        | Integer | 容器启动用户的group id   |
| user_name  | String  | 容器启动用户的user name  |
| group_name | String  | 容器启动用户的group name |

表 5-184 VolumeResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> notebook返回的扩展存储类型<br><b>参数约束：</b> 不涉及 <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li><li>• OBSFS：并行文件存储</li><li>• EFS：弹性文件服务</li></ul>                                                                                           |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载至Notebook实例的目录<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                   |
| url        | String | <b>参数解释：</b> 当category为OBS、OBSFS时，挂载存储源路径。<br><b>参数约束：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                        |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 存储状态 <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING: 正在挂载中；</li><li>• MOUNTED: 已挂载成功；</li><li>• UNMOUNTING: 正在卸载中；</li><li>• UNMOUNTED: 已卸载完成；</li><li>• MOUNT_FAILED: 挂载失败</li><li>• UNMOUNT_FAILED: 卸载失败；</li></ul> <b>参数约束：</b> 不涉及 |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_type | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型，枚举类。<br><b>约束限制：</b> 无限制。 <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

表 5-185 UserVpcResponse

| 参数                 | 参数类型             | 描述                                               |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| vpc_id             | String           | <b>参数解释：</b> 虚拟私有网络（VPC）ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet_id          | String           | <b>参数解释：</b> 子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| security_group_ids | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组ID列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| connect_cidrs      | String           | <b>参数解释：</b> 连接的CIDR地址列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| port_id            | Array of strings | <b>参数解释：</b> 网卡ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| port_ip            | String           | <b>参数解释：</b> 网卡ip。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |

表 5-186 TmsTagResponse

| 参数    | 参数类型   | 描述                                             |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

**状态码：201**  
Created。

请求示例

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/notebooks/{id}/stop

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "description": "api-test",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "id": "f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66",
 "image": {
 "description": "description",
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54090",
 "name": "notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36",
 "swr_path": "swr.xxxxx.com/atelier/notebook2.0-mul-kernel-cpu-cp36:3.3.2-release_v1",
 "tag": "3.3.2-release_v1",
 "type": "BUILD_IN"
 },
 "lease": {
 "create_at": 1638841744515,
 "duration": 5313106,
 "enable": true,
 "update_at": 1638843457621
 },
 "name": "notebooks_test",
 "status": "STOPPING",
 "token": "7bddd8ff-8a0d-e063-3107-c70a862832de",
 "url": "https://authoring-modelarts-xxxxx.xxxxx.com/f9937afa-4451-42db-a76b-72d624749f66/lab",
 "volume": {
 "category": "EFS",
 "ownership": "MANAGED",
 "mount_path": "/home/ma-user/work/",
 "capacity": 50
 },
 "workspace_id": "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 201 | Created。      |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。



## 5.14 查询用户所有 Notebook 资源池实例详情 - ListAuthoringClusters

### 功能介绍

查询用户所有Notebook资源池实例详情接口用于获取用户关联的所有Notebook资源池实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户创建Notebook示例需要选择资源池时，可通过此接口获取所有资源池实例列表信息。使用该接口的前提条件是用户已注册并登录系统，且具有查看资源池实例的权限。调用成功后，接口将返回包含所有资源池实例的详细信息列表，包括实例名称、状态、节点规格等。若用户未登录、无权限访问或系统内部出现错误，接口将返回相应的错误信息，如未认证、无权限或服务不可用等。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/authoring/clusters

表 5-187 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 5-188 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type         | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：公共池。</li><li>• DEDICATED：专属池。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                       |
| workspace_id | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br><b>约束限制：</b> 存在并使用的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> “0”。                                                              |
| limit        | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页显示实例的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 大于等于0。<br><b>默认取值：</b> 1000。                                                                                                          |
| offset       | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 数据条目偏移量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 大于等于0。<br><b>默认取值：</b> 0。                                                                                                                |
| scope        | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 作业类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：开发环境</li><li>• TRAIN：训练作业</li><li>• INFER：推理作业</li></ul> <b>默认取值：</b> NOTEBOOK。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-189 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                             | 描述                         |
|---------|----------------------------------|----------------------------|
| current | Integer                          | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：正整数。    |
| data    | Array of ClusterResponse objects | 参数解释：Notebook实例数据。         |
| pages   | Integer                          | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：正整数。    |
| size    | Integer                          | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：正整数。  |
| total   | Long                             | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：非负整数。 |

表 5-190 ClusterResponse

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| logic_cluster_id | String | 参数解释：逻辑资源池ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| status           | String | 参数解释：资源池状态。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PENDING：等待中。</li><li>• INITIALIZING：初始化中。</li><li>• INITIALIZE_FAILED：初始化失败。</li><li>• ACTIVE：可用。</li><li>• DELETING：删除中。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败。</li><li>• MIGRATING：迁移中。</li></ul> |
| pool_id          | String | 参数解释：资源池ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| type             | String | 参数解释：资源池类型。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：公共池。</li><li>• DEDICATED：专属池。</li></ul>                                                                                                                                                                   |

| 参数                  | 参数类型                           | 描述                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_categories | String                         | <b>参数解释：</b> 资源类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>GPU</li><li>CPU</li><li>ASCEND</li></ul> |
| workspace_id        | String                         | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| create_at           | String                         | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                             |
| update_at           | String                         | <b>参数解释：</b> 实例最后更新的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |
| project_id          | String                         | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                 |
| domain_id           | String                         | <b>参数解释：</b> 账号ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| flavors             | Array of <b>Flavor</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池规格。                                                                                                          |
| is_allow_root       | Boolean                        | <b>参数解释：</b> 资源池是否允许实例以root启动。                                                                                               |

表 5-191 Flavor

| 参数      | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch    | String                    | <b>参数解释：</b> 硬件架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>x86_64：X86架构。</li><li>aarch64：ARM架构。</li></ul> |
| billing | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 话单信息。                                                                                                                   |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category          | String  | <b>参数解释：</b> 处理器类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                                         |
| description       | String  | <b>参数解释：</b> 规格描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                   |
| evs_max_size      | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含EVS时，EVS存储创建的最大上限(单位：GB)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| evs_sku_code      | String  | <b>参数解释：</b> 规格包含EVS时，EVS存储的sku编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                     |
| feature           | String  | <b>参数解释：</b> 规格类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFAULT：CodeLab规格。</li><li>• NOTEBOOK：Notebook规格。</li></ul>                                                           |
| free              | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否为免费规格。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：免费规格。</li><li>• false：非免费规格。</li></ul>                                                                             |
| grow_support_type | String  | <b>参数解释：</b> 支持站点类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：国内与国际站都支持。</li><li>• NATIONAL：仅在国内站支持。</li><li>• INTERNATIONAL：仅在国际站支持。</li><li>• NONE：国内与国际站都不支持。</li></ul> |
| id                | String  | <b>参数解释：</b> 规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                     |
| memory            | String  | <b>参数解释：</b> 内存大小。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                     |
| name              | String  | <b>参数解释：</b> 规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                     |

| 参数       | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sold_out | Boolean                  | <b>参数解释：</b> 是否告罄。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：告罄。</li><li>• false：未告罄。</li></ul>                                                                    |
| storages | Array of strings         | <b>参数解释：</b> 规格支持的存储类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• EVS：云硬盘。</li><li>• OBS：对象存储服务。</li><li>• OBSFS：并行文件系统。</li><li>• EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul> |
| vcpus    | Integer                  | <b>参数解释：</b> CPU核数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                    |
| gpu      | <b>GPUsInfo</b> object   | <b>参数解释：</b> 当处理器类型为GPU时，GPU规格信息。                                                                                                                                                           |
| ascend   | <b>AscendInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 当处理器类型为ASCEND时，ASCEND规格信息。                                                                                                                                                     |

表 5-192 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                                      |
|----------|---------|-----------------------------------------|
| code     | String  | <b>参数解释：</b> 计费码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| unit_num | Integer | <b>参数解释：</b> 计费单元。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-193 GPUsInfo

| 参数         | 参数类型   | 描述                                       |
|------------|--------|------------------------------------------|
| type       | String | <b>参数解释：</b> GPU类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| gpu        | Double | <b>参数解释：</b> GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| gpu_memory | String | <b>参数解释：</b> GPU内存。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 5-194 AscendInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                        |
|------------|---------|---------------------------|
| npu        | Integer | 参数解释：NPU数量。<br>取值范围：不涉及。  |
| npu_memory | String  | 参数解释：NPU内存。<br>取值范围：不涉及。  |
| type       | String  | 参数解释：NPU类型。<br>取值范围：不涉及。  |
| chip       | Integer | 参数解释：NPU设备数。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：401

表 5-195 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 5-196 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 5-197 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
GET /v1/{project_id}/authoring/clusters
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current": 0,
 "data": [{
 "logic_cluster_id": "e393b479-bd29-4131-9d89-e8f5d98ea16c",
 "status": "ACTIVE",
 "pool_id": "pool-traintest-memarts-06024304be00d5092fbdc0013d201342",
 "type": "DEDICATED",
 "resource_categories": ["CPU"],
 "flavors": [{
 "arch": "x86_64",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "unit_num": 1
 },
 "category": "CPU",
 "description": "Intel CPU通用规格，用于快速数据探索和实验",
 "evs_max_size": "4096",
 "evs_sku_code": "modelarts.storage.evs.ssd",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "free": false,
 "grow_support_type": "INTERNATIONAL",
 "id": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "memory": 8388608,
 "name": "CPU: 2核 8GB",
 "sold_out": false,
 "storages": ["EFS_DEDICATED", "OBS", "OBSFS", "EVS"],
 "vcpus": 2
 }, {
 "arch": "x86_64",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.cpu.4u",
 "unit_num": 1
 },
 "category": "CPU",
 "description": "Intel CPU通用规格，用于快速数据探索和实验",
 "evs_max_size": "4096",
 "evs_sku_code": "modelarts.storage.evs.ssd",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "free": false,
 "grow_support_type": "COMMON",
 "id": "modelarts.vm.cpu.4u",
 "memory": 16777216,
 "name": "CPU: 4核 16GB",
```



```
 "sold_out": false,
 "storages": ["EFS_DEDICATED", "OBS", "OBSFS", "EVS"],
 "vcpus": 4
 }, {
 "arch": "x86_64",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.cpu.8u.2xlarge.predefined",
 "unit_num": 1
 },
 "category": "CPU",
 "description": "Intel CPU算力增强型，适用于密集计算场景下运算",
 "evs_max_size": "4096",
 "evs_sku_code": "modelarts.storage.evs.ssd",
 "feature": "NOTEBOOK",
 "free": false,
 "grow_support_type": "NONE",
 "id": "modelarts.vm.cpu.8u.2xlarge.predefined",
 "memory": 33554432,
 "name": "CPU: 8核 32GB",
 "sold_out": false,
 "storages": ["EFS_DEDICATED", "OBS", "OBSFS", "EVS"],
 "vcpus": 8
 }],
 "workspace_id": "0",
 "create_at": 1737690370131,
 "update_at": 1752722684027,
 "domain_id": "06024304b180d5090fbac00141b6cae0",
 "project_id": "06024304be00d5092fbdc0013d201342"
}],
"pages": 1,
"size": 200,
"total": 40
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.15 查询 Notebook 资源池详情 - ShowCluster

### 功能介绍

查询Notebook资源池详情接口用于获取资源池的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要创建Notebook实例作业时，可通过此接口查询指定集群的详细信息。使用该接口的前提条件是集群已成功纳管且用户具有相应的访问权限。调用该接口后，系统将返回集群的实例ID、名称、Flavor规格、实例状态以及实例可打开的URL等详细信息。若集群不存在、未被纳管或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/authoring/clusters/{cluster\_id}

表 5-198 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| cluster_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 纳管集群ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                   |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 5-199 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型   | 描述                                         |
|------------------|--------|--------------------------------------------|
| logic_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 逻辑资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status              | String | <b>参数解释：</b> 资源池状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PENDING：等待中。</li><li>• INITIALIZING：初始化中。</li><li>• INITIALIZE_FAILED：初始化失败。</li><li>• ACTIVE：可用。</li><li>• DELETING：删除中。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败。</li><li>• MIGRATING：迁移中。</li></ul> |
| pool_id             | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| type                | String | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MANAGED：公共池。</li><li>• DEDICATED：专属池。</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| resource_categories | String | <b>参数解释：</b> 资源类别。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• GPU</li><li>• CPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| workspace_id        | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                         |
| create_at           | String | <b>参数解释：</b> 实例创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| update_at           | String | <b>参数解释：</b> 实例最后更新的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| project_id          | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                             |
| domain_id           | String | <b>参数解释：</b> 账号ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数            | 参数类型                    | 描述                     |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| flavors       | Array of Flavor objects | 参数解释：资源池规格。            |
| is_allow_root | Boolean                 | 参数解释：资源池是否允许实例以root启动。 |

表 5-200 Flavor

| 参数           | 参数类型               | 描述                                                                                                                            |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch         | String             | 参数解释：硬件架构类型。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>x86_64：X86架构。</li><li>aarch64：ARM架构。</li></ul>          |
| billing      | BillingInfo object | 参数解释：话单信息。                                                                                                                    |
| category     | String             | 参数解释：处理器类型。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                 |
| description  | String             | 参数解释：规格描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                     |
| evs_max_size | String             | 参数解释：规格包含EVS时，EVS存储创建的最大上限(单位：GB)。<br>取值范围：不涉及。                                                                               |
| evs_sku_code | String             | 参数解释：规格包含EVS时，EVS存储的sku编码。<br>取值范围：不涉及。                                                                                       |
| feature      | String             | 参数解释：规格类别。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>DEFAULT：CodeLab规格。</li><li>NOTEBOOK：Notebook规格。</li></ul> |
| free         | Boolean            | 参数解释：是否为免费规格。<br>取值范围：布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>true：免费规格。</li><li>false：非免费规格。</li></ul>                   |

| 参数                | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grow_support_type | String                   | <b>参数解释：</b> 支持站点类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：国内与国际站都支持。</li><li>NATIONAL：仅在国内站支持。</li><li>INTERNATIONAL：仅在国际站支持。</li><li>NONE：国内与国际站都不支持。</li></ul> |
| id                | String                   | <b>参数解释：</b> 规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                             |
| memory            | String                   | <b>参数解释：</b> 内存大小。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                             |
| name              | String                   | <b>参数解释：</b> 规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                             |
| sold_out          | Boolean                  | <b>参数解释：</b> 是否告罄。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>true：告罄。</li><li>false：未告罄。</li></ul>                                                                                |
| storages          | Array of strings         | <b>参数解释：</b> 规格支持的存储类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>EVS：云硬盘。</li><li>OBS：对象存储服务。</li><li>OBSFS：并行文件系统。</li><li>EFS：弹性文件服务（SFS Turbo）</li></ul>                 |
| vcpus             | Integer                  | <b>参数解释：</b> CPU核数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| gpu               | <b>GPUsInfo</b> object   | <b>参数解释：</b> 当处理器类型为GPU时，GPU规格信息。                                                                                                                                                                   |
| ascend            | <b>AscendInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 当处理器类型为ASCEND时，ASCEND规格信息。                                                                                                                                                             |

表 5-201 BillingInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                     |
|------|--------|----------------------------------------|
| code | String | <b>参数解释：</b> 计费码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 5-202 GPUInfo

| 参数         | 参数类型   | 描述                       |
|------------|--------|--------------------------|
| type       | String | 参数解释：GPU类型。<br>取值范围：不涉及。 |
| gpu        | Double | 参数解释：GPU卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| gpu_memory | String | 参数解释：GPU内存。<br>取值范围：不涉及。 |

表 5-203 AscendInfo

| 参数         | 参数类型    | 描述                        |
|------------|---------|---------------------------|
| npu        | Integer | 参数解释：NPU数量。<br>取值范围：不涉及。  |
| npu_memory | String  | 参数解释：NPU内存。<br>取值范围：不涉及。  |
| type       | String  | 参数解释：NPU类型。<br>取值范围：不涉及。  |
| chip       | Integer | 参数解释：NPU设备数。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：401

表 5-204 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 5-205 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 5-206 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.16 查询当前用户指定特性的开关及配额 - ListFeatures

### 功能介绍

查询当前用户指定特性的开关及配额接口用于获取指定特性在当前用户下的开关状态及配额信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解特定特性是否已开启、查看配额限制或监控已使用的资源情况时，可通过此接口查询相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查询权限，同时指定的特性必须存在。调用该接口后，系统将返回该特性是否已开启、配额总量及已使用的资源情况等详细信息。若用户无权限查询、特性不存在或系统出现异常，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/authoring/features/{feature}

表 5-207 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                   |
| feature    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 特性名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：用户显式创建的Notebook实例。</li></ul> <b>默认取值：</b> NOTEBOOK。 |



请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-208 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                        |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at | Long    | 参数解释：实例创建的时间，UTC毫秒。<br>取值范围：不涉及。                                                                          |
| enabled   | Boolean | 参数解释：特性开关。<br>取值范围：布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>true：开启。</li><li>false：未开启。</li></ul>      |
| id        | String  | 参数解释：特性ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                   |
| name      | String  | 参数解释：特性名称。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：用户显式创建的Notebook实例。</li></ul> |
| quota     | Integer | 参数解释：特性配额。<br>取值范围：不涉及。                                                                                   |
| used      | Integer | 参数解释：特性已使用额度。<br>取值范围：不涉及。                                                                                |
| update_at | Long    | 参数解释：实例最后更新的时间，UTC毫秒。<br>取值范围：不涉及。                                                                        |
| user_id   | String  | 参数解释：用户ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                   |

状态码：401

表 5-209 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 5-210 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 5-211 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "create_at" : 1597119549430,
 "enabled" : true,
 "id" : "432hkjk3424kh432nb432km543m423m32",
 "name" : "NOTEBOOK",
```

```
"quota" : 1000,
"update_at" : 1735818559236,
"used" : 300,
"user_id" : "43278947598432457983257243532"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5.17 查询支持的镜像列表 - ListImage

## 功能介绍

查询支持的镜像列表接口用于根据指定条件分页查询满足条件的所有镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要查找特定镜像、管理镜像仓库或选择合适的镜像版本进行部署时，可通过此接口获取符合条件的镜像列表。使用该接口的前提条件是镜像仓库已存在且用户具有访问权限。查询操作完成后，将返回满足条件的镜像列表，包括镜像ID、名称、版本、类型、状态、大小和创建时间等详细信息。若镜像仓库不存在、用户无权限访问或查询条件有误，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                  | 访问级别 | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------|------|------------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:image:list | List | image *          | -                     | -  | -      |
|                      |      | -                | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

GET /v1/{project\_id}/images

表 5-212 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 5-213 Query 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                            |
|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页显示的镜像实例数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 正整数。<br><b>默认取值：</b> 200。                     |
| name  | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name_fuzzy_match | 否    | Boolean | <p><b>参数解释：</b>镜像名称是否模糊匹配查询。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>布尔类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：支持模糊匹配查询。</li><li>• false：不支持模糊匹配查询。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>true。</p>                                                                                                       |
| namespace        | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为64个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和点号，且必须是小写字母开头。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                              |
| offset           | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>分页记录的起始位置偏移量。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>非负整数。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                                                                                                                                      |
| service_type     | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>镜像支持服务类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：通用镜像。</li><li>• INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>• TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>• DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>• UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>UNKNOWN。</p> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_dir     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> DESC。                        |
| sort_key     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 排序的字段，多个字段使用(“,”)逗号分隔。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和逗号。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                          |
| type         | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>• DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul> <b>默认取值：</b> BUILD_IN。 |
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0或32位仅包含字符0-9或小写字母a-z的字符串。<br><b>默认取值：</b> 0。                                              |
| show_name    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| show_tag     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                      |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-214 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                           | 描述                         |
|---------|--------------------------------|----------------------------|
| current | Integer                        | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：正整数。    |
| data    | Array of ImageResponse objects | 参数解释：符合条件的镜像数据。            |
| pages   | Integer                        | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：正整数。    |
| size    | Integer                        | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：正整数。  |
| total   | Long                           | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：非负整数。 |

表 5-215 ImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                               |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | 参数解释：该镜像所支持处理器架构类型。<br>取值范围：枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86处理器架构。</li><li>AARCH64：ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at   | Long   | 参数解释：镜像创建的时间，UTC毫秒。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                 |
| description | String | 参数解释：该镜像所对应的描述信息，长度限制512个字符。<br>取值范围：不涉及。                                                                                        |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul>                                                                            |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                        |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                            |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CUSTOMIZE: 用户自定义构建镜像。</li><li>IMAGE_SAVE: Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                                 |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                                                                                                                         |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE: 建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN: 建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV: 建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN: 未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |
| size                | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |



| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在 SWR 控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建 Notebook 实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR 镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像 Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据 image_id 来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                   |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间 ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下：<br>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。<br>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。<br>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。 |
| swr_instance_id | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| show_tag        | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| show_name       | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                   |

**状态码：401****表 5-216 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403****表 5-217 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：404**

表 5-218 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/images

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current": 4,
 "data": [{
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1638841805439,
 "description": "AI inference application development, preconfigured ModelBox and AI engine LibTorch,
only SSH connection supported.",
 "dev_services": ["AI_FLOW", "SSH"],
 "id": "e1a07296-22a8-4f05-8bc8-e936c8e54103",
 "name": "modelbox1.3.0-libtorch1.9.1-cuda10.2-cudnn8-euler2.9.6",
 "resource_categories": ["GPU"],
 "service_type": "TRAIN",
 "status": "ACTIVE",
 "swr_path": "swr.xxx.com/atelier/modelarts-modelbox-libtorch-gpu-x86:1.3.0-20221027202714-160a680",
 "tag": "1.3.0-20221027202714-160a680",
 "type": "BUILD_IN",
 "update_at": 1638234504492,
 "workspace_id": "0"
 }, {
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1638841805439,
 "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine
PyTorch1.8",
 "dev_services": ["NOTEBOOK", "SSH"],
 "id": "278e88d1-5b71-4766-8502-b3ba72e824d9",
 "name": "pytorch1.8-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04",
 "resource_categories": ["GPU", "CPU"],
 "service_type": "COMMON",
 "status": "ACTIVE",
 "swr_path": "swr.xxx.com/atelier/pytorch_1_8:pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-
x86_64-20220926104358-041ba2e",
 "tag": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
 "type": "BUILD_IN",
 "update_at": 1638234504492,
 "workspace_id": "0"
 }],
 "pages": 54,
 "size": 2,
 "total": 107
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.18 注册自定义镜像 - RegisterImage

功能介绍

注册自定义镜像接口用于将用户自定义的镜像注册到ModelArts镜像管理。该接口适用于以下场景：当用户需要将自己的自定义镜像（如特定算法环境、工具链或配置）集成到ModelArts平台时，可通过此接口将镜像注册到镜像管理中以便后续使用。使用该接口的前提条件是用户具备ModelArts镜像管理权限，并且需要提供有效的镜像地址和符合要求的镜像格式。注册操作完成后，自定义镜像将被成功添加到ModelArts镜像列表中，用户可以在后续任务中选择使用该镜像。若镜像地址无效、镜像格式不符合要求或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|----------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:image:register | Write | image *        | -                     | -  | -      |
|                          |       | -              | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/images

表 5-219 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 5-220 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | 否    | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul> <b>默认取值：</b> X86_64。 |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| origin            | 否    | String           | <p><b>参数解释：</b>指定镜像来源，可选项。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE: 用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE: Notebook实例保存镜像。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>CUSTOMIZE。</p>                                                                                  |
| resource_category | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>镜像支持的规格，默认值CPU、GPU。枚举值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND。</li></ul> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                        |
| service_type      | 否    | String           | <p><b>参数解释：</b>镜像支持服务类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON: 通用镜像。</li><li>• INFERENCE: 建议仅在推理部署场景使用。</li><li>• TRAIN: 建议仅在训练任务场景使用。</li><li>• DEV: 建议仅在开发调测场景使用。</li><li>• UNKNOWN: 未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>UNKNOWN。</p> |
| services          | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>镜像支持的服务，默认值NOTEBOOK、SSH。枚举值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK: 镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH: 镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                       |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| swr_path        | 是    | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度最长为2048个字符，最短为16个字符，地址格式为：[仓库地址[:端口]]/[命名空间]/[镜像名称]:[标签]。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                              |
| visibility      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PRIVATE：私有镜像。</li><li>• PUBLIC：所有用户可以根据 image_id 来进行只读使用。</li></ul> <b>默认取值：</b> PRIVATE。                    |
| workspace_id    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0或32位仅包含字符0-9或小写字母a-z的字符串。<br><b>默认取值：</b> 0。                                 |
| flavor_type     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| swr_instance_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>参数约束：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                  |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_me | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像指导。<br><b>参数约束：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 字符串长度限制为3000个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 5-221 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                             |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>X86_64：x86处理器架构。</li><li>AARCH64：ARM体系架构。</li></ul>               |
| create_at    | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                               |
| description  | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息，长度限制512个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                      |
| dev_services | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id           | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| name         | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                             |



| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                       |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE: 用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE: Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                                                                                        |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON: 通用镜像。</li><li>• INFERENCE: 建议仅在推理部署场景使用。</li><li>• TRAIN: 建议仅在训练任务场景使用。</li><li>• DEV: 建议仅在开发调测场景使用。</li><li>• UNKNOWN: 未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                                 |
| size                | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| status              | String           | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT: 初始化。</li><li>• CREATING: 镜像保存中，此时Notebook不可用。</li><li>• CREATE_FAILED: 镜像保存失败。</li><li>• ERROR: 错误。</li><li>• DELETED: 已删除。</li><li>• ACTIVE: 镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message      | String           | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| swr_path        | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| tag             | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| type            | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                            |
| update_at       | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                  |
| visibility      | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id 来进行只读使用。</li></ul>                                |
| workspace_id    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| flavor_type     | String | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_tag        | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_name       | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |

**状态码：201**

Created。

## 请求示例

注册自定义镜像。设置镜像支持的规格为“CPU”，支持的处理器架构类型为“X86\_64”。

```
{
 "description": "",
 "resource_category": ["CPU"],
 "arch": "X86_64",
 "swr_path": "swr.xxx.com/op_svc_modelarts_container2/pytorch_1_8:train-pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7"
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1671708630448,
 "description": "",
 "dev_services": ["NOTEBOOK", "SSH"],
 "id": "708ca95d-c601-4dc7-86b9-670adfd5e818",
 "name": "pytorch_1_8",
 "namespace": "op_svc_modelarts_container2",
 "origin": "CUSTOMIZE",
 "resource_categories": ["CPU"],
 "service_type": "UNKNOWN",
 "size": 3376133259,
 "status": "ACTIVE",
 "swr_path": "swr.xxx.com/op_svc_modelarts_container2/pytorch_1_8:train-pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7",
 "tag": "train-pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7",
 "type": "DEDICATED",
 "update_at": 1671708630448,
 "visibility": "PRIVATE",
 "workspace_id": "0"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 201 | Created。      |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.19 查询用户镜像列表 - ListImageGroup

### 功能介绍

查询用户镜像列表接口用于查询用户镜像信息概览，以镜像名称作为聚合的信息。该接口适用于以下场景：当用户需要管理多个镜像或了解各镜像的基本信息时，可通过此接口获取镜像列表及其概览信息。使用该接口的前提条件是用户具备镜像管理权限，并且镜像已存在。查询操作完成后，将返回用户所有镜像的列表，包括镜像名称、版本、状态等信息。若镜像不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:image:listGroup | List | image *    | -   | -  | -      |

### URI

GET /v1/{project\_id}/images/group

表 5-222 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 5-223 Query 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name             | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                        |
| name_fuzzy_match | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 镜像名称是否模糊匹配查询。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：支持模糊匹配查询。</li><li>• false：不支持模糊匹配查询。</li></ul> <b>默认取值：</b> true。 |
| namespace        | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为64个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和点号，且必须是小写字母开头。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。         |
| workspace_id    | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0或32位仅包含字符0-9或小写字母a-z的字符串。<br><b>默认取值：</b> 0。 |
| limit           | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页显示的镜像实例数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 正整数。<br><b>默认取值：</b> 200。                                                                                                |
| offset          | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页记录的起始位置偏移量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 非负整数。<br><b>默认取值：</b> 0。                                                                                                 |
| swr_instance_id | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>参数约束：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-224 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                        | 描述                         |
|---------|-----------------------------|----------------------------|
| current | Integer                     | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：正整数。    |
| data    | Array of ImageGroup objects | 参数解释：镜像信息概览数据。             |
| pages   | Integer                     | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：正整数。    |
| size    | Integer                     | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：正整数。  |
| total   | Long                        | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：非负整数。 |

表 5-225 ImageGroup

| 参数            | 参数类型    | 描述                                    |
|---------------|---------|---------------------------------------|
| name          | String  | 参数解释：镜像名称。<br>取值范围：不涉及。               |
| create_at     | Long    | 参数解释：镜像创建的时间，单位：UTC毫秒。<br>取值范围：不涉及。   |
| namespace     | String  | 参数解释：镜像所属的SWR组织。<br>取值范围：不涉及。         |
| update_at     | Long    | 参数解释：镜像最后更新的时间，单位：UTC毫秒。<br>取值范围：不涉及。 |
| version_count | Integer | 参数解释：镜像版本个数。<br>取值范围：不涉及。             |
| description   | String  | 参数解释：镜像描述信息。<br>取值范围：不涉及。             |
| read_me       | String  | 参数解释：镜像指导。<br>取值范围：不涉及。               |
| icon_name     | String  | 参数解释：镜像图标名称。<br>取值范围：不涉及。             |

| 参数                | 参数类型   | 描述                              |
|-------------------|--------|---------------------------------|
| swr_instance_name | String | 参数解释：SWR企业版镜像仓库名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| swr_instance_id   | String | 参数解释：SWR企业版镜像仓库ID。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/images/group
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current": 1,
 "data": [{
 "create_at": 1652878011643,
 "name": "123",
 "namespace": "cnnorth7-infer-model-dev",
 "update_at": 1652878531791,
 "version_count": 1
 }, {
 "create_at": 1671708630448,
 "name": "pytorch_1_8",
 "namespace": "op_svc_modelarts_container2",
 "update_at": 1671708630448,
 "version_count": 1
 }, {
 "create_at": 1671093486722,
 "name": "mock-service-python",
 "namespace": "mock-service1",
 "update_at": 1671093486722,
 "version_count": 1
 }],
 "pages": 1,
 "size": 3,
 "total": 3
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |



## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5.20 查询镜像详情 - ShowImage

## 功能介绍

查询镜像详情接口用于查询镜像的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解特定镜像的详细信息（如镜像名称、版本、创建时间、大小、状态等）或对镜像执行一些操作时，可通过此接口获取镜像的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具备镜像管理权限，并且待查询镜像有效且存在。查询操作完成后，将返回镜像的详细信息，包括镜像ID、名称、版本、创建时间、大小以及状态等。若镜像不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                 | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------|------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:image:get | Read | image *    | -                     | -  | -      |
|                     |      | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

## URI

GET /v1/{project\_id}/images/{id}

表 5-226 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称 UUID ）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-227 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at   | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| description | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息，长度限制512个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul>                                                                            |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                                                                                        |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                            |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CUSTOMIZE: 用户自定义构建镜像。</li><li>IMAGE_SAVE: Notebook实例保存镜像。</li></ul>                                                                                 |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>CPU</li><li>GPU</li><li>ASCEND</li></ul>                                                                                                                         |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE: 建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN: 建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV: 建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN: 未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul> |
| size                | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在 SWR 控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建 Notebook 实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR 镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                              |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像 Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                                |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| visibility     | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据 image_id 来进行只读使用。</li></ul>                                                                                                                                   |
| workspace_id   | String | <b>参数解释：</b> 工作空间 ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type     | String | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下：<br>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。<br>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。<br>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。 |
| swr_instance_id | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| show_tag        | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| show_name       | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                   |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/images/{id}

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1638234504492,
 "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine PyTorch1.8",
 "dev_services": ["NOTEBOOK", "SSH"],
 "id": "278e88d1-5b71-4766-8502-b3ba72e824d9",
 "name": "pytorch1.8-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04",
 "resource_categories": ["GPU", "CPU"],
 "service_type": "COMMON",
 "status": "ACTIVE",
 "swr_path": "swr.xxx.com/atelier/pytorch_1_8:pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
 "tag": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
 "type": "BUILD_IN",
 "update_at": 1638234504492,
 "workspace_id": "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.21 删除镜像 - DeleteImage

功能介绍

删除镜像接口用于删除镜像对象，对于个人私有镜像可以通过参数一并删除SWR镜像内容。该接口适用于以下场景：当镜像不再需要、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的镜像对象。使用该接口的前提条件是镜像已存在且用户具有删除权限。删除操作完成后，镜像对象将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若镜像不存在、用户无权限操作或镜像正在被使用，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|-------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:image:delete | Write | image *    | -                     | -  | -      |
|                        |       | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

DELETE /v1/{project\_id}/images/{id}

表 5-228 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称 UUID ）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

请求参数

表 5-229 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                           |
|----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_force | 是    | Boolean | <b>参数解释：</b> 删除在SWR的镜像内容，仅对于个人私有镜像有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 布尔类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：删除镜像内容。</li><li>• false：不删除镜像内容。</li></ul> <b>默认取值：</b> false。 |

响应参数

状态码：200

表 5-230 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul>               |
| create_at    | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| description  | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息，长度限制512个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| dev_services | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id           | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| name         | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                 |
| namespace    | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| origin       | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>        |



| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| service_type        | String           | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：通用镜像。</li><li>• INFERENCE: 建议仅在推理部署场景使用。</li><li>• TRAIN: 建议仅在训练任务场景使用。</li><li>• DEV: 建议仅在开发调测场景使用。</li><li>• UNKNOWN: 未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                             |
| size                | Long             | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status              | String           | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• INIT：初始化。</li><li>• CREATING：镜像保存中，此时 Notebook不可用。</li><li>• CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>• ERROR：错误。</li><li>• DELETED：已删除。</li><li>• ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message      | String           | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| swr_path            | String           | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tag                 | String           | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type            | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                            |
| update_at       | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                  |
| visibility      | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id 来进行只读使用。</li></ul>                                |
| workspace_id    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| flavor_type     | String | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_tag        | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_name       | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |

**状态码：204**  
No Content。

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/images/{id}
```

响应示例

**状态码：200**  
OK。

```
{
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1671093486722,
 "description": "",
 "dev_services": ["NOTEBOOK", "SSH"],
 "id": "c9ab2b2f-edda-4556-bdbb-494e868d043c",
 "name": "mock-service-python",
 "namespace": "mock-service1",
 "origin": "CUSTOMIZE",
 "resource_categories": ["CPU"],
 "service_type": "UNKNOWN",
 "size": 387840321,
 "status": "DELETED",
 "swr_path": "swr.xxx.com/mock-service1/mock-service-python:0.0.17",
 "tag": "0.0.17",
 "type": "DEDICATED",
 "update_at": 1671093486722,
 "visibility": "PRIVATE",
 "workspace_id": "0"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 204 | No Content。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

5.22 同步镜像状态 - SyncImage

功能介绍

同步镜像状态接口用于修正镜像状态的异常情况。该接口适用于以下场景：当镜像状态因误操作、网络问题或系统故障等原因出现异常时，用户可通过此接口同步镜像的最新状态。使用该接口的前提条件是镜像已存在且用户具有相应的操作权限。同步操作完成后，镜像的状态将被更新为最新的正确状态，相关资源和配置也将被同步。若镜像不存在、用户无权限操作或同步过程中出现错误，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/images/{image\_id}/sync

表 5-231 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| image_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称 UUID ）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-232 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch      | String | <b>参数解释：</b> 该镜像所支持处理器架构类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86_64：x86处理器架构。</li><li>• AARCH64：ARM体系架构。</li></ul> |
| create_at | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像创建的时间，UTC毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description         | String           | <b>参数解释：</b> 该镜像所对应的描述信息，长度限制512个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| dev_services        | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的服务。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：镜像支持通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：镜像支持本地IDE通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| id                  | String           | <b>参数解释：</b> 待创建Notebook实例的镜像，需要指定镜像ID，ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID）。预置镜像的ID参考 <a href="#">查询支持的镜像列表</a> 获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| name                | String           | <b>参数解释：</b> 镜像名称。<br><b>取值范围：</b> 长度限制512个字符，支持小写字母、数字、中划线、下划线和点。                                                                                                 |
| namespace           | String           | <b>参数解释：</b> 镜像所属组织，可以在SWR控制台“组织管理”创建和查看。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| origin              | String           | <b>参数解释：</b> 指定镜像来源。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CUSTOMIZE：用户自定义构建镜像。</li><li>• IMAGE_SAVE：Notebook实例保存镜像。</li></ul>        |
| resource_categories | Array of strings | <b>参数解释：</b> 镜像支持的规格。元素为枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU</li><li>• GPU</li><li>• ASCEND</li></ul>                                            |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_type   | String | <b>参数解释：</b> 镜像支持服务类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：通用镜像。</li><li>INFERENCE：建议仅在推理部署场景使用。</li><li>TRAIN：建议仅在训练任务场景使用。</li><li>DEV：建议仅在开发调测场景使用。</li><li>UNKNOWN：未明确设置的镜像支持的服务类型。</li></ul>                                                |
| size           | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像大小（单位KB）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                        |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 镜像状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化。</li><li>CREATING：镜像保存中，此时 Notebook 不可用。</li><li>CREATE_FAILED：镜像保存失败。</li><li>ERROR：错误。</li><li>DELETED：已删除。</li><li>ACTIVE：镜像保存成功，保存的镜像可以在SWR控制台查看，同时可以基于保存的镜像创建Notebook实例。</li></ul> |
| status_message | String | <b>参数解释：</b> 镜像保存操作过程中，构建信息展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                  |
| swr_path       | String | <b>参数解释：</b> SWR镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                           |
| tag            | String | <b>参数解释：</b> 镜像Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                             |
| type           | String | <b>参数解释：</b> 镜像类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>BUILD_IN：系统内置镜像。</li><li>DEDICATED：用户保存的镜像。</li></ul>                                                                                                                                            |
| update_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 镜像最后更新的时间，UTC 毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| visibility      | String | <b>参数解释：</b> 镜像可见度。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PRIVATE：私有镜像。</li><li>PUBLIC：所有用户可以根据image_id来进行只读使用。</li></ul>                                 |
| workspace_id    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| flavor_type     | String | <b>参数解释：</b> 镜像的资源类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>-ASCEND_SNT9：昇腾910芯片。</li><li>-ASCEND_SNT9B：昇腾910B芯片。</li><li>-ASCEND_SNT3：昇腾310芯片。</li></ul> |
| swr_instance_id | String | <b>参数解释：</b> 企业版SWR仓库ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| show_tag        | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示Tag。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| show_name       | String | <b>参数解释：</b> 镜像展示name。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |

**状态码：401****表 5-233 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403**

表 5-234 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 5-235 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "arch": "x86_64",
 "create_at": 1638234504492,
 "description": "CPU and GPU general algorithm development and training, preconfigured with AI engine PyTorch1.8",
 "id": "278e88d1-5b71-4766-8502-b3ba72e824d9",
 "name": "pytorch1.8-cuda10.2-cudnn7-ubuntu18.04",
 "resource_categories": ["GPU", "CPU"],
 "service_type": "COMMON",
 "status": "ACTIVE",
 "swr_path": "swr.xxx.com/atelier/pytorch_1_8:pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
 "tag": "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20220926104358-041ba2e",
 "type": "BUILD_IN",
 "update_at": 1638234504492,
 "workspace_id": "0"
}
```



状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 6 训练管理

## 6.1 创建算法 - CreateAlgorithm

### 功能介绍

创建算法接口用于在ModelArts平台上创建一个新的算法。

该接口适用于以下场景：当用户需要将自定义的算法模型上传至平台并进行管理时，可以通过此接口创建算法。使用该接口的前提条件是用户已准备好算法代码和相关配置文件，并上传至ModelArts平台，或用户已构建好自定义的镜像并上传至ModelArts平台。平台将在验证代码路径及相关配置正确后，将其添加到算法列表中。若算法代码路径或相关配置不完整、格式错误或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                          | 访问级别  | 资源类型（*为必须）    | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------|-------|---------------|-----|----|--------|
| modelarts:aiAlgorithm:create | Write | aiAlgorithm * | -   | -  | -      |

URI

POST /v2/{project\_id}/algorithms

表 6-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

请求参数

表 6-2 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                               |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metadata              | 否    | <a href="#">AlgorithmMetadata</a> object             | <p><b>参数解释：</b>算法的元数据，描述算法基本信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                      |
| job_config            | 否    | <a href="#">AlgorithmJobConfig</a> object            | <p><b>参数解释：</b>算法配置信息，如启动文件等。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                        |
| resource_requirements | 否    | Array of <a href="#">ResourceRequirement</a> objects | <p><b>参数解释：</b>算法资源约束。可不设置。设置后，在算法使用于训练作业时，控制台会过滤可用的公共资源池。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                           |
| advanced_config       | 否    | <a href="#">AlgorithmAdvancedConfig</a> object       | <p><b>参数解释：</b>算法高级策略：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• auto_search</li></ul> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> |

表 6-3 AlgorithmMetadata

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|--------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 算法id，创建算法时无需填写。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                |
| name         | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 算法名称。<br><b>约束限制：</b> 限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                   |
| description  | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 对算法的描述。<br><b>约束限制：</b> 字符串的长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认为“NULL”。                    |
| workspace_id | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所处的工作空间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认值为“0”。“0”为默认的工作空间。                   |
| ai_project   | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所属的ai项目。ai项目已下线，无需关注。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认值为"default-ai-project"。 |

表 6-4 AlgorithmJobConfig

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录。如：“/usr/app/”。<br><b>约束限制：</b> 应与boot_file一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| boot_file                | 否    | String                                        | <b>参数解释：</b> 算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。<br><b>约束限制：</b> 应与code_dir一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| command                  | 否    | String                                        | <b>参数解释：</b> 自定义镜像算法的容器启动命令。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                           |
| parameters               | 否    | Array of <b>Parameters</b> objects            | <b>参数解释：</b> 算法的运行参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| inputs                   | 否    | Array of <b>AlgorithmCreateInput</b> objects  | <b>参数解释：</b> 算法的数据输入。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| outputs                  | 否    | Array of <b>AlgorithmCreateOutput</b> objects | <b>参数解释：</b> 算法的数据输出。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| engine                   | 否    | <b>AlgorithmCreateEngine</b> object           | <b>参数解释：</b> 算法的引擎。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                              |
| parameters_customization | 否    | Boolean                                       | <b>参数解释：</b> 算法是否允许创建训练作业时自定义超参。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：允许</li><li>• false：不允许</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-5 Parameters

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                  |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| name             | 否    | String                      | 参数解释：参数名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| value            | 否    | String                      | 参数解释：参数值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| description      | 否    | String                      | 参数解释：参数描述信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| constraint       | 否    | ParametersConstraint object | 参数解释：参数属性。<br>约束限制：不涉及。                             |
| i18n_description | 否    | I18nDescription object      | 参数解释：国际化描述。<br>约束限制：不涉及。                            |

表 6-6 ParametersConstraint

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                          |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable | 否    | Boolean | 参数解释：是否可编辑。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| required | 否    | Boolean | 参数解释：是否必须。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul> 默认取值：不涉及。    |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                              |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive   | 否    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| valid_range | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                         |

表 6-7 l18nDescription

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| language    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-8 AlgorithmCreateInput

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                                                                                      |
|--------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | 否    | String                            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| description        | 否    | String                            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| remote_constraints | 否    | Array of RemoteConstraint objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                               |

表 6-9 RemoteConstraint

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                             |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入为数据集时的相关属性。枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format：数据格式</li><li>data_segmentation：数据切分方式</li><li>dataset_type：标注类型</li></ul> <b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-10 AlgorithmCreateOutput

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-11 AlgorithmCreateEngine

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎规格 ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| engine_name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br><b>约束限制：</b> 若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_version | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br><b>约束限制：</b> 若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| image_url      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |

表 6-12 ResourceRequirement

| 参数       | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 资源约束。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选键值如： <ul style="list-style-type: none"><li>flavor_type（资源类型），对应值可选择CPU、GPU或Ascend；</li><li>device_distributed_mode（是否支持多卡训练），对应值可选择multiple（支持）、singular（不支持）；</li><li>host_distributed_mode（是否支持分布式训练），对应值可选择multiple（支持）、singular（不支持）。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| values   | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源约束键对应值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| operator | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 键与值关系。<br><b>约束限制：</b> 当前只支持in。例如flavor_type in [CPU,GPU]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                               |

表 6-13 AlgorithmAdvancedConfig

| 参数          | 是否必选 | 参数类型              | 描述                        |
|-------------|------|-------------------|---------------------------|
| auto_search | 否    | AutoSearch object | 参数解释：超参搜索策略。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-14 AutoSearch

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                     |
|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| skip_search_params | 否    | String                        | 参数解释：需要排除的超参组合。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| reward_attrs       | 否    | Array of RewardAttrs objects  | 参数解释：搜索指标列表。<br>约束限制：不涉及。                              |
| search_params      | 否    | Array of SearchParams objects | 参数解释：搜索参数。<br>约束限制：不涉及。                                |
| algo_configs       | 否    | Array of AlgoConfigs objects  | 参数解释：搜索算法配置。<br>约束限制：不涉及。                              |

表 6-15 RewardAttrs

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                             |
|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 否    | String | 参数解释：指标名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                              |
| mode | 否    | String | 参数解释：搜索方向。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                   |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| regex | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指标正则表达式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-16 SearchParams

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 超参名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| param_type              | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| lower_bound             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| upper_bound             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| discrete_point<br>s_num | 否    | String | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                    |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                            |
|-----------------|------|------------------|-----------------------------------------------|
| discrete_values | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-17 AlgoConfigs

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                           | 描述                                                                                  |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | 否    | String                                                         | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| params | 否    | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameter</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                           |

表 6-18 AutoSearchAlgoConfigParameter

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                               |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：201

表 6-19 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                            | 描述                            |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| metadata | <a href="#">metadata</a> object | <b>参数解释：</b> 算法的元数据，描述算法基本信息。 |

| 参数                    | 参数类型                                          | 描述                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| job_config            | <b>job_config</b> object                      | <b>参数解释：</b> 算法配置信息，如启动文件等。                                                        |
| resource_requirements | Array of <b>resource_requirements</b> objects | <b>参数解释：</b> 算法资源约束，可不设置。设置后，在算法使用于训练作业时，控制台会过滤可用的公共资源池。                           |
| advanced_config       | <b>advanced_config</b> object                 | <b>参数解释：</b> 算法高级策略： <ul style="list-style-type: none"><li>• auto_search</li></ul> |

表 6-20 metadata

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                   |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | Integer | <b>参数解释：</b> 算法id，创建算法时无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                    |
| name         | String  | <b>参数解释：</b> 算法名称。限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| description  | String  | <b>参数解释：</b> 对算法的描述，默认为“NULL”，字符串的长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| workspace_id | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所处的工作空间，默认值为“0”。“0”为默认的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| ai_project   | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所属的ai项目，默认值为"default-ai-project"。ai项目已下线，无需关注。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| user_name    | String  | <b>参数解释：</b> 用户名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                              |
| domain_id    | String  | <b>参数解释：</b> 用户的domainID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                       |
| source       | String  | <b>参数解释：</b> 算法来源类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                            |
| api_version  | String  | <b>参数解释：</b> 算法api版本，标识新旧版。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                     |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                             |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| is_valid    | String                              | 参数解释：算法可用性。<br>取值范围：不涉及。       |
| state       | String                              | 参数解释：算法状态。<br>取值范围：不涉及。        |
| tags        | Array of Map<String,String> objects | 参数解释：算法标签。                     |
| attr_list   | Array of strings                    | 参数解释：算法属性列表。                   |
| version_num | Integer                             | 参数解释：算法版本数量，默认为0。<br>取值范围：不涉及。 |
| size        | Integer                             | 参数解释：算法大小。<br>取值范围：不涉及。        |
| create_time | Long                                | 参数解释：算法创建时间戳。<br>取值范围：不涉及。     |
| update_time | Long                                | 参数解释：算法更新时间戳。<br>取值范围：不涉及。     |

表 6-21 job\_config

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| code_dir   | String                         | 参数解释：算法的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现。<br>取值范围：不涉及。                  |
| boot_file  | String                         | 参数解释：算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现。<br>取值范围：不涉及。 |
| command    | String                         | 参数解释：自定义镜像算法的容器启动命令。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| parameters | Array of ParameterResp objects | 参数解释：算法的运行参数。                                                             |
| inputs     | Array of inputs objects        | 参数解释：算法的数据输入。                                                             |

| 参数                       | 参数类型                              | 描述                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| outputs                  | Array of <b>outputs</b> objects   | 参数解释：算法的数据输出。                                                                                                   |
| engine                   | <b>engine</b> object              | 参数解释：算法的引擎。                                                                                                     |
| code_tree                | Array of <b>code_tree</b> objects | 参数解释：算法的目录结构树。                                                                                                  |
| parameters_customization | Boolean                           | 参数解释：算法是否允许创建训练作业时自定义超参。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：允许</li><li>• false：不允许</li></ul> |

表 6-22 ParameterResp

| 参数               | 参数类型                           | 描述                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| name             | String                         | 参数解释：参数名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| value            | String                         | 参数解释：参数值。<br>取值范围：不涉及。    |
| description      | String                         | 参数解释：参数描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object       | 参数解释：参数属性。                |
| i18n_description | <b>i18n_description</b> object | 参数解释：国际化描述。               |

表 6-23 constraint

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable | Boolean | 参数解释：是否可编辑。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> |
| required | Boolean | 参数解释：是否必须。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>    |

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive   | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。                                                                                                       |

表 6-24 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| description | String | <b>参数解释：</b> 国际化语种的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |

表 6-25 inputs

| 参数                 | 参数类型                                                | 描述                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| name               | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description        | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote_constraints | Array of <a href="#">remote_constraints</a> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。                          |

表 6-26 remote\_constraints

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                         |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|
| data_type | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



| 参数         | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入为数据集时的相关属性。枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format数据格式</li><li>data_segmentation数据切分方式</li><li>dataset_type标注类型</li></ul> |

表 6-27 outputs

| 参数          | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| name        | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-28 engine

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                       |
| engine_name    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| engine_version | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| image_url      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                      |

表 6-29 code\_tree

| 参数   | 参数类型   | 描述                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                               |
|----------|--------|----------------------------------|
| children | Object | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录下文件和子目录。 |

表 6-30 resource\_requirements

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <b>参数解释：</b> 资源约束。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>资源类型（flavor_type），对应值可选择CPU、GPU或Ascend</li><li>是否支持多卡训练（device_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li><li>是否支持分布式训练（host_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li></ul> |
| value    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源约束键对应值。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| operator | String           | <b>参数解释：</b> 键与值关系，当前只支持in。例如flavor_type in [CPU,GPU]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                           |

表 6-31 advanced\_config

| 参数          | 参数类型                               | 描述                   |
|-------------|------------------------------------|----------------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a> object | <b>参数解释：</b> 超参搜索策略。 |

表 6-32 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                          | 描述                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| skip_search_params | String                                        | <b>参数解释：</b> 需要排除的超参组合。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索指标列表。                         |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述           |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| search_params | Array of <a href="#">search_params</a> objects | 参数解释：搜索参数。   |
| algo_configs  | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。 |

表 6-33 reward\_attr

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | 参数解释：指标名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                 |
| mode  | String | 参数解释：搜索方向。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>取值范围：不涉及。                                                                              |

表 6-34 search\_params

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String | 参数解释：超参名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                     |
| param_type  | String | 参数解释：参数类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：指定时表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：指定时表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框</li></ul> |
| lower_bound | String | 参数解释：超参下界。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                     |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                              |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| upper_bound         | String | 参数解释：超参上界。<br>取值范围：不涉及。         |
| discrete_points_num | String | 参数解释：连续型超参离散化取值个数。<br>取值范围：不涉及。 |
| discrete_values     | String | 参数解释：离散型超参的取值列表。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-35 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| name   | String                                                             | 参数解释：搜索算法名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | 参数解释：搜索算法参数。              |

表 6-36 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                     |
|-------|--------|------------------------|
| key   | String | 参数解释：参数键。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：参数值。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

创建算法。设置算法名称为“TestModelArtsalgorithm”，描述为“This is a ModelArts algorithm”。

POST https://endpoint/v2/{project\_id}/algorithms

```
{
 "metadata": {
 "name": "TestModelArtsalgorithm",
 "description": "This is a ModelArts algorithm"
 },
 "advanced_config": {
 "auto_search": {
 "algo_configs": [{
 "name": "bayes_opt_search",
 "params": [{
```

```
 "key": "kind",
 "value": "ucb",
 "type": "String"
 }, {
 "key": "kappa",
 "value": "2.5",
 "type": "Float"
 }, {
 "key": "xi",
 "value": "0.0",
 "type": "Float"
 }, {
 "key": "num_samples",
 "value": "20",
 "type": "Integer"
 }, {
 "key": "seed",
 "value": "1",
 "type": "Integer"
 }
]
},
"reward_attr": [{
 "name": "max_search",
 "mode": "max",
 "regex": "10.0"
}],
"search_params": [{
 "name": "test_search",
 "lower_bound": "1",
 "upper_bound": "10"
}]
}
},
"job_config": {
 "code_dir": "/algo-test/pytorch/work1/code/",
 "boot_file": "/algo-test/pytorch/work1/code/test-pytorch.py",
 "parameters": [{
 "name": "test-parameter",
 "value": "10",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": false,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }],
 "parameters_customization": true,
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "description": "data source."
 }],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "description": "model output."
 }],
 "engine": {
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.3.0-python3.6"
 }
}
}
```

## 响应示例

状态码: 201

ok

```
{
 "metadata": {
 "id": "2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7",
 "name": "TestModelArtsalgorithm",
 "description": "This is a ModelArts algorithm",
 "create_time": 1636600721742,
 "workspace_id": "0",
 "ai_project": "default-ai-project",
 "user_name": "",
 "domain_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "source": "custom",
 "api_version": "",
 "is_valid": true,
 "state": "",
 "size": 4791,
 "tags": null,
 "attr_list": null,
 "version_num": 0,
 "update_time": 0
 },
 "job_config": {
 "code_dir": "/algo-test/pytorch/work1/code/",
 "boot_file": "/algo-test/pytorch/work1/code/test-pytorch.py",
 "command": "",
 "parameters": [{
 "name": "test-parameter",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "10",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": false,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
],
 "parameters_customization": true,
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "description": "name to translate"
 }],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "description": "name to translate"
 }],
 "engine": {
 "engine_id": "pytorch-cp36-1.3.0",
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.3.0-python3.6"
 },
 "code_tree": {
 "name": "code/",
 "children": [{
 "name": "test-pytorch.py"
 }]
 }
},
"resource_requirements": null,
"advanced_config": { }
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 201 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.2 查询算法列表 - ListAlgorithms

## 功能介绍

查询算法列表接口用于获取ModelArts平台上所有算法的列表。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看平台上的所有可用算法时，可以通过此接口获取算法列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看算法列表的权限。查询操作完成后，平台将返回包含算法名称、ID等信息的列表。若用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:aiAlgorithm:list | List | -          | -   | -  | -      |

## URI

GET /v2/{project\_id}/algorithms

表 6-37 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 6-38 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offset   | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>查询算法的偏移量。</p> <p><b>约束限制：</b>最小为0。例如设置为1，则表示从第二条开始查。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                           |
| limit    | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>查询算法的限制量。</p> <p><b>约束限制：</b>最小为1，最大为50。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                       |
| sort_by  | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>查询算法排列顺序的指标。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>默认使用create_time排序。</p>                                                             |
| order    | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>查询算法排列顺序。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• asc：升序</li><li>• desc：降序</li></ul> <p><b>默认取值：</b>默认为“desc”。</p> |
| group_by | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>查询算法要搜索的分组条件。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                          |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                               |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| searches     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 查询算法所要过滤的条件，如算法名称模糊匹配。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                               |
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。<br><b>约束限制：</b> [获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 6-39 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                         |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|
| total   | Integer | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有算法总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| count   | Integer | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有符合查询条件的算法总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| limit   | Integer | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有算法限制个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。      |
| offset  | Integer | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有算法查询偏移量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| sort_by | String  | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有算法排序依赖字段。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |

| 参数       | 参数类型                               | 描述                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order    | String                             | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有算法排序方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• asc：升序</li><li>• desc：降序</li></ul> |
| group_by | String                             | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有算法分组方式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| items    | Array of AlgorithmResponse objects | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有符合查询条件的算法详情。                                                                                       |

表 6-40 AlgorithmResponse

| 参数                    | 参数类型                                   | 描述                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| metadata              | metadata object                        | <b>参数解释：</b> 算法的元数据，描述算法基本信息。                                                      |
| job_config            | job_config object                      | <b>参数解释：</b> 算法配置信息，如启动文件等。                                                        |
| resource_requirements | Array of resource_requirements objects | <b>参数解释：</b> 算法资源约束，可不设置。设置后，在算法使用于训练作业时，控制台会过滤可用的公共资源池。                           |
| advanced_config       | advanced_config object                 | <b>参数解释：</b> 算法高级策略： <ul style="list-style-type: none"><li>• auto_search</li></ul> |

表 6-41 metadata

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| id   | Integer | <b>参数解释：</b> 算法id，创建算法时无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                  |
| name | String  | <b>参数解释：</b> 算法名称。限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数           | 参数类型                                | 描述                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| description  | String                              | <b>参数解释：</b> 对算法的描述，默认为“NULL”，字符串的长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| workspace_id | String                              | <b>参数解释：</b> 指定算法所处的工作空间，默认值为“0”。“0”为默认的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| ai_project   | String                              | <b>参数解释：</b> 指定算法所属的ai项目，默认值为"default-ai-project"。ai项目已下线，无需关注。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| user_name    | String                              | <b>参数解释：</b> 用户名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                              |
| domain_id    | String                              | <b>参数解释：</b> 用户的domainID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                       |
| source       | String                              | <b>参数解释：</b> 算法来源类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                            |
| api_version  | String                              | <b>参数解释：</b> 算法api版本，标识新旧版。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                     |
| is_valid     | String                              | <b>参数解释：</b> 算法可用性。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                             |
| state        | String                              | <b>参数解释：</b> 算法状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                              |
| tags         | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 算法标签。                                                                   |
| attr_list    | Array of strings                    | <b>参数解释：</b> 算法属性列表。                                                                 |
| version_num  | Integer                             | <b>参数解释：</b> 算法版本数量，默认为0。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                       |
| size         | Integer                             | <b>参数解释：</b> 算法大小。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                              |
| create_time  | Long                                | <b>参数解释：</b> 算法创建时间戳。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                           |
| update_time  | Long                                | <b>参数解释：</b> 算法更新时间戳。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                           |

表 6-42 job\_config

| 参数                       | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir                 | String                                | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                       |
| boot_file                | String                                | <b>参数解释：</b> 算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                      |
| command                  | String                                | <b>参数解释：</b> 自定义镜像算法的容器启动命令。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                              |
| parameters               | Array of <b>ParameterResp</b> objects | <b>参数解释：</b> 算法的运行参数。                                                                                                          |
| inputs                   | Array of <b>inputs</b> objects        | <b>参数解释：</b> 算法的数据输入。                                                                                                          |
| outputs                  | Array of <b>outputs</b> objects       | <b>参数解释：</b> 算法的数据输出。                                                                                                          |
| engine                   | <b>engine</b> object                  | <b>参数解释：</b> 算法的引擎。                                                                                                            |
| code_tree                | Array of <b>code_tree</b> objects     | <b>参数解释：</b> 算法的目录结构树。                                                                                                         |
| parameters_customization | Boolean                               | <b>参数解释：</b> 算法是否允许创建训练作业时自定义超参。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：允许</li><li>• false：不允许</li></ul> |

表 6-43 ParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                      |
|-------|--------|-----------------------------------------|
| name  | String | <b>参数解释：</b> 参数名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |

| 参数               | 参数类型                           | 描述                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| description      | String                         | 参数解释：参数描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object       | 参数解释：参数属性。                |
| i18n_description | <b>i18n_description</b> object | 参数解释：国际化描述。               |

表 6-44 constraint

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                        |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable    | Boolean          | 参数解释：是否可编辑。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul>      |
| required    | Boolean          | 参数解释：是否必须。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>         |
| sensitive   | Boolean          | 参数解释：是否敏感。该功能暂未实现。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | 参数解释：有效范围。                                                                                                |

表 6-45 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                      |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | 参数解释：国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> 取值范围：不涉及。 |
| description | String | 参数解释：国际化语种的描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                           |

表 6-46 inputs

| 参数                 | 参数类型                                                | 描述                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| name               | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description        | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote_constraints | Array of <a href="#">remote_constraints</a> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。                          |

表 6-47 remote\_constraints

| 参数         | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type  | String                              | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                      |
| attributes | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入为数据集时的相关属性。枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• data_format数据格式</li><li>• data_segmentation数据切分方式</li><li>• dataset_type标注类型</li></ul> |

表 6-48 outputs

| 参数          | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| name        | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-49 engine

| 参数        | 参数类型   | 描述                                             |
|-----------|--------|------------------------------------------------|
| engine_id | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| engine_name    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| engine_version | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| image_url      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                      |

表 6-50 code\_tree

| 参数       | 参数类型   | 描述                                              |
|----------|--------|-------------------------------------------------|
| name     | String | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| children | Object | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录下子文件和子目录。               |

表 6-51 resource\_requirements

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <b>参数解释：</b> 资源约束。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>资源类型（flavor_type），对应值可选择CPU、GPU或Ascend</li><li>是否支持多卡训练（device_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li><li>是否支持分布式训练（host_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li></ul> |
| value    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源约束键对应值。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| operator | String           | <b>参数解释：</b> 键与值关系，当前只支持in。例如flavor_type in [CPU,GPU]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                           |

表 6-52 advanced\_config

| 参数          | 参数类型                               | 描述           |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a> object | 参数解释：超参搜索策略。 |

表 6-53 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                           | 描述                           |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| skip_search_params | String                                         | 参数解释：需要排除的超参组合。<br>取值范围：不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects  | 参数解释：搜索指标列表。                 |
| search_params      | Array of <a href="#">search_params</a> objects | 参数解释：搜索参数。                   |
| algo_configs       | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。                 |

表 6-54 reward\_attrs

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | 参数解释：指标名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                 |
| mode  | String | 参数解释：搜索方向。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>取值范围：不涉及。                                                                              |

表 6-55 search\_params

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| name | String | 参数解释：超参名称。<br>取值范围：不涉及。 |



| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_type          | String | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：指定时表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：指定时表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架</li></ul> |
| lower_bound         | String | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                     |
| upper_bound         | String | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                     |
| discrete_points_num | String | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                             |
| discrete_values     | String | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |

表 6-56 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| name   | String                                                             | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。                      |

表 6-57 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

## 请求示例

如下以查询算法限制个数为1，查询作业名字中包含TestModelArtsalgorithm的所有算法数据为例。

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/algorithms?limit=1&searches=name%3ATestModelArtsalgorithm
```

## 响应示例

状态码：200

ok

```
{
 "total": 1,
 "count": 1,
 "limit": 1,
 "offset": 0,
 "sort_by": "create_time",
 "order": "desc",
 "group_by": "",
 "items": [{
 "metadata": {
 "id": "2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7",
 "name": "TestModelArtsalgorithm",
 "description": "This is a ModelArts algorithm",
 "create_time": 1636600721742,
 "workspace_id": "0",
 "ai_project": "default-ai-project",
 "user_name": "",
 "domain_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "source": "custom",
 "api_version": "",
 "is_valid": true,
 "state": "",
 "size": 4791,
 "tags": null,
 "attr_list": null,
 "version_num": 0,
 "update_time": 0
 },
 "job_config": {
 "code_dir": "/algo-test/pytorch/work1/code/",
 "boot_file": "/algo-test/pytorch/work1/code/test-pytorch.py",
 "command": "",
 "parameters": [{
 "name": "test-parameter",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "10",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": false,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
],
 "parameters_customization": true,
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "description": "name to translate"
 }
],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "description": "name to translate"
 }
]
},
]
```

```
{
 "engine": {
 "engine_id": "pytorch-cp36-1.3.0",
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.3.0-python3.6"
 },
 "code_tree": {
 "name": "code/",
 "children": [{
 "name": "test-pytorch.py"
 }]
 },
 "resource_requirements": null,
 "advanced_config": { }
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.3 查询算法详情 - ShowAlgorithmByUuid

## 功能介绍

查询算法详情接口用于获取ModelArts平台上指定算法的详细信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定算法的详细配置和属性时，可以通过此接口获取算法详情。使用该接口的前提条件是用户已知算法ID，并具有查看算法详情的权限。查询操作完成后，平台将返回包含算法名称、描述、版本等详细信息。若算法ID不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|------|----------------|-----|----|--------|
| modelarts:aiAlgorithm:get | Read | aiAlgorithm *  | -   | -  | -      |

URI

GET /v2/{project\_id}/algorithms/{algorithm\_id}

表 6-58 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| algorithm_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 算法ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                     |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 6-59 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                              | 描述                            |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| metadata   | <a href="#">metadata</a> object   | <b>参数解释：</b> 算法的元数据，描述算法基本信息。 |
| job_config | <a href="#">job_config</a> object | <b>参数解释：</b> 算法配置信息，如启动文件等。   |

| 参数                    | 参数类型                                                   | 描述                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_requirements | Array of <a href="#">resource_requirements</a> objects | <b>参数解释：</b> 算法资源约束，可不设置。设置后，在算法使用于训练作业时，控制台会过滤可用的公共资源池。                           |
| advanced_config       | <a href="#">advanced_config</a> object                 | <b>参数解释：</b> 算法高级策略： <ul style="list-style-type: none"><li>• auto_search</li></ul> |

表 6-60 metadata

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                   |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | Integer | <b>参数解释：</b> 算法id，创建算法时无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                    |
| name         | String  | <b>参数解释：</b> 算法名称。限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| description  | String  | <b>参数解释：</b> 对算法的描述，默认为“NULL”，字符串的长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| workspace_id | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所处的工作空间，默认值为“0”。“0”为默认的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| ai_project   | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所属的ai项目，默认值为"default-ai-project"。ai项目已下线，无需关注。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| user_name    | String  | <b>参数解释：</b> 用户名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                              |
| domain_id    | String  | <b>参数解释：</b> 用户的domainID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                       |
| source       | String  | <b>参数解释：</b> 算法来源类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                            |
| api_version  | String  | <b>参数解释：</b> 算法api版本，标识新旧版。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                     |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                             |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| is_valid    | String                              | 参数解释：算法可用性。<br>取值范围：不涉及。       |
| state       | String                              | 参数解释：算法状态。<br>取值范围：不涉及。        |
| tags        | Array of Map<String,String> objects | 参数解释：算法标签。                     |
| attr_list   | Array of strings                    | 参数解释：算法属性列表。                   |
| version_num | Integer                             | 参数解释：算法版本数量，默认为0。<br>取值范围：不涉及。 |
| size        | Integer                             | 参数解释：算法大小。<br>取值范围：不涉及。        |
| create_time | Long                                | 参数解释：算法创建时间戳。<br>取值范围：不涉及。     |
| update_time | Long                                | 参数解释：算法更新时间戳。<br>取值范围：不涉及。     |

表 6-61 job\_config

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| code_dir   | String                         | 参数解释：算法的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现。<br>取值范围：不涉及。                  |
| boot_file  | String                         | 参数解释：算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现。<br>取值范围：不涉及。 |
| command    | String                         | 参数解释：自定义镜像算法的容器启动命令。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| parameters | Array of ParameterResp objects | 参数解释：算法的运行参数。                                                             |
| inputs     | Array of inputs objects        | 参数解释：算法的数据输入。                                                             |

| 参数                       | 参数类型                              | 描述                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| outputs                  | Array of <b>outputs</b> objects   | 参数解释：算法的数据输出。                                                                                                   |
| engine                   | <b>engine</b> object              | 参数解释：算法的引擎。                                                                                                     |
| code_tree                | Array of <b>code_tree</b> objects | 参数解释：算法的目录结构树。                                                                                                  |
| parameters_customization | Boolean                           | 参数解释：算法是否允许创建训练作业时自定义超参。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：允许</li><li>• false：不允许</li></ul> |

表 6-62 ParameterResp

| 参数               | 参数类型                           | 描述                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| name             | String                         | 参数解释：参数名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| value            | String                         | 参数解释：参数值。<br>取值范围：不涉及。    |
| description      | String                         | 参数解释：参数描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object       | 参数解释：参数属性。                |
| i18n_description | <b>i18n_description</b> object | 参数解释：国际化描述。               |

表 6-63 constraint

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable | Boolean | 参数解释：是否可编辑。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> |
| required | Boolean | 参数解释：是否必须。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>    |

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive   | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。                                                                                                       |

表 6-64 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| description | String | <b>参数解释：</b> 国际化语种的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |

表 6-65 inputs

| 参数                 | 参数类型                                                | 描述                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| name               | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description        | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote_constraints | Array of <a href="#">remote_constraints</a> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。                          |

表 6-66 remote\_constraints

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                         |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|
| data_type | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储空间、数据集两种方式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



| 参数         | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入为数据集时的相关属性。枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format数据格式</li><li>data_segmentation数据切分方式</li><li>dataset_type标注类型</li></ul> |

表 6-67 outputs

| 参数          | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| name        | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-68 engine

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                       |
| engine_name    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| engine_version | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| image_url      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                      |

表 6-69 code\_tree

| 参数   | 参数类型   | 描述                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                               |
|----------|--------|----------------------------------|
| children | Object | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录下文件和子目录。 |

表 6-70 resource\_requirements

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <b>参数解释：</b> 资源约束。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>资源类型（flavor_type），对应值可选择CPU、GPU或Ascend</li><li>是否支持多卡训练（device_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li><li>是否支持分布式训练（host_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li></ul> |
| value    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源约束键对应值。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| operator | String           | <b>参数解释：</b> 键与值关系，当前只支持in。例如flavor_type in [CPU,GPU]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                           |

表 6-71 advanced\_config

| 参数          | 参数类型                               | 描述                   |
|-------------|------------------------------------|----------------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a> object | <b>参数解释：</b> 超参搜索策略。 |

表 6-72 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                          | 描述                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| skip_search_params | String                                        | <b>参数解释：</b> 需要排除的超参组合。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索指标列表。                         |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述           |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| search_params | Array of <a href="#">search_params</a> objects | 参数解释：搜索参数。   |
| algo_configs  | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。 |

表 6-73 reward\_attr

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | 参数解释：指标名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                 |
| mode  | String | 参数解释：搜索方向。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>取值范围：不涉及。                                                                              |

表 6-74 search\_params

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String | 参数解释：超参名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                     |
| param_type  | String | 参数解释：参数类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：指定时表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：指定时表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框</li></ul> |
| lower_bound | String | 参数解释：超参下界。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                     |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                              |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| upper_bound         | String | 参数解释：超参上界。<br>取值范围：不涉及。         |
| discrete_points_num | String | 参数解释：连续型超参离散化取值个数。<br>取值范围：不涉及。 |
| discrete_values     | String | 参数解释：离散型超参的取值列表。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-75 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| name   | String                                                             | 参数解释：搜索算法名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | 参数解释：搜索算法参数。              |

表 6-76 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                     |
|-------|--------|------------------------|
| key   | String | 参数解释：参数键。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：参数值。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

如下以查询uuid为2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7的算法为例。

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/algorithms/2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7
```

响应示例

状态码：200

ok

```
{
 "metadata": {
 "id": "2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7",
 "name": "TestModelArtsalgorithm",
```

```
"description" : "This is a ModelArts algorithm",
"create_time" : 1636600721742,
"workspace_id" : "0",
"ai_project" : "default-ai-project",
"user_name" : "",
"domain_id" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"source" : "custom",
"api_version" : "",
"is_valid" : true,
"state" : "",
"size" : 4791,
"tags" : null,
"attr_list" : null,
"version_num" : 0,
"update_time" : 0
},
"job_config" : {
 "code_dir" : "/algo-test/pytorch/work1/code/",
 "boot_file" : "/algo-test/pytorch/work1/code/test-pytorch.py",
 "command" : "",
 "parameters" : [{
 "name" : "test-parameter",
 "description" : "",
 "i18n_description" : null,
 "value" : "10",
 "constraint" : {
 "type" : "String",
 "editable" : true,
 "required" : false,
 "sensitive" : false,
 "valid_type" : "None",
 "valid_range" : []
 }
 }],
 "parameters_customization" : true,
 "inputs" : [{
 "name" : "data_url",
 "description" : "name to translate"
 }],
 "outputs" : [{
 "name" : "train_url",
 "description" : "name to translate"
 }],
 "engine" : {
 "engine_id" : "pytorch-cp36-1.3.0",
 "engine_name" : "PyTorch",
 "engine_version" : "PyTorch-1.3.0-python3.6"
 },
 "code_tree" : {
 "name" : "code/",
 "children" : [{
 "name" : "test-pytorch.py"
 }]
 }
},
"resource_requirements" : null,
"advanced_config" : { }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.4 更新算法 - ChangeAlgorithm

## 功能介绍

更新算法接口用于修改已存在的算法信息。

该接口适用于以下场景：当算法的描述、标签、模型文件等信息需要更新时，用户可以通过此接口进行修改。使用该接口的前提条件是算法已存在且用户具有相应的权限。更新操作完成后，算法信息将被更新，相关配置也将同步修改。若算法不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                          | 访问级别  | 资源类型（*为必须）    | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------|-------|---------------|-----|----|--------|
| modelarts:aiAlgorithm:update | Write | aiAlgorithm * | -   | -  | -      |

## URI

PUT /v2/{project\_id}/algorithms/{algorithm\_id}

表 6-77 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------|
| algorithm_id | 是    | String | 参数解释：算法ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

表 6-78 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                 |
|-----------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| metadata              | 否    | AlgorithmMetadata object             | 参数解释：算法的元数据，描述算法基本信息。<br>约束限制：不涉及。                                                 |
| job_config            | 否    | AlgorithmJobConfig object            | 参数解释：算法配置信息，如启动文件等。<br>约束限制：不涉及。                                                   |
| resource_requirements | 否    | Array of ResourceRequirement objects | 参数解释：算法资源约束。可不设置。设置后，在算法使用于训练作业时，控制台会过滤可用的公共资源池。<br>约束限制：不涉及。                      |
| advanced_config       | 否    | AlgorithmAdvancedConfig object       | 参数解释：算法高级策略： <ul style="list-style-type: none"><li>auto_search</li></ul> 约束限制：不涉及。 |

表 6-79 AlgorithmMetadata

| 参数 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                          |
|----|------|---------|-------------------------------------------------------------|
| id | 否    | Integer | 参数解释：算法id，创建算法时无需填写。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                         |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 算法名称。<br><b>约束限制：</b> 限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                   |
| description  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 对算法的描述。<br><b>约束限制：</b> 字符串的长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认为“NULL”。                    |
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指定算法所处的工作空间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认值为“0”。<br>“0”为默认的工作空间。               |
| ai_project   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指定算法所属的ai项目。ai项目已下线，无需关注。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认值为"default-ai-project"。 |

表 6-80 AlgorithmJobConfig

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录。<br>如：“/usr/app/”。<br><b>约束限制：</b> 应与boot_file一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数                       | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| boot_file                | 否    | String                                        | <b>参数解释：</b> 算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。<br><b>约束限制：</b> 应与code_dir一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| command                  | 否    | String                                        | <b>参数解释：</b> 自定义镜像算法的容器启动命令。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                           |
| parameters               | 否    | Array of <b>Parameters</b> objects            | <b>参数解释：</b> 算法的运行参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| inputs                   | 否    | Array of <b>AlgorithmCreateInput</b> objects  | <b>参数解释：</b> 算法的数据输入。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| outputs                  | 否    | Array of <b>AlgorithmCreateOutput</b> objects | <b>参数解释：</b> 算法的数据输出。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| engine                   | 否    | <b>AlgorithmCreateEngine</b> object           | <b>参数解释：</b> 算法的引擎。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                              |
| parameters_customization | 否    | Boolean                                       | <b>参数解释：</b> 算法是否允许创建训练作业时自定义超参。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：允许</li><li>• false：不允许</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-81 Parameters

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                  |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| name             | 否    | String                      | 参数解释：参数名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| value            | 否    | String                      | 参数解释：参数值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| description      | 否    | String                      | 参数解释：参数描述信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| constraint       | 否    | ParametersConstraint object | 参数解释：参数属性。<br>约束限制：不涉及。                             |
| i18n_description | 否    | I18nDescription object      | 参数解释：国际化描述。<br>约束限制：不涉及。                            |

表 6-82 ParametersConstraint

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                          |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable | 否    | Boolean | 参数解释：是否可编辑。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| required | 否    | Boolean | 参数解释：是否必须。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul> 默认取值：不涉及。    |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                              |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive   | 否    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| valid_range | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                         |

表 6-83 I18nDescription

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| language    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-84 AlgorithmCreateInput

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                                                                                      |
|--------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | 否    | String                            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| description        | 否    | String                            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| remote_constraints | 否    | Array of RemoteConstraint objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                               |

表 6-85 RemoteConstraint

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                             |
|------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入为数据集时的相关属性。枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format：数据格式</li><li>data_segmentation：数据切分方式</li><li>dataset_type：标注类型</li></ul> <b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-86 AlgorithmCreateOutput

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-87 AlgorithmCreateEngine

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎规格 ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| engine_name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br><b>约束限制：</b> 若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_version | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br><b>约束限制：</b> 若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| image_url      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |

表 6-88 ResourceRequirement

| 参数       | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 资源约束。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选键值如： <ul style="list-style-type: none"><li>flavor_type（资源类型），对应值可选择CPU、GPU或Ascend；</li><li>device_distributed_mode（是否支持多卡训练），对应值可选择multiple（支持）、singular（不支持）；</li><li>host_distributed_mode（是否支持分布式训练），对应值可选择multiple（支持）、singular（不支持）。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| values   | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源约束键对应值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| operator | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 键与值关系。<br><b>约束限制：</b> 当前只支持in。例如flavor_type in [CPU,GPU]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                               |

表 6-89 AlgorithmAdvancedConfig

| 参数          | 是否必选 | 参数类型              | 描述                        |
|-------------|------|-------------------|---------------------------|
| auto_search | 否    | AutoSearch object | 参数解释：超参搜索策略。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-90 AutoSearch

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                     |
|--------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| skip_search_params | 否    | String                        | 参数解释：需要排除的超参组合。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| reward_attrs       | 否    | Array of RewardAttrs objects  | 参数解释：搜索指标列表。<br>约束限制：不涉及。                              |
| search_params      | 否    | Array of SearchParams objects | 参数解释：搜索参数。<br>约束限制：不涉及。                                |
| algo_configs       | 否    | Array of AlgoConfigs objects  | 参数解释：搜索算法配置。<br>约束限制：不涉及。                              |

表 6-91 RewardAttrs

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                             |
|------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 否    | String | 参数解释：指标名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                              |
| mode | 否    | String | 参数解释：搜索方向。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                   |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| regex | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指标正则表达式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-92 SearchParams

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 超参名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| param_type              | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| lower_bound             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| upper_bound             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| discrete_point<br>s_num | 否    | String | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                    |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                            |
|-----------------|------|------------------|-----------------------------------------------|
| discrete_values | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-93 AlgoConfigs

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                           | 描述                                                                                  |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | 否    | String                                                         | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| params | 否    | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameter</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                           |

表 6-94 AutoSearchAlgoConfigParameter

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                               |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：201

表 6-95 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                            | 描述                            |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| metadata | <a href="#">metadata</a> object | <b>参数解释：</b> 算法的元数据，描述算法基本信息。 |



| 参数                    | 参数类型                                          | 描述                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| job_config            | <b>job_config</b> object                      | <b>参数解释：</b> 算法配置信息，如启动文件等。                                                        |
| resource_requirements | Array of <b>resource_requirements</b> objects | <b>参数解释：</b> 算法资源约束，可不设置。设置后，在算法使用于训练作业时，控制台会过滤可用的公共资源池。                           |
| advanced_config       | <b>advanced_config</b> object                 | <b>参数解释：</b> 算法高级策略： <ul style="list-style-type: none"><li>• auto_search</li></ul> |

表 6-96 metadata

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                   |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | Integer | <b>参数解释：</b> 算法id，创建算法时无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                    |
| name         | String  | <b>参数解释：</b> 算法名称。限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| description  | String  | <b>参数解释：</b> 对算法的描述，默认为“NULL”，字符串的长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| workspace_id | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所处的工作空间，默认值为“0”。“0”为默认的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| ai_project   | String  | <b>参数解释：</b> 指定算法所属的ai项目，默认值为"default-ai-project"。ai项目已下线，无需关注。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| user_name    | String  | <b>参数解释：</b> 用户名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                              |
| domain_id    | String  | <b>参数解释：</b> 用户的domainID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                       |
| source       | String  | <b>参数解释：</b> 算法来源类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                            |
| api_version  | String  | <b>参数解释：</b> 算法api版本，标识新旧版。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                     |

| 参数          | 参数类型                                | 描述                             |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| is_valid    | String                              | 参数解释：算法可用性。<br>取值范围：不涉及。       |
| state       | String                              | 参数解释：算法状态。<br>取值范围：不涉及。        |
| tags        | Array of Map<String,String> objects | 参数解释：算法标签。                     |
| attr_list   | Array of strings                    | 参数解释：算法属性列表。                   |
| version_num | Integer                             | 参数解释：算法版本数量，默认为0。<br>取值范围：不涉及。 |
| size        | Integer                             | 参数解释：算法大小。<br>取值范围：不涉及。        |
| create_time | Long                                | 参数解释：算法创建时间戳。<br>取值范围：不涉及。     |
| update_time | Long                                | 参数解释：算法更新时间戳。<br>取值范围：不涉及。     |

表 6-97 job\_config

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| code_dir   | String                         | 参数解释：算法的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现。<br>取值范围：不涉及。                  |
| boot_file  | String                         | 参数解释：算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现。<br>取值范围：不涉及。 |
| command    | String                         | 参数解释：自定义镜像算法的容器启动命令。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| parameters | Array of ParameterResp objects | 参数解释：算法的运行参数。                                                             |
| inputs     | Array of inputs objects        | 参数解释：算法的数据输入。                                                             |

| 参数                       | 参数类型                              | 描述                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| outputs                  | Array of <b>outputs</b> objects   | <b>参数解释：</b> 算法的数据输出。                                                                                                          |
| engine                   | <b>engine</b> object              | <b>参数解释：</b> 算法的引擎。                                                                                                            |
| code_tree                | Array of <b>code_tree</b> objects | <b>参数解释：</b> 算法的目录结构树。                                                                                                         |
| parameters_customization | Boolean                           | <b>参数解释：</b> 算法是否允许创建训练作业时自定义超参。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：允许</li><li>• false：不允许</li></ul> |

表 6-98 ParameterResp

| 参数               | 参数类型                           | 描述                                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| name             | String                         | <b>参数解释：</b> 参数名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value            | String                         | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| description      | String                         | <b>参数解释：</b> 参数描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object       | <b>参数解释：</b> 参数属性。                        |
| i18n_description | <b>i18n_description</b> object | <b>参数解释：</b> 国际化描述。                       |

表 6-99 constraint

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                  |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否可编辑。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> |
| required | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否必须。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>    |

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive   | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。                                                                                                       |

表 6-100 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| description | String | <b>参数解释：</b> 国际化语种的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |

表 6-101 inputs

| 参数                 | 参数类型                                                | 描述                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| name               | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description        | String                                              | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote_constraints | Array of <a href="#">remote_constraints</a> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。                          |

表 6-102 remote\_constraints

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                         |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------|
| data_type | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数         | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | Array of Map<String,String> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入为数据集时的相关属性。枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format数据格式</li><li>data_segmentation数据切分方式</li><li>dataset_type标注类型</li></ul> |

表 6-103 outputs

| 参数          | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------|
| name        | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description | String | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-104 engine

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                       |
| engine_name    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| engine_version | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的引擎版本名称。<br>若填入engine_id则无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| image_url      | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                      |

表 6-105 code\_tree

| 参数   | 参数类型   | 描述                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                               |
|----------|--------|----------------------------------|
| children | Object | <b>参数解释：</b> 算法目录树当前层级目录下文件和子目录。 |

表 6-106 resource\_requirements

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key      | String           | <b>参数解释：</b> 资源约束。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>资源类型（flavor_type），对应值可选择CPU、GPU或Ascend</li><li>是否支持多卡训练（device_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li><li>是否支持分布式训练（host_distributed_mode），对应值可选择支持（multiple）、不支持（singular）</li></ul> |
| value    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源约束键对应值。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| operator | String           | <b>参数解释：</b> 键与值关系，当前只支持in。例如flavor_type in [CPU,GPU]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                           |

表 6-107 advanced\_config

| 参数          | 参数类型                               | 描述                   |
|-------------|------------------------------------|----------------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a> object | <b>参数解释：</b> 超参搜索策略。 |

表 6-108 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                          | 描述                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| skip_search_params | String                                        | <b>参数解释：</b> 需要排除的超参组合。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索指标列表。                         |

| 参数            | 参数类型                                           | 描述           |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| search_params | Array of <a href="#">search_params</a> objects | 参数解释：搜索参数。   |
| algo_configs  | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。 |

表 6-109 reward\_attr

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | 参数解释：指标名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                 |
| mode  | String | 参数解释：搜索方向。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>取值范围：不涉及。                                                                              |

表 6-110 search\_params

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String | 参数解释：超参名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                      |
| param_type  | String | 参数解释：参数类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：指定时表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：指定时表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架</li></ul> |
| lower_bound | String | 参数解释：超参下界。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                      |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                              |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| upper_bound         | String | 参数解释：超参上界。<br>取值范围：不涉及。         |
| discrete_points_num | String | 参数解释：连续型超参离散化取值个数。<br>取值范围：不涉及。 |
| discrete_values     | String | 参数解释：离散型超参的取值列表。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-111 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| name   | String                                                             | 参数解释：搜索算法名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | 参数解释：搜索算法参数。              |

表 6-112 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                     |
|-------|--------|------------------------|
| key   | String | 参数解释：参数键。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：参数值。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

如下以修改uuid为2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7的算法为例。

```
PUT https://endpoint/v2/{project_id}/algorithms/2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7
{
 "metadata": {
 "name": "TestModelArtsalgorithm",
 "description": "This is a ModelArts algorithm modified"
 },
 "job_config": {
 "code_dir": "/algo-test/pytorch/work1/code/",
 "boot_file": "/algo-test/pytorch/work1/code/test-pytorch.py",
 "parameters": [{
 "name": "test-parameter",
 "value": "10",
```



```
{
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": false,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 },
 "parameters_customization": true,
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "description": "data source."
 }],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "description": "model output."
 }],
 "engine": {
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.3.0-python3.6"
 }
}
```

## 响应示例

状态码：201

ok

```
{
 "metadata": {
 "id": "2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7",
 "name": "TestModelArtsalgorithm",
 "description": "This is a ModelArts algorithm modified",
 "create_time": 1636600721742,
 "workspace_id": "0",
 "ai_project": "default-ai-project",
 "user_name": "",
 "domain_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "source": "custom",
 "api_version": "",
 "is_valid": true,
 "state": "",
 "size": 4791,
 "tags": null,
 "attr_list": null,
 "version_num": 0,
 "update_time": 0
 },
 "job_config": {
 "code_dir": "/algo-test/pytorch/work1/code/",
 "boot_file": "/algo-test/pytorch/work1/code/test-pytorch.py",
 "command": "",
 "parameters": [{
 "name": "test-parameter",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "10",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": false,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
]
}
```

```
"parameters_customization": true,
"inputs": [{
 "name": "data_url",
 "description": "name to translate"
}],
"outputs": [{
 "name": "train_url",
 "description": "name to translate"
}],
"engine": {
 "engine_id": "pytorch-cp36-1.3.0",
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.3.0-python3.6"
},
"code_tree": {
 "name": "code/",
 "children": [{
 "name": "test-pytorch.py"
 }]
}
},
"resource_requirements": null,
"advanced_config": { }
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 201 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.5 删除算法 - DeleteAlgorithm

## 功能介绍

删除算法接口用于从ModelArts平台上移除已注册的算法。

该接口适用于以下场景：当用户需要清理不再使用的算法时，可以通过此接口删除指定的算法。使用该接口的前提条件是算法已存在且用户具有删除算法的权限。删除操作完成后，算法将从平台中永久移除。若算法ID不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                          | 访问级别  | 资源类型（*为必须）   | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------|-------|--------------|-----|----|--------|
| modelarts:aiAlgorithm:delete | Write | aiAlgorithm* | -   | -  | -      |

URI

DELETE /v2/{project\_id}/algorithms/{algorithm\_id}

表 6-113 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| algorithm_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 算法ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                     |

请求参数

无

响应参数

**状态码：202**

No Content

无

请求示例

如下以修改uuid为2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7的算法为例。

DELETE https://endpoint/v2/{project\_id}/algorithms/2e5451fe-913f-4492-821a-2981031382f7

## 响应示例

状态码：202

No Content

null

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 202 | No Content |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.6 创建训练作业 - CreateTrainingJob

## 功能介绍

创建训练作业接口用于在ModelArts平台上启动新的训练任务。

该接口适用于以下场景：当用户需要基于特定的数据集和算法模型进行机器学习训练时，可以通过此接口创建并配置训练作业。使用该接口的前提条件是用户已上传数据集和模型代码至ModelArts平台，并具有创建训练作业的权限。创建训练作业后，平台将根据配置的资源规格启动训练任务，用户可以通过作业ID监控训练进度和状态。若数据集或模型代码不存在、资源规格配置错误或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                          | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------|-------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:trainJob:logExport | Write | trainJob * | -   | -  | -      |

URI

POST /v2/{project\_id}/training-jobs

表 6-114 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

请求参数

表 6-115 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | 是    | String             | <p><b>参数解释：</b>训练作业类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• job：普通作业</li><li>• federated_pool_job：资源池联邦作业</li><li>• edge_job：边缘作业</li><li>• hetero_job：异构作业</li><li>• mrs_job：MRS作业</li><li>• autosearch_job：自动化搜索作业</li><li>• diag_job：诊断作业</li><li>• visualization_job：可视化作业</li></ul> <p><b>默认取值：</b>job。</p> |
| metadata | 是    | JobMetadata object | <p><b>参数解释：</b>训练作业元信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| algorithm    | 否    | <b>JobAlgorithm</b> object    | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。<br><b>约束限制：</b> 目前支持三种形式： <ul style="list-style-type: none"><li>• id：只取算法的id；</li><li>• subscription_id+item_version_id：取算法的订阅id和版本id；</li><li>• code_dir+boot_file：取训练作业的代码目录和启动文件。</li></ul> |
| tasks        | 否    | Array of <b>Task</b> objects  | <b>参数解释：</b> 任务列表。该功能暂未实现。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                     |
| spec         | 否    | <b>Spec</b> object            | <b>参数解释：</b> 训练作业规格参数。有此字段时，无需填写tasks字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                       |
| endpoints    | 否    | <b>JobEndpointsReq</b> object | <b>参数解释：</b> 远程接入训练作业时需要的相關配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| train_type   | 否    | String                        | <b>参数解释：</b> 类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> SFT（全量微调）、PRETRAIN（预训练）、LORA（lora微调）、DPO（dpo强化学习）、RFT（rft强化学习）                                                                                                |
| ftjob_config | 否    | <b>MasJobConfig</b> object    | <b>参数解释：</b> 精调训练作业参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                         |

表 6-116 JobMetadata

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String             | <b>参数解释：</b> 指定作业所处的工作空间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认值为“0”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| description  | 否    | String             | <b>参数解释：</b> 对训练作业的描述。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认为“NULL”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| annotations  | 否    | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 训练作业高级功能配置。<br><b>约束限制：</b> 可选取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• "job_template": "Template RL"（异构作业）</li><li>• "fault-tolerance/job-retry-num": "3"（故障自动重启次数）</li><li>• "fault-tolerance/job-unconditional-retry": "true"（无条件重启）</li><li>• "fault-tolerance/hang-retry": "true"（卡死重启）</li><li>• "jupyter-lab/enable": "true"（JupyterLab训练应用程序）</li><li>• "tensorboard/enable": "true"（TensorBoard训练应用程序）</li><li>• "mindstudio-insight/enable": "true"（MindStudio Insight训练应用程序）</li><li>• "fault-tolerance/hccl_op_retry": "true"（算子重执行）</li><li>• "performance_diagnosis_enabled": "true"（性能诊断功能）</li></ul> |

表 6-117 JobAlgorithm

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法管理的算法id。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| name            | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法名称。无需填写。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| subscription_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订阅算法的订阅ID。<br><b>约束限制：</b> 应与item_version_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                  |
| item_version_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订阅算法的版本。<br><b>约束限制：</b> 应与subscription_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| code_dir        | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。<br><b>约束限制：</b> 应与boot_file一同出现，如果boot_file填入id或subscription_id+item_version_id，则此参数无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |
| boot_file       | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。<br><b>约束限制：</b> 应与code_dir一同出现，如果code_dir填入id或subscription_id+item_version_id，则此参数无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数                        | 是否必选 | 参数类型                               | 描述                                                                                                                       |
|---------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autosearch_config_path    | 否    | String                             | <p><b>参数解释：</b>自动化搜索作业的yaml配置路径，需要提供一个OBS路径。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| autosearch_framework_path | 否    | String                             | <p><b>参数解释：</b>自动化搜索作业的框架代码目录，需要提供一个OBS路径。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>   |
| command                   | 否    | String                             | <p><b>参数解释：</b>自定义镜像场景下，训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>  |
| parameters                | 否    | Array of <b>Parameters</b> objects | <p><b>参数解释：</b>训练作业的运行参数。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                    |
| policies                  | 否    | <b>JobPolicies</b> object          | <p><b>参数解释：</b>作业支持的策略，用于超参搜索。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                               |
| inputs                    | 否    | Array of <b>Input</b> objects      | <p><b>参数解释：</b>训练作业的数据输入。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                    |
| outputs                   | 否    | Array of <b>Output</b> objects     | <p><b>参数解释：</b>训练作业的结果输出。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                    |
| engine                    | 否    | <b>JobEngine</b> object            | <p><b>参数解释：</b>训练作业的引擎。</p> <p><b>约束限制：</b>使用算法管理的算法id或订阅算法subscription_id+item_version_id创建作业时，无需填写。</p>                |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| local_code_dir | 否    | String             | <p><b>参数解释：</b>算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录。</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效。</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li><li>• 不支持配置成/home/ma-user/modelarts, /home/ma-user/modelarts-dev, /home/ma-user/infer以及它们底下的目录，也不支持配置成/home/ma-user</li></ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| working_dir    | 否    | String             | <p><b>参数解释：</b>运行算法时所在的工作目录。</p> <p><b>约束限制：</b>v1兼容模式下，当前字段不生效。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| environments   | 否    | Map<String,String> | <p><b>参数解释：</b>训练作业的环境变量。格式："key":"value"。</p> <p><b>约束限制：</b>其中key最大允许填写8192字符，value最大允许填写4096字符，最多允许100对环境变量。变量名应该仅包含字母、数字、下划线，且以字母或下划线开头。</p> <p>注：不支持使用符号\$引用变量。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| summary        | 否    | Summary object     | <p><b>参数解释：</b>可视化日志summary。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 6-118 Parameters

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                  |
|------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| name             | 否    | String                      | 参数解释：参数名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| value            | 否    | String                      | 参数解释：参数值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| description      | 否    | String                      | 参数解释：参数描述信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| constraint       | 否    | ParametersConstraint object | 参数解释：参数属性。<br>约束限制：不涉及。                             |
| i18n_description | 否    | I18nDescription object      | 参数解释：国际化描述。<br>约束限制：不涉及。                            |

表 6-119 ParametersConstraint

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                          |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable | 否    | Boolean | 参数解释：是否可编辑。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| required | 否    | Boolean | 参数解释：是否必须。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul> 默认取值：不涉及。    |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                              |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sensitive   | 否    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| valid_range | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                         |

表 6-120 I18nDescription

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| language    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-121 JobPolicies

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                        |
|-------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| auto_search | 否    | <b>AutoSearch</b><br>object | <b>参数解释：</b> 超参搜索配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-122 AutoSearch

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|--------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| skip_search_params | 否    | String | <b>参数解释：</b> 需要排除的超参组合。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                        |
|---------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| reward_attrs  | 否    | Array of <a href="#">RewardAttrs</a> objects  | 参数解释：搜索指标列表。<br>约束限制：不涉及。 |
| search_params | 否    | Array of <a href="#">SearchParams</a> objects | 参数解释：搜索参数。<br>约束限制：不涉及。   |
| algo_configs  | 否    | Array of <a href="#">AlgoConfigs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-123 RewardAttrs

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                             |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | 否    | String | 参数解释：指标名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                              |
| mode  | 否    | String | 参数解释：搜索方向。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| regex | 否    | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                           |

表 6-124 SearchParams

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                |
|------|------|--------|---------------------------------------------------|
| name | 否    | String | 参数解释：超参名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_type          | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| lower_bound         | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| upper_bound         | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| discrete_points_num | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                    |
| discrete_values     | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                |

表 6-125 AlgoConfigs

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                  |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                           | 描述                                        |
|--------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| params | 否    | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameter</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-126 AutoSearchAlgoConfigParameter

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                               |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | 否    | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-127 JobEngine

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                         |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格ID。<br><b>约束限制：</b> engine_id, engine_name+engine_version 和image_url方式三选一。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。               |
| engine_name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格名称。<br><b>约束限制：</b> 如果已填写 engine_id, 则此参数无需填写。如果使用预置框架+自定义镜像的创建方式时需要同时传入此参数和image_url参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_version       | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格版本。<br><b>约束限制：</b> 如果已填写 engine_id，则此参数无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                              |
| image_url            | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的自定义镜像地址，地址从swr服务获取。<br><b>约束限制：</b> 格式：组织名/镜像名:版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                            |
| install_sys_packages | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否需要安装训练平台指定的 moxing 版本。<br><b>约束限制：</b> 只有填写了 engine_name, engine_version, image_url 参数时支持该设置。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：需要</li><li>• false：不需要</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-128 Summary

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| log_dir      | 否    | <b>LogDir</b> object               | <b>参数解释：</b> 训练作业可视化日志输出。<br><b>约束限制：</b> log_type非空时必填。                                                                             |
| data_sources | 否    | Array of <b>DataSource</b> objects | <b>参数解释：</b> 可视化作业或训练作业调试模式的可视化日志输入。<br><b>约束限制：</b> 训练作业高级功能开启"tensorboard/enable": "true" 或"mindstudio-insight/enable": "true"时必填。 |



表 6-129 LogDir

| 参数  | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                             |
|-----|------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| pfs | 是    | <b>PFSSummary</b><br>object | <b>参数解释：</b> obs并行文件系统输出。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-130 PFSSummary

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                          |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| pfs_path | 是    | String | <b>参数解释：</b> obs并行文件系统路径url。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-131 DataSource

| 参数  | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                        |
|-----|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| job | 是    | <b>JobSummary</b><br>object | <b>参数解释：</b> 作业数据源。<br><b>约束限制：</b> 可视化作业或训练作业调试模式的可视化日志输入，训练作业高级功能开启"tensorboard/enable": "true"或"mindstudio-insight/enable": "true"时必填。 |
| nfs | 否    | <b>NFSSummary</b><br>object | <b>参数解释：</b> 作业数据源。<br><b>约束限制：</b> 训练作业高级功能开启"mindstudio-insight/enable": "true"且"mindstudio-insight/enable": "true"时必填。                 |

表 6-132 JobSummary

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                  |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业id。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-133 NFSSummary

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                             |
|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------|
| nfs_path | 是    | String | 参数解释：sfsTurbo弹性文件系统url。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 6-134 Task

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                        |
|-----------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| role            | 否    | String                           | 参数解释：任务角色，该功能暂未支持。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| algorithm       | 否    | <b>algorithm</b><br>object       | 参数解释：算法管理算法配置。<br>约束限制：不涉及。                               |
| task_resource   | 否    | <b>task_resource</b><br>object   | 参数解释：训练作业资源规格信息。<br>约束限制：不涉及。                             |
| log_export_path | 否    | <b>log_export_path</b><br>object | 参数解释：训练作业日志保存信息。<br>约束限制：不涉及。                             |

表 6-135 algorithm

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                 |
|------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| job_config | 否    | <b>job_config</b><br>object | 参数解释：算法配置信息，如启动文件等。<br>约束限制：不涉及。                                                   |
| code_dir   | 否    | String                      | 参数解释：算法的代码目录。<br>如：“/usr/app/”。<br>约束限制：应与boot_file一同出现。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| boot_file      | 否    | String                          | <p><b>参数解释：</b>算法的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。</p> <p><b>约束限制：</b>应与code_dir一同出现。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                 |
| engine         | 否    | <b>engine</b> object            | <p><b>参数解释：</b>异构作业算法的引擎。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                          |
| inputs         | 否    | Array of <b>inputs</b> objects  | <p><b>参数解释：</b>算法的数据输入。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                            |
| outputs        | 否    | Array of <b>outputs</b> objects | <p><b>参数解释：</b>算法的数据输出。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                            |
| local_code_dir | 否    | String                          | <p><b>参数解释：</b>算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>必须为/home下的目录；</li> <li>v1兼容模式下，当前字段不生效；</li> <li>当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li> </ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| working_dir    | 否    | String                          | <p><b>参数解释：</b>运行算法时所在的工作目录。</p> <p><b>约束限制：</b>v1兼容模式下，当前字段不生效。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                           |
| environments   | 否    | Map<String,String>              | <p><b>参数解释：</b>训练作业环境变量。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                           |

表 6-136 job\_config

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                         |
|------------|------|-----------------------------------|----------------------------|
| parameters | 否    | Array of <b>Parameter</b> objects | 参数解释：算法的运行参数。<br>约束限制：不涉及。 |
| inputs     | 否    | Array of <b>Input</b> objects     | 参数解释：算法的数据输入。<br>约束限制：不涉及。 |
| outputs    | 否    | Array of <b>Output</b> objects    | 参数解释：算法的数据输出。<br>约束限制：不涉及。 |
| engine     | 否    | <b>engine</b> object              | 参数解释：算法的引擎。<br>约束限制：不涉及。   |

表 6-137 Parameter

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                  |
|------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| name             | 否    | String                         | 参数解释：参数名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| value            | 否    | String                         | 参数解释：参数值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| description      | 否    | String                         | 参数解释：参数描述信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| constraint       | 否    | <b>constraint</b> object       | 参数解释：参数属性。<br>约束限制：不涉及。                             |
| i18n_description | 否    | <b>i18n_description</b> object | 参数解释：国际化描述。<br>约束限制：不涉及。                            |

表 6-138 constraint

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                           |
|-------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | 否    | String           | 参数解释：参数种类。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                            |
| editable    | 否    | Boolean          | 参数解释：是否可编辑。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul> 默认取值：不涉及。  |
| required    | 否    | Boolean          | 参数解释：是否必须。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul> 默认取值：不涉及。     |
| sensitive   | 否    | Boolean          | 参数解释：是否敏感。<br>约束限制：该功能暂未实现。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| valid_type  | 否    | String           | 参数解释：有效种类。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                            |
| valid_range | 否    | Array of strings | 参数解释：有效范围。<br>约束限制：不涉及。                                                                                                      |

表 6-139 i18n\_description

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 国际化语种的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-140 Input

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | 是    | String | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                              |
| description   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 数据输入通道描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                            |
| local_dir     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 数据输入通道映射的容器本地路径。例如，“/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                        |
| access_method | 否    | String | <b>参数解释：</b> 数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> <b>默认取值：</b> 默认超参形式。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                    |
|-------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| remote            | 是    | <b>InputDataInfo</b> object               | <b>参数解释：</b> 数据实际输入信息。<br><b>约束限制：</b> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>dataset：指定输入为数据集；</li><li>obs：指定输入为OBS路径。</li></ul> |
| remote_constraint | 否    | Array of <b>remote_constraint</b> objects | <b>参数解释：</b> 数据输入约束。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                             |

表 6-141 InputDataInfo

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                  | 描述                                                |
|---------|------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| dataset | 否    | <b>dataset</b> object | <b>参数解释：</b> 数据输入信息为数据集。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。     |
| obs     | 否    | <b>obs</b> object     | <b>参数解释：</b> 数据输入输出信息为OBS方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-142 dataset

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| version_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集版本ID。<br><b>约束限制：</b> 使用旧版数据集即service_type不为V3时必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|--------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_type       | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 数据集服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 取值为V3时表示使用的是资产服务提供的数据集，其他表示旧版数据集。 |
| name               | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集名称。                                                                                          |
| dataset_proportion | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 精调训练作业的数据集配比比率，表示使用多少比率的该数据集进行训练。                                                                    |

表 6-143 obs

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL。如：“/usr/data/”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-144 remote\_constraint

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|-----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type | 否    | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 相关属性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>数据输入为数据集时： <ul style="list-style-type: none"><li>• data_format：数据格式</li><li>• data_segmentation：数据切分方式</li><li>• dataset_type：标注类型</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-145 Output

| 参数            | 是否必选 | 参数类型          | 描述                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | 是    | String        | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                  |
| description   | 否    | String        | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                |
| local_dir     | 否    | String        | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                           |
| access_method | 否    | String        | <b>参数解释：</b> 数据输出通道路径（local_dir）的下发方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• parameter：超参形式</li><li>• env：环境变量形式</li></ul> <b>默认取值：</b> 默认超参形式。 |
| remote        | 是    | Remote object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                            |

表 6-146 Remote

| 参数  | 是否必选 | 参数类型             | 描述                             |
|-----|------|------------------|--------------------------------|
| obs | 是    | RemoteObs object | 参数解释：数据实际输出到 OBS。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-147 RemoteObs

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|---------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| obs_url | 是    | String | 参数解释：数据实际输出到 OBS 的路径。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 6-148 engine

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|----------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | 否    | String | 参数解释：算法选择的引擎规格 ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。              |
| engine_name    | 否    | String | 参数解释：算法选择的引擎规格名称。<br>约束限制：若填入engine_id则无需填写。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| engine_version | 否    | String | 参数解释：算法选择的引擎规格版本。<br>约束限制：若填入engine_id则无需填写。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                        |
|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| image_url | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-149 engine

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 异构作业引擎规格的 ID。如“caffe-1.0.0-python2.7”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| engine_name    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 异构作业引擎规格的名称。如“Caffe”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |
| engine_version | 否    | String | <b>参数解释：</b> 异构作业引擎规格的版本。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| image_url      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                          |
| run_user       | 否    | String | <b>参数解释：</b> 容器镜像启动用户，默认为1000，仅自定义镜像场景下支持配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |

表 6-150 inputs

| 参数          | 是否必选 | 参数类型          | 描述                                                                                                                    |
|-------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String        | 参数解释：数据输入通道名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                 |
| description | 否    | String        | 参数解释：数据输入通道描述信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                               |
| local_dir   | 否    | String        | 参数解释：数据输入通道映射的容器本地路径。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                          |
| remote      | 是    | remote object | 参数解释：数据实际输入信息。<br>约束限制：枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>dataset：指定输入为数据集；</li><li>obs：指定输入为OBS路径。</li></ul> |

表 6-151 remote

| 参数  | 是否必选 | 参数类型       | 描述                                |
|-----|------|------------|-----------------------------------|
| obs | 否    | obs object | 参数解释：数据输入输出信息为OBS方式。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-152 obs

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                             |
|---------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url | 是    | String | 参数解释：训练作业需要的数据集OBS路径URL。如：“/usr/data/”。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 6-153 outputs

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                 | 描述                                                           |
|-------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String               | 参数解释：数据输出通道名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。        |
| description | 否    | String               | 参数解释：数据输出通道描述信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。      |
| local_dir   | 否    | String               | 参数解释：数据输出通道映射的容器本地路径。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| remote      | 是    | <b>remote</b> object | 参数解释：数据实际输出信息。<br>约束限制：不涉及。                                  |

表 6-154 remote

| 参数  | 是否必选 | 参数类型              | 描述                             |
|-----|------|-------------------|--------------------------------|
| obs | 是    | <b>obs</b> object | 参数解释：数据实际输出到 OBS。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-155 obs

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                           |
|---------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| obs_url | 是    | String | 参数解释：数据实际输出到 OBS 的路径。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 6-156 task\_resource

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_id  | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源规格ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| node_count | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源副本数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。  |
| pool_id    | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 训练任务选择的资源池ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。  |

表 6-157 log\_export\_path

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                 |
|---------|------|--------|----------------------------------------------------|
| obs_url | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存 OBS 路径。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-158 Spec

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource          | 否    | <a href="#">SpecResource</a> object            | <p><b>参数解释：</b>训练作业资源规格信息。</p> <p><b>约束限制：</b>flavor_id和pool_id+[flavor_id]方式二选一。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>选择公共资源池时，仅上送 flavor_id，选择训练作业需要的卡数、内存等资源规格，当公共资源池空闲资源满足选择的规格需求时，作业可被调度；</li><li>选择专属资源池时，需上送 pool_id与flavor_id，选择专属资源池下可选的实际规格，即满足训练作业条件的最小卡数，以便节省专属资源，提高利用率。</li></ul> |
| volumes           | 否    | Array of <a href="#">SpecVolumes</a> objects   | <p><b>参数解释：</b>训练作业挂载卷信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| log_export_path   | 否    | <a href="#">LogExportPath</a> object           | <p><b>参数解释：</b>训练作业日志输出信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| auto_stop         | 否    | <a href="#">AutoStop</a> object                | <p><b>参数解释：</b>训练作业的自动停止配置。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| schedule_policy   | 否    | <a href="#">SchedulePolicy</a> object          | <p><b>参数解释：</b>训练作业调度策略。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| log_export_config | 否    | <a href="#">LogExportConfig</a> object         | <p><b>参数解释：</b>日志导出配置。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| notification      | 否    | <a href="#">Notification</a> object            | <p><b>参数解释：</b>训练事件的消息通知。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| custom_metrics    | 否    | Array of <a href="#">CustomMetrics</a> objects | <p><b>参数解释：</b>指标采集配置。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| output_model      | 否    | <a href="#">OutputModel</a> object             | <p><b>参数解释：</b>自定义训练作业产物输出信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| asset_model       | 否    | <a href="#">AssetModel</a> object              | <p><b>参数解释：</b>自定义训练作业产物发布成模型的信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|----------|------|--------|----------------------------|
| asset_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 精调训练作业资产模型ID。 |

表 6-159 SpecResource

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_id     | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格id。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> CPU规格专属资源池不支持指定flavor_id。GPU/Ascend规格专属资源池可选取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.pool.visual.xlarge (1卡)</li><li>• modelarts.pool.visual.2xlarge (2卡)</li><li>• modelarts.pool.visual.4xlarge (4卡)</li><li>• modelarts.pool.visual.8xlarge (8卡)</li><li>• modelarts.pool.visual.16xlarge (16卡, 当前仅限 Snt9b23超节点资源池)</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| node_count    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 资源池创建训练作业使用节点数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认单节点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pool_id       | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 专属资源池id。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pool_group_id | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 资源池联邦id。<br><b>约束限制：</b> 当kind为federated_pool_job时，该字段必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| 参数                               | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                    |
|----------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| main_container_customized_flavor | 否    | MainContainerCustomizedFlavor object | 参数解释：自定义规格。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：cpu核数与内存大于零，加速卡卡数大于等于零。<br>默认取值：不涉及。 |

表 6-160 MainContainerCustomizedFlavor

| 参数              | 是否必选 | 参数类型  | 描述                         |
|-----------------|------|-------|----------------------------|
| cpu_core_num    | 否    | Float | 参数解释：cpu核数。<br>取值范围：大于零。   |
| mem_size        | 否    | Float | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：大于零。    |
| accelerator_num | 否    | Float | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：大于等于零。 |

表 6-161 SpecVolumes

| 参数  | 是否必选 | 参数类型       | 描述                                |
|-----|------|------------|-----------------------------------|
| nfs | 否    | Nfs object | 参数解释：训练作业nfs挂载卷信息。<br>约束限制：不涉及。   |
| pfs | 否    | Pfs object | 参数解释：训练作业obsfs挂载卷信息。<br>约束限制：不涉及。 |
| obs | 否    | Obs object | 参数解释：训练作业obs挂载卷信息。<br>约束限制：不涉及。   |

表 6-162 Nfs

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nfs_server_path | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b> nfs服务端路径，如：“10.10.10.10:/example/path”。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                                       |
| local_path      | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b> 挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                                                |
| read_only       | 否    | Boolean | <p><b>参数解释：</b> nfs挂载卷在容器中是否只读。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 只读</li> <li>• false: 非只读</li> </ul> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

表 6-163 Pfs

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                             |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pfs_path   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b> obsfs的地址。如：“/test-bucket/path”。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |
| local_path | 否    | String | <p><b>参数解释：</b> 挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>  |

表 6-164 Obs

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_path   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 需要挂载的obs路径。如：“/test-bucket/path”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| local_path | 否    | String | <b>参数解释：</b> 挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。    |

表 6-165 LogExportPath

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的OBS地址，如：“obs://example/path”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| host_path | 否    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。     |

表 6-166 AutoStop

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| time_unit | 是    | String | <b>参数解释：</b> 时间单位。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HOURS：小时</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                  |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| duration | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 运行时长。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 最小值为1。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-167 SchedulePolicy

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| required_affinity  | 否    | RequiredAffinity object  | <b>参数解释：</b> 训练作业强制的亲中性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                              |
| preferred_affinity | 否    | PreferredAffinity object | <b>参数解释：</b> 训练作业首选的亲中性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                              |
| priority           | 否    | Integer                  | <b>参数解释：</b> 训练作业优先级。<br><b>约束限制：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>仅使用专属资源池训练时才支持设置训练作业优先级。</li><li>作业优先级取值为1~3，默认优先级为1，最高优先级为3。</li></ul> 默认用户权限可选择优先级1和2，配置了“设置作业为高优先级权限”的用户可选择优先级1~3。<br><b>取值范围：</b> 0-3<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| preemptible        | 否    | Boolean                  | <b>参数解释：</b> 是否可以被抢占。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：可以被抢占</li><li>false：不可以被抢占</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                               |

表 6-168 RequiredAffinity

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affinity_type       | 否    | String                     | <b>参数解释：</b> 亲和调度策略。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• cabinet：强整柜调度</li><li>• hyperinstance：超节点亲和调度</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                    |
| affinity_group_size | 否    | Integer                    | <b>参数解释：</b> 亲和组大小。<br><b>约束限制：</b> affinity_type为hyperinstance时必填，系统会将affinity_group_size个task调度到一个超节点内组成亲和组。用户向超节点资源池投递训练作业，如果未设置亲和组大小，系统会默认赋值为1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认值1。 |
| node_affinity       | 否    | <b>NodeSelector</b> object | <b>参数解释：</b> 节点亲和性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                             |

表 6-169 NodeSelector

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                    |
|-------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nodeSelectorTerms | 是    | Array of <b>NodeSelector Term</b> objects | <b>参数解释：</b> 必填项。节点选择器项的列表。这些项是“或”的关系。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-170 NodeSelectorTerm

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                           |
|------------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| matchExpressions | 否    | Array of <b>NodeSelectorRequirement</b> objects | <b>参数解释：</b> 按节点标签列出的节点选择器要求。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| matchFields      | 否    | Array of <b>NodeSelectorRequirement</b> objects | <b>参数解释：</b> 按节点字段列出的节点选择器要求。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-171 PreferredAffinity

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| node_affinity | 否    | Array of <b>PreferredSchedulingTerm</b> objects | <b>参数解释：</b> 调度器会优先将Pod调度到满足该字段指定的亲和性表达式的节点上，但它也可能选择违反一个或多个表达式的节点。最优先选择的节点是权重总和最大的节点，即对于每个满足所有调度要求（资源请求、调度期间必需的亲和性表达式等）的节点，通过遍历该字段的元素并计算总和，如果节点匹配相应的匹配表达式，则将“权重”加到总和中；权重总和最高的节点即为最优先选择的节点。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-172 PreferredSchedulingTerm

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|--------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weight | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 与匹配相应 nodeSelectorTerm 相关的权重<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 范围为 1-100。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                                            |
|------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| preference | 否    | NodeSelectorTerm object | 参数解释：节点选择器项，与相应的权重相关联。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 6-173 NodeSelectorRequirement

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                     |
|-----|------|--------|--------------------------------------------------------|
| key | 是    | String | 参数解释：选择器应用的标签键。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | 是    | String           | <p><b>参数解释：</b>表示键与一组值之间的关系。</p> <p><b>约束限制：</b>有效的运算符包括 In、NotIn、Exists、DoesNotExist、Gt 和 Lt。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In：表示键的值必须在给定的值列表中。例如，如果键是 color，值列表是 ["red", "blue"]，那么 color In ["red", "blue"] 表示 color 的值必须是 red 或 blue。</li><li>• NotIn：表示键的值不能在给定的值列表中。例如，color NotIn ["red", "blue"] 表示 color 的值不能是 red 或 blue。</li><li>• Exists：表示键必须存在，但对其值没有特定要求。例如，color Exists 表示必须存在 color 这个键，无论其值是什么。</li><li>• DoesNotExist：表示键不能存在。例如，color DoesNotExist 表示不能存在 color 这个键。</li><li>• Gt：表示键的值必须大于给定的值。例如，如果键是 age，age Gt 18 表示 age 的值必须大于 18。</li><li>• Lt：表示键的值必须小于给定的值。例如，age Lt 18 表示 age 的值必须小于 18。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| values   | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>一个字符串值数组。</p> <p><b>约束限制：</b>如果操作符是 “In” 或 “NotIn”，则该值数组不能为空。如果操作符是 “Exists” 或 “DoesNotExist”，则该值数组必须为空。如果操作符是 “Gt” 或 “Lt”，则该值数组必须包含一个元素，该元素将被解释为整数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



表 6-174 LogExportConfig

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                        |
|------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version          | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 日志版本号。<br><b>约束限制：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>日志版本取值为v0、v1，默认为v0。</li></ul> <b>取值范围：</b> v0、v1<br><b>默认取值：</b> v0。                            |
| rotation_enabled | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否开启日志分时段下载。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：开启日志分时段下载</li><li>false：关闭日志分时段下载</li></ul> <b>默认取值：</b> false。 |

表 6-175 Notification

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topic_urn | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 消息通知服务中所选主题的URN唯一资源标识。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                    |
| events    | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 触发消息通知的训练事件。<br><b>约束限制：</b> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>JobStarted：作业开始</li><li>JobCompleted：作业结束</li><li>JobFailed：作业失败</li><li>JobTerminated：作业终止</li><li>JobRestarted：作业重启</li><li>JobHanged：作业卡死</li><li>JobPreempted：作业抢占</li></ul> |

表 6-176 CustomMetrics

| 参数       | 是否必选 | 参数类型           | 描述               |
|----------|------|----------------|------------------|
| exec     | 否    | Exec object    | 参数解释：命令行方式采集指标。  |
| http_get | 否    | HttpGet object | 参数解释：http方式采集指标。 |

表 6-177 Exec

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                           |
|---------|------|------------------|------------------------------|
| command | 否    | Array of strings | 参数解释：命令行方式采集指标。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-178 HttpGet

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                |
|------|------|---------|---------------------------------------------------|
| path | 否    | String  | 参数解释：http获取指标的url路径，与下面的端口必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |
| port | 否    | Integer | 参数解释：http获取指标的端口，与上面的url路径必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-179 OutputModel

| 参数  | 是否必选 | 参数类型                | 描述                                     |
|-----|------|---------------------|----------------------------------------|
| obs | 否    | ObsModelResp object | 参数解释：自定义训练作业产物保存的OBS输出信息。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-180 ObsModelResp

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| obs_url    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 自定义训练作业产物保存的OBS地址，如：“obs://example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| local_path | 否    | String | <b>参数解释：</b> 自定义训练作业产物保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |

表 6-181 AssetModel

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|---------|------|--------|-------------------------------------------|
| name    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 模型名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| code    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 模型名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| version | 是    | String | <b>参数解释：</b> 模型发布版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| desc    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 模型描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| series  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 模型品牌。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| type    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 模型类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |

表 6-182 JobEndpointsReq

| 参数  | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                         |
|-----|------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| ssh | 否    | <a href="#">SSHReq</a><br>object | <b>参数解释：</b> SSH连接信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-183 SSHReq

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                      |
|----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_names | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 6-184 MasJobConfig

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                           | 描述       |
|-------------------|------|--------------------------------|----------|
| ft_job_uuid       | 否    | String                         | 模型ID     |
| ft_train_type     | 否    | String                         | 模型训练类型   |
| model_type        | 否    | String                         | 模型类型     |
| train_output_path | 否    | String                         | 训练作业输出路径 |
| train_process     | 否    | Double                         | 作业训练输出路径 |
| checkpoint_id     | 否    | String                         | 断点ID     |
| task_env          | 否    | <b>TaskEnv</b> object          | 精调作业训练参数 |
| checkpoint_config | 否    | <b>CheckpointConfig</b> object | 断点配置信息   |

表 6-185 TaskEnv

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                           | 描述         |
|------|------|--------------------------------|------------|
| envs | 否    | Array of <b>EnvVar</b> objects | 精调训练环境变量信息 |

表 6-186 EnvVar

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|----------|------|--------|--------|
| label    | 否    | String | 标签     |
| des      | 否    | String | 描述信息   |
| env_name | 否    | String | 环境变量名称 |
| env_type | 否    | String | 环境变量类型 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述        |
|-------------|------|------------------|-----------|
| value       | 否    | String           | 环境变量值     |
| modifiable  | 否    | Boolean          | 环境变量是否可修改 |
| displayable | 否    | Boolean          | 环境变量是否展示  |
| used_steps  | 否    | Array of strings | 环境变量使用阶段  |

表 6-187 CheckpointConf

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                             |
|---------------------|------|---------|--------------------------------|
| checkpoint_id       | 否    | String  | 断点ID                           |
| save_checkpoint_max | 否    | Integer | 保存续训任务的步数。<br>0：关闭不保，-1：自动无限制。 |
| skipped_steps       | 否    | Integer | 跳过步数，0表示不跳过。                   |
| restore_training    | 否    | Integer | 是否续训任务。<br>0：非续训，1:续训。         |

响应参数

状态码：201

表 6-188 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind | String | <b>参数解释：</b> 训练作业类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• job：普通作业</li><li>• federated_pool_job：资源池联邦作业</li><li>• edge_job：边缘作业</li><li>• hetero_job：异构作业</li><li>• mrs_job：MRS作业</li><li>• autosearch_job：自动化搜索作业</li><li>• diag_job：诊断作业</li><li>• visualization_job：可视化作业</li></ul> |

| 参数           | 参数类型                                 | 描述                          |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| metadata     | <b>JobMetadataResponse</b> object    | 参数解释：训练作业元信息。               |
| status       | <b>Status</b> object                 | 参数解释：训练作业状态信息。              |
| algorithm    | <b>JobAlgorithmResponse</b> object   | 参数解释：训练作业算法。                |
| tasks        | Array of <b>TaskResponse</b> objects | 参数解释：异构训练作业的任务列表。           |
| spec         | <b>SpecResponse</b> object           | 参数解释：训练作业规格参数。              |
| endpoints    | <b>JobEndpointsResponse</b> object   | 参数解释：远程接入训练作业时需要的相关配置。      |
| ftjob_config | <b>MasJobConfig</b> object           | 参数解释：精调训练作业参数。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-189 JobMetadataResponse

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                          |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| id           | String | 参数解释：训练作业ID，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br>取值范围：不涉及。          |
| name         | String | 参数解释：训练作业名称。<br>取值范围：限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。            |
| workspace_id | String | 参数解释：指定作业所处的工作空间。<br>取值范围：不涉及。                              |
| description  | String | 参数解释：对训练作业的描述。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| create_time  | Long   | 参数解释：训练作业创建时间戳，单位为毫秒，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br>取值范围：不涉及。 |
| user_name    | String | 参数解释：训练作业创建用户的用户名，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br>取值范围：不涉及。    |

| 参数          | 参数类型               | 描述                       |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| annotations | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 训练作业高级功能配置。 |

表 6-190 Status

| 参数                 | 参数类型                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase              | String                | <b>参数解释：</b> 训练作业一级状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：创建中</li><li>• Pending：等待中</li><li>• Running：运行中</li><li>• Failed：运行失败</li><li>• Completed：已完成</li><li>• Terminating：停止中</li><li>• Terminated：已停止</li><li>• Abnormal：异常</li></ul>                                                                                                         |
| secondary_phase    | String                | <b>参数解释：</b> 训练作业二级状态为内部详细状态，可能会增加、修改、删除，不建议依赖。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：创建中</li><li>• Queuing：排队中</li><li>• Running：运行中</li><li>• Failed：运行失败</li><li>• Completed：已完成</li><li>• Terminating：停止中</li><li>• Terminated：已停止</li><li>• CreateFailed：创建失败</li><li>• TerminatedFailed：停止失败</li><li>• Unknown：未知状态</li><li>• Lost：异常</li></ul> |
| duration           | Long                  | <b>参数解释：</b> 训练作业运行时长，单位为毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| node_count_metrics | Array<Array<Integer>> | <b>参数解释：</b> 训练作业运行时节点数变化指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tasks              | Array of strings      | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                                 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| start_time      | Long                                  | <b>参数解释：</b> 训练作业开始时间，格式为时间戳。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| task_statuses   | Array of <b>TaskStatuses</b> objects  | <b>参数解释：</b> 训练首个失败子任务状态信息。                        |
| running_records | Array of <b>RunningRecord</b> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业运行及故障恢复记录。                        |

表 6-191 TaskStatuses

| 参数        | 参数类型    | 描述                                             |
|-----------|---------|------------------------------------------------|
| task      | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| exit_code | Integer | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务退出码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| message   | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务错误消息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-192 RunningRecord

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                             |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| start_at     | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行开始时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| end_at       | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| xpu_start_at | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行加速卡启动时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



| 参数                           | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_type                   | String                                | <b>参数解释：</b> 本次运行的启动方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>init_or_rescheduled：代表本次启动为被调度后的首次运行，包括初次启动及调度恢复后的运行。</li><li>restarted：代表本次启动非被调度后的首次运行，为进程重启后的运行。</li></ul>                                                                                                             |
| end_reason                   | String                                | <b>参数解释：</b> 本次运行结束原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| end_related_task             | String                                | <b>参数解释：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                   |
| end_recover                  | String                                | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时最终采取的故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>proc_restart: 进程原地重启</li><li>npu_step_retry: Step重计算</li><li>pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>job_reschedule: Job级重调度</li><li>job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |
| end_recover_before_downgrade | String                                | <b>参数解释：</b> 策略之间存在降级关系，即策略执行失败后会降级到指定的其他策略，end_recover_before_downgrade是end_recover降级前所采取的容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 取值范围同end_recover。                                                                                                                                                                      |
| recover_records              | Array of <b>RecoverRecord</b> objects | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时采取的所有故障容忍策略详情。                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 6-193 RecoverRecord

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                           |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| recover_start_at | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略开始执行时间的unix时间戳，单位为秒(s)，同时也是故障发生时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recover_end_at | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| recover        | String  | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• npu_step_retry: Step重计算</li><li>• npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>• proc_restart: 进程原地重启</li><li>• pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>• job_reschedule: Job级重调度</li><li>• job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |
| fault_scenario | String  | <b>参数描述：</b> 本次故障场景。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• chip_fault: 芯片故障</li><li>• node_fault: 节点故障</li><li>• job_failed: 作业失败退出</li><li>• job_hanged: 作业卡死</li><li>• job_subhealth: 作业亚健康</li><li>• error_in_log: 日志异常</li></ul>                                                  |
| reason         | String  | <b>参数描述：</b> 本次故障原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| related_task   | String  | <b>参数描述：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                          |
| recover_result | String  | <b>参数描述：</b> 本次故障执行结果。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• recovering: 执行中</li><li>• success: 成功</li><li>• failed: 失败</li><li>• downgrade: 策略降级</li><li>• terminated: 策略被终止</li><li>• quotaExceeded: 策略执行次数超限制</li></ul>                                                            |

表 6-194 JobAlgorithmResponse

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                        | String | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>id：只取算法的id</li><li>subscription_id+item_version_id：取算法的订阅id和版本id</li><li>code_dir+boot_file：取训练作业的代码目录和启动文件</li></ul> |
| name                      | String | <b>参数解释：</b> 算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                          |
| subscription_id           | String | <b>参数解释：</b> 订阅算法的订阅ID。应与item_version_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |
| item_version_id           | String | <b>参数解释：</b> 订阅算法的版本。应与subscription_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| code_dir                  | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现，如果boot_file已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                            |
| boot_file                 | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现，如果code_dir已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                            |
| autosearch_config_path    | String | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的yaml配置路径，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/file.yaml”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| autosearch_framework_path | String | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的框架代码目录，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/files/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                            |
| command                   | String | <b>参数解释：</b> 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。例如python train.py。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                     |

| 参数             | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parameters     | Array of <b>ParameterResp</b> objects | <b>参数解释</b> : 训练作业的运行参数。                                                                                                                                                                          |
| policies       | <b>policies</b> object                | <b>参数解释</b> : 作业支持的策略。                                                                                                                                                                            |
| inputs         | Array of <b>InputResp</b> objects     | <b>参数解释</b> : 训练作业的数据输入。                                                                                                                                                                          |
| outputs        | Array of <b>OutputResp</b> objects    | <b>参数解释</b> : 训练作业的结果输出。                                                                                                                                                                          |
| engine         | <b>JobEngineResp</b> object           | <b>参数解释</b> : 训练作业的引擎。使用算法管理的算法id或订阅算法subscription_id+item_version_id创建作业时, 无需填写。                                                                                                                 |
| local_code_dir | String                                | <b>参数解释</b> : 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录;</li><li>• v1兼容模式下, 当前字段不生效;</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时, 当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| working_dir    | String                                | <b>参数解释</b> : 运行算法时所在的工作目录。规则:<br>v1兼容模式下, 当前字段不生效。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。                                                                                                                         |
| environments   | Array of Map<String,String> objects   | <b>参数解释</b> : 训练作业的环境变量。格式: "key":"value", 无需填写。                                                                                                                                                  |
| summary        | <b>SummaryResp</b> object             | <b>参数解释</b> : 可视化日志summary。                                                                                                                                                                       |

表 6-195 ParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| name  | String | <b>参数解释</b> : 参数名称。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释</b> : 参数值。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。  |

| 参数               | 参数类型                           | 描述                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| description      | String                         | 参数解释：参数描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object       | 参数解释：参数属性。                |
| i18n_description | <b>i18n_description</b> object | 参数解释：国际化描述。               |

表 6-196 constraint

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                        |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable    | Boolean          | 参数解释：是否可编辑。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul>      |
| required    | Boolean          | 参数解释：是否必须。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>         |
| sensitive   | Boolean          | 参数解释：是否敏感。该功能暂未实现。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | 参数解释：有效范围。                                                                                                |

表 6-197 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                      |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | 参数解释：国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> 取值范围：不涉及。 |
| description | String | 参数解释：国际化语种的描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                           |

表 6-198 policies

| 参数          | 参数类型                               | 描述           |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a> object | 参数解释：超参搜索配置。 |

表 6-199 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                           | 描述                           |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| skip_search_params | String                                         | 参数解释：需要排除的超参组合。<br>取值范围：不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects  | 参数解释：搜索指标列表。                 |
| search_params      | Array of <a href="#">search_params</a> objects | 参数解释：搜索参数。                   |
| algo_configs       | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。                 |

表 6-200 reward\_attrs

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | 参数解释：指标名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                 |
| mode  | String | 参数解释：搜索方向。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>取值范围：不涉及。                                                                              |

表 6-201 search\_params

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| name | String | 参数解释：超参名称。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_type          | String           | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框。</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架。</li></ul> |
| lower_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| upper_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| discrete_points_num | String           | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| discrete_values     | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。                                                                                                                                                                                |

表 6-202 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| name   | String                                                             | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。                      |

表 6-203 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-204 InputResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | String                             | 参数解释：数据输入通道名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                               |
| description       | String                             | 参数解释：数据输入通道描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                             |
| local_dir         | String                             | 参数解释：数据输入通道映射的容器本地路径。例如，“/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0”。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| access_method     | String                             | 参数解释：数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote            | InputDataInfoResp object           | 参数解释：数据实际输入信息。                                                                                                            |
| remote_constraint | Array of remote_constraint objects | 参数解释：数据输入约束。                                                                                                              |

表 6-205 InputDataInfoResp

| 参数      | 参数类型           | 描述                   |
|---------|----------------|----------------------|
| dataset | dataset object | 参数解释：数据输入信息为数据集。     |
| obs     | obs object     | 参数解释：数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-206 dataset

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 参数解释：训练作业的数据集ID。<br>取值范围：不涉及。                                        |
| version_id | String | 参数解释：训练作业的数据集版本ID。<br>约束限制：使用旧版数据集即service_type不为V3时必填。<br>取值范围：不涉及。 |



| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url      | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL，ModelArts会通过数据集ID和数据集版本ID自动解析生成。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。              |
| service_type | String | <b>参数解释：</b> 数据集服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 取值为V3时表示使用的是资产服务提供的数据集，其他表示旧版数据集。 |
| name         | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                     |

表 6-207 obs

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-208 remote\_constraint

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type  | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| attributes | String | <b>参数解释：</b> 相关属性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>数据输入为数据集时： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format：数据格式</li><li>data_segmentation：数据切分方式</li><li>dataset_type：标注类型</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-209 OutputResp

| 参数            | 参数类型              | 描述                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| description   | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| local_dir     | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| access_method | String            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote        | RemoteResp object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                                                                                                   |

表 6-210 JobEngineResp

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格 ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |
| engine_name          | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| engine_version       | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| image_url            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的自定义镜像地址，地址从swr服务获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                    |
| install_sys_packages | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否需要安装训练平台指定的 moxing 版本。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：需要</li><li>false：不需要</li></ul> |

表 6-211 SummaryResp

| 参数           | 参数类型                                         | 描述                           |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| log_dir      | <b>LogDirResp</b><br>object                  | 参数解释：训练作业可视化日志输出。            |
| data_sources | Array of<br><b>DataSourceResp</b><br>objects | 参数解释：可视化作业或训练作业调试模式的可视化日志输入。 |

表 6-212 LogDirResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述                |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| pfs | <b>PFSSummaryResp</b><br>object | 参数解释：obs并行文件系统输出。 |

表 6-213 PFSSummaryResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                                |
|----------|--------|-----------------------------------|
| pfs_path | String | 参数解释：obs并行文件系统路径url。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-214 DataSourceResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述          |
|-----|---------------------------------|-------------|
| job | <b>JobSummaryResp</b><br>object | 参数解释：作业数据源。 |

表 6-215 JobSummaryResp

| 参数     | 参数类型   | 描述                        |
|--------|--------|---------------------------|
| job_id | String | 参数解释：训练作业id。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-216 TaskResponse

| 参数              | 参数类型                                | 描述                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| role            | String                              | <b>参数解释：</b> 任务角色，该功能暂未支持。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| algorithm       | <b>TaskResponseAlgorithm</b> object | <b>参数解释：</b> 算法管理算法配置。                          |
| task_resource   | <b>FlavorResponse</b> object        | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息。                      |
| log_export_path | <b>log_export_path</b> object       | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存信息。                        |

表 6-217 TaskResponseAlgorithm

| 参数             | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir       | String                        | <b>参数解释：</b> 算法启动文件所在目录绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| boot_file      | String                        | <b>参数解释：</b> 算法启动文件绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| inputs         | <b>AlgorithmInput</b> object  | <b>参数解释：</b> 算法输入通道信息。                                                                                                                                                                        |
| outputs        | <b>AlgorithmOutput</b> object | <b>参数解释：</b> 算法输出通道信息。                                                                                                                                                                        |
| engine         | <b>AlgorithmEngine</b> object | <b>参数解释：</b> 异构作业所依赖的引擎。                                                                                                                                                                      |
| local_code_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录；</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效；</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| working_dir    | String                        | <b>参数解释：</b> 运行算法时所在的工作目录。规则：v1兼容模式下，当前字段不生效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| environments   | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 训练作业相关的环境变量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                |

表 6-218 AlgorithmInput

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| name      | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| local_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote    | <b>AlgorithmRemote</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输入信息，异构作业只支持OBS。                    |

表 6-219 AlgorithmRemote

| 参数  | 参数类型                        | 描述                           |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| obs | <b>RemoteObsResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-220 AlgorithmOutput

| 参数        | 参数类型                     | 描述                                                                 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| name      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                        |
| local_dir | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                 |
| remote    | <b>RemoteResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                             |
| mode      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输模式，默认为“upload_periodically”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| period    | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输周期，默认为30s。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |

表 6-221 RemoteResp

| 参数  | 参数类型                                    | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| obs | <a href="#">RemoteObsResp</a><br>object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-222 RemoteObsResp

| 参数      | 参数类型   | 描述                                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-223 AlgorithmEngine

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的ID。如“caffe-1.0.0-python2.7”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                       |
| engine_name    | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的名称。如“Caffe”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| engine_version | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的版本。对一个引擎名称，有多个版本的引擎，如使用python2.7的"Caffe-1.0.0-python2.7"等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| v1_compatible  | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否为v1兼容模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：兼容v1</li><li>• false：不兼容v1</li></ul> |
| run_user       | String  | <b>参数解释：</b> 引擎默认启动用户uid。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                            |
| image_url      | String  | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |

表 6-224 FlavorResponse

| 参数          | 参数类型                      | 描述                              |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| pool_id     | String                    | 参数解释：训练作业选择的资源池ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| flavor_id   | String                    | 参数解释：资源规格的ID。<br>取值范围：不涉及。      |
| flavor_name | String                    | 参数解释：资源规格的名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| max_num     | Integer                   | 参数解释：资源规格的最大节点数。<br>取值范围：不涉及。   |
| billing     | BillingInfo object        | 参数解释：资源规格计费信息。                  |
| flavor_info | FlavorInfoResponse object | 参数解释：资源规格详细信息。                  |
| attributes  | Map<String,String>        | 参数解释：其他规格属性。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-225 FlavorInfoResponse

| 参数      | 参数类型                | 描述                                                 |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer             | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object          | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object          | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object          | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object       | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | DiskResponse object | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-226 DiskResponse

| 参数   | 参数类型    | 描述                      |
|------|---------|-------------------------|
| size | Integer | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数   | 参数类型   | 描述                        |
|------|--------|---------------------------|
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-227 log\_export\_path

| 参数      | 参数类型   | 描述                  |
|---------|--------|---------------------|
| obs_url | String | 参数解释：训练作业日志保存OBS路径。 |

表 6-228 SpecResponse

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                                      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| resource        | <b>Resource</b> object                | 参数解释：训练作业资源规格信息。<br>flavor_id和pool_id+[flavor_id]方式二选一。 |
| volumes         | Array of <b>JobVolumeResp</b> objects | 参数解释：训练作业挂载卷信息。                                         |
| log_export_path | <b>LogExportPathResp</b> object       | 参数解释：训练作业日志输出信息。                                        |
| schedule_policy | <b>SchedulePolicyResp</b> object      | 参数解释：训练作业调度策略。                                          |
| custom_metrics  | Array of <b>CustomMetrics</b> objects | 参数解释：指标采集配置。                                            |
| output_model    | <b>OutputModelResp</b> object         | 参数解释：自定义训练作业产物输出信息。                                     |
| asset_model     | <b>AssetModelResp</b> object          | 参数解释：自定义训练作业产物发布成模型的信息。                                 |

表 6-229 Resource

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| policy | String | 参数解释：训练作业资源规格模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>regular：标准模式</li></ul> |



| 参数                                 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_id                          | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格id。<br><b>取值范围：</b> CPU规格专属资源池不支持指定flavor_id。GPU/Ascend规格专属资源池可选取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.pool.visual.xlarge ( 1卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.2xlarge ( 2卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.4xlarge ( 4卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.8xlarge ( 8卡 )</li></ul> |
| flavor_name                        | String                                        | <b>参数解释：</b> 使用flavor_id时，由ModelArts返回的只读规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| node_count                         | Integer                                       | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源副本数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_id                            | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_group_id                      | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池联邦ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| flavor_detail                      | <b>FlavorDetail</b> object                    | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息（该字段只有公共资源池存在）。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| main_container_allocated_resources | <b>MainContainerAllocatedResources</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业训练容器实际到手的资源规格。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| main_container_customized_flavor   | <b>MainContainerCustomizedFlavor</b> object   | <b>参数解释：</b> 训练作业自定义规格。<br><b>取值范围：</b> cpu核数与内存大于零，加速卡卡数大于等于零。                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 6-230 FlavorDetail

| 参数          | 参数类型                      | 描述                     |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| billing     | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 资源规格计费信息。 |
| flavor_info | <b>FlavorInfo</b> object  | <b>参数解释：</b> 资源规格详细信息。 |

表 6-231 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-232 FlavorInfo

| 参数      | 参数类型          | 描述                                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer       | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object    | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object    | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object    | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | Disk object   | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-233 Cpu

| 参数       | 参数类型    | 描述                       |
|----------|---------|--------------------------|
| arch     | String  | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |
| core_num | Integer | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-234 Gpu

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| unit_num     | Integer | 参数解释：gpu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String  | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |

| 参数     | 参数类型   | 描述                    |
|--------|--------|-----------------------|
| memory | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-235 Npu

| 参数           | 参数类型   | 描述                       |
|--------------|--------|--------------------------|
| unit_num     | String | 参数解释：npu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |
| memory       | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-236 Memory

| 参数   | 参数类型    | 描述                       |
|------|---------|--------------------------|
| size | Integer | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit | String  | 参数解释：内存单元数。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-237 Disk

| 参数   | 参数类型   | 描述                              |
|------|--------|---------------------------------|
| size | String | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。         |
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位，一般为GB。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-238 MainContainerAllocatedResources

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| cpu_arch | String | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                   |
|------------------|--------|------------------------------------------------------|
| cpu_core_num     | Float  | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。                                |
| mem_size         | Float  | 参数解释：内存信息。<br>取值范围：不涉及。                              |
| accelerator_num  | Float  | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：不涉及。                             |
| accelerator_type | String | 参数解释：加速卡类型。如：ascend-Snt9b，ascend-snt9c等<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-239 MainContainerCustomizedFlavor

| 参数              | 参数类型  | 描述                         |
|-----------------|-------|----------------------------|
| cpu_core_num    | Float | 参数解释：cpu核数。<br>取值范围：大于零。   |
| mem_size        | Float | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：大于零。    |
| accelerator_num | Float | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：大于等于零。 |

表 6-240 JobVolumeResp

| 参数  | 参数类型           | 描述              |
|-----|----------------|-----------------|
| nfs | NfsResp object | 参数解释：nfs方式的挂载卷。 |

表 6-241 NfsResp

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                        |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| nfs_server_path | String | 参数解释：nfs服务端路径，如：“10.10.10.10:/example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path      | String | 参数解释：挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。          |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only | Boolean | <b>参数解释：</b> nfs挂载卷在容器中是否只读。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读</li><li>• false：非只读</li></ul> |

表 6-242 LogExportPathResp

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| obs_url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的OBS地址，如：“obs://example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| host_path | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |

表 6-243 SchedulePolicyResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| required_affinity | <b>RequiredAffinityResp</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业亲和要求。                                                                                                    |
| priority          | Integer                            | <b>参数解释：</b> 训练作业优先级。<br><b>取值范围：</b> 0-3                                                                                 |
| preemptible       | Boolean                            | <b>参数解释：</b> 是否可以被抢占。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可以被抢占</li><li>• false：不可以被抢占</li></ul> |

表 6-244 RequiredAffinityResp

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affinity_type | String | <b>参数解释：</b> 亲和调度策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• cabinet：强整柜调度</li><li>• hyperinstance：超节点亲和调度</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                       |
|---------------------|---------|--------------------------|
| affinity_group_size | Integer | 参数解释：亲和组大小。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-245 CustomMetrics

| 参数       | 参数类型                  | 描述               |
|----------|-----------------------|------------------|
| exec     | <b>Exec</b> object    | 参数解释：命令行方式采集指标。  |
| http_get | <b>HttpGet</b> object | 参数解释：http方式采集指标。 |

表 6-246 Exec

| 参数      | 参数类型             | 描述                           |
|---------|------------------|------------------------------|
| command | Array of strings | 参数解释：命令行方式采集指标。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-247 HttpGet

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                |
|------|---------|---------------------------------------------------|
| path | String  | 参数解释：http获取指标的url路径，与下面的端口必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |
| port | Integer | 参数解释：http获取指标的端口，与上面的url路径必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-248 OutputModelResp

| 参数  | 参数类型                       | 描述                                     |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| obs | <b>ObsModelResp</b> object | 参数解释：自定义训练作业产物保存的OBS输出信息。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-249 ObsModelResp

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| obs_url    | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的 OBS 地址，如：“obs://example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-250 AssetModelResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                        |
|----------|--------|---------------------------|
| id       | String | 参数解释：模型id。<br>取值范围：不涉及。   |
| name     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| code     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| version  | String | 参数解释：模型发布版本。<br>取值范围：不涉及。 |
| location | String | 参数解释：模型发布地址。<br>取值范围：不涉及。 |
| desc     | String | 参数解释：模型描述。<br>取值范围：不涉及。   |
| series   | String | 参数解释：模型品牌。<br>取值范围：不涉及。   |
| type     | String | 参数解释：模型类型。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-251 JobEndpointsResp

| 参数          | 参数类型                     | 描述                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| ssh         | <b>SSHResp</b> object    | 参数解释：SSH连接信息。        |
| jupyter_lab | <b>JupyterLab</b> object | 参数解释：JupyterLab连接信息。 |

| 参数                 | 参数类型                               | 描述                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| tensorboard        | <b>Tensorboard</b><br>object       | 参数解释：Tensorboard连接信息。        |
| mindstudio_insight | <b>MindStudioInsight</b><br>object | 参数解释：MindStudio Insight连接信息。 |

表 6-252 SSHResp

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                      |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings                    | 参数解释：SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br>取值范围：不涉及。 |
| task_urls      | Array of <b>TaskUrls</b><br>objects | 参数解释：SSH连接地址信息。                                         |

表 6-253 TaskUrls

| 参数   | 参数类型   | 描述                             |
|------|--------|--------------------------------|
| task | String | 参数解释：训练作业的任务ID。<br>取值范围：不涉及。   |
| url  | String | 参数解释：训练作业SSH连接地址。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-254 JupyterLab

| 参数    | 参数类型   | 描述                                       |
|-------|--------|------------------------------------------|
| url   | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab地址。<br>取值范围：不涉及。     |
| token | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab token。<br>取值范围：不涉及。 |



表 6-255 Tensorboard

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-256 MindStudioInsight

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-257 MasJobConfig

| 参数                | 参数类型                         | 描述       |
|-------------------|------------------------------|----------|
| ft_job_uuid       | String                       | 模型ID     |
| ft_train_type     | String                       | 模型训练类型   |
| model_type        | String                       | 模型类型     |
| train_output_path | String                       | 训练作业输出路径 |
| train_process     | Double                       | 作业训练输出路径 |
| checkpoint_id     | String                       | 断点ID     |
| task_env          | <b>TaskEnv</b> object        | 精调作业训练参数 |
| checkpoint_config | <b>CheckpointConf</b> object | 断点配置信息   |

表 6-258 TaskEnv

| 参数   | 参数类型                                    | 描述         |
|------|-----------------------------------------|------------|
| envs | Array of <a href="#">EnvVar</a> objects | 精调训练环境变量信息 |

表 6-259 EnvVar

| 参数          | 参数类型             | 描述        |
|-------------|------------------|-----------|
| label       | String           | 标签        |
| des         | String           | 描述信息      |
| env_name    | String           | 环境变量名称    |
| env_type    | String           | 环境变量类型    |
| value       | String           | 环境变量值     |
| modifiable  | Boolean          | 环境变量是否可修改 |
| displayable | Boolean          | 环境变量是否展示  |
| used_steps  | Array of strings | 环境变量使用阶段  |

表 6-260 CheckpointConf

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| checkpoint_id        | String  | 断点ID                              |
| save_checkpoints_max | Integer | 保存续训任务的步数。<br>0: 关闭不保, -1: 自动无限制。 |
| skipped_steps        | Integer | 跳过步数, 0表示不跳过。                     |
| restore_training     | Integer | 是否续训任务。<br>0: 非续训, 1:续训。          |

状态码: 400

表 6-261 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| error_msg  | String | 错误信息。 |
| error_code | String | 错误码。  |

| 参数             | 参数类型   | 描述      |
|----------------|--------|---------|
| error_solution | String | 错误解决建议。 |

## 请求示例

- 创建免费规格的训练作业。设置作业名称为“TestModelArtsJob”，描述为“This is a ModelArts job”。算法依赖的是id为3f5d6706-7b67-408d-8ba0-ec08048c45ed的算法，该算法未定义inputs与outputs，规格选用的是gpu免费规格。

POST https://endpoint/v2/{project\_id}/training-jobs

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "425b7087-83de-49ed-9e40-5bb642be956f",
 "name": "TestModelArtsJob",
 "description": "This is a ModelArts job",
 "create_time": 1637045545982,
 "workspace_id": "0",
 "user_name": ""
 },
 "algorithm": {
 "id": "3f5d6706-7b67-408d-8ba0-ec08048c45ed",
 "name": "ttt-obs-gpu",
 "code_dir": "/cn-north-4-rse/test/moxingtest-code/",
 "boot_file": "/cn-north-4-rse/test/moxingtest-code/test_obs_gpu.py",
 "parameters": [{
 "name": "input_dir",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "s://cn-north-4-rse/test/moxingtest-dir/",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": true,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
],
 {
 "name": "input_file",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "obs://cn-north-4-rse/test/moxingtest/",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": true,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 },
 {
 "name": "large_file_method",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "1",
 "constraint": {
 "type": "Integer",
 "editable": true,
 "required": true,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
}
```

```
 "valid_range": []
 }
},
"engine": {
 "engine_id": "horovod-cp36-tf-1.16.2",
 "engine_name": "Horovod",
 "engine_version": "0.16.2-TF-1.13.1-python3.6"
},
"policies": { }
},
"spec": {
 "resource": {
 "flavor_id": "modelarts.p3.large.public.free",
 "node_count": 1
 },
 "log_export_path": { },
 "custom_metrics": [{
 "http_get": {
 "path": "/raw_text",
 "port": 10001
 }
 }
]
}
```

- 使用自定义镜像创建训练作业。设置作业名称为“TestModelArtsJob2”，描述为“This is a ModelArts job2”的自定义镜像训练作业。使用专属资源池和nfs挂载。

POST https://endpoint/v2/{project\_id}/training-jobs

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "name": "TestModelArtsJob2",
 "description": "This is a ModelArts job2"
 },
 "algorithm": {
 "engine": {
 "image_url": "xxxxxxx/fastseq:1.2"
 },
 "command": "cd /home/ma-user/ddp_demo && sh run_ddp.sh",
 "parameters": [],
 "policies": {
 "auto_search": null
 },
 "environments": {
 "NCCL_DEBUG": "INFO",
 "NCCL_IB_DISABLE": "0"
 }
 },
 "spec": {
 "resource": {
 "flavor_id": "modelarts.pool.visual.xlarge",
 "node_count": 1,
 "pool_id": "poolfaf38d76"
 },
 "log_export_path": {
 "obs_url": "/cn-north-4-training-test/limou/ddp-demo-log/"
 },
 "volumes": [{
 "nfs": {
 "nfs_server_path": "192.168.0.82:/",
 "local_path": "/home/ma-user/nfs/",
 "read_only": false
 }
 }
]
}
```

## 响应示例

状态码：201

ok

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "425b7087-83de-49ed-9e40-5bb642be956f",
 "name": "TestModelArtsJob",
 "description": "This is a ModelArts job",
 "create_time": 1637045545982,
 "workspace_id": "0",
 "user_name": ""
 },
 "status": {
 "phase": "Creating",
 "secondary_phase": "Creating",
 "duration": 0,
 "start_time": 0,
 "node_count_metrics": null,
 "tasks": ["worker-0", "server-0"]
 },
 "algorithm": {
 "id": "3f5d6706-7b67-408d-8ba0-ec08048c45ed",
 "name": "ttt-obs-gpu",
 "code_dir": "/cn-north-4-rse/test/moxingtest-code/",
 "boot_file": "/cn-north-4-rse/test/moxingtest-code/test_obs_gpu.py",
 "parameters": [{
 "name": "input_dir",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "s://cn-north-4-rse/test/moxingtest-dir/",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": true,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
], {
 "name": "input_file",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "obs://cn-north-4-rse/test/moxingtest/",
 "constraint": {
 "type": "String",
 "editable": true,
 "required": true,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }, {
 "name": "large_file_method",
 "description": "",
 "i18n_description": null,
 "value": "1",
 "constraint": {
 "type": "Integer",
 "editable": true,
 "required": true,
 "sensitive": false,
 "valid_type": "None",
 "valid_range": []
 }
 }
],
}
```

```
"engine": {
 "engine_id": "horovod-cp36-tf-1.16.2",
 "engine_name": "Horovod",
 "engine_version": "0.16.2-TF-1.13.1-python3.6"
},
"policies": { }
},
"spec": {
 "resource": {
 "policy": "regular",
 "flavor_id": "modelarts.p3.large.public.free",
 "flavor_name": "Computing GPU(Vnt1) instance",
 "node_count": 1,
 "flavor_detail": {
 "flavor_type": "GPU",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.gpu.free",
 "unit_num": 1
 },
 "flavor_info": {
 "cpu": {
 "arch": "x86",
 "core_num": 8
 },
 "gpu": {
 "unit_num": 1,
 "product_name": "GP-Vnt1",
 "memory": "32GB"
 },
 "memory": {
 "size": 64,
 "unit": "GB"
 }
 }
 },
 "main_container_allocated_resources": {
 "cpu_arch": "x86",
 "cpu_core_num": 5,
 "mem_size": 44,
 "accelerator_num": 1,
 "accelerator_type": "nvidia-v100-pcie32"
 }
 },
 "log_export_path": { },
 "custom_metrics": [{
 "exec": {
 "command": ["cat", "/a/b/c.prom"]
 }
 }, {
 "http_get": {
 "path": "/raw_text",
 "port": 10001
 }
 }]
}
```

**状态码：400**

通用的错误应答消息体格式；如下为id是3f5d6706-7b67-408d-8ba0-ec08048c45ee的算法未找到时的返回信息。

```
{
 "error_msg": "algorithm not found.",
 "error_code": "ModelArts.2755",
 "error_solution": "Check whether the training project information in the request is valid."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 201 | ok                                                                   |
| 400 | 通用的错误应答消息体格式；如下为id是3f5d6706-7b67-408d-8ba0-ec08048c45ee的算法未找到时的返回信息。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.7 查询训练作业详情 - ShowTrainingJobDetails

## 功能介绍

查询训练作业详情接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业的详细信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定训练作业的运行状态和配置信息时，可以通过此接口获取作业详情。使用该接口的前提条件是用户已知训练作业ID，并具有查看作业详情的权限。查询操作完成后，平台将返回包含训练作业的状态、配置、日志等详细信息。若训练作业ID不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                         | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:trainJob:get | Read | trainJob * | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                     | -  | -      |
|                        |      | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

GET /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}

表 6-262 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 6-263 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | String                                     | <b>参数解释：</b> 训练作业类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>job：普通作业</li><li>federated_pool_job：资源池联邦作业</li><li>edge_job：边缘作业</li><li>hetero_job：异构作业</li><li>mrs_job：MRS作业</li><li>autosearch_job：自动化搜索作业</li><li>diag_job：诊断作业</li><li>visualization_job：可视化作业</li></ul> |
| metadata | <a href="#">JobMetadataResponse</a> object | <b>参数解释：</b> 训练作业元信息。                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| 参数           | 参数类型                          | 描述                          |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| status       | Status object                 | 参数解释：训练作业状态信息。              |
| algorithm    | JobAlgorithmResponse object   | 参数解释：训练作业算法。                |
| tasks        | Array of TaskResponse objects | 参数解释：异构训练作业的任务列表。           |
| spec         | SpecResponse object           | 参数解释：训练作业规格参数。              |
| endpoints    | JobEndpointsResponse object   | 参数解释：远程接入训练作业时需要的相关配置。      |
| ftjob_config | MasJobConfig object           | 参数解释：精调训练作业参数。<br>约束限制：不涉及。 |

表 6-264 JobMetadataResponse

| 参数           | 参数类型               | 描述                                                          |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| id           | String             | 参数解释：训练作业ID，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br>取值范围：不涉及。          |
| name         | String             | 参数解释：训练作业名称。<br>取值范围：限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。            |
| workspace_id | String             | 参数解释：指定作业所处的工作空间。<br>取值范围：不涉及。                              |
| description  | String             | 参数解释：对训练作业的描述。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| create_time  | Long               | 参数解释：训练作业创建时间戳，单位为毫秒，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br>取值范围：不涉及。 |
| user_name    | String             | 参数解释：训练作业创建用户的用户名，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br>取值范围：不涉及。    |
| annotations  | Map<String,String> | 参数解释：训练作业高级功能配置。                                            |

表 6-265 Status

| 参数                 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase              | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业一级状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：创建中</li><li>Pending：等待中</li><li>Running：运行中</li><li>Failed：运行失败</li><li>Completed：已完成</li><li>Terminating：停止中</li><li>Terminated：已停止</li><li>Abnormal：异常</li></ul>                                                                                                   |
| secondary_phase    | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业二级状态为内部详细状态，可能会增加、修改、删除，不建议依赖。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：创建中</li><li>Queuing：排队中</li><li>Running：运行中</li><li>Failed：运行失败</li><li>Completed：已完成</li><li>Terminating：停止中</li><li>Terminated：已停止</li><li>CreateFailed：创建失败</li><li>TerminatedFailed：停止失败</li><li>Unknown：未知状态</li><li>Lost：异常</li></ul> |
| duration           | Long                                          | <b>参数解释：</b> 训练作业运行时长，单位为毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| node_count_metrics | Array<Array<Integer>>                         | <b>参数解释：</b> 训练作业运行时节点数变化指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tasks              | Array of strings                              | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| start_time         | Long                                          | <b>参数解释：</b> 训练作业开始时间，格式为时间戳。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| task_statuses      | Array of <a href="#">TaskStatuses</a> objects | <b>参数解释：</b> 训练首个失败子任务状态信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 参数              | 参数类型                                           | 描述                          |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| running_records | Array of <a href="#">RunningRecord</a> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业运行及故障恢复记录。 |

表 6-266 TaskStatuses

| 参数        | 参数类型    | 描述                                             |
|-----------|---------|------------------------------------------------|
| task      | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| exit_code | Integer | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务退出码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| message   | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务错误消息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-267 RunningRecord

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_at     | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行开始时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| end_at       | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| xpu_start_at | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行加速卡启动时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                              |
| start_type   | String  | <b>参数解释：</b> 本次运行的启动方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>init_or_rescheduled：代表本次启动为被调度后的首次运行，包括初次启动及调度恢复后的运行。</li><li>restarted：代表本次启动非被调度后的首次运行，为进程重启后的运行。</li></ul> |
| end_reason   | String  | <b>参数解释：</b> 本次运行结束原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |

| 参数                           | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_related_task             | String                         | <b>参数解释：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                               |
| end_recover                  | String                         | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时最终采取的故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>• proc_restart: 进程原地重启</li><li>• npu_step_retry: Step重计算</li><li>• pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>• job_reschedule: Job级重调度</li><li>• job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |
| end_recover_before_downgrade | String                         | <b>参数解释：</b> 策略之间存在降级关系，即策略执行失败后会降级到指定的其他策略，end_recover_before_downgrade是end_recover降级前所采取的容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 取值范围同end_recover。                                                                                                                                                                                  |
| recover_records              | Array of RecoverRecord objects | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时采取的所有故障容忍策略详情。                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表 6-268 RecoverRecord

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                           |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| recover_start_at | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略开始执行时间的unix时间戳，单位为秒(s)，同时也是故障发生时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| recover_end_at   | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。              |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recover        | String | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• npu_step_retry: Step重计算</li><li>• npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>• proc_restart: 进程原地重启</li><li>• pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>• job_reschedule: Job级重调度</li><li>• job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |
| fault_scenario | String | <b>参数描述：</b> 本次故障场景。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• chip_fault: 芯片故障</li><li>• node_fault: 节点故障</li><li>• job_failed: 作业失败退出</li><li>• job_hanged: 作业卡死</li><li>• job_subhealth: 作业亚健康</li><li>• error_in_log: 日志异常</li></ul>                                                  |
| reason         | String | <b>参数描述：</b> 本次故障原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| related_task   | String | <b>参数描述：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                          |
| recover_result | String | <b>参数描述：</b> 本次故障执行结果。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• recovering: 执行中</li><li>• success: 成功</li><li>• failed: 失败</li><li>• downgrade: 策略降级</li><li>• terminated: 策略被终止</li><li>• quotaExceeded: 策略执行次数超限制</li></ul>                                                            |

表 6-269 JobAlgorithmResponse

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                        | String | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>id：只取算法的id</li><li>subscription_id+item_version_id：取算法的订阅id和版本id</li><li>code_dir+boot_file：取训练作业的代码目录和启动文件</li></ul> |
| name                      | String | <b>参数解释：</b> 算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                          |
| subscription_id           | String | <b>参数解释：</b> 订阅算法的订阅ID。应与item_version_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |
| item_version_id           | String | <b>参数解释：</b> 订阅算法的版本。应与subscription_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| code_dir                  | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现，如果boot_file已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                            |
| boot_file                 | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现，如果code_dir已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                            |
| autosearch_config_path    | String | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的yaml配置路径，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/file.yaml”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| autosearch_framework_path | String | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的框架代码目录，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/files/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                            |
| command                   | String | <b>参数解释：</b> 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。例如python train.py。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                     |

| 参数             | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parameters     | Array of <b>ParameterResp</b> objects | <b>参数解释</b> : 训练作业的运行参数。                                                                                                                                                                          |
| policies       | <b>policies</b> object                | <b>参数解释</b> : 作业支持的策略。                                                                                                                                                                            |
| inputs         | Array of <b>InputResp</b> objects     | <b>参数解释</b> : 训练作业的数据输入。                                                                                                                                                                          |
| outputs        | Array of <b>OutputResp</b> objects    | <b>参数解释</b> : 训练作业的结果输出。                                                                                                                                                                          |
| engine         | <b>JobEngineResp</b> object           | <b>参数解释</b> : 训练作业的引擎。使用算法管理的算法id或订阅算法subscription_id+item_version_id创建作业时, 无需填写。                                                                                                                 |
| local_code_dir | String                                | <b>参数解释</b> : 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录;</li><li>• v1兼容模式下, 当前字段不生效;</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时, 当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| working_dir    | String                                | <b>参数解释</b> : 运行算法时所在的工作目录。规则:<br>v1兼容模式下, 当前字段不生效。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。                                                                                                                         |
| environments   | Array of Map<String,String> objects   | <b>参数解释</b> : 训练作业的环境变量。格式: "key":"value", 无需填写。                                                                                                                                                  |
| summary        | <b>SummaryResp</b> object             | <b>参数解释</b> : 可视化日志summary。                                                                                                                                                                       |

表 6-270 ParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| name  | String | <b>参数解释</b> : 参数名称。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释</b> : 参数值。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。  |

| 参数               | 参数类型                           | 描述                        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| description      | String                         | 参数解释：参数描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object       | 参数解释：参数属性。                |
| i18n_description | <b>i18n_description</b> object | 参数解释：国际化描述。               |

表 6-271 constraint

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                        |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable    | Boolean          | 参数解释：是否可编辑。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul>      |
| required    | Boolean          | 参数解释：是否必须。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>         |
| sensitive   | Boolean          | 参数解释：是否敏感。该功能暂未实现。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | 参数解释：有效范围。                                                                                                |

表 6-272 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                      |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | 参数解释：国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> 取值范围：不涉及。 |
| description | String | 参数解释：国际化语种的描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                           |



表 6-273 policies

| 参数          | 参数类型                               | 描述           |
|-------------|------------------------------------|--------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a> object | 参数解释：超参搜索配置。 |

表 6-274 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                           | 描述                           |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| skip_search_params | String                                         | 参数解释：需要排除的超参组合。<br>取值范围：不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects  | 参数解释：搜索指标列表。                 |
| search_params      | Array of <a href="#">search_params</a> objects | 参数解释：搜索参数。                   |
| algo_configs       | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | 参数解释：搜索算法配置。                 |

表 6-275 reward\_attrs

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | 参数解释：指标名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                 |
| mode  | String | 参数解释：搜索方向。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>max：表示指标值越大越好</li><li>min：表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | 参数解释：指标正则表达式。<br>取值范围：不涉及。                                                                              |

表 6-276 search\_params

| 参数   | 参数类型   | 描述                      |
|------|--------|-------------------------|
| name | String | 参数解释：超参名称。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_type          | String           | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框。</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架。</li></ul> |
| lower_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| upper_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| discrete_points_num | String           | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| discrete_values     | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。                                                                                                                                                                                |

表 6-277 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| name   | String                                                             | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。                      |

表 6-278 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-279 InputResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | String                             | 参数解释：数据输入通道名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                               |
| description       | String                             | 参数解释：数据输入通道描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                             |
| local_dir         | String                             | 参数解释：数据输入通道映射的容器本地路径。例如，“/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0”。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| access_method     | String                             | 参数解释：数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote            | InputDataInfoResp object           | 参数解释：数据实际输入信息。                                                                                                            |
| remote_constraint | Array of remote_constraint objects | 参数解释：数据输入约束。                                                                                                              |

表 6-280 InputDataInfoResp

| 参数      | 参数类型           | 描述                   |
|---------|----------------|----------------------|
| dataset | dataset object | 参数解释：数据输入信息为数据集。     |
| obs     | obs object     | 参数解释：数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-281 dataset

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 参数解释：训练作业的数据集ID。<br>取值范围：不涉及。                                        |
| version_id | String | 参数解释：训练作业的数据集版本ID。<br>约束限制：使用旧版数据集即service_type不为V3时必填。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url      | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL，ModelArts会通过数据集ID和数据集版本ID自动解析生成。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。              |
| service_type | String | <b>参数解释：</b> 数据集服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 取值为V3时表示使用的是资产服务提供的数据集，其他表示旧版数据集。 |
| name         | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                     |

表 6-282 obs

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-283 remote\_constraint

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type  | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| attributes | String | <b>参数解释：</b> 相关属性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>数据输入为数据集时： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format：数据格式</li><li>data_segmentation：数据切分方式</li><li>dataset_type：标注类型</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-284 OutputResp

| 参数            | 参数类型              | 描述                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| description   | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| local_dir     | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| access_method | String            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote        | RemoteResp object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                                                                                                   |

表 6-285 JobEngineResp

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格 ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |
| engine_name          | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| engine_version       | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| image_url            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的自定义镜像地址，地址从swr服务获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                    |
| install_sys_packages | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否需要安装训练平台指定的 moxing 版本。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：需要</li><li>false：不需要</li></ul> |

表 6-286 SummaryResp

| 参数           | 参数类型                                         | 描述                           |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| log_dir      | <b>LogDirResp</b><br>object                  | 参数解释：训练作业可视化日志输出。            |
| data_sources | Array of<br><b>DataSourceResp</b><br>objects | 参数解释：可视化作业或训练作业调试模式的可视化日志输入。 |

表 6-287 LogDirResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述                |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| pfs | <b>PFSSummaryResp</b><br>object | 参数解释：obs并行文件系统输出。 |

表 6-288 PFSSummaryResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                                |
|----------|--------|-----------------------------------|
| pfs_path | String | 参数解释：obs并行文件系统路径url。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-289 DataSourceResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述          |
|-----|---------------------------------|-------------|
| job | <b>JobSummaryResp</b><br>object | 参数解释：作业数据源。 |

表 6-290 JobSummaryResp

| 参数     | 参数类型   | 描述                        |
|--------|--------|---------------------------|
| job_id | String | 参数解释：训练作业id。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-291 TaskResponse

| 参数              | 参数类型                                | 描述                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| role            | String                              | <b>参数解释：</b> 任务角色，该功能暂未支持。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| algorithm       | <b>TaskResponseAlgorithm</b> object | <b>参数解释：</b> 算法管理算法配置。                          |
| task_resource   | <b>FlavorResponse</b> object        | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息。                      |
| log_export_path | <b>log_export_path</b> object       | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存信息。                        |

表 6-292 TaskResponseAlgorithm

| 参数             | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir       | String                        | <b>参数解释：</b> 算法启动文件所在目录绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| boot_file      | String                        | <b>参数解释：</b> 算法启动文件绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| inputs         | <b>AlgorithmInput</b> object  | <b>参数解释：</b> 算法输入通道信息。                                                                                                                                                                        |
| outputs        | <b>AlgorithmOutput</b> object | <b>参数解释：</b> 算法输出通道信息。                                                                                                                                                                        |
| engine         | <b>AlgorithmEngine</b> object | <b>参数解释：</b> 异构作业所依赖的引擎。                                                                                                                                                                      |
| local_code_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录；</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效；</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| working_dir    | String                        | <b>参数解释：</b> 运行算法时所在的工作目录。规则：v1兼容模式下，当前字段不生效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| environments   | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 训练作业相关的环境变量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                |

表 6-293 AlgorithmInput

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| name      | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| local_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote    | <b>AlgorithmRemote</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输入信息，异构作业只支持OBS。                    |

表 6-294 AlgorithmRemote

| 参数  | 参数类型                        | 描述                           |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| obs | <b>RemoteObsResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-295 AlgorithmOutput

| 参数        | 参数类型                     | 描述                                                                 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| name      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                        |
| local_dir | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                 |
| remote    | <b>RemoteResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                             |
| mode      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输模式，默认为“upload_periodically”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| period    | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输周期，默认为30s。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |



表 6-296 RemoteResp

| 参数  | 参数类型                                    | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| obs | <a href="#">RemoteObsResp</a><br>object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-297 RemoteObsResp

| 参数      | 参数类型   | 描述                                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-298 AlgorithmEngine

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的ID。如“caffe-1.0.0-python2.7”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                       |
| engine_name    | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的名称。如“Caffe”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| engine_version | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的版本。对一个引擎名称，有多个版本的引擎，如使用python2.7的"Caffe-1.0.0-python2.7"等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| v1_compatible  | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否为v1兼容模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：兼容v1</li><li>• false：不兼容v1</li></ul> |
| run_user       | String  | <b>参数解释：</b> 引擎默认启动用户uid。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                            |
| image_url      | String  | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |

表 6-299 FlavorResponse

| 参数          | 参数类型                      | 描述                              |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| pool_id     | String                    | 参数解释：训练作业选择的资源池ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| flavor_id   | String                    | 参数解释：资源规格的ID。<br>取值范围：不涉及。      |
| flavor_name | String                    | 参数解释：资源规格的名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| max_num     | Integer                   | 参数解释：资源规格的最大节点数。<br>取值范围：不涉及。   |
| billing     | BillingInfo object        | 参数解释：资源规格计费信息。                  |
| flavor_info | FlavorInfoResponse object | 参数解释：资源规格详细信息。                  |
| attributes  | Map<String,String>        | 参数解释：其他规格属性。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-300 FlavorInfoResponse

| 参数      | 参数类型                | 描述                                                 |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer             | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object          | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object          | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object          | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object       | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | DiskResponse object | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-301 DiskResponse

| 参数   | 参数类型    | 描述                      |
|------|---------|-------------------------|
| size | Integer | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数   | 参数类型   | 描述                        |
|------|--------|---------------------------|
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-302 log\_export\_path

| 参数      | 参数类型   | 描述                  |
|---------|--------|---------------------|
| obs_url | String | 参数解释：训练作业日志保存OBS路径。 |

表 6-303 SpecResponse

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                                      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| resource        | <b>Resource</b> object                | 参数解释：训练作业资源规格信息。<br>flavor_id和pool_id+[flavor_id]方式二选一。 |
| volumes         | Array of <b>JobVolumeResp</b> objects | 参数解释：训练作业挂载卷信息。                                         |
| log_export_path | <b>LogExportPathResp</b> object       | 参数解释：训练作业日志输出信息。                                        |
| schedule_policy | <b>SchedulePolicyResp</b> object      | 参数解释：训练作业调度策略。                                          |
| custom_metrics  | Array of <b>CustomMetrics</b> objects | 参数解释：指标采集配置。                                            |
| output_model    | <b>OutputModelResp</b> object         | 参数解释：自定义训练作业产物输出信息。                                     |
| asset_model     | <b>AssetModelResp</b> object          | 参数解释：自定义训练作业产物发布成模型的信息。                                 |

表 6-304 Resource

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| policy | String | 参数解释：训练作业资源规格模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>regular：标准模式</li></ul> |

| 参数                                 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_id                          | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格id。<br><b>取值范围：</b> CPU规格专属资源池不支持指定flavor_id。GPU/Ascend规格专属资源池可选取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.pool.visual.xlarge ( 1卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.2xlarge ( 2卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.4xlarge ( 4卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.8xlarge ( 8卡 )</li></ul> |
| flavor_name                        | String                                        | <b>参数解释：</b> 使用flavor_id时，由ModelArts返回的只读规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| node_count                         | Integer                                       | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源副本数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_id                            | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_group_id                      | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池联邦ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| flavor_detail                      | <b>FlavorDetail</b> object                    | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息（该字段只有公共资源池存在）。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| main_container_allocated_resources | <b>MainContainerAllocatedResources</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业训练容器实际到手的资源规格。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| main_container_customized_flavor   | <b>MainContainerCustomizedFlavor</b> object   | <b>参数解释：</b> 训练作业自定义规格。<br><b>取值范围：</b> cpu核数与内存大于零，加速卡卡数大于等于零。                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 6-305 FlavorDetail

| 参数          | 参数类型                      | 描述                     |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| billing     | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 资源规格计费信息。 |
| flavor_info | <b>FlavorInfo</b> object  | <b>参数解释：</b> 资源规格详细信息。 |

表 6-306 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-307 FlavorInfo

| 参数      | 参数类型          | 描述                                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer       | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object    | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object    | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object    | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | Disk object   | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-308 Cpu

| 参数       | 参数类型    | 描述                       |
|----------|---------|--------------------------|
| arch     | String  | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |
| core_num | Integer | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-309 Gpu

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| unit_num     | Integer | 参数解释：gpu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String  | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |

| 参数     | 参数类型   | 描述                    |
|--------|--------|-----------------------|
| memory | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-310 Npu

| 参数           | 参数类型   | 描述                       |
|--------------|--------|--------------------------|
| unit_num     | String | 参数解释：npu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |
| memory       | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-311 Memory

| 参数   | 参数类型    | 描述                       |
|------|---------|--------------------------|
| size | Integer | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit | String  | 参数解释：内存单元数。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-312 Disk

| 参数   | 参数类型   | 描述                              |
|------|--------|---------------------------------|
| size | String | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。         |
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位，一般为GB。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-313 MainContainerAllocatedResources

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| cpu_arch | String | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                    |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| cpu_core_num     | Float  | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| mem_size         | Float  | 参数解释：内存信息。<br>取值范围：不涉及。                               |
| accelerator_num  | Float  | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：不涉及。                              |
| accelerator_type | String | 参数解释：加速卡类型。如：ascend-Snt9b, ascend-snt9c等<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-314 MainContainerCustomizedFlavor

| 参数              | 参数类型  | 描述                         |
|-----------------|-------|----------------------------|
| cpu_core_num    | Float | 参数解释：cpu核数。<br>取值范围：大于零。   |
| mem_size        | Float | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：大于零。    |
| accelerator_num | Float | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：大于等于零。 |

表 6-315 JobVolumeResp

| 参数  | 参数类型                  | 描述              |
|-----|-----------------------|-----------------|
| nfs | <b>NfsResp</b> object | 参数解释：nfs方式的挂载卷。 |

表 6-316 NfsResp

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                        |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| nfs_server_path | String | 参数解释：nfs服务端路径，如：“10.10.10.10:/example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path      | String | 参数解释：挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。          |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only | Boolean | <b>参数解释：</b> nfs挂载卷在容器中是否只读。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读</li><li>• false：非只读</li></ul> |

表 6-317 LogExportPathResp

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| obs_url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的OBS地址，如：“obs://example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| host_path | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |

表 6-318 SchedulePolicyResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| required_affinity | <b>RequiredAffinityResp</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业亲和要求。                                                                                                    |
| priority          | Integer                            | <b>参数解释：</b> 训练作业优先级。<br><b>取值范围：</b> 0-3                                                                                 |
| preemptible       | Boolean                            | <b>参数解释：</b> 是否可以被抢占。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可以被抢占</li><li>• false：不可以被抢占</li></ul> |

表 6-319 RequiredAffinityResp

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affinity_type | String | <b>参数解释：</b> 亲和调度策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• cabinet：强整柜调度</li><li>• hyperinstance：超节点亲和调度</li></ul> |



| 参数                  | 参数类型    | 描述                       |
|---------------------|---------|--------------------------|
| affinity_group_size | Integer | 参数解释：亲和组大小。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-320 CustomMetrics

| 参数       | 参数类型                  | 描述               |
|----------|-----------------------|------------------|
| exec     | <b>Exec</b> object    | 参数解释：命令行方式采集指标。  |
| http_get | <b>HttpGet</b> object | 参数解释：http方式采集指标。 |

表 6-321 Exec

| 参数      | 参数类型             | 描述                           |
|---------|------------------|------------------------------|
| command | Array of strings | 参数解释：命令行方式采集指标。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-322 HttpGet

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                |
|------|---------|---------------------------------------------------|
| path | String  | 参数解释：http获取指标的url路径，与下面的端口必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |
| port | Integer | 参数解释：http获取指标的端口，与上面的url路径必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-323 OutputModelResp

| 参数  | 参数类型                       | 描述                                     |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| obs | <b>ObsModelResp</b> object | 参数解释：自定义训练作业产物保存的OBS输出信息。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-324 ObsModelResp

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| obs_url    | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的 OBS 地址，如：“obs://example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-325 AssetModelResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                        |
|----------|--------|---------------------------|
| id       | String | 参数解释：模型id。<br>取值范围：不涉及。   |
| name     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| code     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| version  | String | 参数解释：模型发布版本。<br>取值范围：不涉及。 |
| location | String | 参数解释：模型发布地址。<br>取值范围：不涉及。 |
| desc     | String | 参数解释：模型描述。<br>取值范围：不涉及。   |
| series   | String | 参数解释：模型品牌。<br>取值范围：不涉及。   |
| type     | String | 参数解释：模型类型。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-326 JobEndpointsResp

| 参数          | 参数类型                     | 描述                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| ssh         | <b>SSHResp</b> object    | 参数解释：SSH连接信息。        |
| jupyter_lab | <b>JupyterLab</b> object | 参数解释：JupyterLab连接信息。 |

| 参数                 | 参数类型                            | 描述                           |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------|
| tensorboard        | <b>Tensorboard</b> object       | 参数解释：Tensorboard连接信息。        |
| mindstudio_insight | <b>MindStudioInsight</b> object | 参数解释：MindStudio Insight连接信息。 |

表 6-327 SSHResp

| 参数             | 参数类型                             | 描述                                                      |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings                 | 参数解释：SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br>取值范围：不涉及。 |
| task_urls      | Array of <b>TaskUrls</b> objects | 参数解释：SSH连接地址信息。                                         |

表 6-328 TaskUrls

| 参数   | 参数类型   | 描述                             |
|------|--------|--------------------------------|
| task | String | 参数解释：训练作业的任务ID。<br>取值范围：不涉及。   |
| url  | String | 参数解释：训练作业SSH连接地址。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-329 JupyterLab

| 参数    | 参数类型   | 描述                                       |
|-------|--------|------------------------------------------|
| url   | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab地址。<br>取值范围：不涉及。     |
| token | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab token。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-330 Tensorboard

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-331 MindStudioInsight

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-332 MasJobConfig

| 参数                | 参数类型                         | 描述       |
|-------------------|------------------------------|----------|
| ft_job_uuid       | String                       | 模型ID     |
| ft_train_type     | String                       | 模型训练类型   |
| model_type        | String                       | 模型类型     |
| train_output_path | String                       | 训练作业输出路径 |
| train_process     | Double                       | 作业训练输出路径 |
| checkpoint_id     | String                       | 断点ID     |
| task_env          | <b>TaskEnv</b> object        | 精调作业训练参数 |
| checkpoint_config | <b>CheckpointConf</b> object | 断点配置信息   |

表 6-333 TaskEnv

| 参数   | 参数类型                    | 描述         |
|------|-------------------------|------------|
| envs | Array of EnvVar objects | 精调训练环境变量信息 |

表 6-334 EnvVar

| 参数          | 参数类型             | 描述        |
|-------------|------------------|-----------|
| label       | String           | 标签        |
| des         | String           | 描述信息      |
| env_name    | String           | 环境变量名称    |
| env_type    | String           | 环境变量类型    |
| value       | String           | 环境变量值     |
| modifiable  | Boolean          | 环境变量是否可修改 |
| displayable | Boolean          | 环境变量是否展示  |
| used_steps  | Array of strings | 环境变量使用阶段  |

表 6-335 CheckpointConf

| 参数                   | 参数类型    | 描述                             |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| checkpoint_id        | String  | 断点ID                           |
| save_checkpoints_max | Integer | 保存续训任务的步数。<br>0：关闭不保，-1：自动无限制。 |
| skipped_steps        | Integer | 跳过步数，0表示不跳过。                   |
| restore_training     | Integer | 是否续训任务。<br>0：非续训,，1:续训。        |

请求示例

如下以查询uuid为3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347的训练作业为例。

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347
```

响应示例

状态码：200

ok

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347",
 "name": "trainjob--py14_mem06-108",
 "description": "",
 "create_time": 1636447346315,
 "workspace_id": "0",
 "user_name": ""
 },
 "status": {
 "phase": "Abnormal",
 "secondary_phase": "CreateFailed",
 "duration": 0,
 "start_time": 0,
 "node_count_metrics": [[1636447746000, 0], [1636447755000, 0], [1636447756000, 0]],
 "tasks": ["worker-0"],
 "running_records": [{
 "start_at": 1701327093,
 "end_at": 1701322341,
 "start_type": "init_or_rescheduled",
 "end_recover": "job_reschedule",
 "end_reason": "exit with 127",
 "end_related_task": "worker-2",
 "end_recover_before_downgrade": "npu_proc_restart"
 }, {
 "start_at": 1701323345,
 "end_at": 1701325432,
 "start_type": "init_or_rescheduled",
 "end_reason": "job completed"
 }]
 },
 "algorithm": {
 "code_dir": "obs://test/economic_test/py_minist/",
 "boot_file": "obs://test/economic_test/py_minist/minist_common.py",
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0",
 "remote": {
 "obs": {
 "obs_url": "/test/data/py_minist/"
 }
 }
 }],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/outputs/train_url_0",
 "remote": {
 "obs": {
 "obs_url": "/test/train_output/"
 }
 }
 }],
 "engine": {
 "engine_id": "pytorch-cp36-1.4.0-v2",
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.4.0-python3.6-v2"
 }
 },
 "spec": {
 "resource": {
 "flavor_id": "modelarts.vm.pnt1.large.eco",
 "node_count": 1,
 "flavor_detail": {
 "flavor_type": "GPU",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.gpu.pnt1.eco",
 "unit_num": 1
 }
 }
 }
 }
}
```

```
"flavor_info": {
 "cpu": {
 "arch": "x86",
 "core_num": 8
 },
 "gpu": {
 "unit_num": 1,
 "memory": "8GB"
 },
 "memory": {
 "size": 64,
 "unit": "GB"
 }
},
"main_container_allocated_resources": {
 "cpu_arch": "x86",
 "cpu_core_num": 5,
 "mem_size": 44,
 "accelerator_num": 1,
 "accelerator_type": "nvidia-v100-pcie32"
},
"custom_metrics": [{
 "exec": {
 "command": ["cat", "/a/b/c.prom"]
 }
}, {
 "http_get": {
 "path": "/raw_text",
 "port": 10001
 }
}]
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.8 更新训练作业描述 - ChangeTrainingJobDescription

### 功能介绍

更新训练作业描述接口用于修改已存在的训练作业的描述信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要更新训练作业的描述信息时，可以通过此接口进行修改。使用该接口的前提条件是训练作业已存在且用户具有相应的权限。更新操作完成后，训练作业的描述信息将被更新。若训练作业不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                         | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:trainJob:update | Write | trainJob * | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                     | -  | -      |
|                           |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

PUT /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}

表 6-336 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |



## 请求参数

表 6-337 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 对训练作业的描述。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认为“NULL”。 |

## 响应参数

**状态码：200**

No Content

无

## 请求示例

如下以修改uuid为3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347的训练作业为例。修改成功后再调用[查询训练作业](#)接口即可看到description已被修改。

```
PUT https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347
{
 "description" : "hahaha"
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

No Content

null

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | No Content |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.9 删除训练作业 - DeleteTrainingJob

### 功能介绍

删除训练作业接口用于从ModelArts平台上移除已创建的训练作业。

该接口适用于以下场景：当用户需要清理已完成或不再需要的训练作业时，可以通过此接口删除指定的训练作业。使用该接口的前提条件是训练作业已存在且用户具有删除训练作业的权限。删除操作完成后，训练作业将从平台中永久移除，相关资源和配置也将被清理。若训练作业ID不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                             | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:trainJob:delete | Write | trainJob * | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                         | -  | -      |
|                           |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts:poolType</li><li>• modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}

表 6-338 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

请求参数

无

响应参数

**状态码：202**  
No Content  
无

请求示例

如下以删除uuid为3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347的训练作业为例。

```
DELETE https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347
```

响应示例

**状态码：202**  
No Content  
""

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 202 | No Content |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.10 终止训练作业 - StopTrainingJob

## 功能介绍

终止训练作业接口用于停止ModelArts平台上正在运行的训练作业，只可终止创建中、等待中、运行中的作业。

该接口适用于以下场景：当用户需要提前终止正在进行的训练作业时，可以通过此接口停止作业。使用该接口的前提条件是训练作业正在运行且用户具有终止作业的权限。终止操作完成后，训练作业将停止运行，资源将被释放。若训练作业ID不存在、状态不为运行中或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:trainJob:create | Write | trainJob * | -                                                                                                                                                  | -  | -      |
|                           |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>g:TagKeys</li><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

## URI

POST /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}/actions

表 6-339 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

请求参数

表 6-340 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action_type | 是    | String | <b>参数解释：</b> 对训练作业的操作请求。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• terminate：终止训练作业</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：202

表 6-341 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind         | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• job：普通作业</li><li>• federated_pool_job：资源池联邦作业</li><li>• edge_job：边缘作业</li><li>• hetero_job：异构作业</li><li>• mrs_job：MRS作业</li><li>• autosearch_job：自动化搜索作业</li><li>• diag_job：诊断作业</li><li>• visualization_job：可视化作业</li></ul> |
| metadata     | <a href="#">JobMetadataResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 训练作业元信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status       | <a href="#">Status</a> object                 | <b>参数解释：</b> 训练作业状态信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| algorithm    | <a href="#">JobAlgorithmResponse</a> object   | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tasks        | Array of <a href="#">TaskResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 异构训练作业的任务列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| spec         | <a href="#">SpecResponse</a> object           | <b>参数解释：</b> 训练作业规格参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| endpoints    | <a href="#">JobEndpointsResponse</a> object   | <b>参数解释：</b> 远程接入训练作业时需要的相关配置。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftjob_config | <a href="#">MasJobConfig</a> object           | <b>参数解释：</b> 精调训练作业参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 6-342 JobMetadataResponse

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 训练作业名称。<br><b>取值范围：</b> 限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。   |

| 参数           | 参数类型               | 描述                                                                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | String             | <b>参数解释：</b> 指定作业所处的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                              |
| description  | String             | <b>参数解释：</b> 对训练作业的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                 |
| create_time  | Long               | <b>参数解释：</b> 训练作业创建时间戳，单位为毫秒，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| user_name    | String             | <b>参数解释：</b> 训练作业创建用户的用户名，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| annotations  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 训练作业高级功能配置。                                                    |

表 6-343 Status

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase | String | <b>参数解释：</b> 训练作业一级状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：创建中</li><li>• Pending：等待中</li><li>• Running：运行中</li><li>• Failed：运行失败</li><li>• Completed：已完成</li><li>• Terminating：停止中</li><li>• Terminated：已停止</li><li>• Abnormal：异常</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secondary_phase    | String                         | <p><b>参数解释：</b>训练作业二级状态为内部详细状态，可能会增加、修改、删除，不建议依赖。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：创建中</li><li>• Queuing：排队中</li><li>• Running：运行中</li><li>• Failed：运行失败</li><li>• Completed：已完成</li><li>• Terminating：停止中</li><li>• Terminated：已停止</li><li>• CreateFailed：创建失败</li><li>• TerminatedFailed：停止失败</li><li>• Unknown：未知状态</li><li>• Lost：异常</li></ul> |
| duration           | Long                           | <p><b>参数解释：</b>训练作业运行时长，单位为毫秒。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| node_count_metrics | Array<Array<Integer>>          | <p><b>参数解释：</b>训练作业运行时节点数变化指标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tasks              | Array of strings               | <p><b>参数解释：</b>训练作业子任务名称。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| start_time         | Long                           | <p><b>参数解释：</b>训练作业开始时间，格式为时间戳。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| task_statuses      | Array of TaskStatuses objects  | <p><b>参数解释：</b>训练首个失败子任务状态信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| running_records    | Array of RunningRecord objects | <p><b>参数解释：</b>训练作业运行及故障恢复记录。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 6-344 TaskStatuses

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------|
| task | String | <p><b>参数解释：</b>训练作业子任务名称。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |



| 参数        | 参数类型    | 描述                                             |
|-----------|---------|------------------------------------------------|
| exit_code | Integer | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务退出码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| message   | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务错误消息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-345 RunningRecord

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_at         | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行开始时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| end_at           | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| xpu_start_at     | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行加速卡启动时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                              |
| start_type       | String  | <b>参数解释：</b> 本次运行的启动方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>init_or_rescheduled：代表本次启动为被调度后的首次运行，包括初次启动及调度恢复后的运行。</li><li>restarted：代表本次启动非被调度后的首次运行，为进程重启后的运行。</li></ul> |
| end_reason       | String  | <b>参数解释：</b> 本次运行结束原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| end_related_task | String  | <b>参数解释：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |

| 参数                           | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_recover                  | String                                         | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时最终采取的故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>proc_restart: 进程原地重启</li><li>npu_step_retry: Step重计算</li><li>pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>job_reschedule: Job级重调度</li><li>job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |
| end_recover_before_downgrade | String                                         | <b>参数解释：</b> 策略之间存在降级关系，即策略执行失败后会降级到指定的其他策略，end_recover_before_downgrade是end_recover降级前所采取的容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 取值范围同end_recover。                                                                                                                                                                      |
| recover_records              | Array of <a href="#">RecoverRecord</a> objects | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时采取的所有故障容忍策略详情。                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 6-346 RecoverRecord

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recover_start_at | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略开始执行时间的unix时间戳，单位为秒(s)，同时也是故障发生时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                       |
| recover_end_at   | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                    |
| recover          | String  | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>npu_step_retry: Step重计算</li><li>npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>proc_restart: 进程原地重启</li><li>pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>job_reschedule: Job级重调度</li><li>job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fault_scenario | String | <b>参数描述：</b> 本次故障场景。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• chip_fault: 芯片故障</li><li>• node_fault: 节点故障</li><li>• job_failed: 作业失败退出</li><li>• job_hanged: 作业卡死</li><li>• job_subhealth: 作业亚健康</li><li>• error_in_log: 日志异常</li></ul> |
| reason         | String | <b>参数描述：</b> 本次故障原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                     |
| related_task   | String | <b>参数描述：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                         |
| recover_result | String | <b>参数描述：</b> 本次故障执行结果。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• recovering: 执行中</li><li>• success: 成功</li><li>• failed: 失败</li><li>• downgrade: 策略降级</li><li>• terminated: 策略被终止</li><li>• quotaExceeded: 策略执行次数超限制</li></ul>           |

表 6-347 JobAlgorithmResponse

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• id: 只取算法的id</li><li>• subscription_id+item_version_id: 取算法的订阅id和版本id</li><li>• code_dir+boot_file: 取训练作业的代码目录和启动文件</li></ul> |
| name | String | <b>参数解释：</b> 算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                   |

| 参数                        | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subscription_id           | String                                | <b>参数解释：</b> 订阅算法的订阅ID。应与item_version_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| item_version_id           | String                                | <b>参数解释：</b> 订阅算法的版本。应与subscription_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| code_dir                  | String                                | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现，如果boot_file已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                 |
| boot_file                 | String                                | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现，如果code_dir已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| autosearch_config_path    | String                                | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的yaml配置路径，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/file.yaml”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                            |
| autosearch_framework_path | String                                | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的框架代码目录，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/files/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |
| command                   | String                                | <b>参数解释：</b> 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。例如python train.py。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |
| parameters                | Array of <b>ParameterResp</b> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业的运行参数。                                                                                                                               |
| policies                  | <b>policies</b> object                | <b>参数解释：</b> 作业支持的策略。                                                                                                                                 |
| inputs                    | Array of <b>InputResp</b> objects     | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据输入。                                                                                                                               |
| outputs                   | Array of <b>OutputResp</b> objects    | <b>参数解释：</b> 训练作业的结果输出。                                                                                                                               |

| 参数             | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine         | <b>JobEngineResp</b><br>object             | <b>参数解释：</b> 训练作业的引擎。使用算法管理的算法id或订阅算法subscription_id+item_version_id创建作业时，无需填写。                                                                                                               |
| local_code_dir | String                                     | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录；</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效；</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| working_dir    | String                                     | <b>参数解释：</b> 运行算法时所在的工作目录。规则：<br>v1兼容模式下，当前字段不生效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| environments   | Array of<br>Map<String,String<br>> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业的环境变量。格式："key":"value"，无需填写。                                                                                                                                                 |
| summary        | <b>SummaryResp</b><br>object               | <b>参数解释：</b> 可视化日志summary。                                                                                                                                                                    |

表 6-348 ParameterResp

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                        |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| name             | String                            | <b>参数解释：</b> 参数名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value            | String                            | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| description      | String                            | <b>参数解释：</b> 参数描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object          | <b>参数解释：</b> 参数属性。                        |
| i18n_description | <b>i18n_description</b><br>object | <b>参数解释：</b> 国际化描述。                       |

表 6-349 constraint

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否可编辑。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul>      |
| required    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否必须。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>         |
| sensitive   | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。                                                                                                       |

表 6-350 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| description | String | <b>参数解释：</b> 国际化语种的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |

表 6-351 policies

| 参数          | 参数类型                                  | 描述                   |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a><br>object | <b>参数解释：</b> 超参搜索配置。 |

表 6-352 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                           | 描述                                           |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| skip_search_params | String                                         | <b>参数解释：</b> 需要排除的超参组合。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects  | <b>参数解释：</b> 搜索指标列表。                         |
| search_params      | Array of <a href="#">search_params</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索参数。                           |
| algo_configs       | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | <b>参数解释：</b> 搜索算法配置。                         |

表 6-353 reward\_attrs

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | <b>参数解释：</b> 指标名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                  |
| mode  | String | <b>参数解释：</b> 搜索方向。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>max: 表示指标值越大越好</li><li>min: 表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | <b>参数解释：</b> 指标正则表达式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 6-354 search\_params

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 超参名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_type          | String           | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框。</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架。</li></ul> |
| lower_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| upper_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| discrete_points_num | String           | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| discrete_values     | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。                                                                                                                                                                                |

表 6-355 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| name   | String                                                             | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。                      |

表 6-356 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



表 6-357 InputResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | String                             | 参数解释：数据输入通道名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                               |
| description       | String                             | 参数解释：数据输入通道描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                             |
| local_dir         | String                             | 参数解释：数据输入通道映射的容器本地路径。例如，“/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0”。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| access_method     | String                             | 参数解释：数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote            | InputDataInfoResp object           | 参数解释：数据实际输入信息。                                                                                                            |
| remote_constraint | Array of remote_constraint objects | 参数解释：数据输入约束。                                                                                                              |

表 6-358 InputDataInfoResp

| 参数      | 参数类型           | 描述                   |
|---------|----------------|----------------------|
| dataset | dataset object | 参数解释：数据输入信息为数据集。     |
| obs     | obs object     | 参数解释：数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-359 dataset

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 参数解释：训练作业的数据集ID。<br>取值范围：不涉及。                                        |
| version_id | String | 参数解释：训练作业的数据集版本ID。<br>约束限制：使用旧版数据集即service_type不为V3时必填。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url      | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL，ModelArts会通过数据集ID和数据集版本ID自动解析生成。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。              |
| service_type | String | <b>参数解释：</b> 数据集服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 取值为V3时表示使用的是资产服务提供的数据集，其他表示旧版数据集。 |
| name         | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                     |

表 6-360 obs

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-361 remote\_constraint

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type  | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| attributes | String | <b>参数解释：</b> 相关属性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>数据输入为数据集时： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format：数据格式</li><li>data_segmentation：数据切分方式</li><li>dataset_type：标注类型</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-362 OutputResp

| 参数            | 参数类型              | 描述                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| description   | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| local_dir     | String            | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| access_method | String            | <b>参数解释：</b> 数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote        | RemoteResp object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                                                                                                   |

表 6-363 JobEngineResp

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格 ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |
| engine_name          | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| engine_version       | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| image_url            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的自定义镜像地址，地址从swr服务获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                    |
| install_sys_packages | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否需要安装训练平台指定的 moxing 版本。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：需要</li><li>false：不需要</li></ul> |

表 6-364 SummaryResp

| 参数           | 参数类型                                         | 描述                           |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| log_dir      | <b>LogDirResp</b><br>object                  | 参数解释：训练作业可视化日志输出。            |
| data_sources | Array of<br><b>DataSourceResp</b><br>objects | 参数解释：可视化作业或训练作业调试模式的可视化日志输入。 |

表 6-365 LogDirResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述                |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| pfs | <b>PFSSummaryResp</b><br>object | 参数解释：obs并行文件系统输出。 |

表 6-366 PFSSummaryResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                                |
|----------|--------|-----------------------------------|
| pfs_path | String | 参数解释：obs并行文件系统路径url。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-367 DataSourceResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述          |
|-----|---------------------------------|-------------|
| job | <b>JobSummaryResp</b><br>object | 参数解释：作业数据源。 |

表 6-368 JobSummaryResp

| 参数     | 参数类型   | 描述                        |
|--------|--------|---------------------------|
| job_id | String | 参数解释：训练作业id。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-369 TaskResponse

| 参数              | 参数类型                                         | 描述                              |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| role            | String                                       | 参数解释：任务角色，该功能暂未支持。<br>取值范围：不涉及。 |
| algorithm       | <a href="#">TaskResponseAlgorithm</a> object | 参数解释：算法管理算法配置。                  |
| task_resource   | <a href="#">FlavorResponse</a> object        | 参数解释：训练作业、算法的规格信息。              |
| log_export_path | <a href="#">log_export_path</a> object       | 参数解释：训练作业日志保存信息。                |

表 6-370 TaskResponseAlgorithm

| 参数             | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir       | String                                 | 参数解释：算法启动文件所在目录绝对路径。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                             |
| boot_file      | String                                 | 参数解释：算法启动文件绝对路径。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                 |
| inputs         | <a href="#">AlgorithmInput</a> object  | 参数解释：算法输入通道信息。                                                                                                                                                                |
| outputs        | <a href="#">AlgorithmOutput</a> object | 参数解释：算法输出通道信息。                                                                                                                                                                |
| engine         | <a href="#">AlgorithmEngine</a> object | 参数解释：异构作业所依赖的引擎。                                                                                                                                                              |
| local_code_dir | String                                 | 参数解释：算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录；</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效；</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li></ul> 取值范围：不涉及。 |
| working_dir    | String                                 | 参数解释：运行算法时所在的工作目录。规则：v1兼容模式下，当前字段不生效。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                            |
| environments   | Map<String,String>                     | 参数解释：训练作业相关的环境变量。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                |

表 6-371 AlgorithmInput

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| name      | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| local_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote    | <b>AlgorithmRemote</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输入信息，异构作业只支持OBS。                    |

表 6-372 AlgorithmRemote

| 参数  | 参数类型                        | 描述                           |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| obs | <b>RemoteObsResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-373 AlgorithmOutput

| 参数        | 参数类型                     | 描述                                                                 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| name      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                        |
| local_dir | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                 |
| remote    | <b>RemoteResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                             |
| mode      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输模式，默认为“upload_periodically”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| period    | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输周期，默认为30s。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |

表 6-374 RemoteResp

| 参数  | 参数类型                                    | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| obs | <a href="#">RemoteObsResp</a><br>object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-375 RemoteObsResp

| 参数      | 参数类型   | 描述                                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-376 AlgorithmEngine

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的ID。如“caffe-1.0.0-python2.7”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                       |
| engine_name    | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的名称。如“Caffe”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| engine_version | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的版本。对一个引擎名称，有多个版本的引擎，如使用python2.7的"Caffe-1.0.0-python2.7"等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| v1_compatible  | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否为v1兼容模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：兼容v1</li><li>• false：不兼容v1</li></ul> |
| run_user       | String  | <b>参数解释：</b> 引擎默认启动用户uid。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                            |
| image_url      | String  | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |

表 6-377 FlavorResponse

| 参数          | 参数类型                      | 描述                              |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| pool_id     | String                    | 参数解释：训练作业选择的资源池ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| flavor_id   | String                    | 参数解释：资源规格的ID。<br>取值范围：不涉及。      |
| flavor_name | String                    | 参数解释：资源规格的名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| max_num     | Integer                   | 参数解释：资源规格的最大节点数。<br>取值范围：不涉及。   |
| billing     | BillingInfo object        | 参数解释：资源规格计费信息。                  |
| flavor_info | FlavorInfoResponse object | 参数解释：资源规格详细信息。                  |
| attributes  | Map<String,String>        | 参数解释：其他规格属性。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-378 FlavorInfoResponse

| 参数      | 参数类型                | 描述                                                 |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer             | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object          | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object          | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object          | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object       | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | DiskResponse object | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-379 DiskResponse

| 参数   | 参数类型    | 描述                      |
|------|---------|-------------------------|
| size | Integer | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。 |



| 参数   | 参数类型   | 描述                        |
|------|--------|---------------------------|
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-380 log\_export\_path

| 参数      | 参数类型   | 描述                  |
|---------|--------|---------------------|
| obs_url | String | 参数解释：训练作业日志保存OBS路径。 |

表 6-381 SpecResponse

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                                      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| resource        | <b>Resource</b> object                | 参数解释：训练作业资源规格信息。<br>flavor_id和pool_id+[flavor_id]方式二选一。 |
| volumes         | Array of <b>JobVolumeResp</b> objects | 参数解释：训练作业挂载卷信息。                                         |
| log_export_path | <b>LogExportPathResp</b> object       | 参数解释：训练作业日志输出信息。                                        |
| schedule_policy | <b>SchedulePolicyResp</b> object      | 参数解释：训练作业调度策略。                                          |
| custom_metrics  | Array of <b>CustomMetrics</b> objects | 参数解释：指标采集配置。                                            |
| output_model    | <b>OutputModelResp</b> object         | 参数解释：自定义训练作业产物输出信息。                                     |
| asset_model     | <b>AssetModelResp</b> object          | 参数解释：自定义训练作业产物发布成模型的信息。                                 |

表 6-382 Resource

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| policy | String | 参数解释：训练作业资源规格模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>regular：标准模式</li></ul> |

| 参数                                 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_id                          | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格id。<br><b>取值范围：</b> CPU规格专属资源池不支持指定flavor_id。GPU/Ascend规格专属资源池可选取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.pool.visual.xlarge ( 1卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.2xlarge ( 2卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.4xlarge ( 4卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.8xlarge ( 8卡 )</li></ul> |
| flavor_name                        | String                                        | <b>参数解释：</b> 使用flavor_id时，由ModelArts返回的只读规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| node_count                         | Integer                                       | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源副本数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_id                            | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_group_id                      | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池联邦ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| flavor_detail                      | <b>FlavorDetail</b> object                    | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息（该字段只有公共资源池存在）。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| main_container_allocated_resources | <b>MainContainerAllocatedResources</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业训练容器实际到手的资源规格。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| main_container_customized_flavor   | <b>MainContainerCustomizedFlavor</b> object   | <b>参数解释：</b> 训练作业自定义规格。<br><b>取值范围：</b> cpu核数与内存大于零，加速卡卡数大于等于零。                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 6-383 FlavorDetail

| 参数          | 参数类型                      | 描述                     |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| billing     | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 资源规格计费信息。 |
| flavor_info | <b>FlavorInfo</b> object  | <b>参数解释：</b> 资源规格详细信息。 |

表 6-384 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-385 FlavorInfo

| 参数      | 参数类型          | 描述                                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer       | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object    | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object    | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object    | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | Disk object   | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-386 Cpu

| 参数       | 参数类型    | 描述                       |
|----------|---------|--------------------------|
| arch     | String  | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |
| core_num | Integer | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-387 Gpu

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| unit_num     | Integer | 参数解释：gpu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String  | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |

| 参数     | 参数类型   | 描述                    |
|--------|--------|-----------------------|
| memory | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-388 Npu

| 参数           | 参数类型   | 描述                       |
|--------------|--------|--------------------------|
| unit_num     | String | 参数解释：npu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |
| memory       | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-389 Memory

| 参数   | 参数类型    | 描述                       |
|------|---------|--------------------------|
| size | Integer | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit | String  | 参数解释：内存单元数。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-390 Disk

| 参数   | 参数类型   | 描述                              |
|------|--------|---------------------------------|
| size | String | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。         |
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位，一般为GB。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-391 MainContainerAllocatedResources

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| cpu_arch | String | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                    |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| cpu_core_num     | Float  | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| mem_size         | Float  | 参数解释：内存信息。<br>取值范围：不涉及。                               |
| accelerator_num  | Float  | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：不涉及。                              |
| accelerator_type | String | 参数解释：加速卡类型。如：ascend-Snt9b, ascend-snt9c等<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-392 MainContainerCustomizedFlavor

| 参数              | 参数类型  | 描述                         |
|-----------------|-------|----------------------------|
| cpu_core_num    | Float | 参数解释：cpu核数。<br>取值范围：大于零。   |
| mem_size        | Float | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：大于零。    |
| accelerator_num | Float | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：大于等于零。 |

表 6-393 JobVolumeResp

| 参数  | 参数类型                  | 描述              |
|-----|-----------------------|-----------------|
| nfs | <b>NfsResp</b> object | 参数解释：nfs方式的挂载卷。 |

表 6-394 NfsResp

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                        |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| nfs_server_path | String | 参数解释：nfs服务端路径，如：“10.10.10.10:/example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path      | String | 参数解释：挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。          |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only | Boolean | <b>参数解释：</b> nfs挂载卷在容器中是否只读。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读</li><li>• false：非只读</li></ul> |

表 6-395 LogExportPathResp

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| obs_url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的OBS地址，如：“obs://example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| host_path | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |

表 6-396 SchedulePolicyResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| required_affinity | <b>RequiredAffinityResp</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业亲和要求。                                                                                                    |
| priority          | Integer                            | <b>参数解释：</b> 训练作业优先级。<br><b>取值范围：</b> 0-3                                                                                 |
| preemptible       | Boolean                            | <b>参数解释：</b> 是否可以被抢占。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可以被抢占</li><li>• false：不可以被抢占</li></ul> |

表 6-397 RequiredAffinityResp

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affinity_type | String | <b>参数解释：</b> 亲和调度策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• cabinet：强整柜调度</li><li>• hyperinstance：超节点亲和调度</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                       |
|---------------------|---------|--------------------------|
| affinity_group_size | Integer | 参数解释：亲和组大小。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-398 CustomMetrics

| 参数       | 参数类型                  | 描述               |
|----------|-----------------------|------------------|
| exec     | <b>Exec</b> object    | 参数解释：命令行方式采集指标。  |
| http_get | <b>HttpGet</b> object | 参数解释：http方式采集指标。 |

表 6-399 Exec

| 参数      | 参数类型             | 描述                           |
|---------|------------------|------------------------------|
| command | Array of strings | 参数解释：命令行方式采集指标。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-400 HttpGet

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                |
|------|---------|---------------------------------------------------|
| path | String  | 参数解释：http获取指标的url路径，与下面的端口必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |
| port | Integer | 参数解释：http获取指标的端口，与上面的url路径必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-401 OutputModelResp

| 参数  | 参数类型                       | 描述                                     |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| obs | <b>ObsModelResp</b> object | 参数解释：自定义训练作业产物保存的OBS输出信息。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-402 ObsModelResp

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| obs_url    | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的 OBS 地址，如：“obs://example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-403 AssetModelResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                        |
|----------|--------|---------------------------|
| id       | String | 参数解释：模型id。<br>取值范围：不涉及。   |
| name     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| code     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| version  | String | 参数解释：模型发布版本。<br>取值范围：不涉及。 |
| location | String | 参数解释：模型发布地址。<br>取值范围：不涉及。 |
| desc     | String | 参数解释：模型描述。<br>取值范围：不涉及。   |
| series   | String | 参数解释：模型品牌。<br>取值范围：不涉及。   |
| type     | String | 参数解释：模型类型。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-404 JobEndpointsResp

| 参数          | 参数类型                     | 描述                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| ssh         | <b>SSHResp</b> object    | 参数解释：SSH连接信息。        |
| jupyter_lab | <b>JupyterLab</b> object | 参数解释：JupyterLab连接信息。 |



| 参数                 | 参数类型                               | 描述                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| tensorboard        | <b>Tensorboard</b><br>object       | 参数解释：Tensorboard连接信息。        |
| mindstudio_insight | <b>MindStudioInsight</b><br>object | 参数解释：MindStudio Insight连接信息。 |

表 6-405 SSHResp

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                      |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings                    | 参数解释：SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br>取值范围：不涉及。 |
| task_urls      | Array of <b>TaskUrls</b><br>objects | 参数解释：SSH连接地址信息。                                         |

表 6-406 TaskUrls

| 参数   | 参数类型   | 描述                             |
|------|--------|--------------------------------|
| task | String | 参数解释：训练作业的任务ID。<br>取值范围：不涉及。   |
| url  | String | 参数解释：训练作业SSH连接地址。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-407 JupyterLab

| 参数    | 参数类型   | 描述                                       |
|-------|--------|------------------------------------------|
| url   | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab地址。<br>取值范围：不涉及。     |
| token | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab token。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-408 Tensorboard

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-409 MindStudioInsight

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-410 MasJobConfig

| 参数                | 参数类型                         | 描述       |
|-------------------|------------------------------|----------|
| ft_job_uuid       | String                       | 模型ID     |
| ft_train_type     | String                       | 模型训练类型   |
| model_type        | String                       | 模型类型     |
| train_output_path | String                       | 训练作业输出路径 |
| train_process     | Double                       | 作业训练输出路径 |
| checkpoint_id     | String                       | 断点ID     |
| task_env          | <b>TaskEnv</b> object        | 精调作业训练参数 |
| checkpoint_config | <b>CheckpointConf</b> object | 断点配置信息   |

表 6-411 TaskEnv

| 参数   | 参数类型                    | 描述         |
|------|-------------------------|------------|
| envs | Array of EnvVar objects | 精调训练环境变量信息 |

表 6-412 EnvVar

| 参数          | 参数类型             | 描述        |
|-------------|------------------|-----------|
| label       | String           | 标签        |
| des         | String           | 描述信息      |
| env_name    | String           | 环境变量名称    |
| env_type    | String           | 环境变量类型    |
| value       | String           | 环境变量值     |
| modifiable  | Boolean          | 环境变量是否可修改 |
| displayable | Boolean          | 环境变量是否展示  |
| used_steps  | Array of strings | 环境变量使用阶段  |

表 6-413 CheckpointConf

| 参数                   | 参数类型    | 描述                             |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| checkpoint_id        | String  | 断点ID                           |
| save_checkpoints_max | Integer | 保存续训任务的步数。<br>0：关闭不保，-1：自动无限制。 |
| skipped_steps        | Integer | 跳过步数，0表示不跳过。                   |
| restore_training     | Integer | 是否续训任务。<br>0：非续训，1:续训。         |

请求示例

停止uuid为3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347的训练作业。

```
POST https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347/actions
{
 "action_type": "terminate"
}
```

## 响应示例

### 状态码：202

ok

```
{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347",
 "name": "trainjob--py14_mem06-110",
 "description": "",
 "create_time": 1636515222282,
 "workspace_id": "0",
 "user_name": "ei_modelarts_z00424192_01"
 },
 "status": {
 "phase": "Terminating",
 "secondary_phase": "Terminating",
 "duration": 0,
 "start_time": 0,
 "node_count_metrics": null,
 "tasks": ["worker-0"]
 },
 "algorithm": {
 "code_dir": "obs://test/economic_test/py_minist/",
 "boot_file": "obs://test/economic_test/py_minist/minist_common.py",
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0",
 "remote": {
 "obs": {
 "obs_url": "/test/data/py_minist/"
 }
 }
 }],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/outputs/train_url_0",
 "remote": {
 "obs": {
 "obs_url": "/test/train_output/"
 }
 }
 }],
 "engine": {
 "engine_id": "pytorch-cp36-1.4.0-v2",
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.4.0-python3.6-v2"
 }
 },
 "spec": {
 "resource": {
 "policy": "economic",
 "flavor_id": "modelarts.vm.pnt1.large.eco",
 "flavor_name": "Computing GPU(Pnt1) instance",
 "node_count": 1,
 "flavor_detail": {
 "flavor_type": "GPU",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.gpu.pnt1.eco",
 "unit_num": 1
 }
 },
 "flavor_info": {
 "cpu": {
 "arch": "x86",
 "core_num": 8
 },
 "gpu": {
```

```
 "unit_num": 1,
 "product_name": "GP-Pnt1",
 "memory": "8GB"
 },
 "memory": {
 "size": 64,
 "unit": "GB"
 }
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 202 | ok |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.11 查询训练作业指定任务的日志（预览） - ShowTrainingJobLogsPreview

### 功能介绍

查询训练作业指定任务的日志（预览）接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业任务的日志信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定训练任务的运行日志时，可以通过此接口获取日志预览。使用该接口的前提条件是用户已知训练作业ID和任务ID，并具有查看日志的权限。查询操作完成后，平台将返回包含任务日志的预览信息。若训练作业ID或任务ID不存在、任务未生成日志或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别 | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                                                                                         | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:trainJob:get | Read | trainJob *       | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                     | -  | -      |
|                        |      | -                | <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

URI

GET /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}/tasks/{task\_id}/logs/preview

表 6-414 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                             |
| training_job_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>训练作业ID。获取方法请参见<a href="#">查询训练作业列表</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                             |
| task_id         | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>训练作业的任务名称。可从训练作业详情中的status.tasks字段中获取。</p> <p><b>约束限制：</b>单节点默认为"worker-0"，多节点则为"worker-0"、"worker-1"，依次类推。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                           |
| task_id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的任务名称。可从训练作业详情中的status.tasks字段中获取。<br><b>约束限制：</b> 单节点默认为"worker-0"，多节点则为"worker-0"、"worker-1"，依次类推。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 6-415 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                   |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content      | String  | <b>参数解释：</b> 日志内容。如果日志大小没有超过上限（n兆）则返回全部内容，如果日志超过了上限（n兆）则返回最新的n兆的日志。2022/03/01 00:00:00 (GMT+08:00)后，此参数名称由“context”改为“content”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| current_size | Integer | <b>参数解释：</b> 当前返回的日志大小（单位：字节）。最大为5兆。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|
| full_size | Integer | <b>参数解释：</b> 完整的日志大小（单位：字节）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

## 请求示例

如下以查询uuid为2cd88daa-31a4-40a8-a58f-d186b0e93e4f的训练作业对应worker-0日志内容为例。

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/2cd88daa-31a4-40a8-a58f-d186b0e93e4f/tasks/worker-0/logs/preview
```

## 响应示例

**状态码：200**

ok

```
{
 "content": "[Modelarts Service Log]collect and upload ascend logs end at
2021-05-18-14:28:13\n[Modelarts Service Log]exiting...:\n [Modelarts Service Log]exiting...:\n[Modelarts
Service Log]exiting...:\n [Modelarts Service Log]exiting...:\n [Modelarts Service Log]exit with :\n [Modelarts
Service Log]exit with 0\n[Modelarts Service Log]exit with :\n [Modelarts Service Log]exit with
0\n[Modelarts Service Log][INFO][2021/05/18 14:28:14,207]:\n output-handler finalizing due to: [training
finished]\n[ModelArts Service Log][INFO][2021/05/18 14:28:14,207]:\n output-handler finalized
\n[Modelarts Service Log][sidecar] exiting at 2021-05-18-14:28:14\n[Modelarts Service Log][sidecar] wait
python processes exit...:\n [Modelarts Service Log][sidecar] wait python processes exit...:\n[Modelarts
Service Log][sidecar] exit with :\n [Modelarts Service Log][sidecar] exit with 0",
 "current_size": 126548,
 "full_size": 5242880
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.12 查询训练作业指定任务的日志（OBS 链接） - ShowObsUrlOfTrainingJobLogs

## 功能介绍

查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）接口用于获取指定训练作业任务的日志文件在OBS（对象存储服务）中的访问链接。



该接口适用于以下场景：当用户需要查看或下载训练作业任务的详细日志信息时，可以通过此接口获取日志文件的OBS链接。使用该接口的前提条件是训练作业任务已存在且用户具有相应的权限。查询操作完成后，接口将返回指定任务的日志文件的OBS链接。若训练作业任务不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                          | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------|-------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:trainJob:logExport | Write | trainJob * | -   | -  | -      |

URI

GET /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}/tasks/{task\_id}/logs/url

表 6-416 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| task_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的任务名称。可从训练作业详情中的status.tasks字段中获取。<br><b>约束限制：</b> 单节点默认为"worker-0"，多节点则为"worker-0"、"worker-1"，依次类推。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 6-417 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | <b>参数解释：</b> 消息体的类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text/plain：返回临时预览链接</li><li>application/octet-stream：返回临时下载链接。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| start_time   | 否    | Long   | <b>参数解释：</b> 日志查询起始时间。<br><b>约束限制：</b> 仅对开启日志分时下载的作业生效；分片包含该时间范围日志即命中。。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                 |
| end_time     | 否    | Long   | <b>参数解释：</b> 日志查询结束时间。<br><b>约束限制：</b> 仅对开启日志分时下载的作业生效；分片包含该时间范围日志即命中。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                  |

响应参数

状态码：200

表 6-418 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                 | 描述                                                            |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| obs_url | String               | <b>参数解释：</b> 日志OBS临时链接（复制到浏览器可查看当前全量日志）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| shards  | <b>Shards</b> object | <b>参数解释：</b> 日志分片信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                     |

表 6-419 Shards

| 参数          | 参数类型             | 描述                                               |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------|
| object_urls | Array of strings | <b>参数解释：</b> 日志分片的obs下载链接集。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| count       | Integer          | <b>参数解释：</b> 本次请求返回的日志分片数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| total       | Integer          | <b>参数解释：</b> 本次请求命中的日志分片总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

请求示例

如下以查询uuid为2cd88daa-31a4-40a8-a58f-d186b0e93e4f的训练作业对应work-0日志OBS临时链接为例。

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/2cd88daa-31a4-40a8-a58f-d186b0e93e4f/tasks/worker-0/logs/url?Content-Type=text/plain
```

响应示例

状态码：200

```
ok

{
 "obs_url" : "http://10.155.101.248:20000/cnnorth4-test/xk/00chess_test/test11/logs/modelarts-job-0f2ccdbb-4f34-4d53-afb9-d526f3be8c68-ma-platform-init-worker-0-172.16.24.51-01909681.log?AWSAccessKeyId=xxxxx"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.13 查询训练作业指定任务的运行指标 - ShowTrainingJobMetrics

## 功能介绍

查询训练作业指定任务的运行指标接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业任务的运行指标。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定训练任务的性能指标时，可以通过此接口获取运行指标。使用该接口的前提条件是用户已知训练作业ID和任务ID，并具有查看运行指标的权限。查询操作完成后，平台将返回包含任务的性能指标信息。若训练作业ID或任务ID不存在、任务未生成指标或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                         | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:trainJob:get | Read | trainJob * | g:ResourceTag/<tag-key>                                                                     | -  | -      |
|                        |      | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts:poolType</li><li>modelarts:poolId</li></ul> |    |        |

## URI

GET /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}/metrics/{task\_id}

表 6-420 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                           |
| task_id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的任务名称。可从训练作业详情中的status.tasks字段中获取。<br><b>约束限制：</b> 单节点默认为"worker-0"，多节点则为"worker-0"、"worker-1"，依次类推。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 6-421 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                          | 描述                 |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|
| metrics | Array of <a href="#">MetricObject</a> objects | <b>参数解释：</b> 运行指标。 |

表 6-422 MetricObject

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metric | String           | <b>参数解释：</b> 运行指标。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• cpuUsage：CPU使用率</li><li>• memUsage：物理内存使用率</li><li>• gpuUtil：GPU使用率</li><li>• gpuMemUsage：显存使用率</li><li>• npuUtil：NPU使用率</li><li>• npuMemUsage：NPU显存使用率</li></ul> |
| value  | Array of doubles | <b>参数解释：</b> 运行指标对应数值，1min统计一个平均值。                                                                                                                                                                                                                  |

请求示例

如下以查询uuid为2cd88daa-31a4-40a8-a58f-d186b0e93e4f的训练作业对应worker-0运行指标为例

GET https://endpoint/v2/{project\_id}/training-jobs/2cd88daa-31a4-40a8-a58f-d186b0e93e4f/metrics/worker-0

响应示例

状态码：200

ok

```
{
 "metrics": [{
 "metric": "cpuUsage",
 "value": [-1, -1, 2.43, 4.524, 6.714, 12.422, 9.214, 5.36, 7.5, 10.088, 8.975, 11.423, 11.548, 14.563, 16.833]
 }, {
 "metric": "memUsage",
 "value": [-1, -1, 0.04, 0.521, 1.652, 4.252, 6.433, 7.384, 7.982, 8.718, 9.365, 9.881, 10.192, 9.994, 9.005]
 }, {
 "metric": "gpuUtil",
 "value": [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
 }, {
 "metric": "gpuMemUsage",
 "value": [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
 }, {
 "metric": "npuUtil",
 "value": [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
 }, {
 "metric": "npuMemUsage",
 "value": [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
 }]
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.14 查询训练作业列表 - ListTrainingJobs

### 功能介绍

查询训练作业列表接口用于获取ModelArts平台上所有训练作业的列表。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看平台上的所有训练作业时，可以通过此接口获取作业列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看训练作业列表的权限。查询操作完成后，平台将返回包含训练作业名称、ID、状态等信息的列表。若用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                     | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------|------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:trainJob:list | List | -          | -   | -  | -      |

### URI

POST /v2/{project\_id}/training-job-searches

表 6-423 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 6-424 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                       |
|--------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0或长度为32的字符串。<br><b>默认取值：</b> 0。                |
| offset       | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 查询作业的页数。<br><b>约束限制：</b> 最小为0。例如设置为0，则表示从第一页开始查询。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| limit        | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 查询作业的每页条目数。<br><b>约束限制：</b> 最小为1，最大为50。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。           |
| sort_by      | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 查询作业排列顺序的指标。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认使用create_time排序。   |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order        | 否    | String                         | <b>参数解释：</b> 查询作业排列顺序。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• asc：升序</li><li>• desc：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> 默认为“desc”。                                               |
| group_by     | 否    | String                         | <b>参数解释：</b> 查询作业要搜索的分组条件。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                    |
| unified_jobs | 否    | Boolean                        | <b>参数解释：</b> 是否开启自定义作业和精调作业联合查询。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启自定义作业和精调作业联合查询</li><li>• false：非必须，不开启自定义作业和精调作业联合查询</li></ul> <b>默认取值：</b> 默认为“false”。 |
| train_type   | 否    | String                         | <b>参数解释：</b> 在开启自定义作业和精调作业联合查询时，只显示自定义或精调作业。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• job：只查自定义作业</li><li>• ftjob：只查精调作业</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                     |
| filters      | 否    | Array of <b>Filter</b> objects | <b>参数解释：</b> 查询作业要过滤的一系列条件。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为[0, 20]。                                                                                                                                                    |

表 6-425 Filter

| 参数       | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operator | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 分组条件键值键关系。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>• between：范围</li><li>• like：类似</li><li>• in：包含</li><li>• not：非</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value    | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 分组条件键对应值。<br><b>约束限制：</b> 其中创建时间筛选条件的取值范围最大限制为31天，数组内容长度为[0, 256]。<br><b>取值范围：</b> 数组长度限制为10。                                                                                         |

响应参数

状态码：200

表 6-426 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型    | 描述                                                                 |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| total  | Integer | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有作业总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| count  | Integer | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有符合查询条件的作业总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| limit  | Integer | <b>参数解释：</b> 查询作业的每页条目数。最小为1，最大为50。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。           |
| offset | Integer | <b>参数解释：</b> 查询作业的页数，最小为0。例如设置为0，则表示从第一页开始查询。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数           | 参数类型                                | 描述                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_by      | String                              | <b>参数解释：</b> 查询作业排列顺序的指标。<br>默认使用create_time排序。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                         |
| order        | String                              | <b>参数解释：</b> 查询作业排列顺序，默认为“desc”，降序排序。也可以选择对应的“asc”，升序排序。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                |
| group_by     | String                              | <b>参数解释：</b> 查询作业要搜索的分组条件。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                              |
| workspace_id | String                              | <b>参数解释：</b> 作业所处的工作空间，默认值为“0”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                         |
| ai_project   | String                              | <b>参数解释：</b> 作业所属的ai项目，默认值为"default-ai-project"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                        |
| unified_jobs | Boolean                             | <b>参数解释：</b> 是否开启自定义作业和精调作业联合查询。<br><b>取值范围：</b><br>- true：开启自定义作业和精调作业联合查询<br>- false：非必须，不开启自定义作业和精调作业联合查询 |
| train_type   | String                              | <b>参数解释：</b> 在开启自定义作业和精调作业联合查询时，只显示自定义或精调作业。<br><b>取值范围：</b><br>- job：只查自定义作业<br>- ftjob：只查精调作业              |
| items        | Array of <b>JobResponse</b> objects | <b>参数解释：</b> 查询到当前用户名下的所有符合查询条件的作业详情。                                                                        |

表 6-427 JobResponse

| 参数           | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind         | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• job：普通作业</li><li>• federated_pool_job：资源池联邦作业</li><li>• edge_job：边缘作业</li><li>• hetero_job：异构作业</li><li>• mrs_job：MRS作业</li><li>• autosearch_job：自动化搜索作业</li><li>• diag_job：诊断作业</li><li>• visualization_job：可视化作业</li></ul> |
| metadata     | <a href="#">JobMetadataResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 训练作业元信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status       | <a href="#">Status</a> object                 | <b>参数解释：</b> 训练作业状态信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| algorithm    | <a href="#">JobAlgorithmResponse</a> object   | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tasks        | Array of <a href="#">TaskResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 异构训练作业的任务列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| spec         | <a href="#">SpecResponse</a> object           | <b>参数解释：</b> 训练作业规格参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| endpoints    | <a href="#">JobEndpointsResponse</a> object   | <b>参数解释：</b> 远程接入训练作业时需要的相关配置。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftjob_config | <a href="#">MasJobConfig</a> object           | <b>参数解释：</b> 精调训练作业参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 6-428 JobMetadataResponse

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> 训练作业名称。<br><b>取值范围：</b> 限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。   |

| 参数           | 参数类型               | 描述                                                                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | String             | <b>参数解释：</b> 指定作业所处的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                              |
| description  | String             | <b>参数解释：</b> 对训练作业的描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                 |
| create_time  | Long               | <b>参数解释：</b> 训练作业创建时间戳，单位为毫秒，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| user_name    | String             | <b>参数解释：</b> 训练作业创建用户的用户名，创建成功后由ModelArts生成返回，无需填写。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| annotations  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 训练作业高级功能配置。                                                    |

表 6-429 Status

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase | String | <b>参数解释：</b> 训练作业一级状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：创建中</li><li>• Pending：等待中</li><li>• Running：运行中</li><li>• Failed：运行失败</li><li>• Completed：已完成</li><li>• Terminating：停止中</li><li>• Terminated：已停止</li><li>• Abnormal：异常</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| secondary_phase    | String                         | <b>参数解释：</b> 训练作业二级状态为内部详细状态，可能会增加、修改、删除，不建议依赖。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：创建中</li><li>Queuing：排队中</li><li>Running：运行中</li><li>Failed：运行失败</li><li>Completed：已完成</li><li>Terminating：停止中</li><li>Terminated：已停止</li><li>CreateFailed：创建失败</li><li>TerminatedFailed：停止失败</li><li>Unknown：未知状态</li><li>Lost：异常</li></ul> |
| duration           | Long                           | <b>参数解释：</b> 训练作业运行时长，单位为毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| node_count_metrics | Array<Array<Integer>>          | <b>参数解释：</b> 训练作业运行时节点数变化指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tasks              | Array of strings               | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| start_time         | Long                           | <b>参数解释：</b> 训练作业开始时间，格式为时间戳。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| task_statuses      | Array of TaskStatuses objects  | <b>参数解释：</b> 训练首个失败子任务状态信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| running_records    | Array of RunningRecord objects | <b>参数解释：</b> 训练作业运行及故障恢复记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表 6-430 TaskStatuses

| 参数   | 参数类型   | 描述                                           |
|------|--------|----------------------------------------------|
| task | String | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                             |
|-----------|---------|------------------------------------------------|
| exit_code | Integer | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务退出码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| message   | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业子任务错误消息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-431 RunningRecord

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_at         | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行开始时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| end_at           | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                 |
| xpu_start_at     | Integer | <b>参数解释：</b> 本次运行加速卡启动时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                              |
| start_type       | String  | <b>参数解释：</b> 本次运行的启动方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>init_or_rescheduled：代表本次启动为被调度后的首次运行，包括初次启动及调度恢复后的运行。</li><li>restarted：代表本次启动非被调度后的首次运行，为进程重启后的运行。</li></ul> |
| end_reason       | String  | <b>参数解释：</b> 本次运行结束原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| end_related_task | String  | <b>参数解释：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |

| 参数                           | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_recover                  | String                                         | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时最终采取的故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>proc_restart: 进程原地重启</li><li>npu_step_retry: Step重计算</li><li>pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>job_reschedule: Job级重调度</li><li>job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |
| end_recover_before_downgrade | String                                         | <b>参数解释：</b> 策略之间存在降级关系，即策略执行失败后会降级到指定的其他策略，end_recover_before_downgrade是end_recover降级前所采取的容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 取值范围同end_recover。                                                                                                                                                                      |
| recover_records              | Array of <a href="#">RecoverRecord</a> objects | <b>参数解释：</b> 本次运行异常结束时采取的所有故障容忍策略详情。                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 6-432 RecoverRecord

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recover_start_at | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略开始执行时间的unix时间戳，单位为秒(s)，同时也是故障发生时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                       |
| recover_end_at   | Integer | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略结束时间的unix时间戳，单位为秒(s)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                    |
| recover          | String  | <b>参数描述：</b> 本次故障容忍策略。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>npu_step_retry: Step重计算</li><li>npu_proc_restart: NPU原地热恢复</li><li>proc_restart: 进程原地重启</li><li>pod_reschedule: Pod级重调度</li><li>job_reschedule: Job级重调度</li><li>job_reschedule_with_taint: 隔离式Job重调度</li></ul> |



| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fault_scenario | String | <b>参数描述：</b> 本次故障场景。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• chip_fault: 芯片故障</li><li>• node_fault: 节点故障</li><li>• job_failed: 作业失败退出</li><li>• job_hanged: 作业卡死</li><li>• job_subhealth: 作业亚健康</li><li>• error_in_log: 日志异常</li></ul> |
| reason         | String | <b>参数描述：</b> 本次故障原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                     |
| related_task   | String | <b>参数描述：</b> 引发本次运行结束的task worker ID(如worker-0)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                         |
| recover_result | String | <b>参数描述：</b> 本次故障执行结果。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• recovering: 执行中</li><li>• success: 成功</li><li>• failed: 失败</li><li>• downgrade: 策略降级</li><li>• terminated: 策略被终止</li><li>• quotaExceeded: 策略执行次数超限制</li></ul>           |

表 6-433 JobAlgorithmResponse

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业算法。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• id: 只取算法的id</li><li>• subscription_id+item_version_id: 取算法的订阅id和版本id</li><li>• code_dir+boot_file: 取训练作业的代码目录和启动文件</li></ul> |
| name | String | <b>参数解释：</b> 算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                   |

| 参数                        | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subscription_id           | String                                | <b>参数解释：</b> 订阅算法的订阅ID。应与item_version_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| item_version_id           | String                                | <b>参数解释：</b> 订阅算法的版本。应与subscription_id一同出现。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                      |
| code_dir                  | String                                | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file一同出现，如果boot_file已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                 |
| boot_file                 | String                                | <b>参数解释：</b> 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与code_dir一同出现，如果code_dir已经填入id或subscription_id+item_version_id，则无需填写此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| autosearch_config_path    | String                                | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的yaml配置路径，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/file.yaml”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                            |
| autosearch_framework_path | String                                | <b>参数解释：</b> 自动化搜索作业的框架代码目录，需要提供一个OBS路径。如：“obs://bucket/files/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |
| command                   | String                                | <b>参数解释：</b> 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。例如python train.py。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |
| parameters                | Array of <b>ParameterResp</b> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业的运行参数。                                                                                                                               |
| policies                  | <b>policies</b> object                | <b>参数解释：</b> 作业支持的策略。                                                                                                                                 |
| inputs                    | Array of <b>InputResp</b> objects     | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据输入。                                                                                                                               |
| outputs                   | Array of <b>OutputResp</b> objects    | <b>参数解释：</b> 训练作业的结果输出。                                                                                                                               |

| 参数             | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine         | <b>JobEngineResp</b><br>object             | <b>参数解释：</b> 训练作业的引擎。使用算法管理的算法id或订阅算法subscription_id+item_version_id创建作业时，无需填写。                                                                                                               |
| local_code_dir | String                                     | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录；</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效；</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| working_dir    | String                                     | <b>参数解释：</b> 运行算法时所在的工作目录。规则：<br>v1兼容模式下，当前字段不生效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                        |
| environments   | Array of<br>Map<String,String<br>> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业的环境变量。格式："key":"value"，无需填写。                                                                                                                                                 |
| summary        | <b>SummaryResp</b><br>object               | <b>参数解释：</b> 可视化日志summary。                                                                                                                                                                    |

表 6-434 ParameterResp

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                        |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| name             | String                            | <b>参数解释：</b> 参数名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value            | String                            | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| description      | String                            | <b>参数解释：</b> 参数描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| constraint       | <b>constraint</b> object          | <b>参数解释：</b> 参数属性。                        |
| i18n_description | <b>i18n_description</b><br>object | <b>参数解释：</b> 国际化描述。                       |

表 6-435 constraint

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editable    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否可编辑。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可编辑</li><li>• false：不可编辑</li></ul>      |
| required    | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否必须。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：必须</li><li>• false：非必须</li></ul>         |
| sensitive   | Boolean          | <b>参数解释：</b> 是否敏感。该功能暂未实现。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：敏感</li><li>• false：不敏感</li></ul> |
| valid_range | Array of strings | <b>参数解释：</b> 有效范围。                                                                                                       |

表 6-436 i18n\_description

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| language    | String | <b>参数解释：</b> 国际语种[。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• zh-cn（中文）</li><li>• en-us（英文）](tag:hc,hk)</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| description | String | <b>参数解释：</b> 国际化语种的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |

表 6-437 policies

| 参数          | 参数类型                                  | 描述                   |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| auto_search | <a href="#">auto_search</a><br>object | <b>参数解释：</b> 超参搜索配置。 |

表 6-438 auto\_search

| 参数                 | 参数类型                                           | 描述                                           |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| skip_search_params | String                                         | <b>参数解释：</b> 需要排除的超参组合。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| reward_attrs       | Array of <a href="#">reward_attrs</a> objects  | <b>参数解释：</b> 搜索指标列表。                         |
| search_params      | Array of <a href="#">search_params</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索参数。                           |
| algo_configs       | Array of <a href="#">algo_configs</a> objects  | <b>参数解释：</b> 搜索算法配置。                         |

表 6-439 reward\_attrs

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                       |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | <b>参数解释：</b> 指标名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                  |
| mode  | String | <b>参数解释：</b> 搜索方向。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>max: 表示指标值越大越好</li><li>min: 表示指标值越小越好</li></ul> |
| regex | String | <b>参数解释：</b> 指标正则表达式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

表 6-440 search\_params

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 超参名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                  | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| param_type          | String           | <b>参数解释：</b> 参数类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>continuous：表示这个超参是连续类型的。连续类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为输入框。</li><li>discrete：表示这个超参是离散类型的。离散类型的超参在算法使用于训练作业时，控制台显示为下拉选择框架。</li></ul> |
| lower_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参下界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| upper_bound         | String           | <b>参数解释：</b> 超参上界。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| discrete_points_num | String           | <b>参数解释：</b> 连续型超参离散化取值个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| discrete_values     | Array of strings | <b>参数解释：</b> 离散型超参的取值列表。                                                                                                                                                                                |

表 6-441 algo\_configs

| 参数     | 参数类型                                                               | 描述                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| name   | String                                                             | <b>参数解释：</b> 搜索算法名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| params | Array of <a href="#">AutoSearchAlgoConfigParameterResp</a> objects | <b>参数解释：</b> 搜索算法参数。                      |

表 6-442 AutoSearchAlgoConfigParameterResp

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> 参数键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 参数值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-443 InputResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | String                             | 参数解释：数据输入通道名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                               |
| description       | String                             | 参数解释：数据输入通道描述信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                             |
| local_dir         | String                             | 参数解释：数据输入通道映射的容器本地路径。例如，“/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0”。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| access_method     | String                             | 参数解释：数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote            | InputDataInfoResp object           | 参数解释：数据实际输入信息。                                                                                                            |
| remote_constraint | Array of remote_constraint objects | 参数解释：数据输入约束。                                                                                                              |

表 6-444 InputDataInfoResp

| 参数      | 参数类型           | 描述                   |
|---------|----------------|----------------------|
| dataset | dataset object | 参数解释：数据输入信息为数据集。     |
| obs     | obs object     | 参数解释：数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-445 dataset

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 参数解释：训练作业的数据集ID。<br>取值范围：不涉及。                                        |
| version_id | String | 参数解释：训练作业的数据集版本ID。<br>约束限制：使用旧版数据集即service_type不为V3时必填。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obs_url      | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL，ModelArts会通过数据集ID和数据集版本ID自动解析生成。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。              |
| service_type | String | <b>参数解释：</b> 数据集服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 取值为V3时表示使用的是资产服务提供的数据集，其他表示旧版数据集。 |
| name         | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的数据集名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                     |

表 6-446 obs

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                   |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 训练作业需要的数据集OBS路径URL。如：“/usr/data/”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-447 remote\_constraint

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type  | String | <b>参数解释：</b> 数据输入类型，包括数据存储位置、数据集两种方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| attributes | String | <b>参数解释：</b> 相关属性。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>数据输入为数据集时： <ul style="list-style-type: none"><li>data_format：数据格式</li><li>data_segmentation：数据切分方式</li><li>dataset_type：标注类型</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |



表 6-448 OutputResp

| 参数            | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | String                      | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| description   | String                      | <b>参数解释：</b> 数据输出通道描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| local_dir     | String                      | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| access_method | String                      | <b>参数解释：</b> 数据输入通道路径（local_dir）的下发方式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>parameter：超参形式</li><li>env：环境变量形式</li></ul> |
| remote        | <b>RemoteResp</b><br>object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                                                                                                   |

表 6-449 JobEngineResp

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格 ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |
| engine_name          | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| engine_version       | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的引擎规格版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                |
| image_url            | String  | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的自定义镜像地址，地址从swr服务获取。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                    |
| install_sys_packages | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否需要安装训练平台指定的 moxing 版本。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：需要</li><li>false：不需要</li></ul> |

表 6-450 SummaryResp

| 参数           | 参数类型                                         | 描述                           |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| log_dir      | <b>LogDirResp</b><br>object                  | 参数解释：训练作业可视化日志输出。            |
| data_sources | Array of<br><b>DataSourceResp</b><br>objects | 参数解释：可视化作业或训练作业调试模式的可视化日志输入。 |

表 6-451 LogDirResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述                |
|-----|---------------------------------|-------------------|
| pfs | <b>PFSSummaryResp</b><br>object | 参数解释：obs并行文件系统输出。 |

表 6-452 PFSSummaryResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                                |
|----------|--------|-----------------------------------|
| pfs_path | String | 参数解释：obs并行文件系统路径url。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-453 DataSourceResp

| 参数  | 参数类型                            | 描述          |
|-----|---------------------------------|-------------|
| job | <b>JobSummaryResp</b><br>object | 参数解释：作业数据源。 |

表 6-454 JobSummaryResp

| 参数     | 参数类型   | 描述                        |
|--------|--------|---------------------------|
| job_id | String | 参数解释：训练作业id。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-455 TaskResponse

| 参数              | 参数类型                                | 描述                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| role            | String                              | <b>参数解释：</b> 任务角色，该功能暂未支持。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| algorithm       | <b>TaskResponseAlgorithm</b> object | <b>参数解释：</b> 算法管理算法配置。                          |
| task_resource   | <b>FlavorResponse</b> object        | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息。                      |
| log_export_path | <b>log_export_path</b> object       | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存信息。                        |

表 6-456 TaskResponseAlgorithm

| 参数             | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code_dir       | String                        | <b>参数解释：</b> 算法启动文件所在目录绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                             |
| boot_file      | String                        | <b>参数解释：</b> 算法启动文件绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| inputs         | <b>AlgorithmInput</b> object  | <b>参数解释：</b> 算法输入通道信息。                                                                                                                                                                        |
| outputs        | <b>AlgorithmOutput</b> object | <b>参数解释：</b> 算法输出通道信息。                                                                                                                                                                        |
| engine         | <b>AlgorithmEngine</b> object | <b>参数解释：</b> 异构作业所依赖的引擎。                                                                                                                                                                      |
| local_code_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 算法的代码目录下载到训练容器内的本地路径。规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须为/home下的目录；</li><li>• v1兼容模式下，当前字段不生效；</li><li>• 当code_dir以file://为前缀时，当前字段不生效。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| working_dir    | String                        | <b>参数解释：</b> 运行算法时所在的工作目录。规则：v1兼容模式下，当前字段不生效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| environments   | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 训练作业相关的环境变量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                |

表 6-457 AlgorithmInput

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| name      | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| local_dir | String                        | <b>参数解释：</b> 数据输入输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remote    | <b>AlgorithmRemote</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输入信息，异构作业只支持OBS。                    |

表 6-458 AlgorithmRemote

| 参数  | 参数类型                        | 描述                           |
|-----|-----------------------------|------------------------------|
| obs | <b>RemoteObsResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据输入输出信息为OBS方式。 |

表 6-459 AlgorithmOutput

| 参数        | 参数类型                     | 描述                                                                 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| name      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                        |
| local_dir | String                   | <b>参数解释：</b> 数据输出通道映射的容器本地路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                 |
| remote    | <b>RemoteResp</b> object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出信息。                                             |
| mode      | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输模式，默认为“upload_periodically”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| period    | String                   | <b>参数解释：</b> 数据传输周期，默认为30s。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |

表 6-460 RemoteResp

| 参数  | 参数类型                                    | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| obs | <a href="#">RemoteObsResp</a><br>object | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-461 RemoteObsResp

| 参数      | 参数类型   | 描述                                               |
|---------|--------|--------------------------------------------------|
| obs_url | String | <b>参数解释：</b> 数据实际输出到OBS的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-462 AlgorithmEngine

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_id      | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的ID。如“caffe-1.0.0-python2.7”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                       |
| engine_name    | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的名称。如“Caffe”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| engine_version | String  | <b>参数解释：</b> 引擎规格的版本。对一个引擎名称，有多个版本的引擎，如使用python2.7的"Caffe-1.0.0-python2.7"等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| v1_compatible  | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否为v1兼容模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：兼容v1</li><li>• false：不兼容v1</li></ul> |
| run_user       | String  | <b>参数解释：</b> 引擎默认启动用户uid。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                            |
| image_url      | String  | <b>参数解释：</b> 算法选择的自定义镜像地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |

表 6-463 FlavorResponse

| 参数          | 参数类型                      | 描述                              |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| pool_id     | String                    | 参数解释：训练作业选择的资源池ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| flavor_id   | String                    | 参数解释：资源规格的ID。<br>取值范围：不涉及。      |
| flavor_name | String                    | 参数解释：资源规格的名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| max_num     | Integer                   | 参数解释：资源规格的最大节点数。<br>取值范围：不涉及。   |
| billing     | BillingInfo object        | 参数解释：资源规格计费信息。                  |
| flavor_info | FlavorInfoResponse object | 参数解释：资源规格详细信息。                  |
| attributes  | Map<String,String>        | 参数解释：其他规格属性。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-464 FlavorInfoResponse

| 参数      | 参数类型                | 描述                                                 |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer             | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object          | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object          | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object          | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object       | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | DiskResponse object | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-465 DiskResponse

| 参数   | 参数类型    | 描述                      |
|------|---------|-------------------------|
| size | Integer | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数   | 参数类型   | 描述                        |
|------|--------|---------------------------|
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-466 log\_export\_path

| 参数      | 参数类型   | 描述                  |
|---------|--------|---------------------|
| obs_url | String | 参数解释：训练作业日志保存OBS路径。 |

表 6-467 SpecResponse

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                                      |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| resource        | <b>Resource</b> object                | 参数解释：训练作业资源规格信息。<br>flavor_id和pool_id+[flavor_id]方式二选一。 |
| volumes         | Array of <b>JobVolumeResp</b> objects | 参数解释：训练作业挂载卷信息。                                         |
| log_export_path | <b>LogExportPathResp</b> object       | 参数解释：训练作业日志输出信息。                                        |
| schedule_policy | <b>SchedulePolicyResp</b> object      | 参数解释：训练作业调度策略。                                          |
| custom_metrics  | Array of <b>CustomMetrics</b> objects | 参数解释：指标采集配置。                                            |
| output_model    | <b>OutputModelResp</b> object         | 参数解释：自定义训练作业产物输出信息。                                     |
| asset_model     | <b>AssetModelResp</b> object          | 参数解释：自定义训练作业产物发布成模型的信息。                                 |

表 6-468 Resource

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| policy | String | 参数解释：训练作业资源规格模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>regular：标准模式</li></ul> |

| 参数                                 | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_id                          | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格id。<br><b>取值范围：</b> CPU规格专属资源池不支持指定flavor_id。GPU/Ascend规格专属资源池可选取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.pool.visual.xlarge ( 1卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.2xlarge ( 2卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.4xlarge ( 4卡 )</li><li>• modelarts.pool.visual.8xlarge ( 8卡 )</li></ul> |
| flavor_name                        | String                                        | <b>参数解释：</b> 使用flavor_id时，由ModelArts返回的只读规格名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| node_count                         | Integer                                       | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源副本数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_id                            | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pool_group_id                      | String                                        | <b>参数解释：</b> 训练作业选择的资源池联邦ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| flavor_detail                      | <b>FlavorDetail</b> object                    | <b>参数解释：</b> 训练作业、算法的规格信息（该字段只有公共资源池存在）。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| main_container_allocated_resources | <b>MainContainerAllocatedResources</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业训练容器实际到手的资源规格。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| main_container_customized_flavor   | <b>MainContainerCustomizedFlavor</b> object   | <b>参数解释：</b> 训练作业自定义规格。<br><b>取值范围：</b> cpu核数与内存大于零，加速卡卡数大于等于零。                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 6-469 FlavorDetail

| 参数          | 参数类型                      | 描述                     |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| billing     | <b>BillingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 资源规格计费信息。 |
| flavor_info | <b>FlavorInfo</b> object  | <b>参数解释：</b> 资源规格详细信息。 |



表 6-470 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-471 FlavorInfo

| 参数      | 参数类型          | 描述                                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer       | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object    | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object    | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object    | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object | 参数解释：内存信息。                                         |
| disk    | Disk object   | 参数解释：磁盘信息。                                         |

表 6-472 Cpu

| 参数       | 参数类型    | 描述                       |
|----------|---------|--------------------------|
| arch     | String  | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |
| core_num | Integer | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-473 Gpu

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| unit_num     | Integer | 参数解释：gpu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String  | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |

| 参数     | 参数类型   | 描述                    |
|--------|--------|-----------------------|
| memory | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-474 Npu

| 参数           | 参数类型   | 描述                       |
|--------------|--------|--------------------------|
| unit_num     | String | 参数解释：npu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |
| memory       | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-475 Memory

| 参数   | 参数类型    | 描述                       |
|------|---------|--------------------------|
| size | Integer | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit | String  | 参数解释：内存单元数。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-476 Disk

| 参数   | 参数类型   | 描述                              |
|------|--------|---------------------------------|
| size | String | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。         |
| unit | String | 参数解释：磁盘大小单位，一般为GB。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-477 MainContainerAllocatedResources

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| cpu_arch | String | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                   |
|------------------|--------|------------------------------------------------------|
| cpu_core_num     | Float  | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。                                |
| mem_size         | Float  | 参数解释：内存信息。<br>取值范围：不涉及。                              |
| accelerator_num  | Float  | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：不涉及。                             |
| accelerator_type | String | 参数解释：加速卡类型。如：ascend-Snt9b，ascend-snt9c等<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-478 MainContainerCustomizedFlavor

| 参数              | 参数类型  | 描述                         |
|-----------------|-------|----------------------------|
| cpu_core_num    | Float | 参数解释：cpu核数。<br>取值范围：大于零。   |
| mem_size        | Float | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：大于零。    |
| accelerator_num | Float | 参数解释：加速卡卡数。<br>取值范围：大于等于零。 |

表 6-479 JobVolumeResp

| 参数  | 参数类型           | 描述              |
|-----|----------------|-----------------|
| nfs | NfsResp object | 参数解释：nfs方式的挂载卷。 |

表 6-480 NfsResp

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                        |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| nfs_server_path | String | 参数解释：nfs服务端路径，如：“10.10.10.10:/example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path      | String | 参数解释：挂载到训练容器中的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。          |

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only | Boolean | <b>参数解释：</b> nfs挂载卷在容器中是否只读。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读</li><li>• false：非只读</li></ul> |

表 6-481 LogExportPathResp

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                       |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| obs_url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的OBS地址，如：“obs://example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| host_path | String | <b>参数解释：</b> 训练作业日志保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |

表 6-482 SchedulePolicyResp

| 参数                | 参数类型                               | 描述                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| required_affinity | <b>RequiredAffinityResp</b> object | <b>参数解释：</b> 训练作业亲和要求。                                                                                                    |
| priority          | Integer                            | <b>参数解释：</b> 训练作业优先级。<br><b>取值范围：</b> 0-3                                                                                 |
| preemptible       | Boolean                            | <b>参数解释：</b> 是否可以被抢占。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可以被抢占</li><li>• false：不可以被抢占</li></ul> |

表 6-483 RequiredAffinityResp

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| affinity_type | String | <b>参数解释：</b> 亲和调度策略。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• cabinet：强整柜调度</li><li>• hyperinstance：超节点亲和调度</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                       |
|---------------------|---------|--------------------------|
| affinity_group_size | Integer | 参数解释：亲和组大小。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-484 CustomMetrics

| 参数       | 参数类型                  | 描述               |
|----------|-----------------------|------------------|
| exec     | <b>Exec</b> object    | 参数解释：命令行方式采集指标。  |
| http_get | <b>HttpGet</b> object | 参数解释：http方式采集指标。 |

表 6-485 Exec

| 参数      | 参数类型             | 描述                           |
|---------|------------------|------------------------------|
| command | Array of strings | 参数解释：命令行方式采集指标。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-486 HttpGet

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                |
|------|---------|---------------------------------------------------|
| path | String  | 参数解释：http获取指标的url路径，与下面的端口必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |
| port | Integer | 参数解释：http获取指标的端口，与上面的url路径必须同时填或者不填。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-487 OutputModelResp

| 参数  | 参数类型                       | 描述                                     |
|-----|----------------------------|----------------------------------------|
| obs | <b>ObsModelResp</b> object | 参数解释：自定义训练作业产物保存的OBS输出信息。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-488 ObsModelResp

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| obs_url    | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的 OBS 地址，如：“obs://example/path”。<br>取值范围：不涉及。 |
| local_path | String | 参数解释：自定义训练作业产物保存的宿主机的路径，如：“/example/path”。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-489 AssetModelResp

| 参数       | 参数类型   | 描述                        |
|----------|--------|---------------------------|
| id       | String | 参数解释：模型id。<br>取值范围：不涉及。   |
| name     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| code     | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。   |
| version  | String | 参数解释：模型发布版本。<br>取值范围：不涉及。 |
| location | String | 参数解释：模型发布地址。<br>取值范围：不涉及。 |
| desc     | String | 参数解释：模型描述。<br>取值范围：不涉及。   |
| series   | String | 参数解释：模型品牌。<br>取值范围：不涉及。   |
| type     | String | 参数解释：模型类型。<br>取值范围：不涉及。   |

表 6-490 JobEndpointsResp

| 参数          | 参数类型                     | 描述                   |
|-------------|--------------------------|----------------------|
| ssh         | <b>SSHResp</b> object    | 参数解释：SSH连接信息。        |
| jupyter_lab | <b>JupyterLab</b> object | 参数解释：JupyterLab连接信息。 |

| 参数                 | 参数类型                               | 描述                           |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------|
| tensorboard        | <b>Tensorboard</b><br>object       | 参数解释：Tensorboard连接信息。        |
| mindstudio_insight | <b>MindStudioInsight</b><br>object | 参数解释：MindStudio Insight连接信息。 |

表 6-491 SSHResp

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                      |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| key_pair_names | Array of strings                    | 参数解释：SSH密钥对名称，可以在云服务器控制台（ECS）“密钥对”页面创建和查看。<br>取值范围：不涉及。 |
| task_urls      | Array of <b>TaskUrls</b><br>objects | 参数解释：SSH连接地址信息。                                         |

表 6-492 TaskUrls

| 参数   | 参数类型   | 描述                             |
|------|--------|--------------------------------|
| task | String | 参数解释：训练作业的任务ID。<br>取值范围：不涉及。   |
| url  | String | 参数解释：训练作业SSH连接地址。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-493 JupyterLab

| 参数    | 参数类型   | 描述                                       |
|-------|--------|------------------------------------------|
| url   | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab地址。<br>取值范围：不涉及。     |
| token | String | 参数解释：训练作业的JupyterLab token。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-494 Tensorboard

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的Tensorboard token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-495 MindStudioInsight

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------|
| url   | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| token | String | <b>参数解释：</b> 训练作业的MindStudio Insight token。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 6-496 MasJobConfig

| 参数                | 参数类型                         | 描述       |
|-------------------|------------------------------|----------|
| ft_job_uuid       | String                       | 模型ID     |
| ft_train_type     | String                       | 模型训练类型   |
| model_type        | String                       | 模型类型     |
| train_output_path | String                       | 训练作业输出路径 |
| train_process     | Double                       | 作业训练输出路径 |
| checkpoint_id     | String                       | 断点ID     |
| task_env          | <b>TaskEnv</b> object        | 精调作业训练参数 |
| checkpoint_config | <b>CheckpointConf</b> object | 断点配置信息   |



表 6-497 TaskEnv

| 参数   | 参数类型                    | 描述         |
|------|-------------------------|------------|
| envs | Array of EnvVar objects | 精调训练环境变量信息 |

表 6-498 EnvVar

| 参数          | 参数类型             | 描述        |
|-------------|------------------|-----------|
| label       | String           | 标签        |
| des         | String           | 描述信息      |
| env_name    | String           | 环境变量名称    |
| env_type    | String           | 环境变量类型    |
| value       | String           | 环境变量值     |
| modifiable  | Boolean          | 环境变量是否可修改 |
| displayable | Boolean          | 环境变量是否展示  |
| used_steps  | Array of strings | 环境变量使用阶段  |

表 6-499 CheckpointConf

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| checkpoint_id        | String  | 断点ID                              |
| save_checkpoints_max | Integer | 保存续训任务的步数。<br>0: 关闭不保, -1: 自动无限制。 |
| skipped_steps        | Integer | 跳过步数, 0表示不跳过。                     |
| restore_training     | Integer | 是否续训任务。<br>0: 非续训, 1:续训。          |

请求示例

查询训练作业。设置查询训练作业限制个数为1，查询作业名称中包含trainjob的所有训练作业数据。

```
POST https://endpoint/v2/{project_id}/training-job-searches?limit=1
{
 "offset" : 0,
 "limit" : 1,
 "filters" : [{
 "key" : "name",
```

```
"operator": "like",
"value": ["trainjob"]
}, {
 "key": "create_time",
 "operator": "between",
 "value": ["", ""]
}, {
 "key": "phase",
 "operator": "in",
 "value": [""]
}, {
 "key": "algorithm_name",
 "operator": "like",
 "value": [""]
}, {
 "key": "kind",
 "operator": "in",
 "value": []
}, {
 "key": "user_id",
 "operator": "in",
 "value": [""]
}, {
 "key": "runtime_type",
 "operator": "in",
 "value": ["debug"]
}]
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

ok

```
{
 "total": 5059,
 "count": 1,
 "limit": 1,
 "offset": 0,
 "sort_by": "create_time",
 "order": "desc",
 "group_by": "",
 "workspace_id": "0",
 "ai_project": "default-ai-project",
 "items": [{
 "kind": "job",
 "metadata": {
 "id": "3faf5c03-aaa1-4cbe-879d-24b05d997347",
 "name": "trainjob--py14_mem06-byd-108",
 "description": "",
 "create_time": 1636447346315,
 "workspace_id": "0",
 "user_name": "ei_modelarts_q00357245_01"
 },
 "status": {
 "phase": "Abnormal",
 "secondary_phase": "CreateFailed",
 "duration": 0,
 "start_time": 0,
 "node_count_metrics": [[1636447746000, 0], [1636447755000, 0], [1636447756000, 0]],
 "tasks": ["worker-0"]
 },
 "algorithm": {
 "code_dir": "obs://test-crq/economic_test/py_minist/",
 "boot_file": "obs://test-crq/economic_test/py_minist/minist_common.py",
 "inputs": [{
 "name": "data_url",
 "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/inputs/data_url_0",

```

```
 "remote": {
 "obs": {
 "obs_url": "/test-crq/data/py_minist/"
 }
 },
],
 "outputs": [{
 "name": "train_url",
 "local_dir": "/home/ma-user/modelarts/outputs/train_url_0",
 "remote": {
 "obs": {
 "obs_url": "/test-crq/train_output/"
 }
 }
 }],
 "engine": {
 "engine_id": "pytorch-cp36-1.4.0-v2",
 "engine_name": "PyTorch",
 "engine_version": "PyTorch-1.4.0-python3.6-v2"
 },
 "spec": {
 "resource": {
 "policy": "economic",
 "flavor_id": "modelarts.vm.pnt1.large.eco",
 "flavor_name": "Computing GPU(Pnt1) instance",
 "node_count": 1,
 "flavor_detail": {
 "flavor_type": "GPU",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.gpu.pnt1.eco",
 "unit_num": 1
 },
 "flavor_info": {
 "cpu": {
 "arch": "x86",
 "core_num": 8
 },
 "gpu": {
 "unit_num": 1,
 "product_name": "GP-Pnt1",
 "memory": "8GB"
 },
 "memory": {
 "size": 64,
 "unit": "GB"
 }
 }
 }
 }
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 6.15 获取训练作业事件列表 - ListTrainingJobEvents

### 功能介绍

获取训练作业事件列表接口用于获取ModelArts平台上指定训练作业的事件列表。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定训练作业的事件记录时，可以通过此接口获取事件列表。使用该接口的前提条件是用户已知训练作业ID，并具有查看事件列表的权限。查询操作完成后，平台将返回包含训练作业的事件记录信息。若训练作业ID不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/training-jobs/{training\_job\_id}/events

表 6-500 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| training_job_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 训练作业ID。获取方法请参见 <a href="#">查询训练作业列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

表 6-501 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                      |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| offset     | 否    | Integer | 参数解释：数据条目偏移量。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                    |
| limit      | 否    | Integer | 参数解释：指定每一页返回的最大条目数。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：[1,100]。<br>默认取值：默认为50。        |
| order      | 否    | String  | 参数解释：instance order。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。             |
| start_time | 否    | String  | 参数解释：开始时间。<br>约束限制：需要与结束时间一起传入。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。               |
| end_time   | 否    | String  | 参数解释：结束时间。<br>约束限制：需要与开始时间一起传入。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。               |
| level      | 否    | String  | 参数解释：指定返回的事件级别。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：[Info Error Warning]。<br>默认取值：不涉及。 |
| pattern    | 否    | String  | 参数解释：指定事件信息包含的内容。<br>约束限制：最长256个字符。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。           |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|--------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指定返回的事件来源。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> [K8S Job Task]。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 6-502 请求 Header 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                              |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| X-Language | 否    | String | <b>参数解释：</b> 语言。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 6-503 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                          | 描述                                         |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| total      | String                        | <b>参数解释：</b> 总条数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| limit      | String                        | <b>参数解释：</b> 最大显示条数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| offset     | String                        | <b>参数解释：</b> 开始的条数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| order      | String                        | <b>参数解释：</b> 排序方式。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| start_time | String                        | <b>参数解释：</b> 事件的开始时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| end_time   | String                        | <b>参数解释：</b> 事件的结束时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| events     | Array of <b>Event</b> objects | <b>参数解释：</b> 事件列表。                         |

表 6-504 Event

| 参数      | 参数类型   | 描述                         |
|---------|--------|----------------------------|
| message | String | 参数解释：事件信息。<br>取值范围：不涉及。    |
| level   | String | 参数解释：事件级别。<br>取值范围：不涉及。    |
| time    | String | 参数解释：事件发生的时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| source  | String | 参数解释：事件来源。<br>取值范围：不涉及。    |

状态码：400

表 6-505 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/training-jobs/{training_job_id}/events?
order=desc&offset=0&limit=10&start_time=1669449696964&end_time=1669711991259
```

响应示例

状态码：200

```
ok
{
 "total": 27,
 "limit": 10,
 "offset": 0,
 "order": "desc",
 "start_time": "2022-11-26T16:01:36+08:00",
 "end_time": "2022-11-29T16:53:11+08:00",
 "events": [{
 "time": "2022-11-26T16:03:41+08:00",
 "level": "Error",
 "message": "Training job failed.",
 "source": "Job"
```

```
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:03:16+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[Job: modelarts-job-5bd61eea-9de2-4864-a0f7-5fae966171b5] ExecuteAction: Start to
execute action TerminateJob",
 "source" : "K8S"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:03:12+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[worker-0][time used: 0.296s] Upload training output(parameter name: train_url)
finished.",
 "source" : "Task"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:03:12+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[worker-0] Training output(parameter name: train_url) Uploading.",
 "source" : "Task"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:03:11+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[worker-0] Training finished. Exit code 1.",
 "source" : "Task"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:02:10+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[worker-0] training started.",
 "source" : "Task"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:02:09+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "Training job is running.",
 "source" : "Job"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:02:06+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[Pod: modelarts-job-5bd61eea-9de2-4864-a0f7-5fae966171b5-worker-0] Started: Started
container",
 "source" : "K8S"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:02:06+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[Pod: modelarts-job-5bd61eea-9de2-4864-a0f7-5fae966171b5-worker-0] SuccessfulCreate:
Created container",
 "source" : "K8S"
 }, {
 "time" : "2022-11-26T16:02:05+08:00",
 "level" : "Info",
 "message" : "[Pod: modelarts-job-5bd61eea-9de2-4864-a0f7-5fae966171b5-worker-0] Pulled:
Successfully pulled image \"swr.cn-north-7.myhuaweicloud.com/modelarts-job-dev-image/modelarts-tool-
container:1.0.0-5.3.1-b002.2\"\",
 "source" : "K8s"
 }
]
}
```

**状态码：400**

Bad Request。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request."
}
```



## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | ok           |
| 400 | Bad Request。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.16 获取训练作业支持的公共规格 - ShowTrainingJobFlavors

## 功能介绍

获取训练作业支持的公共规格接口用于获取ModelArts平台上支持的训练作业资源规格列表。

该接口适用于以下场景：当用户需要了解平台支持的资源规格以进行训练作业配置时，可以通过此接口获取规格列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看资源规格的权限。查询操作完成后，平台将返回包含支持的资源规格信息。若用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v2/{project\_id}/training-job-flavors

表 6-506 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 6-507 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type | 否    | String | <b>参数解释：</b> 查询训练作业规格的类型，不填为查询所有。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• CPU：CPU资源规格</li><li>• GPU：GPU资源规格</li><li>• Ascend：NPU资源规格</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 6-508 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                            | 描述                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| total_count | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| flavors     | Array of <a href="#">FlavorResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 训练作业资源规格列表。                      |

表 6-509 FlavorResponse

| 参数          | 参数类型                      | 描述                              |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|
| pool_id     | String                    | 参数解释：训练作业选择的资源池ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| flavor_id   | String                    | 参数解释：资源规格的ID。<br>取值范围：不涉及。      |
| flavor_name | String                    | 参数解释：资源规格的名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| max_num     | Integer                   | 参数解释：资源规格的最大节点数。<br>取值范围：不涉及。   |
| billing     | BillingInfo object        | 参数解释：资源规格计费信息。                  |
| flavor_info | FlavorInfoResponse object | 参数解释：资源规格详细信息。                  |
| attributes  | Map<String,String>        | 参数解释：其他规格属性。<br>取值范围：不涉及。       |

表 6-510 BillingInfo

| 参数       | 参数类型    | 描述                      |
|----------|---------|-------------------------|
| code     | String  | 参数解释：计费码。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit_num | Integer | 参数解释：计费单元。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-511 FlavorInfoResponse

| 参数      | 参数类型          | 描述                                                 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|
| max_num | Integer       | 参数解释：可以选择的最大节点数量（max_num，为1代表不支持分布式）。<br>取值范围：不涉及。 |
| cpu     | Cpu object    | 参数解释：cpu规格信息。                                      |
| gpu     | Gpu object    | 参数解释：gpu规格信息。                                      |
| npu     | Npu object    | 参数解释：Ascend规格信息。                                   |
| memory  | Memory object | 参数解释：内存信息。                                         |

| 参数   | 参数类型                | 描述         |
|------|---------------------|------------|
| disk | DiskResponse object | 参数解释：磁盘信息。 |

表 6-512 Cpu

| 参数       | 参数类型    | 描述                       |
|----------|---------|--------------------------|
| arch     | String  | 参数解释：cpu架构。<br>取值范围：不涉及。 |
| core_num | Integer | 参数解释：核数。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-513 Gpu

| 参数           | 参数类型    | 描述                       |
|--------------|---------|--------------------------|
| unit_num     | Integer | 参数解释：gpu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String  | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |
| memory       | String  | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-514 Npu

| 参数           | 参数类型   | 描述                       |
|--------------|--------|--------------------------|
| unit_num     | String | 参数解释：npu卡数。<br>取值范围：不涉及。 |
| product_name | String | 参数解释：产品名。<br>取值范围：不涉及。   |
| memory       | String | 参数解释：内存。<br>取值范围：不涉及。    |

表 6-515 Memory

| 参数   | 参数类型    | 描述                       |
|------|---------|--------------------------|
| size | Integer | 参数解释：内存大小。<br>取值范围：不涉及。  |
| unit | String  | 参数解释：内存单元数。<br>取值范围：不涉及。 |

表 6-516 DiskResponse

| 参数   | 参数类型    | 描述                        |
|------|---------|---------------------------|
| size | Integer | 参数解释：磁盘大小。<br>取值范围：不涉及。   |
| unit | String  | 参数解释：磁盘大小单位。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

如下以查询训练作业所有的CPU公共资源规格为例。

```
GET https://endpoint/v2/{project_id}/training-job-flavors?flavor_type=CPU
```

响应示例

状态码：200

ok

```
{
 "total_count": 2,
 "flavors": [{
 "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "flavor_name": "Computing CPU(2U) instance",
 "flavor_type": "CPU",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "unit_num": 1
 },
 "flavor_info": {
 "max_num": 1,
 "cpu": {
 "arch": "x86",
 "core_num": 2
 },
 "memory": {
 "size": 8,
 "unit": "GB"
 },
 "disk": {
 "size": 50,
 "unit": "GB"
 }
 }
 }
}
```

```
}, {
 "flavor_id": "modelarts.vm.cpu.8u",
 "flavor_name": "Computing CPU(8U) instance",
 "flavor_type": "CPU",
 "billing": {
 "code": "modelarts.vm.cpu.8u",
 "unit_num": 1
 },
 "flavor_info": {
 "max_num": 16,
 "cpu": {
 "arch": "x86",
 "core_num": 8
 },
 "memory": {
 "size": 32,
 "unit": "GB"
 },
 "disk": {
 "size": 50,
 "unit": "GB"
 }
 }
}]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6.17 获取训练作业支持的 AI 预置框架 - ShowTrainingJobEngines

## 功能介绍

获取训练作业支持的AI预置框架接口用于查询当前系统中支持的AI预置框架列表。

该接口适用于以下场景：当用户需要了解系统中可用的AI预置框架，以便在创建训练作业时选择合适的框架时，可以通过此接口获取支持的框架列表。使用该接口的前提条件是用户具有相应的操作权限。查询成功后，用户将获得系统中所有支持的AI预置框架的详细信息。若用户无权限操作或查询失败，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v2/{project\_id}/training-job-engines

表 6-517 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 6-518 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                   | 描述                                            |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| total | Integer                                | <b>参数解释：</b> 训练作业引擎规格总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| items | Array of <a href="#">items</a> objects | <b>参数解释：</b> 引擎规格参数列表。                        |

表 6-519 items

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| engine_id | String | <b>参数解释：</b> 引擎规格的ID。如“caffe-1.0.0-python2.7”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数             | 参数类型                     | 描述                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_name    | String                   | <b>参数解释：</b> 引擎规格的名称。如“Caffe”。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                         |
| engine_version | String                   | <b>参数解释：</b> 引擎规格的版本。对一个引擎名称，有多个版本的引擎，如使用python2.7的"Caffe-1.0.0-python2.7"等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                           |
| v1_compatible  | Boolean                  | <b>参数解释：</b> 是否为v1兼容模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true: v1兼容</li><li>• false: v1不兼容</li></ul> |
| run_user       | String                   | <b>参数解释：</b> 引擎默认启动用户uid。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                              |
| image_info     | <b>image_info</b> object | <b>参数解释：</b> 引擎具体信息。                                                                                                        |

表 6-520 image\_info

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                    |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| cpu_image_url | String | <b>参数解释：</b> cpu规格下对应镜像。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| gpu_image_url | String | <b>参数解释：</b> gpu或者Ascend规格下对应镜像。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| image_version | String | <b>参数解释：</b> 镜像版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。               |

## 请求示例

如下以查询训练作业所有的公共引擎规格为例（引擎过多，只显示部分）。

GET https://endpoint/v2/{project\_id}/training-job-engines

## 响应示例

**状态码：200**

ok

```
{
 "total" : 20,
```



```
"items": [{
 "engine_id": "caffe-1.0.0-python2.7",
 "engine_name": "Caffe",
 "engine_version": "caffe-1.0.0-python2.7",
 "v1_compatible": true,
 "run_user": "",
 "image_info": {
 "cpu_image_url": "modelarts-job-dev-image/caffe1-cpu-cp27:1.0.0",
 "gpu_image_url": "modelarts-job-dev-image/caffe1-gpu-cuda8-cp27:1.0.0",
 "image_version": "3.1.0"
 }
}, {
 "engine_id": "horovod-cp36-tf-1.16.2",
 "engine_name": "Horovod",
 "engine_version": "0.16.2-TF-1.13.1-python3.6",
 "v1_compatible": true,
 "run_user": "",
 "image_info": {
 "cpu_image_url": "modelarts-job-dev-image/tensorflow-gpu-cuda10-cp36-horovod0162:1.13.1",
 "gpu_image_url": "modelarts-job-dev-image/tensorflow-gpu-cuda10-cp36-horovod0162:1.13.1",
 "image_version": "3.2.1"
 }
}, {
 "engine_id": "horovod_0.20.0-tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
 "engine_name": "Horovod",
 "engine_version": "horovod_0.20.0-tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
 "v1_compatible": false,
 "run_user": "1102",
 "image_info": {
 "cpu_image_url": "aip/horovod_tensorflow:train",
 "gpu_image_url": "aip/horovod_tensorflow:train",
 "image_version": "horovod_0.20.0-tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20210912152543-1e0838d"
 }
}, {
 "engine_id": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
 "engine_name": "TensorFlow",
 "engine_version": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64",
 "v1_compatible": false,
 "run_user": "1102",
 "image_info": {
 "cpu_image_url": "aip/tensorflow_2_1:train",
 "gpu_image_url": "aip/tensorflow_2_1:train",
 "image_version": "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64-20210912152543-1e0838d"
 }
}, {
 "engine_id": "xgboost-sklearn-python3.6",
 "engine_name": "XGBoost-Sklearn",
 "engine_version": "XGBoost-0.80-Sklearn-0.18.1-python3.6",
 "v1_compatible": true,
 "run_user": "",
 "image_info": {
 "cpu_image_url": "modelarts-job-dev-image/python-train-py36:secure",
 "gpu_image_url": "",
 "image_version": "2.0.10-20211101113705"
 }
}
]
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | ok |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 7 模型管理

## 7.1 查询模型 runtime - ShowModelEngineAndRuntime

### 功能介绍

查询模型AI引擎以及runtime。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/models/ai-engine-runtimes

表 7-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 7-2 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|--------|------|--------|------------------------------|
| limit  | 否    | String | 每页显示的条目数量。                   |
| offset | 否    | String | 偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。 |

请求参数

表 7-3 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

响应参数

状态码：200

表 7-4 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                                       | 描述                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| count           | Integer                                                    | 不分页的情况下符合查询条件的总数量。                            |
| total_count     | Integer                                                    | 当前查询结果的数量，不设置offset、limit查询参数时，count与total相同。 |
| engine_runtimes | Array of <a href="#">EngineAndRuntimesResponse</a> objects | 引擎运行环境。                                       |

表 7-5 EngineAndRuntimesResponse

| 参数           | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ai_engine    | String                                       | AI引擎类型，目前共有以下几种类型： <ul style="list-style-type: none"><li>TensorFlow</li><li>PyTorch</li><li>MindSpore</li><li>XGBoost</li><li>Scikit_Learn</li><li>Spark_MLlib</li></ul> |
| runtimes     | Array of strings                             | 运行镜像，如pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64                                                                                                                 |
| request_mode | Array of strings                             | 请求模式，AI引擎支持部署为同步在线服务或异步在线服务。 <ul style="list-style-type: none"><li>sync：同步在线服务</li><li>async：异步在线服务</li></ul>                                                            |
| accelerators | Array of <a href="#">Accelerator</a> objects | AI引擎可使用的加速卡。                                                                                                                                                             |
| arch         | Array of strings                             | AI引擎架构，目前共两种： <ul style="list-style-type: none"><li>x86_64</li><li>aarch64</li></ul>                                                                                     |
| status_list  | Array of strings                             | AI引擎状态，目前共三种： <ul style="list-style-type: none"><li>normal (正常)</li><li>deleted (已下线)</li><li>deleting (下线中)</li></ul>                                                   |
| image_source | Array of strings                             | 镜像来源，目前共两种： <ul style="list-style-type: none"><li>base_image (基础镜像)</li><li>uniform_image (统一镜像)</li></ul>                                                               |

表 7-6 Accelerator

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                        |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | String | 加速卡类型，目前共三种： <ul style="list-style-type: none"><li>npu</li><li>gpu</li><li>none</li></ul> |
| name | String | 加速卡名称，如SNT9B。                                                                             |

| 参数                     | 参数类型   | 描述        |
|------------------------|--------|-----------|
| cuda_version           | String | cuda驱动版本。 |
| driver_version_section | String | 驱动版本集合。   |

状态码：401

表 7-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 7-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 7-9 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/models/ai-engine-runtimes
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "count": 4,
 "total_count": 4,
 "engine_runtimes": [{
 "ai_engine": "TensorFlow",
 "runtimes": ["tf1.13-python3.6-cpu", "tf1.13-python3.6-gpu", "tf1.13-python3.7-cpu", "tf1.13-python3.7-gpu", "python3.6", "tf1.13-python3.7-aiflow-gpu", "tf1.13-python3.7-gpu-async", "tensorflow_2.1.0-cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64", "tensorflow_2.6.0-cuda_11.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64", "tensorflow_1.15.5-cuda_11.4-py_3.8-ubuntu_20.04-x86_64"],
 "request_mode": ["sync", "sync", "sync", "sync", "sync", "sync", "async", "sync", "sync", "sync"],
 "accelerators": [{
 "type": "none"
 }, {
 "type": "gpu",
 "cuda_version": "cuda 10.2"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "gpu",
 "cuda_version": "cuda 10.2"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "gpu",
 "cuda_version": "cuda 10.2"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "gpu",
 "cuda_version": "cuda 10.2"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }],
 "arch": ["x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64", "x86_64"],
 "status_list": ["normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal"],
 "image_source": ["base_image", "base_image", "base_image", "base_image", "base_image", "base_image", "base_image", "base_image", "uniform_image", "uniform_image", "uniform_image"]
 }, {
 "ai_engine": "PyTorch",
 "runtimes": ["python3.6", "python3.7", "pytorch1.4-python3.7", "pytorch_1.11.0-cann_7.0.1-py_3.9-euler_2.10.7-aarch64-snt9b", "pytorch_1.8.0-cuda_10.2-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64", "pytorch_1.8.2-cuda_11.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64"],
 "request_mode": ["sync", "sync", "sync", "sync", "sync", "sync"],
 "accelerators": [{
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "npu",
 "name": "SNT9",
 "driver_version_section": "C8x"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }],
 "arch": ["x86_64", "x86_64", "x86_64", "aarch64", "x86_64", "x86_64"],
```

```
 "status_list": ["normal", "normal", "normal", "normal", "normal", "normal"],
 "image_source": ["base_image", "base_image", "base_image", "uniform_image", "uniform_image",
"uniform_image"]
 }, {
 "ai_engine": "MindSpore",
 "runtimes": ["mindspore_1.9.0-cann_6.0.1-py_3.7-euler_2.9.9-x86_64-snt3p-300i", "mindspore_1.7.0-
cuda_10.1-py_3.7-ubuntu_18.04-x86_64", "mindspore_1.2.0-py_3.7-cuda_10.1-ubuntu_18.04-x86_64"],
 "request_mode": ["sync", "sync", "sync"],
 "accelerators": [{
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }, {
 "type": "none"
 }],
 "arch": ["x86_64", "x86_64", "x86_64"],
 "status_list": ["normal", "normal", "normal"],
 "image_source": ["uniform_image", "uniform_image", "uniform_image"]
 }, {
 "ai_engine": "Custom",
 "runtimes": [],
 "request_mode": [],
 "accelerators": [],
 "arch": [],
 "status_list": [],
 "image_source": []
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2 查询 AI 应用列表 - ListModels

功能介绍

查询AI应用列表，可以根据不同的检索参数进行查询。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。



授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                 | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:<br>model:list | List | model *    | -                                                                                                   | -  | -      |
|                          |      | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:Request Tag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

URI

GET /v1/{project\_id}/models

表 7-10 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 7-11 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                     |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| model_name  | 否    | String  | 模型名称，可支持模糊匹配。当模型名称包含下划线时，由于下划线涉及转义处理，因此需要在请求中增加exact_match参数，且参数值设置为true，确保能够正常执行查询操作。 |
| exact_match | 否    | Boolean | 是否对下划线进行转义处理，当模型名称包含下划线时，需要将该参数值设置为true，确保能够正常执行查询操作。默认不填该值。                           |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_version | 否    | String  | 模型版本。格式需为“数值: 数值: 数值”，其中数值为1-2位正整数，注意：版本不可以出现例如01.01.01等以0开头的版本号形式。                                                                                                                                |
| model_status  | 否    | String  | 模型状态，可根据模型状态执行查询。模型状态： <ul style="list-style-type: none"><li>• publishing: 发布中</li><li>• published: 已发布</li><li>• failed: 发布失败</li><li>• building: 构建镜像中</li><li>• building_failed: 构建失败</li></ul> |
| description   | 否    | String  | 描述信息，可支持模糊匹配。                                                                                                                                                                                      |
| offset        | 否    | Integer | 指定要查询页的索引，默认为“0”。                                                                                                                                                                                  |
| limit         | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，默认为“1000”。                                                                                                                                                                           |
| sort_by       | 否    | String  | 指定排序字段，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• create_at: 默认值，AI应用创建时间</li><li>• model_version: AI应用版本</li><li>• model_size: AI应用大小</li></ul>                                               |
| order         | 否    | String  | 排序方式，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• asc: 递增排序</li><li>• desc: 递减排序，默认值</li></ul>                                                                                                   |
| workspace_id  | 否    | String  | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                           |
| model_type    | 否    | String  | 模型类型，查询属于该类型的模型列表。model_type与not_model_type为互斥关系，不能同时存在。可选值为TensorFlow、PyTorch、MindSpore、Image、Custom、Template。                                                                                    |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| not_model_type | 否    | String | 模型类型，查询不属于该类型的模型列表。可选值为 TensorFlow、PyTorch、MindSpore、Image、Custom、Template。 |

请求参数

表 7-12 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 7-13 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                           | 描述                   |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------|
| models      | Array of <a href="#">ModelListItem</a> objects | 模型元数据信息。             |
| total_count | Integer                                        | 不分页的情况下符合查询条件的总模型数量。 |
| count       | Integer                                        | 符合查询条件的模型数量。         |

表 7-14 ModelListItem

| 参数            | 参数类型   | 描述           |
|---------------|--------|--------------|
| owner         | String | 模型所属租户的用户id。 |
| model_version | String | 模型版本。        |
| model_type    | String | 模型类型。        |
| description   | String | 模型描述信息。      |
| project       | String | 模型所属租户的项目id。 |

| 参数                     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source_type            | String                                       | 模型来源的类型，仅当模型为自动学习部署过来时有值，取值为auto。                                                                                                                                                                             |
| model_id               | String                                       | 模型id。                                                                                                                                                                                                         |
| model_source           | String                                       | 模型来源。auto：自动学习；algorithms：预置算法；custom：自定义。                                                                                                                                                                    |
| install_type           | Array of strings                             | 模型支持的部署类型列表。                                                                                                                                                                                                  |
| model_size             | Integer                                      | 模型大小，单位为字节数。                                                                                                                                                                                                  |
| workspace_id           | String                                       | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                                      |
| model_status           | String                                       | 模型状态。                                                                                                                                                                                                         |
| market_flag            | Boolean                                      | 标识模型是否来自市场。                                                                                                                                                                                                   |
| tunable                | Boolean                                      | 标识模型是否支持二次调优。true表示支持，false表示不支持。                                                                                                                                                                             |
| model_name             | String                                       | 模型名称。                                                                                                                                                                                                         |
| create_at              | Long                                         | 模型创建时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”毫秒数。                                                                                                                                                                              |
| publishable_flag       | Boolean                                      | 标识模型是否可发布至市场。                                                                                                                                                                                                 |
| source_copy            | String                                       | 镜像复制开关，仅当“model_type”为“Image”时有效。 <ul style="list-style-type: none"><li>true：表示复制镜像模式，无法极速创建AI应用，SWR源目录中的镜像更改或删除不影响服务部署。</li><li>false：表示不复制镜像模式，可极速创建AI应用，更改或删除SWR源目录中的镜像会影响服务部署。</li></ul> 不设置值时，默认为复制镜像模式。 |
| tenant                 | String                                       | 模型所属租户的账号id。                                                                                                                                                                                                  |
| subscription_id        | String                                       | 模型订阅ID。                                                                                                                                                                                                       |
| extra                  | String                                       | 扩展字段。                                                                                                                                                                                                         |
| specification          | <a href="#">ModelSpecification</a> object    | 部署规格                                                                                                                                                                                                          |
| deployment_constraints | <a href="#">DeploymentConstraints</a> object | 部署约束                                                                                                                                                                                                          |

表 7-15 ModelSpecification

| 参数         | 参数类型   | 描述          |
|------------|--------|-------------|
| min_cpu    | String | 最小CPU规格。    |
| min_gpu    | String | 最小GPU规格。    |
| min_memory | String | 最小内存。       |
| min_ascend | String | 最小Ascend规格。 |

表 7-16 DeploymentConstraints

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                                    |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| accelerators   | Array of <b>Accelerator</b> objects | 支持的加速卡类型。自定义镜像导入时，仅支持一种类型                                             |
| cpu_type       | String                              | cpu类型                                                                 |
| input_types    | Array of strings                    | 在异步模式、视频业务场景下使用，表示输入输出类型如OBS,VIS。为自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明          |
| output_types   | Array of strings                    | 在异步模式、视频业务场景下使用，表示输入输出类型如OBS,DIS。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明           |
| request_mode   | String                              | 模型部署为服务时作业的请求模型                                                       |
| rsa            | <b>Rsa</b> object                   | 用于容器与推理平台安全通信或者字段加密。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明                        |
| service_config | String                              | 服务部署字段声明，服务部署时可指定具体的值。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明。由于结构较为复杂，该值为xml格式    |
| task_config    | String                              | 作业相关的配置字段声明，作业创建时可指定具体的值。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明。由于结构较为复杂，该值为xml格式 |
| model_security | <b>ModelSecurity</b> object         | 模型加解密参数                                                               |

表 7-17 Accelerator

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                                                        |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                   | String | 加速卡类型，目前共三种： <ul style="list-style-type: none"><li>npu</li><li>gpu</li><li>none</li></ul> |
| name                   | String | 加速卡名称，如SNT9B。                                                                             |
| cuda_version           | String | cuda驱动版本。                                                                                 |
| driver_version_section | String | 驱动版本集合。                                                                                   |

表 7-18 Rsa

| 参数          | 参数类型   | 描述   |
|-------------|--------|------|
| mode        | String | 加密模式 |
| private_key | String | 私钥   |
| public_key  | String | 公钥   |

表 7-19 ModelSecurity

| 参数              | 参数类型    | 描述                                        |
|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| model_key       | String  | 使用Edge加密模型后，可获取Root Key和modelKey，以及加密后的模型 |
| root_key        | String  | 使用Edge加密模型后，可获取Root Key和modelKey，以及加密后的模型 |
| security_policy | String  | 模型加密方式                                    |
| is_verify_app   | Boolean | Edge边缘场景，是否校验技能中的文件，包括配置文件、容器镜像、库文件等。     |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/models
```

响应示例

状态码：200

模型列表

```
{
 "total_count": 1,
 "count": 1,
 "models": [{
 "model_name": "mnist",
 "model_version": "1.0.0",
 "model_id": "10eb0091-887f-4839-9929-cbc884f1e20e",
 "model_type": "tensorflow",
 "model_size": 5012312,
 "tenant": "6d28e85aa78b4e1a9b4bd83501bcd4a1",
 "project": "d04c10db1f264cfef1966deff1a3527c",
 "owner": "6d28e85aa78b4e1a9b4bd83501bcd4a1",
 "create_at": 1533041553000,
 "description": "mnist model",
 "workspace_id": "0",
 "specification": { }
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 模型列表 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.3 创建 AI 应用 - CreateModel

### 功能介绍

导入元模型创建AI应用。

执行代码、模型需先上传至OBS（训练作业生成的模型已默认存储到OBS）。

### 接口约束

使用模板导入模型与不使用模板导入这两类导入方式的Body参数要求不一样。以下Body参数说明中以**模板参数**表示适合使用模板导入模型时填写的参数，**非模板参数**表示适合不使用模板导入时填写的参数，**公共参数**表示与导入方式无关的参数。

- 使用模板导入模型时(model\_type为Template)，template字段必填，source\_location不需要填。
- 不使用模板导入模型时(即model\_type不为Template)，source\_location必填，template不需要填。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:<br>model:create | Write | model *    | -                                                                                                  | -  | -      |
|                            |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/models

表 7-20 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 7-21 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 7-22 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                            |
|------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| model_docs | 否    | Array of <a href="#">GuideDoc</a> objects | 模型说明文档列表，最多三篇。<br><b>公共参数</b> |



| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template           | 否    | <b>ModelTemplate</b> object | 模板的相关配置项。使用模板导入模型(即model_type为Template)时必选。 <b>模板参数</b>                                                                                                                                                   |
| model_version      | 是    | String                      | 模型版本，格式需为“数值.数值.数值”，其中数值为1-2位正整数，注意：版本不可以出现例如01.01.01等以0开头的版本号形式。 <b>公共参数</b>                                                                                                                             |
| source_job_version | 否    | String                      | 来源训练作业的版本，模型是从训练作业产生的可填写，用于溯源；如模型是从第三方元模型导入，则为空。默认值为空。 <b>非模板参数</b>                                                                                                                                       |
| source_location    | 是    | String                      | 模型所在的OBS路径或SWR镜像地址。                                                                                                                                                                                       |
| source_copy        | 否    | String                      | 镜像复制开关，仅当“model_type”为“Image”时有效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：默认值，复制镜像模式，无法极速创建AI应用，SWR源目录中的镜像更改或删除不影响服务部署。</li><li>• false：不复制镜像模式，可极速创建AI应用，更改或删除SWR源目录中的镜像会影响服务部署。</li></ul> |
| initial_config     | 否    | String                      | 模型配置文件转成的字符串。建议通过配置文件initial_config来提供“apis”、“dependencies”、“input_params”、“output_params”、“health”、“readiness_health”、“startup_health”等字段的信息。 <b>非模板参数</b>                                               |
| execution_code     | 否    | String                      | 执行代码存放的OBS地址，默认值为空，名称固定为“customize_service.py”。推理代码文件需存放在模型“model”目录。该字段不需要填，系统也能自动识别出model目录下的推理代码。 <b>公共参数</b>                                                                                          |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                                           | 描述                                                                                                        |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| source_job_id   | 否    | String                                                         | 来源训练作业的ID，模型是从训练作业产生的可填写，用于溯源；如模型是从第三方元模型导入，则为空。默认值为空。 <b>非模板参数</b>                                       |
| model_type      | 是    | String                                                         | 模型类型，取值为TensorFlow/Image/PyTorch/Template/MindSpore，从配置文件读取。 <b>公共参数</b>                                  |
| output_params   | 否    | Array of <a href="#">CreateModelRequestInferParams</a> objects | 模型的输出参数集，默认为空，params结构如表 params结构所示。从配置文件的apis读取，用户提供“initial_config”字段即可，可不填该字段。 <b>非模板参数</b>            |
| description     | 否    | String                                                         | 模型备注信息，1-100位长度，不能包含&!"'<>=。 <b>公共参数</b>                                                                  |
| runtime         | 否    | String                                                         | 模型运行时环境，runtime可选值与model_type相关，详细见 <a href="#">推理支持的常用引擎及其Runtime</a> 。                                  |
| model_metrics   | 否    | String                                                         | 模型精度信息，从配置文件读取，可不填。 <b>非模板参数</b>                                                                          |
| source_type     | 否    | String                                                         | 模型来源的类型，当前仅可取值“auto”，用于区分通过自动学习部署过来的模型(不提供模型下载功能)；用户通过训练作业和其他方式部署的模型不设置此值。默认值为空。 <b>非模板参数</b>             |
| dependencies    | 否    | Array of <a href="#">ModelDependencies</a> objects             | 推理代码及模型需安装的包，默认为空。从配置文件读取，可不填。 <b>非模板参数</b>                                                               |
| workspace_id    | 否    | String                                                         | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                  |
| model_algorithm | 否    | String                                                         | 模型算法，从配置文件读取，可不填。如：<br>“predict_analysis”、<br>“object_detection”、<br>“image_classification”。 <b>非模板参数</b> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型                                                           | 描述                                                                                             |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apis                   | 否    | Array of <a href="#">CreateModelRequestModelApis</a> objects   | 模型所有的apis入参出参信息，从配置文件中解析出来的，可不填。 <b>非模板参数</b>                                                  |
| model_name             | 是    | String                                                         | 模型名称，支持1-64位可见字符（含中文），名称可以包含字母、中文、数字、中划线、下划线。 <b>公共参数</b>                                      |
| install_type           | 否    | Array of strings                                               | 部署类型，只支持小写。可选real-time、edge、batch，默认为["real-time","edge","batch"]。                             |
| input_params           | 否    | Array of <a href="#">CreateModelRequestInferParams</a> objects | 模型的输入参数集，默认为空，params结构如表 params结构所示。从配置文件的apis读取，用户提供“initial_config”字段即可，可不填该字段。 <b>非模板参数</b> |
| cmd                    | 否    | String                                                         | 镜像启动命令                                                                                         |
| deployment_constraints | 否    | <a href="#">deployment_constraints</a> object                  | 模型部署约束                                                                                         |

表 7-23 GuideDoc

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                               |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------|
| doc_url  | 是    | String | 文档http(s)链接。                                                     |
| doc_name | 是    | String | 文档名称，支持1-48位可见字符（含中文），只能以英文大小写字母或者中文字符开头，名称可以包含字母、中文、数字、中划线、下划线。 |

表 7-24 ModelTemplate

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|--------------|------|--------|-----------------------------|
| infer_format | 否    | String | 输入输出模式id，提供时覆盖模板中的内置输入输出模式。 |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                                             | 描述                       |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| template_inputs | 是    | Array of <a href="#">CreateModelRequestTemplateInput</a> objects | 模板输入项配置，即配置模型的源路径。       |
| template_id     | 是    | String                                                           | 所使用的模板id，模板中会内置一个输入输出模式。 |

表 7-25 CreateModelRequestTemplateInput

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| input    | 是    | String | 模板输入路径，可以是obs文件路径，obs目录路径，使用多输入项的模板创建模型时，如果模板定义的目标路径input_properties是一样的，则此处输入的obs目录或者obs文件不能重名，否则会覆盖。 |
| input_id | 是    | String | 输入项id，从模板详情中获取。                                                                                        |

表 7-26 ModelDependencies

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述             |
|-----------|------|-------------------------------------------|----------------|
| installer | 是    | String                                    | 安装方式，当前只支持pip。 |
| packages  | 是    | Array of <a href="#">Packages</a> objects | 依赖包集合。         |

表 7-27 Packages

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                   |
|-----------------|------|--------|--------------------------------------|
| package_version | 否    | String | 依赖包版本。不填时默认安装最新版本。不能含有中文及特殊字符&!'<>=。 |
| package_name    | 是    | String | 依赖包名称。请确保包名正确且存在。不能含有中文及特殊字符&!'<>=。  |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                          |
|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| restraint | 否    | String | 版本限制条件，当且仅当 package_version存在时必填，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>EXACT：和指定的版本完全一致。</li><li>ATLEAST：不低于指定的版本。</li><li>ATMOST：不高于指定的版本。</li></ul> |

表 7-28 CreateModelRequestModelApis

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                              |
|---------------|------|-------------------------|---------------------------------|
| protocol      | 否    | String                  | 请求协议，可选HTTP和HTTPS。              |
| method        | 否    | String                  | 请求方法，可选post、get。                |
| input_params  | 否    | ModelInOutParams object | apis中的输入输出参数，以 JSON Schema格式描述。 |
| output_params | 否    | ModelInOutParams object | apis中的输入输出参数，以 JSON Schema格式描述。 |
| url           | 否    | String                  | 推理请求URL路径                       |

表 7-29 ModelInOutParams

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------|
| type       | 否    | String | JSON Schema中表示类型的字段，可选object。                       |
| properties | 否    | Object | JSON Schema中表示对象元素的properties字段，可在其中定义参数，包括参数名及其类型。 |

表 7-30 CreateModelRequestInferParams

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                 |
|----------|------|--------|--------------------|
| protocol | 是    | String | 请求协议，可选HTTP和HTTPS。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                             |
|------------|------|--------|------------------------------------------------|
| min        | 否    | Number | 参数的最小值。当param_type为int或float时可选填，默认为空。         |
| method     | 是    | String | 请求方法，可选“post”、“get”。                           |
| max        | 否    | Number | 参数的最大值。当param_type为int或float时可选填，默认为空。         |
| param_desc | 否    | String | 参数描述，建议长度设置不超过100个字符，默认为空。                     |
| param_name | 是    | String | 参数名，建议长度设置不超过64个字符。                            |
| url        | 是    | String | api代表的url路径。                                   |
| param_type | 是    | String | 参数类型，取值可选int/string/float/timestamp/date/file。 |

表 7-31 deployment\_constraints

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                 |
|----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| request_mode   | 否    | String           | 模型部署为服务时作业的请求模型                                                    |
| cpu_type       | 否    | String           | cpu类型                                                              |
| input_types    | 否    | Array of strings | 在异步模式、视频业务场景下使用，表示输入输出类型如OBS,VIS。为自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明       |
| outputTypes    | 否    | Array of strings | 在异步模式、视频业务场景下使用，表示输入输出类型如OBS,DIS。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明        |
| service_config | 否    | String           | 服务部署字段声明，服务部署时可指定具体的值。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明。由于结构较为复杂，该值为xml格式 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                  | 描述                                                                    |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| task_config    | 否    | String                | 作业相关的配置字段声明，作业创建时可指定具体的值。自定义镜像导入使用，非自定义进行在runtime声明。由于结构较为复杂，该值为xml格式 |
| model_security | 否    | model_security object | 使用Edge加密模型后，可获取Root Key和modelKey，以及加密后的模型                             |

表 7-32 model\_security

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                   |
|-----------------|------|---------|--------------------------------------|
| model_key       | 否    | String  | 使用Edge加密模型后，获取模型key                  |
| rootKey         | 否    | String  | 使用Edge加密模型后，获取模型rootKey              |
| security_policy | 否    | String  | 使用Edge加密模型后，获取模型加密策略                 |
| is_verify_app   | 否    | Boolean | Edge边缘场景，是否校验技能中的文件，包括配置文件、容器镜像、库文件等 |

响应参数

状态码：200

表 7-33 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述    |
|----------|--------|-------|
| model_id | String | 模型id。 |

请求示例

创建AI应用。设置AI应用名称为“mnist”，版本为“1.0.0”，类型为“TensorFlow”，模型文件来源于OBS桶。

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/models
{
 "model_name": "mnist",
 "model_version": "1.0.0",
 "source_location": "https://models.obs.xxxx.com/mnist",
 "source_job_id": "55",
```

```
"source_job_version" : "Vnt1",
"model_type" : "TensorFlow",
"runtime" : "python2.7",
"description" : "mnist model",
"execution_code" : "https://testmodel.obs.xxxx.com/customize_service.py",
"input_params" : [{
 "url" : "/v1/xxx/image",
 "protocol" : "http",
 "method" : "post",
 "param_name" : "image_url",
 "param_type" : "string",
 "min" : 0,
 "max" : 9,
 "param_desc" : "http://test/test.jpeg"
}],
"output_params" : [{
 "url" : "/v1/xxx/image",
 "protocol" : "http",
 "method" : "post",
 "param_name" : "face_location",
 "param_type" : "box",
 "param_desc" : "face_location param value description"
}],
"dependencies" : [{
 "installer" : "pip",
 "packages" : [{
 "package_name" : "numpy",
 "package_version" : "1.5.0",
 "restraint" : "ATLEAST"
 }]
}],
"model_algorithm" : "object_detection",
"model_metrics" : "{\"f1\":0.52381,\"recall\":0.666667,\"precision\":0.466667,\"accuracy\":0.625}",
"apis" : [{
 "url" : "/v1/xxx/image",
 "protocol" : "http",
 "method" : "post",
 "input_params" : {
 "type" : "object",
 "properties" : {
 "image_url" : {
 "type" : "string"
 }
 }
 },
 "output_params" : {
 "type" : "object",
 "properties" : {
 "face_location" : {
 "type" : "box"
 }
 }
 }
}],
"initial_config" : "{\"protocol\":\"http\",\"port\":\"8080\",\"health\":{\"check_method\":\"HTTP\",\"protocol\":\"http\",\"url\":\"/health\",\"period_seconds\":\"5\",\"failure_threshold\":\"10\",\"initial_delay_seconds\":\"12\"},\"readiness_health\":{\"check_method\":\"HTTP\",\"protocol\":\"http\",\"url\":\"/readiness_health\",\"period_seconds\":\"5\",\"failure_threshold\":\"20\",\"initial_delay_seconds\":\"12\"},\"startup_health\":{\"check_method\":\"HTTP\",\"protocol\":\"http\",\"url\":\"/startup_health\",\"period_seconds\":\"5\",\"failure_threshold\":\"10\",\"initial_delay_seconds\":\"12\"}}"
```

## 响应示例

**状态码：200**

模型创建成功。



```
{
 "model_id": "7feb7235-ed9c-48ae-9833-2876b2458445"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 模型创建成功。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.4 查询 AI 应用详情 - ShowModel

### 功能介绍

查询AI应用详情，根据AI应用ID查询AI应用的详细信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                  | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts: model:get | Read | model *    | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

### URI

GET /v1/{project\_id}/models/{model\_id}

表 7-34 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| model_id   | 是    | String | 模型ID，在创建AI应用时即可在返回体中获取，也可通过查询AI应用列表接口获取当前用户拥有的AI应用，其中model_id字段即为模型ID。 |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。                             |

请求参数

表 7-35 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 7-36 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_version      | String | 模型版本。                                                                                                                                                                                        |
| source_job_version | String | 来源训练作业的版本。                                                                                                                                                                                   |
| source_location    | String | 模型所在的OBS路径或SWR镜像的模板地址。                                                                                                                                                                       |
| source_job_id      | String | 来源训练作业ID。                                                                                                                                                                                    |
| source_copy        | String | 镜像复制开关，仅当“model_type”为“Image”时有效。 <ul style="list-style-type: none"><li>true：默认值，复制镜像模式，无法极速创建AI应用，SWR源目录中的镜像更改或删除不影响服务部署。</li><li>false：不复制镜像模式，可极速创建AI应用，更改或删除SWR源目录中的镜像会影响服务部署。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型                                               | 描述                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| description     | String                                             | 模型描述信息。                                                                                   |
| project         | String                                             | 模型所属租户的项目ID。                                                                              |
| workspace_id    | String                                             | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> ]。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |
| model_algorithm | String                                             | 模型算法类型，如predict_analysis、object_detection、image_classification。                           |
| model_name      | String                                             | 模型名称。                                                                                     |
| tenant          | String                                             | 模型所属租户的账号id。                                                                              |
| model_docs      | Array of <a href="#">GuideDoc</a> objects          | 模型文档列表。                                                                                   |
| owner           | String                                             | 模型所属租户的用户id。                                                                              |
| execution_code  | String                                             | 执行代码存放的OBS地址，名称固定为“customize_service.py”。                                                 |
| schema_doc      | String                                             | 模型schema文档的下载地址。                                                                          |
| image_address   | String                                             | 模型打包后的镜像地址。                                                                               |
| output_params   | Array of <a href="#">ModelParamsInfo</a> objects   | 模型的输出参数集。                                                                                 |
| health          | <a href="#">ModelHealth</a> object                 | 模型健康检查接口信息                                                                                |
| runtime         | String                                             | 模型运行时环境。                                                                                  |
| model_metrics   | String                                             | 模型精度信息。                                                                                   |
| source_type     | String                                             | 模型来源的类型，仅当模型为自动学习部署过来时有值，取值为auto。                                                         |
| model_type      | String                                             | 模型类型，取值为TensorFlow/Image/PyTorch/Template/MindSpore。                                      |
| model_id        | String                                             | 模型ID。                                                                                     |
| dependencies    | Array of <a href="#">ModelDependencies</a> objects | 运行代码及模型需安装的包。                                                                             |
| model_size      | Long                                               | 模型大小，单位为字节数。                                                                              |
| model_status    | String                                             | 模型状态。                                                                                     |

| 参数               | 参数类型                            | 描述                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apis             | String                          | 模型所有的apis入参出参信息（从模型预览中获取）。                                                                                  |
| model_source     | String                          | 模型来源。 <ul style="list-style-type: none"><li>• auto：自动学习</li><li>• algos：预置算法</li><li>• custom：自定义</li></ul> |
| tunable          | Boolean                         | 标识模型是否支持二次调优。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：支持</li><li>• false：不支持</li></ul>                 |
| market_flag      | Boolean                         | 标识模型是否来自市场。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：来自市场</li><li>• false：不来自市场</li></ul>               |
| publishable_flag | Boolean                         | 标识模型是否可发布至市场。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：可以发布至市场</li><li>• false：不可以发布至市场</li></ul>       |
| model_labels     | Array of strings                | 模型标签数组。                                                                                                     |
| labels_map       | Map<String,String>              | 模型标签Map，key固定为labels，value为模型标签数组。                                                                          |
| install_type     | Array of strings                | 支持部署服务类型。                                                                                                   |
| config           | String                          | 模型配置参数。包括health，readiness_health，startup_health等探针配置                                                        |
| specification    | ModelSpecification object       | 模型部署最小部署规格。                                                                                                 |
| input_params     | Array of ModelParamInfo objects | 模型的输入参数集。                                                                                                   |
| create_at        | Long                            | 模型创建时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”毫秒数。                                                                            |
| cmd              | String                          | 镜像启动命令                                                                                                      |

表 7-37 GuideDoc

| 参数      | 参数类型   | 描述           |
|---------|--------|--------------|
| doc_url | String | 文档http(s)链接。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                               |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------|
| doc_name | String | 文档名称，支持1-48位可见字符（含中文），只能以英文大小写字母或者中文字符开头，名称可以包含字母、中文、数字、中划线、下划线。 |

表 7-38 ModelHealth

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                     |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| protocol              | String | 健康检查接口请求协议，当前仅支持 http。                 |
| initial_delay_seconds | String | 实例启动后，延迟initial_delay_seconds秒再执行健康检查。 |
| timeout_seconds       | String | 健康检查超时时间。                              |
| url                   | String | 健康检查接口路径。                              |
| period_seconds        | String | 健康检查周期                                 |
| failure_threshold     | String | 健康检查最大失败次数                             |
| check_method          | String | 健康检查方式：HTTP 或者 EXEC（命令行）               |
| command               | String | 命令行命令，以空格分隔的字符串                        |

表 7-39 ModelDependencies

| 参数        | 参数类型                      | 描述             |
|-----------|---------------------------|----------------|
| installer | String                    | 安装方式，当前只支持pip。 |
| packages  | Array of Packages objects | 依赖包集合。         |

表 7-40 Packages

| 参数              | 参数类型   | 描述                                    |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| package_version | String | 依赖包版本。不填时默认安装最新版本。不能含有中文及特殊字符&!"'<>=。 |
| package_name    | String | 依赖包名称。请确保包名正确且存在。不能含有中文及特殊字符&!"'<>=。  |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                          |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| restraint | String | 版本限制条件，当且仅当 package_version存在时必填，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>EXACT：和指定的版本完全一致。</li><li>ATLEAST：不低于指定的版本。</li><li>ATMOST：不高于指定的版本。</li></ul> |

表 7-41 ModelSpecification

| 参数         | 参数类型   | 描述          |
|------------|--------|-------------|
| min_cpu    | String | 最小CPU规格。    |
| min_gpu    | String | 最小GPU规格。    |
| min_memory | String | 最小内存。       |
| min_ascend | String | 最小Ascend规格。 |

表 7-42 ModelParamsInfo

| 参数         | 参数类型   | 描述            |
|------------|--------|---------------|
| protocol   | String | 请求协议，如http。   |
| url        | String | API代表的URL路径。  |
| min        | Number | 表示数值类型参数的最小值。 |
| method     | String | 请求方法，如post。   |
| max        | Number | 表示数值类型参数的最大值。 |
| param_desc | String | 参数描述。         |
| param_name | String | 参数名称。         |
| param_type | String | 参数类型。         |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/models/{model_id}
```

响应示例

状态码：200

模型详情。

```
{
 "model_id" : "10eb0091-887f-4839-9929-cbc884f1e20e",
```



```
{\"check_method\": \"HTTP\", \"protocol\": \"http\", \"url\": \"/startup_health\", \"period_seconds\": 5, \"failure_threshold\": 10, \"initial_delay_seconds\": 12}
```

状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 200 | 模型详情。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5 删除 AI 应用 - DeleteModel

功能介绍

删除AI应用，根据AI应用ID删除指定AI应用，cascade取值为true时除了删除AI应用ID指定的AI应用，还会删除其他与指定AI应用同名不同版本的AI应用；默认只删除当前AI应用ID所对应的AI应用。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项              | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:delete | Write | model *    | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

URI

DELETE /v1/{project\_id}/models/{model\_id}



表 7-43 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| model_id   | 是    | String | 需要删除的AI应用ID。                               |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 7-44 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|---------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cascade | 否    | Boolean | 是否级联删除。默认为false，只删除当前模型ID所对应的模型。取值为true时除了删除模型ID指定的模型，还会删除与指定模型同名不同版本的所有模型。一次最多删除20个模型，超过的模型不删除。 |

请求参数

表 7-45 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 7-46 响应 Body 参数

| 参数                  | 参数类型                                                           | 描述                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| delete_success_list | Array of strings                                               | 删除成功的模型id列表。       |
| delete_failed_list  | Array of <a href="#">DeleteModelResponseFailedList</a> objects | 删除失败的模型id及其失败原因列表。 |

表 7-47 DeleteModelResponseFailedList

| 参数         | 参数类型   | 描述              |
|------------|--------|-----------------|
| error_msg  | String | 删除该模型失败的错误提示信息。 |
| error_code | String | 删除该模型失败的错误码。    |
| model_id   | String | 删除失败的模型id。      |

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/models/{model_id}
```

响应示例

状态码：200

删除成功或者失败的提示信息。

```
{
 "delete_success_list": ["10eb0091-887f-4839-9929-cbc884f1e20e"],
 "delete_failed_list": [{
 "error_msg": "Failed to delete model, model (759645d9-3672-4db1-bb6d-49ed58b84e10) already
deploy service.",
 "error_code": "ModelArts.3009",
 "model_id": "e527d311-a947-46da-a6e0-66c49945dfaa"
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 删除成功或者失败的提示信息。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 8 APP 认证管理

## 8.1 获取 APP 列表 - ListApigApps

### 功能介绍

获取APIG APP基本信息列表，用户只能获取自己创建的APP信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/app-auth/apps

表 8-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 8-2 Query 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name          | 否    | String           | APP名称。                                                                                   |
| limit             | 否    | String           | 分页展示时，一页展示多少项。默认为1000。                                                                   |
| offset            | 否    | String           | 分页展示时，从第几页开始。默认为0。                                                                       |
| order             | 否    | String           | 返回的APP列表排序方式，可选值包括asc、desc。默认为asc。                                                       |
| sort_by           | 否    | String           | 返回的APP列表按何属性排序，可选值包括app_name、created_at、updated_at。默认为name。                              |
| workspace_id      | 否    | String           | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |
| iphertext_enabled | 否    | Boolean          | 是否明文展示appsecret。                                                                         |
| app_ids           | 否    | Array of strings | 需要明文展示的app_id集合。                                                                         |

请求参数

表 8-3 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

响应参数

状态码：200

表 8-4 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| apps        | Array of <a href="#">ApigAppDetailInfo</a> objects | APP基础信息数组，可能为空数组。 |
| count       | Integer                                            | 查询到的APP数量。        |
| total_count | Integer                                            | APP总数量。           |

表 8-5 ApigAppDetailInfo

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_codes         | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。                                                                                                                                    |
| app_id            | String           | APP编号。                                                                                                                                                            |
| app_key           | String           | APP的key。                                                                                                                                                          |
| app_name          | String           | APP名称。                                                                                                                                                            |
| app_remark        | String           | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String           | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String           | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer          | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long             | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String           | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long             | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String           | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

状态码：401

表 8-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps
```

响应示例

状态码：200

```
OK
{
 "apps": [{
 "app_id": "fb1a9eadd87b48abbd74b8ba1755dff",
 "app_name": "app_13e0",
 "app_remark": "ds",
 "app_key": "b11ae87581b04b5284aa92b0d4ae332c",
```

```
{
 "app_secret": "cb5d1b57368b4f129b635332a03bf0e3",
 "user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type": "APIG",
 "app_codes": [
 "53a7c6de82be4671b93414adf98c1c507d5cef29fbdd48d88a4dddb668b0f0ad",
 "3b5930537438461b9a3e81e5f21d56b49eadbe1047174574b9d2dde859beec54",
 "55804013463d4344ac37775ff8f6e9d8343933f8f0be420cb2e87bb5aad4c6a3"
],
 "created_at": 1683173880900,
 "updated_at": 1703160524345,
 "bounded_api_count": 29
},
{
 "count": 1,
 "total_count": 1
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.2 创建 APP - CreateApigApp

### 功能介绍

创建API网关应用（简称APP），每个用户最多只能创建5个APP，有需求可以申请增加配额。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/app-auth/apps

表 8-9 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 8-10 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token                                                             |

表 8-11 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name     | 是    | String | app名称。                                                                                   |
| app_remark   | 否    | String | app备注。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

响应参数

状态码：200

表 8-12 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                                     | 描述          |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| app | <a href="#">ApigAppDetailInfo</a> object | 创建的APP基础信息。 |



表 8-13 ApigAppDetailInfo

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_codes         | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。                                                                                                                                    |
| app_id            | String           | APP编号。                                                                                                                                                            |
| app_key           | String           | APP的key。                                                                                                                                                          |
| app_name          | String           | APP名称。                                                                                                                                                            |
| app_remark        | String           | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String           | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String           | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer          | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long             | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String           | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long             | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String           | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

状态码：401

表 8-14 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：403

表 8-15 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-16 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps
{
 "app_name": "app_4ef0",
 "app_remark": ""
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "app": {
 "app_id": "logic-app-7ded3898-8306-49ee-a1df-2708f9aac83a",
 "app_name": "app_c8ae",
 "app_key": "9cdbfd0b65364fbe8b1c6cf29255a46f",
 "app_secret": "c736b99bdc33403ab0652bf91c00e99e",
 "user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type": "DEDICATE_APIG",
 "app_codes": [],
 "created_at": 1703162733450,
 "updated_at": 1703162733450,
 "bounded_api_count": 0
 }
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.3 查询 APP 详情 - ShowApigApp

### 功能介绍

查询指定的APP详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}

表 8-17 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| app_id     | 是    | String | APP ID。                                    |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 8-18 Query 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                       |
|-------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id      | 否    | String  | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |
| iphertext_enabled | 否    | Boolean | 是否明文展示。                                                                                  |

请求参数

表 8-19 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

响应参数

状态码：200

表 8-20 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                                     | 描述          |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| app | <a href="#">ApigAppDetailInfo</a> object | 创建的APP基础信息。 |

表 8-21 ApigAppDetailInfo

| 参数        | 参数类型             | 描述                             |
|-----------|------------------|--------------------------------|
| app_codes | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。 |
| app_id    | String           | APP编号。                         |
| app_key   | String           | APP的key。                       |
| app_name  | String           | APP名称。                         |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_remark        | String  | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String  | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String  | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long    | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long    | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String  | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

状态码：401

表 8-22 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-23 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-24 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "app": {
 "app_id": "logic-app-7ded3898-8306-49ee-a1df-2708f9aac83a",
 "app_name": "app_c8ae",
 "app_key": "9cdbfd0b65364fbe8b1c6cf29255a46f",
 "app_secret": "c736b99bdc33403ab0652bf91c00e99e",
 "user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type": "DEDICATE_APIG",
 "app_codes": [],
 "created_at": 1703162733450,
 "updated_at": 1703162733450,
 "bounded_api_count": 0
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.4 删除 APP - DeleteApigApp

### 功能介绍

删除指定的APP，只有APP的创建用户才可以删除APP，且APP没有绑定的API。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}

表 8-25 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| app_id     | 是    | String | APP编号，可通过APP列表接口获取。                        |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 8-26 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

请求参数

表 8-27 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

响应参数

状态码：200

OK

状态码：401

表 8-28 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-29 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps/{app_id}
```



## 响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 8.5 增加 AppCode - CreateApigAppCode

## 功能介绍

为指定API网关应用创建新的AppCode，只有APP的创建用户才可以创建AppCode，且只有共享/专享版APIG的APP才能创建AppCode。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

POST /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}/app-code

表 8-30 路径参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                  |
|--------|------|--------|---------------------|
| app_id | 是    | String | APP编号，可通过APP列表接口获取。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 8-31 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

表 8-32 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name     | 是    | String | app名称。                                                                                   |
| app_remark   | 否    | String | app备注。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

响应参数

状态码：200

表 8-33 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                                     | 描述          |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| app | <a href="#">ApigAppDetailInfo</a> object | 创建的APP基础信息。 |

表 8-34 ApigAppDetailInfo

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_codes         | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。                                                                                                                                    |
| app_id            | String           | APP编号。                                                                                                                                                            |
| app_key           | String           | APP的key。                                                                                                                                                          |
| app_name          | String           | APP名称。                                                                                                                                                            |
| app_remark        | String           | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String           | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String           | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer          | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long             | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String           | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long             | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String           | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

状态码：401

表 8-35 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-36 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-37 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps/{app_id}/app-code
{
 "workspace_id": "0",
 "app_name": "app_test",
 "app_remark": "test"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "app": {
 "app_id": "f29eddd1443e4dceb76898f881c07a4d",
 "app_name": "app_xq0XT",
 "app_remark": "autotest",
 "app_key": "bcb835430eab4c72bd45e2315d98fdb9",
 "app_secret": "80dc4ab97b34456fbf73a04e83164a1b",
 "user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type": "APIG",
 "app_codes": ["6fcc73e9a8d344ce8df47cdd252a532772e9bb762aa74c3ea99f3f2373806174"],
 "created_at": 1698745606957,
 "updated_at": 1703162872355,
 "bounded_api_count": 0
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

8.6 重置 AppCode - ResetApigAppCode

功能介绍

重置指定API网关应用的指定的AppCode，只有APP的创建用户才可以重置AppCode，且只有共享/专享版APIG的APP才支持AppCode。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}/app-code/{app\_code}

表 8-38 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| app_code   | 是    | String | 待重置的AppCode。                               |
| app_id     | 是    | String | APP编号，可通过APP列表接口获取。                        |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 8-39 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

表 8-40 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name     | 是    | String | app名称。                                                                                   |
| app_remark   | 否    | String | app备注。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

响应参数

状态码：200

表 8-41 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                     | 描述          |
|-----|--------------------------|-------------|
| app | ApigAppDetailInfo object | 创建的APP基础信息。 |

表 8-42 ApigAppDetailInfo

| 参数        | 参数类型             | 描述                             |
|-----------|------------------|--------------------------------|
| app_codes | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。 |
| app_id    | String           | APP编号。                         |
| app_key   | String           | APP的key。                       |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name          | String  | APP名称。                                                                                                                                                            |
| app_remark        | String  | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String  | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String  | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long    | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long    | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String  | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

**状态码：401****表 8-43 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403****表 8-44 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 8-45 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps/{app_id}/app-code/{app_code}

{
 "workspace_id" : "0",
 "app_name" : "app_test",
 "app_remark" : "test"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "app" : {
 "app_id" : "f29eddd1443e4dceb76898f881c07a4d",
 "app_name" : "app_xq0XT",
 "app_remark" : "autotest",
 "app_key" : "bcb835430eab4c72bd45e2315d98fdb9",
 "app_secret" : "80dc4ab97b34456fbf73a04e83164a1b",
 "user_id" : "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id" : "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type" : "APIG",
 "app_codes" : ["873810a2cd4e4a9c88df5979411d6a50753c0af4024840fcac59e37ce38364e4"],
 "created_at" : 1698745606957,
 "updated_at" : 1703162907779,
 "bounded_api_count" : 0
 }
}
```



## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 8.7 删除 AppCode - DeleteApigAppCode

## 功能介绍

删除指定API网关应用的指定的AppCode，只有APP的创建用户才可以删除AppCode，且只有共享/专享版APIG的APP才支持AppCode。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}/app-code/{app\_code}

表 8-46 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| app_code   | 是    | String | 待删除的AppCode。                               |
| app_id     | 是    | String | APP编号，可通过APP列表接口获取。                        |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 8-47 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

请求参数

表 8-48 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

响应参数

状态码：200

表 8-49 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                                     | 描述          |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| app | <a href="#">ApigAppDetailInfo</a> object | 创建的APP基础信息。 |

表 8-50 ApigAppDetailInfo

| 参数         | 参数类型             | 描述                             |
|------------|------------------|--------------------------------|
| app_codes  | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。 |
| app_id     | String           | APP编号。                         |
| app_key    | String           | APP的key。                       |
| app_name   | String           | APP名称。                         |
| app_remark | String           | APP描述，默认为空。不超过200个字符。          |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_secret        | String  | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String  | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long    | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long    | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String  | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

状态码：401

表 8-51 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-52 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

### 请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps/{app_id}/app-code/{app_code}
```

### 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "app": {
 "app_id": "f29eddd1443e4dceb76898f881c07a4d",
 "app_name": "app_xq0XT",
 "app_remark": "autotest",
 "app_key": "bcb835430eab4c72bd45e2315d98fdb9",
 "app_secret": "80dc4ab97b34456fbf73a04e83164a1b",
 "user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type": "APIG",
 "app_codes": [],
 "created_at": 1698745606957,
 "updated_at": 1703162934072,
 "bounded_api_count": 0
 }
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.8 重置 AppSecret - ResetApigAppSecret

### 功能介绍

重置指定API网关应用的AppSecret，只有APP的创建用户才可以重置AppSecret。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}/app-secret

表 8-53 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| app_id     | 是    | String | APP编号，可通过APP列表接口获取。                        |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 8-54 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

表 8-55 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name     | 是    | String | app名称。                                                                                   |
| app_remark   | 否    | String | app备注。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

响应参数

状态码：200

表 8-56 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                     | 描述          |
|-----|--------------------------|-------------|
| app | ApigAppDetailInfo object | 创建的APP基础信息。 |

表 8-57 ApigAppDetailInfo

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_codes         | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。                                                                                                                                    |
| app_id            | String           | APP编号。                                                                                                                                                            |
| app_key           | String           | APP的key。                                                                                                                                                          |
| app_name          | String           | APP名称。                                                                                                                                                            |
| app_remark        | String           | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String           | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String           | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer          | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long             | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String           | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long             | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String           | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

**状态码：401**

表 8-58 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：403

表 8-59 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-60 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/apps/{app_id}/app-secret
{
 "workspace_id": "0",
 "app_name": "app_test",
 "app_remark": "test"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "app": {
 "app_id": "f29eddd1443e4dceb76898f881c07a4d",
 "app_name": "app_xq0XT",
 "app_remark": "autotest",
 "app_key": "bcb835430eab4c72bd45e2315d98fdb9",
 }
}
```

```
"app_secret": "55816679b0f8447c9d51d2c35e4f679a",
"user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
"project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
"app_type": "APIG",
"app_codes": [],
"created_at": 1698745606957,
"updated_at": 1703162969843,
"bounded_api_count": 0
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.9 获取用户绑定 APP 的 api 列表 - ShowApisBindToApp

功能介绍

获取用户绑定app的API列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}/auth-apis



表 8-61 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| app_id     | 是    | String | APP编号。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 8-62 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit        | 否    | String | 分页展示时，一页展示多少项。默认为1000。                                                                   |
| offset       | 否    | String | 分页展示时，从第几页开始。默认为0。                                                                       |
| order        | 否    | String | 返回的APP列表排序方式，可选值包括asc、desc。默认为asc。                                                       |
| service_name | 否    | String | API所属服务名称，支持模糊查找。                                                                        |
| sort_by      | 否    | String | 返回的APP列表按何属性排序，可选值包括app_name、created_at、updated_at。默认为name。                              |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

请求参数

表 8-63 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 否    | String | 消息体的类型。设置为text/plain，返回临时预览链接。设置为application/octet-stream，返回临时下载链接。 |
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。                                                            |

响应参数

状态码：200

表 8-64 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                  | 描述         |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| apis        | Array of AuthTypeApiBasicInfo objects | API认证信息列表。 |
| count       | Integer                               | 查询数据个数。    |
| total_count | Integer                               | 数据总量。      |

表 8-65 AuthTypeApiBasicInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_id           | String  | API编号。                                                                                                       |
| api_method       | String  | 请求方式包含GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，固定返回ANY。                                                    |
| api_name         | String  | API名称。                                                                                                       |
| api_remark       | String  | API描述。字符长度不超过255。                                                                                            |
| auth_type        | String  | API的认证方式。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NONE：无认证</li><li>APP：APP认证</li><li>IAM：IAM认证</li></ul> |
| predict_url      | String  | 预测地址。                                                                                                        |
| service_id       | String  | 服务编号。                                                                                                        |
| service_name     | String  | 服务名称。                                                                                                        |
| support_app_code | Boolean | 是否支持APP CODE。                                                                                                |

状态码：401

表 8-66 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：403

表 8-67 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-68 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_id}/auth-apis

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "apis": [{
 "api_id": "7e0d272df0e94297b7d4046bada3f158",
 "api_name": "infer_ae20fc9fb37c48c28ebc3f3a638c9f48",
 "api_method": "ANY",
 "predict_url": "https://b86b2d069324491fbd66940e4533b45c.apig.xxxxxx.com/v1/infers/ae20fc9f-b37c-48c2-8ebc-3f3a638c9f48",
 "support_app_code": true,
 "service_id": "ae20fc9f-b37c-48c2-8ebc-3f3a638c9f48",
 "service_name": "service-3c02"
 }],
}
```

```
"count" : 1
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.10 注册 API 并授权给 APP - CreateAndAuthAppAuthApi

功能介绍

注册API并将API授权给APP，只有对服务有更新权限的华为云用户可以调用。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-api

表 8-69 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                |
|------------|------|--------|-------------------|
| service_id | 是    | String | 服务编号，可通过查询服务列表获取。 |

请求参数

表 8-70 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

表 8-71 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                       |
|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| apps         | 是    | Array of <a href="#">Apps</a> objects | app列表。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String                                | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 8-72 Apps

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                   |
|--------|------|--------|----------------------|
| app_id | 否    | String | APP的编号，可通过查询APP列表获取。 |

响应参数

状态码：200

表 8-73 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-74 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                               | 描述     |
|-------------|------------------------------------|--------|
| api         | AuthTypeApiBasicInfo object        | API详情。 |
| auth_result | Array of AppAuthResultInfo objects | 授权结果。  |

表 8-75 AuthTypeApiBasicInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                 |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_id           | String  | API编号。                                                                                                             |
| api_method       | String  | 请求方式包含GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，固定返回ANY。                                                          |
| api_name         | String  | API名称。                                                                                                             |
| api_remark       | String  | API描述。字符长度不超过255。                                                                                                  |
| auth_type        | String  | API的认证方式。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NONE：无认证</li><li>• APP：APP认证</li><li>• IAM：IAM认证</li></ul> |
| predict_url      | String  | 预测地址。                                                                                                              |
| service_id       | String  | 服务编号。                                                                                                              |
| service_name     | String  | 服务名称。                                                                                                              |
| support_app_code | Boolean | 是否支持APP CODE。                                                                                                      |

表 8-76 AppAuthResultInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述                    |
|---------|---------|-----------------------|
| api_id  | String  | API的编号。               |
| app_id  | String  | APP的编号，可通过查询APP列表获取。  |
| auth_id | String  | 授权编号，授权失败时为空。         |
| reason  | String  | 授权或者取消授权失败原因，授权成功时为空。 |
| success | Boolean | 授权或者取消授权是否成功。         |

状态码：400

表 8-77 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-78 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 8-79 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-80 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-81 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-82 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 8-83 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-84 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

创建API并授权应用

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/app-auth-api
{
 "apps": [{
 "app_id": "e2fb64be3be9418bb0f570c60f0ed93f"
 }],
 "workspace_id": "0"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "api": {
 "api_id": "b9c78dbb50d04230aab90e35e141fccf",
 "api_name": "infer_456963f1737c4de08bee5b4f6f3a8fa3",
 "api_method": "ANY",
 }
}
```



```
{
 "predict_url": "https://d566c7efafe04a26a83d3a8475602ee3.apig.xxxxxx.com/v1/infers/456963f1-737c-4de0-8bee-5b4f6f3a8fa3",
 "support_app_code": true,
 "service_id": "456963f1-737c-4de0-8bee-5b4f6f3a8fa3",
 "service_name": "service-129c-test"
},
"auth_result": [{
 "api_id": "b9c78dbb50d04230aab90e35e141fccf",
 "app_id": "e2fb64be3be9418bb0f570c60f0ed93f",
 "success": true
}]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.11 删除 API - DeleteAppAuthApi

### 功能介绍

删除指定的API，只有对API所属服务有删除权限的用户才可以删除API。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis/{api\_id}

表 8-85 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |
| api_id     | 是    | String | API ID。                                    |

表 8-86 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>工作空间ID。获取方法请参见<a href="#">查询工作空间列表</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>存在并使用的 workspace。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>“0”。</p> |

请求参数

表 8-87 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

响应参数

状态码：204

表 8-88 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

状态码：401

表 8-89 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-90 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-91 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-92 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 8-93 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-94 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/app-auth-apis/{api_id}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 204 | No Content            |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

8.12 授权 API 至 APP - AuthorizeApiToApigApps

功能介绍

将指定的API授权给APP。API的认证方式必须为APP认证，APP的创建用户必须是API所属服务的创建者，且请求用户对API所属服务必须有更新权限。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis/{api\_id}/app-auth-api

表 8-95 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | API所属的服务ID。                                |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                     |

请求参数

表 8-96 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

表 8-97 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                       |
|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| apps         | 是    | Array of <a href="#">Apps</a> objects | app列表。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String                                | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 8-98 Apps

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                   |
|--------|------|--------|----------------------|
| app_id | 否    | String | APP的编号，可通过查询APP列表获取。 |

响应参数

状态码：200

表 8-99 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-100 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                               | 描述      |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| auth_result | Array of <a href="#">AppAuthResultInfo</a> objects | 授权结果列表。 |

表 8-101 AppAuthResultInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述                    |
|---------|---------|-----------------------|
| api_id  | String  | API的编号。               |
| app_id  | String  | APP的编号，可通过查询APP列表获取。  |
| auth_id | String  | 授权编号，授权失败时为空。         |
| reason  | String  | 授权或者取消授权失败原因，授权成功时为空。 |
| success | Boolean | 授权或者取消授权是否成功。         |

状态码：401

表 8-102 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-103 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：403

表 8-104 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-105 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-106 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-107 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 8-108 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-109 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

授权应用给指定的api

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/app-auth-apis/{api_id}/app-auth-api
{
 "apps": [{
 "app_id": "e2fb64be3be9418bb0f570c60f0ed93f"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "auth_result": [{
 "api_id": "logic-api-fe84e858-49ec-41c6-80d7-a34fc22435c2",
 "app_id": "logic-app-ce0d0a41-451d-4563-94d9-acc75b5e440f",
 "success": true
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 404 | Not Found             |
| 500 | Server Internal Error |



错误码

请参见[错误码](#)。

8.13 更新 API 授权 - UpdateAuthApiToApigApps

功能介绍

更新API的授权关系。API的认证方式必须为APP认证，APP的创建用户必须是API所属服务的创建者，且请求用户对API所属服务必须有更新权限。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis/{api\_id}/app-auth-api

表 8-110 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | API所属的服务ID。                                |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                     |

请求参数

表 8-111 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 8-112 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                       |
|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| apps         | 是    | Array of <a href="#">Apps</a> objects | app列表。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String                                | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 8-113 Apps

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                   |
|--------|------|--------|----------------------|
| app_id | 否    | String | APP的编号，可通过查询APP列表获取。 |

响应参数

状态码：200

表 8-114 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-115 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                               | 描述      |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| auth_result | Array of <a href="#">AppAuthResultInfo</a> objects | 授权结果列表。 |

表 8-116 AppAuthResultInfo

| 参数      | 参数类型   | 描述                   |
|---------|--------|----------------------|
| api_id  | String | API的编号。              |
| app_id  | String | APP的编号，可通过查询APP列表获取。 |
| auth_id | String | 授权编号，授权失败时为空。        |

| 参数      | 参数类型    | 描述                    |
|---------|---------|-----------------------|
| reason  | String  | 授权或者取消授权失败原因，授权成功时为空。 |
| success | Boolean | 授权或者取消授权是否成功。         |

**状态码：401****表 8-117** 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

**表 8-118** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403****表 8-119** 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

**表 8-120** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：404**

表 8-121 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-122 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

更新API的授权关系。

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/app-auth-apis/{api_id}/app-auth-api
{
 "apps": [{
 "app_id": "fb1a9eadd87b48abbd74b8ba1755dffd"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "auth_result": [{
 "api_id": "logic-api-fe84e858-49ec-41c6-80d7-a34fc22435c2",
 "app_id": "logic-app-9b9acb40-6df6-4623-9f87-e0dae781d867",
 "success": true
 }, {
 "api_id": "logic-api-fe84e858-49ec-41c6-80d7-a34fc22435c2",
 "app_id": "logic-app-ce0d0a41-451d-4563-94d9-acc75b5e440f",
 "success": true
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 404 | Not Found |

错误码

请参见[错误码](#)。

8.14 解除 API 对 APP 的授权 - DeleteApiAppAuth

功能介绍

解除指定的API对APP的授权，请求用户对API所属服务必须有更新权限。同URL： /v1/{project\_id}/app-auth/{service\_id}/apis/{api\_id}/auths

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis/{api\_id}/app-auth-api

表 8-123 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | API所属的服务ID。                                |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                     |

表 8-124 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

请求参数

表 8-125 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

表 8-126 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                       |
|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| apps         | 是    | Array of <a href="#">Apps</a> objects | app列表。                                                                                   |
| workspace_id | 否    | String                                | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 8-127 Apps

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                   |
|--------|------|--------|----------------------|
| app_id | 否    | String | APP的编号，可通过查询APP列表获取。 |

响应参数

状态码：200

表 8-128 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-129 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                                               | 描述      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| unauth_result | Array of <a href="#">AppAuthResultInfo</a> objects | 取消授权结果。 |

表 8-130 AppAuthResultInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述                    |
|---------|---------|-----------------------|
| api_id  | String  | API的编号。               |
| app_id  | String  | APP的编号，可通过查询APP列表获取。  |
| auth_id | String  | 授权编号，授权失败时为空。         |
| reason  | String  | 授权或者取消授权失败原因，授权成功时为空。 |
| success | Boolean | 授权或者取消授权是否成功。         |

状态码：401

表 8-131 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-132 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：403

表 8-133 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 8-134 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

解除指定的API对APP的授权。

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/app-auth-apis/{api_id}/app-auth-api
{
 "apps": [{
 "app_id": "fb1a9eadd87b48abbd74b8ba1755dffd"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "unauth_result": [{
 "api_id": "logic-api-fe84e858-49ec-41c6-80d7-a34fc22435c2",
 "app_id": "logic-app-9b9acb40-6df6-4623-9f87-e0dae781d867",
 "success": true
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |



错误码

请参见[错误码](#)。

8.15 获取 API 授权关系列表 - ShowApiAuthInfos

功能介绍

获取指定的API与APP授权关系列表，API的认证方式必须是APP认证，管理员可以获得所有API的授权信息，普通用户只能获取自己有访问权限的服务下的API的授权信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需要具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis/{api\_id}/api-auths

表 8-135 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |
| api_id     | 是    | String | API编号。                                     |

表 8-136 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|----------|------|--------|------------------------|
| limit    | 否    | String | 分页展示时，一页展示多少项。默认为1000。 |
| offset   | 否    | String | 分页展示时，从第几页开始。默认为0。     |
| app_name | 否    | String | APP名称，支持模糊查找。          |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                      |
|-------------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order             | 否    | String           | 返回的APP列表排序方式，可选值包括asc、desc。默认为asc。                                                                                                                      |
| show_only         | 否    | String           | APP信息。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>AUTH：只显示已授权的APP信息。</li><li>UNAUTH：只显示未授权的APP信息。</li></ul> 默认为空，即显示全部可见的APP信息。                        |
| sort_by           | 否    | String           | 返回的APP列表按何属性排序。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>app_name：应用名称。</li><li>created_at：应用创建时间。</li><li>updated_at：应用更新时间。</li></ul> 默认为app_name。 |
| workspace_id      | 否    | String           | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                |
| iphertext_enabled | 否    | Boolean          | 是否明文展示appsecret。                                                                                                                                        |
| app_ids           | 否    | Array of strings | 明文展示的app_id集合。                                                                                                                                          |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 8-137 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                         | 描述          |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| auths | Array of <a href="#">ApiAuthInfo</a> objects | 授权信息数组。     |
| count | Integer                                      | 查询到的授权信息数量。 |

| 参数          | 参数类型    | 描述       |
|-------------|---------|----------|
| total_count | Integer | 授权信息总数量。 |

表 8-138 ApiAuthInfo

| 参数     | 参数类型                     | 描述            |
|--------|--------------------------|---------------|
| app    | ApigAppDetailInfo object | APP信息。        |
| authed | Boolean                  | API是否已授权给APP。 |

表 8-139 ApigAppDetailInfo

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_codes         | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。                                                                                                                              |
| app_id            | String           | APP编号。                                                                                                                                                      |
| app_key           | String           | APP的key。                                                                                                                                                    |
| app_name          | String           | APP名称。                                                                                                                                                      |
| app_remark        | String           | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                       |
| app_secret        | String           | APP密钥。                                                                                                                                                      |
| app_type          | String           | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer          | APP绑定API数量。                                                                                                                                                 |
| created_at        | Long             | APP创建时间。                                                                                                                                                    |
| project_id        | String           | 项目ID。                                                                                                                                                       |
| updated_at        | Long             | APP更新时间。                                                                                                                                                    |
| user_id           | String           | APP创建用户ID。                                                                                                                                                  |

状态码：400

表 8-140 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis/{api\_id}/api-auths

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "auths": [{
 "app": {
 "app_id": "fb1a9eadd87b48abbd74b8ba1755dff",
 "app_name": "app_13e0",
 "app_remark": "ds",
 "app_key": "b11ae87581b04b5284aa92b0d4ae332c",
 "app_secret": "cb5d1b57368b4f129b635332a03bf0e3",
 "user_id": "04f258c8fb00d42a1f65c00df88cc4dc",
 "project_id": "04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7",
 "app_type": "APIG",
 "app_codes": ["53a7c6de82be4671b93414adf98c1c507d5cef29fbbd48d88a4dddb668b0f0ad"],
 "created_at": 1683173880900,
 "updated_at": 1700531228874,
 "bounded_api_count": 28
 },
 "authed": true
 }],
 "count": 1,
 "total_count": 1
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK          |
| 400 | Bad Request |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.16 创建 API - CreateAppAuthApi

### 功能介绍

创建API，未将API授权给APP。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/app-auth/{service\_id}/apis

表 8-141 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_id | 是    | String | API所属的服务ID。                                                                                                                           |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

## 请求参数

表 8-142 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 8-143 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                     |
|------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id     | 否    | String  | 工作空间id。                                                                                                                |
| support_app_code | 否    | Boolean | 是否支持APP CODE。                                                                                                          |
| auth_type        | 否    | String  | API的认证方式。<br>枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NONE：无认证</li><li>• APP：APP认证</li><li>• IAM：IAM认证</li></ul> |
| api_name         | 否    | String  | API名称。                                                                                                                 |
| api_url          | 否    | String  | API的URL。字符长度不超过255。                                                                                                    |
| api_path         | 否    | String  | API的PATH。字符长度不超过255。                                                                                                   |
| api_method       | 否    | String  | 请求方式包含GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，固定返回ANY。                                                              |
| api_remark       | 否    | String  | API描述。字符长度不超过255。                                                                                                      |

## 响应参数

状态码：200

表 8-144 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                                        | 描述       |
|-----|---------------------------------------------|----------|
| api | <a href="#">AuthTypeApiBasicInfo</a> object | API认证详情。 |

表 8-145 AuthTypeApiBasicInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                 |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_id           | String  | API编号。                                                                                                             |
| api_method       | String  | 请求方式包含GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，固定返回ANY。                                                          |
| api_name         | String  | API名称。                                                                                                             |
| api_remark       | String  | API描述。字符长度不超过255。                                                                                                  |
| auth_type        | String  | API的认证方式。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NONE：无认证</li><li>• APP：APP认证</li><li>• IAM：IAM认证</li></ul> |
| predict_url      | String  | 预测地址。                                                                                                              |
| service_id       | String  | 服务编号。                                                                                                              |
| service_name     | String  | 服务名称。                                                                                                              |
| support_app_code | Boolean | 是否支持APP CODE。                                                                                                      |

**状态码：401**

表 8-146 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403**

表 8-147 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-148 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/app-auth/{service_id}/apis
{
 "workspace_id": "0",
 "support_app_code": true,
 "auth_type": "APIG",
 "api_name": "app_test",
 "api_url": "https://d566c7efafe04a26a83d3a8475602ee3.apig.xxxxxx.com/v1/infers/456963f1-737c-4de0-8bee-5b4f6f3a8fa3",
 "api_path": "/v1/infers/456963f1-737c-4de0-8bee-5b4f6f3a8fa3",
 "api_method": "GET",
 "api_remark": "test"
}
```

响应示例

状态码：200

```
OK
{
 "api": {
 "api_id": "7e0d272df0e94297b7d4046bada3f158",
 "api_name": "infer_ae20fc9fb37c48c28ebc3f3a638c9f48",
 "api_method": "ANY",
 "predict_url": "https://b86b2d069324491fbd66940e4533b45c.apig.xxxxxx.com/v1/infers/ae20fc9f-b37c-48c2-8ebc-3f3a638c9f48",
 "support_app_code": true,
 "service_id": "ae20fc9f-b37c-48c2-8ebc-3f3a638c9f48",
 "service_name": "service-3c02",
 "auth_type": "APP",
 "api_remark": "test"
 }
}
```



```
}
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

8.17 查询 API - GetAppAuthApiInfo

功能介绍

查询指定API详情。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/app-auth/{service\_id}/apis/{api\_id}

表 8-149 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                |
|------------|------|--------|-------------------|
| service_id | 是    | String | 服务编号，可通过查询服务列表获取。 |
| api_id     | 是    | String | APP编号。            |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 8-150 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 存在并使用的 workspace。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> “0”。 |

请求参数

表 8-151 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 8-152 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型                                        | 描述       |
|-----|---------------------------------------------|----------|
| api | <a href="#">AuthTypeApiBasicInfo</a> object | API认证详情。 |

表 8-153 AuthTypeApiBasicInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                 |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_id           | String  | API编号。                                                                                                             |
| api_method       | String  | 请求方式包含GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，固定返回ANY。                                                          |
| api_name         | String  | API名称。                                                                                                             |
| api_remark       | String  | API描述。字符长度不超过255。                                                                                                  |
| auth_type        | String  | API的认证方式。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NONE：无认证</li><li>• APP：APP认证</li><li>• IAM：IAM认证</li></ul> |
| predict_url      | String  | 预测地址。                                                                                                              |
| service_id       | String  | 服务编号。                                                                                                              |
| service_name     | String  | 服务名称。                                                                                                              |
| support_app_code | Boolean | 是否支持APP CODE。                                                                                                      |

状态码：401

表 8-154 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 8-155 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-156 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/app-auth/{service\_id}/apis/{api\_id}

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "api": {
 "api_id": "7e0d272df0e94297b7d4046bada3f158",
 "api_name": "infer_ae20fc9fb37c48c28ebc3f3a638c9f48",
 "api_method": "ANY",
 "predict_url": "https://b86b2d069324491fbd66940e4533b45c.apig.xxxxxx.com/v1/infers/ae20fc9f-b37c-48c2-8ebc-3f3a638c9f48",
 "support_app_code": true,
 "service_id": "ae20fc9f-b37c-48c2-8ebc-3f3a638c9f48",
 "service_name": "service-3c02",
 "auth_type": "APP",
 "api_remark": "test"
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.18 查询 API 和 APP - GetServiceAppAuthApiAuthInfo

### 功能介绍

查询服务授权的API、APP信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/api-auths

表 8-157 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_id | 是    | String | 服务ID                                                                                                                                  |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 8-158 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 存在并使用的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> “0”。 |

请求参数

表 8-159 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 8-160 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                       | 描述               |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| enable_app_auth | Boolean                    | APP是否已授权。        |
| app_auth_api    | AppAuthApiAuth Info object | API已授权的APP的基本信息。 |

表 8-161 AppAuthApiAuthInfo

| 参数          | 参数类型                               | 描述               |
|-------------|------------------------------------|------------------|
| api_id      | String                             | API编号。           |
| authed_apps | Array of ApigAppDetailInfo objects | API已授权的APP的基本信息。 |

表 8-162 ApigAppDetailInfo

| 参数        | 参数类型             | 描述                             |
|-----------|------------------|--------------------------------|
| app_codes | Array of strings | APP Code列表，当APP类型为APIC时，此参数为空。 |
| app_id    | String           | APP编号。                         |
| app_key   | String           | APP的key。                       |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name          | String  | APP名称。                                                                                                                                                            |
| app_remark        | String  | APP描述，默认为空。不超过200个字符。                                                                                                                                             |
| app_secret        | String  | APP密钥。                                                                                                                                                            |
| app_type          | String  | APP类型。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• APIC：该APP注册在roma connect网关上</li><li>• APIG：该APP注册在共享API网关上</li><li>• DEDICATE_APIG：该APP注册在专享API网关上</li></ul> |
| bounded_api_count | Integer | APP绑定API数量。                                                                                                                                                       |
| created_at        | Long    | APP创建时间。                                                                                                                                                          |
| project_id        | String  | 项目ID。                                                                                                                                                             |
| updated_at        | Long    | APP更新时间。                                                                                                                                                          |
| user_id           | String  | APP创建用户ID。                                                                                                                                                        |

**状态码：401****表 8-163 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403****表 8-164 响应 Body 参数**

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 8-165 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services/{service\_id}/api-auths

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "enable_app_auth" : true,
 "app_auth_api" : {
 "api_id" : "string",
 "authed_apps" : [{
 "app_codes" : ["1f5f6cb703864cc580d1ba2cdfd77a271a74eee8e5a242e8b5adc009f77a8b2a"],
 "app_id" : "54d9104db9e7418f9138980da63a857f",
 "app_key" : "151f1f4dfb20445b97326bde3db0c515",
 "app_name" : "app_for_9332aab245ea4d56871e75d6966aa274",
 "app_remark" : "app for user op_svc_modelarts_container0",
 "app_secret" : "0080fa74e6214d0c8d1b2cb01d9d7708",
 "app_type" : "APIG",
 "bounded_api_count" : 0,
 "created_at" : 1574946998167,
 "project_id" : "string",
 "updated_at" : 1574946998167,
 "user_id" : "9332aab245ea4d56871e75d6966aa274"
 }]
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |



| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

8.19 查询 APP 的 API 认证信息 - GetAppAuthApisInfo

功能介绍

查询APP的API认证信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/app-auth-apis

表 8-166 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_id | 是    | String | 服务ID                                                                                                                                  |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 8-167 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 存在并使用的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> “0”。 |

请求参数

表 8-168 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 8-169 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                                  | 描述         |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| apis        | Array of <a href="#">AuthTypeApiBasicInfo</a> objects | API认证信息列表。 |
| count       | Integer                                               | 查询数据个数。    |
| total_count | Integer                                               | 数据总量。      |

表 8-170 AuthTypeApiBasicInfo

| 参数     | 参数类型   | 描述     |
|--------|--------|--------|
| api_id | String | API编号。 |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api_method       | String  | 请求方式包含GET、POST、PUT、DELETE、HEAD、PATCH、OPTIONS、ANY，固定返回ANY。                                                    |
| api_name         | String  | API名称。                                                                                                       |
| api_remark       | String  | API描述。字符长度不超过255。                                                                                            |
| auth_type        | String  | API的认证方式。枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NONE：无认证</li><li>APP：APP认证</li><li>IAM：IAM认证</li></ul> |
| predict_url      | String  | 预测地址。                                                                                                        |
| service_id       | String  | 服务编号。                                                                                                        |
| service_name     | String  | 服务名称。                                                                                                        |
| support_app_code | Boolean | 是否支持APP CODE。                                                                                                |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "apis": [{
 "api_id": "528087f0cfec48f7959db7834ee441cb",
 "api_method": "ANY",
 "api_name": "testNoneAuth",
 "api_remark": "string",
 "auth_type": "APP",
 "predict_url": "https://3565150c2e5c45d0989be40350dd80ed.apig.xxxxxx.com/test",
 "service_id": "bb149aac-5ff4-497c-bb73-acb751e20a11",
 "service_name": "service-hutest",
 "support_app_code": false
 }],
 "count": 1,
 "total_count": 1
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

8.20 查询 APP 是否存在 - ApigAppExists

功能介绍

查询APP是否存在。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_name}/exists

表 8-171 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_name   | 是    | String | app名称。                                                                                                                                             |
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 8-172 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。<br><b>约束限制：</b> 存在并使用的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> “0”。 |

请求参数

表 8-173 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 8-174 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型    | 描述       |
|--------|---------|----------|
| exists | Boolean | APP是否存在。 |

状态码：401

表 8-175 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：403

表 8-176 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 8-177 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/app-auth/apps/{app\_name}/exists&workspace\_id=0

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "exists" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 9 服务管理

## 9.1 通过 patch 操作对服务进行更新 - PatchServiceV2

### 功能介绍

通过patch操作对服务进行更新。patch的格式可以参照json patch。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

PATCH /v1/{project\_id}/services/{service\_id}

表 9-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |



请求参数

表 9-2 请求 Header 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                              |
|---------------------|------|--------|---------------------------------|
| X-ModelArts-User-ID | 否    | String | 委托Token校验workspace时需要填写user id。 |
| X-Auth-Token        | 是    | String | 用户token。                        |

表 9-3 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述            |
|--------|------|--------------------------------------------|---------------|
| [数组元素] | 是    | Array of PatchServiceV2RequestBody objects | 服务PATCH操作请求体。 |

表 9-4 PatchServiceV2RequestBody

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                              |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | 否    | String | 操作类型，目前仅支持 replace，代表值替换操作。                                                                                                                                     |
| path  | 否    | String | 操作路径，符合标准的Json PATCH格式，代表以服务详情的Json返回体为基准，想要执行替换的值的目标路径（Json PATH）。当前支持且仅支持对模型相关所有参数的替换更新，因此前缀固定为“/config/”。例如，当期望更新第一个模型中的实例数量，则路径为“/config/0/instance_count”。 |
| value | 否    | String | 替换的目标值。                                                                                                                                                         |

响应参数

状态码：200

表 9-5 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述             |
|--------------|--------|----------------|
| X-Request-Id | String | 请求链路编号，可用于日志追踪 |

表 9-6 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| update_time  | String | 本次更新时间，仅触发服务配置升级时会返回，比如修改config参数，可根据此时间从服务更新记录中过滤出此次的更新结果；修改描述或启停服务不会返回此参数。 |
| resource_ids | String | 更新的资源ID。                                                                     |

状态码：400

表 9-7 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述             |
|--------------|--------|----------------|
| X-Request-Id | String | 请求链路编号，可用于日志追踪 |

表 9-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

通过patch操作对服务进行更新。

```
PATCH https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}

[{
 "op": "replace",
 "path": "/config/0/envs",
 "value": { }
}, {
 "op": "replace",
 "path": "/config/0/model_id",
 "value": "a9542b46-8dfd-4184-bd81-c8d8946edb47"
}, {
 "op": "replace",
 "path": "/config/0/additional_properties",
 "value": {
 "persistent_volumes": [{
 "storage_type": "obs_pfs",
```

```
{
 "source_address": "/dongcong4",
 "mount_path": "/var/tmp",
 "storage_type_text": "atelier_webservice_detail_model_config_volumes_type_obs"
}]
}, {
 "op": "replace",
 "path": "/config/0/specification",
 "value": "modelarts.vm.ai1.a310"
}, {
 "op": "replace",
 "path": "/config/0/pool_name",
 "value": "pool-c8e2-04f258c84780d5a52f3bc00dc15aa5e7"
}]
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "update_time": 1700625410586,
 "resource_ids": ["INF-ae2aa85ce2a3fcac-1700530937033", "INF-ae2aa85ca9542b46-1700530937026"]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | OK   |
| 400 | 参数非法 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.2 查询服务监控信息 - ShowServiceMonitorInfo

### 功能介绍

查询服务监控信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                          | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:getMonitor | Read | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/monitor

表 9-9 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |

表 9-10 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|---------|------|--------|--------------------------------------------|
| node_id | 否    | String | 待查询的边缘节点ID，仅当infer_type为edge时可指定，默认查询所有节点。 |

请求参数

表 9-11 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 9-12 响应 Body 参数

| 参数                                 | 参数类型                            | 描述                          |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| service_name                       | String                          | 服务名称。                       |
| service_id                         | String                          | 服务ID。                       |
| monitors                           | Array of <b>Monitor</b> objects | 监控信息详情。                     |
| service_running_in<br>stance_count | Integer                         | 服务运行中实例数量。                  |
| service_instance_c<br>ount         | Integer                         | 服务实例数量。                     |
| req_count_per_mi<br>n              | Long                            | 服务分钟调用量，这里指当前时间上一分钟的服务调用总量。 |

表 9-13 Monitor

| 参数                               | 参数类型    | 描述                 |
|----------------------------------|---------|--------------------|
| failed_times                     | Integer | 模型实例调用失败次数，在线服务字段。 |
| model_version                    | String  | 模型版本，在线服务字段。       |
| cpu_memory_tota<br>l             | Integer | 总内存，单位MB。          |
| gpu_usage                        | Float   | 已使用GPU个数。          |
| node_name                        | String  | 节点名称，边缘服务字段。       |
| gpu_total                        | Float   | 总GPU个数。            |
| model_id                         | String  | 模型ID，在线服务字段。       |
| invocation_times                 | Integer | 模型实例的总调用次数，在线服务字段。 |
| cpu_core_usage                   | Float   | 已使用CPU核数。          |
| cpu_core_total                   | Float   | 总CPU核数。            |
| model_name                       | String  | 模型名称，在线服务字段。       |
| cpu_memory_usa<br>ge             | Integer | 已使用内存，单位MB。        |
| node_id                          | String  | 边缘节点ID，边缘服务字段。     |
| model_running_in<br>stance_count | Integer | 模型运行中实例数。          |

| 参数                   | 参数类型    | 描述             |
|----------------------|---------|----------------|
| model_instance_count | Integer | 模型实例数。         |
| gpu_memory_total     | Float   | gpu总显存，单位MB。   |
| gpu_memory_usage     | Float   | 已使用gpu显存，单位MB。 |
| npu_total            | Float   | 总NPU个数。        |
| npu_usage            | Float   | 已使用NPU个数。      |
| npu_memory_total     | Float   | npu总显存，单位MB。   |
| npu_memory_usage     | Float   | 已使用npu显存，单位MB。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services/{service\_id}/monitor

响应示例

状态码：200

监控信息

```
{
 "service_name": "mnist",
 "service_id": "195c1f2d-136d-40af-a0f3-db5717d2634a",
 "monitors": [{
 "failed_times": 1,
 "model_version": "1.0.0",
 "cpu_core_total": 4,
 "cpu_memory_total": 8192,
 "model_name": "mnist",
 "gpu_usage": 0.6,
 "cpu_memory_usage": 2011,
 "gpu_total": 1,
 "model_id": "0e07b41b-173e-42db-8c16-8e1b44cc0d44",
 "invocation_times": 50,
 "cpu_core_usage": 2.4
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 监控信息 |

错误码

请参见[错误码](#)。

9.3 查询服务列表 - ListServices

功能介绍

查询模型服务列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                            | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:service:list | List | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>g:TagKeys</li></ul> | -  | -      |

URI

GET /v1/{project\_id}/services

表 9-14 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 9-15 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                              |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_id   | 否    | String | 服务ID，在创建服务时即可在返回体中获取，也可通过查询服务列表接口获取当前用户拥有的服务，其中service_id字段即为服务ID。默认不过滤服务ID。                                                    |
| service_name | 否    | String | 服务名称，由用户创建时指定，默认不过滤服务名。                                                                                                         |
| model_id     | 否    | String | 模型ID，在创建AI应用时即可在返回体中获取，也可通过查询AI应用列表接口获取当前用户拥有的AI应用，其中model_id字段即为模型ID。默认不过滤模型ID。                                                |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                        |
| infer_type   | 否    | String | 推理方式，默认不过滤推理方式。取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>• real-time：在线服务</li><li>• batch：批量服务</li><li>• edge: 边缘服务</li></ul> |



| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status  | 否    | String  | 服务状态，默认不过滤服务状态，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>• running: 运行中，服务正常运行。</li><li>• deploying: 部署中，服务正在部署，包含打镜像和调度资源部署。</li><li>• concerning: 告警，后端实例部分存在异常。</li><li>• failed: 失败，服务部署失败，失败原因可以看事件和日志标签页。</li><li>• stopped: 停止。</li><li>• finished: 只有批量服务会有这个状态，表示运行完成。</li><li>• stopping: 停止中。</li><li>• deleting: 删除中。</li><li>• pending: 待启动，仅在线有这个状态。</li><li>• waiting: 资源排队中，仅在线服务有这个状态。</li></ul> |
| offset  | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| limit   | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，默认为1000。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sort_by | 否    | String  | 指定排序字段，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• publish_at: 服务发布时间，默认值</li><li>• service_name: 服务名称</li><li>• transition_at: 更新时间</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| order   | 否    | String  | 排序方式，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• asc: 递增排序</li><li>• desc: 递减排序，默认值</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tags    | 否    | String  | 标签，默认不过滤标签。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

请求参数

表 9-16 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 9-17 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                          | 描述                                              |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| total_count | Integer                                       | 不分页的情况下符合查询条件的总服务数量。                            |
| count       | Integer                                       | 当前查询结果的服务数量，不设置offset、limit查询参数时，count与total相同。 |
| services    | Array of <a href="#">ListServices</a> objects | 查询到的服务集合。                                       |

表 9-18 ListServices 参数

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| failed_times  | Long   | 服务调用失败次数。                                                                                                      |
| owner         | String | 服务归属用户。                                                                                                        |
| due_time      | Number | 在线服务自动停止时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”毫秒数，未配置自动停止则不返回。                                                               |
| finished_time | Number | 批量服务完成时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数；仅当服务是批量服务时返回。                                                               |
| infer_type    | String | 推理方式，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>real-time：在线服务</li><li>batch：批量服务</li><li>edge：边缘服务</li></ul> |

| 参数                          | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| service_name                | String                                    | 服务名称。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| description                 | String                                    | 服务描述。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| project                     | String                                    | 服务归属项目。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| invocation_times            | Long                                      | 服务的总调用次数。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| publish_at                  | Long                                      | 服务最新的发布时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数。                                                                                                                                                                                                                                        |
| workspace_id                | String                                    | 工作空间ID。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schedule                    | Array of <a href="#">Schedule</a> objects | 服务调度配置，未配置则不返回。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| start_time                  | Number                                    | 批量服务启动时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数；仅当服务是批量服务时返回。                                                                                                                                                                                                                            |
| operation_time              | Number                                    | 当前请求的操作时间。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| is_shared                   | Boolean                                   | 是否是订阅的服务。True表示为订阅服务。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| service_id                  | String                                    | 服务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| progress                    | Integer                                   | 部署进度，当状态是deploying时返回。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| shared_count                | Number                                    | 订阅的服务数。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tenant                      | String                                    | 服务归属租户。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status                      | String                                    | 服务状态，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>• running：运行中，服务正常运行。</li><li>• deploying：部署中，服务正在部署，包含打镜像和调度资源部署。</li><li>• concerning：告警，后端实例部分存在异常。</li><li>• failed：失败，服务部署失败，失败原因可以看事件和日志标签页。</li><li>• stopped：停止。</li><li>• finished：只有批量服务会有这个状态，表示运行完成。</li></ul> |
| is_opened_sample_collection | String                                    | 是否打开数据采集，默认“false”。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| transition_at               | Number                                    | 服务状态转化时间。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| is_free                     | Boolean                                   | 服务是否是免费规格类型。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| additional_properties       | Map<String,String>                        | 服务附加属性，未配置则不返回。                                                                                                                                                                                                                                                             |

表 9-19 Schedule

| 参数        | 参数类型    | 描述                                              |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| duration  | Integer | 对应时间单位的数值，比如2小时后停止，则time_unit填HOURS，duration填2。 |
| time_unit | String  | 调度时间单位，可选DAYS/HOURS/MINUTES。                    |
| type      | String  | 调度类型，当前仅支持取值为stop，即运行指定时间后自动停止。                 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/services
```

响应示例

状态码：200

服务列表

```
{
 "total_count": 1,
 "count": 1,
 "services": [{
 "failed_times": 1,
 "owner": "b575785bcece44beb23597770fb819f9",
 "infer_type": "real-time",
 "service_name": "mnist",
 "description": "",
 "project": "b575785bcece44beb23597770fb819f9",
 "invocation_times": 50,
 "publish_at": 1243143243,
 "workspace_id": 0,
 "is_shared": false,
 "service_id": "195c1f2d-136d-40af-a0f3-db5717d2634a",
 "shared_count": 0,
 "tenant": "b575785bcece44beb23597770fb819f9",
 "status": "running"
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 服务列表 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.4 部署服务 - CreateService

### 功能介绍

将模型部署为服务。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:service:create | Write | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> | -  | -      |

### URI

POST /v1/{project\_id}/services

表 9-20 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

## 请求参数

表 9-21 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 9-22 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String                                    | 服务所属的工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schedule     | 否    | Array of <a href="#">Schedule</a> objects | 服务调度配置，仅在线服务可配置，默认不使用，服务长期运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cluster_id   | 否    | String                                    | 可选，部署服务时使用的资源池ID。对于rel-time和batch服务类型，为旧版专属资源池ID，配置此参数后，则使用集群的网络配置，vpc_id参数不生效，使用专属资源池部署服务时需确保集群状态正常，若要使用专属资源池，需配置cluster_id或pool_name两个参数中任意一个，且pool_name优先级高于cluster_id，均不配置时则使用共享资源池，当与下方 config中的cluster_id或pool_name同时配置时，优先使用config中的cluster_id及pool_name参数；对于edge服务类型，为边缘资源池ID，使用边缘资源池部署服务时需确保资源池状态正常，当与下方 config中的cluster_id同时配置时，优先使用config中的cluster_id参数。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_name    | 否    | String | real-time和batch服务类型可选。部署服务时使用的AI专属资源池弹性集群的资源池ID；使用专属资源池部署服务时需确保集群状态正常；当与下方 config 中的cluster_id或pool_name同时配置时，优先使用config中的cluster_id及pool_name参数；若要使用专属资源池，需配置cluster_id或pool_name两个参数中任意一个，且pool_name优先级高于cluster_id，均不配置时则使用共享资源池。                                            |
| infer_type   | 是    | String | 推理方式，取值为real-time/batch/edge。 <ul style="list-style-type: none"><li>• real-time代表在线服务，将模型部署为一个Web</li><li>• batch为批量服务，批量服务可对批量数据进行推理，完成数据处理后自动停止。</li><li>• edge表示边缘服务，通过华为云智能边缘平台，在边缘节点将模型部署为一个Web Service，并且提供在线的测试UI与监控能力，服务一直保持运行。</li></ul> Service，需提前在IEF（智能边缘服务）创建好节点。 |
| vpc_id       | 否    | String | 在线服务实例部署的虚拟私有云ID，默认为空，此时ModelArts会为每个用户分配一个专属的VPC，用户之间隔离；如需要在服务实例中访问名下VPC内的其他服务组件，则可配置此参数为对应VPC的ID。VPC一旦配置，不支持修改。当vpc_id与cluster_id一同配置时，只有专属资源池参数生效。                                                                                                                           |
| service_name | 是    | String | 服务名称，支持1-64位字符，可包含字母、中文、数字、中划线、下划线。                                                                                                                                                                                                                                             |
| description  | 否    | String | 服务描述，默认为空，不超过100个字符，不能包含!<>+&"符号。                                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                             |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| security_group_id     | 否    | String                                                    | 安全组，默认为空，当配置了vpc_id则此参数必填。安全组起着虚拟防火墙的作用，为服务实例提供安全的网络访问控制策略。安全组须包含至少一条入方向规则，对协议为TCP、源地址为0.0.0.0/0、端口为8080的请求放行。 |
| subnet_network_id     | 否    | String                                                    | 子网的网络ID，默认为空，当配置了vpc_id则此参数必填。需填写虚拟私有云控制台子网详情中显示的“网络ID”。通过子网可提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源。                             |
| config                | 是    | Array of <a href="#">ServiceConfig</a> objects            | 模型运行配置，当推理方式为batch/edge时仅支持配置一个模型；当推理方式为real-time时，可根据业务需要配置多个模型并分配权重，但多个模型的版本号不能相同。                           |
| additional_properties | 否    | Map<String, <a href="#">ServiceAdditionalProperties</a> > | 服务级别附加属性，便于服务管理。                                                                                               |
| load_balancer_policy  | 否    | String                                                    | 只支持在线同步服务设置后端elb转发策略，枚举值：ROUND_ROBIN(加权轮询算法)，LEAST_CONNECTIONS(加权最少连接)，SOURCE_IP(源ip算法)                        |
| service_secrets       | 否    | Array of <a href="#">ServiceSecret</a> objects            | 服务挂载的密钥管理当中的密钥列表                                                                                               |
| priority              | 否    | Integer                                                   | 抢占优先级，取值范围[1, 3]，通过设置优先级保障高优先级的业务调度。infer_type为real-time、batch时支持抢占优先级设置。                                      |



表 9-23 Schedule

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                              |
|-----------|------|---------|-------------------------------------------------|
| duration  | 是    | Integer | 对应时间单位的数值，比如2小时后停止，则time_unit填HOURS，duration填2。 |
| time_unit | 是    | String  | 调度时间单位，可选DAYS/HOURS/MINUTES。                    |
| type      | 是    | String  | 调度类型，当前仅支持取值为stop，即运行指定时间后自动停止。                 |

表 9-24 ServiceConfig

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| custom_spec               | 否    | <a href="#">CustomSpec</a> object | 自定义资源规格配置，仅当specification配置为custom时返回。                                                                                                                                                                   |
| envs                      | 否    | Map<String,String>                | 公共参数。运行模型需要的环境变量键值对，可选填，默认为空。                                                                                                                                                                            |
| specification             | 是    | String                            | 公共参数。资源规格，可通过查询支持的服务部署规格可获取规格列表。当前版本可选modelarts.vm.cpu.2u/modelarts.vm.gpu.pnt004(需申请)/modelarts.vm.ai1.snt3(需申请)/custom(仅支持在部署到专属资源池时使用)，需申请的规格请提交工单，由ModelArts运维工程师添加权限。若配置为custom，需同时指定custom_spec参数。 |
| weight                    | 否    | Integer                           | real-time类型必选。权重百分比，分配到此模型的流量权重，仅当infer_type为real-time时需要配置，多个权重相加必须等于100；当在一个在线服务中同时配置了多个模型版本且设置不同的流量权重比例时，持续地访问此服务的预测接口，ModelArts会按此权重比例将预测请求转发到对应的模型版本实例。                                             |
| deploy_timeout_in_seconds | 否    | Integer                           | 单个模型实例部署的超时时间。                                                                                                                                                                                           |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_id     | 是    | String | 公共参数。模型ID。通过调用查询AI应用列表接口可以获取。                                                                                                                                                                                                                                          |
| src_path     | 否    | String | batch服务类型必选。批量任务输入数据的OBS路径。                                                                                                                                                                                                                                            |
| req_uri      | 否    | String | batch服务类型必选。批量任务中调用的推理接口，即模型镜像中暴露的REST接口，需要从模型的config.json文件中选取一个api路径用于此次推理；如使用ModelArts提供的预置推理镜像，则此接口为/。                                                                                                                                                             |
| mapping_type | 否    | String | batch服务类型必选。输入数据的映射类型，可选file或csv。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择file时，指每个推理请求对应到输入数据目录下的一个文件，当使用此方式时，此模型对应req_uri只能有一个输入参数且此参数的类型是file。</li><li>选择csv时，指每个推理请求对应到csv里的一行数据，当使用此方式时，输入数据目录下的文件只能以.csv为后缀，且需配置mapping_rule参数，以表达推理请求体中各个参数对应到csv的索引。</li></ul> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id | 否    | String           | 可选，部署服务时使用的资源池ID。对于rel-time和batch服务类型，为旧版专属资源池ID，配置此参数后，则使用集群的网络配置，vpc_id参数不生效，使用专属资源池部署服务时需确保集群状态正常，该参数优先级低于pool_name，配置该参数时需要同时配置服务层级的cluster_id或pool_name参数，且该参数优先级高于服务层级的cluster_id及pool_name，当config内的cluster_id与pool_name均未配置时，会使用服务层级的cluster_id及pool_name参数，均不配置时则会使用共享资源池；对于edge服务类型，为边缘资源池ID，使用边缘资源池部署服务时需确保资源池状态正常，配置该参数时需要同时配置服务层级的cluster_id参数，且该参数优先级高于服务层级的cluster_id；当该参数未配置时，会使用服务层级的cluster_id参数。 |
| pool_name  | 否    | String           | real-time和batch服务类型可选。部署服务时使用的AI专属资源池弹性集群的资源池ID，使用专属资源池部署服务时需确保集群状态正常；该参数优先级高于cluster_id，配置该参数时需要同时配置服务层级的cluster_id或pool_name参数，且该参数优先级高于服务层级的cluster_id及pool_name；当config内的cluster_id与pool_name均未配置时，会使用服务层级的cluster_id及pool_name参数，均不配置时则会使用共享资源池。                                                                                                                                                               |
| nodes      | 否    | Array of strings | edge服务类型可选。边缘节点ID数组，节点ID为IEF（智能边缘平台）的边缘节点ID，在IEF上创建边缘节点后可得到。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mapping_rule          | 否    | Object                                | batch服务类型可选。输入参数与csv数据的映射关系，仅当mapping_type为csv时需要填写。映射规则与模型配置文件config.json中输入参数的定义方式相似，只需要在每一个基本类型（string/number/integer/boolean）的参数下配置index参数，指定使用csv数据中对应索引下标的数据作为此参数的值去发送推理请求，csv数据必须以英文半角逗号分隔，index从0开始计数，特殊地，当index为-1时忽略此参数。具体可参考创建批量服务的样例。 |
| src_type              | 否    | String                                | batch服务类型必选。数据来源类型，可选填ManifestFile；默认为空，表示只读取src_path目录下的文件；当取值为ManifestFile时，src_path必须为具体的manifest路径，在manifest文件中可指定多个数据路径（参考推理manifest规范）。                                                                                                     |
| dest_path             | 否    | String                                | batch服务类型必选。批量任务输出结果的OBS路径。                                                                                                                                                                                                                       |
| instance_count        | 是    | Integer                               | 公共参数。模型部署的实例数，当前限制最大实例数为128，如需使用更多的实例数，需提交工单申请。                                                                                                                                                                                                   |
| additional_properties | 否    | Map<String,ModelAdditionalProperties> | 模型部署附加属性，便于服务实例管理。                                                                                                                                                                                                                                |
| affinity              | 否    | ServiceAffinity object                | 服务亲和部署                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-25 CustomSpec

| 参数     | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                       |
|--------|------|-------|----------------------------------------------------------|
| gpu_p4 | 否    | Float | GPU个数，可选，默认不使用，支持配置小数，输入值不能小于0（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                 |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------|
| memory      | 是    | Integer | 内存，单位为MB，仅支持整数。                                    |
| cpu         | 是    | Float   | CPU核数，支持配置小数，输入值不能小于0.01（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。 |
| ascend_a310 | 否    | Integer | Ascend芯片个数，可选，默认不使用，不支持与gpu同时配置。                   |

表 9-26 ModelAdditionalProperties

| 参数                               | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                              |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| log_volume                       | 否    | Array of <b>LogVolume</b> objects         | 主机日志目录挂载。<br>仅支持使用专属资源池部署服务场景。如果用户使用公共资源池部署服务，则不支持配置该参数，否则会报错。  |
| max_surge                        | 否    | Float                                     | 必须大于0，不配置默认值为1。当小于1时，代表滚动升级时增加的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时最大扩容的实例数。   |
| max_unavailable                  | 否    | Float                                     | 必须大于0，不配置默认值为0。当小于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数。 |
| termination_grace_period_seconds | 否    | Integer                                   | 容器优雅停止时间。                                                       |
| persistent_volumes               | 否    | Array of <b>PersistentVolumes</b> objects | 持久化存储挂载配置。                                                      |
| dew_secret                       | 否    | <b>DewSecret</b> object                   | DEW凭据                                                           |

表 9-27 LogVolume

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|------------|------|--------|--------------|
| host_path  | 是    | String | 主机上要映射的日志路径。 |
| mount_path | 是    | String | 容器中的日志路径。    |

表 9-28 PersistentVolumes

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name             | 否    | String | 存储卷的名称。                                                                                                                              |
| mount_path       | 是    | String | 存储卷在容器中的挂载路径。<br>如: /tmp。请不要挂载在系统目录下, 如 “/”、“/var/run” 等, 会导致容器异常。建议挂载在空目录下, 若目录不为空, 请确保目录下无影响容器启动的文件, 否则文件会被替换, 导致容器启动异常, 工作负载创建失败。 |
| storage_type     | 否    | String | 挂载类型sfs_turbo极速文件系统挂载。                                                                                                               |
| source_addresses | 否    | String | 挂载源路径, 挂载为极速文件时为sfs turbo id。                                                                                                        |

表 9-29 DewSecret

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| secret_name | 否    | String | DEW凭据名称 |

表 9-30 ServiceAffinity

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                          | 描述           |
|---------------|------|-------------------------------|--------------|
| node_affinity | 否    | <b>NodeAffinity</b><br>object | 节点亲和的时候填入该字段 |

表 9-31 NodeAffinity

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                                                                                  |
|------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode       | 是    | String                                            | 节点亲和的方式，required表示强亲和，服务实例只能调度到指定节点，指定节点不存在则失败。preferred表示弱亲和，服务实例倾向于调度到指定节点，指定节点不满足调度条件，则会调度到其他节点。 |
| pool_infos | 否    | Array of <a href="#">AffinityPoolInfo</a> objects | 配置亲和策略到指定的集群，并指定集群的节点。                                                                              |

表 9-32 AffinityPoolInfo

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                        |
|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| pool_name | 是    | String                                            | 集群名称，集群名称必须在外层 pool_name中 |
| nodes     | 是    | Array of <a href="#">AffinityNodeInfo</a> objects | 亲和的节点列表信息                 |

表 9-33 AffinityNodeInfo

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                  |
|------|------|--------|---------------------|
| name | 是    | String | 节点名称，实际上对应的是节点的私有ip |

表 9-34 ServiceAdditionalProperties

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                               | 描述                                          |
|---------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| smn_notification    | 是    | Map<String, <a href="#">SmnNotification</a> >      | smn消息通知结构，用于通知用户服务状态变化。                     |
| log_report_channels | 否    | Array of <a href="#">LogReportPipeline</a> objects | 日志通道组。没有配置或者数组长度为0时部署代表未启用LTS日志对接。开启后不支持修改。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| websocket_upgrade | 否    | Boolean | 服务接口是否升级为WebSocket。部署服务时，默认值为false；更新服务配置时，默认值为上一次设置的值。 <ul style="list-style-type: none"><li>false：不升级为WebSocket。</li><li>true：升级为WebSocket。开启后，不支持修改。开启WebSocket时，不支持同时设置“服务流量限制”。</li></ul> |

表 9-35 SmnNotification

| 参数        | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                      |
|-----------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topic_urn | 是    | String            | smn主题urn地址。                                                                                                                             |
| events    | 是    | Array of integers | 事件ID，目前已有事件ID如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1: failed</li><li>3: running</li><li>7: concerning</li><li>11: pending</li></ul> |

表 9-36 LogReportPipeline

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                    | 描述               |
|---------------|------|-------------------------|------------------|
| type          | 是    | String                  | 日志通道类型（目前支持LTS）。 |
| configuration | 否    | LtsConfiguration object | LTS日志配置。         |

表 9-37 LtsConfiguration

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述             |
|---------------|------|--------|----------------|
| log_group_id  | 是    | String | LTS日志组id，长度64。 |
| log_stream_id | 是    | String | LTS日志流id，长度64。 |



表 9-38 ServiceSecret

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| secretId   | 是    | String | 密钥id |
| mount_path | 是    | String | 挂载路径 |

响应参数

状态码：200

表 9-39 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型             | 描述                     |
|--------------|------------------|------------------------|
| service_id   | String           | 服务id。                  |
| resource_ids | Array of strings | 资源id数组，服务对应的模型生成的资源ID。 |

请求示例

- 请求示例，创建在线服务。  
POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services  

```
{
 "infer_type": "real-time",
 "service_name": "mnist",
 "description": "mnist service",
 "config": [{
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "weight": 100,
 "model_id": "0e07b41b-173e-42db-8c16-8e1b44cc0d44",
 "instance_count": 1
 }]
}
```
- 请求示例，创建在线服务且配置多版本分流。  
POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services  

```
{
 "service_name": "mnist",
 "description": "mnist service",
 "infer_type": "real-time",
 "config": [{
 "model_id": "xxxmodel-idxxx",
 "weight": "70",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1,
 "envs": {
 "model_name": "mxnet-model-1",
 "load_epoch": "0"
 }
 }, {
 "model_id": "xxxxxx",
 "weight": "30",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1
 }]
}
```

```
 }]
 }
}
```

- 请求示例，创建专属资源池自定义规格在线服务样例。

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services

```
{
 "service_name": "realtime-demo",
 "description": "",
 "infer_type": "real-time",
 "cluster_id": "8abf68a969c3cb3a0169c4acb24b0000",
 "config": [{
 "model_id": "eb6a4a8c-5713-4a27-b8ed-c7e694499af5",
 "weight": "100",
 "cluster_id": "8abf68a969c3cb3a0169c4acb24b0000",
 "specification": "custom",
 "custom_spec": {
 "cpu": 1.5,
 "memory": 7500
 },
 "instance_count": 1
 }]
}
```

- 请求示例，创建在线服务设置自动停止。

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services

```
{
 "service_name": "service-demo",
 "description": "demo",
 "infer_type": "real-time",
 "config": [{
 "model_id": "xxxmodel-idxxx",
 "weight": "100",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1
 }],
 "schedule": [{
 "type": "stop",
 "time_unit": "HOURS",
 "duration": 1
 }]
}
```

- 请求示例，创建批量服务且输入数据映射方式为“file”。

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services

```
{
 "service_name": "batchservicetest",
 "description": "",
 "infer_type": "batch",
 "cluster_id": "8abf68a969c3cb3a0169c4acb24b****",
 "config": [{
 "model_id": "598b913a-af3e-41ba-a1b5-bf065320f1e2",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1,
 "src_path": "https://infern-data.obs.xxxxx.com/xgboostdata/",
 "dest_path": "https://infern-data.obs.xxxxx.com/output/",
 "req_uri": "/",
 "mapping_type": "file"
 }]
}
```

- 请求示例，创建批量服务且输入数据映射方式为“csv”。

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services

```
{
 "service_name": "batchservicetest",
 "description": "",
 "infer_type": "batch",
 "cluster_id": "8abf68a969c3cb3a0169c4acb24b****",
 "config": [{
 "model_id": "598b913a-af3e-41ba-a1b5-bf065320f1e2",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1,
 "src_path": "https://infern-data.obs.xxxxx.com/xgboostdata/",
 "dest_path": "https://infern-data.obs.xxxxx.com/output/",
 "req_uri": "/",
 "mapping_type": "file"
 }]
}
```

```
"infer_type": "batch",
"config": [{
 "model_id": "598b913a-af3e-41ba-a1b5-bf065320f1e2",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1,
 "src_path": "https://infers-data.obs.xxxx.com/xgboosterdata/",
 "dest_path": "https://infers-data.obs.xxxx.com/output/",
 "req_uri": "/",
 "mapping_type": "csv",
 "mapping_rule": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "data": {
 "type": "object",
 "properties": {
 "req_data": {
 "type": "array",
 "items": [{
 "type": "object",
 "properties": {
 "input5": {
 "type": "number",
 "index": 0
 },
 "input4": {
 "type": "number",
 "index": 1
 },
 "input3": {
 "type": "number",
 "index": 2
 },
 "input2": {
 "type": "number",
 "index": 3
 },
 "input1": {
 "type": "number",
 "index": 4
 }
 }
 }
]
 }
 }
 }
 }
}]
}
```

- 请求示例，创建边缘服务样例。

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services

```
{
 "service_name": "service-edge-demo",
 "description": "",
 "infer_type": "edge",
 "config": [{
 "model_id": "eb6a4a8c-5713-4a27-b8ed-c7e694499af5",
 "specification": "custom",
 "instance_count": 1,
 "custom_spec": {
 "cpu": 1.5,
 "memory": 7500
 },
 "envs": { },
 "nodes": ["2r8c4fb9-t497-40u3-89yf-skui77db0472"]
 }]
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

服务部署成功。

```
{
 "service_id": "10eb0091-887f-4839-9929-cbc884f1e20e",
 "resource_ids": ["INF-f878991839647358@1598319442708"]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 服务部署成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 9.5 查询支持的服务部署规格 - ShowServiceSpecifications

## 功能介绍

查询支持的服务部署规格列表。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/services/specifications

表 9-40 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 9-41 Query 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|---------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_personal_cluster | 否    | Boolean | 是否查询专属资源池支持的服务部署规格列表，默认为false。                                                                                            |
| infer_type          | 否    | String  | 推理方式，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• real-time：在线服务，默认值</li><li>• batch：批量服务</li><li>• edge：边缘服务</li></ul> |
| limit               | 否    | String  | 指定每一页返回的最大条目数，默认为1000。                                                                                                    |
| offset              | 否    | String  | 返回数据的起始偏移量，默认为0。                                                                                                          |

请求参数

表 9-42 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 9-43 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                           | 描述           |
|----------------|--------------------------------|--------------|
| total_count    | Integer                        | 部署服务规格总数。    |
| count          | Integer                        | 当前列表的规格数量。   |
| specifications | Array of Specification objects | 支持的服务部署规格列表。 |

表 9-44 Specification

| 参数            | 参数类型              | 描述                                                                                                                   |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_open       | Boolean           | 是否开放此规格，默认是true；取值为false时，用户需要提工单申请才可使用此规格。                                                                          |
| spec_status   | String            | 规格状态[，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>normal：正常。</li><li>sellout：售罄，售罄时无法使用此规格部署服务](tag:hc,hk)。</li></ul> |
| specification | String            | 规格的唯一标识。                                                                                                             |
| billing_spec  | String            | 计费对应规格的唯一标识。                                                                                                         |
| category      | String            | 规格类型。                                                                                                                |
| cpu_info      | CpuInfo object    | 规格的CPU信息。                                                                                                            |
| memory_info   | MemoryInfo object | 规格的内存信息。                                                                                                             |
| gpu_info      | GpuInfo object    | 规格的GPU信息。                                                                                                            |
| npu_info      | NpuInfo object    | 规格的NPU信息。                                                                                                            |
| source_type   | String            | 此规格应用于模型的类型，取值为空或auto，默认为空，代表是用户自己产生的模型；取值为auto时，代表是自动学习训练的模型，计费方式有差别。                                               |
| is_free       | Boolean           | 当前规格是否是免费规格，“true”表示是免费规格。                                                                                           |
| over_quota    | Boolean           | 当前规格是否超过可用配额，“true”表示超过可用配额。                                                                                         |
| extend_params | Integer           | 计费因子。                                                                                                                |
| display_en    | String            | 规格的英文描述。                                                                                                             |
| display_cn    | String            | 规格的中文描述。                                                                                                             |

表 9-45 CpuInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述      |
|------|--------|---------|
| arch | String | 架构类型。   |
| cpu  | Number | CPU核心数。 |

表 9-46 MemoryInfo

| 参数     | 参数类型    | 描述    |
|--------|---------|-------|
| unit   | String  | 单位。   |
| memory | Integer | 内存大小。 |

表 9-47 GpuInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述     |
|---------|---------|--------|
| brand   | String  | 品牌。    |
| version | String  | 卡类型。   |
| unit    | String  | 单位。    |
| memory  | Integer | 卡内存大小。 |
| gpu     | Number  | GPU数。  |

表 9-48 NpuInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述     |
|---------|---------|--------|
| brand   | String  | 品牌。    |
| version | String  | 卡类型。   |
| unit    | String  | 单位。    |
| memory  | Integer | 卡内存大小。 |
| npu     | Integer | NPU数。  |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services/specifications

响应示例

状态码：200

服务部署规格列表。

```
{
 "total_count": 3,
 "count": 3,
 "specifications": [{
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "billing_spec": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "category": "CPU",
 "cpu_info": {
 "arch": "x86",
```

```
"cpu" : 2.0
},
"memory_info" : {
 "unit" : "GB",
 "memory" : 8
},
"gpu_info" : {
 "unit" : "MB",
 "gpu" : 0.0,
 "memory" : 0
},
"npu_info" : {
 "unit" : "MB",
 "npu" : 0,
 "memory" : 0
},
"display_en" : "CPU: 2 vCPUs | 8 GiB",
"display_cn" : "CPU: 2 Core 8 GiB",
"is_open" : true,
"spec_status" : "normal",
"is_free" : false,
"over_quota" : false,
"extend_params" : 1
}, {
 "specification" : "modelarts.vm.gpu.pnt004",
 "billing_spec" : "modelarts.vm.gpu.pnt004",
 "category" : "GPU",
 "cpu_info" : {
 "arch" : "x86",
 "cpu" : 8.0
 },
 "memory_info" : {
 "unit" : "GB",
 "memory" : 32
 },
 "gpu_info" : {
 "unit" : "GB",
 "brand" : "NVIDIA",
 "version" : "Pnt004",
 "gpu" : 1.0,
 "memory" : 16
 },
 "npu_info" : {
 "unit" : "MB",
 "npu" : 0,
 "memory" : 0
 },
 "display_en" : "CPU: 8 vCPUs | 32 GiB GPU: Pnt004",
 "display_cn" : "CPU: 8 Core 32 GiB GPU: 1 * Pnt004",
 "is_open" : true,
 "spec_status" : "normal",
 "is_free" : false,
 "over_quota" : false,
 "extend_params" : 1
}, {
 "specification" : "modelarts.vm.ai1.snt3",
 "billing_spec" : "modelarts.vm.ai1.snt3",
 "category" : "NPU",
 "cpu_info" : {
 "arch" : "x86",
 "cpu" : 2.0
 },
 "memory_info" : {
 "unit" : "GB",
 "memory" : 8
 },
 "gpu_info" : {
 "unit" : "MB",
 "gpu" : 0.0,
```



```
 "memory" : 0
 },
 "npu_info" : {
 "unit" : "GB",
 "brand" : "Ascend",
 "version" : "Snt3",
 "npu" : 1,
 "memory" : 8
 },
 "display_en" : "CPU: 2 vCPUs | 8 GiB Ascend: 1 x Ascend snt3",
 "display_cn" : "CPU: 2 Core 8 GiB Ascend: 1 * Ascend snt3",
 "is_open" : false,
 "spec_status" : "normal",
 "is_free" : false,
 "over_quota" : false,
 "extend_params" : 1
}]
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 服务部署规格列表。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.6 查询服务详情 - ShowService

### 功能介绍

查询模型服务详情，根据服务ID查询服务详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:get | Read | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}

表 9-49 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。                         |
| service_id | 是    | String | 服务ID，在创建服务时即可在返回体中获取，也可通过查询服务列表接口获取当前用户拥有的服务，其中service_id字段即为服务ID。 |

请求参数

表 9-50 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 9-51 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述      |
|--------------|--------|---------|
| service_id   | String | 服务ID。   |
| service_name | String | 服务名称。   |
| description  | String | 服务描述。   |
| tenant       | String | 服务归属租户。 |
| project      | String | 服务归属项目。 |
| owner        | String | 服务归属用户。 |

| 参数                | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publish_at        | Number                                              | 服务最新的发布时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| infer_type        | String                                              | 推理方式，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>• real-time：在线服务</li><li>• batch：批量服务</li><li>• edge：边缘服务</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| workspace_id      | String                                              | 工作空间ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cluster_id        | String                                              | 在线/批量服务使用的专属资源池ID或边缘服务使用的边缘资源池ID，仅当配置专属资源池或边缘资源池时返回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vpc_id            | String                                              | 在线服务实例所在的虚拟私有云ID，服务自定义网络配置时返回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| subnet_network_id | String                                              | 在线服务实例所在的子网的网络ID，服务自定义网络配置时返回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| security_group_id | String                                              | 在线服务实例所在的安全组，服务自定义网络配置时返回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| status            | String                                              | 服务状态，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>• running：运行中，服务正常运行。</li><li>• deploying：部署中，服务正在部署，包含打镜像和调度资源部署。</li><li>• concerning：告警，后端实例部分存在异常。</li><li>• failed：失败，服务部署失败，失败原因可以看事件和日志标签页。</li><li>• stopped：停止。</li><li>• finished：只有批量服务会有这个状态，表示运行完成。</li><li>• stopping：停止中。</li><li>• deleting：删除中。</li><li>• pending：待启动，仅在线有这个状态。</li><li>• waiting：资源排队中，仅在线服务有这个状态。</li></ul> |
| progress          | Integer                                             | 部署进度，当状态是deploying时返回。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| error_msg         | String                                              | 错误信息，当status为failed时，返回这个信息注明失败原因。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| config            | Array of <a href="#">QueryServiceConfig</a> objects | 服务配置（如果是共享过来的服务，只返回model_id ,model_name, model_version）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                    | 参数类型                                      | 描述                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| access_address        | String                                    | 推理请求的访问地址，仅当infer_type为real-time，且服务部署完成后才会确保该字段有值。                                   |
| bind_access_address   | String                                    | 自定义域名的推理请求地址，绑定域名后会返回此值。                                                              |
| invocation_times      | Number                                    | 服务的总调用次数。                                                                             |
| failed_times          | Number                                    | 服务调用失败次数。                                                                             |
| is_shared             | Boolean                                   | 是否是订阅的服务。                                                                             |
| shared_count          | Number                                    | 订阅的服务数。                                                                               |
| schedule              | Array of <a href="#">Schedule</a> objects | 服务调度配置，未配置则不返回。                                                                       |
| update_time           | Number                                    | 服务当前运行所用配置的更新时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数。                                            |
| debug_url             | String                                    | 在线服务在线调试地址，只有当模型支持在线调试且只有一个实例的时候会存在。                                                  |
| due_time              | Number                                    | 在线服务自动停止时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数，未配置自动停止则不返回。                                     |
| operation_time        | Number                                    | 当前请求的操作时间。                                                                            |
| transition_at         | Number                                    | 服务状态转化时间。                                                                             |
| is_free               | Boolean                                   | 服务是否是免费规格类型。                                                                          |
| additional_properties | Map<String,String>                        | 服务附加属性。                                                                               |
| pool_name             | String                                    | 在线/批量服务使用的AI专属资源池弹性集群的资源池ID，仅当配置专属资源池时返回。                                             |
| load_balancer_policy  | String                                    | 在线同步服务设置elb后端转发策略详情枚举值：ROUND_ROBIN(加权轮询算法)，LEAST_CONNECTIONS(加权最少连接)，SOURCE_IP(源ip算法) |
| priority              | Integer                                   | 抢占优先级，取值范围[1， 3]，通过设置优先级保障高优先级的业务调度。                                                  |

表 9-52 QueryServiceConfig

| 参数            | 参数类型                             | 描述                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_version | String                           | 模型版本。                                                                                                                  |
| finished_time | Number                           | 任务完成时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数；任务未结束时不返回。                                                                            |
| custom_spec   | <b>CustomSpec</b><br>object      | 自定义资源规格配置，仅当specification配置为custom时返回。                                                                                 |
| envs          | Map<String,String>               | 运行模型需要的环境变量键值对。                                                                                                        |
| specification | String                           | 资源规格，例如：modelarts.vm.cpu.2u/modelarts.vm.gpu.pnt004/modelarts.vm.ai1.snt3等。特别的，当取值为custom时，代表使用自定义规格，与custom_spec字段配套。 |
| weight        | Integer                          | 权重，分配到此模型的流量权重。                                                                                                        |
| source_type   | String                           | 模型来源，当模型是由自动学习产生时返回此字段，取值为auto。                                                                                        |
| model_id      | String                           | 模型ID。                                                                                                                  |
| src_path      | String                           | 批量任务输入数据的OBS路径，例如：“https://xxx.obs.myhwclouds.com/image/”。                                                             |
| req_uri       | String                           | 批量任务中调用的推理路径，例如：“/”。                                                                                                   |
| mapping_type  | String                           | 输入数据的映射类型，取值为file或csv。                                                                                                 |
| start_time    | Number                           | 任务启动时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数；任务未开始时不返回。                                                                            |
| cluster_id    | String                           | 服务实例使用的专属资源池或边缘资源池ID，仅当配置专属资源池或边缘资源池时返回。                                                                               |
| nodes         | Array of <b>Nodes</b><br>objects | 边缘节点信息，仅当配置ModelArts边缘节点时返回。                                                                                           |
| mapping_rule  | Object                           | 输入参数与csv数据的映射关系，仅当mapping_type为csv时会返回。                                                                                |
| model_name    | String                           | 模型名称。                                                                                                                  |
| src_type      | String                           | 数据来源类型，仅当指定为ManifestFile时返回。                                                                                           |

| 参数                    | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dest_path             | String                                | 批量任务输出结果的OBS路径。例如：“https://xxx.obs.myhwclouds.com/res/”。                                                                                                                                                                                                                    |
| instance_count        | Integer                               | 模型部署的实例数。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| status                | String                                | 服务状态，取值包含： <ul style="list-style-type: none"><li>• running：运行中，服务正常运行。</li><li>• deploying：部署中，服务正在部署，包含打镜像和调度资源部署。</li><li>• concerning：告警，后端实例部分存在异常。</li><li>• failed：失败，服务部署失败，失败原因可以看事件和日志标签页。</li><li>• stopped：停止。</li><li>• finished：只有批量服务会有这个状态，表示运行完成。</li></ul> |
| scaling               | Boolean                               | 是否启用弹性伸缩。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| support_debug         | Boolean                               | 模型是否支持在线调试。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| additional_properties | Map<String,ModelAdditionalProperties> | 模型部署附加属性。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| pool_name             | String                                | 服务实例使用的AI专属资源池弹性集群的资源池ID，仅当配置专属资源池时返回。                                                                                                                                                                                                                                      |
| affinity              | ServiceAffinity object                | 服务亲和信息                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| specification_details | ServiceSpecificationDetails object    | 规格详细信息                                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 9-53 CustomSpec

| 参数     | 参数类型    | 描述                                                       |
|--------|---------|----------------------------------------------------------|
| gpu_p4 | Float   | GPU个数，可选，默认不使用，支持配置小数，输入值不能小于0（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。 |
| memory | Integer | 内存，单位为MB，仅支持整数。                                          |
| cpu    | Float   | CPU核数，支持配置小数，输入值不能小于0.01（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。       |

| 参数          | 参数类型    | 描述                               |
|-------------|---------|----------------------------------|
| ascend_a310 | Integer | Ascend芯片个数，可选，默认不使用，不支持与gpu同时配置。 |

表 9-54 Nodes

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| memory          | Integer          | 内存数(MB)。                                                                                                                                                |
| os_version      | String           | 节点操作系统版本。                                                                                                                                               |
| cpu             | Integer          | CPU核心数。                                                                                                                                                 |
| created_at      | String           | 创建时间，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ss，UTC时间。                                                                                                                      |
| description     | String           | 节点描述信息。                                                                                                                                                 |
| message         | String           | 当instance_status为failed或者是notReady时的解释原因。                                                                                                               |
| predict_url     | String           | 在该节点的预测URL。                                                                                                                                             |
| enable_gpu      | Boolean          | 是否开启GPU。                                                                                                                                                |
| gpu_num         | Integer          | gpu个数。                                                                                                                                                  |
| host_ips        | Array of strings | 节点主机IP。                                                                                                                                                 |
| updated_at      | String           | 更新时间，格式为YYYY-MM-DDThh:mm:ss，UTC时间。                                                                                                                      |
| node_label      | String           | 节点标签。                                                                                                                                                   |
| os_type         | String           | 节点操作系统类型。                                                                                                                                               |
| name            | String           | 边缘节点名称。                                                                                                                                                 |
| os_name         | String           | 节点操作系统名称。                                                                                                                                               |
| arch            | String           | 节点架构。                                                                                                                                                   |
| id              | String           | 边缘节点ID。                                                                                                                                                 |
| instance_status | String           | 模型实例在该节点的运行状态，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• running：运行中。</li><li>• stopped：已停止。</li><li>• notReady：未就绪。</li><li>• failed：运行失败。</li></ul> |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                             |
|----------------|---------|------------------------------------------------|
| state          | String  | 主机状态，取值为RUNNING/FAIL/UNCONNECTED，表示运行中/故障/未连接。 |
| deployment_num | Integer | 部署在该节点上的应用实例个数。                                |
| host_name      | String  | 节点主机名。                                         |

表 9-55 ModelAdditionalProperties

| 参数                               | 参数类型                                      | 描述                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| log_volume                       | Array of <b>LogVolume</b> objects         | 主机日志目录挂载。<br>仅支持使用专属资源池部署服务场景。<br>如果用户使用公共资源池部署服务，则不支持配置该参数，否则会报错。 |
| max_surge                        | Float                                     | 必须大于0，不配置默认值为1。当小于1时，代表滚动升级时增加的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时最大扩容的实例数。      |
| max_unavailable                  | Float                                     | 必须大于0，不配置默认值为0。当小于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数。    |
| termination_grace_period_seconds | Integer                                   | 容器优雅停止时间。                                                          |
| persistent_volumes               | Array of <b>PersistentVolumes</b> objects | 持久化存储挂载配置。                                                         |
| dew_secret                       | <b>DewSecret</b> object                   | DEW凭据                                                              |

表 9-56 LogVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述           |
|------------|--------|--------------|
| host_path  | String | 主机上要映射的日志路径。 |
| mount_path | String | 容器中的日志路径。    |



表 9-57 PersistentVolumes

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | 存储卷的名称。                                                                                                                |
| mount_path     | String | 存储卷在容器中的挂载路径。如：/tmp。请不要挂载在系统目录下，如“/”、“/var/run”等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 |
| storage_type   | String | 挂载类型sfs_turbo极速文件系统挂载。                                                                                                 |
| source_address | String | 挂载源路径，挂载为极速文件时为sfs turbo id。                                                                                           |

表 9-58 DewSecret

| 参数          | 参数类型   | 描述      |
|-------------|--------|---------|
| secret_name | String | DEW凭据名称 |

表 9-59 ServiceAffinity

| 参数            | 参数类型                          | 描述           |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| node_affinity | <b>NodeAffinity</b><br>object | 节点亲和的时候填入该字段 |

表 9-60 NodeAffinity

| 参数         | 参数类型                                        | 描述                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode       | String                                      | 节点亲和的方式，required表示强亲和，服务实例只能调度到指定节点，指定节点不存在则失败。preferred表示弱亲和，服务实例倾向于调度到指定节点，指定节点不满足调度条件，则会调度到其他节点。 |
| pool_infos | Array of <b>AffinityPoolInfo</b><br>objects | 配置亲和策略到指定的集群，并指定集群的节点。                                                                              |

表 9-61 AffinityPoolInfo

| 参数        | 参数类型                                              | 描述                         |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| pool_name | String                                            | 集群名称，集群名称必须在外层 pool_name 中 |
| nodes     | Array of <a href="#">AffinityNodeInfo</a> objects | 亲和的节点列表信息                  |

表 9-62 AffinityNodeInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                  |
|------|--------|---------------------|
| name | String | 节点名称，实际上对应的是节点的私有ip |

表 9-63 ServiceSpecificationDetails

| 参数          | 参数类型                                     | 描述                                                 |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| display_en  | String                                   | 规格的英文展示名。                                          |
| display_cn  | String                                   | 规格的中文展示名。                                          |
| category    | String                                   | 规格的分类，包含CPU（即不含加速卡）、GPU（加速卡类型为GPU）、NPU（加速卡类型为NPU）。 |
| cpu_info    | <a href="#">CpuDisplayInfo</a> object    | CPU的详细展示信息。                                        |
| memory_info | <a href="#">MemoryDisplayInfo</a> object | 内存的详细展示信息。                                         |
| gpu_info    | <a href="#">GpuDisplayInfo</a> object    | GPU的详细展示信息。                                        |
| npu_info    | <a href="#">NpuDisplayInfo</a> object    | NPU的详细展示信息。                                        |

表 9-64 CpuDisplayInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                |
|------|--------|-------------------|
| cpu  | Double | CPU核数。            |
| arch | String | CPU的架构，包含x86和arm。 |

表 9-65 MemoryDisplayInfo

| 参数     | 参数类型    | 描述               |
|--------|---------|------------------|
| memory | Integer | 内存容量。            |
| unit   | String  | 内存容量的单位，例如MB、GB。 |

表 9-66 GpuDisplayInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述                  |
|---------|---------|---------------------|
| gpu     | Double  | GPU卡数。              |
| brand   | String  | GPU的品牌。             |
| version | String  | GPU的型号。             |
| memory  | Integer | GPU显存容量。            |
| unit    | String  | GPU显存容量的单位，例如MB、GB。 |

表 9-67 NpuDisplayInfo

| 参数      | 参数类型    | 描述                  |
|---------|---------|---------------------|
| npu     | Integer | NPU卡数。              |
| brand   | String  | NPU的品牌。             |
| version | String  | NPU的型号。             |
| memory  | Integer | NPU显存容量。            |
| unit    | String  | NPU显存容量的单位，例如MB、GB。 |

表 9-68 Schedule

| 参数        | 参数类型    | 描述                                              |
|-----------|---------|-------------------------------------------------|
| duration  | Integer | 对应时间单位的数值，比如2小时后停止，则time_unit填HOURS，duration填2。 |
| time_unit | String  | 调度时间单位，可选DAYS/HOURS/MINUTES。                    |
| type      | String  | 调度类型，当前仅支持取值为stop，即运行指定时间后自动停止。                 |

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/services/{service\_id}

## 响应示例

状态码：200

服务详情

```
{
 "service_id": "f76f20ba-78f5-44e8-893a-37c8c600c02f",
 "service_name": "service-demo",
 "tenant": "xxxxx",
 "project": "xxxxx",
 "owner": "xxxxx",
 "publish_at": 1585809231902,
 "update_time": 1585809358259,
 "infer_type": "real-time",
 "status": "running",
 "progress": 100,
 "access_address": "https://xxxxx.apigw.xxxx.com/v1/infers/088458d9-5755-4110-97d8-1d21065ea10b/f76f20ba-78f5-44e8-893a-37c8c600c02f",
 "cluster_id": "088458d9-5755-4110-97d8-1d21065ea10b",
 "workspace_id": "0",
 "additional_properties": { },
 "is_shared": false,
 "invocation_times": 0,
 "failed_times": 0,
 "shared_count": 0,
 "operation_time": 1586249085447,
 "config": [{
 "model_id": "044ebf3d-8bf4-48df-bf40-bad0e664c1e2",
 "model_name": "jar-model",
 "model_version": "1.0.1",
 "specification": "custom",
 "custom_spec": { },
 "status": "notReady",
 "weight": 100,
 "instance_count": 1,
 "scaling": false,
 "envs": { },
 "additional_properties": { },
 "support_debug": false
 }],
 "transition_at": 1585809231902,
 "is_free": false
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 服务详情 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.7 更新服务配置 - UpdateService

### 功能介绍

更新模型服务配置。也可以使用此接口启停服务。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:update | Write | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

### URI

PUT /v1/{project\_id}/services/{service\_id}

表 9-69 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |

## 请求参数

表 9-70 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

表 9-71 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述                                                                                      |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| schedule              | 否    | Array of <a href="#">Schedule</a> objects                 | 服务调度配置，仅在线服务可配置，默认不使用，服务长期运行。                                                           |
| description           | 否    | String                                                    | 服务描述，不超过100个字符，不能包含字符有!<>=&"'。不设置此参数表示不更新。                                              |
| config                | 否    | Array of <a href="#">ServiceConfig</a> objects            | 服务配置，不设置此参数表示不更新。                                                                       |
| status                | 否    | String                                                    | 服务状态，可设置状态为running或stopped来启动、停止服务，不设置此参数则不修改状态。status不可跟config同时修改，同时存在则只修改status。     |
| additional_properties | 否    | Map<String, <a href="#">ServiceAdditionalProperties</a> > | 服务级别附加属性，便于服务管理。                                                                        |
| load_balancer_policy  | 否    | String                                                    | 只支持在线同步服务设置后端elb转发策略，枚举值：ROUND_ROBIN(加权轮询算法)，LEAST_CONNECTIONS(加权最少连接)，SOURCE_IP(源ip算法) |
| service_secrets       | 否    | Array of <a href="#">ServiceSecret</a> objects            | 挂载到服务的密钥列表，不设置此参数表示不更新                                                                  |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                       |
|----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| priority | 否    | Integer | 抢占优先级，取值范围[1，3]，通过设置优先级保障高优先级的业务调度。infer_type为real-time、batch时支持抢占优先级设置。 |

表 9-72 Schedule

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                              |
|-----------|------|---------|-------------------------------------------------|
| duration  | 是    | Integer | 对应时间单位的数值，比如2小时后停止，则time_unit填HOURS，duration填2。 |
| time_unit | 是    | String  | 调度时间单位，可选DAYS/HOURS/MINUTES。                    |
| type      | 是    | String  | 调度类型，当前仅支持取值为stop，即运行指定时间后自动停止。                 |

表 9-73 ServiceConfig

| 参数            | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| custom_spec   | 否    | CustomSpec object  | 自定义资源规格配置，仅当specification配置为custom时返回。                                                                                                                                                                   |
| envs          | 否    | Map<String,String> | 公共参数。运行模型需要的环境变量键值对，可选填，默认为空。                                                                                                                                                                            |
| specification | 是    | String             | 公共参数。资源规格，可通过查询支持的服务部署规格可获取规格列表。当前版本可选modelarts.vm.cpu.2u/modelarts.vm.gpu.pnt004(需申请)/modelarts.vm.ai1.snt3(需申请)/custom(仅支持在部署到专属资源池时使用)，需申请的规格请提交工单，由ModelArts运维工程师添加权限。若配置为custom，需同时指定custom_spec参数。 |

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weight                    | 否    | Integer | real-time类型必选。权重百分比，分配到此模型的流量权重，仅当infer_type为real-time时需要配置，多个权重相加必须等于100；当在一个在线服务中同时配置了多个模型版本且设置不同的流量权重比例时，持续地访问此服务的预测接口，ModelArts会按此权重比例将预测请求转发到对应的模型版本实例。                                                                                                           |
| deploy_timeout_in_seconds | 否    | Integer | 单个模型实例部署的超时时间。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| model_id                  | 是    | String  | 公共参数。模型ID。通过调用查询AI应用列表接口可以获取。                                                                                                                                                                                                                                          |
| src_path                  | 否    | String  | batch服务类型必选。批量任务输入数据的OBS路径。                                                                                                                                                                                                                                            |
| req_uri                   | 否    | String  | batch服务类型必选。批量任务中调用的推理接口，即模型镜像中暴露的REST接口，需要从模型的config.json文件中选取一个api路径用于此次推理；如使用ModelArts提供的预置推理镜像，则此接口为/。                                                                                                                                                             |
| mapping_type              | 否    | String  | batch服务类型必选。输入数据的映射类型，可选file或csv。 <ul style="list-style-type: none"><li>选择file时，指每个推理请求对应到输入数据目录下的一个文件，当使用此方式时，此模型对应req_uri只能有一个输入参数且此参数的类型是file。</li><li>选择csv时，指每个推理请求对应到csv里的一行数据，当使用此方式时，输入数据目录下的文件只能以.csv为后缀，且需配置mapping_rule参数，以表达推理请求体中各个参数对应到csv的索引。</li></ul> |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id | 否    | String           | 可选，部署服务时使用的资源池ID。对于rel-time和batch服务类型，为旧版专属资源池ID，配置此参数后，则使用集群的网络配置，vpc_id参数不生效，使用专属资源池部署服务时需确保集群状态正常，该参数优先级低于pool_name，配置该参数时需要同时配置服务层级的cluster_id或pool_name参数，且该参数优先级高于服务层级的cluster_id及pool_name，当config内的cluster_id与pool_name均未配置时，会使用服务层级的cluster_id及pool_name参数，均不配置时则会使用共享资源池；对于edge服务类型，为边缘资源池ID，使用边缘资源池部署服务时需确保资源池状态正常，配置该参数时需要同时配置服务层级的cluster_id参数，且该参数优先级高于服务层级的cluster_id；当该参数未配置时，会使用服务层级的cluster_id参数。 |
| pool_name  | 否    | String           | real-time和batch服务类型可选。部署服务时使用的AI专属资源池弹性集群的资源池ID，使用专属资源池部署服务时需确保集群状态正常；该参数优先级高于cluster_id，配置该参数时需要同时配置服务层级的cluster_id或pool_name参数，且该参数优先级高于服务层级的cluster_id及pool_name；当config内的cluster_id与pool_name均未配置时，会使用服务层级的cluster_id及pool_name参数，均不配置时则会使用共享资源池。                                                                                                                                                               |
| nodes      | 否    | Array of strings | edge服务类型可选。边缘节点ID数组，节点ID为IEF（智能边缘平台）的边缘节点ID，在IEF上创建边缘节点后可得到。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mapping_rule          | 否    | Object                                | batch服务类型可选。输入参数与csv数据的映射关系，仅当mapping_type为csv时需要填写。映射规则与模型配置文件config.json中输入参数的定义方式相似，只需要在每一个基本类型（string/number/integer/boolean）的参数下配置index参数，指定使用csv数据中对应索引下标的数据作为此参数的值去发送推理请求，csv数据必须以英文半角逗号分隔，index从0开始计数，特殊地，当index为-1时忽略此参数。具体可参考创建批量服务的样例。 |
| src_type              | 否    | String                                | batch服务类型必选。数据来源类型，可选填ManifestFile；默认为空，表示只读取src_path目录下的文件；当取值为ManifestFile时，src_path必须为具体的manifest路径，在manifest文件中可指定多个数据路径（参考推理manifest规范）。                                                                                                     |
| dest_path             | 否    | String                                | batch服务类型必选。批量任务输出结果的OBS路径。                                                                                                                                                                                                                       |
| instance_count        | 是    | Integer                               | 公共参数。模型部署的实例数，当前限制最大实例数为128，如需使用更多的实例数，需提交工单申请。                                                                                                                                                                                                   |
| additional_properties | 否    | Map<String,ModelAdditionalProperties> | 模型部署附加属性，便于服务实例管理。                                                                                                                                                                                                                                |
| affinity              | 否    | ServiceAffinity object                | 服务亲和部署                                                                                                                                                                                                                                            |

表 9-74 CustomSpec

| 参数     | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                       |
|--------|------|-------|----------------------------------------------------------|
| gpu_p4 | 否    | Float | GPU个数，可选，默认不使用，支持配置小数，输入值不能小于0（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                 |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------|
| memory      | 是    | Integer | 内存，单位为MB，仅支持整数。                                    |
| cpu         | 是    | Float   | CPU核数，支持配置小数，输入值不能小于0.01（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。 |
| ascend_a310 | 否    | Integer | Ascend芯片个数，可选，默认不使用，不支持与gpu同时配置。                   |

表 9-75 ModelAdditionalProperties

| 参数                               | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                              |
|----------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| log_volume                       | 否    | Array of <b>LogVolume</b> objects         | 主机日志目录挂载。<br>仅支持使用专属资源池部署服务场景。如果用户使用公共资源池部署服务，则不支持配置该参数，否则会报错。  |
| max_surge                        | 否    | Float                                     | 必须大于0，不配置默认值为1。当小于1时，代表滚动升级时增加的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时最大扩容的实例数。   |
| max_unavailable                  | 否    | Float                                     | 必须大于0，不配置默认值为0。当小于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数。 |
| termination_grace_period_seconds | 否    | Integer                                   | 容器优雅停止时间。                                                       |
| persistent_volumes               | 否    | Array of <b>PersistentVolumes</b> objects | 持久化存储挂载配置。                                                      |
| dew_secret                       | 否    | <b>DewSecret</b> object                   | DEW凭据                                                           |

表 9-76 LogVolume

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|------------|------|--------|--------------|
| host_path  | 是    | String | 主机上要映射的日志路径。 |
| mount_path | 是    | String | 容器中的日志路径。    |

表 9-77 PersistentVolumes

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                         |
|------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name             | 否    | String | 存储卷的名称。                                                                                                                    |
| mount_path       | 是    | String | 存储卷在容器中的挂载路径。<br>如：/tmp。请不要挂载在系统目录下，如“/”、“/var/run”等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 |
| storage_type     | 否    | String | 挂载类型sfs_turbo极速文件系统挂载。                                                                                                     |
| source_addresses | 否    | String | 挂载源路径，挂载为极速文件时为sfs turbo id。                                                                                               |

表 9-78 DewSecret

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| secret_name | 否    | String | DEW凭据名称 |

表 9-79 ServiceAffinity

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                       | 描述           |
|---------------|------|----------------------------|--------------|
| node_affinity | 否    | <b>NodeAffinity</b> object | 节点亲和的时候填入该字段 |

表 9-80 NodeAffinity

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                                                                                  |
|------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode       | 是    | String                                            | 节点亲和的方式，required表示强亲和，服务实例只能调度到指定节点，指定节点不存在则失败。preferred表示弱亲和，服务实例倾向于调度到指定节点，指定节点不满足调度条件，则会调度到其他节点。 |
| pool_infos | 否    | Array of <a href="#">AffinityPoolInfo</a> objects | 配置亲和策略到指定的集群，并指定集群的节点。                                                                              |

表 9-81 AffinityPoolInfo

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                        |
|-----------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| pool_name | 是    | String                                            | 集群名称，集群名称必须在外层 pool_name中 |
| nodes     | 是    | Array of <a href="#">AffinityNodeInfo</a> objects | 亲和的节点列表信息                 |

表 9-82 AffinityNodeInfo

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                  |
|------|------|--------|---------------------|
| name | 是    | String | 节点名称，实际上对应的是节点的私有ip |

表 9-83 ServiceAdditionalProperties

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                               | 描述                                          |
|---------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| smn_notification    | 是    | Map<String, <a href="#">SmnNotification</a> >      | smn消息通知结构，用于通知用户服务状态变化。                     |
| log_report_channels | 否    | Array of <a href="#">LogReportPipeline</a> objects | 日志通道组。没有配置或者数组长度为0时部署代表未启用LTS日志对接。开启后不支持修改。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| websocket_upgrade | 否    | Boolean | 服务接口是否升级为WebSocket。部署服务时，默认值为false；更新服务配置时，默认值为上一次设置的值。 <ul style="list-style-type: none"><li>false：不升级为WebSocket。</li><li>true：升级为WebSocket。开启后，不支持修改。开启WebSocket时，不支持同时设置“服务流量限制”。</li></ul> |

表 9-84 SmnNotification

| 参数        | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                      |
|-----------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| topic_urn | 是    | String            | smn主题urn地址。                                                                                                                             |
| events    | 是    | Array of integers | 事件ID，目前已有事件ID如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1: failed</li><li>3: running</li><li>7: concerning</li><li>11: pending</li></ul> |

表 9-85 LogReportPipeline

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                    | 描述               |
|---------------|------|-------------------------|------------------|
| type          | 是    | String                  | 日志通道类型（目前支持LTS）。 |
| configuration | 否    | LtsConfiguration object | LTS日志配置。         |

表 9-86 LtsConfiguration

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述             |
|---------------|------|--------|----------------|
| log_group_id  | 是    | String | LTS日志组id，长度64。 |
| log_stream_id | 是    | String | LTS日志流id，长度64。 |

表 9-87 ServiceSecret

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| secretId   | 是    | String | 密钥id |
| mount_path | 是    | String | 挂载路径 |

响应参数

状态码：200

更新服务成功。

无

请求示例

如下以更新“real-time”类型的服务为例。

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}
{
 "description": "",
 "status": "running",
 "config": [{
 "model_id": "xxx",
 "weight": "100",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

更新服务成功。

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 更新服务成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.8 删除服务 - DeleteService

### 功能介绍

删除模型服务，仅可删除本人名下的服务。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:delete | Write | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/services/{service\_id}

表 9-88 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID，如需批量删除多个服务，则将多个service_id使用英文半角逗号拼接。  |



## 请求参数

表 9-89 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

## 响应参数

**状态码：200**

删除服务成功

无

## 请求示例

如下删除服务ID为xxxxxx的模型服务为例。

```
DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/services/xxxxxx
```

## 响应示例

**状态码：200**

删除服务成功

```
{}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 删除服务成功 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 9.9 更新模型服务的单个属性 - UpdateServiceByProperty

## 功能介绍

更新模型服务的单个属性，目前只支持instance\_count(更新模型服务实例数量)，仅运行中、告警、异常状态下的在线服务可以执行该操作。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

PUT /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/property

表 9-90 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |

## 请求参数

表 9-91 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

表 9-92 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                    |
|------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| changed_property | 是    | String                                               | 属性名称，目前只支持instance_count(更新模型服务实例数量)。 |
| configs          | 否    | Array of <a href="#">UpdateServiceConfig</a> objects | 服务配置。                                 |

表 9-93 UpdateServiceConfig

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                              |
|---------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| changed_value | 是    | String | 属性值，只支持整数，changed_property属性值为"instance_count"时，该值必须大于或小于当前实例数。 |
| model_id      | 是    | String | 模型ID。                                                           |

响应参数

状态码：200

表 9-94 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述      |
|--------------|--------|---------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪ID。 |

表 9-95 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| update_time  | String | 本次更新时间，仅触发服务配置升级时会返回，比如修改config参数，可根据此时间从服务更新记录中过滤出此次的更新结果；修改描述或启停服务不会返回此参数。 |
| resource_ids | String | 更新的资源ID。                                                                     |

状态码：401

表 9-96 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述      |
|--------------|--------|---------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪ID。 |

表 9-97 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_code | String | 服务内部错误码。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述    |
|-----------|--------|-------|
| error_msg | String | 错误信息。 |

### 请求示例

更新模型服务单个属性。

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/property
{
 "changed_property": "instance_count",
 "configs": [{
 "model_id": "98240f41-6c69-437c-b894-9c488b1d9c43",
 "changed_value": 2
 }]
}
```

### 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
 "update_time": 1712026426703
}
```

**状态码：401**

Unauthorized

```
{
 "error_code": "ModelArts.0203",
 "error_msg": "Invalid token."
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.10 查询服务事件日志 - ShowServiceEvents

### 功能介绍

查询服务事件日志，包含服务的操作记录及部署过程中的关键动作、部署失败原因。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                         | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:getEvents | Read | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/events

表 9-98 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |

表 9-99 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| event_type | 否    | String | 事件类型，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• normal：正常事件。</li><li>• abnormal：异常事件。</li></ul> |
| event_info | 否    | String | 事件信息，仅支持英文信息过滤，不支持`(){};[]<>/?! ¥…&()【】‘；：”“’。、？`                                                   |
| start_time | 否    | Number | 过滤事件发生时间的起始时间，默认不过滤。                                                                                |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                          |
|----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| end_time | 否    | Number  | 过滤事件发生时间的截止时间，默认不过滤。                                                                        |
| offset   | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                              |
| limit    | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，默认为1000。                                                                      |
| sort_by  | 否    | String  | 指定排序字段，默认为 occur_time（事件产生时间）。                                                              |
| order    | 否    | String  | 排序方式，枚举值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc: 递减排序，默认值</li></ul> |

请求参数

表 9-100 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 9-101 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                           | 描述                   |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| service_name | String                         | 服务名称。                |
| total_count  | Integer                        | 不分页的情况下符合查询条件的事件总数量。 |
| service_id   | String                         | 服务ID。                |
| count        | Integer                        | 当前查询结果的事件数量。         |
| events       | Array of <b>Events</b> objects | 服务的事件日志。             |

表 9-102 Events

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| event_type | String | 事件类型，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>normal：正常事件</li><li>abnormal：异常事件</li></ul> |
| event_info | String | 事件信息，当前主要描述部署过程5个阶段的信息，后续可根据情况继续补充。这5个阶段分别是构建镜像、准备环境、调度资源、拉取镜像、启动模型。                        |
| occur_time | Number | 事件发生时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数。                                                           |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/events
```

响应示例

状态码：200

服务事件日志。

```
{
 "service_name": "service-07085",
 "total_count": 9,
 "service_id": "35de3ca9-1bca-4ae7-9cb0-914f30fa7d3e",
 "count": 9,
 "events": [{
 "event_type": "normal",
 "event_info": "start to deploy service",
 "occur_time": 1562597251764
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "building image for model [TF 3.0.0]",
 "occur_time": 1562597251788
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "model (TF 3.0.0) build image success",
 "occur_time": 1562597251805
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "preparing environment",
 "occur_time": 1562597255744
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "[TF 3.0.0] prepare environment success",
 "occur_time": 1562597275915
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "[TF 3.0.0] schedule resource success",
 "occur_time": 1562597275921
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "[TF 3.0.0] pulling model image",
 "occur_time": 1562597275928
 }, {
 "event_type": "normal",
 "event_info": "[TF 3.0.0] pull image success",
 "occur_time": 1562597275935
 }]
}
```

```
"occur_time" : 1562597332570
}, {
 "event_type" : "normal",
 "event_info" : "[TF 3.0.0] starting model",
 "occur_time" : 1562597332582
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 服务事件日志。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.11 查询服务更新日志 - ShowServiceUpdateLogs

功能介绍

查询实时服务更新日志。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:getLogs | Read | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

URI

GET /v1/{project\_id}/services/{service\_id}/logs



表 9-103 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| service_id | 是    | String | 服务ID。                                      |

表 9-104 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| update_time | 否    | Number | 待过滤的更新时间，查询在线服务更新日志可使用，可准确过滤出某次更新任务；默认不过滤。 |

请求参数

表 9-105 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。 |

响应参数

状态码：200

表 9-106 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                 | 描述       |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| service_name | String                               | 服务名称。    |
| service_id   | String                               | 服务ID。    |
| logs         | Array of <a href="#">Log</a> objects | 服务的更新记录。 |

表 9-107 Log

| 参数            | 参数类型                              | 描述                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_time   | Number                            | 更新时间，距“1970.1.1 0:0:0 UTC”的毫秒数。                                                                          |
| result        | String                            | 更新结果，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS：成功</li><li>FAIL：失败</li><li>RUNNING：运行中</li></ul> |
| config        | Array of ServiceLogConfig objects | 模型运行配置。                                                                                                  |
| success_num   | Number                            | 操作成功的节点数，当infer_type为edge时会返回此值。                                                                         |
| failed_num    | Number                            | 操作失败的节点数，当infer_type为edge时会返回此值。                                                                         |
| result_detail | Array of UpdateResult objects     | 操作结果详情，当infer_type为edge时会返回此值。                                                                           |
| cluster_id    | String                            | 专属资源池ID。                                                                                                 |
| extend_config | Array of strings                  | 服务个性化配置。                                                                                                 |

表 9-108 ServiceLogConfig

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                           |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_id      | String  | 公共参数。模型ID。通过调用查询AI应用列表接口可以获取。                                                                                                                                |
| model_name    | String  | 模型名称。                                                                                                                                                        |
| model_version | String  | 模型版本。                                                                                                                                                        |
| weight        | Integer | real-time类型必选。权重百分比，分配到此模型的流量权重，仅当infer_type为real-time时需要配置，多个权重相加必须等于100；当在一个在线服务中同时配置了多个模型版本且设置不同的流量权重比例时，持续地访问此服务的预测接口，ModelArts会按此权重比例将预测请求转发到对应的模型版本实例。 |
| specification | String  | 资源规格，当infer_type为real-time/edge时会返回此值。                                                                                                                       |

| 参数                    | 参数类型                                           | 描述                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| custom_spec           | <b>CustomSpec</b><br>object                    | 自定义资源规格配置。                            |
| envs                  | Map<String,String>                             | 运行模型需要的环境变量键值对。                       |
| cluster_id            | String                                         | 专属资源池ID。                              |
| instance_count        | Integer                                        | 模型部署的实例数，当infer_type为real-time时会返回此值。 |
| additional_properties | Map<String, <b>ModelAdditionalProperties</b> > | 模型部署附加属性，便于服务实例管理。                    |

表 9-109 CustomSpec

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                       |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------|
| gpu_p4      | Float   | GPU个数，可选，默认不使用，支持配置小数，输入值不能小于0（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。 |
| memory      | Integer | 内存，单位为MB，仅支持整数。                                          |
| cpu         | Float   | CPU核数，支持配置小数，输入值不能小于0.01（最多支持2位小数，小数点后第3位做四舍五入处理）。       |
| ascend_a310 | Integer | Ascend芯片个数，可选，默认不使用，不支持与gpu同时配置。                         |

表 9-110 ModelAdditionalProperties

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                             |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| log_volume | Array of <b>LogVolume</b><br>objects | 主机日志目录挂载。<br>仅支持使用专属资源池部署服务场景。如果用户使用公共资源池部署服务，则不支持配置该参数，否则会报错。 |
| max_surge  | Float                                | 必须大于0，不配置默认值为1。当小于1时，代表滚动升级时增加的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时最大扩容的实例数。  |

| 参数                               | 参数类型                                               | 描述                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| max_unavailable                  | Float                                              | 必须大于0，不配置默认值为0。当小于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数的百分比；当大于1时，代表滚动升级时允许缩容的实例数。 |
| termination_grace_period_seconds | Integer                                            | 容器优雅停止时间。                                                       |
| persistent_volumes               | Array of <a href="#">PersistentVolumes</a> objects | 持久化存储挂载配置。                                                      |
| dew_secret                       | <a href="#">DewSecret</a> object                   | DEW凭据                                                           |

表 9-111 LogVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述           |
|------------|--------|--------------|
| host_path  | String | 主机上要映射的日志路径。 |
| mount_path | String | 容器中的日志路径。    |

表 9-112 PersistentVolumes

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | 存储卷的名称。                                                                                                                  |
| mount_path     | String | 存储卷在容器中的挂载路径。如： / tmp。请不要挂载在系统目录下，如“/”、“/var/run”等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，若目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。 |
| storage_type   | String | 挂载类型sfs_turbo极速文件系统挂载。                                                                                                   |
| source_address | String | 挂载源路径，挂载为极速文件时为sfs turbo id。                                                                                             |

表 9-113 DewSecret

| 参数          | 参数类型   | 描述      |
|-------------|--------|---------|
| secret_name | String | DEW凭据名称 |

表 9-114 UpdateResult

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                   |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| result    | Boolean | 操作结果，true代表成功，false表示操作失败。                                                           |
| node_name | String  | 边缘节点名称。                                                                              |
| operation | String  | 操作类型，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>deploy：部署</li><li>delete：删除</li></ul> |
| node_id   | String  | 边缘节点ID。在IEF上创建边缘节点后可得到。                                                              |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/{service_id}/logs
```

响应示例

状态码：200

服务更新日志

```
{
 "service_name": "mnist",
 "service_id": "195c1f2d-136d-40af-a0f3-db5717d2634a",
 "logs": [{
 "result": "SUCCESS",
 "update_time": 1574770228888,
 "config": [{
 "model_version": "0.0.1",
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "model_name": "mnist",
 "weight": 100,
 "model_id": "0e07b41b-173e-42db-8c16-8e1b44cc0d44",
 "instance_count": 1
 }]
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 服务更新日志 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 9.12 添加资源标签 - BatchCreateServiceTags

### 功能介绍

给指定服务添加标签（目前只支持在线服务），当添加的标签key已存在，则覆盖该标签的value。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:update | Write | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

### URI

POST /v1/{project\_id}/services/{resource\_id}/tags/create

表 9-115 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| resource_id | 是    | String | 资源ID，也就是服务ID。                                                                                                                         |

## 请求参数

表 9-116 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | <b>参数解释：</b> 该字段内容填为“application/json;charset=utf8”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 9-117 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                         |
|------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| tags | 是    | Array of <a href="#">TmsTag</a> objects | <b>参数解释：</b> TMS标签列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 9-118 TmsTag

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 是    | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 是    | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

**状态码：204**  
添加标签成功。

**状态码：400**

表 9-119 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：401**

表 9-120 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403**



表 9-121 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 9-122 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

为指定服务添加标签。设置TMS标签的key为“test”和“model\_version”，TMS标签的value为“service-gpu”和“0.1”。

```
https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/a55eba18-1ebf-4e9a-8229-d2d3b593a3dc/tags/create
{
 "tags": [{
 "key": "test",
 "value": "service-gpu"
 }, {
 "key": "model_version",
 "value": "0.1"
 }]
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 204 | 添加标签成功。 |
| 400 | 参数非法。   |
| 401 | 鉴权失败。   |

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 403 | 权限不足。  |
| 404 | 资源未找到。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 9.13 删除资源标签 - BatchDeleteServiceTags

## 功能介绍

删除服务（目前只支持在线服务）的标签，支持批量删除。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:update | Write | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/services/{resource\_id}/tags/delete

表 9-123 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| resource_id | 是    | String | 资源id，如在线服务的服务ID。                                                                                                                      |

请求参数

表 9-124 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | <b>参数解释：</b> 该字段内容填为“application/json;charset=utf8”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 9-125 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                          |
|------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| tags | 是    | Array of <a href="#">TmsTagForDelete</a> objects | <b>参数解释：</b> 要删除的标签列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 9-126 TmsTagForDelete

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                    |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>TMS标签的key。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| value | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>TMS标签的value，非必填。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>              |

响应参数

**状态码：204**  
删除标签成功。

**状态码：400**

表 9-127 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|
| error_code | String | <p><b>参数解释：</b>ModelArts错误码。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |
| error_msg  | String | <p><b>参数解释：</b>具体错误信息。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>       |

**状态码：401**

表 9-128 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|
| error_code | String | <p><b>参数解释：</b>ModelArts错误码。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：403

表 9-129 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 9-130 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/a55eba18-1ebf-4e9a-8229-d2d3b593a3dc/tags/delete

{
 "tags": [{
 "key": "dev",
 "value": "dev1"
 }]
}
```

响应示例

无

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 204 | 删除标签成功。 |
| 400 | 参数非法。   |
| 401 | 鉴权失败。   |
| 403 | 权限不足。   |
| 404 | 资源不存在。  |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 9.14 查询推理服务标签 - ListServiceTags

## 功能介绍

查询当前项目下的推理服务标签，默认查询所有工作空间，无权限不返回标签数据。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:service:get | Read | service *  | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |

## URI

GET /v1/{project\_id}/services/tms/tags

表 9-131 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 9-132 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| Content-Type | 是    | String | <b>参数解释：</b> 该字段内容填为“application/json;charset=utf8”。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

响应参数

状态码：200

表 9-133 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                                            | 描述                            |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| tags | Array of <a href="#">CombineTmsTags</a> objects | <b>参数解释：</b> 标签的融合结构，相同key合并。 |

表 9-134 CombineTmsTags

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                                                                        |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key    | String           | <b>参数解释：</b> 标签的key。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。 |
| values | Array of strings | <b>参数解释：</b> 相同key的标签value合并后的列表。                                                                         |

**状态码：400**

表 9-135 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：401**

表 9-136 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：403**

表 9-137 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

```
https://{endpoint}/v1/{project_id}/services/tms/tags
```

响应示例

**状态码：200**  
查询项目下service资源类型的所有标签，正常返回。

```
{
 "tags": [{
 "key": "model_version",
 "values": ["0.1", "0.2"]
 }, {
 "key": "conda_version",
 "values": ["10.2", "11.0"]
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | 查询项目下service资源类型的所有标签，正常返回。 |
| 400 | 参数非法。                       |
| 401 | 鉴权失败。                       |
| 403 | 权限不足。                       |

错误码

请参见[错误码](#)。

9.15 查询推理 VPC 访问通道信息的 API - ShowInternalChannelVpcepApi

功能介绍

该接口用于查询推理VPC访问通道。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/internal-channel-info

表 9-138 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 9-139 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token。 |

响应参数

状态码：200

表 9-140 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述      |
|--------------|--------|---------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪ID。 |

表 9-141 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                                   | 描述                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| dns_domain_name | String                                                 | 页面调用指南展示的访问域名，可用于添加内网DNS解析。 |
| vpcep_info      | Array of <a href="#">InternalChannelDetail</a> objects | 检索到的VPC访问通道信息。              |

表 9-142 InternalChannelDetail

| 参数                 | 参数类型    | 描述                    |
|--------------------|---------|-----------------------|
| vpcep_service_id   | String  | VPC访问通道vpcep终端节点服务ID。 |
| vpcep_service_name | String  | VPC访问通道vpcep终端节点服务名称。 |
| service_port       | Integer | VPC访问通道的端口。           |

状态码：401

表 9-143 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪ID |

表 9-144 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| error_code | String | 服务内部错误码。 |
| error_msg  | String | 错误信息。    |

请求示例

获取VPC访问通道信息

```
/v1/b722xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeb4674/internal-channel-info
```

响应示例

状态码：200

获取推理VPC访问通道信息。

```
{
 "dns_domain_name": "xxx.xxx.com",
 "vpcep_info": [{
 "vpcep_service_id": "2275xxxx-c96f-4xxx-820c-c7xxxxxa7899",
 "vpcep_service_name": "cn-nxxxx-x.vpcepname.2275xxxx-c96f-4xxx-820c-c7xxxxxa7899",
 "service_port": 443
 }]
}
```

状态码：401

鉴权失败

```
{
 "error_code": "ModelArts.0203",
}
```

```
{
 "error_msg": "Invalid token."
}
```

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 获取推理VPC访问通道信息。 |
| 401 | 鉴权失败           |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 10 资源管理

## 10.1 查询 OS 的配置参数 - ShowOsConfig

### 功能介绍

查询OS的配置参数接口用于获取ModelArts OS服务的配置参数，如网络网段、用户资源配额等。该接口适用于以下场景：当需要了解当前ModelArts OS服务的网络配置、资源分配情况或进行系统管理时，用户可通过此接口查询相关的配置参数。使用该接口的前提条件是用户具有访问ModelArts OS服务的权限，且服务处于正常运行状态。查询操作完成后，用户将获得指定的配置参数信息，便于进行后续的资源规划或系统优化。若用户无权限访问、服务不可用或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/os-user-config

表 10-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-2 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                          |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| networkCidrs      | Array of strings | <b>参数解释：</b> 网络配置项。                                                                                                         |
| networkQuota      | Integer          | <b>参数解释：</b> 用户可创建网络个数配额。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                               |
| poolQuota         | Integer          | <b>参数解释：</b> 用户可创建资源池个数配额。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                              |
| poolHighAvailable | Boolean          | <b>参数解释：</b> 当前环境/局点是否支持创建高可用资源池。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>true：支持</li><li>false：不支持</li></ul> |

状态码：404

表 10-3 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/os-user-config

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "networkCidrs": ["192.168.0.0/24", "172.16.31.0/16"],
 "networkQuota": 15,
 "poolQuota": 15,
 "poolHighAvailable": true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.2 查询插件模板 - ShowPluginTemplate

功能介绍

查询插件模板接口用于获取指定插件模板的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要了解特定插件模板的配置、功能或使用方式时，用户可通过此接口查询插件模板的详细信息。使用该接口的前提条件是插件模板已存在且用户具有访问权限。查询操作完成后，用户将获得指定插件模板的详细信息，包括模板的配置参数、功能描述等，便于后续的插件开发或配置管理。若插件模板不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/plugintemplates/{plugintemplate\_name}

表 10-4 路径参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id          | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                         |
| plugintemplate_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 插件模板的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• gpu-driver：GPU驱动插件模板信息</li><li>• npu-driver：NPU驱动插件模板信息</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• v1。</li></ul> |



| 参数       | 参数类型                          | 描述                                                                                            |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | String                        | 参数解释：资源类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PluginTemplate：插件模板</li></ul> |
| metadata | PluginTemplateMetadata object | 参数解释：插件模板的metadata信息。                                                                         |
| spec     | PluginTemplateSpec object     | 参数解释：插件模板的规格信息。                                                                               |

表 10-6 PluginTemplateMetadata

| 参数          | 参数类型               | 描述                         |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| name        | String             | 参数解释：插件模板的名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| annotations | Map<String,String> | 参数解释：插件模板注解，由key/value组成。  |

表 10-7 PluginTemplateSpec

| 参数          | 参数类型                                | 描述                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | String                              | 参数解释：插件模板类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>npu-river：NPU驱动</li><li>gpu-driver：GPU驱动</li></ul> |
| description | String                              | 参数解释：插件模板描述。<br>取值范围：不涉及。                                                                                            |
| versions    | Map<String,PluginTemplateVersionV2> | 参数解释：插件模板版本描述信息。                                                                                                     |

表 10-8 PluginTemplateVersionV2

| 参数      | 参数类型   | 描述                          |
|---------|--------|-----------------------------|
| version | String | 参数解释：插件模板的版本号。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                | 参数类型   | 描述                        |
|-------------------|--------|---------------------------|
| creationTimestamp | String | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。   |
| inputs            | Object | 参数解释：插件安装参数。              |
| translate         | Object | 参数解释：供界面使用的翻译信息。          |
| description       | String | 参数解释：版本描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| detail            | String | 参数解释：版本描述信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 10-9 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/plugintemplates/{plugintemplate\_name}

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "apiVersion": "v1",
 "kind": "PluginTemplate",
 "metadata": {
 "name": "npu-driver"
 },
 "spec": {
 "type": "npuDriver",
 "description": "npu driver",
 "versions": { }
 }
}
```

状态码：404

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50005101",
```

```
"error_msg": "Plugin template {name} not found."
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 10.3 查询插件模板列表 - ListPluginTemplates

功能介绍

查询插件模板列表接口用于获取插件模板的基本信息列表。该接口适用于以下场景：当需要浏览或管理插件模板时，用户可通过此接口查询所有可用的插件模板信息，以便选择或进一步操作。使用该接口的前提条件是用户具有访问插件模板的权限，且插件模板服务处于正常运行状态。查询操作完成后，用户将获得插件模板的列表信息，包括模板名称、类型、版本等，便于后续的插件开发或管理。若用户无权限访问、插件模板服务不可用或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v2/{project\_id}/plugin templates

表 10-10 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-11 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| templateName | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指定的插件名称，填写则查询指定名称的插件。<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。         |
| poolName     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指定的资源池名称，填写则查询符合资源池安装条件的插件列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-12 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1。</li></ul> |

| 参数    | 参数类型                                     | 描述                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind  | String                                   | 参数解释：API类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PluginTemplateList：插件模板列表。</li></ul> |
| items | Array of <b>PluginTemplateV2</b> objects | 参数解释：插件模板列表。                                                                                          |

表 10-13 PluginTemplateV2

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                            |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                               | 参数解释：API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>                 |
| kind       | String                               | 参数解释：资源类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PluginTemplate：插件模板</li></ul> |
| metadata   | <b>PluginTemplateMetadata</b> object | 参数解释：插件模板的metadata信息。                                                                         |
| spec       | <b>PluginTemplateSpecV2</b> object   | 参数解释：插件模板的具体信息，如版本列表。                                                                         |

表 10-14 PluginTemplateMetadata

| 参数          | 参数类型               | 描述                         |
|-------------|--------------------|----------------------------|
| name        | String             | 参数解释：插件模板的名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| annotations | Map<String,String> | 参数解释：插件模板注解，由key/value组成。  |

表 10-15 PluginTemplateSpecV2

| 参数          | 参数类型                                                     | 描述                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| optional    | Boolean                                                  | <b>参数解释：</b> 是否为必安装插件。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：是</li><li>• false：否</li></ul>                   |
| type        | String                                                   | <b>参数解释：</b> 插件模板类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• helm：helm类型</li><li>• ccePlugin：CCE类型</li></ul> |
| logoURL     | String                                                   | <b>参数解释：</b> Logo图片地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                         |
| description | String                                                   | <b>参数解释：</b> 插件模板描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                           |
| versions    | Array of <a href="#">PluginTemplateVersionV2</a> objects | <b>参数解释：</b> 插件模板版本的详细信息。                                                                                                           |

表 10-16 PluginTemplateVersionV2

| 参数                | 参数类型   | 描述                                          |
|-------------------|--------|---------------------------------------------|
| version           | String | <b>参数解释：</b> 插件模板的版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| creationTimestamp | String | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| inputs            | Object | <b>参数解释：</b> 插件安装参数。                        |
| translate         | Object | <b>参数解释：</b> 供界面使用的翻译信息。                    |
| description       | String | <b>参数解释：</b> 版本描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| detail            | String | <b>参数解释：</b> 版本描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |

状态码：404

表 10-17 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询node-local-dns插件模板详情。

GET /v2/{projectId}/plugintemplates?templateName=node-local-dns

```
{
 "kind": "PluginTemplateList",
 "apiVersion": "v2",
 "items": [{
 "kind": "PluginTemplate",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "node-local-dns",
 "annotations": {
 "os.modelarts.plugin/release.name": "NodeLocal DNSCache"
 }
 },
 "spec": {
 "optional": true,
 "versions": [{
 "version": "1.6.63",
 "description": "NodeLocal DNSCache improves Cluster DNS performance by running a dns caching agent on cluster nodes as a DaemonSet.",
 "creationTimestamp": "2023-05-20T08:50:31Z",
 "inputs": {
 "parameters": {
 "custom": {
 "annotations": { },
 "enable_dnsconfig_admission": true,
 "enable_namespace_admission": true,
 "image": {
 "args": {
 "healthPort": 8080,
 "interfaceName": "nodelocaldns",
 "setupIptables": false,
 "skipTeardown": true,
 "skipteardown": true,
 "syncInterval": "1ns",
 "upstreamSvc": "coredns"
 },
 "name": "node-cache",
 "pullPolicy": "Always"
 },
 "multiAZBalance": false,
 "multiAZEnabled": false,
 "nameserver": "",
 "ndots": "5",
 "node_match_expressions": [],
 "search": "",
 "tolerations": [{
 "effect": "NoExecute",
 "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
 "operator": "Exists",
```

```
"tolerationSeconds" : 60
}, {
 "effect" : "NoExecute",
 "key" : "node.kubernetes.io/unreachable",
 "operator" : "Exists",
 "tolerationSeconds" : 60
}],
"zones" : [{
 "plugins" : {
 "cache" : {
 "denial" : { },
 "parameters" : 30,
 "prefetch" : { },
 "server_stale" : false,
 "success" : { }
 },
 "debug" : false,
 "errors" : true,
 "forward" : {
 "expire" : "",
 "force_tcp" : false,
 "health_check" : "",
 "max_fails" : "",
 "parameters" : "__PILLAR_UPSTREAM_SERVERS_",
 "policy" : "",
 "prefer_udp" : false
 },
 "log" : {
 "classes" : "all",
 "format" : "combined"
 },
 "prometheus" : true,
 "reload" : true
 },
 "zone" : ".:53"
}, {
 "plugins" : {
 "cache" : {
 "parameters" : 30
 },
 "debug" : false,
 "errors" : true,
 "forward" : {
 "force_tcp" : true,
 "parameters" : "__PILLAR_CLUSTER_DNS_"
 },
 "log" : {
 "classes" : "all",
 "format" : "combined"
 },
 "prometheus" : true,
 "reload" : true
 },
 "zone" : "ip6.arpa:53"
}, {
 "plugins" : {
 "cache" : {
 "parameters" : 30
 },
 "debug" : false,
 "errors" : true,
 "forward" : {
 "force_tcp" : true,
 "parameters" : "__PILLAR_CLUSTER_DNS_"
 },
 "log" : {
 "classes" : "all",
 "format" : "combined"
 }
 },
}
```



```
 "prometheus" : true,
 "reload" : true
 },
 "zone" : "in-addr.arpa:53"
}, {
 "plugins" : {
 "cache" : {
 "denial" : {
 "size" : 9984,
 "ttl" : 5
 },
 "parameters" : 30,
 "prefetch" : { },
 "success" : {
 "size" : 9984,
 "ttl" : 30
 }
 },
 "debug" : false,
 "errors" : true,
 "forward" : {
 "force_tcp" : true,
 "parameters" : "__PILLAR__CLUSTER__DNS__"
 },
 "health" : {
 "port" : 8080
 },
 "log" : {
 "classes" : "all",
 "format" : "combined"
 },
 "prometheus" : true,
 "reload" : true
 },
 "zone" : "cluster.local:53"
}]
},
"flavor1" : {
 "description" : "High available",
 "is_default" : true,
 "name" : "HA",
 "replicas" : 2,
 "resources" : [{
 "limitsCpu" : "250m",
 "limitsMem" : "512Mi",
 "name" : "node-local-dns-admission-controller",
 "replicas" : 2,
 "requestsCpu" : "250m",
 "requestsMem" : "512Mi"
 }, {
 "limitsCpu" : "500m",
 "limitsMem" : "512Mi",
 "name" : "node-local-dns-cache",
 "requestsCpu" : "25m",
 "requestsMem" : "5Mi"
 }],
 "size" : "large"
},
"flavor2" : {
 "description" : "Has only one instance",
 "name" : "Single",
 "replicas" : 1,
 "resources" : [{
 "limitsCpu" : "250m",
 "limitsMem" : "512Mi",
 "name" : "node-local-dns-admission-controller",
 "replicas" : 1,
 "requestsCpu" : "250m",
 "requestsMem" : "512Mi"
 }]
}
```

```
 }, {
 "limitsCpu": "500m",
 "limitsMem": "512Mi",
 "name": "node-local-dns-cache",
 "requestsCpu": "25m",
 "requestsMem": "5Mi"
 }],
 "size": "small"
 },
 "flavor3": {
 "description": "custom resources",
 "name": "custom-resources",
 "replicas": 2,
 "resources": [{
 "limitsCpu": "250m",
 "limitsMem": "512Mi",
 "name": "node-local-dns-admission-controller",
 "replicas": 2,
 "requestsCpu": "250m",
 "requestsMem": "512Mi"
 }],
 "limitsCpu": "500m",
 "limitsMem": "512Mi",
 "name": "node-local-dns-cache",
 "requestsCpu": "25m",
 "requestsMem": "5Mi"
 }],
 "size": "custom"
}
},
"translate": {
 "zh_CN": {
 "description": {
 "Parameters": {
 "flavor1": {
 "description": "负责DNSConfig自动注入的控制器双副本部署，提升插件可靠性",
 "name": "高可用"
 },
 "flavor2": {
 "description": "负责DNSConfig自动注入的控制器单副本部署，资源消耗低",
 "name": "单实例"
 },
 "flavor3": {
 "description": "自定义规格",
 "name": "自定义规格"
 }
 },
 "Parameters.flavor1.description": "双实例部署，具有高可用能力，需占用更多的计算资源。",
 "Parameters.flavor1.name": "高可用",
 "Parameters.flavor2.description": "单实例部署。",
 "Parameters.flavor2.name": "单实例",
 "Parameters.flavor3.description": "自定义资源规格部署",
 "Parameters.flavor3.name": "自定义"
 },
 "key": null,
 "pluginTemplate": {
 "changeLog": "支持Kubernetes v1.31; 更新admission-controller组件日志输出为容器标准输出; node-local-dns支持自定义健康检查端口",
 "components": {
 "node-local-dns-admission-controller": {
 "description": "为Pod提供自动注入DNSConfig功能，会将node-local-dns-cache的地址注入到容器的/etc/resolv.conf中，容器业务解析DNS域名会优先使用本地域名解析的缓存服务",
 "kind": "Deployment"
 },
 "node-local-dns-cache": {
 "description": "为集群中每个节点上部署DNS缓存代理提高集群DNS性能",
 "kind": "DaemonSet"
 }
 }
 }
 }
}
```

```
 },
 "description": "NodeLocal DNSCache是运行在集群节点上的守护程序集，通过DNS缓存代理，提高集群DNS性能。"
 }
}
}],
"logoURL": "https://obs.com/plugintemplates/node-local-dnslogo.svg"
}
}]
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind": "PluginTemplateList",
 "apiVersion": "v2",
 "items": [{
 "kind": "PluginTemplate",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "node-local-dns",
 "annotations": {
 "os.modelarts.plugin/release.name": "NodeLocal DNSCache"
 }
 },
 "spec": {
 "optional": true,
 "versions": [{
 "version": "1.6.63",
 "description": "NodeLocal DNSCache improves Cluster DNS performance by running a dns caching agent on cluster nodes as a DaemonSet.",
 "creationtimestamp": "2023-05-20T08:50:31Z",
 "inputs": {
 "parameters": {
 "custom": {
 "annotations": { },
 "enable_dnsconfig_admission": true,
 "enable_namespace_admission": true,
 "image": {
 "args": {
 "healthPort": 8080,
 "interfaceName": "nodelocaldns",
 "setupIptables": false,
 "skipTeardown": true,
 "skipteardown": true,
 "syncInterval": "1ns",
 "upstreamSvc": "coredns"
 },
 "name": "node-cache",
 "pullPolicy": "Always"
 },
 "multiAZBalance": false,
 "multiAZEnabled": false,
 "nameserver": "",
 "ndots": "5",
 "node_match_expressions": [],
 "search": "",
 "tolerations": [{
 "effect": "NoExecute",
 "key": "node.kubernetes.io/not-ready",
 "operator": "Exists",
 "tolerationSeconds": 60
 }, {
 "effect": "NoExecute",
```



```
"zone" : "in-addr.arpa:53"
}, {
 "plugins" : {
 "cache" : {
 "denial" : {
 "size" : 9984,
 "ttl" : 5
 },
 "parameters" : 30,
 "prefetch" : { },
 "success" : {
 "size" : 9984,
 "ttl" : 30
 }
 },
 "debug" : false,
 "errors" : true,
 "forward" : {
 "force_tcp" : true,
 "parameters" : "__PILLAR_CLUSTER_DNS__"
 },
 "health" : {
 "port" : 8080
 },
 "log" : {
 "classes" : "all",
 "format" : "combined"
 },
 "prometheus" : true,
 "reload" : true
 },
 "zone" : "cluster.local:53"
}]
},
"flavor1" : {
 "description" : "High available",
 "is_default" : true,
 "name" : "HA",
 "replicas" : 2,
 "resources" : [{
 "limitsCpu" : "250m",
 "limitsMem" : "512Mi",
 "name" : "node-local-dns-admission-controller",
 "replicas" : 2,
 "requestsCpu" : "250m",
 "requestsMem" : "512Mi"
 }, {
 "limitsCpu" : "500m",
 "limitsMem" : "512Mi",
 "name" : "node-local-dns-cache",
 "requestsCpu" : "25m",
 "requestsMem" : "5Mi"
 }],
 "size" : "large"
},
"flavor2" : {
 "description" : "Has only one instance",
 "name" : "Single",
 "replicas" : 1,
 "resources" : [{
 "limitsCpu" : "250m",
 "limitsMem" : "512Mi",
 "name" : "node-local-dns-admission-controller",
 "replicas" : 1,
 "requestsCpu" : "250m",
 "requestsMem" : "512Mi"
 }, {
 "limitsCpu" : "500m",
 "limitsMem" : "512Mi",
```

```
 "name": "node-local-dns-cache",
 "requestsCpu": "25m",
 "requestsMem": "5Mi"
 }],
 "size": "small"
},
"flavor3": {
 "description": "custom resources",
 "name": "custom-resources",
 "replicas": 2,
 "resources": [{
 "limitsCpu": "250m",
 "limitsMem": "512Mi",
 "name": "node-local-dns-admission-controller",
 "replicas": 2,
 "requestsCpu": "250m",
 "requestsMem": "512Mi"
 }, {
 "limitsCpu": "500m",
 "limitsMem": "512Mi",
 "name": "node-local-dns-cache",
 "requestsCpu": "25m",
 "requestsMem": "5Mi"
 }],
 "size": "custom"
}
},
"translate": {
 "zh_CN": {
 "description": {
 "Parameters": {
 "flavor1": {
 "description": "负责DNSConfig自动注入的控制器双副本部署，提升插件可靠性",
 "name": "高可用"
 },
 "flavor2": {
 "description": "负责DNSConfig自动注入的控制器单副本部署，资源消耗低",
 "name": "单实例"
 },
 "flavor3": {
 "description": "自定义规格",
 "name": "自定义规格"
 }
 },
 "Parameters.flavor1.description": "双实例部署，具有高可用能力，需占用更多的计算资源。",
 "Parameters.flavor1.name": "高可用",
 "Parameters.flavor2.description": "单实例部署",
 "Parameters.flavor2.name": "单实例",
 "Parameters.flavor3.description": "自定义资源规格部署",
 "Parameters.flavor3.name": "自定义"
 },
 "key": null,
 "pluginintemplate": {
 "changeLog": "支持Kubernetes v1.31; 更新admission-controller组件日志输出为容器标准输出; node-local-dns支持自定义健康检查端口",
 "components": {
 "node-local-dns-admission-controller": {
 "description": "为Pod提供自动注入DNSConfig功能，会将node-local-dns-cache的地址注入到容器的/etc/resolv.conf中，容器业务解析DNS域名会优先使用本地域名解析的缓存服务",
 "kind": "Deployment"
 },
 "node-local-dns-cache": {
 "description": "为集群中每个节点上部署DNS缓存代理提高集群DNS性能",
 "kind": "DaemonSet"
 }
 },
 "description": "NodeLocal DNSCache是运行在集群节点上的守护程序集，通过DNS缓存代理，提高集群DNS性能。"
 }
 }
}
```

```
 }
 }
},
"logoURL": "https://obs.com/plugintemplates/node-local-dnslogo.svg"
}
}]
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50005101",
 "error_msg": "Plugin template {name} not found."
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 10.4 查询资源池节点列表 - ListPoolNodes

### 功能介绍

查询资源池节点列表接口用于获取指定资源池中的节点信息列表。该接口适用于以下场景：当需要了解资源池中节点的分布、状态或资源使用情况时，用户可通过此接口查询资源池中的节点列表，以便进行资源监控、分配或管理。使用该接口的前提条件是资源池已创建且处于可用状态，且用户具有访问资源池的权限。查询操作完成后，用户将获得资源池中节点的详细信息，包括节点ID、状态、资源使用情况等，便于后续的资源管理和优化。若资源池不存在、用户无权限访问或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                | 访问级别 | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------|------|------------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:get | Read | pool *           | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                    |      | -                | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes

表 10-18 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的ID，取值自资源池详情的metadata.name 字段。<br><b>约束限制：</b> 只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为36-63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-19 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                 |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| continue | 否    | String | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移标志。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> 取值来自用户上一次分页查询响应结果中 metadata.continue中的值，值为空默认无偏移。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                             |
|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页单次查询返回的资源数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 500。<br><b>默认取值：</b> 500。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-20 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述                                                                                                          |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                  | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String                  | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodeList：节点列表。</li></ul>   |
| metadata   | NodeListMetadata object | <b>参数解释：</b> 节点列表的元信息。                                                                                      |
| items      | Array of Node objects   | <b>参数解释：</b> 节点资源列表。                                                                                        |

表 10-21 NodeListMetadata

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| continue           | String | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移标志。<br><b>取值范围：</b> 取值来自用户上一次分页查询响应结果中metadata.continue中的值，值为空默认无偏移。 |
| remainingItemCount | Long   | <b>参数解释：</b> 分页查询中剩余资源的数量。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                          |

表 10-22 Node

| 参数         | 参数类型                       | 描述                                                                                          |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                     | 参数解释：资源的API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String                     | 参数解释：资源的类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Node：节点。</li></ul>         |
| metadata   | <b>NodeMetadata</b> object | 参数解释：节点资源的元信息。                                                                              |
| spec       | <b>NodeSpec</b> object     | 参数解释：节点资源的规格信息。                                                                             |
| status     | <b>NodeStatus</b> object   | 参数解释：节点资源的状态信息。                                                                             |

表 10-23 NodeMetadata

| 参数                | 参数类型                            | 描述                      |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| name              | String                          | 参数解释：节点名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| creationTimestamp | String                          | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | <b>NodeLabels</b> object        | 参数解释：节点上的标签信息。          |
| annotations       | <b>NodeVOAnnotations</b> object | 参数解释：节点annotations信息。   |

表 10-24 NodeLabels

| 参数                              | 参数类型   | 描述                            |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| os.modelarts.node/cluster       | String | 参数解释：节点所在的集群名称。<br>取值范围：不涉及。  |
| os.modelarts.node/elastic.quota | String | 参数解释：节点绑定的逻辑池。<br>取值范围：不涉及。   |
| os.modelarts.node/nodepool      | String | 参数解释：节点所在的节点池id。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                                                     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.node /batch.uid                           | String | <b>参数解释：</b> 批量创建批次标识。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                               |
| os.modelarts.node /batch.name                          | String | <b>参数解释：</b> 批量创建批次名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                               |
| os.modelarts.node /batch.type                          | String | <b>参数解释：</b> 批量创建批次类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul>                          |
| os.modelarts.node /batch.count                         | String | <b>参数解释：</b> 批量创建的节点个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| os.modelarts/resource.id                               | String | <b>参数解释：</b> 节点的资源id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                |
| os.modelarts/tenant.domain.id                          | String | <b>参数解释：</b> 节点的租户id，记录节点创建在哪个租户账号下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| os.modelarts/tenant.project.id                         | String | <b>参数解释：</b> 节点的项目id，记录节点创建在租户账号下哪个项目中。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                              |
| os.modelarts/billing.status                            | String | <b>参数解释：</b> 节点计费状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：正常状态。</li><li>1：冻结状态。</li><li>2：删除状态或者终止状态。</li></ul> |
| os.modelarts.node /volcano.scheduler.cabinet-exclusive | String | <b>参数解释：</b> 标识该节点是否被整柜作业独占。当被某个整柜作业独占时，该标签存在，标签的值为独占的训练作业ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                        |
| cce.kubectl.kubernetes.io/cabinet                      | String | <b>参数解释：</b> 节点所在tor交换机ip。多个tor交换机ip之间以中划线-分隔。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts.node /underlying.instance.id              | String | <b>参数解释：</b> 节点底层资源的实例ID，如超节点的ECS实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

| 参数                                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.node / ha.redundant.enabled | String | <b>参数解释：</b> 节点是否启用高可用冗余。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启</li><li>• false：未开启</li></ul> |
| os.modelarts.node / nodepoolname         | String | <b>参数解释：</b> 节点所在的节点池名称,最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                     |

表 10-25 NodeVOAnnotations

| 参数                                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/npu-topology-placement | String | <b>参数解释：</b> NPU卡的资源使用拓扑信息，长度为16的二进制编码，右起第一位编码代表卡1。其中，1表示占用，0表示空闲。例如，16卡的机型中卡1和卡15被占用，值为0100000000000001；8卡的机型中卡1和卡7被占用，返回值为0000000001000001。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-26 NodeSpec

| 参数           | 参数类型                               | 描述                                          |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| flavor       | String                             | <b>参数解释：</b> 节点资源规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| os           | <b>Os</b> object                   | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。                      |
| hostNetwork  | <b>NodeNetwork</b> object          | <b>参数解释：</b> 节点网络信息。                        |
| rootVolume   | <b>VolumeVO</b> object             | <b>参数解释：</b> 系统盘信息。                         |
| dataVolumes  | Array of <b>VolumeVO</b> objects   | <b>参数解释：</b> 数据盘信息。                         |
| extendParams | <b>ResourceExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 自定义配置。                         |

表 10-27 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-28 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| vpc            | String           | <b>参数解释：</b> vpc id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet         | String           | <b>参数解释：</b> 子网id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组id集合。                     |

表 10-29 VolumeVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                               |
|-------|---------|--------------------------------------------------|
| count | Integer | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。不指定默认值为1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-30 ResourceExtendParams

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>       |
| postInstall                | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tagPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| XParameterPlaneSubnet    | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |
| nodePoolName             | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                             |

表 10-31 NodeStatus

| 参数                 | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase              | String                        | <b>参数解释：</b> 节点当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Available：节点可用。</li><li>Creating：节点创建中。</li><li>Deleting：节点删除中。</li><li>Abnormal：节点异常。</li><li>Checking：节点自检中。</li></ul> |
| az                 | String                        | <b>参数解释：</b> 节点所在的az。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| privateIp          | String                        | <b>参数解释：</b> 节点的IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| resources          | <b>NodeResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点资源量信息。                                                                                                                                                                                      |
| availableResources | <b>NodeResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点可用资源量信息。                                                                                                                                                                                    |

表 10-32 NodeResource

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                |
|------------------------|--------|-----------------------------------|
| cpu                    | String | 参数解释：节点的CPU核心数量。<br>取值范围：不涉及。     |
| memory                 | String | 参数解释：节点的内存大小。以Gi为单位。<br>取值范围：不涉及。 |
| nvidia.com/gpu         | String | 参数解释：节点的GPU卡数。<br>取值范围：不涉及。       |
| huawei.com/ascend-snt3 | String | 参数解释：节点的snt3型NPU卡数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| huawei.com/ascend-snt9 | String | 参数解释：节点的snt9型NPU卡数量。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 10-33 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询资源池的节点列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind" : "NodeList",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : { },
 "items" : [{
 "kind" : "Node",
 "apiVersion" : "v2",
```



```
"metadata" : {
 "name" : "os-node-created-zlncn",
 "creationTimestamp" : "2022-09-16T05:32:44Z"
},
"spec" : {
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.4ud"
},
"status" : {
 "phase" : "Available",
 "az" : "cn-north-7c",
 "privateIp" : "192.168.0.1",
 "resources" : {
 "cpu" : "3920m",
 "memory" : "6270Mi"
 },
 "availableResources" : {
 "cpu" : "2970m",
 "memory" : "4558Mi"
 }
}
}, {
 "kind" : "Node",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "os-node-created-4s522",
 "creationTimestamp" : "2022-09-16T03:20:53Z"
 },
 "spec" : {
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.4ud"
 },
 "status" : {
 "phase" : "Available",
 "az" : "cn-north-7c",
 "privateIp" : "192.168.0.2",
 "resources" : {
 "cpu" : "3920m",
 "memory" : "6270Mi"
 },
 "availableResources" : {
 "cpu" : "2970m",
 "memory" : "4558Mi"
 }
 }
}, {
 "kind" : "Node",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "os-node-created-v7hfj",
 "creationTimestamp" : "2022-09-16T09:16:37Z"
 },
 "spec" : {
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.4ud"
 },
 "status" : {
 "phase" : "Available",
 "az" : "cn-north-7c",
 "privateIp" : "192.168.0.3",
 "resources" : {
 "cpu" : "3920m",
 "memory" : "6270Mi"
 },
 "availableResources" : {
 "cpu" : "3720m",
 "memory" : "5670Mi"
 }
 }
}
}]
}
```

状态码：404

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.5 批量删除节点 - BatchDeletePoolNodes

功能介绍

批量删除节点接口用于批量删除指定资源池中的节点。该接口适用于以下场景：当需要清理资源池中的冗余节点、重新分配资源或移除故障节点时，用户可通过此接口批量删除指定的节点。使用该接口的前提条件是资源池已创建且处于可用状态，用户具有删除节点的权限，且资源池中至少保留一个节点。删除操作完成后，指定的节点将被永久移除，资源池中剩余的节点将继续提供服务。若资源池不存在、节点不存在、用户无权限操作或资源池中节点不足，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:update | Write | pool *     | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                       |       | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-delete

表 10-34 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                    |

请求参数

表 10-35 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                            |
|-----------------|------|------------------|-----------------------------------------------|
| deleteNodeNames | 是    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 待删除的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

OK。

状态码：404

表 10-36 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

批量删除节点。

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-delete
{
 "deleteNodeNames": ["os-node-created-mnmcf"]
}
```

响应示例

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.6 批量更新节点 - BatchUpdatePoolNodes

功能介绍

批量更新节点接口用于同时修改多个节点的配置或属性，支持批量操作时各节点独立执行更新流程。该接口适用于以下场景：当用户需统一升级节点软件版本、批量处理选中节点的资源标签、调整资源分配策略、应用安全补丁或同步配置变更时，可通过此接口批量更新目标节点，确保每个节点的更新过程互不影响。使用该接口的前提条件包括：目标节点已存在且用户具备管理员权限，节点需处于可操作状态（如非锁定或维护中），批量操作时需提供有效的节点列表及更新参数（如配置项、版本号等）作为输入。操作完成后，指定节点将应用新配置并更新状态为可用，原有配置将被覆盖。若节点不存在、用户权限不足、节点状态异常（如正在维护）、更新参数不合规或输入参数缺失，接口将返回对应错误信息（如404未找到节点、403权限拒绝、400参数校验失败等）。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-update

表 10-37 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。取值资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |

请求参数

表 10-38 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                             |
|-----------|------|------------------|------------------------------------------------|
| nodeNames | 是    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 需要更新的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action             | 是    | String                   | <b>参数解释：</b> 节点更新的类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>openHaRedundant：开启节点的高可用冗余标签</li><li>closeHaRedundant：关闭节点的高可用冗余标签</li><li>createTags：批量添加节点资源标签</li><li>deleteTags：批量删除节点资源标签</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| haRedundant Effect | 否    | String                   | <b>参数解释：</b> 高可用冗余标签效果。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NoSchedule：禁止调度</li><li>NoExecute：禁止执行。</li></ul> <b>默认取值：</b> NoSchedule。                                                                               |
| driver             | 否    | NodeDriver object        | <b>参数解释：</b> 节点的驱动状版本和状态信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                   |
| tags               | 否    | Array of NodeTag objects | <b>参数解释：</b> 需要批量操作的资源标签列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                   |

表 10-39 NodeDriver

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| version        | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点上驱动的版本号。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| updateStrategy | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点驱动升级策略。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。  |

表 10-40 NodeTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 键。标签的键可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_:=+~@字符，但首尾不能包含空格，且不能以_sys_开头。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | 是    | String | <b>参数解释：</b> 值。标签的值可以包含任意语种的字母、数字和空格，以及_:=+~@字符，但首尾不能包含空格。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。             |

响应参数

状态码：200

表 10-41 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型             | 描述                        |
|------------------|------------------|---------------------------|
| successNodeNames | Array of strings | <b>参数解释：</b> 更新成功的节点名称列表。 |
| failNodeNames    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 更新失败的节点名称列表。 |

状态码：404

表 10-42 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

## 请求示例

- 开启节点高可用冗余。  

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-update
{
 "nodeNames": ["os-node-created-xzz78"],
 "action": "openHaRedundant"
}
```
- 关闭节点高可用冗余。  

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-update
{
 "nodeNames": ["os-node-created-xzz78"],
 "action": "closeHaRedundant"
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "successNodeNames": [{
 "name": "os-node-created-xzz78",
 "status": "success"
 }]
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.7 批量对节点功能上锁 - BatchLockPoolNodes

## 功能介绍

批量对节点功能上锁接口用于批量对指定节点的功能进行上锁操作，被上锁的功能在控制台将无法正常使用。该接口适用于以下场景：当需要临时禁用某些节点的功能以



防止误操作、进行系统维护或测试时，用户可通过此接口批量对节点功能进行上锁。使用该接口的前提条件是节点功能已存在且用户具有管理员权限。上锁操作完成后，指定节点的功能将在控制台被禁用，无法进行相关操作。若节点功能不存在、用户无权限操作或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-lock

表 10-43 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。取值资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |

请求参数

表 10-44 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                |
|-----------|------|------------------|---------------------------------------------------|
| nodeNames | 是    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 需要变更锁状态的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                         |
|---------|------|------------------|--------------------------------------------|
| actions | 是    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 变更的功能类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 10-45 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                            | 描述                              |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| nodes | Array of NodesResultMsg objects | <b>参数解释：</b> 批量操作的资源池节点ID列表及状态。 |

表 10-46 NodesResultMsg

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | String | <b>参数解释：</b> 解锁的资源池节点ID，取自节点详情metadata.name字段的值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                               |
| status | String | <b>参数解释：</b> 资源池节点批量操作结果。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>failed：操作失败。</li><li>success：操作成功。</li></ul> |

状态码：404

表 10-47 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

请求示例

批量对节点功能上锁。

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-lock
{
 "nodeNames": ["os-node-created-xzz78"],
 "actions": ["delete"]
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "nodes": [{
 "name": "os-node-created-xzz78",
 "status": "success"
 }]
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.8 批量对节点功能解锁 - BatchUnlockPoolNodes

## 功能介绍

批量对节点功能解锁接口用于批量解除指定节点功能的锁定状态，使被上锁的功能在控制台恢复正常可用状态。该接口适用于以下场景：当需要恢复被锁定的节点功能以正常使用、完成系统维护或测试后，用户可通过此接口批量对节点功能进行解锁。使用该接口的前提条件是节点功能已被上锁且用户具有管理员权限。解锁操作完成后，指定节点的功能将在控制台恢复正常，用户可以正常使用相关功能。若节点功能未被锁定、用户无权限操作或请求参数无效，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-unlock

表 10-48 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。取值资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |

请求参数

表 10-49 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                |
|-----------|------|------------------|---------------------------------------------------|
| nodeNames | 是    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 需要变更锁状态的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |
| actions   | 是    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 变更的功能类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。        |

响应参数

状态码：200

表 10-50 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                            | 描述                      |
|-------|---------------------------------|-------------------------|
| nodes | Array of NodesResultMsg objects | 参数解释：批量操作的资源池节点ID列表及状态。 |

表 10-51 NodesResultMsg

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | String | 参数解释：解锁的资源池节点ID，取自节点详情metadata.name字段的值。<br>取值范围：不涉及。                                                               |
| status | String | 参数解释：资源池节点批量操作结果。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>failed：操作失败。</li><li>success：操作成功。</li></ul> |

状态码：404

表 10-52 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

批量对节点功能解锁。

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-unlock
{
 "nodeNames": ["os-node-created-xzz78"],
 "actions": ["delete"]
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "nodes": [{
 "name": "os-node-created-xzz78",
 "status": "success"
 }]
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.9 重置节点 - BatchResetPoolNodes

## 功能介绍

重置节点接口用于将指定节点恢复到初始状态，清除节点上的数据和配置。该接口适用于以下场景：当节点出现故障、配置错误、需要重新部署或进行系统恢复时，用户可通过此接口重置节点，使其恢复到出厂或初始状态。使用该接口的前提条件是节点已存在且用户具有管理员权限。重置操作完成后，节点上的所有数据和配置将被清除，节点将被重新启动并恢复到初始状态。若节点不存在、用户无权限操作或节点处于不可重置状态（如正在运行任务），接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-reset

表 10-53 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。取值资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |

请求参数

表 10-54 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                  |
|---------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nodeNames     | 是    | Array of strings                     | <b>参数解释：</b> 需要重置的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                      |
| rollingConfig | 是    | <a href="#">rollingConfig</a> object | <b>参数解释：</b> 节点重置是滚动配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                        |
| nodeConfig    | 否    | <a href="#">nodeConfig</a> object    | <b>参数解释：</b> 节点配置参数。<br><b>约束限制：</b> 该参数待下线。超节点禁传此参数，非超节点亦不推荐传递此参数。重置配置参数会从节点所在的nodepool自动取值， 若需要重置时修改某参数， 可先修改nodepool相关参数， 再进行重置。 |

表 10-55 rollingConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| strategy       | 是    | String  | <p><b>参数解释：</b>滚动策略。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>RollingByNumber：表示按节点数量设置最大同时重置节点数量，例如10，表示单次最多重置10个节点</li><li>RollingByPercent：表示按百分比设置最大同时重置节点数量。例如10，表示单次最多重置10%的节点</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| maxUnavailable | 是    | Integer | <p><b>参数解释：</b>滚动重置的节点数量或者节点比例，当strategy为RollingByNumber时，表示允许同时重置的节点数量，当strategy为RollingByPercent时，表示允许同时重置的最大节点比例。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                          |

表 10-56 nodeConfig

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                   |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| os        | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>节点的镜像名称，如果不设置则取name字段的值</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>   |
| name      | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>节点的镜像名称，如果os字段不设置才取此字段的值。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> |
| imageId   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>节点的镜像ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                  |
| imageType | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>节点的镜像类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p>                  |



| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| runtime | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器运行时。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 只能是[docker, containerd]其中一个。 |

响应参数

状态码：200

表 10-57 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述                                         |
|--------|--------|--------------------------------------------|
| job_id | String | <b>参数解释：</b> 异步任务的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

状态码：404

表 10-58 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

请求示例

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-reset
{
 "nodeNames": ["os-node-created-lv29s"],
 "rollingConfig": {
 "strategy": "RollingByPercent",
 "maxUnavailable": 25
 },
 "nodeConfig": {
 "imageId": "3f2ee6e8-b19b-4683-8c9d-c10b197d51d6",
 "imageType": "private"
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "job_id": "f234a869-f8ee-4b51-8255-3cbede368aba"
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.10 节点规格变更 - BatchResizePoolNodes

## 功能介绍

节点规格变更接口用于调整指定节点的规格（如步长），例如将节点从8节点超节点扩容到16节点超节点。该接口适用于以下场景：当需要根据业务需求调整节点的资源容量、优化资源利用率或进行系统升级时，用户可通过此接口变更节点的规格。使用该接口的前提条件是节点已创建且处于可变更状态，目标规格在支持范围内，且用户具有管理员权限。规格变更完成后，节点的资源容量将按新规格调整，相关服务和配置将重新加载以适应新的规格。若节点不存在、节点状态不允许变更、目标规格不支持或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-resize

表 10-59 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。取值资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |

## 请求参数

表 10-60 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                    |
|--------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| nodes  | 是    | Array of <a href="#">ResizeNodeInfo</a> objects | <b>参数解释：</b> 扩缩容的超节点批次信息。<br><b>约束限制：</b> 单次最多50个超节点。 |
| source | 是    | <a href="#">NodeResizeParams</a> object         | <b>参数解释：</b> 超节点变更的源节点池和规格信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。    |
| target | 是    | <a href="#">NodeResizeParams</a> object         | <b>参数解释：</b> 超节点变更的目标节点池和规格信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。   |

表 10-61 ResizeNodeInfo

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                 |
|-----------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| batchUID        | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 节点批次ID，批次变更时需要，可以从节点的os.modelarts.node/batch.uid标签中获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| deleteNodeNames | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 批次缩容场景，指定要缩容的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                             |

表 10-62 NodeResizeParams

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                               |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| nodePool     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点池。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| flavor       | 否    | String | <b>参数解释：</b> 规格。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。  |
| creatingStep | 否    | Object | <b>参数解释：</b> 步长。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                            |

响应参数

状态码：200

OK。

状态码：404

表 10-63 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

将超节点批次e7d2ad87-f082-445e-ade0-e493147a1570从8节点扩容到10节点。

```
/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/scale-hyperinstance-batch

{
 "nodes": [{
 "batchUID": "e7d2ad87-f082-445e-ade0-e493147a1570"
 }],
 "source": {
 "nodePool": "np01",
 "flavor": "modelarts.bm.npu.arm.snt9c",
 "creatingStep": {
 "type": "hyperinstance",
 "step": 8
 }
 },
 "target": {
 "nodePool": "np02",
 "flavor": "modelarts.bm.npu.arm.snt9c",
 "creatingStep": {
 "type": "hyperinstance",
 "step": 10
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{}
```

状态码：404

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.11 批量迁移节点 - BatchMigratePoolNodes

## 功能介绍

批量迁移节点接口用于在资源池之间批量迁移节点，将节点从一个资源池迁移到另一个资源池。该接口适用于以下场景：当资源池的节点分布不均衡、需要进行集群维护或业务扩展时，用户可通过此接口将指定节点从一个资源池迁移到另一个资源池。使用该接口的前提条件是资源池中至少包含两个节点，且目标资源池具备足够的资源容量（如IP地址等）以接收迁移节点。若资源池只有一个节点、目标集群资源不足、节点状态不支持迁移或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-migrate

表 10-64 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。该字段取自资源池metadata.name字段的值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                          |

## 请求参数

表 10-65 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| migrateNodeNames | 是    | Array of strings           | <b>参数解释：</b> 待迁移的节点名称列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                   |
| fromClusterName  | 是    | String                     | <b>参数解释：</b> 迁移起始集群名称。<br>专属算力资源时该字段与源资源池名称相同，取自源资源池 metadata.name字段的值；<br>轻量算力集群时该字段取自迁移节点 metadata.labels[os.modelarts.node/cluster]字段的值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。      |
| toClusterName    | 是    | String                     | <b>参数解释：</b> 迁移目标集群名称。<br>专属算力资源时该字段与源资源池名称相同，取自目标资源池 metadata.name字段的值；<br>轻量算力集群时该字段取自目标资源池内节点 metadata.labels[os.modelarts.node/cluster]字段的值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| toPoolName       | 否    | String                     | <b>参数解释：</b> 迁移目标资源池名称。该字段取自目标资源池 metadata.name字段的值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                             |
| resourceSpec     | 否    | MigrateResourceSpec object | <b>参数解释：</b> 迁移节点在目标资源池中配置信息。节点跨资源池迁移时参数必填。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                |

表 10-66 MigrateResourceSpec

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                               |
|---------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor              | 是    | String                                    | <b>参数解释：</b> 资源规格名称，跨资源池迁移时该参数必传。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| creatingStep        | 否    | <b>CreatingStep</b> object                | <b>参数解释：</b> 资源步长信息。整柜或超节点迁移时，需要传递步长信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                     |
| nodePool            | 否    | String                                    | <b>参数解释：</b> 资源迁移的目标节点池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |
| rootVolume          | 否    | <b>RootVolume</b> object                  | <b>参数解释：</b> 目标节点池的系统盘信息，新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                          |
| dataVolumes         | 否    | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | <b>参数解释：</b> 目标节点池的数据盘信息，新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                          |
| volumeGroup Configs | 否    | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置，新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                          |
| labels              | 否    | Map<String,String>                        | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对，非特权池不能指定。新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                       |
| taints              | 否    | Array of <b>Taints</b> objects            | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                    |
| tags                | 否    | Array of <b>UserTags</b> objects          | <b>参数解释：</b> 资源标签。新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                 |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述                                                                 |
|--------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| network      | 否    | <a href="#">NodeNetwork object</a>          | <b>参数解释：</b> 网络配置，非特权池不能指定。新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。          |
| extendParams | 否    | <a href="#">ResourceExtendParams object</a> | <b>参数解释：</b> 自定义配置，比如设置节点dockerSize。新建节点池时有效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 10-67 CreatingStep

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 10-68 RootVolume

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 10-69 DataVolumeItem

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                |
|--------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | 是    | String                              | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | 是    | String                              | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                    |
| count        | 否    | Integer                             | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                           |
| extendParams | 是    | <b>VolumeExtendParams</b><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                             |

表 10-70 VolumeExtendParams

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 10-71 VolumeGroupConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                |
|----------------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | 是    | String           | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                        |
| dockerThinPool | 否    | Integer          | <b>参数解释：</b> 资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                |
| lvmConfig      | 否    | LvmConfig object | <b>参数解释：</b> LVM 配置管理。                                                                                                                            |
| types          | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 存储类型。可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定 dataVolumes 时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 10-72 LvmConfig

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                         |
|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | 是    | String | <b>参数解释：</b> LVM 写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                           |

表 10-73 Taints

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------|------|--------|-------------------------|
| key    | 是    | String | 参数解释：键。<br>取值范围：不涉及。    |
| value  | 否    | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。    |
| effect | 是    | String | 参数解释：作用效果。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-74 UserTags

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                      |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 参数解释：键。不得以"CCE-"或"<br>_type_baremetal"开头"。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | 是    | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。                                    |

表 10-75 NodeNetwork

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                        |
|----------------|------|------------------|---------------------------|
| vpc            | 否    | String           | 参数解释：vpc id。<br>取值范围：不涉及。 |
| subnet         | 否    | String           | 参数解释：子网id。<br>取值范围：不涉及。   |
| securityGroups | 否    | Array of strings | 参数解释：安全组id集合。             |

表 10-76 ResourceExtendParams

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize 的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>      |
| postInstall                | 否    | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| runtime                    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                             |
|--------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tagPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| XParameterPlaneSubnet    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |
| nodePoolName             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                             |

响应参数

状态码：200

表 10-77 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述                                         |
|--------|--------|--------------------------------------------|
| job_id | String | <b>参数解释：</b> 异步任务的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

状态码：404

表 10-78 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

## 请求示例

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-migrate
{
 "migrateNodeNames": ["os-node-created-zrxm7"],
 "fromClusterName": "lite-cluster-1dc682c4-e04d-11ee-bda6-0255ac1001ba",
 "toClusterName": "lite-cluster-d3a65087-38e4-11ef-a12c-0255ac100b03",
 "toPoolName": "pool-9d3f-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036",
 "resourceSpec": {
 "flavor": "modelarts.vm.2u4g"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "job_id": "66798666-6778-443f-9f8a-56c9ea6d719c"
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.12 批量为节点绑定逻辑子池 - BatchBindPoolNodes

## 功能介绍

批量为节点绑定逻辑子池接口用于在物理专属池开启节点绑定功能时，对逻辑子池中的节点进行逻辑子池的换绑操作。该接口适用于以下场景：当需要重新分配资源、调整业务负载或优化资源使用效率时，用户可通过此接口将指定节点从当前逻辑子池迁移到另一个逻辑子池。使用该接口的前提条件是物理专属池已开启节点绑定功能，且目标逻辑子池已存在并具备足够的资源容量。绑定操作完成后，节点将从原逻辑子池解绑并绑定到目标逻辑子池，原逻辑子池的节点数减少，目标逻辑子池的节点数增加。若节点未绑定到任何逻辑子池、目标逻辑子池不存在或资源不足，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/batch-bind

表 10-79 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池ID。取值资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |

请求参数

表 10-80 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                                             |
|-------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| nodes | 是    | Array of <a href="#">BindNodeItem</a> objects | <b>参数解释：</b> 需要进行换绑的节点列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |



| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                              |
|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| drain | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否对换绑的节点进行排水。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：排水</li><li>• false：不排水</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-81 BindNodeItem

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                        |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 是    | String | <b>参数解释：</b> 换绑的节点的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                     |
| quotaName | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点绑定的逻辑子池的ID。值为空则节点不绑定任何逻辑子池。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

OK。

状态码：404

表 10-82 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

请求示例

将节点绑定到逻辑子池pool-a26d-prjid中。

```
POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/batch-bind
{
 "nodes": [{
 "name": "os-node-created-8888g",
 "quotaname": "pool-a26d-prjid"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{ }
```

状态码：404

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.13 查询资源池单个节点详情 - ShowPoolNode

功能介绍

查询资源池中的单个节点接口用于获取指定资源池内单个节点的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解节点资源分配、详细信息时，可通过此接口获取节点的类型、状态、配置参数及关联服务等信息。使用该接口的前提条件是目标资源池已存在且用户具备查看权限，同时需提供有效的资源池标识符作为输入参数。接口调用后，系统将返回资源池中单个节点数据；若资源池不存在、用户权限不足或输入参数无效，接口将返回对应的错误信息（如404未找到资源池或403权限拒绝）。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodes/{node\_name}

表 10-83 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。             |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的ID，取值自资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为36-63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| node_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 节点名称。取值节点详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                          |

## 请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-84 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                | 描述                                                                                          |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String              | 参数解释：资源的API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String              | 参数解释：资源的类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Node：节点。</li></ul>         |
| metadata   | NodeMetadata object | 参数解释：节点资源的元信息。                                                                              |
| spec       | NodeSpec object     | 参数解释：节点资源的规格信息。                                                                             |
| status     | NodeStatus object   | 参数解释：节点资源的状态信息。                                                                             |

表 10-85 NodeMetadata

| 参数                | 参数类型                     | 描述                      |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| name              | String                   | 参数解释：节点名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| creationTimestamp | String                   | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | NodeLabels object        | 参数解释：节点上的标签信息。          |
| annotations       | NodeVOAnnotations object | 参数解释：节点annotations信息。   |

表 10-86 NodeLabels

| 参数                              | 参数类型   | 描述                           |
|---------------------------------|--------|------------------------------|
| os.modelarts.node/cluster       | String | 参数解释：节点所在的集群名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| os.modelarts.node/elastic.quota | String | 参数解释：节点绑定的逻辑池。<br>取值范围：不涉及。  |

| 参数                                                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.node/nodepool                            | String | <b>参数解释：</b> 节点所在的节点池id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| os.modelarts.node/batch.uid                           | String | <b>参数解释：</b> 批量创建批次标识。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                               |
| os.modelarts.node/batch.name                          | String | <b>参数解释：</b> 批量创建批次名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                               |
| os.modelarts.node/batch.type                          | String | <b>参数解释：</b> 批量创建批次类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul>                          |
| os.modelarts.node/batch.count                         | String | <b>参数解释：</b> 批量创建的节点个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| os.modelarts/resource.id                              | String | <b>参数解释：</b> 节点的资源id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                |
| os.modelarts/tenant.domain.id                         | String | <b>参数解释：</b> 节点的租户id，记录节点创建在哪个租户账号下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                 |
| os.modelarts/tenant.project.id                        | String | <b>参数解释：</b> 节点的项目id，记录节点创建在租户账号下哪个项目中。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                              |
| os.modelarts/billing.status                           | String | <b>参数解释：</b> 节点计费状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：正常状态。</li><li>1：冻结状态。</li><li>2：删除状态或者终止状态。</li></ul> |
| os.modelarts.node/volcano.scheduler.cabinet-exclusive | String | <b>参数解释：</b> 标识该节点是否被整柜作业独占。当被某个整柜作业独占时，该标签存在，标签的值为独占的训练作业ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                        |
| cce.kubectl.kubernetes.io/cabinet                     | String | <b>参数解释：</b> 节点所在tor交换机ip。多个tor交换机ip之间以中划线-分隔。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts.node/underlying.instance.id              | String | <b>参数解释：</b> 节点底层资源的实例ID，如超节点的ECS实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |

| 参数                                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.node / ha.redundant.enabled | String | <b>参数解释：</b> 节点是否启用高可用冗余。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启</li><li>• false：未开启</li></ul> |
| os.modelarts.node / nodepoolname         | String | <b>参数解释：</b> 节点所在的节点池名称,最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-, -default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                    |

表 10-87 NodeVOAnnotations

| 参数                                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/npu-topology-placement | String | <b>参数解释：</b> NPU卡的资源使用拓扑信息，长度为16的二进制编码，右起第一位编码代表卡1。其中，1表示占用，0表示空闲。例如，16卡的机型中卡1和卡15被占用，值为0100000000000001；8卡的机型中卡1和卡7被占用，返回值为0000000001000001。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-88 NodeSpec

| 参数           | 参数类型                               | 描述                                          |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| flavor       | String                             | <b>参数解释：</b> 节点资源规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| os           | <b>Os</b> object                   | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。                      |
| hostNetwork  | <b>NodeNetwork</b> object          | <b>参数解释：</b> 节点网络信息。                        |
| rootVolume   | <b>VolumeVO</b> object             | <b>参数解释：</b> 系统盘信息。                         |
| dataVolumes  | Array of <b>VolumeVO</b> objects   | <b>参数解释：</b> 数据盘信息。                         |
| extendParams | <b>ResourceExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 自定义配置。                         |

表 10-89 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-90 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| vpc            | String           | <b>参数解释：</b> vpc id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet         | String           | <b>参数解释：</b> 子网id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组id集合。                     |

表 10-91 VolumeVO

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                               |
|-------|---------|--------------------------------------------------|
| count | Integer | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。不指定默认值为1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-92 ResourceExtendParams

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>       |
| postInstall                | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |



| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tagPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| XParameterPlaneSubnet    | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |
| nodePoolName             | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                             |

表 10-93 NodeStatus

| 参数                 | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase              | String                        | <b>参数解释：</b> 节点当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Available：节点可用。</li><li>Creating：节点创建中。</li><li>Deleting：节点删除中。</li><li>Abnormal：节点异常。</li><li>Checking：节点自检中。</li></ul> |
| az                 | String                        | <b>参数解释：</b> 节点所在的az。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| privateIp          | String                        | <b>参数解释：</b> 节点的IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| resources          | <b>NodeResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点资源量信息。                                                                                                                                                                                      |
| availableResources | <b>NodeResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点可用资源量信息。                                                                                                                                                                                    |

表 10-94 NodeResource

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                |
|------------------------|--------|-----------------------------------|
| cpu                    | String | 参数解释：节点的CPU核心数量。<br>取值范围：不涉及。     |
| memory                 | String | 参数解释：节点的内存大小。以Gi为单位。<br>取值范围：不涉及。 |
| nvidia.com/gpu         | String | 参数解释：节点的GPU卡数。<br>取值范围：不涉及。       |
| huawei.com/ascend-snt3 | String | 参数解释：节点的snt3型NPU卡数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| huawei.com/ascend-snt9 | String | 参数解释：节点的snt9型NPU卡数量。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 10-95 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询资源池单个节点详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodes/{node_name}
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "Node",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "os-node-created-zlncn",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T05:32:44Z"
 },
}
```

```
"spec": {
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud"
},
"status": {
 "phase": "Available",
 "az": "xx-xxxx-xx",
 "privateIp": "192.168.0.1",
 "resources": {
 "cpu": "3920m",
 "memory": "6270Mi"
 },
 "availableResources": {
 "cpu": "2970m",
 "memory": "4558Mi"
 }
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.14 查询事件列表 - ListEvents

## 功能介绍

查询事件列表接口用于获取系统中记录的事件信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控系统状态、排查问题或进行审计时，可通过此接口查询系统中发生的事件记录。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且系统中已存在事件记录。查询操作完成后，接口将返回事件列表，包含事件ID、类型、时间、描述等信息。若用户无权限、事件记录不存在或查询参数有误，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:get | Read | pool *     | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                    |      | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

GET /v1/{project\_id}/events

表 10-96 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-97 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource | 是    | String | <b>参数解释：</b> 事件所属资源类型。可选值为pools，表示资源池。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name     | 是    | String | <b>参数解释：</b> 事件所属资源名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 单页查询最大数量，该值为空或者0时默认返回500条记录，单页最大允许查询500条记录。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                           |
| continue | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 分页查询的上一页标记，内容为UUID字符串，查询第一页时为为空。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                      |
| since    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 事件开始时间戳。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                              |
| until    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 事件结束时间戳。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                              |
| type     | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 事件类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Normal：正常</li><li>• Warning：异常</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-98 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                        | 描述                                                                                                       |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                      | <b>参数描述：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1</li></ul>            |
| kind       | String                      | <b>参数描述：</b> 资源类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>EventList：事件列表</li></ul> |
| metadata   | EventListMeta object        | <b>参数描述：</b> 事件列表的元信息。                                                                                   |
| items      | Array of EventModel objects | <b>参数描述：</b> 事件列表。                                                                                       |

表 10-99 EventListMeta

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                        |
|--------------------|---------|-------------------------------------------|
| continue           | String  | <b>参数描述：</b> 分页标记。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| remainingItemCount | Integer | <b>参数描述：</b> 分页剩余数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-100 EventModel

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数描述：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1</li></ul>                          |
| kind       | String | <b>参数描述：</b> 资源类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Event：事件</li></ul>                     |
| type       | String | <b>参数描述：</b> 事件类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Normal：正常</li><li>Warning：异常</li></ul> |

| 参数             | 参数类型    | 描述                            |
|----------------|---------|-------------------------------|
| firstTimestamp | String  | 参数描述：事件第一次出现时间。<br>取值范围：不涉及。  |
| lastTimestamp  | String  | 参数描述：事件最后一次出现时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| count          | Integer | 参数描述：事件连续出现次数。<br>取值范围：不涉及。   |
| reason         | String  | 参数描述：事件产生的原因。<br>取值范围：不涉及。    |
| message        | String  | 参数描述：事件详细信息。<br>取值范围：不涉及。     |

状态码：400

表 10-101 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 10-102 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

分页查询资源池pool-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036的事件列表。

```
/v1/{project_id}/events?
resource=pools&name=pool-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036&limit=5&continue=cde36780-1120-4753
-bf75-0edb9ebd5a9e
```

```
{ }
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind" : "EventList",
 "apiVersion" : "v1",
 "metadata" : {
 "continue" : "52eddc13-cfad-42d3-ae4-92fea5813e7f"
 },
 "items" : [{
 "kind" : "Event",
 "apiVersion" : "v1",
 "type" : "Warning",
 "firstTimestamp" : "2022-12-30T02:16:19Z",
 "lastTimestamp" : "2022-12-30T02:16:19Z",
 "count" : 1,
 "reason" : "PoolResourcesStatusChange",
 "message" : "Pool resources status changed, available/abnormal/creating/deleting count from 1/0/0/0 to 0/1/0/0, timestamp: 1672366579."
 }, {
 "kind" : "Event",
 "apiVersion" : "v1",
 "type" : "Normal",
 "firstTimestamp" : "2023-01-02T09:02:45Z",
 "lastTimestamp" : "2023-01-02T09:02:45Z",
 "count" : 1,
 "reason" : "PoolResourcesStatusChange",
 "message" : "Pool resources status changed, available/abnormal/creating/deleting count from 0/1/0/0 to 1/0/0/0, timestamp: 1672650165."
 }, {
 "kind" : "Event",
 "apiVersion" : "v1",
 "type" : "Warning",
 "firstTimestamp" : "2023-01-16T06:55:35Z",
 "lastTimestamp" : "2023-01-16T06:55:35Z",
 "count" : 1,
 "reason" : "PoolStatusChange",
 "message" : "Pool status changed, from Running to Abnormal, details: ."
 }, {
 "kind" : "Event",
 "apiVersion" : "v1",
 "type" : "Warning",
 "firstTimestamp" : "2023-01-16T06:57:51Z",
 "lastTimestamp" : "2023-01-16T06:57:51Z",
 "count" : 1,
 "reason" : "PoolResourcesStatusChange",
 "message" : "Pool resources status changed, available/abnormal/creating/deleting count from 1/0/0/0 to 0/1/0/0, timestamp: 1673852271."
 }, {
 "kind" : "Event",
 "apiVersion" : "v1",
 "type" : "Normal",
 "firstTimestamp" : "2023-01-29T02:29:04Z",
 "lastTimestamp" : "2023-01-29T02:29:04Z",
 "count" : 1,
 "reason" : "PoolStatusChange",
 "message" : "Pool status changed, from Abnormal to Running."
 }]
}
```

**状态码：400**

Bad Request。



```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request."
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "Pool {name} not found."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK。          |
| 400 | Bad Request。 |
| 404 | Not Found。   |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.15 创建网络资源 - CreateNetwork

## 功能介绍

创建网络资源接口用于在系统中创建新的网络资源。该接口适用于以下场景：当需要为业务扩展、资源规划或网络架构调整时，用户可通过此接口创建新的网络资源，如虚拟网络、子网或路由等。使用该接口的前提条件是用户具有管理员权限，并且系统中具备足够的资源支持新网络资源的创建。创建操作完成后，新的网络资源将被成功添加到系统中，并可用于后续的业务配置。若用户无权限、资源不足或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

网络资源的创建是一个异步过程，需要等待网络状态正常后方可正常使用。使用非正常状态下的网络创建资源池，系统会报错。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:network:create | Write | network*       | -                                                                                                                                  | -  | -      |
|                          |       | -              | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/networks

表 10-103 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

请求参数

表 10-104 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                           |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> API版本。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• v1</li></ul> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                            |
|----------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | 是    | String                         | 参数解释：资源类型。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Network：网络</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| metadata | 是    | NetworkMetadataCreation object | 参数解释：网络资源的 metadata 信息。<br>约束限制：不涉及。                                                                          |
| spec     | 是    | NetworkSpec object             | 参数解释：网络资源的描述信息。<br>约束限制：不涉及。                                                                                  |

表 10-105 NetworkMetadataCreation

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                           |
|--------|------|------------------------------|------------------------------|
| labels | 是    | NetworkMetadataLabels object | 参数解释：网络资源的标签信息。<br>约束限制：不涉及。 |

表 10-106 NetworkMetadataLabels

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                    |
|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name         | 是    | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>取值范围：只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为4-32。          |
| os.modelarts/workspace.id | 否    | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-107 NetworkSpec

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                                                 |
|------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr       | 是    | String                   | 参数解释：网络的cidr值。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>172.16.0.0/12~24</li><li>192.168.0.0/16~24</li></ul> |
| connection | 否    | NetworkConnection object | 参数解释：当前网络与其他资源的连通信息。                                                                                               |

表 10-108 NetworkConnection

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                 |
|--------------------|------|-------------------------------------|--------------------|
| peerConnectionList | 否    | Array of PeerConnectionItem objects | 参数解释：Peer方式打通网络列表。 |

表 10-109 PeerConnectionItem

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                       |
|----------------|------|---------|------------------------------------------|
| peerVpcId      | 是    | String  | 参数解释：对端的VPC ID。<br>取值范围：不涉及。             |
| peerSubnetId   | 是    | String  | 参数解释：对端的子网ID。<br>取值范围：不涉及。               |
| defaultGateway | 否    | Boolean | 参数解释：创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br>取值范围：不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 10-110 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                   | 描述                                                                                          |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                 | 参数解释：资源的API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1。</li></ul> |
| kind       | String                 | 参数解释：资源的类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Network：网络。</li></ul>      |
| metadata   | NetworkMetadata object | 参数解释：网络资源的元信息。                                                                              |
| spec       | NetworkSpec object     | 参数解释：网络资源的规格信息。                                                                             |
| status     | NetworkStatus object   | 参数解释：网络资源的状态信息。                                                                             |

表 10-111 NetworkMetadata

| 参数                | 参数类型                              | 描述                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| name              | String                            | 参数解释：网络资源的ID。<br>取值范围：不涉及。                           |
| creationTimestamp | String                            | 参数解释：网络的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | NetworkMetadataLabels object      | 参数解释：网络的标签信息。                                        |
| annotations       | NetworkMetadataAnnotations object | 参数解释：网络的注释信息。                                        |

表 10-112 NetworkMetadataLabels

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                           |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>取值范围：只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为4-32。 |

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>workspace.id | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-113 NetworkMetadataAnnotations

| 参数                           | 参数类型   | 描述                                                   |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description | String | <b>参数解释：</b> 网络的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不能包含字符!<>=&""。 |

表 10-114 NetworkSpec

| 参数         | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr       | String                                   | <b>参数解释：</b> 网络的cidr值。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>172.16.0.0/12~24</li><li>192.168.0.0/16~24</li></ul> |
| connection | <a href="#">NetworkConnection</a> object | <b>参数解释：</b> 当前网络与其他资源的连通信息。                                                                                                      |

表 10-115 NetworkConnection

| 参数                 | 参数类型                                                | 描述                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| peerConnectionList | Array of <a href="#">PeerConnectionItem</a> objects | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络列表。 |

表 10-116 PeerConnectionItem

| 参数           | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------|--------|----------------------------------------------|
| peerVpcId    | String | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| peerSubnetId | String | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-117 NetworkStatus

| 参数               | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase            | String                                     | <b>参数解释：</b> 网络资源的当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：网络创建中。</li><li>• Active：网络正常。</li><li>• Abnormal：网络异常。</li></ul> |
| connectionStatus | <b>NetworkConnect<br/>ionStatus</b> object | <b>参数解释：</b> 网络与其他云服务联通状态。                                                                                                                                       |

表 10-118 NetworkConnectionStatus

| 参数                       | 参数类型                                                  | 描述                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| peerConnectionSt<br>atus | Array of <b>PeerConnectionS<br/>tatus</b> objects     | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络的状态信息列表。   |
| sfsTurboStatus           | Array of <b>SfsTurboConnecti<br/>onStatus</b> objects | <b>参数解释：</b> 网络可连通的SFS Turbo信息列表。 |

表 10-119 PeerConnectionStatus

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                   |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|
| peerVpclId     | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| peerSubnetId   | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。           |
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关。<br><b>取值范围：</b> 默认为false不创建。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase | String | <b>参数解释：</b> 网络的连接状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Connecting：网络连接中</li><li>Active：网络连接正常</li><li>Abnormal：网络连接不正常</li></ul> |

表 10-120 SfsTurboConnectionStatus

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | <b>参数解释：</b> sfsTurbo实例的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| sfsId          | String | <b>参数解释：</b> sfsTurbo实例的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| connectionType | String | <b>参数解释：</b> 关联方式。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>VpcPort：通过挂载网卡直通</li><li>Peering：通过对等连接打通</li></ul>                                                                            |
| ipAddr         | String | <b>参数解释：</b> SFS Turbo的访问地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                              |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 与SFS Turbo的连接状态信息。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Active：SFS连通状态正常</li><li>Abnormal：SFS连通状态异常</li><li>Creating：SFS连通状态创建关联中</li><li>Deleting：SFS连通状态解除关联中</li></ul> |

**状态码：400**

表 10-121 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |



## 请求示例

创建网络。设置资源类型为“Network”，用户指定的network名称为“network-7a03”，网络的cidr为“192.168.128.0/17”。

POST {endpoint}/v1/{project\_id}/networks

```
{
 "apiVersion": "v1",
 "kind": "Network",
 "metadata": {
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "network-7a03",
 "os.modelarts/workspace.id": "0"
 }
 },
 "spec": {
 "cidr": "192.168.128.0/17"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind": "Network",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": {
 "name": "network-7a03-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T09:44:59Z",
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "network-7a03",
 "os.modelarts/workspace.id": "0"
 },
 "annotations": { }
 },
 "spec": {
 "cidr": "192.168.128.0/17",
 "connection": { }
 },
 "status": {
 "phase": ""
 }
}
```

**状态码：400**

Bad Request。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 400 | Bad Request。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.16 查询网络资源列表 - ListNetworks

功能介绍

查询网络资源列表接口用于获取系统中已创建的网络资源信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控网络状态、进行资源规划、排查网络问题或进行审计时，可通过此接口查询系统中现有的网络资源列表。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且系统中已存在网络资源。查询操作完成后，接口将返回网络资源列表，包含资源ID、类型、状态、创建时间等详细信息。若用户无权限、系统中无网络资源或查询参数有误，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                    | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:network:list | List | network*   | -                                                                                                                                  | -  | -      |
|                        |      | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• g:TagKeys</li><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li></ul> |    |        |

URI

GET /v1/{project\_id}/networks

表 10-122 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-123 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                      |
|---------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labelSelector | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 标签筛选。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                       |
| limit         | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页单次查询返回的资源数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 500。<br><b>默认取值：</b> 500。                                          |
| continue      | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移标志。取值来自用户上一次分页查询响应结果中 metadata.continue中的值，值为空默认无偏移。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-124 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                              | 描述                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                            | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1。</li></ul>  |
| kind       | String                            | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NetworkList：网络列表。</li></ul> |
| metadata   | <b>NetworkListMetadata</b> object | <b>参数解释：</b> 网络资源列表的元信息。                                                                                     |
| items      | Array of <b>Network</b> objects   | <b>参数解释：</b> 网络资源列表。                                                                                         |

表 10-125 NetworkListMetadata

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                               |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------|
| continue           | String  | <b>参数解释：</b> 分页查询时，下一次查询位置。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| remainingItemCount | Integer | <b>参数解释：</b> 剩余资源个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |

表 10-126 Network

| 参数         | 参数类型                          | 描述                                                                                                          |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                        | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1。</li></ul> |
| kind       | String                        | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Network：网络。</li></ul>      |
| metadata   | <b>NetworkMetadata</b> object | <b>参数解释：</b> 网络资源的元信息。                                                                                      |
| spec       | <b>NetworkSpec</b> object     | <b>参数解释：</b> 网络资源的规格信息。                                                                                     |
| status     | <b>NetworkStatus</b> object   | <b>参数解释：</b> 网络资源的状态信息。                                                                                     |

表 10-127 NetworkMetadata

| 参数                | 参数类型                                              | 描述                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| name              | String                                            | 参数解释：网络资源的ID。<br>取值范围：不涉及。                           |
| creationTimestamp | String                                            | 参数解释：网络的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | <a href="#">NetworkMetadataLabels</a> object      | 参数解释：网络的标签信息。                                        |
| annotations       | <a href="#">NetworkMetadataAnnotations</a> object | 参数解释：网络的注释信息。                                        |

表 10-128 NetworkMetadataLabels

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                    |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>取值范围：只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为4-32。          |
| os.modelarts/workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-129 NetworkMetadataAnnotations

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                   |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|
| os.modelarts/description | String | 参数解释：网络的描述信息。<br>取值范围：不能包含字符!<>=&'"。 |

表 10-130 NetworkSpec

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr | String | 参数解释：网络的cidr值。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>172.16.0.0/12~24</li><li>192.168.0.0/16~24</li></ul> |

| 参数         | 参数类型                            | 描述                           |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| connection | <b>NetworkConnection</b> object | <b>参数解释：</b> 当前网络与其他资源的连通信息。 |

表 10-131 NetworkConnection

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                         |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| peerConnectionList | Array of <b>PeerConnectionItem</b> objects | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络列表。 |

表 10-132 PeerConnectionItem

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| peerVpcId      | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| peerSubnetId   | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。               |
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-133 NetworkStatus

| 参数               | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase            | String                                | <b>参数解释：</b> 网络资源的当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：网络创建中。</li><li>Active：网络正常。</li><li>Abnormal：网络异常。</li></ul> |
| connectionStatus | <b>NetworkConnectionStatus</b> object | <b>参数解释：</b> 网络与其他云服务联通状态。                                                                                                                                 |

表 10-134 NetworkConnectionStatus

| 参数                   | 参数类型                                                      | 描述                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| peerConnectionStatus | Array of <a href="#">PeerConnectionStatus</a> objects     | 参数解释：Peer方式打通网络的状态信息列表。   |
| sfsTurboStatus       | Array of <a href="#">SfsTurboConnectionStatus</a> objects | 参数解释：网络可连通的SFS Turbo信息列表。 |

表 10-135 PeerConnectionStatus

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peerVpcId      | String  | 参数解释：对端的VPC ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                 |
| peerSubnetId   | String  | 参数解释：对端的子网ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                   |
| defaultGateWay | Boolean | 参数解释：创建默认路由的开关。<br>取值范围：默认为false不创建。                                                                                                         |
| phase          | String  | 参数解释：网络的连接状态。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Connecting：网络连接中</li><li>Active：网络连接正常</li><li>Abnormal：网络连接不正常</li></ul> |

表 10-136 SfsTurboConnectionStatus

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | 参数解释：sfsTurbo实例的名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                    |
| sfsId          | String | 参数解释：sfsTurbo实例的ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                    |
| connectionType | String | 参数解释：关联方式。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>VpcPort：通过挂载网卡直通</li><li>Peering：通过对等连接打通</li></ul> |
| ipAddr         | String | 参数解释：SFS Turbo的访问地址。<br>取值范围：不涉及。                                                                                   |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <p><b>参数解释：</b>与SFS Turbo的连接状态信息。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Active：SFS连通状态正常</li><li>Abnormal：SFS连通状态异常</li><li>Creating：SFS连通状态创建关联中</li><li>Deleting：SFS连通状态解除关联中</li></ul> |

请求示例

查询资源池列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/networks
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind" : "NetworkList",
 "apiVersion" : "v1",
 "metadata" : { },
 "items" : [{
 "kind" : "Network",
 "apiVersion" : "v1",
 "metadata" : {
 "name" : "network-7a03-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp" : "2022-09-16T09:44:59Z",
 "labels" : {
 "os.modelarts/name" : "network-7a03",
 "os.modelarts/workspace.id" : "0"
 }
 },
 "annotations" : { }
 },
],
 "spec" : {
 "cidr" : "192.168.128.0/17",
 "connection" : { }
 },
 "status" : {
 "phase" : "Active",
 "connectionStatus" : { }
 }
}
}
```

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |



## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.17 查询网络资源 - ShowNetwork

## 功能介绍

查询网络资源接口用于获取指定网络资源的详情信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定网络资源的详细配置、状态或属性时，可通过此接口查询指定网络资源的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且指定的网络资源已存在于系统中。查询操作完成后，接口将返回指定网络资源的详细信息，包括资源ID、类型、状态、配置参数等。若指定的网络资源不存在、用户无权限操作或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|------|----------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:network:get | Read | network*       | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                       |      | -              | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

## URI

GET /v1/{project\_id}/networks/{network\_name}

表 10-137 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                            |
| network_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 网络的ID，取值自网络详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为[36-63]个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-138 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                   | 描述                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                                 | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1。</li></ul> |
| kind       | String                                 | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Network：网络。</li></ul>      |
| metadata   | <a href="#">NetworkMetadata</a> object | <b>参数解释：</b> 网络资源的元信息。                                                                                      |
| spec       | <a href="#">NetworkSpec</a> object     | <b>参数解释：</b> 网络资源的规格信息。                                                                                     |
| status     | <a href="#">NetworkStatus</a> object   | <b>参数解释：</b> 网络资源的状态信息。                                                                                     |

表 10-139 NetworkMetadata

| 参数                | 参数类型                              | 描述                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| name              | String                            | 参数解释：网络资源的ID。<br>取值范围：不涉及。                           |
| creationTimestamp | String                            | 参数解释：网络的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | NetworkMetadataLabels object      | 参数解释：网络的标签信息。                                        |
| annotations       | NetworkMetadataAnnotations object | 参数解释：网络的注释信息。                                        |

表 10-140 NetworkMetadataLabels

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                    |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>取值范围：只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为4-32。          |
| os.modelarts/workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-141 NetworkMetadataAnnotations

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                   |
|--------------------------|--------|--------------------------------------|
| os.modelarts/description | String | 参数解释：网络的描述信息。<br>取值范围：不能包含字符!<>=&'"。 |

表 10-142 NetworkSpec

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr | String | 参数解释：网络的cidr值。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>172.16.0.0/12~24</li><li>192.168.0.0/16~24</li></ul> |

| 参数         | 参数类型                            | 描述                           |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| connection | <b>NetworkConnection</b> object | <b>参数解释：</b> 当前网络与其他资源的连通信息。 |

表 10-143 NetworkConnection

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                         |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| peerConnectionList | Array of <b>PeerConnectionItem</b> objects | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络列表。 |

表 10-144 PeerConnectionItem

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| peerVpcId      | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| peerSubnetId   | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。               |
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-145 NetworkStatus

| 参数               | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase            | String                                | <b>参数解释：</b> 网络资源的当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：网络创建中。</li><li>Active：网络正常。</li><li>Abnormal：网络异常。</li></ul> |
| connectionStatus | <b>NetworkConnectionStatus</b> object | <b>参数解释：</b> 网络与其他云服务联通状态。                                                                                                                                 |

表 10-146 NetworkConnectionStatus

| 参数                   | 参数类型                                                      | 描述                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| peerConnectionStatus | Array of <a href="#">PeerConnectionStatus</a> objects     | 参数解释：Peer方式打通网络的状态信息列表。   |
| sfsTurboStatus       | Array of <a href="#">SfsTurboConnectionStatus</a> objects | 参数解释：网络可连通的SFS Turbo信息列表。 |

表 10-147 PeerConnectionStatus

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peerVpcId      | String  | 参数解释：对端的VPC ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                 |
| peerSubnetId   | String  | 参数解释：对端的子网ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                   |
| defaultGateWay | Boolean | 参数解释：创建默认路由的开关。<br>取值范围：默认为false不创建。                                                                                                         |
| phase          | String  | 参数解释：网络的连接状态。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Connecting：网络连接中</li><li>Active：网络连接正常</li><li>Abnormal：网络连接不正常</li></ul> |

表 10-148 SfsTurboConnectionStatus

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | 参数解释：sfsTurbo实例的名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                    |
| sfsId          | String | 参数解释：sfsTurbo实例的ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                    |
| connectionType | String | 参数解释：关联方式。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>VpcPort：通过挂载网卡直通</li><li>Peering：通过对等连接打通</li></ul> |
| ipAddr         | String | 参数解释：SFS Turbo的访问地址。<br>取值范围：不涉及。                                                                                   |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <p><b>参数解释：</b>与SFS Turbo的连接状态信息。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Active：SFS连通状态正常</li><li>Abnormal：SFS连通状态异常</li><li>Creating：SFS连通状态创建关联中</li><li>Deleting：SFS连通状态解除关联中</li></ul> |

**状态码：404**

**表 10-149** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                       |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|
| error_code | String | <p><b>参数解释：</b>ModelArts错误码。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |
| error_msg  | String | <p><b>参数解释：</b>具体错误信息。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>       |

## 请求示例

查询网络详情。

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/networks/{network_name}
{ }
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind" : "Network",
 "apiVersion" : "v1",
 "metadata" : {
 "name" : "network-7a03-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp" : "2022-09-16T09:44:59Z",
 "labels" : {
 "os.modelarts/name" : "network-7a03",
 "os.modelarts/workspace.id" : "0"
 },
 "annotations" : { }
 },
 "spec" : {
 "cidr" : "192.168.128.0/17",
 "connection" : { }
 },
 "status" : { }
```

```
"phase" : "Active",
"connectionStatus" : { }
}
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50025001",
 "error_msg" : "Network not exist."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.18 删除网络资源 - DeleteNetwork

## 功能介绍

删除网络资源接口用于移除指定的网络资源。该接口适用于以下场景：当网络资源不再需要、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的网络资源。使用该接口的前提条件是网络资源已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，指定的网络资源将被永久移除，相关配置和关联关系也将被清理。若指定的网络资源不存在、用户无权限操作或资源被其他资源依赖，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|----------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:network:delete | Write | network*       | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                          |       | -              | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

DELETE /v1/{project\_id}/networks/{network\_name}

表 10-150 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| network_name | 是    | String | 参数解释：网络资源名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                    |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-151 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | 参数解释：资源的API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1。</li></ul> |



| 参数       | 参数类型                                   | 描述                                                                                     |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | String                                 | 参数解释：资源的类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Network：网络。</li></ul> |
| metadata | <a href="#">NetworkMetadata</a> object | 参数解释：网络资源的元信息。                                                                         |
| spec     | <a href="#">NetworkSpec</a> object     | 参数解释：网络资源的规格信息。                                                                        |
| status   | <a href="#">NetworkStatus</a> object   | 参数解释：网络资源的状态信息。                                                                        |

表 10-152 NetworkMetadata

| 参数                | 参数类型                                              | 描述                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| name              | String                                            | 参数解释：网络资源的ID。<br>取值范围：不涉及。                           |
| creationTimestamp | String                                            | 参数解释：网络的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | <a href="#">NetworkMetadataLabels</a> object      | 参数解释：网络的标签信息。                                        |
| annotations       | <a href="#">NetworkMetadataAnnotations</a> object | 参数解释：网络的注释信息。                                        |

表 10-153 NetworkMetadataLabels

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                    |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>取值范围：只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为4-32。          |
| os.modelarts/workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-154 NetworkMetadataAnnotations

| 参数                           | 参数类型   | 描述                                                  |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description | String | <b>参数解释：</b> 网络的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不能包含字符!<>=&"。 |

表 10-155 NetworkSpec

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr       | String                               | <b>参数解释：</b> 网络的cidr值。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 172.16.0.0/12~24</li><li>• 192.168.0.0/16~24</li></ul> |
| connection | <b>NetworkConnect<br/>ion</b> object | <b>参数解释：</b> 当前网络与其他资源的连通信息。                                                                                                          |

表 10-156 NetworkConnection

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                         |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| peerConnectionList | Array of <b>PeerConnectionItem</b> objects | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络列表。 |

表 10-157 PeerConnectionItem

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| peerVpcId      | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| peerSubnetId   | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。               |
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-158 NetworkStatus

| 参数               | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase            | String                                     | <b>参数解释：</b> 网络资源的当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：网络创建中。</li><li>Active：网络正常。</li><li>Abnormal：网络异常。</li></ul> |
| connectionStatus | <b>NetworkConnect<br/>ionStatus</b> object | <b>参数解释：</b> 网络与其他云服务联通状态。                                                                                                                                 |

表 10-159 NetworkConnectionStatus

| 参数                   | 参数类型                                                  | 描述                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| peerConnectionStatus | Array of <b>PeerConnectionS<br/>tatus</b> objects     | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络的状态信息列表。   |
| sfsTurboStatus       | Array of <b>SfsTurboConnecti<br/>onStatus</b> objects | <b>参数解释：</b> 网络可连通的SFS Turbo信息列表。 |

表 10-160 PeerConnectionStatus

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                           |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peerVpcId      | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                 |
| peerSubnetId   | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关。<br><b>取值范围：</b> 默认为false不创建。                                                                                                         |
| phase          | String  | <b>参数解释：</b> 网络的连接状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Connecting：网络连接中</li><li>Active：网络连接正常</li><li>Abnormal：网络连接不正常</li></ul> |

表 10-161 SfsTurboConnectionStatus

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | 参数解释：sfsTurbo实例的名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                       |
| sfsId          | String | 参数解释：sfsTurbo实例的ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                       |
| connectionType | String | 参数解释：关联方式。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• VpcPort：通过挂载网卡直通</li><li>• Peering：通过对等连接打通</li></ul>                                                                                |
| ipAddr         | String | 参数解释：SFS Turbo的访问地址。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                                      |
| status         | String | 参数解释：与SFS Turbo的连接状态信息。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Active：SFS连通状态正常</li><li>• Abnormal：SFS连通状态异常</li><li>• Creating：SFS连通状态创建关联中</li><li>• Deleting：SFS连通状态解除关联中</li></ul> |

状态码：404

表 10-162 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
删除网络。
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/networks/{network_name}
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "Network",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": {
 "name": "network-7a03-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T09:44:59Z",
 "deletionTimestamp": "2022-09-16T10:06:27Z",
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "network-7a03",
 "os.modelarts/workspace.id": "0"
 },
 "annotations": { }
 },
 "spec": {
 "cidr": "192.168.128.0/17",
 "connection": {
 "peerConnectionList": [{
 "peerVpcId": "03e4f4d7-fc62-409b-9c52-df885525e30b",
 "peerSubnetId": "42aeebc3-f7c7-45aa-b884-e6e9ac2f841d",
 "defaultGateWay": false
 }]
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Active",
 "connectionStatus": {
 "peerConnectionStatus": [{
 "peerVpcId": "03e4f4d7-fc62-409b-9c52-df885525e30b",
 "peerSubnetId": "42aeebc3-f7c7-45aa-b884-e6e9ac2f841d",
 "defaultGateWay": false,
 "phase": "Active"
 }]
 }
 }
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50025001",
 "error_msg": "Network not exist."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 10.19 更新网络资源 - PatchNetwork

### 功能介绍

更新网络资源接口用于修改指定网络资源的配置信息。该接口适用于以下场景：当需要调整网络资源的属性、修复配置错误或优化资源设置时，用户可通过此接口更新指定网络资源的详细信息。使用该接口的前提条件是网络资源已存在且用户具有管理员权限。更新操作完成后，指定网络资源的配置信息将被成功修改，系统将反映最新的资源状态和属性。若指定的网络资源不存在、用户无权限操作或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需要具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:network:update | Write | network*   | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                          |       | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

### URI

PATCH /v1/{project\_id}/networks/{network\_name}

表 10-163 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                  |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------|
| network_name | 是    | String | 参数解释：网络资源名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

表 10-164 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | 参数解释：消息体的类型（格式）。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>application/merge-patch+json</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

表 10-165 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                     |
|----------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| metadata | 否    | <a href="#">NetworkMetadataUpdate</a> object | 参数解释：网络资源的 metadata 更新信息。<br>约束限制：不涉及。 |
| spec     | 否    | <a href="#">NetworkSpecUpdate</a> object     | 参数解释：网络资源的描述更新信息。<br>约束限制：不涉及。         |

表 10-166 NetworkMetadataUpdate

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                        |
|-------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| annotations | 否    | <a href="#">NetworkMetadataAnnotations</a> object | 参数解释：资源注释信息。<br>约束限制：不涉及。 |

表 10-167 NetworkMetadataAnnotations

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                      |
|------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 网络的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不能包含字符!<br><>=&'" |

表 10-168 NetworkSpecUpdate

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                          |
|------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| connection | 否    | <b>NetworkCon<br/>nection</b><br>object | <b>参数解释：</b> 网络连接更新信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

表 10-169 NetworkConnection

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型                                                  | 描述                         |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| peerConnecti<br>onList | 否    | Array of<br><b>PeerConnecti<br/>onItem</b><br>objects | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络列表。 |

表 10-170 PeerConnectionItem

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                       |
|--------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|
| peerVpcId          | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| peerSubnetId       | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。               |
| defaultGateW<br>ay | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200



表 10-171 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                   | 描述                                                                                          |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                 | 参数解释：资源的API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1。</li></ul> |
| kind       | String                 | 参数解释：资源的类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Network：网络。</li></ul>      |
| metadata   | NetworkMetadata object | 参数解释：网络资源的元信息。                                                                              |
| spec       | NetworkSpec object     | 参数解释：网络资源的规格信息。                                                                             |
| status     | NetworkStatus object   | 参数解释：网络资源的状态信息。                                                                             |

表 10-172 NetworkMetadata

| 参数                | 参数类型                              | 描述                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| name              | String                            | 参数解释：网络资源的ID。<br>取值范围：不涉及。                           |
| creationTimestamp | String                            | 参数解释：网络的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | NetworkMetadataLabels object      | 参数解释：网络的标签信息。                                        |
| annotations       | NetworkMetadataAnnotations object | 参数解释：网络的注释信息。                                        |

表 10-173 NetworkMetadataLabels

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                           |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>取值范围：只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为4-32。 |

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>workspace.id | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-174 NetworkMetadataAnnotations

| 参数                           | 参数类型   | 描述                                                   |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description | String | <b>参数解释：</b> 网络的描述信息。<br><b>取值范围：</b> 不能包含字符!<>=&""。 |

表 10-175 NetworkSpec

| 参数         | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr       | String                                   | <b>参数解释：</b> 网络的cidr值。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>172.16.0.0/12~24</li><li>192.168.0.0/16~24</li></ul> |
| connection | <a href="#">NetworkConnection</a> object | <b>参数解释：</b> 当前网络与其他资源的连通信息。                                                                                                      |

表 10-176 NetworkConnection

| 参数                 | 参数类型                                                | 描述                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| peerConnectionList | Array of <a href="#">PeerConnectionItem</a> objects | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络列表。 |

表 10-177 PeerConnectionItem

| 参数           | 参数类型   | 描述                                           |
|--------------|--------|----------------------------------------------|
| peerVpcId    | String | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| peerSubnetId | String | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关，默认为false不创建。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-178 NetworkStatus

| 参数               | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                               |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase            | String                                     | <b>参数解释：</b> 网络资源的当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：网络创建中。</li><li>• Active：网络正常。</li><li>• Abnormal：网络异常。</li></ul> |
| connectionStatus | <b>NetworkConnect<br/>ionStatus</b> object | <b>参数解释：</b> 网络与其他云服务联通状态。                                                                                                                                       |

表 10-179 NetworkConnectionStatus

| 参数                       | 参数类型                                                  | 描述                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| peerConnectionSt<br>atus | Array of <b>PeerConnectionS<br/>tatus</b> objects     | <b>参数解释：</b> Peer方式打通网络的状态信息列表。   |
| sfsTurboStatus           | Array of <b>SfsTurboConnecti<br/>onStatus</b> objects | <b>参数解释：</b> 网络可连通的SFS Turbo信息列表。 |

表 10-180 PeerConnectionStatus

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                   |
|----------------|---------|------------------------------------------------------|
| peerVpclId     | String  | <b>参数解释：</b> 对端的VPC ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| peerSubnetId   | String  | <b>参数解释：</b> 对端的子网ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。           |
| defaultGateWay | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建默认路由的开关。<br><b>取值范围：</b> 默认为false不创建。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                           |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase | String | <b>参数解释：</b> 网络的连接状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Connecting：网络连接中</li><li>Active：网络连接正常</li><li>Abnormal：网络连接不正常</li></ul> |

表 10-181 SfsTurboConnectionStatus

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | <b>参数解释：</b> sfsTurbo实例的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| sfsId          | String | <b>参数解释：</b> sfsTurbo实例的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| connectionType | String | <b>参数解释：</b> 关联方式。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>VpcPort：通过挂载网卡直通</li><li>Peering：通过对等连接打通</li></ul>                                                                            |
| ipAddr         | String | <b>参数解释：</b> SFS Turbo的访问地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                              |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 与SFS Turbo的连接状态信息。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Active：SFS连通状态正常</li><li>Abnormal：SFS连通状态异常</li><li>Creating：SFS连通状态创建关联中</li><li>Deleting：SFS连通状态解除关联中</li></ul> |

**状态码：400**

表 10-182 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：404

表 10-183 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

打通VPC。

```
PATCH https://{endpoint}/v1/{project_id}/networks/{network_name}

{
 "spec": {
 "connection": {
 "peerConnectionList": [{
 "peerVpcId": "03e4f4d7-fc62-409b-9c52-df885525e30b",
 "peerSubnetId": "42aeabc3-f7c7-45aa-b884-e6e9ac2f841d",
 "defaultGateWay": false
 }]
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "Network",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": {
 "name": "network-7a03-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T09:44:59Z",
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "network-7a03",
 "os.modelarts/workspace.id": "0"
 },
 "annotations": { }
 },
 "spec": {
 "cidr": "192.168.128.0/17",
 "connection": {
 "peerConnectionList": [{
 "peerVpcId": "03e4f4d7-fc62-409b-9c52-df885525e30b",
 "peerSubnetId": "42aeabc3-f7c7-45aa-b884-e6e9ac2f841d",
 "defaultGateWay": false
 }]
 }
 }
},
```

```
"status": {
 "phase": "Active",
 "connectionStatus": {}
}
```

**状态码：400**

Bad request

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request."
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50025001",
 "error_msg": "Network not exist."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |
| 404 | Not Found。  |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.20 查询网络可用的 IP - ShowNetworkAvailableIp

## 功能介绍

查询网络可用的IP接口用于查找指定网络中未被占用的IP地址。该接口适用于以下场景：在网络规划、资源分配或故障排查时，用户需要快速获取可用的IP地址信息。使用该接口的前提条件是用户具有访问目标网络的权限，并且需要提供有效的网络范围（如子网掩码或IP段）。查询完成后，接口将返回指定网络中未被占用的IP地址列表，用户可以根据结果进行IP地址的分配或进一步操作。若网络不可达、权限不足或网络范围有误，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

- 账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
  - 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/networks/{network\_name}/network-ip-availabilities?  
network\_id={network\_id}

表 10-184 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| network_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 网络ID。取值自网络详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| network_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 子网ID。取值自网络详情status.subnets字段中的networkId字段。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-185 响应 Body 参数

| 参数                   | 参数类型                                  | 描述                       |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| name                 | String                                | 参数解释：子网的名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| networkId            | String                                | 参数解释：子网的ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| subnetIpAvailability | Array of SubnetIpAvailability objects | 参数解释：子网可用的网络IP数量。        |

表 10-186 SubnetIpAvailability

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| cidr      | String  | 参数解释：子网的cidr。<br>取值范围：不涉及。                                                         |
| ipVersion | Integer | 参数解释：网络版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>4：代表IPv4</li></ul> |
| usedIps   | Integer | 参数解释：已使用的IP数量。<br>取值范围：不涉及。                                                        |
| totalIps  | Integer | 参数解释：子网中总的IP数量。<br>取值范围：不涉及。                                                       |

状态码：404

表 10-187 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询网络可用IP数量。



```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/networks/{network_name}/network-ip-availabilities?
network_id={network_id}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "name" : "default-subnet",
 "networkId" : "2526defb-8b30-4fa9-82ab-e7dde66ef16a",
 "subnetIpAvailability" : [{
 "cidr" : "172.18.0.0/16",
 "ipVersion" : 4,
 "usedIps" : 13,
 "totalIps" : 65531
 }]
}
```

状态码：404

Not Found。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50025001",
 "error_msg" : "Network not exist."
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.21 查询资源实时利用率 - ShowPoolRuntimeMetrics

功能介绍

查询资源实时利用率接口用于获取当前项目下所有资源池的实时利用率信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控资源使用情况、进行资源优化、容量规划或故障排查时，可通过此接口查询资源池的实时利用率，包括CPU、内存、存储等资源的使用情况。使用该接口的前提条件是用户具有访问该项目的权限，并且资源池已存在且处于运行状态。查询操作完成后，接口将返回资源池的实时利用率数据，包含利用率百分比、资源类型、时间戳等详细信息。若用户无权限、资源池不存在或系统无法获取实时数据，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需要具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                 | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:list | List | pool *         | -                                                                                                                                  | -  | -      |
|                     |      | -              | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

## URI

GET /v2/{project\_id}/metrics/runtime/pools

表 10-188 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 10-189 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                | 描述                                                                                             |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                              | 参数解释：资源版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>os.modelarts.xxxx/v2</li></ul> |
| kind       | String                              | 参数解释：资源类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PoolMetricsList</li></ul>      |
| items      | Array of <b>MetricsItem</b> objects | 参数解释：指标列表。                                                                                     |

表 10-190 MetricsItem

| 参数       | 参数类型                                  | 描述             |
|----------|---------------------------------------|----------------|
| table    | <b>MetricTableItem</b> object         | 参数解释：资源列表。     |
| metadata | <b>ResourceMetricsMetadata</b> object | 参数解释：资源指标的元信息。 |

表 10-191 MetricTableItem

| 参数        | 参数类型                    | 描述             |
|-----------|-------------------------|----------------|
| allocated | <b>Allocated</b> object | 参数解释：已分配的资源信息。 |
| capacity  | <b>Capacity</b> object  | 参数解释：资源的容量信息。  |

表 10-192 Allocated

| 参数        | 参数类型                | 描述                                |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| value     | <b>Value</b> object | 资源量。                              |
| timestamp | String              | UTC时间，格式yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。 |
| window    | String              | 统计间隔，1s表示1秒，1m表示1分钟，1h为1小时。       |

表 10-193 Capacity

| 参数        | 参数类型         | 描述                                |
|-----------|--------------|-----------------------------------|
| value     | Value object | 资源量。                              |
| maxValue  | Value object | 最大弹性资源量。                          |
| timestamp | String       | UTC时间，格式yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'。 |
| window    | String       | 统计间隔，1s表示1秒，1m表示1分钟，1h为1小时。       |

表 10-194 Value

| 参数     | 参数类型   | 描述           |
|--------|--------|--------------|
| cpu    | String | cpu量，即计算资源量。 |
| memory | String | 内存。          |
| tnt004 | String | GPU卡的数量。     |

表 10-195 ResourceMetricsMetadata

| 参数     | 参数类型   | 描述                         |
|--------|--------|----------------------------|
| name   | String | 参数解释：资源指标的名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels | Object | 参数解释：资源指标的标签信息             |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/metrics/runtime/pools
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "apiVersion": "v2",
 "kind": "PoolMetricsList",
 "items": [{
 "table": {
 "allocated": {
 "value": {
 "cpu": 5,
 "memory": "15548Mi",
 "tnt004": "1073m"
 }
 }
 }
 }
],
}
```

```
{
 "timestamp": "2022-03-30T07:09:10Z",
 "window": "1m"
},
"capacity": {
 "value": {
 "cpu": 16,
 "memory": "64Gi",
 "tnt004": 2
 },
 "maxValue": {
 "cpu": 16,
 "memory": "64Gi",
 "tnt004": 2
 },
 "timestamp": "2022-03-30T07:09:10Z",
 "window": "1m"
}
},
"metadata": {
 "name": "hougang-rse-pool"
}
}]
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 10.22 创建资源池 - CreatePool

### 功能介绍

创建资源池接口用于在系统中创建新的资源池。该接口适用于以下场景：当需要为新业务分配资源、优化资源管理或进行资源隔离时，用户可通过此接口创建新的资源池，用于管理计算、存储、网络等资源。使用该接口的前提条件是用户具有管理员权限，并且系统中具备足够的资源支持新资源池的创建。创建操作完成后，新的资源池将被成功添加到系统中，并处于可用状态，可支持后续的资源分配和管理。若用户无权限、系统资源不足或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:create | Write | pool *     | -                                                                                                                                  | -  | -      |
|                       |       | -          | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

URI

POST /v2/{project\_id}/pools

表 10-196 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 10-197 请求 Header 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                        |
|---------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ModelArts-User-ID | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实际的外部租户ID，如果有的话，工作空间鉴权以该ID为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-198 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                                        |
|------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | 是    | String                      | 参数解释：API版本。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul> 默认取值：不涉及。      |
| kind       | 是    | String                      | 参数解释：资源类型。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Pool：资源池</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| metadata   | 是    | PoolMetadataCreation object | 参数解释：资源池的metadata信息。<br>约束限制：不涉及。                                                                         |
| spec       | 否    | PoolSpecCreation object     | 参数解释：资源池的描述信息。<br>约束限制：不涉及。                                                                               |

表 10-199 PoolMetadataCreation

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                          |
|-------------|------|--------------------------------|-----------------------------|
| labels      | 是    | PoolLabelsCreation object      | 参数解释：资源池的标签信息。<br>约束限制：不涉及。 |
| annotations | 否    | PoolAnnotationsCreation object | 参数解释：资源池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。 |

表 10-200 PoolLabelsCreation

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                      |
|-------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name | 是    | String | 参数解释：用户指定的资源池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数                            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>workspace.id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>node.prefix  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 自定义节点名称前缀。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                           |

表 10-201 PoolAnnotationsCreation

| 参数                            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>billing.mode | 否    | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：按需计费</li><li>• 1：包周期计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>period.num   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 包周期订购周期，比如2。当计费模式为包周期时该参数必传。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                    |



| 参数                                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>period.type         | 否    | String | <b>参数解释：</b> 包周期订购类型。当计费模式为包周期时该参数必传。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：月</li><li>• 3：年</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                |
| os.modelarts/<br>auto.renew          | 否    | String | <b>参数解释：</b> 是否自动续费。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：不自动续费</li><li>• 1：自动续费</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。                            |
| os.modelarts/<br>auto.pay            | 否    | String | <b>参数解释：</b> 是否自动付费，仅在用户购买包周期资源时生效。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：自动付费</li><li>• false：手动付费，默认值</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>promotion.info      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户在cbc选择的折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                             |
| os.modelarts/<br>service.console.url | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订购订单支付完成后跳转的url地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                         |
| os.modelarts/<br>order.id            | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订单id，包周期资源池创建或者计费模式变更的时候该参数必需。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                             |

表 10-202 PoolSpecCreation

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type       | 是    | String                                      | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型</li><li>• Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| scope      | 是    | Array of strings                            | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 用户创建标准资源池时至少选择一种，物理资源池支持全部选择。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练作业</li><li>• Infer：推理作业</li><li>• Notebook：Notebook作业</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。     |
| resources  | 是    | Array of <b>PoolResource Flavor</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                        |
| network    | 是    | <b>network</b> object                       | <b>参数解释：</b> 资源池网络参数。创建物理资源池时必选。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                   |
| jobFlavors | 否    | Array of strings                            | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格信息列表，内容为作业规格名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                             |
| driver     | 否    | <b>PoolDriver</b> object                    | <b>参数解释：</b> 资源池的驱动信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |

表 10-203 PoolResourceFlavor

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                           |
|--------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| flavor       | 是    | String                     | 参数解释：资源规格，比如：modelarts.vm.gpu.tnt004。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| count        | 是    | Integer                    | 参数解释：资源规格的保障资源量。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                      |
| maxCount     | 否    | Integer                    | 参数解释：资源规格的弹性资源量。物理池中该值和count必须一致。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。     |
| extendParams | 否    | <b>extendParams</b> object | 参数解释：自定义配置参数。<br>约束限制：不涉及。                                                   |
| os           | 否    | <b>Os</b> object           | 参数解释：自定义操作系统镜像信息。<br>约束限制：不涉及。                                               |

表 10-204 extendParams

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                        |
|----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | 否    | String | 参数解释：指定资源池节点的容器引擎空间大小。值为0时表示不限制大小。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-205 Os

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如EulorOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                             |
| imageId   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如EulorOS 2.5。                                                                   |

表 10-206 network

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                          |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 网络名称，即网络详情中的metadata.name字段的值。用户接口通过指定网络名称创建网络，系统会自动创建子网，用户无法创建子网。默认将创建在第一个子网下。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-207 PoolDriver

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| npuVersion     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

响应参数

状态码：200

表 10-208 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                          |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String               | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String               | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Pool：资源池。</li></ul>        |
| metadata   | PoolMetadata object  | <b>参数解释：</b> 资源池的元信息。                                                                                       |
| spec       | PoolSpecModel object | <b>参数解释：</b> 资源池的规格信息。                                                                                      |
| status     | PoolStatus object    | <b>参数解释：</b> 资源池的状态信息。                                                                                      |

表 10-209 PoolMetadata

| 参数                | 参数类型                       | 描述                                                    |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| name              | String                     | 参数解释：资源池的ID。<br>取值范围：不涉及。                             |
| creationTimestamp | String                     | 参数解释：资源池的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | PoolMetaLabels object      | 参数解释：资源池的标签信息。                                        |
| annotations       | PoolMetaAnnotations object | 参数解释：资源池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-210 PoolMetaLabels

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                         |
| os.modelarts/<br>workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：0。 |
| os.modelarts/<br>node.prefix  | String | 参数解释：自定义节点前缀，可选值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                      |
| os.modelarts/<br>resource.id  | String | 参数解释：资源池计费使用的资源ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                     |

| 参数                                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>tenant.domain.id          | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属的租户ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                |
| os.modelarts/<br>tenant.project.id         | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属的租户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                              |
| os.modelarts/<br>enterprise.project.i<br>d | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属的企业项目ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                              |
| os.modelarts.pool/<br>biz                  | String | <b>参数解释：</b> 资源池商业类型，public是公共池，private个人专属池。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| os.modelarts/<br>create-from               | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建来源，比如admin-console，标记来自admin创建，console标记来自ma console。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>nobilling                 | String | <b>参数解释：</b> 资源池是否计费。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                   |
| os.modelarts/<br>order.name                | String | <b>参数解释：</b> 资源池关联的上一次订单作业记录。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                           |
| os.modelarts/<br>region                    | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属区域。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                   |

表 10-211 PoolMetaAnnotations

| 参数                              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| os.modelarts/<br>billing.mode   | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：按需计费</li><li>• 1：包周期计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                    |
| os.modelarts/<br>period.num     | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购周期。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.type<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>period.type    | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购类型。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.num<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：包月。</li><li>• 3：包年。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>auto.renew     | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的自动续费类<br>型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：不自动续费。</li><li>• 1：自动续费。</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。                       |
| os.modelarts/<br>promotion.info | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时选择的<br>折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                              |



| 参数                                                        | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>service.console.url                      | String | <b>参数解释：</b> 购买包周期资源在订单支付完成后跳转地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。    |
| os.modelarts/<br>order.id                                 | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时传递的订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| os.modelarts/<br>flavor.resource.ids                      | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池中资源规格对应的资源ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。     |
| os.modelarts/<br>tms.tags                                 | String | <b>参数解释：</b> 资源池上的资源标签。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| os.modelarts.pool/<br>scheduler.queue.st<br>ategy         | String | <b>参数解释：</b> 资源池调度队列的策略，用于定义任务调度的规则。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts.pool/<br>subpools.count                      | String | <b>参数解释：</b> 资源池包含的逻辑子池的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。          |
| os.modelarts/<br>tenant.domain.na<br>me                   | String | <b>参数解释：</b> 资源池的租户账号<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |
| os.modelarts.pool/<br>scope.external.dep<br>endency.train | String | <b>参数解释：</b> 训练外部依赖标识<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |

表 10-212 PoolSpecModel

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | String                            | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型。</li><li>• Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| scope            | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业类型。                                                                                                                                                                                                                 |
| resources        | Array of <b>resources</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。                                                                                                                                                                                              |
| containernetwork | <b>containernetwork</b> object    | <b>参数解释：</b> k8s 容器网络。                                                                                                                                                                                                                   |
| network          | <b>network</b> object             | <b>参数解释：</b> 资源池网络参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| jobFlavors       | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格列表。参数为作业规格名称。                                                                                                                                                                                                     |
| driver           | <b>PoolDriver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动信息。                                                                                                                                                                                                                    |
| controlMode      | Integer                           | <b>参数解释：</b> 资源池的受限状态。状态可以叠加，比如9代表转包周期受限和冻结状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：代表不受限</li><li>• 1：转包周期受限</li><li>• 2：规格变更受限</li><li>• 4：服务受限</li><li>• 8：冻结</li><li>• 16：公安冻结（不可退订）</li></ul>            |

表 10-213 resources

| 参数     | 参数类型   | 描述                                        |
|--------|--------|-------------------------------------------|
| flavor | String | <b>参数解释：</b> 资源规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                               | 描述                                                             |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| count              | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源池中资源规格实例数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| maxCount           | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性资源量。物理池中该值和count必须一致。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| azs                | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                             |
| extendParams       | <b>extendParams</b> object         | <b>参数解释：</b> 资源池自定义配置参数。                                       |
| os                 | <b>Os</b> object                   | <b>参数解释：</b> 资源池中节点操作系统镜像信息。                                   |
| dataVolumes        | <b>dataVolumes</b> object          | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息，指定后不可修改。                          |
| volumeGroupConfigs | <b>volumeGroupConfigs</b> object   | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置信息。                                         |

表 10-214 extendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建的节点的容器引擎空间大小。值为0时表示不限制大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| volumeGroup    | String | <b>参数描述：</b> 磁盘分组名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                  |
| runtime        | String | <b>参数描述：</b> 模型运行时环境。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |

表 10-215 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-216 dataVolumes

| 参数           | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘类型，具体内容可参考磁盘类型及性能介绍。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| count        | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| extendParams | <b>extendParams</b><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置                                                                                                                                               |

表 10-217 extendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing     | String | <b>参数解释：</b> 标识存储实例是否计费。为空则表示不计费。该字段用户不可指定或修改。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| volumeGroup | String | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser{num}：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 10-218 volumeGroupConfigs

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                               |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称。作为dataVolumes中volumeGroup的索引。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。           |
| dockerThinPool | Integer                 | <b>参数解释：</b> 资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为vgpaas时，即容器盘，才可指定此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| lvmConfig      | <b>lvmConfig</b> object | <b>参数解释：</b> LVM配置管理。                                                            |

表 10-219 lvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |

表 10-220 containernetwork

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode | String | <b>参数解释：</b> 容器网络模型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• overlay_l2：容器隧道网络，通过 OVS（OpenVSwitch）为容器构建的 overlay_l2网络。</li><li>• vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的 Underlay的l2网络。</li><li>• eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。</li></ul> |

表 10-221 network

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 网络ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-222 PoolDriver

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| npuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

表 10-223 PoolStatus

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：资源池在创建中。</li><li>Running：资源池在运行中。</li><li>Abnormal：资源池异常。</li><li>Deleting：资源池在删除中。</li><li>Error：资源池错误。</li></ul> |
| message   | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池当前状态的提示信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| resources | <b>resources</b> object       | <b>参数解释：</b> 资源池中不同状态的资源信息。                                                                                                                                                                                   |
| scope     | Array of <b>scope</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池当前支持的业务类型的状态信息。                                                                                                                                                                               |
| driver    | <b>driver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动状态信息。                                                                                                                                                                                       |
| parent    | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池所属父资源池的ID。物理池为空。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| root      | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池根资源池的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| clusters  | <b>clusters</b> object        | <b>参数解释：</b> 资源池集群信息，特权池才有该字段。                                                                                                                                                                                |

表 10-224 resources

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                   |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|
| creating  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中创建状态的资源信息。  |
| available | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中可用状态的资源信息。  |
| abnormal  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中异常状态的资源信息。  |
| deleting  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中删除中状态的资源信息。 |

表 10-225 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                                        | 描述                                               |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| flavor   | String                                      | 参数解释：资源规格ID。<br>取值范围：不涉及。                        |
| count    | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例数量。<br>取值范围：不涉及。                  |
| maxCount | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。 |
| azs      | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | 参数解释：资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                       |
| nodePool | String                                      | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。                         |

表 10-226 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |



表 10-227 scope

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scopeType | String | <b>参数解释：</b> 资源池的业务类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练任务。</li><li>• Infer：推理任务。</li><li>• Notebook：Notebook作业。</li></ul>                       |
| state     | String | <b>参数解释：</b> 资源池业务类型状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabling：启动中。</li><li>• Enabled：已启动。</li><li>• Disabling：关闭中。</li><li>• Disabled：已关闭。</li></ul> |

表 10-228 driver

| 参数  | 参数类型                              | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| gpu | <b>PoolDriverStatus</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池GPU驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| npu | <b>PoolDriverStatus</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池NPU驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-229 PoolDriverStatus

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                  |
| state   | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：驱动安装中。</li><li>• Upgrading：驱动升级中。</li><li>• Running：驱动运行中。</li><li>• Abnormal：驱动异常。</li></ul> |

表 10-230 clusters

| 参数            | 参数类型                  | 描述                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| name          | String                | 参数解释：集群名称。<br>取值范围：不涉及。     |
| clusterFlavor | String                | 参数解释：标准池的集群规格。<br>取值范围：不涉及。 |
| type          | String                | 参数解释：资源池集群的类型。<br>取值范围：不涉及。 |
| version       | String                | 参数解释：集群的版本号。<br>取值范围：不涉及。   |
| plugins       | <b>plugins</b> object | 参数解释：集群支持的插件名称。             |

表 10-231 plugins

| 参数   | 参数类型   | 描述                           |
|------|--------|------------------------------|
| name | String | 参数解释：集群支持的插件名称。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：400

表 10-232 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：409

表 10-233 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

创建专属资源池。设置资源类型为“Pool”，资源池名称为“pool-001”，资源池类型为“Dedicate”（物理资源池），资源池支持的作业类型为“训练作业”。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools
{
 "kind": "Pool",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "pool-001",
 "os.modelarts/workspace.id": "0"
 },
 "annotations": {
 "os.modelarts/description": "",
 "os.modelarts/billing.mode": "0"
 }
 },
 "spec": {
 "type": "Dedicate",
 "scope": ["Train"],
 "network": {
 "name": "net-0123-86c13962597848eeb29c5861153a391f"
 },
 "resources": [{
 "flavor": "modelarts.vm.gpu.tnt004",
 "count": 2
 }],
 "driver": {
 "gpuVersion": "440.31"
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：400

Bad request

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request"
}
```

状态码：409

Already exists

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015000",
 "error_msg": "Pool already exists."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | OK。            |
| 400 | Bad request    |
| 409 | Already exists |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.23 查询资源池列表 - ListPools

## 功能介绍

查询资源池列表接口用于获取系统中已创建的资源池信息。该接口适用于以下场景：当用户需要监控资源池状态、进行资源规划、管理资源分配或进行审计时，可通过此接口查询系统中现有的资源池列表。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且系统中已存在资源池。查询操作完成后，接口将返回资源池列表，包含资源池ID、名称、类型、状态、资源配额等详细信息。若用户无权限、系统中无资源池或查询参数有误，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                 | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------|------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:pool:list | List | pool *     | -   | -  | -      |

| 授权项 | 访问级别 | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                                                                                                                                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |      | -                | <div><ul style="list-style-type: none"><li>g:EnterpriseProjectId</li><li>g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>g:TagKeys</li></ul></div> |    |        |

URI

GET /v2/{project\_id}/pools

表 10-234 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID，获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 10-235 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspaceId   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>工作空间ID。[获取方法请参见<a href="#">查询工作空间列表</a>。](tag:hc,hk)</p> <p>未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p> |
| labelSelector | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>资源池标签筛选。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                        |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池状态。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>created: 创建成功的资源池。</li><li>failed: 创建失败的资源池，创建失败的资源池记录保留3天。</li><li>creating: 创建中的资源池</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-236 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                       | 描述                                                                                                           |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                     | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2: 当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String                     | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PoolList: 资源池列表。</li></ul>  |
| items      | Array of PoolModel objects | <b>参数解释：</b> 资源池列表。                                                                                          |

表 10-237 PoolModel

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                           |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2: 当前资源版本为v2。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型                                 | 描述                                                                                   |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | String                               | 参数解释：资源的类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Pool：资源池。</li></ul> |
| metadata | <a href="#">PoolMetadata</a> object  | 参数解释：资源池的元信息。                                                                        |
| spec     | <a href="#">PoolSpecModel</a> object | 参数解释：资源池的规格信息。                                                                       |
| status   | <a href="#">PoolStatus</a> object    | 参数解释：资源池的状态信息。                                                                       |

表 10-238 PoolMetadata

| 参数                | 参数类型                                       | 描述                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| name              | String                                     | 参数解释：资源池的ID。<br>取值范围：不涉及。                             |
| creationTimestamp | String                                     | 参数解释：资源池的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | <a href="#">PoolMetaLabels</a> object      | 参数解释：资源池的标签信息。                                        |
| annotations       | <a href="#">PoolMetaAnnotations</a> object | 参数解释：资源池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-239 PoolMetaLabels

| 参数                        | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                         |
| os.modelarts/workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：0。 |

| 参数                                         | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>node.prefix               | String | 参数解释：自定义节点前缀，可选值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                               |
| os.modelarts/<br>resource.id               | String | 参数解释：资源池计费使用的资源ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts/<br>tenant.domain.id          | String | 参数解释：资源池所属的租户ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                |
| os.modelarts/<br>tenant.project.id         | String | 参数解释：资源池所属的租户项目ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts/<br>enterprise.project.i<br>d | String | 参数解释：资源池所属的企业项目ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts.pool/<br>biz                  | String | 参数解释：资源池商业类型，public是公共池，private个人专属池。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                           |
| os.modelarts/<br>create-from               | String | 参数解释：资源池创建来源，比如admin-console，标记来自admin创建，console标记来自ma console。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| os.modelarts/<br>nobilling                 | String | 参数解释：资源池是否计费。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                   |



| 参数                          | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>order.name | String | <b>参数解释：</b> 资源池关联的上一次订单作业记录。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>region     | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属区域。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。         |

表 10-240 PoolMetaAnnotations

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description  | String | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                      |
| os.modelarts/<br>billing.mode | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：按需计费</li><li>• 1：包周期计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                |
| os.modelarts/<br>period.num   | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购周期。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.type字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>period.type  | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购类型。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.num字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：包月。</li><li>• 3：包年。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                                             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>auto.renew                    | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的自动续费类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：不自动续费。</li><li>• 1：自动续费。</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。 |
| os.modelarts/<br>promotion.info                | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时选择的折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                        |
| os.modelarts/<br>service.console.url           | String | <b>参数解释：</b> 购买包周期资源在订单支付完成后跳转地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                     |
| os.modelarts/<br>order.id                      | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时传递的订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                        |
| os.modelarts/<br>flavor.resource.ids           | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池中资源规格对应的资源ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                      |
| os.modelarts/<br>tms.tags                      | String | <b>参数解释：</b> 资源池上的资源标签。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                               |
| os.modelarts.pool/<br>scheduler.queue.strategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池调度队列的策略，用于定义任务调度的规则。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                  |

| 参数                                                | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.pool/subpools.count                  | String | <b>参数解释：</b> 资源池包含的逻辑子池的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/tenant.domain.name                   | String | <b>参数解释：</b> 资源池的租户账号<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| os.modelarts.pool/scope.external.dependency.train | String | <b>参数解释：</b> 训练外部依赖标识<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |

表 10-241 PoolSpecModel

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | String                            | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型。</li><li>• Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| scope            | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业类型。                                                                                                                                                                                                                 |
| resources        | Array of <b>resources</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。                                                                                                                                                                                              |
| containernetwork | <b>containernetwork</b> object    | <b>参数解释：</b> k8s 容器网络。                                                                                                                                                                                                                   |
| network          | <b>network</b> object             | <b>参数解释：</b> 资源池网络参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| jobFlavors       | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格列表。参数为作业规格名称。                                                                                                                                                                                                     |
| driver           | <b>PoolDriver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动信息。                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| controlMode | Integer | <p><b>参数解释：</b>资源池的受限状态。状态可以叠加，比如9代表转包周期受限和冻结状态。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：代表不受限</li><li>• 1：转包周期受限</li><li>• 2：规格变更受限</li><li>• 4：服务受限</li><li>• 8：冻结</li><li>• 16：公安冻结（不可退订）</li></ul> |

表 10-242 resources

| 参数                 | 参数类型                                        | 描述                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| flavor             | String                                      | <p><b>参数解释：</b>资源规格ID。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                      |
| count              | Integer                                     | <p><b>参数解释：</b>资源池中资源规格实例数量。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                |
| maxCount           | Integer                                     | <p><b>参数解释：</b>资源规格的弹性资源量。物理池中该值和count必须一致。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |
| azs                | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | <p><b>参数解释：</b>资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。</p>                                |
| extendParams       | <a href="#">extendParams</a> object         | <p><b>参数解释：</b>资源池自定义配置参数。</p>                                          |
| os                 | <a href="#">Os</a> object                   | <p><b>参数解释：</b>资源池中节点操作系统镜像信息。</p>                                      |
| dataVolumes        | <a href="#">dataVolumes</a> object          | <p><b>参数解释：</b>自定义数据盘（云硬盘）列表信息，指定后不可修改。</p>                             |
| volumeGroupConfigs | <a href="#">volumeGroupConfigs</a> object   | <p><b>参数解释：</b>磁盘高级配置信息。</p>                                            |

表 10-243 extendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建的节点的容器引擎空间大小。值为0时表示不限制大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| volumeGroup    | String | <b>参数描述：</b> 磁盘分组名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                  |
| runtime        | String | <b>参数描述：</b> 模型运行时环境。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |

表 10-244 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-245 dataVolumes

| 参数           | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                                 | <b>参数解释：</b> 磁盘类型，具体内容可参考磁盘类型及性能介绍。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                                 | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| count        | String                                 | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| extendParams | <a href="#">extendParams</a><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置                                                                                                                                               |

表 10-246 extendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing     | String | <b>参数解释：</b> 标识存储实例是否计费。为空则表示不计费。该字段用户不可指定或修改。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| volumeGroup | String | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser{num}：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 10-247 volumeGroupConfigs

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                 |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| dockerThinPool | Integer                 | <b>参数解释：</b> 资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| lvmConfig      | <b>lvmConfig</b> object | <b>参数解释：</b> LVM 配置管理。                                                             |

表 10-248 lvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM 写入模式<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |

表 10-249 containernetwork

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode | String | <b>参数解释：</b> 容器网络模型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• overlay_l2：容器隧道网络，通过 OVS（OpenVSwitch）为容器构建的 overlay_l2 网络。</li><li>• vpc-router：VPC 网络，使用 ipvlan 和自定义 VPC 路由为容器构建的 Underlay 的 l2 网络。</li><li>• eni：云原生网络 2.0，深度整合 VPC 原生 ENI 弹性网卡能力，采用 VPC 网段分配容器地址，支持 ELB 直通容器，享有高性能，创建 CCE Turbo 集群时指定。</li></ul> |

表 10-250 network

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 网络ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-251 PoolDriver

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| npuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

表 10-252 PoolStatus

| 参数        | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                  | <b>参数解释：</b> 资源池的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：资源池在创建中。</li><li>Running：资源池在运行中。</li><li>Abnormal：资源池异常。</li><li>Deleting：资源池在删除中。</li><li>Error：资源池错误。</li></ul> |
| message   | String                  | <b>参数解释：</b> 资源池当前状态的提示信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| resources | <b>resources</b> object | <b>参数解释：</b> 资源池中不同状态的资源信息。                                                                                                                                                                                   |



| 参数       | 参数类型                          | 描述                                                          |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| scope    | Array of <b>scope</b> objects | <b>参数解释</b> : 资源池当前支持的业务类型的状态信息。                            |
| driver   | <b>driver</b> object          | <b>参数解释</b> : 资源池驱动状态信息。                                    |
| parent   | String                        | <b>参数解释</b> : 资源池所属父资源池的ID。<br>物理池为空。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| root     | String                        | <b>参数解释</b> : 资源池根资源池的ID。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。             |
| clusters | <b>clusters</b> object        | <b>参数解释</b> : 资源池集群信息, 特权池才有该字段。                            |

表 10-253 resources

| 参数        | 参数类型                                  | 描述                            |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| creating  | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中创建状态的资源信息。  |
| available | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中可用状态的资源信息。  |
| abnormal  | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中异常状态的资源信息。  |
| deleting  | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中删除中状态的资源信息。 |

表 10-254 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                               | 描述                                                                 |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor   | String                             | <b>参数解释</b> : 资源规格ID。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。                        |
| count    | Integer                            | <b>参数解释</b> : 资源池中资源规格实例数量。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。                  |
| maxCount | Integer                            | <b>参数解释</b> : 资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| azs      | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释</b> : 资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                                |

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| nodePool | String | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-255 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-256 scope

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scopeType | String | 参数解释：资源池的业务类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练任务。</li><li>• Infer：推理任务。</li><li>• Notebook：Notebook作业。</li></ul>                       |
| state     | String | 参数解释：资源池业务类型状态。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabling：启动中。</li><li>• Enabled：已启动。</li><li>• Disabling：关闭中。</li><li>• Disabled：已关闭。</li></ul> |

表 10-257 driver

| 参数  | 参数类型                                       | 描述                            |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|
| gpu | <a href="#">PoolDriverStatus</a><br>object | 参数解释：资源池GPU驱动状态。<br>取值范围：不涉及。 |
| npu | <a href="#">PoolDriverStatus</a><br>object | 参数解释：资源池NPU驱动状态。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-258 PoolDriverStatus

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                  |
| state   | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：驱动安装中。</li><li>• Upgrading：驱动升级中。</li><li>• Running：驱动运行中。</li><li>• Abnormal：驱动异常。</li></ul> |

表 10-259 clusters

| 参数            | 参数类型                  | 描述                                          |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| name          | String                | <b>参数解释：</b> 集群名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| clusterFlavor | String                | <b>参数解释：</b> 标准池的集群规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| type          | String                | <b>参数解释：</b> 资源池集群的类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| version       | String                | <b>参数解释：</b> 集群的版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| plugins       | <b>plugins</b> object | <b>参数解释：</b> 集群支持的插件名称。                     |

表 10-260 plugins

| 参数   | 参数类型   | 描述                                           |
|------|--------|----------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 集群支持的插件名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

请求示例

查询资源池列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools
{ }
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind": "PoolList",
 "apiVersion": "v2",
 "items": [{
 "kind": "Pool",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T03:10:40Z",
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "auto-pool-os",
 "os.modelarts/workspace.id": "0",
 "os.modelarts/resource.id": "maos-auto-pool-os-72w8d"
 },
 "annotations": {
 "os.modelarts/description": "",
 "os.modelarts/billing.mode": "0"
 }
 },
 "spec": {
 "type": "Dedicate",
 "scope": ["Train", "Infer"],
 "resources": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 2
 }],
 "network": {
 "name": "network-maos-86c13962597848eeb29c5861153a391f"
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Running",
 "root": "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "scope": [{
 "scopeType": "Train",
 "state": "Enabled"
 }, {
 "scopeType": "Infer",
 "state": "Enabled"
 }],
 "resources": {
 "available": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 2,
 "azs": [{
 "az": "cn-north-7c",
 "count": 2
 }]
 }]
 }
 }
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.24 查询资源池 - ShowPool

## 功能介绍

查询资源池信息接口用于获取指定资源池的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看特定资源池的详细配置、状态、资源使用情况或进行资源管理时，可通过此接口查询指定资源池的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限，并且指定的资源池已存在于系统中。查询操作完成后，接口将返回资源池的详细信息，包括资源池ID、名称、类型、状态、资源配额、利用率等。若指定的资源池不存在、用户无权限操作或输入参数有误，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------|------|----------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:get | Read | pool *         | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                    |      | -              | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

## URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}

表 10-261 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                             |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                         |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的ID，取值自资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为36-63。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 10-262 请求 Header 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|---------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ModelArts-User-ID | 否    | String | <b>参数解释：</b> 租户ID，传递该参数鉴权以该租户ID为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 10-263 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                          |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Pool：资源池。</li></ul>        |

| 参数       | 参数类型                           | 描述             |
|----------|--------------------------------|----------------|
| metadata | <b>PoolMetadata</b><br>object  | 参数解释：资源池的元信息。  |
| spec     | <b>PoolSpecModel</b><br>object | 参数解释：资源池的规格信息。 |
| status   | <b>PoolStatus</b> object       | 参数解释：资源池的状态信息。 |

表 10-264 PoolMetadata

| 参数                | 参数类型                              | 描述                                                    |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| name              | String                            | 参数解释：资源池的ID。<br>取值范围：不涉及。                             |
| creationTimestamp | String                            | 参数解释：资源池的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | <b>PoolMetaLabels</b><br>object   | 参数解释：资源池的标签信息。                                        |
| annotations       | <b>PoolMetaAnnotations</b> object | 参数解释：资源池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-265 PoolMetaLabels

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                         |
| os.modelarts/<br>workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：0。 |

| 参数                                         | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>node.prefix               | String | 参数解释：自定义节点前缀，可选值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                               |
| os.modelarts/<br>resource.id               | String | 参数解释：资源池计费使用的资源ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts/<br>tenant.domain.id          | String | 参数解释：资源池所属的租户ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                |
| os.modelarts/<br>tenant.project.id         | String | 参数解释：资源池所属的租户项目ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts/<br>enterprise.project.i<br>d | String | 参数解释：资源池所属的企业项目ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts.pool/<br>biz                  | String | 参数解释：资源池商业类型，public是公共池，private个人专属池。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                           |
| os.modelarts/<br>create-from               | String | 参数解释：资源池创建来源，比如admin-console，标记来自admin创建，console标记来自ma console。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| os.modelarts/<br>nobilling                 | String | 参数解释：资源池是否计费。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                   |



| 参数                          | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>order.name | String | <b>参数解释：</b> 资源池关联的上一次订单作业记录。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>region     | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属区域。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。         |

表 10-266 PoolMetaAnnotations

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description  | String | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| os.modelarts/<br>billing.mode | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：按需计费</li><li>• 1：包周期计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                    |
| os.modelarts/<br>period.num   | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购周期。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.type<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>period.type  | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购类型。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.num<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：包月。</li><li>• 3：包年。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                                             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>auto.renew                    | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的自动续费类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不自动续费。</li><li>1：自动续费。</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。 |
| os.modelarts/<br>promotion.info                | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时选择的折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                    |
| os.modelarts/<br>service.console.url           | String | <b>参数解释：</b> 购买包周期资源在订单支付完成后跳转地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                 |
| os.modelarts/<br>order.id                      | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时传递的订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                    |
| os.modelarts/<br>flavor.resource.ids           | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池中资源规格对应的资源ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                  |
| os.modelarts/<br>tms.tags                      | String | <b>参数解释：</b> 资源池上的资源标签。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                           |
| os.modelarts.pool/<br>scheduler.queue.strategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池调度队列的策略，用于定义任务调度的规则。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                              |

| 参数                                                | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.pool/subpools.count                  | String | <b>参数解释：</b> 资源池包含的逻辑子池的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/tenant.domain.name                   | String | <b>参数解释：</b> 资源池的租户账号<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| os.modelarts.pool/scope.external.dependency.train | String | <b>参数解释：</b> 训练外部依赖标识<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |

表 10-267 PoolSpecModel

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | String                            | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型。</li><li>• Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| scope            | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业类型。                                                                                                                                                                                                                 |
| resources        | Array of <b>resources</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。                                                                                                                                                                                              |
| containernetwork | <b>containernetwork</b> object    | <b>参数解释：</b> k8s 容器网络。                                                                                                                                                                                                                   |
| network          | <b>network</b> object             | <b>参数解释：</b> 资源池网络参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| jobFlavors       | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格列表。参数为作业规格名称。                                                                                                                                                                                                     |
| driver           | <b>PoolDriver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动信息。                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| controlMode | Integer | <p><b>参数解释：</b>资源池的受限状态。状态可以叠加，比如9代表转包周期受限和冻结状态。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：代表不受限</li><li>• 1：转包周期受限</li><li>• 2：规格变更受限</li><li>• 4：服务受限</li><li>• 8：冻结</li><li>• 16：公安冻结（不可退订）</li></ul> |

表 10-268 resources

| 参数                 | 参数类型                                        | 描述                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| flavor             | String                                      | <p><b>参数解释：</b>资源规格ID。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                      |
| count              | Integer                                     | <p><b>参数解释：</b>资源池中资源规格实例数量。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                |
| maxCount           | Integer                                     | <p><b>参数解释：</b>资源规格的弹性资源量。物理池中该值和count必须一致。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> |
| azs                | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | <p><b>参数解释：</b>资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。</p>                                |
| extendParams       | <a href="#">extendParams</a> object         | <p><b>参数解释：</b>资源池自定义配置参数。</p>                                          |
| os                 | <a href="#">Os</a> object                   | <p><b>参数解释：</b>资源池中节点操作系统镜像信息。</p>                                      |
| dataVolumes        | <a href="#">dataVolumes</a> object          | <p><b>参数解释：</b>自定义数据盘（云硬盘）列表信息，指定后不可修改。</p>                             |
| volumeGroupConfigs | <a href="#">volumeGroupConfigs</a> object   | <p><b>参数解释：</b>磁盘高级配置信息。</p>                                            |

表 10-269 extendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建的节点的容器引擎空间大小。值为0时表示不限制大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| volumeGroup    | String | <b>参数描述：</b> 磁盘分组名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                  |
| runtime        | String | <b>参数描述：</b> 模型运行时环境。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |

表 10-270 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-271 dataVolumes

| 参数           | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                                 | <b>参数解释：</b> 磁盘类型，具体内容可参考磁盘类型及性能介绍。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                                 | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| count        | String                                 | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| extendParams | <a href="#">extendParams</a><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置                                                                                                                                               |

表 10-272 extendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing     | String | <b>参数解释：</b> 标识存储实例是否计费。为空则表示不计费。该字段用户不可指定或修改。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| volumeGroup | String | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser{num}：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 10-273 volumeGroupConfigs

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                 |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。         |
| dockerThinPool | Integer                 | <b>参数解释：</b> 资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| lvmConfig      | <b>lvmConfig</b> object | <b>参数解释：</b> LVM 配置管理。                                                             |

表 10-274 lvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM 写入模式<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |

表 10-275 containernetwork

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode | String | <b>参数解释：</b> 容器网络模型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• overlay_l2：容器隧道网络，通过 OVS（OpenVSwitch）为容器构建的 overlay_l2 网络。</li><li>• vpc-router：VPC 网络，使用 ipvlan 和自定义 VPC 路由为容器构建的 Underlay 的 l2 网络。</li><li>• eni：云原生网络 2.0，深度整合 VPC 原生 ENI 弹性网卡能力，采用 VPC 网段分配容器地址，支持 ELB 直通容器，享有高性能，创建 CCE Turbo 集群时指定。</li></ul> |

表 10-276 network

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 网络ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-277 PoolDriver

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| npuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

表 10-278 PoolStatus

| 参数        | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                  | <b>参数解释：</b> 资源池的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：资源池在创建中。</li><li>Running：资源池在运行中。</li><li>Abnormal：资源池异常。</li><li>Deleting：资源池在删除中。</li><li>Error：资源池错误。</li></ul> |
| message   | String                  | <b>参数解释：</b> 资源池当前状态的提示信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| resources | <b>resources</b> object | <b>参数解释：</b> 资源池中不同状态的资源信息。                                                                                                                                                                                   |



| 参数       | 参数类型                          | 描述                                                          |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| scope    | Array of <b>scope</b> objects | <b>参数解释</b> : 资源池当前支持的业务类型的状态信息。                            |
| driver   | <b>driver</b> object          | <b>参数解释</b> : 资源池驱动状态信息。                                    |
| parent   | String                        | <b>参数解释</b> : 资源池所属父资源池的ID。<br>物理池为空。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| root     | String                        | <b>参数解释</b> : 资源池根资源池的ID。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。             |
| clusters | <b>clusters</b> object        | <b>参数解释</b> : 资源池集群信息, 特权池才有该字段。                            |

表 10-279 resources

| 参数        | 参数类型                                  | 描述                            |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| creating  | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中创建状态的资源信息。  |
| available | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中可用状态的资源信息。  |
| abnormal  | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中异常状态的资源信息。  |
| deleting  | <b>PoolResourceFlavorCount</b> object | <b>参数解释</b> : 资源池中删除中状态的资源信息。 |

表 10-280 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                               | 描述                                                                 |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor   | String                             | <b>参数解释</b> : 资源规格ID。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。                        |
| count    | Integer                            | <b>参数解释</b> : 资源池中资源规格实例数量。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。                  |
| maxCount | Integer                            | <b>参数解释</b> : 资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br><b>取值范围</b> : 不涉及。 |
| azs      | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释</b> : 资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                                |

| 参数       | 参数类型   | 描述                       |
|----------|--------|--------------------------|
| nodePool | String | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-281 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-282 scope

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scopeType | String | 参数解释：资源池的业务类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练任务。</li><li>• Infer：推理任务。</li><li>• Notebook：Notebook作业。</li></ul>                       |
| state     | String | 参数解释：资源池业务类型状态。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabling：启动中。</li><li>• Enabled：已启动。</li><li>• Disabling：关闭中。</li><li>• Disabled：已关闭。</li></ul> |

表 10-283 driver

| 参数  | 参数类型                                       | 描述                            |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|
| gpu | <a href="#">PoolDriverStatus</a><br>object | 参数解释：资源池GPU驱动状态。<br>取值范围：不涉及。 |
| npu | <a href="#">PoolDriverStatus</a><br>object | 参数解释：资源池NPU驱动状态。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-284 PoolDriverStatus

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                    |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version | String | 参数解释：资源池当前驱动版本。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                          |
| state   | String | 参数解释：资源池当前驱动状态。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：驱动安装中。</li><li>Upgrading：驱动升级中。</li><li>Running：驱动运行中。</li><li>Abnormal：驱动异常。</li></ul> |

表 10-285 clusters

| 参数            | 参数类型                  | 描述                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| name          | String                | 参数解释：集群名称。<br>取值范围：不涉及。     |
| clusterFlavor | String                | 参数解释：标准池的集群规格。<br>取值范围：不涉及。 |
| type          | String                | 参数解释：资源池集群的类型。<br>取值范围：不涉及。 |
| version       | String                | 参数解释：集群的版本号。<br>取值范围：不涉及。   |
| plugins       | <b>plugins</b> object | 参数解释：集群支持的插件名称。             |

表 10-286 plugins

| 参数   | 参数类型   | 描述                           |
|------|--------|------------------------------|
| name | String | 参数解释：集群支持的插件名称。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 10-287 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询资源池详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}

{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind" : "Pool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp" : "2022-09-16T03:10:40Z",
 "labels" : {
 "os.modelarts/name" : "auto-pool-os",
 "os.modelarts/workspace.id" : "0",
 "os.modelarts/resource.id" : "maos-auto-pool-os-72w8d"
 },
 "annotations" : {
 "os.modelarts/description" : "",
 "os.modelarts/billing.mode" : "0"
 }
 },
 "spec" : {
 "type" : "Dedicate",
 "scope" : ["Train", "Infer"],
 "resources" : [{
 "flavor" : "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count" : 2
 }],
 "network" : {
 "name" : "network-maos-86c13962597848eeb29c5861153a391f"
 }
 },
 "status" : {
 "phase" : "Running",
 "root" : "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "scope" : [{
 "scopeType" : "Train",
 "state" : "Enabled"
 }, {
 "scopeType" : "Infer",
 "state" : "Enabled"
 }],
 "resources" : {
 "available" : [{
```

```
{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 2,
 "azs": [{
 "az": "cn-north-7c",
 "count": 2
 }]
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.25 删除资源池 - DeletePool

## 功能介绍

删除资源池接口用于移除指定的资源池。该接口适用于以下场景：当资源池不再需要、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的资源池。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，指定的资源池将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池被其他资源依赖，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需要具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别  | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|-------|------------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:delete | Write | pool *           | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                       |       | -                | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

DELETE /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}

表 10-288 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 系统生成的资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                |

请求参数

表 10-289 请求 Header 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                        |
|---------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ModelArts-User-ID | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实际的外部租户ID，如果有的话，工作空间鉴权以该ID为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 10-290 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                               | 描述                                                                                                 |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                             | <b>参数描述：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>      |
| kind       | String                             | <b>参数描述：</b> 资源类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Pool：资源池</li></ul> |
| metadata   | <b>PoolMetadataDeletion</b> object | 资源池的metadata信息。                                                                                    |
| spec       | <b>PoolSpecModel</b> object        | 资源池的描述信息。                                                                                          |
| status     | <b>PoolStatus</b> object           | 资源池的状态信息。                                                                                          |

表 10-291 PoolMetadataDeletion

| 参数                | 参数类型                              | 描述                                                               |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| name              | String                            | <b>参数描述：</b> 系统自动生成的pool名称，相当于poolId。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| creationTimestamp | String                            | <b>参数描述：</b> 时间戳，例如 "2021-11-01T03:49:41Z"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| deletionTimestamp | String                            | <b>参数描述：</b> 时间戳，例如 "2021-11-01T03:49:41Z"。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| labels            | <b>PoolMetaLabels</b> object      | 资源池的标签信息。                                                        |
| annotations       | <b>PoolMetaAnnotations</b> object | 资源池的注释信息。                                                        |

表 10-292 PoolMetaLabels

| 参数                                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>name                      | String | <b>参数解释：</b> 资源池的显示名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                         |
| os.modelarts/<br>workspace.id              | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 0。 |
| os.modelarts/<br>node.prefix               | String | <b>参数解释：</b> 自定义节点前缀，可选值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                      |
| os.modelarts/<br>resource.id               | String | <b>参数解释：</b> 资源池计费使用的资源ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| os.modelarts/<br>tenant.domain.id          | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属的租户ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| os.modelarts/<br>tenant.project.id         | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属的租户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| os.modelarts/<br>enterprise.project.i<br>d | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属的企业项目ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| os.modelarts.pool/<br>biz                  | String | <b>参数解释：</b> 资源池商业类型，public是公共池，private个人专属池。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |



| 参数                           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>create-from | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建来源，比如 admin-console，标记来自admin创建，console标记来自ma console。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>nobilling   | String | <b>参数解释：</b> 资源池是否计费。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                    |
| os.modelarts/<br>order.name  | String | <b>参数解释：</b> 资源池关联的上一次订单作业记录。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                            |
| os.modelarts/<br>region      | String | <b>参数解释：</b> 资源池所属区域。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                    |

表 10-293 PoolMetaAnnotations

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description  | String | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>billing.mode | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：按需计费</li><li>• 1：包周期计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                                   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>period.num          | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购周期。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.type<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>period.type         | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购类型。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.num<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：包月。</li><li>• 3：包年。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>auto.renew          | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的自动续费类<br>型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：不自动续费。</li><li>• 1：自动续费。</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。                       |
| os.modelarts/<br>promotion.info      | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时选择的<br>折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                              |
| os.modelarts/<br>service.console.url | String | <b>参数解释：</b> 购买包周期资源在订单支付<br>完成后跳转地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                           |
| os.modelarts/<br>order.id            | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时传递的<br>订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                              |

| 参数                                                        | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>flavor.resource.ids                      | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池中资源规格对应的资源ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。     |
| os.modelarts/<br>tms.tags                                 | String | <b>参数解释：</b> 资源池上的资源标签。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| os.modelarts.pool/<br>scheduler.queue.st<br>rategy        | String | <b>参数解释：</b> 资源池调度队列的策略，用于定义任务调度的规则。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts.pool/<br>subpools.count                      | String | <b>参数解释：</b> 资源池包含的逻辑子池的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。          |
| os.modelarts/<br>tenant.domain.na<br>me                   | String | <b>参数解释：</b> 资源池的租户账号<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |
| os.modelarts.pool/<br>scope.external.dep<br>endency.train | String | <b>参数解释：</b> 训练外部依赖标识<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |

表 10-294 PoolSpecModel

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | String                            | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型。</li><li>• Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| scope            | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业类型。                                                                                                                                                                                                                 |
| resources        | Array of <b>resources</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。                                                                                                                                                                                              |
| containernetwork | <b>containernetwork</b> object    | <b>参数解释：</b> k8s 容器网络。                                                                                                                                                                                                                   |
| network          | <b>network</b> object             | <b>参数解释：</b> 资源池网络参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| jobFlavors       | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格列表。参数为作业规格名称。                                                                                                                                                                                                     |
| driver           | <b>PoolDriver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动信息。                                                                                                                                                                                                                    |
| controlMode      | Integer                           | <b>参数解释：</b> 资源池的受限状态。状态可以叠加，比如9代表转包周期受限和冻结状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：代表不受限</li><li>• 1：转包周期受限</li><li>• 2：规格变更受限</li><li>• 4：服务受限</li><li>• 8：冻结</li><li>• 16：公安冻结（不可退订）</li></ul>            |

表 10-295 resources

| 参数     | 参数类型   | 描述                                        |
|--------|--------|-------------------------------------------|
| flavor | String | <b>参数解释：</b> 资源规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                               | 描述                                                             |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| count              | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源池中资源规格实例数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| maxCount           | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性资源量。物理池中该值和count必须一致。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| azs                | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                             |
| extendParams       | <b>extendParams</b> object         | <b>参数解释：</b> 资源池自定义配置参数。                                       |
| os                 | <b>Os</b> object                   | <b>参数解释：</b> 资源池中节点操作系统镜像信息。                                   |
| dataVolumes        | <b>dataVolumes</b> object          | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息，指定后不可修改。                          |
| volumeGroupConfigs | <b>volumeGroupConfigs</b> object   | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置信息。                                         |

表 10-296 extendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建的节点的容器引擎空间大小。值为0时表示不限制大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| volumeGroup    | String | <b>参数描述：</b> 磁盘分组名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                  |
| runtime        | String | <b>参数描述：</b> 模型运行时环境。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |

表 10-297 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-298 dataVolumes

| 参数           | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘类型，具体内容可参考磁盘类型及性能介绍。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| count        | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| extendParams | <b>extendParams</b><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置                                                                                                                                               |

表 10-299 extendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing     | String | <b>参数解释：</b> 标识存储实例是否计费。为空则表示不计费。该字段用户不可指定或修改。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| volumeGroup | String | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser{num}：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 10-300 volumeGroupConfigs

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                               |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称。作为dataVolumes中volumeGroup的索引。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。           |
| dockerThinPool | Integer                 | <b>参数解释：</b> 资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为vgpaas时，即容器盘，才可指定此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| lvmConfig      | <b>lvmConfig</b> object | <b>参数解释：</b> LVM配置管理。                                                            |

表 10-301 lvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |

表 10-302 containernetwork

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode | String | <b>参数解释：</b> 容器网络模型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• overlay_l2：容器隧道网络，通过 OVS（OpenVSwitch）为容器构建的 overlay_l2网络。</li><li>• vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的 Underlay的l2网络。</li><li>• eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。</li></ul> |

表 10-303 network

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 网络ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-304 PoolDriver

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| npuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

表 10-305 PoolStatus

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：资源池在创建中。</li><li>Running：资源池在运行中。</li><li>Abnormal：资源池异常。</li><li>Deleting：资源池在删除中。</li><li>Error：资源池错误。</li></ul> |
| message   | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池当前状态的提示信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| resources | <b>resources</b> object       | <b>参数解释：</b> 资源池中不同状态的资源信息。                                                                                                                                                                                   |
| scope     | Array of <b>scope</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池当前支持的业务类型的状态信息。                                                                                                                                                                               |
| driver    | <b>driver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动状态信息。                                                                                                                                                                                       |
| parent    | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池所属父资源池的ID。物理池为空。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| root      | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池根资源池的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| clusters  | <b>clusters</b> object        | <b>参数解释：</b> 资源池集群信息，特权池才有该字段。                                                                                                                                                                                |

表 10-306 resources

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                   |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|
| creating  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中创建状态的资源信息。  |
| available | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中可用状态的资源信息。  |
| abnormal  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中异常状态的资源信息。  |
| deleting  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中删除中状态的资源信息。 |

表 10-307 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                                        | 描述                                               |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| flavor   | String                                      | 参数解释：资源规格ID。<br>取值范围：不涉及。                        |
| count    | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例数量。<br>取值范围：不涉及。                  |
| maxCount | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。 |
| azs      | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | 参数解释：资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                       |
| nodePool | String                                      | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。                         |

表 10-308 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-309 scope

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scopeType | String | <b>参数解释：</b> 资源池的业务类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练任务。</li><li>• Infer：推理任务。</li><li>• Notebook：Notebook作业。</li></ul>                       |
| state     | String | <b>参数解释：</b> 资源池业务类型状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabling：启动中。</li><li>• Enabled：已启动。</li><li>• Disabling：关闭中。</li><li>• Disabled：已关闭。</li></ul> |

表 10-310 driver

| 参数  | 参数类型                              | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| gpu | <b>PoolDriverStatus</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池GPU驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| npu | <b>PoolDriverStatus</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池NPU驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-311 PoolDriverStatus

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                  |
| state   | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：驱动安装中。</li><li>• Upgrading：驱动升级中。</li><li>• Running：驱动运行中。</li><li>• Abnormal：驱动异常。</li></ul> |

表 10-312 clusters

| 参数            | 参数类型           | 描述                          |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| name          | String         | 参数解释：集群名称。<br>取值范围：不涉及。     |
| clusterFlavor | String         | 参数解释：标准池的集群规格。<br>取值范围：不涉及。 |
| type          | String         | 参数解释：资源池集群的类型。<br>取值范围：不涉及。 |
| version       | String         | 参数解释：集群的版本号。<br>取值范围：不涉及。   |
| plugins       | plugins object | 参数解释：集群支持的插件名称。             |

表 10-313 plugins

| 参数   | 参数类型   | 描述                           |
|------|--------|------------------------------|
| name | String | 参数解释：集群支持的插件名称。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 10-314 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
删除资源池。
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}
{ }
```

响应示例

状态码：200  
OK。

```
{
 "kind": "Pool",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T03:10:40Z",
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "auto-pool-os",
 "os.modelarts/workspace.id": "0",
 "os.modelarts/resource.id": "maos-auto-pool-os-72w8d"
 },
 "annotations": {
 "os.modelarts/description": "",
 "os.modelarts/billing.mode": "0"
 }
 },
 "spec": {
 "type": "Dedicate",
 "scope": ["Train", "Infer"],
 "resources": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 2
 }],
 "network": {
 "name": "network-maos-86c13962597848eeb29c5861153a391f"
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Running",
 "root": "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "scope": [{
 "scopeType": "Train",
 "state": "Enabled"
 }, {
 "scopeType": "Infer",
 "state": "Enabled"
 }],
 "resources": {
 "available": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 2,
 "azs": [{
 "az": "cn-north-7c",
 "count": 2
 }]
 }]
 }
 }
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.26 更新资源池 - PatchPool

功能介绍

更新资源池接口用于修改指定资源池的配置和容量。该接口适用于以下场景：当资源池需要扩展容量、调整配置或优化性能时，用户可通过此接口更新资源池的相关信息。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。更新操作完成后，资源池的配置和容量将被更新，相关资源和配置也将被调整。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池处于不可更新状态，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                   | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------|-------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:update | Write | pool *     | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                       |       | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

PATCH /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}

表 10-315 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 系统生成的资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 10-316 请求 Header 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-ModelArts-User-ID | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实际的外部租户ID，如果有的话，工作空间鉴权以该ID为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                           |
| Content-Type        | 是    | String | <b>参数解释：</b> 消息体的类型（格式）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>application/merge-patch+json</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-317 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                           |
|----------|------|-------------------------------------------|------------------------------|
| metadata | 否    | <a href="#">PoolMetadataUpdate</a> object | <b>参数解释：</b> 资源池的metadata信息。 |
| spec     | 否    | <a href="#">PoolSpecUpdate</a> object     | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。       |

表 10-318 PoolMetadataUpdate

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                     |
|-------------|------|------------------------------|------------------------|
| annotations | 否    | <b>annotations</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池的注释信息。 |

表 10-319 annotations

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                   |
|------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池描述信息，用于说明资源池用于某种指定场景。不能包含特殊字符!<>=&"'。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>order.id    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订单id，包周期创建和变更的时候需要传递该参数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

表 10-320 PoolSpecUpdate

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scope     | 否    | Array of<br>strings                     | <b>参数解释：</b> 更新启用的作业类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练作业</li><li>• Infer：推理作业</li><li>• Notebook：Notebook作业</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| resources | 否    | Array of<br><b>resources</b><br>objects | <b>参数解释：</b> 更新的资源规格列表。                                                                                                                                                                               |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                          |
|------------|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| jobFlavors | 否    | Array of strings         | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格信息列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| driver     | 否    | <b>PoolDriver</b> object | <b>参数解释：</b> 资源池驱动信息。                                                                       |

表 10-321 resources

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                               | 描述                                                                                     |
|--------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor | 是    | String                             | <b>参数解释：</b> 资源规格。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。      |
| count  | 是    | Integer                            | <b>参数解释：</b> 相应规格的资源数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| azs    | 否    | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释：</b> 更新的AZ列表。                                                                  |

表 10-322 PoolNodeAz

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                            |
|-------|------|---------|-----------------------------------------------|
| az    | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 可用区名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。      |
| count | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 可用区资源实例的数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-323 PoolDriver

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| npuVersion     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | 否    | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

响应参数

状态码：200

表 10-324 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                          |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String               | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String               | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Pool：资源池。</li></ul>        |
| metadata   | PoolMetadata object  | <b>参数解释：</b> 资源池的元信息。                                                                                       |
| spec       | PoolSpecModel object | <b>参数解释：</b> 资源池的规格信息。                                                                                      |
| status     | PoolStatus object    | <b>参数解释：</b> 资源池的状态信息。                                                                                      |

表 10-325 PoolMetadata

| 参数                | 参数类型                       | 描述                                                    |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| name              | String                     | 参数解释：资源池的ID。<br>取值范围：不涉及。                             |
| creationTimestamp | String                     | 参数解释：资源池的创建时间。例如 "2025-11-01T03:49:41Z"。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | PoolMetaLabels object      | 参数解释：资源池的标签信息。                                        |
| annotations       | PoolMetaAnnotations object | 参数解释：资源池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-326 PoolMetaLabels

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>name         | String | 参数解释：资源池的显示名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                         |
| os.modelarts/<br>workspace.id | String | 参数解释：工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：0。 |
| os.modelarts/<br>node.prefix  | String | 参数解释：自定义节点前缀，可选值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                      |
| os.modelarts/<br>resource.id  | String | 参数解释：资源池计费使用的资源ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                     |

| 参数                                         | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>tenant.domain.id          | String | 参数解释：资源池所属的租户ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                |
| os.modelarts/<br>tenant.project.id         | String | 参数解释：资源池所属的租户项目ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts/<br>enterprise.project.i<br>d | String | 参数解释：资源池所属的企业项目ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                              |
| os.modelarts.pool/<br>biz                  | String | 参数解释：资源池商业类型，public是公共池，private个人专属池。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                           |
| os.modelarts/<br>create-from               | String | 参数解释：资源池创建来源，比如admin-console，标记来自admin创建，console标记来自ma console。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| os.modelarts/<br>nobilling                 | String | 参数解释：资源池是否计费。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                   |
| os.modelarts/<br>order.name                | String | 参数解释：资源池关联的上一次订单作业记录。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                           |
| os.modelarts/<br>region                    | String | 参数解释：资源池所属区域。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                   |

表 10-327 PoolMetaAnnotations

| 参数                              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>description    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的描述信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| os.modelarts/<br>billing.mode   | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：按需计费</li><li>• 1：包周期计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                    |
| os.modelarts/<br>period.num     | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购周期。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.type<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| os.modelarts/<br>period.type    | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的订购类型。<br><b>约束限制：</b> 和os.modelarts/period.num<br>字段配合使用。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：包月。</li><li>• 3：包年。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>auto.renew     | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池的自动续费类<br>型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：不自动续费。</li><li>• 1：自动续费。</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。                       |
| os.modelarts/<br>promotion.info | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时选择的<br>折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                              |

| 参数                                                        | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>service.console.url                      | String | <b>参数解释：</b> 购买包周期资源在订单支付完成后跳转地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。    |
| os.modelarts/<br>order.id                                 | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池购买时传递的订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| os.modelarts/<br>flavor.resource.ids                      | String | <b>参数解释：</b> 包周期资源池中资源规格对应的资源ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。     |
| os.modelarts/<br>tms.tags                                 | String | <b>参数解释：</b> 资源池上的资源标签。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |
| os.modelarts.pool/<br>scheduler.queue.st<br>ategy         | String | <b>参数解释：</b> 资源池调度队列的策略，用于定义任务调度的规则。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts.pool/<br>subpools.count                      | String | <b>参数解释：</b> 资源池包含的逻辑子池的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。          |
| os.modelarts/<br>tenant.domain.na<br>me                   | String | <b>参数解释：</b> 资源池的租户账号<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |
| os.modelarts.pool/<br>scope.external.dep<br>endency.train | String | <b>参数解释：</b> 训练外部依赖标识<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |

表 10-328 PoolSpecModel

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | String                            | <b>参数解释：</b> 资源池类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Dedicate：物理资源池，独立的网络，支持网络打通，定制驱动，定制作业类型。</li><li>• Logical：逻辑资源池。没有独立的网络，不支持网络打通，资源池创建和扩缩容相较物理资源池更快。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| scope            | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业类型。                                                                                                                                                                                                                 |
| resources        | Array of <b>resources</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的资源规格信列表，包括资源规格和相应规格的资源数量。                                                                                                                                                                                              |
| containernetwork | <b>containernetwork</b> object    | <b>参数解释：</b> k8s 容器网络。                                                                                                                                                                                                                   |
| network          | <b>network</b> object             | <b>参数解释：</b> 资源池网络参数。                                                                                                                                                                                                                    |
| jobFlavors       | Array of strings                  | <b>参数解释：</b> 资源池支持的作业规格列表。参数为作业规格名称。                                                                                                                                                                                                     |
| driver           | <b>PoolDriver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动信息。                                                                                                                                                                                                                    |
| controlMode      | Integer                           | <b>参数解释：</b> 资源池的受限状态。状态可以叠加，比如9代表转包周期受限和冻结状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：代表不受限</li><li>• 1：转包周期受限</li><li>• 2：规格变更受限</li><li>• 4：服务受限</li><li>• 8：冻结</li><li>• 16：公安冻结（不可退订）</li></ul>            |

表 10-329 resources

| 参数     | 参数类型   | 描述                                        |
|--------|--------|-------------------------------------------|
| flavor | String | <b>参数解释：</b> 资源规格ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                               | 描述                                                             |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| count              | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源池中资源规格实例数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| maxCount           | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性资源量。物理池中该值和count必须一致。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| azs                | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                             |
| extendParams       | <b>extendParams</b> object         | <b>参数解释：</b> 资源池自定义配置参数。                                       |
| os                 | <b>Os</b> object                   | <b>参数解释：</b> 资源池中节点操作系统镜像信息。                                   |
| dataVolumes        | <b>dataVolumes</b> object          | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息，指定后不可修改。                          |
| volumeGroupConfigs | <b>volumeGroupConfigs</b> object   | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置信息。                                         |

表 10-330 extendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | <b>参数解释：</b> 资源池创建的节点的容器引擎空间大小。值为0时表示不限制大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| volumeGroup    | String | <b>参数描述：</b> 磁盘分组名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                  |
| runtime        | String | <b>参数描述：</b> 模型运行时环境。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                 |



表 10-331 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 10-332 dataVolumes

| 参数           | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘类型，具体内容可参考磁盘类型及性能介绍。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                      |
| count        | String                        | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                            |
| extendParams | <b>extendParams</b><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置                                                                                                                                               |

表 10-333 extendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing     | String | <b>参数解释：</b> 标识存储实例是否计费。为空则表示不计费。该字段用户不可指定或修改。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| volumeGroup | String | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser{num}：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 10-334 volumeGroupConfigs

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                               |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <b>参数解释：</b> 磁盘分组名称。作为dataVolumes中volumeGroup的索引。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。           |
| dockerThinPool | Integer                 | <b>参数解释：</b> 资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为vgpaas时，即容器盘，才可指定此参数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| lvmConfig      | <b>lvmConfig</b> object | <b>参数解释：</b> LVM配置管理。                                                            |

表 10-335 lvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |

表 10-336 containernetwork

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode | String | <b>参数解释：</b> 容器网络模型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• overlay_l2：容器隧道网络，通过 OVS（OpenVSwitch）为容器构建的 overlay_l2网络。</li><li>• vpc-router：VPC网络，使用ipvlan和自定义VPC路由为容器构建的 Underlay的l2网络。</li><li>• eni：云原生网络2.0，深度整合VPC原生ENI弹性网卡能力，采用VPC网段分配容器地址，支持ELB直通容器，享有高性能，创建CCE Turbo集群时指定。</li></ul> |

表 10-337 network

| 参数   | 参数类型   | 描述                                      |
|------|--------|-----------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 网络ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-338 PoolDriver

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| gpuVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的GPU驱动版本。物理资源池中包含GPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| npuVersion     | String | <b>参数解释：</b> 资源池默认的NPU驱动版本。物理资源池中包含NPU规格时有效。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                       |
| updateStrategy | String | <b>参数解释：</b> 资源池驱动升级策略。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>force：强制升级，立即升级节点驱动，可能影响节点上正在运行的作业。</li><li>idle：安全升级，待节点上没有作业运行时进行驱动升级。</li></ul> |

表 10-339 PoolStatus

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Creating：资源池在创建中。</li><li>Running：资源池在运行中。</li><li>Abnormal：资源池异常。</li><li>Deleting：资源池在删除中。</li><li>Error：资源池错误。</li></ul> |
| message   | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池当前状态的提示信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| resources | <b>resources</b> object       | <b>参数解释：</b> 资源池中不同状态的资源信息。                                                                                                                                                                                   |
| scope     | Array of <b>scope</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池当前支持的业务类型的状态信息。                                                                                                                                                                               |
| driver    | <b>driver</b> object          | <b>参数解释：</b> 资源池驱动状态信息。                                                                                                                                                                                       |
| parent    | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池所属父资源池的ID。物理池为空。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                         |
| root      | String                        | <b>参数解释：</b> 资源池根资源池的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                 |
| clusters  | <b>clusters</b> object        | <b>参数解释：</b> 资源池集群信息，特权池才有该字段。                                                                                                                                                                                |

表 10-340 resources

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                   |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|
| creating  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中创建状态的资源信息。  |
| available | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中可用状态的资源信息。  |
| abnormal  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中异常状态的资源信息。  |
| deleting  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：资源池中删除中状态的资源信息。 |

表 10-341 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                                        | 描述                                               |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| flavor   | String                                      | 参数解释：资源规格ID。<br>取值范围：不涉及。                        |
| count    | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例数量。<br>取值范围：不涉及。                  |
| maxCount | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。 |
| azs      | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | 参数解释：资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                       |
| nodePool | String                                      | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。                         |

表 10-342 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-343 scope

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scopeType | String | <b>参数解释：</b> 资源池的业务类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Train：训练任务。</li><li>• Infer：推理任务。</li><li>• Notebook：Notebook作业。</li></ul>                       |
| state     | String | <b>参数解释：</b> 资源池业务类型状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Enabling：启动中。</li><li>• Enabled：已启动。</li><li>• Disabling：关闭中。</li><li>• Disabled：已关闭。</li></ul> |

表 10-344 driver

| 参数  | 参数类型                              | 描述                                            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| gpu | <b>PoolDriverStatus</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池GPU驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| npu | <b>PoolDriverStatus</b><br>object | <b>参数解释：</b> 资源池NPU驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-345 PoolDriverStatus

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                  |
| state   | String | <b>参数解释：</b> 资源池当前驱动状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Creating：驱动安装中。</li><li>• Upgrading：驱动升级中。</li><li>• Running：驱动运行中。</li><li>• Abnormal：驱动异常。</li></ul> |

表 10-346 clusters

| 参数            | 参数类型                  | 描述                          |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| name          | String                | 参数解释：集群名称。<br>取值范围：不涉及。     |
| clusterFlavor | String                | 参数解释：标准池的集群规格。<br>取值范围：不涉及。 |
| type          | String                | 参数解释：资源池集群的类型。<br>取值范围：不涉及。 |
| version       | String                | 参数解释：集群的版本号。<br>取值范围：不涉及。   |
| plugins       | <b>plugins</b> object | 参数解释：集群支持的插件名称。             |

表 10-347 plugins

| 参数   | 参数类型   | 描述                           |
|------|--------|------------------------------|
| name | String | 参数解释：集群支持的插件名称。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：400

表 10-348 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 10-349 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

## 请求示例

资源池扩容。

```
PATCH https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}

{
 "spec": {
 "resources": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 3
 }]
 }
}
```

## 响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "Pool",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "creationTimestamp": "2022-09-16T03:10:40Z",
 "labels": {
 "os.modelarts/name": "auto-pool-os",
 "os.modelarts/workspace.id": "0",
 "os.modelarts/resource.id": "maos-auto-pool-os-72w8d"
 },
 "annotations": {
 "os.modelarts/description": "",
 "os.modelarts/billing.mode": "0"
 }
 },
 "spec": {
 "type": "Dedicate",
 "scope": ["Train", "Infer"],
 "resources": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 3
 }],
 "network": {
 "name": "network-maos-86c13962597848eeb29c5861153a391f"
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Running",
 "root": "auto-pool-os-86c13962597848eeb29c5861153a391f",
 "scope": [{
 "scopeType": "Train",
 "state": "Enabled"
 }, {
 "scopeType": "Infer",
 "state": "Enabled"
 }],
 }
}
```



```
"resources": {
 "creating": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 1,
 "azs": [{
 "az": "cn-north-7c",
 "count": 1
 }]
 }],
 "available": [{
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.4ud",
 "count": 2,
 "azs": [{
 "az": "cn-north-7c",
 "count": 2
 }]
 }]
}
```

**状态码：400**

Bad request

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request"
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |
| 404 | Not Found。  |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.27 资源池监控 - ShowPoolMonitor

功能介绍

资源池监控接口用于获取指定资源池的实时或历史监控信息。该接口适用于以下场景：当需要实时查看资源池的资源使用情况、性能状态或历史数据时，用户可通过此接口获取资源池的监控数据。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理

员权限。调用接口成功后，系统将返回资源池的监控信息，包括资源使用率、性能指标及历史趋势等数据。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:get | Read | pool *     | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                    |      | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/monitor

表 10-350 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                              |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的ID，取值自资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为[36-63]个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-351 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| time_range | 否    | String | <p><b>参数解释：</b> 查询资源池监控信息的时间范围，格式为 startTimeInMillis.endTimeInMi llis.durationInMinutes。其中， startTimeInMillis表示查询的开始时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按 (endTimeInMillis - durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。 endTimeInMillis表示查询的结束时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按 (startTimeInMillis + durationInMinutes * 60 * 1000)计算结束时间，如果计算出的结束时间大于当前系统时间，则使用当前系统时间。 durationInMinutes表示查询时间的跨度分钟数。取值范围大于0并且小于等于 (endTimeInMillis - startTimeInMillis) / (60 * 1000) - 1。当开始时间与结束时间都设置为-1时，系统会将结束时间设置为当前时间UTC毫秒值，并按 (endTimeInMillis - durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。<br/>如： -1.-1.60(表示最近60分钟)。</p> <p><b>约束限制：</b> 单次请求中，查询时长与周期需要满足以下条件：<br/>durationInMinutes * 60 / period &lt;= 1440。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> -1.-1.60。</p> <p>查询时间范围，默认值“-1.-1.60”。格式为 startTimeInMillis.endTimeInMi llis.durationInMinutes，参数解释：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• startTimeInMillis: 查询的开始时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按 (endTimeInMillis - durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间</li></ul> |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      |        | <ul style="list-style-type: none"><li>endTimeInMillis: 查询的结束时间，格式为UTC毫秒，如果指定为-1，服务端将按 (startTimeInMillis + durationInMinutes * 60 * 1000)计算结束时间，如果计算出的结束时间大于当前系统时间，则使用当前系统时间</li><li>durationInMinutes: 查询时间的跨度分钟数。取值范围大于0并且小于等于 (endTimeInMillis - startTimeInMillis) / (60 * 1000) - 1</li></ul> <p>当开始时间与结束时间都设置为-1时，系统会将结束时间设置为当前时间UTC毫秒值，并按 (endTimeInMillis - durationInMinutes * 60 * 1000)计算开始时间。<br/>如： -1.-1.60(表示最近60分钟)<br/>约束：单次请求中，查询时长与周期需要满足以下条件：<br/>durationInMinutes * 60 / period &lt;= 1440。</p> |
| statistics | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>资源池监控信息在指定时间粒度下的统计方式。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>maximum：最大值统计，默认值。</li><li>minimum：最小值统计。</li><li>sum：求和统计。</li><li>average：平均值统计。</li><li>sampleCount：采样统计。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>maximum。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| period | 否    | String | <b>参数解释：</b> 查询资源池监控信息的时间粒度，以秒为单位。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>60：粒度为1分钟，默认值。</li><li>300：粒度为5分钟。</li><li>900：粒度为15分钟。</li><li>3600：粒度为1小时。</li></ul> <b>默认取值：</b> 60。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-352 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                            | 描述                       |
|---------|---------------------------------|--------------------------|
| metrics | Array of <b>metrics</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池的监控指标数据。 |

表 10-353 metrics

| 参数         | 参数类型                               | 描述                   |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| metric     | <b>metric</b> object               | <b>参数解释：</b> 监控指标描述。 |
| dataPoints | Array of <b>dataPoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 监控指标数据。 |

表 10-354 metric

| 参数         | 参数类型                               | 描述                   |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| dimensions | Array of <b>dimensions</b> objects | <b>参数解释：</b> 指标维度信息。 |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metricName | String | <b>参数解释：</b> 指标名称。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• cpuUsage：CPU使用量。</li><li>• memUsedRate：内存利用率。</li><li>• gpuUtil：GPU显卡使用量。</li><li>• gpuMemUsage：GPU显存使用量。</li><li>• npuUtil：NPU显卡使用量。</li><li>• npuMemUsage：NPU显存使用量。</li><li>• diskCapacity：磁盘容量。</li><li>• diskAvailableCapacity：磁盘可用容量。</li><li>• diskUsedRate：磁盘利用率。</li></ul> |
| namespace  | String | <b>参数解释：</b> 指标命名空间。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• PAAS.CONTAINER：组件指标、实例指标、进程指标和容器指标的命名空间</li><li>• PAAS.NODE：主机指标、网络指标、磁盘指标和文件系统指标的命名空间</li><li>• PAAS.SLA：SLA指标的命名空间</li><li>• PAAS.AGGR：集群指标的命名空间</li><li>• CUSTOMMETRICS：默认的自定义指标的命名空间</li></ul>                                                                               |

表 10-355 dimensions

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name  | String | <b>参数解释：</b> 指标维度名称。<br><b>取值范围：</b> 指标名称。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• clusterId：集群ID。</li></ul> |
| value | String | <b>参数解释：</b> 指标维度取值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |

表 10-356 dataPoints

| 参数         | 参数类型                               | 描述                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timestamp  | Integer                            | <b>参数解释：</b> 指标数据时间戳，以毫秒为单位。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                               |
| unit       | String                             | <b>参数解释：</b> 指标数据单位。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Percent：百分比。</li><li>Megabytes：兆字节。</li></ul> |
| statistics | Array of <b>statistics</b> objects | <b>参数解释：</b> 指标数据值。                                                                                                             |

表 10-357 statistics

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| statistic | String | <b>参数解释：</b> 资源池监控信息在指定时间粒度下的统计方式。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>maximum：最大值统计，默认值。</li><li>minimum：最小值统计。</li><li>sum：求和统计。</li><li>average：平均值统计。</li><li>sampleCount：采样统计。</li></ul> |
| value     | Float  | <b>参数解释：</b> 指标数据的值，值为-1时表示无该指标数据。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                |

状态码：404

表 10-358 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

## 请求示例

查询资源池监控信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/monitor
{ }
```

## 响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "metrics" : [{
 "metric" : {
 "dimensions" : [{
 "name" : "clusterId",
 "value" : "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName" : "cpuUsage",
 "namespace" : "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints" : [{
 "timestamp" : 1655193600000,
 "unit" : "Percent",
 "statistics" : [{
 "statistic" : "average",
 "value" : 7.944
 }]
 }, {
 "timestamp" : 1655197200000,
 "unit" : "Percent",
 "statistics" : [{
 "statistic" : "average",
 "value" : 7.88
 }]
 }
], {
 "metric" : {
 "dimensions" : [{
 "name" : "clusterId",
 "value" : "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName" : "memUsedRate",
 "namespace" : "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints" : [{
 "timestamp" : 1655193600000,
 "unit" : "Percent",
 "statistics" : [{
 "statistic" : "average",
 "value" : 13.83
 }]
 }, {
 "timestamp" : 1655197200000,
 "unit" : "Percent",
 "statistics" : [{
 "statistic" : "average",
 "value" : 13.836
 }]
 }
], {
 "metric" : {
 "dimensions" : [{
 "name" : "clusterId",
 "value" : "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
```



```
 },
 "metricName": "gpuUtil",
 "namespace": "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "Percent",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
 }, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "Percent",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
 }]
}, {
 "metric": {
 "dimensions": [{
 "name": "clusterId",
 "value": "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName": "gpuMemUsage",
 "namespace": "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "Percent",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
 }, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "Percent",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
 }]
}, {
 "metric": {
 "dimensions": [{
 "name": "clusterId",
 "value": "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName": "npuUtil",
 "namespace": "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
 }, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
 }]
}, {
 "metric": {
```

```
"dimensions": [{
 "name": "clusterId",
 "value": "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
}],
"metricName": "npuMemUsage",
"namespace": "PAAS.AGGR"
},
"dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
}, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": -1
 }]
}]
}, {
 "metric": {
 "dimensions": [{
 "name": "clusterId",
 "value": "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName": "diskAvailableCapacity",
 "namespace": "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "Megabytes",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": 834383.4
 }]
 }, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "Megabytes",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": 834379.2
 }]
 }]
}, {
 "metric": {
 "dimensions": [{
 "name": "clusterId",
 "value": "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName": "diskCapacity",
 "namespace": "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "Megabytes",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": 1105920
 }]
 }, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "Megabytes",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": 1105920
 }]
 }]
}
```

```
 }
 }, {
 "metric": {
 "dimensions": [{
 "name": "clusterId",
 "value": "83df17f1-d74c-11ec-a070-0255ac1000c3"
 }],
 "metricName": "diskUsedRate",
 "namespace": "PAAS.AGGR"
 },
 "dataPoints": [{
 "timestamp": 1655193600000,
 "unit": "Percent",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": 24.553
 }]
 }, {
 "timestamp": 1655197200000,
 "unit": "Percent",
 "statistics": [{
 "statistic": "average",
 "value": 24.553
 }]
 }
]
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50015001",
 "error_msg": "pool not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.28 资源池统计 - ShowPoolStatistics

功能介绍

资源池统计接口用于获取指定资源池的统计信息。该接口适用于以下场景：当需要了解资源池的资源使用情况、分配情况或利用率时，用户可通过此接口获取资源池的统计数据。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有管理员权限。调用接口成功后，系统将返回资源池的统计信息，包括资源使用总量、已分配量、利用率及资源分配趋势等数据。若资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                 | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                                                                                                                                | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:list | List | pool *         | -                                                                                                                                  | -  | -      |
|                     |      | -              | <ul style="list-style-type: none"><li>• g:EnterpriseProjectId</li><li>• g:RequestTag/&lt;tag-key&gt;</li><li>• g:TagKeys</li></ul> |    |        |

## URI

GET /v2/{project\_id}/statistics/pools

表 10-359 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-360 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| workspaceId | 否    | String | 参数解释：工作空间，默认值为 0。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-361 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                     | 描述                       |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| statistics    | <b>statistics</b> object | 参数描述：资源池统计信息。            |
| operationTime | String                   | 参数描述：统计的时间。<br>取值范围：不涉及。 |

表 10-362 statistics

| 参数     | 参数类型                 | 描述                  |
|--------|----------------------|---------------------|
| status | <b>status</b> object | 参数描述：不同状态下的资源池统计信息。 |

表 10-363 status

| 参数       | 参数类型    | 描述                               |
|----------|---------|----------------------------------|
| creating | Integer | 参数描述：正在创建中的资源池统计信息。<br>取值范围：不涉及。 |
| created  | Integer | 参数描述：创建成功的资源池数量。<br>取值范围：不涉及。    |

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                         |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|
| failed  | Integer | <b>参数描述：</b> 最近三天内创建失败的资源池数量，最大值为500。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| pending | Integer | <b>参数描述：</b> 等待中的资源池数量，通常是未支付的包周期资源池。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

**状态码：500**

表 10-364 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

请求示例

查询资源池监控信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools
{ }
```

响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "statistics": {
 "status": {
 "created": 3,
 "creating": 0,
 "failed": 1,
 "pending": 0
 }
 },
 "operationTime": "2022-12-05 11:15:59.329633162 +0000 UTC"
}
```

**状态码：500**

Internal error

```
{
 "error_code": "ModelArts.50005000",
}
```

```
"error_msg": "internal error"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | OK。            |
| 500 | Internal error |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 10.29 查询资源池节点自定义配置 - ShowPoolNodeConfig

### 功能介绍

查询资源池节点自定义配置接口用于获取指定资源池节点的自定义配置信息。该接口适用于以下场景：当需要查看资源池节点的详细配置、优化资源分配或管理节点资源时，用户可通过此接口获取节点的自定义配置数据。使用该接口的前提条件是资源池节点已存在且用户具有访问该节点的权限。调用接口成功后，系统将返回资源池节点的自定义配置信息，包括硬件规格、软件环境、网络设置等详细参数。若资源池节点不存在、用户无权限访问或节点配置信息未正确配置，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/node-config

表 10-365 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | 参数解释：池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-366 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                    | 描述                                 |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| apiVersion | String                                  | 参数解释： 固定为v2。<br>取值范围： 不涉及。         |
| kind       | String                                  | 参数解释： 固定为NodeConfig。<br>取值范围： 不涉及。 |
| metadata   | <a href="#">NodeconfigMeta</a> object   | 参数解释： 资源池节点的metadata信息。            |
| spec       | <a href="#">NodeconfigSpec</a> object   | 参数解释： 资源池节点的规格信息。                  |
| status     | <a href="#">NodeconfigStatus</a> object | 参数解释： 资源池节点的状态信息。                  |

表 10-367 NodeconfigMeta

| 参数   | 参数类型   | 描述                                  |
|------|--------|-------------------------------------|
| name | String | 参数解释： 固定为node-config。<br>取值范围： 不涉及。 |



表 10-368 NodeconfigSpec

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| configs | Object | <p><b>参数解释：</b> 节点自定义配置；当前支持节点绑核、是否启用缓存清理、是否启用透明大页。</p> <pre>"configs": {<br/>  "cpu_manager": {<br/>    "mode": "static/none" //static为启用绑核, none为不启用绑核<br/>  },<br/>  "drop_cache": {<br/>    "mode": "enable/disable" // enable启用缓存清理<br/>  },<br/>  "transparent_hugepage": {<br/>    "mode": "always/madvise/never" //<br/>    always为启用透明大页， never为关闭透明大页， madvice交给系统选择。<br/>  }<br/>}</pre> |

表 10-369 NodeconfigStatus

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase | String | <p><b>参数解释：</b> 插件实例的状态。</p> <p><b>取值范围：</b> 可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pending：安装中，表示插件正在安装中。</li><li>• Running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。</li><li>• Updating：升级中，表示插件正在更新中。</li><li>• Abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击状态查看失败原因。</li><li>• Deleting：删除中，表示插件正在删除中。</li></ul> |

状态码：400

表 10-370 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-request-id | String | This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname. |

表 10-371 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 节点自定义配置        |
| 400 | Error response |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.30 创建资源池的订单 id - CreateOrderId

功能介绍

创建资源池订单ID接口用于生成资源池申请的订单标识。该接口适用于以下场景：当用户需要申请新资源池时（如业务扩展、资源不足或临时资源需求），可通过此接口提交按需转包周期订单的创建请求。使用该接口的前提条件是用户需具备资源申请权限，提交的资源池配置参数（如资源类型、容量、周期等）需符合系统校验规则，且当前仅支持按需转包周期订单类型。订单创建成功后，系统将生成唯一订单ID并触发后续资源分配流程，同时记录操作日志。若用户权限不足、配置参数缺失/冲突（如容量超出配额）、订单类型不支持或系统资源不足，接口将返回对应错误码及提示信息，且不会生成订单ID或占用资源。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{name}/orderid

表 10-372 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：。获取方法请参见] (modelarts_03_0147.xml)。<br>约束限制：1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| name       | 是    | String | 参数解释：资源池ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                            |

表 10-373 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                       |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actionType | 否    | String | 参数解释：订单操作类型。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• toPeriod：按需转包周期，默认值</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspaceId | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID，默认是0。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 10-374 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| actionType | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订单类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 10-375 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述                                      |
|----|--------|-----------------------------------------|
| id | String | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

状态码：400

表 10-376 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：409

表 10-377 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

订单id。

```
{
 "orderId" : "0123456789"
}
```

状态码：400

Bad request

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request"
}
```

状态码：409

Already exists

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50015000",
 "error_msg" : "Pool already exists."
}
```

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 订单id。          |
| 400 | Bad request    |
| 409 | Already exists |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 10.31 查询资源规格列表 - ListResourceFlavors

### 功能介绍

查询资源规格列表接口用于获取可用的资源规格信息。该接口适用于以下场景：当需要查看或选择资源规格以创建资源池、分配资源或了解可用资源规格时，用户可通过此接口获取资源规格的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回资源规格的列表，包括规格ID、名称、CPU核数、内存大小、存储容量等详细信息。若用户无权限访问该接口或系统中未配置资源规格，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/resourceflavors

表 10-378 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-379 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                   |
|---------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| continue      | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移标志。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 取值来自用户上一次分页查询响应结果中 metadata.continue 中的值，值为空默认无偏移。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| limit         | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页单次查询返回的资源数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 500。<br><b>默认取值：</b> 500。                                       |
| labelSelector | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 标签筛选查询。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-380 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                            | 描述                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                          | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1</li></ul>           |
| kind       | String                          | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ResourceFlavorList：资源规格列表</li></ul> |
| metadata   | metadata object                 | <b>参数解释：</b> 资源规格列表的元信息。                                                                                             |
| items      | Array of ResourceFlavor objects | <b>参数解释：</b> 资源规格列表。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                            |

表 10-381 metadata

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                       |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| continue           | String  | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移标志。<br><b>取值范围：</b> 取值来自用户上一次分页查询响应结果中metadata.continue中的值，值为空默认无偏移。 |
| remainingItemCount | Integer | <b>参数解释：</b> 分页查询中剩余资源的数量。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                          |

表 10-382 ResourceFlavor

| 参数         | 参数类型                               | 描述                                                                                                             |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                             | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1</li></ul>     |
| kind       | String                             | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>ResourceFlavor：资源规格</li></ul> |
| metadata   | <b>metadata</b> object             | <b>参数解释：</b> 资源规格的元信息。                                                                                         |
| spec       | <b>ResourceFlavorSpec</b> object   | <b>参数解释：</b> 资源规格的规格信息。                                                                                        |
| status     | <b>ResourceFlavorStatus</b> object | <b>参数解释：</b> 资源规格的状态信息。                                                                                        |

表 10-383 metadata

| 参数     | 参数类型                              | 描述                                                                                   |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | String                            | <b>参数解释：</b> 资源规格的ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| labels | <b>ResourceFlavorLabel</b> object | <b>参数解释：</b> 资源规格的标签信息。                                                              |



| 参数          | 参数类型                                   | 描述              |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|
| annotations | <b>ResourceFlavorAnnotation</b> object | 参数解释：资源规格的注释信息。 |

表 10-384 ResourceFlavorLabel

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                             |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>scope | String | 参数解释：资源规格支持作业类型，以“.”分割。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-385 ResourceFlavorAnnotation

| 参数                                   | 参数类型   | 描述                                                            |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.flavor/<br>image.filter | String | 参数解释：资源规格支持的私有镜像的过滤条件。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 10-386 ResourceFlavorSpec

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type    | String | 参数解释：资源规格类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Dedicate：物理资源规格。物理资源规格可以创建节点资源。</li></ul>      |
| cpuArch | String | 参数解释：资源规格实例的计算架构。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>x86：x86架构。</li><li>arm64：ARM架构。</li></ul> |
| cpu     | String | 参数解释：资源规格实例的CPU核心数量。<br>取值范围：不涉及。                                                                                |

| 参数           | 参数类型                               | 描述                                                        |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| memory       | String                             | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的内存大小。<br>以Gi为单位。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| gpu          | <b>gpu</b> object                  | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的GPU资源信息。                              |
| npu          | <b>npu</b> object                  | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的NPU资源信息。                              |
| dataVolume   | Array of <b>dataVolume</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的存储资源信息。                               |
| billingModes | Array of integers                  | <b>参数解释：</b> 资源规格支持的计费模式。                                 |
| billingCode  | String                             | <b>参数解释：</b> 资源规格计费码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| jobFlavors   | Array of strings                   | <b>参数解释：</b> 资源规格支持的作业类型列表。                               |

表 10-387 gpu

| 参数   | 参数类型   | 描述                                               |
|------|--------|--------------------------------------------------|
| type | String | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的GPU卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| size | String | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的GPU卡数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-388 npu

| 参数   | 参数类型   | 描述                                               |
|------|--------|--------------------------------------------------|
| type | String | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的NPU卡类型。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| size | String | <b>参数解释：</b> 资源规格实例的NPU卡数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-389 dataVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型，具体内容可参考 <a href="#">磁盘类型及性能介绍</a> 。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |

表 10-390 ResourceFlavorStatus

| 参数    | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 资源规格的容量状态，格式为key/value键值对。其中，key为az编码，value为对应az资源的状态，可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• normal：正常。</li><li>• soldout：售罄</li></ul> |

**状态码：401**

表 10-391 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：404**

表 10-392 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

查询资源规格列表。

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/resourceflavors
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "ResourceFlavorList",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": { },
 "items": [{
 "kind": "ResourceFlavor",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": {
 "name": "modelarts.vm.cpu8u32g",
 "labels": { }
 },
 "spec": {
 "cpuArch": "x86",
 "cpu": "8",
 "memory": "32Gi",
 "type": "Dedicate",
 "billingCode": "modelarts.vm.cpu.8ud",
 "billingModes": [0]
 },
 "status": {
 "phase": {
 "cn-north-7a": "soldout",
 "cn-north-7b": "soldout",
 "cn-north-7c": "normal"
 }
 }
 }]
}
```

状态码：401

Authorization failed.

```
{
 "error_code": "ModelArts.50001000",
 "error_msg": "token is invalid"
}
```

状态码：404

Not found.

```
{
 "error_code": "ModelArts.50005101",
}
```

```
"error_msg": "Resourceflavor not found."
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK。                   |
| 401 | Authorization failed. |
| 404 | Not found.            |

错误码

请参见[错误码](#)。

10.32 查询资源池作业列表 - ListWorkloads

功能介绍

查询专属资源池作业列表接口用于获取指定专属资源池中的作业信息列表。该接口适用于以下场景：当需要监控专属资源池的资源使用情况、查看作业状态或管理资源分配时，用户可通过此接口获取专属资源池中作业的详细信息。使用该接口的前提条件是专属资源池已存在且用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回专属资源池中作业的列表，包括作业ID、名称、状态、资源使用情况等详细信息。若专属资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------|------|------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:get | Read | pool *     | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                    |      | -          | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

## URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/workloads

表 10-393 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                              |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池的ID，取值自资源池详情的metadata.name字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为[36-63]个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 10-394 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hostip | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 节点IP地址，用于过滤在该节点上运行的workload。支持多个IP，传递多个参数或用逗号分隔。<br><b>约束限制：</b> 指定此参数时，不支持分页（limit/offset会被忽略）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                              |
| type   | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 根据作业类型查询资源池作业列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• train：训练作业</li><li>• infer：推理服务</li><li>• notebook：Notebook作业</li><li>• x-infer：新版推理作业</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>根据作业状态查询资源池作业列表。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Queue：排队中的作业。</li><li>• Pending：等待中的作业。</li><li>• Abnormal：异常的作业。</li><li>• Terminating：中止中的作业。</li><li>• Creating：创建中的作业。</li><li>• Running：运行中的作业。</li><li>• Completed：已完成的作业。</li><li>• Terminated：已终止的作业。</li><li>• Failed：运行失败的作业。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| sort   | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>查询资源池作业列表的排序条件。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• create_time：根据作业创建时间排序。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| ascend | 否    | Boolean | <p><b>参数解释：</b>指定查询资源池作业列表是否按照升序排序。</p> <p><b>约束限制：</b>需要配合sort查询参数使用。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：按照升序排序。</li><li>• false：按照降序排序。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>false。</p>                                                                                                                                                                                   |
| offset | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>分页查询的偏移量。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>0-2147483647。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                             |
|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页单次查询返回的资源数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 500。<br><b>默认取值：</b> 500。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-395 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                             | 描述                                                                                                           |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                           | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1</li></ul>   |
| kind       | String                           | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>WorkloadList：作业列表</li></ul> |
| items      | Array of <b>Workload</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中的作业列表。                                                                                      |

表 10-396 Workload

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：当前资源版本为v1</li></ul> |
| kind       | String | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Workload：资源池作业</li></ul>  |



| 参数                  | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String                            | <b>参数解释：</b> 资源池中作业的业务类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• train：训练作业</li><li>• infer：推理服务</li><li>• notebook：Notebook作业</li><li>• x-infer：新版推理作业</li></ul> |
| namespace           | String                            | <b>参数解释：</b> 集群中作业所属的命名空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                           |
| name                | String                            | <b>参数解释：</b> 作业的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                  |
| jobName             | String                            | <b>参数解释：</b> 作业的归属的上层业务的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |
| uid                 | String                            | <b>参数解释：</b> 作业ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                   |
| jobUUID             | String                            | <b>参数解释：</b> 作业的归属的上层业务的ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |
| flavor              | String                            | <b>参数解释：</b> 作业的资源规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                |
| status              | String                            | <b>参数解释：</b> 作业状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                   |
| resourceRequirement | <b>resourceRequirement</b> object | <b>参数解释：</b> 作业运行请求的资源量。                                                                                                                                                                  |
| priority            | String                            | <b>参数解释：</b> 作业的优先级。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| runningDuration     | Integer                           | <b>参数解释：</b> 作业的运行时长，以秒为单位。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |
| pendingDuration     | Integer                           | <b>参数解释：</b> 作业的排队时长，以秒为单位。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                          |
| pendingPosition     | Integer                           | <b>参数解释：</b> 作业当前的排队位置。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                              |

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                                                     |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| createTime | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 作业的Unix创建时间戳，以毫秒为单位。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| gvk        | String                                          | <b>参数解释：</b> 作业的k8s资源类型、分组和版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| hostIps    | String                                          | <b>参数解释：</b> 作业运行的节点IP列表，以“,”分隔。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| nodes      | Array of <a href="#">WorkloadNodeVO</a> objects | <b>参数解释：</b> 作业运行时占用的节点资源信息。                           |

表 10-397 resourceRequirement

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                      |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| cpu                    | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的CPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| memory                 | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的内存资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| nvidia.com/gpu         | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的GPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| huawei.com/ascend-snt3 | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的snt3类型NPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及  |
| huawei.com/ascend-snt9 | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的snt9类型NPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 10-398 WorkloadNodeVO

| 参数     | 参数类型   | 描述                                             |
|--------|--------|------------------------------------------------|
| hostIp | String | <b>参数解释：</b> 作业运行节点的IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                   | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| npuTopologyPlacement | String                              | <b>参数解释：</b> NPU卡的资源使用拓扑信息，长度为16的二进制编码，右起第一位编码代表卡1。其中，1表示占用，0表示空闲。例如，16卡的机型中卡1和卡15被占用，值为0100000000000001；8卡的机型中卡1和卡7被占用，返回值为0000000001000001。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| resourceRequirement  | <b>ResourceRequirementVO</b> object | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的资源量。                                                                                                                                          |

表 10-399 ResourceRequirementVO

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                                      |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
| cpu                    | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的CPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| memory                 | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的内存资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| nvidia.com/gpu         | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的GPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |
| huawei.com/ascend-310  | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的snt3类型NPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| huawei.com/ascend-1980 | String | <b>参数解释：</b> 作业的运行使用的snt9类型NPU资源量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

**状态码：400**

表 10-400 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 10-401 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/workloads

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "WorkloadList",
 "apiVersion": "v1",
 "items": [{
 "kind": "Workload",
 "apiVersion": "v1",
 "uid": "837ad51b-7c39-41f7-82e9-ea904cbb8ed6",
 "jobUUID": "19d05662-0f87-43c7-8426-1ccf4b30179b",
 "name": "ma-job-19d05662-0f87-43c7-8426-1ccf4b30179b",
 "jobName": "DI-job-202412022313-hlyh5",
 "type": "train",
 "namespace": "os-pool-train-dSnt9b-memarts1-1ccf4b30179b",
 "status": "Running",
 "resourceRequirement": {
 "cpu": "360 Cores",
 "memory": "2.36 TiB"
 },
 "priority": "1",
 "createTime": 1733152598000,
 "runningDuration": 1857065,
 "pendingPosition": -1,
 "gvk": "batch.volcano.sh/v1alpha1, Kind=Job",
 "hostIps": "192.168.81.93,192.168.73.217",
 "nodes": [{
 "hostIp": "192.168.81.93",
 "npuTopologyPlacement": "0x00ff",
 "resourceRequirement": {
 "cpu": "180 Cores",
 "memory": "1.18 TiB",
 "huawei.com/ascend-1980": "8"
 }
 }
]
}
```

```
 }
 }, {
 "hostIp" : "192.168.73.217",
 "npuTopologyPlacement" : "0x00ff",
 "resourceRequirement" : {
 "cpu" : "180 Cores",
 "memory" : "1.18 TiB",
 "huawei.com/ascend-1980" : "8"
 }
 }
}]
}]
}
```

**状态码：400**

Bad Request。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request."
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50015001",
 "error_msg" : "Pool {name} not found."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK。          |
| 400 | Bad Request。 |
| 404 | Not Found。   |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 10.33 查询专属资源池作业统计信息 - ShowWorkloadStatistics

## 功能介绍

查询专属资源池作业统计信息接口用于获取指定专属资源池中作业的统计信息。该接口适用于以下场景：当需要了解专属资源池中作业的整体运行情况、资源使用效率或作业状态分布时，用户可通过此接口获取统计信息。使用该接口的前提条件是专属资源池已存在且用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回专属资源池中作业的统计信息，包括作业总数、运行中作业数、完成作业数、资源使用率等数据。若专属资源池不存在、用户无权限操作或资源池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                | 访问级别 | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                     | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------|------|----------------|-------------------------|----|--------|
| modelarts:pool:get | Read | pool *         | g:ResourceTag/<tag-key> | -  | -      |
|                    |      | -              | g:EnterpriseProjectId   |    |        |

URI

GET /v2/{project\_id}/statistics/pools/{pool\_name}/workloads

表 10-402 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 作业所属的资源池。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 10-403 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                     | 描述            |
|------------|--------------------------|---------------|
| statistics | <b>statistics</b> object | 参数描述：作业的统计信息。 |

表 10-404 statistics

| 参数    | 参数类型                                       | 描述                          |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| total | Integer                                    | 参数描述：统计信息列表数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| items | Array of <b>WorkloadStatistics</b> objects | 参数描述：特定作业类型统计信息。            |

表 10-405 WorkloadStatistics

| 参数     | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                        |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | String               | 参数描述：作业类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• train：训练作业</li><li>• infer：推理作业</li><li>• notebook：Notebook作业</li></ul> |
| total  | Integer              | 参数描述：作业个数。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                   |
| status | <b>status</b> object | 参数描述：不同状态下作业个数。                                                                                                                           |

表 10-406 status

| 参数          | 参数类型    | 描述                          |
|-------------|---------|-----------------------------|
| Queue       | Integer | 参数描述：排队中的作业个数。<br>取值范围：不涉及。 |
| Pending     | Integer | 参数描述：等待中的作业个数。<br>取值范围：不涉及。 |
| Abnormal    | Integer | 参数描述：异常的作业个数。<br>取值范围：不涉及。  |
| Terminating | Integer | 参数描述：终止中的作业个数。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数         | 参数类型    | 描述                                           |
|------------|---------|----------------------------------------------|
| Creating   | Integer | <b>参数描述：</b> 创建中的作业个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| Running    | Integer | <b>参数描述：</b> 运行中的作业个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| Completed  | Integer | <b>参数描述：</b> 已完成的作业个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| Terminated | Integer | <b>参数描述：</b> 已终止的作业个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| Failed     | Integer | <b>参数描述：</b> 运行失败的作业个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

**状态码：400**

**表 10-407** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：404**

**表 10-408** 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**请求示例**

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/statistics/pools/{pool\_name}/workloads



### 响应示例

**状态码：400**

Bad Request。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request."
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50015001",
 "error_msg" : "Pool {name} not found."
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK。          |
| 400 | Bad Request。 |
| 404 | Not Found。   |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

# 11 授权管理

## 11.1 配置授权 - CreateAuthorization

### 功能介绍

配置授权接口用于配置ModelArts的授权。该接口适用于以下场景：当需要为IAM子用户设置访问ModelArts的权限时，管理员可通过此接口配置授权。使用该接口的前提条件是管理员具备IAM系统的Security Administrator权限，并且需要为子用户设置访问密钥。配置完成后，子用户将被授予访问ModelArts资源的权限，从而能够正常使用训练管理、开发环境、数据管理、在线服务等功能。若管理员无权限操作或子用户不存在，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v2/{project\_id}/authorizations

表 11-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID，获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

请求参数

表 11-2 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>用户ID，获取方法请参见<a href="#">获取用户ID和名称</a>。当 user_id为all时，表示对所有 IAM子用户进行授权，如果已有部分用户已授权，则更新授权。仅当授权类型为委托时，需要该字段。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>字符串长度在3到32个字符之间，支持大小写字母、数字、中划线。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| type    | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>授权类型。推荐使用委托方式。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agency：委托</li><li>• credential：访问密钥（AK/SK）</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                    |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 授权内容。<br><b>约束限制：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>当授权类型是委托，该字段为委托名称。</li><li>当授权类型是访问密钥，该字段为访问密钥ID（AK）。</li></ul> <b>取值范围：</b> 长度限制64个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                      |
| secret_key | 否    | String | <b>参数解释：</b> 秘密访问密钥（SK）。<br><b>约束限制：</b> 仅当授权类型为访问密钥时，需要该字段。<br><b>取值范围：</b> 字符串长度为40，支持大小写字母、数字。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| user_name  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户名。<br><b>约束限制：</b> 当user_id为all-users时，显示为所有用户。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| user_type  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>iam：授权对象类型是IAM子用户，必传字段user_id。</li><li>federate：授权对象类型是联邦用户，必传字段user_name，user_id不传。</li><li>federation-group：授权对象类型是联邦用户组，必传字段user_id，值为联邦用户组的id。</li><li>grant：授权对象类型是委托用户，必传字段user_id，值为委托用户的委托id。</li><li>all-users：授权对象类型是所有用户，必传字段user_id值是all。</li></ul> <b>默认取值：</b> IAM。 |

响应参数

状态码：200

OK。

无

请求示例

上传授权。设置授权类型为“agency”，授权内容为“modelarts\_agency”。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/authorizations
{
 "user_id": "****d80fb058844ae8b82aa66d9fe****",
 "type": "agency",
 "content": "modelarts_agency"
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "result": "true"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | Bad Request。  |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

11.2 查看授权列表 - GetAuthorizations

功能介绍

查看授权列表接口用于查看授权信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解当前的授权情况、审核权限分配或管理权限时，可通过此接口查看授权列表。使用该接口的前提条件是用户具备查看授权的权限。查看操作完成后，将返回授权列表，包括被

授权的资源、授权类型以及授权内容等信息。若用户无权限查看或授权列表不存在，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v2/{project\_id}/authorizations

表 11-3 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 11-4 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_by | 否    | String | <b>参数解释：</b> 指定排序字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• user_name：IAM用户名称。</li><li>• create_time：创建时间。</li></ul> <b>默认取值：</b> user_name。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                    |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order  | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：递增排序。</li><li>• DESC：递减排序。</li></ul> <b>默认取值：</b> ASC。 |
| limit  | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 指定每一页返回的最大条目数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> [1,1000]。<br><b>默认取值：</b> 1000。                                                                      |
| offset | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页列表的起始页。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 非负整数。<br><b>默认取值：</b> 0。                                                                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 11-5 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                                   | 描述                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| total_count | Number                                                 | <b>参数解释：</b> 授权信息总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| auth        | Array of <a href="#">AuthorizationResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 授权信息列表。                      |

表 11-6 AuthorizationResponse

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id    | String | <p><b>参数解释：</b>用户ID，获取方法请参见<a href="#">获取用户ID和名称</a>。当user_id为all时，表示对所有IAM子用户进行授权，如果已有部分用户已授权，则更新授权。仅当授权类型为委托时，需要该字段。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>字符串长度在3到32个字符之间，支持大小写字母、数字、中划线。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| type       | String | <p><b>参数解释：</b>授权类型。推荐使用委托方式。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agency：委托</li><li>• credential：访问密钥（AK/SK）</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                  |
| content    | String | <p><b>参数解释：</b>授权内容。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当授权类型是委托，该字段为委托名称。</li><li>• 当授权类型是访问密钥，该字段为访问密钥ID（AK）。</li></ul> <p><b>取值范围：</b>长度限制64个字符。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                  |
| secret_key | String | <p><b>参数解释：</b>秘密访问密钥（SK）。</p> <p><b>约束限制：</b>仅当授权类型为访问密钥时，需要该字段。</p> <p><b>取值范围：</b>字符串长度为40，支持大小写字母、数字。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                         |
| user_name  | String | <p><b>参数解释：</b>用户名。</p> <p><b>约束限制：</b>当user_id为all-users时，显示为所有用户。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                       |



| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_type   | String | <p><b>参数解释：</b>用户类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>枚举类型，取值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• iam：授权对象类型是IAM子用户，必传字段user_id。</li><li>• federate：授权对象类型是联邦用户，必传字段user_name，user_id不传。</li><li>• federation-group：授权对象类型是联邦用户组，必传字段user_id，值为联邦用户组的id。</li><li>• grant：授权对象类型是委托用户，必传字段user_id，值为委托用户的委托id。</li><li>• all-users：授权对象类型是所有用户，必传字段user_id值是all。</li></ul> <p><b>默认取值：</b> IAM。</p> |
| create_time | Long   | <p><b>参数解释：</b>创建时间戳。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

请求示例

查看授权列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/authorizations
```

响应示例

状态码： 200

OK。

```
{
 "total_count": 1,
 "auth": [{
 "user_id": "****d80fb058844ae8b82aa66d9fe****",
 "user_name": "iam-user01",
 "type": "agency",
 "content": "modelarts_agency",
 "create_time": 15657747821288
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 400 | Bad Request。  |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 11.3 删除授权 - DeleteAuthorizations

## 功能介绍

删除授权接口用于删除指定用户的授权或删除全量用户的授权。该接口适用于以下场景：当需要撤销特定用户的访问权限或在系统维护时清理所有用户的授权时，管理员可通过此接口删除指定用户的授权或全量用户的授权。使用该接口的前提条件是管理员具备删除授权的权限，并且需要指定要删除授权的用户或选择删除全量用户的授权。删除操作完成后，指定用户的授权将被移除，或所有用户的授权将被清空，用户将无法再访问相关功能。若用户不存在、管理员无权限操作或删除全量授权时系统检测到无管理员权限，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

DELETE /v2/{project\_id}/authorizations

表 11-7 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 11-8 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                              |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户ID，当user_id为all时，表示删除所有IAM子用户的授权。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

OK。

无

请求示例

删除指定用户的授权

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/authorizations?user_id=****d80fb058844ae8b82aa66d9fe****
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "result" : "true"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | Bad Request。  |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 11.4 创建 ModelArts 委托 - CreateModelArtsAgency

## 功能介绍

创建ModelArts委托接口用于创建包含OBS、SWR、IEF等依赖服务的ModelArts委托。该接口适用于以下场景：当需要配置ModelArts访问OBS、SWR、IEF等服务的权限时，用户可通过此接口创建委托。使用该接口的前提条件是用户具备创建委托的权限，并且需要在IAM系统中具备相应的权限。创建完成后，ModelArts将被授权访问OBS、SWR、IEF等服务，从而能够正常执行数据存储、镜像拉取、模型部署等功能。若用户无权限创建委托或依赖服务未配置，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

POST /v2/{project\_id}/agency

表 11-9 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 11-10 请求 Body 参数

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| agency_name<br>_suffix | 否    | String | <b>参数解释：</b> 委托名称后缀。委托名称前缀固定为ma_agency。如该字段为iam-user01，则创建出来的委托名称为ma_agency_iam-user01。默认为空，表示创建名称为ma_agency的委托。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度限制为50个字符。<br><b>默认取值：</b> 空。 |

响应参数

**状态码：200**  
OK。  
无

请求示例

创建ModelArts委托。设置委托名称后缀为“iam-user01”。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/agency
{
 "agency_name_suffix": "iam-user01"
}
```

响应示例

**状态码：200**  
OK。

```
{
 "agency_name" : "ma_agency_iam-user01"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 400 | Bad Request。  |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 12 工作空间管理

## 12.1 查询工作空间详情 - ShowWorkspace

### 功能介绍

查询工作空间详情接口用于获取指定工作空间的详细信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要查看工作空间的具体配置、状态或相关信息时，可以通过此接口获取详细数据。使用该接口的前提条件是工作空间已存在且用户具有查看该工作空间的权限。查询操作完成后，接口将返回工作空间的详细信息，包括但不限于工作空间名称、描述、创建时间、状态等。若工作空间不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                     | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------|------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:workspace:get | Read | workspace* | -   | -  | -      |

## URI

GET /v1/{project\_id}/workspaces/{workspace\_id}

表 12-1 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| workspace_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

## 请求参数

表 12-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

## 响应参数

状态码：200



表 12-3 响应 Body 参数

| 参数                      | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grants                  | Array of <b>grants</b> objects | <b>参数解释：</b> 授权用户列表。默认为空。<br><b>需要与“auth_type”参数配合使用，且仅当授权类型为“INTERNAL”时才会生效。</b>                                                                                                                      |
| owner                   | String                         | <b>参数解释：</b> 创建者名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                               |
| auth_type               | String                         | <b>参数解释：</b> 授权类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值有： <ul style="list-style-type: none"><li>• PUBLIC：租户内部公开访问。</li><li>• PRIVATE：仅创建者和主账号可访问。</li><li>• INTERNAL：创建者、主账号、指定 IAM 子账号可访问，需要与 grants 参数配合使用。</li></ul> |
| enterprise_project_id   | String                         | <b>参数解释：</b><br><b>取值范围：</b> 不涉及。企业项目 ID。                                                                                                                                                              |
| update_time             | Integer                        | <b>参数解释：</b> 最后修改时间，UTC。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                          |
| create_time             | Integer                        | <b>参数解释：</b> 创建时间，UTC。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                            |
| enterprise_project_name | String                         | <b>参数解释：</b> 企业项目名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                              |
| name                    | String                         | <b>参数解释：</b> 工作空间名称。长度限制为 4-64 字符，支持中文、大小写字母、数字、中划线和下划线。同时'default'为系统预留的默认工作空间名称，用户无法自己创建名为'default'的工作空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| description             | String                         | <b>参数解释：</b> 工作空间描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                              |
| id                      | String                         | <b>参数解释：</b> 工作空间 ID，系统生成的 32 位 UUID，不带横线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String | <b>参数解释：</b> 工作空间状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED：创建失败。</li><li>• NORMAL：状态正常。</li><li>• DELETING：正在删除。</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败。</li></ul> |
| status_info | String | <b>参数解释：</b> 状态描述，默认为空。该字段会补充显示状态的详细信息。如删除失败时，可通过该字段查看删除失败的原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                           |

表 12-4 grants

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id   | String | <b>参数解释：</b> 用户ID。此参数与user_name必填一个。两者都填优先使用user_id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                             |
| user_name | String | <b>参数解释：</b> 用户名称。此参数与user_id必填一个。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                               |
| user_type | String | <b>参数解释：</b><br>授权用户类型。<br><b>约束限制：</b><br>如果是联邦用户或者委托用户的话必填。<br><b>取值范围：</b><br>IAM:IAM用户,<br>FEDERATE：联邦用户,<br>AGENCY：委托用户。<br><b>默认取值：</b><br>IAM。 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47
```

## 响应示例

**状态码：200**

查询工作空间详情成功的响应参数。

```
{
 "id": "***d05d1a553b4e188ea878e7dcb85e**",
 "name": "test-workspace",
 "status": "NORMAL",
 "status_info": "",
 "description": "",
 "owner": "testUser",
 "create_time": 1470000020000,
 "update_time": 1470000030000,
 "enterprise_project_id": "****b0091-887f-4839-9929-cbc884f1e****",
 "enterprise_project_name": "test-eps",
 "auth_type": "INTERNAL",
 "grants": [{
 "user_id": "****55d2cd53b4x458ea878e7dcb85****",
 "user_name": "test-iam-user",
 "user_type": "IAM"
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 查询工作空间详情成功的响应参数。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 12.2 修改工作空间 - UpdateWorkspace

## 功能介绍

修改工作空间接口用于更新指定工作空间的配置信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要更改工作空间的名称、描述或其他配置信息时，可以通过此接口进行修改。使用该接口的前提条件是工作空间已存在且用户具有修改该工作空间的权限。修改操作完成后，接口将返回更新后的工作空间详细信息，包括但不限于工作空间名称、描述、更新时间等。若工作空间不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|-------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:workspace:update | Write | workspace* | -   | -  | -      |

URI

PUT /v1/{project\_id}/workspaces/{workspace\_id}

表 12-5 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                         |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| workspace_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 12-6 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 12-7 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grants      | 否    | Array of grants objects | <b>参数解释：</b> 授权用户列表。<br><b>约束限制：</b> 当且仅当 "auth_type"的值为"INTERNAL" 时才会生效，长度不超过500。                                                                                                                                                               |
| auth_type   | 否    | String                  | <b>参数解释：</b> 授权类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值有： <ul style="list-style-type: none"><li>• PUBLIC：租户内部公开访问。</li><li>• PRIVATE：仅创建者和主账号可访问。</li><li>• INTERNAL：创建者、主账号、指定IAM子账号可访问，需要与grants参数配合使用。</li></ul> <b>默认取值：</b> 默认值为PUBLIC。 |
| name        | 否    | String                  | <b>参数解释：</b> 工作空间名称。 <b>约束限制：</b> 长度限制为4-64字符，支持中文、大小写字母、数字、中划线和下划线。同时'default'为系统预留的默认工作空间名称，用户无法自己创建名为'default'的工作空间。 <b>取值范围：</b> 不涉及。 <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                      |
| description | 否    | String                  | <b>参数解释：</b> 工作空间描述。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为0-256字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 默认为空。                                                                                                                                                    |

表 12-8 grants

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                      |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户ID。<br><b>约束限制：</b> user_type为IAM用户时，与user_name任填其一，推荐填user_id。委托用户时必填。联邦用户时忽略该字段，响应自动生成。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。      |
| user_name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户名称。<br><b>约束限制：</b> user_type为IAM用户时，与user_id任填其一，推荐填user_id，委托用户及联邦用户时必填。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                     |
| user_type | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>授权用户类型。<br><b>约束限制：</b><br>如果是联邦用户或者委托用户的话必填。<br><b>取值范围：</b><br>IAM:IAM用户,<br>FEDERATE: 联邦用户,<br>AGENCY: 委托用户。<br><b>默认取值：</b><br>IAM。 |

响应参数

状态码：200

表 12-9 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                        |
|--------------|--------|-------------------------------------------|
| workspace_id | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

### 请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47
{
 "name": "my_workspace",
 "description": "It is my workspace",
 "auth_type": "INTERNAL",
 "grants": [{
 "user_name": "my_iam_user"
 }]
}
```

### 响应示例

**状态码：200**

修改工作空间成功的响应参数。

```
{
 "workspace_id": "***05d1a553b4e188ea878e7dcb85***"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 修改工作空间成功的响应参数。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 12.3 删除工作空间 - DeleteWorkspace

### 功能介绍

删除工作空间接口用于移除已创建的工作空间。该接口适用于以下场景：当工作空间不再需要或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的工作空间。使用该接口的前提条件是工作空间已存在且用户具有删除工作空间的权限。删除操作完成后，工作空间将被永久移除，相关资源也将被清理。若工作空间不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|-------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:workspace:delete | Write | workspace* | -   | -  | -      |

URI

DELETE /v1/{project\_id}/workspaces/{workspace\_id}

表 12-10 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| workspace_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>工作空间ID，获取方法请参见<a href="#">查询工作空间列表</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                 |



## 请求参数

表 12-11 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b><br>调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见 <a href="#">获取token</a> 。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。 |

## 响应参数

状态码：200

表 12-12 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | String | <b>参数解释：</b><br>工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。<br><b>取值范围：</b><br>未创建工作空间无默认值，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

## 请求示例

如下以删除uuid为ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47的工作空间为例。

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47
```

## 响应示例

状态码：200

删除工作空间成功的响应参数。

```
{
 "workspace_id" : "ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 删除工作空间成功的响应参数。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 12.4 查询工作空间配额 - ShowWorkspaceQuotas

## 功能介绍

查询工作空间配额接口用于获取指定工作空间的资源配额信息。

该接口适用于以下场景：当用户需要了解工作空间的资源使用情况和配额限制时，可以通过此接口获取详细数据。使用该接口的前提条件是工作空间已存在且用户具有查看该工作空间配额的权限。查询操作完成后，接口将返回工作空间的配额信息，包括但不限于计算资源、存储资源、网络资源的配额和已使用量。若工作空间不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                           | 访问级别 | 资源类型（*为必须）  | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------------|------|-------------|-----|----|--------|
| modelarts:workspace:getQuotas | Read | workspace * | -   | -  | -      |

## URI

GET /v1/{project\_id}/workspaces/{workspace\_id}/quotas

表 12-13 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                               |
| workspace_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 12-14 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 12-15 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                                    | 描述                     |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| quotas | Array of <a href="#">WorkspaceQuotaResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 工作空间配额数据。 |

表 12-16 WorkspaceQuotasResponse

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                          |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| max_quota   | Integer | 参数解释：配额允许设置的最大值。<br>取值范围：不涉及。                               |
| update_time | Integer | 参数解释：最后修改时间，UTC。如用户未修改过该资源配额,则该值默认为该工作空间的创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| resource    | String  | 参数解释：资源的唯一标识。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| quota       | Integer | 参数解释：当前配额值。配额值为-1代表不限制配额。<br>取值范围：不涉及。                      |
| min_quota   | Integer | 参数解释：配额允许设置的最小值。<br>取值范围：不涉及。                               |
| name_cn     | String  | 参数解释：配额名称(中文)。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| unit_cn     | String  | 参数解释：数量单位(中文)。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| name_en     | String  | 参数解释：配额名称（英文）。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| unit_en     | String  | 参数解释：数量单位(英文)。<br>取值范围：不涉及。                                 |
| used_quota  | Integer | 参数解释：已用配额值。当quota为-1（不限制配额）时，used_quota为null。<br>取值范围：不涉及。  |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47/quotas
```

响应示例

**状态码：200**  
查询工作空间配额成功的响应参数。

```
{
 "quotas": [{
 "max_quota": 60000,
 "update_time": 14700000020000,
 "resource": "exemlProject.gpu_duration",
```

```
"used_quota" : 5,
"quota" : 10,
"min_quota" : -1,
"name_cn" : "自动学习（图像分类、物体检测、声音分类）训练时长",
"unit_cn" : "分钟",
"name_en" : "ExeMLtraining duration (image classification, object detection, and soundclassification)",
"unit_en" : "minute"
}]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 查询工作空间配额成功的响应参数。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 12.5 修改工作空间配额 - UpdateWorkspaceQuotas

## 功能介绍

修改工作空间配额接口用于更新指定工作空间的资源配额。

该接口适用于以下场景：当用户需要调整工作空间的资源配额，例如增加或减少计算资源、存储资源或网络资源的配额时，可以通过此接口进行修改。使用该接口的前提条件是工作空间已存在且用户具有修改该工作空间配额的权限。修改操作完成后，接口将返回更新后的配额信息，包括但不限于计算资源、存储资源、网络资源的新配额。若工作空间不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                                      | 访问级别  | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|------------------------------------------|-------|----------------|-----|----|--------|
| modelarts:<br>workspace:<br>updateQuotas | Write | workspace *    | -   | -  | -      |

URI

PUT /v1/{project\_id}/workspaces/{workspace\_id}/quotas

表 12-17 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                               |
| workspace_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。[获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。](tag:hc)未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 12-18 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 12-19 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                          |
|--------|------|-------------------------|-----------------------------|
| quotas | 是    | Array of quotas objects | 参数解释：工作空间配额数据。<br>约束限制：不涉及。 |

表 12-20 quotas

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                    |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource | 是    | String  | 参数解释：资源标识。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                     |
| quota    | 是    | Integer | 参数解释：要修改的配额值。配额值为正整数或-1，-1代表不限制配额。配额值范围不能超过配额的最大值与最小值。可通过调用查询工作空间配额接口查询配额的最大值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 12-21 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                           | 描述             |
|--------|------------------------------------------------|----------------|
| quotas | Array of WorkspaceQuotasUpdateResponse objects | 参数解释：工作空间配额数据。 |

表 12-22 WorkspaceQuotasUpdateResponse

| 参数        | 参数类型    | 描述                            |
|-----------|---------|-------------------------------|
| max_quota | Integer | 参数解释：配额允许设置的最大值。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                          |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| update_time | Integer | <b>参数解释：</b> 最后修改时间，UTC。如用户未修改过该资源配额,则该值默认为该工作空间的创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| resource    | String  | <b>参数解释：</b> 资源的唯一标识。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                  |
| quota       | Integer | <b>参数解释：</b> 当前配额值。配额值为-1代表不限制配额。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                      |
| min_quota   | Integer | <b>参数解释：</b> 配额允许设置的最小值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                               |
| name_cn     | String  | <b>参数解释：</b> 配额名称（中文）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                 |
| unit_cn     | String  | <b>参数解释：</b> 数量单位（中文）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                 |
| name_en     | String  | <b>参数解释：</b> 配额名称（英文）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                 |
| unit_en     | String  | <b>参数解释：</b> 数量单位(英文)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                 |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces/ccd05d1a553b4e188ea878e7dcb85e47/quotas
{
 "quotas": [{
 "resource": "exemlProject.gpu_duration",
 "quota": 10
 }]
}
```

响应示例

**状态码：200**

修改工作空间配额成功的响应参数。

```
{
 "quotas": [{
 "max_quota": 60000,
 "update_time": 1574339372000,
 "resource": "exemlProject.gpu_duration",
 "quota": 20,
 "min_quota": -1,
 "name_cn": "自动学习（图像分类、物体检测、声音分类）训练时长",
 "unit_cn": "分钟",
 "name_en": "ExeML training duration (image classification, object detection, and sound classification)",
 }]
}
```



```
"unit_en" : "minute"
}]
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 修改工作空间配额成功的响应参数。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 12.6 查询工作空间列表 - ListWorkspace

### 功能介绍

查询工作空间列表接口用于获取所有已创建的工作空间的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看所有可用的工作空间或进行审计时，用户可通过此接口查询工作空间列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看权限。查询操作完成后，系统将返回所有工作空间的详细信息，包括名称、创建时间、状态等。若用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:workspace:list | List | -          | -   | -  | -      |

### URI

GET /v1/{project\_id}/workspaces

表 12-23 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 12-24 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                    |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | <b>参数解释：</b><br>分页列表的起始页。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>必须为大于等于0，小于等于2147483647。<br><b>默认取值：</b><br>0。   |
| limit  | 否    | Integer | <b>参数解释：</b><br>指定每一页返回的最大条目数。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>必须为大于等于1，小于等于1000。<br><b>默认取值：</b><br>1000。 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_by               | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>指定排序字段。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• name：工作空间名称。</li><li>• update_time：最后修改时间，UTC。</li><li>• status：工作空间状态。</li></ul> <b>默认取值：</b><br>name。 |
| order                 | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>指定排序方式。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• asc：递增排序。</li><li>• desc：递减排序。</li></ul> <b>默认取值：</b><br>desc。                                          |
| enterprise_project_id | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>企业项目id，指定此参数会只返回该企业项目id下的工作空间。默认显示所有工作空间。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>由字母、数字、中划线（-）组成，长度范围36位。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。                                                           |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | 否    | String  | <b>参数解释：</b><br>工作空间名称查询参数，指定此参数会模糊查询该名称的工作空间。默认显示所有工作空间。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>由中文、英文字符、数字、中划线（-）、下划线（_）组成，长度范围1-64位。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。                           |
| filter_accessible | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b><br>筛选可访问的工作空间。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• false：显示所有工作空间。</li><li>• true：筛选当前用户无权限访问的工作空间。</li></ul> <b>默认取值：</b><br>false。 |

请求参数

表 12-25 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b><br>调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见 <a href="#">获取token</a> 。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 12-26 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                               | 描述                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| total_count | Integer                                            | <b>参数解释：</b><br>工作空间的总数。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                         |
| count       | Integer                                            | <b>参数解释：</b><br>此次请求返回的工作空间个数。<br><b>取值范围：</b><br>大于等于0，小于等于请求参数的limit值。 |
| workspaces  | Array of <a href="#">WorkspaceResponse</a> objects | <b>参数解释：</b><br>workspace属性列表。                                           |

表 12-27 WorkspaceResponse

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| owner     | String | <b>参数解释：</b><br>创建者名称。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为4-64字符，支持中文、大小写字母、数字、中划线和下划线。                                                                                                                    |
| auth_type | String | <b>参数解释：</b><br>授权类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PUBLIC：租户内部公开访问。</li><li>• PRIVATE：仅创建者和主账号可访问。</li><li>• INTERNAL：创建者、主账号、指定IAM子账号可访问，需要与grants参数配合使用。</li></ul> |

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id   | String  | <b>参数解释：</b><br>企业项目ID。<br><b>取值范围：</b><br>启用状态的企业项目ID。长度为36位，支持英文字母大小写，数字和中划线（-）。                                                                                                          |
| update_time             | Integer | <b>参数解释：</b><br>最后修改时间，UTC。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                                                                                                                                         |
| create_time             | Integer | <b>参数解释：</b><br>创建时间，UTC。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                                                                                                                                           |
| enterprise_project_name | String  | <b>参数解释：</b><br>企业项目名称。<br><b>取值范围：</b><br>响应参数enterprise_project_id对应的企业项目名称。                                                                                                              |
| name                    | String  | <b>参数解释：</b><br>工作空间名称。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为4-64字符，支持中文、大小写字母、数字、中划线和下划线。                                                                                                               |
| description             | String  | <b>参数解释：</b><br>工作空间描述。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为0-256字符，不得包含<、>、=、&、"、'、/特殊字符。                                                                                                              |
| status                  | String  | <b>参数解释：</b><br>工作空间状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED：创建失败。</li><li>• NORMAL：状态正常。</li><li>• DELETING：正在删除。</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败。</li></ul> |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                        |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_info | String | <b>参数解释：</b><br>状态描述，默认为空。该字段会补充显示状态的详细信息。如删除失败时，可通过该字段查看删除失败的原因。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。 |

请求示例

筛选企业项目ID为0的记录，按照name降序排序，分页获取第四页的一条数据

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/workspaces?  
limit=1&offset=3&sort\_by=name&order=desc&enterprise\_project\_id=0

响应示例

**状态码：200**

查询工作空间列表成功的响应参数。

```
{
 "total_count": 1,
 "count": 1,
 "workspaces": [{
 "id": 0,
 "name": "default",
 "description": "",
 "owner": "testUser",
 "enterprise_project_id": "****b0091-887f-4839-9929-cbc884f1e****",
 "enterprise_project_name": "default",
 "auth_type": "public",
 "create_time": 1460000010000,
 "update_time": 1460000010000,
 "status": "NORMAL",
 "status_info": ""
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 查询工作空间列表成功的响应参数。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 12.7 创建工作空间 - CreateWorkspace

### 功能介绍

创建工作空间（"default"为系统预留的默认工作空间名称，不能使用）。该接口适用于以下场景：当需要为不同的业务目标、团队或项目创建独立的工作空间时，用户可通过此接口创建新的工作空间。使用该接口的前提条件是用户具备创建工作空间的权限，并且工作空间名称未被占用且不为"default"。创建成功后，系统将为该工作空间分配默认的访问控制策略，用户可在该工作空间中进行模型开发、管理和部署等操作。若工作空间名称已存在、名称为"default"或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|-------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:workspace:create | Write | workspace* | -   | -  | -      |

### URI

POST /v1/{project\_id}/workspaces

表 12-28 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |



请求参数

表 12-29 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b><br>调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见 <a href="#">获取token</a> 。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。 |

表 12-30 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grants    | 否    | Array of <a href="#">grants</a> objects | <b>参数解释：</b><br>授权用户列表。<br><b>约束限制：</b><br>当且仅当"auth_type"的值为"INTERNAL"时才会生效，长度不超过500。                                                                                                                                                          |
| auth_type | 否    | String                                  | <b>参数解释：</b><br>授权类型。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● PUBLIC：租户内部公开访问。</li><li>● PRIVATE：仅创建者和主账号可访问。</li><li>● INTERNAL：创建者、主账号、指定IAM子账号可访问，需要与grants参数配合使用。</li></ul> <b>默认取值：</b><br>PUBLIC。 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>企业项目id，指定此参数会只返回该企业项目id下的工作空间。<br>默认显示所有工作空间。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>启用状态的企业项目ID。长度为36位，支持英文字母大小写，数字和中划线（-）。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。   |
| name                  | 是    | String | <b>参数解释：</b><br>工作空间名称。<br><b>约束限制：</b><br>用户无法自己创建名为'default'的工作空间，'default'为系统预留的默认工作空间名称。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为4-64字符，支持中文、大小写字母、数字、中划线和下划线。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。 |
| description           | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>工作空间描述。<br><b>约束限制：</b><br>不涉及。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为0-256字符，不得包含<、>、=、&、"、'、/特殊字符<br><b>默认取值：</b><br>空。                                                |

表 12-31 grants

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id   | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>用户ID。获取方法请参见 <a href="#">获取用户ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b><br>user_type为IAM用户时，与user_name任填其一，推荐填user_id。委托用户时必填。联邦用户时忽略该字段，响应自动生成。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。 |
| user_name | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>用户名称。<br><b>约束限制：</b><br>user_type为IAM用户时，与user_id任填其一，推荐填user_id，委托用户及联邦用户时必填。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。<br><b>默认取值：</b><br>不涉及。                                                   |
| user_type | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>授权用户类型。<br><b>约束限制：</b><br>如果是联邦用户或者委托用户的话必填。<br><b>取值范围：</b><br>IAM:IAM用户,<br>FEDERATE: 联邦用户,<br>AGENCY: 委托用户。<br><b>默认取值：</b><br>IAM。                                           |

响应参数

状态码：200

表 12-32 响应 Body 参数

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| owner                   | String  | <b>参数解释：</b><br>创建者名称。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                                                                                                                                                   |
| auth_type               | String  | <b>参数解释：</b><br>授权类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PUBLIC：租户内部公开访问。</li><li>• PRIVATE：仅创建者和主账号可访问。</li><li>• INTERNAL：创建者、主账号、指定 IAM子账号可访问，需要与grants参数配合使用。</li></ul> |
| enterprise_project_id   | String  | <b>参数解释：</b><br>企业项目ID。<br><b>取值范围：</b><br>启用状态的企业项目ID。长度为36位，支持英文字母大小写，数字和中划线（-）。                                                                                                               |
| update_time             | Integer | <b>参数解释：</b><br>最后修改时间，UTC。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                                                                                                                                              |
| create_time             | Integer | <b>参数解释：</b><br>创建时间，UTC。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                                                                                                                                                |
| enterprise_project_name | String  | <b>参数解释：</b><br>企业项目名称。<br><b>取值范围：</b><br>响应参数enterprise_project_id对应的企业项目名称。                                                                                                                   |
| name                    | String  | <b>参数解释：</b><br>工作空间名称。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为4-64字符，支持中文、大小写字母、数字、中划线和下划线。                                                                                                                    |

| 参数          | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | String                                  | <b>参数解释：</b><br>工作空间描述。<br><b>取值范围：</b><br>长度限制为0-256字符，不得包含<、>、=、&、“”、’、/特殊字符。                                                                                                             |
| id          | String                                  | <b>参数解释：</b><br>工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>取值范围：</b><br>系统生成的32位UUID，不带横线。                                                        |
| status      | String                                  | <b>参数解释：</b><br>工作空间状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED：创建失败。</li><li>• NORMAL：状态正常。</li><li>• DELETING：正在删除。</li><li>• DELETE_FAILED：删除失败。</li></ul> |
| status_info | String                                  | <b>参数解释：</b><br>状态描述，默认为空。该字段会补充显示状态的详细信息。如删除失败时，可通过该字段查看删除失败的原因。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。                                                                                                   |
| grants      | Array of <a href="#">grants</a> objects | <b>参数解释：</b><br>授权用户列表。默认为空。需要与“auth_type”参数配合使用，且仅当授权类型为“INTERNAL”时才会生效。                                                                                                                   |

表 12-33 grants

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                               |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| user_id | String | <b>参数解释：</b><br>用户ID。获取方法请参见 <a href="#">获取用户ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| user_name | String | <b>参数解释：</b><br>用户名称。<br><b>取值范围：</b><br>不涉及。 |

请求示例

创建工作空间。设置工作空间名称为“test-workspace”，授权类型为“internal”，授权的IAM用户名称为“test”。

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/workspaces
{
 "name": "test-workspace",
 "description": "It is a test project",
 "enterprise_project_id": "****b0091-887f-4839-9929-cbc884f1e****",
 "auth_type": "internal",
 "grants": [{
 "user_name": "test"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

创建工作空间成功的响应参数。

```
{
 "id": "****d05d1a553b4e188ea878e7dcb85e****",
 "name": "test-workspace",
 "description": "It is a test project",
 "owner": "testUser",
 "create_time": 1470000020000,
 "update_time": 1470000030000,
 "enterprise_project_id": "****b0091-887f-4839-9929-cbc884f1e****",
 "enterprise_project_name": "test-eps",
 "auth_type": "internal",
 "status": "NORMAL",
 "status_info": ""
}
```

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 创建工作空间成功的响应参数。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 12.8 查询授权模式 - ShowAuthmodeDetail

### 功能介绍

查询授权模式接口用于获取指定资源或功能的授权方式和权限配置信息。该接口适用于以下场景：当系统管理员需要查看资源的访问权限设置、开发者需要验证授权策略配置是否正确，或安全审计人员需要检查授权配置是否符合安全规范时，可通过此接口查询授权模式的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有查询权限且目标资源或功能的授权模式已配置。调用成功后，接口将返回授权模式的类型、规则及权限范围等详细信息。若用户无权限访问该接口，或目标资源的授权模式未配置，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/auth-mode

### 请求参数

表 12-34 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

### 响应参数

状态码：200

表 12-35 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id | String | 参数解释：账号domainId。<br>取值范围：不涉及。                                                                         |
| mode      | String | 参数解释：授权模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>strict：严格模式。</li><li>loose：非严格模式。</li></ul> |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

查询授权模式成功。

```
{
 "domain_id" : "06024304b180d5090fbac00141b6cae0",
 "mode" : "loose"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询授权模式成功。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 12.9 更新授权模式 - UpdateAuthMode

功能介绍

更新授权模式接口用于修改指定资源或功能的授权方式和权限配置信息。该接口适用于以下场景：当系统管理员需要调整资源的访问权限、开发者需要更新授权策略以适应新的业务需求，或安全审计人员需要修改授权配置以符合新的安全规范时，可通过此接口更新授权模式的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有更新权限且目标资源或功能的授权模式已存在。调用成功后，接口将更新目标资源的授权模式，并返回更新后的授权模式信息。若用户无权限访问该接口，或目标资源的授权模式不存在，接口将返回相应的错误信息。



调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/auth-mode

请求参数

表 12-36 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见 <a href="#">获取token</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 12-37 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                          |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mode | 是    | String | <b>参数解释：</b> 更新的模式类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• strict：严格模式。</li><li>• loose：非严格模式。</li></ul> |

响应参数

状态码：200

表 12-38 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                   |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_id | String | <b>参数解释：</b> 账号domainId。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                        |
| mode      | String | <b>参数解释：</b> 授权模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>strict：严格模式。</li><li>loose：非严格模式。</li></ul> |

请求示例

更新为严格模式

```
PUT https://{endpoint}/v1/auth-mode
{
 "mode" : "strict"
}
```

响应示例

状态码：200

查询授权模式响应体

```
{
 "domain_id" : "06024304b180d5090fbac00141b6cae0",
 "mode" : "strict"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询授权模式响应体 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 12.10 鉴权能否使用当前工作空间资源 - ValidateAuthorization

功能介绍

鉴权能否使用当前工作空间资源接口用于验证用户是否有权限访问和使用当前工作空间中的资源。该接口适用于以下场景：当用户尝试访问或操作工作空间中的资源时，

系统需要确认用户是否具有相应的权限。使用该接口的前提条件是用户已登录且工作空间已存在。鉴权成功后，用户可以正常访问和使用工作空间资源；若鉴权失败，接口将返回相应的错误信息，如用户无权限或工作空间不存在等。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/workspaces/{workspace\_id}/auth

表 12-39 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspace_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID。获取方法请参见 <a href="#">查询工作空间列表</a> 。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 0。 |
| project_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                    |

## 请求参数

表 12-40 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>调用接口的认证方式分为Token和AK/SK两种，如果您使用的Token方式，此参数为必填，请填写Token的值，获取方式请参见<a href="#">获取token</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 12-41 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                            |
|----------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| requests | 是    | Array of <a href="#">AuthRequests</a> objects | <p><b>参数解释：</b>工作空间鉴权请求体。</p> |

表 12-42 AuthRequests

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                       |
|--------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| action_id          | 是    | String             | <p><b>参数解释：</b>随机UUID，用来定位使用。</p> <p><b>取值范围</b>不涉及。</p> |
| action             | 是    | String             | <p><b>参数解释：</b>细粒度action。</p> <p><b>取值范围</b>不涉及。</p>     |
| resource           | 否    | String             | <p><b>参数解释：</b>资源。</p> <p><b>取值范围</b>不涉及。</p>            |
| service_attributes | 否    | Map<String,String> | <p><b>参数解释：</b>操作对象。</p> <p><b>取值范围</b>不涉及。</p>          |

## 响应参数

状态码：200

表 12-43 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                 | 描述         |
|---------|------------------------------------------------------|------------|
| results | Array of <a href="#">ValidateAuthResults</a> objects | 参数解释：鉴权结果。 |

表 12-44 ValidateAuthResults

| 参数        | 参数类型                                   | 描述                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action    | String                                 | 参数解释：细粒度权限。<br>取值范围：不涉及。                                                                          |
| verdict   | String                                 | 参数解释：鉴权通过与否。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>allow：通过。</li><li>deny：不通过。</li></ul> |
| action_id | String                                 | 参数解释：随机的uuid，用来定位问题使用。<br>取值范围：不涉及。                                                               |
| resource  | String                                 | 参数解释：请求资源。<br>取值范围：不涉及。                                                                           |
| cause     | Array of <a href="#">Cause</a> objects | 参数解释：失败情况下原因。                                                                                     |

表 12-45 Cause

| 参数          | 参数类型                                        | 描述                      |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| policy_name | String                                      | 参数解释：策略名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| condition   | Array of <a href="#">Conditions</a> objects | 参数解释：策略条件。              |

表 12-46 Conditions

| 参数  | 参数类型   | 描述                      |
|-----|--------|-------------------------|
| key | String | 参数解释：操作属性。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数       | 参数类型             | 描述                      |
|----------|------------------|-------------------------|
| operator | String           | 参数解释：操作符号。<br>取值范围：不涉及。 |
| value    | Array of strings | 参数解释：操作符的值。             |

请求示例

鉴权当前用户是否可以在当前工作空间下执行此操作

```
POST https://{endpoint}/v1/{projectId}/workspaces/{workspaceId}/auth
{
 "requests": [{
 "action_id": "cf6ad5b9_bd73_4354_b663_364348597e29",
 "action": "modelarts:trainJob:get"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

工作空间鉴权响应体

```
{
 "results": [{
 "action": "modelarts:trainJob:get",
 "verdict": "allow",
 "action_id": "cf6ad5b9_bd73_4354_b663_364348597e29",
 "resource": null,
 "cause": null
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 工作空间鉴权响应体 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 13 节点配置模板

## 13.1 查询节点配置模板 - ShowNodeConfigTemplate

### 功能介绍

查询节点配置模板接口用于获取指定节点配置模板的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看节点配置模板的内容、管理节点配置或进行相关操作时，可通过此接口获取指定节点配置模板的详细信息。使用该接口的前提条件是节点配置模板已存在且用户具有相应的访问权限。调用该接口后，系统将返回指定节点配置模板的详细信息，包括模板名称、版本、配置参数及描述等。若节点配置模板不存在或用户无权限访问，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/nodeconfigtemplates/{nodeconfigtemplate\_name}

表 13-1 路径参数

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|-----------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id                  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| nodeconfigtem<br>plate_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 节点配置模板的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 13-2 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                                        | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1</li></ul>                       |
| kind       | String                                        | <b>参数解释：</b> 资源类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodeConfigTemplate：节点配置模板</li></ul> |
| metadata   | <a href="#">NodeConfigTemplateMeta</a> object | <b>参数解释：</b> 节点配置模板的metadata信息。                                                                                     |
| spec       | <a href="#">NodeConfigTemplateSpec</a> object | <b>参数解释：</b> 节点配置模板的规格信息。                                                                                           |



表 13-3 NodeConfigTemplateMeta

| 参数   | 参数类型   | 描述                                           |
|------|--------|----------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 节点配置模板的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 13-4 NodeConfigTemplateSpec

| 参数              | 参数类型                          | 描述                                                        |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize  | Integer                       | <b>参数解释：</b> 资源池节点上单容器的可用磁盘空间大小，单位G。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| dockerLvmConfig | <b>DockerLvmConfig</b> object | <b>参数解释：</b> 资源池节点Docker数据盘配置项。                           |

表 13-5 DockerLvmConfig

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                      |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerThinPool | Integer | <b>参数解释：</b> 资源池节点Docker盘占数据盘的百分比。例如Docker盘大小占用数据盘20%，该参数值为20。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                     |
| kubernetesLV   | Integer | <b>参数解释：</b> 资源池节点上kubelet占数据盘的百分比。例如Docker盘大小占用数据盘20%，该参数值为20。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                    |
| dockerDiskType | String  | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• evs：云硬盘</li><li>• ssd：本地SSD硬盘</li></ul>                               |
| lvType         | String  | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能</li><li>• linear：线性模式</li></ul> |

状态码： 404

表 13-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind": "NodeConfigTemplate",
 "apiVersion": "v1",
 "metadata": {
 "name": "base.template"
 },
 "spec": {
 "dockerBaseSize": 50,
 "dockerLvmConfig": {
 "dockerThinPool": 90,
 "kubernetesLV": 10,
 "dockerDiskType": "evs"
 }
 }
}
```

状态码：404

Not Found。

```
{
 "error_code": "ModelArts.50005101",
 "error_msg": "Nodeconfigtemplate {name} not found"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 14 配额管理

## 14.1 查询 OS 的配额 - ShowOsQuota

### 功能介绍

查询OS配额接口用于获取ModelArts OS服务中部分资源的配额信息，如资源池配额、网络配额等。该接口适用于以下场景：当需要了解资源池或网络资源的使用限制、规划资源分配或监控资源使用情况时，用户可通过此接口获取相关配额信息。使用该接口的前提条件是ModelArts OS服务已部署且用户具有相应的权限（如管理员权限或资源管理权限）。调用接口成功后，系统将返回资源池配额、网络配额等详细信息，帮助用户更好地进行资源规划和管理。若用户无权限访问该接口、服务不可用或配额信息未配置，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/quotas

表 14-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 14-2 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                         | 描述                 |
|--------|------------------------------|--------------------|
| quotas | <a href="#">Quota</a> object | <b>参数解释：</b> 资源配额。 |

表 14-3 Quota

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                    |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|
| resources | Array of <a href="#">ResourceQuota</a> objects | <b>参数解释：</b> 资源的配额信息。 |

表 14-4 ResourceQuota

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type  | String | <b>参数解释：</b> 资源类型<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• VPC：虚拟私有云。</li><li>• SUBNET：子网。</li><li>• SECURITY_GROUP：安全组。</li><li>• SECURITY_GROUP_RULE：安全组规则。</li><li>• PUBLIC_IP：公网IP。</li><li>• VPC_PEER：VPC对端链接个数。</li><li>• FIREWALL：防火墙。</li><li>• SHARE_BANDWIDTH：共享带宽。</li><li>• SHARE_BANDWIDTH_IP：共享带宽IP。</li><li>• LOADBALANCER：负载均衡。</li><li>• LISTENER：监听器。</li><li>• PHYSICAL_CONNECT：物理连接。</li><li>• VIRTUAL_INTERFACE：虚拟接口。</li><li>• VPC_CONTAIN_ROUTETABLE：VPC包含的路由表。</li><li>• ROUTETABLE_CONTAIN_ROUTES：路由表包含的路由。</li></ul> |
| quota | String | <b>参数解释：</b> 资源配额上限。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| used  | String | <b>参数解释：</b> 已使用配额。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

状态码：404

表 14-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "quotas": {
 "resources": [{
 "type": "pool",
 "quota": 15,
 "used": 10
 }, {
 "type": "network",
 "quota": 15,
 "used": 10
 }]
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | OK。        |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 15 资源标签管理

## 15.1 查询资源池的所有标签 - ListPoolTags

### 功能介绍

查询资源池所有标签接口用于获取用户当前项目下资源池的所有标签信息，默认查询所有工作空间，但无权限的工作空间不会返回标签数据。该接口适用于以下场景：当需要管理、分类或统计资源池的标签信息时，用户可通过此接口获取资源池的标签数据。使用该接口的前提条件是用户具有访问资源池的权限且资源池已存在。调用接口成功后，系统将返回用户当前项目下所有可访问工作空间的资源池标签信息。若用户无权限访问资源池、资源池不存在或项目未创建，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/pools/tags

表 15-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 15-2 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 指定每一页查询返回的最大条目数，默认为200。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| offset | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页列表的起始页，默认为0。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。          |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 15-3 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                                     | 描述                    |
|------|------------------------------------------|-----------------------|
| tags | Array of <a href="#">PoolTag</a> objects | <b>参数解释：</b> 资源标签的列表。 |



表 15-4 PoolTag

| 参数     | 参数类型             | 描述                         |
|--------|------------------|----------------------------|
| key    | String           | 参数解释：资源类型的标签。<br>取值范围：不涉及。 |
| values | Array of strings | 参数解释：资源类型的标签值。             |

状态码：400

表 15-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 15-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 15-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

## 请求示例

https://{endpoint}/v1/{project\_id}/pools/tags

## 响应示例

**状态码：200**

查询项目下指定资源类型的所有标签。

```
{
 "tags": [{
 "key": "model_version",
 "values": ["0.1", "0.2"]
 }, {
 "key": "conda_version",
 "values": ["10.2", "11.0"]
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | 查询项目下指定资源类型的所有标签。 |
| 400 | 参数非法。             |
| 401 | 鉴权失败。             |
| 403 | 权限不足。             |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 15.2 查询资源池上的标签 - ShowPoolTags

## 功能介绍

查询资源池的标签接口用于获取指定资源池的标签信息。该接口适用于以下场景：当需要查看、管理或统计特定资源池的标签信息时，用户可通过此接口获取资源池的标签数据。使用该接口的前提条件是资源池已存在且用户具有访问该资源池的权限。调用接口成功后，系统将返回指定资源池的标签信息，包括标签键和标签值。若资源池不存在、用户无权限访问或资源池未配置标签，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/pools/{pool\_name}/tags

表 15-8 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。取自资源池详情的metadata字段中的name的值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。          |

请求参数

无

响应参数

状态码：204

表 15-9 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                                     | 描述                    |
|------|------------------------------------------|-----------------------|
| tags | Array of <a href="#">PoolTag</a> objects | <b>参数解释：</b> 资源标签的列表。 |

表 15-10 PoolTag

| 参数     | 参数类型             | 描述                                         |
|--------|------------------|--------------------------------------------|
| key    | String           | <b>参数解释：</b> 资源类型的标签。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| values | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源类型的标签值。                     |

状态码：400

表 15-11 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 15-12 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 15-13 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 15-14 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

https://{endpoint}/v1/{project\_id}/pools/a55eba18-1ebf-4e9a-8229-d2d3b593a3dc/tags

响应示例

状态码：204

标签列表。

```
{
 "tags": [{
 "key": "dev",
 "values": ["dev1"]
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 204 | 标签列表。  |
| 400 | 参数非法。  |
| 401 | 鉴权失败。  |
| 403 | 权限不足。  |
| 404 | 资源不存在。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 16 节点池管理

## 16.1 查询节点池列表 - ListNodePools

### 功能介绍

查询节点池列表接口用于获取指定节点池的列表信息。该接口适用于以下场景：当需要查看节点池的配置、状态或管理节点池资源时，用户可通过此接口获取节点池的详细信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有管理员权限。调用接口成功后，系统将返回节点池的列表，包括节点池ID、名称、节点数量、状态等详细信息。若节点池不存在、用户无权限操作或节点池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools

表 16-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 16-2 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                      | 描述                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                                    | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>               |
| kind       | String                                    | <b>参数解释：</b> 资源类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodePoolList：节点列表</li></ul> |
| items      | Array of <a href="#">NodePool</a> objects | <b>参数解释：</b> 节点池列表。                                                                                         |

表 16-3 NodePool

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                            |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul> |

| 参数       | 参数类型                           | 描述                                                                                      |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| kind     | String                         | 参数解释：节点池类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodePool：节点池</li></ul> |
| metadata | <b>NodePoolMetadata</b> object | 参数解释：节点池的metadata信息。                                                                    |
| spec     | <b>NodePoolSpec</b> object     | 参数解释：节点池的期望信息。                                                                          |
| status   | <b>NodePoolStatus</b> object   | 参数解释：节点池的状态信息。                                                                          |

表 16-4 NodePoolMetadata

| 参数   | 参数类型   | 描述                                            |
|------|--------|-----------------------------------------------|
| name | String | 参数解释：节点池名称。用户可进行指定，若未指定将会使用默认名称。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-5 NodePoolSpec

| 参数        | 参数类型                       | 描述                                                     |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| resources | <b>PoolResource</b> object | 参数解释：节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-6 PoolResource

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                 |
|----------|---------|----------------------------------------------------|
| flavor   | String  | 参数解释：资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br>取值范围：不涉及。 |
| count    | Integer | 参数解释：规格保障使用量。<br>取值范围：不涉及。                         |
| maxCount | Integer | 参数解释：资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。        |



| 参数                 | 参数类型                                               | 描述                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| azs                | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects        | 参数解释：资源池中节点的AZ信息。                        |
| nodePool           | String                                             | 参数解释：节点池名称。比如：nodePool-1。<br>取值范围：不涉及。   |
| taints             | Array of <a href="#">Taints</a> objects            | 参数解释：支持给创建出来的节点加 taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。 |
| labels             | Map<String,String>                                 | 参数解释：k8s标签，格式为key/value键值对。              |
| tags               | Array of <a href="#">UserTags</a> objects          | 参数解释：资源标签，非特权池不能指定。                      |
| network            | <a href="#">NodeNetwork</a> object                 | 参数解释：网络配置，非特权池不能指定。                      |
| extendParams       | <a href="#">ResourceExtendParams</a> object        | 参数解释：自定义配置。                              |
| creatingStep       | <a href="#">CreatingStep</a> object                | 参数解释：批量创建信息。                             |
| rootVolume         | <a href="#">RootVolume</a> object                  | 参数解释：自定义系统盘（云硬盘）信息。                      |
| dataVolumes        | Array of <a href="#">DataVolumeItem</a> objects    | 参数解释：自定义数据盘（云硬盘）列表信息。                    |
| volumeGroupConfigs | Array of <a href="#">VolumeGroupConfig</a> objects | 参数解释：磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。        |
| os                 | <a href="#">Os</a> object                          | 参数解释：操作系统镜像信息。                           |

表 16-7 Taints

| 参数     | 参数类型   | 描述                      |
|--------|--------|-------------------------|
| key    | String | 参数解释：键。<br>取值范围：不涉及。    |
| value  | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。    |
| effect | String | 参数解释：作用效果。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-8 UserTags

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                 |
|-------|--------|----------------------------------------------------|
| key   | String | 参数解释：键。不得以"CCE-"或"_type_baremetal"开头。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。                               |

表 16-9 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                        |
|----------------|------------------|---------------------------|
| vpc            | String           | 参数解释：vpc id。<br>取值范围：不涉及。 |
| subnet         | String           | 参数解释：子网id。<br>取值范围：不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | 参数解释：安全组id集合。             |

表 16-10 ResourceExtendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | 参数解释：节点的容器镜像空间大小。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul> |
| postInstall    | String | 参数解释：安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                           |

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>• containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| tagPolicyOnExistingNodes   | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                              |
| XParameterPlaneSubnet      | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| nodePoolName               | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                              |

表 16-11 CreatingStep

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-12 RootVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 16-13 DataVolumeItem

| 参数           | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| count        | Integer                          | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| extendParams | <b>VolumeExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                       |

表 16-14 VolumeExtendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如 vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-15 VolumeGroupConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                     |
| dockerThinPool | Integer                 | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | <b>LvmConfig</b> object | <p><b>参数解释：</b>LVM 配置管理。</p>                                                                                                                            |
| types          | Array of strings        | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定 dataVolumes 时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-16 LvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                        |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• linear：线性模式。</li><li>• striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |

表 16-17 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                            |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                       |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 16-18 NodePoolStatus

| 参数        | 参数类型                    | 描述                         |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| resources | <b>resources</b> object | <b>参数解释：</b> 节点池中不同状态的资源量。 |

表 16-19 resources

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| creating  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为创建中状态的资源量。 |
| available | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为可用状态的资源量。  |
| abnormal  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为非正常状态的资源量。 |
| deleting  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为删除中状态的资源量。 |

表 16-20 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                                        | 描述                                               |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| flavor   | String                                      | 参数解释：资源规格ID。<br>取值范围：不涉及。                        |
| count    | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例数量。<br>取值范围：不涉及。                  |
| maxCount | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。 |
| azs      | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | 参数解释：资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                       |
| nodePool | String                                      | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。                         |

表 16-21 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

## 请求示例

查询节点池列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodepools
{ }
```

## 响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind" : "NodePoolList",
 "apiVersion" : "v2",
 "items" : [{
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "modelarts.vm.2u4g.dcc-Default"
 },
 "spec" : {
 "resources" : {
 "nodePool" : "modelarts.vm.2u4g.dcc-Default",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "network" : {
 "vpc" : "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet" : "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups" : ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 },
 "status" : {
 "resources" : {
 "available" : {
 "nodePool" : "modelarts.vm.2u4g.dcc-Default",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "azs" : [{
 "az" : "cn-north-7c",
 "count" : 1
 }]
 }
 }
 }
 }, {
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "nodepool-1"
 },
 "spec" : {
 "resources" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "network" : {
 "vpc" : "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet" : "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups" : ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 }
 }]
}
```



```
},
"status": {
 "resources": {
 "available": {
 "nodePool": "nodepool-1",
 "flavor": "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count": 1,
 "maxCount": 1,
 "azs": [{
 "az": "cn-north-7c",
 "count": 1
 }]
 }
 }
}
}
```

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 16.2 创建节点池 - CreateNodePool

功能介绍

创建节点池接口用于创建新的节点池。该接口适用于以下场景：当需要扩展计算资源、优化资源分配或部署新的服务时，用户可通过此接口创建指定配置的节点池。使用该接口的前提条件是用户具有管理员权限且节点池的配置参数（如节点数量、规格、网络配置等）已正确设置。创建操作完成后，节点池将被成功创建并处于可用状态，相关节点信息将被记录。若用户无权限操作、配置参数错误或系统资源不足，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools

表 16-22 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

请求参数

表 16-23 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                                      |
|------------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | 是    | String                      | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>           |
| kind       | 是    | String                      | <b>参数解释：</b> 节点池类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodePool：节点池</li></ul> |
| metadata   | 是    | CreateNodePoolMetaVO object | <b>参数解释：</b> 节点池的metadata信息。                                                                            |
| spec       | 否    | NodePoolSpec object         | <b>参数解释：</b> 节点池的期望信息。                                                                                  |

表 16-24 CreateNodePoolMetaVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                    |
|-------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String                           | 参数解释：节点池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| annotations | 否    | CreateNodePoolAnnotations object | 参数解释：节点池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 16-25 CreateNodePoolAnnotations

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|---------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/billing.mode | 否    | String | 参数解释：计费模式。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：按需计费</li><li>1：包周期计费</li></ul> 默认取值：不涉及。                         |
| os.modelarts/period.num   | 否    | String | 参数解释：包周期订购周期，比如2。当计费模式为包周期时该参数必传。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                        |
| os.modelarts/period.type  | 否    | String | 参数解释：包周期订购类型。当计费模式为包周期时该参数必传<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>2：月</li><li>3：年</li><li>4：小时</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

| 参数                                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>auto.renew          | 否    | String | <b>参数解释：</b> 是否自动续费。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不自动续费</li><li>1：自动续费</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。 |
| os.modelarts/<br>promotion.info      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户在运营平台选择的折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                             |
| os.modelarts/<br>service.console.url | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订购订单支付完成后跳转的url地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                          |
| os.modelarts/<br>order.id            | 否    | String | <b>参数解释：</b> 订单id，包周期资源创建或者计费模式变更的时候该参数必需。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                               |

表 16-26 NodePoolSpec

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                                                                     |
|-----------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| resources | 是    | <b>PoolResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-27 PoolResource

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                          |
|--------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| count              | 是    | Integer                                   | <b>参数解释：</b> 规格保障使用量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                  |
| maxCount           | 是    | Integer                                   | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| azs                | 否    | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects        | <b>参数解释：</b> 资源池中节点的AZ信息。                                   |
| nodePool           | 否    | String                                    | <b>参数解释：</b> 节点池名称。比如：nodePool-1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。      |
| taints             | 否    | Array of <b>Taints</b> objects            | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。             |
| labels             | 否    | Map<String,String>                        | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对。                         |
| tags               | 否    | Array of <b>UserTags</b> objects          | <b>参数解释：</b> 资源标签，非特权池不能指定。                                 |
| network            | 否    | <b>NodeNetwork</b> object                 | <b>参数解释：</b> 网络配置，非特权池不能指定。                                 |
| extendParams       | 否    | <b>ResourceExtendParams</b> object        | <b>参数解释：</b> 自定义配置。                                         |
| creatingStep       | 否    | <b>CreatingStep</b> object                | <b>参数解释：</b> 批量创建信息。                                        |
| rootVolume         | 否    | <b>RootVolume</b> object                  | <b>参数解释：</b> 自定义系统盘（云硬盘）信息。                                 |
| dataVolumes        | 否    | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息。                               |
| volumeGroupConfigs | 否    | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。                   |
| os                 | 否    | <b>Os</b> object                          | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。                                      |

表 16-28 PoolNodeAz

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                            |
|-------|------|---------|-------------------------------|
| az    | 是    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | 是    | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-29 Taints

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------|------|--------|-------------------------|
| key    | 是    | String | 参数解释：键。<br>取值范围：不涉及。    |
| value  | 否    | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。    |
| effect | 是    | String | 参数解释：作用效果。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-30 UserTags

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 参数解释：键。不得以"CCE-"或"<br>__type_baremetal"开头"。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | 是    | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。                                     |

表 16-31 NodeNetwork

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                        |
|----------------|------|------------------|---------------------------|
| vpc            | 否    | String           | 参数解释：vpc id。<br>取值范围：不涉及。 |
| subnet         | 否    | String           | 参数解释：子网id。<br>取值范围：不涉及。   |
| securityGroups | 否    | Array of strings | 参数解释：安全组id集合。             |

表 16-32 ResourceExtendParams

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize 的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>      |
| postInstall                | 否    | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| runtime                    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                             |
|--------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tagPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| XParameterPlaneSubnet    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |
| nodePoolName             | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                             |

表 16-33 CreatingStep

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-34 RootVolume

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |



| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|------|------|--------|-------------------------------------------------|
| size | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为 GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-35 DataVolumeItem

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                |
|--------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | 是    | String                    | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li><li>• SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | 是    | String                    | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为 GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                   |
| count        | 否    | Integer                   | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                           |
| extendParams | 是    | VolumeExtendParams object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                             |

表 16-36 VolumeExtendParams

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-37 VolumeGroupConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                    |
|----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | 是    | String           | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为dataVolumes中volumeGroup的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                       |
| dockerThinPool | 否    | Integer          | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为vgpaas时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | 否    | LvmConfig object | <p><b>参数解释：</b>LVM配置管理。</p>                                                                                                                           |
| types          | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定dataVolumes时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-38 LvmConfig

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | 是    | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>linear：线性模式。</li><li>striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |

表 16-39 Os

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如EulorOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                         |
| imageId   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| imageType | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>private：私有镜像</li><li>""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如EulorOS 2.5。                                                               |

响应参数

状态码：200

表 16-40 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                        | 描述                                                                                      |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                      | 参数解释：API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>           |
| kind       | String                      | 参数解释：节点池类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodePool：节点池</li></ul> |
| metadata   | CreateNodePoolMetaVO object | 参数解释：节点池的metadata信息。                                                                    |
| spec       | NodePoolSpec object         | 参数解释：节点池的期望信息。                                                                          |

表 16-41 CreateNodePoolMetaVO

| 参数          | 参数类型                             | 描述                                                    |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| name        | String                           | 参数解释：节点池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| annotations | CreateNodePoolAnnotations object | 参数解释：节点池的注释信息。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 16-42 CreateNodePoolAnnotations

| 参数                            | 参数类型   | 描述                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>billing.mode | String | 参数解释：计费模式。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：按需计费</li><li>1：包周期计费</li></ul> 默认取值：不涉及。 |

| 参数                                   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>period.num          | String | <b>参数解释：</b> 包周期订购周期，比如2。当计费模式为包周期时该参数必传。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                              |
| os.modelarts/<br>period.type         | String | <b>参数解释：</b> 包周期订购类型。当计费模式为包周期时该参数必传<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 2：月</li><li>• 3：年</li><li>• 4：小时</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| os.modelarts/<br>auto.renew          | String | <b>参数解释：</b> 是否自动续费。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：不自动续费</li><li>• 1：自动续费</li></ul> <b>默认取值：</b> 0。                           |
| os.modelarts/<br>promotion.info      | String | <b>参数解释：</b> 用户在运营平台选择的折扣信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                           |
| os.modelarts/<br>service.console.url | String | <b>参数解释：</b> 订购订单支付完成后跳转的url地址。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                        |
| os.modelarts/<br>order.id            | String | <b>参数解释：</b> 订单id，包周期资源创建或者计费模式变更的时候该参数必需。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                             |

表 16-43 NodePoolSpec

| 参数        | 参数类型                       | 描述                                                                     |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| resources | <b>PoolResource</b> object | <b>参数解释：</b> 节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-44 PoolResource

| 参数           | 参数类型                               | 描述                                                                 |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor       | String                             | <b>参数解释：</b> 资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| count        | Integer                            | <b>参数解释：</b> 规格保障使用量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| maxCount     | Integer                            | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| azs          | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中节点的AZ信息。                                          |
| nodePool     | String                             | <b>参数解释：</b> 节点池名称。比如：nodePool-1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| taints       | Array of <b>Taints</b> objects     | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加 taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。                   |
| labels       | Map<String,String>                 | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对。                                |
| tags         | Array of <b>UserTags</b> objects   | <b>参数解释：</b> 资源标签，非特权池不能指定。                                        |
| network      | <b>NodeNetwork</b> object          | <b>参数解释：</b> 网络配置，非特权池不能指定。                                        |
| extendParams | <b>ResourceExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 自定义配置。                                                |
| creatingStep | <b>CreatingStep</b> object         | <b>参数解释：</b> 批量创建信息。                                               |
| rootVolume   | <b>RootVolume</b> object           | <b>参数解释：</b> 自定义系统盘（云硬盘）信息。                                        |

| 参数                 | 参数类型                                      | 描述                                        |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| dataVolumes        | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息。             |
| volumeGroupConfigs | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。 |
| os                 | <b>Os</b> object                          | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。                    |

表 16-45 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                                            |
|-------|---------|-----------------------------------------------|
| az    | String  | <b>参数解释：</b> 可用区名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。      |
| count | Integer | <b>参数解释：</b> 可用区资源实例的数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-46 Taints

| 参数     | 参数类型   | 描述                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------|
| key    | String | <b>参数解释：</b> 键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| value  | String | <b>参数解释：</b> 值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| effect | String | <b>参数解释：</b> 作用效果。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-47 UserTags

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> 键。不得以"CCE-"或"_type_baremetal"开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> 值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                               |

表 16-48 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| vpc            | String           | <b>参数解释：</b> vpc id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet         | String           | <b>参数解释：</b> 子网id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组id集合。                     |

表 16-49 ResourceExtendParams

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小： dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制： dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>       |
| postInstall                | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                   |
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker： 容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd： 工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh： 更新。</li><li>ignore： 不更新。</li></ul>                                                             |



| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| tagPolicyOnExistingNodes   | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>  |
| XParameterPlaneSubnet      | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| nodePoolName               | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                              |

表 16-50 CreatingStep

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-51 RootVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 16-52 DataVolumeItem

| 参数           | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| count        | Integer                          | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| extendParams | <b>VolumeExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                       |

表 16-53 VolumeExtendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如 vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-54 VolumeGroupConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                     |
| dockerThinPool | Integer                 | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | <b>LvmConfig</b> object | <p><b>参数解释：</b>LVM 配置管理。</p>                                                                                                                            |
| types          | Array of strings        | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定 dataVolumes 时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-55 LvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>linear：线性模式。</li><li>striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |

表 16-56 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                        |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>private：私有镜像</li><li>""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                              |

状态码：400

表 16-57 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

创建节点池。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodepools
{
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "nodepool-1",
 "annotations" : { }
 },
 "spec" : {
 "resources" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "network" : {
 "vpc" : "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet" : "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups" : ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "nodepool-1",
 "annotations" : { }
 },
 "spec" : {
 "resources" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "network" : {
 "vpc" : "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet" : "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups" : ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 }
}
```

```
}
}
```

**状态码：400**

Bad request

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 16.3 查询指定节点池详情 - ShowNodePool

## 功能介绍

查询指定节点池详情接口用于获取指定节点池的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看节点池的配置、状态、资源使用情况或管理节点池时，用户可通过此接口获取节点池的详细信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有访问该节点池的权限。调用接口成功后，系统将返回节点池的详细信息，包括节点池ID、名称、节点数量、状态、创建时间、配置参数等。若节点池不存在、用户无权限访问或节点池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools/{nodepool\_name}

表 16-58 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pool_name     | 是    | String | 参数解释：资源池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                     |
| nodepool_name | 是    | String | 参数解释：节点池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                     |

表 16-59 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                      |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| continue | 否    | String | 参数解释：分页查询时上一页位置。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| limit    | 否    | String | 参数解释：分页单次查询返回数。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 16-60 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述                                                                                         |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                  | 参数解释： API版本。<br>取值范围： 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>            |
| kind       | String                  | 参数解释： 节点池类型。<br>取值范围： 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodePool： 节点池</li></ul> |
| metadata   | NodePoolMetadata object | 参数解释： 节点池的metadata信息。                                                                      |
| spec       | NodePoolSpec object     | 参数解释： 节点池的期望信息。                                                                            |
| status     | NodePoolStatus object   | 参数解释： 节点池的状态信息。                                                                            |

表 16-61 NodePoolMetadata

| 参数   | 参数类型   | 描述                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------|
| name | String | 参数解释： 节点池名称。用户可进行指定，若未指定将会使用默认名称。<br>取值范围： 不涉及。 |

表 16-62 NodePoolSpec

| 参数        | 参数类型                | 描述                                                       |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| resources | PoolResource object | 参数解释： 节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br>取值范围： 不涉及。 |

表 16-63 PoolResource

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                   |
|--------|--------|------------------------------------------------------|
| flavor | String | 参数解释： 资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br>取值范围： 不涉及。 |



| 参数                 | 参数类型                                      | 描述                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| count              | Integer                                   | <b>参数解释：</b> 规格保障使用量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                  |
| maxCount           | Integer                                   | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| azs                | Array of <b>PoolNodeAz</b> objects        | <b>参数解释：</b> 资源池中节点的AZ信息。                                   |
| nodePool           | String                                    | <b>参数解释：</b> 节点池名称。比如：nodePool-1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。      |
| taints             | Array of <b>Taints</b> objects            | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加 taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。            |
| labels             | Map<String,String>                        | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对。                         |
| tags               | Array of <b>UserTags</b> objects          | <b>参数解释：</b> 资源标签，非特权池不能指定。                                 |
| network            | <b>NodeNetwork</b> object                 | <b>参数解释：</b> 网络配置，非特权池不能指定。                                 |
| extendParams       | <b>ResourceExtendParams</b> object        | <b>参数解释：</b> 自定义配置。                                         |
| creatingStep       | <b>CreatingStep</b> object                | <b>参数解释：</b> 批量创建信息。                                        |
| rootVolume         | <b>RootVolume</b> object                  | <b>参数解释：</b> 自定义系统盘（云硬盘）信息。                                 |
| dataVolumes        | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息。                               |
| volumeGroupConfigs | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。                   |
| os                 | <b>Os</b> object                          | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。                                      |

表 16-64 Taints

| 参数     | 参数类型   | 描述                      |
|--------|--------|-------------------------|
| key    | String | 参数解释：键。<br>取值范围：不涉及。    |
| value  | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。    |
| effect | String | 参数解释：作用效果。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-65 UserTags

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                       |
|-------|--------|----------------------------------------------------------|
| key   | String | 参数解释：键。不得以"CCE-"或"<br>__type_baremetal"开头"。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。                                     |

表 16-66 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                        |
|----------------|------------------|---------------------------|
| vpc            | String           | 参数解释：vpc id。<br>取值范围：不涉及。 |
| subnet         | String           | 参数解释：子网id。<br>取值范围：不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | 参数解释：安全组id集合。             |

表 16-67 ResourceExtendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | 参数解释：节点的容器镜像空间大小。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul> |

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| postInstall                | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                     |
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>• containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| tagPolicyOnExistingNodes   | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                              |
| XParameterPlaneSubnet      | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| nodePoolName               | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                              |

表 16-68 CreatingStep

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-69 RootVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 16-70 DataVolumeItem

| 参数           | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| count        | Integer                          | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| extendParams | <b>VolumeExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                       |

表 16-71 VolumeExtendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如 vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-72 VolumeGroupConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                     |
| dockerThinPool | Integer                 | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | <b>LvmConfig</b> object | <p><b>参数解释：</b>LVM 配置管理。</p>                                                                                                                            |
| types          | Array of strings        | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定 dataVolumes 时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-73 LvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>linear：线性模式。</li><li>striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |

表 16-74 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                        |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>private：私有镜像</li><li>""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                              |

表 16-75 NodePoolStatus

| 参数        | 参数类型                    | 描述                         |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| resources | <b>resources</b> object | <b>参数解释：</b> 节点池中不同状态的资源量。 |

表 16-76 resources

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| creating  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为创建中状态的资源量。 |
| available | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为可用状态的资源量。  |
| abnormal  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为非正常状态的资源量。 |
| deleting  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为删除中状态的资源量。 |

表 16-77 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                                        | 描述                                               |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| flavor   | String                                      | 参数解释：资源规格ID。<br>取值范围：不涉及。                        |
| count    | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例数量。<br>取值范围：不涉及。                  |
| maxCount | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。 |
| azs      | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | 参数解释：资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                       |
| nodePool | String                                      | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。                         |

表 16-78 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：400

表 16-79 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询指定节点池详情。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodepools/{nodepool_name}
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "nodepool-1"
 },
 "spec" : {
 "resources" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "network" : {
 "vpc" : "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet" : "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups" : ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 },
 "status" : {
 "resources" : {
 "available" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "azs" : [{
 "az" : "cn-north-7c",
 "count" : 1
 }]
 }
 }
 }
}
```

状态码：400

Bad request



```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request. invalid nodepool name"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 16.4 更新节点池 - PatchNodePool

## 功能介绍

更新节点池接口用于修改指定节点池的配置信息。该接口适用于以下场景：当需要扩展节点池容量、调整节点规格、优化资源分配或修复节点池配置时，用户可通过此接口更新节点池的相关信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有管理员权限。更新操作完成后，节点池的配置将被更新，包括节点数量、规格、网络配置等参数。若节点池不存在、用户无权限操作或配置参数错误，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

PATCH /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools/{nodepool\_name}

表 16-80 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name     | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| nodepool_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 节点池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

请求参数

表 16-81 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Content-Type | 是    | String | <b>参数解释：</b> 消息体的类型（格式）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>application/merge-patch+json</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 16-82 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                           |
|----------|------|--------------------------------------------|------------------------------|
| metadata | 否    | <a href="#">PatchNodePoolMetaVO</a> object | <b>参数解释：</b> 节点池的metadata信息。 |
| spec     | 是    | <a href="#">NodePoolSpec</a> object        | <b>参数解释：</b> 更新节点池的请求体。      |

表 16-83 PatchNodePoolMetaVO

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                           | 描述             |
|-------------|------|--------------------------------|----------------|
| annotations | 否    | PatchNodePoolAnnotation object | 参数解释：节点池的注释信息。 |

表 16-84 PatchNodePoolAnnotations

| 参数                                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>billing.mode        | 否    | String | 参数解释：计费模式，不指定时新创节点沿用资源池计费模式。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：按需计费</li></ul>                         |
| os.modelarts/<br>period.num          | 否    | String | 参数解释：包周期订购周期，比如2。当计费模式为包周期时该参数必传。<br>取值范围：不涉及。                                                                             |
| os.modelarts/<br>period.type         | 否    | String | 参数解释：包周期订购类型。当计费模式为包周期时该参数必传。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>2：月</li><li>3：年</li></ul>               |
| os.modelarts/<br>auto.renew          | 否    | String | 参数解释：是否自动续费，不指定时新创节点沿用资源池自动续费属性。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不自动续费，默认值</li><li>1：自动续费</li></ul> |
| os.modelarts/<br>promotion.info      | 否    | String | 参数解释：用户在运营平台选择的折扣信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                          |
| os.modelarts/<br>service.console.url | 否    | String | 参数解释：订购订单支付完成后跳转的url地址。<br>取值范围：不涉及。                                                                                       |
| os.modelarts/<br>order.id            | 否    | String | 参数解释：订单id，包周期资源创建或者计费模式变更的时候该参数必需。<br>取值范围：不涉及。                                                                            |

表 16-85 NodePoolSpec

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                     |
|-----------|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| resources | 是    | <a href="#">PoolResource</a> object | <b>参数解释：</b> 节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-86 PoolResource

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述                                                                 |
|--------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor       | 是    | String                                      | <b>参数解释：</b> 资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| count        | 是    | Integer                                     | <b>参数解释：</b> 规格保障使用量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| maxCount     | 是    | Integer                                     | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| azs          | 否    | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | <b>参数解释：</b> 资源池中节点的AZ信息。                                          |
| nodePool     | 否    | String                                      | <b>参数解释：</b> 节点池名称。比如：nodePool-1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| taints       | 否    | Array of <a href="#">Taints</a> objects     | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。                    |
| labels       | 否    | Map<String,String>                          | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对。                                |
| tags         | 否    | Array of <a href="#">UserTags</a> objects   | <b>参数解释：</b> 资源标签，非特权池不能指定。                                        |
| network      | 否    | <a href="#">NodeNetwork</a> object          | <b>参数解释：</b> 网络配置，非特权池不能指定。                                        |
| extendParams | 否    | <a href="#">ResourceExtendParams</a> object | <b>参数解释：</b> 自定义配置。                                                |
| creatingStep | 否    | <a href="#">CreatingStep</a> object         | <b>参数解释：</b> 批量创建信息。                                               |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                        |
|--------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| rootVolume         | 否    | <b>RootVolume</b> object                  | <b>参数解释：</b> 自定义系统盘（云硬盘）信息。               |
| dataVolumes        | 否    | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | <b>参数解释：</b> 自定义数据盘（云硬盘）列表信息。             |
| volumeGroupConfigs | 否    | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | <b>参数解释：</b> 磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。 |
| os                 | 否    | <b>Os</b> object                          | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。                    |

表 16-87 PoolNodeAz

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                            |
|-------|------|---------|-----------------------------------------------|
| az    | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 可用区名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。      |
| count | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 可用区资源实例的数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-88 Taints

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                      |
|--------|------|--------|-----------------------------------------|
| key    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 键。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| value  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| effect | 是    | String | <b>参数解释：</b> 作用效果。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-89 UserTags

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                 |
|-----|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| key | 是    | String | <b>参数解释：</b> 键。不得以"CCE-"或"_type_baremetal"开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                   |
|-------|------|--------|--------------------------------------|
| value | 是    | String | <b>参数解释：</b> 值。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-90 NodeNetwork

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                        |
|----------------|------|------------------|-------------------------------------------|
| vpc            | 否    | String           | <b>参数解释：</b> vpc id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet         | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 子网id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| securityGroups | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组id集合。                     |

表 16-91 ResourceExtendParams

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | 否    | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小： dockerBaseSize 的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制： dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul> |
| postInstall    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                              |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| runtime                    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>• containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| tagPolicyOnExistingNodes   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• refresh：更新。</li><li>• ignore：不更新。</li></ul>                                                              |
| XParameterPlaneSubnet      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| nodePoolName               | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                                                                                              |

表 16-92 CreatingStep

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-93 RootVolume

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | 是    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 16-94 DataVolumeItem

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                          |
|--------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | 是    | String                              | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | 是    | String                              | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| count        | 否    | Integer                             | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| extendParams | 是    | <b>VolumeExtendParams</b><br>object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                       |



表 16-95 VolumeExtendParams

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-96 VolumeGroupConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                    |
|----------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | 是    | String           | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为dataVolumes中volumeGroup的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                       |
| dockerThinPool | 否    | Integer          | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为vgpaas时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | 否    | LvmConfig object | <p><b>参数解释：</b>LVM配置管理。</p>                                                                                                                           |
| types          | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定dataVolumes时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-97 LvmConfig

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | 是    | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>linear：线性模式。</li><li>striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |

表 16-98 Os

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如EulorOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                         |
| imageId   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| imageType | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>private：私有镜像</li><li>""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | 否    | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如EulorOS 2.5。                                                               |

响应参数

状态码：200

表 16-99 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                                       | 描述                   |
|----------|--------------------------------------------|----------------------|
| metadata | <a href="#">PatchNodePoolMetaVO</a> object | 参数解释：节点池的metadata信息。 |
| spec     | <a href="#">NodePoolSpec</a> object        | 参数解释：更新节点池的请求体。      |

表 16-100 PatchNodePoolMetaVO

| 参数          | 参数类型                                            | 描述             |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|
| annotations | <a href="#">PatchNodePoolAnnotations</a> object | 参数解释：节点池的注释信息。 |

表 16-101 PatchNodePoolAnnotations

| 参数                              | 参数类型   | 描述                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>billing.mode   | String | 参数解释：计费模式，不指定时新创节点沿用资源池计费模式。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：按需计费</li></ul>                         |
| os.modelarts/<br>period.num     | String | 参数解释：包周期订购周期，比如2。当计费模式为包周期时该参数必传。<br>取值范围：不涉及。                                                                             |
| os.modelarts/<br>period.type    | String | 参数解释：包周期订购类型。当计费模式为包周期时该参数必传。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>2：月</li><li>3：年</li></ul>               |
| os.modelarts/<br>auto.renew     | String | 参数解释：是否自动续费，不指定时新创节点沿用资源池自动续费属性。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不自动续费，默认值</li><li>1：自动续费</li></ul> |
| os.modelarts/<br>promotion.info | String | 参数解释：用户在运营平台选择的折扣信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                          |

| 参数                                   | 参数类型   | 描述                                                              |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>service.console.url | String | <b>参数解释：</b> 订购订单支付完成后跳转的url地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。            |
| os.modelarts/<br>order.id            | String | <b>参数解释：</b> 订单id，包周期资源创建或者计费模式变更的时候该参数必需。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-102 NodePoolSpec

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                                     |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| resources | <b>PoolResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-103 PoolResource

| 参数       | 参数类型                                  | 描述                                                                 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor   | String                                | <b>参数解释：</b> 资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| count    | Integer                               | <b>参数解释：</b> 规格保障使用量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| maxCount | Integer                               | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| azs      | Array of <b>PoolNodeAz</b><br>objects | <b>参数解释：</b> 资源池中节点的AZ信息。                                          |
| nodePool | String                                | <b>参数解释：</b> 节点池名称。比如：nodePool-1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| taints   | Array of <b>Taints</b><br>objects     | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。                    |
| labels   | Map<String,String<br>>                | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对。                                |

| 参数                 | 参数类型                                      | 描述                                |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| tags               | Array of <b>UserTags</b> objects          | 参数解释：资源标签，非特权池不能指定。               |
| network            | <b>NodeNetwork</b> object                 | 参数解释：网络配置，非特权池不能指定。               |
| extendParams       | <b>ResourceExtendParams</b> object        | 参数解释：自定义配置。                       |
| creatingStep       | <b>CreatingStep</b> object                | 参数解释：批量创建信息。                      |
| rootVolume         | <b>RootVolume</b> object                  | 参数解释：自定义系统盘（云硬盘）信息。               |
| dataVolumes        | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | 参数解释：自定义数据盘（云硬盘）列表信息。             |
| volumeGroupConfigs | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | 参数解释：磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。 |
| os                 | <b>Os</b> object                          | 参数解释：操作系统镜像信息。                    |

表 16-104 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-105 Taints

| 参数     | 参数类型   | 描述                      |
|--------|--------|-------------------------|
| key    | String | 参数解释：键。<br>取值范围：不涉及。    |
| value  | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。    |
| effect | String | 参数解释：作用效果。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-106 UserTags

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|
| key   | String | 参数解释：键。不得以"CCE-"或"<br>_type_baremetal"开头。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。                                   |

表 16-107 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                        |
|----------------|------------------|---------------------------|
| vpc            | String           | 参数解释：vpc id。<br>取值范围：不涉及。 |
| subnet         | String           | 参数解释：子网id。<br>取值范围：不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | 参数解释：安全组id集合。             |

表 16-108 ResourceExtendParams

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize | String | 参数解释：节点的容器镜像空间大小。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>       |
| postInstall    | String | 参数解释：安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                                                 |
| runtime        | String | 参数解释：容器运行时。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| tagPolicyOnExistingNodes   | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>  |
| XParameterPlaneSubnet      | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| nodePoolName               | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                              |

表 16-109 CreatingStep

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-110 RootVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 16-111 DataVolumeItem

| 参数           | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| count        | Integer                          | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| extendParams | <b>VolumeExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                       |



表 16-112 VolumeExtendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如 vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-113 VolumeGroupConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                     |
| dockerThinPool | Integer                 | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | <b>LvmConfig</b> object | <p><b>参数解释：</b>LVM 配置管理。</p>                                                                                                                            |
| types          | Array of strings        | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定 dataVolumes 时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-114 LvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>linear：线性模式。</li><li>striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |

表 16-115 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                        |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>private：私有镜像</li><li>""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                              |

状态码：400

表 16-116 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

更新节点池。

```
PATCH https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodepools/{nodepool_name}

{
 "spec": {
 "resources": {
 "nodePool": "modelarts.vm.2u4g.dcc-Default",
 "flavor": "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count": 1,
 "maxCount": 1,
 "network": {
 "vpc": "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet": "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups": ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "spec": {
 "resources": {
 "nodePool": "modelarts.vm.2u4g.dcc-Default",
 "flavor": "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count": 1,
 "maxCount": 1,
 "network": {
 "vpc": "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet": "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups": ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 }
}
```

状态码：400

Bad request

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request."
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 16.5 删除节点池 - DeleteNodePool

## 功能介绍

删除节点池接口用于移除已创建的节点池，包周期资源池不支持。该接口适用于以下场景：当节点池完成任务、配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的节点池。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，节点池将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若节点池不存在、用户无权限操作或节点池处于不可删除状态（如包周期资源池或节点池正在使用中），接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

DELETE /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools/{nodepool\_name}

表 16-117 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                 |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------|
| pool_name     | 是    | String | 参数解释：资源池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| nodepool_name | 是    | String | 参数解释：节点池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 16-118 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述                                                                                      |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                  | 参数解释：API版本。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>           |
| kind       | String                  | 参数解释：节点池类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodePool：节点池</li></ul> |
| metadata   | NodePoolMetadata object | 参数解释：节点池的metadata信息。                                                                    |
| spec       | NodePoolSpec object     | 参数解释：节点池的期望信息。                                                                          |
| status     | NodePoolStatus object   | 参数解释：节点池的状态信息。                                                                          |

表 16-119 NodePoolMetadata

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                            |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 节点池名称。用户可进行指定，若未指定将会使用默认名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-120 NodePoolSpec

| 参数        | 参数类型                          | 描述                                                                     |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| resources | <b>PoolResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点池中的资源信息列表，包括资源规格和相应规格的资源数量，自定义配置等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 16-121 PoolResource

| 参数       | 参数类型                                  | 描述                                                                 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| flavor   | String                                | <b>参数解释：</b> 资源规格名称，比如：modelarts.vm.gpu.t4u8。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| count    | Integer                               | <b>参数解释：</b> 规格保障使用量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                         |
| maxCount | Integer                               | <b>参数解释：</b> 资源规格的弹性使用量，物理池该值和count相同。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |
| azs      | Array of <b>PoolNodeAz</b><br>objects | <b>参数解释：</b> 资源池中节点的AZ信息。                                          |
| nodePool | String                                | <b>参数解释：</b> 节点池名称。比如：nodePool-1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。             |
| taints   | Array of <b>Taints</b><br>objects     | <b>参数解释：</b> 支持给创建出来的节点加 taints来设置反亲和性，非特权池不能指定。                   |
| labels   | Map<String,String<br>>                | <b>参数解释：</b> k8s标签，格式为key/value键值对。                                |
| tags     | Array of <b>UserTags</b><br>objects   | <b>参数解释：</b> 资源标签，非特权池不能指定。                                        |

| 参数                 | 参数类型                                      | 描述                                |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| network            | <b>NodeNetwork</b> object                 | 参数解释：网络配置，非特权池不能指定。               |
| extendParams       | <b>ResourceExtendParams</b> object        | 参数解释：自定义配置。                       |
| creatingStep       | <b>CreatingStep</b> object                | 参数解释：批量创建信息。                      |
| rootVolume         | <b>RootVolume</b> object                  | 参数解释：自定义系统盘（云硬盘）信息。               |
| dataVolumes        | Array of <b>DataVolumeItem</b> objects    | 参数解释：自定义数据盘（云硬盘）列表信息。             |
| volumeGroupConfigs | Array of <b>VolumeGroupConfig</b> objects | 参数解释：磁盘高级配置。存在自定义数据盘时必须指定对应的高级配置。 |
| os                 | <b>Os</b> object                          | 参数解释：操作系统镜像信息。                    |

表 16-122 Taints

| 参数     | 参数类型   | 描述                      |
|--------|--------|-------------------------|
| key    | String | 参数解释：键。<br>取值范围：不涉及。    |
| value  | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。    |
| effect | String | 参数解释：作用效果。<br>取值范围：不涉及。 |

表 16-123 UserTags

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                       |
|-------|--------|----------------------------------------------------------|
| key   | String | 参数解释：键。不得以"CCE-"或"<br>__type_baremetal"开头"。<br>取值范围：不涉及。 |
| value | String | 参数解释：值。<br>取值范围：不涉及。                                     |

表 16-124 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| vpc            | String           | <b>参数解释：</b> vpc id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet         | String           | <b>参数解释：</b> 子网id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组id集合。                     |

表 16-125 ResourceExtendParams

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小： dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制： dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>       |
| postInstall                | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                   |
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker： 容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd： 工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh： 更新。</li><li>ignore： 不更新。</li></ul>                                                             |



| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul> |
| tagPolicyOnExistingNodes   | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>  |
| XParameterPlaneSubnet      | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |
| nodePoolName               | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及                                              |

表 16-126 CreatingStep

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step | Integer | <b>参数解释：</b> 超节点的步长。仅支持资源规格详情中包含的步长。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                      |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 批量创建类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |

表 16-127 RootVolume

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size       | String | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |

表 16-128 DataVolumeItem

| 参数           | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType   | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>SSD：超高IO硬盘</li><li>GPSSD：通用型SSD</li><li>SAS：高IO硬盘</li></ul> |
| size         | String                           | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为GiB。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                              |
| count        | Integer                          | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                     |
| extendParams | <b>VolumeExtendParams</b> object | <b>参数解释：</b> 磁盘自定义配置。                                                                                                                       |

表 16-129 VolumeExtendParams

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup | String | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称，用于各个存储空间的划分。</p> <p><b>取值范围：</b>可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• vgpaas：容器盘。</li><li>• default：普通数据盘，以默认方式挂载。</li><li>• vguser：普通数据盘，指定挂载路径，不同路径的分组名称不同，如 vguser1，vguser2。</li><li>• vg-everest-localvolume-persistent：普通数据盘，作为持久存储卷</li><li>• vg-everest-localvolume-ephemeral：普通数据盘，作为临时存储卷</li></ul> |

表 16-130 VolumeGroupConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeGroup    | String                  | <p><b>参数解释：</b>磁盘分组名称。作为 dataVolumes 中 volumeGroup 的索引。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                     |
| dockerThinPool | Integer                 | <p><b>参数解释：</b>资源池节点容器盘占数据盘的百分比。仅磁盘分组名称为 vgpaas 时，即容器盘，才可指定此参数。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                             |
| lvmConfig      | <b>LvmConfig</b> object | <p><b>参数解释：</b>LVM 配置管理。</p>                                                                                                                            |
| types          | Array of strings        | <p><b>参数解释：</b>存储类型。可选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• volume：云硬盘。当指定 dataVolumes 时，该值为缺省值。</li><li>• local：本地盘。使用本地盘必须指定该字段。</li></ul> |

表 16-131 LvmConfig

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lvType | String | <b>参数解释：</b> LVM写入模式。<br><b>取值范围：</b> 可选项如下： <ul style="list-style-type: none"><li>linear：线性模式。</li><li>striped：条带模式，使用多块磁盘组成条带模式，能够提升磁盘性能。</li></ul> |
| path   | String | <b>参数解释：</b> 磁盘挂载路径。仅在用户配置中生效。支持包含：数字、大小写字母、点、中划线、下划线的绝对路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                      |

表 16-132 Os

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String | <b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                        |
| imageId   | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>private：私有镜像</li><li>""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                              |

表 16-133 NodePoolStatus

| 参数        | 参数类型                    | 描述                         |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| resources | <b>resources</b> object | <b>参数解释：</b> 节点池中不同状态的资源量。 |

表 16-134 resources

| 参数        | 参数类型                                           | 描述                 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------|
| creating  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为创建中状态的资源量。 |
| available | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为可用状态的资源量。  |
| abnormal  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为非正常状态的资源量。 |
| deleting  | <a href="#">PoolResourceFlavorCount</a> object | 参数解释：状态为删除中状态的资源量。 |

表 16-135 PoolResourceFlavorCount

| 参数       | 参数类型                                        | 描述                                               |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| flavor   | String                                      | 参数解释：资源规格ID。<br>取值范围：不涉及。                        |
| count    | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例数量。<br>取值范围：不涉及。                  |
| maxCount | Integer                                     | 参数解释：资源池中资源规格实例弹性数量。物理池中该值和count相同。<br>取值范围：不涉及。 |
| azs      | Array of <a href="#">PoolNodeAz</a> objects | 参数解释：资源池中期望创建的资源规格实例的az分布。                       |
| nodePool | String                                      | 参数解释：节点池ID。<br>取值范围：不涉及。                         |

表 16-136 PoolNodeAz

| 参数    | 参数类型    | 描述                            |
|-------|---------|-------------------------------|
| az    | String  | 参数解释：可用区名称。<br>取值范围：不涉及。      |
| count | Integer | 参数解释：可用区资源实例的数量。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：400

表 16-137 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

删除节点池。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/nodepools/{nodepool_name}
{ }
```

响应示例

状态码：200

success

```
{
 "kind" : "NodePool",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "nodepool-1"
 },
 "spec" : {
 "resources" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "network" : {
 "vpc" : "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet" : "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups" : ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 }
 },
 "status" : {
 "resources" : {
 "available" : {
 "nodePool" : "nodepool-1",
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "count" : 1,
 "maxCount" : 1,
 "azs" : [{
 "az" : "cn-north-7c",
 "count" : 1
 }]
 }
 }
 }
}
```

状态码：400

Bad request

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request."
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | success     |
| 400 | Bad request |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 16.6 查询节点池的节点列表 - ListNodePoolNodes

### 功能介绍

查询节点池的节点列表接口用于获取指定节点池中所有节点的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看节点池的节点状态、资源使用情况或管理节点资源时，用户可通过此接口获取节点池中节点的详细信息。使用该接口的前提条件是节点池已存在且用户具有访问该节点池的权限。调用接口成功后，系统将返回节点池中所有节点的列表，包括节点ID、名称、状态、IP地址、资源使用情况等详细信息。若节点池不存在、用户无权限访问或节点池当前不可用，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools/{nodepool\_name}/nodes

表 16-138 路径参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|---------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id    | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name     | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| nodepool_name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 节点池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

表 16-139 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| continue | 否    | String | <b>参数解释：</b> 分页查询时上一页位置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| limit    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 分页单次查询返回数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200



表 16-140 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                                          |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                         | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String                         | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NodeList：节点列表。</li></ul>   |
| metadata   | <b>NodeListMetadata</b> object | <b>参数解释：</b> 节点列表的元信息。                                                                                      |
| items      | Array of <b>Node</b> objects   | <b>参数解释：</b> 节点资源列表。                                                                                        |

表 16-141 NodeListMetadata

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| continue           | String | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移标志。<br><b>取值范围：</b> 取值来自用户上一次分页查询响应结果中metadata.continue中的值，值为空默认无偏移。 |
| remainingItemCount | Long   | <b>参数解释：</b> 分页查询中剩余资源的数量。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                          |

表 16-142 Node

| 参数         | 参数类型                       | 描述                                                                                                          |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                     | <b>参数解释：</b> 资源的API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2：当前资源版本为v2。</li></ul> |
| kind       | String                     | <b>参数解释：</b> 资源的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Node：节点。</li></ul>         |
| metadata   | <b>NodeMetadata</b> object | <b>参数解释：</b> 节点资源的元信息。                                                                                      |
| spec       | <b>NodeSpec</b> object     | <b>参数解释：</b> 节点资源的规格信息。                                                                                     |

| 参数     | 参数类型                        | 描述              |
|--------|-----------------------------|-----------------|
| status | <b>NodeStatus</b><br>object | 参数解释：节点资源的状态信息。 |

表 16-143 NodeMetadata

| 参数                | 参数类型                               | 描述                      |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| name              | String                             | 参数解释：节点名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| creationTimestamp | String                             | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| labels            | <b>NodeLabels</b><br>object        | 参数解释：节点上的标签信息。          |
| annotations       | <b>NodeVOAnnotations</b><br>object | 参数解释：节点annotations信息。   |

表 16-144 NodeLabels

| 参数                              | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts.node/cluster       | String | 参数解释：节点所在的集群名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                     |
| os.modelarts.node/elastic.quota | String | 参数解释：节点绑定的逻辑池。<br>取值范围：不涉及。                                                                      |
| os.modelarts.node/nodepool      | String | 参数解释：节点所在的节点池id。<br>取值范围：不涉及。                                                                    |
| os.modelarts.node/batch.uid     | String | 参数解释：批量创建批次标识。<br>取值范围：不涉及。                                                                      |
| os.modelarts.node/batch.name    | String | 参数解释：批量创建批次名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                      |
| os.modelarts.node/batch.type    | String | 参数解释：批量创建批次类型。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>hyperinstance：超节点。</li></ul> |
| os.modelarts.node/batch.count   | String | 参数解释：批量创建的节点个数。<br>取值范围：不涉及。                                                                     |
| os.modelarts/resource.id        | String | 参数解释：节点的资源id。<br>取值范围：不涉及。                                                                       |

| 参数                                                                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/<br>tenant.domain.id                                 | String | <b>参数解释：</b> 节点的租户id，记录节点创建在哪个租户账号下。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| os.modelarts/<br>tenant.project.id                                | String | <b>参数解释：</b> 节点的项目id，记录节点创建在租户账号下哪个项目中。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                    |
| os.modelarts/<br>billing.status                                   | String | <b>参数解释：</b> 节点计费状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：正常状态。</li><li>• 1：冻结状态。</li><li>• 2：删除状态或者终止状态。</li></ul> |
| os.modelarts.node<br>/<br>volcano.scheduler.<br>cabinet-exclusive | String | <b>参数解释：</b> 标识该节点是否被整柜作业独占。当被某个整柜作业独占时，该标签存在，标签的值为独占的训练作业ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                              |
| cce.kubectl.kubern<br>etes.io/cabinet                             | String | <b>参数解释：</b> 节点所在tor交换机ip。多个tor交换机ip之间以中划线-分隔。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                             |
| os.modelarts.node<br>/<br>underlying.instanc<br>e.id              | String | <b>参数解释：</b> 节点底层资源的实例ID，如超节点的ECS实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                     |
| os.modelarts.node<br>/<br>ha.redundant.ena<br>bled                | String | <b>参数解释：</b> 节点是否启用高可用冗余。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启</li><li>• false：未开启</li></ul>                         |
| os.modelarts.node<br>/nodepoolname                                | String | <b>参数解释：</b> 节点所在的节点池名称,最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                             |

表 16-145 NodeVOAnnotations

| 参数                                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| os.modelarts/npu-topology-placement | String | <p><b>参数解释：</b> NPU卡的资源使用拓扑信息，长度为16的二进制编码，右起第一位编码代表卡1。其中，1表示占用，0表示空闲。例如，16卡的机型中卡1和卡15被占用，值为0100000000000001；8卡的机型中卡1和卡7被占用，返回值为0000000001000001。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |

表 16-146 NodeSpec

| 参数           | 参数类型                               | 描述                                                     |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| flavor       | String                             | <p><b>参数解释：</b> 节点资源规格ID。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> |
| os           | <b>Os</b> object                   | <p><b>参数解释：</b> 操作系统镜像信息。</p>                          |
| hostNetwork  | <b>NodeNetwork</b> object          | <p><b>参数解释：</b> 节点网络信息。</p>                            |
| rootVolume   | <b>VolumeVO</b> object             | <p><b>参数解释：</b> 系统盘信息。</p>                             |
| dataVolumes  | Array of <b>VolumeVO</b> objects   | <p><b>参数解释：</b> 数据盘信息。</p>                             |
| extendParams | <b>ResourceExtendParams</b> object | <p><b>参数解释：</b> 自定义配置。</p>                             |

表 16-147 Os

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| name    | String | <p><b>参数解释：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。指定私有镜像时可不指定。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> |
| imageId | String | <p><b>参数解释：</b> 操作系统镜像id。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p>                            |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| imageType | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像类型。设置私有镜像时必须指定。默认为预置镜像，无需指定该字段。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• private：私有镜像</li><li>• ""：不指定类型即预置镜像。</li></ul> |
| autoMatch | String | <b>参数解释：</b> 操作系统镜像自动匹配配置。当配置该参数时将会自动选择最优镜像，同时该参数会自动清空。<br><b>取值范围：</b> 操作系统名称和版本，如 EulerOS 2.5。                                                                  |

表 16-148 NodeNetwork

| 参数             | 参数类型             | 描述                                        |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| vpc            | String           | <b>参数解释：</b> vpc id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| subnet         | String           | <b>参数解释：</b> 子网id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| securityGroups | Array of strings | <b>参数解释：</b> 安全组id集合。                     |

表 16-149 VolumeVO

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                     |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volumeType | String  | <b>参数解释：</b> 磁盘类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SSD：超高IO硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD</li></ul> |
| size       | String  | <b>参数解释：</b> 磁盘大小，单位为Gi。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                          |
| count      | Integer | <b>参数解释：</b> 磁盘个数。不指定默认值为1。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                       |

表 16-150 ResourceExtendParams

| 参数                         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dockerBaseSize             | String | <b>参数解释：</b> 节点的容器镜像空间大小。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>指定大小：dockerBaseSize的大小范围默认为50-500，但实际上限受到节点的容器数据盘大小约束。</li><li>不限制：dockerBaseSize="0"，表示不限制容器镜像空间大小。</li></ul>       |
| postInstall                | String | <b>参数解释：</b> 安装后执行脚本，输入的值需要经过Base64编码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                 |
| runtime                    | String | <b>参数解释：</b> 容器运行时。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>docker：容器运行时，是目前最常用的容器化引擎，基于容器镜像创建和管理容器实例。</li><li>containerd：工业级的容器运行时，专注于容器的生命周期管理，是 Docker 底层核心组件之一，也可独立部署使用。</li></ul> |
| labelPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| taintPolicyOnExistingNodes | String | <b>参数解释：</b> 存量节点k8s污点更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                             |
| tagPolicyOnExistingNodes   | String | <b>参数解释：</b> 存量节点资源标签更新策略，值为空时默认更新存量节点。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>refresh：更新。</li><li>ignore：不更新。</li></ul>                                                              |
| XParameterPlaneSubnet      | String | <b>参数解释：</b> 跨物理集群之间进行参数面数据传输使用的子网id。不可与节点子网和容器子网重复。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nodePoolName | String | <b>参数解释：</b> 用户指定的节点池名称。最小长度为2，最大长度为50的小写字母、中划线-、数字组成，由小写字母开头，不能以-，-default结尾。<br><b>取值范围：</b> 不涉及 |

表 16-151 NodeStatus

| 参数                 | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase              | String                        | <b>参数解释：</b> 节点当前状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Available：节点可用。</li><li>• Creating：节点创建中。</li><li>• Deleting：节点删除中。</li><li>• Abnormal：节点异常。</li><li>• Checking：节点自检中。</li></ul> |
| az                 | String                        | <b>参数解释：</b> 节点所在的az。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                           |
| privateIp          | String                        | <b>参数解释：</b> 节点的IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                           |
| resources          | <b>NodeResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点资源量信息。                                                                                                                                                                                                |
| availableResources | <b>NodeResource</b><br>object | <b>参数解释：</b> 节点可用资源量信息。                                                                                                                                                                                              |

表 16-152 NodeResource

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                |
|----------------|--------|---------------------------------------------------|
| cpu            | String | <b>参数解释：</b> 节点的CPU核心数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| memory         | String | <b>参数解释：</b> 节点的内存大小。以Gi为单位。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| nvidia.com/gpu | String | <b>参数解释：</b> 节点的GPU卡数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

| 参数                     | 参数类型   | 描述                                |
|------------------------|--------|-----------------------------------|
| huawei.com/ascend-snt3 | String | 参数解释：节点的snt3型NPU卡数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| huawei.com/ascend-snt9 | String | 参数解释：节点的snt9型NPU卡数量。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：400

表 16-153 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

## 请求示例

查询节点池的节点列表。

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/nodepools/{nodepool\_name}/nodes

```
{
 "kind": "NodeList",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": { },
 "items": [{
 "kind": "Node",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "node-dly-4",
 "creationTimestamp": "2024-01-29T09:28:26Z",
 "labels": {
 "os.modelarts.node/cluster": "dly-lite",
 "os.modelarts.node/nodepool": "nodepool-1"
 }
 },
 "spec": {
 "flavor": "modelarts.vm.2u4g.dcc",
 "hostNetwork": {
 "vpc": "277e9abc-0e6b-431a-9232-cfd25d5fc566",
 "subnet": "03796378-c356-4c14-826b-e4913aa9c8b9",
 "securityGroups": ["0a15b48d-06f1-41e4-b782-ade90087bf59"]
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Available",
 "az": "cn-north-7c",
 "privateIp": "192.168.1.132",
 "resources": {
 "cpu": "1930m",
 "memory": "1912Mi"
 }
 }
 }
]
```



```
}
}]
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind" : "NodeList",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : { },
 "items" : [{
 "kind" : "Node",
 "apiVersion" : "v2",
 "metadata" : {
 "name" : "node-dly-4",
 "creationTimestamp" : "2024-01-29T09:28:26Z"
 },
 "spec" : {
 "flavor" : "modelarts.vm.2u4g.dcc"
 },
 "status" : {
 "phase" : "Available",
 "az" : "cn-north-7c",
 "privateIp" : "192.168.1.132",
 "resources" : {
 "cpu" : "1930m",
 "memory" : "1912Mi"
 }
 }
 }
}]
}
```

**状态码：400**

Bad request

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request. invalid nodepool name"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 17 订单管理

## 17.1 查询订单详情 - ShowOrder

### 功能介绍

查询订单详情接口用于获取指定订单的详细信息。该接口适用于以下场景：当需要查看订单的状态、金额、商品信息或处理订单相关问题时，用户可通过此接口获取订单的详细数据。使用该接口的前提条件是订单已存在且用户具有访问该订单的权限。调用接口成功后，系统将返回订单的详细信息，包括订单号、商品列表、金额、支付状态、下单时间等。若订单不存在、用户无权限访问或订单信息未正确配置，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/orders/{order\_name}

表 17-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| order_name | 是    | String | 参数解释：订单ID。取值自订单列表返回的orderName字段。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                |

请求参数

表 17-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                    |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：用户的token。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 17-3 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                             | 描述                           |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| count | Integer                                          | 参数解释：订单关联的资源数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| items | Array of <a href="#">OrderDetailItem</a> objects | 参数解释：订单关联的资源信息列表。            |

表 17-4 OrderDetailItem

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resourceName    | String | <b>参数解释：</b> 资源的ID，取值自资源详情的metadata.name字段。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                     |
| action          | String | <b>参数解释：</b> 订单关联的资源变更动作类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• createPool：创建资源池。</li><li>• deletePool：删除资源池。</li><li>• createNode：创建节点。</li><li>• deleteNode：删除节点，主要是包周期节点退订场景。</li><li>• renew：续费。</li><li>• toPeriodic：转包周期。</li></ul> |
| status          | String | <b>参数解释：</b> 订单关联资源的变更状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• processing：处理中，资源正在处理中。</li><li>• succeed：成功，资源处理成功。</li><li>• failed：失败，资源处理失败。</li></ul>                                                                                  |
| beginTimestamp  | String | <b>参数解释：</b> 资源开始变更时间戳，形如1744285793000，单位毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                    |
| updateTimestamp | String | <b>参数解释：</b> 资源变更最后更新时间戳，形如1744285793000，单位毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                  |
| message         | String | <b>参数解释：</b> 资源变更的执行信息，如失败原因。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                   |

状态码：400

表 17-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

状态码：404

表 17-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

查询订单详情中的资源信息。

GET /v1/{project\_id}/orders/{order\_name}

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "count" : 4,
 "items" : [{
 "action" : "createPool",
 "resourcename" : "pool-9495-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036",
 "status" : "succeed",
 "begintimestamp" : 1744285793000,
 "updatetimestamp" : 1744286479000
 }, {
 "action" : "createNode",
 "resourcename" : "os-node-created-8jsnk",
 "status" : "succeed",
 "begintimestamp" : 1744286228000,
 "updatetimestamp" : 1744286479000
 }, {
 "action" : "createNode",
 "resourcename" : "os-node-created-lq4f8",
 "status" : "succeed",
 "begintimestamp" : 1744286228000,
 "updatetimestamp" : 1744286479000
 }, {
 "action" : "createNode",
 "resourcename" : "os-node-created-ggthb",
 "status" : "succeed",
 "begintimestamp" : 1744286228000,
 "updatetimestamp" : 1744286479000
 }
]
}
```

**状态码：400**

Bad Request。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50004000",
 "error_msg" : "Bad request."
}
```

**状态码：404**

Not Found。

```
{
 "error_code" : "ModelArts.50015001",
 "error_msg" : "Order {name} not found."
}
```

**状态码**

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK。          |
| 400 | Bad Request。 |
| 404 | Not Found。   |

**错误码**

请参见[错误码](#)。

# 18 插件管理

## 18.1 创建插件 - CreatePoolPlugin

### 功能介绍

创建插件实例接口用于在系统中创建一个新的插件实例。该接口适用于以下场景：当需要扩展系统功能、部署新的插件、更新现有插件配置或测试插件时，用户可通过此接口创建指定插件的实例。使用该接口的前提条件是插件已存在且用户具有管理员权限或插件管理权限。创建操作完成后，插件实例将被成功创建并处于可用状态，相关配置信息将被记录。若插件不存在、用户无权限操作、配置参数错误或系统资源不足，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/plugins

表 18-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

请求参数

表 18-2 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                                                                                                      |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | 是    | String                            | <b>参数解释：</b> API资源类型，固定值“Plugin”，该值不可修改。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| kind       | 是    | String                            | <b>参数解释：</b> API版本，固定值“v2”，该值不可修改。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| spec       | 是    | <a href="#">PluginSpec</a> object | <b>参数解释：</b> spec是集合类的元素类型，内容为插件实例安装/升级的具体请求信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。                                    |

表 18-3 PluginSpec

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                            | 描述                                      |
|----------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| template | 是    | <a href="#">Template</a> object | <b>参数解释：</b> 模板信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |



表 18-4 Template

| 参数      | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                                                                         |
|---------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name    | 是    | String             | <b>参数解释：</b> 待安装插件模板名称，如log-agent。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。          |
| version | 否    | String             | <b>参数解释：</b> 待安装、升级插件的版本号。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |
| inputs  | 否    | Map<String,Object> | <b>参数解释：</b> 插件模板安装参数（各插件不同），升级插件时需要填写全量安装参数，未填写参数将使用插件模板中的默认值，当前插件安装参数可通过查询插件实例接口获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 18-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                  | 描述                                                                                                      |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                | <b>参数解释：</b> API版本。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>           |
| kind       | String                | <b>参数解释：</b> 插件实例的类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Plugin：插件。</li></ul> |
| metadata   | PluginMetadata object | <b>参数解释：</b> 插件实例的metadata信息。                                                                           |
| spec       | PluginSpec object     | <b>参数解释：</b> 插件实例的具体信息。                                                                                 |
| status     | PluginStatus object   | <b>参数解释：</b> 插件实例的状态信息。                                                                                 |

表 18-6 PluginMetadata

| 参数                | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| name              | String | 参数解释： 插件实例的名称。<br>取值范围： 不涉及。 |
| creationTimestamp | String | 参数解释： 创建时间。<br>取值范围： 不涉及。    |

表 18-7 PluginSpec

| 参数       | 参数类型            | 描述                        |
|----------|-----------------|---------------------------|
| template | Template object | 参数解释： 模板信息。<br>约束限制： 不涉及。 |

表 18-8 Template

| 参数      | 参数类型               | 描述                                                                                                |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name    | String             | 参数解释： 待安装插件模板名称， 如log-agent。<br>约束限制： 不涉及。<br>取值范围： 不涉及。<br>默认取值： 不涉及。                            |
| version | String             | 参数解释： 待安装、升级插件的版本号。<br>约束限制： 不涉及。<br>取值范围： 不涉及。<br>默认取值： 不涉及。                                     |
| inputs  | Map<String,Object> | 参数解释： 插件模板安装参数（ 各插件不同 ）， 升级插件时需要填写全量安装参数， 未填写参数将使用插件模板中的默认值， 当前插件安装参数可通过查询插件实例接口获取。<br>约束限制： 不涉及。 |

表 18-9 PluginStatus

| 参数        | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Pending：安装中，表示插件正在安装中。</li><li>• Running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。</li><li>• Updating：升级中，表示插件正在更新中。</li><li>• Abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击状态查看失败原因。</li><li>• Deleting：删除中，表示插件正在删除中。</li></ul> |
| version   | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例的版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| reason    | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例安装失败的详细信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                            |
| values    | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例的安装参数（各插件不同）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                         |
| resources | Array of <b>PluginResources</b> objects | <b>参数解释：</b> 插件实例占用的资源量。                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 18-10 PluginResources

| 参数             | 参数类型                          | 描述                                          |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| involvedObject | <b>ObjectReference</b> object | <b>参数解释：</b> 插件引用的资源对象。                     |
| replicas       | Integer                       | <b>参数解释：</b> 资源对象的副本数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| limits         | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 申请的资源限制。                       |
| requests       | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 申请的资源需求。                       |

表 18-11 ObjectReference

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                      |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| kind            | String | 参数解释：资源对象的API类型，例如，DaemonSet、Deployment 等。<br>取值范围：不涉及。 |
| apiVersion      | String | 参数解释：资源对象的API版本。<br>取值范围：不涉及。                           |
| namespace       | String | 参数解释：资源对象的命名空间。<br>取值范围：不涉及。                            |
| name            | String | 参数解释：资源对象的名称。<br>取值范围：不涉及。                              |
| uid             | String | 参数解释：资源对象的唯一标识符（UID）。<br>取值范围：不涉及。                      |
| resourceVersion | String | 参数解释：资源对象的当前版本。<br>取值范围：不涉及。                            |

状态码：400

表 18-12 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

创建插件实例。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/plugins
{
 "apiVersion": "v2",
 "kind": "Plugin",
 "spec": {
 "template": {
 "version": "1.6.36",
 "name": "node-local-dns"
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "apiVersion": "v2",
 "kind": "Plugin",
 "spec": {
 "template": {
 "name": "node-local-dns",
 "version": "1.6.36",
 "inputs": {
 "flavor": {
 "description": "High available",
 "name": "HA",
 "resources": [{
 "name": "node-local-dns-admission-controller",
 "limitsCpu": "250m",
 "requestsCpu": "250m",
 "replicas": 2,
 "limitsMem": "512Mi",
 "requestsMem": "512Mi"
 }, {
 "name": "node-local-dns-cache",
 "limitsCpu": "500m",
 "requestsCpu": "25m",
 "limitsMem": "512Mi",
 "requestsMem": "5Mi"
 }],
 "size": "large"
 },
 "custom": {
 "enable_dnsconfig_admission": true,
 "nameserver": "135.0.0.1",
 "ndots": "8",
 "search": "1321"
 }
 }
 }
 }
}
```

状态码：400

Bad request

```
{
 "error_code": "ModelArts.50004000",
 "error_msg": "Bad request."
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | OK。         |
| 400 | Bad request |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 18.2 查询插件列表 - ListPoolPlugins

### 功能介绍

查询插件实例列表接口用于获取系统中已部署的插件实例信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看系统中已部署的插件实例、监控插件运行状态、管理插件配置或进行故障排查时，可通过此接口获取插件实例的详细信息。使用该接口的前提条件是用户具有查询权限且系统中已部署至少一个插件实例。调用该接口后，系统将返回所有插件实例的列表，包括插件名称、类型、状态、版本及部署环境等信息。若用户无权限访问或系统中未部署任何插件实例，接口将返回相应的错误信息或空列表。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/plugins

表 18-13 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |

### 请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 18-14 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述                                                                                            |
|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                  | 参数解释： API版本。<br>取值范围： 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>               |
| kind       | String                  | 参数解释： 资源类型。<br>取值范围： 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>PluginList： 插件列表。</li></ul> |
| items      | Array of Plugin objects | 参数解释： 资源池插件列表。                                                                                |

表 18-15 Plugin

| 参数         | 参数类型                  | 描述                                                                                         |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| apiVersion | String                | 参数解释： API版本。<br>取值范围： 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v2</li></ul>            |
| kind       | String                | 参数解释： 插件实例的类型。<br>取值范围： 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Plugin： 插件。</li></ul> |
| metadata   | PluginMetadata object | 参数解释： 插件实例的metadata信息。                                                                     |
| spec       | PluginSpec object     | 参数解释： 插件实例的具体信息。                                                                           |
| status     | PluginStatus object   | 参数解释： 插件实例的状态信息。                                                                           |

表 18-16 PluginMetadata

| 参数                | 参数类型   | 描述                           |
|-------------------|--------|------------------------------|
| name              | String | 参数解释： 插件实例的名称。<br>取值范围： 不涉及。 |
| creationTimestamp | String | 参数解释： 创建时间。<br>取值范围： 不涉及。    |

表 18-17 PluginSpec

| 参数       | 参数类型            | 描述                      |
|----------|-----------------|-------------------------|
| template | Template object | 参数解释：模板信息。<br>约束限制：不涉及。 |

表 18-18 Template

| 参数      | 参数类型               | 描述                                                                                         |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| name    | String             | 参数解释：待安装插件模板名称，如log-agent。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                          |
| version | String             | 参数解释：待安装、升级插件的版本号。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                  |
| inputs  | Map<String,Object> | 参数解释：插件模板安装参数（各插件不同），升级插件时需要填写全量安装参数，未填写参数将使用插件模板中的默认值，当前插件安装参数可通过查询插件实例接口获取。<br>约束限制：不涉及。 |



表 18-19 PluginStatus

| 参数        | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phase     | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例的状态。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Pending：安装中，表示插件正在安装中。</li><li>• Running：运行中，表示插件全部实例状态都在运行中，插件正常使用。</li><li>• Updating：升级中，表示插件正在更新中。</li><li>• Abnormal：不可用，表示插件状态异常，插件不可使用。可单击状态查看失败原因。</li><li>• Deleting：删除中，表示插件正在删除中。</li></ul> |
| version   | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例的版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| reason    | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例安装失败的详细信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                            |
| values    | String                                  | <b>参数解释：</b> 插件实例的安装参数（各插件不同）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                         |
| resources | Array of <b>PluginResources</b> objects | <b>参数解释：</b> 插件实例占用的资源量。                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 18-20 PluginResources

| 参数             | 参数类型                          | 描述                                          |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| involvedObject | <b>ObjectReference</b> object | <b>参数解释：</b> 插件引用的资源对象。                     |
| replicas       | Integer                       | <b>参数解释：</b> 资源对象的副本数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| limits         | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 申请的资源限制。                       |
| requests       | Map<String,String>            | <b>参数解释：</b> 申请的资源需求。                       |

表 18-21 ObjectReference

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                      |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| kind            | String | <b>参数解释：</b> 资源对象的API类型，例如，DaemonSet、Deployment 等。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| apiVersion      | String | <b>参数解释：</b> 资源对象的API版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                           |
| namespace       | String | <b>参数解释：</b> 资源对象的命名空间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                            |
| name            | String | <b>参数解释：</b> 资源对象的名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                              |
| uid             | String | <b>参数解释：</b> 资源对象的唯一标识符（UID）。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                      |
| resourceVersion | String | <b>参数解释：</b> 资源对象的当前版本。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                            |

请求示例

查询插件实例列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/pools/{pool_name}/plugins

{
 "kind": "PluginList",
 "apiVersion": "v2",
 "items": [{
 "kind": "Plugin",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "lite-cluster-ac7339d4-4858-11ec-9d-0200b0b-gpu-beta",
 "creationTimestamp": "2025-01-22T03:01:53Z"
 },
 "spec": {
 "template": {
 "name": "gpu-beta"
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Running",
 "version": "1.2.15",
 "reason": "Upgrade complete"
 }
 }, {
 "kind": "Plugin",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "lite-cluster-ac7339d4-4858-11ec-a79d-0255ac100b0b-os-node-agent",
 "creationTimestamp": "2025-01-22T03:01:53Z"
 },
 "spec": {
 "template": {
 "name": "os-node-agent",
```

```
{
 "version": "6.8.0-20250219120620",
 "inputs": {
 "configs": {
 "metric_config": {
 "backNodeUp": true,
 "enable": true,
 "exporter": {
 "enable": false,
 "port": "10120"
 }
 },
 "namespaces": ["monitoring"],
 "prometheus": {
 "accessCode": "",
 "prometheusId": ""
 },
 "uplink": "both"
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Running",
 "version": "6.8.0-20250219120620",
 "reason": "Upgrade complete"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "kind": "PluginList",
 "apiVersion": "v2",
 "items": [{
 "kind": "Plugin",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "lite-cluster-ac7339d4-4858-11ec-9d-0200b0b-gpu-beta",
 "creationtimestamp": "2025-01-22T03:01:53Z"
 },
 "spec": {
 "template": {
 "name": "gpu-beta"
 }
 },
 "status": {
 "phase": "Running",
 "version": "1.2.15",
 "reason": "Upgrade complete"
 }
 }, {
 "kind": "Plugin",
 "apiVersion": "v2",
 "metadata": {
 "name": "lite-cluster-ac7339d4-4858-11ec-a79d-0255ac100b0b-os-node-agent",
 "creationtimestamp": "2025-01-22T03:01:53Z"
 },
 "spec": {
 "template": {
 "name": "os-node-agent",
 "version": "6.8.0-20250219120620",
 "inputs": {
 "configs": {
 "metric_config": {
```

```
 "backNodeUp" : true,
 "enable" : true,
 "exporter" : {
 "enable" : false,
 "port" : "10120"
 },
 "namespaces" : ["monitoring"],
 "prometheus" : {
 "accessCode" : "",
 "prometheusId" : ""
 },
 "uplink" : "both"
 }
}
}
},
"status" : {
 "phase" : "Running",
 "version" : "6.8.0-20250219120620",
 "reason" : "Upgrade complete"
}
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 19 任务管理

## 19.1 查询任务列表 - ListJobs

### 功能介绍

查询任务列表接口用于获取当前用户下的任务列表。该接口适用于以下场景：当需要查看任务状态、管理任务进度或统计任务数量时，用户可通过此接口获取当前用户下所有任务的详细信息。使用该接口的前提条件是用户已登录系统且具有查看任务的权限。调用接口成功后，系统将返回当前用户下的任务列表，包括任务ID、名称、状态、创建时间等信息。若用户未登录、无权限访问或系统中未配置任务，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/jobs

表 19-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 19-2 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 任务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>replace-node：故障节点替换任务。</li><li>reboot-node：节点重启任务。</li><li>reset-nodes：节点重置任务。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| limit  | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 单页查询最大数量，该值为空时默认返回100条记录，单页最大允许查询500条记录。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                            |
| offset | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页查询的偏移量，查询第一页时为空。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                  |
| since  | 否    | Long    | <b>参数解释：</b> 查询起始时间，单位毫秒。默认从30天前开始查询。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                            |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| until    | 否    | Long   | <b>参数解释：</b> 查询终止时间，单位毫秒。默认当前时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                   |
| resource | 否    | String | <b>参数解释：</b> 任务关联的资源类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• pools：资源池</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name     | 否    | String | <b>参数解释：</b> 关联的资源名称，与 resource 配合使用。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                              |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 19-3 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                     | 描述                                      |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------|
| count | Integer                  | <b>参数解释：</b> 结果总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| items | Array of PoolJob objects | <b>参数解释：</b> job列表。                     |

表 19-4 PoolJob

| 参数             | 参数类型 | 描述                                                |
|----------------|------|---------------------------------------------------|
| startTimestamp | Long | <b>参数解释：</b> job开始处理时间，单位毫秒。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endTimeStamp    | Long    | 参数解释：Job结束时间，单位毫秒。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                            |
| jobId           | String  | 参数解释：任务ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                    |
| jobName         | String  | 参数解释：任务名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                    |
| involvedObjects | String  | 参数解释：Job关联的资源，比如资源池描述。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                        |
| inputs          | String  | 参数解释：Job输入参数。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                 |
| phase           | String  | 参数解释：Job状态。<br>取值范围：可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Running：任务正在运行中。</li><li>Success：任务执行成功。</li><li>Failed：任务执行失败。</li></ul> |
| suspend         | Boolean | 参数解释：Job是否被挂起。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                |
| type            | String  | 参数解释：Job类型。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                   |
| conditions      | String  | 参数解释：Job的执行过程信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                              |
| message         | String  | 参数解释：Job执行失败时返回执行信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                          |

状态码：400

表 19-5 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |



## 请求示例

查询节点重启任务列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/jobs?type=reboot-node
{ }
```

## 响应示例

**状态码：200**

作业列表响应体。

```
{
 "count" : 22,
 "items" : [{
 "startTimestamp" : 1757935854000,
 "endTimestamp" : 1757935891000,
 "jobId" : "8777d6bc-fee5-4c47-b46d-884189898ecb",
 "jobName" : "reboot-node-pool-b15e-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036-tbl97",
 "inputs" : "[{\"name\":\"PoolName\",\"value\":\"pool-b15e-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036\"}],",
 {\"name\":\"NodeName\",\"value\":\"os-node-created-4n6s7\"}],",
 "involvedObjects" : "[{\"kind\":\"Pool\",\"name\":\"pool-b15e-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036\",\"uid\":\"df88e877-08fa-44ab-9f0c-2926c4814ea2\",\"apiVersion\":\"os.modelarts.huaweicloud/v1\",\"resourceVersion\":\"1804287231\"}]",
 "type" : "reboot-node",
 "phase" : "Success",
 "conditions" : "[{\"type\":\"Complete\",\"status\":\"True\",\"lastTransitionTime\":\"2025-09-15T11:31:31Z\",\"reason\":\"Success\",\"message\":\"reboot progress: total: 1, completed: 1, rebooting: 0, failed: 0\"}]",
 {
 "startTimestamp" : 1757934802000,
 "endTimestamp" : 1757934803000,
 "jobId" : "52cf3c70-4e3a-4a28-8e03-3ce075482a0c",
 "jobName" : "reboot-node-pool-b15e-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036-mn4vh",
 "inputs" : "[{\"name\":\"PoolName\",\"value\":\"pool-b15e-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036\"}],",
 {\"name\":\"NodeName\",\"value\":\"os-node-created-62g8b\"}],",
 "involvedObjects" : "[{\"kind\":\"Pool\",\"name\":\"pool-b15e-6f5da086876d4cd084d36f8bd3346036\",\"uid\":\"df88e877-08fa-44ab-9f0c-2926c4814ea2\",\"apiVersion\":\"os.modelarts.huaweicloud/v1\",\"resourceVersion\":\"1804282251\"}]",
 "type" : "reboot-node",
 "phase" : "Failed",
 "conditions" : "[{\"type\":\"Complete\",\"status\":\"False\",\"lastTransitionTime\":\"2025-09-15T11:13:22Z\",\"reason\":\"Failed\",\"message\":\"reboot progress: total: 1, completed: 0, rebooting: 0, failed: 1, failedNodes[os-node-created-62g8b: duration must between 900 seconds(15 minutes) and 43200 seconds(12 hours)]\"}],",
 "message" : "os-node-created-62g8b: duration must between 900 seconds(15 minutes) and 43200 seconds(12 hours)"
 }
]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 作业列表响应体。       |
| 400 | Error response |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 20 计划事件

## 20.1 计划事件授权 - AcceptScheduledEvent

### 功能介绍

计划事件授权接口用于为指定的计划事件分配或调整权限。该接口适用于以下场景：当创建新的计划事件、调整现有计划事件的权限设置或变更权限分配时，用户可通过此接口为指定的计划事件授予或修改权限。使用该接口的前提条件是计划事件已存在且用户具有管理员权限。授权操作完成后，计划事件的权限设置将被更新，相关变更将被记录以便审计。若计划事件不存在、用户无权限操作或授权信息格式不正确，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/scheduled-events/{event\_id}/accept

表 20-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| event_id   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 计划事件ID，取值查询计划事件列表接口的event_id字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，长度小于63<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 20-2 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspaceId | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID，默认值为0，取值于查询workspaces列表的接口的id字段。<br><b>约束限制：</b> 系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度小于63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 20-3 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                    |
|-----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| notBefore | 否    | String | <b>参数解释：</b> 计划执行开始时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 大于当前时间。<br><b>默认取值：</b> 不填表示立即执行。 |

响应参数

状态码：200

表 20-4 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| X-request-id | String | <b>参数解释：</b> 用于任务追踪的请求标识编号。格式为 request_uuid - 时间戳 - 主机名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 20-5 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | String | <b>参数解释：</b> 计划事件ID，取值查询计划事件列表接口的event_id字段。系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，长度小于63。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                    |
| catalog     | String | <b>参数解释：</b> 事件分类。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： - hardware：硬件维修。 - software：软件维修。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| type        | String | <b>参数解释：</b> 事件类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• system-maintenance：系统维护</li><li>• localdisk-recovery：本地盘恢复</li><li>• node_reboot：节点重启</li><li>• operation-request：运维授权</li><li>• node_maintenance：超节点维护</li><li>• node_redeploy：超节点重部署</li><li>• node_localdisk_recovery 超节点本地盘恢复。</li></ul> |
| description | String | <b>参数解释：</b> 对计划事件的描述信息。系统自动生成。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| state           | String | <b>参数解释：</b> 事件状态。<br><b>取值范围：</b> 可选择值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>inquiring: 待授权,</li><li>scheduled: 待执行,</li><li>executing: 执行中,</li><li>completed: 执行成功</li><li>failed: 执行失败</li><li>canceled: 取消</li></ul> |
| instanceType    | String | <b>参数解释：</b> 节点类型归属。<br><b>取值范围</b> 可选择值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>devserver: lite-server节点</li><li>lite-cluster lite池</li><li>standard 标准池</li></ul>                                                         |
| instanceId      | String | <b>参数解释：</b> 服务器ID。计算服务系统自动生成的实例ID，长度小于63。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                              |
| nodeName        | String | <b>参数解释：</b> 节点名称，取值自节点详情的metadata.name字段。系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，小于63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                   |
| poolName        | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称, lite-cluster、standard才具有，取值自资源池详情的metadata.name字段。系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，小于63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                       |
| poolDisplayName | String | <b>参数解释：</b> 资源池对外显示的名称, lite-cluster、standard才具有，取值自资源池详情的metadata.name字段。只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长度为[36-63]个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                  |

| 参数           | 参数类型             | 描述                                                                                                                                              |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publishTime  | String           | <p><b>参数解释：</b>事件发布时间。</p> <p><b>约束限制：</b>格式为UTC时间字符串：2025-09-15T07:02:30Z。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                 |
| startTime    | String           | <p><b>参数解释：</b>事件开始时间。</p> <p><b>约束限制：</b>格式为UTC时间字符串：2025-09-15T07:02:30Z。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                 |
| finishTime   | String           | <p><b>参数解释：</b>事件完成时间。</p> <p><b>约束限制：</b>格式为UTC时间字符串：2025-09-15T07:02:30Z。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                 |
| notBefore    | String           | <p><b>参数解释：</b>事件计划执行开始时间，格式为UTC时间字符串：2025-09-15T07:02:30Z。</p> <p><b>约束限制：</b>大于当前时间。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不填表示立即执行。</p> |
| probeMsg     | String           | <p><b>参数解释：</b>提示信息。</p> <p><b>约束限制：</b>系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，长度小于63字符。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |
| redeployType | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>节点的重部署类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选值如下： - HARD：表示支持强制重部署， - SOFT：表示支持重部署</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>         |

状态码：400

表 20-6 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                            |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| X-request-id | String | <b>参数解释：</b> 用于任务追踪的请求标识编号。格式为 request_uuid - 时间戳 - 主机名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 20-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

请求示例

```
/v1/{project_id}/scheduled-events/{event_id}/accept
{
 "notBefore" : "xxxx"
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 事件详情。          |
| 400 | Error response |

错误码

请参见[错误码](#)。

20.2 查询计划事件列表 - ListScheduledEvents

功能介绍

查询计划事件列表信息。



调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/scheduled-events

表 20-8 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 20-9 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workspaceId | 否    | String | <b>参数解释：</b> 工作空间ID，默认值为0，取值于查询workspaces列表的接口的id字段。<br><b>约束限制：</b> 系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，且长小于63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| state | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>事件状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选择值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>inquiring: 待授权,</li><li>scheduled: 待执行</li><li>executing: 执行中</li><li>completed: 执行成功</li><li>failed: 执行失败</li><li>canceled: 取消</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                              |
| type  | 否    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>事件类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>可选择值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>system-maintenance: 系统维护</li><li>localdisk-recovery: 本地盘恢复</li><li>node_reboot: 节点重启</li><li>operation-request: 运维授权</li><li>node_maintenance: 超节点维护</li><li>node_redeploy: 超节点重部署</li><li>node_localdisk_recovery: 超节点本地盘恢复</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| id    | 否    | String           | <p><b>参数解释：</b>计划事件ID，取值查询计划事件列表接口的event_id字段。</p> <p><b>约束限制：</b>系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，长度小于63。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nodeName         | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>节点名称，取值自节点详情的metadata.name字段。</p> <p><b>约束限制：</b>系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，小于63个字符。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                             |
| poolName         | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>资源池名称，lite-cluster、standard才具有，取值自资源池详情的metadata.name字段。查询指定standard cluster和lite cluster下节点的计划事件时可传递该参数。</p> <p><b>约束限制：</b>系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，小于63个字符。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| publishStartTime | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>事件发布开始时间，按照时间范围过滤。</p> <p><b>约束限制：</b>按照ISO8601标准表示，并使用UTC +0时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                 |
| publishEndTime   | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>事件发布结束时间，按照时间范围过滤。</p> <p><b>约束限制：</b>按照ISO8601标准表示，并使用UTC +0时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                 |
| offset           | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>偏移量，表示从此偏移量开始查询。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>[0,1000000000]。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                                                                        |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                             |
|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 指定每一页返回的最大条目数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> [1,100]。<br><b>默认取值：</b> 100。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 20-10 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-request-id | String | This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname. |

表 20-11 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                            | 描述                                        |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| events | Array of <a href="#">ScheduledEvent</a> objects | <b>参数解释：</b> 计划事件列表                       |
| count  | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 计划事件总数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 20-12 ScheduledEvent

| 参数 | 参数类型   | 描述                                                                                                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | String | <b>参数解释：</b> 计划事件ID，取值查询计划事件列表接口的event_id字段。系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，长度小于63。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| catalog      | String | <b>参数解释：</b> 事件分类。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： - hardware：硬件维修。 - software：软件维修。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| type         | String | <b>参数解释：</b> 事件类型。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• system-maintenance：系统维护</li><li>• localdisk-recovery：本地盘恢复</li><li>• node_reboot：节点重启</li><li>• operation-request：运维授权</li><li>• node_maintenance：超节点维护</li><li>• node_redeploy：超节点重部署</li><li>• node_localdisk_recovery 超节点本地盘恢复。</li></ul> |
| description  | String | <b>参数解释：</b> 对计划事件的描述信息。系统自动生成。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| state        | String | <b>参数解释：</b> 事件状态。<br><b>取值范围：</b> 可选择值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• inquiring: 待授权,</li><li>• scheduled: 待执行,</li><li>• executing: 执行中,</li><li>• completed: 执行成功</li><li>• failed: 执行失败</li><li>• canceled: 取消</li></ul>                                                                                       |
| instanceType | String | <b>参数解释：</b> 节点类型归属。<br><b>取值范围</b> 可选择值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• devserver: lite-server节点</li><li>• lite-cluster lite池</li><li>• standard 标准池</li></ul>                                                                                                                                                     |
| instanceId   | String | <b>参数解释：</b> 服务器ID。计算服务系统自动生成的实例ID，长度小于63。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nodeName     | String | <b>参数解释：</b> 节点名称，取值自节点详情的metadata.name字段。系统自动生成，只能以小写字母开头，数字、中划线组成，不能以中划线结尾，小于63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                                                                                                              |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| poolName        | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称, lite-cluster、standard才具有, 取值自资源池详情的metadata.name字段。系统自动生成, 只能以小写字母开头, 数字、中划线组成, 不能以中划线结尾, 小于63个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。     |
| poolDisplayName | String | <b>参数解释：</b> 资源池对外显示的名称, lite-cluster、standard才具有, 取值自资源池详情的metadata.name字段。只能以小写字母开头, 数字、中划线组成, 不能以中划线结尾, 且长度为[36-63]个字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| publishTime     | String | <b>参数解释：</b> 事件发布时间。<br><b>约束限制：</b> 格式为UTC时间字符串: 2025-09-15T07:02:30Z。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |
| startTime       | String | <b>参数解释：</b> 事件开始时间。<br><b>约束限制：</b> 格式为UTC时间字符串: 2025-09-15T07:02:30Z。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |
| finishTime      | String | <b>参数解释：</b> 事件完成时间。<br><b>约束限制：</b> 格式为UTC时间字符串: 2025-09-15T07:02:30Z。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |
| notBefore       | String | <b>参数解释：</b> 事件计划执行开始时间, 格式为UTC时间字符串: 2025-09-15T07:02:30Z。<br><b>约束限制：</b> 大于当前时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不填表示立即执行。              |
| probeMsg        | String | <b>参数解释：</b> 提示信息。<br><b>约束限制：</b> 系统自动生成, 只能以小写字母开头, 数字、中划线组成, 不能以中划线结尾, 长度小于63字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                   |

| 参数           | 参数类型             | 描述                                                                                                                       |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redeployType | Array of strings | <b>参数解释：</b> 节点的重部署类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 可选值如下： - HARD：表示支持强制重部署, - SOFT：表示支持重部署<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

状态码：400

表 20-13 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-request-id | String | This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname. |

表 20-14 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 200 | 计划事件列表响应。      |
| 400 | Error response |

## 错误码

请参见[错误码](#)。



# 21 Notebook 实践案例

---

## 21.1 查询实践案例 - ListNotebookPractices

### 功能介绍

查询实践案例接口用于租户侧前端获取Notebook实践案例列表。该接口适用于以下场景：当用户需要查看或学习Notebook实践案例时，可以通过此接口获取案例列表。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查看权限。查询操作完成后，接口将返回实践案例列表，包括案例名称、描述和相关标签等信息。若用户无权限或查询过程中出现其他异常，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/practices

表 21-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 21-2 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit       | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>指定每一页返回的最大条目数。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>[1,100]。</p> <p><b>默认取值：</b>10。</p>                                                                                |
| offset      | 否    | Integer | <p><b>参数解释：</b>偏移量，表示从此偏移量开始查询。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>[0,1000000000]。</p> <p><b>默认取值：</b>0。</p>                                                                        |
| practice_id | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>该参数为实践案例的id</p> <p><b>约束限制：</b>案例id为UUID，需满足正则“^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$”</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及</p> |
| sort_key    | 否    | String  | <p><b>参数解释：</b>排序的字段，多个字段使用(“,”)逗号分隔。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>长度限制为128个字符，支持大小写字母、数字、中划线、下划线和逗号。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                             |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_dir | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> DESC。 |

请求参数

表 21-3 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Language   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 指定当前接口调用时的语言环境。<br><b>约束限制：</b> 该请求头作为必填参数时，只用于依赖于国际化信息的接口。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                   |
| X-Auth-Token | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 21-4 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                         | 描述                   |
|------|------------------------------|----------------------|
| data | Array of <b>data</b> objects | <b>参数解释：</b> 实践案例数据。 |

表 21-5 data

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                               |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 案例推荐使用的镜像id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                   |
| practice_id | String | <b>参数解释：</b> 案例id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                          |
| shared_url  | String | <b>参数解释：</b> 案例使用的ipynb在obs桶的url(base64编码)。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 案例的启用状态。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                       |
| title       | String | <b>参数解释：</b> 案例标题。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                          |

请求示例

无

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 200 | <b>参数解释：</b> 查询实践案例接口的返回值，按照分页返回符合条件的事件案例列表<br><b>取值范围：</b> 不涉及 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 22 动态挂载存储

## 22.1 获取动态挂载存储信息列表 - ListDynamicStorages

### 功能介绍

此接口用于获取指定Notebook实例下挂载的动态存储信息列表。

适用场景：用户需要获取指定Notebook实例下挂载的动态存储的存储id、存储类型、挂载路径、挂载状态等信息的场景。若挂载失败，会返回相应错误信息。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage

表 22-1 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 22-2 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                                         |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| current | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| data    | Array of <a href="#">DataVolumesRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 动态挂载存储实例数据。                   |
| pages   | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 总的页数。<br><b>取值范围：</b> 正整数。    |
| size    | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>取值范围：</b> 正整数。  |
| total   | Long                                            | <b>参数解释：</b> 总的记录数量。<br><b>取值范围：</b> 非负整数。 |

表 22-3 DataVolumesRes

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category       | String | <b>参数解释：</b> 存储类型。可选值为 OBSFS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                               |
| id             | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                      |
| mount_path     | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING：挂载中</li><li>• MOUNT_FAILED：挂载失败</li><li>• MOUNTED：已挂载</li><li>• UNMOUNTING：卸载中</li><li>• UNMOUNT_FAILED：卸载失败</li><li>• UNMOUNTED：卸载完成</li></ul> |
| uri            | String | <b>参数解释：</b> 存储路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |
| failure_reason | String | <b>参数解释：</b> 挂载失败原因，动态挂载状态为MOUNT_FAILED时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                 |
| mount_type     | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{instance_id}/storage
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "current" : 1,
```

```
"data": [{
 "id": "91dd2d3f-2d92-475f-a375-04636af26cc9",
 "category": "OBSFS",
 "mount_path": "/data/mnt/obsfs/",
 "uri": "obs://bucket-name/dir/to/mount/",
 "status": "MOUNTED"
}],
"pages": 1,
"size": 2,
"total": 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 22.2 动态挂载 Notebook 存储 - AttachDynamicStorage

功能介绍

动态挂载Notebook存储接口支持将存储动态挂载到运行中的Notebook实例的指定文件目录。调用该接口后，系统将在Notebook实例中**异步**挂载指定的存储实例，挂载完成后用户可在容器中以文件系统方式读写存储实例中的文件。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

支持的存储类型：

- **对象存储OBS - 并行文件系统**：高性能对象存储文件系统，存储成本低，吞吐量大，能够快速处理高性能计算（HPC）工作负载，**但小文件频繁读写较弱。小文件频繁读写场景可能会导致Notebook文件操作卡顿**

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。



授权信息

- 账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
  - 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage

表 22-4 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |

请求参数

表 22-5 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                               |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category | 是    | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OBSFS: 对象存储OBS - 并行文件系统</li></ul> <b>默认取值：</b> 无。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path | 是    | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>约束限制：</b> 必须是/data目录的子目录。<br><b>取值范围：</b> 限制长度为256个字符，必须在Notebook的/data/的子目录下。<br><b>默认取值：</b> 无。 |
| uri        | 是    | String | <b>参数解释：</b> 存储路径，示例：obs://modelarts/notebook/<br><b>约束限制：</b> 并行文件系统中合法的挂载路径。<br><b>取值范围：</b> 限制长度为256个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |

响应参数

状态码：200

表 22-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> 存储类型。可选值为OBSFS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                |
| id         | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                      |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |
| status     | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING：挂载中</li><li>• MOUNT_FAILED：挂载失败</li><li>• MOUNTED：已挂载</li><li>• UNMOUNTING：卸载中</li><li>• UNMOUNT_FAILED：卸载失败</li><li>• UNMOUNTED：卸载完成</li></ul> |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uri            | String | <b>参数解释：</b> 存储路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                           |
| failure_reason | String | <b>参数解释：</b> 挂载失败原因，动态挂载状态为MOUNT_FAILED时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                  |
| mount_type     | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul> |

**状态码：201**

Created。

请求示例

动态挂载并行文件系统。将并行文件系统“pfs-name”中的“/dir/to/mount/”目录挂载到实例中指定的文件目录“/data/mnt/pfs/”。

POST /v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage

```
{
 "category": "OBSFS",
 "mount_path": "/data/mnt/pfs/",
 "uri": "obs://pfs-name/dir/to/mount/"
}
```

响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "id": "91dd2d3f-2d92-475f-a375-04636af26cc9",
 "category": "OBSFS",
 "mount_path": "/data/mnt/pfs/",
 "uri": "obs://pfs-name/dir/to/mount/",
 "status": "MOUNTING"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | OK。      |
| 201 | Created。 |

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 22.3 获取动态挂载存储实例详情 - ShowDynamicStorage

### 功能介绍

获取动态挂载OBS实例详情接口用于获取已挂载到运行中Notebook实例中的存储实例的详细信息。

适用场景：用户需要查看Notebook实例中已挂载的存储实例的详细信息时，可通过此接口获取。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例的权限。调用该接口后，系统将返回指定Notebook实例中挂载的存储实例的详细信息。若用户无权限访问指定实例，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage/{storage\_id}

表 22-7 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| storage_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 存储ID。ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 22-8 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                 |
|----------|--------|----------------------------------------------------|
| category | String | <b>参数解释：</b> 存储类型。可选值为 OBSFS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| id       | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path     | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING：挂载中</li><li>• MOUNT_FAILED：挂载失败</li><li>• MOUNTED：已挂载</li><li>• UNMOUNTING：卸载中</li><li>• UNMOUNT_FAILED：卸载失败</li><li>• UNMOUNTED：卸载完成</li></ul> |
| uri            | String | <b>参数解释：</b> 存储路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |
| failure_reason | String | <b>参数解释：</b> 挂载失败原因，动态挂载状态为MOUNT_FAILED时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                 |
| mount_type     | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage/{storage\_id}

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "id": "91dd2d3f-2d92-475f-a375-04636af26cc9",
 "category": "OBSFS",
 "mount_path": "/data/mnt/pfs/",
 "uri": "obs://pfs-name/dir/to/mount/",
 "status": "MOUNTED"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |
| 404 | Not Found。    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 22.4 动态卸载 Notebook 存储 - DetachDynamicStorage

### 功能介绍

动态卸载Notebook存储接口用于从运行中的Notebook实例中卸载已挂载的动态存储实例。

适用场景：用户需要清理或重新组织Notebook实例的挂载资源时，可通过此接口卸载指定的存储实例。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态且存储实例处于MOUNTED / UNMOUNT\_FAILED / MOUNT\_FAILED状态。调用该接口后，系统将卸载指定的存储实例，Notebook容器将无法再操作存储中的文件或对象，但存储中的文件或对象保持不变。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage/{storage\_id}

表 22-9 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                       |
| storage_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 存储ID。ID格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，简称UUID ）。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 22-10 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                 |
|----------|--------|----------------------------------------------------|
| category | String | <b>参数解释：</b> 存储类型。可选值为 OBSFS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| id       | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。        |



| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path     | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                             |
| status         | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING：挂载中</li><li>• MOUNT_FAILED：挂载失败</li><li>• MOUNTED：已挂载</li><li>• UNMOUNTING：卸载中</li><li>• UNMOUNT_FAILED：卸载失败</li><li>• UNMOUNTED：卸载完成</li></ul> |
| uri            | String | <b>参数解释：</b> 存储路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |
| failure_reason | String | <b>参数解释：</b> 挂载失败原因，动态挂载状态为MOUNT_FAILED时返回。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                 |
| mount_type     | String | <b>参数解释：</b> 存储挂载类型。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATIC:不支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li><li>• DYNAMIC:支持在实例运行期间挂载以及卸载的存储</li></ul>                                                                                |

**状态码：204**

No Content。

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/notebooks/{instance_id}/storage/{storage_id}
```

响应示例

**状态码：200**

OK。

```
{
 "category": "OBSFS",
 "id": "91dd2d3f-2d92-475f-a375-04636af26cc9",
 "mount_path": "/data/mnt/pfs/",
 "status": "UNMOUNTING",
 "uri": "obs://pfs-name/dir/to/mount/"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 204 | No Content。   |
| 401 | Unauthorized。 |
| 403 | Forbidden。    |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 23 轻量算力节点

## 23.1 创建 Lite Server - CreateDevServer

### 功能介绍

创建 Lite Server 接口用于创建 LiteServer 弹性云服务器、裸金属服务器及超节点服务器。该接口适用于以下场景：用户需要根据业务需求快速部署和配置不同类型的服务器资源。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有创建 Lite Server 的权限，并且需要提供服务器类型、规格、网络配置等必要参数。创建操作完成后，系统将返回新创建的 Lite Server 实例信息，包括实例 ID、状态等。若用户无权限、参数配置错误或资源不足，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键 | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|-------|------------|-----|----|--------|
| modelarts:devserver:create | Write | devserver* | -   | -  | -      |

| 授权项 | 访问级别 | 资源类型<br>( *为必须 ) | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----|------|------------------|-----------------------|----|--------|
|     |      | -                | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers

表 23-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-2 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_pass | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用于登录服务器的密码。admin_pass和key_pair_name必须二选一。密码规则： <ul style="list-style-type: none"><li>• 长度为8至26个字符</li><li>• 至少包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号(!@%-_+=[{ }:./?)中的3种</li><li>• 不能与用户名或倒序的用户名相同</li><li>• 不能包含root或administrator及其逆序</li></ul> <b>约束限制：</b> admin_pass和key_pair_name不能同时存在。<br><b>取值范围：</b> 长度为8至26个字符，满足上述密码规则。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch                  | 否    | String                     | <b>参数解释：</b> 服务器规格架构类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86：CPU架构为X86</li><li>• ARM：CPU架构为ARM</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| availability_zone     | 否    | String                     | <b>参数解释：</b> 服务器所在的可用区。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至256个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                     |
| charging_info         | 否    | <b>ChargingInfo</b> object | <b>参数解释：</b> 服务器的计费模式信息。                                                                                                                                               |
| count                 | 否    | Integer                    | <b>参数解释：</b> 单次购买的服务器数量。<br><b>约束限制：</b> 不支持超节点。<br><b>取值范围：</b> 1至10。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                            |
| enterprise_project_id | 否    | String                     | <b>参数解释：</b> 企业ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至36个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                           |
| flavor                | 否    | String                     | <b>参数解释：</b> 服务器规格名称。<br><b>约束限制：</b> flavor和resource_flavor二选一。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至128个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                     |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_flavor | 否    | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器资源规格名称。<br><b>约束限制：</b> flavor和resource_flavor二选一。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至256个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                    |
| image_id        | 是    | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为36个字符，符合UUID格式。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                          |
| key_pair_name   | 否    | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器登录密钥对名称。admin_pass和key_pair_name必须二选一。注意超节点仅支持使用密钥对创建。<br><b>约束限制：</b> admin_pass和key_pair_name不能同时存在。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至64个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name            | 是    | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至64个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                               |
| network         | 是    | <a href="#">ServerNetwork</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器的网络信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 见 <a href="#">#/definitions/ServerNetwork</a> 。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                            |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| root_volume | 否    | EvsVolume object        | <p><b>参数解释：</b>服务器系统盘信息。</p> <p><b>约束限制：</b>ECS、HPS全部规格该参数为必填项；BMS中Ant8、Ant1、Snt9b等部分规格该参数为必填项。</p> <p><b>取值范围：</b>见 #/definitions/EvsVolume。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                         |
| data_volume | 否    | ServerDataVolume object | <p><b>参数解释：</b>服务器数据盘信息。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>见 #/definitions/ServerDataVolume。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                 |
| server_type | 否    | String                  | <p><b>参数解释：</b>服务器类型。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务</li><li>• ECS：弹性云服务</li><li>• HPS：超节点服务</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_data      | 否    | String | <p><b>参数解释：</b></p> <p>创建云服务器过程中待注入实例自定义数据。支持注入文本、文本文件。</p> <p>示例：</p> <p>base64编码前：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>#!/bin/bash echo user_test &gt; /home/user.txt</pre> <p>base64编码后：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>IyEvYmluL2Jhc2gKZWNoYyB1c2VyX3Rlc3QgPiAvaG9tZS91c2VyLnR4dA==</pre> <p>了解更多实例自定义数据注入请参考<a href="#">用户数据注入</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>user_data的值为base64编码之后的内容。</li><li>注入内容（编码之前的内容）最大长度为32K。</li></ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p>用户需明确user_data的使用效果，可能产生的影响和风险由用户自行承担。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| hps_cluster_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>超节点集群网络信息。仅在创建超节点时需要该参数。</p> <p><b>约束限制：</b>仅用于创建HPS类型的服务器。</p> <p><b>取值范围：</b>长度为36个字符，符合UUID格式。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



表 23-3 ChargingInfo

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charging_mode | 是    | String  | <p><b>参数解释：</b>付费类型。表示服务器的计费模式。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：后付费</li><li>• PRE_PAID：预付费</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| is_auto_pay   | 否    | Boolean | <p><b>参数解释：</b>是否自动支付。表示是否开启自动支付功能。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：自动支付</li><li>• false：不自动支付</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                              |
| is_auto_renew | 否    | Boolean | <p><b>参数解释：</b>是否自动续订。表示是否开启自动续订功能。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：自动续订</li><li>• false：不自动续订</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                              |
| period_num    | 是    | Integer | <p><b>参数解释：</b>订购周期数量。表示订购周期的数量。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>1 - 11</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                             |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| period_type | 是    | String | <b>参数解释：</b> 订购周期类型。表示订购周期的时间单位。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ABSOLUTE</li><li>• DAY: 天</li><li>• HOUR: 小时</li><li>• MONTH: 月</li><li>• WEEK: 周</li><li>• YEAR: 年</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-4 ServerNetwork

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipv6_enable       | 否    | Boolean | <b>参数解释：</b> 创建服务器是否启用 IPv6。表示在创建服务器时是否启用 IPv6 支持。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 启用 IPv6</li><li>• false: 不启用 IPv6</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| roce_id           | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 服务器 RoCE 网络 ID。表示服务器的 RoCE 网络 ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 必须是 UUID 格式的字符串。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                           |
| security_group_id | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 服务器所在的安全组 ID。表示服务器所属的安全组 ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 必须是 UUID 格式的字符串。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                                                                                                  |
|---------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_id     | 是    | String                         | <b>参数解释：</b> 服务器所在子网ID。表示服务器所属的子网ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 必须是UUID格式的字符串。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |
| vpc_id        | 是    | String                         | <b>参数解释：</b> 服务器所在虚拟私有云ID。表示服务器所属的虚拟私有云ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 必须是UUID格式的字符串。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| hyper_cluster | 否    | <b>hyper_cluster</b><br>object | <b>参数解释：</b> 创建服务器的参数面网络信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                          |

表 23-5 hyper\_cluster

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|-------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                      | 否    | String | <b>参数解释：</b> HyperCluster的id。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| hyper_cluster_subnet_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> HyperCluster的子网id。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-6 EvsVolume

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 系统盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| type | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 系统盘类型。表示系统盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-7 ServerDataVolume

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 数据盘大小。表示分配给数据盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 32768 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| type | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 系统盘类型。表示数据盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                |
|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| count | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 数据盘个数。表示为实例分配的数据盘数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 8<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-8 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| update_at          | Long                       | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| charging_mode      | String                     | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                              |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                           |
| flavor             | String                     | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^[1,128]\$。                                                                                                 |
| id                 | String                     | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                   |
| key_pair_name      | String                     | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                     |
| name               | String                     | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> <code>^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$</code> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| status    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | ServerHpsInfo object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-9 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-10 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-11 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |



| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-12 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-13 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-14 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers
```

```
{
 "name" : "El-evs-1107",
 "flavor" : "Si2.large.5",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "network" : {
 "security_group_id" : "150a2c76-1334-45f6-b28f-419f9b1d1742",
 "subnet_id" : "38cf274a-98f9-4f6f-b622-5ed0e4a3db54",
 "vpc_id" : "05982b48-a70f-43a1-a2b0-1fe36a236172"
 },
 "admin_pass" : "@LiteServer"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "charging_mode" : "PRE_PAID",
 "cloud_server" : {
 "type" : "ECS"
 },
 "create_at" : 1699348284990,
 "flavor" : "Si2.large.4",
 "id" : "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image" : {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name" : "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type" : "ECS"
 },
 "name" : "El-evs-1107",
 "status" : "CREATING",
 "update_at" : 1699348285077
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.2 查询用户所有 Lite Server 实例列表 - ListDevServers

功能介绍

查询用户所有 Lite Server实例列表接口用于获取用户名下所有 Lite Server实例的详细信息。该接口适用于以下场景：用户需要查看其所有 Lite Server实例的状态、配置等信息，以便进行资源管理和监控。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查看 Lite Server实例的权限。调用此接口后，系统将返回用户名下所有 Lite Server实例的列表，包括实例ID、名称、状态、创建时间等信息。若用户无权限或未登录，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers

表 23-15 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-16 Query 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| owner | 否    | String | <b>参数解释：</b> 实例归属的用户ID。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，小写字母、数字和中划线。在大账号/有admin权限场景下生效，值通常为当前登录用户ID。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                 |
|----------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_dir | 否    | String  | 参数解释：排序方式。<br>约束限制：可选。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> 默认取值：ASC。                               |
| sort_key | 否    | String  | 参数解释：排序字段。<br>约束限制：可选。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• createTime：默认值，创建时间。</li><li>• updateTime：更新时间。</li></ul> 默认取值：createTime。 |
| limit    | 否    | Integer | 参数解释：每一页的数量。<br>约束限制：可选。<br>取值范围：0 - 1024<br>默认取值：10。                                                                                              |
| offset   | 否    | Integer | 参数解释：分页记录的起始位置偏移量。<br>约束限制：可选。<br>取值范围：0 - 2147483647<br>默认取值：0。                                                                                   |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-17 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                             |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| current | Integer                                         | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：1 - 2097152 |
| data    | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | 参数解释：Lite Server实例列表。          |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                                    |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| pages | Integer | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：1 - 2097152                                                        |
| size  | Integer | 参数解释：每一页的数量。设置查询时每页返回的最大实例数量，此值将直接影响到返回数据的量。调整此值可以优化查询性能或提高单次请求的信息量。<br>取值范围：1 - 1024 |
| total | Long    | 参数解释：总的记录数量。表示当前查询条件下，满足条件的实例总数。此字段用于用户了解数据的整体规模。<br>取值范围：1 - 2147483647              |

表 23-18 ServerResponse

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                        |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数         | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object | 参数解释：服务器镜像信息。                                                                                                                   |
| category   | String                                     | 参数解释：服务器归属类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object       | 参数解释：服务器归属超节点信息。                                                                                                                |
| subnet_id  | String                                     | 参数解释：实例所在子网的ID。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。              |

表 23-19 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 参数解释：服务器资源id，或超节点子节点id。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。             |
| type       | String | 参数解释：Lite Server服务器类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | 参数解释：服务器所属的超节点资源id。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。                 |
| hps_ecs_id | String | 参数解释：超节点子节点对应服务器资源id。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。               |



表 23-20 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-21 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-22 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-23 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-24 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current": 0,
 "data": [{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "id": "eb8b4e32-afc9-4f71-8372-1f55f3d7ab28",
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699352013484,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "192.168.0.23"
 }],
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "c65c4f27-f791-452b-9098-a2726fa2e922",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "El-evs-01",
 "status": "RUNNING",
 "update_at": 1699352058465,
 "vpc_id": "05982b48-a70f-43a1-a2b0-1fe36a236172"
 }, {
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "El-evs-1107",
 "status": "CREATING",
 "update_at": 1699348285077
 }],
 "pages": 1,
 "size": 2,
 "total": 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.3 查询 Lite Server 实例详情 - ShowDevServer

### 功能介绍

查询 Lite Server 实例详情接口用于获取指定 Lite Server 实例的详细信息。该接口适用于以下场景：用户需要查看特定 Lite Server 实例的配置、状态、网络信息等详细数据，以便进行故障排查、资源管理和监控。使用该接口的前提条件是用户已登录且具有查看 Lite Server 实例的权限，并且需要提供有效的实例 ID。查询操作完成后，系统将返回指定 Lite Server 实例的详细信息，包括实例 ID、名称、状态、配置、网络配置等。若用户无权限、实例 ID 无效或实例不存在，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                     | 访问级别 | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|-------------------------|------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:devserver:get | Read | devserver* | -                     | -  | -      |
|                         |      | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}

表 23-25 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 参数解释：Lite Server ID。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符。<br>默认取值：不涉及。   |
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-26 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围： $\wedge\{1,128\}\$$ 。                                                                                       |

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name | String | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name          | String | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id      | String | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status        | String | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id        | String | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | 参数解释：服务器私有IP信息。                                                                                                                 |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | 参数解释：挂载硬盘信息。                                                                                                                    |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | 参数解释：服务器镜像信息。                                                                                                                   |
| category   | String                                        | 参数解释：服务器归属类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | 参数解释：服务器归属超节点信息。                                                                                                                |
| subnet_id  | String                                        | 参数解释：实例所在子网的ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-27 CloudServer

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id     | String | 参数解释：服务器资源id，或超节点子节点id。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |
| type   | String | 参数解释：Lite Server服务器类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id | String | 参数解释：服务器所属的超节点资源id。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                |



| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-28 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-29 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ssh_keys | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                               |
| service  | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri      | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |

表 23-30 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_id | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-31 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-32 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | 参数解释： Lite Server超节点实例id。<br>取值范围： ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | 参数解释： Lite Server超节点名称。<br>取值范围： ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "charging_mode" : "POST_PAID",
 "cloud_server" : {
 "type" : "ECS"
 },
 "create_at" : 1699348284990,
 "flavor" : "Si2.large.4",
 "id" : "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image" : {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name" : "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type" : "ECS"
 },
 "name" : "EI-evs-1107",
 "status" : "STARTING",
 "update_at" : 1699348285077
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.4 修改 Lite Server 实例名称 - UpdateDevServer

### 功能介绍

修改DevServer实例名称接口用于更改已创建的DevServer实例的名称。该接口适用于以下场景：当用户需要对DevServer实例进行重命名以更好地反映实例的功能或用途时，或者在实例名称不再符合当前项目命名规范时进行更新。使用该接口的前提条件是DevServer实例已存在且用户具有对该实例的管理权限。修改操作完成后，实例的新名称将立即生效，并在所有相关视图和记录中更新。若DevServer实例不存在、用户无权限操作或新名称不符合命名规则，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}

表 23-33 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> DevServer ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                         |

请求参数

表 23-34 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 是    | String | <b>参数解释：</b> 服务器名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至64个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-35 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| update_at          | Long                       | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| charging_mode      | String                     | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                              |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                           |
| flavor             | String                     | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^{1,128}\$。                                                                                                 |
| id                 | String                     | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                   |
| key_pair_name      | String                     | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                     |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| order_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数         | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object | 参数解释：服务器镜像信息。                                                                                                                   |
| category   | String                                     | 参数解释：服务器归属类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object       | 参数解释：服务器归属超节点信息。                                                                                                                |
| subnet_id  | String                                     | 参数解释：实例所在子网的ID。<br>取值范围： $^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}}$ \$。             |

表 23-36 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 参数解释：服务器资源id，或超节点子节点id。<br>取值范围： $^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}}$ \$。            |
| type       | String | 参数解释：Lite Server服务器类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | 参数解释：服务器所属的超节点资源id。<br>取值范围： $^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}}$ \$。                |
| hps_ecs_id | String | 参数解释：超节点子节点对应服务器资源id。<br>取值范围： $^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}}$ \$。              |



表 23-37 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-38 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-39 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-40 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-41 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}
```

```
{
 "name": "liteserver-g125"
}
```

响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "liteserver-g125",
 "status": "RUNNING",
 "update_at": 1699348285077
}
```

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.5 停止 Lite Server 实例 - StopDevServer

功能介绍

停止Lite Server实例接口用于停止正在运行的Lite Server实例。该接口适用于以下场景：当用户需要停止Lite Server实例，以节省资源或进行维护时，可以通过此接口停止指定的Lite Server实例。使用该接口的前提条件是Lite Server实例已创建且处于运行状态，用户具有停止实例的权限。若Lite Server实例不存在、已处于停止状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:devserver:stop | Write | devserver* | -                     | -  | -      |
|                          |       | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/stop

表 23-42 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-43 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                        |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | ServerHpsInfo object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-44 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |



表 23-45 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-46 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-47 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-48 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-49 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/stop
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "EI-evs-1107",
 "status": "STOPPING",
 "update_at": 1699348285077
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.6 启动 Lite Server 实例 - StartDevServer

## 功能介绍

启动 Lite Server 实例接口用于启动已创建但未运行的 Lite Server 实例。该接口适用于以下场景：当用户需要开始使用 Lite Server 实例进行开发或测试时，可以通过此接口启动指定的 Lite Server 实例。使用该接口的前提条件是 Lite Server 实例已创建且处于停止状态，用户具有启动实例的权限。若 Lite Server 实例不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                       | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|---------------------------|-------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:devserver:start | Write | devserver* | -                     | -  | -      |
|                           |       | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/start

表 23-50 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |

## 请求参数

表 23-51 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch          | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务器架构信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及                                                  |
| charging_mode | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务器规格计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及 |
| server_type   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务</li><li>• ECS：弹性云服务</li><li>• HPS：超节点服务</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及                   |

## 响应参数

状态码：200

表 23-52 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型 | 描述                                      |
|-----------|------|-----------------------------------------|
| create_at | Long | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| update_at | Long | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charging_mode      | String                            | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | <b>CloudServer</b><br>object      | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                              |
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                           |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                   |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                         |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | ServerHpsInfo object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-53 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-54 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-55 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-56 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-57 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                   |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                          |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS: 裸金属服务器</li><li>• ECS: 弹性云服务器</li><li>• HPS: 超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ACTIVE</li><li>• INACTIVE</li></ul>                             |

表 23-58 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/start
{ }
```

## 响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "El-evs-1107",
 "status": "STARTING",
 "update_at": 1699348285077
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.7 删除 Lite Server 实例 - DeleteDevServer

### 功能介绍

删除 Lite Server 实例接口用于移除已创建的 Lite Server 实例。该接口适用于以下场景：当 Lite Server 按需实例不再需要使用时或者创建失败的实例以及处于 ERROR 状态时，用户可通过此接口删除指定的 Lite Server 实例。使用该接口的前提条件是 Lite Server 实例已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，Lite Server 实例将被永久移除，相关资源也将被清理。若 Lite Server 实例不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

只有按需、创建失败、ERROR 状态实例才能删除。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                        | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|----------------------------|-------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:devserver:delete | Write | devserver* | -                     | -  | -      |
|                            |       | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

URI

DELETE /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}

表 23-59 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-60 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                 |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                 |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需模式</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                             |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                          |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                        |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                          |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                            |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                             |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | ServerHpsInfo object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-61 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-62 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-63 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-64 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-65 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-66 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "EI-evs-1107",
 "status": "DELETING",
 "update_at": 1699348285077
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.8 创建 Hyper Cluster - CreateHyperCluster

功能介绍

创建Hyper Cluster接口用于在系统中创建一个新的Hyper Cluster。该接口适用于以下场景：当用户需要使用超节点网络时，可以通过此接口创建Hyper Cluster。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有创建Hyper Cluster的权限，且系统中已配置了必要的资源。创建操作完成后，将生成一个新的超节点网络，并返回超节点网络的详细信息，包括ID、名称、子网信息等。若用户无权限操作、系统中缺少必要的资源或配置参数无效，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyper-clusters

表 23-67 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-68 请求 Body 参数

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                    | 是    | String | <b>参数解释：</b> hyper cluster的名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                    |
| hyper_cluster_subnet_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> hyper cluster的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                 |
| type                    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务</li><li>• ECS：弹性云服务</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-69 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                          | 描述                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | String                                        | 参数解释：hyper cluster的ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name         | String                                        | 参数解释：hyper cluster的名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                     |
| network_info | Array of <a href="#">network_info</a> objects | 参数解释：网络信息。                                                                                                 |

表 23-70 network\_info

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hyper_cluster_subnet_id | String  | 参数解释：hyper cluster的子网名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |
| is_default              | Boolean | 参数解释：是否默认。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：默认网络</li><li>false：非默认网络</li></ul> |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyper-clusters
{
 "name" : "test-hps--1107"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "id" : "74437437-6810-43b8-ba20-8f8e5bc034da",
 "name" : "test-hps--1107",
 "network_info" : [{
 "hyper_cluster_subnet_id" : "47be1c96-b00c-4cc9-83cb-089893a632b6",
```

```
"is_default" : true
}]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.9 查询 Hyper Cluster 详情列表 - ListHyperCluster

## 功能介绍

查询Hyper Cluster详情列表接口用于获取所有Hyper Cluster的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解系统中所有超节点网络的配置和状态时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询Hyper Cluster详情的权限。查询操作完成后，接口将返回所有超节点网络的详细信息，包括ID、名称、子网信息等。若用户无权限操作或系统中没有Hyper Cluster，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyper-clusters



表 23-71 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-72 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                         |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | String | <b>参数解释：</b> Hyper Cluster的类型。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：默认值，查询HPS机型的Hyper Cluster。</li><li>• ECS：查询ECS机型的Hyper Cluster。</li></ul> <b>默认取值：</b> HPS。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-73 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                                 | 描述                            |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| hyper_clusters | Array of <b>HyperCluster</b> objects | <b>参数解释：</b> Hyper Cluster列表。 |

表 23-74 HyperCluster

| 参数           | 参数类型                                          | 描述                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | String                                        | 参数解释：hyper cluster的ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name         | String                                        | 参数解释：hyper cluster的名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                     |
| network_info | Array of <a href="#">network_info</a> objects | 参数解释：网络信息。                                                                                                 |

表 23-75 network\_info

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hyper_cluster_subnet_id | String  | 参数解释：hyper cluster的子网名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |
| is_default              | Boolean | 参数解释：是否默认。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：默认网络</li><li>false：非默认网络</li></ul> |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyper-clusters

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "hyper_clusters": [{
 "id": "e05f463f-b8d0-4377-bb48-a72c67432590",
 "name": "kat3ned-8-752t.80xlarge.8.matrix-6e35",
 "network_info": [{
 "hyper_cluster_subnet_id": "a7f3607c-4d7d-4bd0-b922-5a8f1e3a4f48",
 "is_default": true
 }]
 }, {
 "id": "c9292bec-40eb-4cac-94ea-d7ce0b7941a5",
 "name": "test-kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "network_info": [{
 "hyper_cluster_subnet_id": "730a875a-2f98-4d4f-b93e-11ae072173d7",
 "is_default": true
 }]
 }]
}
```

```
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.10 查询 Hyper Cluster 实例详情 - GetHyperCluster

功能介绍

查询Hyper Cluster实例详情接口用于获取指定Hyper Cluster实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解某个超节点网络的具体配置和状态，以便进行管理和监控时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询Hyper Cluster详情的权限，且指定的超节点网络已存在。查询操作完成后，接口将返回指定超节点网络的详细信息，包括ID、名称、子网信息等。若用户无权限操作、指定的超节点网络不存在或ID无效，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyper-clusters/{id}

表 23-76 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 参数解释：Hyper Cluster ID。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符。<br>默认取值：不涉及。 |
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br>默认取值：不涉及。 |

表 23-77 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                          |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | String | 参数解释：Hyper Cluster的类型。<br>约束限制：可选。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：默认值，查询HPS机型的Hyper Cluster。</li><li>• ECS：查询ECS机型的Hyper Cluster。</li></ul> 默认取值：HPS。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-78 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述                                                                                                         |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | String | 参数解释：hyper cluster的ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

| 参数           | 参数类型                                          | 描述                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| name         | String                                        | 参数解释：hyper cluster的名称。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。 |
| network_info | Array of <a href="#">network_info</a> objects | 参数解释：网络信息。                                              |

表 23-79 network\_info

| 参数                      | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hyper_cluster_subnet_id | String  | 参数解释：hyper cluster的子网名称。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                      |
| is_default              | Boolean | 参数解释：是否默认。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：默认网络</li><li>false：非默认网络</li></ul> |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyper-clusters/{id}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "id": "74437437-6810-43b8-ba20-8f8e5bc034da",
 "name": "test-hps--1107",
 "network_info": [{
 "hyper_cluster_subnet_id": "47be1c96-b00c-4cc9-83cb-089893a632b6",
 "is_default": true
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.11 删除 Hyper Cluster 实例 - DeleteHyperCluster

### 功能介绍

删除Hyper Cluster实例接口用于移除已创建的Hyper Cluster。该接口适用于以下场景：当超节点网络配置错误或需要清理资源时，用户可通过此接口删除指定的超节点网络。使用该接口的前提条件是Hyper Cluster实例已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，超节点网络将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若Hyper Cluster实例不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

DELETE /v1/{project\_id}/dev-servers/hyper-clusters/{id}

表 23-80 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Hyper Cluster ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-81 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>Hyper Cluster的类型。</p> <p><b>约束限制：</b>可选。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：默认值，查询HPS机型的Hyper Cluster。</li><li>• ECS：查询ECS机型的Hyper Cluster。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>HPS。</p> |

请求参数

无

响应参数

**状态码：204**

OK。

无

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyper-clusters/{id}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 204 | OK。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.12 实时同步用户指定 Lite Server 实例状态 - SyncDevServers

### 功能介绍

实时同步用户 Lite Server 实例状态接口用于实时获取并同步用户 Lite Server 实例的当前状态。该接口适用于以下场景：用户需要实时监控其 Lite Server 实例的运行状态，确保实例正常运行或及时发现并处理异常情况。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有相应的权限，且 Lite Server 实例已创建并处于运行状态。接口调用成功后，将返回 Lite Server 实例的最新状态信息，包括但不限于实例 ID、运行状态、资源使用情况等。若用户无权限操作或 Lite Server 实例不存在，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                      | 访问级别  | 资源类型（*为必须） | 条件键                   | 别名 | 依赖的授权项 |
|--------------------------|-------|------------|-----------------------|----|--------|
| modelarts:devserver:sync | Write | devserver* | -                     | -  | -      |
|                          |       | -          | g:EnterpriseProjectId |    |        |

### URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/sync



表 23-82 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-83 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| owner    | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 实例归属的用户ID。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符，小写字母、数字和中划线。在大账号/有admin权限场景下生效，值通常为当前登录用户ID。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                            |
| sort_dir | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序方式。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ASC：升序</li><li>• DESC：降序</li></ul> <b>默认取值：</b> ASC。                               |
| sort_key | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序字段。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• createTime：默认值，创建时间。</li><li>• updateTime：更新时间。</li></ul> <b>默认取值：</b> createTime。 |
| offset   | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页记录的起始位置偏移量。<br><b>约束限制：</b> 可选。<br><b>取值范围：</b> 0 - 2147483647<br><b>默认取值：</b> 0。                                                                                  |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                    |
|-------|------|---------|-------------------------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | 参数解释：每一页的数量。<br>约束限制：可选。<br>取值范围：0 - 1024<br>默认取值：10。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-84 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| current | Integer                                         | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：1 - 2097152                                                        |
| data    | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | 参数解释：Lite Server实例列表。                                                                 |
| pages   | Integer                                         | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：1 - 2097152                                                        |
| size    | Integer                                         | 参数解释：每一页的数量。设置查询时每页返回的最大实例数量，此值将直接影响到返回数据的量。调整此值可以优化查询性能或提高单次请求的信息量。<br>取值范围：1 - 1024 |
| total   | Long                                            | 参数解释：总的记录数量。表示当前查询条件下，满足条件的实例总数。此字段用于用户了解数据的整体规模。<br>取值范围：1 - 2147483647              |

表 23-85 ServerResponse

| 参数        | 参数类型 | 描述                      |
|-----------|------|-------------------------|
| create_at | Long | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                        |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                         |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-86 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-87 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接 Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                      |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                |

表 23-88 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接 Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                            |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接 Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-89 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-90 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-91 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/sync
```



响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current": 0,
 "data": [{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "id": "eb8b4e32-afc9-4f71-8372-1f55f3d7ab28",
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699352013484,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "192.168.0.23"
 }],
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "c65c4f27-f791-452b-9098-a2726fa2e922",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "EI-evs-01",
 "status": "RUNNING",
 "update_at": 1699352058465,
 "vpc_id": "05982b48-a70f-43a1-a2b0-1fe36a236172"
 }, {
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
 },
 "name": "EI-evs-1107",
 "status": "CREATING",
 "update_at": 1699348285077
 }],
 "pages": 1,
 "size": 2,
 "total": 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.13 创建 Lite Server 超节点标签 - CreateHyperinstanceTags

### 功能介绍

创建 Lite Server 超节点标签接口用于为 Lite Server 超节点添加自定义标签。该接口适用于以下场景：当用户需要对 Lite Server 超节点进行分类管理或标记特定信息时，可以通过此接口为指定的超节点创建标签。使用该接口的前提条件是 Lite Server 超节点已存在，用户具有创建标签的权限。创建操作完成后，标签将被成功添加到指定的超节点上，用户可以通过标签进行快速查找和管理。若 Lite Server 超节点不存在、标签已存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/tags/create

表 23-92 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 参数解释： Lite Server 超节点 ID。                                                             |
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目 ID。<br>约束限制：获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a> 。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

表 23-93 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                           | 描述         |
|------|------|--------------------------------|------------|
| tags | 是    | Array of <b>TmsTag</b> objects | 参数解释：标签列表。 |

表 23-94 TmsTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                   |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 参数解释：TMS标签的key。<br>约束限制：长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_.: = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| value | 是    | String | 参数解释：TMS标签的value。<br>约束限制：长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_./ = + - @特殊字符。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                    |

响应参数

状态码：200

表 23-95 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-96 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                           | 描述    |
|------|--------------------------------|-------|
| tags | Array of <b>TmsTag</b> objects | 标签列表。 |

表 23-97 TmsTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

**状态码：400**

表 23-98 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-99 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

**状态码：401**

表 23-100 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-101 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-102 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-103 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-104 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-105 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/tags/create
{
 "tags": [{
 "key": "k1",
 "value": "v1"
 }, {
 "key": "k2",
 "value": "v2"
 }, {
 "key": "k3",
 "value": "v3"
 }, {
 "key": "k4",
 "value": "v4"
 }]
}
```

响应示例

**状态码：200**  
**参数解释：**创Lite Server超节点标签响应体。

```
{
 "tags": [{
 "key": "k1",
 "value": "v1"
 }, {
 "key": "k2",
 "value": "v2"
 }, {
 "key": "k3",
 "value": "v3"
 }, {
 "key": "k4",
 "value": "v4"
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                         |
|-----|----------------------------|
| 200 | 参数解释：创Lite Server超节点标签响应体。 |
| 400 | Bad Request                |

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.14 删除 Lite Server 超节点标签 - DeleteHyperinstanceTags

功能介绍

删除Lite Server超节点标签接口用于移除已创建的Lite Server超节点标签。该接口适用于以下场景：当用户需要清理不再需要的标签或修正标签错误时，可以通过此接口删除指定的超节点标签。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点已存在，且该超节点上已存在要删除的标签，用户具有删除标签的权限。删除操作完成后，指定的标签将从超节点上移除，超节点的其他配置和数据保持不变。若Lite Server超节点不存在、标签不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/tags/delete

表 23-106 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                               |
|----|------|--------|----------------------------------|
| id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server 超节点 ID。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-107 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                 |
|------|------|-----------------------------------------|--------------------|
| tags | 是    | Array of <a href="#">TmsTag</a> objects | <b>参数解释：</b> 标签列表。 |

表 23-108 TmsTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | 是    | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

响应参数

状态码：200



表 23-109 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-110 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                           | 描述    |
|------|--------------------------------|-------|
| tags | Array of <b>TmsTag</b> objects | 标签列表。 |

表 23-111 TmsTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

状态码：400

表 23-112 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-113 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-114 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-115 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-116 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-117 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-118 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-119 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/tags/delete
{
 "tags": [{
 "key": "k1",
 "value": "v1"
 }, {
 "key": "k2",
 "value": "v2"
 }, {
 "key": "k3",
 "value": "v3"
 }, {
 "key": "k4",
 "value": "v4"
 }]
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述                          |
|-----|-----------------------------|
| 200 | 参数解释：删除Lite Server超节点标签响应体。 |
| 400 | Bad Request                 |
| 401 | Unauthorized                |
| 403 | Forbidden                   |
| 500 | Server Internal Error       |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.15 查询 Lite Server 超节点标签 - QueryHyperinstanceTags

功能介绍

查询Lite Server超节点标签接口用于获取Lite Server超节点上的所有标签信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看或管理Lite Server超节点的标签时，可以通过此接口查询指定超节点上的所有标签。使用该接口的前提条件是Lite Server超节点已存在，用户具有查询标签的权限。查询操作完成后，接口将返回超节点上的所有标签信息，包括标签名称和相关属性。若Lite Server超节点不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/tags

表 23-120 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                 |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 参数解释： Lite Server 超节点ID。                                                           |
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。<br>约束限制：获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-121 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-122 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                           | 描述    |
|------|--------------------------------|-------|
| tags | Array of <b>TmsTag</b> objects | 标签列表。 |

表 23-123 TmsTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的key。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为128个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| value | String | <b>参数解释：</b> TMS标签的value。<br><b>约束限制：</b> 长度限制为255个字符，支持任意语种字母、数字、空格，以及_ . : / = + - @特殊字符。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                  |

状态码：400

表 23-124 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-125 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-126 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-127 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-128 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-129 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-130 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-131 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/tags

响应示例

状态码：200

参数解释：标签列表响应体。

```
{
 "tags": [{
 "key": "k1",
 "value": "v1"
 }, {
 "key": "k2",
 "value": "v2"
 }, {
 "key": "k3",
 "value": "v3"
 }, {
 "key": "k4",
 "value": "v4"
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | <b>参数解释：</b> 标签列表响应体。 |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.16 重装 Lite Server 服务器操作系统镜像 - ReinstallDevServerOS

## 功能介绍

重装 Lite Server 服务器操作系统镜像接口用于重新安装 Lite Server 服务器的操作系统镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要更新操作系统版本、修复系统故障或重新配置系统环境时，可以通过此接口重装指定的 Lite Server 服务器操作系统镜像。使用该接口的前提条件是 Lite Server 服务器已存在且处于停止状态，用户具有重装操作系统的权限。重装操作完成后， Lite Server 服务器将安装新的操作系统镜像，并重新进入运行状态，若 Lite Server 服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

## URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/reinstallos



表 23-132 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |

## 请求参数

表 23-133 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_pass    | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用于登录服务器密码。注意弹性云服务器和裸金属服务器admin_pass和key_pair_name必须二选一，超节点不支持admin_pass。<br><b>约束限制：</b> 密码规则： <ul style="list-style-type: none"><li>• 长度为8至26个</li><li>• 至少包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号(!@%-_+[{ } ; , / ? )中的3种</li><li>• 不能与用户名或倒序的用户名相同</li><li>• 不能包含root或administrator及其逆序</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及 |
| key_pair_name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务器登录密钥对名称。注意admin_pass和key_pair_name必须二选一。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                               |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| image_id  | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像ID，切换操作系统场景，该参数必填。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| user_data | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>创建云服务器过程中待注入实例自定义数据。支持注入文本、文本文件。<br><b>示例：</b><br><b>base64编码前：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：<pre>#!/bin/bash echo user_test &gt; /home/user.txt</pre></li></ul> <b>base64编码后：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：<pre>IyEvYmluL2Jhc2gKZWNObyB1c2VyX3Rlc3QgPiAvaG9tZS91c2VyLnR4dA==</pre></li></ul> 了解更多实例自定义数据注入请参考 <a href="#">用户数据注入</a> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>user_data的值为base64编码之后的内容。</li><li>注入内容（编码之前的内容）最大长度为32K。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。<br>用户需明确user_data的使用效果，可能产生的影响和风险由用户自行承担。<br><b>约束限制：</b><br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-134 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-135 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-136 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-137 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-138 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-139 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-140 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-141 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400



表 23-142 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-143 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-144 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-145 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-146 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-147 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-148 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-149 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/reinstallos
{
 "admin_pass": "@Admin_pass"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "id": "2c5261a0-b55b-4677-9c92-6927dd3e000d",
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
 "arch": "X86",
```

```
{
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
},
{
 "name": "lite server-name",
 "status": "REINSTALLLOS",
 "update_at": 1699348285077
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.17 切换 Lite Server 服务器操作系统镜像 - ChangeDevServerOS

### 功能介绍

切换 Lite Server 服务器操作系统镜像接口用于更换 Lite Server 服务器当前使用的操作系统镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要更换操作系统以适应不同的开发或测试需求时，可以通过此接口切换指定的 Lite Server 服务器操作系统镜像。使用该接口的前提条件是 Lite Server 服务器已存在且处于停止状态，用户具有切换操作系统的权限。切换操作完成后，Lite Server 服务器将安装新的操作系统镜像，并重新进入运行状态，若 Lite Server 服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/changeos

表 23-150 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |

请求参数

表 23-151 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_pass | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用于登录服务器密码。注意弹性云服务器和裸金属服务器admin_pass和key_pair_name必须二选一，超节点不支持admin_pass。<br><b>约束限制：</b> 密码规则： <ul style="list-style-type: none"><li>• 长度为8至26个</li><li>• 至少包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号(!@%-_+=[{ } ; , / ? )中的3种</li><li>• 不能与用户名或倒序的用户名相同</li><li>• 不能包含root或administrator及其逆序</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_name | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务器登录密钥对名称。注意admin_pass和key_pair_name必须二选一。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| image_id      | 否    | String | <b>参数解释：</b> 镜像ID，切换操作系统场景，该参数必填。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| user_data     | 否    | String | <b>参数解释：</b><br>创建云服务器过程中待注入实例自定义数据。支持注入文本、文本文件。<br><b>示例：</b><br>base64编码前：<br><ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：<br/><pre>#!/bin/bash<br/>echo user_test &gt; /home/user.txt</pre></li></ul> base64编码后：<br><ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：<br/><pre>IyEvYmluL2Jhc2gKZWNObyB1c2VyX3Rlc3QgPiAvaG9tZS91c2VyLnR4dA==</pre></li></ul> 了解更多实例自定义数据注入请参考 <a href="#">用户数据注入</a> 。<br><ul style="list-style-type: none"><li>user_data的值为base64编码之后的内容。</li><li>注入内容（编码之前的内容）最大长度为32K。</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及。<br>用户需明确user_data的使用效果，可能产生的影响和风险由用户自行承担。<br><b>约束限制：</b><br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-152 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-153 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                        |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                         |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | ServerHpsInfo object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-154 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |



表 23-155 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK： 可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH： 可以通过SSH协议远程连接 Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                        |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                  |

表 23-156 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                           |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK： 可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH： 可以通过SSH协议远程连接 Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                              |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK： 可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH： 可以通过SSH协议远程连接 Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-157 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-158 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                            |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                   |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                          |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS: 裸金属服务器</li><li>• ECS: 弹性云服务器</li><li>• HPS: 超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ACTIVE</li><li>• INACTIVE</li></ul>                             |

表 23-159 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400

表 23-160 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-161 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-162 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-163 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-164 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-165 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-166 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-167 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/changeos
{
 "admin_pass": "@Admin_pass",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "id": "2c5261a0-b55b-4677-9c92-6927dd3e000d",
 "type": "ECS"
 },
 "create_at": 1699348284990,
 "flavor": "Si2.large.4",
 "id": "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image": {
```

```
{
 "arch": "X86",
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name": "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type": "ECS"
},
{
 "name": "lite server-name",
 "status": "CHANGINGOS",
 "update_at": 1699348285077
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.18 切换 Lite Server 超节点服务器操作系统镜像 - ChangeHyperinstanceOS

## 功能介绍

切换 Lite Server 超节点服务器操作系统镜像接口用于更换 Lite Server 超节点服务器当前使用的操作系统镜像。该接口适用于以下场景：当用户需要更换操作系统以适应不同的开发或测试需求时，可以通过此接口切换指定的 Lite Server 超节点服务器操作系统镜像。使用该接口的前提条件是 Lite Server 超节点服务器已存在且处于停止状态，用户具有切换操作系统的权限。切换操作完成后，Lite Server 超节点服务器将安装新的操作系统镜像，并重新进入运行状态，若 Lite Server 超节点服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/changeos

表 23-168 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例超节点ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                     |

请求参数

表 23-169 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_pass | 否    | String | <b>参数解释：</b> 用于登录服务器密码。注意弹性云服务器和裸金属服务器admin_pass和key_pair_name必须二选一，超节点不支持admin_pass。<br><b>约束限制：</b> 密码规则： <ul style="list-style-type: none"><li>● 长度为8至26个</li><li>● 至少包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号(!@%-_+=+[{ } ; , / ? )中的3种</li><li>● 不能与用户名或倒序的用户名相同</li><li>● 不能包含root或administrator及其逆序</li></ul> <b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key_pair_name | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>服务器登录密钥对名称。注意admin_pass和key_pair_name必须二选一。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| image_id      | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>镜像ID，切换操作系统场景，该参数必填。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| user_data     | 否    | String | <p><b>参数解释：</b></p> <p>创建云服务器过程中待注入实例自定义数据。支持注入文本、文本文件。</p> <p>示例：</p> <p>base64编码前：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>#!/bin/bash echo user_test &gt; /home/user.txt</pre> <p>base64编码后：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>IyEvYmluL2Jhc2gKZWNObyB1c2VyX3Rlc3QgPiAvaG9tZS91c2VyLnR4dA==</pre> <p>了解更多实例自定义数据注入请参考<a href="#">用户数据注入</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>user_data的值为base64编码之后的内容。</li><li>注入内容（编码之前的内容）最大长度为32K。</li></ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p>用户需明确user_data的使用效果，可能产生的影响和风险由用户自行承担。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

响应参数

状态码：200



表 23-170 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-171 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | 参数解释：超节点集群网络ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>默认取值：不涉及。        |
| hps_id         | String | 参数解释：超节点ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>默认取值：不涉及。            |
| id             | String | 参数解释：Lite Server超节点ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>默认取值：不涉及。 |
| name           | String | 参数解释：实例名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                  |
| order_id       | String | 参数解释：订单ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                   |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                          | <b>参数解释：</b> 超节点实例状态。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 超节点子节点实例列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| update_at | Long                                            | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 23-172 ServerResponse

| 参数            | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at     | Long                               | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| update_at     | Long                               | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| charging_mode | String                             | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需模式</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server  | <a href="#">CloudServer</a> object | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                        |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                           |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                          |
| category   | String                                        | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-173 CloudServer

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。   |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-174 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-175 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri         | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 23-176 ServerVolume

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ROOT：系统盘</li><li>DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_type | String | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-177 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 参数解释：服务器镜像状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul> |

表 23-178 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                           |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | 参数解释：Lite Server超节点实例id。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | 参数解释：Lite Server超节点名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400

表 23-179 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-180 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-181 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |



表 23-182 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-183 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-184 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-185 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-186 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/changeos
{
 "image_id": "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at": 1731055875839,
 "hps_cluster_id": "42669b79-da2f-4482-ad40-22f50442c9e7",
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "servers": [{
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "50208d41-749e-4bce-95a9-47a850925d4e",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1731055875840,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "10.1.0.98"
 }],
 "flavor": "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "id": "278d70a9-2049-450a-bf6d-db02fe9f6634",
 "image": {
 "image_id": "86496e41-87c4-4779-9007-4f8f5c2a208f"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-hps",
 "name": "lite server-hps-1",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "server_hps": {
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps"
 },
 "status": "CHANGINGOS",
 "update_at": 1731209918651,
 "vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
 }],
 "status": "REIMAGING",
 "update_at": 1731209918651
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.19 查询用户所有超节点实例详情 - ListHyperinstances

## 功能介绍

查询用户所有超节点实例详情接口用于获取用户所有 Lite Server 超节点实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看其所有超节点实例的配置、状态和使用情况时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点实例的权限。查询操作完成后，接口将返回所有超节点实例的详细信息，包括实例 ID、操作系统、运行状态、资源使用情况等。若用户无权限操作或没有超节点实例，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance

表 23-187 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-188 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_dir | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序方式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下：<br>- ASC升序。<br>- DESC降序。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                        |
| sort_key | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 排序字段。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举值如下：<br>- createTime：默认值，创建时间。<br>- updateTime：更新时间。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| limit    | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> [1,1024]。<br><b>默认取值：</b> 10。                                             |
| offset   | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 分页记录的起始位置偏移量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> [0,2147483647]。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-189 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-190 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                         | 描述                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| current | Integer                                                      | 参数解释：当前页数。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。               |
| data    | Array of <a href="#">ServerHyperinstanceResponse</a> objects | 参数解释：Lite Server超节点实例列表。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pages   | Integer                                                      | 参数解释：总的页数。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。               |
| size    | Integer                                                      | 参数解释：每一页的数量。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。             |
| total   | Long                                                         | 参数解释：总的记录数量。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。             |

表 23-191 ServerHyperinstanceResponse

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点集群网络ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |
| hps_id         | String | <b>参数解释：</b> 超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。            |
| id             | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name           | String | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                   |
| order_id       | String | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                   |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                          | <b>参数解释：</b> 超节点实例状态。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 超节点子节点实例列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| update_at | Long                                            | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 23-192 ServerResponse

| 参数            | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at     | Long                               | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| update_at     | Long                               | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| charging_mode | String                             | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需模式</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server  | <a href="#">CloudServer</a> object | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |



| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                        |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                           |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                          |
| category   | String                                        | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-193 CloudServer

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。   |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-194 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-195 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri         | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 23-196 ServerVolume

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ROOT：系统盘</li><li>DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_type | String | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-197 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul> |

表 23-198 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400

表 23-199 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-200 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：401

表 23-201 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-202 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-203 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-204 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-205 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-206 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance

响应示例

状态码：200  
OK

```
{
 "current": 0,
 "data": [{
 "create_at": 1731055875839,
 "hps_cluster_id": "42669b79-da2f-4482-ad40-22f50442c9e7",
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "servers": [{
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "50208d41-749e-4bce-95a9-47a850925d4e",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1731055875840,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "10.1.0.98"
 }],
 "flavor": "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "id": "278d70a9-2049-450a-bf6d-db02fe9f6634",
 "image": {
 "image_id": "86496e41-87c4-4779-9007-4f8f5c2a208f"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-hps",
 "name": "lite server-hps-1",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "server_hps": {
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps"
 },
 "status": "RUNNING",
 "update_at": 1731209918651,
 "vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
 }],
 "status": "ACTIVE",
 "update_at": 1731209918651
 }],
 "pages": 1,
 "size": 10,
 "total": 1
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.20 查询指定超节点实例详情 - GetHyperinstance

## 功能介绍

查询指定超节点实例详情接口用于获取特定Lite Server超节点实例的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看某个具体超节点实例的配置、状态和使用情况时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点实例的权限，且指定的超节点实例已存在。查询操作完成后，接口将返回指定超节点实例的详细信息，包括实例ID、操作系统、运行状态、资源使用情况等。若用户无权限操作、指定的超节点实例不存在或实例ID无效，接口将返回相应的错误信息。

## 接口约束

暂无约束。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}



表 23-207 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。<br><b>约束限制：</b> 获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-208 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-209 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                             |
| hps_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点集群网络ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id   | String                                          | <p><b>参数解释：</b>超节点ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                         |
| id       | String                                          | <p><b>参数解释：</b>Lite Server超节点ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                              |
| name     | String                                          | <p><b>参数解释：</b>实例名称。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| order_id | String                                          | <p><b>参数解释：</b>订单ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| status   | String                                          | <p><b>参数解释：</b>超节点实例状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li> <li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li> <li>• ERROR：超节点创建失败；</li> <li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li> <li>• TERMINATING：资源释放中；</li> <li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li> </ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| servers  | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <p><b>参数解释：</b>超节点子节点实例列表。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数        | 参数类型 | 描述                                                |
|-----------|------|---------------------------------------------------|
| update_at | Long | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 23-210 ServerResponse

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^{1,128}\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                         | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <b>ServerHpsInfo</b><br>object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                         | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-211 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-212 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接 Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                      |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                |

表 23-213 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接 Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                            |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接 Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-214 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-215 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                                 |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                       |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                    |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS: 裸金属服务器</li><li>ECS: 弹性云服务器</li><li>HPS: 超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                           |

表 23-216 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400



表 23-217 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-218 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-219 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-220 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-221 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-222 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-223 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-224 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at" : 1731055875839,
 "hps_cluster_id" : "42669b79-da2f-4482-ad40-22f50442c9e7",
 "hps_id" : "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id" : "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name" : "lite server-hps",
 "order_id" : "CS2411081650G9B6Z",
 "servers" : [{
 "charging_mode" : "PRE_PAID",
 "cloud_server" : {
 "hps_id" : "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id" : "50208d41-749e-4bce-95a9-47a850925d4e",
 "type" : "HPS"
 },
 },
 "create_at" : 1731055875840,
```

```
"endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "10.1.0.98"
}],
"flavor": "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
"id": "278d70a9-2049-450a-bf6d-db02fe9f6634",
"image": {
 "image_id": "86496e41-87c4-4779-9007-4f8f5c2a208f"
},
"key_pair_name": "KeyPair-hps",
"name": "lite server-hps-1",
"order_id": "CS2411081650G9B6Z",
"server_hps": {
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps"
},
"status": "RUNNING",
"update_at": 1731209918651,
"vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
}],
"status": "ACTIVE",
"update_at": 1731209918651
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.21 删除 Lite Server 超节点实例 - DeleteHyperinstance

功能介绍

删除 Lite Server 超节点实例接口用于删除按需超节点实例同时移除处于 ERROR 状态的 Lite Server 超节点实例。该接口适用于以下场景：当超节点实例因创建失败、或其他原因进入 ERROR 状态；按需超节点实例，用户可以通过此接口删除指定的超节点实例。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有删除超节点实例的权限，且指定的超节点实例是按需且处于运行状态、或者处于 ERROR 状态。删除操作完成后，指定的超节点实例将被永久移除，相关资源也将被清理。若指定的超节点实例不存在、未处于 ERROR 状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}

表 23-225 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                       |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 参数解释：Lite Server 超节点ID。                                  |
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。<br>约束限制：获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 23-226 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-227 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点集群网络ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |
| hps_id         | String | <b>参数解释：</b> 超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。            |
| id             | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name           | String | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                   |
| order_id       | String | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                   |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                          | <b>参数解释：</b> 超节点实例状态。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 超节点子节点实例列表。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                |
| update_at | Long                                            | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 23-228 ServerResponse

| 参数            | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at     | Long                               | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| update_at     | Long                               | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                |
| charging_mode | String                             | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需模式</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server  | <a href="#">CloudServer</a> object | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                                    |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                        |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                           |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                          |
| category   | String                                        | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-229 CloudServer

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |



| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。   |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-230 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                         |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                   |

表 23-231 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri         | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 23-232 ServerVolume

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ROOT：系统盘</li><li>DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_type | String | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-233 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 参数解释：服务器镜像状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul> |

表 23-234 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                           |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | 参数解释：Lite Server超节点实例id。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | 参数解释：Lite Server超节点名称。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400

表 23-235 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-236 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-237 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-238 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-239 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-240 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-241 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-242 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                        |
|-----------|--------|---------------------------|
| error_msg | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。 |

请求示例

DELETE https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at" : 1731055875839,
 "hps_cluster_id" : "42669b79-da2f-4482-ad40-22f50442c9e7",
 "hps_id" : "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id" : "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name" : "lite server-hps",
 "order_id" : "CS2411081650G9B6Z",
 "servers" : [],
 "status" : "TERMINATING",
 "update_at" : 1731209918651
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.22 重启 Lite Server 实例 - RebootDevServer

功能介绍

重启 Lite Server 实例接口用于重启正在运行的 Lite Server 实例。该接口适用于以下场景：当用户需要重启实例以应用配置更改、解决运行问题或进行系统维护时，可以通过此接口重启指定的 Lite Server 实例。使用该接口的前提条件是 Lite Server 实例已创建且处于运行状态，用户具有重启实例的权限。重启操作完成后， Lite Server 实例将重

新启动并进入运行状态，用户可以继续使用实例提供的服务。若 Lite Server 实例不存在、已处于停止状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/reboot

表 23-243 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | 参数解释：Lite Server 实例 ID。<br>约束限制：不涉及。取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。默认取值：不涉及。 |
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目 ID。<br>约束限制：获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a> 。取值范围：不涉及。默认取值：不涉及。                                                                |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-244 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-245 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^[1,128]\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |



| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-246 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-247 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-248 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-249 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-250 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-251 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400

表 23-252 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-253 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-254 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-255 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-256 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-257 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-258 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-259 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "category": "HPS",
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "d4837700-0fb9-4597-93aa-5d43919e470e",
 "id": "2e83f8d5-f0b4-4cd8-b02d-0de0b3be0b43",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1733379035379,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "10.1.0.0"
 }],
 "flavor": "kat3ne-8-800t.48xlarge.8.matrix",
}
```

```
{
 "id": "dab50b58-a5c9-4322-bc60-376ed45c0b80",
 "image": {
 "arch": "ARM",
 "image_id": "32c85a96-1627-4328-8825-58a68dd09a60",
 "name": "HCE_HPS",
 "server_type": "HPS"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-de42",
 "name": "lite server",
 "order_id": "CS2412051410VT1C8",
 "server_hps": {
 "id": "a2aaa100-d348-4830-9aca-3a8ccfb72021",
 "name": "lite server"
 },
 "status": "REBOOTING",
 "update_at": 1733385707806,
 "vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.23 启动 Lite Server 超节点服务器 - StartHyperinstance

功能介绍

启动 Lite Server 超节点服务器接口用于启动已创建但未运行的 Lite Server 超节点服务器。该接口适用于以下场景：当用户需要开始使用 Lite Server 超节点服务器进行开发或测试时，可以通过此接口启动指定的超节点服务器。使用该接口的前提条件是 Lite Server 超节点服务器已创建且处于停止状态，用户具有启动超节点服务器的权限。启动操作完成后，超节点服务器将进入运行状态，用户可以访问和使用服务器提供的服务。若 Lite Server 超节点服务器不存在、已处于运行状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。



授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/start

表 23-260 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                          |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。 <b>约束限制：</b> 不涉及。 <b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 <b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。 <b>取值范围：</b> 不涉及。 <b>默认取值：</b> 不涉及。                                |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-261 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-262 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点集群网络ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |
| hps_id         | String | <b>参数解释：</b> 超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。            |
| id             | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name           | String | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                   |
| order_id       | String | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                   |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                          | <p><b>参数解释：</b>超节点实例状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <p><b>参数解释：</b>超节点子节点实例列表。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| update_at | Long                                            | <p><b>参数解释：</b>创建时间。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 23-263 ServerResponse

| 参数            | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at     | Long                               | <p><b>参数解释：</b>创建时间。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                 |
| update_at     | Long                               | <p><b>参数解释：</b>更新时间。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                 |
| charging_mode | String                             | <p><b>参数解释：</b>计费模式。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需模式</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server  | <a href="#">CloudServer</a> object | <p><b>参数解释：</b>云服务信息。</p>                                                                                                                                        |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                        |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                           |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                          |
| category   | String                                        | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-264 CloudServer

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。   |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-265 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                         |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                   |

表 23-266 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri         | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 23-267 ServerVolume

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ROOT：系统盘</li><li>DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_type | String | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-268 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |



| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul> |

表 23-269 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/start

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at": 1737100086697,
 "hps_cluster_id": "6fba954e-0d5e-4abf-9d54-f344d1de4eaa",
 "hps_id": "451163c7-1f69-45e3-b6fa-b0dbee766767",
 "id": "b41f61ed-fc38-4a84-a65c-35dae14acbc0",
 "name": "lite server-hps-60b2",
 "order_id": "CS2501171547LQEI9",
 "servers": [{
 "category": "HPS",
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "451163c7-1f69-45e3-b6fa-b0dbee766767",
 "id": "5ed6f141-4872-481b-b917-16b6c7b9366c",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1737100086698,
 "endpoints": [{
 "uri": "10.1.0.76"
 }],
 "flavor": "kat3ne-16.96xlarge.8.800t.matrix-kf",
 "id": "be6c8c8a-0322-4e90-9f51-f3639462aa87",
 "image": {
 "image_id": "59e58c02-8c52-42eb-87a9-3eb0a14d3343"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-de42",
 "name": "lite server-hps-60b2-2",
 "order_id": "CS2501171547LQEI9",
```

```
"server_hps": {
 "id": "b41f61ed-fc38-4a84-a65c-35dae14acbc0",
 "name": "lite server-hps-60b2"
},
"status": "STARTING",
"subnet_id": "018a995b-29af-4140-b396-939d9c80a92b",
"update_at": 1737342598459,
"vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
}, {
 "category": "HPS",
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "451163c7-1f69-45e3-b6fa-b0dbee766767",
 "id": "cb8f5e9d-85b0-4cd7-ad30-cd06f05f5869",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1737100086697,
 "endpoints": [{
 "uri": "10.1.0.64"
 }],
 "flavor": "kat3ne-16.96xlarge.8.800t.matrix-kf",
 "id": "24988d23-a7d9-4210-bba4-e945a4c2cf28",
 "image": {
 "image_id": "59e58c02-8c52-42eb-87a9-3eb0a14d3343"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-de42",
 "name": "lite server-hps-60b2-1",
 "order_id": "CS2501171547LQEI9",
 "server_hps": {
 "id": "b41f61ed-fc38-4a84-a65c-35dae14acbc0",
 "name": "lite server-hps-60b2"
 },
 "status": "STARTING",
 "subnet_id": "018a995b-29af-4140-b396-939d9c80a92b",
 "update_at": 1737193168118,
 "vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
}],
"status": "ACTIVE",
"update_at": 1737185971586
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.24 停止 Lite Server 超节点服务器 - StopHyperinstance

功能介绍

停止 Lite Server 超节点服务器接口用于停止正在运行的 Lite Server 超节点服务器。该接口适用于以下场景：当用户需要暂停使用 Lite Server 超节点服务器，以节省资源或进行维护时，可以通过此接口停止指定的超节点服务器。使用该接口的前提条件是 Lite Server 超节点服务器已创建且处于运行状态或者停止失败状态，用户具有停止超节点服务器的权限。停止操作完成后，超节点服务器将进入停止状态，不再提供服务。若

Lite Server超节点服务器不存在、已处于停止状态或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

PUT /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/stop

表 23-270 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-271 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-272 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | 参数解释：超节点集群网络ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>默认取值：不涉及。        |
| hps_id         | String | 参数解释：超节点ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>默认取值：不涉及。            |
| id             | String | 参数解释：Lite Server超节点ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>默认取值：不涉及。 |
| name           | String | 参数解释：实例名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                 |
| order_id       | String | 参数解释：订单ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                   |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                          | <p><b>参数解释：</b>超节点实例状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <p><b>参数解释：</b>超节点子节点实例列表。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| update_at | Long                                            | <p><b>参数解释：</b>创建时间。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

表 23-273 ServerResponse

| 参数            | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at     | Long                               | <p><b>参数解释：</b>创建时间。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                 |
| update_at     | Long                               | <p><b>参数解释：</b>更新时间。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                                                 |
| charging_mode | String                             | <p><b>参数解释：</b>计费模式。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>• POST_PAID：按需模式</li><li>• PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server  | <a href="#">CloudServer</a> object | <p><b>参数解释：</b>云服务信息。</p>                                                                                                                                        |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id     | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                        |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                           |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                          |
| category   | String                                        | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-274 CloudServer

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。   |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-275 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |



表 23-276 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri         | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                               |

表 23-277 ServerVolume

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                  |
| type | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ROOT：系统盘</li><li>DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_type | String | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-278 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ARM</li><li>• X86</li></ul>                                |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                          |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul> |

表 23-279 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

POST https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/stop

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at": 1737100086697,
 "hps_cluster_id": "6fba954e-0d5e-4abf-9d54-f344d1de4eaa",
 "hps_id": "451163c7-1f69-45e3-b6fa-b0dbee766767",
 "id": "b41f61ed-fc38-4a84-a65c-35dae14acbc0",
 "name": "lite server-hps-60b2",
 "order_id": "CS2501171547LQEI9",
 "servers": [{
 "category": "HPS",
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "451163c7-1f69-45e3-b6fa-b0dbee766767",
 "id": "5ed6f141-4872-481b-b917-16b6c7b9366c",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1737100086698,
 "endpoints": [{
 "uri": "10.1.0.76"
 }],
 "flavor": "kat3ne-16.96xlarge.8.800t.matrix-kf",
 "id": "be6c8c8a-0322-4e90-9f51-f3639462aa87",
 "image": {
 "image_id": "59e58c02-8c52-42eb-87a9-3eb0a14d3343"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-de42",
 "name": "lite server-hps-60b2-2",
 "order_id": "CS2501171547LQEI9",
```

```
"server_hps" : {
 "id" : "b41f61ed-fc38-4a84-a65c-35dae14acbc0",
 "name" : "lite server-hps-60b2"
},
"status" : "STOPPING",
"subnet_id" : "018a995b-29af-4140-b396-939d9c80a92b",
"update_at" : 1737342598459,
"vpc_id" : "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
}, {
 "category" : "HPS",
 "charging_mode" : "PRE_PAID",
 "cloud_server" : {
 "hps_id" : "451163c7-1f69-45e3-b6fa-b0dbee766767",
 "id" : "cb8f5e9d-85b0-4cd7-ad30-cd06f05f5869",
 "type" : "HPS"
 },
 "create_at" : 1737100086697,
 "endpoints" : [{
 "uri" : "10.1.0.64"
 }],
 "flavor" : "kat3ne-16.96xlarge.8.800t.matrix-kf",
 "id" : "24988d23-a7d9-4210-bba4-e945a4c2cf28",
 "image" : {
 "image_id" : "59e58c02-8c52-42eb-87a9-3eb0a14d3343"
 },
 "key_pair_name" : "KeyPair-de42",
 "name" : "lite server-hps-60b2-1",
 "order_id" : "CS2501171547LQEI9",
 "server_hps" : {
 "id" : "b41f61ed-fc38-4a84-a65c-35dae14acbc0",
 "name" : "lite server-hps-60b2"
 },
 "status" : "STOPPING",
 "subnet_id" : "018a995b-29af-4140-b396-939d9c80a92b",
 "update_at" : 1737193168118,
 "vpc_id" : "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
}],
"status" : "ACTIVE",
"update_at" : 1737185971586
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.25 Lite Server 服务器挂载磁盘 - AttachDevServerVolume

功能介绍

Lite Server服务器挂载磁盘接口用于将额外的磁盘挂载到Lite Server服务器上。该接口适用于以下场景：当用户需要扩展Lite Server服务器的存储空间以满足更大的数据存储需求时，可以通过此接口将指定的磁盘挂载到服务器上。使用该接口的前提条件是

Lite Server服务器已创建且处于运行状态、或者停止状态，用户具有挂载磁盘的权限，且指定的磁盘已存在且未被其他服务器使用。挂载操作完成后，磁盘将成功挂载到Lite Server服务器上，用户可以访问和使用新增的存储空间。若Lite Server服务器不存在、指定的磁盘不存在或已被使用，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

仅限A3。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/attachvolume

表 23-280 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。</p> <p><b>约束限制：</b> 不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                 |

请求参数

表 23-281 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                             |
|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volume_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>待挂载磁盘的磁盘 ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

响应参数

状态码：200

表 23-282 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-283 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operation_id     | String | <p><b>参数解释：</b>操作ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                            |
| operation_status | String | <p><b>参数解释：</b>操作状态。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>pending 等待处理</li><li>running 运行中</li><li>success 成功</li><li>failed 失败</li></ul> |
| operation_type   | String | <p><b>参数解释：</b>操作类型。</p> <p><b>取值范围：</b>node_attach_volume</p>                                                                                                     |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/attachvolume
```

```
{
 "volume_id": "1e79eff7-c02b-4dfd-a0d6-f76c90d9b4e0"
}
```

### 响应示例

状态码：200

OK。

```
{
 "operation_id": "b894b879-a3c0-49ee-b5cb-92202b2794e2",
 "operation_status": "pending",
 "operation_type": "node_attach_volume"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.26 Lite Server 服务器卸载磁盘 - DetachDevServerVolume

### 功能介绍

Lite Server服务器卸载磁盘接口用于从Lite Server服务器上卸载已挂载的磁盘。该接口适用于以下场景：当用户需要释放存储资源或重新分配磁盘时，可以通过此接口卸载指定的磁盘。使用该接口的前提条件是Lite Server服务器已创建且处于运行状态、或者停止状态，用户具有卸载磁盘的权限，且指定的磁盘已挂载到服务器上。卸载操作完成后，磁盘将从Lite Server服务器上成功卸载，用户可以将其挂载到其他服务器或进行其他操作。若Lite Server服务器不存在、指定的磁盘未挂载到服务器上，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

仅限A3

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/detachvolume/{volume\_id}

表 23-284 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>约束限制：1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                             |
| id         | 是    | String | 参数解释：Lite Server实例ID。<br>约束限制： $^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}}$ 。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| volume_id  | 是    | String | 参数解释：要卸载的磁盘ID。<br>约束限制： $[a-fA-F0-9]\{8\}-[a-fA-F0-9]\{4\}-[a-fA-F0-9]\{4\}-[a-fA-F0-9]\{4\}-[a-fA-F0-9]\{12\}$ 。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。       |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-285 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                               |
|--------------|--------|----------------------------------|
| operation_id | String | 参数解释：操作ID。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。 |



| 参数               | 参数类型                                        | 描述                               |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| operation_status | String                                      | 参数解释：操作状态。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。 |
| operation_type   | String                                      | 参数解释：操作类型。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。 |
| operation_error  | <a href="#">ServerOperationError</a> object | 参数解释：错误信息。                       |

表 23-286 ServerOperationError

| 参数      | 参数类型   | 描述                                |
|---------|--------|-----------------------------------|
| code    | String | 参数解释：错误编码。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。  |
| message | String | 参数解释：错误信息。<br>取值范围：长度为[2,512]个字符。 |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK。

```
{ "operation_id": "UUID", "operation_status": "running", "operation_type": "node_detach_volume",}
```

状态码

| 状态码 | 描述  |
|-----|-----|
| 200 | OK。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.27 Lite Server 服务器绑定 EIP - BindDevServerPublicIP

### 功能介绍

Lite Server服务器绑定的EIP接口用于将弹性公网IP（EIP）绑定到Lite Server服务器上。该接口适用于以下场景：当用户需要为Lite Server服务器分配一个固定的公网IP地址，以便从外部网络访问服务器时，可以通过此接口将指定的EIP绑定到服务器上。使用该接口的前提条件是Lite Server服务器已创建且处于运行状态，用户具有绑定EIP的权限，且指定的EIP已存在且未被其他资源使用。绑定操作完成后，EIP将成功绑定到Lite Server服务器上，服务器可以通过该EIP从外部网络访问。若Lite Server服务器不存在、已处于停止状态、指定的EIP不存在或已被使用，或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

仅限A3。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/publicips

表 23-287 路径参数

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                              |
|----|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-288 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                      |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| public_ip_id | 否    | String | <b>参数解释：</b> EIP的ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-289 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-290 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                       |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| public_ips | Array of <a href="#">ServerPublicIp</a> objects | <b>参数解释：</b> EIP相关信息的数组。 |

表 23-291 ServerPublicIp

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| id      | String | 参数解释：EIP的ID。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符。<br>默认取值：不涉及。            |
| address | String | 参数解释：EIP的IP地址。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符，标准IPv4地址。<br>默认取值：不涉及。 |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/publicips
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.28 查询已绑定的 EIP - ListDevServerPublicIP

功能介绍

查询已绑定的EIP接口用于获取已绑定到Lite Server服务器上的弹性公网IP（EIP）信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看Lite Server服务器上已绑定的EIP及其详细信息时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询EIP的权限，且指定的Lite Server服务器已存在。查询操作完成后，接口将返回已绑定到Lite Server服务器上的EIP的详细信息，包括EIP地址、绑定时间、状态等。若Lite Server服务器不存在、未绑定EIP或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

仅限A3。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/publicips

表 23-292 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server ID。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                       |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码：200

表 23-293 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-294 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                            | 描述               |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|
| public_ips | Array of <a href="#">ServerPublicIp</a> objects | 参数解释：EIP相关信息的数组。 |

表 23-295 ServerPublicIp

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| id      | String | 参数解释：EIP的ID。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符。<br>默认取值：不涉及。            |
| address | String | 参数解释：EIP的IP地址。<br>约束限制：必填。<br>取值范围：1 - 64字符，标准IPv4地址。<br>默认取值：不涉及。 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/{id}/publicips
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.29 查询规格列表 - ListDevServerFlavors

功能介绍

查询规格列表接口用于获取系统中所有可用的资源规格信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解可用的资源规格，以便在创建或调整Lite Server实例时选择合适

的配置时，可以通过此接口获取规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询规格的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的资源规格信息，包括规格ID、CPU、内存、存储等详细配置。若用户无权限操作或系统中没有可用的资源规格，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/flavors

表 23-296 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-297 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| server_type | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：资源类型为裸金属服务器</li><li>• ECS：资源类型为弹性云服务器</li><li>• HPS：资源类型为超节点服务器</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                            |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch          | 否    | String | <b>参数解释：</b> 规格的CPU架构。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86：CPU架构为X86</li><li>• ARM：CPU架构为ARM</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。         |
| charging_mode | 否    | String | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PRE_PAID：计费模式为包年/包月</li><li>• POST_PAID：计费模式为按需计费</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-298 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                          | 描述                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| current | Integer                                                       | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| data    | Array of <a href="#">ServerFlavorInstanceResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> Lite Server规格列表。                                  |
| pages   | Integer                                                       | <b>参数解释：</b> 总的页数。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| size    | Integer                                                       | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数    | 参数类型 | 描述                                     |
|-------|------|----------------------------------------|
| total | Long | 参数解释：总的记录数量。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 23-299 ServerFlavorinstanceResponse

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                             |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch              | String  | 参数解释：CPU架构。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• X86：CPU架构为X86</li><li>• ARM：CPU架构为ARM</li></ul> 默认取值：不涉及。            |
| availability_zone | String  | 参数解释：分区名。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                               |
| charging_mode     | String  | 参数解释：计费模式。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• PRE_PAID：计费模式为包年/包月</li><li>• POST_PAID：计费模式为按需计费</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| count             | Integer | 参数解释：数量。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                             |
| flavor            | String  | 参数解释：规格名称。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                           |
| flavor_type       | String  | 参数解释：规格类型。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                           |
| roce_num          | Integer | 参数解释：roce数量。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                         |

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                         |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| server_type   | String  | 参数解释：服务类型。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：资源类型为裸金属服务器</li><li>ECS：资源类型为弹性云服务器</li><li>HPS：资源类型为超节点服务器</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| sku_code      | String  | 参数解释：计费码。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                        |
| specification | String  | 参数解释：规格详情。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                       |
| status        | String  | 参数解释：状态。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                         |
| is_sold_out   | Boolean | 参数解释：是否售罄。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：已售罄</li><li>false：未售罄</li></ul> 默认取值：false。                                    |

状态码：400

表 23-300 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-301 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-302 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-303 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/flavors
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | Accepted |

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.30 查询资源规格列表 - ListDevServerResourceflavors

功能介绍

查询资源规格列表接口用于获取可用的资源规格信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解可用的资源规格，以便在创建或调整Lite Server实例时选择合适的配置时，可以通过此接口获取资源规格列表。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询资源规格的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的资源规格信息，包括规格ID、CPU、内存、存储等详细配置。若用户无权限操作或系统中没有可用的资源规格，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/resource-flavors

表 23-304 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-305 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| server_type   | 否    | String | <b>参数解释：</b> 服务类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：资源类型为裸金属服务器</li><li>• ECS：资源类型为弹性云服务器</li><li>• HPS：资源类型为超节点服务器</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| arch          | 否    | String | <b>参数解释：</b> 规格的CPU架构。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86：CPU架构为X86</li><li>• ARM：CPU架构为ARM</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                           |
| charging_mode | 否    | String | <b>参数解释：</b> 规格的CPU架构。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86：CPU架构为X86</li><li>• ARM：CPU架构为ARM</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                           |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-306 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                                  | 描述                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| current | Integer                                                               | 参数解释：当前页数。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。          |
| data    | Array of <a href="#">ServerResourceFlavorInstanceResponse</a> objects | 参数解释：DevServer规格列表。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pages   | Integer                                                               | 参数解释：总的页数。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。          |
| size    | Integer                                                               | 参数解释：每一页的数量。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。        |
| total   | Long                                                                  | 参数解释：总的记录数量。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。        |

表 23-307 ServerResourceFlavorInstanceResponse

| 参数            | 参数类型   | 描述                                       |
|---------------|--------|------------------------------------------|
| flavor        | String | 参数解释：IAAS规格名称。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| specification | String | 参数解释：规格对应配置。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| arch          | String | 参数解释：云服务器架构。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| server_type   | String | 参数解释：云服务器类型。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |

| 参数                 | 参数类型                                                      | 描述                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| sku_code           | String                                                    | 参数解释：规格计费编码。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。    |
| charging_mode      | String                                                    | 参数解释：计费模式。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。      |
| roce_num           | Integer                                                   | 参数解释：网卡数量。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。      |
| count              | Integer                                                   | 参数解释：超节点实例节点数。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。  |
| status             | String                                                    | 参数解释：服务器规格状态。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| server_flavors     | Array of <a href="#">ServerFlavorInfo</a> objects         | 参数解释：超节点扩容可用规格。<br>约束限制：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| flavor_type        | String                                                    | 使用的算力卡类型                                  |
| availability_zones | Array of <a href="#">AvailabilityZoneResponse</a> objects | 包含可用区及对应售罄情况                              |

表 23-308 ServerFlavorInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述      |
|------|--------|---------|
| name | String | 服务器规格名称 |

表 23-309 AvailabilityZoneResponse

| 参数          | 参数类型    | 描述       |
|-------------|---------|----------|
| id          | String  | 可用区id    |
| is_sold_out | Boolean | 对应规格售罄情况 |

状态码：400

表 23-310 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-311 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-312 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-313 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |



请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/resource-flavors
```

响应示例

状态码：200

Accepted

```
{
 "current" : 1,
 "data" : [{
 "arch" : "ARM",
 "availability_zones" : [{
 "id" : "cn-north-7c",
 "is_sold_out" : false
 }, {
 "id" : "cn-north-7b",
 "is_sold_out" : false
 }, {
 "id" : "cn-north-7a",
 "is_sold_out" : false
 }],
 "charging_mode" : "COMMON",
 "count" : 1,
 "flavor" : "modelarts.bm.npu.arm.8snt9b3.d.physical",
 "flavor_type" : "ASCEND_SNT9B",
 "roce_num" : 8,
 "server_flavors" : [{
 "name" : "kat2e.48xlarge.8.376t.physical"
 }, {
 "name" : "kat2e.48xlarge.8.400t.physical"
 }],
 "server_type" : "ECS",
 "sku_code" : "modelarts.vm.cpu.2u.d",
 "specification" : "8*Snt9b3|8*64GB|192vcpus|768GiB"
 }],
 "pages" : 1,
 "size" : 1,
 "total" : 1
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | Accepted              |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.31 创建 RoCE 网络 - CreateRoceNetwork

### 功能介绍

创建RoCE网络接口用于在系统中创建一个新的RoCE网络。该接口适用于以下场景：当用户需要为高性能计算或低延迟应用创建专用的RoCE网络时，可以通过此接口创建并配置RoCE网络。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有创建RoCE网络的权限，且系统中已配置了必要的网络资源。创建操作完成后，将生成一个新的RoCE网络，并返回网络的详细信息，包括网络ID、子网信息、配置参数等。若用户无权限操作、系统中缺少必要的网络资源或网络配置参数无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/networks

表 23-314 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-315 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| network_type     | 否    | String | 参数解释：RoCE网络类型。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• vxlan_roce</li><li>• roce_v2</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| physical_network | 否    | String | 参数解释：物理网络名称。<br>约束限制：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                       |

响应参数

状态码：200

表 23-316 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                     | 描述           |
|---------|------------------------------------------|--------------|
| network | <a href="#">ServerRoceNetwork</a> object | 参数解释：网络详细信息。 |

表 23-317 ServerRoceNetwork

| 参数         | 参数类型   | 描述                          |
|------------|--------|-----------------------------|
| id         | String | 参数解释：RoCE网络id。<br>取值范围：不涉及。 |
| name       | String | 参数解释：RoCE网络名称。<br>取值范围：不涉及。 |
| project_id | String | 参数解释：项目ID。<br>取值范围：不涉及。     |
| status     | String | 参数解释：状态。<br>参数解释：不涉及。       |

| 参数                        | 参数类型   | 描述                          |
|---------------------------|--------|-----------------------------|
| tenant_id                 | String | 参数解释：租户id。<br>取值范围：不涉及。     |
| subnets                   | String | 参数解释：子网。<br>取值范围：不涉及。       |
| provider:network_type     | String | 参数解释：RoCE网络类型。<br>取值范围：不涉及。 |
| provider:physical_network | String | 参数解释：实际物理网络。<br>取值范围：不涉及。   |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/networks

{
 "network_type": "vxlan_roce",
 "physical_network": "roce_pod101"
}
```

响应示例

状态码：200

参数解释：网络详细信息。

```
{
 "network": {
 "id": "11111cfe-7234-4105-8307-0f7eb8a0244c",
 "name": "lite server_roce_pod101_0b15",
 "project_id": "11111583c880d2362fd1c012d7bb14bf",
 "provider:network_type": "vxlan_roce",
 "provider:physical_network": "roce_pod101",
 "status": "ACTIVE",
 "tenant_id": "11111583c880d2362fd1c012d7bb14bf",
 "subnets": "[\"11111d19-8a52-417e-9fef-aa88e68ac4a5\"]"
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 参数解释：网络详细信息。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.32 查询租户 Lite Server 列表 - ListAllDevServers

### 功能介绍

查询租户 Lite Server 列表接口用于获取指定租户的所有 Lite Server 实例信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看其租户下所有 Lite Server 实例的详细信息，以便进行管理和监控时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询租户 Lite Server 列表的权限。查询操作完成后，接口将返回租户下所有 Lite Server 实例的详细信息，包括实例 ID、名称、状态、资源配置等。若用户无权限操作或租户下没有 Lite Server 实例，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/all

表 23-318 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目 ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64 字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 23-319 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| current | Integer                                         | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：1 - 2097152                                                        |
| data    | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | 参数解释：Lite Server实例列表。                                                                 |
| pages   | Integer                                         | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：1 - 2097152                                                        |
| size    | Integer                                         | 参数解释：每一页的数量。设置查询时每页返回的最大实例数量，此值将直接影响到返回数据的量。调整此值可以优化查询性能或提高单次请求的信息量。<br>取值范围：1 - 1024 |
| total   | Long                                            | 参数解释：总的记录数量。表示当前查询条件下，满足条件的实例总数。此字段用于用户了解数据的整体规模。<br>取值范围：1 - 2147483647              |

表 23-320 ServerResponse

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | <a href="#">CloudServer</a> object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of <a href="#">Endpoints</a> objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围： $\wedge\{1,128\}\$$ 。                                                                                       |

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| key_pair_name | String | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| name          | String | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| order_id      | String | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status        | String | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id        | String | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数         | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| endpoints  | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | 参数解释：服务器私有IP信息。                                                                                                                 |
| volumes    | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | 参数解释：挂载硬盘信息。                                                                                                                    |
| image      | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | 参数解释：服务器镜像信息。                                                                                                                   |
| category   | String                                        | 参数解释：服务器归属类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object          | 参数解释：服务器归属超节点信息。                                                                                                                |
| subnet_id  | String                                        | 参数解释：实例所在子网的ID。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。              |

表 23-321 CloudServer

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                     |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id     | String | 参数解释：服务器资源id，或超节点子节点id。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。             |
| type   | String | 参数解释：Lite Server服务器类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id | String | 参数解释：服务器所属的超节点资源id。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。                 |



| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-322 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-323 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ssh_keys | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                               |
| service  | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>• SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| uri      | String           | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                   |

表 23-324 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| evs_id | String | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |

表 23-325 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-326 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | 参数解释： Lite Server超节点实例id。<br>取值范围： ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | 参数解释： Lite Server超节点名称。<br>取值范围： ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

无

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "current" : 0,
 "data" : [{
 "charging_mode" : "POST_PAID",
 "cloud_server" : {
 "id" : "eb8b4e32-afc9-4f71-8372-1f55f3d7ab28",
 "type" : "ECS"
 },
 "create_at" : 1699352013484,
 "endpoints" : [{
 "service" : "SSH",
 "uri" : "192.168.0.23"
 }],
 "flavor" : "Si2.large.4",
 "id" : "c65c4f27-f791-452b-9098-a2726fa2e922",
 "image" : {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name" : "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type" : "ECS"
 },
 "name" : "EI-evs-01",
 "status" : "RUNNING",
 "update_at" : 1699352058465,
 "vpc_id" : "05982b48-a70f-43a1-a2b0-1fe36a236172"
 }, {
 "charging_mode" : "POST_PAID",
 "cloud_server" : {
 "type" : "ECS"
 },
 "create_at" : 1699348284990,
 "flavor" : "Si2.large.4",
 "id" : "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image" : {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name" : "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type" : "ECS"
 },
 "name" : "EI-evs-1107",
```

```
"status": "CREATING",
"update_at": 1699348285077
}],
"pages": 1,
"size": 2,
"total": 2
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.33 查询 Lite Server 镜像详情 - GetDevServerImage

### 功能介绍

查询 Lite Server 镜像详情接口用于获取指定 Lite Server 镜像的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解某个 Lite Server 镜像的具体配置和属性，以便在创建或调整 Lite Server 实例时选择合适的镜像时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询镜像详情的权限，且指定的镜像已存在。查询操作完成后，接口将返回指定 Lite Server 镜像的详细信息，包括镜像 ID、名称、操作系统、版本、创建时间等。若用户无权限操作、指定的镜像不存在或镜像 ID 无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/images/{id}

表 23-327 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 镜像ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                    |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-328 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch     | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>           |
| image_id | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name     | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。              |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ACTIVE</li><li>• INACTIVE</li></ul>                          |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/images/{id}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 200 | <b>参数解释：</b> 镜像详情。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.34 查询 Lite Server 镜像列表 - ListDevServerImages

功能介绍

查询Lite Server镜像列表接口用于获取系统中所有可用的Lite Server镜像信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解可用的Lite Server镜像，以便在创建或调整Lite Server实例时选择合适的镜像时，可以通过此接口获取镜像列表。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询镜像列表的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的Lite Server镜像信息，包括镜像ID、名称、架构类型等。若用户无权限操作或系统中没有可用的镜像，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

- 账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。
- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
  - 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/images

表 23-329 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 23-330 Query 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| server_type          | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>server_type。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS</li><li>• ECS</li><li>• HPS</li></ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| resource_flavor_name | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>MA规格名称。</p> <p><b>约束限制：</b>^{1,128}\$。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                             |

请求参数

无

响应参数

状态码：200



表 23-331 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                 | 描述                        |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| current | Integer                                              | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：不涉及。   |
| data    | Array of <a href="#">ServerImageResponse</a> objects | 参数解释：Lite Server镜像列表。     |
| pages   | Integer                                              | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：不涉及。   |
| size    | Integer                                              | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| total   | Long                                                 | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 23-332 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                    |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | 参数解释：服务器镜像架构类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | 参数解释：服务器镜像ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                     |
| name        | String | 参数解释：服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：1 - 256字符<br>默认取值：不涉及。                                                  |
| server_type | String | 参数解释：服务器类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                            |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul> |

请求示例

GET http://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/images

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current" : 1,
 "data" : [{
 "arch" : "ARM",
 "image_id" : "d7811cdb-b0c6-44fe-9931-1f3b2b6ef477",
 "name" : "ModelArts_Lite Server-Euler2.8_aarch64_CPU-20220913175531",
 "server_type" : "ECS",
 "status" : "ACTIVE"
 }, {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "83f4aa72-53ec-4806-85b5-3f84082ba964",
 "name" : "ModelArts_Lite Server-custom_x86_64_NPU-20230207093857",
 "server_type" : "ECS",
 "status" : "ACTIVE"
 }],
 "pages" : 1,
 "size" : 2,
 "total" : 21
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.35 查询租户 Hyperinstance 列表 - ListAllHyperinstances

### 功能介绍

查询租户Hyperinstance列表接口用于获取指定租户的所有Hyperinstance实例信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看其租户下所有Hyperinstance实例的详细信息，以便进行管理和监控时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询租户Hyperinstance列表的权限。查询操作完成后，接口将返回租户下所有Hyperinstance实例的详细信息，包括实例ID、名称、状态、资源配置等。若用户无权限操作或租户下没有Hyperinstance实例，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/all

表 23-333 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码：200

表 23-334 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                         | 描述                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| current | Integer                                                      | 参数解释：当前页数。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。               |
| data    | Array of <a href="#">ServerHyperinstanceResponse</a> objects | 参数解释：Lite Server超节点实例列表。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pages   | Integer                                                      | 参数解释：总的页数。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。               |
| size    | Integer                                                      | 参数解释：每一页的数量。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。             |
| total   | Long                                                         | 参数解释：总的记录数量。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。             |

表 23-335 ServerHyperinstanceResponse

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                            |
| hps_cluster_id | String | 参数解释：超节点集群网络ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。<br>默认取值：不涉及。 |

| 参数       | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hps_id   | String                                          | <p><b>参数解释：</b>超节点ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                         |
| id       | String                                          | <p><b>参数解释：</b>Lite Server超节点ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                              |
| name     | String                                          | <p><b>参数解释：</b>实例名称。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| order_id | String                                          | <p><b>参数解释：</b>订单ID。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| status   | String                                          | <p><b>参数解释：</b>超节点实例状态。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li> <li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li> <li>• ERROR：超节点创建失败；</li> <li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li> <li>• TERMINATING：资源释放中；</li> <li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li> </ul> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| servers  | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <p><b>参数解释：</b>超节点子节点实例列表。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数        | 参数类型 | 描述                                                |
|-----------|------|---------------------------------------------------|
| update_at | Long | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

表 23-336 ServerResponse

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围：^{1,128}\$。                                                                                                  |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                    |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                          |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-337 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |



表 23-338 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-339 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-340 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-341 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-342 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/all
```

## 响应示例

**状态码：200**

**参数解释：**超节点列表。

```
{
 "current": 0,
 "data": [{
 "create_at": 1731055875839,
 "hps_cluster_id": "42669b79-da2f-4482-ad40-22f50442c9e7",
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "servers": [{
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "50208d41-749e-4bce-95a9-47a850925d4e",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1731055875840,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "10.1.0.98"
 }],
 "flavor": "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "id": "278d70a9-2049-450a-bf6d-db02fe9f6634",
 "image": {
 "image_id": "86496e41-87c4-4779-9007-4f8f5c2a208f"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-hps",
 "name": "lite server-hps-1",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "server_hps": {
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps"
 },
 "status": "RUNNING",
 "update_at": 1731209918651,
 "vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
 }],
 "status": "ACTIVE",
 "update_at": 1731209918651
 }],
 "pages": 1,
 "size": 10,
 "total": 1
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 200 | <b>参数解释：</b> 超节点列表。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.36 扩容 Lite Server 超节点 - ScaleUpHyperinstance

### 功能介绍

扩容 Lite Server 超节点接口用于增加 Lite Server 超节点的资源容量。该接口适用于以下场景：当用户需要提升 Lite Server 超节点的性能，以支持更多的负载或更大的数据处理需求时，可以通过此接口进行扩容。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有扩容超节点的权限，且指定的超节点已存在且处于运行状态。扩容操作完成后，超节点的资源容量将根据指定的规格进行调整，用户可以立即使用增加的资源。若用户无权限操作、指定的超节点不存在、超节点已处于最大容量或指定的扩容规格无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/live-scale-up

表 23-343 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Lite Server 超节点 ID。</p> <p><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> 用户项目 ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b> 1 - 64 字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                               |

请求参数

表 23-344 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                       |
|-------------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor      | 是    | String                              | <b>参数解释：</b> 服务器规格名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为1至128个字符，只能包含字母和数字及点。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| root_volume | 否    | <b>EvsVolume</b><br>object          | <b>参数解释：</b> 新扩容的服务器系统盘信息。                                                                               |
| data_volume | 否    | <b>ServerDataV<br/>olume</b> object | <b>参数解释：</b> 新扩容的服务器数据盘信息。                                                                               |
| image_id    | 是    | String                              | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 长度为36个字符，符合UUID格式。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。       |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| userdata      | 否    | String | <p><b>参数解释：</b></p> <p>创建云服务器过程中待注入实例自定义数据。支持注入文本、文本文件。</p> <p>示例：</p> <p>base64编码前：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>#!/bin/bash echo user_test &gt; /home/user.txt</pre> <p>base64编码后：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>IyEvYmluL2Jhc2gKZWNoYyB1c2VyX3Rlc3QgPiAvaG9tZS91c2VyLnR4dA==</pre> <p>了解更多实例自定义数据注入请参考<a href="#">用户数据注入</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>user_data的值为base64编码之后的内容。</li><li>注入内容（编码之前的内容）最大长度为32K。</li></ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p>用户需明确user_data的使用效果，可能产生的影响和风险由用户自行承担。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| key_pair_name | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>服务器登录密钥对名称。admin_pass和key_pair_name必须二选一。注意超节点扩容仅支持使用密钥对创建。</p> <p><b>约束限制：</b> admin_pass和key_pair_name不能同时存在。</p> <p><b>取值范围：</b> 长度为1至64个字符，只能包含字母、数字、中划线、下划线和点。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

表 23-345 EvsVolume

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | 否    | Integer | <b>参数解释：</b> 系统盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                        |
| type | 否    | String  | <b>参数解释：</b> 系统盘类型。表示系统盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-346 ServerDataVolume

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 数据盘大小。表示分配给数据盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 32768 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                       |
| type | 是    | String  | <b>参数解释：</b> 系统盘类型。表示数据盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |



| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                |
|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| count | 是    | Integer | <b>参数解释：</b> 数据盘个数。表示为实例分配的数据盘数量。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 8<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：200

表 23-347 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点集群网络ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |
| hps_id         | String | <b>参数解释：</b> 超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。            |
| id             | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name           | String | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[_-.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order_id  | String                                          | 参数解释：订单ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| status    | String                                          | 参数解释：超节点实例状态。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | 参数解释：超节点子节点实例列表。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| update_at | Long                                            | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 23-348 ServerResponse

| 参数        | 参数类型 | 描述                      |
|-----------|------|-------------------------|
| create_at | Long | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |
| update_at | Long | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charging_mode      | String                            | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | <b>CloudServer</b><br>object      | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                              |
| endpoints_response | Array of <b>Endpoints</b> objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                           |
| flavor             | String                            | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^.{1,128}\$。                                                                                                |
| id                 | String                            | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                   |
| key_pair_name      | String                            | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                      |
| name               | String                            | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| order_id           | String                            | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> ^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                         |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | ServerHpsInfo object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-349 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-350 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-351 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-352 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-353 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-354 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/live-scale-up
```



```
{
 "flavor": "kat3ne-32-800t.192xlarge.8.matrix",
 "image_id": "f4059eb4-c2f5-46a8-9b33-6cbcd5d3fc81",
 "key_pair_name": "KeyPair-42c4",
 "root_volume": {
 "size": 200,
 "type": "ESSD"
 }
}
```

响应示例

状态码：200

超节点详情

```
{
 "create_at": 1731055875839,
 "hps_cluster_id": "42669b79-da2f-4482-ad40-22f50442c9e7",
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "servers": [{
 "charging_mode": "PRE_PAID",
 "cloud_server": {
 "hps_id": "33806b62-1c7b-4781-8d2c-411a042b86b8",
 "id": "50208d41-749e-4bce-95a9-47a850925d4e",
 "type": "HPS"
 },
 "create_at": 1731055875840,
 "endpoints": [{
 "service": "SSH",
 "uri": "10.1.0.98"
 }],
 "flavor": "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "id": "278d70a9-2049-450a-bf6d-db02fe9f6634",
 "image": {
 "image_id": "86496e41-87c4-4779-9007-4f8f5c2a208f"
 },
 "key_pair_name": "KeyPair-hps",
 "name": "lite server-hps-1",
 "order_id": "CS2411081650G9B6Z",
 "server_hps": {
 "id": "b4beacb6-4380-448c-a218-daa82cf03f5d",
 "name": "lite server-hps"
 },
 "status": "RUNNING",
 "update_at": 1731209918651,
 "vpc_id": "7980ccf4-44d0-42cc-a844-42e035379a38"
 }],
 "status": "ACTIVE",
 "update_at": 1731209918651
}
```

状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 200 | 超节点详情 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.37 缩容 Lite Server 超节点 - ScaleDownHyperinstance

### 功能介绍

缩容 Lite Server 超节点接口用于减少 Lite Server 超节点的资源容量。该接口适用于以下场景：当用户需要降低 Lite Server 超节点的资源使用，以节省成本或优化资源分配时，可以通过此接口进行缩容。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有缩容超节点的权限，且指定的超节点已存在且处于运行状态。缩容操作完成后，超节点的资源容量将根据指定的规格进行调整，用户可以立即使用减少后的资源。若用户无权限操作、指定的超节点不存在、超节点已处于最小容量或指定的缩容规格无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/live-scale-down

表 23-355 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                     |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server 超节点 ID。<br><b>约束限制：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目 ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64 字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                              |

## 请求参数

表 23-356 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述     |
|-----------------|------|------------------|--------|
| id              | 否    | String           | 超节点ID  |
| flavor          | 否    | String           | 规格信息   |
| server_ids      | 否    | Array of strings | 扩容节点id |
| resource_flavor | 否    | String           | 资源规格信息 |

## 响应参数

状态码：200

表 23-357 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at      | Long   | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| hps_cluster_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点集群网络ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |
| hps_id         | String | <b>参数解释：</b> 超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。            |
| id             | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name      | String                                          | 参数解释：实例名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[_\.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                   |
| order_id  | String                                          | 参数解释：订单ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                      |
| status    | String                                          | 参数解释：超节点实例状态。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• PROVISIONING：超节点的创建请求已被接受，但是仍在创建过程中；</li><li>• ACTIVE：超节点处于活动状态，其资源可被使用；</li><li>• ERROR：超节点创建失败；</li><li>• REIMAGING：超节点切换操作系统中；</li><li>• TERMINATING：资源释放中；</li><li>• TERMINATED：超节点资源已经被释放，其资源不再可用。</li></ul> 默认取值：不涉及。 |
| servers   | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | 参数解释：超节点子节点实例列表。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| update_at | Long                                            | 参数解释：创建时间。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 23-358 ServerResponse

| 参数        | 参数类型 | 描述                      |
|-----------|------|-------------------------|
| create_at | Long | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| update_at          | Long                       | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                           |
| charging_mode      | String                     | 参数解释：计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | 参数解释：云服务信息。                                                                                                                       |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | 参数解释：实例私有IP信息。                                                                                                                    |
| flavor             | String                     | 参数解释：实例规格名称。<br>取值范围： $^{\wedge}\{1,128\}\$$ 。                                                                                    |
| id                 | String                     | 参数解释：实例ID。<br>取值范围： $^{\wedge}[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}\$$ 。              |
| key_pair_name      | String                     | 参数解释：密钥对名称。<br>取值范围： $^{\wedge}[_{.}a-zA-Z0-9]\{1,64\}\$$ 。                                                                       |
| name               | String                     | 参数解释：实例名称。<br>取值范围： $^{\wedge}[_{.}a-zA-Z0-9]\{1,64\}\$$ 。                                                                        |
| order_id           | String                     | 参数解释：订单ID。<br>取值范围： $^{\wedge}[a-zA-Z0-9]\{1,64\}\$$ 。                                                                            |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。</p> <p><b>取值范围：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <p><b>参数解释：</b>实例所在虚拟私有云ID。</p> <p><b>取值范围：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <p><b>参数解释：</b>服务器私有IP信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <p><b>参数解释：</b>挂载硬盘信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <p><b>参数解释：</b>服务器镜像信息。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-359 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-360 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-361 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |



| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-362 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-363 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-364 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/live-scale-down
```

```
{
 "flavor" : "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix-kf",
 "server_ids" : ["9099cc0b-1dcc-46d3-b5b4-8c1c4cf51de8", "7d93ab97-1b52-4b52-8b4d-9d692512ee81",
"00e91787-0989-4c99-9321-ea37784ed949"]
}
```

响应示例

状态码：200

缩容订单成功

```
{
 "order_id" : "CS12345678912345",
 "servers" : []
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 缩容订单成功 |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.38 查询 Operation 详情 - GetDevServerOperation

功能介绍

查询Operation详情接口用于获取指定Operation的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解某个Operation的具体执行情况和状态，以便进行故障排查或操作审计时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询Operation详情的权限，且指定的Operation已存在。查询操作完成后，接口将返回指定Operation的详细信息，包括Operation ID、操作类型、执行状态、开始时间、结束时间、操作结果等。若用户无权限操作、指定的Operation不存在或Operation ID无效，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/operation/{operation\_id}

表 23-365 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | 是    | String | 参数解释：Lite Server实例ID。<br>约束限制：^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| operation_id | 是    | String | 参数解释：Operation ID。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                                           |
| project_id   | 是    | String | 参数解释：用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br>约束限制：1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                               |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-366 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型   | 描述                               |
|------------------|--------|----------------------------------|
| operation_id     | String | 参数解释：操作ID。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。 |
| operation_status | String | 参数解释：操作状态。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。 |
| operation_type   | String | 参数解释：操作类型。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。 |

| 参数              | 参数类型                               | 描述         |
|-----------------|------------------------------------|------------|
| operation_error | <b>ServerOperationError</b> object | 参数解释：错误信息。 |

表 23-367 ServerOperationError

| 参数      | 参数类型   | 描述                                |
|---------|--------|-----------------------------------|
| code    | String | 参数解释：错误编码。<br>取值范围：长度为[8,36]个字符。  |
| message | String | 参数解释：错误信息。<br>取值范围：长度为[2,512]个字符。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/{id}/operation/{operation\_id}

响应示例

状态码：200

参数解释：Operation详情。

```
{
 "operation_id": "UUID",
 "operation_status": "running",
 "operation_type": "node_detach_volume"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 200 | 参数解释：Operation详情。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.39 查询 Lite Server 超节点扩缩容支持规格列表及容量测算 - GetScaleEvaluationsDevServer

功能介绍

查询Lite Server超节点扩缩容支持规格列表及容量测算接口用于获取Lite Server超节点支持的扩缩容规格列表，并进行容量测算。该接口适用于以下场景：当用户需要了解

Lite Server超节点支持的扩缩容选项，以便在调整超节点资源时选择合适的规格，并评估扩缩容后的资源需求时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点扩缩容规格的权限，且指定的超节点已存在。查询操作完成后，接口将返回支持的扩缩容规格列表及容量测算结果，包括规格ID、CPU、内存、存储等详细配置和扩缩容后的资源使用情况。若用户无权限操作、指定的超节点不存在或系统中没有可用的扩缩容规格，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/scale-evaluations

表 23-368 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> Lite Server超节点ID。</p> <p><b>约束限制：</b> <math>^{[0-9a-f]\{8\}-[0-9a-f]\{4\}-[1-5][0-9a-f]\{3\}-[89ab][0-9a-f]\{3\}-[0-9a-f]\{12\}}\$。</math></p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p> |
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b> 不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b> 不涉及。</p>                                                           |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-369 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                                   | 描述                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| evaluations | Array of <a href="#">ServerScaleEvaluation</a> objects | <b>参数解释：</b> 规格容量保有情况<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-370 ServerScaleEvaluation

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                 |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| is_sold_out     | Boolean | <b>参数解释：</b> 是否售罄。<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| flavor          | String  | <b>参数解释：</b> 规格信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。   |
| resource_flavor | String  | <b>参数解释：</b> 资源规格信息。<br><b>约束限制：</b> 不涉及<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求示例

GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/live-scale-up

响应示例

状态码：200

Accepted

```
{
 "evaluations": [{
 "is_sold_out": false,
 "flavor": "physical.xx.8765",
 "resource_flavor": "modelarts.bm.abc.arm.ei.d"
 }]
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | Accepted |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.40 查询超节点 hyperinstance-clusters 逻辑容量测算结果 - ListHyperinstanceClustersCapacity

### 功能介绍

查询超节点hyperinstance-clusters逻辑容量测算结果接口用于获取指定超节点集群的逻辑容量测算结果。该接口适用于以下场景：当用户需要了解超节点集群的资源使用情况和容量规划，以便进行资源管理和优化时，可以通过此接口获取逻辑容量测算结果。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询超节点集群逻辑容量的权限，且指定的超节点集群已存在。查询操作完成后，接口将返回指定超节点集群的逻辑容量测算结果，包括可用容量信息。若用户无权限操作、指定的超节点集群不存在或集群ID无效，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/hyperinstance/cluster-capacity-evaluations



表 23-371 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-372 请求 Body 参数

| 参数                        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                  |
|---------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| hyperinstance_cluster_ids | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 超节点集群ID列表。<br><b>约束限制：</b> 数组长度0-5，每个元素长度1-128字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| flavor                    | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 规格名称。<br><b>约束限制：</b> 长度1-65536个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。               |
| availability_zone         | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 可用区。<br><b>约束限制：</b> 长度1-65536个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                |
| resource_flavor           | 否    | String           | <b>参数解释：</b> 资源规格。<br><b>约束限制：</b> 长度1-65536个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。               |

响应参数

状态码：200

表 23-373 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                                      | 描述     |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| capacities | Array of <a href="#">ServerHpsClusterCapacity</a> objects | 容量信息列表 |

表 23-374 ServerHpsClusterCapacity

| 参数                         | 参数类型    | 描述                                               |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| flavor                     | String  | 参数解释：规格名称。<br>约束限制：长度1-65536个字符。<br>默认取值：不涉及。    |
| availability_zone          | String  | 参数解释：可用区ID。<br>约束限制：长度1-65536个字符。<br>默认取值：不涉及。   |
| hyperinstance_cluster_id   | String  | 参数解释：超节点集群ID。<br>约束限制：长度1-65536个字符。<br>默认取值：不涉及。 |
| hyperinstance_cluster_name | String  | 参数解释：超节点集群名称。<br>约束限制：长度1-65536个字符。<br>默认取值：不涉及。 |
| resource_flavor            | String  | 参数解释：资源规格。<br>约束限制：长度1-65536个字符。<br>默认取值：不涉及。    |
| is_sold_out                | Boolean | 参数解释：售罄状态。<br>约束限制：布尔值（true/false）。<br>默认取值：不涉及。 |

状态码：401

表 23-375 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-376 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 23-377 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/cluster-capacity-evaluations
{
 "hyperinstance_cluster_ids" : ["a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"],
 "flavor" : "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "availability_zone" : "cn-east-3a",
 "resource_flavor" : "gpu.8xlarge"
}
```

响应示例

状态码：200

参数解释：容量查询结果。

```
{
 "capacities" : [{
 "flavor" : "kat3ne-8.48xlarge.8.800t.matrix",
 "availability_zone" : "cn-east-3a",
 "hyperinstance_cluster_id" : "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
 "hyperinstance_cluster_name" : "production-cluster-1",
 "resource_flavor" : "gpu.8xlarge",
 "is_sold_out" : true
 }, {
 "flavor" : "kat3ne-16.96xlarge.16.1600t.matrix",
 "availability_zone" : "cn-east-3b",
 "hyperinstance_cluster_id" : "b2c3d4e5-f6a7-8901-bcde-f23456789012",
 "hyperinstance_cluster_name" : "production-cluster-2",
 "resource_flavor" : "gpu.16xlarge",
 "is_sold_out" : true
 }
]
```

```
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | <b>参数解释：</b> 容量查询结果。 |
| 401 | Unauthorized         |
| 403 | Forbidden            |
| 404 | Not Found            |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.41 查询实例的 Tor 信息 - GetTopologies

功能介绍

查询实例的Tor信息接口用于获取指定实例的Top-of-Rack（Tor）交换机相关信息。该接口适用于以下场景：当用户需要了解实例连接的Tor交换机的详细信息，以便进行网络配置时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户已登录并具有查询实例Tor信息的权限，且指定的实例已存在。查询操作完成后，接口将返回指定实例的Tor信息。若用户无权限操作、指定的实例不存在或实例未连接到Tor交换机，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/instance-physical-topologies

表 23-378 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 23-379 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id          | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>Lite Server实例ID。</p> <p><b>约束限制：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>      |
| resource_id | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>Lite Server实例对应的资源ID。</p> <p><b>约束限制：</b>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-380 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                           | 描述                           |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------|
| servers | Array of <a href="#">ServerPhyInfo</a> objects | <p><b>参数解释：</b>server列表。</p> |

表 23-381 ServerPhyInfo

| 参数            | 参数类型             | 描述                                              |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------|
| resource_id   | String           | 参数解释： Lite Server实例资源ID。<br>取值范围： 长度为[8,36]个字符。 |
| network_nodes | Array of strings | 参数解释： Tor信息。<br>取值范围： 多个ip信息， IPv4格式。           |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/instance-physical-topologies?
id=3efd3a22-41da-41c3-970d-5b670909acd1
```

响应示例

状态码： 200

参数解释： 查询实例的Tor信息响应体。

```
{
 "servers" : [{
 "resource_id" : "3efd3a22-41da-41c3-970d-5b670909acd1",
 "network_nodes" : ["11.172.213.11", "11.172.213.12"]
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                   |
|-----|----------------------|
| 200 | 参数解释： 查询实例的Tor信息响应体。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.42 批量操作 Lite Server 实例 - BatchDevServersAction

功能介绍

批量操作Lite Server实例接口用于对多个Lite Server实例进行统一操作，如启动、停止、重启或删除等。该接口适用于以下场景：当需要对多个Lite Server实例进行相同的操作，例如在维护期间批量停止实例、更新配置后批量重启实例或清理不再需要的实例时，用户可通过此接口高效地完成批量操作。使用该接口的前提条件是目标Lite Server实例已存在且用户具有相应的操作权限。操作完成后，所有指定的Lite Server实例将根据请求完成相应的状态变更或被移除，相关资源和配置也将被相应调整或清理。若目标Lite Server实例不存在、用户无权限操作或请求参数不正确，接口将返回相应的错误信息。

接口约束

暂无约束

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/action

表 23-382 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-383 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type         | 是    | String                                   | <b>参数解释：</b> 批量操作类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>START：批量启动Lite Server实例</li><li>STOP：批量停止Lite Server实例</li><li>REBOOT：批量重启Lite Server实例</li><li>CHANGEOS：批量切换Lite Server服务器操作系统镜像</li><li>REINSTALLOS：批量重装 Lite Server服务器操作系统镜像</li><li>DELETE：批量删除Lite Server实例</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| servers      | 是    | Array of BatchActionDevServerIds objects | <b>参数解释：</b> 批量操作Lite Server ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| extend_param | 否    | ServerOsRequest object                   | <b>参数解释：</b> 批量切换和重Lite Server服务器操作系统镜像配置参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 23-384 BatchActionDevServerIds

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server实例ID。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及<br><b>默认取值：</b> 不涉及 |



表 23-385 ServerOsRequest

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_pass    | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>用于登录服务器密码。注意弹性云服务器和裸金属服务器admin_pass和key_pair_name必须二选一，超节点不支持admin_pass。</p> <p><b>约束限制：</b>密码规则：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 长度为8至26个</li><li>• 至少包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号(!@%_-+=+[];./?)中的3种</li><li>• 不能与用户名或倒序的用户名相同</li><li>• 不能包含root或administrator及其逆序</li></ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及</p> |
| key_pair_name | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>服务器登录密钥对名称。注意admin_pass和key_pair_name必须二选一。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及</p>                                                                                                                                                                                                             |
| image_id      | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>镜像ID，切换操作系统场景，该参数必填。</p> <p><b>约束限制：</b>不涉及。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_data | 否    | String | <p><b>参数解释：</b></p> <p>创建云服务器过程中待注入实例自定义数据。支持注入文本、文本文件。</p> <p>示例：</p> <p>base64编码前：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>#!/bin/bash echo user_test &gt; /home/user.txt</pre> <p>base64编码后：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Linux服务器：</li></ul> <pre>IyEvYmluL2Jhc2gKZWNoYyB1c2VyX3Rlc3QgPiAvaG9tZS91c2VyLnR4dA==</pre> <p>了解更多实例自定义数据注入请参考<a href="#">用户数据注入</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>user_data的值为base64编码之后的内容。</li><li>注入内容（编码之前的内容）最大长度为32K。</li></ul> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p>用户需明确user_data的使用效果，可能产生的影响和风险由用户自行承担。</p> <p><b>约束限制：</b></p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

响应参数

状态码：200

表 23-386 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                                                      |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| current | Integer                                         | <p><b>参数解释：</b>当前页数。</p> <p><b>取值范围：</b>1 - 2097152</p> |
| data    | Array of <a href="#">ServerResponse</a> objects | <p><b>参数解释：</b>Lite Server实例列表。</p>                     |
| pages   | Integer                                         | <p><b>参数解释：</b>总的页数。</p> <p><b>取值范围：</b>1 - 2097152</p> |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                                                    |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size  | Integer | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。设置查询时每页返回的最大实例数量，此值将直接影响到返回数据的量。调整此值可以优化查询性能或提高单次请求的信息量。<br><b>取值范围：</b> 1 - 1024 |
| total | Long    | <b>参数解释：</b> 总的记录数量。表示当前查询条件下，满足条件的实例总数。此字段用于用户了解数据的整体规模。<br><b>取值范围：</b> 1 - 2147483647              |

表 23-387 ServerResponse

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_at          | Long                       | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| update_at          | Long                       | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                          |
| charging_mode      | String                     | <b>参数解释：</b> 计费模式。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>COMMON：同时支持包周期和按需</li><li>POST_PAID：按需模式</li><li>PRE_PAID：包周期</li></ul> |
| cloud_server       | CloudServer object         | <b>参数解释：</b> 云服务信息。                                                                                                                              |
| endpoints_response | Array of Endpoints objects | <b>参数解释：</b> 实例私有IP信息。                                                                                                                           |
| flavor             | String                     | <b>参数解释：</b> 实例规格名称。<br><b>取值范围：</b> ^[1,128]\$。                                                                                                 |
| id                 | String                     | <b>参数解释：</b> 实例ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                   |
| key_pair_name      | String                     | <b>参数解释：</b> 密钥对名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                       |
| name               | String                     | <b>参数解释：</b> 实例名称。<br><b>取值范围：</b> ^[_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                                                        |

| 参数        | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| order_id  | String                                        | <b>参数解释：</b> 订单ID。<br><b>取值范围：</b> <code>^[a-zA-Z0-9]{1,64}\$</code> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| status    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例状态。表示实例的当前运行状态，用于监控实例的生命周期和健康状况。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_FAILED: 创建失败</li><li>• CREATING: 创建中</li><li>• DELETED: 已删除</li><li>• DELETE_FAILED: 删除失败</li><li>• DELETING: 删除中</li><li>• ERROR: 错误</li><li>• RUNNING: 运行中</li><li>• STARTING: 启动中</li><li>• START_FAILED: 启动失败</li><li>• STOPPED: 已停止</li><li>• STOPPING: 停止中</li><li>• STOP_FAILED: 停止失败</li><li>• REBOOTING: 重启中</li><li>• REBOOT_FAILED: 重启失败</li><li>• CHANGINGOS: 切换操作系统中</li><li>• CHANGINGOS_FAILED: 切换操作系统失败</li><li>• REINSTALLINGOS: 重装操作系统中</li><li>• REINSTALLINGOS_FAILED: 重装操作系统失败</li></ul> |
| vpc_id    | String                                        | <b>参数解释：</b> 实例所在虚拟私有云ID。<br><b>取值范围：</b> <code>^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$</code> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| endpoints | Array of <a href="#">EndpointsRes</a> objects | <b>参数解释：</b> 服务器私有IP信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| volumes   | Array of <a href="#">ServerVolume</a> objects | <b>参数解释：</b> 挂载硬盘信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| image     | <a href="#">ServerImageResponse</a> object    | <b>参数解释：</b> 服务器镜像信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数         | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                             |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category   | String                               | <b>参数解释：</b> 服务器归属类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• HPS：超节点服务器</li><li>• SPOD：整柜服务器</li><li>• SERVER：单台服务器</li></ul> |
| server_hps | <a href="#">ServerHpsInfo</a> object | <b>参数解释：</b> 服务器归属超节点信息。                                                                                                                       |
| subnet_id  | String                               | <b>参数解释：</b> 实例所在子网的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                            |

表 23-388 CloudServer

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | <b>参数解释：</b> 服务器资源id，或超节点子节点id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                           |
| type       | String | <b>参数解释：</b> Lite Server服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BMS：裸金属服务器</li><li>• ECS：弹性云服务器</li><li>• HPS：超节点服务器</li></ul> |
| hps_id     | String | <b>参数解释：</b> 服务器所属的超节点资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                               |
| hps_ecs_id | String | <b>参数解释：</b> 超节点子节点对应服务器资源id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                             |

表 23-389 Endpoints

| 参数          | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String             | <b>参数解释：</b> 支持的服务。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook</li></ul> |
| extensions  | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 通过应用专属URL直接打开应用进入远程开发模式。包含应用的各种扩展配置。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                     |
| ssh_keys    | Array of strings   | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表。允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 0 - 1024个密钥对<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                               |

表 23-390 EndpointsRes

| 参数          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dev_service | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |
| ssh_keys    | Array of strings | <b>参数解释：</b> SSH密钥对名称列表，允许设置多个密钥对实现同时对SSH实例的访问。                                                                                                                           |
| service     | String           | <b>参数解释：</b> 访问Notebook的途径。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>NOTEBOOK：可以通过https协议访问Notebook。</li><li>SSH：可以通过SSH协议远程连接Notebook。</li></ul> |

| 参数  | 参数类型   | 描述                                          |
|-----|--------|---------------------------------------------|
| uri | String | <b>参数解释：</b> 实例私有IP地址。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-391 ServerVolume

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size     | Integer | <b>参数解释：</b> EVS盘大小。表示分配给系统盘的存储空间大小。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 100 - 1024 GB<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                                                                         |
| type     | String  | <b>参数解释：</b> 存储类型。表示系统盘或数据盘。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ROOT：系统盘</li><li>• DATA：数据盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                                    |
| evs_type | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘类型。表示EVS盘的存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESSD：极速型SSD云硬盘</li><li>• GPSSD：通用型SSD云硬盘</li><li>• SAS：高IO云硬盘</li><li>• SATA：普通IO云硬盘</li><li>• SSD：超高IO云硬盘</li></ul> <b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| evs_id   | String  | <b>参数解释：</b> EVS盘的ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                                                                                                                                    |

表 23-392 ServerImageResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arch        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像架构类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ARM</li><li>X86</li></ul>                              |
| image_id    | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像ID。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。                    |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像名称。表示服务器镜像的名称。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 1 - 256字符<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                 |
| server_type | String | <b>参数解释：</b> 服务器类型。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>BMS：裸金属服务器</li><li>ECS：弹性云服务器</li><li>HPS：超节点服务器</li></ul> |
| status      | String | <b>参数解释：</b> 服务器镜像状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE</li><li>INACTIVE</li></ul>                        |

表 23-393 ServerHpsInfo

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点实例id。<br><b>取值范围：</b> ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[1-5][0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$。 |
| name | String | <b>参数解释：</b> Lite Server超节点名称。<br><b>取值范围：</b> ^[-_a-zA-Z0-9]{1,64}\$。                                                       |

状态码：400



表 23-394 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-395 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：401

表 23-396 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-397 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：403

表 23-398 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-399 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：500

表 23-400 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述     |
|--------------|--------|--------|
| X-Request-Id | String | 链路追踪编号 |

表 23-401 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
post https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/action
{
 "type": "START",
 "servers": [{
 "id": "b6dfd2ba-ac27-49cc-9fa5-750a1ad6342e"
 }, {
 "id": "75751015-8929-434f-a346-c0c4c3afa547"
 }]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current": 0,
 "data": [{
 "charging_mode": "POST_PAID",
 "cloud_server": {
 "id": "eb8b4e32-afc9-4f71-8372-1f55f3d7ab28",
```

```
 "type" : "ECS"
 },
 "create_at" : 1699352013484,
 "endpoints" : [{
 "service" : "SSH",
 "uri" : "192.168.0.23"
 }],
 "flavor" : "Si2.large.4",
 "id" : "c65c4f27-f791-452b-9098-a2726fa2e922",
 "image" : {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name" : "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type" : "ECS"
 },
 "name" : "EI-evs-01",
 "status" : "RUNNING",
 "update_at" : 1699352058465,
 "vpc_id" : "05982b48-a70f-43a1-a2b0-1fe36a236172"
}, {
 "charging_mode" : "POST_PAID",
 "cloud_server" : {
 "type" : "ECS"
 },
 "create_at" : 1699348284990,
 "flavor" : "Si2.large.4",
 "id" : "62383738-e52a-450a-9f84-f9e705402be8",
 "image" : {
 "arch" : "X86",
 "image_id" : "c90fb553-2cdb-4b81-b56a-ef68812c6cf7",
 "name" : "Ubuntu18.04_x86_64_CPU",
 "server_type" : "ECS"
 },
 "name" : "EI-evs-1107",
 "status" : "CREATING",
 "update_at" : 1699348285077
}],
"pages" : 1,
"size" : 2,
"total" : 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | OK                    |
| 400 | Bad Request           |
| 401 | Unauthorized          |
| 403 | Forbidden             |
| 500 | Server Internal Error |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.43 查询 Lite Server Job 详情 - GetDevServerJob

### 功能介绍

查询 Lite Server Job 详情接口用于获取指定 Lite Server Job 的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看某个 Lite Server Job 的执行状态、配置参数、日志信息等详细数据时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是目标 Lite Server Job 已存在且用户具有查看权限。查询操作完成后，接口将返回指定 Lite Server Job 的详细信息，包括但不限于 Job ID、状态、创建时间、执行时间、配置参数和日志等。若目标 Lite Server Job 不存在或用户无权限操作，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs/{id}

表 23-402 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server job id。<br><b>约束限制：</b> 必填。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64 字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                      |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目 ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64 字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

### 请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-403 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                                                   | 描述                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| create_at      | String                                                 | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                           |
| update_at      | String                                                 | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                           |
| id             | String                                                 | 参数解释：任务ID。<br>取值范围：不涉及。                           |
| name           | String                                                 | 参数解释：任务名称。<br>取值范围：不涉及。                           |
| type           | String                                                 | 参数解释：任务模板类型。<br>取值范围：- COMMON - SERVICE_DEPLOY 等。 |
| status         | String                                                 | 参数解释：状态。<br>取值范围：- ACTIVE。                        |
| items          | Array of <a href="#">DevServerJobItem</a> objects      | 参数解释：任务实例列表信息。                                    |
| tasks          | Array of <a href="#">DevServerTaskResponse</a> objects | 参数解释：task详情列表。                                    |
| template_id    | String                                                 | 参数解释：任务模板ID。<br>取值范围：不涉及。                         |
| user_name      | String                                                 | 参数解释：下发任务的用户信息。<br>取值范围：不涉及。                      |
| abnormal_count | Integer                                                | 参数解释：task失败的节点数量。<br>取值范围：不涉及。                    |
| description    | String                                                 | 参数解释：描述。<br>取值范围：不涉及。                             |

表 23-404 DevServerJobItem

| 参数   | 参数类型                   | 描述                                                       |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| type | String                 | 参数解释：细粒度任务类型。<br>取值范围：- COMMON -<br>DEVICE_LOG_COLLECT 等 |
| spec | Map<String,String<br>> | 参数解释：任务所需参数。                                             |

表 23-405 DevServerTaskResponse

| 参数           | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | String                 | 参数解释：task的ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                   |
| server_id    | String                 | 参数解释：devserver机器ID。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                             |
| server_name  | String                 | 参数解释：devserver机器名称。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                             |
| status       | String                 | 参数解释：task状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>PROCESSING：处理中</li><li>SUCCESS：成功</li><li>FAILED：失败</li><li>SKIPPED：跳过</li></ul> |
| cloud_server | Map<String,String<br>> | 参数解释：底层ECS/BMS/HPS ID。                                                                                                                       |
| message      | String                 | 参数解释：输出信息。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                      |
| create_at    | String                 | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                      |
| update_at    | String                 | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                                                                                                      |

请求示例

查询job\_id的任务详情

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/jobs/{job_id}
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at": 1757558550702,
 "update_at": 1757558564458,
 "id": "0319470a-7fad-452e-bff0-d3ba3bd83955",
 "name": "software-query",
 "description": "昇腾软件查询",
 "type": "ASCEND_SOFTWARE_QUERY",
 "status": "FINISHED",
 "items": [{
 "type": "HDK_QUERY"
 }],
 "tasks": [{
 "create_at": 1757558550733,
 "update_at": 1757558564470,
 "id": "0319470a-2524-4b1e-bb91-09e776701d78",
 "server_id": "3384bdb0-2d31-4fe9-946e-09e776701d78",
 "server_name": "liteserver-a2-aiserver-test",
 "cloud_server": {
 "id": "0c12a47a-0103-4fdb-bf85-7a09a8f53ac9",
 "type": "BMS"
 },
 "status": "SUCCESS",
 "message": "Driver: 24.1.0.3 | Firmware: 7.5.0.5.220"
 }],
 "template_id": "2b087a09-e90d-414c-9b15-ffec45e400e7",
 "user_name": "modelarts_user",
 "abnormal_count": 0
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.44 查询 Lite Server Job 列表 - ListDevServerJobs

功能介绍

查询Lite Server Job列表接口用于获取Lite Server Job的列表信息，并支持按照状态、ID等相关字段进行过滤。该接口适用于以下场景：当用户需要查看多个Lite Server Job的概要信息，例如在监控作业状态、排查问题或进行日常管理时，可以通过此接口获取符合过滤条件的Job列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看权限。查询操作完成后，接口将返回符合条件的Lite Server Job列表，包括每个Job的ID、状态、创建时间等基本信息。若用户无权限操作或请求参数不正确，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs

表 23-406 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-407 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                 |
|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | 否    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server job id。<br><b>约束限制：</b> 无。<br><b>取值范围：</b> 1 - 64字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| name | 否    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server job的name。<br><b>约束限制：</b> 无。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。    |
| type | 否    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server job的类型。<br><b>约束限制：</b> 无。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。      |



| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                             |
|---------|------|---------|----------------------------------------------------------------|
| status  | 否    | String  | 参数解释： Lite Server job的状态。<br>约束限制：无。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| visible | 否    | Boolean | 参数解释：是否可见。<br>约束限制：bool。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。             |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-408 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                      | 描述                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| current | Integer                                                   | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：不涉及。   |
| data    | Array of <a href="#">DevServerJobListResponse</a> objects | 参数解释：job实例列表。             |
| pages   | Integer                                                   | 参数解释：总页数。<br>取值范围：不涉及。    |
| size    | Integer                                                   | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| total   | Long                                                      | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 23-409 DevServerJobListResponse

| 参数 | 参数类型   | 描述                      |
|----|--------|-------------------------|
| id | String | 参数解释：任务id。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| name           | String  | 参数解释：任务名称。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| user_name      | String  | 参数解释：用户名。<br>取值范围：不涉及。                                   |
| description    | String  | 参数解释：任务描述。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| type           | String  | 参数解释：任务类型。<br>取值范围：- COMMON -<br>SERVICE_DEPLOY 等。       |
| status         | String  | 参数解释：任务状态。<br>取值范围：- PROCESSING, -FINISHED,<br>-DELETED。 |
| abnormal_count | Integer | 参数解释：task失败的节点数量。<br>取值范围：不涉及。                           |
| create_at      | String  | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| update_at      | String  | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                  |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/jobs
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current" : 1,
 "data" : [{
 "create_at" : 1749536420547,
 "update_at" : 1749536603947,
 "id" : "03af7361-5cba-44d4-b29b-4dcc5d9dff51",
 "name" : "software-upgrade-792a",
 "user_name" : "modelarts_user",
 "type" : "ASCEND_SOFTWARE_UPGRADE",
 "status" : "FINISHED",
 "abnormal_count" : 0
 }, {
 "create_at" : 1749523685137,
 "update_at" : 1749523899848,
 "id" : "62c89f77-fc81-45a8-9647-d6e457e73954",
 "name" : "diagnosis-81ef",
 "user_name" : "modelarts_user",
```

```
"description" : "POC",
"type" : "ASCEND_DIAGNOSIS",
"status" : "FINISHED",
"abnormal_count" : 0
}],
"pages" : 1,
"size" : 2,
"total" : 2
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 23.45 批量删除 Lite Server Job - DeleteDevServerJobs

## 功能介绍

批量删除 Lite Server Job 接口用于批量移除已创建的 Lite Server Job。该接口适用于以下场景：当多个 Lite Server Job 已完成、配置错误或需要清理资源时，用户可以通过此接口批量删除指定的 Lite Server Job。使用该接口的前提条件是目标 Lite Server Job 已存在且用户具有管理员权限。删除操作完成后，指定的 Lite Server Job 将被永久移除，相关资源和配置也将被清理。若目标 Lite Server Job 不存在、用户无权限操作或请求参数不正确，接口将返回相应的错误信息。

## 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs

表 23-410 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

表 23-411 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                |
|---------|------|------------------|-----------------------------------|
| job_ids | 否    | Array of strings | <b>参数解释：</b> 要删除的DevServer的任务id列表 |

响应参数

状态码：200

表 23-412 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                       | 描述                                        |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| current | Integer                                                    | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| data    | Array of <a href="#">DevServerJobList Response</a> objects | <b>参数解释：</b> job实例列表。                     |
| pages   | Integer                                                    | <b>参数解释：</b> 总页数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| size    | Integer                                                    | <b>参数解释：</b> 每一页的数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| total   | Long                                                       | <b>参数解释：</b> 总的记录数量。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-413 DevServerJobListResponse

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------|
| id             | String  | 参数解释：任务id。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| name           | String  | 参数解释：任务名称。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| user_name      | String  | 参数解释：用户名。<br>取值范围：不涉及。                                   |
| description    | String  | 参数解释：任务描述。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| type           | String  | 参数解释：任务类型。<br>取值范围：- COMMON -<br>SERVICE_DEPLOY 等。       |
| status         | String  | 参数解释：任务状态。<br>取值范围：- PROCESSING, -FINISHED,<br>-DELETED。 |
| abnormal_count | Integer | 参数解释：task失败的节点数量。<br>取值范围：不涉及。                           |
| create_at      | String  | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                                  |
| update_at      | String  | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                                  |

请求示例

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/jobs

{
 "job_ids": ["03af7361-5cba-44d4-b29b-4dcc5d9dff51", "62c89f77-fc81-45a8-9647-d6e457e73954"]
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current": 1,
 "data": [{
 "create_at": 1749536420547,
 "update_at": 1749536603947,
 "id": "03af7361-5cba-44d4-b29b-4dcc5d9dff51",
 "name": "software-upgrade-792a",
 "user_name": "modelarts_user",
 "type": "ASCEND_SOFTWARE_UPGRADE",
```

```
{
 "status": "FINISHED",
 "abnormal_count": 0
}, {
 "create_at": 1749523685137,
 "update_at": 1749523899848,
 "id": "62c89f77-fc81-45a8-9647-d6e457e73954",
 "name": "diagnosis-81ef",
 "user_name": "modelarts_user",
 "description": "POC",
 "type": "ASCEND_DIAGNOSIS",
 "status": "FINISHED",
 "abnormal_count": 0
}],
"pages": 1,
"size": 2,
"total": 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.46 创建 Lite Server 任务 - CreateDevServerJob

功能介绍

创建 Lite Server 任务接口用于在 Lite Server 上创建新的任务。该接口适用于以下场景：当用户需要在 Lite Server 上启动新的开发、测试或部署任务时，可以通过此接口创建并配置任务。使用该接口的前提条件是用户具有创建任务的权限，并且提供的任务配置参数符合要求。创建操作完成后，新的 Lite Server 任务将被成功创建，并返回任务 ID 和其他相关信息。若用户无权限操作、提供的参数不正确或系统资源不足，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

URI

POST /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs

表 23-414 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

请求参数

表 23-415 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                           |
|-------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String           | <p><b>参数解释：</b>任务名称。</p> <p><b>约束限制：</b>^[_.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                          |
| description | 否    | String           | <p><b>参数解释：</b>任务描述。</p> <p><b>约束限制：</b>^[_.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>                          |
| server_ids  | 是    | Array of strings | <p><b>参数解释：</b>DevServer实例id列表。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p>                                                                                  |
| type        | 是    | String           | <p><b>参数解释：</b>任务模板类型。</p> <p><b>约束限制：</b>^[_.a-zA-Z0-9]{1,64}\$。</p> <p><b>取值范围：</b>-COMMON - SERVICE_DEPLOY 等。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                              | 描述                                                                 |
|-----------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| is_reboot | 否    | Boolean                                           | 参数解释：任务失败后是否重启。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：- true -false。<br>默认取值：false。 |
| items     | 是    | Array of <a href="#">DevServerJobItem</a> objects | 参数解释：任务实例列表。<br>取值范围：不涉及。                                          |

表 23-416 DevServerJobItem

| 参数   | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                       |
|------|------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| type | 是    | String             | 参数解释：细粒度任务类型。<br>取值范围：- COMMON -<br>DEVICE_LOG_COLLECT 等 |
| spec | 否    | Map<String,String> | 参数解释：任务所需参数。                                             |

响应参数

状态码：200

表 23-417 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------|
| create_at | String | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：不涉及。                              |
| update_at | String | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：不涉及。                              |
| id        | String | 参数解释：任务ID。<br>取值范围：不涉及。                              |
| name      | String | 参数解释：任务名称。<br>取值范围：不涉及。                              |
| type      | String | 参数解释：任务模板类型。<br>取值范围：- COMMON -<br>SERVICE_DEPLOY 等。 |



| 参数             | 参数类型                                                   | 描述                             |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| status         | String                                                 | 参数解释：状态。<br>取值范围：- ACTIVE。     |
| items          | Array of <a href="#">DevServerJobItem</a> objects      | 参数解释：任务实例列表信息。                 |
| tasks          | Array of <a href="#">DevServerTaskResponse</a> objects | 参数解释：task详情列表。                 |
| template_id    | String                                                 | 参数解释：任务模板ID。<br>取值范围：不涉及。      |
| user_name      | String                                                 | 参数解释：下发任务的用户信息。<br>取值范围：不涉及。   |
| abnormal_count | Integer                                                | 参数解释：task失败的节点数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| description    | String                                                 | 参数解释：描述。<br>取值范围：不涉及。          |

表 23-418 DevServerJobItem

| 参数   | 参数类型               | 描述                                                       |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| type | String             | 参数解释：细粒度任务类型。<br>取值范围：- COMMON -<br>DEVICE_LOG_COLLECT 等 |
| spec | Map<String,String> | 参数解释：任务所需参数。                                             |

表 23-419 DevServerTaskResponse

| 参数          | 参数类型   | 描述                               |
|-------------|--------|----------------------------------|
| id          | String | 参数解释：task的ID。<br>取值范围：不涉及。       |
| server_id   | String | 参数解释：devserver机器ID。<br>取值范围：不涉及。 |
| server_name | String | 参数解释：devserver机器名称。<br>取值范围：不涉及。 |

| 参数           | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status       | String             | <b>参数解释：</b> task状态。<br><b>取值范围：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PROCESSING：处理中</li><li>SUCCESS：成功</li><li>FAILED：失败</li><li>SKIPPED：跳过</li></ul> |
| cloud_server | Map<String,String> | <b>参数解释：</b> 底层ECS/BMS/HPS ID。                                                                                                                              |
| message      | String             | <b>参数解释：</b> 输出信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                     |
| create_at    | String             | <b>参数解释：</b> 创建时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                     |
| update_at    | String             | <b>参数解释：</b> 更新时间。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                     |

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/jobs

{
 "server_ids": ["66d210bc-023c-490a-8664-afd321a163ad"],
 "type": "HDK_UPGRADE",
 "items": [{
 "spec": {
 "version": "24.1.rc3.10"
 },
 "type": "HDK_UPGRADE"
 }],
 "name": "hdk_upgrade_task",
 "description": "任务说明"
}
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "create_at": 1755005748201,
 "update_at": 1755005931007,
 "id": "64e004ec-6cb0-401f-a7c0-ec2557626b16",
 "name": "hdk_upgrade_task",
 "description": "任务说明",
 "type": "ASCEND_SOFTWARE_UPGRADE",
 "status": "FINISHED",
 "items": [{
 "spec": {
 "version": "24.1.rc3.10"
 },
 "type": "HDK_UPGRADE"
 }],
}
```

```
 },
 "tasks": [{
 "create_at": 1755005748201,
 "update_at": 1755005931355,
 "id": "64e004ec-ad30-4038-9af1-afd321a163ad",
 "server_id": "66d210bc-023c-490a-8664-afd321a163ad",
 "server_name": "liteserver-978c-00001",
 "cloud_server": {
 "hps_ecs_id": "e2cb187a-4c4d-495c-a5f8-3de83a4e44ce",
 "id": "39aab8e4-add9-4c2a-8fb7-c3e477e23855",
 "type": "HPS"
 },
 "status": "SUCCESS",
 "message": "the message"
 }],
 "template_id": "6f02d33b-a5d6-485c-8d73-480da5870512",
 "user_name": "modelarts_user",
 "abnormal_count": 0
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.47 获取 Lite Server Job 模板列表 - ListDevServerJobTemplates

功能介绍

获取 Lite Server Job 模板列表接口用于获取可用的 Lite Server Job 模板列表。该接口适用于以下场景：当用户需要查看可用的 Job 模板，以便选择合适的模板来创建新的 Lite Server 任务时，可以通过此接口获取模板列表。查询操作完成后，接口将返回所有可用的 Lite Server Job 模板列表，包括模板 ID、名称、描述等信息。若系统中无可用模板，接口将返回相应的信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs/templates

表 23-420 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                 |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <p><b>参数解释：</b>用户项目ID。获取方法请参见<a href="#">获取项目ID和名称</a>。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |

表 23-421 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                           |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id   | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>DevServerJob的模板id。</p> <p><b>约束限制：</b>1 - 64字符，字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p> |
| name | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>DevServerJob的模板name。</p> <p><b>约束限制：</b>字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>        |
| type | 否    | String | <p><b>参数解释：</b>DevServerJob的模板类型。</p> <p><b>约束限制：</b>字母、数字和中划线。</p> <p><b>取值范围：</b>不涉及。</p> <p><b>默认取值：</b>不涉及。</p>          |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-422 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                           | 描述                        |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| current | Integer                                                        | 参数解释：当前页数。<br>取值范围：不涉及。   |
| data    | Array of <a href="#">DevServerTemplateListResponse</a> objects | 参数解释：模板列表。<br>取值范围：不涉及。   |
| pages   | Integer                                                        | 参数解释：总的页数。<br>取值范围：不涉及。   |
| size    | Integer                                                        | 参数解释：每一页的数量。<br>取值范围：不涉及。 |
| total   | Long                                                           | 参数解释：总的记录数量。<br>取值范围：不涉及。 |

表 23-423 DevServerTemplateListResponse

| 参数          | 参数类型                                           | 描述                                                               |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| id          | String                                         | 参数解释：任务模板id。<br>取值范围：不涉及。                                        |
| name        | String                                         | 参数解释：任务模板名。<br>取值范围：不涉及。                                         |
| description | String                                         | 参数解释：任务模板描述。<br>取值范围：不涉及。                                        |
| type        | String                                         | 参数解释：任务模板类型。<br>取值范围：- COMMON - LOG_COLLECT等。                    |
| flavor_type | String                                         | 参数解释：规格类型。<br>取值范围：-ASCEND_SNT9B - ASCEND_SNT9C -ASCEND_GENERIC。 |
| params      | Array of <a href="#">TemplateParam</a> objects | 参数解释：模板的一些任务所需额外 params参数。                                       |

表 23-424 TemplateParam

| 参数          | 参数类型   | 描述                                        |
|-------------|--------|-------------------------------------------|
| name        | String | 参数解释：参数名称。<br>取值范围：不涉及。                   |
| description | String | 参数解释：参数描述。<br>取值范围：不涉及。                   |
| value       | String | 参数解释：参数取值。<br>取值范围：不涉及。                   |
| visible     | String | 参数解释：是否展示在console。<br>取值范围：- true -false。 |
| regex       | String | 参数解释：正则校验。<br>取值范围：不涉及。                   |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/jobs/templates
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current" : 0,
 "data" : [{
 "id" : "2b087a09-e90d-414c-9b15-ffec45e400e9",
 "type" : "ASCEND_SYSTEM_CONFIG",
 "flavor_type" : "ASCEND_GENERIC",
 "params" : [{
 "description" : "Configure the RoCE network uplink ports properly and set up the parameter plane
network with correct IP addresses, subnet masks, and gateways.",
 "name" : "JOB_ITEM_RDMA_CONFIG",
 "regex" : "^\[A-Za-z0-9-\]{1,128}$",
 "value" : "Parameter Plane Network Configuration",
 "visible" : "true"
 }, {
 "description" : "Detect and fix security vulnerabilities in the HCE2.0 system.",
 "name" : "JOB_ITEM_SYSTEM_FIX",
 "regex" : "^\[A-Za-z0-9-\]{1,128}$",
 "value" : "System Bug Fixes",
 "visible" : "true"
 }, {
 "description" : "Timeout of RDMA_CONFIG job item",
 "name" : "TIMEOUT_RDMA_CONFIG",
 "regex" : "^\[A-Za-z0-9-\]{1,128}$",
 "value" : "300",
 "visible" : "false"
 }, {
 "description" : "Timeout of SYSTEM_FIX job item",
 "name" : "TIMEOUT_SYSTEM_FIX",
 "regex" : "^\[A-Za-z0-9-\]{1,128}$",
```

```
 "value": "300",
 "visible": "false"
 }]
},
"pages": 1,
"size": 10,
"total": 1
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.48 获取 Lite Server Job 模板详情 - GetDevServerJobTemplate

### 功能介绍

获取 Lite Server Job 模板详情接口用于获取指定 Lite Server Job 模板的详细信息。该接口适用于以下场景：当用户需要查看某个特定 Job 模板的详细配置，以便了解其参数设置、使用说明等信息时，可以通过此接口获取模板详情。查询操作完成后，接口将返回指定模板的详细信息，包括模板 ID、名称、描述、配置参数等。若目标模板不存在，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs/templates/{id}

表 23-425 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server任务模板id。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                         |
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-426 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型   | 描述                                        |
|-------------|--------|-------------------------------------------|
| id          | String | <b>参数解释：</b> 模板id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| name        | String | <b>参数解释：</b> 模板名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| description | String | <b>参数解释：</b> 模板描述。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| cmd         | String | <b>参数解释：</b> 容器启动命令。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| swr_path    | String | <b>参数解释：</b> 任务镜像。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| resources   | String | <b>参数解释：</b> 任务规格。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |



| 参数             | 参数类型                                 | 描述                                                                  |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| volumes        | String                               | 参数解释：卷。<br>取值范围：不涉及。                                                |
| volumes_mount  | String                               | 参数解释：卷挂载。<br>取值范围：不涉及。                                              |
| flavor_type    | String                               | 参数解释：规格类型。<br>取值范围：-ASCEND_SNT9B -<br>ASCEND_SNT9C -ASCEND_GENERIC。 |
| timeout        | String                               | 参数解释：任务超时时间。<br>取值范围：不涉及。                                           |
| check_interval | String                               | 参数解释：任务的轮询周期。<br>取值范围：不涉及。                                          |
| type           | String                               | 参数解释：任务类型。<br>取值范围：-LOG_COLLECT -COMMON<br>等                        |
| status         | String                               | 参数解释：模板状态。<br>取值范围：ACTIVE。                                          |
| params         | Array of<br>TemplateParam<br>objects | 参数解释：模板的其他参数。                                                       |

表 23-427 TemplateParam

| 参数          | 参数类型   | 描述                                        |
|-------------|--------|-------------------------------------------|
| name        | String | 参数解释：参数名称。<br>取值范围：不涉及。                   |
| description | String | 参数解释：参数描述。<br>取值范围：不涉及。                   |
| value       | String | 参数解释：参数取值。<br>取值范围：不涉及。                   |
| visible     | String | 参数解释：是否展示在console。<br>取值范围：- true -false。 |
| regex       | String | 参数解释：正则校验。<br>取值范围：不涉及。                   |

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/jobs/templates/{id}

{ }
```

## 响应示例

**状态码：200**

OK

```
{
 "id": "2b087a09-e90d-414c-9b15-ffec45e400e9",
 "cmd": "/root/script/start_system_config.sh",
 "swr_path": "swr.cn-north-7.myhuaweicloud.com/atelier/aiserver_service_aarch64:ai_server-py_3.11-hce_2.0.2506-aarch64-20251020164959-113183f",
 "resources": {
 "limits": {
 "cpu": "250m",
 "memory": "512Mi"
 },
 "requests": {
 "cpu": "250m",
 "memory": "512Mi"
 },
 "volumes": [
 {
 "hostPath": {
 "path": "/tmp",
 "name": "tmp"
 },
 "volumes_mount": [
 {
 "mountPath": "/tmp",
 "name": "tmp"
 }
],
 "flavor_type": "ASCEND_GENERIC",
 "timeout": "300",
 "check_interval": "10",
 "type": "ASCEND_SYSTEM_CONFIG",
 "status": "ACTIVE",
 "params": [
 {
 "description": "Configure the RoCE network uplink ports properly and set up the parameter plane network with correct IP addresses, subnet masks, and gateways.",
 "name": "JOB_ITEM_RDMA_CONFIG",
 "regex": "^\\[A-Za-z0-9-\\]{1,128}$",
 "value": "Parameter Plane Network Configuration",
 "visible": "true"
 },
 {
 "description": "Detect and fix security vulnerabilities in the HCE2.0 system.",
 "name": "JOB_ITEM_SYSTEM_FIX",
 "regex": "^\\[A-Za-z0-9-\\]{1,128}$",
 "value": "System Bug Fixes",
 "visible": "true"
 },
 {
 "description": "Timeout of RDMA_CONFIG job item",
 "name": "TIMEOUT_RDMA_CONFIG",
 "regex": "^\\[A-Za-z0-9-\\]{1,128}$",
 "value": "300",
 "visible": "false"
 },
 {
 "description": "Timeout of SYSTEM_FIX job item",
 "name": "TIMEOUT_SYSTEM_FIX",
 "regex": "^\\[A-Za-z0-9-\\]{1,128}$",
 "value": "300",
 "visible": "false"
 }
]
 }
]
 }
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.49 获取 Lite Server 插件列表 - ListPlugins

### 功能介绍

获取 Lite Server 插件列表接口用于获取可用的 Lite Server 插件列表。该接口适用于以下场景：当用户需要查看可用的插件，以便选择和安装适合的插件来扩展 Lite Server 功能时，可以通过此接口获取插件列表。使用该接口的前提条件是用户具有查看插件列表的权限。查询操作完成后，接口将返回所有可用的 Lite Server 插件列表，包括插件 ID、名称、版本、描述等信息。若用户无权限操作或系统中无可用插件，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有 API 的调用权限，如果使用账号下的 IAM 用户调用当前 API，该 IAM 用户需具备调用 API 所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见 [权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前 API 调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/plugins

表 23-428 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                        |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目 ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目 ID 和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64 字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-429 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name | 否    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server的插件名称。<br><b>约束限制：</b> 字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-430 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                            | 描述                                      |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| current | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 当前页数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| data    | Array of <a href="#">PluginResponse</a> objects | <b>参数解释：</b> 返回体数据。                     |
| pages   | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 总页数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| size    | Integer                                         | <b>参数解释：</b> 单页大小。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| total   | Long                                            | <b>参数解释：</b> 总记录数。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

表 23-431 PluginResponse

| 参数    | 参数类型                                            | 描述                                     |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| name  | String                                          | <b>参数解释：</b> 插件名。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| infos | Array of <a href="#">AIServerPlugin</a> objects | <b>参数解释：</b> 插件详情。                     |

表 23-432 AIServerPlugin

| 参数      | 参数类型   | 描述                                   |
|---------|--------|--------------------------------------|
| id      | String | 参数解释：服务插件id。<br>取值范围：不涉及。            |
| version | String | 参数解释：插件版本。<br>取值范围：不涉及。              |
| status  | String | 参数解释：插件状态。<br>取值范围：-ACTIVE -INACTIVE |
| url     | String | 参数解释：下载链接。<br>取值范围：不涉及。              |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "current" : 1,
 "data" : [{
 "infos" : [{
 "id" : "68d860dd-6380-4a09-b484-b6cce6efb6ac",
 "status" : "ACTIVE",
 "url" : "https://abc.com/plugin",
 "version" : "1.1.0"
 }],
 "name" : "NodeTaskHub"
 }],
 "pages" : 1,
 "size" : 1,
 "total" : 1
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 23.50 获取软件信息 - ShowSoftware

### 功能介绍

获取软件信息接口用于查询支持的软件信息，支持通过flavor\_type和name查询参数进行过滤。该接口适用于以下场景：当用户需要了解系统支持的软件及其详细信息，例如在选择合适的软件版本或配置环境时，可以通过此接口获取相关信息。使用该接口的前提条件是用户具有查看软件信息的权限。查询操作完成后，接口将返回符合条件的软件列表，包括软件名称、版本、类型等详细信息。若用户无权限操作、提供的查询参数不正确或系统中无符合条件的软件，接口将返回相应的错误信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/software

表 23-433 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

表 23-434 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                  |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type | 否    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server的规格类型。<br><b>约束限制：</b> 字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| type        | 否    | String | <b>参数解释：</b> Lite Server的软件类型。<br><b>约束限制：</b> 字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-435 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                                          | 描述                              |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| data | Array of <a href="#">SoftwareData</a> objects | <b>参数解释：</b> 查询出的所有规格类型及其支持的软件。 |

表 23-436 SoftwareData

| 参数          | 参数类型                                             | 描述                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_type | String                                           | <b>参数解释：</b> 规格类型。<br><b>取值范围：</b> -ascend_snt9b - ascend_snt9b23 -ascend_generic。 |
| support     | Array of <a href="#">SoftwareSupport</a> objects | <b>参数解释：</b> flavor_type支持的所有软件信息。                                                 |

表 23-437 SoftwareSupport

| 参数   | 参数类型                                | 描述                                                                                      |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| type | String                              | <b>参数解释：</b> 软件名称。<br><b>取值范围：</b> - ASCEND_HDK - CES_AGENT -ASCEND_CANN - K8S_TOOLKITS |
| info | Array of <b>VersionInfo</b> objects | <b>参数解释：</b> 软件版本信息，包含软件版本号及软件描述信息。                                                     |

表 23-438 VersionInfo

| 参数          | 参数类型                         | 描述                                                   |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| id          | String                       | <b>参数解释：</b> id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                |
| version     | String                       | <b>参数解释：</b> 版本号。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。               |
| description | String                       | <b>参数解释：</b> 版本描述信息，供前端下拉框展示。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| url         | String                       | <b>参数解释：</b> 下载链接。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。              |
| status      | String                       | <b>参数解释：</b> 可用状态。<br><b>取值范围：</b> -ACTIVE -INACTIVE |
| file        | Array of <b>File</b> objects | <b>参数解释：</b> 软件包列表。                                  |

表 23-439 File

| 参数   | 参数类型   | 描述                                        |
|------|--------|-------------------------------------------|
| name | String | <b>参数解释：</b> 软件包名称。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。  |
| file | String | <b>参数解释：</b> 软件包安装包。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |



请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/software
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "data": [{
 "flavor_type": "ASCEND_SNT9B",
 "support": [{
 "info": [{
 "description": "Driver: 23.0.6 | Firmware: 7.1.0.9.220",
 "id": "5a0f7b07-b4d7-4f7c-8290-617f3e4be8d0",
 "status": "ACTIVE",
 "url": "https://abc.com/hdk",
 "version": "23.0.6"
 }, {
 "description": "Driver: 24.1.0.3 | Firmware: 7.5.0.3.220",
 "id": "af890aa4-4579-418a-83ca-d6e41398ca65",
 "status": "ACTIVE",
 "url": "https://abc.com/hdk",
 "version": "24.1.0.3"
 }],
 "type": "ASCEND_HDK"
 }],
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

23.51 获取 Lite Server 部署服务详情 - GetDevServerJobService

功能介绍

根据服务id获取Lite Server部署服务详情。该接口适用于以下场景：当用户需要查看部署服务详情，以便查看已部署服务的状态、api等信息时，可以通过此接口获取服务详情。使用该接口的前提条件是用户具有查看服务的权限。查询操作完成后，接口将返回此部署服务的详细信息，包括名称、状态、描述、所用模型、实例详情等信息。若用户无权限操作或无相应id，接口将返回相应的错误信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

URI

GET /v1/{project\_id}/dev-servers/jobs/services/{id}

表 23-440 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| id         | 是    | String | <b>参数解释：</b> 部署服务的id。<br><b>约束限制：</b> 字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                            |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 23-441 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述                                         |
|----|--------|--------------------------------------------|
| id | String | <b>参数解释：</b> 部署服务的id。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数        | 参数类型                                               | 描述                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| name      | String                                             | 参数解释：部署服务名称。<br>取值范围：不涉及。                                            |
| status    | String                                             | 参数解释：部署实例状态。<br>取值范围：- CREATING - RUNNING - FAILED -DELETED - ERROR。 |
| spec      | Map<String,String>                                 | 参数解释：部署服务特性参数。<br>取值范围：不涉及。                                          |
| instances | Array of <a href="#">AIServiceInstance</a> objects | 参数解释：部署服务实例。                                                         |
| model     | <a href="#">Model</a> object                       | 参数解释：部署服务使用的模型。                                                      |

表 23-442 AIServiceInstance

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| id        | String | 参数解释：部署实例id。<br>取值范围：不涉及。                                           |
| status    | String | 参数解释：部署实例状态。<br>取值范围：- CREATING - RUNNING - FAILED -DELETED - ERROR |
| endpoints | String | 参数解释：调用方式信息。<br>取值范围：不涉及。                                           |

表 23-443 Model

| 参数         | 参数类型   | 描述                                 |
|------------|--------|------------------------------------|
| name       | String | 参数解释：模型名称。<br>取值范围：不涉及。            |
| url        | String | 参数解释：模型OBS路径。<br>取值范围：不涉及。         |
| quant_type | String | 参数解释：量化数据类型。<br>取值范围：- w8A8 - fp16 |

请求示例

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/dev-servers/job/services/{id}
{ }
```

响应示例

状态码：200

OK

```
{
 "id": "da126646-035a-4c74-a4ff-5ef77bbb2881",
 "name": "k8s_SERVICE_DEPLOY",
 "status": "CREATING",
 "spec": {
 "model_name": "DeepSeek-V3",
 "mount_path": "/mnt/aiserver/model",
 "sfs_turbo_id": "",
 "instance_num": "1",
 "deploy_openwebui": "false"
 },
 "instances": [{
 "id": "da126646-0576-4a7d-8957-462bb8687e10",
 "status": "CREATING",
 "endpoints": "api:http://192.168.0.37:8080/v1/chat/completions,open_web_ui:http://192.168.0.37:30000"
 }],
 "model": {
 "name": "DeepSeek-R1",
 "url": "https://models-jl.obs.cn-north-7.ulanqab.huawei.com/DeepSeek-R1-w8a8-vllm-fusion",
 "quant_type": "w8a8"
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 24 节点自定义配置

## 24.1 查询资源池节点自定义配置模板 - ShowPoolNodeConfigTemplate

### 功能介绍

查询资源池节点自定义配置模板接口用于获取节点配置模板的结构定义与参数规范。该接口适用于以下场景：当需要了解节点自定义配置的模板结构（如参数字段、校验规则、示例值）、验证配置模板是否符合规范或进行配置模板选型时，用户可通过此接口获取模板的元数据（如参数说明、类型限制、依赖关系等）。使用该接口的前提条件是目标配置模板必须已注册至系统且处于可访问状态，调用者需具备模板查看权限，且系统配置管理服务正常运行。查询操作完成后，系统将返回模板的完整定义信息（如参数列表、版本号、更新时间等），且不会对模板内容或节点配置产生影响。若模板未注册、用户权限不足或系统服务异常，接口将返回对应的错误信息（如"404 Not Found"、"403 Forbidden"或"503 Service Unavailable"）。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

GET /v2/{project\_id}/pools/{pool\_name}/node-config-template

表 24-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：。获取方法请参见]<br>(modelarts_03_0147.xml)。<br>约束限制：1 - 64字符，字母、<br>数字和中划线。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | 参数解释：池名称。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                                                     |

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 24-2 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                            |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| apiversion | String                         | 参数解释：API版本。<br>取值范围：固定为v2。                    |
| kind       | String                         | 参数解释：配置类型。<br>取值范围：固定为<br>NodeConfigTemplate。 |
| metadata   | nodeconfigtemplateMeta object  | 参数解释：节点配置模板元数据。                               |
| spec       | nodeconfigtemplatesSpec object | 参数解释：节点配置模板规格。                                |

表 24-3 nodeconfigtemplateMeta

| 参数   | 参数类型   | 描述                                          |
|------|--------|---------------------------------------------|
| name | String | 参数解释：节点名称。<br>取值范围：固定为node-config-template。 |

表 24-4 nodeconfigtemplatesSpec

| 参数        | 参数类型                                                    | 描述             |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|
| templates | Array of <a href="#">nodeconfigTemplateltem</a> objects | 参数解释：节点配置模板列表。 |

表 24-5 nodeconfigTemplateltem

| 参数      | 参数类型   | 描述                 |
|---------|--------|--------------------|
| configs | Object | 参数解释：支持的配置项列表和默认值。 |

状态码：400

表 24-6 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-request-id | String | This field is the request ID number for task tracking. Format is request_uuid-timestamp-hostname. |

表 24-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述   |
|------------|--------|------|
| error_code | String | 错误码  |
| error_msg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 节点自定义配置模板 |

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 400 | Error response |

错误码

请参见[错误码](#)。



# 25 标签管理

## 25.1 批量创建资源池标签 - BatchCreatePoolTags

### 功能介绍

批量创建资源池标签接口用于为指定资源池添加或更新多个标签信息。该接口适用于以下场景：当需要对资源池进行统一分类管理（如成本归属、环境标识）、批量配置元数据（如项目归属、负责人信息）或更新已有标签值时，管理员可通过此接口一次性操作多个标签。使用该接口的前提条件是目标资源池必须已存在且处于可管理状态，调用者需具备资源池标签管理权限，且提交的标签数据需符合格式规范（如key非空、value长度限制）。操作完成后，系统将为资源池添加新标签或覆盖同名标签的值，且不会影响资源池的其他配置属性。若资源池不存在、用户权限不足、标签格式错误或系统服务异常，接口将返回对应的错误信息（如"404 Not Found"、"403 Forbidden"、"400 Bad Request"或"503 Service Unavailable"）。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

### URI

POST /v1/{project\_id}/pools/{pool\_name}/tags/create

表 25-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> 。获取方法请参见] (modelarts_03_0147.xml)。<br><b>约束限制：</b> 1 - 64字符，字母、数字和中划线。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 资源池名称。取自资源池详情的metadata字段中的name的值。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                 |

请求参数

表 25-2 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                 | 描述                     |
|------|------|----------------------|------------------------|
| tags | 是    | Array of Tag objects | <b>参数解释：</b> 待添加的标签列表。 |

表 25-3 Tag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                          |
|-------|------|--------|---------------------------------------------|
| key   | 是    | String | <b>参数解释：</b> 标签的key。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。   |
| value | 是    | String | <b>参数解释：</b> 标签的value。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

响应参数

状态码：204

表 25-4 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                            | 描述                    |
|------|---------------------------------|-----------------------|
| tags | Array of <b>PoolTag</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源标签的列表。 |

表 25-5 PoolTag

| 参数     | 参数类型             | 描述                                         |
|--------|------------------|--------------------------------------------|
| key    | String           | <b>参数解释：</b> 资源类型的标签。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| values | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源类型的标签值。                     |

状态码：400

表 25-6 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：401

表 25-7 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：403

表 25-8 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 25-9 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
https://{endpoint}/v1/{project_id}/pools/a55eba18-1ebf-4e9a-8229-d2d3b593a3dc/tags/create

{
 "tags": [{
 "key": "test",
 "value": "service-gpu"
 }, {
 "key": "model_version",
 "value": "0.1"
 }]
}
```

响应示例

状态码：204

正常添加成功。

```
{
 "tags": [{
 "key": "test",
 "value": "service-gpu"
 }, {
 "key": "model_version",
 "value": "0.1"
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 204 | 正常添加成功。 |
| 400 | 参数非法。   |
| 401 | 鉴权失败。   |
| 403 | 权限不足。   |
| 404 | 资源未找到。  |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 25.2 批量删除资源池标签 - BatchDeletePoolTags

## 功能介绍

批量删除资源标签接口用于移除指定资源上的多个标签信息。该接口适用于以下场景：当需要清理冗余标签（如过期分类、无效元数据）、统一调整资源分类策略或因权限变更需批量移除标签时，管理员可通过此接口一次性删除多个标签。使用该接口的前提条件是目标资源必须已存在且处于可管理状态，调用者需具备资源标签管理权限，且待删除的标签必须已关联至该资源，系统标签管理服务需正常运行。操作完成后，指定标签将从资源中彻底移除，且不会影响资源的其他配置属性。若资源不存在、用户权限不足、标签未关联或系统服务异常，接口将返回对应的错误信息（如 "404 Not Found"、"403 Forbidden"、"400 Bad Request"或"503 Service Unavailable"）。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，当前API调用无需身份策略权限。

## URI

DELETE /v1/{project\_id}/pools/{pool\_name}/tags/delete

表 25-10 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：。获取方法请参见]<br>(modelarts_03_0147.xml)。<br>约束限制：1 - 64字符，字母、<br>数字和中划线。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |
| pool_name  | 是    | String | 参数解释：资源池名称。取自资<br>源池详情的metadata字段中的<br>name的值。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。                |

请求参数

表 25-11 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                          |
|------|------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| tags | 是    | Array of <a href="#">DeleteTagItem</a> objects | 参数解释：要删除的标签列表。<br>约束限制：不涉及。 |

表 25-12 DeleteTagItem

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                    |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 参数解释：标签的key。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。   |
| value | 否    | String | 参数解释：标签的value。<br>约束限制：不涉及。<br>取值范围：不涉及。<br>默认取值：不涉及。 |

响应参数

状态码：204

表 25-13 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                            | 描述                    |
|------|---------------------------------|-----------------------|
| tags | Array of <b>PoolTag</b> objects | <b>参数解释：</b> 资源标签的列表。 |

表 25-14 PoolTag

| 参数     | 参数类型             | 描述                                         |
|--------|------------------|--------------------------------------------|
| key    | String           | <b>参数解释：</b> 资源类型的标签。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| values | Array of strings | <b>参数解释：</b> 资源类型的标签值。                     |

状态码：400

表 25-15 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：401

表 25-16 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                              |
|------------|--------|-------------------------------------------------|
| error_code | String | <b>参数解释：</b> ModelArts错误码。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |
| error_msg  | String | <b>参数解释：</b> 具体错误信息。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。       |

状态码：403

表 25-17 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

状态码：404

表 25-18 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                              |
|------------|--------|---------------------------------|
| error_code | String | 参数解释：ModelArts错误码。<br>取值范围：不涉及。 |
| error_msg  | String | 参数解释：具体错误信息。<br>取值范围：不涉及。       |

请求示例

```
https://{endpoint}/v1/{project_id}/pools/a55eba18-1ebf-4e9a-8229-d2d3b593a3dc/tags/delete

{
 "tags": [{
 "key": "dev",
 "value": "dev1"
 }]
}
```

响应示例

状态码：204

删除成功。

```
{
 "tags": [{
 "key": "dev",
 "value": "dev1"
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 204 | 删除成功。 |
| 400 | 参数非法。 |



| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 401 | 鉴权失败。  |
| 403 | 权限不足。  |
| 404 | 资源不存在。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 26 权限策略和授权项

## 26.1 策略及授权项说明

如果您需要对您所拥有的ModelArts进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用ModelArts服务的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为**角色**和**策略**。角色以服务为粒度，是IAM最初提供了一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

### 说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用细粒度策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来创建Notebook，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“modelarts:notebook:create”的授权项，该接口才能调用成功。

## 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。
- IAM项目/企业项目：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](#)。

 说明

“√”表示支持，“x”表示暂不支持。

## 26.2 Workflow 权限

如果您需要使用管理控制台workflow的相关功能并进行权限管理，可参照如下表格进行操作。

表 26-1 workflow 细化权限说明

| 权限      | 对应API接口                                                  | 授权项                        | 依赖的授权项 | IAM项目 | 企业项目 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|------|
| 创建工作流   | POST /v2/{project_id}/workflows                          | modelarts:workflow:create  | -      | √     | √    |
| 更新工作流   | PUT /v2/{project_id}/workflows/{workflow_id}             | modelarts:workflow:update  | -      | √     | √    |
| 删除工作流   | DELETE /v2/{project_id}/workflows/{workflow_id}          | modelarts:workflow:delete  | -      | √     | √    |
| 执行工作流   | POST /v2/{project_id}/workflows/{workflow_id}/executions | modelarts:workflow:execute | -      | √     | √    |
| 查询工作流详情 | GET /v2/{project_id}/workflows/{workflow_id}             | modelarts:workflow:get     | -      | √     | √    |
| 查询工作流列表 | GET /v2/{project_id}/workflows                           | modelarts:workflow:list    | -      | √     | √    |

## 26.3 数据管理权限

表 26-2 数据集管理的细化权限说明

| 权限         | 对应API接口                                                           | 授权项                      | 依赖的授权项                                                                                                                        | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 查询数据集列表    | GET /v2/{project_id}/datasets                                     | modelarts:dataset:list   | -                                                                                                                             | √             | √            |
| 创建数据集      | POST /v2/{project_id}/datasets                                    | modelarts:dataset:create | obs:bucket:HeadBucket<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:object:PutObject<br>obs:object:PutObject<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets | √             | √            |
| 查询数据集详情    | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}                        | modelarts:dataset:get    | -                                                                                                                             | √             | √            |
| 更新数据集      | PUT /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}                        | modelarts:dataset:update | -                                                                                                                             | √             | √            |
| 删除数据集      | DELETE /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}                     | modelarts:dataset:delete | obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:object:DeleteObject                                               | √             | √            |
| 查询数据集的统计信息 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/stats | modelarts:dataset:get    | -                                                                                                                             | √             | √            |

| 权限              | 对应API接口                                                                                               | 授权项                                | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 查询数据集监控数据       | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/metrics                                                    | modelarts:dataset:get              | -      | √             | √        |
| 查询团队标注任务统计信息    | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/data-annotations/stats | modelarts:dataset:getWorkforceTask | -      | √             | √        |
| 查询团队标注任务成员的进度信息 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/metrics                | modelarts:dataset:getWorkforceTask | -      | √             | √        |

表 26-3 数据集版本管理的细化权限说明

| 权限         | 对应API接口                                              | 授权项                              | 依赖的授权项               | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 查询数据集的版本列表 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions  | modelarts:dataset:get            | -                    | √             | √        |
| 创建数据集标注版本  | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions | modelarts:dataset:publishVersion | obs:object:PutObject | √             | √        |

| 权限        | 对应API接口                                                             | 授权项                             | 依赖的授权项                                                                          | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 查询数据集版本详情 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions/{version_id}    | modelarts:dataset:get           | -                                                                               | √             | √        |
| 删除数据集标注版本 | DELETE /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions/{version_id} | modelarts:dataset:deleteVersion | obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:object:DeleteObject | √             | √        |

表 26-4 样本管理的细化权限说明

| 权限     | 对应API接口                                                                     | 授权项                            | 依赖的授权项                  | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 查询样本列表 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/samples         | modelarts:sample:listSamples   | obs:object:GetObject    | √             | √        |
| 批量添加样本 | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/samples        | modelarts:sample:addSamples    | obs:object:PutObject    | √             | √        |
| 批量删除样本 | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/samples/delete | modelarts:sample:deleteSamples | obs:object:DeleteObject | √             | √        |

| 权限               | 对应API接口                                                                                                                                                     | 授权项                              | 依赖的授权项                   | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 查询单个样本信息         | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>samples/<br>{sample_id}                                                 | modelarts:samp<br>le:getSample   | obs:object:GetO<br>bject | √             | √        |
| 获取样本搜索条件         | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>search-<br>condition                                                    | modelarts:samp<br>le:listSamples | -                        | √             | √        |
| 分页查询团队标注任务下的样本列表 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>workforce-<br>tasks/<br>{workforce_task<br>_id}/data-<br>annotations/<br>samples                 | modelarts:samp<br>le:listSamples | obs:object:GetO<br>bject | √             | √        |
| 查询团队标注的样本信息      | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>workforce-<br>tasks/<br>{workforce_task<br>_id}/data-<br>annotations/<br>samples/<br>{sample_id} | modelarts:samp<br>le:getSample   | obs:object:GetO<br>bject | √             | √        |

表 26-5 标签管理的细化权限说明

| 权限          | 对应API接口                                                                                                     | 授权项                                     | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 查询数据集标签列表   | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>labels                  | modelarts:datas<br>et:getDataset        | -      | √             | √            |
| 创建数据集标签     | POST /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>labels                 | modelarts:datas<br>et:updateDatas<br>et | -      | √             | √            |
| 批量修改标签      | PUT /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>labels                  | modelarts:datas<br>et:updateDatas<br>et | -      | √             | √            |
| 批量删除标签      | POST /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>labels/delete          | modelarts:datas<br>et:updateDatas<br>et | -      | √             | √            |
| 按标签名称更新单个标签 | PUT /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>data-<br>annotations/<br>labels/<br>{label_name} | modelarts:datas<br>et:updateDatas<br>et | -      | √             | √            |



| 权限                  | 对应API接口                                                                            | 授权项                             | 依赖的授权项                  | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 按标签名称删除标签及仅包含此标签的文件 | DELETE /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/labels/{label_name} | modelarts:dataset:updateDataset | obs:object:DeleteObject | √             | √        |

表 26-6 人工标注的细化权限说明

| 权限       | 对应API接口                                                             | 授权项                             | 依赖的授权项               | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 批量更新样本标签 | PUT /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/samples | modelarts:dataset:updateDataset | obs:object:GetObject | √             | √        |

表 26-7 标注任务管理的细化权限说明

| 权限             | 对应API接口                                                     | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 查询数据集的团队标注任务列表 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks  | modelarts:dataset:listWorkforceTasks  | -      | √             | √        |
| 创建团队标注任务       | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks | modelarts:dataset:createWorkforceTask | -      | √             | √        |

| 权限         | 对应API接口                                                                                    | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 查询团队标注任务详情 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}             | modelarts:dataset:getWorkforceTask    | -      | √             | √        |
| 启动团队标注任务   | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance | modelarts:dataset:updateWorkforceTask | -      | √             | √        |
| 更新团队标注任务   | PUT /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}             | modelarts:dataset:updateWorkforceTask | -      | √             | √        |
| 删除团队标注任务   | DELETE /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}          | modelarts:dataset:deleteWorkforceTask | -      | √             | √        |
| 创建团队标注验收任务 | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance | modelarts:dataset:updateWorkforceTask | -      | √             | √        |

| 权限           | 对应API接口                                                                                          | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 查询团队标注验收任务报告 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance/report | modelarts:dataset:getWorkforceTask    | -      | √             | √        |
| 更新团队标注验收任务状态 | PUT /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance/status | modelarts:dataset:updateWorkforceTask | -      | √             | √        |

表 26-8 团队标注流程管理的细化权限说明

| 权限            | 对应API接口                                                                                                  | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 提交验收任务的样本评审意见 | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance/batch-comment | modelarts:dataset:updateWorkforceTask | -      | √             | √        |

| 权限            | 对应API接口                                                                                                 | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 批量更新团队标注样本的标签 | PUT /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/data-annotations/samples | modelarts:dataset:updateWorkforceTask | -      | √             | √        |

表 26-9 标注团队管理的细化权限说明

| 权限       | 对应API接口                                                               | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 查询标注团队列表 | GET /v2/{project_id}/workforces                                       | modelarts:processTask:listWorkforce   | -      | √             | √        |
| 创建标注团队   | POST /v2/{project_id}/workforces                                      | modelarts:processTask:createWorkforce | -      | √             | √        |
| 查询标注团队详情 | GET /v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}                        | modelarts:processTask:getWorkforce    | -      | √             | √        |
| 更新标注团队   | PUT /v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}                        | modelarts:processTask:updateWorkforce | -      | √             | √        |
| 删除标注团队   | DELETE /v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}/workers/{worker_id} | modelarts:processTask:updateWorkforce | -      | √             | √        |

表 26-10 标注团队成员管理的细化权限说明

| 权限            | 对应API接口                                                                                                            | 授权项                                           | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 向标注成员发送邮件     | POST /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>workforce-<br>tasks/<br>{workforce_task<br>_id}/notify | modelarts:datas<br>et:updateWorkf<br>orceTask | -      | √             | √            |
| 查询所有团队的标注成员列表 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>workers                                                                | modelarts:proce<br>ssTask:getWork<br>force    | -      | √             | √            |
| 查询标注团队的成员列表   | GET /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>{workforce_id}/<br>workers                                             | modelarts:proce<br>ssTask:getWork<br>force    | -      | √             | √            |
| 创建标注团队的成员     | POST /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>{workforce_id}/<br>workers                                            | modelarts:proce<br>ssTask:updateW<br>orkforce | -      | √             | √            |
| 批量删除标注团队成员    | POST /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>{workforce_id}/<br>workers/batch-<br>delete                           | modelarts:proce<br>ssTask:updateW<br>orkforce | -      | √             | √            |
| 查询标注团队成员详情    | GET /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>{workforce_id}/<br>workers/<br>{worker_id}                             | modelarts:proce<br>ssTask:getWork<br>force    | -      | √             | √            |
| 更新标注团队成员      | PUT /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>{workforce_id}/<br>workers/<br>{worker_id}                             | modelarts:proce<br>ssTask:updateW<br>orkforce | -      | √             | √            |

| 权限       | 对应API接口                                                                                   | 授权项                                   | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业项目 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|------|
| 删除标注团队成员 | DELETE /v2/<br>{project_id}/<br>workforces/<br>{workforce_id}/<br>workers/<br>{worker_id} | modelarts:processTask:updateWorkforce | -      | √             | √    |

表 26-11 数据导入任务的细化权限说明

| 权限           | 对应API接口                                                                               | 授权项                                | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业项目 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|------|
| 查询数据集导入任务列表  | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>import-tasks               | modelarts:dataset:getDataset       | -      | √             | √    |
| 创建导入任务       | POST /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>import-tasks              | modelarts:dataset:createImportTask | -      | √             | √    |
| 查询数据集导入任务的详情 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>import-tasks/<br>{task_id} | modelarts:dataset:getDataset       | -      | √             | √    |

表 26-12 数据导出任务的细化权限说明

| 权限          | 对应API接口                                                                 | 授权项                          | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业项目 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|------|
| 查询数据集导出任务列表 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>export-tasks | modelarts:dataset:getDataset | -      | √             | √    |

| 权限           | 对应API接口                                                            | 授权项                                | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业项目 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|------|
| 创建数据集导出任务    | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/export-tasks           | modelarts:dataset:createExportTask | -      | √             | √    |
| 查询数据集导出任务的状态 | GET /v2/{project_id}/datasets/{resource_id}/export-tasks/{task_id} | modelarts:dataset:getDataset       | -      | √             | √    |

表 26-13 数据同步任务的细化权限说明

| 权限           | 对应API接口                                                     | 授权项                             | 依赖的授权项                                               | IA<br>M<br>项目 | 企业项目 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------|
| 同步数据集        | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/sync-data       | modelarts:dataset:updateDataset | obs:bucket:ListBucket<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets | √             | √    |
| 查询数据集同步任务的状态 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/sync-data/status | modelarts:dataset:getDataset    | -                                                    | √             | √    |

表 26-14 智能任务的细化权限说明

| 权限            | 对应API接口                                                                         | 授权项                             | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 查询智能标注的样本列表   | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/auto-annotations/samples             | modelarts:sample:listSamples    | obs:object:GetObject                                                                                                                                                                                                                  | √             | √        |
| 查询单个智能标注样本的信息 | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/auto-annotations/samples/{sample_id} | modelarts:sample:getSample      | obs:object:GetObject                                                                                                                                                                                                                  | √             | √        |
| 分页查询智能任务列表    | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/tasks                                | modelarts:dataset:getDataset    | -                                                                                                                                                                                                                                     | √             | √        |
| 启动智能任务        | POST /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/tasks                               | modelarts:dataset:updateDataset | obs:bucket:PutBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:DeleteBucketPolicy<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:object:DeleteObject<br>obs:bucket:ListBucketVersions | √             | √        |
| 获取智能任务的信息     | GET /v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/tasks/{task_id}                      | modelarts:dataset:getDataset    | -                                                                                                                                                                                                                                     | √             | √        |



| 权限     | 对应API接口                                                                              | 授权项                             | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------|
| 停止智能任务 | POST /v2/<br>{project_id}/<br>datasets/<br>{dataset_id}/<br>tasks/{task_id}/<br>stop | modelarts:dataset:updateDataset | -      | √             | √        |

表 26-15 处理任务的细化权限说明

| 权限          | 对应API接口                                            | 授权项                                     | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                             | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 查询处理任务列表    | GET /v2/<br>{project_id}/<br>processor-tasks       | modelarts:processTask:listProcessTasks  | -                                                                                                                                                                                                                                                  | √             | √        |
| 创建处理任务      | POST /v2/<br>{project_id}/<br>processor-tasks      | modelarts:processTask:createProcessTask | obs:bucket:HeadBucket<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:object:PutObject<br>obs:object:PutObject<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:bucket:PutBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:DeleteBucketPolicy | √             | √        |
| 查询数据处理的算法类别 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>processor-tasks/items | modelarts:processTask:getProcessTask    | -                                                                                                                                                                                                                                                  | √             | √        |

| 权限       | 对应API接口                                                              | 授权项                                     | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                               | IA<br>M<br>项<br>目 | 企<br>业<br>项<br>目 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 查询处理任务详情 | GET /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions/{version_id} | modelarts:processTask:getProcessTask    | -                                                                                                                                                                                                    | √                 | √                |
| 更新处理任务   | PUT /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}                       | modelarts:processTask:updateProcessTask | -                                                                                                                                                                                                    | √                 | √                |
| 删除处理任务   | DELETE /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}                    | modelarts:processTask:deleteProcessTask | obs:bucket:PutBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:DeleteBucketPolicy<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:object:DeleteObject | √                 | √                |

| 权限            | 对应API接口                                                  | 授权项                                     | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                             | IA<br>M<br>项<br>目 | 企<br>业<br>项<br>目 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 查询数据处理任务的版本列表 | GET /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions  | modelarts:processTask:getProcessTask    | obs:bucket:HeadBucket<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:object:PutObject<br>obs:object:PutObject<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:bucket:PutBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:DeleteBucketPolicy | √                 | √                |
| 创建数据处理任务版本    | POST /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions | modelarts:processTask:createProcessTask | -                                                                                                                                                                                                                                                  | √                 | √                |
| 查询数据处理任务的版本详情 | GET /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions  | modelarts:processTask:getProcessTask    | -                                                                                                                                                                                                                                                  | √                 | √                |

| 权限              | 对应API接口                                                                      | 授权项                                     | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                               | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 删除数据处理任务的版本     | DELETE /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions/{version_id}      | modelarts:processTask:deleteProcessTask | obs:bucket:PutBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:DeleteBucketPolicy<br>obs:bucket:ListBucket<br>obs:bucket:ListAllMyBuckets<br>obs:object:DeleteObject | √             | √        |
| 查询数据处理任务版本的结果展示 | GET /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions/{version_id}/results | modelarts:processTask:getProcessTask    | obs:object:GetObject                                                                                                                                                                                 | √             | √        |
| 停止数据处理任务的版本     | POST /v2/{project_id}/processor-tasks/{task_id}/versions/{version_id}/stop   | modelarts:processTask:updateProcessTask | -                                                                                                                                                                                                    | √             | √        |

26.4 开发环境权限

表 26-16 开发环境细化权限说明

| 权限            | 对应API接口                         | 授权项                       | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 创建 Notebook实例 | POST /v1/{project_id}/notebooks | modelarts:notebook:create | swr:repo:listRepoTags<br>swr:repo:getRepo<br>swr:namespace:getNamespace<br>swr:repo:getRepoDomain<br>swr:repository:getTag<br>swr:instance:get<br>swr:instance:createTempCredential<br>kps:SSHKeyPair:get<br>vpc:vpcs:list<br>vpc:subnets:get<br>vpc:securityGroups:get<br>vpc:quotas:list<br>vpc:subnets:get<br>csms:secret:get<br>csms:secret:getVersion<br>sfsturbo:shares:getShare<br>sfsturbo:shares:showFsDir<br>obs:object:GetObject<br>obs:bucket:HeadBucket<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:PutBucketPolicy | √             | √            |

| 权限                     | 对应API接口                                           | 授权项                                 | 依赖的授权项                                                                                                        | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                        |                                                   |                                     | obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:PutBucketAcl<br>kms:dek:decrypt                                         |               |              |
| 查询 Notebook 实例列表       | GET /v1/{project_id}/notebooks                    | modelarts:notebook:list             | -                                                                                                             | √             | √            |
| 查询所有 Notebook 实例列表     | GET /v1/{project_id}/notebooks/all                | modelarts:notebook:listAllNotebooks | -                                                                                                             | √             | ×            |
| 查询 Notebook 实例详情       | GET /v1/{project_id}/notebooks/{id}               | modelarts:notebook:get              | -                                                                                                             | √             | √            |
| 更新 Notebook 实例         | PUT /v1/{project_id}/notebooks/{id}               | modelarts:notebook:update           | csms:secret:get<br>csms:secret:getVersion<br>kps:SSHKeyPair:get                                               | √             | √            |
| 删除 Notebook 实例         | DELETE /v1/{project_id}/notebooks/{id}            | modelarts:notebook:delete           | -                                                                                                             | √             | √            |
| 通过运行的实例保存成容器镜像         | POST /v1/{project_id}/notebooks/{id}/create-image | modelarts:image:create              | swr:namespace:getNamespace<br>swr:repo:listRepoTags<br>swr:repository:listNamespaces<br>swr:repository:getTag | √             | √            |
| 查询 Notebook 支持的有效规格列表  | GET /v1/{project_id}/notebooks/flavors            | -                                   | -                                                                                                             | √             | √            |
| 查询 Notebook 支持的可切换规格列表 | GET /v1/{project_id}/notebooks/{id}/flavors       | -                                   | -                                                                                                             | √             | √            |

| 权限                   | 对应API接口                                     | 授权项                                 | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 查询运行中的 Notebook 可用时长 | GET /v1/{project_id}/notebooks/{id}/lease   | -                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | √             | √            |
| Notebook 时长续约        | PATCH /v1/{project_id}/notebooks/{id}/lease | modelarts:notebook:updateStopPolicy | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | √             | √            |
| 启动 Notebook 实例       | POST /v1/{project_id}/notebooks/{id}/start  | modelarts:notebook:start            | swr:repo:listRepoTags<br>swr:repo:getRepo<br>swr:namespace:getNamespace<br>swr:repo:getRepoDomain<br>swr:repository:getTag<br>swr:instance:get<br>swr:instance:createTempCredential<br>kps:SSHPKeyPair:get<br>csms:secret:get<br>csms:secret:getVersion<br>sfsturbo:shares:getShare<br>obs:object:GetObject<br>obs:bucket:HeadBucket<br>obs:bucket:GetBucketPolicy<br>obs:bucket:PutBucketPolicy<br>obs:bucket:GetBucketAcl<br>obs:bucket:PutBucketAcl | √             | √            |

| 权限                             | 对应API接口                                                                                  | 授权项                                            | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 停止 Notebook实例                  | POST /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{id}/stop                                    | modelarts:note<br>book:stop                    | -      | √             | √            |
| 获取动态挂载<br>OBS实例信息<br>列表        | GET /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{id}/storage                                  | modelarts:note<br>book:listMount<br>edStorages | -      | √             | √            |
| 动态挂载OBS                        | POST /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{instance_id}/<br>storage                    | modelarts:note<br>book:mountSto<br>rage        | -      | √             | √            |
| 获取动态挂载<br>OBS实例详情              | GET /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{instance_id}/<br>storage/<br>{storage_id}    | modelarts:note<br>book:getMoun<br>tedStorage   | -      | √             | √            |
| 动态卸载OBS                        | DELETE /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{instance_id}/<br>storage/<br>{storage_id} | modelarts:note<br>book:umountSt<br>orage       | -      | √             | √            |
| 添加资源标签                         | POST /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{resource_id}/<br>tags/create                | modelarts:note<br>book:update                  | -      | √             | √            |
| 删除资源标签                         | DELETE /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>{resource_id}/<br>tags/delete              | modelarts:note<br>book:update                  | -      | √             | √            |
| 查询<br>Notebook资<br>源类型下的标<br>签 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>notebooks/<br>tags                                          | modelarts:tag:l<br>ist                         | -      | √             | √            |
| 查询支持的镜<br>像列表                  | GET /v1/<br>{project_id}/<br>images                                                      | modelarts:ima<br>ge:list                       | -      | √             | √            |



| 权限       | 对应API接口                                | 授权项                       | 依赖的授权项                                                                                                                     | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 注册自定义镜像  | POST /v1/{project_id}/images           | modelarts:image:register  | swr:repo:listRepoTags<br>swr:repo:getRepo<br>swr:repo:getRepoDomain<br>swr:repo:createRepoDomain<br>swr:repository:getTag  | √             | √            |
| 查询用户镜像列表 | GET /v1/{project_id}/images/group      | modelarts:image:listGroup | -                                                                                                                          | √             | √            |
| 查询镜像详情   | GET /v1/{project_id}/images/{id}       | modelarts:image:get       | -                                                                                                                          | √             | √            |
| 删除自定义镜像  | DELETE /v1/{project_id}/images/{id}    | modelarts:image:delete    | swr:repo:listRepoTags<br>swr:repo:deleteRepoTag<br>swr:repository:getTag<br>swr:repository:deleteTag                       | √             | √            |
| 同步自定义镜像  | POST /v1/{project_id}/images/{id}/sync | -                         | swr:repo:listRepoTags<br>swr:repo:getRepo<br>swr:namespace:getNamespace<br>swr:repo:getRepoDomain<br>swr:repository:getTag | √             | √            |

| 权限                           | 对应API接口                              | 授权项                     | 依赖的授权项                                                                                                                                                                              | IAM项目 | 企业项目 |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 打开serverless 开发环境实例(codelab) | POST /v1/{project_id}/notebooks/open | modelarts:notebook:open | swr:repo:listRepoTags<br>swr:repo:getRepo<br>swr:namespace:getNamespace<br>swr:repo:getRepoDomain<br>swr:repository:getTag<br>swr:instance:get<br>swr:instance:createTempCredential | √     | √    |

## 26.5 训练作业权限

表 26-17 训练作业（新版）细化权限说明

| 权限     | 对应API接口                                                          | 授权项                       | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 创建训练作业 | POST /v2/<br>{project_id}/<br>training-jobs                      | modelarts:trainJob:create | swr:repository:listTags<br>swr:repository:getRepository<br>swr:repository:listRepositories<br>swr:system:createLoginSecret<br>swr:instance:createTempCredential<br>smn:topic:publish<br>smn:topic:list<br>obs:object:GetObjectAcl<br>obs:object:PutObjectAcl<br>obs:object:PutObject<br>obs:object:GetObject<br>obs:object:DeleteObject<br>obs:object:ModifyObjectMetadata | √             | √            |
| 更新训练作业 | PUT /v2/<br>{project_id}/<br>training-jobs/<br>{training_job_id} | modelarts:trainJob:update | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | √             | √            |

| 权限           | 对应API接口                                                                                                   | 授权项                              | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项<br>目 | 企<br>业<br>项<br>目 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 删除训练作业       | DELETE /v2/<br>{project_id}/<br>training-jobs/<br>{training_job_id<br>}                                   | modelarts:trainJ<br>ob:delete    | -      | √                 | √                |
| 查询训练作业<br>详情 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>training-jobs/<br>{training_job_id<br>}                                      | modelarts:trainJ<br>ob:get       | -      | √                 | √                |
| 查询训练作业<br>列表 | POST /v2/<br>{project_id}/<br>training-job-<br>searches                                                   | modelarts:trainJ<br>ob:list      | -      | √                 | √                |
| 训练作业日志<br>预览 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>training-jobs/<br>{training_job_id<br>}/tasks/<br>{task_id}/logs/<br>preview | -                                | -      | √                 | √                |
| 训练作业日志<br>下载 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>training-jobs/<br>{training_job_id<br>}/tasks/<br>{task_id}/<br>logs/url     | modelarts:trainJ<br>ob:logExport | -      | √                 | √                |
| 创建算法         | POST /v2/<br>{project_id}/<br>algorithms                                                                  | modelarts:aiAlg<br>orithm:create | -      | √                 | √                |
| 更新算法         | PUT /v2/<br>{project_id}/<br>algorithms/<br>{algorithm_id}                                                | modelarts:aiAlg<br>orithm:update | -      | √                 | √                |
| 删除算法         | DELETE /v2/<br>{project_id}/<br>algorithms/<br>{algorithm_id}                                             | modelarts:aiAlg<br>orithm:delete | -      | √                 | √                |
| 查询算法列表       | GET /v2/<br>{project_id}/<br>algorithms                                                                   | modelarts:aiAlg<br>orithm:list   | -      | √                 | √                |

| 权限     | 对应API接口                                                    | 授权项                           | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 查询算法详情 | GET /v2/<br>{project_id}/<br>algorithms/<br>{algorithm_id} | modelarts:aiAlg<br>orithm:get | -      | √             | √            |

## 26.6 模型管理权限

表 26-18 模型管理细化权限说明

| 权限     | 对应API接口                                               | 授权项                        | 依赖的授权项                                                                                                                                                                           | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 导入模型   | POST /v1/<br>{project_id}/<br>models                  | modelarts:mod<br>el:create | obs:bucket:ListA<br>llMybuckets<br>obs:object:PutO<br>bjectAcl<br>obs:bucket:ListB<br>ucket<br>obs:bucket:Hea<br>dBucket<br>obs:object:GetO<br>bject<br>obs:object:PutO<br>bject | √             | √            |
| 查询模型列表 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>models                   | modelarts:mod<br>el:list   | -                                                                                                                                                                                | √             | √            |
| 删除模型   | DELETE /v1/<br>{project_id}/<br>models/<br>{model_id} | modelarts:mod<br>el:delete | -                                                                                                                                                                                | √             | √            |
| 查询模型详情 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>models/<br>{model_id}    | modelarts:mod<br>el:get    | -                                                                                                                                                                                | √             | √            |

## 26.7 推理在线服务权限（旧版）

表 26-19 服务管理细化权限说明

| 权限           | 对应API接口                                                                                | 授权项                          | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 部署模型服务       | POST /v1/<br>{project_id}/<br>services                                                 | modelarts:service:create     | -      | √             | √            |
| 查询模型服务<br>列表 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>services                                                  | modelarts:service:list       | -      | √             | √            |
| 查询模型服务<br>详情 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>services/<br>{service_id}                                 | modelarts:service:get        | -      | √             | √            |
| 更新模型服务       | PUT /v1/<br>{project_id}/<br>services/<br>{service_id}                                 | modelarts:service:update     | -      | √             | √            |
| 删除模型服务       | DELETE /v1/<br>{project_id}/<br>services/<br>{service_id}                              | modelarts:service:delete     | -      | √             | √            |
| 启动停止服务       | PUT /v1/<br>{project_id}/<br>services/<br>{service_id}<br>(request body<br>携带status信息) | modelarts:service:action     | -      | √             | √            |
| 查询服务监控<br>信息 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>services/<br>{service_id}/<br>monitor                     | modelarts:service:getMonitor | -      | √             | √            |
| 查询服务更新<br>日志 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>services/<br>{service_id}/<br>logs                        | modelarts:service:getLogs    | -      | √             | √            |

| 权限       | 对应API接口                                           | 授权项                         | 依赖的授权项 | IAM项目 | 企业项目 |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------|------|
| 查询服务事件日志 | GET /v1/{project_id}/services/{service_id}/events | modelarts:service:getEvents | -      | √     | √    |

## 26.8 资源管理权限

表 26-20 资源池管理细化权限说明

| 权限      | 对应API接口                                   | 授权项                   | 依赖的授权项 | IAM项目 | 企业项目 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|-------|------|
| 查询资源池列表 | GET /v2/{project_id}/pools                | modelarts:pool:list   | --     | √     | √    |
| 查询资源池详情 | GET /v2/{project_id}/pools/{pool_name}    | modelarts:pool:get    | --     | √     | √    |
| 修改资源池   | PATCH /v2/{project_id}/pools/{pool_name}  | modelarts:pool:update | --     | √     | √    |
| 创建资源池   | POST /v2/{project_id}/pools               | modelarts:pool:create | --     | √     | √    |
| 删除资源池   | DELETE /v2/{project_id}/pools/{pool_name} | modelarts:pool:delete | --     | √     | √    |

表 26-21 网络管理细化权限说明

| 权限     | 对应API接口                                      | 授权项                    | 依赖的授权项 | IAM项目 | 企业项目 |
|--------|----------------------------------------------|------------------------|--------|-------|------|
| 查询网络列表 | GET /v1/{project_id}/networks                | modelarts:network:list | --     | √     | √    |
| 查询网络详情 | GET /v1/{project_id}/networks/{network_name} | modelarts:network:get  | --     | √     | √    |

| 权限   | 对应API接口                                         | 授权项                      | 依赖的授权项                  | IAM 项目 | 企业项目 |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------|
| 修改网络 | PATCH /v1/{project_id}/networks/{network_name}  | modelarts:network:update | vpc.*.get<br>vpc.*.list | √      | √    |
| 创建网络 | POST /v1/{project_id}/networks                  | modelarts:network:create | vpc.*.get<br>vpc.*.list | √      | √    |
| 删除网络 | DELETE /v1/{project_id}/networks/{network_name} | modelarts:network:delete | --                      | √      | √    |

表 26-22 边缘池管理细化权限说明

| 权限      | 对应API接口                                           | 授权项                       | 依赖的授权项                  | IAM 项目 | 企业项目 |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------|
| 查询边缘池列表 | GET /v1/{project_id}/edge-pools                   | modelarts:edgePool:list   | ief.*.get<br>ief.*.list | √      | √    |
| 查询边缘池详情 | GET /v1/{project_id}/edge-pools/{edge_pool_id}    | modelarts:edgePool:get    | ief.*.get<br>ief.*.list | √      | √    |
| 修改边缘池   | PUT /v1/{project_id}/edge-pools/{edge_pool_id}    | modelarts:edgePool:update | ief.*.get<br>ief.*.list | √      | √    |
| 创建边缘池   | POST /v1/{project_id}/edge-pools                  | modelarts:edgePool:create | ief.*.get<br>ief.*.list | √      | √    |
| 删除边缘池   | DELETE /v1/{project_id}/edge-pools/{edge_pool_id} | modelarts:edgePool:delete | --                      | √      | √    |



表 26-23 模型预热任务权限说明

| 权限            | 对应API接口                                                                              | 授权项                          | 依赖的授权项 | IAM 项目 | 企业项目 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|------|
| 查询资源池模型预热任务列表 | GET /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/ckpt-warm-up-task                             | modelarts:warmup Task:list   | --     | √      | √    |
| 查询模型预热详情      | GET /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/ckpt-warm-up-task/{ckpt_warm_up_task_name}    | modelarts:warmup Task:get    | --     | √      | √    |
| 修改模型预热任务      | PATCH /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/ckpt-warm-up-task/{ckpt_warm_up_task_name}  | modelarts:warmup Task:update | --     | √      | √    |
| 创建模型预热任务      | POST /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/ckpt-warm-up-task                            | modelarts:warmup Task:create | --     | √      | √    |
| 删除模型预热任务      | DELETE /v2/{project_id}/pools/{pool_name}/ckpt-warm-up-task/{ckpt_warm_up_task_name} | modelarts:warmup Task:delete | --     | √      | √    |

26.9 Lite Server 权限

表 26-24 Lite Server 细化权限说明

| 权限                     | 对应API接口                          | 授权项                             | 依赖的授权项 | IAM 项目 | 企业项目 |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------|
| 查询用户所有 Lite Server实例列表 | GET /v1/{project_id}/dev-servers | modelarts:devs erver:listByUser | -      | √      | ×    |

| 权限               | 对应API接口                                   | 授权项                            | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 创建Lite<br>Server | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers | modelarts:devs<br>erver:create | vpc:networks:lis<br>t<br>vpc:networks:ge<br>t<br>vpc:securityGro<br>ups:get<br>vpc:securityGro<br>ups:list<br>vpc:subnets:get<br>vpc:subnets:list<br>vpc:vpcs:get<br>vpc:vpcs:list<br>evs:volumes:list<br>evs:volumes:get<br>evs:types:get<br>evs:quotas:get<br>bms:servers:cre<br>ate<br>bms:servers:sho<br>wBaremetalSer<br>ver(bms:servers<br>:get)<br>bms:servers:list<br>bms:serverQuot<br>as:get<br>bms:servers:upd<br>ateMetadata<br>ecs:servers:lock<br>ecs:servers:unlo<br>ck<br>ecs:cloudServer<br>s:createServers<br>ecs:cloudServer<br>Quotas:get<br>ecs:cloudServer<br>s:listServersDet<br>ails(ecs:cloudSe<br>rvers:list)<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec | √             | ×        |

| 权限                       | 对应API接口                                          | 授权项                            | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                          |                                                  |                                | s:cloudServers:get)<br>ecs:flavors:get<br>ecs:cloudServer<br>Flavors:get<br>ecs:cloudServer<br>s:deleteServers(<br>ecs:cloudServer<br>s:delete)<br>IMS<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>ims:images:get<br>kps:SSHKeyPair:<br>get                                                                                                           |               |              |
| 查询Lite<br>Server实例详<br>情 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/{id}    | modelarts:devs<br>erver:get    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | √             | ×            |
| 删除Lite<br>Server实例       | DELETE /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/{id} | modelarts:devs<br>erver:delete | bms:servers:sho<br>wBaremetalSer<br>ver(bms:servers<br>:get)<br>bms:servers:reln<br>stallOS<br>bms:servers:list<br>ecs:cloudServer<br>s:listServersDet<br>ails(ecs:cloudSe<br>rvers:list)<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec<br>s:cloudServers:g<br>et)<br>ecs:cloudServer<br>s:deleteServers(<br>ecs:cloudServer<br>s:delete)<br>vpc:ports:list | √             | ×            |

| 权限                             | 对应API接口                                                 | 授权项                           | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 实时同步用户<br>所有Lite<br>Server实例状态 | PUT /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>sync       | modelarts:devs<br>erver:sync  | ecs:servers:lock<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec<br>s:cloudServers:g<br>et)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get                                                                                                                                                                    | √             | ×            |
| 启动Lite<br>Server实例             | PUT /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>{id}/start | modelarts:devs<br>erver:start | bms:servers:sho<br>wBaremetalSer<br>ver(bms:servers<br>:get)<br>bms:servers:star<br>t<br>ecs:servers:lock<br>ecs:servers:unlo<br>ck<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServer<br>s:start<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec<br>s:cloudServers:g<br>et)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>vpc:ports:list | √             | ×            |

| 权限                         | 对应API接口                                                                          | 授权项                                             | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 停止Lite<br>Server实例         | PUT /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>{id}/stop                           | modelarts:devs<br>erver:stop                    | bms:servers:showBaremetalServer(bms:servers:get)<br>bms:servers:stop<br>ecs:servers:lock<br>ecs:servers:unlock<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServers:stop<br>ecs:cloudServers:showServer(ecs:cloudServers:get)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>vpc:ports:list | √             | ×            |
| 创建Lite<br>Server超节点<br>标签  | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyperinstance/<br>{id}/tags/create | modelarts:devs<br>erver:createHyperinstanceTags | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √             | ×            |
| 删除Lite<br>Server超节点<br>标签。 | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyperinstance/<br>{id}/tags/delete | modelarts:devs<br>erver:deleteHyperinstanceTags | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √             | ×            |
| 查询Lite<br>Server超节点<br>标签。 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyperinstance/<br>{id}/tags         | modelarts:devs<br>erver:queryHyperinstanceTags  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | √             | ×            |

| 权限                                    | 对应API接口                                                                       | 授权项                                               | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 重装Lite<br>Server服务器<br>操作系统镜<br>像。    | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>{id}/reinstallOS                | modelarts:devs<br>erver:reinstallO<br>S           | bms:servers:sho<br>wBaremetalSer<br>ver(bms:servers<br>:get)<br>bms:servers:reln<br>stallOS<br>ecs:servers:lock<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServer<br>s:rebuild<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec<br>s:cloudServers:g<br>et)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>kps:SSHKeyPair:<br>get | √             | ×            |
| 切换Lite<br>Server服务器<br>操作系统镜<br>像。    | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>{id}/changeOS                   | modelarts:devs<br>erver:changeOS                  | bms:servers:sho<br>wBaremetalSer<br>ver(bms:servers<br>:get)<br>bms:servers:cha<br>ngeOS<br>ecs:servers:lock<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServer<br>s:changeOS<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec<br>s:cloudServers:g<br>et)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>kps:SSHKeyPair:<br>get   | √             | ×            |
| 切换Lite<br>Server超节点<br>服务器操作系<br>统镜像。 | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyperinstance/<br>{id}/changeOS | modelarts:devs<br>erver:changeHy<br>perinstanceOS | kps:SSHKeyPair:<br>get                                                                                                                                                                                                                                                                               | √             | ×            |

| 权限                 | 对应API接口                                                   | 授权项                                         | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                           | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 查询用户所有超节点实例详情      | GET /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance            | modelarts:devserver:listHyperinstanceByUser | -                                                                                                                                                                                                                | √             | ×            |
| 删除Lite Server超节点实例 | DELETE /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}    | modelarts:devserver:deleteHyperinstance     | -                                                                                                                                                                                                                | √             | ×            |
| 重启Lite Server实例    | PUT /v1/{project_id}/dev-servers/{id}/reboot              | modelarts:devserver:reboot                  | bms:servers:showBaremetalServer(bms:servers:get)<br>bms:servers:reboot<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServers:reboot<br>ecs:cloudServers:showServer(ecs:cloudServers:get)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get | √             | ×            |
| 启动Lite Server超节点实例 | PUT /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/start | modelarts:devserver:startHyperinstance      | -                                                                                                                                                                                                                | √             | ×            |
| 停止Lite Server超节点实例 | PUT /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/stop  | modelarts:devserver:stopHyperinstance       | -                                                                                                                                                                                                                | √             | ×            |
| 查询租户Lite Server列表  | GET /v1/{project_id}/dev-servers/all                      | modelarts:devserver:list                    | -                                                                                                                                                                                                                | √             | ×            |
| 查询Lite Server镜像详情  | GET /v1/{project_id}/dev-servers/images/{id}              | modelarts:devserver:getImage                | -                                                                                                                                                                                                                | √             | ×            |

| 权限                           | 对应API接口                                                                      | 授权项                                           | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| 获取Lite Server镜像列表            | GET /v1/{project_id}/dev-servers/images                                      | modelarts:devserver:listImages                | -      | √             | ×            |
| 批量删除Lite Server Job          | DELETE /v1/{project_id}/dev-servers/jobs                                     | modelarts:devserver:deleteJobs                | -      | √             | ×            |
| 卸载数据盘                        | DELETE /v1/{project_id}/dev-servers/{id}/detachvolume/{volume_id}            | modelarts:devserver:detachVolume              | -      | √             | ×            |
| 获取Lite Server规格列表            | GET /v1/{project_id}/dev-servers/flavors                                     | modelarts:devserver:listFlavors               | -      | √             | ×            |
| 查询租户所有 Lite Server超节点实例详情    | GET /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/all                           | modelarts:devserver:listHyperinstance         | -      | √             | ×            |
| 查询指定超节点实例详情                  | GET /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}                          | modelarts:devserver:getHyperinstance          | -      | √             | ×            |
| 查询Lite Server超节点 Operation详情 | GET /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/operation/{operation_id} | modelarts:devserver:getHyperinstanceOperation | -      | √             | ×            |
| 查询Lite Server实例对应的TOR交换机IP   | GET /v1/{project_id}/dev-servers/instance-physical-topologies                | modelarts:devserver:getTopologies             | -      | √             | ×            |



| 权限                        | 对应API接口                                                            | 授权项                                      | 依赖的授权项                                                       | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 查询Lite Server Job列表       | GET /v1/{project_id}/dev-servers/jobs                              | modelarts:devserver:listJobs             | -                                                            | √             | ×            |
| 查询Lite Server Job详情       | GET /v1/{project_id}/dev-servers/jobs/{id}                         | modelarts:devserver:getJob               | -                                                            | √             | ×            |
| 查询Lite Server Operation详情 | GET /v1/{project_id}/dev-servers/{id}/operation/{operation_id}     | modelarts:devserver:getOperation         | -                                                            | √             | ×            |
| 查询已绑定的EIP                 | GET /v1/{project_id}/dev-servers/{id}/publicips                    | modelarts:devserver:listPublicIP         | -                                                            | √             | ×            |
| 扩容Lite Server超节点实例        | POST /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/live-scale-up | modelarts:devserver:scaleUpHyperinstance | -                                                            | √             | ×            |
| 提交Lite Server Job         | POST /v1/{project_id}/dev-servers/jobs                             | modelarts:devserver:createJob            | -                                                            | √             | ×            |
| 创建RoCE网络                  | POST /v1/{project_id}/dev-servers/networks                         | modelarts:devserver:createRoceNetwork    | vpc:networks:create<br>vpc:networks:list<br>vpc:networks:get | √             | ×            |
| 挂载数据盘                     | POST /v1/{project_id}/dev-servers/{id}/attachvolume                | modelarts:devserver:attachVolume         | evs:volumes:get                                              | √             | ×            |

| 权限                                              | 对应API接口                                                                                              | 授权项                                                               | 依赖的授权项                                                                                                                                    | IA<br>M<br>项目 | 企<br>业<br>项目 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 绑定EIP                                           | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>{id}/publicips                                         | modelarts:devs<br>erver:bindPublic<br>IP                          | eip:publicIps:get                                                                                                                         | √             | ×            |
| 查询超节点<br>hyperinstance-<br>clusters逻辑<br>容量测算结果 | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyperinstance/<br>cluster-<br>capacity-<br>evaluations | modelarts:devs<br>erver:listHyper<br>instanceClusters<br>Capacity | -                                                                                                                                         | √             | ×            |
| 创建hyper-<br>cluster                             | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyper-clusters                                         | modelarts:devs<br>erver:createHyp<br>erCluster                    | -                                                                                                                                         | √             | ×            |
| 查询hyper-<br>cluster列表                           | GET /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyper-clusters                                          | modelarts:devs<br>erver:listHyperC<br>luster                      | -                                                                                                                                         | √             | ×            |
| 查询hyper-<br>cluster详情                           | GET /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyper-clusters/<br>{id}                                 | modelarts:devs<br>erver:getHyper<br>Cluster                       | -                                                                                                                                         | √             | ×            |
| 删除hyper-<br>cluster                             | DELETE /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyper-clusters/<br>{id}                              | modelarts:devs<br>erver:deleteHyp<br>erCluster                    | -                                                                                                                                         | √             | ×            |
| 修改Lite<br>Server实例信<br>息                        | PUT /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/{id}                                                        | modelarts:devs<br>erver:update                                    | ecs:servers:lock<br>ecs:servers:get<br>ecs:cloudServer<br>s:showServer(ec<br>s:cloudServers:g<br>et)<br>ecs:cloudServer<br>s:updateServer | √             | ×            |

| 权限                             | 对应API接口                                                               | 授权项                                                  | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项<br>目 | 企<br>业<br>项<br>目 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| 查询Lite Server超节点扩缩容支持规格列表及容量测算 | GET /v1/{project_id}/dev-servers/hyperinstance/{id}/scale-evaluations | modelarts:devserver:getHyperinstanceScaleEvaluations | -      | √                 | ×                |
| 获取Lite Server部署服务详情            | GET /v1/{project_id}/dev-servers/jobs/services/{id}                   | modelarts:devserver:getJobService                    | -      | √                 | ×                |
| 获取Lite Server Job模板列表          | GET /v1/{project_id}/dev-servers/jobs/templates                       | modelarts:devserver:listJobTemplates                 | -      | √                 | ×                |
| 获取Lite Server Job模板详情          | GET /v1/{project_id}/dev-servers/jobs/templates/{template_id}         | modelarts:devserver:getJobTemplate                   | -      | √                 | ×                |

| 权限               | 对应API接口                                  | 授权项                             | 依赖的授权项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IA<br>M<br>项<br>目 | 企<br>业<br>项<br>目 |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Lite Server 批量操作 | POST /v1/{project_id}/dev-servers/action | modelarts:devserver:batchAction | bms:servers:showBaremetalServer(bms:servers:get)<br>bms:servers:changeOS<br>bms:servers:reinstallOS<br>bms:servers:reboot<br>bms:servers:start<br>bms:servers:stop<br>ecs:servers:lock<br>ecs:servers:unlock<br>ecs:servers:get<br>ecs:servers:list<br>ecs:cloudServers:changeOS<br>ecs:cloudServers:rebuild<br>ecs:cloudServers:reboot<br>ecs:cloudServers:start<br>ecs:cloudServers:stop<br>ecs:cloudServers:showServer(ecs:cloudServers:get)<br>ecs:servers:list<br>ecs:servers:get<br>kps:SSHKeyPair:get | √                 | ×                |

| 权限                         | 对应API接口                                                                                  | 授权项                                                | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 扩容Lite<br>Server超节点<br>实例  | POST /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>hyperinstance/<br>{id}/live-scale-<br>down | modelarts:devs<br>erver:scaleDow<br>nHyperinstance | -      | √             | ×        |
| 获取Lite<br>Server资源规<br>格列表 | GET /v1/<br>{project_id}/<br>dev-servers/<br>resource-flavors                            | modelarts:devs<br>erver:listFlavors                | -      | √             | ×        |

## 26.10 授权管理权限

表 26-25 服务管理细化权限说明

| 权限          | 对应API接口                                                                                                                                                                                                                                          | 授权项                                    | 依赖的授权项 | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 删除细粒度委托授权权限 | /v1/{project_id}/<br>atelier/<br>authorization<br><br>/v1/{project_id}/<br>authorizations<br><br>/v1/{project_id}/<br>atelier/<br>authorization<br><br>/v2/{project_id}/<br>authorizations<br><br>/atelier/v1/<br>{project_id}/<br>authorization | modelarts:aut<br>horization:del<br>ete | -      | √             | ×        |

| 权限            | 对应API接口                                                                                                                                                                                                                                        | 授权项                            | 依赖的授权项                                                                                                                   | IA<br>M<br>项目 | 企业<br>项目 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 创建细粒度委托授权权限   | /atelier/v1/{project_id}/authorizations<br>/v1/{project_id}/atelier/authorizations<br>/v1/{project_id}/authorizations<br>/v2/{project_id}/atelier/authorizations<br>/v2/{project_id}/authorizations<br>/v3/{project_id}/atelier/authorizations | modelarts:authorization:create | -                                                                                                                        | √             | ×        |
| 查询细粒度委托授权权限   | /atelier/v1/{project_id}/authorization<br>/v1/{project_id}/atelier/authorizations<br>/v1/{project_id}/authorizations<br>/v2/{project_id}/atelier/authorizations<br>/v2/{project_id}/authorizations                                             | modelarts:authorization:list   | -                                                                                                                        | √             | ×        |
| 创建ModelArts委托 | /v2/{project_id}/agency                                                                                                                                                                                                                        | -                              | iam:quotas:listForProject<br>iam:agencies:create/<br>iam:agenciam:createV5<br>iam:roles:create<br>iam:agencies:grantRole | √             | ×        |

# 27 历史 API

## 27.1 数据管理（旧版）

### 27.1.1 查询数据集列表

#### 功能介绍

根据指定条件分页查询用户创建的所有数据集。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/datasets

表 27-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-2 Query 参数

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_runn<br>ing_task | 否    | Boolean | 是否检测数据集中正在运行（包括初始化）的任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：检测数据集中正在运行（包括初始化）的任务</li><li>• false：不检测数据集中正在运行的任务（默认值）</li></ul>                                                                                                                                         |
| contain_versio<br>ns   | 否    | Boolean | 数据集是否包含版本。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dataset_type           | 否    | Integer | 数据集类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3: 图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组</li><li>• 200：声音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 400：表格数据集</li><li>• 600：视频标注</li><li>• 900：自由格式</li></ul> |
| file_preview           | 否    | Boolean | 查询数据集的同时是否支持预览。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：支持预览，同时返回一部分数据集文件列表，每个数据集返回4个。</li><li>• false：不支持预览（默认值）。</li></ul>                                                                                                                                               |
| limit                  | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| offset                 | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| order                  | 否    | String  | 指定查询的排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• asc：递增排序</li><li>• desc：递减排序（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                  |



| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| running_task_type    | 否    | Integer | 指定需要检测的正在运行任务（包括初始化）的类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：自动标注</li><li>• 1：预标注</li><li>• 2：导出任务</li><li>• 3：切换版本</li><li>• 4：导出manifest</li><li>• 5：导入manifest</li><li>• 6：发布版本</li><li>• 7：自动分组</li></ul> |
| search_content       | 否    | String  | 模糊匹配名称，默认为空。                                                                                                                                                                                                              |
| sort_by              | 否    | String  | 指定查询的排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• create_time：按创建时间排序（默认值）</li><li>• dataset_name：按数据集名称排序</li></ul>                                                                                               |
| support_export       | 否    | Boolean | 是否过滤只支持导出的数据集（当前仅图像分类、物体检测、自由格式三种数据集支持导出），不传该参数或参数取值为false表示不过滤。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：过滤只支持导出的数据集</li><li>• false：不过滤只支持导出的数据集（默认值）</li></ul>                                               |
| train_evaluate_ratio | 否    | String  | 根据版本切分比例筛选数据集。例如：“0.0,1.0”，根据逗号分隔最小和最大切分比例，筛选出切分比例在此范围内的版本。说明：如果参数值为空或无该参数，系统默认不根据版本切分比例筛选数据集。                                                                                                                            |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                         |
|-----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version_format  | 否    | Integer | 根据数据集发布的版本格式筛选数据集，过滤出包含符合筛选条件的数据集列表。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：默认格式</li><li>1：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>2：CSV格式</li></ul>             |
| with_labels     | 否    | Boolean | 返回数据集的标签。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：返回标签信息</li><li>false：不返回标签信息（默认值）</li></ul>                                                     |
| workspace_id    | 否    | String  | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                               |
| dataset_version | 否    | String  | 数据集版本（用于区分标注任务解耦前的数据集和解耦后的数据集）。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>v1：数据集与标注任务解耦前的数据集（默认值）</li><li>v2：数据集与标注任务解耦后的数据集</li><li>all：所有数据集</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-3 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                   | 描述              |
|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| datasets     | Array of DatasetAndFilePreview objects | 分页查询到的数据集列表。    |
| total_number | Integer                                | 数据集总数，不能超过100个。 |

表 27-4 DatasetAndFilePreview

| 参数                         | 参数类型                                        | 描述                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_sample_count     | Integer                                     | 数据集已标注的样本总数。                                                                         |
| annotated_sub_sample_count | Integer                                     | 已标注的子样本数量。                                                                           |
| content_labeling           | Boolean                                     | 语音分割数据集是否开启内容标注，默认开启。                                                                |
| create_time                | Long                                        | 数据集的创建时间。                                                                            |
| current_version_id         | String                                      | 数据集的当前版本ID。                                                                          |
| current_version_name       | String                                      | 数据集的当前版本名称。版本名称，必须是字母、数字、下划线或中划线组成的合法字符串，长度为1-32位。                                   |
| data_format                | String                                      | 数据格式。                                                                                |
| data_sources               | Array of <a href="#">DataSource</a> objects | 数据来源列表。                                                                              |
| data_statistics            | Map<String, Object>                         | 数据集的样本统计信息，包括样本元信息的统计，json格式。                                                        |
| data_update_time           | Long                                        | 样本和标签的更新时间。                                                                          |
| data_url                   | String                                      | 训练所用的数据路径。                                                                           |
| dataset_format             | Integer                                     | 数据集格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：文件型</li><li>● 1：表格型</li></ul> |
| dataset_id                 | String                                      | 数据集ID。                                                                               |
| dataset_name               | String                                      | 数据集名称。                                                                               |
| dataset_tags               | Array of strings                            | 数据集关键标识列表，例如：["图片","物体检测"]。                                                          |

| 参数                    | 参数类型                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_type          | Integer             | 数据集类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0: 图像分类</li><li>1: 物体检测</li><li>3: 图像分割</li><li>100: 文本分类</li><li>101: 命名实体</li><li>102: 文本三元组</li><li>200: 声音分类</li><li>201: 语音内容</li><li>202: 语音分割</li><li>400: 表格数据集</li><li>600: 视频标注</li><li>900: 自由格式</li></ul> |
| dataset_version_count | Integer             | 数据集的版本数量。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deleted_sample_count  | Integer             | 已删除的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deletion_stats        | Map<String,Integer> | 删除原因统计信息。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| description           | String              | 数据集的描述。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| enterprise_project_id | String              | 企业项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| exist_running_task    | Boolean             | 该数据集是否存在正在运行（包括初始化）的任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 数据集存在正在运行的任务</li><li>false: 数据集不存在正在运行的任务</li></ul>                                                                                                                                            |
| exist_workforce_task  | Boolean             | 数据集是否含团队标注任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 数据集包含团队标注任务</li><li>false: 数据集不包含团队标注任务</li></ul>                                                                                                                                                        |
| feature_supports      | Array of strings    | 数据集支持的特性列表。当前只支持特性值“0”，表示限制OBS文件大小。                                                                                                                                                                                                                                      |
| import_data           | Boolean             | 是否导入数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 导入数据</li><li>false: 不导入数据</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| import_task_id        | String              | 导入任务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                    | 参数类型                                   | 描述                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inner_annotation_path | String                                 | 数据集内部标注结果的保存路径。                                                                                       |
| inner_data_path       | String                                 | 数据集内部数据的保存路径。                                                                                         |
| inner_log_path        | String                                 | 数据集内部日志的保存路径。                                                                                         |
| inner_task_path       | String                                 | 数据集内部任务路径。                                                                                            |
| inner_temp_path       | String                                 | 数据集内部临时文件的保存路径。                                                                                       |
| inner_work_path       | String                                 | 数据集内部的输出目录。                                                                                           |
| label_task_count      | Integer                                | 标注任务数量。                                                                                               |
| labels                | Array of <b>Label</b> objects          | 数据集标签列表。                                                                                              |
| loading_sample_count  | Integer                                | 正在加载的样本数量。                                                                                            |
| managed               | Boolean                                | 是否是托管数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 托管数据集</li><li>• false: 非托管数据集</li></ul> |
| next_version_num      | Integer                                | 数据集下个版本数。                                                                                             |
| running_tasks_id      | Array of strings                       | 正在运行（包括初始化）任务ID列表。                                                                                    |
| samples               | Array of <b>AnnotationFile</b> objects | 样本列表。                                                                                                 |
| schema                | Array of <b>Field</b> objects          | Schema列表。                                                                                             |

| 参数                       | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status                   | Integer                                         | 数据集状态。当前可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：数据集创建中</li><li>● 1：数据集正常</li><li>● 2：数据集删除中</li><li>● 3：数据集已删除</li><li>● 4：数据集异常</li><li>● 5：数据集同步中</li><li>● 6：数据集发布中</li><li>● 7：数据集版本切换中</li><li>● 8：数据集导入中</li></ul> |
| third_path               | String                                          | 第三方路径。                                                                                                                                                                                                                          |
| total_sample_count       | Integer                                         | 数据集样本总数。                                                                                                                                                                                                                        |
| total_sub_sample_count   | Integer                                         | 由父样本所产生的子样本总数，比如：从视频标注数据集中抽取的关键帧图片总数就是子样本总数。                                                                                                                                                                                    |
| unconfirmed_sample_count | Integer                                         | 智能标注待确认的标注样本数。                                                                                                                                                                                                                  |
| update_time              | Long                                            | 数据集的更新时间。                                                                                                                                                                                                                       |
| versions                 | Array of <a href="#">DatasetVersion</a> objects | 数据集版本信息列表，目前仅记录数据集当前版本信息。                                                                                                                                                                                                       |
| work_path                | String                                          | 数据集输出位置，用于存放输出的标注信息等文件。此位置为OBS路径，格式为“/桶名称/文件路径”。例如：“/obs-bucket”。                                                                                                                                                               |
| work_path_type           | Integer                                         | 数据集输出路径类型。默认值为0，表示OBS桶。                                                                                                                                                                                                         |
| workforce_descriptor     | <a href="#">WorkforceDescriptor</a> object      | 团队标注信息。                                                                                                                                                                                                                         |
| workforce_task_count     | Integer                                         | 数据集的团队标注任务数量。                                                                                                                                                                                                                   |
| workspace_id             | String                                          | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                                                                                                    |

表 27-5 DataSource

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path          | String                                     | 数据源所在路径。                                                                                                                                                                                                  |
| data_type          | Integer                                    | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: OBS桶（默认值）</li><li>• 1: GaussDB(DWS)服务</li><li>• 2: DLI服务</li><li>• 3: RDS服务</li><li>• 4: MRS服务</li><li>• 5: AI Gallery</li><li>• 6: 推理服务</li></ul> |
| schema_maps        | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                                                                                                        |
| source_info        | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                                                                                                             |
| with_column_header | Boolean                                    | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 文件首行为列名</li><li>• false: 文件首行不为列名</li></ul>                                                                                       |

表 27-6 SchemaMap

| 参数        | 参数类型   | 描述      |
|-----------|--------|---------|
| dest_name | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | String | 来源方的列名。 |

表 27-7 SourceInfo

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id   | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                         |
| cluster_mode | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 普通集群</li><li>• 1: 安全集群</li></ul> |
| cluster_name | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。                                                                         |

| 参数            | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|--------|--------------------------------|
| database_name | String | 导入表格数据集，数据库名字。                 |
| input         | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。 |
| ip            | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。         |
| port          | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。           |
| queue_name    | String | 表格数据集，DLI队列名。                  |
| subnet_id     | String | MRS集群的子网ID。                    |
| table_name    | String | 导入表格数据集，表名。                    |
| user_name     | String | 用户名，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。      |
| user_password | String | 用户密码，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。     |
| vpc_id        | String | MRS集群所在的vpc的ID。                |

表 27-8 Label

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                |
| name       | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| property   | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                |
| type       | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |



表 27-9 AnnotationFile

| 参数          | 参数类型               | 描述          |
|-------------|--------------------|-------------|
| create_time | Long               | 样本创建时间。     |
| dataset_id  | String             | 数据集ID。      |
| depth       | Integer            | 图像样本通道数。    |
| file_Name   | String             | 样本名称。       |
| file_id     | String             | 样本ID。       |
| file_type   | String             | 文件类型。       |
| height      | Integer            | 图像样本高度。     |
| size        | Long               | 图像样本尺寸大小。   |
| tags        | Map<String,String> | 样本的标签信息。    |
| url         | String             | 预览样本的OBS地址。 |
| width       | Integer            | 图像样本宽度。     |

表 27-10 Field

| 参数          | 参数类型    | 描述         |
|-------------|---------|------------|
| description | String  | Schema描述。  |
| name        | String  | Schema名称。  |
| schema_id   | Integer | Schema ID。 |
| type        | String  | Schema值类型。 |

表 27-11 DatasetVersion

| 参数                  | 参数类型    | 描述         |
|---------------------|---------|------------|
| add_sample_count    | Integer | 新增样本数量。    |
| analysis_cache_path | String  | 特征分析的缓存路径。 |

| 参数                         | 参数类型               | 描述                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analysis_status            | Integer            | 特征分析任务的当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：初始化</li><li>1：运行中</li><li>2：完成</li><li>3：失败</li></ul>                   |
| analysis_task_id           | String             | 特征分析的任务ID。                                                                                                                         |
| annotated_sample_count     | Integer            | 版本已标注样本的数量。                                                                                                                        |
| annotated_sub_sample_count | Integer            | 已标注的子样本数量。                                                                                                                         |
| clear_hard_property        | Boolean            | 发布时是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清空难例属性（默认值）</li><li>false：不清空难例属性</li></ul>                          |
| code                       | String             | 旋转裁剪等预处理任务的状态码。                                                                                                                    |
| create_time                | Long               | 版本创建时间。                                                                                                                            |
| crop                       | Boolean            | 是否对图片进行裁剪，只对标注框形状为bndbox的物体检测数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：对图片进行裁剪</li><li>false：不对图片进行裁剪（默认值）</li></ul> |
| crop_path                  | String             | 裁剪后的文件存放路径。                                                                                                                        |
| crop_rotate_cache_path     | String             | 旋转裁剪任务执行的临时目录。                                                                                                                     |
| data_analysis              | Map<String,Object> | 特征分析结果，json格式。                                                                                                                     |
| data_path                  | String             | 数据保存路径。                                                                                                                            |
| data_statistics            | Map<String,Object> | 数据集的样本统计信息，包括样本元信息的统计，json格式。                                                                                                      |
| data_validate              | Boolean            | 发布前数据是否经过校验算法校验。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：数据经过校验</li><li>false：数据未经过校验</li></ul>                           |
| deleted_sample_count       | Integer            | 已删除的样本数量。                                                                                                                          |

| 参数                              | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deletion_stats                  | Map<String,Integer>                         | 删除原因统计信息。                                                                                                                    |
| description                     | String                                      | 版本描述信息。                                                                                                                      |
| export_images                   | Boolean                                     | 发布时是否导出图片到版本输出目录。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导出图片到版本输出目录</li><li>• false：不导出图片到版本输出目录（默认值）</li></ul> |
| extract_serial_number           | Boolean                                     | 发布时是否需要解析子样本序号，用于医疗数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：解析子样本序号</li><li>• false：不解析子样本序号（默认值）</li></ul>   |
| include_dataset_data            | Boolean                                     | 发布时是否包含数据集源数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：包含数据集源数据</li><li>• false：不包含数据集源数据</li></ul>               |
| is_current                      | Boolean                                     | 是否为数据集当前版本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据集当前版本</li><li>• false：非数据集当前版本</li></ul>                    |
| label_stats                     | Array of <a href="#">LabelStats</a> objects | 发布版本的各标签统计信息列表。                                                                                                              |
| label_type                      | String                                      | 发布版本的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• multi：表示含有多标签样本</li><li>• single：表示所有样本均为单标签</li></ul>              |
| manifest_cache_input_path       | String                                      | 版本发布时的manifest文件缓存输入路径。                                                                                                      |
| manifest_path                   | String                                      | 版本发布的manifest文件保存路径。                                                                                                         |
| message                         | String                                      | 发布时记录的任务信息（如：错误信息等）。                                                                                                         |
| modified_sample_count           | Integer                                     | 已修改的样本数量。                                                                                                                    |
| previous_annotated_sample_count | Integer                                     | 父版本的已标注样本数量。                                                                                                                 |
| previous_total_sample_count     | Integer                                     | 父版本的样本总数。                                                                                                                    |
| previous_version_id             | String                                      | 父版本ID。                                                                                                                       |

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processor_task_id     | String  | 旋转裁剪等预处理任务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| processor_task_status | Integer | 旋转裁剪等预处理任务状态。当前可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0: 初始化</li><li>1: 运行中</li><li>2: 完成</li><li>3: 失败</li><li>4: 停止</li><li>5: 超时</li><li>6: 删除失败</li><li>7: 停止失败</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| remove_sample_usage   | Boolean | 发布时是否清除数据集已有的usage信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 清除数据集已有的usage信息（默认值）</li><li>false: 不清除数据集已有的usage信息</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rotate                | Boolean | 是否对图片进行旋转。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 对图片进行旋转</li><li>false: 不对图片进行旋转（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rotate_path           | String  | 旋转后的文件存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_state          | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__: 已标注</li><li>__NONE__: 未标注</li><li>__UNCHECK__: 待验收</li><li>__ACCEPTED__: 验收通过</li><li>__REJECTED__: 已驳回</li><li>__UNREVIEWED__: 待审核</li><li>__REVIEWED__: 已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |

| 参数                          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_processor_task        | Boolean          | 发布时是否启动数据分析任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布时启动特征分析任务</li><li>• false：发布时不启动特征分析任务（默认值）</li></ul>                  |
| status                      | Integer          | 数据集版本状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：创建中</li><li>• 1：运行中</li><li>• 2：删除中</li><li>• 3：已删除</li><li>• 4：错误</li></ul>      |
| tags                        | Array of strings | 版本关键标识列表，标注任务发布版本时将标注类型作为默认标签。如：["图片","物体检测"]。                                                                                             |
| task_type                   | Integer          | 发布版本的标注任务类型，同数据集类型。                                                                                                                        |
| total_sample_count          | Integer          | 版本样本总数。                                                                                                                                    |
| total_sub_sample_count      | Integer          | 从父样本生成的子样本总数。                                                                                                                              |
| train_evaluate_sample_ratio | String           | 发布版本时切分训练验证比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                            |
| update_time                 | Long             | 版本更新时间。                                                                                                                                    |
| version_format              | String           | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default：默认格式</li><li>• CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV：CSV格式</li></ul>  |
| version_id                  | String           | 数据集版本ID。                                                                                                                                   |
| version_name                | String           | 数据集版本名称。                                                                                                                                   |
| with_column_header          | Boolean          | 发布的CSV文件的第一行是否为列名，对于表格数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布的CSV文件的第一行是列名</li><li>• false：发布的CSV文件的第一行不是列名</li></ul> |

表 27-12 LabelStats

| 参数           | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes   | Array of <b>LabelAttribute</b> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                |
| count        | Integer                                | 该标签的打标数量。                                                                                                                                                                                                                                          |
| name         | String                                 | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| property     | <b>LabelProperty</b> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                |
| sample_count | Integer                                | 包含该标签的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                        |
| type         | Integer                                | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-13 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                        | 描述                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                                      | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | String                                      | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | String                                      | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&""。                                                             |
| type          | String                                      | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of <b>LabelAttributeValue</b> objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-14 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-15 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

表 27-16 WorkforceDescriptor

| 参数                | 参数类型    | 描述        |
|-------------------|---------|-----------|
| current_task_id   | String  | 团队标注任务ID。 |
| current_task_name | String  | 团队标注任务名称。 |
| reject_num        | Integer | 驳回的样本数。   |

| 参数                                | 参数类型                           | 描述                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repetition                        | Integer                        | 每个样本由多少人标注，最少为1。                                                                                                                              |
| is_synchronize_auto_labeling_data | Boolean                        | 是否同步更新智能标注数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：同步更新智能标注数据</li><li>• false：不同步更新智能标注数据</li></ul>                             |
| is_synchronize_data               | Boolean                        | 是否同步更新数据：如上传文件、同步数据源、导入的未标注文件同步分配至团队成员。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：同步更新数据至团队成员</li><li>• false：不同步更新数据至团队成员</li></ul> |
| workers                           | Array of <b>Worker</b> objects | 标注成员列表。                                                                                                                                       |
| workforce_id                      | String                         | 标注团队ID。                                                                                                                                       |
| workforce_name                    | String                         | 标注团队名称。                                                                                                                                       |

表 27-17 Worker

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | Long    | 创建时间。                                                                                                                                      |
| description | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                         |
| email       | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                                    |
| role        | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：打标者</li><li>• 1：审核者</li><li>• 2：团队管理者</li><li>• 3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status      | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未发送邀请邮件</li><li>• 1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>• 2：已登录</li><li>• 3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time | Long    | 更新时间。                                                                                                                                      |
| worker_id   | String  | 标注成员ID。                                                                                                                                    |



| 参数           | 参数类型   | 描述        |
|--------------|--------|-----------|
| workforce_id | String | 所属标注团队ID。 |

请求示例

查询数据集列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets?
offset=0&limit=10&sort_by=create_time&order=desc&dataset_type=0&file_preview=true
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_number": 1,
 "datasets": [{
 "dataset_id": "gfgHHSokody6AJigS5A",
 "dataset_name": "dataset-f9e8",
 "dataset_type": 0,
 "data_format": "Default",
 "next_version_num": 4,
 "status": 1,
 "data_sources": [{
 "data_type": 0,
 "data_path": "/test-obs/classify/input/animals/"
 }],
 "create_time": 1605690595404,
 "update_time": 1605690595404,
 "description": "",
 "current_version_id": "54IXbeJhfttGpL46lbv",
 "current_version_name": "V003",
 "total_sample_count": 10,
 "annotated_sample_count": 10,
 "work_path": "/test-obs/classify/output/",
 "inner_work_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfgHHSokody6AJigS5A/",
 "inner_annotation_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfgHHSokody6AJigS5A/annotation/",
 "inner_data_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfgHHSokody6AJigS5A/data/",
 "inner_log_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfgHHSokody6AJigS5A/logs/",
 "inner_temp_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfgHHSokody6AJigS5A/temp/",
 "inner_task_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfgHHSokody6AJigS5A/task/",
 "work_path_type": 0,
 "workspace_id": "0",
 "enterprise_project_id": "0",
 "exist_running_task": false,
 "exist_workforce_task": false,
 "running_tasks_id": [],
 "workforce_task_count": 0,
 "feature_supports": ["0"],
 "managed": false,
 "import_data": false,
 "label_task_count": 1,
 "dataset_format": 0,
 "content_labeling": true,
 "samples": [{
 "url": "https://test-obs.obs.xxx.com:443/classify/input/animals/15.jpg?
AccessKeyId=vprCCTY1NmHudlvC0bXr&Expires=1606100112&Signature=tuUo9jl6lqoMKAwNBz5g8dxO
%2FdE%3D",
 "create_time": 1605690596035
 }],
 "url": "https://test-obs.obs.xxx.com:443/classify/input/animals/8.jpg?"
```

```
AccessKeyId=vprCCTY1NmHudlvC0bXr&Expires=1606100112&Signature=NITOdBnkUXtdnKuEgDzZpkQzNfM%3D",
 "create_time" : 1605690596046
}, {
 "url" : "https://test-obs.obs.xxx.com:443/classify/input/animals/9.jpg?
AccessKeyId=vprCCTY1NmHudlvC0bXr&Expires=1606100112&Signature=
%2BwUo1BL38%2F2d7p7anPi4fNzm1VU%3D",
 "create_time" : 1605690596050
}, {
 "url" : "https://test-obs.obs.xxx.com:443/classify/input/animals/7.jpg?
AccessKeyId=vprCCTY1NmHudlvC0bXr&Expires=1606100112&Signature=tOrHfcWo
%2FEJ0wRzfi1M5Wk2MrXg%3D",
 "create_time" : 1605690596043
}]
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.2 创建数据集

功能介绍

创建数据集。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets

表 27-18 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-19 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_format        | 否    | String                      | 数据格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Default：默认格式</li><li>CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li></ul>                                                                                                                                               |
| data_sources       | 是    | Array of DataSource objects | 数据集输入位置，用于将此目录及子目录下的源数据(如图片/文件/音频等)同步到数据集。对于表格数据集，该参数为导入目录。表格数据集的工作目录不支持为KMS加密桶下的OBS路径。目前仅支持传入单个DataSource。                                                                                                                                                  |
| dataset_name       | 是    | String                      | 数据集名称。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dataset_type       | 否    | Integer                     | 数据集类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组</li><li>200：声音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>400：表格数据集</li><li>600：视频标注</li><li>900：自由格式</li></ul> |
| description        | 否    | String                      | 数据集描述，默认为空，描述不能包含^!<>=&"等特殊字符，长度为0-256。                                                                                                                                                                                                                      |
| import_annotations | 否    | Boolean                     | 是否自动导入输入目录下的标注信息，支持物体检测、图像分类、文本分类。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：导入输入目录下的标注信息（默认值）</li><li>false：不导入输入目录下的标注信息</li></ul>                                                                                                                  |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import_data           | 否    | Boolean                            | 是否导入数据，此参数当前仅表格数据集使用。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 创建数据集时导入数据</li><li>• false: 创建数据集时不导入数据（默认值）</li></ul>                                                                                              |
| label_format          | 否    | <b>LabelFormat</b> object          | 标签格式信息，此参数仅文本类数据集使用。                                                                                                                                                                                                          |
| labels                | 否    | Array of <b>Label</b> objects      | 数据集标签列表。                                                                                                                                                                                                                      |
| managed               | 否    | Boolean                            | 是否是托管数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 托管数据集</li><li>• false: 不托管数据集（默认值）</li></ul>                                                                                                                    |
| schema                | 否    | Array of <b>Field</b> objects      | Schema列表。                                                                                                                                                                                                                     |
| work_path             | 是    | String                             | 数据集输出位置，用于存放输出的标注信息等文件。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 格式为“/桶名称/文件路径”，例如“/obs-bucket/flower/rose/”（使用目录作为路径）。</li><li>• 不能直接使用桶作为路径。</li><li>• 输出位置不能与输入位置相同或者是输入位置的子目录。</li><li>• 长度限制：不少于3字符，不能超过700个字符。</li></ul> |
| work_path_type        | 是    | Integer                            | 数据集输出路径类型。默认值为0，表示OBS桶。                                                                                                                                                                                                       |
| workforce_information | 否    | <b>WorkforceInformation</b> object | 团队标注信息。                                                                                                                                                                                                                       |
| workspace_id          | 否    | String                             | 工作空间ID。若未创建工作空间，默认值为“0”；若存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                                                                                                |

表 27-20 DataSource

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path          | 否    | String                                     | 数据源所在路径。                                                                                                                                                                                                  |
| data_type          | 否    | Integer                                    | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: OBS桶（默认值）</li><li>• 1: GaussDB(DWS)服务</li><li>• 2: DLI服务</li><li>• 3: RDS服务</li><li>• 4: MRS服务</li><li>• 5: AI Gallery</li><li>• 6: 推理服务</li></ul> |
| schema_maps        | 否    | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                                                                                                        |
| source_info        | 否    | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                                                                                                             |
| with_column_header | 否    | Boolean                                    | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 文件首行为列名</li><li>• false: 文件首行不为列名</li></ul>                                                                                       |

表 27-21 SchemaMap

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-----------|------|--------|---------|
| dest_name | 否    | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | 否    | String | 来源方的列名。 |

表 27-22 SourceInfo

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id   | 否    | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                         |
| cluster_mode | 否    | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 普通集群</li><li>• 1: 安全集群</li></ul> |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|------|--------|--------------------------------|
| cluster_name  | 否    | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。           |
| database_name | 否    | String | 导入表格数据集，数据库名字。                 |
| input         | 否    | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。 |
| ip            | 否    | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。         |
| port          | 否    | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。           |
| queue_name    | 否    | String | 表格数据集，DLI队列名。                  |
| subnet_id     | 否    | String | MRS集群的子网ID。                    |
| table_name    | 否    | String | 导入表格数据集，表名。                    |
| user_name     | 否    | String | 用户名，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。      |
| user_password | 否    | String | 用户密码，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。     |
| vpc_id        | 否    | String | MRS集群所在的vpc的ID。                |

表 27-23 LabelFormat

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_type | 否    | String | 文本分类的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：标签和文本分离，以固定后缀“_result”区分。如：文本文件是“abc.txt”，标签文件是“abc_result.txt”。</li><li>1：默认值，标签和文本在一个文件内，以分隔符分离。文本与标签，标签与标签之间的分隔符可通过text_sample_separator和text_label_separator指定。</li></ul> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                  |
|-----------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| text_label_separator  | 否    | String | 标签与标签之间的分隔符，默认为逗号分隔，分隔符需转义。分隔符仅支持一个字符，必须为大小写字母，数字和“!@#\$%^&* _= ?/'/:;, ”其中的某一字符。   |
| text_sample_separator | 否    | String | 文本与标签之间的分隔符，默认为Tab键分隔，分隔符需转义。分隔符仅支持一个字符，必须为大小写字母，数字和“!@#\$%^&* _= ?/'/:;, ”其中的某一字符。 |

表 27-24 Label

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                |
| name       | 否    | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| property   | 否    | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                |
| type       | 否    | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-25 LabelAttribute

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                              |
|---------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | 否    | String                               | 标签属性默认值。                                                                                        |
| id            | 否    | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                             |
| name          | 否    | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"'。                                                                 |
| type          | 否    | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | 否    | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-26 LabelAttributeValue

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------|------|--------|----------|
| id    | 否    | String | 标签属性值ID。 |
| value | 否    | String | 标签属性值。   |

表 27-27 LabelProperty

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |



| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|----------------------|------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:from_type | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |
| @modelarts:rename_to | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                  |
| @modelarts:shortcut  | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                         |
| @modelarts:to_type   | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

表 27-28 Field

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述         |
|-------------|------|---------|------------|
| description | 否    | String  | Schema描述。  |
| name        | 否    | String  | Schema名称。  |
| schema_id   | 否    | Integer | Schema ID。 |
| type        | 否    | String  | Schema值类型。 |

表 27-29 WorkforceInformation

| 参数                             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|--------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_sync_type                 | 否    | Integer | 同步类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不同步</li><li>1：同步数据</li><li>2：同步标签</li><li>3：同步数据和标签</li></ul> |
| repetition                     | 否    | Integer | 每个样本由多少人标注，最少为1。                                                                                                  |
| synchronize_auto_labeling_data | 否    | Boolean | 是否同步更新智能标注数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：同步更新智能标注数据</li><li>false：不同步更新智能标注数据</li></ul>     |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                          |
|-------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| synchronize_data  | 否    | Boolean                 | 是否同步更新：如上传文件、同步数据源、导入的未标注文件同步分配至团队成员。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：同步更新数据至团队成员</li><li>• false：不同步更新数据至团队成员</li></ul> |
| task_id           | 否    | String                  | 团队标注任务ID。                                                                                                                                   |
| task_name         | 是    | String                  | 团队标注任务名称。                                                                                                                                   |
| workforces_config | 否    | WorkforcesConfig object | 团队标注任务的人力分配，委托管理员或自行分配二选一。                                                                                                                  |

表 27-30 WorkforcesConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                             | 描述           |
|------------|------|----------------------------------|--------------|
| agency     | 否    | String                           | 管理员。         |
| workforces | 否    | Array of WorkforceConfig objects | 执行标注任务的团队列表。 |

表 27-31 WorkforceConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                              |
|----------------|------|-------------------------|---------------------------------|
| workers        | 否    | Array of Worker objects | 标注成员列表。                         |
| workforce_id   | 否    | String                  | 标注团队ID。                         |
| workforce_name | 否    | String                  | 标注团队名称，名称不能包含!<>=&"，长度为0-1024位。 |

表 27-32 Worker

| 参数          | 是否必选 | 参数类型 | 描述    |
|-------------|------|------|-------|
| create_time | 否    | Long | 创建时间。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|--------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description  | 否    | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。                                                                                                         |
| email        | 否    | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                                    |
| role         | 否    | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：打标者</li><li>• 1：审核者</li><li>• 2：团队管理者</li><li>• 3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | 否    | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未发送邀请邮件</li><li>• 1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>• 2：已登录</li><li>• 3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | 否    | Long    | 更新时间。                                                                                                                                      |
| worker_id    | 否    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                                    |
| workforce_id | 否    | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                                  |

响应参数

状态码： 201

表 27-33 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型   | 描述      |
|----------------|--------|---------|
| dataset_id     | String | 数据集ID。  |
| error_code     | String | 错误码。    |
| error_msg      | String | 错误信息。   |
| import_task_id | String | 导入任务ID。 |

请求示例

- 创建图像分类的数据集

```
{ "workspace_id": "0", "dataset_name": "dataset-457f",
```

```
"dataset_type" : 0,
"data_sources" : [{
 "data_type" : 0,
 "data_path" : "/test-obs/classify/input/animals/"
}],
"description" : "",
"work_path" : "/test-obs/classify/output/",
"work_path_type" : 0,
"labels" : [{
 "name" : "Rabbits",
 "type" : 0,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
}, {
 "name" : "Bees",
 "type" : 0,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
}
]
```

- 创建物体检测的数据集

```
{
 "workspace_id" : "0",
 "dataset_name" : "dataset-95a6",
 "dataset_type" : 1,
 "data_sources" : [{
 "data_type" : 0,
 "data_path" : "/test-obs/detect/input/animals/"
 }],
 "description" : "",
 "work_path" : "/test-obs/detect/output/",
 "work_path_type" : 0,
 "labels" : [{
 "name" : "Rabbits",
 "type" : 1,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
 }, {
 "name" : "Bees",
 "type" : 1,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
 }
]
}
```

- 创建表格型的数据集

```
{
 "workspace_id" : "0",
 "dataset_name" : "dataset-de83",
 "dataset_type" : 400,
 "data_sources" : [{
 "data_type" : 0,
 "data_path" : "/test-obs/table/input/",
 "with_column_header" : true
 }],
 "description" : "",
 "work_path" : "/test-obs/table/output/",
 "work_path_type" : 0,
 "schema" : [{
 "schema_id" : 1,
 "name" : "150",
 "type" : "STRING"
 }, {
 "schema_id" : 2,
 "name" : "4",

```

```
 "type": "STRING"
 }, {
 "schema_id": 3,
 "name": "setosa",
 "type": "STRING"
 }, {
 "schema_id": 4,
 "name": "versicolor",
 "type": "STRING"
 }, {
 "schema_id": 5,
 "name": "virginica",
 "type": "STRING"
 }],
 "import_data": true
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
 "dataset_id": "WxCREuCkBSAlQr9xrde"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 201 | Created      |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.3 查询数据集详情

功能介绍

查询数据集详情。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}

表 27-34 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-35 Query 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_running_task | 否    | Boolean | 是否检测数据集中正在运行（包括初始化）的任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：检测数据集中正在运行（包括初始化）的任务</li><li>• false：不检测数据集中正在运行的任务（默认值）</li></ul>                                                                             |
| running_task_type  | 否    | Integer | 指定需要检测的正在运行任务（包括初始化）的类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：自动标注</li><li>• 1：预标注</li><li>• 2：导出任务</li><li>• 3：切换版本</li><li>• 4：导出manifest</li><li>• 5：导入manifest</li><li>• 6：发布版本</li><li>• 7：自动分组</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-36 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型    | 描述           |
|------------------------|---------|--------------|
| annotated_sample_count | Integer | 数据集已标注的样本总数。 |

| 参数                         | 参数类型                        | 描述                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_sub_sample_count | Integer                     | 已标注的子样本数量。                                                                       |
| content_labeling           | Boolean                     | 语音分割数据集是否开启内容标注，默认开启。                                                            |
| create_time                | Long                        | 数据集的创建时间。                                                                        |
| current_version_id         | String                      | 数据集的当前版本ID。                                                                      |
| current_version_name       | String                      | 数据集的当前版本名称。版本名称，必须是字母、数字、下划线或中划线组成的合法字符串，长度为1-32位。                               |
| data_format                | String                      | 数据格式。                                                                            |
| data_sources               | Array of DataSource objects | 数据来源列表。                                                                          |
| data_statistics            | Map<String,Object>          | 数据集的样本统计信息，包括样本元信息的统计。                                                           |
| data_update_time           | Long                        | 样本和标签的更新时间。                                                                      |
| dataset_format             | Integer                     | 数据集格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：文件型</li><li>1：表格型</li></ul> |
| dataset_id                 | String                      | 数据集ID。                                                                           |
| dataset_name               | String                      | 数据集名称。                                                                           |
| dataset_tags               | Array of strings            | 数据集关键标识列表，例如：["图片","物体检测"]。                                                      |

| 参数                    | 参数类型                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_type          | Integer             | 数据集类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0: 图像分类</li><li>1: 物体检测</li><li>3: 图像分割</li><li>100: 文本分类</li><li>101: 命名实体</li><li>102: 文本三元组</li><li>200: 声音分类</li><li>201: 语音内容</li><li>202: 语音分割</li><li>400: 表格数据集</li><li>600: 视频标注</li><li>900: 自由格式</li></ul> |
| dataset_version_count | Integer             | 数据集的版本数量。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deleted_sample_count  | Integer             | 已删除的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| deletion_stats        | Map<String,Integer> | 删除原因统计信息。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| description           | String              | 数据集的描述。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| enterprise_project_id | String              | 企业项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| exist_running_task    | Boolean             | 该数据集是否存在正在运行（包括初始化）的任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 数据集存在正在运行的任务</li><li>false: 数据集不存在正在运行的任务</li></ul>                                                                                                                                            |
| exist_workforce_task  | Boolean             | 数据集是否含团队标注任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 数据集包含团队标注任务</li><li>false: 数据集不包含团队标注任务</li></ul>                                                                                                                                                        |
| feature_supports      | Array of strings    | 数据集支持的特性列表。当前只支持特性值“0”，表示限制OBS文件大小。                                                                                                                                                                                                                                      |
| import_data           | Boolean             | 是否导入数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 导入数据</li><li>false: 不导入数据</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| import_task_id        | String              | 导入任务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| 参数                    | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inner_annotation_path | String                        | 数据集内部标注结果的保存路径。                                                                                                                                                                                                                          |
| inner_data_path       | String                        | 数据集内部数据的保存路径。                                                                                                                                                                                                                            |
| inner_log_path        | String                        | 数据集内部日志的保存路径。                                                                                                                                                                                                                            |
| inner_task_path       | String                        | 数据集内部任务路径。                                                                                                                                                                                                                               |
| inner_temp_path       | String                        | 数据集内部临时文件的保存路径。                                                                                                                                                                                                                          |
| inner_work_path       | String                        | 数据集内部的输出目录。                                                                                                                                                                                                                              |
| label_task_count      | Integer                       | 标注任务数量。                                                                                                                                                                                                                                  |
| labels                | Array of <b>Label</b> objects | 数据集标签列表。                                                                                                                                                                                                                                 |
| loading_sample_count  | Integer                       | 正在加载的样本数量。                                                                                                                                                                                                                               |
| managed               | Boolean                       | 是否是托管数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 托管数据集</li><li>• false: 非托管数据集</li></ul>                                                                                                                                    |
| next_version_num      | Integer                       | 数据集下个版本数。                                                                                                                                                                                                                                |
| running_tasks_id      | Array of strings              | 正在运行（包括初始化）任务ID列表。                                                                                                                                                                                                                       |
| schema                | Array of <b>Field</b> objects | Schema列表。                                                                                                                                                                                                                                |
| status                | Integer                       | 数据集状态。当前可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 数据集创建中</li><li>• 1: 数据集正常</li><li>• 2: 数据集删除中</li><li>• 3: 数据集已删除</li><li>• 4: 数据集异常</li><li>• 5: 数据集同步中</li><li>• 6: 数据集发布中</li><li>• 7: 数据集版本切换中</li><li>• 8: 数据集导入中</li></ul> |

| 参数                       | 参数类型                            | 描述                                                                |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| third_path               | String                          | 第三方路径。                                                            |
| total_sample_count       | Integer                         | 数据集样本总数。                                                          |
| total_sub_sample_count   | Integer                         | 由父样本所产生的子样本总数，比如：从视频标注数据集中抽取的关键帧图片总数就是子样本总数。                      |
| unconfirmed_sample_count | Integer                         | 智能标注待确认的标注样本数。                                                    |
| update_time              | Long                            | 数据集的更新时间。                                                         |
| versions                 | Array of DatasetVersion objects | 数据集版本信息列表，目前仅记录数据集当前版本信息。                                         |
| work_path                | String                          | 数据集输出位置，用于存放输出的标注信息等文件。此位置为OBS路径，格式为“/桶名称/文件路径”。例如：“/obs-bucket”。 |
| work_path_type           | Integer                         | 数据集输出路径类型。默认值为0，表示OBS桶。                                           |
| workforce_descriptor     | WorkforceDescriptor object      | 团队标注信息。                                                           |
| workforce_task_count     | Integer                         | 数据集的团队标注任务数量。                                                     |
| workspace_id             | String                          | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                      |

表 27-37 DataSource

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path | String  | 数据源所在路径。                                                                                                                                                                                    |
| data_type | Integer | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0: OBS桶（默认值）</li><li>1: GaussDB(DWS)服务</li><li>2: DLI服务</li><li>3: RDS服务</li><li>4: MRS服务</li><li>5: AI Gallery</li><li>6: 推理服务</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schema_maps        | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                |
| source_info        | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                     |
| with_column_header | Boolean                                    | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：文件首行为列名</li><li>• false：文件首行不为列名</li></ul> |

表 27-38 SchemaMap

| 参数        | 参数类型   | 描述      |
|-----------|--------|---------|
| dest_name | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | String | 来源方的列名。 |

表 27-39 SourceInfo

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id    | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                       |
| cluster_mode  | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：普通集群</li><li>• 1：安全集群</li></ul> |
| cluster_name  | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。                                                                       |
| database_name | String | 导入表格数据集，数据库名字。                                                                             |
| input         | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。                                                             |
| ip            | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。                                                                     |
| port          | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。                                                                       |
| queue_name    | String | 表格数据集，DLI队列名。                                                                              |
| subnet_id     | String | MRS集群的子网ID。                                                                                |
| table_name    | String | 导入表格数据集，表名。                                                                                |
| user_name     | String | 用户名，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。                                                                  |

| 参数            | 参数类型   | 描述                         |
|---------------|--------|----------------------------|
| user_password | String | 用户密码，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。 |
| vpc_id        | String | MRS集群所在的vpc的ID。            |

表 27-40 Label

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                                      |
| name       | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| property   | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| type       | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-41 Field

| 参数          | 参数类型    | 描述         |
|-------------|---------|------------|
| description | String  | Schema描述。  |
| name        | String  | Schema名称。  |
| schema_id   | Integer | Schema ID。 |
| type        | String  | Schema值类型。 |

表 27-42 DatasetVersion

| 参数                         | 参数类型               | 描述                                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add_sample_count           | Integer            | 新增样本数量。                                                                                                                                |
| analysis_cache_path        | String             | 特征分析的缓存路径。                                                                                                                             |
| analysis_status            | Integer            | 特征分析任务的当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：初始化</li><li>• 1：运行中</li><li>• 2：完成</li><li>• 3：失败</li></ul>               |
| analysis_task_id           | String             | 特征分析的任务ID。                                                                                                                             |
| annotated_sample_count     | Integer            | 版本已标注样本的数量。                                                                                                                            |
| annotated_sub_sample_count | Integer            | 已标注的子样本数量。                                                                                                                             |
| clear_hard_property        | Boolean            | 发布时是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：清空难例属性（默认值）</li><li>• false：不清空难例属性</li></ul>                          |
| code                       | String             | 旋转裁剪等预处理任务的状态码。                                                                                                                        |
| create_time                | Long               | 版本创建时间。                                                                                                                                |
| crop                       | Boolean            | 是否对图片进行裁剪，只对标注框形状为bndbox的物体检测数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：对图片进行裁剪</li><li>• false：不对图片进行裁剪（默认值）</li></ul> |
| crop_path                  | String             | 裁剪后的文件存放路径。                                                                                                                            |
| crop_rotate_cache_path     | String             | 旋转裁剪任务执行的临时目录。                                                                                                                         |
| data_analysis              | Map<String,Object> | 特征分析结果，json格式。                                                                                                                         |
| data_path                  | String             | 数据保存路径。                                                                                                                                |
| data_statistics            | Map<String,Object> | 数据集的样本统计信息，包括样本元信息的统计，json格式。                                                                                                          |

| 参数                        | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_validate             | Boolean                                     | 发布前数据是否经过校验算法校验。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据经过校验</li><li>• false：数据未经过校验</li></ul>                 |
| deleted_sample_count      | Integer                                     | 已删除的样本数量。                                                                                                                    |
| deletion_stats            | Map<String,Integer>                         | 删除原因统计信息。                                                                                                                    |
| description               | String                                      | 版本描述信息。                                                                                                                      |
| export_images             | Boolean                                     | 发布时是否导出图片到版本输出目录。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导出图片到版本输出目录</li><li>• false：不导出图片到版本输出目录（默认值）</li></ul> |
| extract_serial_number     | Boolean                                     | 发布时是否需要解析子样本序号，用于医疗数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：解析子样本序号</li><li>• false：不解析子样本序号（默认值）</li></ul>   |
| include_dataset_data      | Boolean                                     | 发布时是否包含数据集源数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：包含数据集源数据</li><li>• false：不包含数据集源数据</li></ul>               |
| is_current                | Boolean                                     | 是否为数据集当前版本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据集当前版本</li><li>• false：非数据集当前版本</li></ul>                    |
| label_stats               | Array of <a href="#">LabelStats</a> objects | 发布版本的各标签统计信息列表。                                                                                                              |
| label_type                | String                                      | 发布版本的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• multi：表示含有多标签样本</li><li>• single：表示所有样本均为单标签</li></ul>              |
| manifest_cache_input_path | String                                      | 版本发布时的manifest文件缓存输入路径。                                                                                                      |
| manifest_path             | String                                      | 版本发布的manifest文件保存路径。                                                                                                         |
| message                   | String                                      | 发布时记录的任务信息（如：错误信息等）。                                                                                                         |
| modified_sample_count     | Integer                                     | 已修改的样本数量。                                                                                                                    |

| 参数                              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| previous_annotated_sample_count | Integer | 父版本的已标注样本数量。                                                                                                                                                                                |
| previous_total_sample_count     | Integer | 父版本的样本总数。                                                                                                                                                                                   |
| previous_version_id             | String  | 父版本ID。                                                                                                                                                                                      |
| processor_task_id               | String  | 旋转裁剪等预处理任务ID。                                                                                                                                                                               |
| processor_task_status           | Integer | 旋转裁剪等预处理任务状态。当前可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：初始化</li><li>● 1：运行中</li><li>● 2：完成</li><li>● 3：失败</li><li>● 4：停止</li><li>● 5：超时</li><li>● 6：删除失败</li><li>● 7：停止失败</li></ul> |
| remove_sample_usage             | Boolean | 发布时是否清除数据集已有的usage信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● true：清除数据集已有的usage信息（默认值）</li><li>● false：不清除数据集已有的usage信息</li></ul>                                                    |
| rotate                          | Boolean | 是否对图片进行旋转。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● true：对图片进行旋转</li><li>● false：不对图片进行旋转（默认值）</li></ul>                                                                               |
| rotate_path                     | String  | 旋转后的文件存放路径。                                                                                                                                                                                 |

| 参数                          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state                | String           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| start_processor_task        | Boolean          | 发布时是否启动数据分析任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 发布时启动特征分析任务</li><li>• false: 发布时不启动特征分析任务（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| status                      | Integer          | 数据集版本状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 创建中</li><li>• 1: 运行中</li><li>• 2: 删除中</li><li>• 3: 已删除</li><li>• 4: 错误</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tags                        | Array of strings | 版本关键标识列表，标注任务发布版本时将标注类型作为默认标签。如：["图片","物体检测"]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| task_type                   | Integer          | 发布版本的标注任务类型，同数据集类型。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| total_sample_count          | Integer          | 版本样本总数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| total_sub_sample_count      | Integer          | 从父样本生成的子样本总数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| train_evaluate_sample_ratio | String           | 发布版本时切分训练验证比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| update_time                 | Long             | 版本更新时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version_format     | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default：默认格式</li><li>• CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV：CSV格式</li></ul>  |
| version_id         | String  | 数据集版本ID。                                                                                                                                   |
| version_name       | String  | 数据集版本名称。                                                                                                                                   |
| with_column_header | Boolean | 发布的CSV文件的第一行是否为列名，对于表格数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布的CSV文件的第一行是列名</li><li>• false：发布的CSV文件的第一行不是列名</li></ul> |

表 27-43 LabelStats

| 参数           | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes   | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                                      |
| count        | Integer                                         | 该标签的打标数量。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| name         | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| property     | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_count | Integer                                         | 包含该标签的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| type         | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-44 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                 | 描述                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                               | 标签属性默认值。                                                                                        |
| id            | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                             |
| name          | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"'。                                                                 |
| type          | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-45 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-46 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                              |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:rename_to | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                  |
| @modelarts:shortcut  | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                         |
| @modelarts:to_type   | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

表 27-47 WorkforceDescriptor

| 参数                                | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| current_task_id                   | String                                  | 团队标注任务ID。                                                                                                                                     |
| current_task_name                 | String                                  | 团队标注任务名称。                                                                                                                                     |
| reject_num                        | Integer                                 | 驳回的样本数。                                                                                                                                       |
| repetition                        | Integer                                 | 每个样本由多少人标注，最少为1。                                                                                                                              |
| is_synchronize_auto_labeling_data | Boolean                                 | 是否同步更新智能标注数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：同步更新智能标注数据</li><li>• false：不同步更新智能标注数据</li></ul>                             |
| is_synchronize_data               | Boolean                                 | 是否同步更新数据：如上传文件、同步数据源、导入的未标注文件同步分配至团队成员。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：同步更新数据至团队成员</li><li>• false：不同步更新数据至团队成员</li></ul> |
| workers                           | Array of <a href="#">Worker</a> objects | 标注成员列表。                                                                                                                                       |
| workforce_id                      | String                                  | 标注团队ID。                                                                                                                                       |
| workforce_name                    | String                                  | 标注团队名称。                                                                                                                                       |

表 27-48 Worker

| 参数          | 参数类型 | 描述    |
|-------------|------|-------|
| create_time | Long | 创建时间。 |

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。                                                                                                         |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                                    |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：打标者</li><li>● 1：审核者</li><li>● 2：团队管理者</li><li>● 3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未发送邀请邮件</li><li>● 1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>● 2：已登录</li><li>● 3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                                      |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                                    |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                                  |

请求示例

查询数据集详情

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "dataset_id": "gfgHHSokody6AJigS5A",
 "dataset_name": "dataset-f9e8",
 "dataset_type": 0,
 "data_format": "Default",
 "next_version_num": 4,
 "status": 1,
 "data_sources": [{
 "data_type": 0,
 "data_path": "/test-obs/classify/input/animals/"
 }],
 "create_time": 1605690595404,
 "update_time": 1605690595404,
 "description": "",
 "current_version_id": "54IXbeJhfttGpL46lbv",
 "current_version_name": "V003",
 "total_sample_count": 10,
 "annotated_sample_count": 10,
 "unconfirmed_sample_count": 0,
```

```
"work_path" : "/test-obs/classify/output/",
"inner_work_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/",
"inner_annotation_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/",
"inner_data_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/data/",
"inner_log_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/logs/",
"inner_temp_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/temp/",
"inner_task_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/task/",
"work_path_type" : 0,
"workspace_id" : "0",
"enterprise_project_id" : "0",
"workforce_task_count" : 0,
"feature_supports" : ["0"],
"managed" : false,
"import_data" : false,
"label_task_count" : 1,
"dataset_format" : 0,
"dataset_version_count" : 3,
"content_labeling" : true,
"labels" : [{
 "name" : "Rabbits",
 "type" : 0,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
}, {
 "name" : "Bees",
 "type" : 0,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
}
]
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.4 更新数据集

功能介绍

修改数据集的基本信息，如数据集名称、描述、当前版本或标签等信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}

表 27-49 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-50 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述                                             |
|--------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| add_labels         | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 新增标签列表。                                        |
| current_version_id | 否    | String                                 | 数据集的当前版本ID。                                    |
| dataset_name       | 否    | String                                 | 数据集名称，名称只能是中文、字母、数字、下划线或中划线组成的合法字符串，长度为1-100位。 |
| delete_labels      | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 删除标签列表。                                        |
| description        | 否    | String                                 | 数据集描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。              |
| update_labels      | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 更新标签列表。                                        |

表 27-51 Label

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                  |
|------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| name       | 否    | String                                          | 标签名称。                               |
| property   | 否    | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-52 LabelAttribute

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | 否    | String                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | 否    | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | 否    | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。                                                              |
| type          | 否    | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | 否    | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-53 LabelAttributeValue

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------|------|--------|----------|
| id    | 否    | String | 标签属性值ID。 |
| value | 否    | String | 标签属性值。   |

表 27-54 LabelProperty

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

响应参数

状态码： 200

表 27-55 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述     |
|------------|--------|--------|
| dataset_id | String | 数据集ID。 |

请求示例

更新数据集

```
{
 "description" : "just a test",
```



```
"add_labels" : [{
 "name" : "Ants",
 "type" : 0,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
}]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "dataset_id" : "gfgHsokody6AJigS5A"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.5 删除数据集

功能介绍

删除数据集，但不删除数据集的源数据。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

DELETE /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}

表 27-56 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

删除数据集

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}
```

响应示例

状态码： 204

No Content

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.6 查询数据集的统计信息

功能介绍

查询数据集的统计信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/stats

表 27-57 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-58 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| email        | 否    | String | 标注团队成员邮箱。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| locale       | 否    | String | 语言。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>zh-cn：中文</li><li>en-us：英文（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_state | 否    | String | 查询指定样本状态下的统计信息。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-59 响应 Body 参数

| 参数                    | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path             | String                                 | 数据集数据存储路径。                                                                                                                               |
| data_splitting_enable | Boolean                                | 根据样本标注统计，判断数据集是否可以训练/验证集切分。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据集可以进行训练/验证集切分</li><li>• false：数据集无法进行训练/验证集切分</li></ul> |
| grouped_label_stats   | Map<String,Array<LabelStats>>          | 按标注类型分组后的标签统计信息。                                                                                                                         |
| hard_detail_stats     | Map<String,PairOfIntegerAndHardDetail> | 难例原因详情统计信息。类型为Map<Integer,Pair<Integer,HardDetail>>，Map的key为难例原因ID，Pair的key为难例原因出现的次数，Pair的value为难例原因HardDetail。                         |
| key_sample_stats      | Map<String,Integer>                    | 难例统计信息。                                                                                                                                  |
| label_stats           | Array of LabelStats objects            | 标签统计信息列表。                                                                                                                                |
| metadata_stats        | Map<String,Object>                     | 样本元信息统计信息，json格式。                                                                                                                        |
| sample_stats          | Map<String,Integer>                    | 样本状态统计信息。                                                                                                                                |

表 27-60 LabelStats

| 参数         | 参数类型                            | 描述                                  |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| attributes | Array of LabelAttribute objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| count      | Integer                         | 该标签的打标数量。                           |
| name       | String                          | 标签名称。                               |

| 参数           | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| property     | <b>LabelProperty</b> object | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_count | Integer                     | 包含该标签的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| type         | Integer                     | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-61 PairOfIntAndHardDetail

| 参数    | 参数类型                     | 描述         |
|-------|--------------------------|------------|
| key   | Integer                  | 难例原因出现的次数。 |
| value | <b>HardDetail</b> object | 难例原因。      |

表 27-62 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-63 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                                 | 描述                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                                               | 标签属性默认值。                                                                                        |
| id            | String                                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                             |
| name          | String                                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"'。                                                                 |
| type          | String                                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of <a href="#">LabelAttributeValue</a> objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-64 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-65 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                              |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:rename_to | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                  |
| @modelarts:shortcut  | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                         |
| @modelarts:to_type   | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

请求示例

查询数据集的统计信息

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/WxCREuCkBSAIQr9xrde/data-annotations/stats

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "label_stats": [{
 "name": "Bees",
 "type": 1,
 "property": {
 "@modelarts:color": "#3399ff"
 },
 "count": 8,
 "sample_count": 5
 }],
 "sample_stats": {
 "un_annotation": 309,
 "all": 317,
 "total": 317,
 "deleted": 0,
 "manual_annotation": 8,
 "auto_annotation": 0,
 "lefted": 317
 },
 "key_sample_stats": {
 "total": 317,
 "non_key_sample": 315,
 "key_sample": 2
 },
 "metadata_stats": { },
 "data_splitting_enable": false
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 403 | Forbidden |
| 404 | Not Found |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.7 查询数据集监控数据

功能介绍

查询数据集在指定时间范围内的监控数据。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/metrics

表 27-66 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-67 Query 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|-------------------|------|--------|------------|
| end_time          | 是    | Long   | 监控信息的截止时间。 |
| start_time        | 是    | Long   | 监控信息的起始时间。 |
| workforce_task_id | 否    | String | 团队标注任务ID。  |

请求参数

无



响应参数

状态码： 200

表 27-68 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                            | 描述       |
|---------|---------------------------------|----------|
| metrics | Map<String,Map<String,Integer>> | 数据集监控信息。 |

请求示例

查询数据集监控数据

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/metrics

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "metrics": {
 "un_annotation": {
 "1606233612612": 16,
 "1606320012681": 16
 },
 "failed_user": { },
 "total": {
 "1606233612612": 16,
 "1606320012681": 16
 },
 "queuing": { },
 "success": { },
 "unfinished": { },
 "manual_annotation": {
 "1606233612612": 0,
 "1606320012681": 0
 },
 "failed": { },
 "failed_system": { }
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.8 查询数据集的版本列表

功能介绍

查询指定数据集的版本列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/versions

表 27-69 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-70 Query 参数

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                          |
|----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status               | 否    | Integer | 数据集版本状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：创建中</li><li>1：运行中</li><li>2：删除中</li><li>3：已删除</li><li>4：错误</li></ul> |
| train_evaluate_ratio | 否    | String  | 根据版本切分比例筛选版本。根据逗号分隔最小和最大切分比例，筛选出切分比例在此范围内的版本，例如：“0.0,1.0”。说明：如果参数值为空或无该参数，系统默认不根据版本切分比例筛选数据集。                               |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                 |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version_format | 否    | Integer | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：默认格式</li><li>1：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>2：CSV格式</li></ul> |
| offset         | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                     |
| limit          | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,1000]，默认为1000。                                                                                |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-71 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                            | 描述       |
|--------------|---------------------------------|----------|
| total_number | Integer                         | 数据集版本总数。 |
| versions     | Array of DatasetVersion objects | 数据集版本列表。 |

表 27-72 DatasetVersion

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                               |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add_sample_count    | Integer | 新增样本数量。                                                                                                          |
| analysis_cache_path | String  | 特征分析的缓存路径。                                                                                                       |
| analysis_status     | Integer | 特征分析任务的当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：初始化</li><li>1：运行中</li><li>2：完成</li><li>3：失败</li></ul> |

| 参数                         | 参数类型                | 描述                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| analysis_task_id           | String              | 特征分析的任务ID。                                                                                                                             |
| annotated_sample_count     | Integer             | 版本已标注样本的数量。                                                                                                                            |
| annotated_sub_sample_count | Integer             | 已标注的子样本数量。                                                                                                                             |
| clear_hard_property        | Boolean             | 发布时是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：清空难例属性（默认值）</li><li>• false：不清空难例属性</li></ul>                          |
| code                       | String              | 旋转裁剪等预处理任务的状态码。                                                                                                                        |
| create_time                | Long                | 版本创建时间。                                                                                                                                |
| crop                       | Boolean             | 是否对图片进行裁剪，只对标注框形状为bndbox的物体检测数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：对图片进行裁剪</li><li>• false：不对图片进行裁剪（默认值）</li></ul> |
| crop_path                  | String              | 裁剪后的文件存放路径。                                                                                                                            |
| crop_rotate_cache_path     | String              | 旋转裁剪任务执行的临时目录。                                                                                                                         |
| data_analysis              | Map<String,Object>  | 特征分析结果，json格式。                                                                                                                         |
| data_path                  | String              | 数据保存路径。                                                                                                                                |
| data_statistics            | Map<String,Object>  | 数据集的样本统计信息，包括样本元信息的统计，json格式。                                                                                                          |
| data_validate              | Boolean             | 发布前数据是否经过校验算法校验。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据经过校验</li><li>• false：数据未经过校验</li></ul>                           |
| deleted_sample_count       | Integer             | 已删除的样本数量。                                                                                                                              |
| deletion_stats             | Map<String,Integer> | 删除原因统计信息。                                                                                                                              |
| description                | String              | 版本描述信息。                                                                                                                                |

| 参数                              | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_images                   | Boolean                                     | 发布时是否导出图片到版本输出目录。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导出图片到版本输出目录</li><li>• false：不导出图片到版本输出目录（默认值）</li></ul> |
| extract_serial_number           | Boolean                                     | 发布时是否需要解析子样本序号，用于医疗数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：解析子样本序号</li><li>• false：不解析子样本序号（默认值）</li></ul>   |
| include_dataset_data            | Boolean                                     | 发布时是否包含数据集源数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：包含数据集源数据</li><li>• false：不包含数据集源数据</li></ul>               |
| is_current                      | Boolean                                     | 是否为数据集当前版本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据集当前版本</li><li>• false：非数据集当前版本</li></ul>                    |
| label_stats                     | Array of <a href="#">LabelStats</a> objects | 发布版本的各标签统计信息列表。                                                                                                              |
| label_type                      | String                                      | 发布版本的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• multi：表示含有多标签样本</li><li>• single：表示所有样本均为单标签</li></ul>              |
| manifest_cache_input_path       | String                                      | 版本发布时的manifest文件缓存输入路径。                                                                                                      |
| manifest_path                   | String                                      | 版本发布的manifest文件保存路径。                                                                                                         |
| message                         | String                                      | 发布时记录的任务信息（如：错误信息等）。                                                                                                         |
| modified_sample_count           | Integer                                     | 已修改的样本数量。                                                                                                                    |
| previous_annotated_sample_count | Integer                                     | 父版本的已标注样本数量。                                                                                                                 |
| previous_total_sample_count     | Integer                                     | 父版本的样本总数。                                                                                                                    |
| previous_version_id             | String                                      | 父版本ID。                                                                                                                       |
| processor_task_id               | String                                      | 旋转裁剪等预处理任务ID。                                                                                                                |

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processor_task_status | Integer | 旋转裁剪等预处理任务状态。当前可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：初始化</li><li>1：运行中</li><li>2：完成</li><li>3：失败</li><li>4：停止</li><li>5：超时</li><li>6：删除失败</li><li>7：停止失败</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| remove_sample_usage   | Boolean | 发布时是否清除数据集已有的usage信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清除数据集已有的usage信息（默认值）</li><li>false：不清除数据集已有的usage信息</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rotate                | Boolean | 是否对图片进行旋转。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：对图片进行旋转</li><li>false：不对图片进行旋转（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rotate_path           | String  | 旋转后的文件存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_state          | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |

| 参数                          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_processor_task        | Boolean          | 发布时是否启动数据分析任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布时启动特征分析任务</li><li>• false：发布时不启动特征分析任务（默认值）</li></ul>                  |
| status                      | Integer          | 数据集版本状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：创建中</li><li>• 1：运行中</li><li>• 2：删除中</li><li>• 3：已删除</li><li>• 4：错误</li></ul>      |
| tags                        | Array of strings | 版本关键标识列表，标注任务发布版本时将标注类型作为默认标签。如：["图片","物体检测"]。                                                                                             |
| task_type                   | Integer          | 发布版本的标注任务类型，同数据集类型。                                                                                                                        |
| total_sample_count          | Integer          | 版本样本总数。                                                                                                                                    |
| total_sub_sample_count      | Integer          | 从父样本生成的子样本总数。                                                                                                                              |
| train_evaluate_sample_ratio | String           | 发布版本时切分训练验证比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                            |
| update_time                 | Long             | 版本更新时间。                                                                                                                                    |
| version_format              | String           | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default：默认格式</li><li>• CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV：CSV格式</li></ul>  |
| version_id                  | String           | 数据集版本ID。                                                                                                                                   |
| version_name                | String           | 数据集版本名称。                                                                                                                                   |
| with_column_header          | Boolean          | 发布的CSV文件的第一行是否为列名，对于表格数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布的CSV文件的第一行是列名</li><li>• false：发布的CSV文件的第一行不是列名</li></ul> |

表 27-73 LabelStats

| 参数           | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes   | Array of LabelAttribute objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                |
| count        | Integer                         | 该标签的打标数量。                                                                                                                                                                                                                                          |
| name         | String                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| property     | LabelProperty object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                |
| sample_count | Integer                         | 包含该标签的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                        |
| type         | Integer                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-74 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&""。                                                             |
| type          | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                    |



表 27-75 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-76 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

请求示例

查询指定数据集的版本列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_number" : 3,
 "versions" : [{
 "version_id" : "54IXbeJhfttGpL46lbv",
 "version_name" : "V003",
 "version_format" : "Default",
 "previous_version_id" : "eSOKEQaXhKzxN00WkoV",
 "status" : 1,
 "create_time" : 1605930512183,
 "total_sample_count" : 10,
 "annotated_sample_count" : 10,
 "total_sub_sample_count" : 0,
 "annotated_sub_sample_count" : 0,
 "manifest_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V003/V003.manifest",
 "data_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V003/data/",
 "is_current" : true,
 "analysis_status" : 3,
 "train_evaluate_sample_ratio" : "0.8",
 "remove_sample_usage" : false,
 "export_images" : false,
 "description" : "",
 "task_type" : 0,
 "extract_serial_number" : false
 }, {
 "version_id" : "eSOKEQaXhKzxN00WkoV",
 "version_name" : "V002",
 "version_format" : "Default",
 "previous_version_id" : "vLGvUqOcxxGPIB0ugeE",
 "status" : 1,
 "create_time" : 1605691027084,
 "total_sample_count" : 10,
 "annotated_sample_count" : 10,
 "total_sub_sample_count" : 0,
 "annotated_sub_sample_count" : 0,
 "manifest_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V002/V002.manifest",
 "data_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V002/data/",
 "is_current" : false,
 "analysis_status" : 3,
 "train_evaluate_sample_ratio" : "0.9999",
 "remove_sample_usage" : false,
 "export_images" : false,
 "description" : "",
 "task_type" : 0,
 "extract_serial_number" : false
 }, {
 "version_id" : "vLGvUqOcxxGPIB0ugeE",
 "version_name" : "V001",
 "version_format" : "Default",
 "status" : 1,
 "create_time" : 1605690687346,
 "total_sample_count" : 10,
 "annotated_sample_count" : 10,
 "total_sub_sample_count" : 0,
 "annotated_sub_sample_count" : 0,
 "manifest_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V001/V001.manifest",
 "data_path" : "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V001/data/",
 "is_current" : false,
 "analysis_status" : 3,
 "train_evaluate_sample_ratio" : "0.99",
 "remove_sample_usage" : false,
 "export_images" : false,
 "description" : "",
 "task_type" : 0,
 "extract_serial_number" : false
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.9 创建数据集标注版本

功能介绍

创建数据集标注版本。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/versions

表 27-77 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

## 请求参数

表 27-78 请求 Body 参数

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property         | 否    | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 清空难例属性（默认值）</li><li>• false: 不清空难例属性</li></ul>                                            |
| description                 | 否    | String  | 版本描述信息，默认为空，长度为0-256位，不能包含!<>=&"'特殊字符。                                                                                                                  |
| export_images               | 否    | Boolean | 发布时是否导出图片到版本输出目录。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 导出图片到版本输出目录</li><li>• false: 不导出图片到版本输出目录（默认值）</li></ul>                          |
| remove_sample_usage         | 否    | Boolean | 发布时是否清除数据集已有的usage信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 发布时清除数据集已有的usage信息（默认值）</li><li>• false: 发布时不清除数据集已有的usage信息</li></ul>        |
| train_evaluate_sample_ratio | 否    | String  | 发布版本时切分训练验证比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                         |
| version_format              | 否    | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default: 默认格式</li><li>• CarbonData: Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV: CSV格式</li></ul>            |
| version_name                | 否    | String  | 版本名称。                                                                                                                                                   |
| with_column_header          | 否    | Boolean | 发布时是否将列名写到CSV文件的第一行，对于表格数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 发布时将列名写到CSV文件的第一行（默认值）</li><li>• false: 发布时不将列名写到CSV文件的第一行</li></ul> |

响应参数

状态码： 201

表 27-79 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述       |
|------------|--------|----------|
| version_id | String | 数据集版本ID。 |

请求示例

创建数据集标注版本。设置版本名称为“V004”，数据集版本格式为“Default”。

```
{
 "version_name" : "V004",
 "version_format" : "Default",
 "description" : "",
 "clear_hard_property" : true
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{
 "version_id" : "sntOdOuB0D9C6fC4TXs"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 201 | Created      |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.10 查询数据集版本详情

功能介绍

查询数据集版本详情。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/versions/{version\_id}

表 27-80 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| version_id | 是    | String | 数据集版本ID。                                   |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-81 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                               |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add_sample_count       | Integer | 新增样本数量。                                                                                                          |
| analysis_cache_path    | String  | 特征分析的缓存路径。                                                                                                       |
| analysis_status        | Integer | 特征分析任务的当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：初始化</li><li>1：运行中</li><li>2：完成</li><li>3：失败</li></ul> |
| analysis_task_id       | String  | 特征分析的任务ID。                                                                                                       |
| annotated_sample_count | Integer | 版本已标注样本的数量。                                                                                                      |

| 参数                         | 参数类型                | 描述                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_sub_sample_count | Integer             | 已标注的子样本数量。                                                                                                                             |
| clear_hard_property        | Boolean             | 发布时是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：清空难例属性（默认值）</li><li>• false：不清空难例属性</li></ul>                          |
| code                       | String              | 旋转裁剪等预处理任务的状态码。                                                                                                                        |
| create_time                | Long                | 版本创建时间。                                                                                                                                |
| crop                       | Boolean             | 是否对图片进行裁剪，只对标注框形状为bndbox的物体检测数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：对图片进行裁剪</li><li>• false：不对图片进行裁剪（默认值）</li></ul> |
| crop_path                  | String              | 裁剪后的文件存放路径。                                                                                                                            |
| crop_rotate_cache_path     | String              | 旋转裁剪任务执行的临时目录。                                                                                                                         |
| data_analysis              | Map<String,Object>  | 特征分析结果，json格式。                                                                                                                         |
| data_path                  | String              | 数据保存路径。                                                                                                                                |
| data_statistics            | Map<String,Object>  | 数据集的样本统计信息，包括样本元信息的统计，json格式。                                                                                                          |
| data_validate              | Boolean             | 发布前数据是否经过校验算法校验。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据经过校验</li><li>• false：数据未经过校验</li></ul>                           |
| deleted_sample_count       | Integer             | 已删除的样本数量。                                                                                                                              |
| deletion_stats             | Map<String,Integer> | 删除原因统计信息。                                                                                                                              |
| description                | String              | 版本描述信息。                                                                                                                                |
| export_images              | Boolean             | 发布时是否导出图片到版本输出目录。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导出图片到版本输出目录</li><li>• false：不导出图片到版本输出目录（默认值）</li></ul>           |

| 参数                              | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| extract_serial_number           | Boolean                                     | 发布时是否需要解析子样本序号，用于医疗数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：解析子样本序号</li><li>• false：不解析子样本序号（默认值）</li></ul> |
| include_dataset_data            | Boolean                                     | 发布时是否包含数据集源数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：包含数据集源数据</li><li>• false：不包含数据集源数据</li></ul>             |
| is_current                      | Boolean                                     | 是否为数据集当前版本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据集当前版本</li><li>• false：非数据集当前版本</li></ul>                  |
| label_stats                     | Array of <a href="#">LabelStats</a> objects | 发布版本的各标签统计信息列表。                                                                                                            |
| label_type                      | String                                      | 发布版本的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• multi：表示含有多标签样本</li><li>• single：表示所有样本均为单标签</li></ul>            |
| manifest_cache_input_path       | String                                      | 版本发布时的manifest文件缓存输入路径。                                                                                                    |
| manifest_path                   | String                                      | 版本发布的manifest文件保存路径。                                                                                                       |
| message                         | String                                      | 发布时记录的任务信息（如：错误信息等）。                                                                                                       |
| modified_sample_count           | Integer                                     | 已修改的样本数量。                                                                                                                  |
| previous_annotated_sample_count | Integer                                     | 父版本的已标注样本数量。                                                                                                               |
| previous_total_sample_count     | Integer                                     | 父版本的样本总数。                                                                                                                  |
| previous_version_id             | String                                      | 父版本ID。                                                                                                                     |
| processor_task_id               | String                                      | 旋转裁剪等预处理任务ID。                                                                                                              |



| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| processor_task_status | Integer | 旋转裁剪等预处理任务状态。当前可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：初始化</li><li>1：运行中</li><li>2：完成</li><li>3：失败</li><li>4：停止</li><li>5：超时</li><li>6：删除失败</li><li>7：停止失败</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| remove_sample_usage   | Boolean | 发布时是否清除数据集已有的usage信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清除数据集已有的usage信息（默认值）</li><li>false：不清除数据集已有的usage信息</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rotate                | Boolean | 是否对图片进行旋转。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：对图片进行旋转</li><li>false：不对图片进行旋转（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rotate_path           | String  | 旋转后的文件存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_state          | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |

| 参数                          | 参数类型             | 描述                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start_processor_task        | Boolean          | 发布时是否启动数据分析任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布时启动特征分析任务</li><li>• false：发布时不启动特征分析任务（默认值）</li></ul>                  |
| status                      | Integer          | 数据集版本状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：创建中</li><li>• 1：运行中</li><li>• 2：删除中</li><li>• 3：已删除</li><li>• 4：错误</li></ul>      |
| tags                        | Array of strings | 版本关键标识列表，标注任务发布版本时将标注类型作为默认标签。如：["图片","物体检测"]。                                                                                             |
| task_type                   | Integer          | 发布版本的标注任务类型，同数据集类型。                                                                                                                        |
| total_sample_count          | Integer          | 版本样本总数。                                                                                                                                    |
| total_sub_sample_count      | Integer          | 从父样本生成的子样本总数。                                                                                                                              |
| train_evaluate_sample_ratio | String           | 发布版本时切分训练验证比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                            |
| update_time                 | Long             | 版本更新时间。                                                                                                                                    |
| version_format              | String           | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default：默认格式</li><li>• CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV：CSV格式</li></ul>  |
| version_id                  | String           | 数据集版本ID。                                                                                                                                   |
| version_name                | String           | 数据集版本名称。                                                                                                                                   |
| with_column_header          | Boolean          | 发布的CSV文件的第一行是否为列名，对于表格数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：发布的CSV文件的第一行是列名</li><li>• false：发布的CSV文件的第一行不是列名</li></ul> |

表 27-82 LabelStats

| 参数           | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes   | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                |
| count        | Integer                                         | 该标签的打标数量。                                                                                                                                                                                                                                          |
| name         | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| property     | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                |
| sample_count | Integer                                         | 包含该标签的样本数量。                                                                                                                                                                                                                                        |
| type         | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-83 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | String                                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | String                                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&""。                                                             |
| type          | String                                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of <a href="#">LabelAttributeValue</a> objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-84 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-85 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                        |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                    |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:to_type       | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                   |

请求示例

查询数据集版本详情

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions/{version_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "version_id": "eSOKEQaXhKzxN00WkoV",
 "version_name": "V002",
 "version_format": "Default",
 "previous_version_id": "vLGvUqOcxxGPIB0ugeE",
 "status": 1,
 "create_time": 1605691027084,
 "total_sample_count": 10,
 "annotated_sample_count": 10,
 "total_sub_sample_count": 0,
 "annotated_sub_sample_count": 0,
 "manifest_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V002/V002.manifest",
 "data_path": "/test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V002/data/",
 "is_current": true,
 "analysis_status": 3,
 "train_evaluate_sample_ratio": "0.9999",
 "remove_sample_usage": false,
 "export_images": false,
 "description": "",
 "label_stats": [{
 "name": "Rabbits",
 "type": 0,
 "property": {
 "@modelarts:color": "#3399ff"
 },
 "count": 5,
 "sample_count": 5
 }, {
 "name": "Bees",
 "type": 0,
 "property": {
 "@modelarts:color": "#3399ff"
 },
 "count": 5,
 "sample_count": 5
 }],
 "label_type": "single",
 "task_type": 0,
 "extract_serial_number": false
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.11 删除数据集标注版本

### 功能介绍

删除数据集标注版本。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/versions/{version\_id}

表 27-86 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| version_id | 是    | String | 数据集版本ID。                                   |

### 请求参数

无

### 响应参数

无

### 请求示例

删除数据集标注版本

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/versions/{version_id}
```

### 响应示例

状态码： 204

No Content

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.12 查询样本列表

功能介绍

分页查询样本列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/samples

表 27-87 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-88 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|------------|------|--------|-------------|
| email      | 否    | String | 标注团队成员邮箱。   |
| high_score | 否    | String | 置信度上界，默认为1。 |
| label_name | 否    | String | 标签名。        |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_type        | 否    | Integer | 标注类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组</li><li>200：声音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>400：表格数据集</li><li>600：视频标注</li><li>900：自由格式</li></ul> |
| limit             | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                                                                                                                                                            |
| locale            | 否    | String  | 语言。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>zh-cn：中文</li><li>en-us：英文（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| low_score         | 否    | String  | 置信度下界，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| offset            | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                              |
| order             | 否    | String  | 指定查询的排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc：递减排序（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                            |
| preview           | 否    | Boolean | 是否支持预览。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：支持预览</li><li>false：不支持预览</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| process_parameter | 否    | String  | 图像缩略设置，同OBS缩略图设置，详见 <a href="#">OBS缩略图设置</a> 。如：image/resize,m_lfit,h_200表示等比缩放目标缩略图并设置高度为200像素。                                                                                                                                                            |



| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state      | 否    | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| sample_type       | 否    | Integer | 样本文件类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像</li><li>1：文本</li><li>2：音频</li><li>4：表格</li><li>6：视频</li><li>9：自由格式（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| search_conditions | 否    | String  | URL编码后的多维筛选条件（多个SearchCondition之间为and的关系）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| version_id        | 否    | String  | 数据集版本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-89 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                | 描述    |
|--------------|-------------------------------------|-------|
| sample_count | Integer                             | 样本数量。 |
| samples      | Array of DescribeSampleResp objects | 样本列表。 |

表 27-90 DescribeSampleResp

| 参数               | 参数类型                         | 描述                                                                                                     |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept     | Boolean                      | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：验收通过</li><li>• false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment    | String                       | 验收意见，用于团队标注。                                                                                           |
| check_score      | String                       | 验收评分，用于团队标注。                                                                                           |
| deletion_reasons | Array of strings             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                          |
| hard_details     | Map<String,HardDetail>       | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                                |
| labelers         | Array of Worker objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                     |
| labels           | Array of SampleLabel objects | 样本标签列表。                                                                                                |
| metadata         | SampleMetadata object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                       |
| review_accept    | Boolean                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：审核通过</li><li>• false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                           |
| review_score     | String                       | 审核评分，用于团队标注。                                                                                           |
| sample_data      | Array of strings             | 样本数据列表。                                                                                                |
| sample_dir       | String                       | 样本所在路径。                                                                                                |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_id      | String  | 样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_name    | String  | 样本名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_size    | Long    | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sample_status  | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| sample_time    | Long    | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sample_type    | Integer | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 图像</li><li>• 1: 文本</li><li>• 2: 语音</li><li>• 4: 表格</li><li>• 6: 视频</li><li>• 9: 自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| score          | String  | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| source         | String  | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sub_sample_url | String  | 子样本URL，用于医疗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| worker_id      | String  | 团队标注人员的ID，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 27-91 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-92 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

表 27-93 SampleLabel

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul> |

| 参数       | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id       | String                                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                              |
| name     | String                                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| property | <a href="#">SampleLabelProperty</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                            |
| score    | Float                                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                     |
| type     | Integer                                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-94 SampleLabelProperty

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:end_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为 List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均&gt;=0)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:hard             | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @modelarts:hard_coefficient | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未识别出任何目标物体。</li><li>● 1：置信度偏低。</li><li>● 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>● 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>● 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>● 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:target_id   | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



表 27-95 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未识别出任何目标物体。</li><li>● 1：置信度偏低。</li><li>● 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>● 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>● 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>● 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List<Integer>。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如 [100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                |

请求示例

分页查询样本列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/data-annotations/samples
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_count": 2,
 "samples": [{
 "sample_id": "012f99f3cf405860130b6ed2350c2228",
 "sample_type": 0,
 "labels": [{
 "name": "car",
 "type": 0,
 "property": { }
 }],
 "source": "https://test-obs.obs.xxx.com:443/image/aifood/%E5%86%B0%E6%BF%80%E5%87%8C/36502.jpg?AccessKeyId=RciyO7RHmhNTfOZVryUH&Expires=1606296688&x-image-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Ch_200&Signature=icyvHhFew9vnmy3zh1uZMP15Mbg%3D",
```

```
"metadata" : {
 "@modelarts:import_origin" : 0
},
"sample_time" : 1589190552106,
"sample_status" : "MANUAL_ANNOTATION",
"labelers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "5d8d4033b428fed5ac158942c33940a2",
 "role" : 0
}]
}, {
 "sample_id" : "0192f3acfb000666033a0f85c21577c7",
 "sample_type" : 0,
 "labels" : [{
 "name" : "car",
 "type" : 0,
 "property" : { }
 }],
 "source" : "https://test-obs.obs.xxx.com:443/image/aifood/%E5%86%B0%E6%BF%80%E5%87%8C/36139.jpg?AccessKeyId=RciyO7RHmhNTfOZVryUH&Expires=1606296688&x-image-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Ch_200&Signature=RRr9r2cghLCXk%2B0%2BfHtYJi8eZ4k%3D",
 "metadata" : {
 "@modelarts:import_origin" : 0
 },
 "sample_time" : 1589190543327,
 "sample_status" : "MANUAL_ANNOTATION",
 "labelers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "a2abd3f27b4e92c593c15282f8b6bd29",
 "role" : 0
 }]
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.13 批量添加样本

功能介绍

批量添加样本。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/samples

表 27-96 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-97 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                              |
|------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| final_annotation | 否    | Boolean                                 | 是否直接导入到最终结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：标签导入到已标注（默认值）</li><li>• false：标签导入到待确认，导入到待确认状态目前仅支持的数据集类型为图像分类和物体检测。</li></ul> |
| label_format     | 否    | <a href="#">LabelFormat</a> object      | 标签格式，此参数仅文本类数据集使用。                                                                                                                              |
| samples          | 否    | Array of <a href="#">Sample</a> objects | 样本列表。                                                                                                                                           |

表 27-98 LabelFormat

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_type            | 否    | String | 文本分类的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：标签和文本分离，以固定后缀“_result”区分。如：文本文件是“abc.txt”，标签文件是“abc_result.txt”。</li><li>1：默认值，标签和文本在一个文件内，以分隔符分离。文本与标签，标签与标签之间的分隔符可通过text_sample_separator和text_label_separator指定。</li></ul> |
| text_label_separator  | 否    | String | 标签与标签之间的分隔符，默认为逗号分隔，分隔符需转义。分隔符仅支持一个字符，必须为大小写字母，数字和“!@#\$%^&* _= ?/'/:;, ”其中的某一字符。                                                                                                                                                      |
| text_sample_separator | 否    | String | 文本与标签之间的分隔符，默认为Tab键分隔，分隔符需转义。分隔符仅支持一个字符，必须为大小写字母，数字和“!@#\$%^&* _= ?/'/:;, ”其中的某一字符。                                                                                                                                                    |

表 27-99 Sample

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                              |
|-------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| data        | 否    | Object                              | 样本文件的字节数据。类型为java.nio.ByteBuffer，前台调用时传字节数据转换后的字符串。             |
| data_source | 否    | <b>DataSource</b> object            | 数据来源。                                                           |
| encoding    | 否    | String                              | 样本文件的编码类型，用于文本类型（txt/csv）的文件上传。取值有UTF-8、GBK、GB2312等，默认为UTF-8编码。 |
| labels      | 否    | Array of <b>SampleLabel</b> objects | 样本标签列表。                                                         |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                  |
|-------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| metadata    | 否    | <a href="#">SampleMetadata</a> object | 样本metadata属性键值对。                                                                                                                    |
| name        | 否    | String                                | 样本文件名称，名称不能包含!<>=&"'特殊字符，长度为0-1024位。                                                                                                |
| sample_type | 否    | Integer                               | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像</li><li>1：文本</li><li>2：语音</li><li>4：表格</li><li>6：视频</li><li>9：自由格式</li></ul> |

表 27-100 DataSource

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path          | 否    | String                                     | 数据源所在路径。                                                                                                                                                                             |
| data_type          | 否    | Integer                                    | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：OBS桶（默认值）</li><li>1：GaussDB(DWS)服务</li><li>2：DLI服务</li><li>3：RDS服务</li><li>4：MRS服务</li><li>5：AI Gallery</li><li>6：推理服务</li></ul> |
| schema_maps        | 否    | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                                                                                   |
| source_info        | 否    | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                                                                                        |
| with_column_header | 否    | Boolean                                    | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：文件首行为列名</li><li>false：文件首行不为列名</li></ul>                                                                        |

表 27-101 SchemaMap

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-----------|------|--------|---------|
| dest_name | 否    | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | 否    | String | 来源方的列名。 |

表 27-102 SourceInfo

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                     |
|---------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id    | 否    | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                   |
| cluster_mode  | 否    | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：普通集群</li><li>1：安全集群</li></ul> |
| cluster_name  | 否    | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。                                                                   |
| database_name | 否    | String | 导入表格数据集，数据库名字。                                                                         |
| input         | 否    | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。                                                         |
| ip            | 否    | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。                                                                 |
| port          | 否    | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。                                                                   |
| queue_name    | 否    | String | 表格数据集，DLI队列名。                                                                          |
| subnet_id     | 否    | String | MRS集群的子网ID。                                                                            |
| table_name    | 否    | String | 导入表格数据集，表名。                                                                            |
| user_name     | 否    | String | 用户名，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。                                                              |
| user_password | 否    | String | 用户密码，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。                                                             |
| vpc_id        | 否    | String | MRS集群所在的vpc的ID。                                                                        |



表 27-103 SampleLabel

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | 否    | String                                     | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• human：人工标注</li><li>• auto：自动标注</li></ul>                                                                                                                                                       |
| id           | 否    | String                                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| name         | 否    | String                                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| property     | 否    | <a href="#">SampleLabelProperty</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| score        | 否    | Float                                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| type         | 否    | Integer                                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-104 SampleLabelProperty

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                               |
|--------------------|------|--------|----------------------------------|
| @modelarts:content | 否    | String | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。 |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:end_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括 end_index 所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 文本内容为 “Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名 “Barack Hussein Obama II” 的 start_index 为 0，end_index 为 23。</li><li>• 文本内容为 “截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间 “2018年底” 的 start_index 为 3，end_index 为 9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式 “hh:mm:ss.SSS”（其中 hh 表示小时，mm 表示分钟，ss 表示秒，SSS 表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | 否    | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均&gt;=0)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | 否    | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @modelarts:hard             | 否    | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:shape       | 否    | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:source      | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                   |
| @modelarts:target_id   | 否    | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                            |

表 27-105 SampleMetadata

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | 否    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | 否    | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | 否    | Array of objects | 内置属性: 图像尺寸 ( 图像的宽度、高度、深度 ), 类型为 List。列表中的第一个数字为宽度(像素), 第二个数字为高度(像素), 第三个数字为深度(深度可以没有, 默认为3), 如 [100,200,3]和[100,200]均合法。说明: 只有当样本的标签列表包含物体检测标签时, 此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## 响应参数

状态码: 200

### 表 27-106 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                     | 描述                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                                   | 操作失败的错误码。                                                                                           |
| error_msg  | String                                   | 操作失败的错误信息。                                                                                          |
| results    | Array of <b>UploadSampleResp</b> objects | 批量添加样本的响应列表。                                                                                        |
| success    | Boolean                                  | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● true：执行成功</li> <li>● false：执行失败</li> </ul> |

### 表 27-107 UploadSampleResp

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                           |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                          |
| info       | String  | 描述信息。                                                                                               |
| name       | String  | 样本文件名。                                                                                              |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● true：执行成功</li> <li>● false：执行失败</li> </ul> |

## 请求示例

## 批量添加样本

```
{
 "samples": [{
 "name": "2.jpg",
 "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAZ/
2wBDAAGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDASLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nIClswxC DcpLDAxNDQ0Hyc5PT
gyPC4zNDL/
2wBDAQkJCQwLDBgNDRgylRwhMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjlyMjL/
wAARCAA1AJUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAQABAQBAQEAAEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/
8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBKA EIIOKxwRV50fAkM2JYggkKFhcYg
RlUicoKSo0NTy3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZlZA Gluc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTUJWWl5iZmq
KjpKWmp6iparKztL2t7i5usLDxMXGx8iJytLT1NXW19jZ2uH4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Ph6/8QAHwEAAwEBAQE
```

```
BAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL"
 }}
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success": true,
 "results": [{
 "success": true,
 "name": "/test-obs/classify/input/animals/2.jpg",
 "info": "960585877c92d63911ba555ab3129d36"
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.14 批量删除样本

功能介绍

批量删除样本。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/samples/delete

表 27-108 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-109 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delete_source | 否    | Boolean          | 是否删除源文件，对非文本类型数据集有效(文本类型数据集因为是导入的整个文本文件，故删除一条样本不会对源文本有影响)。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>false：不删除源文件（默认值）</li><li>true：删除源文件(注意：此操作可能影响已使用这些文件的数据集版本或其他数据集，导致页面展示异常或者训练/推理异常)</li></ul> |
| samples       | 否    | Array of strings | 样本ID列表。                                                                                                                                                                                                |

响应参数

状态码： 200

表 27-110 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                           | 描述                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of <a href="#">BatchResponse</a> objects | 批量删除样本的响应列表。                                                                                 |
| success    | Boolean                                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-111 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                        |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                       |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

请求示例

批量删除样本

```
{
 "samples" : ["9cb9bc9b34bf53b6ec9a84998b1711bf", "9ea63ef78d8c9037c9bcb12b477821bf"]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.15 查询单个样本信息

功能介绍

查询单个样本信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/samples/{sample\_id}

表 27-112 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| sample_id  | 是    | String | 样本ID。                                      |

表 27-113 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| locale | 否    | String | 语言。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>zh-cn：中文</li><li>en-us：英文（默认值）</li></ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state | 否    | String | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| worker_id    | 否    | String | 标注成员ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-114 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                                 |
|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept  | Boolean | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：验收通过</li><li>false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment | String  | 验收意见，用于团队标注。                                                                                       |
| check_score   | String  | 验收评分，用于团队标注。                                                                                       |

| 参数               | 参数类型                         | 描述                                                                                                 |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deletion_reasons | Array of strings             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                      |
| hard_details     | Map<String,HardDetail>       | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                            |
| labelers         | Array of Worker objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                 |
| labels           | Array of SampleLabel objects | 样本标签列表。                                                                                            |
| metadata         | SampleMetadata object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                   |
| review_accept    | Boolean                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：审核通过</li><li>false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                       |
| review_score     | String                       | 审核评分，用于团队标注。                                                                                       |
| sample_data      | Array of strings             | 样本数据列表。                                                                                            |
| sample_dir       | String                       | 样本所在路径。                                                                                            |
| sample_id        | String                       | 样本ID。                                                                                              |
| sample_name      | String                       | 样本名称。                                                                                              |
| sample_size      | Long                         | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                   |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_status  | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| sample_time    | Long    | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sample_type    | Integer | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 图像</li><li>• 1: 文本</li><li>• 2: 语音</li><li>• 4: 表格</li><li>• 6: 视频</li><li>• 9: 自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| score          | String  | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| source         | String  | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sub_sample_url | String  | 子样本URL，用于医疗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| worker_id      | String  | 团队标注人员的ID，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

表 27-115 HardDetail

| 参数       | 参数类型   | 描述  |
|----------|--------|-----|
| alo_name | String | 别名。 |



| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-116 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

表 27-117 SampleLabel

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul> |
| id           | String | 标签ID。                                                                                                          |
| name         | String | 标签名。                                                                                                           |

| 参数       | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| property | <b>SampleLabelProperty</b><br>object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| score    | Float                                | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| type     | Integer                              | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-118 SampleLabelProperty

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:end_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 文本内容为“Barack Hussein Obama II (born on August 4, 1961) is an attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>• 文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为 List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均&gt;=0)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| @modelarts:hard             | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @modelarts:hard_coefficient | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:triplet_id  | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-119 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0：未识别出任何目标物体。</li><li>1：置信度偏低。</li><li>2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List<Integer>。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                 |

请求示例

查询单个样本信息

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/samples/{sample\_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_id": "012f99f3cf405860130b6ed2350c2228",
 "sample_type": 0,
 "labels": [{
 "name": "car",
 "type": 0,
 "property": { }
 }],
 "source": "https://test-obs.obs.xxx.com:443/image/aifood/%E5%86%B0%E6%BF%80%E5%87%8C/36502.jpg?AccessKeyId=RciyO7RHmhNTfOZVryUH&Expires=1606297079&Signature=Ju4FYpEu973ii%2FAdUVLTfpLCTbg%3D",
 "metadata": {
 "@modelarts:import_origin": 0
 }
}
```



```
},
"sample_time" : 1589190552106,
"sample_status" : "MANUAL_ANNOTATION",
"labelers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "5d8d4033b428fed5ac158942c33940a2",
 "role" : 0
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.16 获取样本搜索条件

功能介绍

获取样本搜索条件。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/search-condition

表 27-120 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-121 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型                                   | 描述         |
|----------|----------------------------------------|------------|
| labelers | Array of strings                       | 标注者列表。     |
| labels   | Array of <a href="#">Label</a> objects | 标签列表。      |
| metadata | Map<String,Array<String>>              | 数据集的属性键值对。 |

表 27-122 Label

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                 |
| name       | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                               |
| property   | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                 |
| type       | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3: 图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-123 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                 | 描述                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                               | 标签属性默认值。                                                                                        |
| id            | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                             |
| name          | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"'。                                                                 |
| type          | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-124 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-125 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                              |
|----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:rename_to | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                  |
| @modelarts:shortcut  | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                         |
| @modelarts:to_type   | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

请求示例

获取样本搜索条件

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/search-condition

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "labels": [{
 "name": "Rabbits",
 "type": 0,
 "property": {
 "@modelarts:color": "#3399ff"
 }
 }, {
 "name": "Bees",
 "type": 0,
 "property": {
 "@modelarts:color": "#3399ff"
 }
 }],
 "metadata": { },
 "labelers": ["human/test_123/test_123", "human/xxx@xxx.com", "human/xxx@xxx.com"]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.17 分页查询团队标注任务下的样本列表

### 功能介绍

分页查询团队标注任务下的样本列表。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/data-annotations/samples

表 27-126 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

表 27-127 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_name | 否    | String  | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| label_type | 否    | Integer | 标注类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组</li><li>200：声音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>400：表格数据集</li><li>600：视频标注</li><li>900：自由格式</li></ul> |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit             | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| locale            | 否    | String  | 语言。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>zh-cn：中文</li><li>en-us：英文（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| offset            | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| process_parameter | 否    | String  | 图像缩略设置，同OBS缩略图设置，详见 <a href="#">OBS缩略图设置</a> 。如：image/resize,m_lfit,h_200表示等比缩放目标缩略图并设置高度为200像素。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_state      | 否    | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| search_conditions | 否    | String  | URL编码后的多维筛选条件（多个SearchCondition之间为and的关系）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-128 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                | 描述    |
|--------------|-------------------------------------|-------|
| sample_count | Integer                             | 样本数量。 |
| samples      | Array of DescribeSampleResp objects | 样本列表。 |

表 27-129 DescribeSampleResp

| 参数               | 参数类型                         | 描述                                                                                                 |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept     | Boolean                      | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：验收通过</li><li>false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment    | String                       | 验收意见，用于团队标注。                                                                                       |
| check_score      | String                       | 验收评分，用于团队标注。                                                                                       |
| deletion_reasons | Array of strings             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                      |
| hard_details     | Map<String,HardDetail>       | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                            |
| labelers         | Array of Worker objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                 |
| labels           | Array of SampleLabel objects | 样本标签列表。                                                                                            |
| metadata         | SampleMetadata object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                   |
| review_accept    | Boolean                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：审核通过</li><li>false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                       |
| review_score     | String                       | 审核评分，用于团队标注。                                                                                       |

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_data    | Array of strings | 样本数据列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_dir     | String           | 样本所在路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_id      | String           | 样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_name    | String           | 样本名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_size    | Long             | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_status  | String           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__：已标注</li><li>• __NONE__：未标注</li><li>• __UNCHECK__：待验收</li><li>• __ACCEPTED__：验收通过</li><li>• __REJECTED__：已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__：待审核</li><li>• __REVIEWED__：已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| sample_time    | Long             | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_type    | Integer          | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像</li><li>• 1：文本</li><li>• 2：语音</li><li>• 4：表格</li><li>• 6：视频</li><li>• 9：自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| score          | String           | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| source         | String           | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sub_sample_url | String           | 子样本URL，用于医疗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数        | 参数类型   | 描述                |
|-----------|--------|-------------------|
| worker_id | String | 团队标注人员的ID，用于团队标注。 |

表 27-130 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-131 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

表 27-132 SampleLabel

| 参数           | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String                     | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul>                                                                                                                                     |
| id           | String                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                              |
| name         | String                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| property     | SampleLabelProperty object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                            |
| score        | Float                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                     |
| type         | Integer                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-133 SampleLabelProperty

| 参数                 | 参数类型   | 描述                               |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| @modelarts:content | String | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。 |

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:end_index        | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born on August 4, 1961) is an attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:end_time         | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:feature          | Object  | 物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均>=0)。每种形状的格式如下： <ul style="list-style-type: none"><li>bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点（即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标）。</li><li>polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:hard             | String  | 内置属性：标签级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>0/false：非难例</li><li>1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:hard_coefficient | String  | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未识别出任何目标物体。</li><li>● 1：置信度偏低。</li><li>● 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>● 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>● 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>● 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性: 物体形状, 默认为空。可选值如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox: 矩形。</li><li>• polygon: 多边形。</li><li>• circle: 圆形。</li><li>• line: 直线。</li><li>• dashed: 虚线。</li><li>• point: 点。</li><li>• polyline: 折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性: 文本的起始位置, 值从0开始, 包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音的起始时间, 格式“hh:mm:ss.SSS”(其中hh表示小时, mm表示分钟, ss表示秒, SSS表示毫秒)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| @modelarts:triples     | String  | 三元组关系标签专用内置属性: 三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-134 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List<Integer>。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                 |

请求示例

分页查询团队标注任务下的样本列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/data-annotations/samples
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_count" : 2,
 "samples" : [{
 "sample_id" : "26c6dd793d80d3274eb89349ec76d678",
 "sample_type" : 0,
 "labels" : [],
 "source" : "https://test-obs.obs.xxx.com:443/detect/data/dataset-car-and-person/IMG_kitti_0000_000016.png?AccessKeyId=P19W9X830R1Z39P5X5M5&Expires=1606300137&x-obs-security-token=gQpjb1ub3J0aC03jkj8N6gtS4VsdTTW3QFoHMTpMoFLtCa6W_J4DxT0nYlfx...",
 "metadata" : {
 "@modelarts:import_origin" : 0,
 "@modelarts:size" : [1242, 375, 3]
 }
 }]
}
```



```
},
"sample_time" : 1598263639997,
"sample_status" : "UN_ANNOTATION",
"worker_id" : "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
"labelers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "afdda13895bc66322ffbf36ae833bcf0",
 "role" : 0
}]
}, {
 "sample_id" : "2971815bbb11a462161b48dddf19344f",
 "sample_type" : 0,
 "labels" : [],
 "source" : "https://test-obs.obs.xxx.com:443/detect/data/dataset-car-and-person/
IMG_kitti_0000_000011.png?AccessKeyId=P19W9X830R1Z39P5X5M5&Expires=1606300137&x-obs-security-
token=gQpjbi1ub3J0aC03jKj8N6gtS4VsdTTW3QFoHMtpMoFLtC...",
 "metadata" : {
 "@modelarts:import_origin" : 0,
 "@modelarts:size" : [1242, 375, 3]
 },
 "sample_time" : 1598263639997,
 "sample_status" : "UN_ANNOTATION",
 "worker_id" : "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "labelers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "305595e1901a526017d2e11f3ab0ffe1",
 "role" : 0
 }]
}]
}]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.18 查询团队标注的样本信息

### 功能介绍

查询团队标注的样本信息，只有在验收任务发起后才能正确调用。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/data-annotations/samples/{sample\_id}

表 27-135 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| sample_id         | 是    | String | 样本ID。                                      |
| workforce_task_id | 是    | String | 标注任务ID。                                    |

表 27-136 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| locale       | 否    | String | 语言。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>zh-cn：中文</li><li>en-us：英文（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sample_state | 否    | String | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>__ALL__：已标注</li><li>__NONE__：未标注</li><li>__UNCHECK__：待验收</li><li>__ACCEPTED__：验收通过</li><li>__REJECTED__：已驳回</li><li>__UNREVIEWED__：待审核</li><li>__REVIEWED__：已审核</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>__WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>__AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-----------|------|--------|---------|
| worker_id | 否    | String | 标注成员ID。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-137 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                         | 描述                                                                                                 |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept     | Boolean                      | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：验收通过</li><li>false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment    | String                       | 验收意见，用于团队标注。                                                                                       |
| check_score      | String                       | 验收评分，用于团队标注。                                                                                       |
| deletion_reasons | Array of strings             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                      |
| hard_details     | Map<String,HardDetail>       | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                            |
| labelers         | Array of Worker objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                 |
| labels           | Array of SampleLabel objects | 样本标签列表。                                                                                            |
| metadata         | SampleMetadata object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                   |
| review_accept    | Boolean                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：审核通过</li><li>false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                       |
| review_score     | String                       | 审核评分，用于团队标注。                                                                                       |

| 参数             | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_data    | Array of strings | 样本数据列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_dir     | String           | 样本所在路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_id      | String           | 样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_name    | String           | 样本名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_size    | Long             | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_status  | String           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__：已标注</li><li>• __NONE__：未标注</li><li>• __UNCHECK__：待验收</li><li>• __ACCEPTED__：验收通过</li><li>• __REJECTED__：已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__：待审核</li><li>• __REVIEWED__：已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| sample_time    | Long             | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_type    | Integer          | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像</li><li>• 1：文本</li><li>• 2：语音</li><li>• 4：表格</li><li>• 6：视频</li><li>• 9：自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| score          | String           | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| source         | String           | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sub_sample_url | String           | 子样本URL，用于医疗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                |
|-----------|--------|-------------------|
| worker_id | String | 团队标注人员的ID，用于团队标注。 |

表 27-138 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-139 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

表 27-140 SampleLabel

| 参数           | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String                     | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul>                                                                                                                                     |
| id           | String                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                              |
| name         | String                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| property     | SampleLabelProperty object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                            |
| score        | Float                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                     |
| type         | Integer                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-141 SampleLabelProperty

| 参数                 | 参数类型   | 描述                               |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| @modelarts:content | String | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。 |

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:end_index        | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:end_time         | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:feature          | Object  | 物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均>=0)。每种形状的格式如下： <ul style="list-style-type: none"><li>bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点（即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标）。</li><li>polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:hard             | String  | 内置属性：标签级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>0/false：非难例</li><li>1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:hard_coefficient | String  | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |



| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:trio        | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-142 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未识别出任何目标物体。</li><li>● 1：置信度偏低。</li><li>● 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>● 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>● 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>● 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List[/topic/body/section/table/tgroup/tbody/row/entry/p/br {""}] (br)。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                         |

请求示例

查询团队标注的样本信息

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/data-annotations/samples/{sample_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_id": "26c6dd793d80d3274eb89349ec76d678",
 "sample_type": 0,
 "labels": [],
 "source": "https://test-obs.obs.xxx.com:443/detect/data/dataset-car-and-person/IMG_kitti_0000_000016.png?AccessKeyId=4D34AYDTK93HUY79NSD7&Expires=1606300437&x-obs-security-token=gQpjb1ub3J0aC03jELficNKUP87aSTlhvsHQAvmcyVbXlYTrU2XJlc28F7kiXanJ3TyJV39ixl0yi5mzQ...",
 "metadata": {
 "@modelarts:import_origin": 0,
 "@modelarts:size": [1242, 375, 3]
 },
}
```

```
"sample_time" : 1598263639997,
"sample_status" : "UN_ANNOTATION",
"worker_id" : "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
"labelers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "afdda13895bc66322ffbf36ae833bcf0",
 "role" : 0
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.19 查询数据集标签列表

功能介绍

查询数据集下所有标签列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/labels

表 27-143 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-144 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                      |
|------------|------|---------|-----------------------------------------|
| version_id | 否    | String  | 数据集版本ID。                                |
| offset     | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                          |
| limit      | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100000]，默认为100000。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-145 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                   | 描述    |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| labels       | Array of <a href="#">Label</a> objects | 标签列表。 |
| total_number | Integer                                | 标签数量。 |

表 27-146 Label

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                                  |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| attributes | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| name       | String                                          | 标签名称。                               |
| property   | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                 |

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-147 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。                                                              |
| type          | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-148 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-149 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

请求示例

查询数据集下所有标签列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/WxCREuCkBSAlQr9xrde/data-annotations/labels
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_number" : 2,
 "labels" : [{
 "name" : "Rabbits",
 "type" : 1,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 }
 }, {
 "name" : "Bees",
 "type" : 1,
 "property" : {
```



```
"@modelarts:color" : "#3399ff"
}
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.20 创建数据集标签

功能介绍

创建数据集标签。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/labels

表 27-150 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-151 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述        |
|--------|------|----------------------------------------|-----------|
| labels | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 待创建的标签列表。 |

表 27-152 Label

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                                       |
| name       | 否    | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| property   | 否    | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| type       | 否    | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3: 图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-153 LabelAttribute

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|------|--------|--------------------------------|
| default_value | 否    | String | 标签属性默认值。                       |
| id            | 否    | String | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。            |
| name          | 否    | String | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                              |
|--------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | 否    | String                                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values | 否    | Array of <a href="#">LabelAttributeValue</a> objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-154 LabelAttributeValue

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------|------|--------|----------|
| id    | 否    | String | 标签属性值ID。 |
| value | 否    | String | 标签属性值。   |

表 27-155 LabelProperty

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:to_type | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

响应参数

状态码： 200

表 27-156 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                           |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of BatchResponse objects | 创建标签响应体。                                                                                     |
| success    | Boolean                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-157 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

请求示例

创建数据集标签。设置标签名称为“Cat”，物体检测标签的默认形状为“bndbox”。

```
{
 "labels": [{
 "name": "Cat",
 "property": {
 "@modelarts:color": "#3399ff",
 "@modelarts:default_shape": "bndbox"
 }
 }
]
```

```
}
}]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.21 批量修改标签

功能介绍

批量修改标签。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/labels

表 27-158 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-159 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述        |
|--------|------|----------------------------------------|-----------|
| labels | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 待更新的标签列表。 |

表 27-160 Label

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                |
| name       | 否    | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                              |
| property   | 否    | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                |
| type       | 否    | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-161 LabelAttribute

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|------|--------|--------------------------------|
| default_value | 否    | String | 标签属性默认值。                       |
| id            | 否    | String | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。            |
| name          | 否    | String | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                              |
|--------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | 否    | String                                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values | 否    | Array of <a href="#">LabelAttributeValue</a> objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-162 LabelAttributeValue

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------|------|--------|----------|
| id    | 否    | String | 标签属性值ID。 |
| value | 否    | String | 标签属性值。   |

表 27-163 LabelProperty

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:to_type | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

响应参数

状态码： 200

表 27-164 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                           |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of BatchResponse objects | 更新标签响应体。                                                                                     |
| success    | Boolean                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-165 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

请求示例

批量修改标签

```
{
 "labels": [{
 "name": "Cat",
 "property": {
 "@modelarts:color": "#8a1524",
 "@modelarts:rename_to": "pussycat"
 }
 }
}
```



```
 }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.22 批量删除标签

功能介绍

批量删除标签。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/labels/delete

表 27-166 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-167 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                               |
|---------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delete_policy | 否    | Integer | 是否删除标签及包含标签的样本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：只删除标签</li><li>1：删除标签及包含标签的样本</li><li>2：删除标签和包含标签的样本及其源文件</li></ul> |

请求参数

表 27-168 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述       |
|--------|------|----------------------------------------|----------|
| labels | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 待删除标签列表。 |

表 27-169 Label

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                  |
|------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| name       | 否    | String                                          | 标签名称。                               |
| property   | 否    | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-170 LabelAttribute

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | 否    | String                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | 否    | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | 否    | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。                                                              |
| type          | 否    | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | 否    | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-171 LabelAttributeValue

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------|------|--------|----------|
| id    | 否    | String | 标签属性值ID。 |
| value | 否    | String | 标签属性值。   |

表 27-172 LabelProperty

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

响应参数

状态码： 200

表 27-173 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                           | 描述         |
|------------|------------------------------------------------|------------|
| error_code | String                                         | 操作失败的错误码。  |
| error_msg  | String                                         | 操作失败的错误信息。 |
| results    | Array of <a href="#">BatchResponse</a> objects | 删除标签响应体。   |

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| success | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

表 27-174 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                        |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                       |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

请求示例

删除名称为“strawberry”的标签。

```
{
 "labels": [{
 "name": "strawberry"
 }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success": true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.23 按标签名称更新单个标签

功能介绍

按标签名称更新单个标签。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/labels/{label\_name}

表 27-175 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| label_name | 是    | String | 标签名称。                                      |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-176 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_type | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

请求参数

表 27-177 请求 Body 参数

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

响应参数

状态码： 204

表 27-178 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述         |
|------------|--------|------------|
| error_code | String | 操作失败的错误码。  |
| error_msg  | String | 操作失败的错误信息。 |

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| success | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

请求示例

按标签名称更新单个标签

```
{
 "@modelarts:color" : "#93c47d"
}
```

响应示例

状态码： 204

No Content

```
{ }
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.24 按标签名称删除标签及仅包含此标签的文件

功能介绍

按标签名称删除标签及仅包含此标签的文件。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。



URI

DELETE /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/labels/{label\_name}

表 27-179 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID                                      |
| label_name | 是    | String | 标签名称。                                      |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-180 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delete_source | 否    | Boolean | 是否删除样本源文件。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：删除样本源文件</li><li>• false：不删除样本源文件（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                             |
| label_type    | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3: 图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 204

表 27-181 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                        |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                       |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

请求示例

按标签名称删除标签及仅包含此标签的文件

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/WxCREuCkBSAlQr9xrde/data-annotations/labels/%E8%8D%89%E8%8E%93
```

响应示例

状态码： 204

No Content

```
{
 "success" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.25 批量更新样本标签

功能介绍

批量更新样本标签，包括添加、修改和删除样本标签。当请求体中单个样本的“labels”参数传空列表时，表示删除该样本的标签。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/data-annotations/samples

表 27-182 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-183 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述        |
|---------|------|-----------------------------------------------|-----------|
| email   | 否    | String                                        | 团队标注成员邮箱。 |
| samples | 否    | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects | 更新的样本列表。  |

表 27-184 SampleLabels

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                    |
|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| labels    | 否    | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects | 样本标签列表，为空表示删除样本的所有标签。 |
| metadata  | 否    | <a href="#">SampleMetadata</a> object         | 样本metadata属性键值对。      |
| sample_id | 否    | String                                        | 样本ID。                 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_type  | 否    | Integer | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像</li><li>1：文本</li><li>2：语音</li><li>4：表格</li><li>6：视频</li><li>9：自由格式</li></ul> |
| sample_usage | 否    | String  | 样本用处。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>TRAIN：训练</li><li>EVAL：验证</li><li>TEST：测试</li><li>INFERENCE：推理</li></ul>           |
| source       | 否    | String  | 样本数据源地址，通过调用样本列表接口获取。                                                                                                               |
| worker_id    | 否    | String  | 团队标注的成员ID。                                                                                                                          |

表 27-185 SampleLabel

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述                                                                                                             |
|--------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | 否    | String                                      | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul> |
| id           | 否    | String                                      | 标签ID。                                                                                                          |
| name         | 否    | String                                      | 标签名。                                                                                                           |
| property     | 否    | <a href="#">SampleLabel Property</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                        |
| score        | 否    | Float                                       | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-186 SampleLabelProperty

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | 否    | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:end_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | 否    | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均<math>\geq 0</math>)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | 否    | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:hard             | 否    | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |



| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:shape       | 否    | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:source      | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                   |
| @modelarts:target_id   | 否    | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                            |

表 27-187 SampleMetadata

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | 否    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | 否    | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | 否    | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

响应参数

状态码： 200

表 27-188 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                           |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of BatchResponse objects | 批量更新样本标签的响应结果列表。                                                                             |
| success    | Boolean                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-189 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

请求示例

批量更新样本标签

```
{
 "samples": [{
 "sample_id": "8b583c44bf249f8ba43ea42c92920221",
 "labels": [{
 "name": "yunbao"
 }]
 }, {
 "sample_id": "b5fe3039879660a2e6bf18166e247f68",
 "labels": [{
 "name": "yunbao"
 }]
 }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.26 查询数据集的团队标注任务列表

功能介绍

查询数据集的团队标注任务列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks

表 27-190 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-191 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                  |
|--------|------|---------|-------------------------------------|
| offset | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                      |
| limit  | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,1000]，默认为1000。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-192 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                           | 描述              |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|
| count | Integer                                        | 团队标注任务总数。       |
| tasks | Array of <a href="#">WorkforceTask</a> objects | 分页查询到的团队标注任务列表。 |

表 27-193 WorkforceTask

| 参数                 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto_sync_dataset  | Boolean                                          | 团队标注任务的标注结果是否自动同步至数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：团队标注任务的标注结果自动同步至数据集</li><li>false：团队标注任务的标注结果不自动同步至数据集</li></ul> |
| check_rate         | Double                                           | 团队标注任务验收比例。                                                                                                                              |
| checking_task_desc | <a href="#">WorkforceSamplingTaskDesc</a> object | 团队标注任务当前验收任务详情。                                                                                                                          |
| create_time        | Long                                             | 标注任务创建时间。                                                                                                                                |
| dataset_id         | String                                           | 数据集ID。                                                                                                                                   |
| description        | String                                           | 标注任务描述信息。                                                                                                                                |

| 参数                                      | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_stats                             | Array of <a href="#">LabelStats</a> objects      | 标注任务标签统计信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pass_rate                               | Double                                           | 团队标注任务验收通过率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| repetition                              | Integer                                          | 团队标注任务每个样本可以由多少人标注，最少为1。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_search_conditions                | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 创建任务时的样本筛选条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_stats                            | <a href="#">SampleStats</a> object               | 标注任务样本统计信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| score                                   | Double                                           | 团队标注任务平均验收审核评分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| status                                  | Integer                                          | 团队标注任务状态，可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：启动中。owner/manager启动任务，此时仍在分发待标注文件，owner/manager/labeler/reviewer可见任务列表，但任务未分配完成，无法同时再启动任务。</li><li>1：运行中。labeler/reviewer进行标注和审核工作，owner验收，如新增、同步智能标注、导入未标注文件需再次分发新增文件。</li><li>2：验收中。owner发起验收任务，但并未完成验收，此时不允许发起新的验收任务，只能继续完成当前验收任务。</li><li>3：通过。团队标注任务已完成。</li><li>4：驳回。manager再次启动任务，重新修改标注和审核工作。</li><li>5：验收结果同步中。验收任务改为异步，新增验收结果同步中的状态，此时不允许发起新的验收任务，也不允许继续当前验收，任务名称的地方提示用户同步中。</li><li>6：已创建。owner创建完任务，未启动，仅owner/manager可见任务列表。</li><li>7：验收采样中。发起验收改为异步，新增验收采样中的状态，此时不允许发起新的验收任务，也不允许继续当前验收，任务名称的地方提示用户验收采样中。</li></ul> |
| synchronize_automatically_labeling_data | Boolean                                          | 团队标注任务是否同步智能标注结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行完智能标注后，将待确认结果同步至团队成员。</li><li>false：不同步智能标注结果（默认值）。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                | 参数类型                    | 描述                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| synchronize_data  | Boolean                 | 团队标注任务是否同步更新新增数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：上传文件、同步数据源、导入的未标注文件同步分配至团队成员。</li><li>• false：不同步更新新增数据（默认值）。</li></ul> |
| task_id           | String                  | 标注任务ID。                                                                                                                                      |
| task_name         | String                  | 标注任务名称。                                                                                                                                      |
| update_time       | Long                    | 标注任务更新时间。                                                                                                                                    |
| version_id        | String                  | 标注任务关联的数据集版本ID。                                                                                                                              |
| workforce_stats   | WorkforceStats object   | 团队标注任务人员统计信息。                                                                                                                                |
| workforces_config | WorkforcesConfig object | 团队标注任务团队信息：委托团队管理员分配，或指定团队自行分配。                                                                                                              |

表 27-194 WorkforceSamplingTaskDesc

| 参数                    | 参数类型                  | 描述                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action                | Integer               | 验收操作。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：完成验收时，通过全部样本（包括单张驳回）。</li><li>• 1：完成验收时，驳回全部样本（包括单张通过）。</li><li>• 4：完成验收时，只通过单张验收通过的样本及未处理的样本。</li><li>• 5：完成验收时，只驳回单张验收驳回的样本及未处理的样本。</li></ul> |
| checking_stats        | CheckTaskStats object | 验收任务实时验收报告。                                                                                                                                                                                           |
| checking_task_id      | String                | 当前验收任务ID。                                                                                                                                                                                             |
| overwrite_last_result | Boolean               | 验收时若样本已标注，是否使用验收结果覆盖已标注结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：覆盖已标注结果</li><li>• false：不覆盖已标注结果（默认值）</li></ul>                                                                         |
| total_stats           | CheckTaskStats object | 历史验收任务汇总后的验收报告。                                                                                                                                                                                       |



表 27-195 CheckTaskStats

| 参数                     | 参数类型    | 描述         |
|------------------------|---------|------------|
| accepted_sample_count  | Integer | 通过的样本数目。   |
| checked_sample_count   | Integer | 已验收的样本数目。  |
| pass_rate              | Double  | 样本的通过率。    |
| rejected_sample_count  | Integer | 驳回的样本数目。   |
| sampled_sample_count   | Integer | 抽样的样本数目。   |
| sampling_num           | Integer | 验收任务的抽样数目。 |
| sampling_rate          | Double  | 验收任务的抽样比例。 |
| score                  | String  | 验收评分。      |
| task_id                | String  | 验收任务ID。    |
| total_sample_count     | Integer | 总的样本数目。    |
| total_score            | Long    | 验收总分。      |
| unchecked_sample_count | Integer | 未验收的样本数目。  |

表 27-196 LabelStats

| 参数           | 参数类型                                            | 描述                                  |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| attributes   | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| count        | Integer                                         | 该标签的打标数量。                           |
| name         | String                                          | 标签名称。                               |
| property     | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                 |
| sample_count | Integer                                         | 包含该标签的样本数量。                         |

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-197 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"'。                                                             |
| type          | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-198 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-199 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

表 27-200 SearchCondition

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient    | String                              | 根据难度系数筛选。                                                                                  |
| frame_in_video | Integer                             | 视频中某帧。                                                                                     |
| hard           | String                              | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例样本</li><li>• 1：难例样本</li></ul> |
| import_origin  | String                              | 根据数据来源筛选。                                                                                  |
| kvp            | String                              | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                              |
| label_list     | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                    |

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labeler          | String                            | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| parent_sample_id | String                            | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_dir       | String                            | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_name      | String                            | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sample_time      | String                            | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>• day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>• yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过<b>30</b>天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                            | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| slice_thickness  | String                            | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| study_date       | String                            | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| time_in_video    | String                            | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 27-201 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                              |
| op     | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-202 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-203 SearchProp

| 参数    | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

表 27-204 SampleStats

| 参数                    | 参数类型    | 描述             |
|-----------------------|---------|----------------|
| accepted_sample_count | Integer | owner验收通过样本数目。 |

| 参数                           | 参数类型    | 描述                           |
|------------------------------|---------|------------------------------|
| auto_annotation_sample_count | Integer | 智能标注待确认样本数目。                 |
| deleted_sample_count         | Integer | 已删除的样本数目。                    |
| rejected_sample_count        | Integer | owner验收不通过的样本数目。             |
| sampled_sample_count         | Integer | 待owner验收且被抽样的样本数目。           |
| total_sample_count           | Integer | 样本总数量。                       |
| unannotated_sample_count     | Integer | 未标注样本数。                      |
| uncheck_sample_count         | Integer | reviewer审核通过待owner验收的样本数目。   |
| unreviewed_sample_count      | Integer | labeler标注完未被reviewer审核的样本数目。 |

表 27-205 WorkforceStats

| 参数              | 参数类型    | 描述               |
|-----------------|---------|------------------|
| labeler_count   | Integer | 标注人员数量，不能超过100个。 |
| reviewer_count  | Integer | 审核人员数量，不能超过100个。 |
| workforce_count | Integer | 团队数量。            |

表 27-206 WorkforcesConfig

| 参数         | 参数类型                                             | 描述           |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|
| agency     | String                                           | 管理员。         |
| workforces | Array of <a href="#">WorkforceConfig</a> objects | 执行标注任务的团队列表。 |

表 27-207 WorkforceConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                              |
|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| workers        | Array of Worker objects | 标注成员列表。                         |
| workforce_id   | String                  | 标注团队ID。                         |
| workforce_name | String                  | 标注团队名称，名称不能包含!<>=&"，长度为0-1024位。 |

表 27-208 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"特殊字符。                                                                                                  |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

请求示例

查询数据集的团队标注任务列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "count" : 2,
 "tasks" : [{
 "dataset_id" : "WxCREuCkBSAIQr9xrde",
 "task_id" : "tY330MHxV9dqIPVaTRM",
 "task_name" : "task-cd60",
 "status" : 1,
 "create_time" : 1606224714358,
 "update_time" : 1606224714358,
 "repetition" : 1,
 "workforces_config" : {
 "workforces" : [{
 "workforce_id" : "0PfqwXA8M59pppYBx4k",
 "workforce_name" : "team-123",
 "workers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "6db04ae0afb54d7274a2982255516c29",
 "role" : 2
 }, {
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "role" : 0
 }
]
 }
 }, {
 "dataset_id" : "WxCREuCkBSAIQr9xrde",
 "task_id" : "iYZx7gScPUozOXner9k",
 "task_name" : "task-e63f",
 "status" : 1,
 "create_time" : 1606184400278,
 "update_time" : 1606184400278,
 "repetition" : 1,
 "workforces_config" : {
 "workforces" : [{
 "workforce_id" : "q3ZFSwORu1ztKljDLYQ",
 "workforce_name" : "modelarts-team",
 "workers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "afdda13895bc66322ffbf36ae833bcf0",
 "role" : 0
 }
]
 }
 }
],
 "synchronize_data" : true,
 "synchronize_auto_labeling_data" : true,
 "workforce_stats" : {
 "workforce_count" : 1,
 "labeler_count" : 1,
 "reviewer_count" : 0
 },
 "sample_stats" : {
 "total_sample_count" : 309,
 "unannotated_sample_count" : 308,
 "unreviewed_sample_count" : 0,
 "uncheck_sample_count" : 1,
 "sampled_sample_count" : 0,
 "rejected_sample_count" : 0,
 "accepted_sample_count" : 0,
 "auto_annotation_sample_count" : 0
 },
 "auto_sync_dataset" : true
}, {
 "dataset_id" : "WxCREuCkBSAIQr9xrde",
 "task_id" : "iYZx7gScPUozOXner9k",
 "task_name" : "task-e63f",
 "status" : 1,
 "create_time" : 1606184400278,
 "update_time" : 1606184400278,
 "repetition" : 1,
 "workforces_config" : {
 "workforces" : [{
 "workforce_id" : "q3ZFSwORu1ztKljDLYQ",
 "workforce_name" : "modelarts-team",
 "workers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "afdda13895bc66322ffbf36ae833bcf0",
 "role" : 0
 }
]
 }
],
 "synchronize_data" : false,
 "synchronize_auto_labeling_data" : false,
 "workforce_stats" : {
 "workforce_count" : 1,
 "labeler_count" : 1,
 "reviewer_count" : 0
 }
}
```



```
 },
 "sample_stats": {
 "total_sample_count": 317,
 "unannotated_sample_count": 310,
 "unreviewed_sample_count": 0,
 "uncheck_sample_count": 0,
 "sampled_sample_count": 0,
 "rejected_sample_count": 0,
 "accepted_sample_count": 7,
 "auto_annotation_sample_count": 0
 },
 "checking_task_desc": {
 "checking_task_id": "onSbri2oqYOmDjDyW17",
 "action": 0,
 "overwrite_last_result": false
 },
 "auto_sync_dataset": true
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.27 创建团队标注任务

功能介绍

创建团队标注任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks

表 27-209 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-210 请求 Body 参数

| 参数                             | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto_sync_dataset              | 否    | Boolean                                 | 团队标注任务的标注结果是否自动同步至数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：团队标注任务的标注结果自动同步至数据集（默认值）</li><li>false：团队标注任务的标注结果不自动同步至数据集</li></ul> |
| data_sync_type                 | 否    | Integer                                 | 同步类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：不同步</li><li>1：同步数据</li><li>2：同步标签</li><li>3：同步数据和标签</li></ul>                             |
| repetition                     | 否    | Integer                                 | 团队标注任务每个样本可以由多少人标注，最少为1。                                                                                                                      |
| sample_conditions              | 否    | String                                  | 数据集样本的筛选条件，筛选出符合条件的样本进行团队标注。                                                                                                                  |
| synchronize_auto_labeling_data | 否    | Boolean                                 | 团队标注任务是否同步智能标注结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行完智能标注后，将待确认结果同步至团队成员。</li><li>false：不同步智能标注结果（默认值）。</li></ul>            |
| workforces_config              | 否    | <a href="#">WorkforcesConfig</a> object | 团队标注任务团队信息：委托团队管理员分配，或指定团队自行分配。                                                                                                               |
| task_name                      | 否    | String                                  | 团队标注任务名称                                                                                                                                      |
| synchronize_data               | 否    | Boolean                                 | 是否同步更新新增数据                                                                                                                                    |

表 27-211 WorkforcesConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述           |
|------------|------|--------------------------------------------------|--------------|
| agency     | 否    | String                                           | 管理员。         |
| workforces | 否    | Array of <a href="#">WorkforceConfig</a> objects | 执行标注任务的团队列表。 |

表 27-212 WorkforceConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                              |
|----------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| workers        | 否    | Array of <a href="#">Worker</a> objects | 标注成员列表。                         |
| workforce_id   | 否    | String                                  | 标注团队ID。                         |
| workforce_name | 否    | String                                  | 标注团队名称，名称不能包含!<>=&"，长度为0-1024位。 |

表 27-213 Worker

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|-------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | Long    | 创建时间。                                                                                                                                      |
| description | 否    | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"特殊字符。                                                                                                          |
| email       | 否    | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                                    |
| role        | 否    | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：打标者</li><li>• 1：审核者</li><li>• 2：团队管理者</li><li>• 3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status      | 否    | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未发送邀请邮件</li><li>• 1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>• 2：已登录</li><li>• 3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time | 否    | Long    | 更新时间。                                                                                                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|--------------|------|--------|-----------|
| worker_id    | 否    | String | 标注成员ID。   |
| workforce_id | 否    | String | 所属标注团队ID。 |

响应参数

状态码： 200

表 27-214 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述        |
|---------|--------|-----------|
| task_id | String | 团队标注任务ID。 |

请求示例

创建团队标注任务。设置任务名称为“task-eb17”，同步更新新增数据为“false”，团队标注任务是否同步智能标注结果为“false”。

```
{
 "task_name" : "task-eb17",
 "synchronize_data" : false,
 "synchronize_auto_labeling_data" : false,
 "workforces_config" : {
 "workforces" : [{
 "workforce_id" : "feSUo5NUIUnQAQNNTiS",
 "workers" : [{
 "email" : "xxx@xxx.com"
 }, {
 "email" : "xxx@xxx.com"
 }, {
 "email" : "xxx@xxx.com"
 }]
 }]
 },
 "auto_sync_dataset" : false
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id" : "6phXEto29utpaMwbQkg"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.28 查询团队标注任务详情

功能介绍

查询团队标注任务详情。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}

表 27-215 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

表 27-216 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|-------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_stats | 否    | Boolean | 是否返回标签统计信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：返回标签统计信息</li><li>false：不返回标签统计信息（默认值）</li></ul> |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                               |
|-----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_stats    | 否    | Boolean | 是否返回样本统计信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：返回样本统计信息</li><li>• false：不返回样本统计信息（默认值）</li></ul> |
| workforce_stats | 否    | Boolean | 是否返回人员统计信息。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：返回人员统计信息</li><li>• false：不返回人员统计信息（默认值）</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-217 响应 Body 参数

| 参数                 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto_sync_dataset  | Boolean                          | 团队标注任务的标注结果是否自动同步至数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：团队标注任务的标注结果自动同步至数据集</li><li>• false：团队标注任务的标注结果不自动同步至数据集</li></ul> |
| check_rate         | Double                           | 团队标注任务验收比例。                                                                                                                                  |
| checking_task_desc | WorkforceSamplingTaskDesc object | 团队标注任务当前验收任务详情。                                                                                                                              |
| create_time        | Long                             | 标注任务创建时间。                                                                                                                                    |
| dataset_id         | String                           | 数据集ID。                                                                                                                                       |
| description        | String                           | 标注任务描述信息。                                                                                                                                    |
| label_stats        | Array of LabelStats objects      | 标注任务标签统计信息。                                                                                                                                  |
| pass_rate          | Double                           | 团队标注任务验收通过率。                                                                                                                                 |

| 参数                             | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| repetition                     | Integer                                          | 团队标注任务每个样本可以由多少人标注，最少为1。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_search_conditions       | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 创建任务时的样本筛选条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_stats                   | <a href="#">SampleStats</a> object               | 标注任务样本统计信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| score                          | Double                                           | 团队标注任务平均验收审核评分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| status                         | Integer                                          | 团队标注任务状态，可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：启动中。owner/manager启动任务，此时仍在分发待标注文件，owner/manager/labeler/reviewer可见任务列表，但任务未分配完成，无法同时再启动任务。</li><li>1：运行中。labeler/reviewer进行标注和审核工作，owner验收，如新增、同步智能标注、导入未标注文件需再次分发新增文件。</li><li>2：验收中。owner发起验收任务，但并未完成验收，此时不允许发起新的验收任务，只能继续完成当前验收任务。</li><li>3：通过。团队标注任务已完成。</li><li>4：驳回。manager再次启动任务，重新修改标注和审核工作。</li><li>5：验收结果同步中。验收任务改为异步，新增验收结果同步中的状态，此时不允许发起新的验收任务，也不允许继续当前验收，任务名称的地方提示用户同步中。</li><li>6：已创建。owner创建完任务，未启动，仅owner/manager可见任务列表。</li><li>7：验收采样中。发起验收改为异步，新增验收采样中的状态，此时不允许发起新的验收任务，也不允许继续当前验收，任务名称的地方提示用户验收采样中。</li></ul> |
| synchronize_auto_labeling_data | Boolean                                          | 团队标注任务是否同步智能标注结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行完智能标注后，将待确认结果同步至团队成员。</li><li>false：不同步智能标注结果（默认值）。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| synchronize_data               | Boolean                                          | 团队标注任务是否同步更新新增数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：上传文件、同步数据源、导入的未标注文件同步分配至团队成员。</li><li>false：不同步更新新增数据（默认值）。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                | 参数类型                               | 描述                              |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| task_id           | String                             | 标注任务ID。                         |
| task_name         | String                             | 标注任务名称。                         |
| update_time       | Long                               | 标注任务更新时间。                       |
| version_id        | String                             | 标注任务关联的数据集版本ID。                 |
| worker_stats      | Array of <b>WorkerTask</b> objects | 团队标注任务成员标注进展统计信息。               |
| workforce_stats   | <b>WorkforceStats</b> object       | 团队标注任务人员统计信息。                   |
| workforces_config | <b>WorkforcesConfig</b> object     | 团队标注任务团队信息：委托团队管理员分配，或指定团队自行分配。 |

表 27-218 WorkforceSamplingTaskDesc

| 参数                    | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action                | Integer                      | 验收操作。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：完成验收时，通过全部样本（包括单张驳回）。</li><li>1：完成验收时，驳回全部样本（包括单张通过）。</li><li>4：完成验收时，只通过单张验收通过的样本及未处理的样本。</li><li>5：完成验收时，只驳回单张验收驳回的样本及未处理的样本。</li></ul> |
| checking_stats        | <b>CheckTaskStats</b> object | 验收任务实时验收报告。                                                                                                                                                                                   |
| checking_task_id      | String                       | 当前验收任务ID。                                                                                                                                                                                     |
| overwrite_last_result | Boolean                      | 验收时若样本已标注，是否使用验收结果覆盖已标注结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：覆盖已标注结果</li><li>false：不覆盖已标注结果（默认值）</li></ul>                                                                     |
| total_stats           | <b>CheckTaskStats</b> object | 历史验收任务汇总后的验收报告。                                                                                                                                                                               |



表 27-219 CheckTaskStats

| 参数                     | 参数类型    | 描述         |
|------------------------|---------|------------|
| accepted_sample_count  | Integer | 通过的样本数目。   |
| checked_sample_count   | Integer | 已验收的样本数目。  |
| pass_rate              | Double  | 样本的通过率。    |
| rejected_sample_count  | Integer | 驳回的样本数目。   |
| sampled_sample_count   | Integer | 抽样的样本数目。   |
| sampling_num           | Integer | 验收任务的抽样数目。 |
| sampling_rate          | Double  | 验收任务的抽样比例。 |
| score                  | String  | 验收评分。      |
| task_id                | String  | 验收任务ID。    |
| total_sample_count     | Integer | 总的样本数目。    |
| total_score            | Long    | 验收总分。      |
| unchecked_sample_count | Integer | 未验收的样本数目。  |

表 27-220 LabelStats

| 参数           | 参数类型                                            | 描述                                  |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| attributes   | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| count        | Integer                                         | 该标签的打标数量。                           |
| name         | String                                          | 标签名称。                               |
| property     | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                 |
| sample_count | Integer                                         | 包含该标签的样本数量。                         |

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-221 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型                                 | 描述                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_value | String                               | 标签属性默认值。                                                                                    |
| id            | String                               | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。                                                                         |
| name          | String                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。                                                              |
| type          | String                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>text：文本</li><li>select：单选下拉列表</li></ul> |
| values        | Array of LabelAttributeValue objects | 标签属性值列表。                                                                                    |

表 27-222 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-223 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:to_type       | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |

表 27-224 SearchCondition

| 参数             | 参数类型                                | 描述                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient    | String                              | 根据难度系数筛选。                                                                                  |
| frame_in_video | Integer                             | 视频中某帧。                                                                                     |
| hard           | String                              | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例样本</li><li>• 1：难例样本</li></ul> |
| import_origin  | String                              | 根据数据来源筛选。                                                                                  |
| kvp            | String                              | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                              |
| label_list     | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                    |

| 参数               | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labeler          | String                            | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| parent_sample_id | String                            | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_dir       | String                            | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_name      | String                            | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sample_time      | String                            | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>• day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>• yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过<b>30</b>天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                            | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| slice_thickness  | String                            | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| study_date       | String                            | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| time_in_video    | String                            | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

表 27-225 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                              |
| op     | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-226 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-227 SearchProp

| 参数    | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

表 27-228 WorkerTask

| 参数          | 参数类型   | 描述            |
|-------------|--------|---------------|
| create_time | Long   | 团队标注成员任务创建时间。 |
| dataset_id  | String | 成员任务关联的数据集ID。 |

| 参数                  | 参数类型               | 描述                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_type        | Integer            | 团队标注成员任务标注类型。                                                                                                                                                                           |
| email               | String             | 团队标注成员邮箱。                                                                                                                                                                               |
| email_status        | Integer            | 团队标注成员任务邮件通知状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：表示未发送过</li><li>● 1：表示邮箱格式错误</li><li>● 2：表示邮箱地址不可达，</li><li>● 3：表示发送成功</li></ul>                                         |
| last_notify_time    | Long               | 团队标注成员任务邮件最近一次通知时间戳。                                                                                                                                                                    |
| pass_rate           | Double             | 团队标注成员任务验收审核通过率。                                                                                                                                                                        |
| role                | Integer            | 团队标注成员角色。                                                                                                                                                                               |
| sample_stats        | SampleStats object | 团队标注成员任务样本统计信息。                                                                                                                                                                         |
| score               | Double             | 团队标注成员任务样本验收审核平均评分。                                                                                                                                                                     |
| task_id             | String             | 成员任务关联的团队标注任务ID。                                                                                                                                                                        |
| task_status         | Integer            | 团队标注成员任务状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 6：已创建。</li><li>● 0：启动中。</li><li>● 1：运行中。</li><li>● 2：验收中。</li><li>● 3：通过，即团队标注任务已完成。</li><li>● 4：驳回，即需要重新修改标注和审核工作。</li></ul> |
| update_time         | Long               | 团队标注成员任务更新时间。                                                                                                                                                                           |
| worker_id           | String             | 团队标注成员ID。                                                                                                                                                                               |
| workforce_task_name | String             | 成员任务关联的团队标注任务名称。                                                                                                                                                                        |

表 27-229 SampleStats

| 参数                           | 参数类型    | 描述             |
|------------------------------|---------|----------------|
| accepted_sample_count        | Integer | owner验收通过样本数目。 |
| auto_annotation_sample_count | Integer | 智能标注待确认样本数目。   |

| 参数                       | 参数类型    | 描述                           |
|--------------------------|---------|------------------------------|
| deleted_sample_count     | Integer | 已删除的样本数目。                    |
| rejected_sample_count    | Integer | owner验收不通过的样本数目。             |
| sampled_sample_count     | Integer | 待owner验收且被抽样的样本数目。           |
| total_sample_count       | Integer | 样本总数量。                       |
| unannotated_sample_count | Integer | 未标注样本数。                      |
| uncheck_sample_count     | Integer | reviewer审核通过待owner验收的样本数目。   |
| unreviewed_sample_count  | Integer | labeler标注完未被reviewer审核的样本数目。 |

表 27-230 WorkforceStats

| 参数              | 参数类型    | 描述               |
|-----------------|---------|------------------|
| labeler_count   | Integer | 标注人员数量，不能超过100个。 |
| reviewer_count  | Integer | 审核人员数量，不能超过100个。 |
| workforce_count | Integer | 团队数量。            |

表 27-231 WorkforcesConfig

| 参数         | 参数类型                                             | 描述           |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|
| agency     | String                                           | 管理员。         |
| workforces | Array of <a href="#">WorkforceConfig</a> objects | 执行标注任务的团队列表。 |

表 27-232 WorkforceConfig

| 参数             | 参数类型                    | 描述                               |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| workers        | Array of Worker objects | 标注成员列表。                          |
| workforce_id   | String                  | 标注团队ID。                          |
| workforce_name | String                  | 标注团队名称，名称不能包含!<>=&"'，长度为0-1024位。 |

表 27-233 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

请求示例

查询团队标注任务详情

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}
```

响应示例

状态码： 200



OK

```
{
 "dataset_id": "WxCREuCkBSAlQr9xrde",
 "task_id": "iYZx7gScPUozOXner9k",
 "task_name": "task-e63f",
 "status": 1,
 "create_time": 1606184400278,
 "update_time": 1606184400278,
 "repetition": 1,
 "workforces_config": {
 "workforces": [{
 "workforce_id": "q3ZFSwORu1ztKljDLYQ",
 "workers": [{
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "afdda13895bc66322ffbf36ae833bcf0",
 "role": 0
 }]
 }]
 },
 "synchronize_data": false,
 "synchronize_auto_labeling_data": false,
 "workforce_stats": {
 "workforce_count": 1,
 "labeler_count": 1,
 "reviewer_count": 0
 },
 "sample_stats": {
 "total_sample_count": 317,
 "unannotated_sample_count": 310,
 "unreviewed_sample_count": 0,
 "uncheck_sample_count": 0,
 "sampled_sample_count": 0,
 "rejected_sample_count": 0,
 "accepted_sample_count": 7,
 "auto_annotation_sample_count": 0
 },
 "checking_task_desc": {
 "checking_task_id": "onSbri2oqYOMDjDyW17",
 "action": 0,
 "overwrite_last_result": false
 },
 "auto_sync_dataset": true,
 "worker_stats": [{
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "afdda13895bc66322ffbf36ae833bcf0",
 "role": 0,
 "task_id": "iYZx7gScPUozOXner9k",
 "workforce_task_name": "task-e63f",
 "dataset_id": "WxCREuCkBSAlQr9xrde",
 "sample_stats": {
 "total_sample_count": 317,
 "unannotated_sample_count": 310,
 "unreviewed_sample_count": 0,
 "uncheck_sample_count": 0,
 "sampled_sample_count": 0,
 "rejected_sample_count": 0,
 "accepted_sample_count": 7,
 "auto_annotation_sample_count": 0
 }
 },
 "create_time": 1606184400278,
 "update_time": 1606184795050,
 "email_status": 3,
 "last_notify_time": 0
}] }
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.29 启动团队标注任务

功能介绍

启动团队标注任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}

表 27-234 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

请求参数

表 27-235 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| dataset_id | 否    | String | 数据集ID。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                              |
|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|
| task_id           | 否    | String                         | 团队标注任务ID。                       |
| workforces_config | 否    | <b>WorkforcesConfig</b> object | 团队标注任务团队信息：委托团队管理员分配，或指定团队自行分配。 |

表 27-236 WorkforcesConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述           |
|------------|------|-----------------------------------------|--------------|
| agency     | 否    | String                                  | 管理员。         |
| workforces | 否    | Array of <b>WorkforceConfig</b> objects | 执行标注任务的团队列表。 |

表 27-237 WorkforceConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                              |
|----------------|------|--------------------------------|---------------------------------|
| workers        | 否    | Array of <b>Worker</b> objects | 标注成员列表。                         |
| workforce_id   | 否    | String                         | 标注团队ID。                         |
| workforce_name | 否    | String                         | 标注团队名称，名称不能包含!<>=&"，长度为0-1024位。 |

表 27-238 Worker

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                     |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | Long    | 创建时间。                                                                                                                  |
| description | 否    | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"特殊字符。                                                                                      |
| email       | 否    | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                |
| role        | 否    | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：打标者</li><li>• 1：审核者</li><li>• 2：团队管理者</li><li>• 3：数据集拥有者</li></ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status       | 否    | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | 否    | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | 否    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | 否    | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

响应参数

无

请求示例

启动团队标注任务

```
{
 "workforces_config": {
 "workforces": [{
 "workforce_id": "l4u9Hpz2JJ67DNN1Hg9",
 "workers": [{
 "email": "xiaozhang@163.com"
 }, {
 "email": "xiaoli@163.com"
 }]
 }]
 }
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.30 更新团队标注任务

功能介绍

更新团队标注任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}

表 27-239 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

请求参数

表 27-240 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                     |
|-------------|------|--------|----------------------------------------|
| dataset_id  | 否    | String | 数据集ID。                                 |
| description | 否    | String | 团队标注任务描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。   |
| task_id     | 否    | String | 团队标注任务ID。                              |
| task_name   | 否    | String | 团队标注任务名称，名称只能包含字母、数字、中划线和下划线，长度为1-64位。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                              |
|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|
| workforces_config | 否    | <b>WorkforcesConfig</b> object | 团队标注任务团队信息：委托团队管理员分配，或指定团队自行分配。 |

表 27-241 WorkforcesConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述           |
|------------|------|-----------------------------------------|--------------|
| agency     | 否    | String                                  | 管理员。         |
| workforces | 否    | Array of <b>WorkforceConfig</b> objects | 执行标注任务的团队列表。 |

表 27-242 WorkforceConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                |
|----------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|
| workers        | 否    | Array of <b>Worker</b> objects | 标注成员列表。                           |
| workforce_id   | 否    | String                         | 标注团队ID。                           |
| workforce_name | 否    | String                         | 标注团队名称，名称不能包含!<>=&"", 长度为0-1024位。 |

表 27-243 Worker

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                             |
|-------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time | 否    | Long    | 创建时间。                                                                                                          |
| description | 否    | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"特殊字符。                                                                              |
| email       | 否    | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                        |
| role        | 否    | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status       | 否    | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | 否    | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | 否    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | 否    | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

响应参数

无

请求示例

更新团队标注任务

```
{
 "workforces_config": {
 "workforces": [{
 "workforce_id": "3frbQ90hb8ZKksAhyR8",
 "workers": [{
 "email": "xxx@xxx.com"
 }, {
 "email": "xxx@xxx.com"
 }]
 }]
 }
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.31 删除团队标注任务

功能介绍

删除团队标注任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

DELETE /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}

表 27-244 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

删除团队标注任务

DELETE https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}

响应示例

状态码： 204

No Content



```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.32 创建团队标注验收任务

功能介绍

创建团队标注验收任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/acceptance

表 27-245 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

请求参数

表 27-246 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                             |
|---------------|------|---------|--------------------------------|
| sampling_num  | 否    | Integer | 验收任务的抽样数目，与抽样比例二选一。            |
| sampling_rate | 否    | Double  | 验收任务的抽样比例，取值范围为(0,1]，与抽样数目二选一。 |

响应参数

状态码： 200

表 27-247 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述        |
|---------|--------|-----------|
| task_id | String | 异步验收任务ID。 |

请求示例

创建团队标注验收任务，抽样百分比为20%

```
{
 "sampling_rate" : 0.2
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id" : "nv6BbozxCJmZcHAE9hV"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.33 查询团队标注验收任务报告

功能介绍

查询团队标注验收任务报告。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/acceptance/report

表 27-248 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

表 27-249 Query 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------------|------|--------|------------|
| checking_task_id | 是    | String | 正在检查的任务ID。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-250 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                  | 描述          |
|----------------|-----------------------|-------------|
| checking_stats | CheckTaskStats object | 实时验收统计信息。   |
| total_stats    | CheckTaskStats object | 历史汇总后的统计信息。 |

表 27-251 CheckTaskStats

| 参数                     | 参数类型    | 描述         |
|------------------------|---------|------------|
| accepted_sample_count  | Integer | 通过的样本数目。   |
| checked_sample_count   | Integer | 已验收的样本数目。  |
| pass_rate              | Double  | 样本的通过率。    |
| rejected_sample_count  | Integer | 驳回的样本数目。   |
| sampled_sample_count   | Integer | 抽样的样本数目。   |
| sampling_num           | Integer | 验收任务的抽样数目。 |
| sampling_rate          | Double  | 验收任务的抽样比例。 |
| score                  | String  | 验收评分。      |
| task_id                | String  | 验收任务ID。    |
| total_sample_count     | Integer | 总的样本数目。    |
| total_score            | Long    | 验收总分。      |
| unchecked_sample_count | Integer | 未验收的样本数目。  |

请求示例

查询团队标注验收任务报告

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/acceptance/report
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_stats": {
 "sampling_rate": 1.0,
 "sampling_num": 3,
 "pass_rate": 0.0,
 "score": "E",
 "total_score": 0,
 "total_sample_count": 3,
 "sampled_sample_count": 3,
 "unchecked_sample_count": 3,
 "checked_sample_count": 0,
 "accepted_sample_count": 0,
 "rejected_sample_count": 0
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.34 更新团队标注验收任务状态

功能介绍

在团队标注任务完成验收前确认验收范围以及是否覆盖已标注的数据，以此更新样本状态。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/acceptance/status

表 27-252 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

表 27-253 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| locale | 是    | String | 语言。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>zh-cn：中文</li><li>en-us：英文（默认值）</li></ul> |

请求参数

表 27-254 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action                | 是    | Integer | 验收行为。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：通过全部样本</li><li>1：驳回全部样本</li><li>2：取消验收</li><li>3：查看验收冲突的样本列表</li><li>4：只通过单张验收通过的样本及未验收的样本</li><li>5：只通过单张验收通过的样本</li></ul> |
| overwrite_last_result | 否    | Boolean | 是否覆盖已标注数据。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：覆盖已标注数据</li><li>false：不覆盖已标注数据（默认值）</li></ul>                                                                       |

响应参数

状态码： 200

表 27-255 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                                | 描述        |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| sample_count | Integer                                             | 验收样本的总数目。 |
| samples      | Array of <a href="#">DescribeSampleResp</a> objects | 验收样本的列表。  |

表 27-256 DescribeSampleResp

| 参数               | 参数类型                                         | 描述                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept     | Boolean                                      | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：验收通过</li><li>• false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment    | String                                       | 验收意见，用于团队标注。                                                                                           |
| check_score      | String                                       | 验收评分，用于团队标注。                                                                                           |
| deletion_reasons | Array of strings                             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                          |
| hard_details     | Map<String, <a href="#">HardDetail</a> >     | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                                |
| labelers         | Array of <a href="#">Worker</a> objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                     |
| labels           | Array of <a href="#">SampleLabel</a> objects | 样本标签列表。                                                                                                |
| metadata         | <a href="#">SampleMetadata</a> object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                       |
| review_accept    | Boolean                                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：审核通过</li><li>• false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                           |
| review_score     | String                                       | 审核评分，用于团队标注。                                                                                           |
| sample_data      | Array of strings                             | 样本数据列表。                                                                                                |
| sample_dir       | String                                       | 样本所在路径。                                                                                                |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_id      | String  | 样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_name    | String  | 样本名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_size    | Long    | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sample_status  | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| sample_time    | Long    | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sample_type    | Integer | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 图像</li><li>• 1: 文本</li><li>• 2: 语音</li><li>• 4: 表格</li><li>• 6: 视频</li><li>• 9: 自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| score          | String  | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| source         | String  | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sub_sample_url | String  | 子样本URL，用于医疗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| worker_id      | String  | 团队标注人员的ID，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



表 27-257 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-258 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                                      |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                         |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                                    |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：打标者</li><li>• 1：审核者</li><li>• 2：团队管理者</li><li>• 3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未发送邀请邮件</li><li>• 1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>• 2：已登录</li><li>• 3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                                      |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                                    |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                                  |

表 27-259 SampleLabel

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                 |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• human：人工标注</li><li>• auto：自动标注</li></ul> |

| 参数       | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id       | String                                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                              |
| name     | String                                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| property | <a href="#">SampleLabelProperty</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                            |
| score    | Float                                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                     |
| type     | Integer                                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-260 SampleLabelProperty

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:end_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为 List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均&gt;=0)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:hard             | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @modelarts:hard_coefficient | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性: 物体形状, 默认为空。可选值如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox: 矩形。</li><li>• polygon: 多边形。</li><li>• circle: 圆形。</li><li>• line: 直线。</li><li>• dashed: 虚线。</li><li>• point: 点。</li><li>• polyline: 折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性: 文本的起始位置, 值从0开始, 包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音的起始时间, 格式“hh:mm:ss.SSS”(其中hh表示小时, mm表示分钟, ss表示秒, SSS表示毫秒)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| @modelarts:trio        | String  | 三元组关系标签专用内置属性: 三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-261 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0：未识别出任何目标物体。</li><li>1：置信度偏低。</li><li>2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List[/topic/body/section/table/tgroup/tbody/row/entry/p/br {""}] (br)。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                         |

请求示例

```
全部验收通过
{
 "action" : 0
}
```

响应示例

```
状态码： 200
OK
{ }
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |



| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.35 查询团队标注任务统计信息

功能介绍

查询团队标注任务统计信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/data-annotations/stats

表 27-262 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

表 27-263 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state | 否    | String | 查询指定样本状态下的统计信息。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-264 响应 Body 参数

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path             | String  | 数据集数据存储路径。                                                                                                                                 |
| data_splitting_enable | Boolean | 根据样本标注统计，判断数据集是否可以训练/验证集切分。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 数据集可以进行训练/验证集切分</li><li>• false: 数据集无法进行训练/验证集切分</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型                               | 描述                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grouped_label_stats | Map<String,Array<LabelStats>>      | 按标注类型分组后的标签统计信息。                                                                                                      |
| hard_detail_stats   | Map<String,PairOfIntAndHardDetail> | 难例原因详情统计信息。类型为Map<Integer, Pair<Integer, HardDetail>>, Map的key为难例原因ID, Pair的key为难例原因出现的次数, Pair的value为难例原因HardDetail。 |
| key_sample_stats    | Map<String,Integer>                | 难例统计信息。                                                                                                               |
| label_stats         | Array of LabelStats objects        | 标签统计信息列表。                                                                                                             |
| metadata_stats      | Map<String,Object>                 | 样本元信息统计信息, json格式。                                                                                                    |
| sample_stats        | Map<String,Integer>                | 样本状态统计信息。                                                                                                             |

表 27-265 LabelStats

| 参数           | 参数类型                            | 描述                                    |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| attributes   | Array of LabelAttribute objects | 标签的多维度属性, 如标签为“音乐”, 可能包含属性“风格”、“歌手”等。 |
| count        | Integer                         | 该标签的打标数量。                             |
| name         | String                          | 标签名称。                                 |
| property     | LabelProperty object            | 标签基本属性键值对, 如颜色、快捷键等。                  |
| sample_count | Integer                         | 包含该标签的样本数量。                           |

| 参数   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-266 PairOfIntAndHardDetail

| 参数    | 参数类型                              | 描述         |
|-------|-----------------------------------|------------|
| key   | Integer                           | 难例原因出现的次数。 |
| value | <a href="#">HardDetail</a> object | 难例原因。      |

表 27-267 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-268 LabelAttribute

| 参数            | 参数类型   | 描述                  |
|---------------|--------|---------------------|
| default_value | String | 标签属性默认值。            |
| id            | String | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。 |

| 参数     | 参数类型                                                 | 描述                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | String                                               | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&'"                                                                  |
| type   | String                                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values | Array of <a href="#">LabelAttributeValue</a> objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-269 LabelAttributeValue

| 参数    | 参数类型   | 描述       |
|-------|--------|----------|
| id    | String | 标签属性值ID。 |
| value | String | 标签属性值。   |

表 27-270 LabelProperty

| 参数                       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFF0”。                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:default_shape | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                              |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:to_type | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

请求示例

查询团队标注任务中未审核样本的统计信息

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/WxCREuCkBSAlQr9xrde/workforce-tasks/tY330MHxV9dqIPVaTRM/data-annotations/stats?sample\_state=\_\_unreviewed\_\_

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "label_stats" : [{
 "name" : "Rabbits",
 "type" : 1,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 },
 "count" : 0,
 "sample_count" : 0
 }, {
 "name" : "Bees",
 "type" : 1,
 "property" : {
 "@modelarts:color" : "#3399ff"
 },
 "count" : 1,
 "sample_count" : 1
 }],
 "sample_stats" : {
 "un_annotation" : 308,
 "total" : 309,
 "rejected" : 0,
 "unreviewed" : 1,
 "accepted" : 0,
 "auto_annotation" : 0,
 "uncheck" : 0
 },
 "key_sample_stats" : {
 "total" : 309,
 "non_key_sample" : 309,
 "key_sample" : 0
 },
 "metadata_stats" : { },
 "data_splitting_enable" : false
}
```

状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.36 查询团队标注任务成员的进度信息

功能介绍

查询数据集团队标注任务中成员标注进展的统计信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/metrics

表 27-271 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-272 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                            | 描述                 |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| sample_stats | Map<String,Map<String,Integer>> | 团队标注任务成员标注情况的统计信息。 |

请求示例

查询团队标注任务成员的进度信息

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/workforce-tasks/{workforce_task_id}/metrics
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_stats": {
 "xxx@xxx.com": {
 "un_annotation": 51,
 "rejected": 0,
 "unreviewed": 0,
 "accepted": 0,
 "auto_annotation": 0,
 "uncheck": 0
 }
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.37 团队成员查询团队标注任务列表

功能介绍

团队成员查询团队标注任务列表。



调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/workforces/worker-tasks

表 27-273 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-274 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                            |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit          | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                              |
| offset         | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                |
| order          | 否    | String  | 排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc：递减排序（默认值）</li></ul>                                   |
| search_content | 否    | String  | 模糊匹配名称，默认为空。                                                                                                                  |
| sort_by        | 否    | String  | 指定查询的排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>create_time：按创建时间排序（默认值）</li><li>workforce_task_name：按任务名称排序</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-275 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                        | 描述              |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|
| count        | Integer                                     | 团队标注任务总数。       |
| worker_tasks | Array of <a href="#">WorkerTask</a> objects | 分页查询到的团队标注任务列表。 |

表 27-276 WorkerTask

| 参数               | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time      | Long                               | 团队标注成员任务创建时间。                                                                                                                                                                           |
| dataset_id       | String                             | 成员任务关联的数据集ID。                                                                                                                                                                           |
| dataset_type     | Integer                            | 团队标注成员任务标注类型。                                                                                                                                                                           |
| email            | String                             | 团队标注成员邮箱。                                                                                                                                                                               |
| email_status     | Integer                            | 团队标注成员任务邮件通知状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：表示未发送过</li><li>• 1：表示邮箱格式错误</li><li>• 2：表示邮箱地址不可达，</li><li>• 3：表示发送成功</li></ul>                                         |
| last_notify_time | Long                               | 团队标注成员任务邮件最近一次通知时间戳。                                                                                                                                                                    |
| pass_rate        | Double                             | 团队标注成员任务验收审核通过率。                                                                                                                                                                        |
| role             | Integer                            | 团队标注成员角色。                                                                                                                                                                               |
| sample_stats     | <a href="#">SampleStats</a> object | 团队标注成员任务样本统计信息。                                                                                                                                                                         |
| score            | Double                             | 团队标注成员任务样本验收审核平均评分。                                                                                                                                                                     |
| task_id          | String                             | 成员任务关联的团队标注任务ID。                                                                                                                                                                        |
| task_status      | Integer                            | 团队标注成员任务状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 6：已创建。</li><li>• 0：启动中。</li><li>• 1：运行中。</li><li>• 2：验收中。</li><li>• 3：通过，即团队标注任务已完成。</li><li>• 4：驳回，即需要重新修改标注和审核工作。</li></ul> |
| update_time      | Long                               | 团队标注成员任务更新时间。                                                                                                                                                                           |

| 参数                  | 参数类型   | 描述               |
|---------------------|--------|------------------|
| worker_id           | String | 团队标注成员ID。        |
| workforce_task_name | String | 成员任务关联的团队标注任务名称。 |

表 27-277 SampleStats

| 参数                           | 参数类型    | 描述                           |
|------------------------------|---------|------------------------------|
| accepted_sample_count        | Integer | owner验收通过样本数目。               |
| auto_annotation_sample_count | Integer | 智能标注待确认样本数目。                 |
| deleted_sample_count         | Integer | 已删除的样本数目。                    |
| rejected_sample_count        | Integer | owner验收不通过的样本数目。             |
| sampled_sample_count         | Integer | 待owner验收且被抽样的样本数目。           |
| total_sample_count           | Integer | 样本总数量。                       |
| unannotated_sample_count     | Integer | 未标注样本数。                      |
| uncheck_sample_count         | Integer | reviewer审核通过待owner验收的样本数目。   |
| unreviewed_sample_count      | Integer | labeler标注完未被reviewer审核的样本数目。 |

请求示例

团队成员查询团队标注任务列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/worker-tasks?offset=0&limit=10&sort_by=create_time&order=desc&filePreview=false
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{ "count": 2, "worker_tasks": [{
```

```
"email": "xxx@xxx.com",
"worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
"role": 0,
"task_id": "tY330MHxV9dqIPVaTRM",
"workforce_task_name": "task-cd60",
"dataset_id": "WxCREuCkBSAIQr9xrde",
"sample_stats": {
 "total_sample_count": 309,
 "unannotated_sample_count": 308,
 "unreviewed_sample_count": 0,
 "uncheck_sample_count": 1,
 "sampled_sample_count": 0,
 "rejected_sample_count": 0,
 "accepted_sample_count": 0,
 "auto_annotation_sample_count": 0
},
"create_time": 1606224714358,
"update_time": 1606224878490,
"email_status": 3,
"last_notify_time": 0,
"dataset_type": 1,
"task_status": 1
}, {
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "role": 0,
 "task_id": "MJVjCQDMso95a8dvUm4",
 "workforce_task_name": "task-2720",
 "dataset_id": "OY82gjEHxt9w1efgrhS",
 "sample_stats": {
 "total_sample_count": 50005,
 "unannotated_sample_count": 50005,
 "unreviewed_sample_count": 0,
 "uncheck_sample_count": 0,
 "sampled_sample_count": 0,
 "rejected_sample_count": 0,
 "accepted_sample_count": 0,
 "auto_annotation_sample_count": 0
 },
 "create_time": 1605949737134,
 "update_time": 1605949737134,
 "email_status": 3,
 "last_notify_time": 0,
 "dataset_type": 0,
 "task_status": 2
}
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

### 27.1.38 提交验收任务的样本评审意见

#### 功能介绍

提交验收任务的样本评审意见。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/acceptance/batch-comment

表 27-278 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 标注任务ID。                                    |

#### 请求参数

表 27-279 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述      |
|----------|------|------------------------------------------------|---------|
| comments | 是    | Array of <a href="#">SampleComment</a> objects | 评审意见列表。 |

表 27-280 SampleComment

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                    |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| accept  | 是    | Boolean | 是否通过。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：通过</li><li>false：不通过</li></ul> |
| comment | 否    | String  | 评审意见，限制长度为[0,256]，且不能包含!<>=&"'字符。                                                     |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|-----------|------|--------|-----------------------------|
| sample_id | 否    | String | 样本ID，可调用查询样本列表接口获取。         |
| score     | 否    | String | 评审分数，当前可取A/B/C/D四个值，从高到低排列。 |
| worker_id | 否    | String | 标注成员ID，可调用标注成员列表接口获取。       |

响应参数

无

请求示例

提交验收任务的样本评审意见。设置是否通过为“true”，评审分数为“A”。

```
{
 "comments": [{
 "worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "sample_id": "09ac49d5b06385849c8769fdc0f6d60",
 "accept": true,
 "comment": "",
 "score": "A"
 }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.39 团队标注审核

### 功能介绍

团队标注审核。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/data-annotations/review

表 27-281 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 标注任务ID。                                    |

### 请求参数

表 27-282 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述      |
|----------|------|------------------------------------------------|---------|
| comments | 否    | Array of <a href="#">SampleComment</a> objects | 评审意见列表。 |

表 27-283 SampleComment

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                    |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| accept  | 是    | Boolean | 是否通过。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：通过</li><li>false：不通过</li></ul> |
| comment | 否    | String  | 评审意见，限制长度为[0,256]，且不能包含!<>=&""字符。                                                     |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|-----------|------|--------|-----------------------------|
| sample_id | 否    | String | 样本ID，可调用查询样本列表接口获取。         |
| score     | 否    | String | 评审分数，当前可取A/B/C/D四个值，从高到低排列。 |
| worker_id | 否    | String | 标注成员ID，可调用标注成员列表接口获取。       |

响应参数

无

请求示例

团队标注审核。设置是否通过为“true”，评审分数为“A”。

```
{
 "comments": [{
 "worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "sample_id": "0d43f9811d3808a3146c673257d4a1dbhh",
 "accept": true,
 "comment": "",
 "score": "A"
 }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。



## 27.1.40 批量更新团队标注样本的标签

### 功能介绍

批量更新团队标注样本的标签。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/data-annotations/samples

表 27-284 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 标注任务ID。                                    |

### 请求参数

表 27-285 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述        |
|---------|------|-----------------------------------------------|-----------|
| email   | 否    | String                                        | 团队标注成员邮箱。 |
| samples | 否    | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects | 更新的样本列表。  |

表 27-286 SampleLabels

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                          | 描述                    |
|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| labels   | 否    | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects | 样本标签列表，为空表示删除样本的所有标签。 |
| metadata | 否    | <a href="#">SampleMetadata</a> object         | 样本metadata属性键值对。      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                              |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_id    | 否    | String  | 样本ID。                                                                                                                                           |
| sample_type  | 否    | Integer | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像</li><li>• 1：文本</li><li>• 2：语音</li><li>• 4：表格</li><li>• 6：视频</li><li>• 9：自由格式</li></ul> |
| sample_usage | 否    | String  | 样本用处。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• TRAIN：训练</li><li>• EVAL：验证</li><li>• TEST：测试</li><li>• INFERENCE：推理</li></ul>               |
| source       | 否    | String  | 样本数据源地址，通过调用样本列表接口获取。                                                                                                                           |
| worker_id    | 否    | String  | 团队标注的成员ID。                                                                                                                                      |

表 27-287 SampleLabel

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                 |
|--------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | 否    | String                                | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• human：人工标注</li><li>• auto：自动标注</li></ul> |
| id           | 否    | String                                | 标签ID。                                                                                                              |
| name         | 否    | String                                | 标签名。                                                                                                               |
| property     | 否    | <b>SampleLabel Property</b><br>object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                            |
| score        | 否    | Float                                 | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                     |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-288 SampleLabelProperty

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | 否    | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:end_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括 end_index 所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的 start_index 为0，end_index 为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的 start_index 为3，end_index 为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | 否    | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均<math>\geq 0</math>)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | 否    | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:hard             | 否    | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:shape       | 否    | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:source      | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                   |
| @modelarts:target_id   | 否    | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                            |

表 27-289 SampleMetadata

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | 否    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | 否    | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |



| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | 否    | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

响应参数

状态码： 200

表 27-290 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                               |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                         | 操作失败的错误码。                                                                                        |
| error_msg  | String                         | 操作失败的错误信息。                                                                                       |
| results    | Array of BatchResponse objects | 批量更新样本标签的响应结果列表。                                                                                 |
| success    | Boolean                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

表 27-291 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                        |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                       |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

请求示例

批量更新团队标注样本的标签

```
{
 "samples": [{
 "sample_id": "0a0939d6d3c48a3d2a2619245943ac21",
 "worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "labels": [{
 "name": "tulips"
 }]
 }, {
 "sample_id": "0e1b5a16a5a577ee53aeb34278a4b3e7",
 "worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "labels": [{
 "name": "tulips"
 }]
 }]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.41 查询标注团队列表

功能介绍

查询标注团队列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/workforces

表 27-292 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-293 Query 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|-------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit             | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                           |
| offset            | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                             |
| order             | 否    | String  | 指定查询的排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc：递减排序（默认值）</li></ul>                           |
| search_content    | 否    | String  | 模糊匹配名称，默认为空。                                                                                                               |
| sort_by           | 否    | String  | 指定查询的排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>create_time：按创建时间排序（默认值）</li><li>workforce_name：按标注团队名称排序</li></ul> |
| workforce_task_id | 否    | String  | 团队标注任务ID。                                                                                                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-294 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                       | 描述            |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|
| total_number | Integer                                    | 标注团队总数。       |
| workforces   | Array of <a href="#">Workforce</a> objects | 分页查询到的标注团队列表。 |

表 27-295 Workforce

| 参数          | 参数类型 | 描述         |
|-------------|------|------------|
| create_time | Long | 标注团队的创建时间。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| description    | String  | 标注团队的描述。                                     |
| update_time    | Long    | 标注团队的更新时间。                                   |
| worker_count   | Integer | 标注团队的成员总数。                                   |
| workforce_id   | String  | 标注团队ID。                                      |
| workforce_name | String  | 标注团队名称。                                      |
| workspace_id   | String  | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

请求示例

查询标注团队列表

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/workforces

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_number": 2,
 "workforces": [{
 "workforce_id": "ZUH8gqkjuaib8pxkDdz",
 "workforce_name": "team-123",
 "description": "my team",
 "worker_count": 0,
 "create_time": 1606354772548,
 "update_time": 1606354772548
 }, {
 "workforce_id": "3Ry04NsqvEybuWYLDvC",
 "workforce_name": "team-170a",
 "description": "",
 "worker_count": 1,
 "create_time": 1604644946891,
 "update_time": 1606238678626
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.42 创建标注团队

功能介绍

创建标注团队。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/workforces

表 27-296 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-297 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                   |
|----------------|------|--------|--------------------------------------|
| description    | 否    | String | 标注团队描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。   |
| workforce_name | 是    | String | 标注团队名称，名称只能包含字母、数字、下划线和中划线，长度为1-64位。 |

响应参数

状态码： 201

表 27-298 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述       |
|--------------|--------|----------|
| workforce_id | String | 标注团队的ID。 |

### 请求示例

创建标注团队。设置标注团队名称为“team-123”。

```
{
 "workforce_name": "team-123",
 "description": "my team"
}
```

### 响应示例

状态码： 201

Created

```
{
 "workforce_id": "ZUH8gqkjaib8pxkDdz"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 201 | Created      |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.43 查询标注团队详情

### 功能介绍

查询标注团队详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}

表 27-299 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-300 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型    | 描述                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| create_time    | Long    | 标注团队的创建时间。                                   |
| description    | String  | 标注团队的描述。                                     |
| update_time    | Long    | 标注团队的更新时间。                                   |
| worker_count   | Integer | 标注团队的成员总数。                                   |
| workforce_id   | String  | 标注团队ID。                                      |
| workforce_name | String  | 标注团队名称。                                      |
| workspace_id   | String  | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

请求示例

查询标注团队详情

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "workforce_id" : "gyb7IaAvkLc5lhEY2dv",
 "workforce_name" : "team-aed7",
 "description" : "",
 "worker_count" : 2,
 "create_time" : 1575104620882,
```



```
"update_time" : 1575104620882
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.44 更新标注团队

功能介绍

更新标注团队。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}

表 27-301 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

请求参数

表 27-302 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|----------------|------|--------|------------------------------------|
| description    | 否    | String | 标注团队描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。 |
| workforce_name | 否    | String | 标注团队的名称，1~64长度，只能包含字母、数字、中划线和下划线。  |

响应参数

无

请求示例

更新标注团队

```
{
 "description" : "my team"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.45 删除标注团队

### 功能介绍

删除标注团队。

### 调试

您可以在 [API Explorer](#) 中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer 可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}

表 27-303 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码： 204

表 27-304 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                           | 描述                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of <a href="#">BatchResponse</a> objects | 批量删除标注团队成员的结果。                                                                               |
| success    | Boolean                                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-305 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

请求示例

删除标注团队

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}
```

响应示例

状态码： 204

No Content

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.46 向标注成员发送邮件

功能介绍

向标注成员发送邮件。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK 代码示例，并提供 SDK 代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/workforce-tasks/{workforce\_task\_id}/notify

表 27-306 路径参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id        | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id        | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_task_id | 是    | String | 团队标注任务ID。                                  |

请求参数

表 27-307 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述         |
|--------|------|------------------|------------|
| emails | 是    | Array of strings | 标注成员的邮箱列表。 |

响应参数

状态码： 200

表 27-308 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                           | 描述                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of <a href="#">BatchResponse</a> objects | 向标注成员发送邮件的结果。                                                                                |
| success    | Boolean                                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-309 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                               |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                        |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                       |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：执行成功</li><li>• false：执行失败</li></ul> |

请求示例

向标注成员发送邮件

```
{
 "emails": ["xxx@xxx.com", "xxx@xxx.com"]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success": true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.47 查询所有团队的标注成员列表

功能介绍

查询所有团队的标注成员列表。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/workforces/workers

表 27-310 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-311 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                            |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit   | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                              |
| offset  | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                |
| order   | 否    | String  | 指定查询的排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc：递减排序（默认值）</li></ul>              |
| role    | 否    | Integer | 根据成员角色过滤查询。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：标注人员（默认值）</li><li>1：审核人员</li><li>2：团队管理员</li></ul>  |
| sort_by | 否    | String  | 指定查询的排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>create_time：按创建时间排序（默认值）</li><li>email：按邮件排序</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-312 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                    | 描述              |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
| total_number | Integer                                 | 标注团队成员总数。       |
| workers      | Array of <a href="#">Worker</a> objects | 分页查询到的标注团队成员列表。 |

表 27-313 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

请求示例

查询所有团队的标注管理员

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/workers??role=2
```

响应示例

状态码： 200

OK



```
{
 "total_number": 2,
 "workers": [{
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "df40e4afcb793d13f01f6c9022341e6f",
 "workforce_id": "feSUo5NUIUnQAQNNTiS",
 "status": 0,
 "role": 2,
 "description": "",
 "create_time": 1595927749772,
 "update_time": 1595927749772
 }, {
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "27906df1d06c0827b7c24f761d618541",
 "workforce_id": "XiL5RcHmxylt3aYIOtl",
 "status": 0,
 "role": 2,
 "description": "",
 "create_time": 1590027298717,
 "update_time": 1590027298717
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.48 查询标注团队的成员列表

功能介绍

查询标注团队的成员列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}/workers

表 27-314 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

表 27-315 Query 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                            |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit   | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                              |
| offset  | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                |
| order   | 否    | String  | 指定排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc：递减排序（默认值）</li></ul>                 |
| sort_by | 否    | String  | 指定查询的排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>create_time：按创建时间排序（默认值）</li><li>email：按邮件排序</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-316 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                    | 描述              |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
| total_number | Integer                                 | 标注团队成员总数。       |
| workers      | Array of <a href="#">Worker</a> objects | 分页查询到的标注团队成员列表。 |

表 27-317 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

请求示例

查询标注团队的成员列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}/workers
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_number": 3,
 "workers": [{
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "b1e4054407ecb36a7bcde70f52ba37f2",
 "workforce_id": "gyb7IaAvkLc5IhEY2dv",
 "status": 0,
 "role": 2,
 "description": "",
 "create_time": 1606356324223,
 "update_time": 1606356324223
 }, {
 "email": "xxx@xxx.com",
 "worker_id": "8c15ad080d3eabad14037b4eb00d6a6f",
 "workforce_id": "gyb7IaAvkLc5IhEY2dv",
```

```
"status" : 0,
"role" : 0,
"description" : "",
"create_time" : 1591783804629,
"update_time" : 1591783804629
}, {
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "2880f38d660dd68ca6ab578b5a1d9558",
 "workforce_id" : "gyb7IaAvkLc5IhEY2dv",
 "status" : 0,
 "role" : 0,
 "description" : "",
 "create_time" : 1575104629439,
 "update_time" : 1575104629439
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.49 创建标注团队的成员

功能介绍

创建标注团队的成员。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}/workers

表 27-318 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。 |

请求参数

表 27-319 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                |
|-------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | 否    | String  | 成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。                                                                  |
| emails      | 是    | String  | 团队成员的邮箱。                                                                                          |
| role        | 是    | Integer | 成员角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：标注人员</li><li>1：审核人员</li><li>2：团队管理员</li></ul> |

响应参数

无

请求示例

创建标注团队的成员。设置成员角色为“2”，即团队管理员角色。

```
{
 "emails": "xxx@xxx.com",
 "description": "",
 "role": "2"
}
```

响应示例

状态码： 201

Created

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 201 | Created      |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 404 | Not Found |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.50 批量删除标注团队成员

功能介绍

批量删除标注团队成员。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}/workers/batch-delete

表 27-320 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

请求参数

表 27-321 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述        |
|---------|------|------------------|-----------|
| workers | 是    | Array of strings | 团队成员ID列表。 |

响应参数

状态码： 200

表 27-322 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                                                                           |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String                         | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String                         | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| results    | Array of BatchResponse objects | 批量删除标注团队成员的结果。                                                                               |
| success    | Boolean                        | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

表 27-323 BatchResponse

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| error_code | String  | 操作失败的错误码。                                                                                    |
| error_msg  | String  | 操作失败的错误信息。                                                                                   |
| success    | Boolean | 操作是否执行成功。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：执行成功</li><li>false：执行失败</li></ul> |

请求示例

批量删除标注团队成员

```
{
 "workers" : ["89d4ae38431b8905449821605abdc3a9", "a2abd3f27b4e92c593c15282f8b6bd29"]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "success" : true,
 "results" : [{
 "success" : true
 }, {
 "success" : true
 }]
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.51 查询标注团队成员详情

### 功能介绍

查询标注团队成员详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}/workers/{worker\_id}

表 27-324 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| worker_id    | 是    | String | 标注团队成员ID。                                  |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码： 200



表 27-325 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"特殊字符。                                                                                                  |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：标注者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

请求示例

查询标注团队成员详情

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}/workers/{worker_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "email" : "xxx@xxx.com",
 "worker_id" : "b1e4054407ecb36a7bcde70f52ba37f2",
 "workforce_id" : "gyb7laAvkLc5lhEY2dv",
 "status" : 0,
 "role" : 2,
 "description" : "",
 "create_time" : 1606356324223,
 "update_time" : 1606356324223
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.52 更新标注团队成员

### 功能介绍

更新标注团队成员。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}/workers/{worker\_id}

表 27-326 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| worker_id    | 是    | String | 标注团队成员ID。                                  |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

请求参数

表 27-327 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                     |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description | 否    | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。                                                                                     |
| role        | 否    | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：打标者</li><li>• 1：审核者</li><li>• 2：团队管理者</li><li>• 3：数据集拥有者</li></ul> |

响应参数

无

请求示例

更新标注团队成员

```
{
 "description" : "My name is Tom",
 "role" : 2
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.53 删除标注团队成员

### 功能介绍

删除标注团队成员。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/workforces/{workforce\_id}/workers/{worker\_id}

表 27-328 路径参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| worker_id    | 是    | String | 标注团队成员ID。                                  |
| workforce_id | 是    | String | 标注团队ID。                                    |

### 请求参数

无

### 响应参数

无

### 请求示例

删除标注团队成员

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/workforces/{workforce_id}/workers/{worker_id}
```

### 响应示例

状态码： 204

No Content

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.54 查询数据集导入任务列表

功能介绍

分页查询数据集导入任务列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/import-tasks

表 27-329 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-330 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                               |
|--------|------|---------|----------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。 |
| offset | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                   |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-331 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                                  | 描述       |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------|
| import_tasks | Array of <a href="#">ImportTaskStatusResp</a> objects | 导入任务列表。  |
| total_count  | Integer                                               | 导入任务的数量。 |

表 27-332 ImportTaskStatusResp

| 参数                     | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_sample_count | Long                                    | 已标注样本数量。                                                                                                                                               |
| create_time            | Long                                    | 任务创建时间。                                                                                                                                                |
| data_source            | <a href="#">DataSource</a> object       | 数据来源。                                                                                                                                                  |
| dataset_id             | String                                  | 数据集ID。                                                                                                                                                 |
| elapsed_time           | Long                                    | 任务运行时间，单位秒。                                                                                                                                            |
| error_code             | String                                  | 错误码。                                                                                                                                                   |
| error_msg              | String                                  | 错误信息。                                                                                                                                                  |
| file_statistics        | <a href="#">FileCopyProgress</a> object | 文件复制进度。                                                                                                                                                |
| finished_file_count    | Long                                    | 传输完成文件数。                                                                                                                                               |
| finished_file_size     | Long                                    | 传输完成文件大小（字节）。                                                                                                                                          |
| import_path            | String                                  | 导入的OBS路径或manifest路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>导入manifest时，path必须精确到具体manifest文件。</li><li>导入为目录时，目前仅支持数据集类型为图片分类、物体检测、文本分类、声音分类。</li></ul> |

| 参数                        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import_type               | Integer | 导入方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：目录导入</li><li>1：按manifest文件导入</li></ul>                                                                                            |
| imported_sample_count     | Long    | 已导入的样本数量。                                                                                                                                                                             |
| imported_sub_sample_count | Long    | 已导入的子样本数量。                                                                                                                                                                            |
| processor_task_id         | String  | 预处理任务ID。                                                                                                                                                                              |
| processor_task_status     | Integer | 预处理任务状态。                                                                                                                                                                              |
| status                    | String  | 导入任务的当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>QUEUING：排队中</li><li>STARTING：开始执行</li><li>RUNNING：运行中</li><li>COMPLETED：已完成</li><li>FAILED：已失败</li><li>NOT_EXIST：不存在</li></ul> |
| task_id                   | String  | 任务ID。                                                                                                                                                                                 |
| total_file_count          | Long    | 总文件数。                                                                                                                                                                                 |
| total_file_size           | Long    | 总文件大小(字节)。                                                                                                                                                                            |
| total_sample_count        | Long    | 样本总数量。                                                                                                                                                                                |
| total_sub_sample_count    | Long    | 从父样本生成的子样本总数。                                                                                                                                                                         |
| unconfirmed_sample_count  | Long    | 待确认样本数量。                                                                                                                                                                              |
| update_ms                 | Long    | 任务更新时间。                                                                                                                                                                               |

表 27-333 DataSource

| 参数        | 参数类型   | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| data_path | String | 数据源所在路径。 |

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_type          | Integer                                    | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0: OBS桶（默认值）</li><li>1: GaussDB(DWS)服务</li><li>2: DLI服务</li><li>3: RDS服务</li><li>4: MRS服务</li><li>5: AI Gallery</li><li>6: 推理服务</li></ul> |
| schema_maps        | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                                                                                          |
| source_info        | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                                                                                               |
| with_column_header | Boolean                                    | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 文件首行为列名</li><li>false: 文件首行不为列名</li></ul>                                                                             |

表 27-334 SchemaMap

| 参数        | 参数类型   | 描述      |
|-----------|--------|---------|
| dest_name | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | String | 来源方的列名。 |

表 27-335 SourceInfo

| 参数            | 参数类型   | 描述                                                                                       |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id    | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                     |
| cluster_mode  | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0: 普通集群</li><li>1: 安全集群</li></ul> |
| cluster_name  | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。                                                                     |
| database_name | String | 导入表格数据集，数据库名字。                                                                           |



| 参数            | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|--------|--------------------------------|
| input         | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。 |
| ip            | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。         |
| port          | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。           |
| queue_name    | String | 表格数据集，DLI队列名。                  |
| subnet_id     | String | MRS集群的子网ID。                    |
| table_name    | String | 导入表格数据集，表名。                    |
| user_name     | String | 用户名， GaussDB(DWS)数据需提供此参数。     |
| user_password | String | 用户密码， GaussDB(DWS)数据需提供此参数。    |
| vpc_id        | String | MRS集群所在的vpc的ID。                |

表 27-336 FileCopyProgress

| 参数                 | 参数类型 | 描述            |
|--------------------|------|---------------|
| file_num_finished  | Long | 传输完成文件数。      |
| file_num_total     | Long | 总文件数。         |
| file_size_finished | Long | 传输完成文件大小（字节）。 |
| file_size_total    | Long | 总文件大小(字节)。    |

请求示例

获取数据集导入任务列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/import-tasks
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_count": 1,
 "import_tasks": [{
 "status": "COMPLETED",
 "task_id": "gfghHSokody6AJigS5A_RHJ1zOkIol3Nzwxj8nh",
 "dataset_id": "gfghHSokody6AJigS5A",
 "import_path": "obs://test-obs/daoLu_images/animals/",
 "import_type": 0,
```

```
"total_sample_count" : 20,
"imported_sample_count" : 20,
"annotated_sample_count" : 20,
"total_sub_sample_count" : 0,
"imported_sub_sample_count" : 0,
"total_file_size" : 0,
"finished_file_count" : 0,
"finished_file_size" : 0,
"total_file_count" : 0,
"create_time" : 1606114833874,
"elapsed_time" : 2
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.55 创建导入任务

功能介绍

创建数据集的导入任务：从存储系统导入样本、标签到数据集。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/import-tasks

表 27-337 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

## 请求参数

表 27-338 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_source        | 否    | <a href="#">DataSource</a> object      | 数据来源。                                                                                                                                                                                         |
| difficult_only     | 否    | Boolean                                | 是否只导入难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只导入难例样本</li><li>• false：导入全部样本（默认值）</li></ul>                                                                                     |
| excluded_labels    | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 不导入包含指定标签的样本。                                                                                                                                                                                 |
| final_annotation   | 否    | Boolean                                | 是否导入到最终状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导入到最终状态（默认值）</li><li>• false：不导入到最终状态</li></ul>                                                                                 |
| import_annotations | 否    | Boolean                                | 是否导入标签。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导入标签（默认值）</li><li>• false：不导入标签</li></ul>                                                                                          |
| import_folder      | 否    | String                                 | 导入后在数据集存储目录下子目录的名称。多次不同导入可以指定同一个子目录，避免相同样本重复导入。注：对表格数据集不可用。                                                                                                                                   |
| import_origin      | 否    | String                                 | 数据来源。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• obs：OBS桶（默认值）</li><li>• dws：GaussDB(DWS)服务</li><li>• dli：DLI服务</li><li>• rds：RDS服务</li><li>• mrs：MRS服务</li><li>• inference：推理服务</li></ul> |
| import_path        | 是    | String                                 | 导入的OBS路径或manifest路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 导入manifest时，path必须精确到具体manifest文件。</li><li>• 导入为目录时，目前仅支持数据集类型为图片分类、物体检测、文本分类、声音分类。</li></ul>                                    |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                |
|--------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import_samples     | 否    | Boolean                                | 是否导入样本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：导入样本（默认值）</li><li>• false：不导入样本</li></ul>                              |
| import_type        | 否    | String                                 | 导入方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• dir：目录导入</li><li>• manifest：按manifest文件导入</li></ul>                           |
| included_labels    | 否    | Array of <a href="#">Label</a> objects | 导入包含指定标签的样本。                                                                                                                      |
| label_format       | 否    | <a href="#">LabelFormat</a> object     | 标签格式，此参数仅文本类数据集使用。                                                                                                                |
| with_column_header | 否    | Boolean                                | 文件中首行是否是列名，若是列名则不导入首行，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：文件首行为列名</li><li>• false：文件首行不为列名（默认值）</li></ul> |

表 27-339 DataSource

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path   | 否    | String                                     | 数据源所在路径。                                                                                                                                                                                           |
| data_type   | 否    | Integer                                    | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：OBS桶（默认值）</li><li>• 1：GaussDB(DWS)服务</li><li>• 2：DLI服务</li><li>• 3：RDS服务</li><li>• 4：MRS服务</li><li>• 5：AI Gallery</li><li>• 6：推理服务</li></ul> |
| schema_maps | 否    | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                                                                                                 |
| source_info | 否    | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                                                                                                      |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|--------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| with_column_header | 否    | Boolean | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：文件首行为列名</li><li>• false：文件首行不为列名</li></ul> |

表 27-340 SchemaMap

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-----------|------|--------|---------|
| dest_name | 否    | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | 否    | String | 来源方的列名。 |

表 27-341 SourceInfo

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|---------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id    | 否    | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                       |
| cluster_mode  | 否    | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：普通集群</li><li>• 1：安全集群</li></ul> |
| cluster_name  | 否    | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。                                                                       |
| database_name | 否    | String | 导入表格数据集，数据库名字。                                                                             |
| input         | 否    | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。                                                             |
| ip            | 否    | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。                                                                     |
| port          | 否    | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。                                                                       |
| queue_name    | 否    | String | 表格数据集，DLI队列名。                                                                              |
| subnet_id     | 否    | String | MRS集群的子网ID。                                                                                |
| table_name    | 否    | String | 导入表格数据集，表名。                                                                                |
| user_name     | 否    | String | 用户名，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。                                                                  |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                         |
|---------------|------|--------|----------------------------|
| user_password | 否    | String | 用户密码，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。 |
| vpc_id        | 否    | String | MRS集群所在的vpc的ID。            |

表 27-342 Label

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | 否    | Array of <a href="#">LabelAttribute</a> objects | 标签的多维度属性，如标签为“音乐”，可能包含属性“风格”、“歌手”等。                                                                                                                                                                                                                                      |
| name       | 否    | String                                          | 标签名称。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| property   | 否    | <a href="#">LabelProperty</a> object            | 标签基本属性键值对，如颜色、快捷键等。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| type       | 否    | Integer                                         | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-343 LabelAttribute

| 参数            | 是否必选 | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|------|--------|--------------------------------|
| default_value | 否    | String | 标签属性默认值。                       |
| id            | 否    | String | 标签属性ID。可通过调用标签列表查询。            |
| name          | 否    | String | 标签属性名称。不能超过64个字符，不能包含字符!<>=&"。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                              |
|--------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type   | 否    | String                                               | 标签属性类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• text：文本</li><li>• select：单选下拉列表</li></ul> |
| values | 否    | Array of <a href="#">LabelAttributeValue</a> objects | 标签属性值列表。                                                                                        |

表 27-344 LabelAttributeValue

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-------|------|--------|----------|
| id    | 否    | String | 标签属性值ID。 |
| value | 否    | String | 标签属性值。   |

表 27-345 LabelProperty

| 参数                       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:color         | 否    | String | 内置属性：标签展示的颜色，为色彩的16进制代码，默认为空。例如：“#FFFFFF0”。                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:default_shape | 否    | String | 内置属性：物体检测标签的默认形状（物体检测标签专用属性），默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:from_type     | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的起始实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。                                                                                                                                                                                     |
| @modelarts:rename_to     | 否    | String | 内置属性：重命名后的标签名。                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:shortcut      | 否    | String | 内置属性：标签快捷键，默认为空。例如：“D”。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                              |
|--------------------|------|--------|-------------------------------------------------|
| @modelarts:to_type | 否    | String | 内置属性：三元组关系标签的指向实体类型，创建关系标签时必须指定，该参数仅文本三元组数据集使用。 |

表 27-346 LabelFormat

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_type            | 否    | String | 文本分类的标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：标签和文本分离，以固定后缀“_result”区分。如：文本文件是“abc.txt”，标签文件是“abc_result.txt”。</li><li>1：默认值，标签和文本在一个文件内，以分隔符分离。文本与标签，标签与标签之间的分隔符可通过text_sample_separator和text_label_separator指定。</li></ul> |
| text_label_separator  | 否    | String | 标签与标签之间的分隔符，默认为逗号分隔，分隔符需转义。分隔符仅支持一个字符，必须为大小写字母，数字和“!@#\$%^&*_= ?/'/:.,;”其中的某一字符。                                                                                                                                                       |
| text_sample_separator | 否    | String | 文本与标签之间的分隔符，默认为Tab键分隔，分隔符需转义。分隔符仅支持一个字符，必须为大小写字母，数字和“!@#\$%^&*_= ?/'/:.,;”其中的某一字符。                                                                                                                                                     |

响应参数

状态码： 200

表 27-347 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述      |
|---------|--------|---------|
| task_id | String | 导入任务ID。 |



### 请求示例

- 创建导入（从OBS导入）任务

```
{
 "import_type": "dir",
 "import_path": "s3://test-obs/daoLu_images/animals/",
 "included_labels": [],
 "import_annotations": false,
 "difficult_only": false
}
```

- 创建导入（从Manifest导入）任务

```
{
 "import_type": "manifest",
 "import_path": "s3://test-obs/classify/output/dataset-f9e8-gfghHSokody6AJigS5A/annotation/V002/V002.manifest",
 "included_labels": ["rabbits", "bees", "Rabbits", "Bees"],
 "import_annotations": true,
 "difficult_only": false
}
```

### 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id": "gfghHSokody6AJigS5A_m1dYqOw8vWCAznw1V28"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.56 查询数据集导入任务的详情

### 功能介绍

查询数据集导入任务的详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/import-tasks/{task\_id}

表 27-348 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务ID。                                      |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-349 响应 Body 参数

| 参数                     | 参数类型                                    | 描述            |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| annotated_sample_count | Long                                    | 已标注样本数量。      |
| create_time            | Long                                    | 任务创建时间。       |
| data_source            | <a href="#">DataSource</a> object       | 数据来源。         |
| dataset_id             | String                                  | 数据集ID。        |
| elapsed_time           | Long                                    | 任务运行时间，单位秒。   |
| error_code             | String                                  | 错误码。          |
| error_msg              | String                                  | 错误信息。         |
| file_statistics        | <a href="#">FileCopyProgress</a> object | 文件复制进度。       |
| finished_file_count    | Long                                    | 传输完成文件数。      |
| finished_file_size     | Long                                    | 传输完成文件大小（字节）。 |

| 参数                        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import_path               | String  | 导入的OBS路径或manifest路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>导入manifest时，path必须精确到具体manifest文件。</li><li>导入为目录时，目前仅支持数据集类型为图片分类、物体检测、文本分类、声音分类。</li></ul>                                |
| import_type               | Integer | 导入方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：目录导入</li><li>1：按manifest文件导入</li></ul>                                                                                            |
| imported_sample_count     | Long    | 已导入的样本数量。                                                                                                                                                                             |
| imported_sub_sample_count | Long    | 已导入的子样本数量。                                                                                                                                                                            |
| processor_task_id         | String  | 预处理任务ID。                                                                                                                                                                              |
| processor_task_status     | Integer | 预处理任务状态。                                                                                                                                                                              |
| status                    | String  | 导入任务的当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>QUEUING：排队中</li><li>STARTING：开始执行</li><li>RUNNING：运行中</li><li>COMPLETED：已完成</li><li>FAILED：已失败</li><li>NOT_EXIST：不存在</li></ul> |
| task_id                   | String  | 任务ID。                                                                                                                                                                                 |
| total_file_count          | Long    | 总文件数。                                                                                                                                                                                 |
| total_file_size           | Long    | 总文件大小(字节)。                                                                                                                                                                            |
| total_sample_count        | Long    | 样本总数量。                                                                                                                                                                                |
| total_sub_sample_count    | Long    | 从父样本生成的子样本总数。                                                                                                                                                                         |
| unconfirmed_sample_count  | Long    | 待确认样本数量。                                                                                                                                                                              |
| update_ms                 | Long    | 任务更新时间。                                                                                                                                                                               |

表 27-350 DataSource

| 参数                 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_path          | String                                     | 数据源所在路径。                                                                                                                                                                                                  |
| data_type          | Integer                                    | 数据类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: OBS桶（默认值）</li><li>• 1: GaussDB(DWS)服务</li><li>• 2: DLI服务</li><li>• 3: RDS服务</li><li>• 4: MRS服务</li><li>• 5: AI Gallery</li><li>• 6: 推理服务</li></ul> |
| schema_maps        | Array of <a href="#">SchemaMap</a> objects | 表格数据对应的schema映射信息。                                                                                                                                                                                        |
| source_info        | <a href="#">SourceInfo</a> object          | 导入表格数据源所需的信息。                                                                                                                                                                                             |
| with_column_header | Boolean                                    | 文件中首行是否是列名，用于表格数据集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 文件首行为列名</li><li>• false: 文件首行不为列名</li></ul>                                                                                       |

表 27-351 SchemaMap

| 参数        | 参数类型   | 描述      |
|-----------|--------|---------|
| dest_name | String | 目的方的列名。 |
| src_name  | String | 来源方的列名。 |

表 27-352 SourceInfo

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| cluster_id   | String | MRS集群ID。可登录MRS控制台查看。                                                                         |
| cluster_mode | String | MRS集群运行模式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 普通集群</li><li>• 1: 安全集群</li></ul> |
| cluster_name | String | MRS集群名称。可登录MRS控制台查看。                                                                         |

| 参数            | 参数类型   | 描述                             |
|---------------|--------|--------------------------------|
| database_name | String | 导入表格数据集，数据库名字。                 |
| input         | String | 表格数据集，HDFS路径。例如/datasets/demo。 |
| ip            | String | 用户GaussDB(DWS)集群的IP地址。         |
| port          | String | 用户GaussDB(DWS)集群的端口。           |
| queue_name    | String | 表格数据集，DLI队列名。                  |
| subnet_id     | String | MRS集群的子网ID。                    |
| table_name    | String | 导入表格数据集，表名。                    |
| user_name     | String | 用户名，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。      |
| user_password | String | 用户密码，GaussDB(DWS)数据需提供此参数。     |
| vpc_id        | String | MRS集群所在的vpc的ID。                |

表 27-353 FileCopyProgress

| 参数                 | 参数类型 | 描述            |
|--------------------|------|---------------|
| file_num_finished  | Long | 传输完成文件数。      |
| file_num_total     | Long | 总文件数。         |
| file_size_finished | Long | 传输完成文件大小（字节）。 |
| file_size_total    | Long | 总文件大小(字节)。    |

请求示例

查询导入任务详情

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/import-tasks/{task_id}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "status": "COMPLETED",
 "task_id": "gfghHSokody6AJigS5A_RHJ1zOkIol3Nzwxj8nh",
 "dataset_id": "gfghHSokody6AJigS5A",
 "import_path": "obs://test-obs/daoLu_images/animals/",
```

```
"import_type" : 0,
"total_sample_count" : 20,
"imported_sample_count" : 20,
"annotated_sample_count" : 20,
"total_sub_sample_count" : 0,
"imported_sub_sample_count" : 0,
"total_file_size" : 0,
"finished_file_count" : 0,
"finished_file_size" : 0,
"total_file_count" : 0,
"update_ms" : 1606114833955,
"create_time" : 1606114833874,
"elapsed_time" : 2
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.57 查询数据集导出任务列表

功能介绍

分页查询数据集导出任务列表。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/export-tasks

表 27-354 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-355 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                           |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_type | 否    | Integer | 导出类型，不传则默认查询所有类型的导出任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：已标注</li><li>1：未标注</li><li>2：全部</li><li>3：条件筛选</li></ul> |
| limit       | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                             |
| offset      | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                               |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-356 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time   | Long                                  | 任务创建时间。                                                                                                                                      |
| error_code    | String                                | 错误码。                                                                                                                                         |
| error_msg     | String                                | 错误信息。                                                                                                                                        |
| export_format | Integer                               | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>2：平铺结构。如：1.jpg, 1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params | ExportParams object                   | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                  |
| export_tasks  | Array of ExportTaskStatusResp objects | 导出任务列表。                                                                                                                                      |

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_type           | Integer | 导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：已标注</li><li>1：未标注</li><li>2：全部</li><li>3：条件筛选</li></ul>                         |
| finished_sample_count | Integer | 已完成的样本数量。                                                                                                                           |
| path                  | String  | 导出的输出路径。                                                                                                                            |
| progress              | Float   | 任务当前进度百分比。                                                                                                                          |
| status                | String  | 任务状态。                                                                                                                               |
| task_id               | String  | 任务ID。                                                                                                                               |
| total_count           | Integer | 导出任务的总数量。                                                                                                                           |
| total_sample_count    | Integer | 样本总数量。                                                                                                                              |
| update_time           | Long    | 任务更新时间。                                                                                                                             |
| version_format        | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Default：默认格式</li><li>CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>CSV：CSV格式</li></ul> |
| version_id            | String  | 数据集版本ID。                                                                                                                            |

表 27-357 ExportTaskStatusResp

| 参数            | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time   | Long                                | 任务创建时间。                                                                                                                                      |
| error_code    | String                              | 错误码。                                                                                                                                         |
| error_msg     | String                              | 错误信息。                                                                                                                                        |
| export_format | Integer                             | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>2：平铺结构。如：1.jpg, 1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params | <a href="#">ExportParams</a> object | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                  |



| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_type           | Integer | 导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：已标注</li><li>1：未标注</li><li>2：全部</li><li>3：条件筛选</li></ul>                         |
| finished_sample_count | Integer | 已完成的样本数量。                                                                                                                           |
| path                  | String  | 导出的输出路径。                                                                                                                            |
| progress              | Float   | 任务当前进度百分比。                                                                                                                          |
| status                | String  | 任务状态。                                                                                                                               |
| task_id               | String  | 任务ID。                                                                                                                               |
| total_sample_count    | Integer | 样本总数量。                                                                                                                              |
| update_time           | Long    | 任务更新时间。                                                                                                                             |
| version_format        | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Default：默认格式</li><li>CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>CSV：CSV格式</li></ul> |
| version_id            | String  | 数据集版本ID。                                                                                                                            |

表 27-358 ExportParams

| 参数                            | 参数类型    | 描述                                                                                                     |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清空难例属性（默认值）</li><li>false：不清空难例属性</li></ul> |
| export_dataset_version_format | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                            |
| export_dataset_version_name   | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                            |

| 参数                           | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_dest                  | String                                           | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DIR：导出到OBS（默认值）</li><li>• NEW_DATASET：导出到新数据集</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| export_new_dataset_name      | String                                           | 导出新数据集的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| export_new_dataset_work_path | String                                           | 导出新数据集的工作目录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ratio_sample_usage           | Boolean                                          | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：主动随机分配训练集-验证集</li><li>• false：不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sample_state                 | String                                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__：已标注</li><li>• __NONE__：未标注</li><li>• __UNCHECK__：待验收</li><li>• __ACCEPTED__：验收通过</li><li>• __REJECTED__：已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__：待审核</li><li>• __REVIEWED__：已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| samples                      | Array of strings                                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| search_conditions            | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| train_sample_ratio           | String                                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 27-359 SearchCondition

| 参数               | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient      | String                              | 根据难度系数筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| frame_in_video   | Integer                             | 视频中某帧。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hard             | String                              | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：非难例样本</li><li>1：难例样本</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| import_origin    | String                              | 根据数据来源筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kvp              | String                              | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| label_list       | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| labeler          | String                              | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| parent_sample_id | String                              | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_dir       | String                              | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sample_name      | String                              | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_time      | String                              | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过30天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                              | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| slice_thickness  | String                              | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| study_date       | String                              | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| time_in_video    | String                              | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-360 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                              |
| op     | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-361 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-362 SearchProp

| 参数    | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

请求示例

分页查询导出任务列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/export-tasks
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "total_count": 2,
 "export_tasks": [{
 "task_id": "rF9NNb56k5rtYKg2Y7",
 "path": "/test-obs/classify/input/",
 "export_type": 3,
 "version_format": "Default",
 "export_format": 2,
 "export_params": {
 "sample_state": "",
 "export_dest": "NEW_DATASET",
 "export_new_dataset_name": "dataset-export-test",
 "export_new_dataset_work_path": "/test-obs/classify/output/",
 "clear_hard_property": true,
 "train_sample_ratio": 1.0,
 "ratio_sample_usage": false
 },
 "status": "SUCCEEDED",
 "progress": 100.0,
 "total_sample_count": 20,
 "finished_sample_count": 20,
 "create_time": 1606103820120,
 "update_time": 1606103824823
 }, {
 "task_id": "TZMuy7OKbClkGCAC3gb",
 "path": "/test-obs/daoChu/",
 "export_type": 3,
 "version_format": "Default",
 "export_format": 2,
 "export_params": {
 "sample_state": "",
 "export_dest": "DIR",
 "clear_hard_property": true,
 "clear_difficult": false,
 "train_sample_ratio": 1.0,
 "ratio_sample_usage": false
 },
 "status": "SUCCEEDED",
 "progress": 100.0,
```

```
"total_sample_count": 20,
"finished_sample_count": 20,
"create_time": 1606103424662,
"update_time": 1606103497519
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.58 创建数据集导出任务

功能介绍

创建数据集导出任务，可导出至OBS或新数据集。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/export-tasks

表 27-363 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-364 请求 Body 参数

| 参数                | 是否必选 | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                              |
|-------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotation_format | 否    | String                              | 标注格式。当前可取以下值： <ul style="list-style-type: none"><li>• VOC：VOC格式</li><li>• COCO：COCO格式</li></ul>                                                 |
| export_format     | 否    | Integer                             | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>• 2：平铺结构。如：1.jpg,1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params     | 否    | <a href="#">ExportParams</a> object | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                     |
| export_type       | 否    | Integer                             | 导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：已标注</li><li>• 1：未标注</li><li>• 2：全部</li><li>• 3：条件筛选</li></ul>                             |
| path              | 否    | String                              | 导出到OBS的输出路径。导出数据到OBS或者导出为新的数据集时该参数必传。                                                                                                           |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state       | 否    | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| source_type_header | 否    | String  | 指定导出标注文件中的OBS路径前缀，默认为“obs://”，支持指定“s3://”。由于训练无法解析以“obs”开头图片路径，需要导出manifest中的路径前缀为“s3://”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| status             | 否    | Integer | 任务状态。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| task_id            | 否    | String  | 任务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| version_format     | 否    | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default: 默认格式</li><li>• CarbonData: Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV: CSV格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| version_id         | 否    | String  | 数据集版本ID。当导出数据集某一版本的数据时，需要指定该参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                      |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| with_column_header | 否    | Boolean | 导出时是否将列名写到CSV文件的第一行，对于表格数据集有效。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 导出时将列名写到CSV文件的第一行（默认值）</li><li>• false: 导出时不将列名写到CSV文件的第一行</li></ul> |

表 27-365 ExportParams

| 参数                            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | 否    | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 清空难例属性（默认值）</li><li>• false: 不清空难例属性</li></ul>                                |
| export_dataset_version_format | 否    | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                                                                 |
| export_dataset_version_name   | 否    | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                                                                 |
| export_dest                   | 否    | String  | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DIR: 导出到OBS（默认值）</li><li>• NEW_DATASET: 导出到新数据集</li></ul>                            |
| export_new_dataset_name       | 否    | String  | 导出新数据集的名称。                                                                                                                                  |
| export_new_dataset_work_path  | 否    | String  | 导出新数据集的工作目录。                                                                                                                                |
| ratio_sample_usage            | 否    | Boolean | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 主动随机分配训练集-验证集</li><li>• false: 不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state       | 否    | String                                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| samples            | 否    | Array of strings                                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| search_conditions  | 否    | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| train_sample_ratio | 否    | String                                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 27-366 SearchCondition

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient    | 否    | String  | 根据难度系数筛选。                                                                                    |
| frame_in_video | 否    | Integer | 视频中某帧。                                                                                       |
| hard           | 否    | String  | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 非难例样本</li><li>• 1: 难例样本</li></ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import_origin    | 否    | String                                 | 根据数据来源筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kvp              | 否    | String                                 | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| label_list       | 否    | <a href="#">SearchLabels</a><br>object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| labeler          | 否    | String                                 | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| metadata         | 否    | <a href="#">SearchProp</a><br>object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| parent_sample_id | 否    | String                                 | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_dir       | 否    | String                                 | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_name      | 否    | String                                 | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sample_time      | 否    | String                                 | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>• day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>• yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过<b>30</b>天。例如：<br/>“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | 否    | String                                 | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| slice_thickness  | 否    | String                                 | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| study_date       | 否    | String                                 | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| time_in_video    | 否    | String                                 | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 27-367 SearchLabels

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                     |
|--------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | 否    | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                              |
| op     | 否    | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-368 SearchLabel

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | 否    | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | 否    | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | 否    | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | 否    | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-369 SearchProp

| 参数    | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | 否    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | 否    | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

响应参数

状态码： 200

表 27-370 响应 Body 参数

| 参数                    | 参数类型                | 描述                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time           | Long                | 任务创建时间。                                                                                                                                          |
| error_code            | String              | 错误码。                                                                                                                                             |
| error_msg             | String              | 错误信息。                                                                                                                                            |
| export_format         | Integer             | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>• 2：平铺结构。如：1.jpg, 1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params         | ExportParams object | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                      |
| export_type           | Integer             | 导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：已标注</li><li>• 1：未标注</li><li>• 2：全部</li><li>• 3：条件筛选</li></ul>                              |
| finished_sample_count | Integer             | 已完成的样本数量。                                                                                                                                        |
| path                  | String              | 导出的输出路径。                                                                                                                                         |
| progress              | Float               | 任务当前进度百分比。                                                                                                                                       |

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status             | String  | 任务状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>INIT：初始化</li><li>RUNNING：运行中</li><li>FAILED：已失败</li><li>SUCCEEDED：已完成</li></ul>   |
| task_id            | String  | 任务ID。                                                                                                                               |
| total_sample_count | Integer | 样本总数量。                                                                                                                              |
| update_time        | Long    | 任务更新时间。                                                                                                                             |
| version_format     | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Default：默认格式</li><li>CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>CSV：CSV格式</li></ul> |
| version_id         | String  | 数据集版本ID。                                                                                                                            |

表 27-371 ExportParams

| 参数                            | 参数类型    | 描述                                                                                                         |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清空难例属性（默认值）</li><li>false：不清空难例属性</li></ul>     |
| export_dataset_version_format | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                                |
| export_dataset_version_name   | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                                |
| export_dest                   | String  | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>DIR：导出到OBS（默认值）</li><li>NEW_DATASET：导出到新数据集</li></ul> |
| export_new_dataset_name       | String  | 导出新数据集的名称。                                                                                                 |
| export_new_dataset_work_path  | String  | 导出新数据集的工作目录。                                                                                               |

| 参数                 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ratio_sample_usage | Boolean                                          | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：主动随机分配训练集-验证集</li><li>• false：不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sample_state       | String                                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__：已标注</li><li>• __NONE__：未标注</li><li>• __UNCHECK__：待验收</li><li>• __ACCEPTED__：验收通过</li><li>• __REJECTED__：已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__：待审核</li><li>• __REVIEWED__：已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| samples            | Array of strings                                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| search_conditions  | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| train_sample_ratio | String                                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 27-372 SearchCondition

| 参数             | 参数类型    | 描述        |
|----------------|---------|-----------|
| coefficient    | String  | 根据难度系数筛选。 |
| frame_in_video | Integer | 视频中某帧。    |

| 参数               | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hard             | String                              | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：非难例样本</li><li>1：难例样本</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| import_origin    | String                              | 根据数据来源筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kvp              | String                              | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| label_list       | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| labeler          | String                              | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| parent_sample_id | String                              | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_dir       | String                              | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sample_name      | String                              | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_time      | String                              | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过30天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                              | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| slice_thickness  | String                              | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| study_date       | String                              | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| time_in_video    | String                              | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-373 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述        |
|--------|----------------------------------------------|-----------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。 |



| 参数 | 参数类型   | 描述                                                                                                                     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| op | String | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-374 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                        |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3: 图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-375 SearchProp

| 参数 | 参数类型   | 描述                                                                                           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op | String | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |

| 参数    | 参数类型                      | 描述                 |
|-------|---------------------------|--------------------|
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。 |

请求示例

- 创建导出（导出到OBS）任务

```
{
 "path" : "/test-obs/daoChu/",
 "export_type" : 3,
 "export_params" : {
 "sample_state" : "",
 "export_dest" : "DIR"
 }
}
```
- 创建导出（导出新数据集）任务

```
{
 "path" : "/test-obs/classify/input/",
 "export_type" : 3,
 "export_params" : {
 "sample_state" : "",
 "export_dest" : "NEW_DATASET",
 "export_new_dataset_name" : "dataset-export-test",
 "export_new_dataset_work_path" : "/test-obs/classify/output/"
 }
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id" : "rF9NNob56k5rtYKg2Y7"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.59 查询数据集导出任务的状态

### 功能介绍

查询数据集导出任务的状态。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{resource\_id}/export-tasks/{task\_id}

表 27-376 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| resource_id | 是    | String | 资源ID，当前支持传数据集ID。                           |
| task_id     | 是    | String | 导出任务ID。                                    |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码： 200

表 27-377 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time   | Long                                | 任务创建时间。                                                                                                                                      |
| error_code    | String                              | 错误码。                                                                                                                                         |
| error_msg     | String                              | 错误信息。                                                                                                                                        |
| export_format | Integer                             | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>2：平铺结构。如：1.jpg, 1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params | <a href="#">ExportParams</a> object | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                  |

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_type           | Integer | 导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：已标注</li><li>1：未标注</li><li>2：全部</li><li>3：条件筛选</li></ul>                         |
| finished_sample_count | Integer | 已完成的样本数量。                                                                                                                           |
| path                  | String  | 导出的输出路径。                                                                                                                            |
| progress              | Float   | 任务当前进度百分比。                                                                                                                          |
| status                | String  | 任务状态。                                                                                                                               |
| task_id               | String  | 任务ID。                                                                                                                               |
| total_sample_count    | Integer | 样本总数量。                                                                                                                              |
| update_time           | Long    | 任务更新时间。                                                                                                                             |
| version_format        | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Default：默认格式</li><li>CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>CSV：CSV格式</li></ul> |
| version_id            | String  | 数据集版本ID。                                                                                                                            |

表 27-378 ExportParams

| 参数                            | 参数类型    | 描述                                                                                                     |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清空难例属性（默认值）</li><li>false：不清空难例属性</li></ul> |
| export_dataset_version_format | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                            |
| export_dataset_version_name   | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                            |

| 参数                           | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_dest                  | String                                           | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DIR：导出到OBS（默认值）</li><li>• NEW_DATASET：导出到新数据集</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| export_new_dataset_name      | String                                           | 导出新数据集的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| export_new_dataset_work_path | String                                           | 导出新数据集的工作目录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ratio_sample_usage           | Boolean                                          | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：主动随机分配训练集-验证集</li><li>• false：不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sample_state                 | String                                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__：已标注</li><li>• __NONE__：未标注</li><li>• __UNCHECK__：待验收</li><li>• __ACCEPTED__：验收通过</li><li>• __REJECTED__：已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__：待审核</li><li>• __REVIEWED__：已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| samples                      | Array of strings                                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| search_conditions            | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| train_sample_ratio           | String                                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 27-379 SearchCondition

| 参数               | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient      | String                              | 根据难度系数筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| frame_in_video   | Integer                             | 视频中某帧。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hard             | String                              | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：非难例样本</li><li>1：难例样本</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| import_origin    | String                              | 根据数据来源筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kvp              | String                              | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| label_list       | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| labeler          | String                              | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| parent_sample_id | String                              | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sample_dir       | String                              | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sample_name      | String                              | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_time      | String                              | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过30天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                              | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| slice_thickness  | String                              | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| study_date       | String                              | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| time_in_video    | String                              | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-380 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                              |
| op     | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-381 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-382 SearchProp

| 参数    | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

请求示例

查询导出任务（导出到OBS）的状态

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/export-tasks/{task\_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id": "TzMuy7OKbClkGCAC3gb",
 "path": "/test-obs/daoChu/",
 "export_type": 3,
 "version_format": "Default",
 "export_format": 2,
 "export_params": {
 "sample_state": "",
 "export_dest": "DIR",
 "clear_hard_property": true,
 "train_sample_ratio": 1.0,
 "ratio_sample_usage": false
 },
 "status": "RUNNING",
 "progress": 0.0,
 "create_time": 1606103424662,
 "update_time": 1606103494124
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |



错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.60 同步数据集

功能介绍

从数据集输入位置同步数据至数据集，包含样本及标注信息。文本类数据集不支持此操作。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/sync-data

表 27-383 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

同步数据集

POST https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/sync-data

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.61 查询数据集同步任务的状态

功能介绍

查询数据集同步任务的状态。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/sync-data/status

表 27-384 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-385 响应 Body 参数

| 参数                   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| add_sample_count     | Long   | 新增样本数量。                                                                                                                                                                                          |
| create_time          | Long   | 任务创建时间。                                                                                                                                                                                          |
| dataset_id           | String | 数据集ID。                                                                                                                                                                                           |
| deleted_sample_count | Long   | 已删除样本数量。                                                                                                                                                                                         |
| duration_time        | Long   | 任务运行时间。                                                                                                                                                                                          |
| error_code           | String | 错误码。                                                                                                                                                                                             |
| error_msg            | String | 错误信息。                                                                                                                                                                                            |
| status               | String | 任务当前状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• QUEUING：排队中</li><li>• STARTING：开始执行</li><li>• RUNNING：运行中</li><li>• COMPLETED：已完成</li><li>• FAILED：已失败</li><li>• NOT_EXIST：任务不存在</li></ul> |
| task_id              | String | 同步任务ID。                                                                                                                                                                                          |
| total_sample_count   | Long   | 总样本数量。                                                                                                                                                                                           |

请求示例

获取数据集同步状态

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/sync-data/status
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "status": "COMPLETED",
 "dataset_id": "gfghHSokody6AJigS5A"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.62 查询智能标注的样本列表

### 功能介绍

查询数据集中智能标注的样本列表。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

### URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/auto-annotations/samples

表 27-386 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-387 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|------------|------|--------|-------------|
| high_score | 否    | String | 置信度上界，默认为1。 |
| label_name | 否    | String | 标签名。        |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_type        | 否    | Integer | 标注类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3: 图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组</li><li>200：声音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>400：表格数据集</li><li>600：视频标注</li><li>900：自由格式</li></ul> |
| limit             | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                                                                                                                                                             |
| low_score         | 否    | String  | 置信度下界，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| offset            | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                                                                                                                                               |
| order             | 否    | String  | 指定查询的排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>asc：递增排序</li><li>desc：递减排序（默认值）</li></ul>                                                                                                                                                             |
| process_parameter | 否    | String  | 图像缩略设置，同OBS缩略图设置，详见 <a href="#">OBS缩略图设置</a> 。如：image/resize,m_lfit,h_200表示等比缩放目标缩略图并设置高度为200像素。                                                                                                                                                             |
| search_conditions | 否    | String  | URL编码后的多维筛选条件（多个SearchCondition之间为and的关系）。                                                                                                                                                                                                                   |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-388 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                | 描述    |
|--------------|-------------------------------------|-------|
| sample_count | Integer                             | 样本数量。 |
| samples      | Array of DescribeSampleResp objects | 样本列表。 |

表 27-389 DescribeSampleResp

| 参数               | 参数类型                         | 描述                                                                                                     |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept     | Boolean                      | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：验收通过</li><li>• false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment    | String                       | 验收意见，用于团队标注。                                                                                           |
| check_score      | String                       | 验收评分，用于团队标注。                                                                                           |
| deletion_reasons | Array of strings             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                          |
| hard_details     | Map<String,HardDetail>       | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                                |
| labelers         | Array of Worker objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                     |
| labels           | Array of SampleLabel objects | 样本标签列表。                                                                                                |
| metadata         | SampleMetadata object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                       |
| review_accept    | Boolean                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：审核通过</li><li>• false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                           |
| review_score     | String                       | 审核评分，用于团队标注。                                                                                           |
| sample_data      | Array of strings             | 样本数据列表。                                                                                                |
| sample_dir       | String                       | 样本所在路径。                                                                                                |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_id      | String  | 样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_name    | String  | 样本名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_size    | Long    | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_status  | String  | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__：已标注</li><li>• __NONE__：未标注</li><li>• __UNCHECK__：待验收</li><li>• __ACCEPTED__：验收通过</li><li>• __REJECTED__：已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__：待审核</li><li>• __REVIEWED__：已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__：已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__：采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__：采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__：采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__：采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__：待确认</li></ul> |
| sample_time    | Long    | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_type    | Integer | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像</li><li>• 1：文本</li><li>• 2：语音</li><li>• 4：表格</li><li>• 6：视频</li><li>• 9：自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| score          | String  | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| source         | String  | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sub_sample_url | String  | 子样本URL，用于医疗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| worker_id      | String  | 团队标注人员的ID，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

表 27-390 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-391 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                              |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                 |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                            |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：打标者</li><li>1：审核者</li><li>2：团队管理者</li><li>3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：未发送邀请邮件</li><li>1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>2：已登录</li><li>3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                              |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                            |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                          |

表 27-392 SampleLabel

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul> |



| 参数       | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id       | String                                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| name     | String                                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| property | <a href="#">SampleLabelProperty</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| score    | Float                                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                                           |
| type     | Integer                                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-393 SampleLabelProperty

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| @modelarts:end_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>• 文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为 List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均&gt;=0)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| @modelarts:hard             | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @modelarts:hard_coefficient | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS” (其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| @modelarts:triplet_id  | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-394 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未识别出任何目标物体。</li><li>● 1：置信度偏低。</li><li>● 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>● 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>● 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>● 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List[/topic/body/section/table/tgroup/tbody/row/entry/p/br {""}] (br)。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                         |

请求示例

查询智能标注的样本列表

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/auto-annotations/samples

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_count" : 1,
 "samples" : [{
 "sample_id" : "10de574cbf0f09d4798b87ba0eb34e37",
 "sample_type" : 0,
 "labels" : [{
 "name" : "sunflowers",
 "type" : 0,
 "id" : "1",
 "property" : {
 "@modelarts:hard_coefficient" : "0.0",
 "@modelarts:hard" : "false"
 }
 }]
 }]
}
```

```
 },
 "score" : 1.0
 }],
 "source" : "https://test-obs.obs.xxx.com:443/animals/8_1597649054631.jpeg?
AccessKeyId=alRn0xskf5luJaG2jBJe&Expires=1606299230&x-image-process=image%2Fresize%2Cm_lfit
%2Ch_200&Signature=MNAAjXz%2Fmwn%2BSabSK9wkaG6b6bU%3D",
 "metadata" : {
 "@modelarts:hard_coefficient" : 1.0,
 "@modelarts:hard" : true,
 "@modelarts:import_origin" : 0,
 "@modelarts:hard_reasons" : [8, 6, 5, 3]
 },
 "sample_time" : 1601432758000,
 "sample_status" : "UN_ANNOTATION"
}]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.63 查询单个智能标注样本的信息

功能介绍

查询单个智能标注样本的信息。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成 SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/auto-annotations/samples/{sample\_id}

表 27-395 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。 |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| sample_id  | 是    | String | 样本ID。                                      |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-396 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                         | 描述                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| check_accept     | Boolean                                      | 是否验收通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：验收通过</li><li>false：验收不通过</li></ul> |
| check_comment    | String                                       | 验收意见，用于团队标注。                                                                                       |
| check_score      | String                                       | 验收评分，用于团队标注。                                                                                       |
| deletion_reasons | Array of strings                             | 样本的删除原因，用于医疗。                                                                                      |
| hard_details     | Map<String, <a href="#">HardDetail</a> >     | 疑难详情，包括：疑难描述，疑难原因，疑难建议。                                                                            |
| labelers         | Array of <a href="#">Worker</a> objects      | 样本分配的标注人列表，记录这张样本分给了哪些团队成员，用于团队标注。                                                                 |
| labels           | Array of <a href="#">SampleLabel</a> objects | 样本标签列表。                                                                                            |
| metadata         | <a href="#">SampleMetadata</a> object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                   |
| review_accept    | Boolean                                      | 是否审核通过，用于团队标注。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：审核通过</li><li>false：审核不通过</li></ul> |
| review_comment   | String                                       | 审核意见，用于团队标注。                                                                                       |

| 参数            | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| review_score  | String           | 审核评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sample_data   | Array of strings | 样本数据列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_dir    | String           | 样本所在路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_id     | String           | 样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_name   | String           | 样本名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sample_size   | Long             | 样本大小或文本长度，单位是字节。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sample_status | String           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| sample_time   | Long             | 样本时间，OBS最后修改时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sample_type   | Integer          | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 图像</li><li>• 1: 文本</li><li>• 2: 语音</li><li>• 4: 表格</li><li>• 6: 视频</li><li>• 9: 自由格式</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| score         | String           | 综合评分，用于团队标注。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| source        | String           | 样本数据源地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数             | 参数类型   | 描述                |
|----------------|--------|-------------------|
| sub_sample_url | String | 子样本URL，用于医疗。      |
| worker_id      | String | 团队标注人员的ID，用于团队标注。 |

表 27-397 HardDetail

| 参数         | 参数类型    | 描述    |
|------------|---------|-------|
| alo_name   | String  | 别名。   |
| id         | Integer | 原因ID。 |
| reason     | String  | 原因描述。 |
| suggestion | String  | 处理建议。 |

表 27-398 Worker

| 参数           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_time  | Long    | 创建时间。                                                                                                                                      |
| description  | String  | 标注成员描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。                                                                                                         |
| email        | String  | 标注成员邮箱。                                                                                                                                    |
| role         | Integer | 角色。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：打标者</li><li>● 1：审核者</li><li>● 2：团队管理者</li><li>● 3：数据集拥有者</li></ul>                     |
| status       | Integer | 标注成员的当前登录状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未发送邀请邮件</li><li>● 1：已发送邀请邮件但未登录</li><li>● 2：已登录</li><li>● 3：标注成员已删除</li></ul> |
| update_time  | Long    | 更新时间。                                                                                                                                      |
| worker_id    | String  | 标注成员ID。                                                                                                                                    |
| workforce_id | String  | 所属标注团队ID。                                                                                                                                  |

表 27-399 SampleLabel

| 参数           | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String                                     | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul>                                                                                                                                     |
| id           | String                                     | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                              |
| name         | String                                     | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                               |
| property     | <a href="#">SampleLabelProperty</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                            |
| score        | Float                                      | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                     |
| type         | Integer                                    | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3：图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-400 SampleLabelProperty

| 参数                 | 参数类型   | 描述                               |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| @modelarts:content | String | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。 |

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:end_index        | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:end_time         | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:feature          | Object  | 物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均>=0)。每种形状的格式如下： <ul style="list-style-type: none"><li>bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点（即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标）。</li><li>polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:hard             | String  | 内置属性：标签级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>0/false：非难例</li><li>1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:hard_coefficient | String  | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性: 物体形状, 默认为空。可选值如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox: 矩形。</li><li>• polygon: 多边形。</li><li>• circle: 圆形。</li><li>• line: 直线。</li><li>• dashed: 虚线。</li><li>• point: 点。</li><li>• polyline: 折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性: 文本的起始位置, 值从0开始, 包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音的起始时间, 格式“hh:mm:ss.SSS”(其中hh表示小时, mm表示分钟, ss表示秒, SSS表示毫秒)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| @modelarts:tag         | String  | 三元组关系标签专用内置属性: 三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-401 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |



| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0：未识别出任何目标物体。</li><li>1：置信度偏低。</li><li>2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                          |

请求示例

查询单个智能标注样本的信息

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/auto-annotations/samples/{sample\_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "sample_id": "0059c1b9458a2da9443af684b5099b4e",
 "sample_type": 0,
 "labels": [{
 "name": "Bees",
 "type": 0,
 "id": "1",
 "property": {
 "@modelarts:hard_coefficient": "0.0",
 "@modelarts:hard": "false"
 },
 "score": 0.66
 }],
 "source": "https://test-obs.obs.xxx.com:443/data/3_1597649054631.jpg?"
```

```
AccessKeyId=RciyO7RHmhNTfOZVryUH&Expires=1606299474&Signature=anOLGOHPSrj3WXUHVc70tAxWlf4%3D",
"metadata": {
 "@modelarts:hard_coefficient": 0.0,
 "@modelarts:hard": false,
 "@modelarts:import_origin": 0,
 "@modelarts:hard_reasons": []
},
"sample_time": 1600490651933,
"sample_status": "UN_ANNOTATION"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.1.64 分页查询智能任务列表

### 功能介绍

分页查询智能任务列表，包括“智能标注”和“自动分组”两大类智能任务。可通过指定“type”参数来单独查询某类任务的列表。

- “智能标注”是指基于当前标注阶段的标签及图片学习训练，选中系统中已有的模型进行智能标注，快速完成剩余图片的标注操作。“智能标注”又包含“主动学习”和“预标注”两类。
  - “主动学习”表示系统将自动使用半监督学习、难例筛选等多种手段进行智能标注，降低人工标注量，帮助用户找到难例。
  - “预标注”表示选择用户模型管理里面的模型进行智能标注。
- “自动分组”是指先使用聚类算法对未标注图片进行聚类，再根据聚类结果进行处理，可以分组打标或者清洗图片。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

## URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/tasks

表 27-402 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-403 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                           |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit     | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                                                             |
| offset    | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                                               |
| task_name | 否    | String  | 根据任务名称过滤。                                                                                                                                                    |
| type      | 否    | String  | 任务类型，不传则默认返回智能标注（主动学习或预标注）任务列表。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• auto-label：主动学习</li><li>• pre-label：预标注</li><li>• auto-grouping：自动分组</li></ul> |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-404 响应 Body 参数

| 参数                        | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exist_running_deploy_task | Boolean                                      | 该数据集是否存在正在运行（包括初始化）的一键模型上线任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：数据集存在正在运行的一键模型上线任务</li><li>• false：数据集不存在正在运行的一键模型上线任务</li></ul> |
| tasks                     | Array of <a href="#">RunningTask</a> objects | 任务列表。                                                                                                                                             |

| 参数          | 参数类型    | 描述    |
|-------------|---------|-------|
| total_count | Integer | 任务总数。 |

表 27-405 RunningTask

| 参数                       | 参数类型                   | 描述         |
|--------------------------|------------------------|------------|
| annotated_sample_count   | Integer                | 已标注样本数量。   |
| code                     | String                 | 错误码。       |
| config                   | SmartTaskConfig object | 任务配置。      |
| create_time              | String                 | 任务创建时间。    |
| dataset_id               | String                 | 数据集ID。     |
| elapsed_time             | Long                   | 执行时间。      |
| error_code               | String                 | 错误码。       |
| error_detail             | String                 | 错误详情。      |
| error_msg                | String                 | 错误信息。      |
| message                  | String                 | 错误信息。      |
| model_id                 | String                 | 模型ID。      |
| model_name               | String                 | 模型名称。      |
| model_version            | String                 | 模型版本。      |
| progress                 | Float                  | 任务当前进度百分比。 |
| result                   | Result object          | 任务结果。      |
| status                   | Integer                | 任务状态。      |
| task_id                  | String                 | 任务ID。      |
| task_name                | String                 | 任务名称。      |
| total_sample_count       | Integer                | 样本总数量。     |
| type                     | Integer                | 任务类型。      |
| unconfirmed_sample_count | Integer                | 待确认样本数量。   |

表 27-406 SmartTaskConfig

| 参数                 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| algorithm_type     | String                            | 自动标注的算法类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>fast：快速型，仅使用已标注样本进行训练</li><li>accurate：准确型，除已标注样本外，会额外使用未标注的样本做半监督训练</li></ul>        |
| ambiguity          | Boolean                           | 是否通过图片模糊度来聚类。                                                                                                                                |
| annotation_output  | String                            | 主动学习标注结果输出路径。                                                                                                                                |
| collect_rule       | String                            | 样本收集规则，默认为全量收集规则“all”。当前仅支持全量收集规则“all”。                                                                                                      |
| collect_sample     | Boolean                           | 是否启用样本收集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：启用样本收集（默认值）</li><li>false：不启用样本收集</li></ul>                                       |
| confidence_scope   | String                            | 关键样本置信度范围，用中划线隔开最小值和最大值。比如：“0.10-0.90”。                                                                                                      |
| description        | String                            | 任务描述。                                                                                                                                        |
| engine_name        | String                            | 引擎名称。                                                                                                                                        |
| export_format      | Integer                           | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>2：平铺结构。如：1.jpg, 1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params      | <b>ExportParams</b> object        | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                  |
| flavor             | <b>Flavor</b> object              | 训练资源规格。                                                                                                                                      |
| image_brightness   | Boolean                           | 是否通过图片亮度来聚类。                                                                                                                                 |
| image_colorfulness | Boolean                           | 是否通过图片色彩来聚类。                                                                                                                                 |
| inf_cluster_id     | String                            | 专属集群ID，默认为空，不使用专属集群；使用专属集群部署服务时需确保集群状态正常；配置此参数后，则使用集群的网络配置，vpc_id参数不生效。                                                                      |
| inf_config_list    | Array of <b>InfConfig</b> objects | 运行推理任务需要的配置列表，可选填，默认为空。                                                                                                                      |
| inf_output         | String                            | 主动学习中推理的输出路径。                                                                                                                                |

| 参数                      | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| infer_result_output_dir | String                                    | 样本预测结果输出OBS目录,可以不输入，默认使用output_dir目录下的{service_id}-infer-result子目录。                                                                               |
| key_sample_output       | String                                    | 主动学习中难例的输出路径。                                                                                                                                     |
| log_url                 | String                                    | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。                                                                                                                           |
| manifest_path           | String                                    | manifest路径，给训练、推理作为输入。                                                                                                                            |
| model_id                | String                                    | 模型ID。                                                                                                                                             |
| model_name              | String                                    | 模型名称。                                                                                                                                             |
| model_parameter         | String                                    | 模型参数。                                                                                                                                             |
| model_version           | String                                    | 模型版本。                                                                                                                                             |
| n_clusters              | Integer                                   | 聚类数。                                                                                                                                              |
| name                    | String                                    | 任务名称。                                                                                                                                             |
| output_dir              | String                                    | 样本输出路径，格式：数据集输出路径+数据集名称+“-”+数据集ID+“/annotation/auto-deploy/”。例如：“/test/work_1608083108676/dataset123-g6IO9qSu6hoxwCAirm/annotation/auto-deploy/”。 |
| parameters              | Array of <b>TrainingParameter</b> objects | 训练作业的运行参数列表。                                                                                                                                      |
| pool_id                 | String                                    | 资源池ID。                                                                                                                                            |
| property                | String                                    | 属性名。                                                                                                                                              |
| req_uri                 | String                                    | 批量任务中调用的推理路径。                                                                                                                                     |
| result_type             | Integer                                   | 自动分组结果处理方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：保存到OBS</li><li>1：保存到样本</li></ul>                                                        |
| samples                 | Array of <b>SampleLabels</b> objects      | 需要进行自动标注的样本标注信息列表。                                                                                                                                |
| stop_time               | Integer                                   | 超时等待时间（单位是分钟），默认15分钟，此参数仅视频自动标注场景使用。                                                                                                              |
| time                    | String                                    | 主动学习中的时间戳。                                                                                                                                        |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| train_data_path   | String  | 已有训练数据集路径。                                                                                                                                |
| train_url         | String  | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空。                                                                                                                   |
| version_format    | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default：默认格式</li><li>• CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV：CSV格式</li></ul> |
| worker_server_num | Integer | 训练作业worker的个数。                                                                                                                            |

表 27-407 ExportParams

| 参数                            | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：清空难例属性（默认值）</li><li>• false：不清空难例属性</li></ul>                                |
| export_dataset_version_format | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                                                               |
| export_dataset_version_name   | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                                                               |
| export_dest                   | String  | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DIR：导出到OBS（默认值）</li><li>• NEW_DATASET：导出到新数据集</li></ul>                            |
| export_new_dataset_name       | String  | 导出新数据集的名称。                                                                                                                                |
| export_new_dataset_work_path  | String  | 导出新数据集的工作目录。                                                                                                                              |
| ratio_sample_usage            | Boolean | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：主动随机分配训练集-验证集</li><li>• false：不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul> |



| 参数                 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state       | String                                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| samples            | Array of strings                                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| search_conditions  | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| train_sample_ratio | String                                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 27-408 SearchCondition

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient    | String  | 根据难度系数筛选。                                                                                    |
| frame_in_video | Integer | 视频中某帧。                                                                                       |
| hard           | String  | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 非难例样本</li><li>• 1: 难例样本</li></ul> |
| import_origin  | String  | 根据数据来源筛选。                                                                                    |
| kvp            | String  | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                |

| 参数               | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_list       | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| labeler          | String                              | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| parent_sample_id | String                              | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_dir       | String                              | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_name      | String                              | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sample_time      | String                              | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过<b>30</b>天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                              | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| slice_thickness  | String                              | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| study_date       | String                              | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| time_in_video    | String                              | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-409 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                          |
| op     | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OR：或操作</li><li>AND：与操作</li></ul> |

表 27-410 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-411 SearchProp

| 参数    | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

表 27-412 Flavor

| 参数   | 参数类型   | 描述                |
|------|--------|-------------------|
| code | String | 资源规格的属性编码，用于创建作业。 |

表 27-413 InfConfig

| 参数             | 参数类型               | 描述                                                           |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| envs           | Map<String,String> | 运行模型需要的环境变量键值对，可选填，默认为空。为确保您的数据安全，在环境变量中，请勿输入敏感信息。           |
| instance_count | Integer            | 模型部署的实例数，即计算节点的个数。                                           |
| model_id       | String             | 模型ID。                                                        |
| specification  | String             | 在线服务的资源规格。详见 <a href="#">部署服务</a>                            |
| weight         | Integer            | 权重百分比，分配到此模型的流量权重；仅当infer_type为real-time时需要配置，多个权重相加必须等于100。 |

表 27-414 TrainingParameter

| 参数    | 参数类型   | 描述   |
|-------|--------|------|
| label | String | 参数名。 |
| value | String | 参数值。 |

表 27-415 Result

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                             |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|
| annotated_sample_count | Integer | 已标注样本数量。                                       |
| confidence_scope       | String  | 置信度范围，取值范围为[0,1]。                              |
| dataset_name           | String  | 数据集名称，名称只能是中文、字母、数字、下划线或中划线组成的合法字符串，长度为1-100位。 |

| 参数                   | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_type         | String                                          | 数据集类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 图像分类</li><li>• 1: 物体检测</li><li>• 3: 图像分割</li><li>• 100: 文本分类</li><li>• 101: 命名实体</li><li>• 102: 文本三元组</li><li>• 200: 声音分类</li><li>• 201: 语音内容</li><li>• 202: 语音分割</li><li>• 400: 表格数据集</li><li>• 600: 视频标注</li><li>• 900: 自由格式</li></ul> |
| description          | String                                          | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dlf_model_job_name   | String                                          | DLF模型推理作业名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dlf_service_job_name | String                                          | DLF在线服务作业名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dlf_train_job_name   | String                                          | DLF训练作业名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| events               | Array of <a href="#">Event</a> objects          | 事件。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hard_example_path    | String                                          | 难例的存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hard_select_tasks    | Array of <a href="#">HardSelectTask</a> objects | 难例筛选作业列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| manifest_path        | String                                          | manifest文件的存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| model_id             | String                                          | 模型ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| model_name           | String                                          | 模型名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| model_version        | String                                          | 模型版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| samples              | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects   | 视频在线服务推理结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| service_id           | String                                          | 在线服务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                       | 参数类型    | 描述                                           |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------|
| service_name             | String  | 在线服务名称。                                      |
| service_resource         | String  | 用户绑定的在线服务资源ID。                               |
| total_sample_count       | Integer | 样本总数量。                                       |
| train_data_path          | String  | 训练数据的存放路径。                                   |
| train_job_id             | String  | 训练作业ID。                                      |
| train_job_name           | String  | 训练作业名称。                                      |
| unconfirmed_sample_count | Integer | 待确认样本数量。                                     |
| version_id               | String  | 数据集版本ID。                                     |
| version_name             | String  | 数据集版本名称。                                     |
| workspace_id             | String  | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 27-416 Event

| 参数            | 参数类型                                   | 描述      |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| create_time   | Long                                   | 事件创建时间。 |
| description   | String                                 | 描述。     |
| elapsed_time  | Long                                   | 时间执行时间。 |
| error_code    | String                                 | 错误码。    |
| error_message | String                                 | 错误信息。   |
| events        | Array of <a href="#">Event</a> objects | 子事件列表。  |
| level         | Integer                                | 事件级别。   |
| name          | String                                 | 事件名称。   |
| ordinal       | Integer                                | 排序序号。   |
| parent_name   | String                                 | 上层事件名称。 |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• waiting：等待中</li><li>• running：运行中</li><li>• failed：已失败</li><li>• success：成功</li></ul> |

表 27-417 HardSelectTask

| 参数                  | 参数类型   | 描述        |
|---------------------|--------|-----------|
| create_at           | Long   | 创建时间。     |
| dataset_id          | String | 数据集ID。    |
| dataset_name        | String | 数据集名称。    |
| hard_select_task_id | String | 难例筛选任务ID。 |
| task_status         | String | 任务状态。     |
| time                | Long   | 执行时间。     |
| update_at           | Long   | 更新时间。     |

表 27-418 SampleLabels

| 参数          | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels      | Array of <a href="#">SampleLabel</a> objects | 样本标签列表，为空表示删除样本的所有标签。                                                                                                                           |
| metadata    | <a href="#">SampleMetadata</a> object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                                                                |
| sample_id   | String                                       | 样本ID。                                                                                                                                           |
| sample_type | Integer                                      | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像</li><li>• 1：文本</li><li>• 2：语音</li><li>• 4：表格</li><li>• 6：视频</li><li>• 9：自由格式</li></ul> |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_usage | String | 样本用处。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● TRAIN：训练</li><li>● EVAL：验证</li><li>● TEST：测试</li><li>● INFERENCE：推理</li></ul> |
| source       | String | 样本数据源地址，通过调用样本列表接口获取。                                                                                                             |
| worker_id    | String | 团队标注的成员ID。                                                                                                                        |

表 27-419 SampleLabel

| 参数           | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String                                      | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● human：人工标注</li><li>● auto：自动标注</li></ul>                                                                                                                                                        |
| id           | String                                      | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| name         | String                                      | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| property     | <a href="#">SampleLabel Property</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| score        | Float                                       | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                                            |
| type         | Integer                                     | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：图像分类</li><li>● 1：物体检测</li><li>● 3: 图像分割</li><li>● 100：文本分类</li><li>● 101：命名实体</li><li>● 102：文本三元组关系标签</li><li>● 103：文本三元组实体标签</li><li>● 200：语音分类</li><li>● 201：语音内容</li><li>● 202：语音分割</li><li>● 600：视频标注</li></ul> |



表 27-420 SampleLabelProperty

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:end_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| @modelarts:end_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @modelarts:feature   | Object  | 物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均>=0)。每种形状的格式如下： <ul style="list-style-type: none"><li>bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点（即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标）。</li><li>polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from      | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| @modelarts:hard      | String  | 内置属性：标签级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>0/false：非难例</li><li>1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                          | 参数类型   | 描述                      |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| @modelarts:hard_coefficient | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。 |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22：基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23：基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24：基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25：基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26：基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27：基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28：基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29：基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30：数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:target_id   | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-421 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0：未识别出任何目标物体。</li><li>1：置信度偏低。</li><li>2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性: 图像尺寸 ( 图像的宽度、高度、深度 ), 类型为List[/topic/body/section/table/tgroup/tbody/row/entry/p/br {""}] (br)。列表中的第一个数字为宽度(像素), 第二个数字为高度(像素), 第三个数字为深度(深度可以没有, 默认为3), 如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明: 只有当样本的标签列表包含物体检测标签时, 此字段必选。                                                                                                                                                                       |

请求示例

分页查询智能标注或自动分组任务列表

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/tasks?offset=0&limit=10
```

响应示例

状态码: 200

OK

```
{
 "tasks": [{
 "dataset_id": "OBegCXHxTJ2JHRAZWro",
 "task_id": "14cyxyu6UXaNT3lrPFI",
 "type": 1,
 "create_time": "2020-11-03 15:22:39",
 "status": 3,
 "code": "ModelArts.4996",
 "message": "prelabel task execute successfully.",
 "elapsed_time": 531,
 "result": {
 "service_id": "ee2ade80-0967-4ef3-b6da-e8c873017b9a",
```

```
"service_name": "prelabel_infer_1604388201993_xubo_cls_snt9_2_993",
"hard_select_tasks": [{
 "hard_select_task_id": "86711ab3-8ceb-4b0e-bd52-8545b184a2a7",
 "dataset_id": "OBegCXHxTJ2JHRAZWr0",
 "dataset_name": "xubo_cls_snt9_2",
 "task_status": "import_dataset_completed",
 "time": 262,
 "create_at": 0,
 "update_at": 0
}]
},
"progress": 100.0,
"total_sample_count": 246,
"annotated_sample_count": 38,
"unconfirmed_sample_count": 208,
"model_id": "c717a39f-c64f-45df-a9d3-be9ed79cdcb4",
"model_name": "auto-deploy-50041602581620628",
"model_version": "0.0.1",
"config": {
 "ambiguity": false,
 "name": "5fXxR01TyUoiobqNEd9",
 "worker_server_num": 0,
 "inf_config_list": [{
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "weight": 0,
 "instance_count": 1
 }],
 "collect_sample": false,
 "confidence_scope": "0.0-0.5",
 "algorithm_type": "supervisory",
 "image_brightness": false,
 "image_colorfulness": false
}
}, {
 "dataset_id": "OBegCXHxTJ2JHRAZWr0",
 "task_id": "5QPy73VwnwHi5NqvbcP",
 "type": 0,
 "create_time": "2020-10-31 16:11:37",
 "status": 3,
 "code": "ModelArts.4996",
 "message": "task executed successfully.",
 "elapsed_time": 397,
 "result": {
 "train_job_name": "BNFURaEyftGNMITaBiv",
 "train_job_id": "74679",
 "version_id": "89745"
 },
 "progress": 100.0,
 "total_sample_count": 246,
 "annotated_sample_count": 38,
 "unconfirmed_sample_count": 198,
 "model_name": "Supervisory",
 "model_version": "0.0.1",
 "config": {
 "ambiguity": false,
 "worker_server_num": 0,
 "collect_sample": false,
 "algorithm_type": "fast",
 "image_brightness": false,
 "image_colorfulness": false
 }
}],
"total_count": 2,
"exist_running_deploy_task": false
}
```



状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.65 启动智能任务

功能介绍

启动智能任务，支持启动“智能标注”和“自动分组”两大类智能任务。可通过指定请求体中的“task\_type”参数来启动某类任务。数据路径或工作路径位于KMS加密桶的数据集，不支持启动主动学习和自动分组任务，支持预标注任务。

- “智能标注”是指基于当前标注阶段的标签及图片学习训练，选中系统中已有的模型进行智能标注，快速完成剩余图片的标注操作。“智能标注”又包含“主动学习”和“预标注”两类。
  - “主动学习”表示系统将自动使用半监督学习、难例筛选等多种手段进行智能标注，降低人工标注量，帮助用户找到难例。
  - “预标注”表示选择用户模型管理里面的模型进行智能标注。
- “自动分组”是指先使用聚类算法对未标注图片进行聚类，再根据聚类结果进行处理，可以分组打标或者清洗图片。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/tasks

表 27-422 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

## 请求参数

表 27-423 请求 Body 参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                    |
|--------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| collect_key_sample | 否    | Boolean                | 是否收集关键样本。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 收集关键样本</li><li>• false: 不收集关键样本（默认值）</li></ul>                          |
| config             | 否    | SmartTaskConfig object | 任务配置。                                                                                                                                 |
| model_id           | 否    | String                 | 模型ID。                                                                                                                                 |
| task_type          | 否    | String                 | 任务类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• auto-label: 主动学习</li><li>• pre-label: 预标注</li><li>• auto-grouping: 自动分组</li></ul> |

表 27-424 SmartTaskConfig

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                          |
|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| algorithm_type    | 否    | String  | 自动标注的算法类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• fast: 快速型，仅使用已标注样本进行训练</li><li>• accurate: 准确型，除已标注样本外，会额外使用未标注的样本做半监督训练</li></ul> |
| ambiguity         | 否    | Boolean | 是否通过图片模糊度来聚类。                                                                                                                               |
| annotation_output | 否    | String  | 主动学习标注结果输出路径。                                                                                                                               |
| collect_rule      | 否    | String  | 样本收集规则，默认为全量收集规则“all”。当前仅支持全量收集规则“all”。                                                                                                     |
| collect_sample    | 否    | Boolean | 是否启用样本收集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 启用样本收集（默认值）</li><li>• false: 不启用样本收集</li></ul>                                |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                          |
|-------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| confidence_scope        | 否    | String                                     | 关键样本置信度范围，用中划线隔开最小值和最大值。比如：“0.10-0.90”。                                                                                                     |
| description             | 否    | String                                     | 任务描述。                                                                                                                                       |
| engine_name             | 否    | String                                     | 引擎名称。                                                                                                                                       |
| export_format           | 否    | Integer                                    | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>2：平铺结构。如：1.jpg,1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params           | 否    | <a href="#">ExportParams</a> object        | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                 |
| flavor                  | 否    | <a href="#">Flavor</a> object              | 训练资源规格。                                                                                                                                     |
| image_brightness        | 否    | Boolean                                    | 是否通过图片亮度来聚类。                                                                                                                                |
| image_colorfulness      | 否    | Boolean                                    | 是否通过图片色彩来聚类。                                                                                                                                |
| inf_cluster_id          | 否    | String                                     | 专属集群ID，默认为空，不使用专属集群；使用专属集群部署服务时需确保集群状态正常；配置此参数后，则使用集群的网络配置，vpc_id参数不生效。                                                                     |
| inf_config_list         | 否    | Array of <a href="#">InfConfig</a> objects | 运行推理任务需要的配置列表，可选填，默认为空。                                                                                                                     |
| inf_output              | 否    | String                                     | 主动学习中推理的输出路径。                                                                                                                               |
| infer_result_output_dir | 否    | String                                     | 样本预测结果输出OBS目录,可以不输入，默认使用output_dir目录下的{service_id}-infer-result子目录。                                                                         |
| key_sample_output       | 否    | String                                     | 主动学习中难例的输出路径。                                                                                                                               |
| log_url                 | 否    | String                                     | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。                                                                                                                     |
| manifest_path           | 否    | String                                     | manifest路径，给训练、推理作为输入。                                                                                                                      |
| model_id                | 否    | String                                     | 模型ID。                                                                                                                                       |
| model_name              | 否    | String                                     | 模型名称。                                                                                                                                       |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                 |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_parameter | 否    | String                                             | 模型参数。                                                                                                                                              |
| model_version   | 否    | String                                             | 模型版本。                                                                                                                                              |
| n_clusters      | 否    | Integer                                            | 聚类数。                                                                                                                                               |
| name            | 否    | String                                             | 任务名称。                                                                                                                                              |
| output_dir      | 否    | String                                             | 样本输出路径，格式：数据集输出路径+数据集名称+“-”+数据集ID+“/annotation/auto-deploy/”。例如：“/test/work_1608083108676/dataset123-g6lO9qSu6hoxwCAirfm/annotation/auto-deploy/”。 |
| parameters      | 否    | Array of <a href="#">TrainingParameter</a> objects | 训练作业的运行参数列表。                                                                                                                                       |
| pool_id         | 否    | String                                             | 资源池ID。                                                                                                                                             |
| property        | 否    | String                                             | 属性名。                                                                                                                                               |
| req_uri         | 否    | String                                             | 批量任务中调用的推理路径。                                                                                                                                      |
| result_type     | 否    | Integer                                            | 自动分组结果处理方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：保存到OBS</li><li>1：保存到样本</li></ul>                                                         |
| samples         | 否    | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects      | 需要进行自动标注的样本标注信息列表。                                                                                                                                 |
| stop_time       | 否    | Integer                                            | 超时等待时间（单位是分钟），默认15分钟，此参数仅视频自动标注场景使用。                                                                                                               |
| time            | 否    | String                                             | 主动学习中的时间戳。                                                                                                                                         |
| train_data_path | 否    | String                                             | 已有训练数据集路径。                                                                                                                                         |
| train_url       | 否    | String                                             | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空。                                                                                                                            |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version_format    | 否    | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• Default：默认格式</li><li>• CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>• CSV：CSV格式</li></ul> |
| worker_server_num | 否    | Integer | 训练作业worker的个数。                                                                                                                            |

表 27-425 ExportParams

| 参数                            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | 否    | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：清空难例属性（默认值）</li><li>• false：不清空难例属性</li></ul>                                |
| export_dataset_version_format | 否    | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                                                               |
| export_dataset_version_name   | 否    | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                                                               |
| export_dest                   | 否    | String  | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• DIR：导出到OBS（默认值）</li><li>• NEW_DATASET：导出到新数据集</li></ul>                            |
| export_new_dataset_name       | 否    | String  | 导出新数据集的名称。                                                                                                                                |
| export_new_dataset_work_path  | 否    | String  | 导出新数据集的工作目录。                                                                                                                              |
| ratio_sample_usage            | 否    | Boolean | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：主动随机分配训练集-验证集</li><li>• false：不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state       | 否    | String                                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| samples            | 否    | Array of strings                                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| search_conditions  | 否    | Array of <a href="#">SearchCondition</a> objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| train_sample_ratio | 否    | String                                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 27-426 SearchCondition

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient    | 否    | String  | 根据难度系数筛选。                                                                                    |
| frame_in_video | 否    | Integer | 视频中某帧。                                                                                       |
| hard           | 否    | String  | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 非难例样本</li><li>• 1: 难例样本</li></ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| import_origin    | 否    | String                                 | 根据数据来源筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kvp              | 否    | String                                 | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| label_list       | 否    | <a href="#">SearchLabels</a><br>object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| labeler          | 否    | String                                 | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| metadata         | 否    | <a href="#">SearchProp</a><br>object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| parent_sample_id | 否    | String                                 | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_dir       | 否    | String                                 | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sample_name      | 否    | String                                 | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sample_time      | 否    | String                                 | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>• day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>• yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过<b>30</b>天。例如：<br/>“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | 否    | String                                 | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| slice_thickness  | 否    | String                                 | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| study_date       | 否    | String                                 | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| time_in_video    | 否    | String                                 | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 27-427 SearchLabels

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                     |
|--------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | 否    | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                              |
| op     | 否    | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul> |

表 27-428 SearchLabel

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | 否    | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | 否    | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | 否    | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | 否    | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |



表 27-429 SearchProp

| 参数    | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | 否    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | 否    | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

表 27-430 Flavor

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                |
|------|------|--------|-------------------|
| code | 否    | String | 资源规格的属性编码，用于创建作业。 |

表 27-431 InfConfig

| 参数             | 是否必选 | 参数类型               | 描述                                                           |
|----------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| envs           | 否    | Map<String,String> | 运行模型需要的环境变量键值对，可选填，默认为空。为确保您的数据安全，在环境变量中，请勿输入敏感信息。           |
| instance_count | 否    | Integer            | 模型部署的实例数，即计算节点的个数。                                           |
| model_id       | 否    | String             | 模型ID。                                                        |
| specification  | 否    | String             | 在线服务的资源规格。详见 <a href="#">部署服务</a>                            |
| weight         | 否    | Integer            | 权重百分比，分配到此模型的流量权重；仅当infer_type为real-time时需要配置，多个权重相加必须等于100。 |

表 27-432 TrainingParameter

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|-------|------|--------|------|
| label | 否    | String | 参数名。 |
| value | 否    | String | 参数值。 |

表 27-433 SampleLabels

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                  |
|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels       | 否    | Array of <a href="#">SampleLabel</a> objects | 样本标签列表，为空表示删除样本的所有标签。                                                                                                               |
| metadata     | 否    | <a href="#">SampleMetadata</a> object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                                                    |
| sample_id    | 否    | String                                       | 样本ID。                                                                                                                               |
| sample_type  | 否    | Integer                                      | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像</li><li>1：文本</li><li>2：语音</li><li>4：表格</li><li>6：视频</li><li>9：自由格式</li></ul> |
| sample_usage | 否    | String                                       | 样本用处。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>TRAIN：训练</li><li>EVAL：验证</li><li>TEST：测试</li><li>INFERENCE：推理</li></ul>           |
| source       | 否    | String                                       | 样本数据源地址，通过调用样本列表接口获取。                                                                                                               |
| worker_id    | 否    | String                                       | 团队标注的成员ID。                                                                                                                          |

表 27-434 SampleLabel

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                             |
|--------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | 否    | String                                     | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>human：人工标注</li><li>auto：自动标注</li></ul> |
| id           | 否    | String                                     | 标签ID。                                                                                                          |
| name         | 否    | String                                     | 标签名。                                                                                                           |
| property     | 否    | <a href="#">SampleLabelProperty</a> object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                        |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| score | 否    | Float   | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                      |
| type  | 否    | Integer | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：图像分类</li><li>1：物体检测</li><li>3: 图像分割</li><li>100：文本分类</li><li>101：命名实体</li><li>102：文本三元组关系标签</li><li>103：文本三元组实体标签</li><li>200：语音分类</li><li>201：语音内容</li><li>202：语音分割</li><li>600：视频标注</li></ul> |

表 27-435 SampleLabelProperty

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | 否    | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:end_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul> |
| @modelarts:end_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:feature          | 否    | Object | <p>物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均&gt;=0)。每种形状的格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点(即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标)。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from             | 否    | String | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @modelarts:hard             | 否    | String | <p>内置属性：标签级别是否难例。可选值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:shape       | 否    | String  | 物体检测标签专用内置属性：物体形状，默认为空。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox：矩形。</li><li>• polygon：多边形。</li><li>• circle：圆形。</li><li>• line：直线。</li><li>• dashed：虚线。</li><li>• point：点。</li><li>• polyline：折线。</li></ul> |
| @modelarts:source      | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_index | 否    | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                           |
| @modelarts:start_time  | 否    | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的起始时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                   |
| @modelarts:target_id   | 否    | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                            |

表 27-436 SampleMetadata

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | 否    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | 否    | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | 否    | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | 否    | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li></ul> |



| 参数              | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 16: 图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17: 图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18: 图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19: 基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20: 基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | 否    | Array of objects | 内置属性：图像尺寸（图像的宽度、高度、深度），类型为List。列表中的第一个数字为宽度(像素)，第二个数字为高度(像素)，第三个数字为深度(深度可以没有，默认为3)，如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明：只有当样本的标签列表包含物体检测标签时，此字段必选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

响应参数

状态码： 200

表 27-437 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述    |
|---------|--------|-------|
| task_id | String | 任务ID。 |

请求示例

- 启动智能标注（主动学习）任务。任务类型选择“auto-label”。

```
{
 "task_type": "auto-label",
 "collect_key_sample": true,
 "config": {
 "algorithm_type": "fast"
 }
}
```

- 启动智能标注（预标注）任务。任务类型选择“pre-label”。

```
{
 "task_type": "pre-label",
 "model_id": "c4989033-7584-44ee-a180-1c476b810e46",
 "collect_key_sample": true,
 "config": {
 "inf_config_list": [{
 "specification": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "instance_count": 1
 }]
 }
}
```

- 启动自动分组任务。任务类型选择“auto-grouping”。

```
{
 "task_type": "auto-grouping",
 "config": {
 "n_clusters": "2",
 "ambiguity": false,
 "image_brightness": false,
 "image_colorfulness": false,
 "property": "size",
 "result_type": 1
 }
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id": "r0jT2zwxBDKf8KEsSuZ"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.66 获取智能任务的信息

功能介绍

获取智能任务的详细信息，支持查询“智能标注”和“自动分组”两大类智能任务。可通过指定路径参数“task\_id”来查询某个具体任务的详情。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/tasks/{task\_id}

表 27-438 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务ID。                                      |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-439 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code         | String                 | 任务运行状态码。                                                                                                                                                           |
| config       | SmartTaskConfig object | 任务配置。                                                                                                                                                              |
| create_time  | String                 | 任务创建时间。                                                                                                                                                            |
| elapsed_time | Long                   | 执行时间。                                                                                                                                                              |
| error_code   | String                 | 错误码。                                                                                                                                                               |
| error_detail | String                 | 错误详情。                                                                                                                                                              |
| error_msg    | String                 | 错误信息。                                                                                                                                                              |
| message      | String                 | 任务的运行信息。                                                                                                                                                           |
| progress     | Float                  | 任务当前进度百分比。                                                                                                                                                         |
| resource_id  | String                 | 资源ID。                                                                                                                                                              |
| result       | Result object          | 任务结果。                                                                                                                                                              |
| status       | Integer                | 任务状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• -1：排队中</li><li>• 0：初始化</li><li>• 1：运行中</li><li>• 2：失败</li><li>• 3：成功</li><li>• 4：停止中</li><li>• 5：已停止</li></ul> |
| task_id      | String                 | 任务ID。                                                                                                                                                              |
| task_name    | String                 | 任务名称。                                                                                                                                                              |
| export_type  | Integer                | 导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：导出到OBS</li><li>• 1：导出到样本属性</li></ul>                                                                         |

表 27-440 SmartTaskConfig

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                        |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| algorithm_type | String | 自动标注的算法类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• fast：快速型，仅使用已标注样本进行训练</li><li>• accurate：准确型，除已标注样本外，会额外使用未标注的样本做半监督训练</li></ul> |

| 参数                      | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ambiguity               | Boolean                           | 是否通过图片模糊度来聚类。                                                                                                                                    |
| annotation_output       | String                            | 主动学习标注结果输出路径。                                                                                                                                    |
| collect_rule            | String                            | 样本收集规则，默认为全量收集规则“all”。当前仅支持全量收集规则“all”。                                                                                                          |
| collect_sample          | Boolean                           | 是否启用样本收集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启用样本收集（默认值）</li><li>• false：不启用样本收集</li></ul>                                       |
| confidence_scope        | String                            | 关键样本置信度范围，用中划线隔开最小值和最大值。比如：“0.10-0.90”。                                                                                                          |
| description             | String                            | 任务描述。                                                                                                                                            |
| engine_name             | String                            | 引擎名称。                                                                                                                                            |
| export_format           | Integer                           | 导出的目录格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1：树状结构。如：rabbits/1.jpg,bees/2.jpg。</li><li>• 2：平铺结构。如：1.jpg, 1.txt;2.jpg,2.txt。</li></ul> |
| export_params           | <b>ExportParams</b> object        | 导出数据集任务的参数。                                                                                                                                      |
| flavor                  | <b>Flavor</b> object              | 训练资源规格。                                                                                                                                          |
| image_brightness        | Boolean                           | 是否通过图片亮度来聚类。                                                                                                                                     |
| image_colorfulness      | Boolean                           | 是否通过图片色彩来聚类。                                                                                                                                     |
| inf_cluster_id          | String                            | 专属集群ID，默认为空，不使用专属集群；使用专属集群部署服务时需确保集群状态正常；配置此参数后，则使用集群的网络配置，vpc_id参数不生效。                                                                          |
| inf_config_list         | Array of <b>InfConfig</b> objects | 运行推理任务需要的配置列表，可选填，默认为空。                                                                                                                          |
| inf_output              | String                            | 主动学习中推理的输出路径。                                                                                                                                    |
| infer_result_output_dir | String                            | 样本预测结果输出OBS目录,可以不输入，默认使用output_dir目录下的{service_id}-infer-result子目录。                                                                              |
| key_sample_output       | String                            | 主动学习中难例的输出路径。                                                                                                                                    |
| log_url                 | String                            | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。                                                                                                                          |

| 参数              | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| manifest_path   | String                                             | manifest路径，给训练、推理作为输入。                                                                                                                             |
| model_id        | String                                             | 模型ID。                                                                                                                                              |
| model_name      | String                                             | 模型名称。                                                                                                                                              |
| model_parameter | String                                             | 模型参数。                                                                                                                                              |
| model_version   | String                                             | 模型版本。                                                                                                                                              |
| n_clusters      | Integer                                            | 聚类数。                                                                                                                                               |
| name            | String                                             | 任务名称。                                                                                                                                              |
| output_dir      | String                                             | 样本输出路径，格式：数据集输出路径+数据集名称+“-”+数据集ID+“/annotation/auto-deploy/”。例如：“/test/work_1608083108676/dataset123-g6IO9qSu6hoxwCAirfm/annotation/auto-deploy/”。 |
| parameters      | Array of <a href="#">TrainingParameter</a> objects | 训练作业的运行参数列表。                                                                                                                                       |
| pool_id         | String                                             | 资源池ID。                                                                                                                                             |
| property        | String                                             | 属性名。                                                                                                                                               |
| req_uri         | String                                             | 批量任务中调用的推理路径。                                                                                                                                      |
| result_type     | Integer                                            | 自动分组结果处理方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：保存到OBS</li><li>1：保存到样本</li></ul>                                                         |
| samples         | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects      | 需要进行自动标注的样本标注信息列表。                                                                                                                                 |
| stop_time       | Integer                                            | 超时等待时间（单位是分钟），默认15分钟，此参数仅视频自动标注场景使用。                                                                                                               |
| time            | String                                             | 主动学习中的时间戳。                                                                                                                                         |
| train_data_path | String                                             | 已有训练数据集路径。                                                                                                                                         |
| train_url       | String                                             | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空。                                                                                                                            |

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                  |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| version_format    | String  | 数据集版本格式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Default：默认格式</li><li>CarbonData：Carbon格式（仅表格数据集支持）</li><li>CSV：CSV格式</li></ul> |
| worker_server_num | Integer | 训练作业worker的个数。                                                                                                                      |

表 27-441 ExportParams

| 参数                            | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clear_hard_property           | Boolean | 是否清空难例属性。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：清空难例属性（默认值）</li><li>false：不清空难例属性</li></ul>                                |
| export_dataset_version_format | String  | 导出数据集版本的格式。                                                                                                                           |
| export_dataset_version_name   | String  | 导出数据集版本的名称。                                                                                                                           |
| export_dest                   | String  | 数据集导出类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>DIR：导出到OBS（默认值）</li><li>NEW_DATASET：导出到新数据集</li></ul>                            |
| export_new_dataset_name       | String  | 导出新数据集的名称。                                                                                                                            |
| export_new_dataset_work_path  | String  | 导出新数据集的工作目录。                                                                                                                          |
| ratio_sample_usage            | Boolean | 指定切分比例后，是否按指定比例随机分配训练-验证集。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：主动随机分配训练集-验证集</li><li>false：不主动随机分配训练集-验证集（默认值）</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_state       | String                           | 样本状态。可选样本状态如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• __ALL__: 已标注</li><li>• __NONE__: 未标注</li><li>• __UNCHECK__: 待验收</li><li>• __ACCEPTED__: 验收通过</li><li>• __REJECTED__: 已驳回</li><li>• __UNREVIEWED__: 待审核</li><li>• __REVIEWED__: 已审核</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED__: 已采样</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_UNCHECK__: 采样待验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_CHECKED__: 采样已验收</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_ACCEPTED__: 采样已通过</li><li>• __WORKFORCE_SAMPLED_REJECTED__: 采样已驳回</li><li>• __AUTO_ANNOTATION__: 待确认</li></ul> |
| samples            | Array of strings                 | 导出的样本ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| search_conditions  | Array of SearchCondition objects | 导出的筛选条件，多个条件之间是或(OR)关系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| train_sample_ratio | String                           | 指定发布版本时训练集-验证集的切分比例，默认为1.00，即全部分为训练集。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 27-442 SearchCondition

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                           |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| coefficient    | String  | 根据难度系数筛选。                                                                                    |
| frame_in_video | Integer | 视频中某帧。                                                                                       |
| hard           | String  | 样本级别是否难例。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 非难例样本</li><li>• 1: 难例样本</li></ul> |
| import_origin  | String  | 根据数据来源筛选。                                                                                    |
| kvp            | String  | CT剂量，通过剂量来筛选。                                                                                |



| 参数               | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| label_list       | <a href="#">SearchLabels</a> object | 标签搜索条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| labeler          | String                              | 标注人。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| metadata         | <a href="#">SearchProp</a> object   | 通过样本属性搜索。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| parent_sample_id | String                              | 父样本ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sample_dir       | String                              | 根据样本所在目录搜索（目录需要以/结尾），只搜索指定目录下的样本，不支持目录递归搜索。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sample_name      | String                              | 根据样本名称搜索（含后缀名）。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sample_time      | String                              | 样本加入到数据集时，会根据样本在OBS上的最后修改时间(精确到天)建立索引，此处可以根据此时间进行搜索。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>month：搜索往前30天至今天内添加的样本</li><li>day：搜索昨天(往前1天)至今天内添加的样本</li><li>yyyyMMdd-yyyyMMdd：搜索指定时间段内添加的样本，格式为“起始日期-结束日期”，查询天数不能超过<b>30</b>天。例如：“20190901-2019091501”表示搜索2019年9月1日至2019年9月15日期间的样本。</li></ul> |
| score            | String                              | 根据置信度筛选。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| slice_thickness  | String                              | DICOM层厚，通过层厚筛选样本。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| study_date       | String                              | DICOM扫描时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| time_in_video    | String                              | 视频中某个时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-443 SearchLabels

| 参数     | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels | Array of <a href="#">SearchLabel</a> objects | 标签搜索条件列表。                                                                                                          |
| op     | String                                       | 如要搜索多个标签，则op需要有值；如果只搜索一个标签，则无需指定op的值。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OR：或操作</li><li>AND：与操作</li></ul> |

表 27-444 SearchLabel

| 参数       | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name     | String                    | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| op       | String                    | 多个属性之间的操作类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OR：或操作</li><li>• AND：与操作</li></ul>                                                                                                                                                                            |
| property | Map<String,Array<String>> | 标签属性，是Object格式，存放任意的键值对；key是属性名称，value是取值列表，如value为null表示不根据值搜索，否则搜索的值满足列表中任意一个即可。                                                                                                                                                                                       |
| type     | Integer                   | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像分类</li><li>• 1：物体检测</li><li>• 3：图像分割</li><li>• 100：文本分类</li><li>• 101：命名实体</li><li>• 102：文本三元组关系标签</li><li>• 103：文本三元组实体标签</li><li>• 200：语音分类</li><li>• 201：语音内容</li><li>• 202：语音分割</li><li>• 600：视频标注</li></ul> |

表 27-445 SearchProp

| 参数    | 参数类型                      | 描述                                                                                           |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| op    | String                    | 多个属性值之间的关系。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• AND：与关系</li><li>• OR：或关系</li></ul> |
| props | Map<String,Array<String>> | 属性的搜索条件，可以有多个属性条件。                                                                           |

表 27-446 Flavor

| 参数   | 参数类型   | 描述                |
|------|--------|-------------------|
| code | String | 资源规格的属性编码，用于创建作业。 |

表 27-447 InfConfig

| 参数             | 参数类型               | 描述                                                           |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| envs           | Map<String,String> | 运行模型需要的环境变量键值对，可选填，默认为空。为确保您的数据安全，在环境变量中，请勿输入敏感信息。           |
| instance_count | Integer            | 模型部署的实例数，即计算节点的个数。                                           |
| model_id       | String             | 模型ID。                                                        |
| specification  | String             | 在线服务的资源规格。详见 <a href="#">部署服务</a>                            |
| weight         | Integer            | 权重百分比，分配到此模型的流量权重；仅当infer_type为real-time时需要配置，多个权重相加必须等于100。 |

表 27-448 TrainingParameter

| 参数    | 参数类型   | 描述   |
|-------|--------|------|
| label | String | 参数名。 |
| value | String | 参数值。 |

表 27-449 Result

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                             |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|
| annotated_sample_count | Integer | 已标注样本数量。                                       |
| confidence_scope       | String  | 置信度范围，取值范围为[0,1]。                              |
| dataset_name           | String  | 数据集名称，名称只能是中文、字母、数字、下划线或中划线组成的合法字符串，长度为1-100位。 |

| 参数                   | 参数类型                                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_type         | String                                          | 数据集类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0: 图像分类</li><li>• 1: 物体检测</li><li>• 3: 图像分割</li><li>• 100: 文本分类</li><li>• 101: 命名实体</li><li>• 102: 文本三元组</li><li>• 200: 声音分类</li><li>• 201: 语音内容</li><li>• 202: 语音分割</li><li>• 400: 表格数据集</li><li>• 600: 视频标注</li><li>• 900: 自由格式</li></ul> |
| description          | String                                          | 描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dlf_model_job_name   | String                                          | DLF模型推理作业名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dlf_service_job_name | String                                          | DLF在线服务作业名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dlf_train_job_name   | String                                          | DLF训练作业名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| events               | Array of <a href="#">Event</a> objects          | 事件。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hard_example_path    | String                                          | 难例的存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hard_select_tasks    | Array of <a href="#">HardSelectTask</a> objects | 难例筛选作业列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| manifest_path        | String                                          | manifest文件的存放路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| model_id             | String                                          | 模型ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| model_name           | String                                          | 模型名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| model_version        | String                                          | 模型版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| samples              | Array of <a href="#">SampleLabels</a> objects   | 视频在线服务推理结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| service_id           | String                                          | 在线服务ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                       | 参数类型    | 描述                                           |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------|
| service_name             | String  | 在线服务名称。                                      |
| service_resource         | String  | 用户绑定的在线服务资源ID。                               |
| total_sample_count       | Integer | 样本总数量。                                       |
| train_data_path          | String  | 训练数据的存放路径。                                   |
| train_job_id             | String  | 训练作业ID。                                      |
| train_job_name           | String  | 训练作业名称。                                      |
| unconfirmed_sample_count | Integer | 待确认样本数量。                                     |
| version_id               | String  | 数据集版本ID。                                     |
| version_name             | String  | 数据集版本名称。                                     |
| workspace_id             | String  | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 27-450 Event

| 参数            | 参数类型                                   | 描述      |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| create_time   | Long                                   | 事件创建时间。 |
| description   | String                                 | 描述。     |
| elapsed_time  | Long                                   | 时间执行时间。 |
| error_code    | String                                 | 错误码。    |
| error_message | String                                 | 错误信息。   |
| events        | Array of <a href="#">Event</a> objects | 子事件列表。  |
| level         | Integer                                | 事件级别。   |
| name          | String                                 | 事件名称。   |
| ordinal       | Integer                                | 排序序号。   |
| parent_name   | String                                 | 上层事件名称。 |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | 状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• waiting：等待中</li><li>• running：运行中</li><li>• failed：已失败</li><li>• success：成功</li></ul> |

表 27-451 HardSelectTask

| 参数                  | 参数类型   | 描述        |
|---------------------|--------|-----------|
| create_at           | Long   | 创建时间。     |
| dataset_id          | String | 数据集ID。    |
| dataset_name        | String | 数据集名称。    |
| hard_select_task_id | String | 难例筛选任务ID。 |
| task_status         | String | 任务状态。     |
| time                | Long   | 执行时间。     |
| update_at           | Long   | 更新时间。     |

表 27-452 SampleLabels

| 参数          | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| labels      | Array of <a href="#">SampleLabel</a> objects | 样本标签列表，为空表示删除样本的所有标签。                                                                                                                           |
| metadata    | <a href="#">SampleMetadata</a> object        | 样本metadata属性键值对。                                                                                                                                |
| sample_id   | String                                       | 样本ID。                                                                                                                                           |
| sample_type | Integer                                      | 样本类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：图像</li><li>• 1：文本</li><li>• 2：语音</li><li>• 4：表格</li><li>• 6：视频</li><li>• 9：自由格式</li></ul> |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sample_usage | String | 样本用处。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● TRAIN：训练</li><li>● EVAL：验证</li><li>● TEST：测试</li><li>● INFERENCE：推理</li></ul> |
| source       | String | 样本数据源地址，通过调用样本列表接口获取。                                                                                                             |
| worker_id    | String | 团队标注的成员ID。                                                                                                                        |

表 27-453 SampleLabel

| 参数           | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| annotated_by | String                      | 视频标注途径，用于区分标签是人工标注的还是自动标注的。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● human：人工标注</li><li>● auto：自动标注</li></ul>                                                                                                                                                        |
| id           | String                      | 标签ID。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| name         | String                      | 标签名。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| property     | SampleLabel Property object | 样本标签的属性键值对，如物体形状、形状特征等。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| score        | Float                       | 置信度，取值范围为[0,1]                                                                                                                                                                                                                                                            |
| type         | Integer                     | 标签类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：图像分类</li><li>● 1：物体检测</li><li>● 3: 图像分割</li><li>● 100：文本分类</li><li>● 101：命名实体</li><li>● 102：文本三元组关系标签</li><li>● 103：文本三元组实体标签</li><li>● 200：语音分类</li><li>● 201：语音内容</li><li>● 202：语音分割</li><li>● 600：视频标注</li></ul> |

表 27-454 SampleLabelProperty

| 参数                   | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:content   | String  | 语音标签（包含语音内容和语音起止点）专用内置属性：语音文本内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| @modelarts:end_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性：文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• 文本内容为“Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) is a attorney and politician.”，则其中人名“Barack Hussein Obama II”的start_index为0，end_index为23。</li><li>• 文本内容为“截止到2018年底，本公司人员规模已经超过100”，则其中时间“2018年底”的start_index为3，end_index为9。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| @modelarts:end_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性：语音的结束时间，格式“hh:mm:ss.SSS”（其中hh表示小时，mm表示分钟，ss表示秒，SSS表示毫秒）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| @modelarts:feature   | Object  | 物体检测标签专用内置属性：形状特征，类型为List。以图片的左上角为坐标原点[0, 0]，每个坐标点的表示方法为[x, y]，x表示横坐标，y表示纵坐标(x和y均≥0)。每种形状的格式如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• bndbox [[0,10],[50,95]] 两个点组成，矩形的左上角为第一个点，矩形的右下角为第二个点（即第一个点x坐标一定小于第二个点的x坐标，第一个点y坐标一定小于第二个点的y坐标）。</li><li>• polygon [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 多个点组成，按顺序连接成一个多边形。</li><li>• circle [[100,100],[50]] 一个圆心点和半径组成。</li><li>• line [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• dashed [[0,100],[50,95]] 两个点组成，第一个点起始点，第二个点为终止点。</li><li>• point [[0,100]] 一个点组成。</li><li>• polyline [[0,100],[50,95],[10,60],[500,400]] 折线，多个点组成。</li></ul> |
| @modelarts:from      | String  | 三元组关系标签专用内置属性：三元组关系标签的起始实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:hard      | String  | 内置属性：标签级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0/false：非难例</li><li>• 1/true：难例</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| 参数                          | 参数类型   | 描述                      |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| @modelarts:hard_coefficient | String | 内置属性：标签级别难度系数。范围为[0,1]。 |

| 参数                      | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | String | <p>内置属性：标签级别难例原因。通过中划线间隔单个难例原因ID，例如：“3-20-21-19”。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：未识别出任何目标物体。</li><li>• 1：置信度偏低。</li><li>• 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>• 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>• 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>• 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>• 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 21: 基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:shape       | String  | 物体检测标签专用内置属性: 物体形状, 默认为空。可选值如下: <ul style="list-style-type: none"><li>• bbox: 矩形。</li><li>• polygon: 多边形。</li><li>• circle: 圆形。</li><li>• line: 直线。</li><li>• dashed: 虚线。</li><li>• point: 点。</li><li>• polyline: 折线。</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:source      | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音来源(例如说话人/旁白等)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| @modelarts:start_index | Integer | 命名实体标签专用内置属性: 文本的起始位置, 值从0开始, 包括start_index所指的字符。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| @modelarts:start_time  | String  | 语音起止点标签专用内置属性: 语音的起始时间, 格式“hh:mm:ss.SSS”(其中hh表示小时, mm表示分钟, ss表示秒, SSS表示毫秒)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| @modelarts:triplet_id  | String  | 三元组关系标签专用内置属性: 三元组关系标签的指向实体ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 27-455 SampleMetadata

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:import_origin    | Integer | 内置属性：样本来源。                                                                                 |
| @modelarts:hard             | Double  | 内置属性：样本级别是否难例。可选值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：非难例</li><li>• 1：难例</li></ul> |
| @modelarts:hard_coefficient | Double  | 内置属性：样本级别难度系数。范围为[0,1]。                                                                    |

| 参数                      | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @modelarts:hard_reasons | Array of integers | <p>内置属性：样本级别难例原因ID列表。难例原因ID可选值如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：未识别出任何目标物体。</li><li>● 1：置信度偏低。</li><li>● 2：基于训练数据集的聚类结果和预测结果不一致。</li><li>● 3：预测结果和训练集同类别数据差异较大。</li><li>● 4：连续多张相似图片的预测结果不一致。</li><li>● 5：图像的分辨率与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 6：图像的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 7：图像的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 8：图像的饱和度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 9：图像的色彩丰富程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 10：图像的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 11：图像的目标框数量与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 12：图像中目标框的面积标准差与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 13：图像中目标框的高宽比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 14：图像中目标框的面积占比与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 15：图像中目标框的边缘化程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 16：图像中目标框的亮度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 17：图像中目标框的清晰度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 18：图像中目标框的堆叠程度与训练数据集的特征分布存在较大偏移。</li><li>● 19：基于gaussianblur的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 20：基于fliplr的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>● 21：基于crop的数据增强与原图预测结果不一致。</li></ul> |

| 参数              | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 22: 基于flipud的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 23: 基于scale的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 24: 基于translate的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 25: 基于shear的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 26: 基于superpixels的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 27: 基于sharpen的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 28: 基于add的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 29: 基于invert的数据增强与原图预测结果不一致。</li><li>• 30: 数据被预测为异常点。</li></ul> |
| @modelarts:size | Array of objects | 内置属性: 图像尺寸 ( 图像的宽度、高度、深度 ), 类型为List[/topic/body/section/table/tgroup/tbody/row/entry/p/br {""}] (br)。列表中的第一个数字为宽度(像素), 第二个数字为高度(像素), 第三个数字为深度(深度可以没有, 默认为3), 如[100,200,3]和[100,200]均合法。说明: 只有当样本的标签列表包含物体检测标签时, 此字段必选。                                                                                                                                                                       |

## 请求示例

获取智能标注 ( 主动学习 ) 任务信息

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/tasks/{task\_id}

## 响应示例

状态码: 200

OK

```
{
 "resource_id": "XGrRZuCV1qmMxnsmd5u",
 "create_time": "2020-11-23 11:08:20",
 "progress": 10.0,
 "status": 1,
 "message": "Start to export annotations. Export task id is jMZGm2SBp4Ymr2wrhAK",
 "code": "ModelArts.4902",
 "elapsed_time": 0,
 "result": {
 "total_sample_count": 49,
 "annotated_sample_count": 30
 },
}
```

```
"export_type" : 0,
"config" : {
 "ambiguity" : false,
 "worker_server_num" : 0,
 "collect_sample" : false,
 "algorithm_type" : "fast",
 "image_brightness" : false,
 "image_colorfulness" : false
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.67 停止智能任务

功能介绍

停止智能任务，支持停止“智能标注”和“自动分组”两大类智能任务。可通过指定路径参数“task\_id”来停止某个具体任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/datasets/{dataset\_id}/tasks/{task\_id}/stop

表 27-456 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| dataset_id | 是    | String | 数据集ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 任务ID。                                      |

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

停止智能标注或自动分组任务

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/datasets/{dataset_id}/tasks/{task_id}/stop
```

响应示例

状态码： 204

No Content

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | No Content   |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.68 查询处理任务列表

功能介绍

查询处理任务列表，包括“特征分析”任务和“数据处理”两大类任务。可通过指定“task\_type”参数来单独查询某类任务的列表。

- “特征分析”是指基于图片或目标框对图片的各项特征，如模糊度、亮度进行分析，并绘制可视化曲线，帮助处理数据集。
- “数据处理”是指从大量的、杂乱无章的、难以理解的数据中抽取或者生成对某些特定的人们来说是有价值、有意义的数据。“数据处理”又分为“数据校验”、“数据清洗”、“数据选择”和“数据增强”四类。
  - “数据校验”表示对数据集进行校验，保证数据合法。
  - “数据清洗”表示对数据进行去噪、纠错或补全的过程。



- “数据选择”表示从全量数据中选择数据子集的过程。
- “数据增强”表示通过简单的数据扩增例如缩放、裁剪、变换、合成等操作直接或间接的方式增加数据量。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/processor-tasks

表 27-457 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-458 Query 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                            |
|---------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit         | 否    | Integer | 指定每一页返回的最大条目数，取值范围[1,100]，默认为10。                                                                                              |
| offset        | 否    | Integer | 分页列表的起始页，默认为0。                                                                                                                |
| order         | 否    | String  | 指定查询的排序顺序。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• asc：递增排序</li><li>• desc：递减排序（默认值）</li></ul>                          |
| query_current | 否    | Boolean | 是否只查询数据集版本最新的任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只查询数据集版本最新的任务</li><li>• false：查询数据集版本的所有任务（默认值）</li></ul> |
| return_result | 否    | Boolean | 是否返回任务结果。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：返回任务结果（默认值）</li><li>• false：不返回任务结果</li></ul>                    |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sort_by     | 否    | String  | 指定查询的排序方式。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• create_time：按创建时间排序（默认值）</li><li>• name：按任务名称排序</li><li>• duration_seconds：按运行时间排序</li></ul>                                                                                          |
| source      | 否    | String  | 指定查询的数据源所在路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果type是OBS，source为OBS路径；</li><li>• 如果type是TASK，source为任务ID；</li><li>• 如果type是DATASET，source为dataset_id；</li><li>• 如果type是CUSTOM且是资源租户调用，source为真实用户的project_id，否则不需要这个字段</li></ul> |
| source_type | 否    | String  | 指定查询的数据源类型，不传默认是查询所有的数据源。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：数据来源于OBS</li><li>• TASK：数据处理任务</li><li>• DATASET：数据集</li><li>• CUSTOM：资源租户调用</li></ul>                                                                             |
| status      | 否    | Integer | 指定查询的任务状态，不传则默认是查询所有状态的任务。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0：初始化</li><li>• 1：运行中</li><li>• 2：已完成</li><li>• 3：失败</li><li>• 4：停止</li></ul>                                                                                         |
| task_name   | 否    | String  | 模糊匹配名称。                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| task_type    | 否    | String | 任务类型，即数据处理模板ID。<br>可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>sys_data_analyse：特征分析</li><li>sys_data_cleaning：数据清洗</li><li>sys_data_augmentation：数据增强</li><li>sys_data_validation：数据校验</li><li>sys_data_selection：数据筛选</li></ul> |
| version_id   | 否    | Array  | 指定查询数据集的版本ID列表。                                                                                                                                                                                                                    |
| workspace_id | 否    | String | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                                                                                                                       |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-459 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                       | 描述              |
|-------|--------------------------------------------|-----------------|
| count | Integer                                    | 数据处理任务总数。       |
| tasks | Array of DescribeProcessorTaskResp objects | 分页查询到的数据处理任务列表。 |

表 27-460 DescribeProcessorTaskResp

| 参数          | 参数类型 | 描述         |
|-------------|------|------------|
| create_time | Long | 数据处理的创建时间。 |

| 参数               | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_source      | <a href="#">ProcessorDataSource</a> object           | 数据处理任务的输入，与inputs二选一。                                                                                                                |
| description      | String                                               | 数据处理任务描述。                                                                                                                            |
| duration_seconds | Integer                                              | 数据处理的运行时间，单位秒。                                                                                                                       |
| error_msg        | String                                               | 错误信息，status是3时，会出现该字段。                                                                                                               |
| inputs           | Array of <a href="#">ProcessorDataSource</a> objects | 数据处理任务的输入通道列表，与data_source二选一。                                                                                                       |
| is_current       | Boolean                                              | 当前任务是否是该版本的同类型任务中的最新任务。                                                                                                              |
| name             | String                                               | 数据处理任务名称。                                                                                                                            |
| result           | Object                                               | 数据处理任务输出的结果，status为2时会出现该字段，用于特征分析任务。                                                                                                |
| status           | Integer                                              | 数据处理的状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>● 0：初始化</li><li>● 1：运行中</li><li>● 2：已完成</li><li>● 3：失败</li><li>● 4：停止</li></ul> |
| task_id          | String                                               | 数据处理任务ID。                                                                                                                            |
| template         | <a href="#">TemplateParam</a> object                 | 数据处理模板，如算法ID和参数等。                                                                                                                    |
| version_count    | Integer                                              | 数据处理任务的版本数量。                                                                                                                         |
| version_id       | String                                               | 数据处理任务对应的数据集版本ID。                                                                                                                    |
| version_name     | String                                               | 数据处理任务对应的数据集版本名称。                                                                                                                    |
| work_path        | <a href="#">WorkPath</a> object                      | 数据处理任务的工作目录。                                                                                                                         |
| workspace_id     | String                                               | 数据处理任务的工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                                  |

表 27-461 ProcessorDataSource

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name         | String | 数据集的名称。                                                                                                                                                                                                                        |
| source       | String | 数据源所在路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>如果type是OBS，source为OBS路径。</li><li>如果type是TASK，source为任务ID。</li><li>如果type是DATASET，source为数据集ID。</li><li>如果type是CUSTOM且是资源租户调用，source为真实用户的project_id, 否则不需要这个字段。</li></ul> |
| type         | String | 数据源类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OBS：数据来源于OBS</li><li>TASK：数据处理任务</li><li>DATASET：数据集</li><li>CUSTOM：资源租户调用</li></ul>                                                                                        |
| version_id   | String | 数据集的版本。                                                                                                                                                                                                                        |
| version_name | String | 数据集的版本名称。                                                                                                                                                                                                                      |

表 27-462 TemplateParam

| 参数              | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String                                         | 任务类型，即数据处理模板ID。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>sys_data_analyse：特征分析</li><li>sys_data_cleaning：数据清洗</li><li>sys_data_augmentation：数据增强</li><li>sys_data_validation：数据校验</li><li>sys_data_selection：数据筛选</li></ul> |
| name            | String                                         | 模板名称。                                                                                                                                                                                                                          |
| operator_params | Array of <a href="#">OperatorParam</a> objects | 算子的参数列表。                                                                                                                                                                                                                       |

表 27-463 OperatorParam

| 参数                     | 参数类型    | 描述      |
|------------------------|---------|---------|
| advanced_params_switch | Boolean | 高级参数开关。 |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id     | String | 算子ID。                                                                                                                                                                                 |
| name   | String | 算子名称。                                                                                                                                                                                 |
| params | Object | 算子参数，参数类型是map<string,object>，object目前只支持Boolean、Integer、Long、String、List、Map<String,String>类型。对于数据预处理任务比较特殊的两个场景物体检测和图像分类，键“task_type”对应的值为“object_detection”或“image_classification”。 |

表 27-464 WorkPath

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name         | String | 数据集的名称。                                                                                                                   |
| output_path  | String | 输出路径，例如/datasets/demo。                                                                                                    |
| path         | String | 工作路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>如果type是OBS，source为OBS路径。</li><li>如果type是DATASET，source为数据集ID。</li></ul> |
| type         | String | 工作路径的类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OBS：OBS路径</li><li>DATASET：数据集</li></ul>                              |
| version_id   | String | 数据集的版本。                                                                                                                   |
| version_name | String | 数据集的版本名称，名称仅包含数字、字母、中划线和下划线，长度是0-32位。                                                                                     |

请求示例

- 查询某个数据集的特征分析任务历史列表

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/processor-tasks?offset=0&limit=10&sort\_by=create\_time&order=desc&source\_type=DATASET&source=X6c3N3eztX7cr3Arvqu&task\_type=sys\_data\_analyse&return\_result=false&query\_current=false
- 查询某个数据集指定版本列表的最新特征分析任务结果

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/processor-tasks?offset=0&limit=100&source\_type=DATASET&source=X6c3N3eztX7cr3Arvqu&version\_id=XwTuRqI9En7xuZskW70%2CJ4Eh2FDEWH1qnDlD3hQ&task\_type=sys\_data\_analyse&return\_result=true&query\_current=true

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "count" : 1,
 "tasks" : [{
 "task_id" : "ddwRJeTnpj4dNUZOq",
 "name" : "V001",
 "data_source" : {
 "type" : "DATASET",
 "source" : "X6c3N3eztX7cr3Arvqu"
 },
 "inputs" : [{
 "type" : "DATASET",
 "source" : "X6c3N3eztX7cr3Arvqu"
 }],
 "template" : {
 "id" : "sys_data_analyse",
 "name" : "data analyse template name",
 "operator_params" : [{
 "id" : "sys_data_analyse",
 "params" : {
 "op_list" : [],
 "task_type" : "image_classification",
 "manifest_path" : "s3://test-obs/classify/output/dataset-3026-X6c3N3eztX7cr3Arvqu/annotation/V001/V001.manifest",
 "file_path" : "s3://test-obs/classify/output/dataset-3026-X6c3N3eztX7cr3Arvqu/annotation/evaluation/V001",
 "is_normed" : false
 }
 }]
 },
 "status" : 2,
 "duration_seconds" : 11,
 "create_time" : 1606372570023,
 "version_id" : "J4Eh2FDEWH1qnDID3hQ",
 "version_name" : "V001",
 "is_current" : true
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.69 创建处理任务

功能介绍

创建处理任务，支持创建“特征分析”任务和“数据处理”两大类任务。可通过指定请求体中的复合参数“template”的“id”字段来创建某类任务。

- “特征分析”是指基于图片或目标框对图片的各项特征，如模糊度、亮度进行分析，并绘制可视化曲线，帮助处理数据集。
- “数据处理”是指从大量的、杂乱无章的、难以理解的数据中抽取或者生成对某些特定的人们来说是有价值、有意义的数据。“数据处理”又分为“数据校验”、“数据清洗”、“数据选择”和“数据增强”四类。
  - “数据校验”表示对数据集进行校验，保证数据合法。
  - “数据清洗”表示对数据进行去噪、纠错或补全的过程。
  - “数据选择”表示从全量数据中选择数据子集的过程。
  - “数据增强”表示通过简单的数据扩增例如缩放、裁剪、变换、合成等操作直接或间接的方式增加数据量。

调试

您可以在API Explorer中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

POST /v2/{project\_id}/processor-tasks

表 27-465 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求参数

表 27-466 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                        |
|----------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| create_version | 否    | Boolean                    | 创建任务时是否同步创建一个任务版本。该参数仅创建数据处理任务时需要设为“true”，其他类型任务均设为“false”或不设。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>true：创建任务时同步创建一个任务版本</li><li>false：创建任务时不创建任务版本（默认值）</li></ul> |
| data_source    | 否    | ProcessorDataSource object | 数据来源，与inputs二选一。数据源路径不支持设置为KMS加密桶中的OBS路径。                                                                                                                                 |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                               |
|--------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| description  | 否    | String                                               | 数据处理任务描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&"'特殊字符。             |
| inputs       | 否    | Array of <a href="#">ProcessorDataSource</a> objects | 数据来源列表，与data_source二选一。数据源路径不支持设置为KMS加密桶中的OBS路径。 |
| name         | 是    | String                                               | 数据处理任务名称。                                        |
| template     | 是    | <a href="#">TemplateParam</a> object                 | 数据处理模板，如算法ID和参数等。                                |
| version_id   | 否    | String                                               | 数据集版本ID。                                         |
| work_path    | 否    | <a href="#">WorkPath</a> object                      | 数据处理任务的工作目录。工作目录不支持设置为KMS加密桶中的OBS路径。             |
| workspace_id | 否    | String                                               | 工作空间ID。未创建工作空间时默认值为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。     |

表 27-467 ProcessorDataSource

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | 否    | String | 数据集的名称。                                                                                                                                                                                                                       |
| source | 否    | String | 数据源所在路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>如果type是OBS，source为OBS路径。</li><li>如果type是TASK，source为任务ID。</li><li>如果type是DATASET，source为数据集ID。</li><li>如果type是CUSTOM且是资源租户调用，source为真实用户的project_id，否则不需要这个字段。</li></ul> |
| type   | 否    | String | 数据源类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OBS：数据来源于OBS</li><li>TASK：数据处理任务</li><li>DATASET：数据集</li><li>CUSTOM：资源租户调用</li></ul>                                                                                       |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|--------------|------|--------|-----------|
| version_id   | 否    | String | 数据集的版本。   |
| version_name | 否    | String | 数据集的版本名称。 |

表 27-468 TemplateParam

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | 否    | String                                         | 任务类型，即数据处理模板ID。<br>可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>sys_data_analyse：特征分析</li><li>sys_data_cleaning：数据清洗</li><li>sys_data_augmentation：数据增强</li><li>sys_data_validation：数据校验</li><li>sys_data_selection：数据筛选</li></ul> |
| name            | 否    | String                                         | 模板名称。                                                                                                                                                                                                                              |
| operator_params | 否    | Array of <a href="#">OperatorParam</a> objects | 算子的参数列表。                                                                                                                                                                                                                           |

表 27-469 OperatorParam

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型    | 描述      |
|------------------------|------|---------|---------|
| advanced_params_switch | 否    | Boolean | 高级参数开关。 |
| id                     | 否    | String  | 算子ID。   |
| name                   | 否    | String  | 算子名称。   |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| params | 否    | Object | 算子参数，参数类型是 map<string,object>，object目前只支持Boolean、Integer、Long、String、List[/topic/body/section/table/tgroup/tbody/row/entry/p/br {""}](br)、Map<String,String>类型。对于数据预处理任务比较特殊的两个场景物体检测和图像分类，键“task_type”对应的值为“object_detection”或“image_classification”。 |

表 27-470 WorkPath

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name         | 否    | String | 数据集的名称。                                                                                                                   |
| output_path  | 否    | String | 输出路径，例如/datasets/demo。                                                                                                    |
| path         | 否    | String | 工作路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>如果type是OBS，source为OBS路径。</li><li>如果type是DATASET，source为数据集ID。</li></ul> |
| type         | 否    | String | 工作路径的类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OBS：OBS路径</li><li>DATASET：数据集</li></ul>                              |
| version_id   | 否    | String | 数据集的版本。                                                                                                                   |
| version_name | 否    | String | 数据集的版本名称，名称仅包含数字、字母、中划线和下划线，长度是0-32位。                                                                                     |

响应参数

状态码： 200

表 27-471 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述        |
|---------|--------|-----------|
| task_id | String | 数据处理任务ID。 |

## 请求示例

- 创建特征分析任务。设置任务类型为“sys\_data\_analyse”。

```
{
 "name": "V001",
 "description": "",
 "data_source": {
 "type": "DATASET",
 "source": "X6c3N3eztX7cr3Arvqu"
 },
 "template": {
 "id": "sys_data_analyse",
 "operator_params": [{
 "id": "sys_data_analyse",
 "params": {
 "op_list": []
 }
 }
],
 "version_id": "J4Eh2FDEWH1qnDlD3hQ"
}
```

- 创建数据处理（数据校验）任务。设置任务类型为“sys\_data\_validation”。

```
{
 "name": "PRE-e77c",
 "inputs": [{
 "type": "DATASET",
 "source": "PYc9H2HGv5BJNwBGXyK",
 "version_id": "yoJ5ssClpNIOrsjjFDa"
 }],
 "work_path": {
 "type": "DATASET",
 "path": "PYc9H2HGv5BJNwBGXyK",
 "version_name": "V0010"
 },
 "description": "",
 "create_version": true,
 "template": {
 "id": "sys_data_validation",
 "operator_params": [{
 "name": "MetaValidation",
 "advanced_params_switch": false,
 "params": {
 "task_type": "image_classification",
 "dataset_type": "manifest",
 "source_service": "select",
 "filter_func": "data_validation_select",
 "image_max_width": "1920",
 "image_max_height": "1920",
 "total_status": "[0,1,2]"
 }
 }
],
 "workspace_id": "0"
}
```

- 创建数据处理（数据清洗）任务。设置任务类型为“sys\_data\_cleaning”。

```
{
 "name": "PRE-330f",
 "inputs": [{
 "type": "DATASET",
 "source": "gfghHSokody6AJigS5A",
 "version_id": "54lXbeJhfttGpL46lbv"
 }],
 "work_path": {
 "type": "DATASET",
 "path": "gfghHSokody6AJigS5A",
 "version_name": "V004"
 },
}
```

```
"description": "",
"create_version": true,
"template": {
 "id": "sys_data_cleaning",
 "operator_params": [{
 "name": "PCC",
 "advanced_params_switch": false,
 "params": {
 "task_type": "image_classification",
 "dataset_type": "manifest",
 "source_service": "select",
 "filter_func": "data_cleaning_select",
 "prototype_sample_path": "obs://test-obs/classify/data/animals/",
 "criticism_sample_path": "",
 "n_clusters": "auto",
 "similarity_threshold": "0.9",
 "embedding_distance": "0.2",
 "checkpoint_path": "/home/work/user-job-dir/test-lxm/resnet_v1_50",
 "total_status": "[0,2]",
 "do_validation": "True"
 }
 }
],
"workspace_id": "0"
}
```

- 创建数据处理（数据筛选）任务。设置任务类型为“sys\_data\_selection”。

```
{
 "name": "PRE-aae5",
 "inputs": [{
 "type": "DATASET",
 "source": "gLNSdlQ1iAAmPgl0Won",
 "version_id": "WAVPSYpKE3FggbgRxiK"
 }],
 "work_path": {
 "type": "DATASET",
 "path": "gLNSdlQ1iAAmPgl0Won",
 "version_name": "V003"
 },
 "description": "",
 "create_version": true,
 "template": {
 "id": "sys_data_selection",
 "operator_params": [{
 "name": "SimDeduplication",
 "advanced_params_switch": false,
 "params": {
 "task_type": "image_classification",
 "dataset_type": "manifest",
 "source_service": "select",
 "filter_func": "data_deduplication_select",
 "similarity_threshold": "0.9",
 "total_status": "[0,2]",
 "do_validation": "True"
 }
 }
],
 "workspace_id": "0"
}
```

- 创建数据处理（数据增强）任务。设置任务类型为“sys\_data\_augmentation”。

```
{
 "name": "PRE-637c",
 "inputs": [{
 "type": "DATASET",
 "source": "XGrRZuCV1qmMxnsmd5u",
 "version_id": "kjPDTOSi6BQqhtXZIFv"
 }],
 "work_path": {
 "type": "DATASET",
```

```
 "path": "XGrRZuCV1qmMxnsmd5u",
 "version_name": "V002"
 },
 "description": "",
 "create_version": true,
 "template": {
 "id": "sys_data_augmentation",
 "operator_params": [{
 "name": "AddNoise",
 "advanced_params_switch": false,
 "params": {
 "task_type": "image_classification",
 "dataset_type": "manifest",
 "noise_type": "Gauss",
 "loc": "0",
 "scale": "1",
 "lam": "2",
 "p": "0.01",
 "total_status": "[3]",
 "filter_func": "data_augmentation",
 "do_validation": "True"
 }
 }
]
},
"workspace_id": "0"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id": "SNEJua7qdZZN8GvkcEr"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.70 查询处理任务详情

功能介绍

查询处理任务详情，支持查询“特征分析”任务和“数据处理”两大类任务。可通过指定路径参数“task\_id”来查询某个具体任务的详情。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

GET /v2/{project\_id}/processor-tasks/{task\_id}

表 27-472 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 数据处理任务ID。                                  |

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 27-473 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                                 | 描述                             |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| create_time      | Long                                                 | 数据处理的创建时间。                     |
| data_source      | <a href="#">ProcessorDataSource</a> object           | 数据处理任务的输入，与inputs二选一。          |
| description      | String                                               | 数据处理任务描述。                      |
| duration_seconds | Integer                                              | 数据处理的运行时间，单位秒。                 |
| error_msg        | String                                               | 错误信息，status是3时，会出现该字段。         |
| inputs           | Array of <a href="#">ProcessorDataSource</a> objects | 数据处理任务的输入通道列表，与data_source二选一。 |
| is_current       | Boolean                                              | 当前任务是否是该版本的同类型任务中的最新任务。        |
| name             | String                                               | 数据处理任务名称。                      |

| 参数            | 参数类型                 | 描述                                                                                                                         |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| result        | Object               | 数据处理任务输出的结果，status为2时会出现该字段，用于特征分析任务。                                                                                      |
| status        | Integer              | 数据处理的状态。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>0：初始化</li><li>1：运行中</li><li>2：已完成</li><li>3：失败</li><li>4：停止</li></ul> |
| task_id       | String               | 数据处理任务ID。                                                                                                                  |
| template      | TemplateParam object | 数据处理模板，如算法ID和参数等。                                                                                                          |
| version_count | Integer              | 数据处理任务的版本数量。                                                                                                               |
| version_id    | String               | 数据处理任务对应的数据集版本ID。                                                                                                          |
| version_name  | String               | 数据处理任务对应的数据集版本名称。                                                                                                          |
| work_path     | WorkPath object      | 数据处理任务的工作目录。                                                                                                               |
| workspace_id  | String               | 数据处理任务的工作空间ID。未创建工作空间时默认为“0”，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。                                                                         |

表 27-474 ProcessorDataSource

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | String | 数据集的名称。                                                                                                                                                                                                                        |
| source | String | 数据源所在路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>如果type是OBS，source为OBS路径。</li><li>如果type是TASK，source为任务ID。</li><li>如果type是DATASET，source为数据集ID。</li><li>如果type是CUSTOM且是资源租户调用，source为真实用户的project_id, 否则不需要这个字段。</li></ul> |
| type   | String | 数据源类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OBS：数据来源于OBS</li><li>TASK：数据处理任务</li><li>DATASET：数据集</li><li>CUSTOM：资源租户调用</li></ul>                                                                                        |



| 参数           | 参数类型   | 描述        |
|--------------|--------|-----------|
| version_id   | String | 数据集的版本。   |
| version_name | String | 数据集的版本名称。 |

表 27-475 TemplateParam

| 参数              | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String                                         | 任务类型，即数据处理模板ID。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>sys_data_analyse：特征分析</li><li>sys_data_cleaning：数据清洗</li><li>sys_data_augmentation：数据增强</li><li>sys_data_validation：数据校验</li><li>sys_data_selection：数据筛选</li></ul> |
| name            | String                                         | 模板名称。                                                                                                                                                                                                                          |
| operator_params | Array of <a href="#">OperatorParam</a> objects | 算子的参数列表。                                                                                                                                                                                                                       |

表 27-476 OperatorParam

| 参数                     | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| advanced_params_switch | Boolean | 高级参数开关。                                                                                                                                                                               |
| id                     | String  | 算子ID。                                                                                                                                                                                 |
| name                   | String  | 算子名称。                                                                                                                                                                                 |
| params                 | Object  | 算子参数，参数类型是map<string,object>，object目前只支持Boolean、Integer、Long、String、List、Map<String,String>类型。对于数据预处理任务比较特殊的两个场景物体检测和图像分类，键“task_type”对应的值为“object_detection”或“image_classification”。 |

表 27-477 WorkPath

| 参数   | 参数类型   | 描述      |
|------|--------|---------|
| name | String | 数据集的名称。 |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| output_path  | String | 输出路径，例如/datasets/demo。                                                                                                    |
| path         | String | 工作路径。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>如果type是OBS，source为OBS路径。</li><li>如果type是DATASET，source为数据集ID。</li></ul> |
| type         | String | 工作路径的类型。可选值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>OBS：OBS路径</li><li>DATASET：数据集</li></ul>                              |
| version_id   | String | 数据集的版本。                                                                                                                   |
| version_name | String | 数据集的版本名称，名称仅包含数字、字母、中划线和下划线，长度是0-32位。                                                                                     |

请求示例

查询数据处理任务详情

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/processor-tasks/{task\_id}

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "task_id": "AcYfsdfhGyrWL5TtahH",
 "name": "V002",
 "data_source": {
 "type": "DATASET",
 "source": "X6c3N3eztX7cr3Arvqu"
 },
 "inputs": [{
 "type": "DATASET",
 "source": "X6c3N3eztX7cr3Arvqu"
 }],
 "template": {
 "id": "sys_data_analyse",
 "name": "data analyse template name",
 "operator_params": [{
 "id": "sys_data_analyse",
 "params": {
 "op_list": [],
 "task_type": "image_classification",
 "manifest_path": "s3://lch-test-obs/classify/output/dataset-3026-X6c3N3eztX7cr3Arvqu/annotation/V002/V002.manifest",
 "file_path": "s3://lch-test-obs/classify/output/dataset-3026-X6c3N3eztX7cr3Arvqu/annotation/evaluation/V002",
 "is_normed": false
 }
 }]
 },
 "status": 2,
 "duration_seconds": 22,
 "create_time": 1606373999627,
 "result": "xxx",
}
```

```
"version_id" : "XwTuRql9En7xuZskW70",
"is_current" : true
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.71 更新处理任务

功能介绍

更新处理任务，支持更新“特征分析”任务和“数据处理”两大类任务，仅支持更新任务的描述。可通过指定路径参数“task\_id”来更新某个具体任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

PUT /v2/{project\_id}/processor-tasks/{task\_id}

表 27-478 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 数据处理任务ID。                                  |

请求参数

表 27-479 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                   |
|-------------|------|--------|--------------------------------------|
| description | 否    | String | 数据处理任务描述，长度为0-256位，不能包含^!<>=&""特殊字符。 |

响应参数

无

请求示例

更新数据处理任务

```
{
 "description": "test"
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |
| 404 | Not Found    |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.1.72 删除处理任务

功能介绍

删除处理任务，支持删除“特征分析”任务和“数据处理”两大类任务。可通过指定路径参数“task\_id”来删除某个具体任务。

调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。

URI

DELETE /v2/{project\_id}/processor-tasks/{task\_id}

表 27-480 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| task_id    | 是    | String | 数据处理任务ID。                                  |

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

删除数据处理任务

DELETE https://{endpoint}/v2/{project\_id}/processor-tasks/{task\_id}

响应示例

状态码： 200

OK

{}

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | OK           |
| 401 | Unauthorized |
| 403 | Forbidden    |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 27.2 开发环境（旧版）

### 27.2.1 创建开发环境实例

#### 功能介绍

创建开发环境实例，用于代码开发。

该接口为异步操作，创建开发环境实例的状态请通过查询开发环境实例详情接口获取。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/demanager/instances

参数说明如表27-481所示。

表 27-481 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

#### 请求消息

请求参数如表27-482所示。

表 27-482 请求参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | 是    | String | 实例名称，长度限制为64个字符，支持大小写字母、数字、中划线和下划线。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| profile_id  | 是    | String | 配置ID，当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>Ascend-Power-Engine 1.0(python3)</li><li>Multi-Engine 1.0 (python2)-cpu</li><li>Multi-Engine 1.0 (python2)-gpu</li><li>Multi-Engine 1.0 (python3)-cpu</li><li>Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu</li><li>Multi-Engine 2.0 (python3)</li></ul> |
| description | 否    | String | 实例说明，长度限制为512字符，不可包含特殊字符&<>"/，缺省值为空。                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------|
| flavor     | 是    | String | 实例的机器规格。实际支持规格以具体区域为准。如果您需要使用默认规格之外的其他规格，请提交工单修改规格。 |
| spec       | 是    | Object | 实例定义，当前仅支持Notebook，如表27-483所示。                      |
| workspace  | 否    | Object | 工作空间，默认id为0的工作空间，如表27-487所示。                        |
| pool       | 否    | Object | 资源池信息。如表27-488所示。                                   |
| ai_project | 否    | Object | AI项目信息。如表27-490所示。                                  |

表 27-483 notebook 定义数据结构说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型               | 说明                                                       |
|----------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| storage        | 是    | Object             | 存储路径，如表27-484所示                                          |
| extend_storage | 否    | Array<Storage>     | 扩展存储列表，如表27-484所示。扩展存储当前仅支持type为“obsfs”的类型，且仅对部分专属资源池开放。 |
| auto_stop      | 否    | Object             | 自动停止参数，如表6 auto_stop定义数据结构说明所示。                          |
| annotations    | 否    | Map<String,String> | 注解信息，可扩展字段，缺省值为“NULL”。                                   |

表 27-484 storage 定义数据结构说明

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                            |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| type     | 是    | String | 存储类型。<br>当前支持“obs”、“obsfs”和“evs”，其中，obsfs类型当前仅支持部分专属资源池。若您需要挂载OBS并行文件系统，请提工单。 |
| location | 否    | Object | 存储位置，如果type为“obs”类型，该参数必须填写，如表27-485所示数据结构，如缺省值为“NULL”。                       |

表 27-485 location 定义数据结构说明

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path         | 否    | String  | 存储路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果type为“obs”类型，该值必须填写，该值需为有效的OBS桶路径，且以“/”结束。不能指定为OBS桶的根目录，需指定为OBS桶下的具体目录。</li><li>如果type为“obsfs”类型，该值需为有效的OBS并行文件系统的桶名（当前CCE不支持挂载子目录）。</li><li>如果type为“evs”类型，该值不需要填写。</li></ul> |
| volume_size  | 否    | Integer | EVS存储盘大小，最小为5GB，最大为4096GB，缺省值为5GB；如果type为OBS类型，该值不需要填写。                                                                                                                                                                      |
| mount_path   | 否    | String  | Notebook内的挂载路径，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。<br>默认值为“/home/ma-user/work”。<br>若希望挂载到指定路径，建议填写“/home/ma-user/work”的子目录，否则可能因权限等问题导致挂载失败或读写异常。                                                                                         |
| access_modes | 否    | String  | 挂载文件的访问权限，支持读写和只读两种方式，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>ReadOnlyMany：只读方式</li><li>ReadWriteMany：读写方式（默认值）</li></ul>                                                                           |

表 27-486 auto\_stop 定义数据结构说明

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| enable   | 否    | Boolean | 是否开启自动停止功能，true表示开启，则会在运行时长到达之后自动停止实例，false表示关闭，默认为false。         |
| duration | 否    | Integer | 运行时长，单位为秒，取值范围为3600-86400，该参数配置之后，每次启动均有效。如果enable为true时，该参数是必须的。 |
| prompt   | 否    | Boolean | 是否需要再次提醒，该参数提供给前台console，用于让console判断是否需要再次弹出弹出框对用户进行提醒，默认是true。  |



表 27-487 workspace 定义结构说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                           |
|----|------|--------|----------------------------------------------|
| id | 否    | String | 工作空间id。未创建工作空间时取值默认值为0，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 27-488 poolSpec 定义结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|-------|------|--------|-------------------------|
| id    | 是    | String | 资源池ID。                  |
| type  | 否    | String | 资源池类型。                  |
| name  | 否    | String | 资源池名称。                  |
| owner | 否    | Object | 资源池所属的用户信息。如表 27-489所示。 |

表 27-489 userSpec

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|------------|------|--------|-------------|
| project_id | 否    | String | 该资源所属的项目ID。 |

表 27-490 AIProject 定义结构说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|----|------|--------|--------------|
| id | 否    | String | AI项目ID，预留字段。 |

响应消息

响应参数如表27-491所示。

表 27-491 响应参数

| 参数   | 参数类型   | 说明    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 实例ID。 |
| name | String | 实例名称。 |

| 参数                      | 参数类型   | 说明                                             |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------|
| description             | String | 实例说明。                                          |
| status                  | String | 实例状态。                                          |
| creation_timestamp      | String | 实例的创建时间。                                       |
| latest_update_timestamp | String | 实例的更新时间。                                       |
| profile                 | Object | 配置信息，如表27-492所示。                               |
| flavor                  | String | 机器规格。                                          |
| flavor_details          | Object | 机器规格详情，如表27-496所示。                             |
| pool                    | Object | 专属资源池，如表27-497所示。                              |
| spec                    | Object | 实例定义。Notebook类型实例，数据结构如表13 notebook字段数据结构说明所示。 |
| workspace               | Object | 工作空间，如表27-504所示。                               |
| ai_project              | Object | AI项目，如表27-505所示。                               |
| error_code              | String | 错误码。请参考错误码。                                    |
| queuing_info            | Object | 排队信息，如表27-506所示。                               |
| user                    | Object | 用户信息，如表27-507所示。                               |
| repository              | Object | Git仓库信息，如表27-508所示。该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。       |

表 27-492 profile 字段数据结构说明

| 参数          | 参数类型               | 说明                     |
|-------------|--------------------|------------------------|
| id          | String             | 配置ID。                  |
| name        | String             | 配置名称。                  |
| description | String             | 配置说明。                  |
| de_type     | String             | 开发环境类型，当前仅支持Notebook。  |
| flavor_type | String             | 硬件类型。支持CPU，GPU，Ascend。 |
| provision   | Object             | 部署信息，如表27-493所示。       |
| labels      | Map<String,String> | 配置标签。                  |

表 27-493 provision 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明                |
|------|--------|-------------------|
| type | String | 部署类型，当前仅支持Docker。 |
| spec | Object | 部署详情，如表27-494所示。  |

表 27-494 spec 字段数据结构说明

| 参数     | 参数类型   | 说明                           |
|--------|--------|------------------------------|
| engine | String | 部署引擎，当前仅支持CCE。               |
| params | Object | 部署参数，当前仅支持Docker，如表27-495所示。 |

表 27-495 Docker 部署参数数据结构说明

| 参数          | 参数类型               | 说明                     |
|-------------|--------------------|------------------------|
| namespace   | String             | SWR组织名称，全局唯一。          |
| image_name  | String             | 镜像名称。                  |
| image_tag   | String             | 镜像标签。                  |
| annotations | Map<String,String> | 注解信息，可扩展字段，缺省值为“NULL”。 |

表 27-496 flavor\_details 参数说明

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                  |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name            | String  | 规格名称。                                                                               |
| status          | String  | 规格销售状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>onSale</li><li>soldOut</li></ul> |
| queuing_num     | Integer | 当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                                     |
| queue_left_time | Integer | 排到队的剩余时间，单位为秒。<br>当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                   |

| 参数             | 参数类型                | 描述                                                                                               |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| storage_list   | Array<storageType > | 支持的存储类型。默认为全部。 <ul style="list-style-type: none"><li>• obs</li><li>• evs</li><li>• efs</li></ul> |
| is_permitted   | Boolean             | 当前用户是否有权限使用该规格。                                                                                  |
| type           | String              | 规格状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>• GPU</li><li>• CPU</li><li>• ASCEND</li></ul>  |
| params         | Dict                | 描述规格的参数。                                                                                         |
| promo_type     | String              | 促销类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• Free</li><li>• NoDiscount</li></ul>             |
| instance_num   | Integer             | 当前用户创建的该规格实例的数量。                                                                                 |
| duration       | Integer             | 启动后设置的自动停止时间，单位为秒。                                                                               |
| store_time     | Integer             | 该规格实例处于非活跃状态，在数据库最长保存的时长。单位为小时。<br>默认为“-1”，表示可以无限制保存。                                            |
| billing_flavor | String              | 计费规格。当该字段为空时，使用规格名称计费。                                                                           |
| billing_params | Integer             | 计费倍率。当billing_flavor不为空时，该字段必选。                                                                  |

表 27-497 pool 参数说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| id    | String | 资源池ID。                                                    |
| name  | String | 资源池名称。                                                    |
| type  | String | 资源池类型。主要区分类型：USER_DEFINED，表明为专属资源池。                       |
| owner | Object | 当“type”为“USER_DEFINED”时是必选项。如 <a href="#">表27-498</a> 所示。 |

表 27-498 owner 参数说明

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| project_id | String | 项目ID。 |

表 27-499 notebook 字段数据结构说明

| 参数                           | 参数类型               | 说明                                                       |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| log_path                     | String             | 自定义镜像日志存储路径。                                             |
| custom_script_path           | String             | Notebook启动时的自定义初始化脚本路径。                                  |
| extend_storage               | Array<Storage>     | 扩展存储列表，如表27-500所示。扩展存储当前仅支持type为“obsfs”的类型，且仅对部分专属资源池开放。 |
| storage                      | Object             | 存储路径。表27-500                                             |
| credential                   | Object             | 访问OBS的AK/SK。表27-510                                      |
| repository                   | Object             | Git仓库信息，如表27-508所示。该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。                 |
| resource_reserved_time_stamp | Integer            | 资源预留时间戳。                                                 |
| auto_stop                    | Object             | 自动停止参数，如表14 auto_stop 字段数据结构说明所示。                        |
| failed_reasons               | Object             | 创建、启动失败原因，如表27-502所示。                                    |
| annotations                  | Map<String,String> | 注解信息。<br>其中，生成的url信息，不可直接访问使用。                           |
| extend_params                | Map<String,String> | 扩展参数。                                                    |

表 27-500 storage 定义数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明                                                                            |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| type | String | 存储类型。<br>当前支持“obs”、“obsfs”和“evs”，其中，obsfs类型当前仅支持部分专属资源池。若您需要挂载OBS并行文件系统，请提工单。 |

| 参数       | 参数类型   | 说明                                                      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------|
| location | Object | 存储位置，如果type为“obs”类型，该参数必须填写，如表27-501所示数据结构，如缺省值为“NULL”。 |

表 27-501 location 定义数据结构说明

| 参数           | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path         | String  | 存储路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果type为“obs”类型，该值必须填写，该值需为有效的OBS桶路径，且以“/”结束。不能指定为OBS桶的根目录，需指定为OBS桶下的具体目录。</li><li>如果type为“obsfs”类型，该值需为有效的OBS并行文件系统的桶名（当前CCE不支持挂载子目录）。</li><li>如果type为“evs”类型，该值不需要填写。</li></ul> |
| volume_size  | Integer | EVS存储盘大小，最小为5GB，最大为4096GB，缺省值为5GB；如果type为OBS类型，该值不需要填写。                                                                                                                                                                      |
| mount_path   | String  | Notebook内的挂载路径，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。<br>默认值为“/home/ma-user/work”。<br>若希望挂载到指定路径，建议填写“/home/ma-user/work”的子目录，否则可能因权限等问题导致挂载失败或读写异常。                                                                                         |
| access_modes | String  | 挂载文件的访问权限，支持读写和只读两种方式，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>ReadOnlyMany：只读方式</li><li>ReadWriteMany：读写方式（默认值）</li></ul>                                                                           |

表 27-502 failed\_reasons 字段数据结构说明

| 参数      | 参数类型               | 说明    |
|---------|--------------------|-------|
| code    | String             | 错误码。  |
| message | String             | 错误信息。 |
| detail  | Map<String,String> | 错误详情。 |

表 27-503 auto\_stop 字段数据结构说明

| 参数             | 参数类型    | 说明                         |
|----------------|---------|----------------------------|
| enable         | Boolean | 是否开启自动停止功能。                |
| duration       | Integer | 运行时长，单位为秒。                 |
| prompt         | Boolean | 是否需要再次弹框提醒，提供给 console 使用。 |
| stop_timestamp | Integer | 实例停止时间点， 13 位时间戳。          |
| remain_time    | Integer | 实际停止剩余时间，单位为秒。             |

表 27-504 workspace 字段数据结构说明

| 参数 | 参数类型   | 说明      |
|----|--------|---------|
| id | String | 工作空间ID。 |

表 27-505 AIProject

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | AI项目ID。 |

表 27-506 queuing\_info 参数说明

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String | 实例ID。                                                                                                                         |
| name           | String | 实例名称。                                                                                                                         |
| de_type        | String | 开发环境类型，缺省时返回全部类型。<br>当前仅支持Notebook。                                                                                           |
| flavor         | String | 实例的机器规格，缺省时返回全部类型。现在支持的有： <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts.vm.cpu.free</li><li>modelarts.vm.gpu.free</li></ul> |
| flavor_details | Object | 规格详情，用于展示规格信息，以及查询规格是否售罄。请参见 <a href="#">表27-496</a> 。                                                                        |
| status         | String | 实例状态，缺省时返回全部类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>CREATE_QUEUING</li><li>START_QUEUING</li></ul>                       |

| 参数              | 参数类型    | 描述                  |
|-----------------|---------|---------------------|
| begin_timestamp | Integer | 实例排队的开始时间，13位时间戳。   |
| remain_time     | Integer | 排到队的剩余时间，单位为秒。      |
| end_timestamp   | Integer | 实例排队的预计停止时间，13位时间戳。 |
| rank            | Integer | 实例在队列中的排位。          |

表 27-507 user 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 用户ID。 |
| name | String | 用户名。  |

表 27-508 repository 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                    |
|-----------------|--------|-----------------------|
| id              | String | 仓库ID。                 |
| branch          | String | 仓库分支。                 |
| user_name       | String | 仓库配置用户名。              |
| user_email      | String | 仓库配置用户邮箱。             |
| type            | String | 仓库类型。CodeClub，GitHub。 |
| connection_info | Object | 仓库链接信息。请参见表 27-509。   |

表 27-509 connection\_info 字段数据结构说明

| 参数         | 参数类型   | 说明                     |
|------------|--------|------------------------|
| protocol   | String | 链接仓库协议。当前支持：ssh，https。 |
| url        | String | 链接仓库地址。                |
| credential | Object | 证书信息，请参见表27-510。       |



表 27-510 credential 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                  |
|-----------------|--------|---------------------|
| ssh_private_key | String | ssh私有证书。            |
| access_token    | String | GitHub的oauth token。 |

请求示例

如下以创建名为“notebook-instance”，配置ID为“Python3-gpu”的实例为例。

• 请求示例

```
{
 "name": "notebook-instance",
 "description": "",
 "profile_id": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",
 "flavor": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "spec": {
 "storage": {
 "location": {
 "volume_size": 5
 },
 "type": "evs"
 },
 "auto_stop": {
 "enable": true,
 "duration": 3600
 }
 },
 "workspace": {
 "id": "0"
 }
}
```

响应示例

• 成功响应示例

```
{
 "ai_project": {
 "id": "default-ai-project"
 },
 "creation_timestamp": "1594887749962",
 "description": "",
 "flavor": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "flavor_details": {
 "name": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "params": {
 "CPU": 8,
 "GPU": 1,
 "gpu_type": "v100NV32",
 "memory": "64GiB"
 },
 "status": "onSale",
 "type": "GPU"
 },
 "id": "DE-7d558ef8-c73d-11ea-964c-0255ac100033",
 "latest_update_timestamp": "1594887749962",
 "name": "notebook-c6fd",
 "profile": {
 "de_type": "Notebook",
 "description": "multi engine, gpu, python 3.6 for notebook",
 "flavor_type": "GPU",
 "id": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",

```

```
"name": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",
"provision": {
 "spec": {
 "engine": "CCE",
 "params": {
 "image_name": "mul-kernel-gpu-cuda-cp36",
 "image_tag": "2.0.5-B003",
 "namespace": "atelier"
 }
 },
 "type": "Docker"
},
"spec": {
 "annotations": {
 "target_domain": "https://modelarts-notebook-2.xxxx.com",
 "url": ""
 },
 "auto_stop": {
 "duration": 3600,
 "enable": true,
 "prompt": true
 },
 "storage": {
 "location": {
 "path": "/home/ma-user/work",
 "volume_size": 5
 },
 "type": "evs"
 }
},
"status": "CREATING",
"user": {
 "id": "15dda26361214ca2a5953917d2f48ffb",
 "name": "ops_dev_env"
},
"workspace": {
 "id": "0"
}
}
```

- 失败响应示例

```
{
 "error_message": "The param path needs to end with ./",
 "error_code": "ModelArts.6318"
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 27.2.2 查询开发环境实例列表

### 功能介绍

该接口用于查询开发环境实例列表，用户可按需查询满足条件的开发环境实例列表。

### URI

GET /v1/{project\_id}/demanager/instances?  
de\_type={de\_type}&provision\_type={provision\_type}&status={status}&sortby={sort  
by}&order={order}&offset={offset}&limit={limit}

Path参数说明如[表27-511](#)所示。

表 27-511 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-512 query 请求参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de_type        | 是    | String  | 开发环境类型，当前仅支持Notebook，严格区分大小写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| provision_type | 否    | String  | 部署类型，当前仅支持Docker。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| status         | 否    | String  | 实例状态，缺省时返回全部状态。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_QUEUING，免费资源创建排队中</li><li>• CREATING，创建中</li><li>• CREATE_FAILED，创建失败</li><li>• START_QUEUING，免费资源启动排队中</li><li>• READY_TO_START，免费资源等待启动</li><li>• STARTING，启动中</li><li>• RESTARTING，重启中</li><li>• START_FAILED，启动失败</li><li>• RUNNING，运行中</li><li>• STOPPING，停止中</li><li>• STOPPED，停止</li><li>• UNAVAILABLE，故障</li><li>• DELETED，已删除</li><li>• RESIZING，规格变更中</li><li>• RESIZE_FAILED，规格变更失败</li></ul> |
| sortby         | 否    | String  | 分类标准，支持“name”、“creation_timestamp”。默认为“name”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| order          | 否    | String  | 排序方式，支持“asc”和“desc”，默认为“asc”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| offset         | 否    | Integer | 起始索引，默认为“0”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| limit          | 否    | Integer | 限制本次返回的结果数据条数，取值范围(0,∞)，默认值为“0”，返回全部。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                          |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------|
| workspace_id | 否    | String | 工作空间id。未创建工作空间时取值默认为0，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |
| show_self    | 否    | string | 只显示自己，默认值是True。                             |
| ai_project   | 否    | String | AI项目ID。                                     |
| pool_id      | 否    | String | 专属资源池ID。查询该专属资源池下的所有实例信息。                   |

请求消息

无。

响应消息

响应参数如[表27-513](#)所示。

表 27-513 响应参数

| 参数          | 参数类型    | 说明                                 |
|-------------|---------|------------------------------------|
| total_count | Integer | 总的开发环境数量。                          |
| instances   | Array   | 配置列表，如 <a href="#">表27-514</a> 所示。 |

表 27-514 instances 字段响应参数说明

| 参数                 | 参数类型   | 说明                                                              |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| id                 | String | 实例ID。                                                           |
| name               | String | 实例名称。                                                           |
| description        | String | 实例描述。                                                           |
| status             | String | 实例状态。                                                           |
| creation_timestamp | String | 实例的创建时间。                                                        |
| profile            | Object | 规格信息，如 <a href="#">表27-515</a> 所示。                              |
| flavor             | String | 机器规格。                                                           |
| spec               | Object | 实例定义。Notebook类型实例，数据结构如 <a href="#">表9 notebook字段数据结构说明</a> 所示。 |

| 参数                      | 参数类型   | 说明                                                         |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| workspace               | Object | 工作空间，如 <a href="#">表27-528</a> 所示。                         |
| latest_update_timestamp | String | 实例的更新时间。                                                   |
| flavor_details          | Object | 机器规格详情，如 <a href="#">表27-519</a> 所示。                       |
| pool                    | Object | 专属资源池，如 <a href="#">表27-520</a> 所示。                        |
| ai_project              | Object | AI项目。如 <a href="#">表27-521</a> 所示。                         |
| error_code              | String | 错误码。请参考 <a href="#">错误码</a> 。                              |
| queuing_info            | Object | 排队信息，如 <a href="#">表27-529</a> 所示。                         |
| user                    | Object | 用户信息，如 <a href="#">表27-530</a> 所示。                         |
| repository              | Object | Git仓库信息，如 <a href="#">表27-531</a> 所示。该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。 |

表 27-515 profile 字段数据结构说明

| 参数          | 参数类型               | 描述                                 |
|-------------|--------------------|------------------------------------|
| id          | String             | 配置ID。                              |
| name        | String             | 配置名称。                              |
| description | String             | 配置描述。                              |
| de_type     | String             | 开发环境类型，当前仅支持Notebook。              |
| provision   | Object             | 部署信息，如 <a href="#">表27-516</a> 所示。 |
| labels      | Map<String,String> | 标签信息，可扩展字段。                        |
| flavor_type | String             | 硬件类型。支持CPU，GPU，Ascend。             |

表 27-516 provision 字段数据结构说明

| 参数          | 参数类型               | 说明                                 |
|-------------|--------------------|------------------------------------|
| type        | String             | 部署类型，当前仅支持Docker。                  |
| spec        | Object             | 部署详情，如 <a href="#">表27-517</a> 所示。 |
| annotations | Map<String,String> | 注解信息，可扩展字段，缺省值为NULL。               |

表 27-517 spec 字段数据结构说明

| 参数     | 参数类型   | 说明                            |
|--------|--------|-------------------------------|
| engine | String | 部署引擎，当前仅支持CCE。                |
| params | Object | 部署参数，当前仅支持Docker，如表 27-518所示。 |

表 27-518 Docker 部署参数数据结构说明

| 参数          | 参数类型                | 说明                    |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| namespace   | String              | SWR组织名称，全局唯一。         |
| image_name  | String              | 镜像名称。                 |
| image_tag   | String              | 镜像标签。                 |
| annotations | Map<String,String > | 注解信息，可扩展字段，缺省值为 NULL。 |

表 27-519 flavor\_details 参数说明

| 参数              | 参数类型                | 描述                                                                                        |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| name            | String              | 规格名称。                                                                                     |
| status          | String              | 规格销售状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>onSale</li><li>soldOut</li></ul>       |
| queuing_num     | Integer             | 当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                                           |
| queue_left_time | Integer             | 排到队的剩余时间，单位为秒。<br>当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                         |
| storage_list    | Array<storageType > | 支持的存储类型。默认为全部。                                                                            |
| is_permitted    | Boolean             | 当前用户是否有权限使用该规格。                                                                           |
| type            | String              | 规格状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>GPU</li><li>CPU</li><li>ASCEND</li></ul> |
| params          | Dict                | 描述规格的参数。                                                                                  |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                               |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| promo_type     | String  | 促销类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>Free</li><li>NoDiscount</li></ul> |
| instance_num   | Integer | 当前用户创建的该规格实例的数量。                                                                 |
| duration       | Integer | 启动后设置的自动停止时间，单位为秒。                                                               |
| store_time     | Integer | 该规格实例处于非活跃状态，在数据库最长保存的时长。单位为小时。<br>默认为“-1”，表示可以无限制保存。                            |
| billing_flavor | String  | 计费规格。当该字段为空时，使用规格名称计费。                                                           |
| billing_params | Integer | 计费倍率。当billing_flavor不为空时，该字段必选。                                                  |

表 27-520 pool 参数说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| id    | String | 资源池ID。                                                    |
| name  | String | 资源池名称。                                                    |
| type  | String | 资源池类型。主要区分类型：USER_DEFINED，表明为专属资源池。                       |
| owner | Object | 当“type”为“USER_DEFINED”时是必选项。如 <a href="#">表27-522</a> 所示。 |

表 27-521 AIProject

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | AI项目ID。 |

表 27-522 owner 参数说明

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| project_id | String | 项目ID。 |

表 27-523 notebook 字段数据结构说明

| 参数             | 参数类型               | 说明                                                           |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| extend_storage | Array<Storage>     | 扩展存储列表，如表27-524所示。<br>扩展存储当前仅支持type为“obsfs”的类型，且仅对部分专属资源池开放。 |
| storage        | Object             | 存储路径。表27-524                                                 |
| auto_stop      | Object             | 自动停止参数，如表10 auto_stop 字段数据结构说明所示。                            |
| annotations    | Map<String,String> | 注解信息。<br>其中，生成的url信息，不可直接访问使用。                               |
| failed_reasons | Object             | 创建、启动失败失败原因，如表27-526所示。                                      |
| extend_params  | Map<String,String> | 扩展参数。                                                        |

表 27-524 storage 定义数据结构说明

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| type     | 是    | String | 存储类型，当前支持“obs”、“obsfs”和“evs”，其中，obsfs类型当前仅支持部分专属资源池。若您需要挂载OBS并行文件系统，请提工单。 |
| location | 否    | Object | 存储位置，如果type为“obs”类型，该参数必须填写，如表27-525所示数据结构，如缺省值为“NULL”。                   |



表 27-525 location 定义数据结构说明

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path         | 否    | String  | 存储路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果type为“obs”类型，该值必须填写，该值需为有效的OBS桶路径，且以“/”结束。不能指定为OBS桶的根目录，需指定为OBS桶下的具体目录。</li><li>如果type为“obsfs”类型，该值需为有效的OBS并行文件系统的桶名（当前CCE不支持挂载子目录）。</li><li>如果type为“evs”类型，该值不需要填写。</li></ul> |
| volume_size  | 否    | Integer | EVS存储盘大小，最小为5GB，最大为4096GB，缺省值为5GB；如果type为OBS类型，该值不需要填写。                                                                                                                                                                      |
| mount_path   | 否    | String  | Notebook内的挂载路径，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。<br>默认值为“/home/ma-user/work”。<br>若希望挂载到指定路径，建议填写“/home/ma-user/work”的子目录，否则可能因权限等问题导致挂载失败或读写异常。                                                                                         |
| access_modes | 否    | String  | 挂载文件的访问权限，支持读写和只读两种方式，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>ReadOnlyMany：只读方式</li><li>ReadWriteMany：读写方式（默认值）</li></ul>                                                                           |

表 27-526 failed\_reasons 字段数据结构说明

| 参数      | 参数类型               | 说明    |
|---------|--------------------|-------|
| code    | String             | 错误码。  |
| message | String             | 错误信息。 |
| detail  | Map<String,String> | 错误详情。 |

表 27-527 auto\_stop 字段数据结构说明

| 参数             | 参数类型    | 说明                         |
|----------------|---------|----------------------------|
| enable         | Boolean | 是否开启自动停止功能。                |
| duration       | Integer | 运行时长，单位为秒。                 |
| prompt         | Boolean | 是否需要再次弹框提醒，提供给 console 使用。 |
| stop_timestamp | Integer | 实例停止时间点，13 位时间戳。           |
| remain_time    | Integer | 实际停止剩余时间，单位为秒。             |

表 27-528 workspace 字段数据结构说明

| 参数 | 参数类型   | 说明       |
|----|--------|----------|
| id | String | 工作空间 ID。 |

表 27-529 queuing\_info 参数说明

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                            |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String  | 实例 ID。                                                                                                                        |
| name            | String  | 实例名称。                                                                                                                         |
| de_type         | String  | 开发环境类型，缺省时返回全部类型。当前仅支持 Notebook。                                                                                              |
| flavor          | String  | 实例的机器规格，缺省时返回全部类型。现在支持的有： <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts.vm.cpu.free</li><li>modelarts.vm.gpu.free</li></ul> |
| flavor_details  | Object  | 规格详情，用于展示规格信息，以及查询规格是否售罄。请参见表 27-519。                                                                                         |
| status          | String  | 实例状态，缺省时返回全部类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>CREATE_QUEUING</li><li>START_QUEUING</li></ul>                       |
| begin_timestamp | Integer | 实例排队的开始时间，13 位时间戳。                                                                                                            |
| remain_time     | Integer | 排到队的剩余时间，单位为秒。                                                                                                                |
| end_timestamp   | Integer | 实例排队的预计停止时间，13 位时间戳。                                                                                                          |
| rank            | Integer | 实例在队列中的排位。                                                                                                                    |

表 27-530 user 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 用户ID。 |
| name | String | 用户名。  |

表 27-531 repository 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                    |
|-----------------|--------|-----------------------|
| id              | String | 仓库ID。                 |
| branch          | String | 仓库分支。                 |
| user_name       | String | 仓库配置用户名。              |
| user_email      | String | 仓库配置用户邮箱。             |
| type            | String | 仓库类型。CodeClub，GitHub。 |
| connection_info | Object | 仓库链接信息。请参见表 27-532。   |

表 27-532 connection\_info 字段数据结构说明

| 参数         | 参数类型   | 说明                     |
|------------|--------|------------------------|
| protocol   | String | 链接仓库协议。当前支持：ssh，https。 |
| url        | String | 链接仓库地址。                |
| credential | Object | 证书信息，请参见表27-533。       |

表 27-533 credential 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                  |
|-----------------|--------|---------------------|
| ssh_private_key | String | ssh私有证书。            |
| access_token    | String | GitHub的oauth token。 |

请求示例

如下以查询开发环境类型为Notebook的实例列表为例。  
GET https://endpoint/v1/{project\_id}/demanager/instances?de\_type=Notebook

## 响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "instances": [
 {
 "ai_project": {
 "id": "default-ai-project"
 },
 "creation_timestamp": "1594887749962",
 "description": "",
 "flavor": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "flavor_details": {
 "name": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "params": {
 "CPU": 8,
 "GPU": 1,
 "gpu_type": "v100NV32",
 "memory": "64GiB"
 },
 "status": "onSale",
 "type": "GPU"
 },
 "id": "DE-7d558ef8-c73d-11ea-964c-0255ac100033",
 "latest_update_timestamp": "1594887749962",
 "name": "notebook-c6fd",
 "profile": {
 "de_type": "Notebook",
 "description": "multi engine, gpu, python 3.6 for notebook",
 "flavor_type": "GPU",
 "id": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",
 "name": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",
 "provision": {
 "annotations": {
 "category": "Multi-Engine 1.0 (python3)",
 "type": "system"
 },
 "spec": {
 "engine": "CCE",
 "params": {
 "annotations": null,
 "image_name": "mul-kernel-gpu-cuda-cp36",
 "image_tag": "2.0.5-B003",
 "namespace": "atelier"
 }
 }
 },
 "type": "Docker"
 },
 "spec": {
 "annotations": {
 "target_domain": "https://modelarts-notebook-2.xxxxxx.com",
 "url": "https://modelarts-lvs-common-lb.xxxxxx.com:32000/modelarts/hubv100/notebook/user/DE-7d558ef8-c73d-11ea-964c-0255ac100033"
 },
 "auto_stop": {
 "duration": 3600,
 "enable": true,
 "prompt": true,
 "remain_time": 3450,
 "stop_timestamp": 1594891408723
 },
 "extend_params": null,
 "failed_reasons": null,
 "extend_storage": null,
 "storage": {
 "location": {
 "path": "/home/ma-user/work",
 "volume_size": 5
 }
 }
 }
 }
]
}
```

```
 },
 "type": "evs"
 }
},
"status": "RUNNING",
"user": {
 "id": "15dda26361214ca2a5953917d2f48ffb",
 "name": "ops_dev_env"
},
"workspace": {
 "id": "0"
}
},
{
 "ai_project": {
 "id": "default-ai-project"
 },
 "creation_timestamp": "1594883877728",
 "description": "",
 "flavor": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "flavor_details": {
 "name": "modelarts.vm.cpu.2u",
 "params": {
 "CPU": 2,
 "GPU": 0,
 "memory": "8GiB"
 },
 "status": "onSale",
 "type": "CPU"
 },
 "id": "DE-7936a360-c734-11ea-a72b-0255ac100033",
 "latest_update_timestamp": "1594883877728",
 "name": "notebook-b1b8",
 "profile": {
 "de_type": "Notebook",
 "description": "multi engine, cpu, python 3.6 for notebook",
 "flavor_type": "CPU",
 "id": "Multi-Engine 1.0 (python3)-cpu",
 "name": "Multi-Engine 1.0 (python3)-cpu",
 "provision": {
 "annotations": {
 "category": "Multi-Engine 1.0 (python3 推荐)",
 "type": "system"
 },
 "spec": {
 "engine": "CCE",
 "params": {
 "annotations": null,
 "image_name": "mul-kernel-cpu-cp36",
 "image_tag": "2.0.5-B003",
 "namespace": "atelier"
 }
 }
 },
 "type": "Docker"
 }
},
"spec": {
 "annotations": {
 "target_domain": "https://modelarts-notebook.xxxxxx.com",
 "url": ""
 },
 "auto_stop": {
 "duration": 3600,
 "enable": true,
 "prompt": true
 },
 "extend_params": null,
 "failed_reasons": null,
 "storage": {
```

```
 "location": {
 "path": "/home/ma-user/work",
 "volume_size": 5
 },
 "type": "evs"
 }
 },
 "status": "STOPPED",
 "user": {
 "id": "15dda26361214ca2a5953917d2f48ffb",
 "name": "ops_dev_env"
 },
 "workspace": {
 "id": "0"
 }
 },
 "total_count": 2
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.2.3 查询开发环境实例详情

功能介绍

该接口用于查询开发环境实例详情。

URI

GET /v1/{project\_id}/demanager/instances/{instance\_id}

参数说明如[表27-534](#)所示

表 27-534 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                      |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-535](#)所示。

表 27-535 响应参数

| 参数                      | 参数类型   | 说明                                           |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------|
| id                      | String | 实例ID。                                        |
| name                    | String | 实例名称。                                        |
| description             | String | 实例描述。                                        |
| status                  | String | 实例状态。                                        |
| creation_timestamp      | String | 实例的创建时间。                                     |
| profile                 | Object | 配置信息，如表27-536所示。                             |
| flavor                  | String | 机器规格。                                        |
| spec                    | Object | 实例定义。Notebook类型实例，数据结构如表27-544所示。            |
| workspace               | Object | 工作空间，如表27-549所示。                             |
| latest_update_timestamp | String | 实例的更新时间。                                     |
| flavor_details          | Object | 机器规格详情，如表27-540所示。                           |
| pool                    | Object | 专属资源池，如表27-541所示。                            |
| ai_project              | Object | AI项目，如表27-542所示。                             |
| error_code              | String | 错误码。请参考错误码。                                  |
| queuing_info            | Object | 排队信息，如表27-550所示。                             |
| user                    | Object | 用户信息，如表27-551所示。                             |
| repository              | Object | Git仓库信息，如表27-552所示。<br>该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。 |

表 27-536 profile 字段数据结构说明

| 参数          | 参数类型               | 说明                    |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| id          | String             | 配置ID。                 |
| name        | String             | 配置名称。                 |
| description | String             | 配置描述。                 |
| de_type     | String             | 开发环境类型，当前仅支持Notebook。 |
| provision   | Object             | 部署信息，如表27-537所示。      |
| labels      | Map<String,String> | 标签信息。                 |

| 参数          | 参数类型   | 说明                     |
|-------------|--------|------------------------|
| flavor_type | String | 硬件类型。支持CPU，GPU，Ascend。 |

表 27-537 provision 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 描述                |
|------|--------|-------------------|
| type | String | 部署类型，当前仅支持Docker。 |
| spec | Object | 部署详情，如表27-538所示。  |

表 27-538 spec 字段数据结构说明

| 参数     | 参数类型   | 说明                           |
|--------|--------|------------------------------|
| engine | String | 部署引擎，当前仅支持CCE。               |
| params | Object | 部署参数，当前仅支持Docker，如表27-539所示。 |

表 27-539 Docker 部署参数数据结构说明

| 参数          | 参数类型                | 说明                     |
|-------------|---------------------|------------------------|
| namespace   | String              | SWR组织名称，全局唯一。          |
| image_name  | String              | 镜像名称。                  |
| image_tag   | String              | 镜像标签。                  |
| annotations | Map<String, String> | 注解信息，可扩展字段，缺省值为“NULL”。 |

表 27-540 flavor\_details 参数说明

| 参数          | 参数类型    | 描述                                                                                  |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String  | 规格名称。                                                                               |
| status      | String  | 规格销售状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>onSale</li><li>soldOut</li></ul> |
| queuing_num | Integer | 当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                                     |



| 参数              | 参数类型                | 描述                                                                                              |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| queue_left_time | Integer             | 排到队的剩余时间，单位为秒。<br>当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                               |
| storage_list    | Array<storageType > | 支持的存储类型。默认为全部。                                                                                  |
| is_permitted    | Boolean             | 当前用户是否有权限使用该规格。                                                                                 |
| type            | String              | 规格状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>• GPU</li><li>• CPU</li><li>• ASCEND</li></ul> |
| params          | Dict                | 描述规格的参数。                                                                                        |
| promo_type      | String              | 促销类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• Free</li><li>• NoDiscount</li></ul>            |
| instance_num    | Integer             | 当前用户创建的该规格实例的数量。                                                                                |
| duration        | Integer             | 启动后设置的自动停止时间，单位为秒。                                                                              |
| store_time      | Integer             | 该规格实例处于非活跃状态，在数据库最长保存的时长。单位为小时。<br>默认为“-1”，表示可以无限制保存。                                           |
| billing_flavor  | String              | 计费规格。当该字段为空时，使用规格名称计费。                                                                          |
| billing_params  | Integer             | 计费倍率。当billing_flavor不为空时，该字段必选。                                                                 |

表 27-541 pool 参数说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| id    | String | 资源池ID。                                                    |
| name  | String | 资源池名称。                                                    |
| type  | String | 资源池类型。主要区分类型：USER_DEFINED，表明为专属资源池。                       |
| owner | Object | 当“type”为“USER_DEFINED”时是必选项。如 <a href="#">表27-543</a> 所示。 |

表 27-542 AIProject 参数说明

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | AI项目ID。 |

表 27-543 owner 参数说明

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| project_id | String | 项目ID。 |

表 27-544 notebook 字段数据结构说明

| 参数                           | 参数类型               | 说明                                                       |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| log_path                     | String             | 自定义镜像日志存储路径。                                             |
| custom_script_path           | String             | Notebook启动时的自定义初始化脚本路径。                                  |
| extend_storage               | Array<Storage>     | 扩展存储列表，如表27-484所示。扩展存储当前仅支持type为“obsfs”的类型，且仅对部分专属资源池开放。 |
| storage                      | Object             | 存储路径。表27-484                                             |
| credential                   | Object             | 访问OBS的AK/SK。表27-510                                      |
| repository                   | Object             | Git仓库信息，如表27-508所示。该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。                 |
| resource_reserved_time_stamp | Integer            | 资源预留时间戳。                                                 |
| auto_stop                    | Object             | 自动停止参数，如表14 auto_stop 字段数据结构说明所示。                        |
| failed_reasons               | Object             | 创建、启动失败原因，如表27-502所示。                                    |
| annotations                  | Map<String,String> | 注解信息。<br>其中，生成的url信息，不可直接访问使用。                           |
| extend_params                | Map<String,String> | 扩展参数。                                                    |

表 27-545 storage 定义数据结构说明

| 参数       | 参数类型   | 说明                                                                            |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| type     | String | 存储类型。<br>当前支持“obs”、“obsfs”和“evs”，其中，obsfs类型当前仅支持部分专属资源池。若您需要挂载OBS并行文件系统，请提工单。 |
| location | Object | 存储位置，如果type为“obs”类型，该参数必须填写，如表27-485所示数据结构，如缺省值为“NULL”。                       |

表 27-546 location 定义数据结构说明

| 参数           | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path         | String  | 存储路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果type为“obs”类型，该值必须填写，该值需为有效的OBS桶路径，且以“/”结束。不能指定为OBS桶的根目录，需指定为OBS桶下的具体目录。</li><li>如果type为“obsfs”类型，该值需为有效的OBS并行文件系统的桶名（当前CCE不支持挂载子目录）。</li><li>如果type为“evs”类型，该值不需要填写。</li></ul> |
| volume_size  | Integer | EVS存储盘大小，最小为5GB，最大为4096GB，缺省值为5GB；如果type为OBS类型，该值不需要填写。                                                                                                                                                                      |
| mount_path   | String  | Notebook内的挂载路径，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。<br>默认值为“/home/ma-user/work”。<br>若希望挂载到指定路径，建议填写“/home/ma-user/work”的子目录，否则可能因权限等问题导致挂载失败或读写异常。                                                                                         |
| access_modes | String  | 挂载文件的访问权限，支持读写和只读两种方式，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>ReadOnlyMany：只读方式</li><li>ReadWriteMany：读写方式（默认值）</li></ul>                                                                           |

表 27-547 auto\_stop 字段数据结构说明

| 参数             | 参数类型    | 说明                         |
|----------------|---------|----------------------------|
| enable         | Boolean | 是否开启自动停止功能。                |
| duration       | Integer | 运行时长，单位为秒。                 |
| prompt         | Boolean | 是否需要再次弹框提醒，提供给 console 使用。 |
| stop_timestamp | Integer | 实例停止时间点，13 位时间戳。           |
| remain_time    | Integer | 实际停止剩余时间，单位为秒。             |

表 27-548 failed\_reasons 字段数据结构说明

| 参数      | 参数类型               | 说明    |
|---------|--------------------|-------|
| code    | String             | 错误码。  |
| message | String             | 错误信息。 |
| detail  | Map<String,String> | 错误详情。 |

表 27-549 workspace 字段数据结构说明

| 参数 | 参数类型   | 说明                                          |
|----|--------|---------------------------------------------|
| id | String | 工作空间ID。未创建工作空间时取值默认为0，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 27-550 queuing\_info 参数说明

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id      | String | 实例ID。                                                                                                                         |
| name    | String | 实例名称。                                                                                                                         |
| de_type | String | 开发环境类型，缺省时返回全部类型。当前仅支持Notebook。                                                                                               |
| flavor  | String | 实例的机器规格，缺省时返回全部类型。现在支持的有： <ul style="list-style-type: none"><li>modelarts.vm.cpu.free</li><li>modelarts.vm.gpu.free</li></ul> |

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                          |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flavor_details  | Object  | 规格详情，用于展示规格信息，以及查询规格是否售罄。请参见 <a href="#">表27-496</a> 。                                                      |
| status          | String  | 实例状态，缺省时返回全部类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_QUEUING</li><li>• START_QUEUING</li></ul> |
| begin_timestamp | Integer | 实例排队的开始时间，13位时间戳。                                                                                           |
| remain_time     | Integer | 排到队的剩余时间，单位为秒。                                                                                              |
| end_timestamp   | Integer | 实例排队的预计停止时间，13位时间戳。                                                                                         |
| rank            | Integer | 实例在队列中的排位。                                                                                                  |

表 27-551 user 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 用户ID。 |
| name | String | 用户名。  |

表 27-552 repository 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                                    |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| id              | String | 仓库ID。                                 |
| branch          | String | 仓库分支。                                 |
| user_name       | String | 仓库配置用户名。                              |
| user_email      | String | 仓库配置用户邮箱。                             |
| type            | String | 仓库类型。CodeClub，GitHub。                 |
| connection_info | Object | 仓库链接信息。请参见 <a href="#">表 27-509</a> 。 |

表 27-553 connection\_info 字段数据结构说明

| 参数       | 参数类型   | 说明                     |
|----------|--------|------------------------|
| protocol | String | 链接仓库协议。当前支持：ssh，https。 |
| url      | String | 链接仓库地址。                |

| 参数         | 参数类型   | 说明               |
|------------|--------|------------------|
| credential | Object | 证书信息，请参见表27-510。 |

表 27-554 credential 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                  |
|-----------------|--------|---------------------|
| ssh_private_key | String | ssh私有证书。            |
| access_token    | String | GitHub的oauth token。 |

请求示例

如下以获取实例ID为“6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e”的实例详情为例。

GET https://endpoint/v1/{project\_id}/demanager/instances/6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e

响应示例

成功响应示例

```
{
 "ai_project": {
 "id": "default-ai-project"
 },
 "creation_timestamp": "1594887749962",
 "description": "",
 "flavor": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "flavor_details": {
 "name": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "params": {
 "CPU": 8,
 "GPU": 1,
 "gpu_type": "v100NV32",
 "memory": "64GiB"
 },
 "status": "onSale",
 "type": "GPU"
 },
 "id": "DE-7d558ef8-c73d-11ea-964c-0255ac100033",
 "latest_update_timestamp": "1594888070775",
 "name": "notebook-c6fd",
 "profile": {
 "de_type": "Notebook",
 "description": "multi engine, gpu, python 3.6 for notebook",
 "flavor_type": "GPU",
 "id": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",
 "name": "Multi-Engine 1.0 (python3)-gpu",
 "provision": {
 "spec": {
 "engine": "CCE",
 "params": {
 "annotations": null,
 "image_name": "mul-kernel-gpu-cuda-cp36",
 "image_tag": "2.0.5-B003",
 "namespace": "atelier"
 }
 }
 },
 "type": "Docke"
 }
}
```

```
 },
 },
 "spec": {
 "annotations": {
 "target_domain": "https://modelarts-notebook-2.xxxxxx.com",
 "url": "https://modelarts-lvs-common-lb.xxxxxx.com:32000/modelarts/hubv100/notebook/user/DE-7d558ef8-c73d-11ea-964c-0255ac100033"
 },
 "auto_stop": {
 "duration": 3600,
 "enable": true,
 "prompt": true,
 "remain_time": 3336,
 "stop_timestamp": 1594891408723
 },
 "extend_params": null,
 "failed_reasons": null,
 "repository": null,
 "extend_storage": null,
 "storage": {
 "location": {
 "path": "/home/ma-user/work",
 "volume_size": 5
 },
 "type": "evs"
 }
 },
 "status": "RUNNING",
 "user": {
 "id": "15dda26361214ca2a5953917d2f48ffb",
 "name": "ops_dev_env"
 },
 "workspace": {
 "id": "0"
 }
}
```

- 失败响应示例

```
{
 "error_message": "The instance does not exist.",
 "error_code": "ModelArts.6309"
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 27.2.4 更新开发环境实例信息

### 功能介绍

该接口用于更新开发环境实例的描述信息或自动停止信息。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/demanager/instances/{instance\_id}

参数说明如[表27-555](#)所示。

表 27-555 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                      |

请求消息

请求参数如[表27-556](#)所示

表 27-556 请求参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| description | 否    | String | 配置描述，长度限制为512字符，不可包含特殊字符&<>'"/。            |
| spec        | 否    | Object | 实例定义，如 <a href="#">表3 spec定义数据结构说明</a> 所示。 |

表 27-557 spec 定义数据结构说明

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                   |
|-----------|------|--------|--------------------------------------|
| auto_stop | 否    | Object | 自动停止参数，如 <a href="#">表27-558</a> 所示。 |

表 27-558 auto\_stop 定义数据结构说明

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                |
|----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable   | 否    | Boolean | 是否开启自动停止功能， true表示开启，则会在运行时长到达之后自动停止实例，false表示关闭，默认为false。                                        |
| duration | 否    | Integer | 运行时长，单位为秒，取值范围为3600-86400，该参数配置之后，每次启动均有效。如果enable为true时，该参数是必须的。如果当前实例的状态为运行中，修改此参数，只有在下次启动才会生效。 |
| prompt   | 否    | Boolean | 是否需要再次提醒，该参数提供给前台console，用于让console判断是否需要再次弹出弹出框对用户进行提醒，默认是true。                                  |



响应消息

响应参数如表27-559所示。

表 27-559 响应参数

| 参数                      | 参数类型   | 说明                                       |
|-------------------------|--------|------------------------------------------|
| id                      | String | 实例ID。                                    |
| name                    | String | 实例名称。                                    |
| description             | String | 实例说明。                                    |
| status                  | String | 实例状态。                                    |
| creation_timestamp      | String | 实例的创建时间。                                 |
| latest_update_timestamp | String | 实例的更新时间。                                 |
| profile                 | Object | 配置信息，如表27-492所示。                         |
| flavor                  | String | 机器规格。                                    |
| flavor_details          | Object | 机器规格详情，如表27-496所示。                       |
| pool                    | Object | 专属资源池，如表27-497所示。                        |
| spec                    | Object | 实例定义。Notebook类型实例，数据结构如表27-494所示。        |
| workspace               | Object | 工作空间，如表27-487所示。                         |
| ai_project              | Object | AI项目，如表27-566所示。                         |
| error_code              | String | 错误码。请参考错误码。                              |
| queuing_info            | Object | 排队信息，如表27-506所示。                         |
| user                    | Object | 用户信息，如表27-507所示。                         |
| repository              | Object | Git仓库信息，如表27-508所示。该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。 |

表 27-560 profile 字段数据结构说明

| 参数          | 参数类型   | 说明                    |
|-------------|--------|-----------------------|
| id          | String | 配置ID。                 |
| name        | String | 配置名称。                 |
| description | String | 配置描述。                 |
| de_type     | String | 开发环境类型，当前仅支持Notebook。 |

| 参数          | 参数类型               | 说明                     |
|-------------|--------------------|------------------------|
| provision   | Object             | 部署信息，如表27-537所示。       |
| labels      | Map<String,String> | 标签信息。                  |
| flavor_type | String             | 硬件类型。支持CPU，GPU，Ascend。 |

表 27-561 provision 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明                |
|------|--------|-------------------|
| type | String | 部署类型，当前仅支持Docker。 |
| spec | Object | 部署详情，如表27-562所示。  |

表 27-562 spec 字段数据结构说明

| 参数     | 参数类型   | 说明                           |
|--------|--------|------------------------------|
| engine | String | 部署引擎，当前仅支持CCE。               |
| params | Object | 部署参数，当前仅支持Docker，如表27-563所示。 |

表 27-563 Docker 部署参数数据结构说明

| 参数          | 参数类型               | 说明                     |
|-------------|--------------------|------------------------|
| namespace   | String             | SWR组织名称，全局唯一。          |
| image_name  | String             | 镜像名称。                  |
| image_tag   | String             | 镜像标签。                  |
| annotations | Map<String,String> | 注解信息，可扩展字段，缺省值为“NULL”。 |

表 27-564 flavor\_details 参数说明

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| name   | String | 规格名称。                                                                               |
| status | String | 规格销售状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>onSale</li><li>soldOut</li></ul> |

| 参数              | 参数类型                | 描述                                                                                               |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| queuing_num     | Integer             | 当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                                                  |
| queue_left_time | Integer             | 排队到队的剩余时间，单位为秒。<br>当“promo_type”为“Free”且“status”为“soldOut”时，该参数必选。                               |
| storage_list    | Array<storageType > | 支持的存储类型。默认为全部。 <ul style="list-style-type: none"><li>• obs</li><li>• evs</li><li>• efs</li></ul> |
| is_permitted    | Boolean             | 当前用户是否有权限使用该规格。                                                                                  |
| type            | String              | 规格状态。当前支持： <ul style="list-style-type: none"><li>• GPU</li><li>• CPU</li><li>• ASCEND</li></ul>  |
| params          | Dict                | 描述规格的参数。                                                                                         |
| promo_type      | String              | 促销类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• Free</li><li>• NoDiscount</li></ul>             |
| instance_num    | Integer             | 当前用户创建的该规格实例的数量。                                                                                 |
| duration        | Integer             | 启动后设置的自动停止时间，单位为秒。                                                                               |
| store_time      | Integer             | 该规格实例处于非活跃状态，在数据库最长保存的时长。单位为小时。<br>默认为“-1”，表示可以无限制保存。                                            |
| billing_flavor  | String              | 计费规格。当该字段为空时，使用规格名称计费。                                                                           |
| billing_params  | Integer             | 计费倍率。当billing_flavor不为空时，该字段必选。                                                                  |

表 27-565 pool 参数说明

| 参数   | 参数类型   | 描述                                  |
|------|--------|-------------------------------------|
| id   | String | 资源池ID。                              |
| name | String | 资源池名称。                              |
| type | String | 资源池类型。主要区分类型：USER_DEFINED，表明为专属资源池。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                        |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|
| owner | Object | 当“type”为“USER_DEFINED”时是必选项。如 <a href="#">表27-567</a> 所示。 |

表 27-566 AIProject

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | AI项目ID。 |

表 27-567 owner 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 27-568 notebook 字段数据结构说明

| 参数                           | 参数类型           | 说明                                                                         |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| log_path                     | String         | 自定义镜像日志存储路径。                                                               |
| custom_script_path           | String         | Notebook启动时的自定义初始化脚本路径。                                                    |
| extend_storage               | Array<Storage> | 扩展存储列表，如 <a href="#">表27-484</a> 所示。扩展存储当前仅支持type为“obsfs”的类型，且仅对部分专属资源池开放。 |
| storage                      | Object         | 存储路径。 <a href="#">表27-484</a>                                              |
| credential                   | Object         | 访问OBS的AK/SK。 <a href="#">表27-510</a>                                       |
| repository                   | Object         | Git仓库信息，如 <a href="#">表27-508</a> 所示。该字段不支持使用，在调用接口时会自动返回。                 |
| resource_reserved_time_stamp | Integer        | 资源预留时间戳。                                                                   |
| auto_stop                    | Object         | 自动停止参数，如 <a href="#">表27-486</a> 所示。                                       |
| failed_reasons               | Object         | 创建、启动失败原因，如 <a href="#">表27-502</a> 所示。                                    |

| 参数            | 参数类型               | 说明                             |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| annotations   | Map<String,String> | 注解信息。<br>其中，生成的url信息，不可直接访问使用。 |
| extend_params | Map<String,String> | 扩展参数。                          |

表 27-569 storage 定义数据结构说明

| 参数       | 参数类型   | 说明                                                                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| type     | String | 存储类型。当前支持“obs”、“obsfs”和“evs”，其中，obsfs类型当前仅支持部分专属资源池。若您需要挂载OBS并行文件系统，请提工单。 |
| location | Object | 存储位置，如果type为“obs”类型，该参数必须填写，如表27-570所示数据结构，如缺省值为“NULL”。                   |

表 27-570 location 定义数据结构说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path        | 否    | String  | 存储路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果type为“obs”类型，该值必须填写，该值需为有效的OBS桶路径，且以“/”结束。不能指定为OBS桶的根目录，需指定为OBS桶下的具体目录。</li><li>如果type为“obsfs”类型，该值需为有效的OBS并行文件系统的桶名（当前CCE不支持挂载子目录）。</li><li>如果type为“evs”类型，该值不需要填写。</li></ul> |
| volume_size | 否    | Integer | EVS存储盘大小，最小为5GB，最大为4096GB，缺省值为5GB；如果type为OBS类型，该值不需要填写。                                                                                                                                                                      |
| mount_path  | 否    | String  | Notebook内的挂载路径，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。<br>默认值为“/home/ma-user/work”。<br>若希望挂载到指定路径，建议填写“/home/ma-user/work”的子目录，否则可能因权限等问题导致挂载失败或读写异常。                                                                                         |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                 |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| access_modes | 否    | String | 挂载文件的访问权限，支持读写和只读两种方式，仅type为“obsfs”类型，该字段有效。可选值： <ul style="list-style-type: none"><li>ReadOnlyMany：只读方式</li><li>ReadWriteMany：读写方式（默认值）</li></ul> |

表 27-571 auto\_stop 字段数据结构说明

| 参数             | 参数类型    | 说明                       |
|----------------|---------|--------------------------|
| enable         | Boolean | 是否开启自动停止功能。              |
| duration       | Integer | 运行时长，单位为秒。               |
| prompt         | Boolean | 是否需要再次弹框提醒，提供给console使用。 |
| stop_timestamp | Integer | 实例停止时间点，13位时间戳。          |
| remain_time    | Integer | 实际停止剩余时间，单位为秒。           |

表 27-572 failed\_reasons 字段数据结构说明

| 参数      | 参数类型               | 说明    |
|---------|--------------------|-------|
| code    | String             | 错误码。  |
| message | String             | 错误信息。 |
| detail  | Map<String,String> | 错误详情。 |

表 27-573 workspace 字段数据结构说明

| 参数 | 参数类型   | 描述                                          |
|----|--------|---------------------------------------------|
| id | String | 工作空间ID。未创建工作空间时取值默认为0，存在创建并使用的工作空间，以实际取值为准。 |

表 27-574 queuing\_info 参数说明

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                                                                                                |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | String  | 实例ID。                                                                                                                             |
| name            | String  | 实例名称。                                                                                                                             |
| de_type         | String  | 开发环境类型，缺省时返回全部类型。<br>当前仅支持Notebook。                                                                                               |
| flavor          | String  | 实例的机器规格，缺省时返回全部类型。现在支持的有： <ul style="list-style-type: none"><li>• modelarts.vm.cpu.free</li><li>• modelarts.vm.gpu.free</li></ul> |
| flavor_details  | Object  | 规格详情，用于展示规格信息，以及查询规格是否售罄。请参见 <a href="#">表27-496</a> 。                                                                            |
| status          | String  | 实例状态，缺省时返回全部类型。包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• CREATE_QUEUING</li><li>• START_QUEUING</li></ul>                       |
| begin_timestamp | Integer | 实例排队的开始时间，13位时间戳。                                                                                                                 |
| remain_time     | Integer | 排到队的剩余时间，单位为秒。                                                                                                                    |
| end_timestamp   | Integer | 实例排队的预计停止时间，13位时间戳。                                                                                                               |
| rank            | Integer | 实例在队列中的排位。                                                                                                                        |

表 27-575 user 字段数据结构说明

| 参数   | 参数类型   | 说明    |
|------|--------|-------|
| id   | String | 用户ID。 |
| name | String | 用户名。  |

表 27-576 repository 字段数据结构说明

| 参数         | 参数类型   | 说明                    |
|------------|--------|-----------------------|
| id         | String | 仓库ID。                 |
| branch     | String | 仓库分支。                 |
| user_name  | String | 仓库配置用户名。              |
| user_email | String | 仓库配置用户邮箱。             |
| type       | String | 仓库类型。CodeClub，GitHub。 |

| 参数              | 参数类型   | 说明                 |
|-----------------|--------|--------------------|
| connection_info | Object | 仓库链接信息。请参见表27-509。 |

表 27-577 connection\_info 字段数据结构说明

| 参数         | 参数类型   | 说明                     |
|------------|--------|------------------------|
| protocol   | String | 链接仓库协议。当前支持：ssh，https。 |
| url        | String | 链接仓库地址。                |
| credential | Object | 证书信息，请参见表27-510。       |

表 27-578 credential 字段数据结构说明

| 参数              | 参数类型   | 说明                  |
|-----------------|--------|---------------------|
| ssh_private_key | String | ssh私有证书。            |
| access_token    | String | GitHub的oauth token。 |

请求示例

如下以更新实例ID为“6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e”的实例信息为例。

```
{
 "description": "machine learning python2.7 notebook"
}
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "ai_project": {
 "id": "default-ai-project"
 },
 "creation_timestamp": "1594887749962",
 "description": "update notebook",
 "flavor": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "flavor_details": {
 "name": "modelarts.bm.gpu.v100NV32",
 "params": {
 "CPU": 8,
 "GPU": 1,
 "gpu_type": "v100NV32",
 "memory": "64GiB"
 },
 "status": "onSale",
 "type": "GPU"
 },
 "id": "DE-7d558ef8-c73d-11ea-964c-0255ac100033",
```



```
"latest_update_timestamp": "1594888143062",
"name": "notebook-c6fd",
"profile": {
 "de_type": "Notebook",
 "description": "multi engine, gpu, python 3.6 for notebook",
 "flavor_type": "GPU",
 "id": "Python3-gpu",
 "name": "Python3",
 "provision": {
 "spec": {
 "engine": "CCE",
 "params": {
 "annotations": null,
 "image_name": "mul-kernel-gpu-cuda-cp36",
 "image_tag": "2.0.5-B003",
 "namespace": "atelier"
 }
 }
 },
 "type": "Docker"
},
},
"status": "RUNNING",
"user": {
 "id": "15dda26361214ca2a5953917d2f48ffb",
 "name": "ops_dev_env"
},
"workspace": {
 "id": "0"
}
}
```

● 失败响应示例

```
{
 "error_message": "The instance does not exist.",
 "error_code": "ModelArts.6309"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.2.5 删除开发环境实例

功能介绍

该接口用于删除开发环境实例。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/demanager/instances/{instance\_id}

参数说明如[表27-579](#)所示。

表 27-579 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                      |

### 请求消息

无请求参数。

### 响应消息

响应参数如[表27-580](#)所示。

表 27-580 响应参数

| 参数          | 参数类型   | 说明    |
|-------------|--------|-------|
| instance_id | String | 实例ID。 |

### 请求示例

如下以删除实例ID为“6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e”的实例为例。

```
DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/demanager/instances/6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e
```

### 响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "instance_id": "6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e"
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "error_message": "The instance does not exist.",
 "error_code": "ModelArts.6309"
}
```

### 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 27.2.6 管理开发环境实例

### 功能介绍

该接口用于启动、停止、重启、排队、取消排队开发环境Notebook实例。

### URI

POST /v1/{project\_id}/demanager/instances/{instance\_id}/action

参数说明如[表27-581](#)所示。

表 27-581 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明。                                        |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                      |

请求消息

请求参数如[表27-582](#)所示。

表 27-582 请求参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 说明。                                                                                                                                                                   |
|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action | 是    | String | 操作开发环境实例，支持： <ul style="list-style-type: none"><li>• start</li><li>• stop</li><li>• restart</li><li>• queue</li><li>• dequeue</li></ul> 其中，queue和dequeue仅支持对免费资源进行操作。 |

响应消息

响应参数如[表27-583](#)所示。

表 27-583 响应参数

| 参数             | 参数类型   | 说明      |
|----------------|--------|---------|
| current_status | String | 实例当前状态。 |
| previous_state | String | 实例上一状态。 |

请求示例

如下以启动实例ID为 “6fa459ea-ee8a-3ca4-894e-db77e160355e” 的实例为例。

```
{
 "action": "start"
}
```

## 响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "current_status": "STARTING",
 "previous_state": "STOPPED"
}
```

- 失败响应示例

```
{
 "error_message": "The instance does not exist.",
 "error_code": "ModelArts.6309"
}
```

## 状态码

状态码请参见[状态码](#)。

## 27.2.7 动态挂载 OBS - AttachObs

### 功能介绍

动态挂载OBS接口用于将OBS并行文件系统挂载到运行中的Notebook实例的指定文件目录。该接口适用于以下场景：用户需要在Notebook实例中直接操作OBS存储中的文件时，可通过此接口将OBS实例挂载到指定目录，实现文件系统的读写操作。使用该接口的前提条件是用户已登录系统并具有访问目标Notebook实例和OBS实例的权限，同时Notebook实例必须处于运行状态。调用该接口后，系统将在Notebook实例中挂载指定的OBS实例，用户可在容器中以文件系统方式读写OBS中的对象。若用户无权限访问指定实例或Notebook实例未运行，接口将返回相应的错误信息。

### 接口约束

暂无约束。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中调试该接口，支持自动认证鉴权。API Explorer可以自动生成SDK代码示例，并提供SDK代码示例调试功能。获取该接口关联的CLI示例：[hcloud ModelArts AttachObs](#)。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限。

- 如果使用角色与策略授权，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。
- 如果使用身份策略授权，需具备如下身份策略权限。

| 授权项                                     | 访问级别  | 资源类型<br>(*为必须) | 条件键                       | 别名 | 依赖的授权项 |
|-----------------------------------------|-------|----------------|---------------------------|----|--------|
| modelarts:n<br>otebook:m<br>ountStorage | Write | notebook<br>*  | -                         | -  | -      |
|                                         |       | -              | g:EnterpriseP<br>rojectId |    |        |

URI

POST /v1/{project\_id}/notebooks/{instance\_id}/storage

表 27-584 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| instance_id | 是    | String | <b>参数解释：</b> Notebook实例ID。<br>ID格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，简称UUID），可通过调用 <a href="#">查询Notebook实例列表接口</a> 获取。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。 |
| project_id  | 是    | String | <b>参数解释：</b> 用户项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。                                                                     |

请求参数

表 27-585 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| category | 否    | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载存储类型。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• OBS：对象存储服务</li></ul> <b>默认取值：</b> OBS。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                             |
|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mount_path | 否    | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>约束限制：</b> 不涉及。<br><b>取值范围：</b> 限制长度为256个字符，必须在Notebook的/data/的子目录下。<br><b>默认取值：</b> /home/ma-user/work/。 |
| uri        | 否    | String | <b>参数解释：</b> OBS对象路径，示例：obs://modelarts/notebook/。<br><b>约束限制：</b> OBS并行文件系统中合法的对象路径。<br><b>取值范围：</b> 限制长度为256个字符。<br><b>默认取值：</b> 不涉及。        |

响应参数

状态码：200

表 27-586 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                   |
|------------|--------|------------------------------------------------------|
| category   | String | <b>参数解释：</b> 存储类型。可选值为OBSFS。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。    |
| id         | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载实例ID。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。          |
| mount_path | String | <b>参数解释：</b> 在Notebook实例中挂载的路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。 |

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | String | <b>参数解释：</b> 动态挂载OBS状态。<br><b>取值范围：</b> 枚举类型，取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• MOUNTING：挂载中</li><li>• MOUNT_FAILED：挂载失败</li><li>• MOUNTED：已挂载</li><li>• UNMOUNTING：卸载中</li><li>• UNMOUNT_FAILED：卸载失败</li><li>• UNMOUNTED：卸载完成</li></ul> |
| uri    | String | <b>参数解释：</b> OBS对象路径。<br><b>取值范围：</b> 不涉及。                                                                                                                                                                                                          |

**状态码：201**  
Created。

请求示例

动态挂载OBS。将“OBS并行文件系统”挂载到实例中指定的文件目录“/data/wang/”。

```
{
 "category": "OBS",
 "mount_path": "/data/wang/",
 "uri": "obs://authoring-test/wang/"
}
```

响应示例

**状态码：200**  
OK。

```
{
 "id": "91dd2d3f-2d92-475f-a375-04636af26cc9",
 "category": "OBSFS",
 "mount_path": "/data/wang/",
 "uri": "obs://authoring-test/wang/",
 "status": "MOUNTING"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | OK。           |
| 201 | Created。      |
| 401 | Unauthorized。 |

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 403 | Forbidden。 |
| 404 | Not Found。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

27.3 训练管理（旧版）

27.3.1 训练作业

27.3.1.1 创建训练作业

功能介绍

创建一个训练作业。

该接口为异步接口，作业状态请通过[查询训练作业列表](#)和[查询训练作业版本详情](#)接口获取。

URI

POST /v1/{project\_id}/training-jobs

参数说明如[表27-587](#)所示。

表 27-587 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求消息

请求参数如[表27-588](#)所示。

表 27-588 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                 |
|----------|------|--------|------------------------------------|
| job_name | 是    | String | 训练作业名称。限制为1-64位只含数字、字母、下划线和中划线的名称。 |



| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                           |
|--------------|------|--------|----------------------------------------------|
| job_desc     | 否    | String | 对训练作业的描述，默认为“NULL”，字符串的长度限制为[0, 256]。        |
| config       | 是    | Object | 创建训练作业需要的参数。详情请参见 <a href="#">表 27-589</a> 。 |
| workspace_id | 否    | String | 指定作业所处的工作空间，默认值为“0”。                         |

表 27-589 config 属性列表

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                                                                                                                  |
|--------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| worker_server_num  | 是    | Integer       | 训练作业worker的个数。最大值请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口返回的“max_num”值获取。                                                                     |
| app_url            | 是    | String        | 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。                                        |
| boot_file_url      | 是    | String        | 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与app_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。                            |
| parameter          | 否    | Array<Object> | 训练作业的运行参数，为“label-value”格式。取值可以为自定义的任何值，其中label为参数名称，value为参数值，该样例请参考请求示例；当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。详细请参见 <a href="#">表27-594</a> 。 |
| data_url           | 否    | String        | 训练作业需要的数据集OBS路径URL，默认为空。如：“/usr/data/”。不可与data_source或者dataset_id/dataset_version_id同时出现，但必须有其一。                                    |
| dataset_id         | 否    | String        | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                                                   |
| dataset_version_id | 否    | String        | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                                                         |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                                                                                                              |
|----------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_source    | 否    | Array<Object> | 训练作业使用的数据集。不可与data_url或dataset_id/dataset_version_id同时使用。请查看 <a href="#">表27-590</a>                                            |
| spec_id        | 是    | Long          | 训练作业选择的资源规格ID。请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取资源ID。创建公共池作业时，spec_id必选，且不能与pool_id同时出现。                                          |
| pool_id        | 是    | String        | 专属资源池ID。可在ModelArts管理控制台，单击左侧“专属资源池”，在专属资源池列表中查看资源池ID。创建专属池作业时，pool_id必选，且不能与spec_id同时出现。                                       |
| engine_id      | 是    | Long          | 训练作业选择的引擎规格ID，默认为“1”。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。请从 <a href="#">查询作业引擎规格</a> 接口获取引擎规格ID。                     |
| model_id       | 是    | Long          | 训练作业的内置模型ID。请通过 <a href="#">查询预置算法</a> 接口获取model_id。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。                             |
| train_url      | 否    | String        | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空，如：“/usr/train/”。                                                                                         |
| log_url        | 否    | String        | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/log/”。                                                                                           |
| user_image_url | 否    | String        | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。如：“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”。                                                     |
| user_command   | 否    | String        | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为：“bash /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/train.py {python_file_parameter}”。 |
| create_version | 否    | Boolean       | 创建训练作业的同时是否创建版本。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：默认值，创建训练作业的同时创建版本。</li><li>• false：仅创建训练作业，不创建版本。</li></ul>       |
| volumes        | 否    | JSON Array    | 训练作业可使用的存储卷。具体说明请参见 <a href="#">表27-591</a> 。                                                                                   |

表 27-590 data\_source 属性列表

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                        |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| dataset_id      | 否    | String | 训练作业的数据集ID。应与 dataset_version_id 同时出现，但不可与 data_url 同时出现。 |
| dataset_version | 否    | String | 训练作业的数据集版本ID。应与 dataset_id 同时出现，但不可与 data_url 同时出现。       |
| type            | 否    | String | 数据集类型。可选值：“obs”、“dataset”。obs 与 dataset 不可同时出现。           |
| data_url        | 否    | String | OBS的桶路径，不可与 dataset_id/ dataset_version 同时出现。             |

表 27-591 volumes 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                      |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| nfs       | 否    | Object | 共享文件系统类型的存储卷。仅支持运行于已联通共享文件系统网络的资源池的训练作业。具体说明请参见表27-592。 |
| host_path | 否    | Object | 主机文件系统类型的存储卷。仅支持运行于专属资源池中的训练作业。具体说明请参见表27-593。          |

表 27-592 nfs 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                            |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | 是    | String  | SFS Turbo 文件系统 ID。                                                                                            |
| src_path  | 是    | String  | SFS Turbo 文件系统地址。                                                                                             |
| dest_path | 是    | String  | 训练作业的本地路径。                                                                                                    |
| read_only | 否    | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>true: 只读权限</li><li>false: 默认值，读写权限</li></ul> |

表 27-593 host\_path 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                            |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src_path  | 是    | String  | 宿主机的本地路径。                                                                                                     |
| dest_path | 是    | String  | 训练作业的本地路径。                                                                                                    |
| read_only | 否    | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>true: 只读权限</li><li>false: 默认值，读写权限</li></ul> |

表 27-594 parameter 属性列表

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 说明    |
|-------|------|--------|-------|
| label | 否    | String | 参数名称。 |
| value | 否    | String | 参数值。  |

响应消息

响应参数如表27-595所示。

表 27-595 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| job_id        | Long    | 训练作业的ID。                                            |
| job_name      | String  | 训练作业的名称                                             |
| status        | Int     | 训练作业的运行状态，详细作业状态列表请查看作业状态参考。                        |
| create_time   | Long    | 训练作业的创建时间，时间戳格式。                                    |
| version_id    | Long    | 训练作业的版本ID。                                          |
| resource_id   | String  | 训练作业的计费资源ID。                                        |

| 参数           | 参数类型   | 说明         |
|--------------|--------|------------|
| version_name | String | 训练作业的版本名称。 |

请求示例

- 如下以创建名为 “TestModelArtsJob” ，描述为 “This is a ModelArts job” 为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs
{
 "job_name": "TestModelArtsJob",
 "job_desc": "This is a ModelArts job",
 "workspace_id": "af261af2218841ec960b01ab3cf1a5fa",
 "config": {
 "worker_server_num": 1,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": "0.01"
 },
 {
 "label": "batch_size",
 "value": "32"
 }
],
 "dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
 "dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
 "spec_id": 1,
 "engine_id": 1,
 "train_url": "/usr/train/",
 "log_url": "/usr/log/",
 "model_id": 1,
 "pool_id": "testpool"
 }
}
```

- 如下以创建名为 “TestModelArtsJob2” ，创建自定义镜像训练。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs
{
 "job_name": "TestModelArtsJob2",
 "job_desc": "This is a ModelArts job",
 "workspace_id": "af261af2218841ec960b01ab3cf1a5fa",
 "config": {
 "worker_server_num": 1,
 "data_url": "/usr/data/",
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "parameter": [
 {
 "label": "CUSTOM_PARAM1",
 "value": "1"
 }
],
 "spec_id": 1,
 "user_command": "bash -x /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/mnist/mnist_softmax.py --data_url /home/work/user-job-dir/app/mnist_data",
 "user_image_url": "100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0",
 "train_url": "/usr/train/",
 "log_url": "/usr/log/",
 "model_id": 1,
 "pool_id": "testpool",
 "engine_id": 1
 }
}
```

- 如下以创建名为“TestModelArtsJob3”，创建使用存储卷的训练。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs
{
 "job_name": "TestModelArtsJob3",
 "job_desc": "This is a ModelArts job",
 "workspace_id": "af261af2218841ec960b01ab3cf1a5fa",
 "config": {
 "worker_server_num": 1,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": "0.01"
 },
 {
 "label": "batch_size",
 "value": "32"
 }
],
 "dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
 "dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
 "spec_id": 1,
 "engine_id": 1,
 "train_url": "/usr/train/",
 "log_url": "/usr/log/",
 "model_id": 1,
 "pool_id": "testpool",
 "volumes": [
 {
 "nfs": {
 "id": "43b37236-9afa-4855-8174-32254b9562e7",
 "src_path": "192.168.8.150:/",
 "dest_path": "/home/work/nas",
 "read_only": false
 }
 },
 {
 "host_path": {
 "src_path": "/root/work",
 "dest_path": "/home/mind",
 "read_only": false
 }
 }
]
 }
}
```

## 响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true,
 "job_id": "10",
 "job_name": "TestModelArtsJob",
 "status": "1",
 "create_time": "1524189990635",
 "version_id": "10",
 "version_name": "V0001",
 "resource_id": "jobafd08896"
}
```

- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Job name:TestModelArtsJob is existed",
 "error_code": "ModelArts.0103"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.2 查询训练作业列表

功能介绍

根据指定条件查询用户创建的训练作业。

URI

GET /v1/{project\_id}/training-jobs

参数说明如[表27-596](#)所示。

表 27-596 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-597 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                       |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status         | 否    | String  | 作业状态的查询，默认为所有状态，例如查看创建失败的作业，可选的“status”为“3” “5” “6” “13”，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。                            |
| per_page       | 否    | Integer | 指定每一页展示作业的总量，默认为10，“per_page”可选的范围为[1，1000]。                                                                             |
| page           | 否    | Integer | 指定要查询页的索引，默认为1。“page”可选的范围为[1，65535]。                                                                                    |
| sortBy         | 否    | String  | 指定查询的排序方式，默认是作业名称“job_name”，目前支持的排序还有作业描述“job_desc”，作业状态“status”，运行时长“duration”，作业版本数“version_count”以及创建时间“create_time”。 |
| order          | 否    | String  | 可选值有： <ul style="list-style-type: none"><li>“asc”为递增排序，默认为“asc”。</li><li>“desc”为递减排序。</li></ul>                          |
| search_content | 否    | String  | 指定要查询的文字信息，例如训练作业名字，默认为空，字符串的长度为[0，64]。                                                                                  |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                   |
|--------------|------|--------|----------------------|
| workspace_id | 否    | String | 指定作业所处的工作空间，默认值为“0”。 |

请求消息

无。

响应消息

响应参数如[表27-598](#)所示。

表 27-598 响应参数

| 参数              | 参数类型     | 说明                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| is_success      | Boolean  | 请求是否成功。                                             |
| error_message   | String   | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code      | String   | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| job_total_count | Integer  | 查询到的用户创建作业总数。                                       |
| job_count_limit | Integer  | 用户还可以创建训练作业的数量。                                     |
| jobs            | jobs结构数组 | 训练作业的属性列表，具体请参见 <a href="#">表 27-599</a> 。          |
| quotas          | Integer  | 训练作业的运行数量上限。                                        |

表 27-599 jobs 属性列表

| 参数          | 参数类型   | 说明                                             |
|-------------|--------|------------------------------------------------|
| job_id      | Long   | 训练作业的ID。                                       |
| job_name    | String | 训练作业的名称。                                       |
| version_id  | Long   | 训练作业的版本ID。                                     |
| status      | Int    | 训练作业的运行状态，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。 |
| create_time | Long   | 训练作业的创建时间，时间戳格式。                               |
| duration    | Long   | 训练作业的运行时长，单位为毫秒。                               |



| 参数            | 参数类型   | 说明         |
|---------------|--------|------------|
| job_desc      | String | 训练作业的具体描述。 |
| version_count | Long   | 训练作业的版本数。  |

请求示例

如下以查询训练作业状态为7，每页展示10条记录，指定到第1页，按照“job\_name”排序并递增排列，查询作业名字中包含job的所有训练作业数据为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs?
status=7&per_page=10&page=1&sortBy=job_name&order=asc&search_content=job
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true,
 "quotas": 5,
 "job_total_count": 1,
 "job_count_limit": 3,
 "jobs": [
 {
 "job_id": 10,
 "job_name": "testModelArtsJob",
 "version_id": 10,
 "status": 10,
 "create_time": 1524189990635,
 "duration": 532003,
 "job_desc": "This is ModelArts job",
 "version_count": 5
 }
]
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.3 查询训练作业版本详情

功能介绍

根据作业ID查看指定的训练作业详情。

URI

GET /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions/{version\_id}

参数说明如[表27-600](#)所示。

表 27-600 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |
| version_id | 是    | Long   | 训练作业的版本ID。                                 |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-601](#)所示。

表 27-601 响应参数

| 参数             | 参数类型    | 说明           |
|----------------|---------|--------------|
| is_success     | Boolean | 请求是否成功。      |
| job_id         | Long    | 训练作业的ID。     |
| job_name       | String  | 训练作业的名称。     |
| job_desc       | String  | 训练作业的描述信息。   |
| version_id     | Long    | 训练作业的版本ID。   |
| version_name   | String  | 训练作业的版本名称。   |
| pre_version_id | Long    | 训练作业前一版本的名称。 |

| 参数             | 参数类型          | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_type    | integer       | 训练作业的引擎类型。“engine_type”和“engine_name”对应关系如下： <ul style="list-style-type: none"><li>engine_type: 1, engine_name: "TensorFlow"</li><li>engine_type: 2, engine_name: "MXNet"</li><li>engine_type: 3, engine_name: "Ray"</li><li>engine_type: 4, engine_name: "Caffe"</li><li>engine_type: 5, engine_name: "Spark_Mllib"</li><li>engine_type: 9, engine_name: "XGBoost-Sklearn"</li><li>engine_type: 10, engine_name: "PyTorch"</li><li>engine_type: 12, engine_name: "Horovod"</li></ul> |
| engine_name    | String        | 训练作业的引擎名称。目前支持的引擎名称如下： <ul style="list-style-type: none"><li>Ascend-Powered-Engine</li><li>Caffe</li><li>Horovod</li><li>MXNet</li><li>PyTorch</li><li>Ray</li><li>Spark_Mllib</li><li>TensorFlow</li><li>XGBoost-Sklearn</li><li>MindSpore-GPU</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| engine_id      | Long          | 训练作业的引擎ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| engine_version | String        | 训练作业使用的引擎版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| status         | Integer       | 训练作业的状态，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| app_url        | String        | 训练作业的代码目录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| boot_file_url  | String        | 训练作业的代码启动文件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| create_time    | Long          | 训练作业的创建时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| parameter      | Array<Object> | 训练作业的运行参数。当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。详细请参见 <a href="#">表27-602</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                   | 参数类型          | 说明                                      |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------|
| duration             | Long          | 训练作业的运行时间，单位为毫秒。                        |
| spec_id              | Long          | 训练作业资源规格ID。                             |
| core                 | String        | 资源规格的核数。                                |
| cpu                  | String        | 资源规格CPU内存。                              |
| gpu_num              | Integer       | 资源规格gpu的个数。                             |
| gpu_type             | String        | 资源规格gpu的类型。                             |
| worker_server_num    | Integer       | 训练作业worker的个数。                          |
| data_url             | String        | 训练作业的数据集。                               |
| train_url            | String        | 训练作业输出文件OBS路径。                          |
| log_url              | String        | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/train/”。 |
| dataset_version_id   | String        | 训练作业的数据集版本ID。                           |
| dataset_id           | String        | 训练作业的数据集ID。                             |
| data_source          | Array<Object> | 训练作业使用的多数据集。具体请参见表 27-603。              |
| model_id             | Long          | 训练作业的模式ID。                              |
| model_metric_list    | String        | 训练作业的模式评测参数。具体请参见表 27-604。              |
| system_metric_list   | Object        | 训练作业的系统监控指标。具体请参见表 27-605。              |
| user_image_url       | String        | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。                |
| user_command         | String        | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。                |
| resource_id          | String        | 训练作业的计费资源ID。                            |
| dataset_name         | String        | 训练作业的数据集名称。                             |
| spec_code            | String        | 训练作业资源规格。                               |
| start_time           | Long          | 训练作业开始时间。                               |
| volumes              | Array<Object> | 训练作业可使用的存储卷。具体请参见表 27-610。              |
| dataset_version_name | String        | 训练作业的数据集名称。                             |
| pool_name            | String        | 资源池名称。                                  |

| 参数             | 参数类型   | 说明                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------|
| pool_id        | String | 资源池ID。                                           |
| nas_mount_path | String | SFS Turbo (NAS) 训练本地挂载路径。如：<br>“/home/work/nas”。 |
| nas_share_addr | String | SFS Turbo (NAS) 共享路径。如：<br>“192.168.8.150:/”。    |
| nas_type       | String | 当前仅支持 nfs。如：“nfs”。                               |

表 27-602 parameter 属性列表

| 参数    | 参数类型   | 说明    |
|-------|--------|-------|
| label | String | 参数名称。 |
| value | String | 参数值。  |

表 27-603 data\_source 属性列表

| 参数              | 参数类型   | 说明                                                                                                     |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_id      | String | 训练作业的数据集ID。                                                                                            |
| dataset_version | String | 训练作业的数据集版本ID。                                                                                          |
| type            | String | 数据集类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>“obs”：表示使用OBS的数据。</li><li>“dataset”：表示使用数据集的数据。</li></ul> |
| data_url        | String | OBS的桶路径。                                                                                               |

表 27-604 model\_metric\_list 属性列表

| 参数           | 参数类型       | 说明                                              |
|--------------|------------|-------------------------------------------------|
| metric       | JSON Array | 训练作业的模型单个分类测评参数。具体请参见 <a href="#">表27-606</a> 。 |
| total_metric | JSON       | 训练作业的模型总测评参数。具体请参见 <a href="#">表27-608</a> 。    |

表 27-605 system\_metric\_list 属性列表

| 参数       | 参数类型  | 说明            |
|----------|-------|---------------|
| cpuUsage | Array | 训练作业CPU资源占用率。 |
| memUsage | Array | 训练作业内存资源占用率。  |
| gpuUtil  | Array | 训练作业GPU资源占用率。 |

表 27-606 metric 属性列表

| 参数            | 参数类型 | 说明                                               |
|---------------|------|--------------------------------------------------|
| metric_values | JSON | 训练作业模型单个分类测评参数指标。具体请参见 <a href="#">表27-607</a> 。 |
| reserved_data | JSON | 预留字段。                                            |
| metric_meta   | JSON | 训练作业模型单个分类，包含类ID和类名。                             |

表 27-607 metric\_values 属性列表

| 参数        | 参数类型  | 说明             |
|-----------|-------|----------------|
| recall    | Float | 训练作业模型单个分类召回率。 |
| precision | Float | 训练作业模型单个分类精确率。 |
| accuracy  | Float | 训练作业模型单个分类准确率。 |

表 27-608 total\_metric 属性列表

| 参数                  | 类型   | 说明                                            |
|---------------------|------|-----------------------------------------------|
| total_metric_meta   | JSON | 预留字段。                                         |
| total_reserved_data | JSON | 预留字段。                                         |
| total_metric_values | JSON | 训练作业模型总测评参数指标。具体请参见 <a href="#">表27-609</a> 。 |

表 27-609 total\_metric\_values 属性列表

| 参数       | 参数类型  | 说明         |
|----------|-------|------------|
| f1_score | Float | 训练作业模型总召回。 |

| 参数        | 参数类型  | 说明          |
|-----------|-------|-------------|
| recall    | Float | 训练作业模型总召回率。 |
| precision | Float | 训练作业模型总精确率。 |
| accuracy  | Float | 训练作业模型总准确率。 |

表 27-610 volumes 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                        |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| nfs       | 否    | Object | 共享文件系统类型的存储卷。仅支持运行于已联通共享文件系统网络的资源池的训练作业。具体说明请参见 <a href="#">表27-592</a> 。 |
| host_path | 否    | Object | 主机文件系统类型的存储卷。仅支持运行于专属资源池中的训练作业。具体说明请参见 <a href="#">表27-593</a> 。          |

表 27-611 nfs 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                              |
|-----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | 是    | String  | SFS Turbo 文件系统 ID。                                                                                              |
| src_path  | 是    | String  | SFS Turbo 文件系统地址。                                                                                               |
| dest_path | 是    | String  | 训练作业的本地路径。                                                                                                      |
| read_only | 否    | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读权限</li><li>• false：默认值，读写权限</li></ul> |

表 27-612 host\_path 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 说明         |
|-----------|------|--------|------------|
| src_path  | 是    | String | 宿主机的本地路径。  |
| dest_path | 是    | String | 训练作业的本地路径。 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                            |
|-----------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only | 否    | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>true: 只读权限</li><li>false: 默认值，读写权限</li></ul> |

请求示例

如下以查询“job\_id”为10，“version\_id”为10的作业为例。

GET https://endpoint/v1/{project\_id}/training-jobs/10/versions/10

响应示例

成功响应示例

```
{
 "is_success": true,
 "job_id": 10,
 "job_name": "TestModelArtsJob",
 "job_desc": "TestModelArtsJob desc",
 "version_id": 10,
 "version_name": "jobVersion",
 "pre_version_id": 5,
 "engine_type": 1,
 "engine_name": "TensorFlow",
 "engine_id": 1,
 "engine_version": "TF-1.4.0-python2.7",
 "status": 10,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "create_time": 1524189990635,
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": 0.01
 }
],
 "duration": 532003,
 "spec_id": 1,
 "core": 2,
 "cpu": 8,
 "gpu_num": 2,
 "gpu_type": "Pnt1",
 "worker_server_num": 1,
 "data_url": "/usr/data/",
 "train_url": "/usr/train/",
 "log_url": "/usr/log/",
 "dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
 "dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
 "data_source": [
 {
 "type": "obs",
 "data_url": "/qianjiajun-test/minst/data/"
 }
],
 "user_image_url": "100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0",
 "user_command": "bash -x /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/mnist/mnist_softmax.py --data_url /home/work/user-job-dir/app/mnist_data",
 "model_id": 1,
 "model_metric_list": "{\"metric\":{\"metric_values\":{\"recall\":0.005833,\"precision"
```



```
\":0.000178,\"accuracy\":0.000937},\"reserved_data\":{},\"metric_meta\":{\"class_name\":0,\"class_id\":0}},\"total_metric\":{\"total_metric_meta\":{\"total_reserved_data\":{\"total_metric_values\":{\"recall\":0.005833,\"id\":0,\"precision\":0.000178,\"accuracy\":0.000937}}},\"system_metric_list\":{\"cpuUsage\": [\"0\", \"3.10\", \"5.76\", \"0\", \"0\", \"0\", \"0\"], \"memUsage\": [\"0\", \"0.77\", \"2.09\", \"0\", \"0\", \"0\", \"0\"], \"gpuUtil\": [\"0\", \"0.25\", \"0.88\", \"0\", \"0\", \"0\", \"0\"]}, \"dataset_name\": \"dataset-test\", \"dataset_version_name\": \"dataset-version-test\", \"spec_code\": \"xxxxxxx\", \"start_time\": 1563172362000, \"volumes\": [{ \"nfs\": { \"id\": \"43b37236-9afa-4855-8174-32254b9562e7\", \"src_path\": \"192.168.8.150:/\", \"dest_path\": \"/home/work/nas\", \"read_only\": false }, }, { \"host_path\": { \"src_path\": \"/root/work\", \"dest_path\": \"/home/mind\", \"read_only\": false }, }], \"pool_id\": \"pool9928813f\", \"pool_name\": \"pnt1\", \"nas_mount_path\": \"/home/work/nas\", \"nas_share_addr\": \"192.168.8.150:/\", \"nas_type\": \"nfs\" }
```

- 失败响应示例

```
{ \"is_success\": false, \"error_message\": \"Error string\", \"error_code\": \"ModelArts.0105\"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.4 删除训练作业版本

功能介绍

删除训练作业一个版本。

此接口为异步接口，作业状态请通过[查询训练作业列表](#)和[查询训练作业版本详情](#)接口获取。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions/{version\_id}

参数说明如[表27-613](#)所示。

表 27-613 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |
| version_id | 是    | Long   | 训练作业的版本ID。                                 |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-614](#)所示。

表 27-614 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                              |
|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                         |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                       |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。 |

请求示例

```
DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10/versions/10
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.5 查询训练作业版本列表

功能介绍

根据作业ID查看指定的训练作业版本。

URI

GET /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions

参数说明如[表27-615](#)所示。

表 27-615 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |

表 27-616 Query 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                             |
|----------|------|---------|------------------------------------------------|
| per_page | 否    | Integer | 指定每一页展示作业参数的总量，默认为10，“per_page”可选的范围为[1，1000]。 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page | 否    | Integer | 指定要查询页的索引。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果需要分页，请设置“page”参数值为“1”。</li><li>默认“page”参数值为“0”，不支持分页。</li></ul> |

请求消息

无。

响应消息

响应参数如表27-617所示。

表 27-617 响应参数

| 参数            | 参数类型       | 说明                                                      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean    | 请求是否成功。                                                 |
| error_message | String     | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                               |
| error_code    | String     | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。     |
| job_id        | Long       | 训练作业的ID。                                                |
| job_name      | String     | 训练作业的名称。                                                |
| job_desc      | String     | 训练作业的描述信息。                                              |
| version_count | Long       | 训练作业的版本数。                                               |
| versions      | JSON Array | 训练作业的运行版本参数。该样例请参考响应样例。属性详情参见 <a href="#">表27-618</a> 。 |

表 27-618 versions 属性列表

| 参数             | 参数类型   | 说明           |
|----------------|--------|--------------|
| version_id     | Long   | 训练作业的版本ID。   |
| version_name   | String | 训练作业的版本名称。   |
| pre_version_id | Long   | 训练作业前一版本的ID。 |
| engine_type    | Long   | 训练作业的引擎类型。   |

| 参数                 | 参数类型       | 说明                                                                  |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| engine_name        | String     | 训练作业的引擎名称。                                                          |
| engine_id          | Long       | 训练作业的引擎ID。                                                          |
| engine_version     | String     | 训练作业的引擎版本。                                                          |
| status             | Int        | 训练作业的状态。                                                            |
| app_url            | String     | 训练作业的代码目录。                                                          |
| boot_file_url      | String     | 训练作业的代码启动文件。                                                        |
| create_time        | Long       | 训练作业的创建时间。                                                          |
| parameter          | JSON Array | 训练作业的运行参数。当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。具体请参见 <a href="#">表27-619</a> 。 |
| duration           | Long       | 训练作业的运行时间，单位为毫秒。                                                    |
| spec_id            | Long       | 训练作业资源规格ID。                                                         |
| core               | String     | 资源规格的核数。                                                            |
| cpu                | String     | 资源规格CPU内存。                                                          |
| gpu                | Boolean    | 是否使用gpu。                                                            |
| gpu_num            | Integer    | 资源规格gpu的个数。                                                         |
| gpu_type           | String     | 资源规格gpu的类型。                                                         |
| worker_server_num  | Integer    | 训练作业worker的个数。                                                      |
| data_url           | String     | 训练作业的数据集。                                                           |
| train_url          | String     | 训练作业输出文件OBS路径。                                                      |
| log_url            | String     | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/log/”。                               |
| dataset_version_id | String     | 训练作业的数据集版本ID。                                                       |
| dataset_id         | String     | 训练作业的数据集ID。                                                         |
| data_source        | JSON Array | 训练作业使用的多数据集。具体请参见 <a href="#">表27-620</a> 。                         |
| model_id           | Long       | 训练作业的模式ID。                                                          |
| model_metric_list  | String     | 训练作业的模式评测参数。具体请参见 <a href="#">表27-621</a> 。                         |
| system_metric_list | String     | 训练作业的系统监控指标。具体请参见 <a href="#">表27-622</a> 。                         |

| 参数                   | 参数类型       | 说明                                           |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| user_image_url       | String     | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。                     |
| user_command         | String     | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。                     |
| resource_id          | String     | 训练作业的计费资源ID。                                 |
| dataset_name         | String     | 训练作业的数据集名称。                                  |
| start_time           | Long       | 训练作业开始时间。                                    |
| volumes              | JSON Array | 训练作业可使用的存储卷。具体请参见 <a href="#">表 27-627</a> 。 |
| dataset_version_name | String     | 训练作业的数据集名称。                                  |
| pool_name            | String     | 资源池名称。                                       |
| pool_id              | String     | 资源池ID。                                       |
| nas_mount_path       | String     | SFS Turbo (NAS) 训练本地挂载路径。如：“/home/work/nas”。 |
| nas_share_address    | String     | SFS Turbo (NAS) 共享路径。如：“192.168.8.150:/”。    |
| nas_type             | String     | 当前仅支持 nfs。如：“nfs”。                           |

表 27-619 parameter 属性列表

| 参数    | 参数类型   | 说明    |
|-------|--------|-------|
| label | String | 参数名称。 |
| value | String | 参数值。  |

表 27-620 data\_source 属性列表

| 参数              | 参数类型   | 说明                                                                                                     |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_id      | String | 训练作业的数据集ID。                                                                                            |
| dataset_version | String | 训练作业的数据集版本ID。                                                                                          |
| type            | String | 数据集类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>“obs”：表示使用OBS的数据。</li><li>“dataset”：表示使用数据集的数据。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 说明       |
|----------|--------|----------|
| data_url | String | OBS的桶路径。 |

表 27-621 model\_metric\_list 属性列表

| 参数           | 参数类型       | 说明                          |
|--------------|------------|-----------------------------|
| metric       | JSON Array | 训练作业的模型单个分类测评参数。            |
| total_metric | JSON       | 训练作业的模型总测评参数。具体请参见表 27-625。 |

表 27-622 system\_metric\_list 属性列表

| 参数       | 参数类型  | 说明            |
|----------|-------|---------------|
| cpuUsage | Array | 训练作业CPU资源占用率。 |
| memUsage | Array | 训练作业内存资源占用率。  |
| gpuUtil  | Array | 训练作业GPU资源占用率。 |

表 27-623 metric 属性列表

| 参数            | 参数类型 | 说明                             |
|---------------|------|--------------------------------|
| metric_values | JSON | 训练作业模型单个分类测评参数指标。具体请参见表27-624。 |
| reserved_data | JSON | 预留字段。                          |
| metric_meta   | JSON | 训练作业模型单个分类，包含类ID和类名。           |

表 27-624 metric\_values 属性列表

| 参数        | 参数类型  | 说明             |
|-----------|-------|----------------|
| recall    | Float | 训练作业模型单个分类召回率。 |
| precision | Float | 训练作业模型单个分类精确率。 |
| accuracy  | Float | 训练作业模型单个分类准确率。 |

表 27-625 total\_metric 属性列表

| 参数                  | 参数类型       | 说明                          |
|---------------------|------------|-----------------------------|
| total_metric_meta   | JSON Array | 预留字段。                       |
| total_reserved_data | JSON Array | 预留字段。                       |
| total_metric_values | JSON Array | 训练作业模型总测评参数指标。具体请参见表27-626。 |

表 27-626 total\_metric\_values 属性列表

| 参数        | 参数类型  | 说明                               |
|-----------|-------|----------------------------------|
| f1_score  | Float | 训练作业模型总召回。仅限部分预置算法使用，会自动生成，仅供参考。 |
| recall    | Float | 训练作业模型总召回率。                      |
| precision | Float | 训练作业模型总精确率。                      |
| accuracy  | Float | 训练作业模型总准确率。                      |

表 27-627 volumes 属性列表

| 参数        | 参数类型   | 说明                                                    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| nfs       | object | 共享文件系统类型的存储卷。仅支持运行于已联通共享文件系统网络的资源池的训练作业。具体请参见表27-628。 |
| host_path | object | 主机文件系统类型的存储卷。仅支持运行于专属资源池中的训练作业。具体请参见表27-629。          |

表 27-628 nfs 属性列表

| 参数        | 参数类型   | 说明                 |
|-----------|--------|--------------------|
| id        | String | SFS Turbo 文件系统 ID。 |
| src_path  | String | SFS Turbo 文件系统地址。  |
| dest_path | String | 训练作业的本地路径。         |



| 参数        | 参数类型    | 说明                                                                                                              |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| read_only | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读权限</li><li>• false：默认值，读写权限</li></ul> |

表 27-629 host\_path 属性列表

| 参数        | 参数类型    | 说明                                                                                                              |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src_path  | String  | 宿主机的本地路径。                                                                                                       |
| dest_path | String  | 训练作业的本地路径。                                                                                                      |
| read_only | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读权限</li><li>• false：默认值，读写权限</li></ul> |

请求示例

如下以查询“job\_id”为10，每页5条，第一页的作业版本详情为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10/versions? per_page=5&page=1
```

响应示例

• 成功响应示例

```
{
 "is_success": true,
 "job_id": 10,
 "job_name": "testModelArtsJob",
 "job_desc": "testModelArtsJob desc",
 "version_count": 2,
 "versions": [
 {
 "version_id": 10,
 "version_name": "V0004",
 "pre_version_id": 5,
 "engine_type": 1,
 "engine_name": "TensorFlow",
 "engine_id": 1,
 "engine_version": "TF-1.4.0-python2.7",
 "status": 10,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "create_time": 1524189990635,
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": 0.01
 }
],
 "duration": 532003,
 "spec_id": 1,
 "core": 2,
 "cpu": 8,
 "gpu": true,
 }
]
}
```

```
"gpu_num": 2,
"gpu_type": "Pnt1",
"worker_server_num": 1,
"data_url": "/usr/data/",
"train_url": "/usr/train/",
"log_url": "/usr/log/",
"dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
"dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
"data_source": [
 {
 "type": "obs",
 "data_url": "/qianjiajun-test/minst/data/"
 }
],
"user_image_url": "100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0",
"user_command": "bash -x /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/mnist/mnist_softmax.py --data_url /home/work/user-job-dir/app/mnist_data",
"model_id": 1,
"model_metric_list": [{"metric": {"metric_values": {"recall": 0.005833, "precision": 0.000178, "accuracy": 0.000937, "reserved_data": {}, "metric_meta": {"class_name": 0, "class_id": 0}}, "total_metric": {"total_metric_meta": {}, "total_reserved_data": {}, "total_metric_values": {"recall": 0.005833, "id": 0, "precision": 0.000178, "accuracy": 0.000937}}}],
"system_metric_list": [{"cpuUsage": [0, 3.10, 5.76, 0, 0, 0, 0, 0], "memUsage": [0, 0.77, 2.09, 0, 0, 0, 0, 0], "gpuUtil": [0, 0.25, 0.88, 0, 0, 0, 0, 0], "gpuMemUsage": [0, 0.65, 6.01, 0, 0, 0, 0, 0], "diskReadRate": [0, 91811.07, 38846.63, 0, 0, 0, 0, 0], "diskWriteRate": [0, 2.23, 0.94, 0, 0, 0, 0, 0], "recvBytesRate": [0, 5770405.50, 2980077.75, 0, 0, 0, 0, 0], "sendBytesRate": [0, 12607.17, 10487410.00, 0, 0, 0, 0, 0], "interval": 1}],
"dataset_name": "dataset-test",
"dataset_version_name": "dataset-version-test",

"start_time": 1563172362000,
"volumes": [
 {
 "nfs": {
 "id": "43b37236-9afa-4855-8174-32254b9562e7",
 "src_path": "192.168.8.150:/",
 "dest_path": "/home/work/nas",
 "read_only": false
 }
 },
 {
 "host_path": {
 "src_path": "/root/work",
 "dest_path": "/home/mind",
 "read_only": false
 }
 }
],
"pool_id": "pool9928813f",
"pool_name": "pnt1",
"nas_mount_path": "/home/work/nas",
"nas_share_addr": "192.168.8.150:/",
"nas_type": "nfs"
}
]
```

- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.6 创建训练作业版本

功能介绍

创建一个训练作业版本。

该接口为异步接口，作业状态请通过[查询训练作业列表](#)和[查询训练作业版本详情](#)接口获取。

URI

POST /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions

参数说明如[表27-630](#)所示。

表 27-630 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |

请求消息

请求参数如[表27-631](#)所示。

表 27-631 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|----------|------|--------|--------------------------------------------|
| job_desc | 否    | String | 对训练作业的描述，默认为“NULL”，字符串的长度限制为[0, 256]。      |
| config   | 是    | Object | 创建训练作业需要的参数。详情参见 <a href="#">表27-632</a> 。 |

表 27-632 config 属性列表

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                                                                                          |
|--------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| worker_server_num  | 是    | Integer       | 训练作业worker的个数。最大值请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取。                                                          |
| app_url            | 是    | String        | 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。                |
| boot_file_url      | 是    | String        | 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下。如：“/usr/app/boot.py”。应与app_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。    |
| parameter          | 否    | Array<Object> | 训练作业的运行参数，为“label-value”格式。该样例请参考请求示例；当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。 <a href="#">表 27-634</a>                   |
| data_url           | 否    | String        | 训练作业需要的数据集OBS路径URL，默认为空。如：“/usr/data/”。不可与data_source或者dataset_id/dataset_version_id同时出现，但必须有其一。            |
| dataset_id         | 否    | String        | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                           |
| dataset_version_id | 否    | String        | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                                 |
| data_source        | 否    | JSON Array    | 训练作业使用的数据集。不可与data_url、dataset_id/dataset_version_id同时使用。 <a href="#">表 27-633</a>                          |
| spec_id            | 是    | Long          | 训练作业选择的资源规格ID。请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取资源ID。创建公共池作业时，spec_id必选，且不能与pool_id同时出现。                      |
| pool_id            | 是    | String        | 专属资源池ID。可在ModelArts管理控制台，单击左侧“专属资源池”，在专属资源池列表中查看资源池ID。创建专属池作业时，pool_id必选，且不能与spec_id同时出现。                   |
| engine_id          | 是    | Long          | 训练作业选择的引擎规格ID，默认为“1”。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。请从 <a href="#">查询作业引擎规格</a> 接口获取引擎规格ID。 |
| model_id           | 是    | Long          | 训练作业的内置模型ID。请通过 <a href="#">查询预置算法</a> 接口获取model_id。填入model_id后app_url与boot_file_url和engine_id无需填写。         |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                              |
|----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| train_url      | 是    | String | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空，如：“/bucket/trainUrl/”。                                                                                   |
| log_url        | 否    | String | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/train/”。                                                                                         |
| pre_version_id | 是    | Long   | 训练作业前一版本的ID。可通过 <a href="#">查询训练作业版本列表</a> 中查找“version_id”。                                                                     |
| user_image_url | 否    | String | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。如：“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”。                                                     |
| user_command   | 否    | String | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为：“bash /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/train.py {python_file_parameter}”。 |

表 27-633 data\_source 属性列表

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                    |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| dataset_id      | 否    | String | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url同时出现。 |
| dataset_version | 否    | String | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url同时出现。       |
| type            | 否    | String | 数据集类型。可选值有“obs”、“dataset”。obs与dataset不可同时出现。          |
| data_url        | 否    | String | OBS的桶路径，不可与dataset_id/dataset_version同时出现。            |

表 27-634 parameter 属性列表

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 说明    |
|-------|------|--------|-------|
| label | 否    | String | 参数名称。 |
| value | 否    | String | 参数值。  |

响应消息

响应参数如表27-635所示。

表 27-635 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                              |
|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                         |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                       |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。 |
| job_id        | Long    | 训练作业的ID。                                        |
| job_name      | String  | 训练作业的名称                                         |
| status        | Int     | 训练作业的运行状态，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。  |
| create_time   | Long    | 训练作业的创建时间，时间戳格式。                                |
| version_id    | Long    | 训练作业的版本ID。                                      |
| version_name  | String  | 训练作业的版本名称。                                      |

请求示例

如下以创建“job\_id”为10，“pre\_version\_id”为20的一个新版本作业为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10/versions/
{
 "job_desc": "This is a ModelArts job",
 "config": {
 "worker_server_num": 1,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": "0.01"
 },
 {
 "label": "batch_size",
 "value": "32"
 }
],
 "dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
 "dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
 "spec_id": 1,
 "engine_id": 1,
 "train_url": "/usr/train/",
 "log_url": "/usr/log/",
 "pre_version_id": 20,
 "model_id": 1,
 "pool_id": "test-pool"
 }
}
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true, "job_id": 10, "job_name": "TestModelArtsJob", "status": 1, "create_time": 1524189990635, "version_id": 10, "version_name":"V0001"}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.7 停止训练作业版本

功能介绍

停止训练作业。

此接口为异步接口，作业状态请通过[查询训练作业列表](#)和[查询训练作业版本详情](#)接口获取。

URI

POST /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions/{version\_id}/stop

参数说明如[表27-636](#)所示。

表 27-636 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |
| version_id | 是    | Long   | 训练作业的版本ID。                                 |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-637](#)所示。

表 27-637 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |

请求示例

如下以停止 “job\_id” 为10，“version\_id” 为10的作业版本为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10/versions/10/stop
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.8 更新训练作业描述

功能介绍

更新训练作业的描述。

URI

PUT /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}

参数说明如[表27-638](#)所示。



表 27-638 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |

请求消息

请求消息如[表27-639](#)所示。

表 27-639 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                           |
|----------|------|--------|------------------------------|
| job_desc | 是    | String | 对训练作业的描述，字符串的长度限制为 [0, 256]。 |

响应消息

响应参数如[表27-640](#)所示。

表 27-640 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |

请求示例

如下以修改 “job\_id” 为10的作业描述为例。

```
PUT https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10
{
 "job_desc": "This is a ModelArts job"
}
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true
}
```

- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.9 删除训练作业

功能介绍

删除训练作业。

此接口为异步接口，作业状态请通过[查询训练作业列表](#)和[查询训练作业版本详情](#)接口获取。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}

参数说明如[表27-641](#)所示。

表 27-641 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-642](#)所示。

表 27-642 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                        |
|---------------|---------|---------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                   |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。 |

| 参数         | 参数类型   | 说明                                                  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|
| error_code | String | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |

请求示例

如下以删除 “job\_id” 为10的作业为例。

```
DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.10 获取训练作业日志的文件名

功能介绍

获取训练作业日志的文件名。

URI

GET /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions/{version\_id}/log/file-names

参数说明如[表27-643](#)所示。

表 27-643 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |
| version_id | 是    | Long   | 训练作业的版本ID。                                 |

请求消息

无请求参数。

响应消息

相应参数如[表27-644](#)所示。

表 27-644 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                              |
|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                         |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                       |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。 |
| log_file_list | String  | 训练作业的日志文件名。单机作业日志仅有一个文件，分布式作业日志有多个文件。           |

请求示例

如下以获取“job\_id”为10，“version\_id”为10的作业日志文件为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10/versions/10/log/file-names
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true, "log_file_list": ["teseJob.0"]}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.11 查询预置算法

功能介绍

查看预置模型的详情。

URI

GET /v1/{project\_id}/built-in-algorithms

参数说明如表27-645所示。

表 27-645 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求消息

请求参数如表27-646所示。

表 27-646 查询检索参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                     |
|----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per_page       | 否    | Integer | 指定每一页展示作业参数的总量，默认为10，“per_page”可选的范围为[1，100]。                                                                                                                          |
| page           | 否    | Integer | 指定要查询页的索引，默认为1。                                                                                                                                                        |
| sortBy         | 否    | String  | 指定查询的排序方式，默认是根据引擎查找“engine”，目前支持的排序还有模型名称“model_name”，“model_precision”模型用途“model_usage”，模型精度描述“model_precision”，模型大小“model_size”，模型创建时间“create_time”，运行参数“parameter”。 |
| order          | 否    | String  | 可选值有以下两种。 <ul style="list-style-type: none"><li>“asc”为递增排序。</li><li>“desc”为递减排序，默认为“desc”。</li></ul>                                                                   |
| search_content | 否    | String  | 指定要查询的文字信息，例如参数名称。默认为空。                                                                                                                                                |

响应消息

响应参数如表27-647所示。

表 27-647 响应参数

| 参数                | 参数类型          | 说明                                              |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| is_success        | Boolean       | 请求是否成功。                                         |
| error_message     | String        | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                       |
| error_code        | String        | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。 |
| model_total_count | Integer       | 模型的数量。                                          |
| models            | Array<Object> | 模型的参数列表，结构说明如 <a href="#">表27-648</a> 所示。       |

表 27-648 models 结构数据

| 参数                    | 参数类型    | 说明                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model_id              | Integer | 模型ID。                                                                                                                                          |
| model_name            | String  | 模型名称。                                                                                                                                          |
| model_usage           | Integer | 模型用途。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1代表图像分类</li><li>• 2代表检测物体的类别和位置</li><li>• 3代表图像语义分割</li><li>• 4代表自然语言处理</li><li>• 5图嵌入</li></ul> |
| model_precision       | String  | 模型精度描述。                                                                                                                                        |
| model_size            | Long    | 模型大小，单位为字节(Byte)。                                                                                                                              |
| model_train_dataset   | String  | 模型训练数据集。                                                                                                                                       |
| model_dataset_format  | String  | 使用模型需要的数据集格式。                                                                                                                                  |
| model_description_url | String  | 模型描述链接。                                                                                                                                        |
| parameter             | String  | 模型的运行参数。当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。该样例请参考请求示例。                                                                                                  |
| create_time           | Long    | 模型的创建时间。                                                                                                                                       |
| engine_id             | Long    | 模型的引擎ID。                                                                                                                                       |
| engine_name           | String  | 模型的引擎名称。                                                                                                                                       |
| engine_version        | String  | 模型的引擎版本。                                                                                                                                       |

表 27-649 parameter 属性列表

| 参数       | 参数类型    | 说明      |
|----------|---------|---------|
| label    | String  | 参数名称。   |
| value    | String  | 参数值。    |
| required | Boolean | 参数是否必要。 |

请求示例

如下以查询算法名称包含“configname”字段的为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/built-in-algorithms?
per_page=10&page=1&sortBy=engine&order=asc&search_content=model
```

响应示例

成功响应示例

```
{
 "models": [
 {
 "model_id": 4,
 "model_name": "ResNet_v2_50",
 "model_usage": 1,
 "model_precision": "75.55%(top1), 92.6%(top5)",
 "model_size": 102503801,
 "model_train_dataset": "imagenet, 1000类图像分类",
 "model_dataset_format": "shape: [H>=32, W>=32, C>=1]; type: int8",
 "model_description_url": "https://github.com/apache/incubator-mxnet/blob/master/example/
image-classification/symbols/resnet.py",
 "parameter": "[{"label\":\"batch_size\",\"value\":\"4\",\"placeholder_cn\":\"每次更新训练的图
片数量 (总) \",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"lr\",\"value
\":\"0.0001\",\"placeholder_cn\":\"更新参数的学习率\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label
\":\"save_frequency\",\"value\":\"1\",\"placeholder_cn\":\"保存模型的频率, 每隔N个epoch保存一次模型
\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"num_classes\",\"value\":\"\",\"placeholder_cn
\":\"训练中使用的图片总的类别数\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"num_epoch
\",\"value\":\"10\",\"placeholder_cn\":\"训练的epoch数\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true}]",
 "create_time": 1522218780025,
 "engine_id": 501,
 "engine_name": "MXNet",
 "engine_version": "MXNet-1.2.1-python2.7"
 },
 {
 "model_id": 5,
 "model_name": "Faster_RCNN_ResNet_v2_101",
 "model_usage": 2,
 "model_precision": "80.05%(mAP)",
 "model_size": 190936449,
 "model_train_dataset": "Pascal VOC2007, 20类物体检测",
 "model_dataset_format": "shape: [H, W, C==3]; type: int8",
 "model_description_url": "https://github.com/apache/incubator-mxnet/tree/master/example/
rcnn",
 "parameter": "[{"label\":\"lr\",\"value\":\"0.0001\",\"placeholder_cn\":\"更新参数的学习率
\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"eval_frequence\",\"value
\":\"1\",\"placeholder_cn\":\"对模型做验证的频率, 默认为每个epoch都做\",\"placeholder_en
\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"mom\",\"value\":\"0.9\",\"placeholder_cn\":\"训练网络的动量参数
\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"wd\",\"value\":\"0.0005\",\"placeholder_cn\":\"
权重衰减系数\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true},{\"label\":\"num_classes\",\"value
\":\"\",\"placeholder_cn\":\"训练中使用的图片总的类别数, 这里需要+1, 因为有一个额外的背景类
\",\"placeholder_en\":\"\",\"required\":true}]",
 "create_time": 1525313224596,
 "engine_id": 501,
 }
]
}
```

```
 "engine_name": "MXNet",
 "engine_version": "MXNet-1.2.1-python2.7"
 },
 "model_total_count": 41,
 "is_success": true
}
```

● 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.1.12 查询训练作业日志

功能介绍

按行来查询训练作业日志详细信息。

URI

GET /v1/{project\_id}/training-jobs/{job\_id}/versions/{version\_id}/aom-log

参数说明如[表27-650](#)所示。

表 27-650 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | Long   | 训练作业的ID。                                   |
| version_id | 是    | Long   | 训练作业的版本ID。                                 |

表 27-651 Query 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                 |
|-----------|------|---------|----------------------------------------------------|
| base_line | 否    | String  | 日志的基准位置，根据接口返回获得，为空的时候代表获取最新的日志。                   |
| lines     | 否    | Integer | 获取日志的长度，默认为50行。lines的范围为[0, 500]。                  |
| log_file  | 是    | String  | 需要查看的日志文件名称，获取方式请参见 <a href="#">获取训练作业日志的文件名</a> 。 |



| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                    |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| order | 否    | String | 日志查询的方向。 <ul style="list-style-type: none"><li>desc：向下查询。</li><li>asc：向上查询。</li></ul> |

请求消息

无。

响应消息

响应参数如表27-652所示。

表 27-652 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| content       | String  | 请求获得日志的内容。                                          |
| lines         | Integer | 获得日志的行数。                                            |
| start_line    | String  | 该段日志内容的开始位置。                                        |
| end_line      | String  | 该段日志内容的结束位置。                                        |
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |

请求示例

如下以查询“job\_id”为10，“version\_id”为10，文件名为“log1.log”的日志为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/training-jobs/10/versions/10/aom-log?log_file=log1.log&base_line=1551252759254000002&lines=50&order=desc
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true, "start_line":1551252759254000002, "content": "Log string", "end_line": "1551252759254000003", "lines": "1"}
```

- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.2 训练作业参数配置

27.3.2.1 创建训练作业参数

功能介绍

创建训练作业参数。

URI

POST /v1/{project\_id}/training-job-configs

参数说明如[表27-653](#)所示。

表 27-653 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求消息

请求参数如[表27-654](#)所示。

表 27-654 参数说明

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                 |
|-------------------|------|---------|----------------------------------------------------|
| config_name       | 是    | String  | 训练作业参数名称。限制为1-64位只含数字、字母、下划线或者中划线的名称。              |
| config_desc       | 否    | String  | 对训练作业的描述，默认为空，字符串的长度限制为[0，256]。                    |
| worker_server_num | 是    | Integer | 训练作业worker的个数，最大值请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取。 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                                                                                        |
|--------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| app_url            | 是    | String        | 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。              |
| boot_file_url      | 是    | String        | 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下，如：“/usr/app/boot.py”。应与app_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。  |
| model_id           | 是    | Long          | 训练作业的模式ID。请通过 <a href="#">查询预置算法</a> 接口获取model_id。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id不需填写。         |
| parameter          | 否    | Array<Object> | 训练作业的运行参数，为“label-value”格式，该样例请参考请求示例；当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。详细请参见 <a href="#">表27-656</a>             |
| spec_id            | 是    | Long          | 训练作业选择的资源规格ID。请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取资源规格ID。                                                     |
| data_url           | 否    | String        | 训练作业需要的数据集OBS URL。如：“/usr/data/”。<br>不可与data_source或者dataset_id/dataset_version_id同时出现，但必须有其一。            |
| dataset_id         | 否    | String        | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                         |
| dataset_version_id | 否    | String        | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                               |
| data_source        | 否    | JSON Array    | 训练作业使用的数据集。不可与data_url或dataset_id/dataset_version_id同时使用。详情参数请见 <a href="#">表27-655</a> 。                 |
| engine_id          | 是    | Long          | 训练作业选择的引擎ID，默认为“1”。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。请从 <a href="#">查询作业引擎规格</a> 接口获取引擎规格ID。 |
| train_url          | 否    | String        | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空，如“/usr/train/”。                                                                    |
| log_url            | 否    | String        | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/train/”。                                                                   |
| user_image_url     | 否    | String        | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。如：“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”。                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_command | 否    | String | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为：“bash /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/train.py {python_file_parameter}”。需要调用通过启动脚本run_train.sh进行变量的初始化，如AK/SK。run_train.sh后跟python是保证python文件能在已经初始化的变量环境下执行，即使用run_train.sh去启动python。 |

表 27-655 data\_source 参数列表

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                    |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| dataset_id      | 否    | String | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url同时出现。 |
| dataset_version | 否    | String | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url同时出现。       |
| type            | 否    | String | 数据集类型。可选值有“obs”、“dataset”。obs与dataset不可同时出现。          |
| data_url        | 否    | String | OBS的桶路径，不可与dataset_id/dataset_version同时出现。            |

表 27-656 parameter 属性列表

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 说明    |
|-------|------|--------|-------|
| label | 否    | String | 参数名称。 |
| value | 否    | String | 参数值。  |

响应消息

响应参数如表27-657所示。

表 27-657 响应参数

| 参数         | 参数类型    | 说明      |
|------------|---------|---------|
| is_success | Boolean | 请求是否成功。 |

| 参数            | 参数类型   | 说明                                                  |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| error_message | String | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |

请求示例

如下以创建名为“testConfig”，描述为“This is config”的训练作业参数为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/training-job-configs
{
 "config_name": "testConfig",
 "config_desc": "This is config",
 "worker_server_num": 1,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": "0.01"
 },
 {
 "label": "batch_size",
 "value": "32"
 }
],
 "spec_id": 1,
 "dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
 "dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
 "engine_id": 1,
 "train_url": "/usr/train/",
 "log_url": "/usr/log/",
 "model_id": 1
}
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

### 27.3.2.2 查询训练作业参数列表

#### 功能介绍

根据指定条件查询用户创建的训练作业参数。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/training-job-configs

参数说明如表27-658所示。

表 27-658 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

#### 请求消息

请求参数如表27-659所示。

表 27-659 请求参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per_page       | 否    | Integer | 指定每一页展示作业参数的总量，默认为10，“per_page”可选的范围为[1，1000]。                                                                      |
| page           | 否    | Integer | 指定要查询页的索引，默认为1。                                                                                                     |
| sortBy         | 否    | String  | 指定查询的排序方式，默认是作业参数名称“config_name”，目前支持的排序还有作业参数描述“config_desc”及参数创建时间“create_time”。sample的配置类型不支持“create_time”的排序方式。 |
| order          | 否    | String  | 可选值有以下两种。 <ul style="list-style-type: none"><li>“asc”为递增排序。</li><li>“desc”为递减排序，默认为“desc”。</li></ul>                |
| search_content | 否    | String  | 指定要查询的文字信息，例如参数名称。默认为空。                                                                                             |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| config_type | 否    | String | 指定要查询的配置类型，可选值有以下两种 <ul style="list-style-type: none"><li>“custom” 为查询用户自定义配置。</li><li>“sample” 为查询示例配置，默认为“custom”。</li></ul> |

响应消息

响应参数如表27-660所示。

表 27-660 响应参数

| 参数                 | 参数类型                                            | 说明                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| is_success         | Boolean                                         | 请求是否成功。                                         |
| error_message      | String                                          | 调用失败时的错误信息。调用成功时无此字段。                           |
| error_code         | String                                          | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。 |
| config_total_count | Integer                                         | 查询到的训练作业参数的总数。                                  |
| configs            | Array of <a href="#">ConfigResponse</a> objects | configs参数属性列表。                                  |

表 27-661 configs 属性列表说明

| 参数             | 参数类型    | 说明           |
|----------------|---------|--------------|
| config_name    | String  | 训练作业参数的名称。   |
| config_desc    | String  | 训练作业参数的描述信息。 |
| create_time    | Long    | 训练作业的创建时间。   |
| engine_type    | integer | 训练作业的引擎类型。   |
| engine_name    | String  | 训练作业的引擎名称。   |
| engine_id      | Long    | 训练作业的引擎ID。   |
| engine_version | String  | 训练作业使用的引擎版本。 |

| 参数             | 参数类型   | 说明                                                                                                                              |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_image_url | String | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。<br>如：“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”                                                  |
| user_command   | String | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为：“bash /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/train.py {python_file_parameter}”。 |

请求示例

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/training-job-configs?
per_page=10&page=1&sortBy=create_time&order=asc&search_content=configname
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true,
 "config_total_count": 3,
 "configs": [
 {
 "config_name": "testConfig",
 "config_desc": "This is config",
 "create_time": 1524189990635,
 "engine_type": 1,
 "engine_name": "TensorFlow",
 "engine_id": 1,
 "engine_version": "TF-1.4.0-python2.7",
 "user_image_url": "100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0",
 "user_command": "bash -x /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/mnist/mnist_softmax.py --data_url /home/work/user-job-dir/app/mnist_data"
 }
]
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[状态码](#)。

27.3.2.3 更新训练作业参数

功能介绍

更新训练作业参数。

URI

PUT /v1/{project\_id}/training-job-configs/{config\_name}



参数说明如表27-662所示。

表 27-662 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| config_name | 是    | String | 训练作业参数的名称。                                 |

请求消息

请求参数如表27-663所示。

表 27-663 参数说明

| 参数                | 是否必选 | 参数类型          | 说明                                                                                                       |
|-------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| config_desc       | 否    | String        | 对训练作业的描述，默认为空，字符串的长度限制为[0，256]。                                                                          |
| worker_server_num | 是    | Integer       | 训练作业worker的个数，最大值请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取。                                                       |
| app_url           | 是    | String        | 训练作业的代码目录。如：“/usr/app/”。应与boot_file_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。             |
| boot_file_url     | 是    | String        | 训练作业的代码启动文件，需要在代码目录下，如：“/usr/app/boot.py”。应与app_url一同出现，若填入model_id则app_url/boot_file_url和engine_id无需填写。 |
| model_id          | 是    | Long          | 训练作业的模式ID。请通过 <a href="#">查询预置算法</a> 接口获取model_id。填入model_id后app_url/boot_file_url和engine_id不需填写。        |
| parameter         | 否    | Array<Object> | 训练作业的运行参数，为“label-value”格式；当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。该样例请参考表27-665。                                      |
| spec_id           | 是    | Long          | 训练作业选择的资源规格ID。请从 <a href="#">查询作业资源规格</a> 接口获取资源规格ID。                                                    |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型       | 说明                                                                                                                              |
|--------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| data_url           | 否    | String     | 训练作业需要的数据集OBS URL。如：“/usr/data/”。<br>不可与data_source或者dataset_id/dataset_version_id同时出现，但必须有其一。                                  |
| dataset_id         | 否    | String     | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                                               |
| dataset_version_id | 否    | String     | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url或data_source同时出现。                                                                     |
| data_source        | 否    | JSON Array | 训练作业使用的数据集。不可与data_url或dataset_id/dataset_version_id同时使用。详情请参见表27-664。                                                          |
| engine_id          | 是    | Long       | 训练作业选择的引擎ID，默认为“1”。请从 <a href="#">查询作业引擎规格</a> 接口获取引擎规格ID。                                                                      |
| train_url          | 否    | String     | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空，如“/usr/train/”。                                                                                          |
| log_url            | 否    | String     | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/train/”。                                                                                         |
| user_image_url     | 否    | String     | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。如：“100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0”。                                                     |
| user_command       | 否    | String     | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。形式为：“bash /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/train.py {python_file_parameter}”。 |

表 27-664 data\_source 属性列表

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                    |
|-----------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| dataset_id      | 否    | String | 训练作业的数据集ID。应与dataset_version_id同时出现，但不可与data_url同时出现。 |
| dataset_version | 否    | String | 训练作业的数据集版本ID。应与dataset_id同时出现，但不可与data_url同时出现。       |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                           |
|----------|------|--------|----------------------------------------------|
| type     | 否    | String | 数据集类型。可选值为“obs”、“dataset”。obs与dataset不可同时出现。 |
| data_url | 否    | String | OBS的桶路径，不可与dataset_id/dataset_version同时出现。   |

表 27-665 parameter 属性列表

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 说明    |
|-------|------|--------|-------|
| label | 否    | String | 参数名称。 |
| value | 否    | String | 参数值。  |

响应消息

响应参数如表27-666所示。

表 27-666 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                            |
|---------------|---------|-------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                       |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。     |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见错误码。调用成功时无此字段。 |

请求示例

如下以更新名为“config”的作业参数为例。  
PUT https://endpoint/v1/{project\_id}/training-job-configs/config

```
{
 "config_desc": "This is config",
 "worker_server_num": 1,
 "app_url": "/usr/app/",
 "boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
 "parameter": [
 {
 "label": "learning_rate",
 "value": 0.01
 },
 {
 "label": "batch_size",
 "value": 32
 }
]
}
```

```
"spec_id": 1,
"dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24",
"dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90",
"engine_id": 1,
"train_url": "/usr/train/",
"log_url": "/usr/log/",
"model_id": 1
}
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.2.4 删除训练作业参数

功能介绍

删除训练作业参数。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/training-job-configs/{config\_name}

参数说明如[表27-667](#)所示。

表 27-667 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| config_name | 是    | String | 训练作业参数的名称。                                 |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-668](#)所示。

表 27-668 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                              |
|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                         |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                       |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。 |

请求示例

如下以删除名称为“test-trainconfig”的作业参数为例。

```
DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/training-job-configs/test-trainconfig
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.2.5 查询训练作业参数详情

功能介绍

查看指定的训练作业参数详情。

URI

GET /v1/{project\_id}/training-job-configs/{config\_name}

参数说明如[表27-669](#)所示。

表 27-669 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明         |
|-------------|------|--------|------------|
| config_name | 是    | String | 训练作业参数的名称。 |

表 27-670 Query 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| config_type | 否    | String | 指定要查询的配置类型，可选值有以下两种 <ul style="list-style-type: none"><li>“custom” 为查询用户自定义配置。</li><li>“sample” 为查询示例配置，默认为“custom”。</li></ul> |

请求消息

无。

响应消息

响应参数如[表27-671](#)所示。

表 27-671 响应参数

| 参数                | 参数类型       | 说明                                                                                      |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| is_success        | Boolean    | 请求是否成功。                                                                                 |
| error_message     | String     | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                                                               |
| error_code        | String     | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。调用成功时无此字段。                                         |
| config_name       | String     | 训练作业参数的名称。                                                                              |
| config_desc       | String     | 训练作业参数的描述信息。                                                                            |
| worker_server_num | Integer    | 训练作业worker的个数。                                                                          |
| app_url           | String     | 训练作业的代码目录。                                                                              |
| boot_file_url     | String     | 训练作业的代码启动文件。                                                                            |
| model_id          | Long       | 训练作业的模式ID。                                                                              |
| parameter         | JSON Array | 训练作业的运行参数，为“label-value” 格式；<br>当为自定义镜像训练作业的时候，此参数为容器环境变量。详情请查看 <a href="#">表27-676</a> |

| 参数                   | 参数类型       | 说明                                           |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| spec_id              | Long       | 训练作业资源规格ID。                                  |
| data_url             | String     | 训练作业的数据集。                                    |
| dataset_id           | String     | 训练作业的数据集ID。                                  |
| dataset_version_id   | String     | 训练作业的数据集版本ID。                                |
| data_source          | JSON Array | 训练作业使用的多数据集。详情请查看 <a href="#">表 27-672</a> 。 |
| engine_type          | Integer    | 训练作业的引擎类型。                                   |
| engine_name          | String     | 训练作业的引擎名称。                                   |
| engine_id            | Long       | 训练作业的引擎ID。                                   |
| engine_version       | String     | 训练作业使用的引擎版本。                                 |
| train_url            | String     | 训练作业的输出文件OBS路径URL，默认为空，如“/usr/train/”。       |
| log_url              | String     | 训练作业的日志OBS输出路径URL，默认为空。如：“/usr/train/”。      |
| user_image_url       | String     | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的SWR-URL。                     |
| user_command         | String     | 自定义镜像训练作业的自定义镜像的容器的启动命令。                     |
| spec_code            | String     | 训练作业资源规格。                                    |
| gpu_type             | String     | 资源规格gpu的类型。                                  |
| create_time          | Long       | 训练作业参数创建时间。                                  |
| cpu                  | String     | 资源规格CPU内存。                                   |
| gpu_num              | Integer    | 资源规格gpu的个数。                                  |
| core                 | String     | 资源规格的核数。                                     |
| dataset_name         | String     | 训练作业的数据集名称。                                  |
| dataset_version_name | String     | 训练作业的数据集名称。                                  |
| pool_id              | String     | 资源池ID。                                       |
| pool_name            | String     | 资源池名称。                                       |
| volumes              | JSON Array | 训练作业可使用的存储卷。具体请参见 <a href="#">表 27-673</a> 。 |
| nas_mount_path       | String     | SFS Turbo (NAS) 训练本地挂载路径。如：“/home/work/nas”。 |

| 参数             | 参数类型   | 说明                                        |
|----------------|--------|-------------------------------------------|
| nas_share_addr | String | SFS Turbo (NAS) 共享路径。如：“192.168.8.150:/”。 |
| nas_type       | String | 当前仅支持 nfs。如：“nfs”。                        |

表 27-672 data\_source 属性列表

| 参数              | 参数类型   | 说明                                                                                                     |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dataset_id      | String | 训练作业的数据集ID。                                                                                            |
| dataset_version | String | 训练作业的数据集版本ID。                                                                                          |
| type            | String | 数据集类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>“obs”：表示使用OBS的数据。</li><li>“dataset”：表示使用数据集的数据。</li></ul> |
| data_url        | String | OBS的桶路径。                                                                                               |

表 27-673 volumes 属性列表

| 参数        | 参数类型   | 说明                                                                      |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| nfs       | Object | 共享文件系统类型的存储卷。仅支持运行于已联通共享文件系统网络的资源池的训练作业。具体请参见 <a href="#">表27-674</a> 。 |
| host_path | Object | 主机文件系统类型的存储卷。仅支持运行于专属资源池中的训练作业。具体请参见 <a href="#">表27-675</a> 。          |

表 27-674 nfs 属性列表

| 参数        | 参数类型    | 说明                                                                                                          |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | String  | SFS Turbo 文件系统 ID。                                                                                          |
| src_path  | String  | SFS Turbo 文件系统地址。                                                                                           |
| dest_path | String  | 训练作业的本地路径。                                                                                                  |
| read_only | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>true：只读权限</li><li>false：默认值，读写权限</li></ul> |



表 27-675 host\_path 属性列表

| 参数        | 参数类型    | 说明                                                                                                              |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src_path  | String  | 宿主机的本地路径。                                                                                                       |
| dest_path | String  | 训练作业的本地路径。                                                                                                      |
| read_only | Boolean | dest_path 是否为只读权限，默认为读写权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：只读权限</li><li>• false：默认值，读写权限</li></ul> |

表 27-676 parameter 属性列表

| 参数    | 参数类型   | 说明    |
|-------|--------|-------|
| label | String | 参数名称。 |
| value | String | 参数值。  |

请求示例

如下以查询名为“config123”的作业参数详情为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/training-job-configs/config123
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "spec_code": "modelarts.vm.gpu.v100", "user_image_url": "100.125.5.235:20202/jobmng/custom-cpu-base:1.0", "user_command": "bash -x /home/work/run_train.sh python /home/work/user-job-dir/app/mnist/mnist_softmax.py --data_url /home/work/user-job-dir/app/mnist_data", "gpu_type": "nvidia-v100", "dataset_version_id": "2ff0d6ba-c480-45ae-be41-09a8369bfc90", "engine_name": "TensorFlow", "is_success": true, "nas_mount_path": "/home/work/nas", "worker_server_num": 1, "nas_share_addr": "192.168.8.150:/", "train_url": "/test/minst/train_out/out1/", "nas_type": "nfs", "spec_id": 4, "parameter": [{ "label": "learning_rate", "value": 0.01 }], "log_url": "/usr/log/", "config_name": "config123", "app_url": "/usr/app/", "create_time": 1559045426000, "dataset_id": "38277e62-9e59-48f4-8d89-c8cf41622c24", "volumes": [{ "nfs": { "id": "43b37236-9afa-4855-8174-32254b9562e7",
```

```
{
 "src_path": "192.168.8.150:/",
 "dest_path": "/home/work/nas",
 "read_only": false
},
{
 "host_path": {
 "src_path": "/root/work",
 "dest_path": "/home/mind",
 "read_only": false
 }
},
"cpu": "64",
"model_id": 4,
"boot_file_url": "/usr/app/boot.py",
"dataset_name": "dataset-test",
"pool_id": "pool9928813f",
"config_desc": "This is a config desc test",
"gpu_num": 1,
"data_source": [
 {
 "type": "obs",
 "data_url": "/test/minst/data/"
 }
],
"pool_name": "pnt1",
"dataset_version_name": "dataset-version-test",
"core": "8",
"engine_type": 1,
"engine_id": 3,
"engine_version": "TF-1.8.0-python2.7",
"data_url": "/test/minst/data/"
}
```

- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

## 状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

## 27.3.3 可视化作业

### 27.3.3.1 创建可视化作业

#### 功能介绍

创建可视化作业。

该接口为异步接口，作业状态请通过[查询可视化作业列表](#)与[查询可视化作业详情](#)接口获取。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/visualization-jobs

参数说明如[表27-677](#)所示。

表 27-677 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

请求消息

请求参数如[表27-678](#)所示。

表 27-678 请求参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                                 |
|-----------|------|--------|----------------------------------------------------|
| job_name  | 是    | String | 可视化作业名称。限制为1-20位只含数字，字母，下划线，中划线的名称。                |
| job_desc  | 否    | String | 对可视化作业的描述，默认为空，字符串的长度限制为[0, 256]。                  |
| train_url | 是    | String | OBS路径地址。                                           |
| job_type  | 否    | String | 可视化的类型，可选的有tensorboard和mindinsight，默认为tensorboard。 |
| flavor    | 否    | Object | 创建可视化作业选择的规格，用户无需填写。参见 <a href="#">表27-679</a> 。   |
| schedule  | 否    | Object | 自动停止设置。参见 <a href="#">表27-680</a> 。                |

表 27-679 flavor 属性列表

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 说明                           |
|------|------|--------|------------------------------|
| code | 是    | String | 可视化作业选择的资源规格编码。通过flavor接口获得。 |

表 27-680 schedule 属性列表

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 说明                 |
|-----------|------|--------|--------------------|
| type      | 是    | String | 设置为stop。           |
| time_unit | 是    | String | 自动停止功能的时间单位 HOURS。 |
| duration  | 是    | Int    | 自动停止，时间范围为[0,24]。  |

## 响应消息

响应参数如表27-681所示。

表 27-681 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| job_id        | Long    | 可视化作业的ID。                                           |
| job_name      | String  | 可视化作业的名称                                            |
| status        | Integer | 可视化作业的运行状态，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。     |
| create_time   | Long    | 可视化作业的创建时间，时间戳格式。                                   |
| service_url   | String  | 可视化作业的endpoint。                                     |

## 请求示例

如下以创建名为“visualization-job”，描述为“this is a visualization job”，OBS路径为“/obs/name/”的可视化作业为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs
{
 "job_name": "visualization-job",
 "job_desc": "this is a visualization job",
 "train_url": "/obs/name/",
 "job_type": "mindinsight",
 "schedule": [
 {
 "type": "stop",
 "time_unit": "HOURS",
 "duration": 1
 }
]
}
```

## 响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true,
 "job_id": "10",
 "job_name": "visualization-job",
 "status": "1",
 "create_time": "1524189990635"
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "error message",
 "error_code": "ModelArts.0103"
}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.3.2 查询可视化作业列表

功能介绍

根据指定条件查询用户创建的可视化作业列表。

URI

GET /v1/{project\_id}/visualization-jobs

参数说明如[表27-682](#)所示。

表 27-682 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-683 查询检索参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                   |
|----------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status   | 否    | String  | 作业状态的查询，默认为所有状态，例如查看创建失败的作业，可选的“status”为“3” “5” “6” “13”，详细作业状态列表请查看 <a href="#">作业状态参考</a> 。        |
| per_page | 否    | Integer | 指定每一页展示作业的总量，默认为“10”，“per_page”可选的范围为[1，1000]。                                                       |
| page     | 否    | Integer | 指定要查询页的索引，默认为“1”。                                                                                    |
| sortBy   | 否    | String  | 指定查询的排序方式，默认是作业名称作业id“job_id”，目前支持的排序还有作业名称“job_name”，作业描述“job_desc”，创建时间“create_time”，作业状态“status”。 |
| order    | 否    | String  | 可选值。 <ul style="list-style-type: none"><li>“asc”为递增排序，默认为“asc”。</li><li>“desc”为递减排序。</li></ul>       |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                       |
|----------------|------|--------|------------------------------------------|
| search_content | 否    | String | 指定要查询的文字信息，例如可视化作业名字，默认为空，字符串的长度为[0，64]。 |
| workspace_id   | 否    | String | 指定作业所处的工作空间，默认值为“0”。                     |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-684](#)所示。

表 27-684 响应参数

| 参数              | 参数类型     | 说明                                                  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| is_success      | Boolean  | 请求是否成功。                                             |
| error_code      | String   | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| error_message   | String   | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| job_total_count | Integer  | 查询的可视化作业总数。                                         |
| job_count_limit | Integer  | 用户还可以创建可视化作业的数量。                                    |
| jobs            | jobs结构数组 | 可视化作业的属性列表，具体请参见 <a href="#">表 27-685</a> 。         |
| quotas          | Integer  | 可视化作业的运行数量上限。                                       |

表 27-685 jobs 属性列表

| 参数          | 参数类型    | 说明                                              |
|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| job_name    | String  | 可视化作业的名称。                                       |
| status      | Integer | 可视化作业的运行状态，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。 |
| create_time | Long    | 可视化作业的创建时间。                                     |
| duration    | Long    | 可视化作业的运行时长，单位为毫秒。                               |
| job_desc    | String  | 可视化作业的具体描述。                                     |

| 参数          | 参数类型   | 说明              |
|-------------|--------|-----------------|
| service_url | String | 可视化作业的endpoint。 |
| train_url   | String | 可视化作业的日志存储路径。   |
| job_id      | Long   | 可视化作业的ID。       |
| resource_id | String | 可视化作业的计费资源ID。   |

请求示例

如下以查询正在部署中的作业，按递增排序，显示第1页前10个可视化作业为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs ?
status=7&per_page=10&page=1&sortBy=status&order=asc& search_content=job_name
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "quotas": 100,
 "is_success": true,
 "job_total_count": 1,
 "job_count_limit": 999,
 "jobs": [
 {
 "job_id": 1,
 "job_name": "visualization-job",
 "status": 1,
 "create_time": 15099239923,
 "resource_id": "4787c885-e18d-4ef1-aa12-c4ed0c364b27",
 "duration": 1502323,
 "job_desc": "This is a visualization job",
 "service_url": "https://console.huaweicloud.com/modelarts/tensorarbo/xxxx/111",
 "train_url": "/obs/name/"
 }
]
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "error message",
 "error_code": "ModelArts.0103"
}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.3.3 查询可视化作业详情

功能介绍

根据作业名称查看指定的可视化作业详情。

URI

GET /v1/{project\_id}/visualization-jobs/{job\_id}

参数说明如表27-686所示。

表 27-686 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是    | String | 可视化作业ID。                                   |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如表27-687所示。

表 27-687 响应参数

| 参数            | 参数类型   | 说明                                                  |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| error_message | String | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| job_name      | String | 可视化作业的名称。                                           |
| service_url   | String | 可视化作业的endpoint。                                     |
| resource_id   | String | 可视化作业的计费资源ID。                                       |
| job_id        | Long   | 可视化作业的ID。                                           |
| job_desc      | String | 可视化作业的具体描述。                                         |
| duration      | Long   | 可视化作业的运行时长，单位为毫秒。                                   |
| create_time   | Long   | 可视化作业的创建时间，时间戳格式。                                   |
| train_url     | String | 可视化作业输出文件OBS路径。                                     |
| status        | Int    | 可视化作业的运行状态，详细作业状态列表请参见 <a href="#">作业状态参考</a> 。     |



请求示例

如下以查询作业ID为10的可视化作业为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs/10
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "duration": 33000, "service_url": "https://console.huaweicloud.com/modelarts2/tensorboard/04f679b17380d32a2f32c00335c4b5ba/197/", "job_name": "apiTest-11", "create_time": 1565149736000, "train_url": "/wph-test/zl-test/Flowers-Set/ApiTest/", "job_id": 197, "job_desc": "ModelArts API Dialtest", "resource_id": "e17dd874-b5e0-4e9b-aaf0-22b045ad8571", "status": 7}
```
- 失败响应示例

```
{ "error_message": "The length of search content should be in [0,100]", "error_code": "ModelArts.0104"}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.3.4 更新可视化作业描述

功能介绍

更新可视化作业的描述。

URI

PUT /v1/{project\_id}/visualization-jobs/{job\_id}

参数说明如[表27-688](#)所示。

表 27-688 参数说明

| 参数         | 是否为必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|-------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是     | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是     | String | 可视化作业ID。                                   |

请求消息

请求参数如[表27-689](#)所示。

表 27-689 请求参数

| 参数       | 是否为必选 | 参数类型   | 说明                          |
|----------|-------|--------|-----------------------------|
| job_desc | 是     | String | 对可视化作业的描述，字符串的长度限制为[0，256]。 |

响应消息

响应参数如表27-690所示。

表 27-690 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |

请求示例

如下以更新作业ID为10的作业描述为 “This is a ModelArts job” 为例。

```
PUT https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs/10
{
 "job_desc": "This is a ModelArts job"
}
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Illegal name: %%123",
 "error_code": "ModelArts.0104"
}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.3.5 删除可视化作业

功能介绍

删除可视化作业。此接口为异步接口，作业状态请通过[查询可视化作业列表](#)与[查询可视化作业详情](#)接口获取。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/visualization-jobs/{job\_id}

参数说明如[表27-691](#)所示。

表 27-691 参数说明

| 参数         | 是否为必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|-------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是     | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是     | String | 可视化作业ID。                                   |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-692](#)所示。

表 27-692 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |

请求示例

如下以删除作业ID为10的可视化作业为例。

```
DELETE https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs/10
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{
 "is_success": true
}
```
- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "This job can't be delete. job status: 9",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.3.6 停止可视化作业

功能介绍

停止可视化作业。此接口为异步接口，作业状态请通过[查询可视化作业列表](#)与[查询可视化作业详情](#)接口获取。

URI

POST /v1/{project\_id}/visualization-jobs/{job\_id}/stop

参数说明如[表27-693](#)所示。

表 27-693 参数说明

| 参数         | 是否为必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|-------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是     | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是     | String | 可视化作业的ID。                                  |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如[表27-694](#)所示。

表 27-694 响应参数

| 参数         | 类型      | 说明      |
|------------|---------|---------|
| is_success | Boolean | 请求是否成功。 |

| 参数            | 类型     | 说明                                                  |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| error_code    | String | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| error_message | String | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |

请求示例

如下以停止作业ID为10的可视化作业为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs/10/stop
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "This job can't be stop. job status: 10", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.3.7 重启可视化作业

功能介绍

重启可视化作业。此接口为异步接口，作业状态请通过[查询可视化作业列表](#)与[查询可视化作业详情](#)接口获取。

URI

```
POST /v1/{project_id}/visualization-jobs/{job_id}/restart
```

参数说明如[表27-695](#)所示。

表 27-695 参数说明

| 参数         | 是否为必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|-------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是     | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |
| job_id     | 是     | String | 可视化作业ID。                                   |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如表27-696所示。

表 27-696 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                                             |
| error_code    | String  | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |

请求示例

如下以重启作业ID为10的可视化作业为例。

```
POST https://endpoint/v1/{project_id}/visualization-jobs/10/restart
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "This job can't be resubmit. job status: 8", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.4 资源和引擎规格接口

27.3.4.1 查询作业资源规格

功能介绍

查看指定作业类型的资源规格。

创建训练作业和预测作业需要指定资源规格。

URI

GET /v1/{project\_id}/job/resource-specs

参数说明如表27-697所示。

表 27-697 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-698 查询检索参数说明

| 参数           | 是否为必选 | 参数类型    | 说明                                                                                                                                     |
|--------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| job_type     | 否     | String  | 指定作业的类型，可选的有“train”和“inference”。查询自动学习资源规格无需此参数。                                                                                       |
| engine_id    | 否     | Long    | 指定作业的引擎ID，默认为“0”。查询自动学习资源规格无需此参数。                                                                                                      |
| project_type | 否     | Integer | 项目类型。默认为“0”。 <ul style="list-style-type: none"><li>0：非自动学习项目。</li><li>1：自动学习，图像分类。</li><li>2：自动学习，物体检测。</li><li>3：自动学习，预测分析。</li></ul> |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如表27-699所示。

表 27-699 响应参数

| 参数            | 参数类型    | 说明                        |
|---------------|---------|---------------------------|
| is_success    | Boolean | 请求是否成功。                   |
| error_message | String  | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。 |

| 参数               | 参数类型      | 说明                                                  |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| error_code       | String    | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| spec_total_count | Integer   | 作业资源规格总数。                                           |
| specs            | specs结构数组 | 资源规格参数列表，如 <a href="#">表27-700</a> 所示。              |

表 27-700 specs 属性列表说明

| 参数             | 参数类型    | 说明                     |
|----------------|---------|------------------------|
| spec_id        | Long    | 资源规格的ID。               |
| core           | String  | 资源规格的核数。               |
| cpu            | String  | 资源规格CPU内存。             |
| gpu_num        | Integer | 资源规格GPU的个数。            |
| gpu_type       | String  | 资源规格GPU的类型。            |
| spec_code      | String  | 云资源的规格类型。              |
| max_num        | Integer | 可以选择的最大节点数量。           |
| unit_num       | Integer | 计价单元个数。                |
| storage        | String  | 资源规格的ssd大小。            |
| interface_type | Integer | 接口类型。                  |
| no_resource    | Boolean | 所选规格资源是否充足，True代表没有资源。 |

请求示例

如下以查看训练作业的资源规格为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/job/resource-specs?job_type=train
```

响应示例

成功响应示例

```
{
 "specs": [
 {
 "spec_id": 2,
 "core": "2",
 "cpu": "8",
 "gpu_num": 0,
 "gpu_type": "",
 "spec_code": "modelarts.vm.cpu.2u",
```



```
 "unit_num": 1,
 "max_num": 2,
 "storage": "",
 "interface_type": 1,
 "no_resource": false
 }
],
 "is_success": true,
 "spec_total_count": 1
 }
}
```

- 失败响应示例

```
{
 "is_success": false,
 "error_message": "Error string",
 "error_code": "ModelArts.0105"
}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.4.2 查询作业引擎规格

功能介绍

查看指定作业的引擎类型和版本。

创建训练作业和预测作业需要指定引擎规格。

URI

GET /v1/{project\_id}/job/ai-engines

参数说明如[表27-701](#)所示。

表 27-701 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 说明                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 用户项目ID。获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID和名称</a> 。 |

表 27-702 查询检索参数说明

| 参数       | 是否为必选 | 参数类型   | 说明                               |
|----------|-------|--------|----------------------------------|
| job_type | 否     | String | 指定作业的类型，可选的有“train”和“inference”。 |

请求消息

无请求参数。

响应消息

响应参数如表27-703所示。

表 27-703 响应参数

| 参数            | 参数类型        | 说明                                                  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| is_success    | Boolean     | 请求是否成功。                                             |
| error_message | String      | 调用失败时的错误信息。<br>调用成功时无此字段。                           |
| error_code    | String      | 调用失败时的错误码，具体请参见 <a href="#">错误码</a> 。<br>调用成功时无此字段。 |
| engines       | engines结构数组 | 引擎规格参数列表，如表27-704所示。                                |

表 27-704 engines 属性列表说明

| 参数             | 参数类型    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_type    | integer | 训练作业的引擎类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>1: TensorFlow。</li><li>2: MXNet。</li><li>4: Caffe。</li><li>5: Spark_Mllib</li><li>6: Scikit Learn</li><li>9: XGBoost-Sklearn</li><li>10: Pytorch</li><li>13: Ascend-Powerd-Engine</li><li>17: MindSpore-GPU</li></ul> |
| engine_id      | Long    | 训练作业的引擎ID。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| engine_name    | String  | 训练作业的引擎名称。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| engine_version | String  | 训练作业使用的引擎版本。                                                                                                                                                                                                                                                           |

请求示例

如下以查看训练作业的资源引擎规格为例。

```
GET https://endpoint/v1/{project_id}/job/ai-engines?job_type=train
```

响应示例

- 成功响应示例

```
{ "is_success": true, "engines": [{ "engine_type": 1, "engine_name": "TensorFlow", "engine_id": 1, "engine_version": "TF-1.4.0-python2.7" }]}
```
- 失败响应示例

```
{ "is_success": false, "error_message": "Error string", "error_code": "ModelArts.0105"}
```

状态码

状态码请参见[表28-1](#)。

27.3.5 作业状态参考

作业状态如[表27-705](#)所示。

表 27-705 作业状态

| 状态值 | 作业状态说明                           |
|-----|----------------------------------|
| 0   | JOBSTAT_UNKNOWN，作业状态未知。          |
| 1   | JOBSTAT_INIT，作业初始化状态。            |
| 2   | JOBSTAT_IMAGE_CREATING，作业镜像正在创建。 |
| 3   | JOBSTAT_IMAGE_FAILED，作业镜像创建失败。   |
| 4   | JOBSTAT_SUBMIT_TRYING，作业正在提交。    |
| 5   | JOBSTAT_SUBMIT_FAILED，作业提交失败。    |
| 6   | JOBSTAT_DELETE_FAILED，作业删除失败。    |
| 7   | JOBSTAT_WAITING，作业正在排队中。         |
| 8   | JOBSTAT_RUNNING，作业正在运行中。         |
| 9   | JOBSTAT_KILLING，作业正在取消。          |
| 10  | JOBSTAT_COMPLETED，作业已经完成。        |
| 11  | JOBSTAT_FAILED，作业运行失败。           |
| 12  | JOBSTAT_KILLED，作业取消成功。           |
| 13  | JOBSTAT_CANCELED，作业取消。           |

| 状态值 | 作业状态说明                                    |
|-----|-------------------------------------------|
| 14  | JOBSTAT_LOST，作业丢失。                        |
| 15  | JOBSTAT_SCALING，作业正在扩容。                   |
| 16  | JOBSTAT_SUBMIT_MODEL_FAILED，提交模型失败。       |
| 17  | JOBSTAT_DEPLOY_SERVICE_FAILED，部署服务失败。     |
| 18  | JOBSTAT_CHECK_INIT,审核作业初始化。               |
| 19  | JOBSTAT_CHECK_RUNNING，审核作业正在运行中。          |
| 20  | JOBSTAT_CHECK_RUNNING_COMPLETED，审核作业已经完成。 |
| 21  | JOBSTAT_CHECK_FAILED，审核作业失败。              |

# 28附录

## 28.1 状态码

状态码如表28-1所示。

表 28-1 状态码

| 状态码 | 编码                            | 状态码说明                                                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100 | Continue                      | 继续请求。<br>这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。         |
| 101 | Switching Protocols           | 切换协议。只能切换到更高级的协议。<br>例如，切换到HTTP的新版本协议。                |
| 200 | OK                            | 接口调用成功。                                               |
| 201 | Created                       | 创建类的请求完全成功。                                           |
| 202 | Accepted                      | 已经接受请求，但未处理完成。                                        |
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息，请求成功。                                           |
| 204 | NoContent                     | 请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。<br>在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。 |
| 205 | Reset Content                 | 重置内容，服务器处理成功。                                         |
| 206 | Partial Content               | 服务器成功处理了部分GET请求。                                      |
| 300 | Multiple Choices              | 多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。  |

| 状态码 | 编码                            | 状态码说明                                                                                   |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | Moved Permanently             | 永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。                                                   |
| 302 | Found                         | 资源被临时移动。                                                                                |
| 303 | See Other                     | 查看其它地址。<br>使用GET和POST请求查看。                                                              |
| 304 | Not Modified                  | 所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。                                                          |
| 305 | Use Proxy                     | 所请求的资源必须通过代理访问。                                                                         |
| 306 | Unused                        | 已经被废弃的HTTP状态码。                                                                          |
| 400 | BadRequest                    | 非法请求。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                             |
| 401 | Unauthorized                  | 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。                                            |
| 402 | Payment Required              | 保留请求。                                                                                   |
| 403 | Forbidden                     | 请求被拒绝访问。<br>返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。 |
| 404 | NotFound                      | 所请求的资源不存在。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                        |
| 405 | MethodNotAllowed              | 请求中带有该资源不支持的方法。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                   |
| 406 | Not Acceptable                | 服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。                                                                  |
| 407 | Proxy Authentication Required | 请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。                                                      |
| 408 | Request Time-out              | 服务器等候请求时发生超时。<br>客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。                                               |
| 409 | Conflict                      | 服务器在完成请求时发生冲突。<br>返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。                           |

| 状态码 | 编码                              | 状态码说明                                                                                   |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 410 | Gone                            | 客户端请求的资源已经不存在。<br>返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。                                                 |
| 411 | Length Required                 | 服务器无法处理客户端发送的不带 Content-Length 的请求信息。                                                   |
| 412 | Precondition Failed             | 未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。                                                       |
| 413 | Request Entity Too Large        | 由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个 Retry-After 的响应信息。 |
| 414 | Request-URI Too Large           | 请求的 URI 过长（URI 通常为网址），服务器无法处理。                                                          |
| 415 | Unsupported Media Type          | 服务器无法处理请求附带的媒体格式。                                                                       |
| 416 | Requested range not satisfiable | 客户端请求的范围无效。                                                                             |
| 417 | Expectation Failed              | 服务器无法满足 Expect 的请求头信息。                                                                  |
| 422 | UnprocessableEntity             | 请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。                                                                 |
| 429 | TooManyRequests                 | 表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的 Retry-After 首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。          |
| 500 | InternalServerError             | 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。                                                               |
| 501 | Not Implemented                 | 服务器不支持请求的功能，无法完成请求。                                                                     |
| 502 | Bad Gateway                     | 充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。                                                          |
| 503 | ServiceUnavailable              | 被请求的服务无效。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                         |
| 504 | ServerTimeout                   | 请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。                                           |
| 505 | HTTP Version not supported      | 服务器不支持请求的 HTTP 协议的版本，无法完成处理。                                                            |

## 28.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                         | 描述                         | 处理措施                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 100 | ModelArts.0116 | The expected {0} exceeds the quota limit.                                    | 资源{0}超过配额限制。               | 请联系管理员扩大配额。           |
| 100 | ModelArts.6768 | SSH configuration is missing, target image {0} only support SSH dev service. | SSH配置缺失，当前镜像{0}只支持SSH链接方式。 | 请选择合适的镜像。             |
| 200 | ModelArts.4606 | The sample has been reviewed.                                                | 样品已审查                      | 样品已审查                 |
| 200 | ModelArts.4900 | Training job prepared.                                                       | 训练任务准备成功                   | 训练任务准备成功              |
| 200 | ModelArts.4902 | Exporting labels.                                                            | 开始导出任务                     | 开始导出任务                |
| 200 | ModelArts.4904 | Labels exported.                                                             | 导出任务成功                     | 导出任务成功                |
| 200 | ModelArts.4910 | Model import task submitted.                                                 | 模型导入任务提交成功                 | 模型导入任务提交成功            |
| 200 | ModelArts.4912 | Model import task executed.                                                  | 模型导入任务执行成功                 | 模型导入任务执行成功            |
| 200 | ModelArts.4914 | Auto labeling task submitted.                                                | 提交自动标注任务成功，等待自动标注任务完成      | 提交自动标注任务成功，等待自动标注任务完成 |
| 200 | ModelArts.4916 | Auto labeling task executed.                                                 | 自动标注任务执行成功                 | 自动标注任务执行成功            |
| 200 | ModelArts.4918 | Import task submitted.                                                       | 导入任务提交成功                   | 导入任务提交成功              |
| 200 | ModelArts.4920 | Import task executed.                                                        | 导入任务执行成功                   | 导入任务执行成功              |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                        | 描述                   | 处理措施            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 200 | ModelArts.4926 | Collecting hard examples submitted.                         | 难例采集提交成功             | 难例采集提交成功        |
| 200 | ModelArts.4950 | Auto inference task submitted.                              | 提交自动推理任务成功           | 提交自动推理任务成功      |
| 200 | ModelArts.4952 | Auto inference task executed.                               | 自动推理任务执行成功           | 自动推理任务执行成功      |
| 200 | ModelArts.4960 | Auto grouping task submitted.                               | 自动分组作业提交成功           | 自动分组作业提交成功      |
| 200 | ModelArts.4962 | Auto grouping task executed.                                | 自动分组作业执行成功           | 自动分组作业执行成功      |
| 200 | ModelArts.4964 | Auto grouping task is already running.                      | 自动分组任务已在运行，请稍候       | 自动分组任务已在运行，请稍候  |
| 204 | ModelArts.2776 | NotReadyToFetchLog                                          | 日志未就绪，等待训练回传数据       | 请稍后重试           |
| 204 | ModelArts.2777 | NotReadyToFetchMetric                                       | 指标未就绪，等待训练回传数据       | 请稍后重试           |
| 400 | ModelArts.0101 | Invalid Argument.                                           | 无效的参数                | 根据提示输入正确的参数。    |
| 400 | ModelArts.0102 | The workspace does not exist.                               | 工作空间不存在              | 请检查当前工作空间是否存在   |
| 400 | ModelArts.0104 | Parameter error.                                            | 参数错误                 | 请检查填写的参数。       |
| 400 | ModelArts.0107 | The values of the request parameters ({0},{1}) are invalid. | 请求的参数值({0},{1})是无效的。 | 检查提示的参数值是否是有效的。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                             | 描述                        | 处理措施                       |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 400 | ModelArts.0113 | Create Notebook failed. Quota: {} is exhausted.  | 创建Notebook失败，配额耗尽         | 工作空间配额耗尽，联系管理员扩大工作空间配额。    |
| 400 | ModelArts.0118 | QuotaInsufficient                                | 要使用的%s超过配额限制              | 释放未使用的资源，或联系技术支持增加配额       |
| 400 | ModelArts.0204 | Token must contain projectId info.               | token信息中必须包含projectId的信息。 | 检查token是否为project token。   |
| 400 | ModelArts.0210 | Invalid project ID.                              | projectId参数无效             | 请检查Project Id参数是否正确        |
| 400 | ModelArts.0420 | Failed to query agency.                          | 委托查询失败                    | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0421 | Failed to create agency.                         | 委托创建失败                    | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0422 | Failed to query users.                           | 查询用户列表失败                  | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0423 | Disagree with service statement.                 | 未同意服务授权                   | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0424 | User authorization information already exists.   | 已存在用户授权信息                 | 授权信息已存在。如需更新，请先删除原始授权再次添加。 |
| 400 | ModelArts.0425 | Failed to add user authorization information.    | 添加用户授权信息失败                | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0426 | Failed to delete user authorization information. | 删除授权信息失败                  | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0427 | Failed to get user authorization information.    | 查询授权信息失败                  | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 400 | ModelArts.0428 | Failed to update agency.                         | 更新委托失败                    | 系统错误，请联系技术支持。              |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                    | 描述                                      | 处理措施                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 400 | ModelArts.0429 | The authorization does not exist. Check whether the user_id is correct.                                                 | 授权信息不存在                                 | 检查user_id是否正确。                          |
| 400 | ModelArts.0430 | Failed to query agency grants.                                                                                          | 查询委托权限失败                                | 系统错误，请联系技术支持。                           |
| 400 | ModelArts.0431 | Failed to query agency quotas.                                                                                          | 查询委托配额失败                                | 系统错误，请联系技术支持。                           |
| 400 | ModelArts.1002 | OBS operation failed.                                                                                                   | 操作对象存储服务（OBS）失败。                        | 请确认对象存储服务（OBS）是否可用。                     |
| 400 | ModelArts.1003 | The user account is abnormal (expired or frozen) or the user does not have the permission to perform the OBS operation. | 用户的账户出现异常（过期、冻结、权限不足）无法完成对象存储服务（OBS）操作。 | 请查看常见问题中“使用ModelArts时提示“权限不足”，如何解决？”章节。 |
| 400 | ModelArts.1120 | Parameter verification failed.                                                                                          | 参数校验失败                                  | 系统错误，请联系技术支持。                           |
| 400 | ModelArts.2750 | DuplicateEvaluationName                                                                                                 | 创建的评估作业（name %s）已存在                     | 请更换评估作业名称                               |
| 400 | ModelArts.2751 | DuplicateTrainingJobName                                                                                                | 创建的训练作业（name %s）已存在                     | 请更换训练作业名称                               |
| 400 | ModelArts.2752 | DuplicateAiAlgorithmNameAndVersion                                                                                      | 已存在同名同版本的算法                             | 请检查请求中算法信息的合法性                          |
| 400 | ModelArts.2753 | InputsOutputsMessageError                                                                                               | 输入输出管道信息不合法：%s。                         | 请根据错误提示检查请求中输入输出管道信息的合法性。               |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                           | 描述                             | 处理措施                      |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 400 | ModelArts.2754 | ModelartsHostedNumError        | 最多只有一个输出通道可被配置为 ModelArts 托管输出 | 请检查请求中输出路径信息的合法性          |
| 400 | ModelArts.2755 | AiAlgorithmNotFound            | 算法未找到                          | 请检查请求中算法信息的合法性            |
| 400 | ModelArts.2756 | HasSameNameWithMarketAlgorithm | 与已订阅算法重名                       | 请检查请求中算法信息的合法性            |
| 400 | ModelArts.2757 | CodeDirError                   | 代码目录路径不合法：%s。                  | 请根据错误提示检查请求中代码目录路径的合法性。   |
| 400 | ModelArts.2758 | BootFileDirError               | 代码启动文件路径不合法：%s。                | 请根据错误提示检查请求中代码启动文件路径的合法性。 |
| 400 | ModelArts.2759 | TooManyCodeFiles               | 配额不足，代码文件数量超过上限，最多支持上传%s份文件    | 请检查代码文件数量                 |
| 400 | ModelArts.2760 | CodeFolderTooDeep              | 配额不足，代码目录层级过多，最多支持%s级目录        | 请检查代码目录深度                 |
| 400 | ModelArts.2761 | CodeFilesSizeTooLarge          | 配额不足，代码文件所占存储空间过大，最多支持%sGB     | 请检查代码文件大小                 |
| 400 | ModelArts.2762 | DuplicateFlavorCode            | 实例规格（%s）已存在                    | 请更换实例规格名称                 |
| 400 | ModelArts.2763 | DoNotHaveFlavor                | 选择的实例规格无效                      | 请检查请求中的实例规格是否有效           |
| 400 | ModelArts.2764 | QueryParamsError               | 查询参数（%s）无效                     | 请检查请求参数的合法性               |
| 400 | ModelArts.2765 | StringParameterError           | 字符型变量 %s 的值不在预设的范围内 %s。        | 请根据预设范围填写变量值。             |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                           | 描述                              | 处理措施                      |
|-----|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 400 | ModelArts.2766 | DoNotHaveDefaultValue          | 参数 %s 缺少默认值。                    | 请填写默认值。                   |
| 400 | ModelArts.2767 | ParameterKeyRepeat             | 参数 %s 名称重复。                     | 请重命名参数名称。                 |
| 400 | ModelArts.2768 | DefaultValueTypeError          | 参数 %s 的默认值 %s 与参数类型 %s 不一致。     | 请根据报错信息检查参数默认值的合法性。       |
| 400 | ModelArts.2769 | DefaultValuesNotInRange        | 参数 %s 的默认值 %s 不在设置范围内 %s。       | 请确保默认值在设置范围内              |
| 400 | ModelArts.2770 | RangeError                     | 参数 %s 范围错误。                     | 请重新填写参数范围。                |
| 400 | ModelArts.2771 | NotHavePermission              | 没有 %s 权限。                       | 请根据报错信息检查用户权限。            |
| 400 | ModelArts.2772 | OriginalAlgorithmCodeInfoError | 当前算法创建失败，为保证算法可用性请重新选择代码目录和启动文件 | 请重新选择代码目录和启动文件            |
| 400 | ModelArts.2773 | GetObsObjectContentError       | 获取文件内容 %s 失败。                   | 请检查文件权限。                  |
| 400 | ModelArts.2774 | ParseParameterError            | 超参解析失败                          | 超参解析为beta功能，若解析结果不合理请手动输入 |
| 400 | ModelArts.2775 | TrainingJobNotFound            | 训练作业 ( id: %s ) 未找到             | 请检查请求中训练作业信息的合法性          |
| 400 | ModelArts.2778 | EvalJobNotFound                | 模型评估作业 ( id: %s ) 未找到           | 请检查请求中 job_id的合法性         |
| 400 | ModelArts.2779 | EvalVerNotFound                | 模型评估作业版本 ( id: %s ) 未找到         | 请检查请求中评估作业版本信息的合法性        |
| 400 | ModelArts.2780 | EngineNotFound                 | AI引擎(id:%s)未找到                  | 请检查请求中的 engine信息的合法性      |
| 400 | ModelArts.2781 | FlavorNotFound                 | 规格 ( %s ) 未找到                   | 请检查请求中的规格的合法性             |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                              | 描述                         | 处理措施                            |
|-----|----------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 400 | ModelArts.2782 | DatasetVersionNotFound            | 数据集版本（id: %s）未找到           | 请检查请求中的 dataset_version_id 的合法性 |
| 400 | ModelArts.2783 | DatasetNotFound                   | 数据集（id: %s）未找到             | 请检查请求中的 dataset_id 的合法性         |
| 400 | ModelArts.2787 | InvalidJsonBody                   | 非法Json请求体                  | 请检查请求体的合法性                      |
| 400 | ModelArts.2788 | InvalidParam                      | 参数无效（%s）                   | 请检查请求参数的合法性                     |
| 400 | ModelArts.2789 | UnsupportedFilterBy               | 过滤项 %s 不合法: %s。            | 请检查过滤项的合法性。                     |
| 400 | ModelArts.2790 | UnsupportedSortBy                 | 排序项 %s 不在支持的范围内: %s。       | 请检查排序项的合法性。                     |
| 400 | ModelArts.2791 | InvalidObsPath                    | 非法的obs路径: %s, 原因: %s       | 请检查obs路径的合法性                    |
| 400 | ModelArts.2792 | BootFileNotBelongToCodeDir        | boot_file 不属于 code_dir 目录下 | 请检查boot_file和code_dir是否填写正确     |
| 400 | ModelArts.2793 | FlavorOutOfRange                  | 规格实例数（%d）超出了最大值（%d）        | 请检查规格                           |
| 400 | ModelArts.2794 | InvalidModelURL                   | 非法的模型URL                   | 请检查模型URL的合法性                    |
| 400 | ModelArts.2795 | GetModel                          | 获取模型错误: %s                 | 请检查模型的合法性                       |
| 400 | ModelArts.2797 | EvalResultsNotPrepared            | 评估结果未生成                    | 请等待评估结果生成                       |
| 400 | ModelArts.2798 | UnsupportedModel                  | 不支持的模型ID: %s               | 请检查模型id的合法性                     |
| 400 | ModelArts.2801 | FederationNotFound                | 联邦训练(%s)不存在                | 请检查请求中联邦训练id的合法性                |
| 400 | ModelArts.2802 | InvalidCodeDir                    | 非法的codeDir路径: %s           | 请检查codeDir路径的合法性                |
| 400 | ModelArts.2804 | InsufficientPermissionToAuthorize | 该用户权限不足，无法对租户的所有子用户完成授权    | 请确认 用户权限                        |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                         | 描述                            | 处理措施                         |
|-----|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 400 | ModelArts.2805 | FederationInviteUserError    | 邀请的参与者中包含当前账号的IAM用户ID(%s)     | 请确认邀请用户列表中不包含当前账号的IAM用户ID    |
| 400 | ModelArts.2806 | MustHaveCmdAndImage          | 自定义镜像作业command和engine.url不能为空 | 请检查请求中command和engine.url的合法性 |
| 400 | ModelArts.2807 | UnsupportedConditionKey      | 不支持的条件key值 (%s)               | 请检查请求中搜索key值的合法性             |
| 400 | ModelArts.2808 | UnsupportedConditionOperator | 不支持的条件operator值 (%s)          | 请检查请求中搜索operator值的合法性        |
| 400 | ModelArts.2809 | UnsupportedConditionValue    | 不支持的条件value值 (%s)             | 请检查请求中搜索value值的合法性           |
| 400 | ModelArts.2810 | SWRQueryImageInfoError       | 自定义镜像查询失败                     | 请检查请求中image_url是否输入正确        |
| 400 | ModelArts.2811 | SWRCreateShareError          | 自定义镜像添加共享失败                   | 请检查请求中image_url是否输入正确        |
| 400 | ModelArts.2812 | Unsupported ActionType       | 不支持的操作类型: %s                  | 请检查操作类型的合法性                  |
| 400 | ModelArts.2814 | AlgorithmNotMatch            | 作业算法配置(%s)与算法管理配置不一致          | 请检查参数的合法性                    |
| 400 | ModelArts.2815 | ExceedQuotaLimit             | 资源(%s)配额超限                    | 请释放使用中资源或申请扩大配额              |
| 400 | ModelArts.2816 | ParamRangeError              | (%s)参数超出限制%s                  | 请重新填写参数范围                    |
| 400 | ModelArts.2817 | AiAlgorithmShareError        | 算法(%s)还未就绪,无法分享               | 请等待算法完成创建                    |
| 400 | ModelArts.2818 | LogFileNotGenerated          | 日志文件未生成                       | 请待日志生成后再查看                   |
| 400 | ModelArts.2819 | LogFileHasCleared            | 日志文件已经被清理                     | 请在创建训练作业时选择要上传的obs路径         |
| 400 | ModelArts.2820 | LogPathNotFound              | 找不到日志存储路径                     | 请使用旧版API查看日志                 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                               | 描述                                         | 处理措施                              |
|-----|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 400 | ModelArts.2821 | DuplicateAlgorithmName             | 创建的算法（name %s）已存在                          | 算法名称已存在，请更换算法名称                   |
| 400 | ModelArts.2822 | LogExportPathNotSet                | 日志输出路径未设置                                  | 请设置日志输出路径                         |
| 400 | ModelArts.2823 | DomainIdNotMatched                 | 您没有操作的权限. domain id %s, 配置文件中domain id %s. | 请核对配置文件中的domain id和请求头中的domain id |
| 400 | ModelArts.2824 | SearchIndicatorsError              | 搜索指标 %s 有重复。                               | 请根据报错信息检查搜索指标是否重复。                |
| 400 | ModelArts.2825 | ParamTypeError                     | 参数（%s）类型错误                                 | 请检查参数类型                           |
| 400 | ModelArts.2826 | SearchParamsError                  | 搜索参数错误                                     | 请重新填写搜索参数                         |
| 400 | ModelArts.2827 | FailureAnalysisNotPossible         | 无法对未失败的作业进行失败分析                            | 请对运行失败的训练作业进行失败分析                 |
| 400 | ModelArts.2828 | FailureAnalysisFailed              | 训练作业失败原因获取失败                               | 未知失败，请联系技术支持                      |
| 400 | ModelArts.2829 | DuplicateEngineId                  | 创建的引擎（name %s）已存在                          | 请更换训练引擎名称                         |
| 400 | ModelArts.2830 | MustHaveEngineId                   | 自定义镜像作业engine_id不能为空                       | 请检查请求中engine_id的合法性               |
| 400 | ModelArts.2831 | FeedbackFailureAnalysisNotPossible | 无法进行失败结果反馈                                 | 请对已分析原因的失败作业进行反馈                  |
| 400 | ModelArts.2832 | EngineNeedUpgrade                  | 您使用的AI引擎版本过低，已下架                           | 请使用最新版的AI引擎                       |
| 400 | ModelArts.2833 | ExceedFreeFlavorQuota              | 作业数超出了该免费规格的单用户作业数量的限额（%d个）                | 删除其他免费规格作业                        |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                            | 描述                         | 处理措施                   |
|-----|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 400 | ModelArts.2834 | UnsupportedRemoteDataType       | 不支持（%s）数据类型                | 使用支持的数据类型              |
| 400 | ModelArts.2835 | GetSizeOfChannelTimeout         | 获取输入管道文件大小超时               | 请通过本地文件系统或OBS服务获取文件夹大小 |
| 400 | ModelArts.2837 | FrozenAccount                   | 账号受限或冻结                    | 请检查账号的合法性              |
| 400 | ModelArts.2838 | WorkspacePolicyLimit            | 您没有（%s）操作的权限               | 请检查IAM服务细粒度策略配置        |
| 400 | ModelArts.2839 | InvalidMindSporeConfig          | MindSpore高级配置（%s）无效        | 请检查请求中信息的合法性           |
| 400 | ModelArts.2840 | UnsupportedFlavor               | 该规格不兼容选用的引擎或计算策略           | 请选用其他规格                |
| 400 | ModelArts.2841 | DuplicateTrainingExperimentName | 训练实验（name: %s）已存在          | 请更换训练实验名称              |
| 400 | ModelArts.2842 | TrainingExperimentNotFound      | 训练实验（id: %s）未找到            | 请检查请求中训练实验信息的合法性       |
| 400 | ModelArts.2843 | QueryVPCEPFailed                | 查询vpc终端节点失败，原因：（%s）        | vpcep请求失败，请联系技术支持。     |
| 400 | ModelArts.2844 | ChangeVPCEPPolicyFailed         | 更新vpc终端节点策略失败，原因：（%s）      | vpcep请求失败，请联系技术支持。     |
| 400 | ModelArts.2845 | ImageSizeExceeded               | SWR镜像大小过大（%dGB > %dGB）     | 请修改镜像                  |
| 400 | ModelArts.2846 | TrainingExperimentTypeMismatch  | 训练作业的类型（%s）与训练实验的类型（%s）不匹配 | 请选择与训练作业类型一致的训练实验。     |
| 400 | ModelArts.2847 | IEFNodeUnavailable              | 边缘节点(%s)当前状态(%s)无法进行联邦训练   | 请选择可用的边缘节点             |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                             | 描述                                | 处理措施                        |
|-----|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 400 | ModelArts.2848 | IEFClientError                   | 请检查 edge_node_id(%s)是否正确，错误详情： %s | 请选择可用的边缘节点                  |
| 400 | ModelArts.2849 | FederationParticipantsReachLimit | 超过最大联邦人数上限                        | 选择参与人数低于限制的其他联邦             |
| 400 | ModelArts.2850 | FederationDuplicateActivityName  | 联邦活动 ( name %s ) 已存在              | 联邦活动名称已存在，请更换联邦活动名称         |
| 400 | ModelArts.2851 | FederationDuplicateParticipant   | 您已经参与该联邦活动(id %s)                 | 请选择尚未加入的联邦活动                |
| 400 | ModelArts.2853 | FederationOperationForbidden     | 禁止将联邦活动的状态从%s转换至%s                | 禁止此操作                       |
| 400 | ModelArts.2854 | UnsupportedRemoteType            | 不支持的输入或输出类型                       | 使用支持的输入或输出类型                |
| 400 | ModelArts.2855 | RunUserDeny                      | run_user < %d 的训练作业仅限运行于专属资源池     | 禁止此操作                       |
| 400 | ModelArts.2856 | NotOwnImagePublishGalleryError   | 使用他人共享的镜像构建的算法无法发布至市场             | 若要将算法发布至市场，请使用自己的镜像构建的算法    |
| 400 | ModelArts.2857 | InvalidLocalCodeDir              | local_code_dir 参数校验失败，原因： ( %s )  | 请检查请求中信息的合法性                |
| 400 | ModelArts.2858 | UnsupportedOperation             | 当前的运维操作不支持， ( %s )                | 请参考提示信息操作。                  |
| 400 | ModelArts.2859 | InvalidWorkingDir                | working_dir 参数校验失败，原因： ( %s )     | 请检查请求中信息的合法性                |
| 400 | ModelArts.2879 | JobRuntimeTypeNotDebug           | 作业 runtime_type 不是debug           | 请调整job的 runtime_type为 debug |
| 400 | ModelArts.2880 | ImageSaveJobExist                | 该作业镜像保存任务已存在                      | 请等待作业镜像任务运行完成               |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                         | 描述                                       | 处理措施                                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.2883 | ImageSaveJobSecPhaseNotRunning                                                               | 训练作业状态不是running                          | 请检查训练作业状态                                     |
| 400 | ModelArts.2884 | ImageSwrAlreadyExist                                                                         | 镜像版本和镜像名称已存在                             | 请检查保存的镜像在同一组织下镜像版本和名称是否重复                     |
| 400 | ModelArts.2885 | AccessImageSwrException                                                                      | 访问用户swr异常                                | 请检查保存镜像的组织是否存在或者用户权限是否足够                      |
| 400 | ModelArts.2886 | NotTrainingPool                                                                              | 该资源池(%s)不支持训练作业类型                        | 请检查该资源池是否支持训练作业类型                             |
| 400 | ModelArts.2887 | PoolNotRunning                                                                               | 该资源池(%s)未运行                              | 请检查该资源池的状态                                    |
| 400 | ModelArts.2889 | GetOsPoolFailed                                                                              | 获取资源池(%s)失败。%s                           | 请检查请求中资源池的合法性                                 |
| 400 | ModelArts.2891 | WorkspaceSetError                                                                            | 工作空间访问错误,错误信息: %s.对应错误码: %s              | 请根据错误信息尝试解决                                   |
| 400 | ModelArts.3015 | Config json file does not conform to the specification.                                      | 模型配置文件不符合规范.                             | 检查输入的config.json或者输入的initial_config字段是否为标准格式。 |
| 400 | ModelArts.3016 | Failed to parse config json file because of unsupported fields, types, or formats({0}, {1}). | 解析config文件时由于不支持的字段、类型或格式导致失败({0}, {1}). | 按提示检查对应字段输入是否正确。                              |
| 400 | ModelArts.3017 | Failed to publish model because source location noncompliance.                               | 模型发布失败,模型源路径不满足规范.                       | 检查输入的source_location字段是否符合规范。                 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                  | 描述                            | 处理措施                                                        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3023 | Invalid labels({0}) of model.                                                                                         | 模型标签({0})不合法.                 | 模型标签含有特殊字符，当前只支持大小写字母或中文字符开头，包含大小写字母，数字，中文字符和下划线，最大长度不超过64。 |
| 400 | ModelArts.3024 | The templateInput s field is incorrectly configured, check if the input is consistent with the template requirements. | 输入项配置错误，请检查输入是否与模板的要求保持一致     | 模板的参数和模板的要求不匹配，检查输入项是否和模板参数匹配。                              |
| 400 | ModelArts.3025 | User ({0}) has only a single share permission and cannot be shared with all users.                                    | 用户({0})只有单点共享权限，无法共享给所有用户     | 只有管理员或者白名单里的账号才能共享给所有用户。                                    |
| 400 | ModelArts.3026 | Failed to delete infer format, infer format ({0}) already be used by template.                                        | 输入输出模式删除失败, 模式 ({0}) 已经被模板使用. | 找到使用的模板，清理后再删除输入输出模式。                                       |
| 400 | ModelArts.3027 | The model used by the template ({0}) is private and belongs to other users and cannot be shared.                      | 模板使用的模式({0})非公开且属于其他用户,无法共享.  | 模式无法共享，请选择其他模式。                                             |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                   | 描述                              | 处理措施                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 400 | ModelArts.3028 | Failed to publish model, please select input and output mode.                                          | 模型发布失败，请选择输入输出模式                | 选择输入输出模式后重新发布。         |
| 400 | ModelArts.3029 | Model publishing failed because the Template model must provide the template ID used.                  | 模型发布失败，Template 模型必须提供所使用的模板 ID | 模板模型发布时输入模板 ID。        |
| 400 | ModelArts.3030 | Model publishing failed, template ({0}) does not support modifying its built-in input and output mode. | 模型发布失败，模板({0}) 不支持修改其内置输入输出模式   | 模板模型发布时不支持修改内置的输入输出模式。 |
| 400 | ModelArts.3031 | Cancel sharing failed, ({0}) has not been shared with other tenants.                                   | 取消共享失败，({0}) 没有共享给其他租户          | 镜像取消共享失败，镜像没有共享给其他租户。  |
| 400 | ModelArts.3032 | Image ({0}) cannot be shared to admin ({1}), please check the image permissions.                       | 镜像({0}) 无法共享给管理员({1})，请检查镜像权限   | 按错误提示进行操作。             |
| 400 | ModelArts.3033 | Template publishing failed, please provide template label.                                             | 模板发布失败，请提供模板标签                  | 模型标签字段为空，需要填写值。        |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                                       | 描述                                                                    | 处理措施                                     |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3034 | Template model failed to be published, template field is required.                                                                         | Template模型发布失败，template字段是必需的                                         | 模板发布情况下，template字段不能为空。                  |
| 400 | ModelArts.3035 | Profile preview failed, sourceLocation and previewConfig fields need to provide at least one.                                              | 配置文件预览失败，sourceLocation与previewConfig字段需至少提供一个                        | source_location和preview_config至少有一个不能为空。 |
| 400 | ModelArts.3036 | Parameter verification failed, parameter ({0}) is required.                                                                                | 参数校验失败，参数({0})是必需的                                                    | 参数校验失败，按错误提示填写对应的参数。                     |
| 400 | ModelArts.3037 | Parameter ({0}:{1}) is invalid.                                                                                                            | 参数({0}:{1})是无效的                                                       | 按照提示参数进行修改。                              |
| 400 | ModelArts.3038 | When isSpecific is true, domainId is required.                                                                                             | is_specific为true时，domain_id是必需的                                       | 按照提示进行提供domain_id。                       |
| 400 | ModelArts.3039 | Template input input_id cannot be repeated.                                                                                                | 模板输入项input_id不能重复                                                     | 输入不重复的input_id。                          |
| 400 | ModelArts.3040 | When the installer installer is yum or apt-get, and the version packageVersion exists, the version constraint restraint can only be EXACT. | 安装方式installer为yum或apt-get，且版本package_version存在时，版本约束restraint只能为EXACT | 检查版本约束。                                  |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                                                      | 描述                                                                                       | 处理措施                                      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3041 | When the installer installer is conda or pip, and the version packageVersion exists, the version constraint restraint can only be EXACT, ATLEAST, ATMOST. | 安装方式 installer为 conda或pip, 且版本 package_version存在时, 版本约束 restraint只能为EXACT、ATLEAST、ATMOST | 检查版本约束。                                   |
| 400 | ModelArts.3063 | Mode unshared failed, the template using this mode has been shared, you need to cancel the sharing of the template first.                                 | 模式取消共享失败, 使用该模式的模板已共享, 需先取消模板的共享                                                         | 按照错误提示进行操作。                               |
| 400 | ModelArts.3070 | There is a model name that does not belong to this tenant: ({0}).                                                                                         | 存在不属于该租户: ({0})的模型名称                                                                     | 订阅的模型和输入的domainId不一致, 找提供订阅模型的服务确认是否输入正确。 |
| 400 | ModelArts.3072 | The domain id is the same and does not support subscribing to your own model.                                                                             | 账户ID相同, 不支持订阅自己的模型                                                                       | 用户不能订阅自己的发布的模型, 换个账号进行订阅。                 |
| 400 | ModelArts.3074 | Unable to delete subscribed model.                                                                                                                        | 无法删除订阅的模型                                                                                | 订阅的模型无法进行删除。                              |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                        | 描述                          | 处理措施                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3076 | Model does not support deploying edge services and cannot broadcast.                                        | 模型不支持部署边缘服务，无法广播            | 模型的install_type不包含边缘服务，没法进行广播操作。        |
| 400 | ModelArts.3077 | Model is a subscription model that cannot be broadcast.                                                     | 模型是订阅的模型，无法广播               | 模型的model_source是subscribe，不能广播。         |
| 400 | ModelArts.3078 | The model status is not normal and cannot be broadcast.                                                     | 模型状态未正常，无法广播                | 模型状态还是异常状态，无法进行广播。                      |
| 400 | ModelArts.3079 | Purchased license, can't cancel subscription.                                                               | 已购买license，无法取消订阅           | 已购买license的模型无法取消订阅，需要先删除license后在取消订阅。 |
| 400 | ModelArts.3514 | Field [input_params] must be set for the model that is used to deploy the batch service.                    | 批量服务中的模型必须配置input_params参数。 | 补充input_params参数配置。                     |
| 400 | ModelArts.3515 | The model {id} cannot be used for deploying services because it is still being published.                   | 模型{ID}未就绪,无法部署服务。           | 等待模型就绪后重试。                              |
| 400 | ModelArts.3516 | Failed to deploy services because the version of the model that is used for deploying services is the same. | 部署服务失败，服务的模型版本不能相同。         | 更正模型版本列表，使模型版本无重复。                      |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                       | 描述                               | 处理措施                              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 400 | ModelArts.3518 | The {service_type} service has not been enabled or authorized.                             | {类型}服务未开通或未授权。                   | 对该类型服务进行开通或授权。                    |
| 400 | ModelArts.3519 | Services only in one of states in [deploying, running, stopping, deleting] can be updated. | 不允许更新状态为[部署中, 运行中, 停止中, 删除中]的服务。 | 不对状态为[部署中, 运行中, 停止中, 删除中]的服务进行更新。 |
| 400 | ModelArts.3520 | A maximum of {number} {service_type} services are allowed.                                 | {类型}服务总数超限, 限制为{数量}。             | 删除不再使用的服务或者联系服务运维人员增加服务数量的配额。     |
| 400 | ModelArts.3521 | A maximum of {number} {service_type} services in running status are allowed.               | 运行中{类型}服务总数超限, 限制为{数量}。          | 删除不再使用的服务或者联系服务运维人员增加运行中服务数量的配额。  |
| 400 | ModelArts.3522 | A maximum of {number} {service_type} service instances are allowed.                        | {类型}服务实例总数超限, 限制为{数量}。           | 删除不再使用的服务或者联系服务运维人员增加服务实例的配额。     |
| 400 | ModelArts.3523 | Service {name} has been subscribed.                                                        | 服务{名称}已订阅。                       | 已订阅服务可直接使用, 无需重复订阅。               |
| 400 | ModelArts.3524 | Failed to subscribe to the service because {reason}.                                       | 订阅服务失败, 因为{原因}。                  | 根据提示失败原因进行排查。                     |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                            | 描述                                                  | 处理措施                                               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3525 | Forbidden to update service {name} because it is a shared service.                                                              | 不能更新服务{名称}，它是一个共享的服务。                               | 不对共享的服务进行更新操作。                                     |
| 400 | ModelArts.3527 | Forbidden to subscribe to service {id} because it is a {service_type} service.                                                  | 无法订阅服务{ID}，它是一个{类型}服务。                              | 不能订阅该类型的服务。                                        |
| 400 | ModelArts.3528 | Forbidden to subscribe to service {id} because it is released by yourself.                                                      | 无法订阅服务{ID}，它是你自己的服务。                                | 不能订阅自己发布的服                                         |
| 400 | ModelArts.3529 | Model {id} under service {id} does not exist.                                                                                   | 服务{ID}下的模型{ID}不存在。                                  | 检查模型ID是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。                       |
| 400 | ModelArts.3531 | Service {id} has created the QR code.                                                                                           | 服务{ID}已创建QR code。                                   | 服务已创建QR code，无需重复创建。                               |
| 400 | ModelArts.3532 | No QR code found for service {id}.                                                                                              | 服务{ID}未创建QR code。                                   | 对服务创建QR code后重试。                                   |
| 400 | ModelArts.3533 | The selected edge node does not support {GPU/NPU}.                                                                              | 所选边缘节点规格不支持{GPU/NPU}。                               | 给所选边缘节点添加对应硬件支持，或换用其他支持对应硬件的边缘节点。                  |
| 400 | ModelArts.3534 | The security group must contain at least one inbound rule to allow the TCP request from source address 0.0.0.0/0 and port 8080. | 安全组须包含至少一条入方向规则，对协议为TCP、源地址为0.0.0.0/0、端口为8080的请求放行。 | 在安全组中添加一条入方向规则：对协议为TCP、源地址为0.0.0.0/0、端口为8080的请求放行。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                  | 描述                  | 处理措施                          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 400 | ModelArts.3535 | Subservice {name} of service {name} does not exist.                   | 服务{名称}的子服务{名称}不存在。  | 检查子服务名称是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。 |
| 400 | ModelArts.3536 | Subservice {name} of service {name} has been subscribed.              | 已订阅服务{名称}的子服务{名称}。  | 已订阅子服务可直接使用，无需重复订阅。           |
| 400 | ModelArts.3538 | The requirement notification of service {name} should not exceed one. | 服务{名称}需求通知不应超过一个。   | 检查配置，使服务{名称}需求通知的配置不超过一个。     |
| 400 | ModelArts.3540 | Operation failed because you are not the owner of service {name}.     | 您不是服务{名称}的所有者。      | 非服务所有者，不能执行相关操作。              |
| 400 | ModelArts.3541 | Error code {error_code} of service {name} does not exist.             | 服务{名称}的错误码{错误码}不存在。 | 检查错误码是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。   |
| 400 | ModelArts.3542 | Error code {error_code} of service {name} already exists.             | 服务{名称}的错误码{错误码}已存在。 | 更改错误码后重试。                     |
| 400 | ModelArts.3544 | URL domain CNAME resolution failed.                                   | CNAME解析域失败。         | 检查URL是否设置正确。                  |
| 400 | ModelArts.3545 | Invalid certificate or private key.                                   | 证书或私钥无效。            | 检查证书或私钥是否设置正确。                |
| 400 | ModelArts.3547 | Cluster {id} does not exist.                                          | 集群{ID}不存在。          | 检查集群ID是否设置正确。                 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                 | 描述                           | 处理措施                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 400 | ModelArts.3548 | Path {path} is not a valid regex.                                    | 路径{路径}不是有效的正则表达式。            | 检查路径是否设置正确。                   |
| 400 | ModelArts.3549 | Error code {code} is duplicated.                                     | 请求正文中的错误码{错误码}重复。            | 更正错误码设置，确保错误码值无重复。            |
| 400 | ModelArts.3550 | Domain {name} has been used.                                         | 域{名词}已被使用。                   | 换用其他域名称后重试。                   |
| 400 | ModelArts.3551 | OBS path {path} does not exist.                                      | OBS路径{路径}不存在。                | 检查OBS路径是否设置正确。                |
| 400 | ModelArts.3552 | The length of [resource_id] must be in the range of [0, 64].         | 参数 resource_id 的长度应为[0, 64]。 | 检查 RESOURCE_SPEC_CODE 长度是否过长。 |
| 400 | ModelArts.3553 | Service {name} not subscribed yet.                                   | 未订阅服务{名称}。                   | 订阅对应服务后重试。                    |
| 400 | ModelArts.3554 | Cluster name {name} has been used.                                   | 集群名{名称}已经被使用。                | 更改集群名称后重试。                    |
| 400 | ModelArts.3556 | Forbidden to share ai-service {id} because ai-service is unsharable. | 不允许共享AI服务{ID}，因为AI服务无法共享。    | 不能共享AI服务。                     |
| 400 | ModelArts.3559 | Source error code {error_code} of service {name} already exists.     | 服务{名称}源错误码{错误码}已存在。          | 更改源错误码后重试。                    |
| 400 | ModelArts.3560 | Project {project_id} has not subscribed to subservice {id}.          | 项目{ID}未订阅子服务{ID}，请核对。        | 订阅对应子服务后重试。                   |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                          | 描述                    | 处理措施                         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 400 | ModelArts.3561 | Insufficient node quota.                                      | 节点配额不足。               | 联系服务运维人员申请增加配额或者删除无用的节点释放资源。 |
| 400 | ModelArts.3562 | The value of field {due_time} must be a future time.          | 参数due_time必须是将来的某个时间。 | 设置参数due_time的值为将来的某个时间。      |
| 400 | ModelArts.3564 | The sample collection task has been created for service {id}. | 服务{ID}样本采集已经创建。       | 服务样本采集已经创建，无需重复创建。           |
| 400 | ModelArts.3565 | No sample collection task is created for service {id}.        | 服务{ID}样本采集没有创建。       | 创建对应服务样本采集后重试。               |
| 400 | ModelArts.3566 | Forbidden to modify the default workspace.                    | 默认工作空间不允许修改。          | 不允许修改默认工作空间。                 |
| 400 | ModelArts.3567 | OBS error occurs because {reason}.                            | OBS异常,因为{原因}          | 根据提示失败原因进行排查。                |
| 400 | ModelArts.3568 | OBS client error occurs.                                      | OBS客户端异常。             | 联系服务运维人员解决。                  |
| 400 | ModelArts.3572 | Invalid OBS URL {url}.                                        | OBS路径{路径}格式不合法。       | 检查OBS路径是否设置正确。               |
| 400 | ModelArts.3573 | Failed to obtain the bucket name from OBS URL {url}.          | 无法从OBS路径{路径}中获取桶名。    | 检查OBS路径是否设置正确。               |
| 400 | ModelArts.3574 | Failed to validate the correctness of OBS URL {url}.          | OBS路径{路径}校验失败。        | 检查OBS路径是否设置正确。               |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                             | 描述                     | 处理措施                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 400 | ModelArts.3576 | Failed to query the model quota.                                                 | 查询模型配额失败。              | 联系服务运维人员解决。             |
| 400 | ModelArts.3577 | Failed to update the model quota.                                                | 更新模型配额失败。              | 联系服务运维人员解决。             |
| 400 | ModelArts.3578 | Insufficient model quota. Increase the quota or delete any unnecessary services. | 模型配额不足, 请增加配额或者删除已有服务。 | 增加配额, 或删除不再使用的服务, 然后重试。 |
| 400 | ModelArts.3580 | Model not purchased.                                                             | 模型未购买。                 | 购买模型后重试。                |
| 400 | ModelArts.3582 | Failed to create edge configurations .                                           | 创建边缘配置项失败。             | 联系服务运维人员解决。             |
| 400 | ModelArts.3583 | Failed to create the edge application due to IEF error.                          | IEF平台问题导致创建边缘应用失败。     | 联系服务运维人员解决。             |
| 400 | ModelArts.3584 | Failed to update the edge application.                                           | 更新边缘应用失败。              | 联系服务运维人员解决。             |
| 400 | ModelArts.3585 | The host port has been used by another edge application.                         | 主机端口已被其它边缘应用占用。        | 更换其他端口或者联系服务运维人员解决。     |
| 400 | ModelArts.3586 | Failed to create the edge application.                                           | 创建边缘应用失败。              | 联系服务运维人员解决。             |
| 400 | ModelArts.3587 | Failed to delete the edge application.                                           | 删除边缘应用失败。              | 联系服务运维人员解决。             |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                            | 描述                                         | 处理措施               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 400 | ModelArts.3588 | Failed to create edge volumes and environments.                                                                 | 创建边缘服务环境变量和数据卷失败。                          | 联系服务运维人员解决。        |
| 400 | ModelArts.3589 | Model {id} cannot be used to deploy {service_type} service.                                                     | 模型{ID}不能用于部署{类型}服务。                        | 重试选择其他部署类型。        |
| 400 | ModelArts.3590 | Invalid expression rule. Create a rule using Spring Expression Language and the desired result type is Boolean. | 表达式规则无效，该规则必须遵循Spring表达式语言语法，并且期望结果类型为布尔值。 | 修改表达式以满足语法规则。      |
| 400 | ModelArts.3591 | There are duplicate rules in the extend-configs.                                                                | 在extend-configs中存在重复的规则。                   | 修改表达式规格，避免重复。      |
| 400 | ModelArts.3592 | Incorrect model health configuration.                                                                           | 模型的健康检查参数不正确。                              | 检查模型的健康检查参数是否设置正确。 |
| 400 | ModelArts.3593 | The model has been expired.                                                                                     | 模型已过期。                                     | 重新购买或者订阅。          |
| 400 | ModelArts.3594 | Failed to query IEF instances.                                                                                  | 查询边缘实例失败。                                  | 联系服务运维人员解决。        |
| 400 | ModelArts.3595 | Failed to create the IEF application mesh.                                                                      | 创建应用网格失败。                                  | 联系服务运维人员解决。        |
| 400 | ModelArts.3596 | Failed to update the IEF application mesh.                                                                      | 更新应用网格失败。                                  | 联系服务运维人员解决。        |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                                                    | 描述                                                 | 处理措施                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 400 | ModelArts.3597 | Please authorize the development environment to use and store your AK and SK.                                                                           | 请授权开发环境存储和使用您的AK和SK。                               | 确认授权后，即可正常使用服务。       |
| 400 | ModelArts.3598 | Only nodes in the [Running] state can be selected.                                                                                                      | 只能选择状态为[运行中]的节点。                                   | 更改选择状态为[运行中]的节点后进行重试。 |
| 400 | ModelArts.3610 | Parameter {name} cannot be empty.                                                                                                                       | 参数{名称}不能为空。                                        | 补充对应参数设置后重试。          |
| 400 | ModelArts.3611 | Failed to query the batch task run log.                                                                                                                 | 查询批处理任务运行日志失败。                                     | 联系服务运维人员解决。           |
| 400 | ModelArts.3612 | Failed to {create/update} the service payload due to error code {code}. Please try later or submit a service ticket for professional technical support. | 服务负载{创建/更新}失败，错误状态码为{错误码}。请稍后重试，或者提交工单，由专业工程师为您服务。 | 进行重试，或联系服务运维人员解决。     |
| 400 | ModelArts.3613 | Failed to register the API. Please try later or submit a service ticket for professional technical support.                                             | 服务API注册失败。请稍后重试，或者提交工单，由专业工程师为您服务。                 | 进行重试，或联系服务运维人员解决。     |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                     | 描述                     | 处理措施          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 400 | ModelArts.3620 | Failed to get the number of associated services.                         | 获取关联服务数量失败。            | 联系服务运维人员解决。   |
| 400 | ModelArts.3811 | Failed to query the agency because {reason}.                             | 查询委托失败，因为{原因}。         | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3812 | Failed to create AI resource specification code {code} because {reason}. | 创建资源规格编码{编码}失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3813 | Failed to update AI resource specification code {code} because {reason}. | 更新资源规格编码{编码}失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3814 | Failed to delete AI resource specification code {code} because {reason}. | 删除资源规格编码{编码}失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3815 | Failed to delete AI subservice {id} because {reason}.                    | 删除子服务{ID}失败，因为{原因}。    | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3816 | Failed to create the AI proxy mapping because {reason}.                  | 创建代理映射失败，因为{原因}。       | 根据提示失败原因进行排查。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                           | 描述                 | 处理措施          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 400 | ModelArts.3817 | Failed to update the AI proxy mapping because {reason}.        | 更新代理映射路径失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3818 | The agency of service {name} has been defined.                 | 服务{名称}的该委托已被定义。    | 避免重复操作。       |
| 400 | ModelArts.3822 | The batch service task does not exist.                         | 批量服务任务不存在。         | 输入正确的批量服务ID。  |
| 400 | ModelArts.3825 | Failed to generate the SDR data because {reason}.              | 生成话单数据失败，因为{原因}。   | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3826 | Failed to create the API because {reason}.                     | 创建API失败，因为{原因}。    | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3827 | Failed to subscribe to the API because {reason}.               | 订阅API失败，因为{原因}。    | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3828 | Failed to unsubscribe from the API because {reason}.           | 取消订阅API失败，因为{原因}。  | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 400 | ModelArts.3829 | Failed to modify the API subscription status because {reason}. | 更改订阅API失败，因为{原因}。  | 根据提示失败原因进行排查。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                          | 描述                           | 处理措施                           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 400 | ModelArts.3830 | Operation not allowed. Change the charging mode from postpaid to prepaid in CBC.              | 不允许将收费模式从后付费更改为预付费，请在CBC中操作。 | 去往CBC操作，将收费模式从后付费更改为预付费。       |
| 400 | ModelArts.3831 | Operation not allowed. Change the charging mode from prepaid to postpaid in CBC.              | 不允许将收费模式由预付费更改为后付费，请在CBC中操作。 | 去往CBC操作，将收费模式从预付费更改为后付费。       |
| 400 | ModelArts.3832 | The subscription configuration is not modified and does not need to be updated. Please check. | 订阅配置未更改，无需更新，请检查。            | 更改新订阅配置值后重试。                   |
| 400 | ModelArts.3833 | Failed to delete the API because {reason}.                                                    | 删除API失败，因为{原因}。              | 根据提示失败原因进行排查。                  |
| 400 | ModelArts.3834 | Failed to update metadata in CBC because {reason}.                                            | CBC更新元数据失败，因为{原因}。           | 根据提示失败原因进行排查。                  |
| 400 | ModelArts.3835 | Resource specification code {code} of service {name} does not exist.                          | 服务{名称}资源规范编码{编码}不存在。         | 检查资源规范编码是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。 |
| 400 | ModelArts.3836 | Resource specification code {code} of project {id} does not exist.                            | 项目{1}资源规范编码{编码}记录不存在。        | 检查资源规范编码是否设置正确，并确认其是否属于对应的项目下。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                           | 描述                          | 处理措施                         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 400 | ModelArts.3837 | Resource ID {id} of project {id} does not exist.                                               | 项目{1}资源ID {0}不存在。           | 检查资源ID是否设置正确，并确认其是否属于对应的项目下。 |
| 400 | ModelArts.3838 | The hard-select has not been enabled for service {id}.                                         | 服务{0}难例筛选未开启。               | 开启对应服务难例筛选后重试。               |
| 400 | ModelArts.3839 | The hard-select has been enabled for service {id}.                                             | 服务{0}难例筛选已开启。               | 对应服务难例筛选已开启，无需重复开启。          |
| 400 | ModelArts.3840 | Only one algorithm can be set for the service model.                                           | 服务{0}模型超过一种标注类型。            | 修改配置避免超过一种标注类型。              |
| 400 | ModelArts.3841 | The value of [dataset_type] must be one of values in [image_classification, object_detection]. | 服务标注类型不是物体检测或图像分类。          | 修改服务标注类型的配置以满足约束。            |
| 400 | ModelArts.3842 | The labeling type of service algorithm {name} does not match that of label task {type}.        | 服务算法{0}标注类型与标注任务{1}标注类型不匹配。 | 修改标注类型或者联系服务运维人员解决。          |
| 400 | ModelArts.3843 | Failed to query the information about dataset {id}.                                            | 查询数据集{0}信息失败。               | 联系服务运维人员解决。                  |
| 400 | ModelArts.3844 | Failed to import samples to dataset {id}.                                                      | 导入样本到数据集{0}失败。              | 联系服务运维人员解决。                  |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                      | 描述                         | 处理措施                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 400 | ModelArts.3845 | No sample is available for import under the OBS path {path} of service {id}.              | 服务{ID}的OBS路径{路径}没有要导入的样例。  | 进行重试，或联系服务运维人员解决。              |
| 400 | ModelArts.3846 | Failed to add the OBS bucket lifecycle rule for service {id}.                             | 服务{ID}添加obs桶生命周期规则失败。      | 联系服务运维人员解决。                    |
| 400 | ModelArts.3847 | Failed to delete the OBS bucket lifecycle rule for service {id}.                          | 服务{ID}删除obs桶生命周期规则失败。      | 联系服务运维人员解决。                    |
| 400 | ModelArts.3848 | Service {id} in the information of dataset {import_type} already exists.                  | {导入类型}数据集信息的服务{ID}已存在。     | 检查请求，选择正确的服务ID。                |
| 400 | ModelArts.3849 | Service {id} in the information of dataset {import_type} does not exist.                  | {导入类型}数据集信息的服务{ID}不存在。     | 检查服务ID是否设置正确。                  |
| 400 | ModelArts.3850 | The hard-sample-select task {id} of service {id} does not exist.                          | 服务{ID}的难例任务{ID}不存在。        | 检查难例任务ID是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。 |
| 400 | ModelArts.3851 | The status of hard-sample-select task {name} cannot be changed from {status} to {status}. | 难例任务{名称}状态{状态值}不能更新为{状态值}。 | 进行重试，或联系服务运维人员解决。              |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                      | 描述                                | 处理措施                               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3852 | Failed to start hard-sample-select task {id} because related OBS files have been deleted. | 难例任务{ID}启动失败，因为对象存储服务（OBS）关键文件被删。 | 进行重试，或联系服务运维人员解决。                  |
| 400 | ModelArts.3853 | The hard-sample-select quota of project {id} does not exist.                              | 项目{ID}难样本选择配额不存在。                 | 创建难样本选择配额后重试。                      |
| 400 | ModelArts.3854 | The hard-sample-select quota of project {id} already exists.                              | 项目{ID}难样本选择配额已存在。                 | 难样本选择配额已存在，无需重复创建。                 |
| 400 | ModelArts.3856 | A maximum of {number} free services are allowed.                                          | 免费服务的最大值为{个数}。                    | 删除无用的免费服务释放配额。                     |
| 400 | ModelArts.3857 | A maximum of {number} free service instances are allowed.                                 | 免费服务实例的最大值为{个数}。                  | 删除无用的免费服务释放配额。                     |
| 400 | ModelArts.3862 | Subservice {id} has been added to whitelist URL {url}.                                    | 子服务{ID}已添加白名单URL {url}。           | 对应子服务已添加目标白名单URL，无需重复添加。           |
| 400 | ModelArts.3863 | Whitelist URL {id} of service {name} does not exist.                                      | 服务{名称}的白名单URL {ID}不存在。            | 检查白名单URL ID 是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。 |
| 400 | ModelArts.3864 | Subservice {id} of service {name} does not exist.                                         | 服务{名称}的子服务{ID}不存在。                | 检查子服务ID是否设置正确，并确认其是否属于对应的服务下。      |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                              | 描述                         | 处理措施                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 400 | ModelArts.3865 | The size of the download whitelist of service {name} exceeds the maximum number {number} allowed. | 服务{名称}下载白名单大小超过最大值{数值}限制。  | 联系服务运维人员解决。               |
| 400 | ModelArts.3866 | Domain ID {id} and user ID {id} already exist.                                                    | 域ID {ID}，用户ID {ID}已存在。     | 避免重复操作。                   |
| 400 | ModelArts.3867 | Domain ID {id} does not exist.                                                                    | 域ID {ID}不存在。               | 检查请求，输入正确的Domain ID。      |
| 400 | ModelArts.3868 | Domain ID {id} and user ID {id} do not exist.                                                     | 域ID {ID}，用户ID {ID}不存在。     | 检查请求，输入正确的Domain ID和用户ID。 |
| 400 | ModelArts.3869 | Failed to delete the task type because {reason}.                                                  | 删除task type失败，因为{原因}。      | 根据提示失败原因进行排查。             |
| 400 | ModelArts.3870 | Failed to subscribe to the API because {reason}.                                                  | 订阅API失败，因为{原因}。            | 联系服务运维人员解决。               |
| 400 | ModelArts.3871 | Forbidden to subscribe to postpaid QPS for the task type.                                         | 不允许为任务类型订阅后付费QPS。          | 检查请求参数或者联系服务运维人员解决。       |
| 400 | ModelArts.3872 | Forbidden to change the charging mode for the task type from prepaid to postpaid QPS.             | 不允许将任务类型的计费模式从预付费改为后付费QPS。 | 检查请求参数或者联系服务运维人员解决。       |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                      | 描述                    | 处理措施                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 400 | ModelArts.3873 | No corresponding subservice is found in cluster {name}.                                   | 集群{0}中没有对应的子服务。       | 检查请求参数或者联系服务运维人员解决。      |
| 400 | ModelArts.3880 | Failed to create the AS policy because {reason}.                                          | 创建弹性伸缩策略失败，因为{原因}。    | 根据提示失败原因进行排查。            |
| 400 | ModelArts.3890 | The total number of AS policies exceeds the maximum number {number} allowed.              | 弹性伸缩策略总数超限，限制为{0}。    | 删除无用的弹性伸缩策略。             |
| 400 | ModelArts.3892 | Calling failed due to invalid CBS request.                                                | 调用失败，CBC消息体无效。        | 进行重试，或联系服务运维人员解决。        |
| 400 | ModelArts.3894 | The specification configuration information of runtime environment {name} does not exist. | 运行环境{0}的规格配置信息不存在。    | 对应运行环境设置规格配置信息后重试。       |
| 400 | ModelArts.3895 | The specification configuration information of runtime environment {name} already exists. | 运行环境{0}的规格配置信息已存在。    | 对应运行环境的规格配置信息已存在，无需重复设置。 |
| 400 | ModelArts.3896 | Resource specification code {0} for user {1} already exists.                              | 项目{1}的资源规范代码{0}记录已存在。 | 避免重复操作。                  |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                              | 描述                                    | 处理措施                                     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.3897 | Failed to {create/obtain/remove} the AS policy due to error code {code}.                                                          | 请求{创建/获取/删除}弹性伸缩失败，错误状态码{0}。          | 进行重试，或联系服务运维人员解决。                        |
| 400 | ModelArts.3950 | Failed to obtain the AI service list.                                                                                             | 获取AI服务列表失败。                           | 联系服务运维人员解决。                              |
| 400 | ModelArts.3951 | Failed to parse file {name}.                                                                                                      | 解析文件{名称}失败。                           | 检查文件名称是否正确。                              |
| 400 | ModelArts.3952 | Insufficient resources. Please try later.                                                                                         | 资源不足，请稍后重试。                           | 进行重试，或联系服务运维人员解决。                        |
| 400 | ModelArts.3953 | Failed to delete online service {id} because it has been associated with AI service {name}. Please disassociate it and try again. | 删除在线服务{ID}失败，因为其已经和AI服务{名称}关联。请先取消关联。 | 取消对应在线服务的所有AI服务关联后重试。                    |
| 400 | ModelArts.3954 | AI resource specification {id} does not exist.                                                                                    | 云资源规格{ID}不存在。                         | 检查云资源规格ID是否设置正确。                         |
| 400 | ModelArts.3955 | Field [resource_id_components] of AI resource specification {id} cannot be empty.                                                 | 云资源规格{ID}中的ID组成成分不能为空。                | 设置对应云资源规格中的参数 resource_id_components后重试。 |
| 400 | ModelArts.3976 | No resources are available for the selected specification.                                                                        | 所选规格没有资源可用。                           | 扩大资源池节点数量或者购买对应规格资源池。                    |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                               | 描述                            | 处理措施                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 400 | ModelArts.4105 | Incorrect JSON format of the input data.                           | 请求body体json格式不对               | 请使用正确的JSON格式请求体      |
| 400 | ModelArts.4106 | Invalid authorization request. Your account is restricted.         | 用户账号受限                        | 请检查账号是否欠费            |
| 400 | ModelArts.4111 | Invalid Region header.                                             | 请求头中的region参数无效               | 请检查请求头中的region参数是否正确 |
| 400 | ModelArts.4122 | Incorrect username or password.                                    | 用户名或密码错误                      | 请检查用户名或密码是否正确        |
| 400 | ModelArts.4126 | Account locked.                                                    | 账户已锁定                         | 请等待账户解锁再重试           |
| 400 | ModelArts.4128 | Weak password is forbidden.                                        | 禁止使用弱密码                       | 请设置强密码               |
| 400 | ModelArts.4129 | System error.                                                      | 系统错误，对于恢复任务，taskEntity不应为null | 请检查taskEntity        |
| 400 | ModelArts.4200 | Invalid request.                                                   | 请求错误，存在不合法的请求参数。              | 请检查请求参数是否正确。         |
| 400 | ModelArts.4201 | Invalid request URL because no service ID or request URI included. | 请求url中需要包含服务ID                | 请求地址不合法，请使用正确的预测地址   |
| 400 | ModelArts.4202 | Empty request.                                                     | 请求为空                          | 请求正文不应为空             |
| 400 | ModelArts.4203 | Invalid request because requested service %s is unavailable.       | 请求的服务未启动。                     | 请确认服务是否正式启动。         |
| 400 | ModelArts.4204 | Request API error. %s                                              | 没有该API的公测权限                   | 请添加该服务公测权限           |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                  | 描述                                | 处理措施                                                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.4205 | A subdirectory must be specified as the dataset input or output path. | 请选择一个子目录作为数据集的输入输出目录              | 请选择一个子目录作为数据集的输入输出目录                                |
| 400 | ModelArts.4301 | The labeling job does not exist.                                      | Annotation 作业不存在，任务已停止            | 请检查Annotation作业                                     |
| 400 | ModelArts.4311 | OBS bucket does not exist                                             | 在创建数据集或数据集的导入导出任务中，访问的OBS路径中的桶不存在 | 请检查参数中桶的名称是否准确，或者OBS中是否存在该桶名称。                      |
| 400 | ModelArts.4312 | OBS path does not exist                                               | 数据集操作中桶名有误或者桶名不存在                 | 请检查参数中桶的名称是否准确，或者OBS中是否存在该桶名称。                      |
| 400 | ModelArts.4313 | OBS path is invalid                                                   | 训练任务中访问OBS路径时，路径中存在无效字符           | 请检查OBS路径中是否存在除汉字，数字，字母，中划线(-)，下划线(_)以及斜线(/)之外的无效字符。 |
| 400 | ModelArts.4314 | Obs error                                                             | 访问OBS时由于用户鉴权或者路径无效等导致的OBS访问错误     | 请检查用户访问OBS的权限或者OBS路径相关的参数。                          |
| 400 | ModelArts.4315 | Invalid OBS path.                                                     | OBS路径无效                           | 数据url不应包含//                                         |
| 400 | ModelArts.4316 | OBS buckets are not supported.                                        | 不支持OBS桶                           | 桶类型为PFS：并行文件系统，请选择对象的桶                              |
| 400 | ModelArts.4337 | OperationCenter error.                                                | OC错误，向IES发送告警失败                   | 请检查告警                                               |
| 400 | ModelArts.4338 | The resource not exists                                               | 传入的数据集ID或标注任务ID不存在                | 请检查传入的数据集ID或标注任务ID是否准确。                             |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                     | 描述                                  | 处理措施                       |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 400 | ModelArts.4340 | Import path does not contain valid file                  | 创建数据导入任务时，导入路径下不存在有效文件              | 请检查对应OBS路径下的文件是否有效。        |
| 400 | ModelArts.4342 | Dataset publish with splitting annotated samples error   | 数据集发布任务中样本切分错误                      | 请检查已标注的样本以及标签是否符合切分标准。     |
| 400 | ModelArts.4343 | Dataset is publishing, the operation is forbidden        | 数据集有正在运行的发布任务，不允许进行版本切换、导入、同步以及版本发布 | 请在数据集发布任务结束后再执行相关操作。       |
| 400 | ModelArts.4344 | Dataset is being deleted, annotation is forbidden        | 数据集正在删除中，不允许进行标注任务                  | 请检查数据集ID是否正确。              |
| 400 | ModelArts.4345 | File not found                                           | 表格导入MRS数据时，HDFS文件不存在                | 请检查OBS路径是否正确或OBS路径下文件是否存在。 |
| 400 | ModelArts.4346 | Failed to obtain clusters.                               | 获取MRS集群列表失败                         | 请检查MRS集群                   |
| 400 | ModelArts.4347 | List files failed                                        | 表格数据列表查询或导入任务中，查询HDFS文件列表失败         | 请检查OBS路径是否正确或OBS路径下文件是否存在。 |
| 400 | ModelArts.4349 | Dataset is switching version, the operation is forbidden | 数据集有正在进行的版本切换，不允许进行版本切换、导入、同步以及版本发布 | 请在数据集版本切换任务结束后再执行相关操作。     |
| 400 | ModelArts.4350 | The work_path is too long, please select shorter folder  | 创建数据集时，参数work_path长度超出限制            | 请修改work_path使其符合规范。        |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                       | 描述                              | 处理措施                      |
|-----|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 400 | ModelArts.4351 | Dataset already exists                     | 已经存在名称为参数 dataset_name 的值的数据集   | 请更换参数 dataset_name 参数的值。  |
| 400 | ModelArts.4352 | Dataset does not exist                     | 传入的数据集 ID 不存在                   | 请检查传入的数据集 ID 是否准确。        |
| 400 | ModelArts.4353 | Dataset version does not exist             | 传入的数据集版本 ID 不存在                 | 请检查数据集版本相关的参数。            |
| 400 | ModelArts.4355 | Sync data source task exist                | 数据集有正在运行的数据同步任务                 | 请在数据集同步任务结束后再执行当前操作。      |
| 400 | ModelArts.4356 | Dataset already has running import task    | 数据集有正在运行的数据导入任务                 | 请在数据集导入任务结束后再执行当前操作。      |
| 400 | ModelArts.4357 | Parse AI annotation result file name error | 导入数据集自动标注任务结果时，解析标注文件名称失败       | 请检查 OBS 自动标注结果路径下文件名是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4358 | Invalid export path                        | 数据集发布或导出任务中，OBS 的导出路径无效         | 请检查导出路径参数是否正确。            |
| 400 | ModelArts.4359 | Export task does not exist                 | 传入的导出任务 ID 不存在                  | 请检查导出任务 ID 是否正确。          |
| 400 | ModelArts.4361 | Import AI annotation error                 | 数据集同步智能标注任务结果失败                 | 请检查智能标注任务结果是否正确。          |
| 400 | ModelArts.4362 | Import data error                          | 数据导入任务中，由于用户鉴权或其他原因导致数据导入失败     | 请核对鉴权信息或者创建导入任务的请求参数是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4364 | Dataset workPath subdir already exists     | 创建数据集时，数据集目录下已经存在 work_path 子路径 | 请检查数据集目录中的子目录是否正确。        |
| 400 | ModelArts.4365 | Dataset labels not set                     | 数据集的标签集为空                       | 请为数据集创建标签。                |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                    | 描述                                    | 处理措施                       |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 400 | ModelArts.4368 | Parse pc bin file error                                                 | 解析点云二进制文件时错误                          | 请检查点云二进制文件是否被破坏。           |
| 400 | ModelArts.4369 | Parse pc prelabel json file error                                       | 解析点云预标注文件错误                           | 请检查点云标注文件是否正确。             |
| 400 | ModelArts.4370 | One dataset version can be released in a minute, please try again later | 频繁创建数据集版本                             | 请避免频繁创建数据集版本。              |
| 400 | ModelArts.4371 | Dataset version already exists                                          | 创建数据集版本时，参数 version_name 和已经存在的版本名称重复 | 请重新设置参数 version_name 的值。   |
| 400 | ModelArts.4372 | Valid image not found                                                   | 无法找到对应点云数据的图像                         | 请检查点云数据图像是否正确。             |
| 400 | ModelArts.4374 | Invalid path                                                            | 创建数据集导入任务时，OBS路径无效                    | 请检查OBS路径是否正确或OBS路径下文件是否存在。 |
| 400 | ModelArts.4375 | Parse pc obs image error                                                | 解析OBS中点云图像错误                          | 请检查点云数据图像是否正确。             |
| 400 | ModelArts.4376 | Unsupported pc pcd format error                                         | 解析点云数据时，PCD的属性值不支持                    | 请检查PCD格式的点云数据的属性。          |
| 400 | ModelArts.4377 | Pc pcd format error                                                     | 解析PCD格式的点云数据错误                        | 请检查PCD文件是否有效。              |
| 400 | ModelArts.4378 | Parse pc pcd file error                                                 | 解析PCD格式的点云数据错误                        | 请检查PCD格式文件是否正确。            |
| 400 | ModelArts.4379 | Unsupported pc file format error                                        | 不支持解析的点云数据格式                          | 请检查导入的点云格式是否为BIN或PCD。      |
| 400 | ModelArts.4380 | Parse kitti calibration file error                                      | Kitti格式解析错误                           | 请检查数据是否正确。                 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                           | 描述                             | 处理措施                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 400 | ModelArts.4381 | Dataset is publishing, annotation is forbidden | 数据集有正在执行发布任务，不允许进行样本标注         | 请等待数据集发布任务结束。        |
| 400 | ModelArts.4382 | Generate 2d image error                        | 点云数据导入过程中，生成2维图错误              | 请检查点云数据是否正确。         |
| 400 | ModelArts.4384 | Invalid export parameter                       | 创建数据集导出或者发布任务时，参数无效            | 请检查必选参数是否缺失或者参数是否有效。 |
| 400 | ModelArts.4391 | Task name is invalid                           | 数据集已经存在名称为task_name参数的值的自动发布任务 | 请确认任务名称是否正确。         |
| 400 | ModelArts.4392 | Task failed                                    | 数据集创建或运行任务失败                   | 请检查创建任务的参数或任务资源是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4393 | Task stopped                                   | 数据集任务被取消                       | 请确定指定ID的数据集任务的状态。    |
| 400 | ModelArts.4396 | Parameter is invalid                           | 表格类型数据集创建导入任务时参数无效             | 请检查导入任务参数是否正确。       |
| 400 | ModelArts.4398 | Invalid system language.                       | 无效的系统语言                        | 请检查系统语言是否支持          |
| 400 | ModelArts.4399 | Type match error                               | 创建智能标注任务时，数据集类型和算法模型不匹配        | 请检查算法模型是否正确。         |
| 400 | ModelArts.4400 | Can not get table schema                       | 表格数据集从OBS目录获取schema信息失败        | 请检查OBS目录中的CSV文件是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4401 | Failed to export data.                         | 导出数据失败                         | 无法将数据集文件复制到库         |
| 400 | ModelArts.4404 | Can not get table schema from DLI              | 表格数据集从DLI获取Schema信息失败          | 请检查请求参数是否正确。         |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                | 描述                            | 处理措施                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 400 | ModelArts.4405 | Dataset must contains labels to start automation labeling                           | 启动自动标注必须包含已标注的样本              | 请为数据集增加新的标注样本。      |
| 400 | ModelArts.4406 | Dataset must contains labels with at least five images to start automation labeling | 启动自动标注的每个标签标注的样本不能少于5个        | 请保证每个标签至少有5个样本。     |
| 400 | ModelArts.4407 | Dataset must contains unlabeled files                                               | 创建自动标注或预标注任务时，数据集中必须有未被标注的文件  | 请保证数据集中有未标注的样本。     |
| 400 | ModelArts.4408 | Dataset contains labels shape not bndbox                                            | 创建智能标注任务时，标签shape属性的值不为bndbox | 请检查标签shape属性的值是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4409 | Running tasks has exceed the max threshold                                          | 数据集正在运行的任务个数超出了限制             | 请稍后再创建新的任务。         |
| 400 | ModelArts.4410 | Label not found                                                                     | 修改或删除标签任务中，传入的标签不存在           | 请检查标签名称是否正确。        |
| 400 | ModelArts.4411 | Label already exists                                                                | 创建标签任务中，新建标签列表中包含已有的标签名       | 请确认标签名是否正确。         |
| 400 | ModelArts.4412 | Label shortcut already exists                                                       | 标签的快捷键设置重复                    | 请检查标签的快捷键属性值是否正确。   |
| 400 | ModelArts.4413 | Label is incompatible with annotation rules                                         | 标签属性在当前标注任务中不规范               | 请检查标签的属性是否正确。       |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                | 描述                                 | 处理措施                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 400 | ModelArts.4414 | Triplet label's from_entity or to_entity does not exist             | 三元组的标签没有存在的实体标签                    | 请检查三元组标签中实体标签是否存在。               |
| 400 | ModelArts.4415 | Entity label can not be deleted because it is used by triplet label | 实体标签在三元组标签中被使用，不能被删除               | 请确认三元组标签是否不再使用。                  |
| 400 | ModelArts.4416 | Sync tags error                                                     | 团队标注任务中同步标签错误                      | 请检查同步任务参数是否正确。                   |
| 400 | ModelArts.4417 | Update sample labels failed when upload sample and labels           | 数据集上传样本或标签时更新样本标签失败                | 请检查标签信息是否正确。                     |
| 400 | ModelArts.4418 | Label property mask_gray_value already exists                       | 创建分割类型标签时，标签的 mask_gray_value 的值重复 | 请检查标签的 mask_gray_value 属性的值是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4420 | Sample not found                                                    | 数据集中不存在传入ID的样本                     | 请检查样本ID是否正确。                     |
| 400 | ModelArts.4421 | Upload sample failed                                                | 数据集上传样本失败                          | 请检查上传的样本类型或者数据是否正确。              |
| 400 | ModelArts.4422 | Sample already exists                                               | 数据集中已经存在正在导入的样本                    | 请检查导入的样本是否正确。                    |
| 400 | ModelArts.4423 | Get sample size failed, please input size manually                  | 物体检测数据集中获取图像的大小错误                  | 请手动设置图像的 size 属性。                |
| 400 | ModelArts.4425 | Label property mask_gray_value is incompatible with defined value   | 分割类型标签的 mask_gray_value 属性的值不可更改   | 请确认标签 mask_gray_value 的值没有被修改。   |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                | 描述                     | 处理措施                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 400 | ModelArts.4426 | Dataset must contains tags to start auto deploy                                     | 启动自动发布数据集的标签集不能为空      | 请为数据集创建标签。           |
| 400 | ModelArts.4427 | Dataset must contains tags with at least five images to start auto deploy           | 启动自动发布的每个标签标注的样本不能少于5个 | 请保证数据集中每个标签至少包含5个样本。 |
| 400 | ModelArts.4428 | The label attribute name already exists.                                            | 标签属性名称已存在              | 重新设置标签属性名称           |
| 400 | ModelArts.4429 | The label attribute value already exists.                                           | 标签属性名称已存在              | 重新设置标签属性名称           |
| 400 | ModelArts.4430 | The label attribute or value does not exist.                                        | 标签属性或值不存在              | 请检查在标签中是否有标签属性或属性值   |
| 400 | ModelArts.4502 | The IAM agency name already exists, please delete the agency in IAM first and retry | 默认IAM委托已经存在            | 请先删除IAM委托，然后重新创建。    |
| 400 | ModelArts.4503 | Failed to create the DLI agency.                                                    | 创建DLI代理失败              | 请检查DLI代理             |
| 400 | ModelArts.4506 | The sub-service was not found.                                                      | 子服务不存在                 | 请检查访问的子服务是否存在        |
| 400 | ModelArts.4507 | The specification code was not found.                                               | 资源规格编码不存在              | 内部错误，请联系技术支持         |
| 400 | ModelArts.4550 | Workspace clearing error.                                                           | 清理工作空间错误               | carbon reader例外清理    |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                               | 描述                           | 处理措施                             |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 400 | ModelArts.4551 | You are not allowed to delete workspace resources. | 没有删除工作空间资源的权限                | 没有删除工作区资源的权限                     |
| 400 | ModelArts.4552 | ModelArts workspace error.                         | ModelArts工作空间错误              | 请检查工作区身份验证                       |
| 400 | ModelArts.4601 | The workforce does not exist                       | 传入的团队ID不存在                   | 请检查传入的workforce_id是否正确。          |
| 400 | ModelArts.4602 | The workforce already exists                       | 已经存在名称为参数workforce_name的值的团队 | 请检查参数workforce_name的值是否正确。       |
| 400 | ModelArts.4603 | Update workforce state failed                      | 删除团队失败                       | 请检查团队是否被删除。                      |
| 400 | ModelArts.4604 | The worker does not exist                          | 传入的work_id对应的团队成员不存在         | 请检查参数workforce_id和work_id的值是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4605 | The worker already exists                          | 团队标注任务中值为email参数的值的团队成员已经存在  | 请检查参数email的值是否正确。                |
| 400 | ModelArts.4607 | Failed to reset the password.                      | 请求重置密码失败                     | 用户名不正确或无法向账户发送密码重置电子邮件           |
| 400 | ModelArts.4609 | Change password failed                             | 修改账户密码失败                     | 请检查新密码是否合规。                      |
| 400 | ModelArts.4612 | Task not found                                     | 传入的任务ID不存在                   | 请检查传入的任务ID是否正确。                  |
| 400 | ModelArts.4615 | Workforce task is unfinished                       | 数据集当前版本的团队标注任务未完成，不允许版本切换    | 请先处理未完成的团队标注任务。                  |
| 400 | ModelArts.4616 | Too many unfinished tasks.                         | 未完成的任务太多                     | 未完成的任务太多                         |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                             | 描述                                 | 处理措施                            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 400 | ModelArts.4617 | The number of manager should be one                              | 标注团队中 Manager 角色已经存在               | 请检查团队成员角色是否正确。                  |
| 400 | ModelArts.4618 | Can not delete yourself                                          | 不能在团队中删除自己                         | 请检查请求参数是否正确。                    |
| 400 | ModelArts.4619 | Workforce task does not exist                                    | 不能存在参数 workforce_task_id 的值的团队标注任务 | 请检查参数 workforce_task_id 的值是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4620 | The workforce task already exists                                | 已存在名称为 task_name 的值的团队标注任务         | 请检查参数 task_name 的值是否正确。         |
| 400 | ModelArts.4621 | Failed to start the team labeling task.                          | 无法启动团队标注任务                         | 请检查当前任务                         |
| 400 | ModelArts.4622 | Invalid n_clusters, should less than the total number of samples | 自动分组任务的分组个数超过样本总数                  | 请检查分组个数是否小于样本总数。                |
| 400 | ModelArts.4623 | Workforce task is checking                                       | 团队标注不允许多个审核任务并行，当前有正在运行的审核任务       | 请检查是否有未完成的审核任务。                 |
| 400 | ModelArts.4624 | The member task is not checked.                                  | 成员任务未检查                            | 成员任务未检查                         |
| 400 | ModelArts.4625 | There are no unchecked samples.                                  | 没有未审核的样本                           | 没有未审核的样本                        |
| 400 | ModelArts.4627 | Request notify too frequently                                    | 团队标注任务中通知请求频繁                      | 请稍后再试。                          |
| 400 | ModelArts.4628 | Can not delete worker who has task                               | 团队成员有未完成的标注任务，不能删除该成员              | 请通知该成员完成标注任务。                   |
| 400 | ModelArts.4631 | The task does not exist.                                         | 任务不存在                              | 请检查任务                           |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                             | 描述                                | 处理措施                                                                   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.4633 | The IAM user has been associated.                | 已绑定IAM成员                          | 已绑定IAM成员                                                               |
| 400 | ModelArts.4634 | Failed to frequently reset the password.         | 不能太频繁地请求重置密码                      | 您只能在300秒内重置密码一次                                                        |
| 400 | ModelArts.4635 | The IAM account has been associated.             | 已绑定iam账户                          | 已绑定iam账户                                                               |
| 400 | ModelArts.4636 | The task does not exist.                         | 工作任务不存在                           | 工作任务不存在                                                                |
| 400 | ModelArts.4637 | Deleting the default labeling task is forbidden. | 禁止删除数据集默认标注任务。                    | 旧版数据集中，创建数据集时，系统会自动为该数据集创建一个标注任务，删除此默认标注任务时，会影响数据集使用。如需清理该任务，请直接删除数据集。 |
| 400 | ModelArts.4650 | Interactive operations not found                 | 标签属性 interactive_operations 的值不正确 | 请检查对应属性的值是否正确。                                                         |
| 400 | ModelArts.4651 | Get obs sample error                             | 从OBS中读取样本失败                       | 请检查OBS样本文件是否正确。                                                        |
| 400 | ModelArts.4654 | Inference execution error.                       | 执行推理错误                            | 请检查推理日志                                                                |
| 400 | ModelArts.4656 | Sample oversized.                                | 样本大小超过限制                          | 支持的最大样本大小为12582912字节                                                   |
| 400 | ModelArts.4700 | Task does not exist                              | 传入任务ID不存在                         | 请检查传入的 task_id 参数是否正确。                                                 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                   | 描述                        | 处理措施                          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 400 | ModelArts.4701 | Can not start data analysis task, dataset version annotation type must be 'Image Classification' or 'Object Detection' | 数据集类型不支持进行特征分析            | 请检查数据集类型是否正确。                 |
| 400 | ModelArts.4702 | Can not start data analysis task, dataset version must be 'Default' format                                             | 数据集的 format 类型不支持进行特征分析   | 请确认数据集的 format 属性是否为 Default。 |
| 400 | ModelArts.4703 | Can not start data analysis task, dataset version must contains annotated samples                                      | 数据集中必须包含已标注的样本才能进行特征分析    | 请确认数据集中是否有已标注的样本。             |
| 400 | ModelArts.4704 | Currently unable to start data analysis task, Please try again later                                                   | 数据集正在发布版本，无法执行特征分析        | 请稍后再试。                        |
| 400 | ModelArts.4705 | Oversized file to be downloaded.                                                                                       | OBS 文件大小超限                | 请使用小于 12M 的图片地址               |
| 400 | ModelArts.4706 | Can not start data analysis task, dataset version status must be normal                                                | 数据集版本状态不为 NORMAL，无法进行特征分析 | 请确认数据集当前版本状态。                 |
| 400 | ModelArts.4707 | Failed to obtain file %s from OBS %s.                                                                                  | 获取 OBS 临时下载 url 失败        | 请检查 OBS 地址是否存在                |
| 400 | ModelArts.4709 | Data preprocessing task already exists                                                                                 | 已经存在名称为 name 参数值的训练任务     | 请检查任务创建请求参数中 name 的值是否正确。     |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                     | 描述                       | 处理措施                         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 400 | ModelArts.4710 | Dataset export file error                                                                | 数据集发布任务或导出任务执行失败         | 请检查导出或发布任务的参数是否正确。           |
| 400 | ModelArts.4711 | Publishing requires splitting but annotated samples do not satisfied for splitting rules | 数据集标签样本不满足切分规则导致发布任务失败   | 请检查数据集的标签和已标注样本数量是否满足切分规则。   |
| 400 | ModelArts.4712 | Dataset publish version failed                                                           | 数据集发布版本失败                | 请检查导出或发布任务的参数是否正确。           |
| 400 | ModelArts.4714 | The number of dataset versions has reached the quota limit.                              | 数据集的版本计数已达到配额限制          | 数据集的版本计数已达到配额限制              |
| 400 | ModelArts.4715 | Incorrect data analysis result.                                                          | 数据分析任务结果错误               | 请检查处理obs错误的数据分析任务结果          |
| 400 | ModelArts.4716 | Abnormal AI Gallery.                                                                     | AI gallery异常             | 调用AI市场接口 getVersionDetail 失败 |
| 400 | ModelArts.4717 | Failed to execute the fulfillment task by AI Gallery.                                    | AI gallery执行的履行任务失败      | 获取履行详细信息                     |
| 400 | ModelArts.4760 | Failed to encrypt data.                                                                  | 加密失败                     | 请检查输入的值                      |
| 400 | ModelArts.4800 | The label task already exists                                                            | 已存在名称未 task_name 的值的标注任务 | 请检查参数 task_name 的值是否正确。      |
| 400 | ModelArts.4801 | The label task not exists                                                                | 传入ID的标注任务不存在             | 请检查任务ID是否正确。                 |
| 400 | ModelArts.4820 | Unsupported operation, label task type is %s                                             | 标注任务类型不支持当前操作            | 请确认标注任务类型是否正确。               |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                          | 描述                      | 处理措施                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 400 | ModelArts.4822 | The number of labelers must exceed 1          | 团队中Labeler角色的个数必须大于1    | 请确认团队中角色个数。            |
| 400 | ModelArts.4823 | Import to dataset version error               | 表格类型的数据集不支持向版本中导入数据     | 请确认数据集类型是否正确。          |
| 400 | ModelArts.4824 | Dataset version status must be normal         | 数据集版本状态不正常              | 请确认数据集版本发布任务状态。        |
| 400 | ModelArts.4825 | Dataset version is empty                      | 数据集版本中样本数量为0            | 请确认数据集版本发布任务的结果。       |
| 400 | ModelArts.4827 | Dataset version delete failed                 | 有基于数据集版本的标注任务，数据集版本删除失败 | 请确认是否有基于该数据集版本创建的标注任务。 |
| 400 | ModelArts.4828 | Failed to delete the version.                 | 版本的当前状态不支持删除            | 版本的当前状态不支持删除           |
| 400 | ModelArts.4851 | Task version not found                        | 传入参数version_id的任务版本不存在  | 请确认参数version_id的值是否正确。 |
| 400 | ModelArts.4852 | Error in downloading task version logs.       | 任务版本日志下载错误              | 请检查训练日志url             |
| 400 | ModelArts.4853 | Insufficient quota for data feature tasks.    | 数据特征任务配额不足              | 数据特征任务配额不足，请删除不必要的任务   |
| 400 | ModelArts.4854 | Insufficient quota for data feature versions. | 数据特征版本配额不               | 数据特征版本配额不足，请删除不必要的版本。  |
| 400 | ModelArts.4860 | Insufficient quota for real-time services.    | 在线服务配额不足                | 请检查在线服务剩余配额            |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                 | 描述                    | 处理措施                      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 400 | ModelArts.4861 | Insufficient quota for batch services.                                               | 批量服务配额不足              | 请检查批量服务剩余配额               |
| 400 | ModelArts.4870 | HBase error.                                                                         | Hbase 错误              | 批量删除错误                    |
| 400 | ModelArts.4902 | Access prohibited because the app-auth API was not associated with APIG app %s.      | APP认证接口未授权给所用的APP     | 请检查AppCode是否有权访问指定服务      |
| 400 | ModelArts.4903 | Access prohibited because the app-auth API was not associated with a signature key.  | APP认证接口未绑定签名密钥        | 内部错误，请联系技术支持              |
| 400 | ModelArts.4904 | Access prohibited because the app-auth API was not associated with signature key %s. | APP认证接口未绑定所用的签名密钥     | 内部错误，请联系技术支持              |
| 400 | ModelArts.4905 | Failed to check the authorization request header.                                    | Authorization 请求头校验失败 | 请使用正确的appcode预测地址，或联系技术支持 |
| 400 | ModelArts.4907 | Failed to submit the training job.                                                   | 训练任务提交失败              | 请检查算法是否存在                 |
| 400 | ModelArts.4909 | Failed to execute the training job.                                                  | 训练任务执行失败              | 请查看训练日志分析失败原因             |
| 400 | ModelArts.4911 | Failed to create the model import task.                                              | 模型导入任务提交失败            | 创建模型作业失败，模型作业ID为空         |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                       | 描述         | 处理措施                |
|-----|----------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| 400 | ModelArts.4913 | Failed to execute the model import task.   | 模型导入任务执行失败 | 由于任务超时，查询模型作业失败     |
| 400 | ModelArts.4915 | Failed to create the auto labeling task.   | 提交自动标注任务失败 | 创建训练作业失败            |
| 400 | ModelArts.4917 | Failed to execute the auto labeling task.  | 自动标注任务执行失败 | 由于任务超时，查询训练作业失败     |
| 400 | ModelArts.4921 | Failed to execute the import task.         | 导入任务执行失败   | 创建导入清单任务失败          |
| 400 | ModelArts.4927 | Failed to submit hard example collection.  | 难例采集提交失败   | 作业ID为空              |
| 400 | ModelArts.4929 | Failed to collect hard examples.           | 难例采集执行失败   | 由于任务超时，查询难例采集作业失败   |
| 400 | ModelArts.4934 | Invalid model.                             | 无效模型       | 该模型不能用于部署预标签任务的批量服务 |
| 400 | ModelArts.4935 | Failed to create the medical task.         | 医疗任务提交失败   | 创建训练作业失败            |
| 400 | ModelArts.4951 | Failed to create the auto inference task.  | 提交自动推理任务失败 | 创建推理作业失败            |
| 400 | ModelArts.4953 | Failed to execute the auto inference task. | 自动推理任务执行失败 | 任务超时                |
| 400 | ModelArts.4963 | Failed to execute the auto grouping task.  | 自动分组作业执行失败 | 训练任务超时              |
| 400 | ModelArts.4991 | Failed to obtain the job status.           | 规格超出配额     | 超过免费服务的最大值          |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                            | 描述                           | 处理措施                               |
|-----|--------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 400 | ModelArts.4992     | Resources sold out.             | 资源已售罄                        | 请使用其他资源                            |
| 400 | ModelArts.4999     | System error.                   | 系统异常                         | 等待UI适配新的机制                         |
| 400 | ModelArts.50004000 | Invalid request. {message}      | 请求不合法。                       | 请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。     |
| 400 | ModelArts.50004100 | Invalid Content-Type. {message} | 请求头中的 Content-Type 参数不合法。    | 请参考API文档使用支持的Content-Type。         |
| 400 | ModelArts.50005102 | Insufficient quota.             | 资源配额不足。                      | 请检查当前租户是否有足够的资源配额，或联系技术支持人员增加资源配额。 |
| 400 | ModelArts.50005103 | No license.                     | 用户的 ModelArts License余量不足。   | 请联系技术支持人员增加License配额。              |
| 400 | ModelArts.50005104 | License expired.                | 用户当前使用的ModelArts License已过期。 | 请联系技术支持人员续费License。                |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                                                     | 描述                   | 处理措施                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.50015028 | Failed to create or update the warm-up task because it did not meet the validation rules | 创建或更新预热任务失败，不满足校验规则  | 可能原因如下：<br>1 创建模型预热任务失败，子池未绑定节点<br>2 创建模型预热任务失败，存在逻辑子池<br>3 创建模型预热任务失败，目标预热节点数大于资源池可用节点数<br>4 创建模型预热任务失败，模型预热任务数量已达上限<br>5 创建模型预热任务失败，资源池下重复的模型路径地址<br>6 修改模型预热任务失败，目标预热节点数不能为0<br>7 创建预热任务失败，名称不满足校验规则<br>8 创建模型预热任务失败，资源池剩余资源不足<br>请根据上述可能原因进行排查处理，更多详情请参考故障排除：模型预热失败如何处理，或联系技术人员支持。 |
| 400 | Modelarts.50015029 | Node binding disable failed due to an active weight warm-up task in the sub-pool         | 子池存在模型预热任务，关闭节点绑定失败。 | 关闭节点绑定前，请确保子池不存在模型预热任务。                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                                                                                   | 描述                         | 处理措施                                                                |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 400 | Modelarts.50015030 | Node rebinding failed because the sub-pool has an active weight warm-up task. Node draining must be enabled to proceed | 子池存在模型预热任务，节点换绑失败，需启用节点排水。 | 子池存在模型预热任务时，节点换绑请启用节点排水。                                            |
| 400 | ModelArts.50020100 | Failed to create or update the task due to insufficient available resources in the resource pool.                      | 创建或更新任务失败，资源池可用资源不足。       | 您可通过释放不使用的作业，确保资源池满足模型预热请求的资源量。                                     |
| 400 | ModelArts.50020200 | Create job failed                                                                                                      | 诊断任务创建失败                   | 请确认集群中没有运行其他诊断任务                                                    |
| 400 | ModelArts.50020201 | Insufficient maxbytes values                                                                                           | 诊断配置的最大数据值必须大于开始测试的最小数据值   | 请确保诊断配置中的最大数据值大于最小数据值                                               |
| 400 | ModelArts.50020202 | Invalid Bytes value                                                                                                    | 诊断配置的数据量输入格式非法             | MaxBytes 和 MinBytes 的输入必须是1-1024开头的整数，并且以 B,K,M,G,T,KB,MB,GB,TB单位结尾 |
| 400 | ModelArts.50020203 | Bucket not exist                                                                                                       | 诊断配置的 OBS桶不存在              | 请输入可用的OBS地址                                                         |
| 400 | ModelArts.50020204 | Invalid nodes                                                                                                          | 诊断配置的节点不可用或规格不一致           | 请确保节点可用，且规格一致                                                       |
| 400 | ModelArts.50020205 | Invalid node flavor                                                                                                    | 诊断配置的节点规格不是 GPU类型          | 请确保所选节点都是GPU规格                                                      |
| 400 | ModelArts.5011     | Invalid parameter                                                                                                      | 参数错误                       | 请修改参数。                                                              |
| 400 | ModelArts.5012     | Invalid product attribute                                                                                              | 产品属性不合规                    | 请重新填写产品属性。                                                          |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                    | 描述                    | 处理措施            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 400 | ModelArts.5016 | The original model ({0}) does not exist during model release            | 创建的产品源模型不存在           | 请选择其他源模型。       |
| 400 | ModelArts.5022 | Unsupported model type                                                  | 不支持的模型类型              | 请选择其他源模型。       |
| 400 | ModelArts.5025 | Incorrect verification code                                             | 验证码错误                 | 请重新填写验证码。       |
| 400 | ModelArts.5026 | Verification code expired                                               | 验证码过期                 | 请重新获取验证码。       |
| 400 | ModelArts.5027 | The verification code does not match the email address.                 | 邮箱和验证码不匹配             | 请重新获取验证码。       |
| 400 | ModelArts.5038 | You must first get a verification code                                  | 您必须先获取验证码             | 请填写邮箱并获取验证码。    |
| 400 | ModelArts.5041 | Duplicate version. Refresh the page and try again                       | 版本重复，请刷新后再试           | 请刷新重试。          |
| 400 | ModelArts.5042 | The order has been paid.                                                | 订单已完成支付               | 订单已完成支付，请勿重复支付。 |
| 400 | ModelArts.5047 | Hilens product name duplicated.                                         | Hilens产品名称重复          | 请重新设置产品名称。      |
| 400 | ModelArts.5048 | Hilens skill version duplicated.                                        | Hilens版本重复            | 请重新选择版本。        |
| 400 | ModelArts.5049 | Incorrect Hilens skill. Select the skill corresponding to the offering. | Hilens技能选择错误，请选择对应的技能 | 请重新选择Hilens技能。  |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                             | 描述                                     | 处理措施           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 400 | ModelArts.5051 | The HiLens skill type is not supported. Release the skill type in HiLens Studio. | 暂不支持的Hilens技能类型，请到HiLens Studio中执行发布操作 | 请重新选择Hilens技能。 |
| 400 | ModelArts.5052 | The user does not have the agency permission                                     | 用户没有提供委托权限                             | 请先设置委托再重试。     |
| 400 | ModelArts.5061 | The size of the image is too large.                                              | 图片大小超限                                 | 请上传小于7M的图片。    |
| 400 | ModelArts.5062 | The number of the images uploaded today has reached the limit.                   | 当日上传图片数量超限                             | 请次日再上传图片。      |
| 400 | ModelArts.5063 | Illegal image or image name.                                                     | 非法图片或图片名                               | 请上传正确的图片格式文件。  |
| 400 | ModelArts.5064 | Maximum upload size exceeded of HTTP request.                                    | HTTP请求上传文件大小超限                         | 请减少文件大小再重新上传。  |
| 400 | ModelArts.5070 | The activity is in progress.                                                     | 活动已经开始                                 | 无法删除正在进行中活动。   |
| 400 | ModelArts.5071 | The activity is not start.                                                       | 活动还未开始                                 | 未开始的活动无法报名。    |
| 400 | ModelArts.5072 | The activity has end.                                                            | 活动已经结束                                 | 已经结束的活动无法报名。   |
| 400 | ModelArts.5073 | The activity has registred.                                                      | 活动已经报名                                 | 活动已经报名，请勿重复报名。 |
| 400 | ModelArts.5075 | The license is already expired.                                                  | 该配额已过期.                                | 请重新购买配额。       |
| 400 | ModelArts.5076 | The license remaining is insufficient.                                           | 该配额剩余使用量不足.                            | 请及时购买配额。       |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                            | 描述                | 处理措施             |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 400 | ModelArts.5077 | The consumption is expired or expire soon.                      | 该配额已过期或者即将过期.     | 请及时购买配额。         |
| 400 | ModelArts.5303 | The obs source data is empty                                    | 源数据为空             | 请选择其他源数据。        |
| 400 | ModelArts.5304 | The maximum number of files has been exceeded                   | 文件总个数超过最大值        | 请选择其他源数据或减少数据量。  |
| 400 | ModelArts.5305 | The maximum size of files has been exceeded                     | 文件总大小超过最大值        | 请选择其他源数据或减少数大小。  |
| 400 | ModelArts.5306 | The maximum depth of files has been exceeded                    | 文件最大深度超过最大值       | 请选择其他源数据或减少数据深度。 |
| 400 | ModelArts.5309 | Only allow edge service published to AIHub.                     | 只允许边缘类型的VAS服务发布市场 | 请选择边缘类型的VAS服务。   |
| 400 | ModelArts.5312 | Only allow market category service published to AIHub.          | 只允许市场类别的VAS服务发布市场 | 请选择市场类别的VAS服务。   |
| 400 | ModelArts.5313 | Only allow released service published to AIHub.                 | 只允许已发布的VAS服务发布市场  | 请选择已发布的VAS服务。    |
| 400 | ModelArts.5314 | Only allow 'closed Beta Test' stage service published to AIHub. | 只允许邀测的VAS服务发布市场   | 请选择邀测的VAS服务。     |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                           | 描述               | 处理措施                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 400 | ModelArts.5315 | Request is repeated submit.                                    | 该请求重复提交          | 请勿重复提交请求。           |
| 400 | ModelArts.6301 | The instance already exists.                                   | 实例已存在            | 实例名称重复，请输入其它名称。     |
| 400 | ModelArts.6302 | The instance count already reaches the maximum value.          | 实例个数已达到上限        | 请删除无用的实例。           |
| 400 | ModelArts.6303 | The field does not support sorting.                            | 该字段不支持排序         | 排序参数中去掉该字段。         |
| 400 | ModelArts.6304 | Please stop the instance before deleting.                      | 删除前请停止实例         | 请刷新页面，停止实例后再执行删除操作。 |
| 400 | ModelArts.6305 | The instance is already running.                               | 实例已处于运行状态        | 实例已经处于运行状态，请不要重复启动。 |
| 400 | ModelArts.6306 | The instance is starting.                                      | 实例正在启动中，无法执行其他操作 | 实例正在启动中，请稍后再执行其他操作。 |
| 400 | ModelArts.6307 | The instance has already been stopped.                         | 实例已经停止           | 请刷新页面查看实例状态。        |
| 400 | ModelArts.6308 | The instance is stopping.                                      | 实例正在停止中          | 请稍后刷新页面查看实例状态。      |
| 400 | ModelArts.6309 | The instance does not exist.                                   | 实例不存在            | 请确认该实例是否已经删除。       |
| 400 | ModelArts.6316 | The param 'storage' is needed for creating notebook instance.  | 创建实例的参数错误        | 请增加storage参数。       |
| 400 | ModelArts.6317 | The 'path' parameter is required when the storage type is OBS. | 创建实例的参数错误        | 请增加path参数。          |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                  | 描述                       | 处理措施                      |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 400 | ModelArts.6318 | The param 'path' needs to end with /.                                                 | 创建实例的参数错误                | 请检查path参数，应该以“/”结尾。       |
| 400 | ModelArts.6319 | There is no ak/sk in the global settings. Please add it by access ModelArts console.  | 未在 ModelArts平台全局配置 AK/SK | 请在ModelArts全局配置中添加 AK/SK。 |
| 400 | ModelArts.6320 | Access obs error. Reason is {}.                                                       | 访问OBS错误                  | 请确认OBS路径是否正确。             |
| 400 | ModelArts.6323 | The flavor is not supported, please check it.                                         | flavor不支持                | 请检查flavor是否配置正确。          |
| 400 | ModelArts.6324 | This location type is not supported. Please check it.                                 | 存储类型不支持                  | 请检查存储类型是否配置正确。            |
| 400 | ModelArts.6326 | The instance is frozen. Check whether your account is in arrears in Billing Center.   | 实例被冻结                    | 请查看账户余额并充值。               |
| 400 | ModelArts.6327 | The instance is not in running. Please refresh the page and start it.                 | 实例状态不在运行中                | 请刷新重试。                    |
| 400 | ModelArts.6328 | Sorry, you currently do not have permission for this flavor. Please apply it firstly. | 没有权限使用该flavor            | 请联系技术支持。                  |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                         | 描述              | 处理措施                         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 400 | ModelArts.6329 | Sorry, this flavor specification is sold out. Please try others.                                                             | flavor已售罄       | 请使用其他flavor或者稍后重试。           |
| 400 | ModelArts.6330 | The flavor type of profile does not match the type of flavor. Please check it.                                               | 类型不匹配           | 请检查所使用的flavor和profile类型是否匹配。 |
| 400 | ModelArts.6331 | The evs volume size ranges from {} GB to {} GB.                                                                              | EVS磁盘大小超限       | 请检查EVS磁盘大小。                  |
| 400 | ModelArts.6332 | Incorrect parameter type. The '{}' parameter must be of the '{}' type.                                                       | 参数类型错误          | 请确认参数类型是否符合要求。               |
| 400 | ModelArts.6333 | The notebook is being restored. Refresh the page and wait for several minutes. The fault may be caused by instance overload. | Notebook实例故障    | 正在恢复中，请稍后重试。                 |
| 400 | ModelArts.6334 | Invalid value for name or description. The character '{}' is not allowed.                                                    | description参数错误 | 请检查description参数是否合法。        |
| 400 | ModelArts.6335 | '{}' is a required property.                                                                                                 | 参数缺失            | 请增加对应的参数。                    |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                | 描述                 | 处理措施                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 400 | ModelArts.6336 | '{' property value is incorrect.                                                    | 参数值错误              | 请检查对应的参数。               |
| 400 | ModelArts.6341 | The repository does not exist or has been deleted.                                  | git仓库不存在或者已被删除     | 请检查对应的参数。               |
| 400 | ModelArts.6343 | The repository name already exists.                                                 | git仓库已存在           | 请检查对应的参数。               |
| 400 | ModelArts.6344 | Delete failed. Please delete the associated development environment instance first. | 删除仓库失败             | 请先删除对应的notebook实例。      |
| 400 | ModelArts.6345 | Currently the OBS type instance does not support git capability.                    | obs存储类型实例无法使用git仓库 | 请使用evs类型的notebook实例。    |
| 400 | ModelArts.6346 | The timestamp of auto stop must be later than the current timestamp.                | 参数不允许修改            | 请检查相应参数，自动停止时间必须晚于当前时间。 |
| 400 | ModelArts.6347 | When the instance is in the '{' status, the '{' parameter cannot be modified.       | 请检查相应参数            | 请检查相应参数。                |
| 400 | ModelArts.6348 | The 'duration' parameter is mandatory for enabling auto stop.                       | duration参数缺失       | 请配置duration参数值。         |
| 400 | ModelArts.6349 | The 'duration' parameter is incorrect. The value ranges from {} to {}.              | duration参数取值超限     | 请配置duration参数值。         |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                                   | 描述            | 处理措施                        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 400 | ModelArts.6350 | Failed to access OBS because of incorrect AK/SK or insufficient permissions.                                                           | 访问OBS被拒       | AK/SK错误或者不具备权限。             |
| 400 | ModelArts.6353 | Failed to verify the AK/SK. Please check and try again.                                                                                | AK/SK错误       | 请在ModelArts全局配置中添加正确的AK/SK。 |
| 400 | ModelArts.6354 | The AK/SK do not belong to the user. Please check and enter the correct ones.                                                          | AK/SK错误       | 请在ModelArts全局配置中添加正确的AK/SK。 |
| 400 | ModelArts.6355 | The resource is initializing. Please wait one minute and try again.                                                                    | 专属资源池中资源正在初始化 | 正在初始化，请稍等。                  |
| 400 | ModelArts.6357 | The operation is not allowed because another operation is being performed on the instance or the instance is in the target state.      | 操作不被允许        | 请稍后重试。                      |
| 400 | ModelArts.6358 | The path parameter is incorrect. It cannot be the root directory of an OBS bucket, but must be a specific directory in the OBS bucket. | OBS path参数错误  | 请检查相应参数。                    |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                | 描述                       | 处理措施              |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 400 | ModelArts.6360 | Failed to start the notebook due to insufficient background resources. Try again later.                             | 资源不足，启动Notebook失败，请稍后重试。 | 请稍后重试或联系技术支持。     |
| 400 | ModelArts.6361 | ModelArts internal service or configuration error. Submit a service ticket to get professional technical support.   | 内部错误                     | 系统错误，请联系技术支持。     |
| 400 | ModelArts.6371 | Currently, notebooks support only OBS buckets whose Storage Class is Standard. Change the OBS bucket and try again. | Notebook仅支持标准类型的OBS桶     | 请使用标准类型的OBS桶。     |
| 400 | ModelArts.6374 | The credential can be added only when type is set to AK/SK or agency.                                               | 认证类型仅支持AK/SK和委托          | 请修改认证类型。          |
| 400 | ModelArts.6376 | Please make sure agency exists.                                                                                     | IAM委托不存在                 | 请在IAM服务上确认委托是否存在。 |
| 400 | ModelArts.6377 | The user id cannot be left blank.                                                                                   | 用户ID不能为空                 | 请检查用户ID参数。        |
| 400 | ModelArts.6378 | The agency name cannot be left blank.                                                                               | 委托名不能为空                  | 请检查委托名参数。         |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                                                                                                                          | 描述                                       | 处理措施                                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 400 | ModelArts.6379 | No IAM agency created in Settings. Create an IAM agency on the ModelArts management console.                                                                                                                                  | 全局配置中未创建委托                               | 请在全局配置中创建委托。                             |
| 400 | ModelArts.6400 | Invalid request payload {0}, please check.                                                                                                                                                                                    | 无效的请求 {0}，请检查请求体。                        | 请检查请求体。                                  |
| 400 | ModelArts.6410 | The number of running SSH jobs (including notebook and debugging training jobs) in the dedicated pool has reached the upper limit. There are no idle ports. Stop or delete SSH jobs that are no longer used to release ports. | 该专属池运行中的SSH作业已达上限（包含 Notebook 和调试态训练作业）。 | 当前已无空闲端口，请停止或删除不再使用的SSH作业以释放端口。          |
| 400 | ModelArts.6411 | The number of SSH connections of the current resource specification has reached the upper limit. Change the specification or disable SSH remote development and try again.                                                    | 当前资源规格 SSH 连接数已达上限，请变更规格或关闭 SSH 远程开发后再试。 | 当前资源规格 SSH 连接数已达上限，请变更规格或关闭 SSH 远程开发后再试。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                               | 描述                      | 处理措施                                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 400 | ModelArts.6528 | No EVS available. Please try again later.                          | EVS盘售罄                  | 请稍后重试，或者联系技术支持。                     |
| 400 | ModelArts.6600 | Check whether the parameter is valid.                              | 参数校验失败                  | 请确认参数合法性。                           |
| 400 | ModelArts.6651 | Unsupport entity.                                                  | 不支持的工程对象                | 请确认工程对象。                            |
| 400 | ModelArts.6652 | Please delete resources from the project first.                    | 删除工程资源失败                | 请先删除工程下的数据集、Notebook，并确保没有未结束的训练作业。 |
| 400 | ModelArts.6690 | The image size cannot exceed 8 MB.                                 | 图片超过8M                  | 图片不能超过8M，请修改图片大小。                   |
| 400 | ModelArts.6716 | The specified flavor {0} is already sold out.                      | 指定的规格{0}已售罄。            | 请选择其他规格或者联系技术支持。                    |
| 400 | ModelArts.6737 | Conflict tag {0} for image {1}, tag cannot be duplicated.          | 镜像{1}的tag{0}冲突，tag不能重复。 | 请输入合适的镜像tag。                        |
| 400 | ModelArts.6763 | Cannot manage the pool, The cluster version is earlier than v1.15. | 无法纳管资源池，集群版本低于v1.15。    | 请升级集群版本。                            |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                                                                                                                   | 描述                                                   | 处理措施                       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 400 | ModelArts.6771 | Cannot register the image since the size of the registered image {0}/{1}:{2} is {3} bytes, which has reached the maximum of {4} bytes. If the size of the image is too large, the image will fail to be decompressed . | 注册镜像{0}/{1}:{2}的大小为{3}字节，已达到{4}字节的上限。过大的镜像会导致镜像解压失败。 | 请检查镜像的大小。                  |
| 400 | ModelArts.6782 | Mounting OBS bucket or folder does not support in current authentication mode, add AK/SK in ModelArts global settings to enabled it.                                                                                   | 当前鉴权模式不支持挂载OBS桶或文件夹，请在ModelArts全局设置中添加AK/SK启用。       | 请在ModelArts全局设置中添加AK/SK启用。 |
| 400 | ModelArts.6789 | The current user does not have the permission to use the SSH key pair {0}, please update the key pair of the instance and try again.                                                                                   | 当前用户没有权限使用ssh密钥对{0}，请更新实例的密钥对并重新启动。                  | 请更新实例的密钥对并重新启动。            |
| 400 | ModelArts.6792 | Instance {0} does not support to update flavor to {1}, please try another flavor.                                                                                                                                      | 实例{0}不支持切换到指定规格{1},请选择其他规格。                          | 请选择其他规格。                   |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                   | 描述                         | 处理措施                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 400 | ModelArts.6797 | Specified image {0} cannot be found.                                                   | 指定的镜像 {0} 无法访问。            | 请检查镜像的访问权限。             |
| 400 | ModelArts.6870 | Specified flavor {0} does not support current instance feature {1}.                    | 指定的规格 {0} 不支持实例类型 {1}。     | 请选择合适的规格。               |
| 400 | ModelArts.7002 | Not gray user, please contact the administrator                                        | 工作空间认证错误                   | 请联系管理员检查此用户是否有此工作空间的权限。 |
| 400 | ModelArts.7003 | no permission to get iam user list, please check permission                            | IAM权限错误                    | 根据错误信息添加对应 IAM权限。       |
| 400 | ModelArts.7004 | the status of workspace: {workspaceID} is abnormal, can not execute [action: {action}] | 非正常状态的工作空间（例如删除失败）禁止创建资源操作 | 请在正常状态的工作空间创建资源。        |
| 400 | ModelArts.7005 | workspace: {workspace} not existed                                                     | 该工作空间不存在                   | 请确认传输的工作空间ID是否存在。       |
| 400 | ModelArts.7006 | workspace number over limit, limit: {limit}                                            | 工作空间个数超过上限                 | 请删除不必要的工作空间。            |
| 401 | ModelArts.0112 | Failed to execute the policy.                                                          | 用户角色不允许执行策略                | 确认用户角色权限                |
| 401 | ModelArts.0201 | Token doesn't exist.                                                                   | Token为空                    | 请在请求头中添加正确token         |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                               | 描述                        | 处理措施                      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 401 | ModelArts.0202 | Invalid token header because the token has expired.                | 无效Token，Token已过期          | 请更换有效token                |
| 401 | ModelArts.0203 | Invalid token.                                                     | 无效Token，无法解析              | 请更换有效token                |
| 401 | ModelArts.0204 | Failed to parse the token.                                         | 解析Token失败                 | 请更换有效token                |
| 401 | ModelArts.0205 | No authorization request header.                                   | 缺少Authorization请求头        | 请使用正确的appcode预测地址，或联系技术支持 |
| 401 | ModelArts.0206 | Incorrect authorization request header format.                     | Authorization请求头格式错误      | 请使用正确的appcode预测地址，或联系技术支持 |
| 401 | ModelArts.0207 | Token must contain project info of current region.                 | Token必须包含项目信息。            | 请使用包含项目信息的Token。          |
| 401 | ModelArts.0208 | Failed to check the authorization request header.                  | Authorization请求头校验失败      | 请使用正确的appcode预测地址，或联系技术支持 |
| 401 | ModelArts.0209 | No key appld in header.                                            | 缺少appld请求头                | 请使用apig的预测地址              |
| 401 | ModelArts.0210 | No key apild in header.                                            | 缺少apild请求头                | 请使用apig的预测地址              |
| 401 | ModelArts.0212 | Invalid token header because the token does not contain a project. | 无效Token，Token中缺少project信息 | 请使用项目级token               |
| 401 | ModelArts.0428 | The user authorization does not exist.                             | 用户授权不存在                   | 请检查用户委托是否授权               |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                          | 描述                            | 处理措施                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 401 | ModelArts.3801 | User credential (AK and SK) does not exist.   | 用户证书不存在。                      | 重新添加AkSk。             |
| 401 | ModelArts.4117 | User is unverified.                           | 用户未经验证。                       | 请确认用户进行了IAM授权。        |
| 401 | ModelArts.4119 | Invalid RBAC.                                 | 无效的RBAC, Token中的projectId不能为空 | 请添加token里的正确projectId |
| 401 | ModelArts.4127 | Token authentication expired.                 | token认证已过期,                   | 请重新拉取用户token          |
| 401 | ModelArts.4201 | Invalid token.                                | token无效                       | 请检查用户所属的账号token       |
| 401 | ModelArts.4203 | Invalid request because %s.                   | 没有权限访问                        | 没有权限访问, 请确认权限         |
| 401 | ModelArts.4504 | Iam error                                     | IAM错误                         | 请检查AK/SK或者token是否正确。  |
| 401 | ModelArts.4505 | The operation on the IAM user is not allowed. | 禁止iam用户列表操作                   | 禁止iam用户列表操作           |
| 401 | ModelArts.4506 | Failed to check the IAM service ticket.       | iam工单校验失败                     | 请检查iam工单校验            |
| 401 | ModelArts.4626 | Failed to update the team or team manager.    | 无法更新团队或团队管理员                  | 无法更新团队或团队管理员          |
| 401 | ModelArts.4629 | Failed to delete the member.                  | 删除成员失败                        | 无法删除成员                |
| 401 | ModelArts.4630 | No permission.                                | 用户没有权限                        | 用户没有权限                |
| 401 | ModelArts.4632 | Unregistered member.                          | 成员未注册                         | 成员未注册                 |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                             | 描述                                        | 处理措施                               |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 401 | ModelArts.4713     | Forbidden operation.                                             | 数据集哈希未完成的异步任务，禁止该操作                       | 数据集哈希未完成的异步任务，禁止该操作                |
| 401 | ModelArts.4750     | Error in reading files from OBS.                                 | 从obs读取文件错误                                | 检查读取和写入示例失败                        |
| 401 | ModelArts.4804     | Failed to create a label task by the member.                     | 成员创建标签任务失败                                | 标签任务不是人力任务，禁止成员操作                  |
| 401 | ModelArts.4826     | OBS KMS encryption buckets are not supported.                    | 不支持OBS KMS加密桶                             | 不支持OBS KMS加密桶                      |
| 401 | ModelArts.4901     | Failed to prepare a training job.                                | 训练任务准备失败                                  | 授权OnObs失败。请检查iam代理或OBS等            |
| 401 | ModelArts.4961     | Failed to submit an auto grouping job.                           | 自动分组作业提交失败                                | 自动分组任务准备失败，授权OnObs失败，请检查iam代理或OBS等 |
| 401 | ModelArts.50001000 | Authorization failed. {message}                                  | 认证失败。                                     | 请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。     |
| 401 | ModelArts.5001     | Token is blank                                                   | Token不存在                                  | 请添加token后重试。                       |
| 401 | ModelArts.5002     | Token is invalid                                                 | Token无效                                   | 请获取token后重试。                       |
| 401 | ModelArts.5056     | You do not have the permission to access the requested resource. | 您的账号尚未开通Hilens服务权限，请打开Hilens Console点击开通。 | 请先开通Hilens服务权限。                    |
| 401 | ModelArts.5402     | Enterprise certification is required first.                      | 需要先进行企业认证                                 | 请先进行企业认证。                          |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                        | 描述                                | 处理措施                                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 401 | ModelArts.6201 | The user's account has been suspended.                      | 用户账户被冻结                           | 请查看账户余额并充值。                         |
| 401 | ModelArts.6203 | The user's account has been restricted.                     | 用户账户被限制                           | 请查看账户余额并充值。                         |
| 401 | ModelArts.6608 | Please refresh user info.                                   | 获取用户信息失败                          | 请刷新用户信息。                            |
| 401 | ModelArts.6620 | Please refresh the user token.                              | 不合法的用户Token                       | 请刷新用户Token。                         |
| 403 | ModelArts.0108 | You are not authorized to perform the ({0}) operation.      | 您未被授权执行({0})的操作。                  | 检查是否有OBS权限或者接口操作权限。                 |
| 403 | ModelArts.0112 | Policy doesn't allow {} {} to be performed.                 | 工作空间权限限制                          | 请检查工作空间的权限配置。                       |
| 403 | ModelArts.0203 | Invalid token.                                              | 无效的token.                         | 重新生成一个token进行重试。                    |
| 403 | ModelArts.0206 | Invalid AK/SK.                                              | 无效的AK/SK.                         | 根据用户Token获取临时AK/SK失败，需要检查Token是否合法。 |
| 403 | ModelArts.0210 | The project id in the request URL does not match the token. | 请求URL中的Project ID和Token不匹配。       | 请使用正确的Project ID生成Token。            |
| 403 | ModelArts.2784 | InvalidToken                                                | 非法Token                           | 请检查请求Token的合法性                      |
| 403 | ModelArts.2785 | Authorization NotFound                                      | 用户未给ModelArts服务授权，无法使用ModelArts服务 | 请在全局配置中给ModelArts服务授权               |
| 403 | ModelArts.2852 | FederationOperationDeny                                     | 联邦参与者无权限进行此操作                     | 请联系联邦发起者进行该操作                       |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                         | 描述                        | 处理措施                              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 403 | ModelArts.3010 | Failed to copy model, you don't have permission to copy the model ({0}).                     | 拷贝模型失败，你没有权限拷贝模型({0})。    | 没有权限拷贝模型，检查token或者model_id是否输入正确。 |
| 403 | ModelArts.3075 | Model ({0}) is a subscription model and cannot create a new version.                         | 模型({0})为订阅模型，无法创建新版本      | 订阅的模型无法创建新版本。                     |
| 403 | ModelArts.3555 | Forbidden to access ECS.                                                                     | 无权访问ECS。                  | 对ECS服务进行开通授权后重试。                  |
| 403 | ModelArts.3936 | The app-auth API {id} does not belong to service {id}.                                       | 支持APP认证的接口{ID}不属于服务{ID}。  | 检查请求参数或者联系服务运维人员解决。               |
| 403 | ModelArts.4102 | Token parsing error because role te_agency is not configured for the Ai-service admin token. | 上云服务代理token中没有te_agency角色 | 内部错误，请联系技术支持                      |
| 403 | ModelArts.4116 | User has been owed, please check the account status and balance.                             | 当前账号受限，请检查账户状态以及账户是否欠费。   | 请检查账户是否欠费。                        |
| 403 | ModelArts.4118 | User has been suspended, please check the account balance.                                   | 账户被冻结，请检查账户余额。            | 请检查账户余额。                          |
| 403 | ModelArts.4310 | OBS action is forbidden, please check iam agency or OBS and so on                            | 用户无访问OBS的权限               | 请为该账户添加访问OBS的权限。                  |
| 403 | ModelArts.4335 | Iam agency is invalid                                                                        | IAM委托无效                   | 请校验IAM权限。                         |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                           | 描述                      | 处理措施                           |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 403 | ModelArts.4336     | The user hasn't permission                                     | 用户权限受限                  | 请确认用户权限。                       |
| 403 | ModelArts.4348     | Check dli agency failed                                        | 校验DLI委托失败               | 请检查DLI服务委托权限。                  |
| 403 | ModelArts.4419     | File is too large                                              | 数据集从OBS中导入或解析的文件大小超出限制  | 请检查文件是否正确。                     |
| 403 | ModelArts.4500     | The number of iam agencies has reached the maximum             | IAM委托超过限额               | 请删除不必要的委托。                     |
| 403 | ModelArts.4501     | The iam agency create action is forbidden                      | IAM委托创建受限               | 请检查是否有创建IAM委托的权限。              |
| 403 | ModelArts.4600     | The worker action is forbidden                                 | 团队管理中团队成员操作受限           | 请确认团队角色是否有权执行相关操作。             |
| 403 | ModelArts.4613     | Task not finish                                                | 任务执行未结束，无法获取任务结果        | 请稍后再试。                         |
| 403 | ModelArts.4803     | Dataset has unfinished label tasks, the operation is forbidden | 数据集有未完成的标注任务，删除操作受限     | 请确认数据集是否有未完成的标注任务。             |
| 403 | ModelArts.4821     | Task is publishing, the operation is forbidden                 | 标注任务正在发布中，不允许启动智能标注任务   | 请待标注任务发布结束后再试。                 |
| 403 | ModelArts.4850     | Process task is initializing, the operation is forbidden       | Processor任务正在初始化，不能删除任务 | 请确认任务状态。                       |
| 403 | ModelArts.50002000 | Access prohibited. {message}                                   | 禁止访问。                   | 请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。 |



| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                                                    | 描述                    | 处理措施             |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 403 | ModelArts.50015012 | The pool has logical pools.                                                             | 该资源池上存在着基于该资源池创建的逻辑池。 | 请确认资源池上的逻辑池已经删除。 |
| 403 | ModelArts.5013     | The user is not registered. Please release a product first to complete the registration | 用户未入驻，请先发布一件产品，来完成入驻  | 请先入驻AI Gallery。  |
| 403 | ModelArts.5014     | Permission deny                                                                         | 没有权限                  | 请访问其他资源。         |
| 403 | ModelArts.5017     | Account suspended.                                                                      | 账号受限                  | 请确认账号不受限后再重试。    |
| 403 | ModelArts.5040     | Your usage has exceeded the maximum quota                                               | 资源使用量已经超过最大配额         | 请等使用空闲后再试。       |
| 403 | ModelArts.5043     | Challenge applications submit failed                                                    | 竞赛提交失败                | 系统错误，请联系技术支持。    |
| 403 | ModelArts.5045     | Send verify code failed,please try again later.                                         | 发送验证码失败               | 请稍后重新点击发送验证码。    |
| 403 | ModelArts.5053     | Product has been recycled.                                                              | 产品已回收                 | 选择其他产品。          |
| 403 | ModelArts.5054     | At least one available version must exist.                                              | 产品至少要存在一个可用版本         | 请选择其他操作。         |
| 403 | ModelArts.5055     | The subscription has expired.                                                           | 订阅已过期                 | 请重新订阅。           |
| 403 | ModelArts.5057     | The free package is sold out.                                                           | 免费套餐包已售罄              | 请选择其他套餐包。        |
| 403 | ModelArts.6653     | Contact the project owner.                                                              | 无权操作该工程               | 请联系工程拥有者处理。      |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                         | 描述                                               | 处理措施                          |
|-----|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 404 | ModelArts.2786 | TokenProjectIDNotMatch                       | 请求中的 project_id ( %s ) 和 Token 中的 project_id 不匹配 | 请更换请求Token 或者更换请求参数的ProjectID |
| 404 | ModelArts.2836 | PathNotFound                                 | 未找到路径                                            | 请确认路径是否正确                     |
| 404 | ModelArts.2881 | ImageSaveJobNotExist                         | 该作业镜像保存任务不存在                                     | 请检查task_id等是否正确               |
| 404 | ModelArts.2890 | PoolNotFound                                 | 该资源池(%s)不存在                                      | 请检查该资源池是否存在                   |
| 404 | ModelArts.3001 | Model ({0}) does not exist.                  | 模型({0})不存在.                                      | 检查model_id是否输入正确。             |
| 404 | ModelArts.3003 | Failed to get model names list.              | 模型名称列表获取失败.                                      | 模型名称列表不存在，查询账号是否正确。           |
| 404 | ModelArts.3019 | Infer format ({0}) does not exist.           | 输入输出模式 ({0})不存在.                                 | 当前的输入输出模式不存在，考虑更换输入输出模式进行操作。  |
| 404 | ModelArts.3021 | Template ({0}) does not exists.              | 模板({0})不存在.                                      | 模板不存在，重新选择模板。                 |
| 404 | ModelArts.3071 | The subscription ({0}) does not exist.       | 不存在该订阅 ({0})                                     | 没有订阅模型，订阅后再进行操作。              |
| 404 | ModelArts.3080 | Model optimization job ({0}) does not exist. | 模型优化任务 ({0}) 不存在.                                | 模型优化任务不存在。                    |
| 404 | ModelArts.3502 | Service {name} does not exist.               | 服务{名称}不存在。                                       | 检查服务名称是否设置正确。                 |
| 404 | ModelArts.3507 | Model {name} does not exist.                 | 模型{ID}不存在。                                       | 检查模型ID是否设置正确。                 |
| 404 | ModelArts.3923 | Application {id} does not exist.             | 应用{ID}不存在。                                       | 检查应用ID是否设置正确。                 |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                         | 描述                 | 处理措施                       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 404 | ModelArts.3935     | The app-auth API {id} does not exist.        | 支持APP认证的接口{ID}不存在。 | 检查接口ID是否设置正确。              |
| 404 | ModelArts.4204     | API %s does not exist.                       | 该API不存在            | 请访问存在的API                  |
| 404 | ModelArts.4901     | The app-auth API does not exist.             | APP认证接口不存在         | 请检查app预测地址是否存在             |
| 404 | ModelArts.50005101 | The resource does not exist.                 | 未找到资源。             | 请确认待访问的资源是否存在，或资源名称是否正确。   |
| 404 | ModelArts.50015001 | The resource pool does not exist.            | 指定名称的资源池未找到。       | 请确认待访问的资源池是否存在，或资源池名称是否正确。 |
| 404 | ModelArts.50025001 | The network does not exist.                  | 指定名称的网络未找到。        | 请确认待访问的网络是否存在，或网络名称是否正确。   |
| 404 | ModelArts.5058     | Object ({0}) does not exist.                 | 对象不存在              | 请选择其他对象。                   |
| 404 | ModelArts.6623     | Ensure that the dataset already exists.      | 没有找到对应的数据集         | 请确认数据集是否已存在。               |
| 404 | ModelArts.6624     | Ensure that the storage path already exists. | 没有找到对应的存储          | 请确认存储路径是否已存在。              |
| 404 | ModelArts.6650     | Ensure that the project already exists.      | 没有找到对应工程           | 请确认工程是否已存在。                |
| 405 | ModelArts.2803     | MethodNotAllowed                             | 不允许的方法             | 请确认 HTTP 方法是否正确            |
| 408 | ModelArts.4205     | Connection timed out.                        | 连接后端服务超时           | 连接在线服务超时，重试或者等待一段时间        |
| 408 | ModelArts.6100     | The request timed out. Please try again.     | 超时                 | 系统错误，请联系技术支持。              |
| 409 | ModelArts.2796     | NotAllowedTo Terminate                       | 不允许终止该作业           | 请检查作业状态的合法性                |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                  | 描述                 | 处理措施                         |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 409 | ModelArts.2813     | NotAllowedToRestart                                   | 不允许重启该作业           | 请检查操作类型的合法性                  |
| 409 | ModelArts.2878     | JobStatusChanged                                      | 作业状态已变化            | 请稍后重试。                       |
| 409 | ModelArts.3002     | Model ({0}, {1}) already exists.                      | 模型({0}, {1})已经存在了. | 模型名称和版本已经存在，更换名称或版本后重试。      |
| 409 | ModelArts.3020     | Infer format ({0}) already exists.                    | 输入输出模式({0})已经存在了.  | 当前输入输出模式已经存在，考虑更换输入输出模式进行操作。 |
| 409 | ModelArts.3022     | Template ({0}) already exists.                        | 模板({0})已经存在了.      | 该模板已经存在，重新选择模板。              |
| 409 | ModelArts.3073     | model ({0}) already exists, no subscription required. | 模型({0})已存在，无需订阅    | 该模型已经订阅，不能订阅重复名称的模型。         |
| 409 | ModelArts.3503     | Service {name} already exists.                        | 服务{名称}已存在。         | 更改服务名称后重试。                   |
| 409 | ModelArts.3929     | Failed to create the application because {reason}.    | 创建应用失败，因为{原因}。     | 根据提示失败原因进行排查。                |
| 409 | ModelArts.50005100 | Duplicate resource name.                              | 指定名称的资源已存在。        | 请删除同名资源后重试创建，或使用其他名称创建资源。    |
| 409 | ModelArts.50015000 | Duplicate resource pool name.                         | 指定名称的资源池已经存在。      | 请删除同名资源池后重试创建，或使用其他名称创建资源池。  |
| 409 | ModelArts.50015002 | Pending orders.                                       | 资源池有未完成处理的订单。      | 请等待当前订单完成后，再创建新的订单。          |
| 409 | ModelArts.50025000 | Duplicate network name.                               | 指定名称的网络已存在。        | 请删除同名网络后重试创建，或使用其他名称创建网络。    |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                                    | 描述                  | 处理措施                           |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 409 | ModelArts.5015     | The product is being reviewed                                           | 产品正在审核中             | 等审核完成后再操作。                     |
| 409 | ModelArts.5044     | Operations conflict, please try again later                             | 操作冲突，请稍后再试          | 请稍后重试。                         |
| 413 | ModelArts.4104     | Invalid request body because the size exceeds the maximum size allowed. | 请求body体长度不合法        | 请使用小于12M的请求体                   |
| 413 | ModelArts.50004400 | Oversized request body. {message}                                       | 请求体过大。              | 请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。 |
| 417 | ModelArts.6654     | Project with the same name already exists.                              | 已存在同名工程             | 请更换工程名称。                       |
| 429 | ModelArts.2799     | TooManyRequests                                                         | 服务请求频次超限            | 请稍后重试                          |
| 429 | ModelArts.4206     | Excessive number of requests to %s.                                     | 请求数量达到限制            | 达到限流，请稍后重试                     |
| 429 | ModelArts.4395     | Too many dataset requests                                               | 单位时间内创建数据集或标注任务过于频繁 | 请稍后再创建数据集或标注任务。                |
| 429 | ModelArts.6101     | The system is busy now. Please try again later.                         | 系统繁忙                | 系统繁忙，请重试，重试仍失败后请联系技术支持。        |
| 500 | ModelArts.0010     | Internal error.                                                         | 内部错误。               | 内部错误，联系开发运维人员进行处理。             |
| 500 | ModelArts.0109     | Unauthorized account.                                                   | 未授权账户。              | 管理员账号才能调用alarm的接口。             |
| 500 | ModelArts.2950     | Unknown                                                                 | 未知错误                | 系统错误，请联系技术支持。                  |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                           | 描述                                     | 处理措施                        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 500 | ModelArts.2951 | DatasetService                                                 | 数据集服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2952 | ExtServiceDB                                                   | 数据库服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2953 | ExtServiceIAM                                                  | IAM服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2954 | ExtServiceWorkspace                                            | 工作空间服务异常                               | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2955 | ExtServiceAOM                                                  | AOM服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2956 | ExtServiceAIG                                                  | AIG服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2957 | ExtServiceSMN                                                  | SMN服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2958 | ExtServiceOBS                                                  | OBS服务异常                                | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.2959 | ExtServiceMAOS                                                 | MAOS服务异常                               | 系统错误，请联系技术支持。               |
| 500 | ModelArts.3006 | Failed to publish model.                                       | 模型发布失败.                                | 模型存储元数据到数据库失败，需要联系开发运维人员解决。 |
| 500 | ModelArts.3009 | Failed to delete model, model ({0}) already deploy service.    | 模型删除失败, 模型 ({0}) 已经部署成服务.              | 模型id已经部署成服务，删除部署的服务后进行重试。   |
| 500 | ModelArts.3043 | User ({0}) does not have obs: object: PutObjectAcl permission. | 用户({0})没有OBS的obs:object:PutObjectAcl权限 | 用户没有提示中的OBS权限，需要添加权限后重试。    |
| 500 | ModelArts.3044 | Model file ({0}) is larger than 20G and cannot be imported.    | 模型文件({0})大于20G，无法导入                    | 不支持20G以上的OBS模型导入。           |
| 500 | ModelArts.3045 | Parameter ({0}) is null.                                       | 参数({0})为空.                             | 检查当前提示的输入参数是否为空。            |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                  | 描述                  | 处理措施                                                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 500 | ModelArts.3047 | ExeML model({0}) cannot be converted.                 | 模型({0})为自动学习模型，无法转换 | 自动学习模型没法进行转换。                                                   |
| 500 | ModelArts.3048 | Model({0}) is being imported and cannot be converted. | 模型({0})状态未正常，无法转换   | 等待模型状态变为正常后再进行转换。                                               |
| 500 | ModelArts.3049 | Cannot convert models belonging to other users.       | 无法转换属于其他用户的模型       | 不属于自己的模型不能进行转换。                                                 |
| 500 | ModelArts.3050 | Get user temporary credential failed.                 | 获取用户临时证书失败          | 根据用户token获取临时证书失败，需要检查token是否合法。                                |
| 500 | ModelArts.3052 | Chip Type ({0}) not support.                          | 芯片类型 ({0}) 不支持      | 芯片类型不支持，检查芯片类型是否为ascend,gpu,arm,或者general。                      |
| 500 | ModelArts.3053 | Model Type ({0}) not support.                         | 模型类型 ({0}) 不支持      | 模型类型不支持。                                                        |
| 500 | ModelArts.3054 | Task ({0}) does not exists.                           | 任务 ({0}) 不存在        | jobId对应的任务不存在。                                                  |
| 500 | ModelArts.3055 | Task ({0}) is running cannot be deleted.              | 任务 ({0}) 正运行 不能删除   | 等任务运行完再进行删除。                                                    |
| 500 | ModelArts.3056 | Task name ({0}) not meeting the specification.        | 任务名称 ({0}) 不满足规范    | job name名称不规范，只能以小写字母开头，小写字母或者数字结尾，包含小写字母，数字，和中划线，长度为2到24之间字符串。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                    | 描述                   | 处理措施                                     |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 500 | ModelArts.3057 | Task description ({0}) not meeting the specification.                   | 任务描述({0}) 不满足规范      | 任务描述不规范，不能包含&,"'<>=等特殊字符，且长度在1到100以内。    |
| 500 | ModelArts.3058 | Task input ({0}) not meeting the specification.                         | 任务输入({0}) 不满足规范      | 按照错误提示进行操作。                              |
| 500 | ModelArts.3059 | Task output ({0}) not meeting the specification.                        | 任务输出({0}) 不满足规范      | 任务输出不规范，任务输出必须是一个合法的http或者https地址。       |
| 500 | ModelArts.3060 | Task spec ({0}) not meeting the specification.                          | 任务高级选项({0}) 不满足规范    | 任务高级选项不规范，不能包含()&\$?<>，中文等特殊字符，单独小于4000。 |
| 500 | ModelArts.3061 | get Task ({0}) log parameter not meeting the specification.             | 获取任务({0}) 日志参数 不满足规范 | offset或lines输入值小于0的时候会报错。                |
| 500 | ModelArts.3062 | Task ({0}) exists.                                                      | 任务 ({0}) 已存在         | 添加任务的时候job名称已存在，更换名称后进行重试。               |
| 500 | ModelArts.3064 | DL Framework Type ({0}) not support.                                    | 深度学习框架类型 ({0}) 不支持   | 框架类型不支持。                                 |
| 500 | ModelArts.3065 | The image of the model is being built so the runtime cannot be updated. | 模型镜像构建中，不能更新runtime. | 打镜像过程中不能更新runtime。                       |
| 500 | ModelArts.3301 | Failed to build image.                                                  | 构建镜像失败.              | 打镜像失败，检查镜像或者联系开发运维人员解决。                  |
| 500 | ModelArts.3501 | Failed to deploy the service.                                           | 部署服务失败。              | 联系服务运维人员解决。                              |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                | 描述               | 处理措施              |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 500 | ModelArts.3504 | Failed to delete the service.                       | 删除服务失败。          | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3505 | Failed to update the service.                       | 查询服务失败。          | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3506 | Model {id} does not exist.                          | 更新服务失败。          | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3508 | Failed to query the service monitoring information. | 服务监控信息获取失败。      | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3509 | Failed to query edge nodes.                         | 节点查询失败。          | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3511 | Failed to query edge tags.                          | 边缘标签查询失败。        | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3537 | Failed to handle the CBC request.                   | 处理CBC请求失败。       | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3539 | Failed to initialize service URL {url}.             | 初始化服务URL{url}失败。 | 检测服务URL是否正确。      |
| 500 | ModelArts.3543 | Invalid CBC request.                                | CBC请求无效。         | 进行重试，或联系服务运维人员解决。 |
| 500 | ModelArts.3546 | Failed to create the cluster.                       | 创建专属资源池失败。       | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3579 | Failed to query the model information.              | 查询模型信息失败。        | 联系服务运维人员解决。       |
| 500 | ModelArts.3581 | Failed to create edge certificates.                 | 创建边缘证书失败。        | 联系服务运维人员解决。       |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                    | 描述                            | 处理措施                                        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 500 | ModelArts.3801 | invalid token, can not get template ak/sk.              | 无效的 token，无法获取模板 ak/sk.       | 模型加密时使用的 token 无法生成临时 aksk，重新生成 token 进行重试。 |
| 500 | ModelArts.3802 | Failed to create API group {name} because {reason}.     | 创建 API group {名称} 失败，因为 {原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。                               |
| 500 | ModelArts.3803 | Failed to register API {name} because {reason}.         | 注册 API {名称} 失败，因为 {原因}。       | 根据提示失败原因进行排查。                               |
| 500 | ModelArts.3804 | upload file to obs failed.                              | 将文件上载到 obs 失败。                | 模型加密，文件上传到 OBS 失败，联系开发运维人员解决。               |
| 500 | ModelArts.3805 | Failed to create AI service {name} because {reason}.    | 创建 AI 服务 {名称} 失败，因为 {原因}。     | 根据提示失败原因进行排查。                               |
| 500 | ModelArts.3806 | Failed to update AI service {name} because {reason}.    | 更新 AI 服务 {名称} 失败，因为 {原因}。     | 根据提示失败原因进行排查。                               |
| 500 | ModelArts.3807 | Failed to delete AI service {name} because {reason}.    | 删除 AI 服务 {名称} 失败，因为 {原因}。     | 根据提示失败原因进行排查。                               |
| 500 | ModelArts.3808 | Failed to create AI subservice {name} because {reason}. | 创建子服务 {名称} 失败，因为 {原因}。        | 根据提示失败原因进行排查。                               |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                       | 描述                         | 处理措施          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 500 | ModelArts.3809 | Failed to update AI subservice {name} because {reason}.    | 更新子服务{名称}失败，因为{原因}。        | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3810 | Failed to create the agency because {reason}.              | 创建委托失败，因为{原因}。             | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3819 | Failed to delete the agency definition.                    | 删除服务委托定义失败。                | 联系服务运维人员解决。   |
| 500 | ModelArts.3858 | Failed to bind task type to API {id} because {reason}.     | API {ID}绑定任务类型失败，因为{原因}。   | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3859 | Failed to unbind task type from API {id} because {reason}. | API {ID}解除绑定任务类型失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3860 | Failed to create the task type because {reason}.           | 创建任务类型失败，因为{原因}。           | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3861 | Failed to update the task type because {reason}.           | 更新任务失败，因为{原因}。             | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3891 | Failed to operate the serverless cluster because {reason}. | 操作serverless集群失败，因为{原因}。   | 根据提示失败原因进行排查。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                    | 描述                    | 处理措施                                                                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 500 | ModelArts.3893 | Failed to forward the CBC request to the cloud service. | 中转CBC调用到云服务请求失败。      | 联系服务运维人员解决。                                                         |
| 500 | ModelArts.3901 | license id ({0}) is not exist.                          | license id ({0}) 不存在  | 操作的license_id不存在，检查license id是否合法。                                  |
| 500 | ModelArts.3902 | Failed to get license info because ({0}).               | 获取license信息失败因为 ({0}) | 根据提示失败原因进行排查。                                                       |
| 500 | ModelArts.3903 | Renew license failed because ({0}).                     | 续费license失败因为 ({0})   | 根据提示失败原因进行排查。                                                       |
| 500 | ModelArts.3904 | Upload data failed because ({0}).                       | 上报使用的配额信息失败因为 ({0})   | 根据提示失败原因进行排查。                                                       |
| 500 | ModelArts.3905 | Failed to get app key.                                  | 获取app key 失败          | 联系开发运维人员进行处理。                                                       |
| 500 | ModelArts.3906 | Failed to create license because ({0}).                 | 创建license失败因为 ({0}).  | 根据提示失败原因进行排查。                                                       |
| 500 | ModelArts.3907 | Failed to delete license because ({0}).                 | 删除license失败因为 ({0}).  | 根据提示失败原因进行排查。                                                       |
| 500 | ModelArts.3908 | Failed to get CBC resources.                            | 获取CBC资源失败。            | license id不存在或者license关联的license config不存在。                         |
| 500 | ModelArts.3909 | access CBC failed.                                      | 访问CBC失败。              | 调用CBC接口失败，联系开发运维解决。                                                 |
| 500 | ModelArts.3910 | Check CBC auth failed because ({0}).                    | CBC运营鉴权失败因为 ({0}).    | 根据提示失败原因进行排查，续费鉴权时是因为没有提供cloudservicetype而失败,退订鉴权是因为有正在部署的实例，不允许退订。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                         | 描述                         | 处理措施          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 500 | ModelArts.3921 | Failed to create the app-auth API because {reason}.                          | 注册支持APP认证的接口失败，因为{原因}。     | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3924 | Failed to create the application code for application {id} because {reason}. | 创建应用{ID}的AppCode失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3925 | Failed to delete app-auth api {id} because {reason}.                         | 删除支持APP认证的接口{ID}失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3926 | Failed to reset the secret of application {id} because {reason}.             | 重置应用{ID}的私钥失败，因为{原因}。      | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3927 | Failed to reset the application code of application {id} because {reason}.   | 重置应用{ID}的AppCode失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3928 | Failed to obtain the app-auth API information because {reason}.              | 获取支持APP认证的接口信息失败，因为{原因}。   | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3932 | Failed to obtain the application information because {reason}.               | 获取应用信息失败，因为{原因}。           | 根据提示失败原因进行排查。 |
| 500 | ModelArts.3933 | Failed to delete application {id} because {reason}.                          | 删除应用{ID}失败，因为{原因}。         | 根据提示失败原因进行排查。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                        | 描述                         | 处理措施               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 500 | ModelArts.3934 | Failed to delete the application code of application {id} because {reason}. | 删除应用{ID}的AppCode失败，因为{原因}。 | 根据提示失败原因进行排查。      |
| 500 | ModelArts.3937 | Failed to authorize the app-auth API to the application because {reason}.   | 授权接口至应用失败，因为{原因}。          | 根据提示失败原因进行排查。      |
| 500 | ModelArts.3938 | Failed to unbind the app-auth API from the application because {reason}.    | 解除接口至应用的授权失败，因为{原因}。       | 根据提示失败原因进行排查。      |
| 500 | ModelArts.4105 | Failed to obtain the temporary AK/SK.                                       | 获取用户临时AK，SK异常              | 内部错误，请联系技术支持       |
| 500 | ModelArts.4106 | Failed to obtain the OBS agency.                                            | 获取OBS代理失败                  | 请授权OBS委托           |
| 500 | ModelArts.4204 | Request API error. %s                                                       | 匹配到多个API                   | 请AI服务检查api定义是否冲突   |
| 500 | ModelArts.4301 | Failed to obtain %s.                                                        | 获取上云服务管理员token失败           | 内部错误，请联系技术支持       |
| 500 | ModelArts.4302 | Gateway forwarding error because %s.                                        | 访问服务失败，拒绝连接                | 请检查访问的服务是否正常       |
| 500 | ModelArts.4354 | Insufficient quota                                                          | 创建的数据集个数超过了配额限制            | 请删除不需要的数据集或申请扩大配额。 |
| 500 | ModelArts.4360 | Sync data source error                                                      | 数据集同步数据源任务时任务失败            | 请检查同步任务状态和结果。      |

| 状态码 | 错误码                | 错误信息                                                                    | 描述             | 处理措施                            |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 500 | ModelArts.4367     | Update dataset state failed                                             | 删除数据集失败        | 请检查数据集状态。                       |
| 500 | ModelArts.4373     | No migratory job                                                        | 创建数据集迁移任务失败    | 请检查迁移任务的源数据集是否有效。               |
| 500 | ModelArts.4424     | Delete sample failed                                                    | 数据集删除样本失败      | 请确认待删除样本是否正确或数据集是否有未完成的导入或同步任务。 |
| 500 | ModelArts.4503     | Failed to obtain the backend service because %s.                        | 服务不存在          | 请确认访问的服务是否存在                    |
| 500 | ModelArts.4505     | Internal backend service error because reading timed out.               | 服务内部错误         | 请检查访问的服务是否正常                    |
| 500 | ModelArts.4614     | Task failed                                                             | 任务运行失败         | 请检查processor任务的运行结果。            |
| 500 | ModelArts.4801     | Failed to obtain the consul %s.                                         | Consul获取服务实例失败 | 内部错误，请联系技术支持                    |
| 500 | ModelArts.5000     | Please try again later or contact customer service to solve the problem | 内部异常           | 系统错误，请联系技术支持。                   |
| 500 | ModelArts.50005000 | Internal error. {message}                                               | 服务内部错误。        | 请参考错误信息中的详细内容进行错误处理，或联系技术人员支持。  |
| 500 | ModelArts.5003     | Internal Error: access IAM service failed                               | IAM服务访问失败      | 系统错误，请联系技术支持。                   |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                           | 描述                       | 处理措施          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 500 | ModelArts.5004 | Internal Error: access moderation service failed.              | 文本检测服务访问失败               | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5005 | Internal Error: access ModelArts service failed                | ModelArts服务访问失败          | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5006 | Internal Error: access AI service failed                       | AI Gallery的服务访问失败        | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5007 | Internal Error: access AI manager failed                       | AI Gallery的manager服务访问失败 | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5008 | Internal Error: access SMN service failed                      | SMN服务访问失败                | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5009 | Database operation failed                                      | 数据库操作异常                  | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5010 | OBS operation failed                                           | 对象存储服务访问失败               | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5019 | Internal Error: access CBC service failed                      | CBC服务访问失败                | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5021 | Internal Error: access LCS service failed                      | LCS服务访问失败                | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5039 | Dear User,the traffic is a little busy. Please try again later | 流量超限                     | 请稍后再试。        |
| 500 | ModelArts.5050 | Internal Error: access Hilens service failed                   | Hilens服务访问失败             | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5100 | The import path illegal.                                       | 资产导入路径非法                 | 请修改资产导入路径。    |



| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                                                                                     | 描述              | 处理措施          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 500 | ModelArts.5101 | The item version already exists.                                                                                         | 资产版本已存在         | 请重新选择版本。      |
| 500 | ModelArts.5300 | Failed to explore the user source address.                                                                               | 遍历用户源地址失败       | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5301 | Failed to download the source file from OBS.                                                                             | OBS下载源文件失败      | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5302 | Failed to upload the source file to the destination address.                                                             | OBS上传源文件到目的地址失败 | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5308 | Internal Error: access VAS service failed                                                                                | VAS服务访问失败       | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5311 | Failed to get market category id.                                                                                        | 无法找到市场类别ID      | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.5401 | Fail to Crypt.                                                                                                           | 数据加密或解密失败       | 请重新加密或解密。     |
| 500 | ModelArts.6102 | The server has encountered an error and fails to process the request. Please try again later or submit a service ticket. | 内部错误            | 系统错误，请联系技术支持。 |
| 500 | ModelArts.6200 | No resources available. Please try again later or submit a service ticket.                                               | 内部错误            | 系统错误，请联系技术支持。 |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                                     | 描述                       | 处理措施                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 500 | ModelArts.6691 | System error. Check the service status.                  | 算法服务异常                   | 系统错误，请查看服务状态。         |
| 500 | ModelArts.6692 | System error. Check the service status.                  | 数据集服务异常                  | 系统错误，请查看服务状态。         |
| 500 | ModelArts.6699 | Internal error.                                          | 网络异常                     | 网络异常，请检查网络状态。         |
| 500 | ModelArts.7001 | Workspace internal error.                                | 工作空间未知错误。                | 系统错误，请联系技术支持。         |
| 500 | ModelArts.7008 | workspace in read-only status, please wait a few minutes | 工作空间异常，仅支持只读操作           | 系统错误，请联系技术支持。         |
| 500 | ModelArts.7009 | call {apiType} api failed                                | 工作空间异常                   | 系统错误，请联系技术支持。         |
| 500 | ModelArts.7100 | get enterprise project id failed                         | EPS请求错误                  | 系统错误，请联系技术支持。         |
| 500 | ModelArts.7101 | Call pdp auth api failed.                                | PDP请求错误                  | 系统错误，请联系技术支持。         |
| 501 | ModelArts.4383 | Unsupported operation, dataset %s type is %s             | 本数据集不支持当前操作              | 请检查数据集类型是否支持当前操作。     |
| 501 | ModelArts.4385 | Auto deploy task exist                                   | 数据集有正在运行的自动发布任务          | 请在当前任务结束后再启动新的发布任务。   |
| 501 | ModelArts.4386 | Auto labeling task exist                                 | 数据集有正在运行的自动标注任务          | 请在当前任务结束后再启动新的自动标注任务。 |
| 501 | ModelArts.4387 | Pre-label task exist                                     | 数据集有正在运行的预标注任务           | 请在当前任务结束后再启动新的预标注任务。  |
| 501 | ModelArts.4394 | Task is running                                          | 创建数据集迁移任务时，数据集有正在运行的迁移任务 | 请等待数据集当前迁移任务结束。       |

| 状态码 | 错误码            | 错误信息                                             | 描述       | 处理措施         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| 503 | ModelArts.4302 | Gateway forwarding error because %s.             | 后端服务不可用  | 内部错误，请联系技术支持 |
| 503 | ModelArts.4700 | Unavailable gateway.                             | 网关服务正在关闭 | 平台正在升级，请重试   |
| 504 | ModelArts.4503 | Failed to obtain the backend service because %s. | 服务响应超时   | 请检查访问的服务是否正常 |

## 28.3 获取项目 ID 和名称

### 操作场景

在调用接口的时候，部分请求中需要填入项目ID或项目名称，所以需要获取到项目ID和名称。有如下两种获取方式：

- [从控制台获取项目ID和名称](#)
- [调用API获取项目ID](#)

### 从控制台获取项目 ID 和名称

从控制台获取项目ID（project\_id）和名称（project name）的步骤如下：


1. 注册并登录管理ModelArts控制台。
2. 在页面右上角单击用户名，然后在下拉列表中单击“我的凭证”，进入“我的凭证”页面。

#### 说明

如果您登录的是华为云官网，而非管理控制台。在单击用户名后，选择下拉列表中的“帐号中心”，然后单击“管理我的凭证”进入“我的凭证”页面。

3. 在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID和名称（即“项目”）。

图 28-1 查看项目 ID



多项目时，展开“所属区域”，从“项目ID”列获取子项目ID。

## 调用 API 获取项目 ID

项目ID通过调用[查询指定条件下的项目信息](#)API获取。

获取项目ID的接口为GET [https://{iam-endpoint}/v3/projects](#)，其中{iam-endpoint}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)处获取。

响应示例如下，例如ModelArts部署的区域为"ap-southeast-1"，响应消息体中查找“name”为"ap-southeast-1"，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
 "projects": [{
 "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
 "is_domain": false,
 "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
 "name": "ap-southeast-1",
 "description": "",
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
 },
 "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
 "enabled": true
 }],
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects"
 }
}
```

## 28.4 获取账号名和账号 ID

在调用接口的时候，部分请求中需要填入账号名（domain name）和账号ID（domain\_id）。获取步骤如下：

1. 注册并登录管理控制台。
2. 鼠标移动至用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。  
在“API凭证”页面的查看“账号名”和“账号ID”。

图 28-2 获取账号名和 ID



## 28.5 获取用户名和用户 ID

在调用接口的时候，部分请求中需要填入用户名（user name）和用户ID（user\_id）。获取步骤如下：

1. 注册并登录管理控制台。
2. 鼠标移动至用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。  
在“API凭证”页面，查看“IAM用户名”和“IAM用户ID”。

图 28-3 获取用户名和 ID

