

弹性文件服务

API 参考

文档版本 01
发布日期 2025-11-14



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 使用前必读.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 调用说明.....	1
1.3 终端节点.....	1
1.4 约束限制.....	2
1.5 基本概念.....	2
2 API 概览.....	4
3 如何调用 API.....	7
3.1 构造请求.....	7
3.2 认证鉴权.....	11
3.3 返回结果.....	12
4 如何调用通用文件系统 API.....	14
4.1 构造请求.....	14
4.2 认证鉴权.....	16
4.2.1 用户签名验证.....	16
4.2.2 Header 中携带签名.....	18
4.2.3 签名计算工具.....	25
4.3 返回结果.....	25
5 SFS 快速入门.....	27
5.1 SFS 容量型文件系统快速入门.....	27
5.2 SFS Turbo 文件系统快速入门.....	28
5.3 通用文件系统快速入门.....	29
5.3.1 创建文件系统.....	29
5.3.2 获取文件系统列表.....	32
6 SFS 容量型 API 说明.....	35
6.1 查询 API 版本.....	35
6.1.1 查询所有 API 版本.....	35
6.1.2 查询 API 版本的详细信息.....	38
6.2 文件共享.....	41
6.2.1 创建共享.....	41
6.2.2 查询所有共享.....	47

6.2.3 查询所有共享的详细信息.....	50
6.2.4 查询共享详细信息.....	55
6.2.5 查询共享挂载路径信息.....	59
6.2.6 修改共享信息.....	61
6.2.7 删除共享.....	65
6.3 共享访问规则.....	66
6.3.1 添加共享访问规则.....	67
6.3.2 删除共享访问规则.....	70
6.3.3 查询共享访问规则.....	71
6.4 配额管理.....	74
6.5 扩容缩容.....	76
6.5.1 扩容共享.....	76
6.5.2 缩容共享.....	78
6.6 可用区.....	80
6.6.1 查询可用区.....	80
7 SFS Turbo API 说明.....	83
7.1 生命周期管理.....	83
7.1.1 创建文件系统 - CreateShare.....	83
7.1.2 查询文件系统详细信息 - ShowShare.....	92
7.1.3 删除文件系统 - DeleteShare.....	97
7.1.4 获取文件系统列表 - ListShares.....	98
7.1.5 扩容文件系统 - ExpandShare.....	104
7.2 连接管理.....	106
7.2.1 修改文件系统绑定的安全组 - ChangeSecurityGroup.....	107
7.3 共享标签.....	109
7.3.1 创建共享标签 - CreateSharedTag.....	109
7.3.2 查询共享标签 - ShowSharedTags.....	111
7.3.3 删除共享标签 - DeleteSharedTag.....	113
7.3.4 批量添加共享标签 - BatchAddSharedTags.....	114
7.3.5 查询租户所有共享的标签 - ListSharedTags.....	117
7.3.6 通过标签查询文件系统列表 - ListSharesByTag.....	119
7.4 名称管理.....	124
7.4.1 修改文件系统名称 - ChangeShareName.....	124
7.5 文件系统管理.....	126
7.5.1 创建文件系统异步任务 - CreateFsTask.....	126
7.5.2 获取文件系统异步任务列表 - ListFsTasks.....	129
7.5.3 获取文件系统异步任务详情 - ShowFsTask.....	135
7.5.4 取消/删除文件系统异步任务 - DeleteFsTask.....	139
7.5.5 获取已挂载的客户端 ip 信息 - ShowClientIpInfo.....	143
7.6 存储联动管理.....	146
7.6.1 绑定后端存储 - CreateBackendTarget.....	146
7.6.2 查询后端存储列表 - ListBackendTargets.....	155

7.6.3 获取后端存储详细信息 - ShowBackendTargetInfo.....	161
7.6.4 删除后端存储 - DeleteBackendTarget.....	166
7.6.5 更新后端存储属性 - UpdateObsTargetAttributes.....	169
7.6.6 更新后端存储自动同步策略 - UpdateObsTargetPolicy.....	174
7.6.7 创建数据导入导出任务 - CreateHpcCacheTask.....	179
7.6.8 查询数据导入导出任务详情 - ShowHpcCacheTask.....	186
7.6.9 查询数据导入导出任务列表 - ListHpcCacheTasks.....	190
7.6.10 删除数据导入导出任务 - DeleteHpcCacheTask.....	194
7.6.11 更新文件系统冷数据淘汰时间 - UpdateHpcShare.....	197
7.7 目录管理.....	200
7.7.1 创建目标文件夹配额 - CreateFsDirQuota.....	200
7.7.2 更新目标文件夹配额 - UpdateFsDirQuota.....	203
7.7.3 查询目标文件夹配额 - ShowFsDirQuota.....	206
7.7.4 删除目标文件夹配额 - DeleteFsDirQuota.....	209
7.7.5 创建目录 - CreateFsDir.....	211
7.7.6 查询目录是否存在 - ShowFsDir.....	214
7.7.7 删除文件系统目录 - DeleteFsDir.....	217
7.7.8 查询目录资源使用情况 - ShowFsDirUsage.....	219
7.8 权限管理.....	222
7.8.1 加入 AD 域 - AddActiveDirectoryDomain.....	223
7.8.2 查询 AD 域配置 - ShowActiveDirectoryDomain.....	226
7.8.3 修改 AD 域配置 - UpdateActiveDirectoryDomain.....	228
7.8.4 退出 AD 域 - DeleteActiveDirectoryDomain.....	232
7.8.5 创建权限规则 - CreatePermRule.....	234
7.8.6 查询文件系统的权限规则列表 - ListPermRules.....	239
7.8.7 查询文件系统的某一个权限规则 - ShowPermRule.....	241
7.8.8 修改权限规则 - UpdatePermRule.....	244
7.8.9 删除权限规则 - DeletePermRule.....	248
7.8.10 创建并绑定 LDAP 配置 - CreateLdapConfig.....	250
7.8.11 查询 LDAP 的配置 - ShowLdapConfig.....	254
7.8.12 修改 LDAP 配置 - UpdateLdapConfig.....	256
7.8.13 删除 LDAP 配置 - DeleteLdapConfig.....	260
7.9 任务管理.....	262
7.9.1 查询 job 的状态详情 - ShowJobDetail.....	262
7.10 租户配额管理.....	267
7.10.1 查询租户配额 - ShowQuota.....	267
8 通用文件系统 API 说明.....	271
8.1 文件共享.....	271
8.1.1 创建文件系统 - CreateFileSystem.....	271
8.1.2 删除文件系统 - DeleteFileSystem.....	273
8.1.3 获取文件系统列表 - ListFileSystems.....	274
8.2 共享访问规则.....	276

8.2.1 设置文件系统 ACL - PutACL.....	276
8.2.2 获取文件系统 ACL - GetACL.....	279
8.2.3 删除文件系统 ACL - DeleteACL.....	281
8.3 标签.....	282
8.3.1 批量添加资源标签 - TagResources.....	282
8.3.2 批量删除资源标签 - UnTagResources.....	285
8.3.3 查询资源标签 - ListTagsForResource.....	287
8.3.4 查询资源实例列表 - ListResourcesByTag.....	289
8.3.5 查询资源实例数量 - ListResourceQuantityByTag.....	293
8.3.6 查询项目标签 - ListTagsByProject.....	296
9 权限和授权项.....	299
9.1 权限及授权项说明.....	299
9.2 授权项分类.....	300
9.2.1 SFS 容量型文件系统授权项分类.....	300
9.2.2 SFS Turbo 文件系统授权项分类.....	303
10 公共参数.....	316
10.1 SFS Turbo 文件系统状态.....	316
10.2 SFS Turbo 文件系统子状态.....	316
11 附录.....	317
11.1 状态码.....	317
11.2 SFS Turbo 错误码.....	318
11.3 通用文件系统错误码.....	322
11.4 获取访问密钥（AK/SK）.....	327
11.5 获取项目 ID.....	327
A 修订记录.....	329

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用弹性文件服务（Scalable File Service, SFS）。弹性文件服务提供按需扩展的高性能文件存储（Network Attached Storage, NAS），可为云上多个弹性云服务器（Elastic Cloud Server, ECS），容器（Cloud Container Engine, CCE），裸金属服务器（Bare Metal Server, BMS）提供共享访问。

您可以使用本文档提供API对文件系统进行相关操作，如创建、查询、删除、更新等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用弹性文件服务API之前，请确保已经充分了解弹性文件服务相关概念，详细信息请参见《[弹性文件服务产品介绍](#)》。

1.2 调用说明

SFS容量型/SFS Turbo提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

通用文件系统提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTP/HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用通用文件系统API](#)。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同。

SFS Turbo文件系统您可以从[地区和终端节点](#)中查询弹性文件服务的终端节点。

通用文件系统您可以从下表中查询终端节点。

表 1-1 地区和终端节点

区域名称	区域	终端节点 (Endpoint)	协议类型
华北-北京四	cn-north-4	sfs3.cn-north-4.myhuaweicloud.com	HTTPS
华东-上海一	cn-east-3	sfs3.cn-east-3.myhuaweicloud.com	HTTPS
西南-贵阳一	cn-southwest-2	sfs3.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com	HTTPS
华南-广州	cn-south-1	sfs3.cn-south-1.myhuaweicloud.com	HTTPS
中国-香港	ap-southeast-1	sfs3.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com	HTTPS

1.4 约束限制

- 您能创建的文件系统的数量和容量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见“[配额](#)”。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。
- 通用文件系统API只支持内网调用，不支持公网调用。

1.5 基本概念

- 账号
用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（ Region ）
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
详情请参见[区域和可用区](#)。


- 可用区（AZ，Availability Zone）

一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 项目

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



- 企业项目

企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间的资源进行分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。

关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理用户指南](#)》。

2 API 概览

弹性文件服务所提供的接口分为SFS接口、SFS Turbo接口与OpenStack原生接口。

通过配合使用弹性文件服务所提供的接口和OpenStack原生接口，您可以完整的使用弹性文件服务的所有功能。

SFS容量型接口调用频率限制为：400次/分钟。若您需要调用的接口较多，可能存在因限频出现拉取失败的情况，建议尽量将请求按时间维度均摊。

SFS容量型接口，与mitaka版本的openstack组件manila部分接口相同，相关接口使用方式也可以参考开源社区接口说明，链接地址：
<https://docs.openstack.org/api-ref/shared-file-system/>。

使用企业项目功能时，关于SFS容量型API接口是否支持企业项目，请参考[API授权项列表](#)。

当本文描述内容与上述开源社区的描述不一致时，请以本文描述为准。

SFS 容量型接口

表 2-1 接口说明

文件系统类型	接口类型	子类型	说明
SFS	OpenStack原生接口	查询API版本	通过这些接口，可以查询所有API的版本和API版本的详细信息。
		文件共享	通过这些接口，您可以创建共享，可获取共享的详细信息，如共享挂载路径等。
		共享访问规则	通过这些接口，您可以添加和修改、删除共享的访问规则，如配置VPC等。
		配额管理	如果创建共享的个数已经到达上限，您可以通过这些接口，对相关配额进行修改。
		扩容缩容	若需要改变已创建的共享的容量大小，您可以通过这些接口，实现文件共享的扩容和缩容。

SFS Turbo 接口

通过使用SFS Turbo的接口，您可以完成SFS Turbo的创建、删除、查询、扩容等操作。

表 2-2 接口说明

类型	子类型	说明
SFS Turbo 接口	生命周期管理	包括创建文件系统、查询文件系统详细信息、删除文件系统、获取文件系统列表、扩容文件系统等接口。
SFS Turbo 接口	连接管理	可以通过该接口修改SFS Turbo文件系统绑定的安全组。
SFS Turbo 接口	共享标签	包括创建共享标签、查询共享标签、删除共享标签、批量添加共享标签、查询租户所有共享标签、通过标签查询文件系统列表等接口。
SFS Turbo 接口	名称管理	对文件系统进行修改名称操作。
SFS Turbo 接口	文件系统管理	包括创建文件系统异步任务、获取文件系统异步任务列表、获取文件系统异步任务详情、取消/删除文件系统异步任务、获取已挂载的客户端ip信息等接口。
SFS Turbo 接口	存储联动管理	指定SFS Turbo文件系统内的目录与OBS对象存储桶进行关联，然后通过创建导入导出任务实现数据同步。
SFS Turbo 接口	目录管理	包括创建目标文件夹配额、更新目标文件夹配额、查询目标文件夹配额、删除目标文件夹配额、创建目录、查询目录是否存在、删除文件系统目录、查询目录资源使用情况等接口。
SFS Turbo 接口	权限管理	SFS Turbo文件系统权限管理相关接口。
SFS Turbo 接口	任务管理	包含查询job的状态详情接口。

通用文件系统接口

表 2-3 接口说明

类型	子类型	说明
通用文件系统接口	文件共享	通过这些接口，您可以创建和删除通用文件系统，可以查询文件系统列表等。

类型	子类型	说明
通用文件系统接口	共享访问规则	通过这些接口，您可以设置和获取和删除共享访问规则等。
通用文件系统接口	标签	通过这些接口，您可以批量添加、批量删除和查询标签等。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。


表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 HTTPS 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 地区和终端节点 获取。 例如IAM服务在“中国-香港”区域的Endpoint为“iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“中国-香港”区域的Token，则需使用“中国-香港”区域的Endpoint（iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

```
https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

图 3-1 URI 示意图



说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 获取项目ID 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求，或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo ...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，如“ap-southeast-1”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中的

“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username", //IAM用户名
          "password": "*****", //IAM用户密码
          "domain": {
            "name": "domainname" //IAM用户所属账号名
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxx" //项目名称
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK (Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK (Secret Access Key)：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如[图3-2](#)所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopen
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token → MIIYXQYJKoZIhvcNAQcCoIIYJCCEoCAQExDQALBgkqhkiG9w0BBwGgghacBIIWmHsidG9rZW4iOnsiZXhwaXJlc19hdCI6IjIwMTktMDItMTNUMC
fj3KJs6YgKnpVNRbW2eZ5eb78SZOkqjACgkIQ1wi4JlGzrpd18LGXK5tdfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgzIVeFYtLWT1GSO0zxKZmlQHq82HBqHdgIZO9fuEbL5dMhdavj+33wEI
xHRCe9I87o+k9-
j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASXl1jipPEGA270g1FruooL6jagIFkNPQuFSOU8+uSsttVwRtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUxC3a+9CMBnOintWW7oeRUVhVpxk8pxiX1wTEboX-
RzT6MUbpvGw-oPNFYxJECKnoH3HROzv0vN--n5d6Nbxg==
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "az-01",
            .....

```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 如何调用通用文件系统 API

4.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成。

请求 URI

SFS根据文件系统及带的资源参数来确定具体的URI，当需要进行资源操作时，可以使用这个URI地址。

URI的一般格式为（方括号内为可选项）：

protocol://[filesystem.]domain[:port]/[?param]

表 4-1 URI 中的参数

参数	描述	是否必选
protocol	请求使用的协议类型，如HTTP、HTTPS。HTTPS表示通过安全的HTTPS访问该资源，SFS服务支持HTTP，HTTPS两种传输协议。	必选
filesystem	请求使用的文件系统资源路径，在整个系统中唯一标识一个文件系统。	可选
domain	存放资源的服务器的域名或IP地址。	必选
port	请求使用的端口号。根据软件服务器的部署不同而不同。缺省时使用默认端口，各种传输协议都有默认的端口号，如HTTP的默认端口为80，HTTPS的默认端口为443。 SFS服务的http方式访问端口为80，HTTPS方式访问端口为443。	可选
param	请求使用的文件系统的具体资源，缺省默认为请求文件系统自身资源。	可选

须知

除获取文件系统列表之外的所有接口，都应当包含文件系统名。SFS基于DNS解析性能和可靠性的考虑，要求凡是携带文件系统名的请求，在构造URL的时候都必须将文件系统名放在domain前面，形成三级域名形式，又称为虚拟主机访问域名。

请求方法

HTTP方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 4-2 SFS 支持的 REST 请求方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源，如获取文件系统列表等。
PUT	请求服务器更新指定资源，如创建文件系统等。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除文件系统等。
HEAD	请求服务器返回指定资源的概要。
OPTIONS	请求服务器检查是否具有某个资源的操作权限。

请求消息头

可选的附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。详细的公共请求消息头字段请参见[表4-3](#)。

表 4-3 公共请求消息头

消息头名称	描述	是否必选
Authorization	请求消息中可带的签名信息。 类型：字符串。 默认值：无。 条件：匿名请求不需要带，其他请求必选。	有条件必选
Content-Length	RFC 2616中定义的消息（不包含消息头）长度。 类型：字符串。 默认值：无。 条件：PUT操作和加载XML的操作必须带。	有条件必选
Content-Type	资源内容的类型，例如： text/plain。 类型：字符串。 默认值：无。	否

消息头名称	描述	是否必选
Date	请求发起端的日期和时间，例如：Wed, 27 Jun 2018 13:39:15 +0000。 类型：字符串。 默认值：无。 条件：如果是匿名请求或者消息头中带了x-obs-date字段，则可以不带该字段，其他情况下必选。	有条件必选
Host	表明主机地址。如 filesystem.sfs3.region.myhuaweicloud.com。 类型：字符串。 默认值：无。	是

请求消息体（可选）

请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

发起请求

共有两种方式可以基于已构建好的请求消息发起请求，分别为：

- cURL
cURL是一个命令行工具，用来执行各种URL操作和信息传输。cURL充当的是HTTP客户端，可以发送HTTP请求给服务端，并接收响应消息。cURL适用于接口调试。关于cURL详细信息请参见<https://curl.haxx.se/>。由于cURL无法计算签名，使用cURL时仅支持访问匿名的公共SFS资源。
- 编码
通过编码调用接口，组装请求消息，并发送处理请求消息。可以自行编码实现。

4.2 认证鉴权

4.2.1 用户签名验证

SFS通过AK/SK对请求进行签名，在向SFS发送请求时，客户端发送的每个消息头需要包含由SK、请求时间、请求类型等信息生成的签名信息。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。格式例如：
HCY8BGCN1YM5ZWYOK1MH

- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。格式例如：
9zYwf1uabSQY0JTnFqbUqG7vcfqYBaTdXde2GUcq

用户可以在IAM服务中获取AK和SK，获取的方法请参见[获取访问密钥（AK/SK）](#)。

SFS根据应用场景，提供了[Header中携带签名](#)的签名计算方式。

以Header中携带签名为例，用户签名验证流程如[表4-4](#)所示。Header中携带签名方法的具体参数说明及代码示例，请参见[Header中携带签名](#)。

表 4-4 SFS 签名计算和验证步骤

步骤		示例
签名 计算	1. 构造HTTP消息	PUT /HTTP/1.1 Host: filesystem.sfs3.region.myhuaweicloud.com Date: Tue, 04 Jun 2019 06:54:59 GMT Content-Type: text/plain Content-Length: 5913
	2. 按照签名规则计算 StringToSign	StringToSign = HTTP-Verb + "\n" + Content-MD5 + "\n" + Content-Type + "\n" + Date + "\n" + CanonicalizedHeaders + CanonicalizedResource
	3. 准备AK和SK	AK: ***** SK: *****
	4. 计算签名 Signature	Signature = Base64(HMAC-SHA1(SecretAccessKeyID , UTF-8-Encoding-Of(StringToSign)))
	5. 添加签名头域发送到SFS服务	PUT /object HTTP/1.1 Host: filesystem.sfs3.region.myhuaweicloud.com Date: Tue, 04 Jun 2019 06:54:59 GMT Content-Type: text/plain Content-Length: 5913 Authorization: OBS AccessKeyID:Signature
签名 验证	6. 接收HTTP消息	PUT / HTTP/1.1 Host: filesystem.sfs3.region.myhuaweicloud.com Date: Tue, 04 Jun 2019 06:54:59 GMT Content-Type: text/plain Content-Length: 5913 Authorization: OBS AccessKeyID:Signature
	7. 根据请求中的AK获取SK	从头域Authorization中取出AK，去IAM取回用户的SK

步骤	示例
8. 按照签名规则计算 StringToSign	StringToSign = HTTP-Verb + "\n" + Content-MD5 + "\n" + Content-Type + "\n" + Date + "\n" + CanonicalizedHeaders + CanonicalizedResource
9. 计算签名 Signature	Signature = Base64(HMAC-SHA1(SecretAccessKeyID , UTF-8-Encoding-Of(StringToSign)))
10. 验证签名	验证头域Authorization中的 Signature 与服务端计算的 Signature 是否相等 相等：签名验证通过 不相等：签名验证失败

4.2.2 Header 中携带签名

通用文件系统的所有API接口都可以通过在header中携带签名方式来进行身份认证。

在Header中携带签名是指将通过HTTP消息中Authorization header头域携带签名信息，消息头域的格式为：

```
Authorization: OBS AccessKeyID:signature
```

签名的计算过程如下：

- 1、构造请求字符串(StringToSign)。
- 2、对第一步的结果进行UTF-8编码。
- 3、使用SK对第二步的结果进行HMAC-SHA1签名计算。
- 4、对第三步的结果进行Base64编码，得到签名。

请求字符串(StringToSign)按照如下规则进行构造，各个参数的含义如表4-5所示。

```
StringToSign =  
    HTTP-Verb + "\n" +  
    Content-MD5 + "\n" +  
    Content-Type + "\n" +  
    Date + "\n" +  
    CanonicalizedHeaders + CanonicalizedResource
```

表 4-5 构造 StringToSign 所需参数说明

参数	描述
HTTP-Verb	指接口操作的方法，对REST接口而言，即为http请求操作的VERB，如： "PUT", "GET", "DELETE"等字符串。
Content-MD5	按照RFC 1864标准计算出消息体的MD5摘要字符串，即消息体128-bit MD5值经过base64编码后得到的字符串，可以为空。
Content-Type	内容类型，用于指定消息类型，例如： text/plain。 当请求中不带该头域时，该参数按照空字符串处理。

参数	描述
Date	生成请求的时间，该时间格式遵循RFC 1123；该时间与当前服务器的时间超过15分钟时服务端返回403。 当有自定义字段x-obs-date时，该参数按照空字符串处理。
Canonicalize dHeaders	HTTP请求头域中的SFS请求头字段，即以“x-obs-”作为前缀的头域，如“x-obs-date, x-obs-acl, x-obs-meta-*”。 1. 请求头字段中关键字的所有字符要转为小写（但内容值需要区分大小写，如“x-obs-storage-class:STANDARD”），需要添加多个字段时，要将所有字段按照关键字的字典序从小到大进行排序。 2. 在添加请求头字段时，如果有重名的字段，则需要合并。 如：x-obs-meta-name:name1和x-obs-meta-name:name2，则需要先将重名字段的值（这里是name1和name2）以逗号分隔，合并成x-obs-meta-name:name1,name2。 3. 头域中的请求头字段中的关键字不允许含有非ASCII码或不可识别字符；请求头字段中的值也不建议使用非ASCII码或不可识别字符，如果一定要使用非ASCII码或不可识别字符，需要客户端自行做编解码处理，可以采用URL编码或者Base64编码，服务端不会做解码处理。 4. 当请求头字段中含有无意义空格或table键时，需要摒弃。例如：x-obs-meta-name: name（name前带有一个无意义空格），需要转换为：x-obs-meta-name:name 5. 每一个请求头字段最后都需要另起新行。
Canonicalize dResource	表示HTTP请求所指定的SFS资源，构造方式如下： <文件系统名+对象名>+[子资源1] + [子资源2] + ... 1. 文件系统名和对象名，例如：/filesystem/object。如果没有对象名，如列举文件系统，则为"/filesystem/"。如果文件系统名也没有，则为“/”。 2. 如果有子资源，则将子资源添加进来，例如?sfsacl。 3. 如果有多个子资源，在包含这些子资源时，需要首先将这些子资源按照其关键字的字典序从小到大排列，并使用“&”拼接。 说明 子资源通常是唯一的，不建议请求的URL包含多个相同关键字的子资源（例如，key=value1&key=value2），如果存在这种情况，SFS服务端签名时只会计算第一个子资源且也只有第一个子资源的值会对实际业务产生作用；

下面的提供了一些生成StringToSign的例子。

表 4-6 获取文件系统 ACL

请求消息头	StringToSign
GET /?sfsacl HTTP/1.1 Host: filesystem.sfs3.region.myhuaweicloud.com Date: Sat, 12 Oct 2015 08:12:38 GMT	GET \n \n \n Sat, 12 Oct 2015 08:12:38 GMT\n /filesystem/?sfsacl

Java 中 Content-MD5 的计算方法示例

```
import java.security.MessageDigest;
import sun.misc.BASE64Encoder;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class Md5{
    public static void main(String[] args) {
        try {
            String exampleString = "blog";
            MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("MD5");
            BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();
            String contentMd5 = encoder.encode(messageDigest.digest(exampleString.getBytes("utf-8")));
            System.out.println("Content-MD5: " + contentMd5);
        } catch (NoSuchAlgorithmException | UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

根据请求字符串(StringToSign)和用户SK使用如下算法生成Signature，生成过程使用 HMAC 算法(hash-based authentication code algorithm)。

Signature = Base64(HMAC-SHA1(YourSecretAccessKeyID, UTF-8-Encoding-Of(StringToSign)))

例如在某区域创建文件系统名为newfilesystem2的文件系统，客户端请求格式为：

```
PUT / HTTP/1.1
Host: newfilesystem2.sfs3.region.myhuaweicloud.com
Content-Length: length
Date: Fri, 06 Jul 2018 03:45:51 GMT
x-obs-acl:private
x-obs-storage-class:STANDARD
Authorization: OBS UDSIAMSTUBTEST000254:ydH8ffpcbS6YpeOMcEZfn0wE90c=

<CreateBucketConfiguration xmlns="http://obs.myhwclouds.com/doc/2015-06-30/">
  <Location>region</Location>
</CreateBucketConfiguration>
```

Java 中签名的计算方法

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
```

```
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import org.omg.CosNaming.IStringHelper;

public class SignDemo {

    private static final String SIGN_SEP = "\n";

    private static final String SFS_PREFIX = "x-obs-";

    private static final String DEFAULT_ENCODING = "UTF-8";

    private static final List<String> SUB_RESOURCES = Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(
        "CDNNotifyConfiguration", "acl", "append", "attname", "backtosource", "cors", "customdomain",
        "delete",
        "deletebucket", "directcoldaccess", "encryption", "inventory", "length", "lifecycle", "location",
        "logging",
        "metadata", "modify", "name", "notification", "orchestration", "partNumber", "policy", "position",
        "quota",
        "rename", "replication", "requestPayment", "response-cache-control", "response-content-
        disposition",
        "response-content-encoding", "response-content-language", "response-content-type", "response-
        expires",
        "restore", "select", "storageClass", "storagePolicy", "storageinfo", "tagging", "torrent", "truncate",
        "uploadId", "uploads", "versionId", "versioning", "versions", "website", "x-image-process",
        "x-image-save-bucket", "x-image-save-object", "x-obs-security-token"));

    private String ak;

    private String sk;

    public String urlEncode(String input) throws UnsupportedEncodingException
    {
        return URLEncoder.encode(input, DEFAULT_ENCODING)
            .replaceAll("%7E", "~") //for browser
            .replaceAll("%2F", "/")
            .replaceAll("%20", "+");
    }

    private String join(List<?> items, String delimiter)
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < items.size(); i++)
        {
            String item = items.get(i).toString();
            sb.append(item);
            if (i < items.size() - 1)
            {
                sb.append(delimiter);
            }
        }
        return sb.toString();
    }

    private boolean isValid(String input) {
        return input != null && !input.equals("");
    }

    public String hamcSha1(String input) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException,
    UnsupportedEncodingException {
        SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(this.sk.getBytes(DEFAULT_ENCODING), "HmacSHA1");
        Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA1");
```

```
        mac.init(signingKey);
        return Base64.getEncoder().encodeToString(mac.doFinal(input.getBytes(DEFAULT_ENCODING)));
    }

    private String stringToSign(String httpMethod, Map<String, String[]> headers, Map<String, String>
queries,
        String bucketName, String objectName) throws Exception{
        String contentMd5 = "";
        String contentType = "";
        String date = "";

        TreeMap<String, String> canonicalizedHeaders = new TreeMap<String, String>();

        String key;
        List<String> temp = new ArrayList<String>();
        for(Map.Entry<String, String[]> entry : headers.entrySet()) {
            key = entry.getKey();
            if(key == null || entry.getValue() == null || entry.getValue().length == 0) {
                continue;
            }

            key = key.trim().toLowerCase(Locale.ENGLISH);
            if(key.equals("content-md5")) {
                contentMd5 = entry.getValue()[0];
                continue;
            }

            if(key.equals("content-type")) {
                contentType = entry.getValue()[0];
                continue;
            }

            if(key.equals("date")) {
                date = entry.getValue()[0];
                continue;
            }

            if(key.startsWith(OBS_PREFIX)) {
                for(String value : entry.getValue()) {
                    if(value != null) {
                        temp.add(value.trim());
                    }
                }
                canonicalizedHeaders.put(key, this.join(temp, ","));
                temp.clear();
            }
        }

        if(canonicalizedHeaders.containsKey("x-obs-date")) {
            date = "";
        }

        // handle method/content-md5/content-type/date
        StringBuilder stringToSign = new StringBuilder();
        stringToSign.append(httpMethod).append(SIGN_SEP)
            .append(contentMd5).append(SIGN_SEP)
            .append(contentType).append(SIGN_SEP)
            .append(date).append(SIGN_SEP);

        // handle canonicalizedHeaders
        for(Map.Entry<String, String> entry : canonicalizedHeaders.entrySet()) {
            stringToSign.append(entry.getKey()).append(":").append(entry.getValue()).append(SIGN_SEP);
        }

        // handle CanonicalizedResource
        stringToSign.append("/");
        if(this.isValid(bucketName)) {
```

```
        stringToSign.append(bucketName).append("/");
        if(this.isValid(objectName)) {
            stringToSign.append(this.urlEncode(objectName));
        }
    }

    TreeMap<String, String> canonicalizedResource = new TreeMap<String, String>();
    for(Map.Entry<String, String> entry : queries.entrySet()) {
        key = entry.getKey();
        if(key == null) {
            continue;
        }

        if(SUB_RESOURCES.contains(key)) {
            canonicalizedResource.put(key, entry.getValue());
        }
    }

    if(canonicalizedResource.size() > 0) {
        stringToSign.append("?");
        for(Map.Entry<String, String> entry : canonicalizedResource.entrySet()) {
            stringToSign.append(entry.getKey());
            if(this.isValid(entry.getValue())) {
                stringToSign.append("=").append(entry.getValue());
            }
        }
    }
}

//      System.out.println(String.format("StringToSign:%s%s", SIGN_SEP, stringToSign.toString()));

return stringToSign.toString();
}

public String headerSignature(String httpMethod, Map<String, String[]> headers, Map<String, String>
queries,
    String bucketName, String objectName) throws Exception {

    //1. stringToSign
    String stringToSign = this.stringToSign(httpMethod, headers, queries, bucketName, objectName);

    //2. signature
    return String.format("OBS %s:%s", this.ak, this.hamcSha1(stringToSign));
}

public String querySignature(String httpMethod, Map<String, String[]> headers, Map<String, String>
queries,
    String bucketName, String objectName, long expires) throws Exception {
    if(headers.containsKey("x-obs-date")) {
        headers.put("x-obs-date", new String[] {String.valueOf(expires)});
    }else {
        headers.put("date", new String[] {String.valueOf(expires)});
    }
    //1. stringToSign
    String stringToSign = this.stringToSign(httpMethod, headers, queries, bucketName, objectName);

    //2. signature
    return this.urlEncode(this.hamcSha1(stringToSign));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {

    SignDemo demo = new SignDemo();
    demo.ak = "<your-access-key-id>";
    demo.sk = "<your-secret-key-id>";

    String bucketName = "bucket-test";
    String objectName = "hello.jpg";
    Map<String, String[]> headers = new HashMap<String, String[]>();
```

```
headers.put("date", new String[] {"Sat, 12 Oct 2015 08:12:38 GMT"});
headers.put("x-obs-acl", new String[] {"private"});
Map<String, String> queries = new HashMap<String, String>();
queries.put("acl", null);

System.out.println(demo.headerSignature("PUT", headers, queries, bucketName, objectName));
}
}
```

签名计算的样例结果为（按照执行时间的不同变化）：
ydH8ffpcbS6YpeOMcEZfn0wE90c=

Python 中签名的计算方法

```
import sys
import os
import hashlib
import hmac
import binascii
from datetime import datetime
IS_PYTHON2 = sys.version_info.major == 2 or sys.version < '3'
"""认证用的SecretAccessKeyID硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；本示例以SecretAccessKeyID保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量SECRET_ACCESS_KEY_ID。"""
yourSecretAccessKeyID = os.environ.get('SECRET_ACCESS_KEY_ID')
httpMethod = "PUT"
contentType = "application/xml"
httpMethod = "PUT"
contentType = "application/xml"
# "date" is the time when the request was actually generated
date = datetime.utcnow().strftime('%a, %d %b %Y %H:%M:%S GMT')
canonicalizedHeaders = "x-obs-acl:private\n"
CanonicalizedResource = "/newfilesystem2"
canonical_string = httpMethod + "\n" + "\n" + contentType + "\n" + date + "\n" + canonicalizedHeaders + CanonicalizedResource
if IS_PYTHON2:
    hashed = hmac.new(yourSecretAccessKeyID.encode('UTF-8'), canonical_string.encode('UTF-8'), hashlib.sha1)
    encode_canonical = binascii.b2a_base64(hashed.digest())[:-1]
else:
    hashed = hmac.new(yourSecretAccessKeyID.encode('UTF-8'), canonical_string.encode('UTF-8'), hashlib.sha1)
    encode_canonical = binascii.b2a_base64(hashed.digest())[:-1].decode('UTF-8')
print encode_canonical
```

签名计算的样例结果为（按照执行时间的不同变化）：
ydH8ffpcbS6YpeOMcEZfn0wE90c=

C 语言中签名的计算方法

请单击[此处](#)，下载C语言签名计算代码样例，其中：

1. 计算签名的接口包含在sign.h头文件中。
2. 计算签名的示例代码在main.c文件中。

签名不匹配报错处理

若调用SFS API报如下错误：

状态码：403 Forbidden

错误码：SignatureDoesNotMatch

错误信息：The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.

请联系技术支持。

4.2.3 签名计算工具

SFS提供可视化签名计算工具，帮助您轻松完成签名计算。

表 4-7 签名计算工具

签名计算方式	签名计算工具获取地址
Header中携带签名	可视化签名计算工具

若调用SFS API报如下错误：

状态码：403 Forbidden

错误码：SignatureDoesNotMatch

错误信息：The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your key and signing method.

请联系技术支持。

4.3 返回结果

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码

状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

详细的公共响应消息头字段请参见[表4-8](#)。

表 4-8 公共响应消息头

消息头名称	描述
Content-Length	响应消息体的字节长度。 类型：字符串。 默认值：无。
Connection	指明与服务器的连接是长连接还是短连接。 类型：字符串。 有效值：keep-alive close。 默认值：无。

消息头名称	描述
Date	系统响应的时间。 类型：字符串。 默认值：无。
x-obs-id-2	帮助定位问题的特殊符号。 类型：字符串。 默认值：无。
x-obs-request-id	由SFS创建来唯一确定本次请求的值，可以通过该值来定位问题。 类型：字符串。 默认值：无。

响应消息体（可选）

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

5 SFS 快速入门

5.1 SFS 容量型文件系统快速入门

操作场景

弹性文件服务提供按需扩展的高性能文件存储（NAS），可为云上多个弹性云服务器和裸金属服务器等提供共享访问。如果用户需要使用完全托管的共享文件存储，希望可以通过多个云上服务器共享访问一个文件系统，则可以使用弹性文件服务。

下面介绍如何调用[创建共享](#)API创建文件共享，API的调用方法请参见[如何调用API](#)。

前提条件

您需要规划弹性文件服务所在的区域信息，并根据区域确定调用API的Endpoint，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

创建共享

如下示例是创建文件共享最简单的配置。

```
{
  "share": {
    "description": "test description",
    "share_type": "default",
    "name": "share_London",
    "metadata": {
      "key1": "value1",
      "key2": "value2"
    },
    "share_proto": "NFS",
    "size": 10,
    "is_public": false
  }
}
```

- description：文件共享的描述，可以通过描述对文件共享添加备注。
- share_type：共享类型的名称，共享类型用于指定分配哪些类型的存储服务。
- share_proto：文件共享协议类型。
- name：文件共享的名称，由您自行定义，例如取名为share_London。

- size: 文件共享大小, 单位GB。
- is_public: 共享的可见程度。设置为true时公共可见, 设置为false时私有个人可见, 默认值为false。
- metadata: 共享的metadata信息, 一到多个字典形式组织的键值对组成。

创建加密的共享

您还可以为文件共享进行加密, 只需在请求消息体的metadata中增加与加密共享相关的参数即可, 示例如下。

```
{
  "share": {
    "share_type": null,
    "name": "test",
    "snapshot_id": null,
    "description": "test description",
    "metadata": {
      "#sfs_crypt_key_id": "9130c90d-73b8-4203-b790-d49f98d503df",
      "#sfs_crypt_domain_id": "3b2d9670690444c582942801ed7d457b",
      "#sfs_crypt_alias": "sfs/default"
    },
    "share_proto": "NFS",
    "share_network_id": null,
    "size": 1,
    "is_public": false
  }
}
```

- #sfs_crypt_key_id: 加密密钥ID, 该字段与“#sfs_crypt_domain_id”和“#sfs_crypt_alias”字段同时存在时表示启动数据加密功能。
- #sfs_crypt_domain_id: 租户的Domain id, 该字段与“#sfs_crypt_key_id”和“#sfs_crypt_alias”字段同时存在时表示启动数据加密功能。
- #sfs_crypt_alias: 加密密钥别名, 该字段与“#sfs_crypt_key_id”和“#sfs_crypt_domain_id”字段同时存在时表示启动数据加密功能。

5.2 SFS Turbo 文件系统快速入门

本节通过调用SFS Turbo的API接口创建SFS Turbo文件系统, 展示如何使用API接口。

说明

通过IAM服务获取到的Token有效期为24小时, 需要使用同一个Token鉴权时, 可以先将Token缓存, 避免频繁调用。

涉及 API

当您使用Token认证方式完成认证鉴权时, 需要获取用户Token并在调用接口时增加“X-Auth-Token”到业务接口请求消息头中。完成创建SFS Turbo文件系统的请求涉及如下API:

- IAM获取token的API
- 创建SFS Turbo文件系统的API, 请参考[创建文件系统](#)。

具体步骤

步骤1 获取Token, 具体操作请参考[认证鉴权](#)。

步骤2 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。

步骤3 在Request Body中传入参数如下：

```
{
  "share": {
    "name": "sfs-turbo-test",
    "share_proto": "NFS",
    "share_type": "STANDARD",
    "size": 100,
    "availability_zone": "az1",
    "vpc_id": "d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-2adcec18dac9",
    "subnet_id": "b8884abe-f47b-4917-9f6c-f64825c365db",
    "security_group_id": "8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-81ce6d06e1f4"
  }
}
```

步骤4 发送请求“POST https://SFS Turbo的Endpoint/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares”。

步骤5 请求响应成功后，返回SFS Turbo文件系统的id和name。

若请求失败，则会返回错误码及对应的错误信息说明，详细错误码信息请参考对应API接口的异常返回值。

根据返回的文件系统id查询SFS Turbo文件系统详情，具体操作请参考[查询文件系统详细信息](#)。

查询文件系统详情返回状态status为“200”，则表示创建SFS Turbo文件系统成功。请求异常的返回值说明请参考对应API接口的异常返回值。其他的状态请参考[SFS Turbo文件系统状态](#)。

根据文件系统的id，可对SFS Turbo文件系统进行查询、删除等操作。

----结束

具体示例

在已获取token的前提下，curl命令创建SFS Turbo文件系统的具体实例：

```
curl -k -i -X POST -H "X-Auth-Token: token_value" -H "Content-Type: application/json" -d '{"share": {"name": "sfs-turbo-test", "share_proto": "NFS", "share_type": "STANDARD", "size": 100, "availability_zone": "az1", "vpc_id": "d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-2adcec18dac9", "subnet_id": "b8884abe-f47b-4917-9f6c-f64825c365db", "security_group_id": "8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-81ce6d06e1f4"}}' "https://127.0.0.1:8979/v1/xxxbxbex5cfx41f0a08ay915fd79240d/sfs-turbo/shares"
```

5.3 通用文件系统快速入门

5.3.1 创建文件系统

操作场景

文件系统是SFS中存储文件的容器。您需要先创建一个文件系统，然后才能在SFS中存储数据。

下面介绍如何调用[创建文件系统 - CreateFileSystem](#)API在指定的区域创建一个文件系统，API的调用方法请参见[如何调用通用文件系统API](#)。

前提条件

- 已获取AK和SK，获取方法参见[获取访问密钥（AK/SK）](#)。
- 您需要规划文件系统所在的区域信息，并根据区域确定调用API的Endpoint，详细信息请参见[地区和终端节点](#)。

区域一旦确定，创建完成后无法修改。

在 a1 区域创建一个名为 filesystem001 的文件系统

示例中使用通用的Apache Http Client。

```
package com.sfsclient;

import java.io.*;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class TestMain {
    // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
    public static String accessKey = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
    public static String securityKey = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
    public static String region = "cn-east-3"; // 取值为规划文件系统所在的区域

    public static String endpoint = "sfs3.a1.region.com"; // 通用文件系统服务地址

    public static String createSfsBody =
        "<CreateBucketConfiguration>\n" +
        "  <Location>" + region + "</Location>\n" +
        "</CreateBucketConfiguration>";

    public static void main(String[] str) {

        createFileSystem();

    }
    private static void createFileSystem() {
        // 文件系统名称
        String fileName = "example-sfs-001";

        String httpMethod = "PUT";
        String date = DateUtils.formatDate(System.currentTimeMillis());
        String contentType = "application/xml";

        /** 根据请求计算签名**/
        String contentMD5 = "";
        String canonicalizedHeaders = "x-obs-bucket-type:SFS";
        String canonicalizedResource = "/" + fileName;

        // Content-MD5、Content-Type 没有直接换行，data格式为RFC 1123，和请求中的时间一致
        String stringToSign = httpMethod + "\n" +
            contentMD5 + "\n" +
            contentType + "\n" +
            date + "\n" +
            canonicalizedHeaders + "\n" + canonicalizedResource;

        System.out.printf("StringToSign:\n[%s]\n\n", stringToSign);

        HttpURLConnection conn = null;

        try {
            String signature = Signature.signWithHmacSha1(securityKey, stringToSign);
            String authorization = "OBS " + accessKey + ":" + signature;
            System.out.printf("authorization:%s\n\n", authorization);
        }
    }
}
```

```
URL url = new URL("http://" + endpoint + "/" + fileName);
conn = (URLConnection) url.openConnection();

// 增加签名头域
conn.setRequestMethod(httpMethod);
conn.setRequestProperty("Date", date);
conn.setRequestProperty("Content-Type", contentType);
conn.setRequestProperty("x-obs-bucket-type", "SFS");
conn.setRequestProperty("Authorization", authorization);
conn.setDoOutput(true);

// 增加body体
OutputStream out = conn.getOutputStream();
out.write(createSfsBody.getBytes());
out.flush();
out.close();

String status = conn.getHeaderField(null);
System.out.println(status);

// 输出收到的响应消息
Map<String, List<String>> headers = conn.getHeaderFields();
for (Map.Entry<String, List<String>> entry : headers.entrySet()) {
    String key = entry.getKey();
    List<String> values = entry.getValue();
    if (key != null) {
        for (String value : values) {
            System.out.println(key + ": " + value);
        }
    }
}

// 请求出错处理
int statusCode = conn.getResponseCode();
if (statusCode != HttpURLConnection.HTTP_OK && statusCode !=
HttpURLConnection.HTTP_NO_CONTENT) {
    InputStream errorStream = conn.getErrorStream();
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(errorStream));
    StringBuilder responseBody = new StringBuilder();
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        responseBody.append(line);
    }
    reader.close();

    System.out.println("Error: " + responseBody);
}
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    if (conn != null){
        conn.disconnect();
    }
}
}
```

其中Date头域DateUtils的格式为:

```
package com.sfsclient;

import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.TimeZone;

public class DateUtils {

    public static String formatDate(long time)
```

```
{
    DateFormat serverDateFormat = new SimpleDateFormat("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z",
Locale.ENGLISH);
    serverDateFormat.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
    return serverDateFormat.format(time);
}
```

签名字符串Signature的计算方法为：

```
package com.sfsclient;

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.util.Base64;

public class Signature {
    public static String signWithHmacSha1(String sk, String canonicalString) throws
UnsupportedEncodingException {

        try {
            SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(sk.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA1");
            Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA1");
            mac.init(signingKey);
            return Base64.getEncoder().encodeToString(mac.doFinal(canonicalString.getBytes("UTF-8")));
        } catch (NoSuchAlgorithmException | InvalidKeyException | UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return null;
    }
}
```

5.3.2 获取文件系统列表

操作场景

如果用户想要查看自己创建的所有文件系统信息，可以使用获取文件系统列表接口查看。

下面介绍如何调用[获取文件系统列表 - ListFileSystems](#)API，API的调用方法请参见[通用文件系统快速入门](#)。

前提条件

- 已获取AK和SK，获取方法参见[获取访问密钥（AK/SK）](#)。
- 您需要明确需要列举的文件系统所在的区域信息，并根据区域确定调用API的Endpoint，详细信息请参见[地区和终端节点](#)。

获取 a1 区域的文件系统列表

示例中使用通用的Apache Http Client。

```
package com.sfsclient;

import java.io.*;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.List;
import java.util.Map;
```

```
public class TestMain {
    // 您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK，也可以使用其他外部引入方式传入。如果使用硬编码可能会存在泄露风险。
    // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK
    public static String accessKey = "ACCESS_KEY_ID";
    public static String securityKey = "SECRET_ACCESS_KEY_ID";
    public static String endpoint = "sfs3.a1.region.com"; // 通用文件系统服务地址

    public static void main(String[] str) {
        createFileSystem();
    }

    private static void listFileSystem() {
        String httpMethod = "GET";
        String date = DateUtils.formatDate(System.currentTimeMillis());

        /** 根据请求计算签名**/
        String contentMD5 = "";
        String contentType = "";
        String canonicalizedHeaders = "x-obs-bucket-type:SFS";
        String canonicalizedResource = "/" ;

        // Content-MD5 、 Content-Type 没有直接换行， data格式为RFC 1123，和请求中的时间一致
        String stringToSign = httpMethod + "\n" +
            contentMD5 + "\n" +
            contentType + "\n" +
            date + "\n" +
            canonicalizedHeaders + "\n" + canonicalizedResource;

        System.out.printf("StringToSign:\n[%s]\n\n", stringToSign);

        HttpURLConnection conn = null;

        try {
            String signature = Signature.signWithHmacSha1(securityKey, stringToSign);
            String authorization= "OBS " + accessKey + ":" + signature;
            System.out.printf("authorization:%s\n\n", authorization);

            // 创建http请求
            URL url = new URL("http://" + endpoint);
            conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

            // 增加签名头域
            conn.setRequestMethod(httpMethod);
            conn.setRequestProperty("Date", date);
            conn.setRequestProperty("Content-Type", contentType);
            conn.setRequestProperty("x-obs-bucket-type", "SFS");
            conn.setRequestProperty("Authorization", authorization);
            conn.setDoOutput(true);

            String status = conn.getHeaderField(null);
            System.out.println(status);

            // 输出收到的响应消息
            Map<String, List<String>> headers = conn.getHeaderFields();
            for (Map.Entry<String, List<String>> entry : headers.entrySet()) {
                String key = entry.getKey();
                List<String> values = entry.getValue();
                if (key != null) {
                    for (String value : values) {
                        System.out.println(key + ": " + value);
                    }
                }
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // 请求返回内容处理
        int statusCode = conn.getResponseCode();
        if (statusCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
            InputStream responseStream = conn.getInputStream();
            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(responseStream));
        }
    }
}
```

```
        StringBuilder responseBody = new StringBuilder();
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            responseBody.append(line);
        }
        reader.close();

        System.out.println("responseBody: " + responseBody);
    } else {
        System.out.println("Error: " + statusCode);
    }
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    if (conn != null){
        conn.disconnect();
    }
}
}
```

其中Date头域DateUtils的格式为:

```
package com.sfsclient;

import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Locale;
import java.util.TimeZone;

public class DateUtils {

    public static String formatDate(long time)
    {
        DateFormat serverDateFormat = new SimpleDateFormat("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z",
Locale.ENGLISH);
        serverDateFormat.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT"));
        return serverDateFormat.format(time);
    }
}
```

签名字符串Signature的计算方法为:

```
package com.sfsclient;

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.util.Base64;

public class Signature {
    public static String signWithHmacSha1(String sk, String canonicalString) throws
UnsupportedEncodingException {

        try {
            SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(sk.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA1");
            Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA1");
            mac.init(signingKey);
            return Base64.getEncoder().encodeToString(mac.doFinal(canonicalString.getBytes("UTF-8")));
        } catch (NoSuchAlgorithmException | InvalidKeyException | UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return null;
    }
}
```

6 SFS 容量型 API 说明

6.1 查询 API 版本

6.1.1 查询所有 API 版本

功能介绍

查询SFS当前所有可用版本。

为了支持功能不断扩展，SFS API支持版本号区分。弹性文件服务有两种形式的版本号：

主版本号：具有独立的url，例如v1和v2

微版本号：通过Http请求头“X-Openstack-Manila-API-Version：微版本号”来使用，例如：X-Openstack-Manila-API-Version：2.4

说明

该接口无需鉴权。

URI

- GET /
- 参数说明

无

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
- 无

- 请求样例
GET https://{endpoint}/

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
versions	Array of objects	所有可用的API版本列表对象，包含v1和v2。

- version字段说明：

参数	参数类型	描述
id	String	所使用版本的公用名称。
updated	String	接口最后修改的UTC时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
status	String	API 版本的状态。其值为： - CURRENT：当前API使用的首选版本。 - SUPPORTED：表示该版本为老版本，但当前还在继续支持。 - DEPRECATED：表示该版本为废弃版本，存在后续删除的可能。
links	Array of objects	共享链接。参见links字段说明。
media-types	Array of objects	API支持的媒介类型，参见media-types字段说明。
version	String	如果当前版本的API支持microversions，此处为支持的microversion的最大版本。如果不支持microversions，这将会是空字符串。
min_version	String	如果当前版本的API支持microversions，此处为支持的microversion的最小版本。如果不支持microversions，这将会是空字符串。

- links字段说明：

参数	参数类型	描述
href	String	API接口访问路径，作为参考。
type	String	参考接口返回的信息文本类型。
rel	String	链接附加描述。

- media-types字段说明：

参数	参数类型	描述
base	String	文本基础类型。
type	String	文本类型。

● 响应样例

```
{
  "versions": [
    {
      "status": "CURRENT",
      "updated": "2015-08-27T11:33:21Z",
      "links": [
        {
          "href": "http://docs.openstack.org/",
          "type": "text/html",
          "rel": "describedby"
        },
        {
          "href": "https://sfs.region.www.t-systems.com/v2/",
          "rel": "self"
        }
      ],
      "min_version": "2.0",
      "version": "2.28",
      "media-types": [
        {
          "base": "application/json",
          "type": "application/vnd.openstack.share+json;version=1"
        }
      ],
      "id": "v2.0"
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
300
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
400 Bad Request	无效输入：缩容后的大小必须大于0并小于当前大小（当前：XX，新大小：XX）
400 Bad Request	无效输入：扩容后的大小必须大于当前大小（当前：XX，新大小：XX）
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。

状态码	说明
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.1.2 查询 API 版本的详细信息

功能介绍

查询API版本的详细信息。

URI

- GET /{api_version}/
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
api_version	是	String	API版本号。值为v1或v2。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
无
- 请求样例
GET https://{endpoint}/v2/

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
versions	Object	所有可用的API版本列表对象。

- version字段说明：

参数	参数类型	描述
id	String	所使用版本的公用名称。
updated	String	接口最后修改的UTC时间，格式为YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
status	String	API 版本的状态。其值为： • CURRENT：当前API使用的首选版本。 • SUPPORTED：表示该版本为老版本，但当前还在继续支持。 • DEPRECATED：表示该版本为废弃版本，存在后续删除的可能。
links	Array of objects	共享链接。参见links字段说明。
media-types	Array of objects	API支持的媒介类型，参见media-types字段说明。
version	String	如果当前版本的API支持microversions，此处为支持的microversion的最大版本。如果不支持microversions，这将会是空字符串。
min_version	String	如果当前版本的API支持microversions，此处为支持的microversion的最小版本。如果不支持microversions，这将会是空字符串。

- links字段说明：

参数	参数类型	描述
href	String	API接口访问路径，作为参考。
type	String	参考接口返回的信息文本类型。
rel	String	链接附加描述。

- media-types字段说明：

参数	参数类型	描述
base	String	文本基础类型。

参数	参数类型	描述
type	String	文本类型。

● 响应样例

```
{
  "versions": [
    {
      "status": "CURRENT",
      "updated": "2015-08-27T11:33:21Z",
      "links": [
        {
          "href": "http://docs.openstack.org/",
          "type": "text/html",
          "rel": "describedby"
        },
        {
          "href": "https://sfs.region.www.t-systems.com/v2/",
          "rel": "self"
        }
      ],
      "min_version": "2.0",
      "version": "2.28",
      "media-types": [
        {
          "base": "application/json",
          "type": "application/vnd.openstack.share+json;version=1"
        }
      ],
      "id": "v2.0"
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
400 Bad Request	无效输入：扩容后的大小必须大于0并小于当前大小（当前：XX，新大小：XX）
400 Bad Request	无效输入：扩容后的大小必须大于当前大小（当前：XX，新大小：XX）
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。

状态码	说明
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2 文件共享

6.2.1 创建共享

功能介绍

创建文件共享。创建文件系统成功后，您还需前往弹性云服务器执行挂载操作，才能实现多个云服务器共享文件存储。挂载相关操作请参考[弹性文件服务快速入门](#)。

说明

该接口为异步接口，返回为200只是表示接口下发接收成功，后续可以通过[查询共享详细信息](#)查询共享的共享状态和共享路径，判断创建共享是否完成以及是否成功，如果共享状态变为available，或者共享路径已经生成，说明创建已经成功。

须知

通过该接口创建共享成功后，用户还需要参考[添加共享访问规则](#)添加共享访问规则，之后才可正常使用创建的共享。

URI

- POST /v2/{project_id}/shares
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share	是	Object	详见share字段说明

- share字段说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
share_prototo	是	String	文件系统共享协议，有效值为NFS（适用于linux系统）。
size	是	Integer	共享容量，单位GB。申请的共享容量不能大于配额值，需要查看配额，请 参考配额查询接口 。
name	否	String	共享名称，长度为0~255，只支持英文字母、数字、中划线、下划线。
description	否	String	共享描述信息，长度为0~255，只支持英文字母、数字、中划线、下划线。
is_public	否	Boolean	（API 微版本2.8到2.42支持）共享的可见程度。设置为true时公共可见，设置为false时私有个人可见，默认值为false。
availability_zone	否	String	AZ(availability zone)的名称，如果不输入AZ信息，后台会当成默认AZ处理，默认AZ中如果无存储资源，共享创建会失败。长度为0~255。
metadata	否	Object	创建共享的metadata信息，一到多个字典形式组织的键值对组成，见metadata字段说明。 注意 - 出于系统安全考虑，现未开放修改metadata字段的API接口，因此，通过metadata字段创建包含数据加密功能的共享时，请确保相应参数和值正确。 - metadata字段中以下规则的键，除非已经明确可以被设置的（例如“#sfs_crypt_key_id”等），其他的为系统内部使用，请勿自定义设置，避免因与系统预定义键冲突导致的系统内部错误： - 字符串“share_used”。 - 以字符串“#sfs”开头。

- metadata字段说明（创建共享，同时共享具有数据加密功能）
创建具有数据加密功能的共享时，请首先参考《数据加密服务API参考》中的“查询密钥列表”章节通过HTTPS请求获取加密密钥的密钥ID、DomainID和密钥别名，然后在metadata字段中设置如下字典形式组织的键值对，请务必确保metadata字段中的键值对正确。
当需要创建具有数据加密功能的共享时，以下参数均为必选。如仅需要创建普通共享时，以下参数均为可选。

键	值类型	是否必选	说明
#sfs_crypt_key_id	String	是	加密密钥ID。 该字段与“#sfs_crypt_domain_id”和“#sfs_crypt_alias”字段同时存在时表示启动数据加密功能。
#sfs_crypt_domain_id	String	是	租户的Domain id。 该字段与“#sfs_crypt_key_id”和“#sfs_crypt_alias”字段同时存在时表示启动数据加密功能。
#sfs_crypt_alias	String	是	加密密钥别名。 该字段与“#sfs_crypt_key_id”和“#sfs_crypt_domain_id”字段同时存在时表示启动数据加密功能。

 说明

- 建议使用弹性文件服务的默认密钥“sfs/default”的来创建加密共享请参考《弹性文件服务用户指南》中的“文件系统加密”章节和“加密”章节获取详细信息和注意事项)。
- 创建带企业项目ID的共享时，metadata中的键如下：

键	值类型	是否必选	说明
enterprise_project_id	String	是	企业项目ID。 在租户开启企业项目功能的情况下，enterprise_project_id作为key，value为企业项目ID，给共享绑定企业项目ID。

- 请求样例：POST https://{endpoint}/v2/16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1/shares
创建共享，共享协议类型为NFS，共享容量为1GB，共享的可见程度为私有个人可见。

```
{
  "share": {
    "name": "test",
```

```
    "description": "test description",
    "share_proto": "NFS",
    "share_network_id": null,
    "size": 1,
    "is_public": false
  }
}
```

- 请求样例（创建带数据加密功能共享）：POST https://{endpoint}/v2/16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1/shares
创建带数据加密功能共享，共享协议类型为NFS，共享容量为1GB，共享的可见程度为私有个人可见。

```
{
  "share": {
    "name": "test",
    "description": "test description",
    "metadata": {
      "#sfs_crypt_key_id": "9130c90d-73b8-4203-b790-d49f98d503df",
      "#sfs_crypt_domain_id": "3b2d9670690444c582942801ed7d457b",
      "#sfs_crypt_alias": "sfs/default"
    },
    "share_proto": "NFS",
    "share_network_id": null,
    "size": 1,
    "is_public": false
  }
}
```

- 请求样例（使用企业项目功能时，创建共享）：POST https://{endpoint}/v2/16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1/shares
创建使用企业项目功能的共享，共享协议类型为NFS，共享容量为1GB，共享的可见程度为私有个人可见。

```
{
  "share": {
    "share_type": null,
    "name": "test",
    "snapshot_id": null,
    "description": "test description",
    "metadata": {
      "enterprise_project_id": "9130c90d-73b8-4203-b790-d49f98d503df"
    },
    "share_proto": "NFS",
    "share_network_id": null,
    "size": 1,
    "is_public": false
  }
}
```

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
share	Object	详细参数说明请参见share字段说明

- share字段说明：

参数	参数类型	描述
links	Array	共享链接。

参数	参数类型	描述
availability_zone	String	可用区AZ(availability zone)。
share_server_id	String	共享服务管理的ID
id	String	共享的ID。
size	Integer	共享容量，单位GB。
project_id	String	创建共享的项目的ID。
metadata	Object	一到多个字典形式组织的键值对。其中share_used作为key，对应的value表示共享已经使用的容量，单位是Bytes；enterprise_project_id作为key，对应的value是共享所属的企业项目ID。
status	String	共享的状态。
description	String	共享描述。
host	String	共享主机名。
name	String	共享名称。
created_at	String	共享创建的时间标签。
share_proto	String	文件系统的共享协议。
share_type_name	String	共享类型的名称,共享类型用于指定分配哪些类型的存储服务，例如高性能类型（由SSD磁盘组成）、大容量类型（由SATA盘组成）。（API 微版本2.6以后支持）。
share_type	String	共享类型的ID。
volume_type	String	卷类型，与share_type含义相同。
export_locations	Array	共享挂载路径信息列表，当前只支持有一个共享。当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.9，该字段存在，若为2.9到2.42之间，该消息不存在。
export_location	String	共享挂载路径，当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.9，该字段存在，若为2.9到2.42之间，该消息不存在。
is_public	Boolean	共享的可见程度。设置为true时公共可见，设置为false时私有个人可见，默认值为false。

- 响应样例

```
{
  "share": {
    "status": "creating",
    "project_id": "16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1",
    "name": "share_London",
    "share_type": "25747776-08e5-494f-ab40-a64b9d20d8f7",
    "availability_zone": "az1.dc1",
    "created_at": "2015-09-18T10:25:24.533287",
    "export_location": null,
    "links": [
      {
        "href": "http://192.168.198.54:8786/v2/16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1/shares/011d21e2-fbc3-4e4a-9993-9ea223f73264",
        "rel": "self"
      },
      {
        "href": "http://192.168.198.54:8786/16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1/shares/011d21e2-fbc3-4e4a-9993-9ea223f73264",
        "rel": "bookmark"
      }
    ],
    "share_network_id": null,
    "export_locations": [],
    "share_proto": "NFS",
    "host": null,
    "volume_type": "default",
    "snapshot_id": null,
    "is_public": true,
    "metadata": {
      "project": "my_app",
      "aim": "doc"
    },
    "id": "011d21e2-fbc3-4e4a-9993-9ea223f73264",
    "size": 1,
    "description": "My custom share London"
  }
}
```

 说明

客户端收到系统响应时，共享创建任务还未结束，因此，共享路径不能马上查询到，当创建任务完成后，用户可以通过[共享路径信息查询接口](#)查询出来。

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。

状态码	说明
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
413 Quota Exceeded	用户配额不足。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2.2 查询所有共享

功能介绍

列举出所有的文件共享的基础信息。

URI

- GET /v2/{project_id}/shares?
all_tenants={all_tenants}&status={status}&limit={limit}&offset={offset}&sort_key={sort_key}&sort_dir={sort_dir}&project_id={project_id}&is_public={is_public}
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。
all_tenants	否（查询参数）	Boolean	该参数仅支持管理员权限用户使用。是否显示所有租户的共享。1表示全部租户。0表示只显示当前租户。
project_id	否（查询参数）	String	该参数仅支持管理员权限用户使用。创建共享的项目的ID。需要参数配合all_tenants使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否（查询参数）	String	通过共享状态过滤。参数取值如下： • creating：正在创建共享 • error：共享创建失败 • available：共享可以使用 • deleting：共享正在被删除 • error_deleting：共享删除失败 • extending：共享正在扩容 • extending_error：共享扩容失败 • shrinking：共享正在缩容 • shrinking_error：共享缩容失败 • shrinking_possible_data_loss_error：因数据丢失导致共享缩容失败 • manage_starting：共享管理开始 • manage_error：共享管理错误 • unmanage_starting：共享取消管理开始 • unmanage_error：共享不受管理错误 • unmanaged：共享不受管理
limit	否（查询参数）	Integer	返回的共享个数最大值，不指定该参数，默认全部返回。
offset	否（查询参数）	Integer	共享查询个数从0开始的偏移量，必须大于等于0。
sort_key	否（查询参数）	String	查询结果排序关键字。可用的值有id, status, size, host, share_proto, availability_zone_id, user_id, project_id, created_at, updated_at, display_name, name, share_type_id, share_network_id, snapshot_id。默认按照created_at排序。
sort_dir	否（查询参数）	String	共享列表的排序方向。可用的值有：asc（升序）和desc（降序）。
is_public	否（查询参数）	String	取值为true时，表示当前租户可以查询到自己的全部共享和其他租户is_public为true的共享，取值为false时，表示当前用户查询不到其他租户的共享。当前租户的共享，不受is_public参数的控制，全部都能查出来。

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否（查询参数）	String	查询绑定某个企业项目的共享。 若需要查询当前用户所有企业项目绑定的共享，请使用all_granted_eps参数。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
无
- 请求样例
GET https://{endpoint}/v2/16e1ab15c35a457e9c2b2aa189f544e1/shares

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
shares	Array of objects	详细参数说明请参考share字段说明。
- share字段说明：

参数	参数类型	描述
id	String	共享的ID。
links	Array of objects	共享请求链接信息。
name	String	共享的名称。
- 响应样例

```
{
  "shares": [
    {
      "id": "1390cb29-539b-4926-8953-d8d6b106071a",
      "links": [
        {
          "href": "https://192.168.196.47:8796/v2/f24555bfcf3146ca936d21bcb548687e/shares/1390cb29-539b-4926-8953-d8d6b106071a",
          "rel": "self"
        },
        {
          "href": "https://192.168.196.47:8796/f24555bfcf3146ca936d21bcb548687e/shares/1390cb29-539b-4926-8953-d8d6b106071a",
          "rel": "bookmark"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "name": null  
  }  
]  
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2.3 查询所有共享的详细信息

功能介绍

查询所有共享的详细信息。

URI

- GET /v2/{project_id}/shares/detail?
all_tenants={all_tenants}&project_id={project_id}&status={status}&limit={limit}
&offset={offset}&sort_key={sort_key}&sort_dir={sort_dir}&is_public={is_public}
&name={name}

● 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。
all_tenants	否（查询参数）	Integer	(管理员权限)。是否显示所有租户的共享。1表示全部租户。0表示只显示当前租户。
project_id	否（查询参数）	String	创建共享的租户的ID。该参数配合all_tenants使用时用。
status	否（查询参数）	String	通过共享状态过滤。可用的值有：creating, error, available, deleting, error_deleting, manage_starting, manage_error, unmanage_starting, unmanage_error, unmanaged, extending, extending_error, shrinking, shrinking_error和shrinking_possible_data_loss_error。
limit	否（查询参数）	Integer	返回的共享个数最大值。
offset	否（查询参数）	Integer	共享查询个数的偏移量。
sort_key	否（查询参数）	String	查询结果排序关键字。可用的值有：id, status, size, host, share_proto, availability_zone_id, user_id, project_id, created_at, updated_at, display_name, name, share_type_id, share_network_id, snapshot_id。
sort_dir	否（查询参数）	String	共享列表的排序方向。可用的值有：asc（升序）和desc（降序）。
is_public	否（查询参数）	String	取值为true时，表示当前租户可以查询到自己的全部共享和其他租户is_public为true的共享，取值为false时，表示当前用户查询不到其他租户的共享。当前租户的共享，不受is_public参数的控制，全部都能查出来。

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否（查询参数）	String	查询绑定某个企业项目的共享。 若需要查询当前用户所有企业项目绑定的共享，请使用all_granted_eps参数。
name	否（查询参数）	String	通过共享名称模糊过滤。API 微版本2.36之后支持。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
无
- 请求样例
无

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
shares	Array of objects	share对象的列表。

- share字段说明：

参数	参数类型	描述
links	Array	共享链接。
availability_zone	String	可用区AZ(availability zone)。
share_server_id	String	共享服务管理的ID
share_network_id	String	共享网络的ID，当前不支持共享网络管理，该字段无意义。
snapshot_id	String	创建共享的源快照的ID，当前不支持快照，该字段当前无意义。
snapshot_support	Boolean	是否支持快照，当前不支持快照，该字段当前无意义。（API 微版本2.2以后支持）。
id	String	共享的ID。
size	Integer	共享容量，单位GB。

参数	参数类型	描述
consistency_group_id	String	一致性组的ID，当前不支持一致性组，该字段当前无意义。（API 微版本2.31到2.42支持）
project_id	String	创建共享的项目的ID。
metadata	Object	一到多个字典形式组织的键值对。其中share_used作为key，对应的value表示共享已经使用的容量，单位是Bytes。SFS容量型文件系统已用容量小于1MB时，将不会显示已用容量。enterprise_project_id作为key，对应的value是共享所属的企业项目ID。
status	String	共享的状态。
task_state	String	数据迁移状态，当前不支持数据迁移，该字段无意义。（API 微版本2.5以后支持）
has_replicas	Boolean	是否有复制，当前不支持复制，该字段无意义。（API 微版本2.11到2.42支持）。
replication_type	String	复制类型，当前不支持复制，该字段无意义。（API 微版本2.11到2.42支持）。
description	String	共享描述。
host	String	共享主机名。
name	String	共享名称。
created_at	String	共享创建的时间标签。
share_proto	String	文件系统的共享协议。
share_type_name	String	共享类型的名称,共享类型用于指定分配哪些类型的存储服务，例如高性能类型（由SSD磁盘组成）、大容量类型（由SATA盘组成）。（API 微版本2.6以后支持）。
share_type	String	共享类型的ID。
volume_type	String	卷类型, 与share_type含义相同。
export_locations	Array	共享挂载路径信息列表，当前只支持有一个共享。当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.9，该字段存在，若为2.9到2.42之间，该消息不存在。
export_location	String	共享挂载路径，当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.9，该字段存在，若为2.9到2.42之间，该消息不存在。

参数	参数类型	描述
is_public	Boolean	共享的可见程度。设置为true时公共可见，设置为false时私有个人可见，默认值为false。

● 响应样例

```
{
  "shares": [
    {
      "links": [
        {
          "href": "https://192.168.170.97:8796/v2/61b01a94b84448cfac2424e46553d7e7/shares/54d0bac6-45c8-471c-bf0d-16ffd81ef88a",
          "rel": "self"
        },
        {
          "href": "https://192.168.170.97:8796/61b01a94b84448cfac2424e46553d7e7/shares/54d0bac6-45c8-471c-bf0d-16ffd81ef88a",
          "rel": "bookmark"
        }
      ],
      "export_location": "sfs.dong.com:/share-e1c2d35e",
      "availability_zone": "az1.dc1",
      "share_network_id": null,
      "snapshot_id": null,
      "id": "54d0bac6-45c8-471c-bf0d-16ffd81ef88a",
      "size": 1,
      "share_type": "default",
      "": null,
      "project_id": "da0f615c35eb4d72812d1547a77b5394",
      "metadata": {
        "share_used": "1048576000000",
      },
      "status": "available",
      "description": "test description",
      "export_locations": ["sfs.dong.com:/share-e1c2d35e"],
      "host": "DJ01@9656beb1-7ce2-4c46-9911-ecd51ab632bf#9656beb1-7ce2-4c46-9911-ecd51ab632bf",
      "is_public": false,
      "name": "cl01",
      "created_at": "2017-07-07T03:15:06.858662",
      "share_proto": "NFS",
      "volume_type": "default"
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。

状态码	说明
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2.4 查询共享详细信息

功能介绍

查询共享详细信息。

URI

- GET /v2/{project_id}/shares/{share_id}
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share_id	是	String	共享的ID。
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
无
- 请求样例
无

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
share	Object	share对象

- share字段说明：

参数	参数类型	描述
links	Array	共享链接。
availability_zone	String	可用区AZ(availability zone)。
share_server_id	String	共享服务管理的ID
share_network_id	String	共享网络的ID，当前不支持共享网络管理，该字段无意义。
snapshot_id	String	创建共享的源快照的ID，当前不支持快照，该字段当前无意义。
snapshot_support	Boolean	是否支持快照，当前不支持快照，该字段当前无意义。（API 微版本2.2以后支持）。
id	String	共享的ID。
size	Integer	共享容量，单位GB。
consistency_group_id	String	一致性组的ID，当前不支持一致性组，该字段当前无意义。（API 微版本2.31到2.42支持）
project_id	String	创建共享的项目的ID。
metadata	Object	一到多个字典形式组织的键值对。其中share_used作为key，对应的value表示共享已经使用的容量，单位是Bytes。SFS容量型文件系统已用容量小于1MB时，将不会显示已用容量。enterprise_project_id作为key，对应的value是共享所属的企业项目ID。
status	String	共享的状态。

参数	参数类型	描述
task_state	String	数据迁移状态，当前不支持数据迁移，该字段无意义。（API 微版本2.5以后支持）
has_replicas	Boolean	是否有复制，当前不支持复制，该字段无意义。（API 微版本2.11到2.42支持）。
replication_type	String	复制类型，当前不支持复制，该字段无意义。（API 微版本2.11到2.42支持）。
description	String	共享描述。
host	String	共享主机名。
name	String	共享名称。
created_at	String	共享创建的时间标签。
share_proto	String	文件系统的共享协议。
share_type_name	String	共享类型的名称,共享类型用于指定分配哪些类型的存储服务，例如高性能类型（由SSD磁盘组成）、大容量类型（由SATA盘组成）。（API 微版本2.6以后支持）。
share_type	String	共享类型的ID。
volume_type	String	卷类型,, 与share_type含义相同。
export_locations	Array	共享挂载路径信息列表，当前只支持有一个共享。当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.9，该字段存在，若为2.9到2.42之间，该消息不存在。
export_location	String	共享挂载路径，当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.9，该字段存在，若为2.9到2.42之间，该消息不存在。
is_public	Boolean	共享的可见程度。设置为true时公共可见，设置为false时私有个人可见，默认值为false。

● 响应样例

```
{
  "share": {
    "status": "available",
    "share_type_name": "sla",
    "description": "My custom share London",
    "links": [
      {
        "href": "https://192.168.196.47:8796/v2/07412155bf474db9a2f697fd978593d7/shares/f26d867f-9876-433d-8db2-25d210f29309",
        "rel": "self"
      },
      {
        "href": "https://192.168.196.47:8796/07412155bf474db9a2f697fd978593d7/shares/
```

```
f26d867f-9876-433d-8db2-25d210f29309",
  "rel": "bookmark"
}
],
"availability_zone": "az1.dc1",
"share_network_id": null,
"share_server_id": null,
"share_group_id": null,
"host": "DJ38@a4588256-3880-4136-b3c9-4c3aade8a84b#a4588256-3880-4136-
b3c9-4c3aade8a84b",
"revert_to_snapshot_support": null,
"access_rules_status": "active",
"snapshot_id": null,
"create_share_from_snapshot_support": null,
"is_public": false,
"task_state": null,
"snapshot_support": true,
"id": "f26d867f-9876-433d-8db2-25d210f29309",
"size": 1,
"source_share_group_snapshot_member_id": null,
"user_id": "daa3f8f8d7254465841da769298a76f6",
"name": "luzhongguo_1",
"share_type": "8ae4e74e-83f4-4980-8ab8-e637f9294e0b",
"has_replicas": false,
"replication_type": null,
"created_at": "2018-12-25T08:45:22.525899",
"share_proto": "NFS",
"volume_type": "sla",
"mount_snapshot_support": null,
"project_id": "07412155bf474db9a2f697fd978593d7",
"metadata": {
  "share_key": "test",
  "share_used": "1",
}
}
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。

状态码	说明
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2.5 查询共享挂载路径信息

功能介绍

查询共享挂载路径信息。

 说明

必须在请求头中指定X-Openstack-Manila-API-Version的值大于等于2.9，该接口才存在。用curl命令发送请求的示例如下： curl -k -i -X GET https://192.168.196.47:8786/v2/13c7ff9a479c4e3599f4331d9e4a1835/shares/2a8c5470-d5d9-4fe1-b9fc-66a15a162e41/export_locations -H "X-Openstack-Manila-API-Version: 2.9" -H "X-Auth-Token: \$token" -H "Accept: application/json"

URI

- GET /v2/{project_id}/shares/{share_id}/export_locations
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share_id	是	String	共享的ID。
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
无
- 请求样例
无

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
export_locations	Array of strings	export_location对象的列表

- export_location字段说明：

参数	参数类型	描述
id	String	共享的挂载路径的ID。
share_instance_id	String	共享实例的ID。
path	String	挂载共享时要使用的路径。
is_admin_only	Boolean	是否仅管理员和创建的属主可见，如果是true表明只有创建属主用户和具有管理员身份的用户可见，如果是false，表明所有用户都可见。
preferred	Boolean	当挂载路径有多个时候，标记这个挂载路径，是否应该优先使用。

- 响应样例

NFS共享：

```
{
  "export_locations": [
    {
      "path": "NFS:sfs-nas1.dong.com:/share-236b936a",
      "id": "b03d2aac-aeed-409a-af07-5d1b9024241c",
      "preferred": false
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。

6.2.6 修改共享信息

功能介绍

修改共享的描述和名称信息。

URI

- PUT /v2/{project_id}/shares/{share_id}
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share_id	是	String	共享的ID。
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share	是	Object	share对象

- share字段说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
display_name	否	String	新的共享名称，长度为0~255。
display_description	否	String	可选的共享描述信息，长度为0~255。
is_public	否	Boolean	（API 微版本2.8以后支持）共享的可见程度。设置为true时公共可见，设置为false时私有个人可见，默认值为false。

- 请求样例

修改共享信息，新的共享名称为“testshare”，共享描述信息为“test”。

```
{
  "share": {
    "display_name": "testshare",
    "display_description": "test"
  }
}
```

响应消息

- 参数说明

参数	参数类型	描述
share	Object	share对象

- share字段说明：

参数	参数类型	描述
links	Array	共享链接。
availability_zone	String	可用区AZ(availability zone)。
share_server_id	String	共享服务管理的ID。
share_network_id	String	共享网络的ID，当前不支持共享网络管理，该字段无意义。
snapshot_id	String	创建共享的源快照的ID，当前不支持快照，该字段当前无意义。
snapshot_support	Boolean	是否支持快照，当前不支持快照，该字段当前无意义
id	String	共享的ID。
size	Integer	共享容量，单位GB。
consistency_group_id	String	（ API 微版本2.31到2.42支持 ）一致性组的ID，当前不支持一致性组，该字段当前无意义。
project_id	String	创建共享的项目的ID。
metadata	Object	一到多个字典形式组织的键值对。其中share_used作为key，对应的value表示共享已经使用的容量，单位是Bytes；enterprise_project_id作为key，对应的value是共享所属的企业项目ID。
status	String	共享的状态。
task_state	String	数据迁移状态，当前不支持数据迁移，该字段无意义。
has_replicas	Boolean	（ API 微版本2.11到2.42支持 ）是否有复制，当前不支持复制，该字段无意义。
replication_type	String	（ API 微版本2.11到2.42支持 ）复制类型，当前不支持复制，该字段无意义。
description	String	共享描述。

参数	参数类型	描述
host	String	共享主机名。
name	String	共享名称。
created_at	String	共享创建的时间标签。
access_rules_status	String	（ API 微版本2.10-2.27之间支持 ） 共享访问权限的设置结果， active表示已生效， error表示设置失败， syncing表示正在配置中。
share_proto	String	文件系统的共享协议。
volume_type	String	卷类型， 与share_type含义相同。
share_type_name	String	共享类型的名称,共享类型用于指定分配哪些类型的存储服务， 例如高性能类型（ 由SSD磁盘组成 ）、 大容量类型（ 由SATA盘组成 ）。
share_type	String	共享类型的ID。
export_locations	Array	共享挂载路径信息列表， 当前只支持有一个共享。当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.8， 该字段存在， 若为2.8到2.42之间， 该消息不存在。
export_location	String	共享挂载路径， 当请求消息头指定的X-Openstack-Manila-API-Version的值低于2.8， 该字段存在， 若为2.8到2.42之间， 该消息不存在。
is_public	Boolean	（ API 微版本2.8到2.42支持 ） 共享的可见程度。设置为true时公共可见， 设置为false时私有个人可见， 默认值为false。
source_share_group_snapshot_member_id	String	（ API 微版本2.31以后支持 ） 一致性快照源的ID， 当前不支持一致性快照， 该字段无意义。
revert_to_snapshot_support	Boolean	（ API 微版本2.27以后支持 ） 是否支持从快照回滚， 目前不支持快照， 该字段无意义。
create_share_from_snapshot_support	Boolean	（ API 微版本2.24以后支持 ） 是否支持从快照创建共享， 目前不支持快照， 该字段无意义。
mount_snapshot_support	Boolean	（ API 微版本2.32以后支持 ） 是否支持挂载快照， 目前不支持快照， 该字段无意义。
user_id	String	（ API 微版本2.16以后支持 ） 用户ID。

- 响应样例

```
{
  "share": {
    "status": "available",
    "share_type_name": "sla",
    "description": "test",
    "links": [
      {
        "href": "https://192.168.196.47:8796/v2/07412155bf474db9a2f697fd978593d7/shares/f26d867f-9876-433d-8db2-25d210f29309",
        "rel": "self"
      },
      {
        "href": "https://192.168.196.47:8796/07412155bf474db9a2f697fd978593d7/shares/f26d867f-9876-433d-8db2-25d210f29309",
        "rel": "bookmark"
      }
    ],
    "availability_zone": "az1.dc1",
    "share_network_id": null,
    "share_server_id": null,
    "share_group_id": null,
    "host": "DJ38@a4588256-3880-4136-b3c9-4c3aade8a84b#a4588256-3880-4136-b3c9-4c3aade8a84b",
    "revert_to_snapshot_support": null,
    "access_rules_status": "active",
    "snapshot_id": null,
    "create_share_from_snapshot_support": null,
    "is_public": true,
    "task_state": null,
    "snapshot_support": true,
    "id": "f26d867f-9876-433d-8db2-25d210f29309",
    "size": 1,
    "source_share_group_snapshot_member_id": null,
    "user_id": "daa3f8f8d7254465841da769298a76f6",
    "name": "manila share",
    "share_type": "8ae4e74e-83f4-4980-8ab8-e637f9294e0b",
    "has_replicas": false,
    "replication_type": null,
    "created_at": "2018-12-25T08:45:22.525899",
    "share_proto": "NFS",
    "volume_type": "sla",
    "mount_snapshot_support": null,
    "project_id": "07412155bf474db9a2f697fd978593d7",
    "metadata": {
      "share_key": "test",
      "share_used": "1",
    }
  }
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。

状态码	说明
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2.7 删除共享

功能介绍

删除共享。

说明

该接口为异步接口，返回为202只是表示接口下发接收成功，后续可以通过[查询共享详细信息](#)查询共享，判断删除共享是否完成以及是否成功。

URI

- DELETE /v2/{project_id}/shares/{share_id}
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share_id	是	String	共享的ID。
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应样例
无

状态码

- 正常
202
- 异常

状态码	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.3 共享访问规则

6.3.1 添加共享访问规则

功能介绍

共享规则添加。

 说明

- 该接口为异步接口，返回为200只是表示接口下发接收成功，后续可以通过[查询共享访问规则](#)接口，判断添加共享访问规则是否完成以及是否成功。

URI

- POST /v2/{project_id}/shares/{share_id}/action?
vpc_ip_base_acl={vpc_ip_base_acl}
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
share_id	是	String	共享的ID。
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 获取项目ID 。
vpc_ip_base_acl	否	String	IP地址授权场景的标识符，当前可用值只有enable。值为enable时，表示创建IP地址授权场景的共享访问规则。 须知 为了兼容性，当不设置该参数，或者设置了该参数但是值不为enable时，仍然可以使用接口创建IP地址授权场景的共享访问规则，但是，这种方式已废弃，且后续不再维护。

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
os-allow_access	是	Object	os-allow_access对象。

- os-allow_access字段说明：

参数	是否必选	参数类型	描述
access_level	否	String	共享访问的权限级别，取值为ro（只读），rw（读写）。默认为rw（读写）。
access_type	是	String	访问存储的方式。 - NFS协议文件共享只支持cert， - 多协议文件共享支持cert。 说明 - 取值为user，指以用户名的方式访问存储， - 取值为cert，指以VPCid+IP的方式访问存储。

- 请求样例（按照IP地址授权的场景）
POST /v2/{project_id}/shares/{share_id}/action?vpc_ip_base_acl=enable
NFS共享：添加共享访问规则，共享访问的权限级别为读写，以VPCid+IP的方式访问存储，访问规则的值为“0560a527-0e77-40a6-aa3b-110beecad368#127.0.0.1#1#all_squash,root_squash”。
- ```
{
 "allow_access": {
 "access_to": "0560a527-0e77-40a6-aa3b-110beecad368#127.0.0.1#1#all_squash,root_squash",
 "access_type": "cert",
 "access_level": "rw"
 }
}
```

须知

创建IP地址授权场景的共享访问规则时：

- 请求头需要指定X-Openstack-Manila-API-Version参数，且X-Openstack-Manila-API-Version的值需要为2.28到2.42之间的版本。
- 需要在请求URL中添加vpc\_ip\_base\_acl参数且vpc\_ip\_base\_acl的值需设置为enable。为了兼容性，当不设置该参数，或者设置了该参数但是值不为enable时，仍然可以使用接口创建IP地址授权场景的共享访问规则，但是，这种方式已废弃，且后续不再维护。

响应消息

- 参数说明

| 参数     | 参数类型   | 描述                             |
|--------|--------|--------------------------------|
| access | Object | access对象，如果共享访问规则未更新，这个值为null。 |
- access字段说明：

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| share_id     | String | 添加访问规则共享的ID。                                                                                                                                     |
| access_type  | String | 共享访问规则类型。                                                                                                                                        |
| access_to    | String | 后端允许或拒绝访问的对象。                                                                                                                                    |
| access_level | String | 共享访问规则级别。                                                                                                                                        |
| id           | String | 共享访问规则的ID。                                                                                                                                       |
| state        | String | 共享访问规则的状态。API版本在2.28之前，共享访问规则的状态为new, active,或者error；在2.28到2.42之后的版本，共享访问规则的状态为queued_to_apply,applying, active, error, queued_to_deny或者denying。 |

状态码

- 正常  
200
- 异常

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 400 Bad Request                   | 服务器未能处理请求。                   |
| 401 Unauthorized                  | 被请求的页面需要用户名和密码。              |
| 403 Forbidden                     | 对被请求页面的访问被禁止。                |
| 404 Not Found                     | 服务器无法找到被请求的页面。               |
| 405 Method Not Allowed            | 请求中指定的方法不被允许。                |
| 406 Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。           |
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间。               |
| 409 Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成。                |
| 500 Internal Server Error         | 请求未完成。服务异常。                  |
| 501 Not Implemented               | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。          |
| 502 Bad Gateway                   | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。    |
| 503 Service Unavailable           | 请求未完成。系统暂时异常。                |
| 504 Gateway Timeout               | 网关超时。                        |

### 6.3.2 删除共享访问规则

#### 功能介绍

共享规则删除。

 说明

该接口为异步接口，返回为202只是表示接口下发接收成功，后续可以通过[查询共享访问规则](#)接口，判断删除共享访问规则是否完成以及是否成功

#### URI

- POST /v2/{project\_id}/shares/{share\_id}/action
- 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| share_id   | 是    | String | 共享的ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

#### 请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

#### 请求消息

- 参数说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                |
|----------------|------|--------|-------------------|
| os-deny_access | 是    | Object | os-deny_access对象。 |

- os-deny\_access字段说明：

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                 |
|-----------|------|--------|--------------------|
| access_id | 是    | String | 共享访问规则的ID,长度为1~36。 |

- 请求样例

删除共享访问规则，共享访问规则的ID为“418e3cf4-08c3-4ed2-a29a-ceffa346b3b8”。

```
{
 "os-deny_access": {
 "access_id": "418e3cf4-08c3-4ed2-a29a-ceffa346b3b8"
 }
}
```

```
}
}
```

响应消息

- 参数说明  
无
- 响应样例  
无

状态码

- 正常  
202
- 异常

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 400 Bad Request                   | 服务器未能处理请求。                   |
| 401 Unauthorized                  | 被请求的页面需要用户名和密码。              |
| 403 Forbidden                     | 对被请求页面的访问被禁止。                |
| 404 Not Found                     | 服务器无法找到被请求的页面。               |
| 405 Method Not Allowed            | 请求中指定的方法不被允许。                |
| 406 Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。           |
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间。               |
| 409 Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成。                |
| 500 Internal Server Error         | 请求未完成。服务异常。                  |
| 501 Not Implemented               | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。          |
| 502 Bad Gateway                   | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。    |
| 503 Service Unavailable           | 请求未完成。系统暂时异常。                |
| 504 Gateway Timeout               | 网关超时。                        |

6.3.3 查询共享访问规则

功能介绍

共享规则查询。

URI

- POST /v2/{project\_id}/shares/{share\_id}/action
- 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| share_id   | 是    | String | 共享的ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

请求消息

- 参数说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                  |
|----------------|------|--------|-------------------------------------|
| os-access_list | 是    | Object | os-access_list对象，查询访问规则时，这个值设为null。 |

- 请求样例

```
{
 "os-access_list": null
}
```

响应消息

- 说明

| 参数          | 参数类型             | 描述        |
|-------------|------------------|-----------|
| access_list | Array of objects | 共享访问规则列表。 |

- access\_list字段说明：

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| access_type  | String | 共享访问规则的类型。                                                                                                                                        |
| access_to    | String | 后端允许或拒绝访问的对象。                                                                                                                                     |
| access_level | String | 共享访问规则的级别。                                                                                                                                        |
| state        | String | 共享访问规则的状态。API版本在2.28之前，共享访问规则的状态为new, active,或者error；在2.28到2.42之后的版本，共享访问规则的状态为queued_to_apply,applying, active, error, queued_to_deny或者 denying。 |

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 共享访问规则的ID。 |

● 响应样例

```
{
 "access_list": [
 {
 "access_level": "rw",
 "state": "active",
 "id": "85417bed-5e26-4c99-8c0c-92c95b5c640e",
 "access_type": "cert",
 "access_to": "a91556b7-c7c8-4273-915e-2729e04cdb01",
 },
 {
 "access_level": "rw",
 "state": "active",
 "id": "2ecbeb0b-b2ba-41f1-ba63-0666548925b9",
 "access_type": "cert",
 "access_to": "0560a527-0e77-40a6-aa3b-110beecad368#0.0.0.0/0#0#all_squash,root_squash",
 "created_at": "2017-07-07T03:15:06.858662",
 "updated_at": "2018-07-07T03:15:06.858662"
 },
 {
 "access_level": "rw",
 "state": "active",
 "id": "24615391-d58d-4a74-ac5a-520233c9c396",
 "access_type": "cert",
 "access_to": "0560a527-0e77-40a6-aa3b-110beecad368#192.168.196.47#1#all_squash,root_squash",
 }
]
}
```

状态码

- 正常  
200
- 异常

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 400 Bad Request                   | 服务器未能处理请求。                   |
| 401 Unauthorized                  | 被请求的页面需要用户名和密码。              |
| 403 Forbidden                     | 对被请求页面的访问被禁止。                |
| 404 Not Found                     | 服务器无法找到被请求的页面。               |
| 405 Method Not Allowed            | 请求中指定的方法不被允许。                |
| 406 Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。           |
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间。               |
| 409 Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成。                |

| 状态码                       | 说明                        |
|---------------------------|---------------------------|
| 500 Internal Server Error | 请求未完成。服务异常。               |
| 501 Not Implemented       | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。       |
| 502 Bad Gateway           | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。 |
| 503 Service Unavailable   | 请求未完成。系统暂时异常。             |
| 504 Gateway Timeout       | 网关超时。                     |

## 6.4 配额管理

### 功能介绍

查询配额信息。

### URI

- GET /v2/{project\_id}/os-quota-sets/{project\_id}
- 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                  |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。          |
| project_id | 是    | String | 要查询、更新或删除配额的租户的ID，这个ID不同于URI中第一个项目ID，第一个ID为管理租户的ID。 |

### 请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

### 请求消息

- 参数说明  
无
- 请求样例  
无

### 响应消息

- 参数说明

| 参数        | 参数类型   | 描述           |
|-----------|--------|--------------|
| quota_set | Object | quota_set对象。 |

- quota\_set字段说明：

| 参数                 | 参数类型    | 描述           |
|--------------------|---------|--------------|
| gigabytes          | Integer | 租户允许的容量大小。   |
| snapshots          | Integer | 租户允许的快照数量。   |
| shares             | Integer | 租户允许的共享数量。   |
| snapshot_gigabytes | Integer | 租户允许的快照容量大小。 |
| id                 | String  | 阈值对应租户的ID。   |
| share_networks     | Integer | 租户允许的共享网络数量。 |

- 响应样例

```
{
 "quota_set": {
 "gigabytes": -1,
 "snapshots": -1,
 "snapshot_gigabytes": -1,
 "shares": -1,
 "id": "da0f615c35eb4d72812d1547a77b5394",
 "share_networks": 10
 }
}
```

状态码

- 正常  
200
- 异常

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 400 Bad Request                   | 服务器未能处理请求。                   |
| 401 Unauthorized                  | 被请求的页面需要用户名和密码。              |
| 403 Forbidden                     | 对被请求页面的访问被禁止。                |
| 404 Not Found                     | 服务器无法找到被请求的页面。               |
| 405 Method Not Allowed            | 请求中指定的方法不被允许。                |
| 406 Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。           |
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |

| 状态码                       | 说明                        |
|---------------------------|---------------------------|
| 408 Request Timeout       | 请求超出了服务器的等待时间。            |
| 409 Conflict              | 由于冲突，请求无法被完成。             |
| 500 Internal Server Error | 请求未完成。服务异常。               |
| 501 Not Implemented       | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。       |
| 502 Bad Gateway           | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。 |
| 503 Service Unavailable   | 请求未完成。系统暂时异常。             |
| 504 Gateway Timeout       | 网关超时。                     |

## 6.5 扩容缩容

### 6.5.1 扩容共享

#### 功能介绍

扩容共享。

#### 说明

该接口为异步接口，返回为202只是表示接口下发接收成功，后续可以通过[查询共享详细信息](#)接口判断扩容共享是否完成以及是否成功

#### URI

- POST /v2/{project\_id}/shares/{share\_id}/action
- 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| share_id   | 是    | String | 共享的ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

#### 请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

#### 请求消息

- 参数说明

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|-----------|------|--------|--------------|
| os-extend | 是    | Object | os-extend对象。 |

- os-extend字段说明：

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                   |
|----------|------|---------|----------------------|
| new_size | 是    | Integer | 扩容后share的新容量，以GB为单位。 |

- 请求样例  
扩容共享，扩容后共享的新容量为2GB。

```
{
 "os-extend": {
 "new_size": 2
 }
}
```

响应消息

- 参数说明  
无
- 响应样例  
无

状态码

- 正常  
202
- 异常

| 状态码                    | 说明                                    |
|------------------------|---------------------------------------|
| 400 Bad Request        | 服务器未能处理请求。                            |
| 400 Bad Request        | 无效输入：缩容后的大小必须大于0并小于当前大小（当前：XX，新大小：XX） |
| 400 Bad Request        | 无效输入：扩容后的大小必须大于当前大小（当前：XX，新大小：XX）     |
| 401 Unauthorized       | 被请求的页面需要用户名和密码。                       |
| 403 Forbidden          | 对被请求页面的访问被禁止。                         |
| 404 Not Found          | 服务器无法找到被请求的页面。                        |
| 405 Method Not Allowed | 请求中指定的方法不被允许。                         |
| 406 Not Acceptable     | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。                    |

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间。               |
| 409 Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成。                |
| 500 Internal Server Error         | 请求未完成。服务异常。                  |
| 501 Not Implemented               | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。          |
| 502 Bad Gateway                   | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。    |
| 503 Service Unavailable           | 请求未完成。系统暂时异常。                |
| 504 Gateway Timeout               | 网关超时。                        |

## 6.5.2 缩容共享

### 功能介绍

缩容共享。

#### 说明

该接口为异步接口，返回为202只是表示接口下发接收成功，后续可以通过[查询共享详细信息](#)接口，判断缩容共享是否完成以及是否成功。

### URI

- POST /v2/{project\_id}/shares/{share\_id}/action
- 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|
| share_id   | 是    | String | 共享的ID。                                     |
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

### 请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

### 请求消息

- 参数说明

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|-----------|------|--------|--------------|
| os-shrink | 是    | Object | os-shrink对象。 |

- os-shrink字段说明：

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                   |
|----------|------|---------|----------------------|
| new_size | 是    | Integer | 缩容后share的新容量，以GB为单位。 |

- 请求样例  
缩容共享，缩容后共享的新容量为1GB。

```
{
 "os-shrink": {
 "new_size": 1
 }
}
```

响应消息

- 参数说明  
无
- 响应样例  
无

状态码

- 正常  
202
- 异常

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 400 Bad Request                   | 服务器未能处理请求。                   |
| 401 Unauthorized                  | 被请求的页面需要用户名和密码。              |
| 403 Forbidden                     | 对被请求页面的访问被禁止。                |
| 404 Not Found                     | 服务器无法找到被请求的页面。               |
| 405 Method Not Allowed            | 请求中指定的方法不被允许。                |
| 406 Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。           |
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间。               |
| 409 Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成。                |

| 状态码                       | 说明                        |
|---------------------------|---------------------------|
| 500 Internal Server Error | 请求未完成。服务异常。               |
| 501 Not Implemented       | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。       |
| 502 Bad Gateway           | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。 |
| 503 Service Unavailable   | 请求未完成。系统暂时异常。             |
| 504 Gateway Timeout       | 网关超时。                     |

## 6.6 可用区

### 6.6.1 查询可用区

#### 功能介绍

列出可用区。

 说明

请参考[查询API版本](#)完成API版本查询后，如果version的值小于等于2.6，则添加请求头“X-Openstack-Manila-API-Version: 微版本号”，例如：“X-Openstack-Manila-API-Version: 2.4”。

#### URI

- GET /v2/{project\_id}/availability-zones?share\_az={share\_az}
- 参数说明

| 参数         | 是否必选    | 参数类型    | 描述                                                                     |
|------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是       | String  | 操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                             |
| share_az   | 否（查询参数） | Boolean | 取值为true时，表示当前租户可以查询所有能够创建共享的AZ，取值为false时，表示可以查询所有AZ，包含能创建共享和不能创建共享的AZ。 |

#### 请求消息头

该操作消息头与普通请求一样，请参见[表3-3](#)。

#### 请求消息

- 参数说明

无

- 请求样例

无

响应消息

- 参数说明

| 参数                 | 参数类型             | 描述                  |
|--------------------|------------------|---------------------|
| availability_zones | Array of objects | availability_zone列表 |

- availability\_zone 字段说明：

| 参数         | 参数类型   | 描述          |
|------------|--------|-------------|
| id         | String | 可用区的ID。     |
| name       | String | 可用区的名称。     |
| created_at | String | 创建可用区的时间标签。 |
| updated_at | String | 修改可用区的时间标签。 |

- 响应样例

```
{
 "availability_zones": [
 {
 "updated_at": null,
 "created_at": "2018-07-10T19:11:49.831107",
 "id": "ddafcb71-face-4526-a637-9768d19b20f3",
 "name": "az1.dc1"
 }
]
}
```

状态码

- 正常  
200
- 异常

| 状态码                    | 说明              |
|------------------------|-----------------|
| 400 Bad Request        | 服务器未能处理请求。      |
| 401 Unauthorized       | 被请求的页面需要用户名和密码。 |
| 403 Forbidden          | 对被请求页面的访问被禁止。   |
| 404 Not Found          | 服务器无法找到被请求的页面。  |
| 405 Method Not Allowed | 请求中指定的方法不被允许。   |

| 状态码                               | 说明                           |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 406 Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受。           |
| 407 Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。 |
| 408 Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间。               |
| 409 Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成。                |
| 500 Internal Server Error         | 请求未完成。服务异常。                  |
| 501 Not Implemented               | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能。          |
| 502 Bad Gateway                   | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。    |
| 503 Service Unavailable           | 请求未完成。系统暂时异常。                |
| 504 Gateway Timeout               | 网关超时。                        |

# 7 SFS Turbo API 说明

## 7.1 生命周期管理

### 7.1.1 创建文件系统 - CreateShare

#### 功能介绍

创建文件系统。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares

表 7-1 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是    | String | 项目ID |

#### 请求参数

表 7-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-3 请求 Body 参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型           | 描述              |
|-----------|------|----------------|-----------------|
| share     | 是    | Share object   | 创建文件系统参数body    |
| bss_param | 否    | BssInfo object | 包周期付费模式，需要填写该参数 |

表 7-4 Share

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型            | 描述                                                                      |
|-----------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| availability_zone     | 是    | String          | 文件系统所在可用区（az）的编码                                                        |
| description           | 否    | String          | 文件系统描述信息，长度为0~255。                                                      |
| enterprise_project_id | 否    | String          | 创建文件系统时，给文件系统绑定的企业项目ID。                                                 |
| metadata              | 否    | Metadata object | 创建文件系统的metadata信息，一到多个字典形式组织的键值对组成。                                     |
| name                  | 是    | String          | SFS Turbo文件系统的名称。长度为4~64位，必须以字母开头，可以包含字母、数字、中划线、下划线，不能包含其他的特殊字符，不区分大小写。 |
| security_group_id     | 是    | String          | 用户在某一区域下的安全组ID。                                                         |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| share_proto | 是    | String | <ul style="list-style-type: none"><li>• NFS（ Network File System ），即网络文件系统。一种使用于分散式文件系统的协议，通过网络让不同的机器、不同的操作系统能够彼此分享数据。Linux系统建议使用NFS协议类型的文件系统。</li><li>• CIFS（ Common Internet File System ），通用Internet文件系统，是一种网络文件系统访问协议。CIFS协议是SMB协议的方言（定义特定版本的协议的消息数据包集称为方言），CIFS协议也是公共的或开放的SMB协议版本，它使程序可以访问远程Internet计算机上的文件并要求此计算机提供服务。通过CIFS协议，可实现Windows系统主机之间的网络文件共享。CIFS类型的文件系统不支持使用Linux操作系统的云服务器进行挂载。Windows系统建议使用CIFS协议类型的文件系统。</li></ul> |
| share_type  | 是    | String | <p>文件系统类型，有效值为STANDARD或者PERFORMANCE。当文件系统正在创建时，该字段不返回。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS Turbo上一代文件系统规格类型：标准型和标准型增强版填写STANDARD，性能型和性能型增强版填写PERFORMANCE。</li><li>• 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/TiB：不校验该字段，填写STANDARD或者PERFORMANCE。</li></ul>                                                                                                                                        |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| size | 是    | Integer | <ul style="list-style-type: none"><li>• SFS Turbo上一代文件系统规格类型-文件系统容量：取值范围为500~32768，单位为GiB。</li><li>• SFS Turbo上一代文件系统规格类型-增强版文件系统：在“metadata”字段中设置了expand_type="bandwidth"，则容量范围为10240~327680，单位为GiB。</li><li>• 20MB/s/TiB：在“metadata”字段中设置了expand_type="hpc"、hpc_bw="20M"，则容量范围为3686~1048576，单位为GiB。容量必须为1.2TiB的倍数，换算为GiB后需要向下取整。如3.6TiB-&gt;3686GiB，4.8TiB-&gt;4915GiB，8.4TiB-&gt;8601GiB。</li><li>• 40MB/s/TiB：在“metadata”字段中设置了expand_type="hpc"、hpc_bw="40M"，则容量范围为1228~1048576，单位为GiB。容量必须为1.2TiB的倍数，换算为GiB后需要向下取整。如3.6TiB-&gt;3686GiB，4.8TiB-&gt;4915GiB，8.4TiB-&gt;8601GiB。</li><li>• 125MB/s/TiB：在“metadata”字段中设置了expand_type="hpc"、hpc_bw="125M"，则容量范围为1228~1048576，单位为GiB。容量必须为1.2TiB的倍数，换算为GiB后需要向下取整。如3.6TiB-&gt;3686GiB，4.8TiB-&gt;4915GiB，8.4TiB-&gt;8601GiB。</li><li>• 250MB/s/TiB：在“metadata”字段中设置了expand_type="hpc"、hpc_bw="250M"，则容量范围为1228~1048576，单位为GiB。容量必须为1.2TiB的倍数，换算为GiB后需要向下</li></ul> |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      |                                              | 取整。如3.6TiB->3686GiB，4.8TiB->4915GiB，8.4TiB->8601GiB。 <ul style="list-style-type: none"><li>500MB/s/TiB：在“metadata”字段中设置了expand_type="hpc"、hpc_bw="500M"，则容量范围为1228~1048576，单位为GiB。容量必须为1.2TiB的倍数，换算为GiB后需要向下取整。如3.6TiB-&gt;3686GiB，4.8TiB-&gt;4915GiB，8.4TiB-&gt;8601GiB。</li><li>1000MB/s/TiB：在“metadata”字段中设置了expand_type="hpc"、hpc_bw="1000M"，则容量范围为1228~1048576，单位为GiB。容量必须为1.2TiB的倍数，换算为GiB后需要向下取整。如3.6TiB-&gt;3686GiB，4.8TiB-&gt;4915GiB，8.4TiB-&gt;8601GiB。</li></ul> |
| subnet_id | 是    | String                                       | 用户在VPC下面的子网的网络ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vpc_id    | 是    | String                                       | 用户在某一区域下的VPC ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| backup_id | 否    | String                                       | 备份ID，从备份创建文件系统时为必选。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tags      | 否    | Array of <a href="#">ResourceTag</a> objects | tag标签的列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

表 7-5 Metadata

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                          |
|----------------------|------|--------|-----------------------------|
| crypt_key_id         | 否    | String | 要创加密文件系统，该字段传KMS服务专业版密钥的ID。 |
| dedicated_flavor     | 否    | String | 创专属文件系统，要创建的虚拟机的规格。         |
| dedicated_storage_id | 否    | String | 创专属文件系统，要指定一个专属分布式存储的ID。    |

| 参数                               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expand_type                      | 否    | String | 扩展类型；当文件系统正在创建时，该字段不返回。 <ul style="list-style-type: none"><li>创建增强型的文件系统，包括标准型-增强版和性能型-增强版，需要填写"bandwidth"。</li><li>创建20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统，需要填写"hpc"。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>bandwidth</li><li>hpc</li></ul> |
| hpc_bw                           | 否    | String | 文件系统的带宽规格。<br>创建20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统时，该参数必填。<br>20MB/s/TiB，填写"20M"。<br>40MB/s/TiB，填写"40M"。<br>125MB/s/TiB，填写"125M"。<br>250MB/s/TiB，填写"250M"。<br>500MB/s/TiB，填写"500M"。<br>1000MB/s/TiB，填写"1000M"。                                           |
| auto_create_security_group_rules | 否    | String | 是否自动创建安全组规则。<br>"true"表示自动创建安全组规则，"false"表示不自动创建安全组规则。默认值是"true"。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>true</li><li>false</li></ul>                                                                                                                                                     |

表 7-6 ResourceTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。    |
| value | 是    | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

表 7-7 BssInfo

| 参数            | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                |
|---------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| is_auto_renew | 否    | Long | 是否自动续费。0表示不自动续费，1表示自动续费。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>1</li></ul>      |
| period_num    | 是    | Long | 包周期订购的周期数                                                                                         |
| period_type   | 是    | Long | 包周期的类型，可选包年或包月，2 表示包月，3 表示包年<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>3</li></ul>  |
| is_auto_pay   | 否    | Long | 是否生成订单后自动扣款。0表示不自动扣款，1表示自动扣款。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>1</li></ul> |

响应参数

状态码：202

表 7-8 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述                  |
|--------|--------|---------------------|
| id     | String | 创建的SFS Turbo文件系统ID。 |
| name   | String | 创建的SFS Turbo文件系统名称。 |
| status | String | SFS Turbo文件系统的状态    |

请求示例

- SFS Turbo上一代文件系统规格类型：

```
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares
{
 "share": {
 "name": "sfs-turbo-test",
 "availability_zone": "example",
 "security_group_id": "8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx",
 "share_proto": "NFS",
 "share_type": "STANDARD",
 "size": 500,
 "subnet_id": "b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx",
 "vpc_id": "d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx"
 }
}
```
- SFS Turbo上一代文件系统规格类型+专属场景：

```
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares
{
 "share": {
 "name": "sfs-turbo-dedicated-test",
 "availability_zone": "example",
 "security_group_id": "8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx",
 "share_proto": "NFS",
 "share_type": "STANDARD",
 "size": 500,
 "subnet_id": "b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx",
 "vpc_id": "d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx",
 "metadata": {
 "dedicated_flavor": "c6.xlarge.2",
 "dedicated_storage_id": "198f0704-xxx-4d85-xxx-c25caa4d3264"
 }
 }
}
```
- 125MB/s/TiB：

```
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares
{
 "share": {
 "name": "sfs-turbo-test",
 "availability_zone": "example",
 "security_group_id": "8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx",
 "share_proto": "NFS",
 "share_type": "STANDARD",
 "size": 3686,
```

```
"subnet_id": "b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx",
"vpc_id": "d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx",
"metadata": {
 "expand_type": "hpc",
 "hpc_bw": "125M"
}
}
```

创建一个名称为“sfs-turbo-test”的SFS Turbo标准型文件系统，共享协议为NFS，容量为500GB，文件系统所在的可用区编码是example。安全组ID为“8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx”，子网的网络ID为“b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx”，VPC ID为“d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx”。

创建一个名称为“sfs-turbo-dedicated-test”的SFS Turbo标准型文件系统，共享协议为NFS，容量为500GB，文件系统所在的可用区编码是example。指定专属的存储池id为“198f0704-xxx-4d85-xxx-c25caa4d3264”，专属的ecs规格为“c6.xlarge.2”，安全组ID为“8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx”，子网的网络ID为“b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx”，VPC ID为“d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx”。

创建一个名称为“sfs-turbo-test”的SFS Turbo 125MB/s/TiB 文件系统，共享协议为NFS，容量为3686GB，规格类型为125MB/s/TiB，文件系统所在的可用区编码是example。安全组ID为“8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx”，子网的网络ID为“b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx”，VPC ID为“d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx”。

创建一个名称为“sfs-turbo-test”的SFS Turbo 125MB/s/TiB 安全传输文件系统，共享协议为NFS，容量为3686GB，规格类型为125MB/s/TiB，文件系统所在的可用区编码是example。安全组ID为“8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx”，子网的网络ID为“b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx”，VPC ID为“d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx”。

创建一个名称为“sfs-turbo-test”的SFS Turbo 125MB/s/TiB-智算版文件系统，共享协议为NFS，容量为61440GB，文件系统所在的可用区编码是example。安全组ID为“8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx”，子网的网络ID为“b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx”，VPC ID为“d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx”。

创建一个名称为“sfs-turbo-test”的SFS Turbo 跨可用区容灾文件系统，共享协议为NFS，容量为61440GB，文件系统所在的可用区编码是example。安全组ID为“8c4ebbd0-6edf-4aae-8353-xxx”，子网的网络ID为“b8884abe-f47b-4917-9f6c-xxx”，VPC ID为“d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-xxx”。

## 响应示例

### 状态码：202

创建请求下发成功返回body。

```
{
 "id": "708c017c-54b5-429a-a098-7692e23fa518",
 "name": "sfs-turbo-test",
 "status": "100"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述              |
|-----|-----------------|
| 202 | 创建请求下发成功返回body。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.1.2 查询文件系统详细信息 - ShowShare

功能介绍

查询SFS Turbo文件系统详细信息。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}

表 7-9 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-10 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-11 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                  | 描述                                          |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| action_progress | <a href="#">ActionProgress</a> object | SFS Turbo文件系统的创建任务进度。文件系统正在创建时，返回该字段；否则不返回。 |
| version         | String                                | SFS Turbo文件系统的版本号。                          |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| avail_capacity    | String | SFS Turbo文件系统剩余容量，单位GB。                                                                                                                                                                                          |
| availability_zone | String | SFS Turbo文件系统所在可用区编码。                                                                                                                                                                                            |
| az_name           | String | SFS Turbo文件系统所在可用区名称。                                                                                                                                                                                            |
| created_at        | String | 创建时间。UTC时间，例如：<br>2018-11-19T04:02:03                                                                                                                                                                            |
| crypt_key_id      | String | 用户指定的加密密钥ID，非加密盘时不返回。                                                                                                                                                                                            |
| expand_type       | String | 扩展类型。<br>如果是增强版文件系统，该字段返回bandwidth。<br>如果是20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB，该字段返回hpc。<br><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• bandwidth</li><li>• hpc</li></ul> |
| export_location   | String | SFS Turbo文件系统的挂载端点。例如<br>"192.168.0.90:/"。如果文件系统正在创建，该字段不返回。                                                                                                                                                     |
| id                | String | SFS Turbo的文件系统ID。                                                                                                                                                                                                |
| name              | String | 创建时指定的SFS Turbo文件系统名称。                                                                                                                                                                                           |
| pay_model         | String | SFS Turbo文件系统的计费模式。'0'代表按需付费，'1'代表包周期计费。如果文件系统正在创建，该字段不返回。<br><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li><li>• 1</li></ul>                                                                           |
| region            | String | SFS Turbo文件系统所在区域。                                                                                                                                                                                               |
| security_group_id | String | 用户指定的安全组ID。                                                                                                                                                                                                      |
| share_proto       | String | SFS Turbo文件系统的协议类型，当前为NFS或CIFS。                                                                                                                                                                                  |
| share_type        | String | SFS Turbo文件系统性能类型，包括“STANDARD”标准型和“PERFORMANCE”性能型。                                                                                                                                                              |
| size              | String | SFS Turbo文件系统总容量，单位GB。                                                                                                                                                                                           |

| 参数                    | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status                | String                                       | SFS Turbo文件系统的状态。'100'表示创建中, '200'表示可用, '303'表示创建失败, '800'表示实例被冻结。<br>枚举值: <ul style="list-style-type: none"><li>• 100</li><li>• 200</li><li>• 303</li><li>• 800</li></ul>                                                                          |
| sub_status            | String                                       | SFS Turbo文件系统的子状态。当用户未对文件系统有修改类操作时, 该字段不返回。<br>'121'表示扩容中; '132'表示修改安全组中; '150'表示配置联动后端中; '151'表示删除联动后端配置中。<br>'221'表示扩容成功; '232'表示修改安全组成功; '250'表示配置联动后端成功; '251'表示删除联动后端配置成功。<br>'321'表示扩容失败; '332'表示修改安全组失败; '350'表示配置联动后端失败; '351'表示删除联动后端配置失败。 |
| subnet_id             | String                                       | 用户指定的子网的网络ID。                                                                                                                                                                                                                                       |
| vpc_id                | String                                       | 用户指定的VPC ID。                                                                                                                                                                                                                                        |
| enterprise_project_id | String                                       | SFS Turbo文件系统绑定的企业项目ID。                                                                                                                                                                                                                             |
| tags                  | Array of <a href="#">ResourceTag</a> objects | tag标签的列表。                                                                                                                                                                                                                                           |
| optional_endpoint     | String                                       | 可选的挂载IP地址。上一代文件系统规格类型不返回该字段。                                                                                                                                                                                                                        |
| hpc_bw                | String                                       | 文件系统的带宽规格。 <ul style="list-style-type: none"><li>• "20M"表示20MB/s/TiB</li><li>• "40M"表示40MB/s/TiB</li><li>• "125M"表示125MB/s/TiB</li><li>• "250M"表示250MB/s/TiB</li><li>• "500M"表示500MB/s/TiB</li><li>• "1000M"表示1000MB/s/TiB</li></ul>                |
| instanceId            | String                                       | 文件系统规格的节点id, 为预留字段, 不具备实际含义。                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数           | 参数类型                                     | 描述                         |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------|
| instanceType | String                                   | 文件系统规格的节点类型，为预留字段，不具备实际含义。 |
| statusDetail | String                                   | 文件系统的请求ID，为预留字段，不具备实际含义。   |
| features     | <a href="#">ShareInfoFeatures</a> object | 文件系统的特性支持情况。               |

表 7-12 ActionProgress

| 参数       | 参数类型   | 描述         |
|----------|--------|------------|
| CREATING | String | 创建文件系统的进度。 |

表 7-13 ResourceTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “，”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。    |
| value | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “，”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

表 7-14 ShareInfoFeatures

| 参数     | 参数类型                                     | 描述                   |
|--------|------------------------------------------|----------------------|
| backup | <a href="#">ShareInfoFeatures</a> object | SFS Turbo文件系统是否支持备份。 |

表 7-15 ShareInfoFeature

| 参数         | 参数类型    | 描述               |
|------------|---------|------------------|
| is_support | Boolean | 文件系统是否支持该特性      |
| message    | String  | 文件系统是否支持该特性的详细信息 |
| msg_code   | String  | 文件系统是否支持该特性的详细信息 |

请求示例

查询ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"的文件系统详细信息

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde
```

响应示例

状态码：200

查询文件系统返回body

- 查询项目ID为“e1e45b08f3ea4480ab4655ef9c7160ba”的文件系统列表的响应示例。

```
{ "id": "8fba8253-c914-439d-ae8b-d5c89d0bf5e8", "name": "sfs-turbo-8468", "status": "200", "version": "1.0.0", "region": "example", "availability_zone": "example", "az_name": "example", "created_at": "2018-11-19T04:02:03", "export_location": "192.168.xx.xx:/", "action_progress": { }, "share_type": "STANDARD", "sub_status": "221", "vpc_id": "b24e39e1-bc0c-475b-ae0c-aef9cf240af3", "subnet_id": "86fc01ea-8ec8-409d-ba7a-e0ea16d4fd97", "security_group_id": "50586458-aec9-442c-bb13-e08ddc6f1b7a", "size": "600.00", "avail_capacity": "600.00", "pay_model": "0", "share_proto": "NFS"}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 查询文件系统返回body |

错误码

请参见[错误码](#)。

### 7.1.3 删除文件系统 - DeleteShare

#### 功能介绍

删除文件系统。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}

表 7-16 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

#### 请求参数

表 7-17 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

#### 响应参数

**状态码：202**  
删除文件系统请求下发成功  
无

#### 请求示例

删除ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"的文件系统。

```
DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde
```

#### 响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 202 | 删除文件系统请求下发成功 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.1.4 获取文件系统列表 - ListShares

功能介绍

获取文件系统列表

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/detail

表 7-18 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。 |

表 7-19 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                         |
|--------|------|---------|----------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 设置返回的文件系统个数的最大值，不填默认为1000个 |
| offset | 否    | Integer | 设置返回的文件系统的偏移量。             |

请求参数

表 7-20 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|--------------|------|--------|--------|
| Content-Type | 是    | String | MIME类型 |

响应参数

状态码：200

表 7-21 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                                       | 描述                |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| shares | Array of <a href="#">ShareInfo</a> objects | SFS Turbo文件系统的列表。 |
| count  | Integer                                    | SFS Turbo文件系统的数量。 |

表 7-22 ShareInfo

| 参数                | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action_progress   | <a href="#">ActionProgress</a> object | SFS Turbo文件系统的创建任务进度。文件系统正在创建时，返回该字段；否则不返回。                                                                                                                                                                  |
| version           | String                                | SFS Turbo文件系统的版本号。                                                                                                                                                                                           |
| avail_capacity    | String                                | SFS Turbo文件系统剩余容量，单位GB。                                                                                                                                                                                      |
| availability_zone | String                                | SFS Turbo文件系统所在可用区编码。                                                                                                                                                                                        |
| az_name           | String                                | SFS Turbo文件系统所在可用区名称。                                                                                                                                                                                        |
| created_at        | String                                | 创建时间。UTC时间，例如：2018-11-19T04:02:03                                                                                                                                                                            |
| crypt_key_id      | String                                | 用户指定的加密密钥ID，非加密盘时不返回。                                                                                                                                                                                        |
| expand_type       | String                                | 扩展类型。<br>如果是增强版文件系统，该字段返回bandwidth。<br>如果是20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB，该字段返回hpc。<br><br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>bandwidth</li><li>hpc</li></ul> |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| export_location   | String | SFS Turbo文件系统的挂载端点。例如 "192.168.0.90:/"。如果文件系统正在创建，该字段不返回。                                                                                                                                                                                 |
| id                | String | SFS Turbo的文件系统ID。                                                                                                                                                                                                                         |
| name              | String | 创建时指定的SFS Turbo文件系统名称。                                                                                                                                                                                                                    |
| pay_model         | String | SFS Turbo文件系统的计费模式。'0'代表按需付费，'1'代表包周期计费。如果文件系统正在创建，该字段不返回。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 0</li><li>• 1</li></ul>                                                                                                        |
| region            | String | SFS Turbo文件系统所在区域。                                                                                                                                                                                                                        |
| security_group_id | String | 用户指定的安全组ID。                                                                                                                                                                                                                               |
| share_proto       | String | SFS Turbo文件系统的协议类型，当前为NFS或CIFS。                                                                                                                                                                                                           |
| share_type        | String | SFS Turbo文件系统性能类型，包括“STANDARD”标准型和“PERFORMANCE”性能型。                                                                                                                                                                                       |
| size              | String | SFS Turbo文件系统总容量，单位GB。                                                                                                                                                                                                                    |
| status            | String | SFS Turbo文件系统的状态。'100'表示创建中，'200'表示可用，'303'表示创建失败，'800'表示实例被冻结。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 100</li><li>• 200</li><li>• 303</li><li>• 800</li></ul>                                                                   |
| sub_status        | String | SFS Turbo文件系统的子状态。当用户未对文件系统有修改类操作时，该字段不返回。<br>'121'表示扩容中；'132'表示修改安全组中；'150'表示配置联动后端中；'151'表示删除联动后端配置中。<br>'221'表示扩容成功；'232'表示修改安全组成功；'250'表示配置联动后端成功；'251'表示删除联动后端配置成功。<br>'321'表示扩容失败；'332'表示修改安全组失败；'350'表示配置联动后端失败；'351'表示删除联动后端配置失败。 |

| 参数                    | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_id             | String                                       | 用户指定的子网的网络ID。                                                                                                                                                                                                                        |
| vpc_id                | String                                       | 用户指定的VPC ID。                                                                                                                                                                                                                         |
| enterprise_project_id | String                                       | SFS Turbo文件系统绑定的企业项目ID。                                                                                                                                                                                                              |
| tags                  | Array of <a href="#">ResourceTag</a> objects | tag标签的列表。                                                                                                                                                                                                                            |
| optional_endpoint     | String                                       | 可选的挂载IP地址。上一代文件系统规格类型不返回该字段。                                                                                                                                                                                                         |
| hpc_bw                | String                                       | 文件系统的带宽规格。 <ul style="list-style-type: none"><li>• "20M"表示20MB/s/TiB</li><li>• "40M"表示40MB/s/TiB</li><li>• "125M"表示125MB/s/TiB</li><li>• "250M"表示250MB/s/TiB</li><li>• "500M"表示500MB/s/TiB</li><li>• "1000M"表示1000MB/s/TiB</li></ul> |
| instanceId            | String                                       | 文件系统规格的节点id，为预留字段，不具备实际含义。                                                                                                                                                                                                           |
| instanceType          | String                                       | 文件系统规格的节点类型，为预留字段，不具备实际含义。                                                                                                                                                                                                           |
| statusDetail          | String                                       | 文件系统的请求ID，为预留字段，不具备实际含义。                                                                                                                                                                                                             |
| features              | <a href="#">ShareInfoFeatures</a> object     | 文件系统的特性支持情况。                                                                                                                                                                                                                         |

表 7-23 ActionProgress

| 参数       | 参数类型   | 描述         |
|----------|--------|------------|
| CREATING | String | 创建文件系统的进度。 |

表 7-24 ResourceTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写<br>字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和<br>“_”。      |
| value | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)，<br>“=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”，<br>“ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字<br>母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

表 7-25 ShareInfoFeatures

| 参数     | 参数类型                       | 描述                   |
|--------|----------------------------|----------------------|
| backup | ShareInfoFeature<br>object | SFS Turbo文件系统是否支持备份。 |

表 7-26 ShareInfoFeature

| 参数         | 参数类型    | 描述               |
|------------|---------|------------------|
| is_support | Boolean | 文件系统是否支持该特性      |
| message    | String  | 文件系统是否支持该特性的详细信息 |
| msg_code   | String  | 文件系统是否支持该特性的详细信息 |

请求示例

查询项目ID为"e1e45b08f3ea4480ab4655ef9c7160ba"的文件系统列表

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/e1e45b08f3ea4480ab4655ef9c7160ba/sfs-turbo/shares/detail
```

响应示例

状态码：200

查询列表成功，返回body

- 查询项目ID为“e1e45b08f3ea4480ab4655ef9c7160ba”的文件系统列表的响应示例。

```
{
 "shares": [{
 "id": "8fba8253-c914-439d-ae8b-d5c89d0bf5e8",
 "name": "sfs-turbo-8468",
 "status": "100",
 "version": "1.0.0",
 "region": "example",
 "created_at": "2018-11-19T04:02:03",
 "action_progress": {
 "CREATING": "22%"
 },
 "share_type": "STANDARD",
 "sub_status": "",
 "availability_zone": "az1.dc1",
 "az_name": "az1",
 "vpc_id": "b24e39e1-bc0c-475b-ae0c-aef9cf240af3",
 "subnet_id": "86fc01ea-8ec8-409d-ba7a-e0ea16d4fd97",
 "security_group_id": "50586458-aec9-442c-bb13-e08ddc6f1b7a",
 "size": "500.00",
 "pay_model": "0",
 "avail_capacity": "500.00",
 "share_proto": "NFS"
 }]
}
```

- 查询项目ID为“5694xxx8f3e0000xxxx655exxxx60b7”的文件系统列表的响应示例。

```
{
 "shares": [{
 "id": "65f2d30b-7b4e-4786-9608-4324faef6646",
 "name": "sfs-turbo-df12",
 "status": "200",
 "version": "1.0.0",
 "region": "example",
 "created_at": "2018-11-15T02:32:10",
 "export_location": "192.168.xx.xx/",
 "optional_endpoint": "192.168.xx.xx 192.168.xx.xx",
 "share_type": "HPC_PERFORMANCE_250M",
 "expand_type": "hpc",
 "sub_status": "",
 "availability_zone": "az1.dc1",
 "az_name": "az1",
 "vpc_id": "b24e39e1-bc0c-475b-ae0c-aef9cf240af3",
 "subnet_id": "86fc01ea-8ec8-409d-ba7a-e0ea16d4fd97",
 "security_group_id": "50586458-aec9-442c-bb13-e08ddc6f1b7a",
 "size": "3686.00",
 "pay_model": "0",
 "avail_capacity": "3686.00",
 "share_proto": "NFS"
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | 查询列表成功，返回body |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.1.5 扩容文件系统 - ExpandShare

### 功能介绍

扩容文件系统。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/action

表 7-27 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

### 请求参数

表 7-28 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-29 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                          | 描述        |
|--------|------|-------------------------------|-----------|
| extend | 是    | <a href="#">Extend</a> object | extend对象。 |

表 7-30 Extend

| 参数        | 是否必选 | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| new_size  | 是    | Integer                | 扩容后文件系统的新容量，以 GiB 为单位。<br>SFS Turbo 上一代文件系统规格类型-标准型和性能型，取值范围 500~32768 GiB，扩容步长大于等于 100 GiB。<br>SFS Turbo 上一代文件系统规格类型-标准型增强版和性能型增强版。容量范围是 10240~327680 GiB。扩容步长大于等于 100 GiB。<br>20MB/s/TiB，容量范围是 3686~1048576 GiB。容量必须为 1.2TiB 的倍数，扩容步长需要大于等于 1.2TiB，需要将目标容量换算为 GiB 后需要向下取整。如 4.8TiB->4915GiB，8.4TiB->8601GiB。<br>40MB/s/TiB，容量范围是 1228~1048576 GiB。容量必须为 1.2TiB 的倍数，扩容步长需要大于等于 1.2TiB，需要将目标容量换算为 GiB 后需要向下取整。如 4.8TiB->4915GiB，8.4TiB->8601GiB。<br>125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB 与 40MB/s/TiB 的容量范围，扩容步长相同。 |
| bss_param | 否    | BssInfoExtended object | 包周期扩容计费详情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 7-31 BssInfoExtend

| 参数          | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                         |
|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| is_auto_pay | 否    | Long | 是否自动扣款<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>0</li><li>1</li></ul> |

响应参数

状态码：202

表 7-32 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述               |
|------|--------|------------------|
| id   | String | SFS Turbo文件系统ID。 |
| name | String | SFS Turbo文件系统名称。 |

请求示例

扩容一个文件系统，扩容后的文件系统目标容量是1000GB。

```
{
 "extend": {
 "new_size": 1000
 }
}
```

响应示例

状态码：202

扩容文件系统请求下发成功返回body

```
{
 "id": "67d4bd5e-7b2f-4c24-9a0b-c0038940c6f8",
 "name": "sfs-turbo-test"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述                 |
|-----|--------------------|
| 202 | 扩容文件系统请求下发成功返回body |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.2 连接管理

## 7.2.1 修改文件系统绑定的安全组 - ChangeSecurityGroup

### 功能介绍

修改SFS Turbo文件系统绑定的安全组。修改安全组为异步任务，可以通过“查询文件系统详细信息”返回的子状态字段“sub\_status”来判断是否修改安全组状态，子状态为“232”即为修改安全组成功。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/action

表 7-33 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

### 请求参数

表 7-34 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-35 请求 Body 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------|
| change_security_group | 是    | <a href="#">ChangeSecurityGroup</a> object | change_security_group对象 |

| 参数                               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto_create_security_group_rules | 否    | String | 是否自动创建安全组规则。<br>"true"表示自动创建安全组规则，"false"表示不自动创建安全组规则。默认值是"true"。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true</li><li>• false</li></ul> |

表 7-36 ChangeSecurityGroup

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|-------------------|------|--------|---------------|
| security_group_id | 是    | String | 需要修改的目标安全组ID。 |

响应参数

状态码：202

表 7-37 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型   | 描述               |
|----|--------|------------------|
| id | String | SFS Turbo文件系统ID。 |

请求示例

修改文件系统绑定的安全组，需要修改的目标安全组ID为“26f6b565-240e-43c3-8867-03f0bd975433”。

```
{
 "change_security_group": {
 "security_group_id": "26f6b565-240e-43c3-8867-03f0bd975433"
 }
}
```

响应示例

状态码：202

SFS Turbo文件系统ID。

```
{
 "id": "67d4bd5e-7b2f-4c24-9a0b-c0038940c6f8"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 202 | SFS Turbo文件系统ID。 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3 共享标签

7.3.1 创建共享标签 - CreateSharedTag

功能介绍

指定共享添加一个标签。

一个共享上最多有20个标签。

一个共享上的多个标签的key不允许重复。

此接口为幂等接口：如果要添加的key在共享上已存在，则覆盖更新标签。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/tags

表 7-38 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID |
| share_id   | 是    | String | 共享ID      |

请求参数

表 7-39 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|--------------|------|--------|--------|
| Content-Type | 是    | String | MIME类型 |

表 7-40 请求 Body 参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型               | 描述               |
|-----|------|--------------------|------------------|
| tag | 是    | ResourceTag object | resource_tag字段说明 |

表 7-41 ResourceTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。    |
| value | 是    | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

响应参数

状态码：204

创建共享标签请求下发成功

无

请求示例

创建一个共享标签，标签的键为 “key1”， 标签的值为 “value1”。

```
{
 "tag": {
 "key": "key1",
```

```
"value": "value1"
}
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 204 | 创建共享标签请求下发成功 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.2 查询共享标签 - ShowSharedTags

功能介绍

查询指定共享的所有标签信息。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/tags

表 7-42 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID |
| share_id   | 是    | String | 共享ID      |

请求参数

表 7-43 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-44 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                         | 描述        |
|------|------------------------------|-----------|
| tags | Array of ResourceTag objects | tag标签的列表。 |

表 7-45 ResourceTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                               |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)，"="，"*"，"<"，">"，"\"，"，"，" "，"/"。只能包含大写<br>字母、小写字母、数字，特殊字符"-"和<br>"_"。       |
| value | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)，<br>"="，"*"，"<"，">"，"\"，"，"<br>" "，"/"。只能包含大写字母、小写字<br>母、数字，特殊字符"-"和"_"。 |

请求示例

ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"的文件系统，查询标签

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/v1/{project_id}/sfs-turbo/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/tags
```

响应示例

状态码：200

查询指定共享的所有标签的返回信息

```
{
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 }, {
```

```
 "key": "key2",
 "value": "value1"
 }
}
```

状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 200 | 查询指定共享的所有标签的返回信息 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.3 删除共享标签 - DeleteSharedTag

功能介绍

指定共享删除一个标签。当共享中不存在指定要删除的key时，接口调用将会返回404错误。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/tags/{key}

表 7-46 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID                                                                                                                                                                              |
| share_id   | 是    | String | 共享ID                                                                                                                                                                                   |
| key        | 是    | String | 标签的键,最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。<br>说明：调用删除共享标签接口删除标签时，如果标签的键中存在不被URL直接解析的特殊字符，需要对标签的键进行URL转义处理。 |

请求参数

表 7-47 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：204

删除共享标签成功

无

请求示例

ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"的文件系统，删除key为test的标签

```
DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/tags/test
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 204 | 删除共享标签成功 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.4 批量添加共享标签 - BatchAddSharedTags

功能介绍

指定共享批量添加标签。

一个共享上最多有20个标签。

一个共享上的多个标签的key不允许重复。

此接口为幂等接口：如果要添加的key在共享上已存在，则覆盖更新标签。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/tags/action

表 7-48 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是    | String | 项目ID |
| share_id   | 是    | String | 共享ID |

请求参数

表 7-49 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-50 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述                                                                         |
|--------|------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| action | 是    | String                                          | 操作标识，取值范围为：<br>create。为指定共享批量添加<br>标签时使用create。<br>枚举值：<br>● <b>create</b> |
| tags   | 是    | Array of <a href="#">ResourceTag</a><br>objects | 标签列表。                                                                      |

表 7-51 ResourceTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。    |
| value | 是    | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

响应参数

状态码： 204

批量添加共享标签成功

无

请求示例

批量添加共享标签，第一个标签的键为 “key1”， 值为 “value1”； 第二个标签的键为 “key2”， 值为 “value1”。

```
{
 "action": "create",
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 }, {
 "key": "key2",
 "value": "value1"
 }]
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 204 | 批量添加共享标签成功 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.5 查询租户所有共享的标签 - ListSharedTags

功能介绍

查询租户所有共享的标签集合。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/tags

表 7-52 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 7-53 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述         |
|--------|------|---------|------------|
| limit  | 否    | Integer | 返回的标签个数    |
| offset | 否    | Integer | 标签查询个数的偏移量 |

请求参数

表 7-54 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|--------------|------|--------|--------|
| Content-Type | 是    | String | MIME类型 |

响应参数

状态码：200

表 7-55 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                 | 描述       |
|------|----------------------|----------|
| tags | Array of Tag objects | tag标签的列表 |

表 7-56 Tag

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                         |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------|
| key    | String           | 标签的键。<br>最大长度128个字符。key不能为空。                               |
| values | Array of strings | 值列表。每个值最大长度255个字符，如果values为空列表，则表示匹配任意值value。value之间为或的关系。 |

请求示例

查询项目ID为"e1e45b08f3ea4480ab4655ef9c7160ba" 的所有文件系统的标签

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/e1e45b08f3ea4480ab4655ef9c7160ba/sfs-turbo/tags
```

响应示例

状态码：200

查询文件系统返回body

```
{
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "values": ["value1", ""]
 }, {
 "key": "key2",
 "values": ["value1", "value2"]
 }]
}
```

状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 查询文件系统返回body |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.3.6 通过标签查询文件系统列表 - ListSharesByTag

功能介绍

通过标签查询文件系统列表

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/resource\_instances/action

表 7-57 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是    | String | 项目ID |

请求参数

表 7-58 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-59 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                          |
|-----------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action          | 是    | String                       | 通过标签查询文件系统列表的操作类型。仅支持取值为"filter"或 "count"。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>● filter</li><li>● count</li></ul>                                 |
| limit           | 否    | String                       | 设置返回的文件系统个数的最大值。                                                                                                                                            |
| offset          | 否    | String                       | 设置返回的文件系统的偏移量                                                                                                                                               |
| without_any_tag | 否    | Boolean                      | 不包含任意一个标签，该字段为true时查询所有不带标签的资源，此时忽略“tags”字段。该字段为false或者未提供该参数时，该条件不生效，即返回所有资源或按"tags", "matches"等条件过滤。                                                      |
| tags            | 否    | Array of Tag objects         | 包含标签，最多包含20个key，每个key下面的value最多20个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。 |
| matches         | 否    | Array of ResourceTag objects | 搜索字段，key为要匹配的字段，仅支持取值“resource_name”。value为匹配的值，当value以“*”结尾时，为前缀搜索。例如：value值为“sfsturbo*”时，返回名称为“sfsturbo”开头的所有资源列表。                                        |

表 7-60 Tag

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|-----|------|--------|------------------------------|
| key | 是    | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。key不能为空。 |

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                         |
|--------|------|------------------|------------------------------------------------------------|
| values | 是    | Array of strings | 值列表。每个值最大长度255个字符，如果values为空列表，则表示匹配任意值value。value之间为或的关系。 |

表 7-61 ResourceTag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。    |
| value | 是    | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “ ”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

响应参数

状态码：200

表 7-62 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-63 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                                     | 描述              |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| resources   | Array of <a href="#">ListSharesByTagResource</a> objects | 通过标签查询文件系统的资源列表 |
| total_count | Integer                                                  | 返回的文件系统的总量      |

表 7-64 ListSharesByTagResource

| 参数              | 参数类型                                         | 描述      |
|-----------------|----------------------------------------------|---------|
| resource_id     | String                                       | 资源ID    |
| resource_name   | String                                       | 资源名称    |
| resource_detail | String                                       | 资源详情    |
| tags            | Array of <a href="#">ResourceTag</a> objects | 资源的标签列表 |

表 7-65 ResourceTag

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签的键。<br>最大长度128个字符。<br>key不能为空，不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “，”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。    |
| value | String | 标签的值。<br>每个值最大长度255个字符，可以为空字符串。<br>不能包含非打印字符ASCII(0-31)， “=”， “*”， “<”， “>”， “\”， “，”， “ ”， “/”。只能包含大写字母、小写字母、数字，特殊字符“-”和“_”。 |

状态码： 400

表 7-66 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-67 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-68 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-69 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

## 请求示例

- 通过文件系统标签筛选文件系统列表。

```
{
 "action": "filter",
 "limit": 10,
 "offset": 10,
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "values": ["value1", "value2"]
 }, {
 "key": "key2",
 "values": ["value1", "value2"]
 }]
}
```

- 通过文件系统名称筛选文件系统列表。

```
{
 "action": "filter",
 "matches": [{
 "key": "resource_name",
 "value": "sfsturbo*"
 }]
}
```

```
}]
}
```

## 响应示例

**状态码：400**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "internal server error"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.4 名称管理

### 7.4.1 修改文件系统名称 - ChangeShareName

#### 功能介绍

修改文件系统名称

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/action

表 7-70 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-71 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-72 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                 |
|-------------|------|------------------|--------------------|
| change_name | 是    | ShareName object | 需要修改的SFS Turbo文件系统 |

表 7-73 ShareName

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                    |
|------|------|--------|-----------------------|
| name | 是    | String | 需要修改的SFS Turbo文件系统的名字 |

响应参数

状态码：204

请求成功

无

请求示例

修改文件系统的名称，需要修改的SFS Turbo文件系统名称为“sfs-turbo-test1”。

```
{
 "change_name": {
 "name": "sfs-turbo-test1"
 }
}
```

响应示例

无

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 204 | 请求成功       |
| 400 | 参数错误       |
| 409 | 文件系统名称已经存在 |
| 500 | 内部错误       |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5 文件系统管理

7.5.1 创建文件系统异步任务 - CreateFsTask

功能介绍

创建文件系统异步任务，仅支持异步查询目录资源使用情况，API请求路径的feature取值为dir-usage，以下简称为DU任务。

接口约束

在2023年8月1号之后创建的文件系统支持该API操作。如果存在10个正在执行的任务，则不允许创建新任务。该接口并发请求数过大可能会影响文件系统性能，建议同时提交的查询请求不要超过4 个。查询超大目录耗时较长，请不要重复提交。API请求路径的feature仅支持以下取值：

- dir-usage

该接口仅适用于以下类型:

- 20MB/s/TiB
- 40MB/s/TiB
- 125MB/s/TiB
- 250MB/s/TiB
- 500MB/s/TiB
- 1000MB/s/TiB

标准型、标准型-增强版、性能型、性能型-增强版类型的SFS Turbo文件系统，请使用“查询目录资源使用情况”接口。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/{feature}/tasks

表 7-74 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                       |
|------------|------|--------|--------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID                     |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID                   |
| feature    | 是    | String | 任务类型。当前仅支持取值"dir-usage"。 |

请求参数

表 7-75 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------------|------|--------|-------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token                |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型，application/json |

表 7-76 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                           |
|------|------|--------|----------------------------------------------|
| path | 是    | String | 文件系统内合法的目录全路径。单层目录长度不允许超过255，全路径长度不允许超过4096。 |

响应参数

状态码：202

表 7-77 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-78 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| task_id | String | 任务ID |

状态码：400

表 7-79 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-80 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-81 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-82 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

DU任务:创建一个查询目录资源使用情况的DU任务。path为文件系统内合法的目录全路径。单层目录长度不允许超过255，全路径长度不允许超过4096。

```
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir-usage/tasks
{
```

```
{ "path" : "/path"}
```

## 响应示例

### 状态码：202

Accepted

```
{ "task_id" : "d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-2adcec18dac9"}
```

### 状态码：400

错误响应

```
{ "errCode" : "SFS.TURBO.0123", "errMsg" : "feature invalid"}
```

### 状态码：500

错误响应

```
{ "errCode" : "SFS.TURBO.0005", "errMsg" : "internal server error"}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 202 | Accepted |
| 400 | 错误响应     |
| 500 | 错误响应     |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.5.2 获取文件系统异步任务列表 - ListFsTasks

### 功能介绍

获取文件系统异步任务列表。仅支持查询目录资源使用情况的任务，API请求路径的feature取值为dir-usage，以下简称为DU任务。

### 接口约束

在2023年8月1号之后创建的文件系统支持该API操作。后端有5min的缓存时间，查询的数据可能有延迟。API请求路径的feature仅支持以下取值：

- dir-usage

该接口仅适用于以下类型：

- 20MB/s/TiB
- 40MB/s/TiB
- 125MB/s/TiB
- 250MB/s/TiB
- 500MB/s/TiB
- 1000MB/s/TiB

标准型、标准型-增强版、性能型、性能型-增强版类型的SFS Turbo文件系统，请使用“查询目录资源使用情况”接口。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/{feature}/tasks

表 7-83 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|------------|------|--------|-------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID                    |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID                  |
| feature    | 是    | String | 任务类型。例，DU任务取值为dir-usage |

表 7-84 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                            |
|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker | 否    | String  | marker填写为上一页返回的最后一条记录的task_id，作为下一次分页的起始值。比如，marker为d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-2adcec18dac9，limit为100，表示从d651ea2b-2b20-4c6d-8bbf-2adcec18dac9后返回最多100条满足查询条件的记录。 |
| limit  | 否    | Integer | limit，取值为正整数。默认值为20，最大值为100                                                                                                                                   |

请求参数

表 7-85 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------------|------|--------|-------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token                |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型，application/json |

响应参数

状态码：200

表 7-86 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-87 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                           | 描述   |
|-------|------------------------------------------------|------|
| tasks | Array of <a href="#">OneFsTaskResp</a> objects | 任务列表 |

表 7-88 OneFsTaskResp

| 参数         | 参数类型                            | 描述                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| task_id    | String                          | 任务ID                                                                                                                             |
| status     | String                          | 任务状态，SUCCESS表示成功，DOING表示正在执行，FAIL表示失败<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS</li><li>DOING</li><li>FAIL</li></ul> |
| dir_usage  | <a href="#">FsDuInfo</a> object | 目录资源使用情况（包含子目录）                                                                                                                  |
| begin_time | String                          | 任务开始时间，UTC时间，例如：2006-01-02 15:04:05'                                                                                             |
| end_time   | String                          | 任务结束时间，UTC时间，例如：2006-01-02 15:04:06'                                                                                             |

表 7-89 FsDulInfo

| 参数            | 参数类型                               | 描述            |
|---------------|------------------------------------|---------------|
| path          | String                             | 文件系统中合法的目录全路径 |
| used_capacity | Long                               | 占用容量，单位：byte  |
| file_count    | <a href="#">FsFileCount</a> object | 该目录下所有文件数目    |
| message       | String                             | 错误信息          |

表 7-90 FsFileCount

| 参数      | 参数类型 | 描述     |
|---------|------|--------|
| dir     | Long | 目录数目   |
| regular | Long | 普通文件数目 |
| pipe    | Long | 管道文件数目 |
| char    | Long | 字符设备数目 |
| block   | Long | 块设备数目  |
| socket  | Long | 套接字数目  |
| symlink | Long | 符号链接数目 |

**状态码：400**

表 7-91 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-92 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

**状态码：404**

表 7-93 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-94 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-95 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-96 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

ID为“77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde”的文件系统，获取DU任务列表，从任务ID为“11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4”起，获取50个任务。

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/fs/dir-usage/tasks?marker=11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4&limit=50
```

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "tasks": [{
 "task_id": "2b31ed520xxxxxxeb6e57xxxxxxx",
 "status": "SUCCESS",
 "dir_usage": {
 "path": "/path",
 "used_capacity": 0,
```

```
 "file_count" : {
 "dir" : 0,
 "regular" : 0,
 "pipe" : 0,
 "char" : 0,
 "block" : 0,
 "socket" : 0,
 "symlink" : 0
 },
 "message" : ""
 },
 "begin_time" : "2023-03-01 11:46:01",
 "end_time" : "2023-03-01 11:46:01"
}]
}
```

**状态码：400**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0123",
 "errMsg" : "feature invalid"
}
```

**状态码：404**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0124",
 "errMsg" : "task_id not found"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 404 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

### 7.5.3 获取文件系统异步任务详情 - ShowFsTask

#### 功能介绍

获取文件系统异步任务详情。仅支持查询目录资源使用情况的任务，API请求路径的feature取值为dir-usage，以下简称为DU任务。

#### 接口约束

在2023年8月1号之后创建的文件系统支持该API操作。后端有5min的缓存时间，查询的数据可能有延迟。API请求路径的feature仅支持以下取值：

- dir-usage

该接口仅适用于以下类型：

- 20MB/s/TiB
- 40MB/s/TiB
- 125MB/s/TiB
- 250MB/s/TiB
- 500MB/s/TiB
- 1000MB/s/TiB

标准型、标准型-增强版、性能型、性能型-增强版类型的SFS Turbo文件系统，请使用“查询目录资源使用情况”接口。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/{feature}/tasks/{task\_id}

表 7-97 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|------------|------|--------|-------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID                    |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID                  |
| feature    | 是    | String | 任务类型。例，DU任务取值为dir-usage |
| task_id    | 是    | String | 任务ID                    |

请求参数

表 7-98 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------------|------|--------|-------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token                |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型，application/json |

响应参数

状态码：200

表 7-99 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-100 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型            | 描述                                                                                                                               |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| task_id    | String          | 任务ID                                                                                                                             |
| status     | String          | 任务状态，SUCCESS表示成功，DOING表示正在执行，FAIL表示失败<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS</li><li>DOING</li><li>FAIL</li></ul> |
| dir_usage  | FsDuInfo object | 目录资源使用情况（包含子目录）                                                                                                                  |
| begin_time | String          | 任务开始时间，UTC时间，例如：2006-01-02 15:04:05'                                                                                             |
| end_time   | String          | 任务结束时间，UTC时间，例如：2006-01-02 15:04:06'                                                                                             |

表 7-101 FsDuInfo

| 参数            | 参数类型   | 描述            |
|---------------|--------|---------------|
| path          | String | 文件系统内合法的目录全路径 |
| used_capacity | Long   | 占用容量，单位：byte  |

| 参数         | 参数类型                         | 描述         |
|------------|------------------------------|------------|
| file_count | <b>FsFileCount</b><br>object | 该目录下所有文件数目 |
| message    | String                       | 错误信息       |

表 7-102 FsFileCount

| 参数      | 参数类型 | 描述     |
|---------|------|--------|
| dir     | Long | 目录数目   |
| regular | Long | 普通文件数目 |
| pipe    | Long | 管道文件数目 |
| char    | Long | 字符设备数目 |
| block   | Long | 块设备数目  |
| socket  | Long | 套接字数目  |
| symlink | Long | 符号链接数目 |

状态码：400

表 7-103 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-104 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：404

表 7-105 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-106 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-107 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-108 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为“630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900”，任务ID为“11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4”，获取DU任务详情。

GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900/fs/dir-usage/tasks/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "task_id": "2b31ed520xxxxxxebdb6e57xxxxxxx",
 "status": "SUCCESS",
 "dir_usage": {
 "path": "/path",
 "used_capacity": 0,
 "file_count": {
 "dir": 0,
 "regular": 0,
 "pipe": 0,
 "char": 0,
 "block": 0,
 "socket": 0,
 "symlink": 0
 },
 "message": ""
 },
}
```

```
"begin_time": "2023-03-01 11:46:01",
"end_time": "2023-03-01 11:46:01"
}
```

**状态码：400**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0123",
 "errMsg": "feature invalid"
}
```

**状态码：404**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0124",
 "errMsg": "task_id not found"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 404 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.5.4 取消/删除文件系统异步任务 - DeleteFsTask

### 功能介绍

如果异步任务正在执行，则取消并删除任务；否则，删除任务。仅支持删除目录资源使用情况的任务，API请求路径的feature取值为dir-usage，以下简称为DU任务。

### 接口约束

在2023年8月1号之后创建的文件系统支持该API操作。API请求路径的feature仅支持以下取值：

- dir-usage

该接口仅适用于以下类型：

- 20MB/s/TiB
- 40MB/s/TiB
- 125MB/s/TiB
- 250MB/s/TiB
- 500MB/s/TiB
- 1000MB/s/TiB

标准型、标准型-增强版、性能型、性能型-增强版类型的SFS Turbo文件系统，请使用“查询目录资源使用情况”接口。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/{feature}/tasks/{task\_id}

表 7-109 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|------------|------|--------|-------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID                    |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID                  |
| feature    | 是    | String | 任务类型。例，DU任务取值为dir-usage |
| task_id    | 是    | String | 任务ID                    |

请求参数

表 7-110 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------------|------|--------|-------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token                |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型，application/json |

响应参数

状态码：202

表 7-111 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

状态码：400

表 7-112 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-113 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：404

表 7-114 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-115 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-116 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-117 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"的文件系统，删除任务ID为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"的DU任务

```
DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/fs/dir-usage/tasks/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4
```

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0123",
 "errMsg" : "feature invalid"
}
```

状态码：404

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0124",
 "errMsg" : "task_id not found"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 202 | Accepted |
| 400 | 错误响应     |
| 404 | 错误响应     |
| 500 | 错误响应     |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.5.5 获取已挂载的客户端 ip 信息 - ShowClientIpInfo

功能介绍

获取已挂载的客户端ip信息

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/action

表 7-118 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-119 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-120 请求 Body 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                                   | 描述            |
|----------------|------|----------------------------------------|---------------|
| get_client_ips | 是    | <a href="#">ClientIpInfo</a><br>object | 获取已挂载的客户端ip信息 |

表 7-121 ClientIpInfo

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|-----|------|--------|---------------|
| ips | 否    | String | 获取已挂载的客户端ip信息 |

响应参数

状态码：200

表 7-122 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-123 响应 Body 参数

| 参数  | 参数类型             | 描述        |
|-----|------------------|-----------|
| id  | String           | 文件系统ID    |
| ips | Array of strings | 已挂载客户端的IP |

状态码：400

表 7-124 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-125 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-126 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-127 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.6 存储联动管理

### 7.6.1 绑定后端存储 - CreateBackendTarget

#### 功能介绍

为SFS Turbo 文件系统绑定后端存储

#### 接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 请求体参数file\_system\_path必须是文件系统根目录下不存在的目录名。
- 绑定OBS桶作为后端存储时，仅支持OBS存储桶，不支持OBS并行文件系统。
- 创建OBS后端存储库，依赖的服务是对象存储服务 OBS。用户需要额外配置OBS Administrator权限。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/targets

表 7-128 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

#### 请求参数

表 7-129 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-130 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_system_path | 是    | String                   | 联动目录名称，SFS Turbo会在文件系统根目录下以该名称创建一个子目录，该目录用于绑定后端存储。必须是文件系统根目录下不存在的目录名。限制如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅支持字母、数字、下划线_、中文字符、连字符-、英文句号.</li><li>• 长度不能超过63个字符，子目录名称不能是“.”或“..”</li><li>• 不支持多层目录，不能包含字符/</li></ul> |
| obs              | 是    | ObsDataRepository object | OBS类型后端存储                                                                                                                                                                                                                   |

表 7-131 ObsDataRepository

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                           | 描述                                               |
|------------|------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| bucket     | 是    | String                         | OBS桶名称                                           |
| endpoint   | 是    | String                         | OBS桶所在的区域域名                                      |
| policy     | 否    | ObsDataRepositoryPolicy object | 后端存储自动同步策略                                       |
| attributes | 否    | ObsTargetAttributes object     | 后端存储属性。2024年6月30日及之前创建，且未升级的文件系统版本不支持该参数，请提工单处理。 |

表 7-132 ObsDataRepositoryPolicy

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                  |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|
| auto_export_policy | 否    | AutoExportPolicy object | 后端存储自动导出策略。当文件系统发生数据更新时，将自动导出到OBS桶。 |

表 7-133 AutoExportPolicy

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| events | 否    | Array of strings | 后端存储自动导出到OBS桶的数据更新类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>NEW：表示新增数据，SFS Turbo联动目录下创建的文件，及之后对这些文件进行的元数据和数据修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>CHANGED：表示修改数据，从OBS桶里导入到SFS Turbo联动目录下的文件，在SFS Turbo上对这些文件所进行的数据和元数据的修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>DELETED：表示删除数据，在SFS Turbo联动目录下删除文件，OBS桶对应的对象也会被删除，只有被SFS Turbo写入的OBS对象才会被删除。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>NEW</li><li>CHANGED</li><li>DELETED</li></ul> |
| prefix | 否    | String           | 后端存储内对象匹配前缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suffix | 否    | String           | 后端存储内对象匹配后缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 7-134 ObsTargetAttributes

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | 否    | Integer | <p>导入的文件权限。取值范围是0到777。</p> <p>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。</p> <p>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。</p> |
| dir_mode  | 否    | Integer | <p>导入的目录权限。取值范围是0到777。</p> <p>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。</p> <p>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。</p> |
| uid       | 否    | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2^32-2）。                                                                                                                                                                                                                                          |
| gid       | 否    | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2^32-2）。                                                                                                                                                                                                                                           |

响应参数

状态码：202

表 7-135 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-136 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_id        | String                       | 绑定关系ID                                                                                                                                                                                                                                                           |
| creation_time    | String                       | 绑定关系创建时间                                                                                                                                                                                                                                                         |
| failure_details  | FailureDetailsMessage object | 绑定错误信息                                                                                                                                                                                                                                                           |
| file_system_path | String                       | 联动目录名称                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lifecycle        | String                       | 绑定状态。<br>如果返回状态为CREATING，您需要通过获取后端存储详细信息接口去轮询绑定完成状态。<br>如果返回状态为AVAILABLE，代表绑定后端存储成功。<br>如果返回状态MISCONFIGURED，代表绑定后端存储失败。DELETING状态暂不支持。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>CREATING</li><li>AVAILABLE</li><li>MISCONFIGURED</li><li>DELETING</li></ul> |
| obs              | ObsDataRepository object     | OBS类型后端存储                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 7-137 FailureDetailsMessage

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| message | String | 错误信息 |

表 7-138 ObsDataRepository

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                               |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| bucket     | String                         | OBS桶名称                                           |
| endpoint   | String                         | OBS桶所在的区域域名                                      |
| policy     | ObsDataRepositoryPolicy object | 后端存储自动同步策略                                       |
| attributes | ObsTargetAttributes object     | 后端存储属性。2024年6月30日及之前创建，且未升级的文件系统版本不支持该参数，请提工单处理。 |

表 7-139 ObsDataRepositoryPolicy

| 参数                 | 参数类型                    | 描述                                  |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| auto_export_policy | AutoExportPolicy object | 后端存储自动导出策略。当文件系统发生数据更新时，将自动导出到OBS桶。 |

表 7-140 AutoExportPolicy

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| events | Array of strings | 后端存储自动导出到OBS桶的数据更新类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>NEW：表示新增数据，SFS Turbo联动目录下创建的文件，及之后对这些文件进行的元数据和数据修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>CHANGED：表示修改数据，从OBS桶里导入到SFS Turbo联动目录下的文件，在SFS Turbo上对这些文件所进行的数据和元数据的修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>DELETED：表示删除数据，在SFS Turbo联动目录下删除文件，OBS桶对应的对象也会被删除，只有被SFS Turbo写入的OBS对象才会被删除。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>NEW</li><li>CHANGED</li><li>DELETED</li></ul> |
| prefix | String           | 后端存储内对象匹配前缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suffix | String           | 后端存储内对象匹配后缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 7-141 ObsTargetAttributes

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | Integer | 导入的文件权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| dir_mode  | Integer | 导入的目录权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| uid       | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                         |
| gid       | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                          |

状态码：400

表 7-142 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述  |
|---------|--------|-----|
| errCode | String | 错误码 |

| 参数     | 参数类型   | 描述   |
|--------|--------|------|
| errMsg | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-143 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

- 绑定后端存储，文件系统ID为"630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900"，待绑定的OBS桶名为myBucket，待绑定的OBS桶endpoint为obs.region.example.com，联动目录名称为sfsturboDirName。  
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900/targets  

```
{
 "file_system_path": "sfsturboDirName",
 "obs": {
 "bucket": "myBucket",
 "endpoint": "obs.region.example.com"
 }
}
```
- 绑定后端存储，文件系统ID为"630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900"，待绑定的OBS桶名为myBucket，待绑定的OBS桶endpointobs.region.example.com，联动目录名称为sfsturboDirName，指定导入的文件在文件系统的权限为750，指定导入的目录在文件系统的权限为640。  
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900/targets  

```
{
 "file_system_path": "sfsturboDirName",
 "obs": {
 "bucket": "myBucket",
 "endpoint": "obs.region.example.com",
 "attributes": {
 "file_mode": 750,
 "dir_mode": 640
 }
 }
}
```
- 绑定后端存储，文件系统ID为"630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900"，待绑定的OBS桶名为myBucket，待绑定的OBS桶endpoint为obs.region.example.com，联动目录名称为sfsturboDirName，指定导入的文件在文件系统的权限为750，指定导入的目录在文件系统的权限为640，指定导入的文件及目录在文件系统的uid为0、gid为0。  
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900/targets

```
{
 "file_system_path" : "sfsturboDirName",
 "obs" : {
 "bucket" : "myBucket",
 "endpoint" : "obs.region.example.com",
 "attributes" : {
 "file_mode" : 750,
 "dir_mode" : 640,
 "uid" : 0,
 "gid" : 0
 }
 }
}
```

- 绑定后端存储，文件系统ID为"630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900"，待绑定的OBS桶名为myBucket，待绑定的OBS桶endpoint为obs.region.example.com，联动目录名称为sfsturboDirName，指定自动导出策略为"NEW"、"CHANGED"、"DELETED"。

POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900/targets

```
{
 "file_system_path" : "sfsturboDirName",
 "obs" : {
 "bucket" : "myBucket",
 "endpoint" : "obs.region.example.com",
 "policy" : {
 "auto_export_policy" : {
 "events" : ["NEW", "CHANGED", "DELETED"]
 }
 }
 }
}
```

## 响应示例

### 状态码：202

#### 任务下发成功

```
{
 "target_id" : "00000334-xxxx-402d-a5d4-bxxxxx87b939",
 "creation_time" : "2023-11-19T04:02:03",
 "file_system_path" : "sfsturboDirName",
 "lifecycle" : "CREATING",
 "obs" : {
 "bucket" : "myBucket",
 "endpoint" : "obs.region.example.com"
 }
}
```

### 状态码：400

#### 错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "request path/body parameters invalid"
}
```

### 状态码：500

#### 错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 202 | 任务下发成功 |
| 400 | 错误响应   |
| 500 | 错误响应   |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.2 查询后端存储列表 - ListBackendTargets

功能介绍

查询后端存储列表

接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/targets

表 7-144 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

表 7-145 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述         |
|--------|------|---------|------------|
| limit  | 否    | Integer | 查询列表返回元素个数 |
| marker | 否    | String  | 查询列表偏移量    |

请求参数

表 7-146 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-147 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-148 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型                                                               | 描述       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| count   | Integer                                                            | 后端存储列表个数 |
| targets | Array of <a href="#">ShowBackendTargetInfoResponseBody</a> objects | 后端存储列表   |

表 7-149 ShowBackendTargetInfoResponseBody

| 参数               | 参数类型                                         | 描述       |
|------------------|----------------------------------------------|----------|
| target_id        | String                                       | 绑定关系ID   |
| creation_time    | String                                       | 绑定关系创建时间 |
| file_system_path | String                                       | 联动目录名称   |
| failure_details  | <a href="#">FailureDetailsMessage</a> object | 绑定错误信息   |

| 参数        | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lifecycle | String                   | 绑定状态<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>CREATING</li><li>AVAILABLE</li><li>MISCONFIGURED</li><li>DELETING</li><li>FAILED</li></ul> |
| obs       | ObsDataRepository object | OBS类型后端存储                                                                                                                                     |

表 7-150 FailureDetailsMessage

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| message | String | 错误信息 |

表 7-151 ObsDataRepository

| 参数         | 参数类型                           | 描述                                               |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| bucket     | String                         | OBS桶名称                                           |
| endpoint   | String                         | OBS桶所在的区域域名                                      |
| policy     | ObsDataRepositoryPolicy object | 后端存储自动同步策略                                       |
| attributes | ObsTargetAttributes object     | 后端存储属性。2024年6月30日及之前创建，且未升级的文件系统版本不支持该参数，请提工单处理。 |

表 7-152 ObsDataRepositoryPolicy

| 参数                 | 参数类型                    | 描述                                  |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| auto_export_policy | AutoExportPolicy object | 后端存储自动导出策略。当文件系统发生数据更新时，将自动导出到OBS桶。 |

表 7-153 AutoExportPolicy

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| events | Array of strings | 后端存储自动导出到OBS桶的数据更新类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>NEW：表示新增数据，SFS Turbo联动目录下创建的文件，及之后对这些文件进行的元数据和数据修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>CHANGED：表示修改数据，从OBS桶里导入到SFS Turbo联动目录下的文件，在SFS Turbo上对这些文件所进行的数据和元数据的修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>DELETED：表示删除数据，在SFS Turbo联动目录下删除文件，OBS桶对应的对象也会被删除，只有被SFS Turbo写入的OBS对象才会被删除。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>NEW</li><li>CHANGED</li><li>DELETED</li></ul> |
| prefix | String           | 后端存储内对象匹配前缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suffix | String           | 后端存储内对象匹配后缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 7-154 ObsTargetAttributes

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | Integer | 导入的文件权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |

| 参数       | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dir_mode | Integer | 导入的目录权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。<br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| uid      | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                     |
| gid      | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                      |

状态码：404

表 7-155 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-156 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

查询文件系统后端存储列表，文件系统ID为"630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900"，从target\_id为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"起，获取10个后端存储

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/630509b1-ded4-476e-8d06-dbbc3dc23900/targets?marker=11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4&limit=10
```

响应示例

状态码：200

任务下发成功

```
{
 "count" : 1,
 "targets" : [{
 "target_id" : "00000334-xxxx-402d-a5d4-bxxxxx87b939",
 "creation_time" : "2023-10-10T12:02:03",
 "file_system_path" : "sfsturboDirName",
 "obs" : {
 "bucket" : "myBucket",
 "endpoint" : "obs.region.example.com"
 }
 }]
}
```

状态码：404

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0002",
 "errMsg" : "share not exist"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 任务下发成功 |
| 404 | 错误响应   |
| 500 | 错误响应   |

错误码

请参见[错误码](#)。

### 7.6.3 获取后端存储详细信息 - ShowBackendTargetInfo

#### 功能介绍

获取后端存储详细信息

#### 接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/targets/{target\_id}

表 7-157 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| target_id  | 是    | String | 绑定关系ID |

#### 请求参数

表 7-158 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

#### 响应参数

状态码：200

表 7-159 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-160 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_id        | String                                       | 绑定关系ID                                                                                                                                                                                     |
| creation_time    | String                                       | 绑定关系创建时间                                                                                                                                                                                   |
| file_system_path | String                                       | 联动目录名称                                                                                                                                                                                     |
| failure_details  | <a href="#">FailureDetailsMessage</a> object | 绑定错误信息                                                                                                                                                                                     |
| lifecycle        | String                                       | 绑定状态<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CREATING</b></li><li>• <b>AVAILABLE</b></li><li>• <b>MISCONFIGURED</b></li><li>• <b>DELETING</b></li><li>• <b>FAILED</b></li></ul> |
| obs              | <a href="#">ObsDataRepository</a> object     | OBS类型后端存储                                                                                                                                                                                  |

表 7-161 FailureDetailsMessage

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| message | String | 错误信息 |

表 7-162 ObsDataRepository

| 参数       | 参数类型                                           | 描述          |
|----------|------------------------------------------------|-------------|
| bucket   | String                                         | OBS桶名称      |
| endpoint | String                                         | OBS桶所在的区域域名 |
| policy   | <a href="#">ObsDataRepositoryPolicy</a> object | 后端存储自动同步策略  |

| 参数         | 参数类型                              | 描述                                               |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| attributes | <b>ObsTargetAttributes</b> object | 后端存储属性。2024年6月30日及之前创建，且未升级的文件系统版本不支持该参数，请提工单处理。 |

表 7-163 ObsDataRepositoryPolicy

| 参数                 | 参数类型                           | 描述                                  |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| auto_export_policy | <b>AutoExportPolicy</b> object | 后端存储自动导出策略。当文件系统发生数据更新时，将自动导出到OBS桶。 |

表 7-164 AutoExportPolicy

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| events | Array of strings | 后端存储自动导出到OBS桶的数据更新类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>NEW：表示新增数据，SFS Turbo联动目录下创建的文件，及之后对这些文件进行的元数据和数据修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>CHANGED：表示修改数据，从OBS桶里导入到SFS Turbo联动目录下的文件，在SFS Turbo上对这些文件所进行的数据和元数据的修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>DELETED：表示删除数据，在SFS Turbo联动目录下删除文件，OBS桶对应的对象也会被删除，只有被SFS Turbo写入的OBS对象才会被删除。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>NEW</li><li>CHANGED</li><li>DELETED</li></ul> |
| prefix | String           | 后端存储内对象匹配前缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suffix | String           | 后端存储内对象匹配后缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 7-165 ObsTargetAttributes

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | Integer | 导入的文件权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| dir_mode  | Integer | 导入的目录权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| uid       | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                         |
| gid       | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                          |

状态码：404

表 7-166 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述  |
|---------|--------|-----|
| errCode | String | 错误码 |

| 参数     | 参数类型   | 描述   |
|--------|--------|------|
| errMsg | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-167 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde", 后端target\_id为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4", 获取后端存储详细信息

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/targets/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4
```

响应示例

状态码：200

任务下发成功

```
{
 "target_id" : "00000334-xxxx-402d-a5d4-bxxxxx87b939",
 "creation_time" : "2023-10-10T12:02:03",
 "file_system_path" : "sfsturboDirName",
 "lifecycle" : "CREATING",
 "obs" : {
 "bucket" : "myBucket",
 "endpoint" : "obs.region.example.com"
 }
}
```

状态码：404

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0126",
 "errMsg" : "target not found, not bound yet"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 任务下发成功 |
| 404 | 错误响应   |
| 500 | 错误响应   |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.4 删除后端存储 - DeleteBackendTarget

功能介绍

删除后端存储

接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/targets/{target\_id}

表 7-168 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| target_id  | 是    | String | 绑定关系ID |

表 7-169 Query 参数

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                       |
|----------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|
| delete_data_in_file_system | 否    | Boolean | 删除后端存储时是否同时删除文件系统内的联动目录及其数据文件，默认为 false。数据删除后无法恢复，请谨慎操作。 |

请求参数

表 7-170 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：202

表 7-171 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-172 响应 Body 参数

| 参数                         | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| target_id                  | String  | 绑定关系ID                                                                                              |
| delete_data_in_file_system | Boolean | 删除后端存储时是否同时删除文件系统内的联动目录及其数据文件                                                                       |
| lifecycle                  | String  | 绑定状态。只支持DELETING和FAILED枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>DELETING</li><li>FAILED</li></ul> |

状态码：404

表 7-173 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-174 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"，后端target\_id为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"，删除后端

```
DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/targets/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4
```

响应示例

状态码：202

任务下发成功

```
{
 "target_id": "00000334-xxxx-402d-a5d4-bxxxxx87b939",
 "delete_data_in_file_system": false,
 "life_cycle": "DELETING"
}
```

状态码：404

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0126",
 "errMsg": "target not found, not bound yet"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 202 | 任务下发成功 |
| 404 | 错误响应   |
| 500 | 错误响应   |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.5 更新后端存储属性 - UpdateObsTargetAttributes

功能介绍

更新后端存储属性

接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/targets/{target\_id}/attributes

表 7-175 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| target_id  | 是    | String | 绑定关系ID |

请求参数

表 7-176 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-177 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                       | 描述     |
|------------|------|----------------------------|--------|
| attributes | 是    | ObsTargetAttributes object | 后端存储属性 |

表 7-178 ObsTargetAttributes

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | 否    | Integer | <p>导入的文件权限。取值范围是0到777。</p> <p>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。</p> <p>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。</p> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dir_mode | 否    | Integer | 导入的目录权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。<br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| uid      | 否    | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2^32-2）。                                                                                                                                                                                                                           |
| gid      | 否    | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2^32-2）。                                                                                                                                                                                                                            |

响应参数

状态码：200

表 7-179 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-180 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                       | 描述     |
|------------|----------------------------|--------|
| target_id  | String                     | 绑定关系Id |
| attributes | ObsTargetAttributes object | 后端存储属性 |

表 7-181 ObsTargetAttributes

| 参数        | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | Integer | 导入的文件权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| dir_mode  | Integer | 导入的目录权限。取值范围是0到777。<br>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。<br><br>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。 |
| uid       | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                         |
| gid       | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即 $2^{32}-2$ ）。                                                                                                                                                                                                                          |

状态码：404

表 7-182 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述  |
|---------|--------|-----|
| errCode | String | 错误码 |

| 参数     | 参数类型   | 描述   |
|--------|--------|------|
| errMsg | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-183 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"，后端target\_id为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"，更新后端存储属性

```
PUT HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/targets/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4/attributes
{
 "attributes": {
 "file_mode": 750,
 "dir_mode": 640,
 "uid": 0,
 "gid": 0
 }
}
```

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "target_id": "00000334-xxxx-402d-a5d4-bxxxxx87b939",
 "attributes": {
 "file_mode": 750,
 "dir_mode": 640,
 "uid": 0,
 "gid": 0
 }
}
```

状态码：404

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0126",
 "errMsg": "target not found, not bound yet"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 404 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.6 更新后端存储自动同步策略 - UpdateObsTargetPolicy

功能介绍

更新后端存储自动同步策略

接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/targets/{target\_id}/policy

表 7-184 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| target_id  | 是    | String | 绑定关系ID |

请求参数

表 7-185 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-186 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                           | 描述         |
|--------|------|--------------------------------|------------|
| policy | 是    | ObsDataRepositoryPolicy object | 后端存储自动同步策略 |

表 7-187 ObsDataRepositoryPolicy

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                    | 描述                                  |
|--------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|
| auto_export_policy | 否    | AutoExportPolicy object | 后端存储自动导出策略。当文件系统发生数据更新时，将自动导出到OBS桶。 |

表 7-188 AutoExportPolicy

| 参数     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| events | 否    | Array of strings | 后端存储自动导出到OBS桶的数据更新类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>NEW：表示新增数据，SFS Turbo联动目录下创建的文件，及之后对这些文件进行的元数据和数据修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>CHANGED：表示修改数据，从OBS桶里导入到SFS Turbo联动目录下的文件，在SFS Turbo上对这些文件所进行的数据和元数据的修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>DELETED：表示删除数据，在SFS Turbo联动目录下删除文件，OBS桶对应的对象也会被删除，只有被SFS Turbo写入的OBS对象才会被删除。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>NEW</li><li>CHANGED</li><li>DELETED</li></ul> |
| prefix | 否    | String           | 后端存储内对象匹配前缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suffix | 否    | String           | 后端存储内对象匹配后缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

响应参数

状态码：200

表 7-189 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-190 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型   | 描述     |
|-----------|--------|--------|
| target_id | String | 绑定关系ID |

| 参数     | 参数类型                                  | 描述         |
|--------|---------------------------------------|------------|
| policy | <b>ObsDataRepositoryPolicy</b> object | 后端存储自动同步策略 |

表 7-191 ObsDataRepositoryPolicy

| 参数                 | 参数类型                           | 描述                                  |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| auto_export_policy | <b>AutoExportPolicy</b> object | 后端存储自动导出策略。当文件系统发生数据更新时，将自动导出到OBS桶。 |

表 7-192 AutoExportPolicy

| 参数     | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| events | Array of strings | 后端存储自动导出到OBS桶的数据更新类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>NEW：表示新增数据，SFS Turbo联动目录下创建的文件，及之后对这些文件进行的元数据和数据修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>CHANGED：表示修改数据，从OBS桶里导入到SFS Turbo联动目录下的文件，在SFS Turbo上对这些文件所进行的数据和元数据的修改，会被自动同步到OBS桶里。</li><li>DELETED：表示删除数据，在SFS Turbo联动目录下删除文件，OBS桶对应的对象也会被删除，只有被SFS Turbo写入的OBS对象才会被删除。</li></ul> 枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>NEW</li><li>CHANGED</li><li>DELETED</li></ul> |
| prefix | String           | 后端存储内对象匹配前缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| suffix | String           | 后端存储内对象匹配后缀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

状态码：404

表 7-193 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-194 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-195 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-196 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"，后端target\_id为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"，更新后端存储自动同步策略

```
PUT HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/targets/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4/policy
{
 "policy": {
 "auto_export_policy": {
 "events": ["NEW", "CHANGED", "DELETED"]
 }
 }
}
```

响应示例

状态码：200  
成功

```
{
 "target_id" : "xxxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxx",
 "policy" : {
 "auto_export_policy" : {
 "events" : ["NEW", "CHANGED", "DELETED"]
 }
 }
}
```

**状态码：404**

## 错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0126",
 "errMsg" : "target not found, not bound yet"
}
```

**状态码：500**

## 错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "internal server error"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 404 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.6.7 创建数据导入导出任务 - CreateHpcCacheTask

### 功能介绍

创建数据导入导出任务

### 接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/task

表 7-197 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-198 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-199 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type       | 是    | String | <p>任务类型，当前支持import（附加元数据导入），import_metadata（快速导入），preload（数据预热），export（导出）。</p> <p>附加元数据导入方式会导入OBS对象的元数据（名称、大小、最后修改时间）以及来源于SFS Turbo 导出时的附加元数据（如uid、gid、mode）。</p> <p>快速导入方式仅会导入OBS对象的元数据（名称、大小、最后修改时间），不会导入其它附加元数据（如uid、gid、mode），SFS Turbo会生成默认的附加元数据。</p> <p>数据预热功能会同时导入元数据和数据内容，数据预热中的元数据导入采用快速导入方式，不会导入其它附加元数据（如uid、gid、mode）。</p> <p>数据导出功能会将您在联动目录里创建的文件，以及对从OBS导入后又做过修改的文件导出存储到OBS桶里。</p> <p>枚举值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• import</li><li>• preload</li><li>• export</li><li>• import_metadata</li></ul> |
| src_target | 是    | String | 联动目录名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src_prefix  | 否    | String                     | <p>导入导出任务的源端路径前缀，导入时不需要包含OBS桶名，导出时不需要包含联动目录名称。</p> <p>当 type 为 import、import_metadata、preload 时，该参数必须是 OBS后端存储内的相对路径前缀。</p> <p>当 type 为 export 时，该参数必须是文件系统内 file_system_path下的相对路径前缀。</p> <p>如果不带该字段，导入时会导入绑定OBS桶内的所有对象，导出时会导出联动目录下的所有文件。限制如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 长度为1~1024个字符之间</li><li>• 不能包含以下字符：:*?"&lt;&gt; </li><li>• 不能以英文句号.开头和结尾</li></ul> |
| dest_target | 是    | String                     | 目前只支持和src_target保持一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dest_prefix | 否    | String                     | 目前只支持和src_prefix保持一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| attributes  | 否    | ObsTargetAttributes object | 后端存储属性。2024年6月30日及之前创建，且未升级的文件系统版本不支持该参数，请提工单处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

表 7-200 ObsTargetAttributes

| 参数        | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file_mode | 否    | Integer | <p>导入的文件权限。取值范围是0到777。</p> <p>第一位表示文件所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示文件所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。文件所有者由uid指定，文件所属用户组由gid指定，不是文件所有者且不在文件所属用户组的用户为其他用户。</p> <p>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该文件所有者对该文件具有读、写、执行权限；第二位5代表该文件所属用户组对该文件具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。</p> |
| dir_mode  | 否    | Integer | <p>导入的目录权限。取值范围是0到777。</p> <p>第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。</p> <p>数字4、2、1分别表示读、写、执行权限，这些数字相加，即可得到所需的权限组合。例如：750中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位0代表其他用户对该文件无权限。</p> |
| uid       | 否    | Integer | 导入对象所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2 <sup>32</sup> -2）。                                                                                                                                                                                                                              |
| gid       | 否    | Integer | 导入对象所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2 <sup>32</sup> -2）。                                                                                                                                                                                                                               |

响应参数

状态码：202

表 7-201 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-202 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| task_id | String | 任务ID |

状态码：400

表 7-203 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-204 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-205 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-206 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

- 创建快速导入任务，任务类型是"import\_metadata"，联动目录名称是"sfs-link-directory"，关联OBS桶内的源端路径前缀是"input/datasets/"。  
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/task  

```
{
 "type": "import_metadata",
 "src_target": "sfs-link-directory",
 "src_prefix": "input/datasets/",
 "dest_target": "sfs-link-directory",
 "dest_prefix": "input/datasets/"
}
```
- 创建快速导入任务，任务类型是"import\_metadata"，联动目录名称是"sfs-link-directory"，关联OBS桶内的源端路径前缀是"input/datasets/"；指定导入的文件在文件系统内的权限为640，目录权限为750。  
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/task  

```
{
 "type": "import_metadata",
 "src_target": "sfs-link-directory",
 "src_prefix": "input/datasets/",
 "dest_target": "sfs-link-directory",
 "dest_prefix": "input/datasets/",
 "attributes": {
 "file_mode": 640,
 "dir_mode": 750
 }
}
```
- 创建数据预热任务，任务类型是"preload"，联动目录名称是"sfs-link-directory"，关联OBS桶内的源端路径前缀是"input/datasets/"；指定导入的文件在文件系统内的权限为640，目录权限为750，uid为0，gid为0。  
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/task  

```
{
 "type": "preload",
 "src_target": "sfs-link-directory",
 "src_prefix": "input/datasets/",
 "dest_target": "sfs-link-directory",
 "dest_prefix": "input/datasets/",
 "attributes": {
 "file_mode": 640,
 "dir_mode": 750,
 "uid": 0,
 "gid": 0
 }
}
```

响应示例

状态码：202

任务下发成功

```
{
 "task_id" : "7bd2a9b6-xxxx-4605-xxxx-512d636001b0"
}
```

**状态码：400**

客户端错误

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

**状态码：500**

内部错误

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 202 | 任务下发成功 |
| 400 | 客户端错误  |
| 500 | 内部错误   |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.6.8 查询数据导入导出任务详情 - ShowHpcCacheTask

### 功能介绍

查询数据导入导出任务详情

### 接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/task/{task\_id}

表 7-207 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| task_id    | 是    | String | 任务ID   |

请求参数

表 7-208 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-209 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-210 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| task_id | String | 任务ID |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | String | 任务类型。import表示附加元数据导入，import_metadata表示快速导入，preload表示数据预热，export表示导出。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>import</li><li>preload</li><li>export</li><li>import_metadata</li></ul> |
| status      | String | 任务状态<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS</li><li>DOING</li><li>FAIL</li><li>DELETING</li></ul>                                                                           |
| src_target  | String | 联动目录名称                                                                                                                                                                                     |
| src_prefix  | String | 导入导出任务的源端路径前缀                                                                                                                                                                              |
| dest_target | String | 和src_target保持一致                                                                                                                                                                            |
| dest_prefix | String | 和src_prefix保持一致                                                                                                                                                                            |
| start_time  | String | 任务开始时间                                                                                                                                                                                     |
| end_time    | String | 任务结束时间                                                                                                                                                                                     |
| message     | String | 任务执行结果信息                                                                                                                                                                                   |

状态码：400

表 7-211 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-212 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-213 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-214 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"， 任务ID为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"， 查询该任务的详情

"GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/hpc-cache/task/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "task_id": "7bd2a9b6-xxxx-4605-xxxx-512d636001b0",
 "type": "import_metadata",
 "status": "DOING",
 "src_target": "sfs-link-directory",
 "src_prefix": "input/datasets/",
 "dest_target": "sfs-link-directory",
 "dest_prefix": "input/datasets/",
 "message": "",
 "start_time": "2023-09-02T15:04:05",
 "end_time": ""
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg": "parameter error"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",

```

```
"errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.9 查询数据导入导出任务列表 - ListHpcCacheTasks

功能介绍

查询数据导入导出任务列表

接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/tasks

表 7-215 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

表 7-216 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                         |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type       | 否    | String | 任务类型。import表示附加元数据导入，import_metadata表示快速导入，preload表示数据预热，export表示导出。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>import</li><li>preload</li><li>export</li><li>import_metadata</li></ul> |
| status     | 否    | String | 任务状态                                                                                                                                                                                       |
| offset     | 否    | Long   | offset，默认值为 0                                                                                                                                                                              |
| limit      | 否    | Long   | limit，默认值为 1000                                                                                                                                                                            |
| start_time | 否    | String | start_time                                                                                                                                                                                 |
| end_time   | 否    | String | end_time                                                                                                                                                                                   |

请求参数

表 7-217 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-218 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-219 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                                     | 描述   |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| tasks | Array of <a href="#">OneHpcCacheTaskInfoResp</a> objects | 任务详情 |
| count | Long                                                     | 任务数量 |

表 7-220 OneHpcCacheTaskInfoResp

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| task_id     | String | 任务ID                                                                                                                                                                                       |
| type        | String | 任务类型。import表示附加元数据导入，import_metadata表示快速导入，preload表示数据预热，export表示导出。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>import</li><li>preload</li><li>export</li><li>import_metadata</li></ul> |
| status      | String | 任务状态<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>SUCCESS</li><li>DOING</li><li>FAIL</li><li>DELETING</li></ul>                                                                           |
| src_target  | String | 联动目录名称                                                                                                                                                                                     |
| src_prefix  | String | 导入导出任务的源端路径前缀                                                                                                                                                                              |
| dest_target | String | 和src_target保持一致                                                                                                                                                                            |
| dest_prefix | String | 和src_prefix保持一致                                                                                                                                                                            |
| start_time  | String | 任务开始时间                                                                                                                                                                                     |
| end_time    | String | 任务结束时间                                                                                                                                                                                     |
| message     | String | 任务执行结果信息                                                                                                                                                                                   |

状态码：400

表 7-221 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-222 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-223 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-224 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"， 查询数据导入导出任务列表

```
GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/hpc-cache/tasks
```

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "tasks": [{
 "task_id": "7bd2a9b6-xxxx-4605-xxxx-512d636001b0",
 "type": "import",
 "status": "DOING",
 "src_target": "sfs-link-directory",
 "src_prefix": "input/datasets/",
 "dest_target": "sfs-link-directory",
```

```
"dest_prefix" : "input/datasets/",
"message" : "",
"start_time" : "2023-09-02T15:04:05",
"end_time" : ""
}],
"count" : 1
}
```

**状态码：400**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.10 删除数据导入导出任务 - DeleteHpcCacheTask

功能介绍

删除数据导入导出任务

接口约束

- 该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/{share\_id}/hpc-cache/task/{task\_id}

表 7-225 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| task_id    | 是    | String | 任务ID   |

请求参数

表 7-226 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：202

表 7-227 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

状态码：400

表 7-228 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-229 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述  |
|---------|--------|-----|
| errCode | String | 错误码 |

| 参数     | 参数类型   | 描述   |
|--------|--------|------|
| errMsg | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-230 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-231 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"， 任务ID为"11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"， 删除该任务

```
"DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/hpc-cache/task/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4"
```

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg": "parameter error"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 202 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.6.11 更新文件系统冷数据淘汰时间 - UpdateHpcShare

功能介绍

更新文件系统冷数据淘汰时间

接口约束

- 该接口仅支持已绑定后端存储的文件系统。该接口仅适用于SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统。
- 该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}

表 7-232 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-233 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|--------------|------|--------|-----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的 token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型    |

表 7-234 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------|
| action  | 是    | String  | 更新文件系统的操作类型。当前仅支持取值 config_gc_time。               |
| gc_time | 是    | Integer | 文件系统冷数据淘汰时间，单位为小时，取值范围 [1, 100000000]。系统默认为 60 小时 |

响应参数

状态码：200

表 7-235 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-236 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型    | 描述          |
|---------|---------|-------------|
| gc_time | Integer | 文件系统冷数据淘汰时间 |

状态码：404

表 7-237 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-238 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

更新文件系统冷数据淘汰时间

```
{
 "action" : "config_gc_time",
 "gc_time" : 5
}
```

响应示例

状态码：200

任务下发成功

```
{
 "gc_time" : 10
}
```

状态码：404

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0002",
 "errMsg" : "share not exist"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 任务下发成功 |
| 404 | 错误响应   |
| 500 | 错误响应   |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7 目录管理

7.7.1 创建目标文件夹配额 - CreateFsDirQuota

功能介绍

创建目标文件夹配额。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir-quota

表 7-239 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-240 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-241 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| path | 是    | String | 合法的已存在的目录的全路径 |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                      |
|----------|------|---------|---------------------------------------------------------|
| capacity | 否    | Integer | 目录的容量大小，单位：MB；不填写则默认为0，会导致数据无法写入目录；capacity和quota至少二选一。 |
| inode    | 否    | Integer | 目录的inode数量限制；不填写则默认为0，会导致数据无法写入目录；capacity和quota至少二选一。  |

响应参数

状态码：200

表 7-242 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                                      |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path          | String  | 合法的已存在的目录的全路径                                                                                           |
| capacity      | Integer | 目录的容量大小，单位：MB                                                                                           |
| inode         | Integer | 目录的inode数量限制                                                                                            |
| used_capacity | Integer | 目录已使用的容量大小，单位：MB。仅SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段 |
| used_inode    | Integer | 目录的已使用的inode数量。仅SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段   |

状态码：400

表 7-243 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-244 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

创建目标文件夹配额，目录的全路径是“/data/test”，目录的容量大小是1024MB，目录的inode数量限制是100000。

```
{
 "path" : "/data/test",
 "capacity" : 1024,
 "inode" : 100000
}
```

响应示例

状态码：200

创建配额成功

```
{
 "path" : "/data/test",
 "capacity" : 1024,
 "inode" : 100000
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0102",
 "errMsg" : "Path is not directory"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 创建配额成功 |
| 400 | 错误响应   |
| 500 | 错误响应   |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.2 更新目标文件夹配额 - UpdateFsDirQuota

功能介绍

更新目标文件夹配额

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir-quota

表 7-245 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-246 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-247 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                         |
|----------|------|---------|------------------------------------------------------------|
| path     | 是    | String  | 合法的已存在的目录的全路径                                              |
| capacity | 否    | Integer | 目录的容量大小，单位：MB；不填写则默认为0；设置为0会导致数据无法写入目录；capacity和quota至少二选一 |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                           |
|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| inode | 否    | Integer | 目录的inode数量限制; 不填写则默认为0; 设置为0会导致数据无法写入目录; capacity和quota至少二选一 |

响应参数

状态码：200

表 7-248 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                                      |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path          | String  | 合法的已存在的目录的全路径                                                                                           |
| capacity      | Integer | 目录的容量大小，单位：MB                                                                                           |
| inode         | Integer | 目录的inode数量限制                                                                                            |
| used_capacity | Integer | 目录已使用的容量大小，单位：MB。仅SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段 |
| used_inode    | Integer | 目录的已使用的inode数量。仅SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段   |

状态码：400

表 7-249 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：403

表 7-250 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-251 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

更新目标文件夹配额，目录的全路径是“/data/test”，目录的容量大小是1024MB，目录的inode数量限制是100000。

```
{
 "path" : "/data/test",
 "capacity" : 1024,
 "inode" : 100000
}
```

响应示例

状态码：200

更新quota成功

```
{
 "path" : "/data/test",
 "capacity" : 1024,
 "inode" : 100000
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0102",
 "errMsg" : "Path is not directory"
}
```

状态码：403

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0113",
 "errMsg" : "dir not create quota"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 更新quota成功 |
| 400 | 错误响应      |
| 403 | 错误响应      |
| 500 | 错误响应      |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.3 查询目标文件夹配额 - ShowFsDirQuota

功能介绍

查询目标文件夹配额。查询的used\_capacity、used\_inode数据可能有延迟。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir-quota

表 7-252 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

表 7-253 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| path | 是    | String | 合法的已存在的目录的全路径 |

请求参数

表 7-254 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-255 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                                               |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path          | String  | 合法的已存在的目录的全路径                                                                                                    |
| capacity      | Integer | 目录的容量大小，单位：MB                                                                                                    |
| inode         | Integer | 目录的inode数量限制                                                                                                     |
| used_capacity | Integer | 目录已使用的容量大小，单位：MB。仅SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段。数据可能有延迟。 |
| used_inode    | Integer | 目录的已使用的inode数量。仅SFS Turbo 20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段。数据可能有延迟。   |

状态码：400

表 7-256 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述  |
|---------|--------|-----|
| errCode | String | 错误码 |

| 参数     | 参数类型   | 描述   |
|--------|--------|------|
| errMsg | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-257 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4ddw"，目录的全路径是“/data/test”，查询该目录的quota值

GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4ddw/fs/dir-quota?path=/data/test

响应示例

状态码：200

查询目录的配额信息成功

```
{
 "path" : "/data/test",
 "capacity" : 1024,
 "inode" : 100000
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0102",
 "errMsg" : "Path is not directory"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 查询目录的配额信息成功 |
| 400 | 错误响应        |
| 500 | 错误响应        |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.4 删除目标文件夹配额 - DeleteFsDirQuota

功能介绍

删除目标文件夹配额。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir-quota

表 7-258 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-259 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-260 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| path | 是    | String | 合法的已存在的目录的全路径 |

响应参数

状态码：204

删除目录quota成功

状态码：400

表 7-261 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-262 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4ddw"，目录的全路径是 “ / data/test ” ， 删除目录quota

```
DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4ddw/fs/
dir-quota

{
 "path" : "/data/test"
}
```

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0102",
}
```

```
"errMsg": "Path is not directory"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 204 | 删除目录quota成功 |
| 400 | 错误响应        |
| 500 | 错误响应        |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.5 创建目录 - CreateFsDir

功能介绍

创建目录

接口约束

如果文件系统协议类型为SMB协议，创建的目录会初始化权限为everyone完全控制权限，则指定的属主用户ID、属主用户组ID、目录权限不生效。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir

表 7-263 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-264 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-265 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path | 是    | String | 合法的目录全路径                                                                                                                                                                                                                               |
| mode | 否    | Long   | 目录权限，默认值是755，取值范围是0到777。第一位表示目录所有者的权限，取值范围是0到7；第二位表示目录所属用户组的权限，取值范围是0到7；第三位表示其他用户的权限，取值范围是0到7。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。例如：755中第一位7代表该目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第二位5代表该目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第三位5代表其他用户对该目录具有读、执行权限。 |
| uid  | 否    | Long   | 目录所有者的用户id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2^32-2）。                                                                                                                                                                                        |
| gid  | 否    | Long   | 目录所属用户组id，默认值是0，取值范围是0到4,294,967,294（即2^32-2）。                                                                                                                                                                                         |

响应参数

状态码：204  
创建目录成功  
状态码：400

表 7-266 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：409

表 7-267 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-268 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

创建一个目录，目录的全路径是 “/date/test” 。

```
{
 "path" : "/date/test"
}
```

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0122",
 "errMsg" : "invalid mode"
}
```

状态码：409

错误响应，目录冲突

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0114",
```

```
{
 "errMsg": "path already exist"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 204 | 创建目录成功    |
| 400 | 错误响应      |
| 409 | 错误响应，目录冲突 |
| 500 | 错误响应      |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.6 查询目录是否存在 - ShowFsDir

功能介绍

查询目录是否存在

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir

表 7-269 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

表 7-270 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|------|------|--------|-------------|
| path | 是    | String | 需要查询的目录的全路径 |

请求参数

表 7-271 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-272 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path | String | 目录全路径                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mode | Long   | 目录权限，仅20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB文件系统返回该字段。第三位表示目录所有者的权限，第四位表示目录所属用户组的权限，第五位表示其他用户的权限。目录所有者由uid指定，目录所属用户组由gid指定，不是目录所有者且不在目录所属用户组的用户为其他用户。例如：40755中第三位7代表目录所有者对该目录具有读、写、执行权限；第四位5代表目录所属用户组对该目录具有读、执行权限；第五位5代表其他用户对该目录具有读、执行权限。 |
| uid  | Long   | 目录所有者的用户id，仅20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段。                                                                                                                                                                                  |
| gid  | Long   | 目录所属用户组id，仅20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB返回该字段。                                                                                                                                                                                   |

**状态码：400****表 7-273 响应 Body 参数**

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

**状态码：404****表 7-274 响应 Body 参数**

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

**状态码：500****表 7-275 响应 Body 参数**

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

**请求示例**

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"，目录的全路径是“/date/test”，查询该目录是否存在

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir?path=/date/test
```

**响应示例****状态码：200**

查询目录结果

```
{
 "path" : "/date/test"
}
```

**状态码：400**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0100",
}
```

```
{
 "errMsg": "invalid path"
}
```

**状态码：404**

错误响应，目录不存在

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0101",
 "errMsg": "path not exist"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | 查询目录结果     |
| 400 | 错误响应       |
| 404 | 错误响应，目录不存在 |
| 500 | 错误响应       |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.7 删除文件系统目录 - DeleteFsDir

功能介绍

删除文件系统目录

接口约束

在2023年6月1号之后创建的文件系统支持该API操作。

警告：该API为删除文件系统子目录数据的高危操作，删除后无法恢复，使用前请确认下发的文件系统目录是否正确。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir

表 7-276 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-277 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-278 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|------|------|--------|----------|
| path | 是    | String | 合法的目录全路径 |

响应参数

状态码：202

删除目录请求已接收

状态码：400

表 7-279 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-280 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

删除路径为 “/test” 的目录

```
{
 "path" : "/test"
}
```

响应示例

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 202 | 删除目录请求已接收 |
| 400 | 错误响应      |
| 500 | 错误响应      |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.7.8 查询目录资源使用情况 - ShowFsDirUsage

功能介绍

查询目录资源使用情况（包括子目录的资源）。后端有5min的缓存时间，查询的数据可能有延迟。

接口约束

在2023年8月1号之后创建的文件系统支持该API操作。该接口仅适用于SFS Turbo上一代文件系统规格类型（标准型、标准型-增强版、性能型、性能型-增强版）。20MB/s/TiB、40MB/s/TiB、125MB/s/TiB、250MB/s/TiB、500MB/s/TiB、1000MB/s/TiB的

SFS Turbo文件系统，请使用“创建文件系统异步任务”接口。该接口并发请求数过大可能会影响文件系统性能，建议同时提交的查询请求不要超过 4 个。查询超大目录耗时较长，请不要重复提交。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/dir-usage

表 7-281 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

表 7-282 Query 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------|------|--------|---------------|
| path | 是    | String | 文件系统内合法的目录全路径 |

请求参数

表 7-283 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                      |
|--------------|------|--------|-------------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token                |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型，application/json |

响应参数

状态码：200

表 7-284 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-285 响应 Body 参数

| 参数        | 参数类型                                 | 描述   |
|-----------|--------------------------------------|------|
| dir_usage | <a href="#">FsDirUasge</a><br>object | 消息描述 |

表 7-286 FsDirUasge

| 参数            | 参数类型 | 描述           |
|---------------|------|--------------|
| used_capacity | Long | 占用容量，单位：byte |

**状态码：400**

表 7-287 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-288 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

**状态码：500**

表 7-289 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-290 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

### 请求示例

标准型文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"，查询资源使用情况

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/fs/dir-usage
```

### 响应示例

**状态码：200**

目录资源使用情况

```
{
 "dir_usage": {
 "used_capacity": 1024000
 }
}
```

**状态码：400**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0102",
 "errMsg": "Path is not directory"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

### 状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | 目录资源使用情况 |
| 400 | 错误响应     |
| 500 | 错误响应     |

### 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.8 权限管理

## 7.8.1 加入 AD 域 - AddActiveDirectoryDomain

### 功能介绍

加入AD域。Active Directory域（简称：AD域）提供统一的身份认证和授权管理。通过将SFS Turbo文件系统的挂载点接入AD域内，您可以在AD域中实现文件系统用户身份的认知管理和文件级别的访问权限控制。

### 接口约束

该接口仅适用于SMB文件系统共享协议。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/active-directory-domain

表 7-291 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

### 请求参数

表 7-292 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-293 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-----------------|------|--------|------------------------------------|
| service_account | 是    | String | 服务账号，在创建域服务器时指定，一般默认为administrator |
| password        | 是    | String | 账号对应密码                             |
| domain_name     | 是    | String | 域控服务器的域名，在创建域服务器时指定                |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                |
|------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| system_name            | 是    | String           | 存储系统在AD域中的名称                                                      |
| overwrite_same_account | 否    | Boolean          | 如果域控制器中已存在同系统名称的存储系统，开启该选项后，将覆盖原有的存储系统信息。                         |
| dns_server             | 是    | Array of strings | DNS服务器IP地址，用于解析AD域的域名                                             |
| organization_unit      | 否    | String           | 域中包含的一类目录对象如用户、计算机、打印机等资源的总称，加入后将作为其中的一员。若不填，则默认加入到computers组织单元。 |
| vpc_id                 | 否    | String           | vpc的id                                                            |

响应参数

状态码：202

表 7-294 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-295 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述           |
|--------|--------|--------------|
| job_id | String | 加入AD域异步任务的id |

状态码：400

表 7-296 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-297 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-298 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-299 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

加入AD域

```
POST HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/active-directory-domain
{
 "service_account" : "administrator",
 "password" : "pwdxxxxx",
 "domain_name" : "SFSTURBO.COM",
 "system_name" : "sfs",
 "dns_server" : "100.xxx.xxx"
}
```

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter domain_name is required and cannot be empty"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
```

```
"errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 202 | 加入AD域请求下发成功 |
| 400 | 错误响应        |
| 500 | 错误响应        |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.2 查询 AD 域配置 - ShowActiveDirectoryDomain

功能介绍

查询AD域配置。Active Directory域（简称：AD域）提供统一的身份认证和授权管理。通过将SFS Turbo文件系统的挂载点接入AD域内，您可以在AD域中实现文件系统用户身份的认证管理和文件级别的访问权限控制。

接口约束

该接口仅适用于SMB文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/active-directory-domain

表 7-300 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-301 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-302 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-303 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型             | 描述                                                                                                                         |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_name       | String           | 域控服务器的域名，在创建域服务器时指定                                                                                                        |
| system_name       | String           | 存储系统在AD域中的名称                                                                                                               |
| dns_server        | Array of strings | DNS服务器IP地址，用于解析AD域的域名                                                                                                      |
| organization_unit | String           | 域中包含的一类目录对象如用户、计算机、打印机等资源的总称，加入后将作为其中的一员。若不填，则默认加入到computers组织单元。                                                          |
| vpc_id            | String           | vpc的id                                                                                                                     |
| status            | String           | AD域当前状态信息<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>JOINING</li><li>AVAILABLE</li><li>EXITING</li><li>FAILED</li></ul> |

状态码：500

表 7-304 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-305 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 查询成功 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.3 修改 AD 域配置 - UpdateActiveDirectoryDomain

功能介绍

修改AD域配置。Active Directory域（简称：AD域）提供统一的身份认证和授权管理。通过将SFS Turbo文件系统的挂载点接入AD域内，您可以在AD域中实现文件系统用户身份的认证管理和文件级别的访问权限控制。

接口约束

该接口仅适用于SMB文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/active-directory-domain

表 7-306 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-307 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-308 请求 Body 参数

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                        |
|------------------------|------|------------------|-------------------------------------------|
| service_account        | 是    | String           | 服务账号，在创建域服务器时指定，一般默认为administrator        |
| password               | 是    | String           | 账号对应密码                                    |
| domain_name            | 是    | String           | 域控服务器的域名，在创建域服务器时指定                       |
| system_name            | 是    | String           | 存储系统在AD域中的名称                              |
| overwrite_same_account | 否    | Boolean          | 如果域控制器中已存在同系统名称的存储系统，开启该选项后，将覆盖原有的存储系统信息。 |
| dns_server             | 是    | Array of strings | DNS服务器IP地址，用于解析AD域的域名                     |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| organization_unit | 否    | String | 域中包含的一类目录对象如用户、计算机、打印机等资源的总称，加入后将作为其中的一员。若不填，则默认加入到computers组织单元。 |
| vpc_id            | 否    | String | vpc的id                                                            |

响应参数

状态码：202

表 7-309 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-310 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述           |
|--------|--------|--------------|
| job_id | String | 修改AD域异步任务的id |

状态码：400

表 7-311 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-312 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-313 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-314 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

```
PUT HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/active-directory-domain
{
 "service_account" : "administrator",
 "password" : "pwdxxxxx",
 "domain_name" : "SFSTURBO.COM",
 "system_name" : "sfs",
 "dns_server" : "100.xxx:xxx"
}
```

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "Incorrect account or password."
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 202 | 修改AD域配置请求下发成功 |
| 400 | 错误响应          |
| 500 | 错误响应          |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.4 退出 AD 域 - DeleteActiveDirectoryDomain

功能介绍

退出AD域。Active Directory域（简称：AD域）提供统一的身份认证和授权管理。通过将SFS Turbo文件系统的挂载点接入AD域内，您可以在AD域中实现文件系统用户身份的认证管理和文件级别的访问权限控制。

接口约束

该接口仅适用于SMB文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/active-directory-domain

表 7-315 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-316 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-317 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|-----------------|------|--------|------------------------------------|
| service_account | 是    | String | 服务账号，在创建域服务器时指定，一般默认为administrator |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|----------|------|--------|--------|
| password | 是    | String | 账号对应密码 |

响应参数

状态码：202

表 7-318 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-319 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型   | 描述           |
|--------|--------|--------------|
| job_id | String | 退出AD域异步任务的id |

状态码：400

表 7-320 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-321 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-322 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-323 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "Invalid rule id"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 202 | 退出AD域成功 |
| 400 | 错误响应    |
| 500 | 错误响应    |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.5 创建权限规则 - CreatePermRule

功能介绍

创建权限规则

接口约束

一个文件系统最多可以配置64条权限规则。

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

POST /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/perm-rules

表 7-324 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-325 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-326 请求 Body 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型                                                    | 描述                |
|-------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| rules | 是    | Array of <a href="#">OnePermRuleRequestInfo</a> objects | 权限信息，一次最多允许添加5条规则 |

表 7-327 OnePermRuleRequestInfo

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                    |
|---------|------|--------|-----------------------|
| ip_cidr | 是    | String | 授权对象的IP地址或网段，设置后不支持修改 |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rw_type   | 是    | String | 授权对象的读写权限 <ul style="list-style-type: none"><li>rw：默认选项，以读写的方式共享</li><li>ro：以只读的方式共享</li><li>none: 没有权限</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| user_type | 是    | String | 授权对象的系统用户对文件系统的访问权限。取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>no_root_squash：默认选项。客户端使用包括root用户在内的任何用户，NFS服务器都保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>root_squash：客户端使用的是root用户时，映射到NFS服务器的用户为NFS的匿名用户（nfsnobody）。客户端使用非root用户时，NFS服务器保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>all_squash：所有访问NFS服务器的客户端的用户都映射为匿名用户。</li></ul> |

响应参数

状态码：200

表 7-328 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                                     | 描述     |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|
| rules | Array of <a href="#">OnePermRuleResponseInfo</a> objects | 权限规格信息 |

表 7-329 OnePermRuleResponseInfo

| 参数      | 参数类型   | 描述           |
|---------|--------|--------------|
| id      | String | 权限规格的id      |
| ip_cidr | String | 授权对象的IP地址或网段 |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rw_type   | String | 授权对象的读写权限 <ul style="list-style-type: none"><li>rw: 默认选项，以读写的方式共享</li><li>ro: 以只读的方式共享</li><li>none: 没有权限</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| user_type | String | 授权对象的系统用户对文件系统的访问权限。取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>no_root_squash: 默认选项。客户端使用包括root用户在内的任何用户，NFS服务器都保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>root_squash: 客户端使用的是root用户时，映射到NFS服务器的用户为NFS的匿名用户（nfsnobody）。客户端使用非root用户时，NFS服务器保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>all_squash: 所有访问NFS服务器的客户端的用户都映射为匿名用户。</li></ul> |

状态码：400

表 7-330 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-331 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

- 创建权限规则的请求示例。

```
{
 "rules" : [{
 "ip_cidr" : "192.168.xx.xx/16",
```

```
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
 }, {
 "ip_cidr": "192.32.xx.xx/16",
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
 }
]
```

响应示例

状态码：200

创建成功

- 创建权限规则的响应示例。

```
{
 "rules": [{
 "id": "1131ed520xxxxxebedb6e57xxxxxxx",
 "ip_cidr": "192.32.0.0/16",
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
 }, {
 "id": "1131ed520xxxxxebedb6e57xxxxxxx",
 "ip_cidr": "192.32.0.1",
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
 }
]
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg": "Rules not allowed empty"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 创建成功 |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.8.6 查询文件系统的权限规则列表 - ListPermRules

### 功能介绍

查询文件系统的权限规则列表

### 接口约束

一个文件系统最多可以配置64条权限规则。

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/perm-rules

表 7-332 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

表 7-333 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型 | 描述          |
|--------|------|------|-------------|
| limit  | 否    | Long | 返回的权限规则个数   |
| offset | 否    | Long | 返回的权限规则的偏移量 |

### 请求参数

表 7-334 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

## 响应参数

状态码：200

表 7-335 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型                                                     | 描述   |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| rules | Array of <a href="#">OnePermRuleResponseInfo</a> objects | 权限信息 |

表 7-336 OnePermRuleResponseInfo

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id        | String | 权限规格的id                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ip_cidr   | String | 授权对象的IP地址或网段                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rw_type   | String | 授权对象的读写权限 <ul style="list-style-type: none"><li>rw: 默认选项，以读写的方式共享</li><li>ro: 以只读的方式共享</li><li>none: 没有权限</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| user_type | String | 授权对象的系统用户对文件系统的访问权限。取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>no_root_squash: 默认选项。客户端使用包括root用户在内的任何用户，NFS服务器都保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>root_squash: 客户端使用的是root用户时，映射到NFS服务器的用户为NFS的匿名用户（nfsnobody）。客户端使用非root用户时，NFS服务器保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>all_squash: 所有访问NFS服务器的客户端的用户都映射为匿名用户。</li></ul> |

状态码：500

表 7-337 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

## 请求示例

文件系统ID为"77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde"，查询该文件系统的权限规则列表

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/fs/perm-rules
```

## 响应示例

**状态码：200**

查询成功

- 查询文件系统的权限规则列表的响应示例。

```
{
 "rules": [{
 "id": "1131ed520xxxxxebedb6e57xxxxxxx",
 "ip_cidr": "192.168.xx.xx/16",
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
 }, {
 "id": "1231ed520xxxxxebedb6e57xxxxxxx",
 "ip_cidr": "192.32.xx.xx/16",
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
 }
]
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

## 状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 查询成功 |
| 500 | 错误响应 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 7.8.7 查询文件系统的某一个权限规则 - ShowPermRule

### 功能介绍

查询文件系统的某一个权限规则

接口约束

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/perm-rules/{rule\_id}

表 7-338 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| rule_id    | 是    | String | 权限规则id |

请求参数

表 7-339 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-340 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id      | String | 权限规格的id                                                                                                           |
| ip_cidr | String | 授权对象的IP地址或网段                                                                                                      |
| rw_type | String | 授权对象的读写权限 <ul style="list-style-type: none"><li>rw：默认选项，以读写的方式共享</li><li>ro：以只读的方式共享</li><li>none: 没有权限</li></ul> |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_type | String | 授权对象的系统用户对文件系统的访问权限。取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>no_root_squash：默认选项。客户端使用包括root用户在内的任何用户，NFS服务器都保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>root_squash：客户端使用的是root用户时，映射到NFS服务器的用户为NFS的匿名用户（nfsnobody）。客户端使用非root用户时，NFS服务器保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>all_squash：所有访问NFS服务器的客户端的用户都映射为匿名用户。</li></ul> |

状态码：400

表 7-341 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-342 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为“77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde”，规则rule\_id为“11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4”，查询权限规则详情。

```
GET HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/fs/perm-rules/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4
```

响应示例

状态码：200

查询成功

- 查询文件系统的某一个权限规则的响应示例。

```
{
 "id" : "1131ed520xxxxxebedb6e57xxxxxxx",
 "ip_cidr" : "192.168.xx.xx/16",
 "rw_type" : "rw",
 "user_type" : "no_root_squash"
}
```

**状态码：400**

## 错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "Invalid rule id"
}
```

**状态码：500**

## 错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

**状态码**

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 查询成功 |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

**错误码**

请参见[错误码](#)。

## 7.8.8 修改权限规则 - UpdatePermRule

**功能介绍**

修改权限规则

**接口约束**

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

**授权信息**

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/perm-rules/{rule\_id}

表 7-343 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| rule_id    | 是    | String | 权限规则id |

请求参数

表 7-344 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-345 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|---------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rw_type | 否    | String | 授权对象的读写权限 <ul style="list-style-type: none"><li>rw: 默认选项，以读写的方式共享</li><li>ro: 以只读的方式共享</li><li>none: 没有权限</li></ul> |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_type | 否    | String | 授权对象的系统用户对文件系统的访问权限。取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>no_root_squash：默认选项。客户端使用包括root用户在内的任何用户，NFS服务器都保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>root_squash：客户端使用的是root用户时，映射到NFS服务器的用户为NFS的匿名用户（nfsnobody）。客户端使用非root用户时，NFS服务器保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>all_squash：所有访问NFS服务器的客户端的用户都映射为匿名用户。</li></ul> |

响应参数

状态码：200

表 7-346 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述                                                                                                               |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id      | String | 权限规格的id                                                                                                          |
| ip_cidr | String | 授权对象的IP地址或网段                                                                                                     |
| rw_type | String | 授权对象的读写权限 <ul style="list-style-type: none"><li>rw：默认选项，以读写的方式共享</li><li>ro：以只读的方式共享</li><li>none：没有权限</li></ul> |

| 参数        | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_type | String | 授权对象的系统用户对文件系统的访问权限。取值如下： <ul style="list-style-type: none"><li>no_root_squash：默认选项。客户端使用包括root用户在内的任何用户，NFS服务器都保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>root_squash：客户端使用的是root用户时，映射到NFS服务器的用户为NFS的匿名用户（nfsnobody）。客户端使用非root用户时，NFS服务器保持客户端使用的用户，不做映射。</li><li>all_squash：所有访问NFS服务器的客户端的用户都映射为匿名用户。</li></ul> |

状态码：400

表 7-347 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-348 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

```
{
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
}
```

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "id": "1131ed520xxxxxbedb6e57xxxxxxx",
 "ip_cidr": "192.32.0.0/16",
 "rw_type": "rw",
 "user_type": "no_root_squash"
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg": "Invalid rule id"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.9 删除权限规则 - DeletePermRule

功能介绍

删除权限规则

接口约束

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/perm-rules/{rule\_id}

表 7-349 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |
| rule_id    | 是    | String | 权限规则id |

请求参数

表 7-350 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：204

删除成功

状态码：400

表 7-351 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-352 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

文件系统ID为“77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde”，规则rule\_id为“11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4”，删除该权限规则。

```
DELETE HTTPS://{endpoint}/v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/77ba6f4b-6365-4895-8dda-bc7142af4dde/fs/perm-rules/11abef677ac40f46644d1d5cfc2424a4
```

响应示例

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 204 | 删除成功 |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.10 创建并绑定 LDAP 配置 - CreateLdapConfig

功能介绍

创建并绑定LDAP配置。

接口约束

base\_dn和url不为空。该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

```
POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/ldap
```

表 7-353 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-354 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-355 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                    |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url              | 是    | String  | LDAP服务器的url，固定格式为 ldap://{ip_address}:{port_number} 或 ldaps://{ip_address}:{port_number}，例如ldap://192.168.xx.xx:60000 |
| base_dn          | 是    | String  | 数据库中的域                                                                                                                |
| user_dn          | 否    | String  | 用户区别名                                                                                                                 |
| password         | 否    | String  | LDAP认证密码                                                                                                              |
| vpc_id           | 否    | String  | 一般不涉及。仅在SFS Turbo支持多VPC的场景下，需要指定LDAP服务器可连通的VPC的id。                                                                    |
| filter_condition | 否    | String  | 过滤条件。保留字段，暂不支持                                                                                                        |
| backup_url       | 否    | String  | LDAP备节点的url，固定格式为 ldap://{ip_address}:{port_number} 或 ldaps://{ip_address}:{port_number}，例如ldap://192.168.xx.xx:60000 |
| schema           | 否    | String  | LDAP的schema，不填写则默认为RFC2307                                                                                            |
| search_timeout   | 否    | Integer | LDAP搜索的超时时间，单位为秒。不填写则默认为3秒                                                                                            |

响应参数

状态码：200

表 7-356 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-357 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| jobId | String | LDAP异步任务的id。可通过查询job的状态详情接口查询job的执行状态。 |

状态码：400

表 7-358 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-359 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-360 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-361 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

创建绑定一个LDAP服务器

```
{
 "url" : "ldap://192.168.xx.xx:60000",
 "base_dn" : "dc=example,dc=com",
 "user_dn" : "cn=admin,dc=example,dc=com",
 "password" : "pwdxxxxx",
 "backup_url" : "ldap://192.168.xx.xx:60000",
 "schema" : "RFC2307",
 "search_timeout" : 10
}
```

响应示例

状态码：200

请求已被接受

```
{
 "jobId" : "72362dxxxxa04d419dbd5e6d9fe5xxxx"
}
```

状态码：400

客户端错误

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "Invalid rule id"
}
```

状态码：500

内部错误

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述     |
|-----|--------|
| 200 | 请求已被接受 |
| 400 | 客户端错误  |
| 500 | 内部错误   |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.11 查询 LDAP 的配置 - ShowLdapConfig

功能介绍

查询LDAP的配置。

接口约束

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/ldap

表 7-362 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-363 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-364 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-365 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型    | 描述                         |
|------------------|---------|----------------------------|
| url              | String  | LDAP服务器的url                |
| base_dn          | String  | 数据库中的域                     |
| user_dn          | String  | 用户区别名                      |
| filter_condition | String  | 过滤条件。保留字段，暂不支持             |
| vpc_id           | String  | 预留字段，暂不支持。                 |
| backup_url       | String  | LDAP备节点的url                |
| schema           | String  | LDAP的schema，不填写则默认为RFC2307 |
| search_timeout   | Integer | LDAP搜索的超时时间，单位为秒。不填写则默认为3秒 |

状态码：500

表 7-366 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-367 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

查询成功

- 查询LDAP的配置的响应示例。

```
{
 "url" : "ldap://192.168.xx.xx:60000",
 "base_dn" : "dc=example,dc=com",
 "user_dn" : "cn=admin,dc=example,dc=com",
 "vpc_id" : "15e1a488-0ee5-4742-8fb7-168100000000",
 "backup_url" : "ldap://192.168.xx.xx:60000",
 "schema" : "RFC2307",
 "search_timeout" : 20
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 查询成功 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.12 修改 LDAP 配置 - UpdateLdapConfig

功能介绍

修改LDAP配置。

接口约束

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/ldap

表 7-368 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-369 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

表 7-370 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                    |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url              | 否    | String  | LDAP服务器的url，固定格式为 ldap://{ip_address}:{port_number} 或 ldaps://{ip_address}:{port_number}，例如ldap://192.168.xx.xx:60000 |
| base_dn          | 否    | String  | 数据库中的域                                                                                                                |
| user_dn          | 否    | String  | 用户区别名                                                                                                                 |
| password         | 否    | String  | LDAP认证密码                                                                                                              |
| vpc_id           | 否    | String  | vpc的id                                                                                                                |
| filter_condition | 否    | String  | 过滤条件。保留字段，暂不支持                                                                                                        |
| backup_url       | 否    | String  | LDAP备节点的url，固定格式为 ldap://{ip_address}:{port_number} 或 ldaps://{ip_address}:{port_number}，例如ldap://192.168.xx.xx:60000 |
| schema           | 否    | String  | LDAP的schema，不填写则默认为RFC2307                                                                                            |
| search_timeout   | 否    | Integer | LDAP搜索的超时时间，单位为秒。不填写则默认为3秒                                                                                            |

响应参数

状态码：200

表 7-371 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-372 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| jobId | String | LDAP异步任务的id。可通过查询job的状态详情接口查询job的执行状态。 |

状态码：400

表 7-373 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-374 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-375 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-376 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

```
{
 "url" : "ldap://192.168.xx.xx:60000",
 "base_dn" : "dc=example,dc=com",
 "user_dn" : "cn=admin,dc=example,dc=com",
 "password" : "pwdxxxxxx",
 "vpc_id" : "26f6b565-xxxx-XXXX-xxxx-03f0bd975433",
 "backup_url" : "ldap://192.168.xx.xx:60000",
 "schema" : "RFC2307",
 "search_timeout" : 10
}
```

响应示例

状态码：200

更新中

```
{
 "jobId" : "72362dxxxxa04d419dbd5e6d9fe5xxxx"
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "Invalid rule id"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 更新中  |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.8.13 删除 LDAP 配置 - DeleteLdapConfig

功能介绍

删除LDAP配置。

接口约束

该接口仅适用于NFS文件系统共享协议。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /v1/{project\_id}/sfs-turbo/shares/{share\_id}/fs/ldap

表 7-377 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| share_id   | 是    | String | 文件系统ID |

请求参数

表 7-378 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-379 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-380 响应 Body 参数

| 参数    | 参数类型   | 描述                                     |
|-------|--------|----------------------------------------|
| jobId | String | LDAP异步任务的id。可通过查询job的状态详情接口查询job的执行状态。 |

**状态码：400**

表 7-381 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-382 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

**状态码：500**

表 7-383 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-384 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

删除中

```
{
 "jobId": "72362dxxxxa04d419dbd5e6d9fe5xxxx"
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg": "Invalid rule id"
}
```

状态码：500

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg": "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 删除中  |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.9 任务管理

7.9.1 查询 job 的状态详情 - ShowJobDetail

功能介绍

用于查询SFS Turbo异步API的执行状态。例如：可使用调用创建并绑定LDAP配置接口时返回的jobId，通过该接口查询job的执行状态。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/jobs/{job\_id}

表 7-385 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID   |
| job_id     | 是    | String | job ID |

请求参数

表 7-386 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-387 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-388 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status      | String                                           | job的状态。success：成功。running：运行中。failed：失败。waiting：等待执行。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• success</li><li>• failed</li><li>• waiting</li><li>• running</li></ul> |
| job_id      | String                                           | job的ID。                                                                                                                                                                      |
| job_type    | String                                           | job的类型。                                                                                                                                                                      |
| begin_time  | String                                           | job开始时间。UTC时间，格式：'2016-01-02 15:04:05'。                                                                                                                                      |
| end_time    | String                                           | job结束时间。UTC时间，格式：'2016-01-02 15:04:05'。                                                                                                                                      |
| error_code  | String                                           | job执行失败时的错误码。                                                                                                                                                                |
| fail_reason | String                                           | job执行失败时的错误原因。                                                                                                                                                               |
| sub_jobs    | Array of <a href="#">GetSubJobDetail</a> objects | 子任务列表。                                                                                                                                                                       |

表 7-389 GetSubJobDetail

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                    |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------|
| status      | String | 子任务的状态。success：成功。running：运行中。failed：失败。waiting：等待执行。 |
| job_id      | String | 子任务的ID。                                               |
| job_type    | String | 子任务的类型。                                               |
| begin_time  | String | 子任务开始时间。UTC时间，格式：'2016-01-02 15:04:05'                |
| end_time    | String | 子任务结束时间。UTC时间，格式：'2016-01-02 15:04:05'                |
| error_code  | String | 子任务执行失败时的错误码                                          |
| fail_reason | String | 子任务执行失败时的错误原因                                         |

状态码：400

表 7-390 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-391 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：404

表 7-392 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-393 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-394 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-395 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述  |
|---------|--------|-----|
| errCode | String | 错误码 |

| 参数     | 参数类型   | 描述   |
|--------|--------|------|
| errMsg | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

响应Body参数

```
{
 "job_id" : "26f6b565-xxxx-XXXX-xxxx-03f0bd975433",
 "status" : "success",
 "job_type" : "bind_ldap",
 "begin_time" : "2023-07-26 09:33:58",
 "end_time" : "2023-07-26 09:33:58"
}
```

状态码：400

客户端错误

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

状态码：404

资源不存在

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0001",
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

状态码：500

内部错误

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述       |
|-----|----------|
| 200 | 响应Body参数 |
| 400 | 客户端错误    |
| 404 | 资源不存在    |
| 500 | 内部错误     |

错误码

请参见[错误码](#)。

7.10 租户配额管理

7.10.1 查询租户配额 - ShowQuota

功能介绍

查询租户配额

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /v1/{project\_id}/sfs-turbo/quotas

表 7-396 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是    | String | 项目ID |

请求参数

表 7-397 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|--------------|------|--------|----------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 账号的token |
| Content-Type | 是    | String | MIME类型   |

响应参数

状态码：200

表 7-398 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-399 响应 Body 参数

| 参数     | 参数类型                     | 描述     |
|--------|--------------------------|--------|
| quotas | ShowQuotaResource object | 查询租户配额 |

表 7-400 ShowQuotaResource

| 参数        | 参数类型                           | 描述     |
|-----------|--------------------------------|--------|
| resources | Array of QuotaResource objects | 租户资源配额 |

表 7-401 QuotaResource

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                                                                          |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type  | String  | 租户资源类型。shares表示文件系统数量，capacity表示文件系统容量。<br>枚举值： <ul style="list-style-type: none"><li>• shares</li><li>• capacity</li></ul> |
| used  | Integer | 已用配额。                                                                                                                       |
| quota | Integer | 总配额。                                                                                                                        |
| unit  | String  | 配额单位。                                                                                                                       |

状态码：400

表 7-402 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-403 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

状态码：500

表 7-404 响应 Header 参数

| 参数           | 参数类型   | 描述   |
|--------------|--------|------|
| X-request-id | String | 请求ID |

表 7-405 响应 Body 参数

| 参数      | 参数类型   | 描述   |
|---------|--------|------|
| errCode | String | 错误码  |
| errMsg  | String | 错误描述 |

请求示例

无

响应示例

状态码：200

成功

```
{
 "quotas": {
 "resources": [{
 "type": "shares",
 "used": 5,
 "quota": 400
 }, {
 "type": "capacity",
 "used": 0,
 "quota": 20,
 "unit": "GB"
 }]
 }
}
```

状态码：400

错误响应

```
{
 "errCode": "SFS.TURBO.0001",
```

```
{
 "errMsg" : "parameter error"
}
```

**状态码：500**

错误响应

```
{
 "errCode" : "SFS.TURBO.0005",
 "errMsg" : "Internal server error"
}
```

状态码

| 状态码 | 描述   |
|-----|------|
| 200 | 成功   |
| 400 | 错误响应 |
| 500 | 错误响应 |

错误码

请参见[错误码](#)。

# 8通用文件系统 API 说明

## 8.1 文件共享

### 8.1.1 创建文件系统 - CreateFileSystem

#### 功能介绍

创建文件系统

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

PUT /

#### 请求参数

表 8-1 请求 Header 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                            |
|---------------------|------|--------|-------------------------------|
| Authorization       | 是    | String | 签名信息                          |
| Date                | 是    | String | 请求时间                          |
| x-obs-az-redundancy | 否    | String | 单AZ还是多AZ                      |
| x-obs-bucket-type   | 是    | String | 通过此消息头明确创建文件系统。取值：SFS：创建文件系统。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|------------|------|--------|---------|
| Host       | 是    | String | 表明主机地址。 |
| x-obs-epid | 否    | String | 企业项目ID  |

表 8-2 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述 |
|----------|------|--------|----|
| Location | 否    | String | 区域 |

响应参数

该请求的响应消息使用公共消息头，具体请参考 [表4-8](#)。

响应消息体（可选）

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

请求示例

在“example”区域创建文件系统，主机地址是Host: example-sfs-01.sfs3.example.region.com:443，企业项目ID为“0”。

```
PUT / HTTP/1.1
Host: example-sfs-01.sfs3.example.region.com:443
Date: Wed, 07 Jun 2023 02:38:09 GMT
x-obs-bucket-type: SFS
Authorization: OBS FNEX1B77SXDIR3TFMSZZ:0Xsnu4hJVOI7VWH0wIQczVN+rbg=
Content-Length: 85
x-obs-epid: 0

<CreateBucketConfiguration>
 <Location>example</Location>
</CreateBucketConfiguration>
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: OBS
X-Obs-Request-Id: 0000018893B8058EC0470388BE6EDE88
Location: /example-sfs-01
X-Obs-Id-2: 32AAAQAAEAABSAAGAAEAABAAAQAAEAABCTRa4voOUvr50ncznQT/hligMxL4so2z
Date: Wed, 07 Jun 2023 02:38:11 GMT
Content-Length: 0
```

状态码

状态码	描述
200	创建文件系统成功

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.2 删除文件系统 - DeleteFileSystem

功能介绍

删除文件系统

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /

请求参数

表 8-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	签名头域
Date	是	String	请求时间
Host	是	String	表明主机地址。

响应参数

该请求的响应消息使用公共消息头，具体请参考 [表4-8](#)。

请求示例

```
DELETE / HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.29.0Accept: */*
Date: WED, 01 Jul 2015 02:31:25 GMT
Authorization: OBS H4lPJX0TQTHTHEBQQCEC:jZiAT8Vx4azWEvPRMWi0X5BpJMA=
```

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Server: OBS
X-Obs-Request-Id: 0000018893B8081DC047305E783867DD
X-Obs-Id-2: 32AAQAEEAABSkAgAAEAABAAAQAAEAABCT5UWgsaro3EEEnOsNEzf8w8dnydR+Eak
Date: WED, 01 Jul 2015 02:31:25 GMT
```

状态码

状态码	描述
204	删除文件系统成功

错误码

请参见[错误码](#)。

8.1.3 获取文件系统列表 - ListFileSystems

功能介绍

获取文件系统列表

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

GET /

请求参数

表 8-4 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
x-obs-bucket-type	是	String	通过此消息头明确获取的列表内容。取值：SFS：获取所有文件系统列表。
Authorization	是	String	签名信息
Date	是	String	请求时间
Host	是	String	表明主机地址。

响应参数

状态码： 200

表 8-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Owner	<b>Owner</b> object	文件系统拥有者信息，包含租户ID
Buckets	<b>Buckets</b> object	用户所拥有的文件系统列表

表 8-6 Owner

参数	参数类型	描述
ID	String	用户的DomainID（账号ID）

表 8-7 Buckets

参数	参数类型	描述
Bucket	<b>Bucket</b> object	具体的文件系统信息

表 8-8 Bucket

参数	参数类型	描述
Name	String	文件系统名称
CreationDate	String	文件系统的创建时间
Location	String	文件系统的位置信息

请求示例

```
GET / HTTP/1.1 Date: date
x-obs-bucket-type: SFS
Authorization: authorization
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: OBS
X-Obs-Request-Id: 0000018893B8126DC048B06DD3816BD4
X-Obs-Id-2: 32AAQAEEAABAAAQAAEAABAAAQAAEAABCTMZ3Thi7lcDxuGWu9Qtp9PJbYXa7lb
Date: Wed, 07 Jun 2023 02:38:14 GMT
Content-Type: application/xml
Content-Length: 377

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ListAllMyBucketsResult xmlns="http://obs.myhwclouds.com/doc/2015-06-30/">
 <Owner>
 <ID>783fc6652cf246c096ea836694f71855</ID>
 </Owner>
 <Buckets>
```

```
<Bucket>
 <Name>examplebucket01</Name>
 <CreationDate>2018-06-21T09:15:01.032Z</CreationDate>

 <Location>example-region-1</Location>
 <BucketType>SFS</BucketType>
</Bucket>
<Bucket>
 <Name>examplebucket02</Name>
 <CreationDate>2018-06-22T03:56:33.700Z</CreationDate>

 <Location>example-region-2</Location>
 <BucketType>SFS</BucketType>
</Bucket>
</Buckets>
</ListAllMyBucketsResult>
```

状态码

状态码	描述
200	成功响应消息样式，获取文件系统列表成功

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2 共享访问规则

8.2.1 设置文件系统 ACL - PutACL

功能介绍

设置文件系统ACL

 说明

文件系统ACL设置生效会有30s的滞后时间。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

PUT /

表 8-9 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sfsacl	是	String	/

请求参数

表 8-10 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Date	是	String	请求消息时间
Authorization	是	String	请求签名信息
Host	是	String	表明主机地址。

表 8-11 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Statement	否	Array of <a href="#">Statement</a> objects	Unique identification

表 8-12 Statement

参数	是否必选	参数类型	描述
Sid	否	String	statement Id，描述statement的字符串
Action	是	String	本条statement作用的操作，取值范围：FullControl（读写）、Read（只读）。 枚举值：    - FullControl   - Read
Effect	是	String	效果，指定本条statement的权限是允许，必须为Allow。 枚举值：     Allow
Condition	是	<a href="#">Condition</a> object	本条statement生效的条件。

表 8-13 Condition

参数	是否必选	参数类型	描述
SourceVpc	是	String	指定VPC的VPCid。
VpcSourceIp	否	Array of strings	指定的IP或IP范围（暂不支持该参数）。

响应参数

该请求的响应消息使用公共消息头，具体请参考 [表4-8](#)。

请求示例

设置文件系统ACL，授予读写权限，VPC ID为 “241dbf6b-dc5d-41b2-9108-ca5e56b48386”，IP范围为["127.0.0.1/24", "192.168.1.85/24"]。

```
PUT /?sfsacl HTTP/1.1
Host: examplefilesystem.sfs3.example.region.com
Date: WED, 01 Jul 2015 02:32:25 GMT
Authorization: OBS H4lPJX0TQTHTHEBQQCEC:jZiAT8Vx4azWEvPRMWi0X5BpJMA=

{
 "Statement": [{
 "Sid": "Stmt1375240018061",
 "Action": "FullControl",
 "Effect": "Allow",
 "Condition": {
 "SourceVpc": "241dbf6b-dc5d-41b2-9108-ca5e56b48386",
 "VpcSourceIp": ["127.0.0.1/24", "192.168.1.85/24"]
 }
 }]
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 204 OK
Server: OBS
X-Obs-Request-Id: 0000018893B8073AC04721AA7EE3408B
X-Obs-Id-2: 32AAQAEEAABSAAGAAEAABAAQAEEAABCS5QDe0QLbFNz6FXoKuXHzD2wS0eJQaj
Date: Wed, 07 Jun 2023 02:38:11 GMT
```

状态码

状态码	描述
204	设置文件系统ACL成功

错误码

请参见[错误码](#)。

## 8.2.2 获取文件系统 ACL - GetACL

### 功能介绍

获取文件系统ACL

### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

### URI

GET /

表 8-14 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sfsacl	是	String	/

### 请求参数

表 8-15 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Date	是	String	请求消息时间
Authorization	是	String	请求签名信息
Host	是	String	表明主机地址。

### 响应参数

状态码： 200

表 8-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
Statement	Array of <a href="#">Statement</a> objects	Unique identification

表 8-17 Statement

参数	参数类型	描述
Sid	String	statement Id，描述statement的字符串
Action	String	本条statement作用的操作，取值范围： FullControl（读写）、Read（只读）。 枚举值：    - FullControl   - Read
Effect	String	效果，指定本条statement的权限是允许，必须为Allow。 枚举值：     Allow
Condition	Condition object	本条statement生效的条件。

表 8-18 Condition

参数	参数类型	描述
SourceVpc	String	指定VPC的VPCid。
VpcSourceIp	Array of strings	指定的IP或IP范围（暂不支持该参数）。

请求示例

```
GET /?sfsacl HTTP/1.1
Host: example-sfs-01.sfs3.example.region.com:443
Date: Wed, 07 Jun 2023 03:31:46 GMT
Authorization: OBS FNEX1B77SXDI3TFMSZZ:eUqPIHnPDWGDtlgyLmsALA86wys=
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: OBS
Content-Type: application/json
Content-Length: 131
Date: Wed, 07 Jun 2023 03:31:59 GMT
X-Obs-Request-Id: 0000018893E94B65C046B527778F8F14
X-Obs-Id-2: 32AAQAEEAABAAQAEEAABAAQAEEAABCSc2lEdSHcA04319WknB1DD5BdBKuGr1
{
 "Statement": [
 {
 "Condition": {
 "SourceVpc": "f85adabc-a387-4d1d-94cf-65ef9034f752"
 },
 "Action": "FullControl",
 "Effect": "Allow",
 "Sid": ""
 }
]
}
```

```
]
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取文件系统ACL成功

错误码

请参见[错误码](#)。

8.2.3 删除文件系统 ACL - DeleteACL

功能介绍

删除文件系统ACL

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

DELETE /

表 8-19 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sfsacl	是	String	/

请求参数

表 8-20 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Date	是	String	请求消息时间
Authorization	是	String	请求签名信息
Host	是	String	表明主机地址。

响应参数

该请求的响应消息使用公共消息头，具体请参考 [表4-8](#)。

请求示例

```
DELETE /?sfsacl HTTP/1.1
Host: examplefilesystem.sfs3.example.region.com
Date: WED, 01 Jul 2015 02:36:06 GMT
Authorization: OBS H4lPJX0TQTHTHEBQQCEC;jZiAT8Vx4azWEvPRMWi0X5BpJMA=
```

响应示例

```
HTTP/1.1 204 No Content
Server: OBS
X-Obs-Id-2: 32AAAQAAEAABSAAGAAEAABAAQAAEAABCSj4dxiqb1Lw50CTjVQeV3ebh3QQ6PAj
X-Obs-Request-Id: 0000018893B807D5C0472A6161D87032
Date: WED, 01 Jul 2015 02:36:06 GMT
```

状态码

状态码	描述
204	删除文件系统ACL成功

错误码

请参见[错误码](#)。

8.3 标签

8.3.1 批量添加资源标签 - TagResources

功能介绍

为指定资源（资源指通用文件系统）批量添加标签。一个资源上最多有20个标签。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

- POST /v3/sfs/tms/{project\_id}/file-systems/{resource\_id}/tags/create
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。
resource_id	是	String	资源ID，此处为通用文件系统名。

请求参数

表 8-21 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-type	是	String	发送的实体的MIME类型。 示例：application/json。
X-Auth-Token	否	String	用户Token。

表 8-22 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	List<resource_tag>	标签列表。详情说明参见表 8-23。 普通租户权限：该字段必选。 op_service权限：tags和 sys_tags二选一。
sys_tags	否	List<resource_tag>	系统标签列表。op_service权限可以访问。 op_service权限：tags和 sys_tags二选一。 目前调用此API时只包含一个 resource_tag结构体： key固定为： _sys_enterprise_project_id value是UUID或0，value为0表示默认企业项目。 现在仅支持系统标签添加操作。 详情说明参见表8-23。

表 8-23 resource\_tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签的键。最大长度为128个字符，不能为空，首尾不支持空格字符，以“_sys_”开头的键属于系统标签，不支持用户输入，可用UTF-8格式表示的任意语种的字母、数字和空格，以及“ ”、“ ”、“.”、“=”、“+”、“_”、“@”。

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	标签的值。最大长度为255个字符，首尾不支持空格字符，值可以为空字符串，可用UTF-8格式表示的任意语种的字母、数字和空格，以及以下字符：“ ”、“.”、“=”、“+”、“-”、“@”。

响应参数

无

请求示例

projectId为 “c80a2157ba1d46c0825265947342077c” ， 通用文件系统名为 “bucketName” ， 批量添加资源标签示例：

POST https://{endpoint}/v3/sfs/tms/c80a2157ba1d46c0825265947342077c/file-systems/bucketName/tags/create

请求体示例：

```
{
 "tags":[
 {
 "key":"key1",
 "value":"value1"
 },
 {
 "key":"key2",
 "value":"value2"
 }
]
}
```

响应示例

无

状态码

- 正常

状态码	描述
204	批量添加资源标签成功。

- 异常

状态码	描述
400	标签等参数非法。

状态码	描述
401	认证失败。
403	鉴权失败。
404	资源未找到。
500	系统异常。

### 8.3.2 批量删除资源标签 - UnTagResources

#### 功能介绍

为指定资源批量删除标签。不支持删除系统标签。删除时，如果删除的标签不存在，默认处理成功。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

- POST /v3/sfs/tms/{project\_id}/file-systems/{resource\_id}/tags/delete
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。
resource_id	是	String	资源ID，此处为通用文件系统名。

#### 请求参数

表 8-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-type	是	String	发送的实体的MIME类型。 示例：application/json。
X-Auth-Token	否	String	用户Token。

表 8-25 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	List<resource_tag>	标签列表。详情说明参见表 8-23。

响应参数

无

请求示例

projectId为 “c80a2157ba1d46c0825265947342077c” ， 通用文件系统名为 “bucketName” ， 批量删除资源标签示例：

POST https://{endpoint}/v3/sfs/tms/c80a2157ba1d46c0825265947342077c/file-systems/bucketName/tags/delete

请求体示例：

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }
]
}
```

响应示例

无

状态码

- 正常

状态码	描述
204	批量删除资源标签成功。

- 异常

状态码	描述
400	标签等参数非法。
401	认证失败。
403	鉴权失败。

状态码	描述
404	资源未找到。
500	系统异常。

### 8.3.3 查询资源标签 - ListTagsForResource

#### 功能介绍

查询指定资源的标签。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

- GET /v3/sfs/tms/{project\_id}/file-systems/{resource\_id}/tags
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。
resource_id	是	String	资源ID，此处为通用文件系统名。

#### 请求参数

表 8-26 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-type	是	String	发送的实体的MIME类型。 示例：application/json。
X-Auth-Token	否	String	用户Token。

响应参数

表 8-27 响应 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	List<resource_tag>	标签列表。详情说明参见表 8-23。
sys_tags	否	List<resource_tag>	系统标签列表。仅op_service权限才可以获取此字段。 目前只包含一个resource_tag结构体： key： _sys_enterprise_project_id value：企业项目id。0表示默认企业项目。 详情说明参见表8-23。

请求示例

projectId为 “c80a2157ba1d46c0825265947342077c” ， 通用文件系统名为 “bucketName” ， 查询资源标签示例：

GET https://{endpoint}/v3/sfs/tms/c80a2157ba1d46c0825265947342077c/file-systems/bucketName/tags

响应示例

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }
]
}
```

状态码

- 正常

状态码	描述
200	查询资源标签成功。

- 异常

状态码	描述
400	标签等参数非法
401	认证失败
403	鉴权失败
404	资源未找到
500	系统异常

### 8.3.4 查询资源实例列表 - ListResourcesByTag

#### 功能介绍

使用标签过滤资源实例。优先按照资源创建时间倒序排序。

#### 授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

#### URI

- POST /v3/sfs/tms/{project\_id}/file-systems/resource-instances/filter
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。
limit	否	Int	查询记录数。默认为1000，limit最大为1000，最小值为1，不能为负数。
offset	否	Int	索引位置。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。

#### 请求参数

表 8-28 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-type	是	String	发送的实体的MIME类型。 示例：application/json。

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	用户Token。

表 8-29 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
without_any_tag	否	boolean	不包含任意一个标签。该字段为true时查询所有不带标签的资源，此时忽略“tags”字段。该字段为false或者未提供该参数时，该条件不生效，即返回所有资源或按"tags"，"matches"条件过滤的资源。
tags	否	List<tag>	包含标签。最多包含20个tag。tag之间Key不能重复，每个key下面的value最多20个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失，且同一个key中values不能重复。 结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。 详细说明参见 <a href="#">表8-30</a> 。
sys_tags	否	List<tag>	包含系统标签。仅op_service权限可以使用此字段。 sys_tags和过滤条件without_any_tag、tags不能同时使用。 目前此字段只包含一个tag结构体： key： _sys_enterprise_project_id value：企业项目id列表 目前key下面只包含一个value。0表示默认企业项目。 详细说明参见 <a href="#">表8-30</a> 。
matches	否	List<match>	搜索字段。match中key为固定字典值，当前key固定为resource_name，表示根据key对应的value值实现前缀搜索，后续再扩展。 详细说明参见 <a href="#">表8-31</a> 。

表 8-30 tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签的键。最大长度为128个字符，不能为空，首尾不支持空格字符，以“_sys_”开头的键属于系统标签，不支持用户输入，可用UTF-8格式表示的任意语种的字母、数字和空格，以及“-”、“.”、“=”、“+”、“_”、“@”。
values	是	List<String>	值列表。value可为空数组但不可缺省。如果values为空列表，则表示查询任意value。value之间为或的关系。

表 8-31 match

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。当前限定为resource_name，后续扩展。
value	是	String	值。每个值最大长度255个unicode字符。不校验字符集范。

响应参数

表 8-32 响应 body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resources	是	List<resource>	资源实例列表。详情说明参见表 8-33。
total_count	是	Integer	总记录数。

表 8-33 resource

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_id	是	String	资源ID。
resource_detail	是	Object	资源详情。默认为空。资源对象，用于扩展。

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	List<resource_tag>	标签列表。没有标签默认为空数组。 详情说明参见表8-23。
sys_tags	否	List<resource_tag>	仅op_service权限才可以获取此字段。 目前只包含一个resource_tag 结构体： key： _sys_enterprise_project_id value：企业项目id，0表示默认企业项目。 详情说明参见表8-23。
resource_name	是	String	资源名称，资源没有名称时默认为空字符串。

请求示例

projectId为 “c80a2157ba1d46c0825265947342077c” ， offset为0， limit为10， 查询资源实例示例：

POST https://{endpoint}/v3/sfs/tms/c80a2157ba1d46c0825265947342077c/file-systems/resource-instances/filter?limit=10&offset=0

请求体示例：

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 },
 {
 "key": "key2",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
],
 "matches": [
 {
 "key": "resource_name",
 "value": "resource1"
 }
],
 "without_any_tag": "false"
}
```

响应示例

```
{
 "resources": [
```

```
{
 "resource_detail":"","
 "resource_id":"resouece1",
 "resource_name":"resouece1",
 "tags":[
 {
 "key":"key1",
 "value":"value1"
 }
],
 "sys_tags":[]
}
],
"total_count":1
}
```

状态码

- 正常

状态码	描述
200	查询资源实例列表成功。

- 异常

状态码	描述
400	标签等参数非法。
401	认证失败。
403	鉴权失败。
404	资源未找到。
500	系统异常。

8.3.5 查询资源实例数量 - ListResourceQuantityByTag

功能介绍

根据标签查询资源实例数量。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

- POST /v3/sfs/tms/{project\_id}/file-systems/resource-instances/count
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。

请求参数

表 8-34 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-type	是	String	发送的实体的MIME类型。 示例：application/json
X-Auth-Token	否	String	用户Token。

表 8-35 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
without_any_tag	否	boolean	不包含任意一个标签，该字段为true时查询所有不带标签的资源，此时忽略“tags”字段。该字段为false或者未提供该参数时，该条件不生效，即返回所有资源或按"tags", "matches"等条件过滤。
tags	否	List< <a href="#">tag</a> >	包含标签，最多包含20个key，每个key下面的value最多20个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。 详细说明参见 <a href="#">表8-30</a> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
sys_tags	否	List<tag>	包含系统标签。仅op_service权限可以使用此字段。 sys_tags和过滤条件without_any_tag 、tags不能同时使用。 目前此字段只包含一个tag结构体： key： _sys_enterprise_project_id value：企业项目id列表 目前key下面只包含一个value。 0表示默认企业项目。 详细说明参见 <a href="#">表8-30</a> 。
matches	否	List<match>	搜索字段。match中key为固定字典值，当前key固定为resource_name，表示根据key对应的value值实现前缀搜索，后续再扩展。 详细说明参见 <a href="#">表8-31</a> 。

响应参数

表 8-36 响应 body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
total_count	是	Integer	总记录数

请求示例

projectId为“c80a2157ba1d46c0825265947342077c”，查询资源实例数量示例：

POST https://{endpoint}/v3/sfs/tms/c80a2157ba1d46c0825265947342077c/file-systems/resource-instances/count

请求体示例：

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 },
 {
 "key": "key2",
 "values": [
```

```
 "value1",
 "value2"
]
 },
 "matches":[
 {
 "key":"resource_name",
 "value":"resource1"
 }
],
 "without_any_tag":"true"
 }
}
```

响应示例

```
{
 "total_count":1
}
```

状态码

- 正常

状态码	描述
200	查询资源实例数量成功。

- 异常

状态码	描述
400	标签等参数非法
401	认证失败
403	鉴权失败
404	资源未找到
500	系统异常

8.3.6 查询项目标签 - ListTagsByProject

功能介绍

查询租户在指定Project中所有资源的标签集合。

授权信息

账号具备所有API的调用权限，如果使用账号下的IAM用户调用当前API，该IAM用户需具备调用API所需的权限，具体权限要求请参见[权限和授权项](#)。

URI

- GET /v3/sfs/tms/{project\_id}/file-systems/tags
- 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。

请求参数

表 8-37 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-type	是	String	发送的实体的MIME类型。 示例：application/json。
X-Auth-Token	否	String	用户Token。

响应参数

表 8-38 响应 body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	List< <a href="#">tag</a> >	标签列表。详细说明参见 <a href="#">表 8-30</a> 。

请求示例

projectId为 “c80a2157ba1d46c0825265947342077c” ， 查询项目标签示例：

GET https://{endpoint}/v3/sfs/tms/c80a2157ba1d46c0825265947342077c/file-systems/tags

响应示例

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 },
 {
 "key": "key2",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
]
}
```

```
]
 }
]
}
```

状态码

• 正常

状态码	描述
200	查询项目标签成功。

• 异常

状态码	描述
400	标签等参数非法。
401	认证失败。
403	鉴权失败。
404	资源未找到。
500	系统异常。

# 9 权限和授权项

## 9.1 权限及授权项说明

如果您需要对您所拥有的SFS进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果华为账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用SFS服务的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供了一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

### 说明

- 如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询云服务器列表，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“ecs:servers:list”的授权项，该接口才能调用成功。

## 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。
- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](#)。
-  **说明**
  - “√”表示支持，“x”表示暂不支持。

弹性文件服务支持的自定义策略授权项如下所示：

- 【示例】[文件共享](#)，包含SFS所有文件系统接口对应的授权项，如创建文件系统、查询文件系统列表、查询单个文件系统详情、修改文件系统、删除文件系统等接口。
- 【示例】[扩容缩容](#)，包括SFS文件系统扩容缩容接口对应的授权项，如扩容共享和缩容共享等接口。
- 【示例】[SFS Turbo文件系统授权项分类](#)，包含SFS Turbo所有文件系统接口对应的授权项，如创建文件系统、查询文件系统列表、查询单个文件系统详情、删除文件系统等接口。

## 9.2 授权项分类

### 9.2.1 SFS 容量型文件系统授权项分类

查询 API 版本

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询API版本 ( OpenSt ack原生 )	GET /	-	x	x
查询API版本 ( OpenSt ack原生 )	GET / {api_versi on}/	-	x	x

文件共享

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建共享 ( OpenStac k原生 )	POST /v2/ {project_id}/ shares	sfs:shares:creat eShare	√	√
查询所有共 享 ( OpenStac k原生 )	GET /v2/ {project_id}/ shares	sfs:shares:getS hare	√	√
查询所有共 享详细信息 ( OpenStac k原生 )	GET /v2/ {project_id}/ shares/detail	sfs:shares:getAl lSharesDetail	√	√
查询单个共 享详细信息 ( OpenStac k原生 )	GET /v2/ {project_id}/ shares/{share_id}	sfs:shares:getS hareDetail	√	√
查询共享挂 载路径 ( OpenStac k原生 )	GET /v2/ {project_id}/ shares/{share_id}/ export_locations	sfs:shares:getS hareExportLoc ations	√	√
修改共享 ( OpenStac k原生 )	PUT /v2/ {project_id}/ shares/{share_id}	sfs:shares:upda teShare	√	√
删除共享 ( OpenStac k原生 )	DELETE /v2/ {project_id}/ shares/{share_id}	sfs:shares:delet eShare	√	√

共享访问规则

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
添加共享 访问规则 ( OpenSt ack原生 )	POST /v2/ {project_id}/shares/ {share_id}/action	sfs:shares:Sh areAction	√	√

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
删除共享访问规则 ( OpenStack原生 )	POST /v2/{project_id}/shares/{share_id}/action	sfs:shares:ShareAction	√	√
查询共享访问规则 ( OpenStack原生 )	POST /v2/{project_id}/shares/{share_id}/action	sfs:shares:ShareAction	√	√

## 配额管理

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询租户配额 ( OpenStack原生 )	GET /v2/{project_id}/os-quota-sets/{project_id}	sfs:quotas:getOSQuotaSets	√	×

## 扩容缩容

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
扩容共享 ( OpenStack原生 )	POST /v2/{project_id}/shares/{share_id}/action	sfs:shares:ShareAction	√	√
缩容共享 ( OpenStack原生 )	POST /v2/{project_id}/shares/{share_id}/action	sfs:shares:ShareAction	√	√

可用区

权限	对应API接口	授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询可用区 ( OpenStack原生 )	GET /v2/{project_id}/availability-zones?share_az={share_az}	sfs:availabilityZones:getAvailabilityZones	√	×

9.2.2 SFS Turbo 文件系统授权项分类

生命周期管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建文件系统	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares	sfsturbo:shares:createShare	- 创建SFS Turbo实例时，需要vpc相关权限，包括校验vpc、子网、安全组，创建vip以及port，创建安全组规则等，需要增加授权项：    "vpc:*"       - 加密实例需要在项目上配置KMS Administrator 权限   - 专属场景，需要增加授权项：    "dss*:get",    "dss*:list",    "dss*:count"	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询单个文件系统详细信息	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}	sfsturbo:shares:getShare	-	√	√
删除文件系统	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}	sfsturbo:shares:deleteShare	- 删除SFS Turbo实例时，需要vpc相关权限，包括删除vip以及port，删除安全组规则等，需要增加授权项：    "vpc:*:*"       - 如果是专属场景，需要增加授权项：    "dss:*:get",    "dss:*:list",    "dss:*:count"	√	√
获取文件系统列表	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/detail	sfsturbo:shares:getAllShares	-	√	√
扩容文件系统	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/action	sfsturbo:shares:shareAction	-	√	√

连接管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
修改文件系统绑定的安全组	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/action	sfsturbo:shares:shareAction	更改安全组需要安全组相关权限：    - vpc:securityGroups:*   - vpc:securityGroupRules:*	√	√

共享标签

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建共享标签	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/tags	sfsturbo:shares:addTag	-	√	√
查询共享标签	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/tags	sfsturbo:shares:getTag	-	√	√
删除共享标签	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/tags/{key}	sfsturbo:shares:deleteTag	-	√	√
批量添加共享标签	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/tags/action	sfsturbo:shares:batchResTag	-	√	√
查询租户所有共享的标签	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/tags	sfsturbo:shares:getAllTag	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
通过标签查询文件系统列表	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/resource_instances/action	sfsturbo:shares:getAllTag	-	√	√

名称管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
修改文件系统名称	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/action	sfsturbo:shares:shareAction	-	√	√

文件系统管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建文件系统异步任务	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/{feature}/tasks	sfsturbo:shares:createFsAsyncTask	-	√	√
获取文件系统异步任务列表	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/{feature}/tasks	sfsturbo:shares:listFsAsyncTasks	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
获取文件系统异步任务详情	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/{feature}/tasks/{task_id}	sfsturbo:shares:showFsAsyncTask	-	√	√
取消/删除文件系统异步任务	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/{feature}/tasks/{task_id}	sfsturbo:shares:deleteFsAsyncTask	-	√	√
获取已挂载的客户端ip信息	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/action	sfsturbo:shares:shareAction	-	√	√

## 存储联动管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
绑定后端存储	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/targets	sfsturbo:shares:createBackendTarget	用户需要额外配置OBS Administrator权限。	√	√
查询后端存储列表	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/targets	sfsturbo:shares:listBackendTargets	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
获取后端存储详细信息	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/targets/{target_id}	sfsturbo:shares:showBackendTargetInfo	-	√	√
删除后端存储	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/targets/{target_id}	sfsturbo:shares:deleteBackendTarget	-	√	√
更新后端存储属性	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/targets/{target_id}/attributes	sfsturbo:shares:updateObsTargetAttributes	-	√	√
更新后端存储自动同步策略	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/targets/{target_id}/policy	sfsturbo:shares:updateObsTargetPolicy	-	√	√
创建数据导入导出任务	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/hpc-cache/task	sfsturbo:shares:createDataRepositoryTask	-	√	√
查询数据导入导出任务详情	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/hpc-cache/task/{task_id}	sfsturbo:shares:getDataRepositoryTask	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询数据导入导出任务列表	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/hpc-cache/tasks	sfsturbo:shares:getAllDataRepositoryTasks	-	√	√
删除数据导入导出任务	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/{share_id}/hpc-cache/task/{task_id}	sfsturbo:shares:deleteDataRepositoryTask	-	√	√
更新文件系统	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}	sfsturbo:shares:updateHpcShare	-	√	√

目录管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
创建目标文件夹配额	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir-quota	sfsturbo:shares:createFsDirQuota	-	√	√
更新目标文件夹配额	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir-quota	sfsturbo:shares:updateFsDirQuota	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询目标文件夹配额	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir-quota	sfsturbo:shares:showFsDirQuota	-	√	√
删除目标文件夹配额	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir-quota	sfsturbo:shares:deleteFsDirQuota	-	√	√
创建目录	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir	sfsturbo:shares:createFsDir	-	√	√
查询目录是否存在	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir	sfsturbo:shares:showFsDir	-	√	√
删除文件系统目录	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir	sfsturbo:shares:deleteFsDir	-	√	√
查询目录资源使用情况	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/dir-usage	sfsturbo:shares:showFsDirQuota	-	√	√

权限管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
加入AD域	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/active-directory-domain	sfsturbo:shares:addActiveDirectoryDomain	-	√	√
查询AD域配置	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/active-directory-domain	sfsturbo:shares:showActiveDirectoryDomain	-	√	√
修改AD域配置	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/active-directory-domain	sfsturbo:shares:updateActiveDirectoryDomain	-	√	√
退出AD域	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/active-directory-domain	sfsturbo:shares:deleteActiveDirectoryDomain	-	√	√
创建权限规则	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/perm-rules	sfsturbo:shares:createPermRule	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询文件系统的权限规则列表	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/perm-rules	sfsturbo:shares:listPermRules	-	√	√
查询文件系统的某一个权限规则	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/perm-rules/{rule_id}	sfsturbo:shares:showPermRule	-	√	√
修改权限规则	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/perm-rules/{rule_id}	sfsturbo:shares:updatePermRule	-	√	√
删除权限规则	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/perm-rules/{rule_id}	sfsturbo:shares:deletePermRule	-	√	√
创建并绑定LDAP配置	POST /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/ldap	sfsturbo:shares:createLdap	-	√	√
查询LDAP的配置	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/ldap	sfsturbo:shares:showLdap	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
修改LDAP的配置	PUT /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/ldap	sfsturbo:shares:updateLdap	-	√	√
删除LDAP的配置	DELETE /v1/{project_id}/sfs-turbo/shares/{share_id}/fs/ldap	sfsturbo:shares:deleteLdap	-	√	√

任务管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询job的状态详情	GET /v1/{project_id}/sfs-turbo/jobs/{job_id}	sfsturbo:shares:getJob	-	√	√

运营管理

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
修改文件 系统计费 模式由按 需转为包 周期	POST /v2/ {project_id}/ sfs-turbo/ shares/ {share_id}/ change- charge-mode	sfsturbo:share s:changeChar geMode	-	√	√

查询文件系统类型和配额

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询文件 系统类型 和配额	GET /v1/ {project_id}/ sfs-turbo/ share-types	sfsturbo:share s:getFlavors	-	√	√

Console 引用

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询sfs turbo配额	Console引 用	sfsturbo:share s:getQuota	-	√	√
获取可用区 信息	Console引 用	sfsturbo:share s:getAZInfo	-	√	√
获取sfs turbo规格信息	Console引 用	sfsturbo:share s:getFlavors	-	√	√

权限	对应API接口	授权项	依赖的授权项	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
检查文件系统名称	Console引用	sfsturbo:shares:checkShareName	-	√	√

# 10公共参数

## 10.1 SFS Turbo 文件系统状态

- SFS Turbo文件系统状态要素说明

返回值	说明
100	CREATING，正在创建。
200	ACTIVE，激活状态，SFS Turbo文件系统可挂载。
300	FAILED，失败。
303	CREATE_FAILED，创建失败。
400	DELETED，已删除。
800	FROZEN，已冻结。

## 10.2 SFS Turbo 文件系统子状态

- SFS Turbo文件系统子状态要素说明

返回值	说明
121	在线扩容中。
221	在线扩容成功。
321	在线扩容失败。

# 11 附录

## 11.1 状态码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

• 正常

返回值	说明
200 OK	GET和PUT操作正常返回。
201 Created	POST操作正常返回。
202 Accepted	请求已被接受。
204 No Content	DELETE操作正常返回。

• 异常

返回值	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。

返回值	说明
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

## 11.2 SFS Turbo 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400/404	SFS.TURBO.0001	Parameter error	参数错误	请使用合法的参数重试。
400/404	SFS.TURBO.0002	Cluster not found	对象不存在或没有权限	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0003	Invalid name	名称不符合规则	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0004	Invalid vpc	指定的vpc无效	请使用合法的参数重试。
400/500	SFS.TURBO.0005	Internal server error	内部错误	请联系技术支持。
400	SFS.TURBO.0006	Invalid subnet	指定的subnet无效	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0007	Invalid share type	文件系统类型不合法	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0008	Invalid size	文件系统大小不在支持的范围内	请使用合法的参数重试。
409	SFS.TURBO.0009	Name has existed	文件系统名称已经存在	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0010	Quota exceeds	配额不足	请提工单扩大配额。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400/403	SFS.TURBO.0011	Cluster is doing something	该文件正在进行其它操作，无法执行该操作，请稍后重试	等待其他操作完成，然后进行重试
400	SFS.TURBO.0012	Operation is not allowed	包周期文件系统不支持通过API进行扩容、删除操作。	请在控制台进行包周期文件系统的管理。
400	SFS.TURBO.0015	do not have the operation permission	没有操作权限	请申请相关权限
400	SFS.TURBO.0016	Res tag count already reach max value	资源标签达到上限	删除无用标签
400	SFS.TURBO.0017	Invalid tag key param	资源标签key长度非法	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0018	Invalid tag value param	资源标签value长度非法	请使用合法的参数重试。
404	SFS.TURBO.0019	Invalid Job Id	指定的job id不存在	请使用合法的job id
400	SFS.TURBO.0020	Invalid flavor	指定的flavor不存在	请使用合法的flavor
400	SFS.TURBO.0021	file system not match	类型不匹配，同一实例类型不满足磁盘一致性	请确保同一实例类型满足磁盘一致性
400	SFS.TURBO.0022	backup name already exists	备份名称已经存在	请更换备份名称
400	SFS.TURBO.0023	Invalid flavor ref	规格码非法	请使用合法的规格码
400	SFS.TURBO.0024	Operation is not allowed	该文件系统不支持该操作，请联系技术支持	请联系技术支持。
400	SFS.TURBO.0025	Invalid tag key param	资源标签key含有非法字符	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0026	Invalid tag value param	资源标签value含有非法字符	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0027	Invalid security group	指定的安全组无效	请使用合法的参数重试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SFS.TURBO.0028	Invalid crypt key	指定的密钥无效	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0029	Subnet has not enough ips	子网可用IP不足	请使用合法的参数重试。
400	SFS.TURBO.0030	Ecs resource not enough	ECS资源不足，该规格在选择的AZ售罄	请更换可用区重试。
400	SFS.TURBO.0031	cache type not exist	cache_type不存在	请使用合法的cache_type
400	SFS.TURBO.0032	EVS Resource Not Enough	云盘资源不足	请扩充云盘资源
500	SFS.TURBO.0033	Get Client Ips Error	获取客户端IP失败	请重新获取客户端IP，如果问题无法解决，请及时联系技术支持
400	SFS.TURBO.0034	dedicated storage resource not enough	专属存储池资源不足	请扩充专属存储池资源
400	SFS.TURBO.0035	The current type does not support backup.	当前类型不支持备份	当前类型不支持备份
500	SFS.TURBO.0036	Failed to obtain the used capacity of the directory	获取目录使用容量失败	请重新获取目录使用容量，如果问题无法解决请及时联系技术支持
400	SFS.TURBO.0037	Operation conflict, client retry	操作冲突，客户端重试	请使用合法的操作
400	SFS.TURBO.0038	unknown error	未知错误	请联系技术支持
400	SFS.TURBO.0039	The VIP quota is insufficient	vip配额不足	请申请更多的VIP配额
400	SFS.TURBO.0040	Insufficient Security Group Quota	安全组配额不足	请增加安全组配额

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SFS.TURBO.0041	Operation is not allowed	文件系统版本较低，不支持该操作	请联系技术支持
404	SFS.TURBO.0042	Invalid NIC ID	指定的NIC ID不存在或为空	请使用合法的参数重试
400	SFS.TURBO.0100	Invalid file system path	文件系统路径非法	请使用合法的文件系统路径
404	SFS.TURBO.0101	The file system path does not exist	文件系统路径不存在	请选择合法的文件系统路径
400	SFS.TURBO.0102	The file system path is not a directory	文件系统路径非目录	请选择合法的文件系统路径
400	SFS.TURBO.0103	The file system is being processed	文件系统正在处理中	请等待文件系统处理完成
500	SFS.TURBO.0104	Failed to import or export OBS data	obs导入导出操作失败	请重新导入导出obs，若问题未解决，请联系技术支持
500	SFS.TURBO.0105	Failed to obtain OBS import and export task data	获取obs导入导出任务数据失败	请重新获取obs导入导出的数据，如果问题未得到解决，请联系技术支持
400	SFS.TURBO.0106	The OBS task does not exist	obs 任务不存在	请选择存在的obs任务或者创建相应的obs任务
400	SFS.TURBO.0107	OBS protocol error	配置后端type参数错误	请联系技术支持
400	SFS.TURBO.0108	The OBS endpoint name is incorrect	obs 域名错误	请联系技术支持
400	SFS.TURBO.0109	The OBS bucket name is incorrect	obs 桶名错误	请使用合法的obs桶名

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SFS.TURBO.0110	OBS agent error	导入导出任务失败	请联系技术支持
400	SFS.TURBO.0111	The OBS configuration list is empty	obs 配置列表为空	请使用合法的obs配置信息

### 11.3 通用文件系统错误码

调用接口出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。当调用出错时，HTTP请求返回一个3xx，4xx或5xx的HTTP状态码。返回的消息体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时，可以联系华为云客服，并提供错误码，以便我们尽快帮您解决问题。

#### 错误响应消息格式

当错误发生时，响应消息头中都会包含：

- Content-Type: application/xml
- 错误对应的3xx，4xx或5xx的HTTP状态码。

响应消息体中同样会包含对错误的描述信息。下面的错误响应消息体示例展示了所有REST错误响应中公共的元素。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Error>
<Code>NoSuchKey</Code>
<Message>The resource you requested does not exist</Message>
<Resource>/example-filessystem/object</Resource>
<RequestId>001B21A61C6C0000013402C4616D5285</RequestId>
<HostId>RkRCRDJENDc5MzdGQkQ4OUY3MTI4NTQ3NDk2Mjg0M0FB
QUFBQUFBYmJiYmJiYmJD</HostId>
</Error>
```

各元素的具体含义如表11-1所示。

表 11-1 错误响应消息元素

元素名称	描述
Error	错误响应消息体XML结构中描述错误信息的根节点元素。
Code	错误响应消息体XML中错误响应对应的HTTP消息返回码，具体的错误码请参见表11-2。
Message	错误响应消息体XML中具体错误更全面、详细的英文解释，具体的错误消息请参见表11-2。
RequestId	本次错误请求的请求ID，用于错误定位。

元素名称	描述
HostId	返回该消息的服务端ID。
Resource	该错误相关的文件系统或对象资源。

 说明

许多错误响应包含其他的更丰富的错误信息，建议将所有错误信息记入日志，方便程序员在诊断程序错误时阅读和理解。

错误码说明

在向SFS系统发出请求后，如果遇到错误，会在响应中包含响应的错误码描述错误信息。通用文件系统的错误码如表11-2所示。

表 11-2 错误码

状态码	错误码	错误信息	处理措施
301 Moved Permanently	PermanentRedirect	尝试访问的文件系统必须使用指定的地址，请将以后的请求发送到这个地址。	按照返回的重定向地址发送请求。
301 Moved Permanently	WebsiteRedirect	Website请求缺少bucketName。	携带文件系统名后重试。
307 Moved Temporarily	TemporaryRedirect	临时重定向，当DNS更新时，请求将被重定向到文件系统。	会自动重定向，也可以将请求发送到重定向地址。
400 Bad Request	BadDigest	客户端指定的对象内容的MD5值与系统接收到的内容MD5值不一致。	检查头域中携带的MD5与消息体计算出来的MD5是否一致。
400 Bad Request	BadDomainName	域名不合法。	使用合法的域名。
400 Bad Request	BadRequest	请求参数不合法。	根据返回的错误消息体提示进行修改。
400 Bad Request	IllegalLocationConstraintException	用户未带Location在非默认Region创文件系统。	请求发往默认Region创文件系统或带非默认Region的Location创文件系统。
400 Bad Request	InvalidArgument	无效的参数。	根据返回的错误消息体提示进行修改。
400 Bad Request	InvalidBucket	请求访问的文件系统已不存在。	更换文件系统名。

状态码	错误码	错误信息	处理措施
400 Bad Request	InvalidBucket Name	请求中指定的文件系统名无效，超长或带不允许的特殊字符。	更换文件系统名。
400 Bad Request	InvalidLocationConstraint	创建文件系统时，指定的Location不合法或不存在。	指定正确的Location创文件系统。
400 Bad Request	InvalidPolicyDocument	表单中的内容与策略文档中指定的条件不一致。	根据返回的错误消息体提示修改构造表单的policy重试。
400 Bad Request	InvalidRedirectLocation	无效的重定向地址。	指定正确的地址。
400 Bad Request	InvalidRequest	无效请求。	根据返回的错误消息体提示进行修改。
400 Bad Request	InvalidRequestBody	请求体无效，需要消息体的请求没有上传消息体。	按照正确的格式上传消息体。
400 Bad Request	KeyTooLongError	提供的Key过长。	使用较短的Key。
400 Bad Request	MalformedACLError	提供的XML格式错误，或者不符合我们要求的格式。	使用正确的XML格式重试。
400 Bad Request	MalformedError	请求中携带的XML格式不正确。	使用正确的XML格式重试。
400 Bad Request	MalformedLoggingStatus	Logging的XML格式不正确。	使用正确的XML格式重试。
400 Bad Request	MalformedQuotaError	Quota的XML格式不正确。	使用正确的XML格式重试。
400 Bad Request	MalformedXML	当用户发送了一个配置项的错误格式的XML会出现这样的错误。	使用正确的XML格式重试。
400 Bad Request	MetadataTooLarge	元数据消息头超过了允许的最大元数据大小。	减少元数据消息头。
400 Bad Request	MissingRegion	请求中缺少Region信息，且系统无默认Region。	请求中携带Region信息。
400 Bad Request	MissingRequestBodyError	当用户发送一个空的XML文档作为请求时会发生。	提供正确的XML文档。
400 Bad Request	MissingRequiredHeader	请求中缺少必要的头域。	提供必要的头域。

状态码	错误码	错误信息	处理措施
400 Bad Request	MissingSecurityHeader	请求缺少一个必须的 头。	提供必要的头域。
400 Bad Request	TooManyBuckets	用户拥有的文件系统的 数量达到了系统的上 限，并且请求试图创建 一个新文件系统。	删除部分文件系统后重 试。
400 Bad Request	TooManyWrongSignature	因高频错误请求被拒绝 服务。	更换正确的Access Key 后重试。
400 Bad Request	UnexpectedContent	该请求需要消息体而客 户端没带，或该请求不 需要消息体而客户端带 了。	根据说明重试。
400 Bad Request	ContentSHA256Mismatch	客户端与服务端计算的 对象的SHA256值不一 致。	建议重新确认客户端计 算的对象的SHA256的 值是否正确。
403 Forbidden	AccessDenied	拒绝访问，请求没有携 带日期头域或者头域格 式错误。	请求携带正确的日期头 域。
403 Forbidden	DeregisterUser	用户已经注销。	充值或重新开户。
403 Forbidden	InArrearOrInsufficientBalance	用户欠费或余额不足而 没有权限进行某种操 作。	充值。
403 Forbidden	InvalidAccessKeyId	系统记录中不存在客户 提供的Access Key Id。	携带正确的Access Key Id。
403 Forbidden	RequestTimeTooSkewed	客户端发起请求的时间 与OBS服务端的时间相 差太大。  出于安全目的，OBS会 校验客户端与OBS服务 端的时间差，当该时间 差大于15分钟时，OBS 服务端会拒绝您的请 求，从而出现此报错。	请检查客户端时间是否 与当前OBS服务端时间 相差太大。请根据本地 UTC时间调整客户端时 间后再访问。
403 Forbidden	SignatureDoesNotMatch	请求中带的签名与系统 计算得到的签名不一 致。	检查您的Secret Access Key和签名计算方法。 详细排查方法请参见 <a href="#">签名不匹配 (SignatureDoesNot Match) 如何处理</a> 。
403 Forbidden	VirtualHostDomainRequired	未使用虚拟主机访问域 名。	Host使用 <a href="#">虚拟主机访问 域名</a> 。

状态码	错误码	错误信息	处理措施
403 Forbidden	Unauthorized	用户未实名认证。	请实名认证后重试。
403 Forbidden	RequestPayer Denied	文件系统为请求者付费文件系统。	请携带请求者付费的指定头域x-obs-request-payer: requester访问。
404 Not Found	NoSuchBucket	指定的文件系统不存在。	先创文件系统再操作。
404 Not Found	NoSuchLifecycleConfiguration	请求的Lifecycle不存在。	先配置Lifecycle。
405 Method Not Allowed	MethodNotAllowed	指定的方法不允许操作在请求的资源上。 对应返回的Message为: Specified method is not supported.	方法不允许。
408 Request Timeout	RequestTimeout	用户与Server之间的socket连接在超时时间内没有进行读写操作。	检查网络后重试，或联系技术支持。
409 Conflict	BucketAlreadyExists	请求的文件系统名已经存在。文件系统的命名空间是系统中所有用户共用的，选择一个不同的文件系统名再重试一次。	更换文件系统名。
409 Conflict	BucketAlreadyOwnedByYou	发起该请求的用户已经创建过了这个名字的文件系统，并拥有这个文件系统。	不需要再创文件系统了。
409 Conflict	BucketNotEmpty	用户尝试删除的文件系统不为空。	先删除文件系统中对象，然后再删文件系统。
409 Conflict	ServiceNotSupported	请求的方法服务端不支持。	服务端不支持，请联系技术支持。
411 Length Required	MissingContentLength	必须要提供HTTP消息头中的Content-Length字段。	提供Content-Length消息头。
412 Precondition Failed	PreconditionFailed	用户指定的先决条件中至少有一项没有包含。	根据返回消息体中的Condition提示进行修改。
500 Internal Server Error	InternalError	系统遇到内部错误，请重试。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	处理措施
501 Not Implemented	ServiceNotImplemented	请求的方法服务端没有实现。	当前不支持，请联系技术支持。
503 Service Unavailable	ServiceUnavailable	服务器过载或者内部错误异常。	等待一段时间后重试，或联系技术支持。
503 Service Unavailable	SlowDown	请降低请求频率。	请降低请求频率。

## 11.4 获取访问密钥（AK/SK）

### 说明

IAM用户若希望使用AK/SK访问SFS，必须要账号为其开启“编程访问”。开启方法请参见[查看或修改IAM用户信息](#)。

在调用接口的时候，需要使用AK/SK进行签名验证。AK/SK获取步骤如下：

- 步骤1** 登录控制台。
- 步骤2** 鼠标指向界面右上角的登录用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
- 步骤3** 单击“管理访问密钥”。
- 步骤4** 在左侧导航栏单击“访问密钥”。
- 步骤5** 单击“新增访问密钥”，进入“新增访问密钥”页面。
- 步骤6** 输入当前用户的登录密码。
- 步骤7** 通过邮箱或者手机进行验证，输入对应的验证码。

### 说明

在统一身份认证服务IAM中创建的用户，如果创建时未填写邮箱或者手机号，则只需校验登录密码。

- 步骤8** 单击“确定”，浏览器自动下载访问密钥。

### 说明

为防止访问密钥泄露，建议您将其保存到安全的位置。

----结束

## 11.5 获取项目 ID

### 操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)

### 调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目列表](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
 "projects": [
 {
 "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
 "is_domain": false,
 "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
 "name": "project_name",
 "description": "",
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
 },
 "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
 "enabled": true
 }
],
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects"
 }
}
```

### 从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。  
在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 11-1 查看项目 ID



# A 修订记录

发布日期	修改记录
2023-12-20	第五次正式发布。 本次更新说明如下： 新增通用文件系统相关说明。
2023-08-15	第四次正式发布。 本次更新说明如下： SFS Turbo API说明新增“权限管理”章节。
2023-05-15	第三次正式发布。 本次更新说明如下： SFS Turbo API说明新增“目录管理”章节。
2019-05-30	第二次正式发布。 本次更新说明如下：     ● 新增“API授权项列表”章节。    ● 支持SFS Turbo，新增“SFS Turbo API说明”章节。    ● 支持企业项目功能，“接口简介”、“创建共享”、“查询所有共享”等章节增加相关参数和字段说明。    ● 支持CIFS协议文件系统，增加相关参数和字段说明。    ● 支持加密功能，增加相关参数和字段说明。
2017-12-31	第一次正式发布。