

数据仓库服务

工具指南

文档版本 01
发布日期 2023-03-17



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1 工具简介 | 1 |
| 2 客户端工具下载 | 3 |
| 3 gsql 命令行客户端工具 | 4 |
| 3.1 gsql 概述 | 4 |
| 3.2 使用指导 | 15 |
| 3.3 获取帮助 | 16 |
| 3.4 命令参考 | 17 |
| 3.5 元命令参考 | 21 |
| 3.6 常见问题处理 | 43 |
| 4 Data Studio 数据库集成开发工具 | 48 |
| 4.1 Data Studio 简介 | 48 |
| 4.1.1 Data Studio 概述 | 48 |
| 4.1.2 约束和限制 | 49 |
| 4.1.3 发布包结构 | 50 |
| 4.1.4 系统要求 | 52 |
| 4.2 安装配置 Data Studio | 54 |
| 4.3 快速入门 | 62 |
| 4.4 Data Studio 用户界面 | 63 |
| 4.5 Data Studio 菜单 | 63 |
| 4.5.1 “文件”菜单 | 63 |
| 4.5.2 “编辑”菜单 | 65 |
| 4.5.3 “运行”菜单 | 68 |
| 4.5.4 “调试”菜单 | 68 |
| 4.5.5 “设置”菜单 | 69 |
| 4.5.6 “帮助”菜单 | 69 |
| 4.6 Data Studio 工具栏 | 70 |
| 4.7 Data Studio 右键菜单 | 70 |
| 4.8 连接信息 | 75 |
| 4.8.1 概述（连接信息） | 75 |
| 4.8.2 添加连接 | 75 |
| 4.8.3 重命名连接 | 82 |
| 4.8.4 编辑连接 | 82 |

| | |
|--|-----|
| 4.8.5 删除连接..... | 83 |
| 4.8.6 查看连接属性..... | 83 |
| 4.8.7 刷新数据库连接..... | 83 |
| 4.9 数据库管理..... | 87 |
| 4.9.1 创建数据库..... | 87 |
| 4.9.2 断开所有连接..... | 88 |
| 4.9.3 连接到数据库..... | 89 |
| 4.9.4 断开连接..... | 89 |
| 4.9.5 重命名数据库..... | 89 |
| 4.9.6 删除数据库..... | 90 |
| 4.9.7 查看数据库属性..... | 90 |
| 4.10 模式管理..... | 91 |
| 4.10.1 概述..... | 91 |
| 4.10.2 创建模式..... | 91 |
| 4.10.3 导出模式 DDL..... | 92 |
| 4.10.4 导出模式 DDL 和数据..... | 93 |
| 4.10.5 重命名模式..... | 94 |
| 4.10.6 支持序列 DDL..... | 94 |
| 4.10.7 授权/撤销权限..... | 95 |
| 4.10.8 删除模式..... | 95 |
| 4.11 创建函数/过程..... | 96 |
| 4.12 编辑函数/过程..... | 98 |
| 4.13 授权/撤销权限（函数/过程）..... | 99 |
| 4.14 调试 PL/SQL 函数..... | 100 |
| 4.14.1 调试 PL/SQL 函数概述..... | 100 |
| 4.14.2 使用断点..... | 100 |
| 4.14.3 控制执行..... | 109 |
| 4.14.4 查看调试信息..... | 112 |
| 4.15 使用函数/过程..... | 114 |
| 4.15.1 概述..... | 114 |
| 4.15.2 在“PL/SQL Viewer”页签中选择数据库对象..... | 115 |
| 4.15.3 导出函数/过程 DDL..... | 116 |
| 4.15.4 在“PL/SQL Viewer”页签中查看对象属性..... | 117 |
| 4.15.5 删除函数/过程..... | 118 |
| 4.15.6 执行函数/过程..... | 118 |
| 4.15.7 授权/撤销权限..... | 119 |
| 4.16 表（ GaussDB(DWS) ）..... | 120 |
| 4.16.1 概述（管理表）..... | 120 |
| 4.16.2 创建普通表..... | 120 |
| 4.16.2.1 概述..... | 120 |
| 4.16.2.2 管理列..... | 127 |
| 4.16.2.3 管理约束..... | 128 |

| | |
|---|-----|
| 4.16.2.4 管理索引..... | 129 |
| 4.16.3 创建外表..... | 130 |
| 4.16.4 创建分区表..... | 130 |
| 4.16.4.1 概述..... | 130 |
| 4.16.4.2 管理分区..... | 135 |
| 4.16.5 授权/撤销权限 - 普通表/分区表..... | 135 |
| 4.16.6 管理表..... | 136 |
| 4.16.6.1 概述..... | 136 |
| 4.16.6.2 重命名表..... | 137 |
| 4.16.6.3 截断表..... | 137 |
| 4.16.6.4 重建表索引..... | 137 |
| 4.16.6.5 分析表..... | 138 |
| 4.16.6.6 清空表..... | 138 |
| 4.16.6.7 设置表描述..... | 138 |
| 4.16.6.8 设置模式..... | 138 |
| 4.16.6.9 删除表..... | 139 |
| 4.16.6.10 查看表属性..... | 139 |
| 4.16.6.11 授权/撤销权限..... | 140 |
| 4.16.7 管理表数据..... | 140 |
| 4.16.7.1 导出表 DDL..... | 140 |
| 4.16.7.2 导出表 DDL 和数据..... | 141 |
| 4.16.7.3 导出表数据..... | 142 |
| 4.16.7.4 显示 DDL..... | 144 |
| 4.16.7.5 导入表数据..... | 144 |
| 4.16.7.6 查看表数据..... | 146 |
| 4.16.7.7 编辑表数据..... | 147 |
| 4.16.8 编辑临时表..... | 152 |
| 4.17 序列管理..... | 152 |
| 4.17.1 创建序列..... | 152 |
| 4.17.2 授权/撤销权限..... | 153 |
| 4.17.3 使用序列..... | 153 |
| 4.18 视图管理..... | 154 |
| 4.18.1 创建视图..... | 154 |
| 4.18.2 授权/撤销权限..... | 154 |
| 4.18.3 使用视图..... | 155 |
| 4.19 SQL 终端管理..... | 158 |
| 4.19.1 打开多个“SQL 终端”页签..... | 158 |
| 4.19.2 管理 SQL 查询执行历史..... | 162 |
| 4.19.3 打开并保存 SQL 脚本..... | 164 |
| 4.19.4 在“SQL 终端”页签中查看表属性和 PL/SQL 函数/过程..... | 166 |
| 4.19.5 终止正在执行的 SQL 查询..... | 167 |
| 4.19.6 SQL 查询格式化..... | 168 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 4.19.7 在“SQL 终端”页签中选择数据库对象..... | 173 |
| 4.19.8 查看执行计划和开销..... | 175 |
| 4.19.9 图形化查看执行计划和开销..... | 177 |
| 4.19.10 使用 SQL 终端..... | 181 |
| 4.19.11 导出查询结果..... | 194 |
| 4.19.12 管理 SQL 终端连接..... | 195 |
| 4.20 批量操作管理..... | 195 |
| 4.20.1 概述..... | 195 |
| 4.20.2 批量删除对象..... | 196 |
| 4.20.3 授权/撤销权限..... | 198 |
| 4.21 自定义 Data Studio..... | 198 |
| 4.21.1 概述..... | 198 |
| 4.21.2 通用..... | 198 |
| 4.21.3 编辑器..... | 202 |
| 4.21.4 环境..... | 207 |
| 4.21.5 结果管理..... | 211 |
| 4.21.6 安全..... | 214 |
| 4.22 性能规格..... | 216 |
| 4.23 安全管理..... | 217 |
| 4.23.1 概述..... | 217 |
| 4.23.2 登录历史..... | 218 |
| 4.23.3 密码到期通知..... | 218 |
| 4.23.4 确保应用程序内存数据安全..... | 218 |
| 4.23.5 保存数据加密..... | 218 |
| 4.23.6 SQL 历史记录..... | 218 |
| 4.23.7 SSL 证书..... | 219 |
| 4.24 故障处理..... | 225 |
| 4.25 FAQs..... | 230 |
| 5 GDS 并行数据加载工具..... | 235 |
| 5.1 安装配置和启动 GDS..... | 235 |
| 5.2 停止 GDS..... | 239 |
| 5.3 GDS 导入示例..... | 239 |
| 5.4 gds..... | 243 |
| 5.5 gds_ctl.py..... | 245 |
| 5.6 处理错误表..... | 247 |
| 6 DSC SQL 语法迁移工具..... | 251 |
| 6.1 概述..... | 251 |
| 6.2 支持的关键词和特性..... | 252 |
| 6.3 DSC 约束和限制..... | 253 |
| 6.4 系统要求 (DSC) | 254 |
| 6.5 安装 DSC..... | 256 |
| 6.6 配置 DSC..... | 259 |

| | |
|--|-----|
| 6.6.1 DSC 概述..... | 259 |
| 6.6.2 DSC 配置..... | 259 |
| 6.6.3 Teradata SQL 配置..... | 264 |
| 6.6.4 Oracle SQL 配置..... | 270 |
| 6.6.5 Teradata Perl 配置..... | 278 |
| 6.6.6 MySQL SQL 配置..... | 282 |
| 6.6.7 Netezza 配置..... | 285 |
| 6.7 使用 DSC..... | 286 |
| 6.7.1 迁移流程..... | 286 |
| 6.7.1.1 迁移流程概述..... | 286 |
| 6.7.1.2 前提条件..... | 288 |
| 6.7.1.3 准备工作..... | 292 |
| 6.7.1.4 使用 DSC 迁移..... | 293 |
| 6.7.1.5 查看输出文件和日志..... | 296 |
| 6.7.1.6 故障处理（DSC 迁移）..... | 296 |
| 6.7.2 Teradata SQL 迁移..... | 296 |
| 6.7.3 Oracle SQL 迁移..... | 297 |
| 6.7.4 Teradata Perl 迁移..... | 299 |
| 6.7.5 Netezza SQL 迁移..... | 302 |
| 6.7.6 MySQL SQL 迁移..... | 303 |
| 6.7.7 SQL Formatter..... | 304 |
| 6.8 Teradata 语法迁移..... | 306 |
| 6.8.1 Teradata 迁移概述..... | 306 |
| 6.8.2 模式对象..... | 306 |
| 6.8.2.1 表迁移..... | 306 |
| 6.8.2.2 索引迁移..... | 323 |
| 6.8.2.3 视图迁移..... | 325 |
| 6.8.2.4 COLLECT STATISTICS..... | 329 |
| 6.8.2.5 ACCESS LOCK..... | 330 |
| 6.8.2.6 DBC.COLUMNS..... | 330 |
| 6.8.2.7 DBC.TABLES..... | 333 |
| 6.8.2.8 DBC.INDICES..... | 334 |
| 6.8.3 SHOW STATS VALUES SEQUENCED..... | 335 |
| 6.8.4 DML（Teradata）..... | 336 |
| 6.8.5 查询迁移操作符..... | 348 |
| 6.8.6 查询优化操作符..... | 359 |
| 6.8.7 系统函数和操作符..... | 361 |
| 6.8.8 数学函数..... | 366 |
| 6.8.9 字符串函数（Teradata）..... | 367 |
| 6.8.10 日期和时间函数..... | 368 |
| 6.8.11 类型转换和格式化..... | 373 |
| 6.8.12 BTEQ 工具命令..... | 378 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 6.8.13 DSQL..... | 387 |
| 6.9 Oracle 语法迁移..... | 392 |
| 6.9.1 Oracle 迁移概述..... | 392 |
| 6.9.2 模式对象..... | 392 |
| 6.9.2.1 表 (Oracle) | 392 |
| 6.9.2.2 临时表..... | 414 |
| 6.9.2.3 全局临时表..... | 414 |
| 6.9.2.4 索引..... | 415 |
| 6.9.2.5 视图..... | 417 |
| 6.9.2.6 序列..... | 418 |
| 6.9.2.7 PURGE..... | 422 |
| 6.9.2.8 数据库关键字..... | 422 |
| 6.9.3 COMPRESS 短语..... | 428 |
| 6.9.4 Bitmap 索引..... | 429 |
| 6.9.5 自定义表空间..... | 429 |
| 6.9.6 附加日志数据..... | 430 |
| 6.9.7 LONG RAW..... | 431 |
| 6.9.8 DML (Oracle) | 432 |
| 6.9.9 伪列..... | 445 |
| 6.9.10 OUTER JOIN..... | 447 |
| 6.9.11 OUTER QUERY (+)..... | 448 |
| 6.9.12 CONNECT BY..... | 449 |
| 6.9.13 系统函数..... | 451 |
| 6.9.13.1 日期函数..... | 451 |
| 6.9.13.2 LOB 函数..... | 454 |
| 6.9.13.3 字符串函数 (Oracle) | 458 |
| 6.9.13.4 分析函数..... | 462 |
| 6.9.13.5 正则表达式函数..... | 465 |
| 6.9.14 PL/SQL..... | 470 |
| 6.9.15 PL/SQL 集合 (使用自定义类型) | 484 |
| 6.9.16 PL/SQL 包..... | 490 |
| 6.9.16.1 包..... | 490 |
| 6.9.16.2 包变量..... | 501 |
| 6.9.16.3 包拆分..... | 518 |
| 6.9.16.4 REF CURSOR..... | 521 |
| 6.9.16.5 创建包模式..... | 522 |
| 6.9.17 VARRAY..... | 522 |
| 6.9.18 授予执行权限..... | 523 |
| 6.9.19 包名列表..... | 525 |
| 6.9.20 数据类型..... | 525 |
| 6.9.21 支持中文字符..... | 527 |
| 6.10 Netezza 语法迁移..... | 527 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 6.10.1 表 (Netezza) | 528 |
| 6.10.2 PROCEDURE (使用 RETURNS) | 529 |
| 6.10.3 Procedure..... | 533 |
| 6.10.4 系统函数 (Netezza) | 544 |
| 6.10.5 算子..... | 545 |
| 6.10.6 DML (Netezza) | 546 |
| 6.10.7 Index..... | 547 |
| 6.11 MySQL 语法迁移..... | 549 |
| 6.11.1 基本数据类型..... | 549 |
| 6.11.2 表 (可选参数) | 559 |
| 6.11.3 表 (操作) | 571 |
| 6.11.4 唯一索引..... | 578 |
| 6.11.5 普通索引和前缀索引..... | 580 |
| 6.11.6 HASH 索引..... | 581 |
| 6.11.7 BTREE 索引..... | 582 |
| 6.11.8 SPATIAL 空间索引..... | 584 |
| 6.11.9 删除索引..... | 585 |
| 6.11.10 注释..... | 587 |
| 6.11.11 数据库..... | 587 |
| 6.11.12 数据操作语句(DML)..... | 588 |
| 6.11.13 事务管理与数据库管理..... | 594 |
| 6.12 DB2 语法迁移..... | 597 |
| 6.12.1 表 (DB2) | 598 |
| 6.12.2 DML (DB2) | 601 |
| 6.12.3 索引 (DB2) | 603 |
| 6.12.4 NICKNAME..... | 603 |
| 6.12.5 语句..... | 603 |
| 6.12.6 系统功能..... | 604 |
| 6.13 命令行参考..... | 606 |
| 6.13.1 数据库模式迁移..... | 606 |
| 6.13.2 Version 命令..... | 611 |
| 6.13.3 Help 命令..... | 611 |
| 6.14 日志参考..... | 613 |
| 6.14.1 日志概述..... | 613 |
| 6.14.2 SQL 迁移日志..... | 614 |
| 6.14.3 Perl 迁移日志..... | 616 |
| 6.15 DSC 故障处理..... | 617 |
| 6.16 DSC 常见问题..... | 620 |
| 6.17 安全管理..... | 620 |
| 7 服务端工具..... | 622 |
| 7.1 gs_dump..... | 622 |
| 7.2 gs_dumpall..... | 632 |

| | |
|------------------------|-----|
| 7.3 gs_restore..... | 637 |
| 7.4 gds_check..... | 643 |
| 7.5 gds_install..... | 646 |
| 7.6 gds_uninstall..... | 647 |
| 7.7 gds_ctl..... | 648 |
| 7.8 gs_sshexkey..... | 651 |

1 工具简介

本手册介绍数据仓库服务的工具使用，提供了客户端工具和服务端工具，客户端工具如表1-1所示，服务端工具如表1-2所示。

客户端工具：参见[客户端工具下载](#)获取。

服务端工具：位于安装数据库服务器的\$GPHOME/script和\$GAUSSHOME/bin路径下。

表 1-1 客户端工具

| 工具名称 | 工具简介 |
|-------------|---|
| gsqll | 一款运行在Linux操作系统的命令行工具，用于连接DWS集群中的数据库，并对数据库进行操作和维护。 |
| Data Studio | 用于连接数据库的客户端工具，有着丰富的GUI界面，能够管理数据库和数据库对象，编辑、运行、调试SQL脚本，查看执行计划等。Data Studio工具可运行在32位或64位windows操作系统上，解压软件包后免安装即可使用。 |
| GDS | 一款运行在Linux操作系统的命令行工具，通过和外表机制的配合，实现数据的高速导入导出。GDS工具包需要安装在数据源文件所在的服务器上，数据源文件所在的服务器称为数据服务器，也叫GDS服务器。 |
| DSC | 用于将Teradata或Oracle数据库中的sql脚本迁移为适用于GaussDB(DWS)的sql脚本，便于在GaussDB(DWS)中重建数据库。DSC工具是运行在Linux操作系统的命令行工具，解压软件包免安装即可使用。 |

表 1-2 服务端工具

| 工具名称 | 简介 |
|-------------------------|---|
| gs_dump | gs_dump是一款用于导出数据库相关信息的工具，支持导出完整一致的数据库对象（数据库、模式、表、视图等）数据，同时不影响用户对数据库的正常访问。 |

| 工具名称 | 简介 |
|----------------------|--|
| gs_dumpall | gs_dumpall是一款用于导出数据库相关信息的工具，支持导出完整一致的集群数据库所有数据，同时不影响用户对数据库的正常访问。 |
| gs_restore | gs_restore是GaussDB(DWS)提供的针对gs_dump导出数据的导入工具。通过此工具可由gs_dump生成的导出文件进行导入。 |
| gds_check | gds_check用于对GDS部署环境进行检查，包括操作系统参数、网络环境、磁盘占用情况等，也支持对可修复系统参数的修复校正，有助于在部署运行GDS时提前发现潜在问题，提高执行成功率。 |
| gds_install | gds_install是用于批量安装gds的脚本工具，可大大提高GDS部署效率。 |
| gds_uninstall | gds_uninstall是用于批量卸载GDS的脚本工具。 |
| gds_ctl | gds_ctl是一个批量控制GDS启停的脚本工具，一次执行可以在多个节点上启动/停止相同端口的GDS服务进程，并在启动时为每一个进程设置看护程序，用于看护GDS进程。 |
| gs_sshexkey | 集群在安装过程中，需要在集群中的节点间执行命令，传送文件等操作。gs_sshexkey工具来帮助用户建立互信，需要确保互信是连通的。 |

2 客户端工具下载

步骤1 登录GaussDB(DWS) 管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏中，单击“连接管理”。

步骤3 在“下载客户端和驱动”区域，请根据计算机的操作系统，选择对应版本的工具进行下载。

此处可以下载以下工具：

- gsql命令行客户端：gsql工具包中包含了gsql客户端工具、GDS并行数据加载工具以及gs_dump、gs_dumpall和gs_restore工具。
- Data Studio图形界面客户端
- DSC迁移工具

对于gsql客户端工具、Data Studio客户端工具，存在多个历史版本，单击“历史版本”可根据集群版本下载相应版本的工具。GaussDB(DWS) 集群可向下兼容gsql、Data Studio工具，建议按集群版本下载配套的工具版本。

图 2-1 下载客户端

下载客户端和驱动



下载客户端 ?

gsql 命令行客户端

Redhat x86_64

下载

RHEL 6.4~7.6

Data Studio 图形界面客户端

Microsoft Windows x64

下载

Data Studio安装前需要正确安装java8, 并请确认Data Studio、java8和电脑操作系统的位数一致。

您可以通过[DSC迁移工具](#)安全及时地将Teradata/Oracle/MySQL脚本迁移到DWS数据库，单击[这里](#)下载DSC迁移工具。

----结束

3 gsql 命令行客户端工具

3.1 gsql 概述

基本功能

- **连接数据库：**通过gsql客户端远程连接GaussDB(DWS)数据库。

📖 说明

gsql创建连接时，会有5分钟超时时间。如果在这个时间内，数据库未正确地接受连接并对身份进行认证，gsql将超时退出。

针对此问题，可以参考[常见问题处理](#)。

- **执行SQL语句：**支持交互式地键入并执行SQL语句，也可以执行一个文件中指定的SQL语句。
- **执行元命令：**元命令可以帮助管理员查看数据库对象的信息、查询缓存区信息、格式化SQL输出结果，以及连接到新的数据库等。元命令的详细说明请参见[元命令参考](#)。

高级特性

gsql的高级特性如[表3-1](#)所示。

表 3-1 gsql 高级特性

| 特性名称 | 描述 |
|-----------|--|
| 变量 | <p>gsql提供类似于Linux的shell命令的变量特性，可以使用gsql的元命令\set设置一个变量，格式如下：</p> <pre>\set varname value</pre> <p>要删除一个变量请使用如下方式：</p> <pre>\unset varname</pre> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 变量只是简单的名称/值对，值的长度由特殊变量VAR_MAX_LENGTH决定，详细参见表3-2。 变量名称必须由字母（包括非拉丁字母）、数字和下划线组成，且对大小写敏感。 如果使用\set varname的格式（不带第二个参数），则只是设置这个变量而没有给变量赋值。 可以使用不带参数的\set来显示所有变量的值。 <p>变量的示例和详细说明请参见变量。</p> |
| SQL代换 | <p>利用gsql的变量特性，可以将常用的SQL语句设置为变量，以简化操作。</p> <p>SQL代换的示例和详细说明请参见SQL代换。</p> |
| 自定义提示符 | <p>gsql使用的提示符支持用户自定义。可以通过修改gsql预留的三个变量PROMPT1、PROMPT2、PROMPT3来改变提示符。</p> <p>这三个变量的值可以由用户自定义，也可以使用gsql预定义的值。详情请参见提示符。</p> |
| 客户端操作历史记录 | <p>gsql支持客户端操作历史记录，当客户端连接时指定“-r”参数，此功能被打开。可以通过\set设置记录历史的条数，例如，\set HISTSIZE 50，将记录历史的条数设置为50，\set HISTSIZE 0，不记录历史。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 客户端操作历史记录条数默认设置为32条，最多支持记录500条。当客户端交互式输入包含中文字符时，只支持UTF-8的编码环境。 出于安全考虑，将包含PASSWORD、IDENTIFIED敏感词的记录识别为敏感信息，不会记录到历史信息中，即不能通过上下翻回显。 |

• 变量

可以使用gsql元命令\set设置一个变量。例如把变量foo的值设置为bar：

```
\set foo bar
```

要引用变量的值，在变量前面加冒号。例如查看变量的值：

```
\echo :foo  
bar
```

这种变量的引用方法适用于规则的SQL语句和元命令。

在使用命令行参数--dynamic-param（详见[表3-7](#)），或设置特殊变量DYNAMIC_PARAM_ENABLE（详见[表3-2](#)）为true时，可通过执行SQL语句设置变量。变量名为SQL执行结果的列名，也可使用\${}方式引用。例如：

```
\set DYNAMIC_PARAM_ENABLE true  
SELECT 'Jack' AS "Name";  
Name  
-----
```

```
Jack
(1 row)

\echo ${Name}
Jack
```

上述示例中，通过SELECT语句执行设置Name变量，并在后面使用\${}的引用方式获得变量Name的值。示例中通过特殊变量DYNAMIC_PARAM_ENABLE控制这一功能，也可通过命令行参数--dynamic-param控制，如gsql -d postgres -p 25308 --dynamic-param -r。

📖 说明

- SQL执行失败时，不设置变量。
- SQL执行结果为空，以列名设置变量，赋值空字符串。
- SQL执行结果为一条记录，以列名设置变量，赋值对应字符串。
- SQL执行结果为多条记录，以列名设置变量，使用特定字符串拼接，然后赋值。特定字符串由特殊变量RESULT_DELIMITER（详见表3-2）控制，默认为“，”。

执行SQL语句设置变量示例：

```
\set DYNAMIC_PARAM_ENABLE true
CREATE TABLE student (id INT, name VARCHAR(32)) DISTRIBUTE BY HASH(id);
CREATE TABLE
INSERT INTO student VALUES (1, 'Jack'), (2, 'Tom'), (3, 'Jerry');
INSERT 0 3
-- 执行失败时，不设置变量
SELECT id, name FROM student ORDER BY idi;
ERROR: column "idi" does not exist
LINE 1: SELECT id, name FROM student ORDER BY idi;
                                   ^

\echo ${id} ${name}
${id} ${name}

-- 执行结果为多条记录时，使用特定字符串拼接
SELECT id, name FROM student ORDER BY id;
id | name
----+-----
 1 | Jack
 2 | Tom
 3 | Jerry
(3 rows)

\echo ${id} ${name}
1,2,3 Jack,Tom,Jerry

-- 执行结果为一条记录时
SELECT id, name FROM student where id = 1;
id | name
----+-----
 1 | Jack
(1 row)

\echo ${id} ${name}
1 Jack

-- 执行结果为空时，赋值空字符串
SELECT id, name FROM student where id = 4;
id | name
----+-----
(0 rows)

\echo ${id} ${name}
```

gsql预定义了一些特殊变量，同时也规划了变量的取值。为了保证和后续版本最大限度地兼容，请避免以其他目的使用这些变量。所有特殊变量见表3-2。

 说明

- 所有特殊变量都由大写字母、数字和下划线组成。
- 要查看特殊变量的默认值，请使用元命令 `\echo :varname`（例如 `\echo :DBNAME`）。

表 3-2 特殊变量设置

| 变量 | 设置方法 | 变量说明 |
|-------------|--|---|
| DBNAME | <code>\set DBNAME dbname</code> | 当前连接的数据库的名字。每次连接数据库时都会被重新设置。 |
| ECHO | <code>\set ECHO all queries</code> | <ul style="list-style-type: none"> • 如果设置为all，只显示查询信息。设置为all等效于使用gsql连接数据库时指定-a参数。 • 如果设置为queries，显示命令行和查询信息。等效于使用gsql连接数据库时指定-e参数。 |
| ECHO_HIDDEN | <code>\set ECHO_HIDDEN on off noexec</code> | <p>当使用元命令查询数据库信息（例如 <code>\dg</code>）时，此变量的取值决定了查询的行为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 设置为on，先显示元命令实际调用的查询语句，然后显示查询结果。等效于使用gsql连接数据库时指定-E参数。 • 设置为off，则只显示查询结果。 • 设置为noexec，则只显示查询信息，不执行查询操作。 |
| ENCODING | <code>\set ENCODING encoding</code> | 当前客户端的字符集编码。 |
| FETCH_COUNT | <code>\set FETCH_COUNT variable</code> | <ul style="list-style-type: none"> • 如果该变量的值为大于0的整数，假设为n，则执行SELECT语句时每次从结果集中取n行到缓存并显示到屏幕。 • 如果不设置此变量，或设置的值小于等于0，则执行SELECT语句时一次性把结果都取到缓存。 <p>说明 设置合理的变量值，将减少内存使用量。一般来说，设为100到1000之间的值比较合理。</p> |
| HISTCONTROL | <code>\set HISTCONTROL ignorespace ignoredups ignoreboth none</code> | <ul style="list-style-type: none"> • ignorespace：以空格开始的行将不会写入历史列表。 • ignoredups：与以前历史记录里匹配的行不会写入历史记录。 • ignoreboth、none或者其他值：所有以交互模式读入的行都被保存到历史列表。 <p>说明 none表示不设置HISTCONTROL。</p> |

| 变量 | 设置方法 | 变量说明 |
|-------------------|--|---|
| HISTFILE | \set HISTFILE <i>filename</i> | 此文件用于存储历史名列表。缺省值是 ~/.bash_history。 |
| HISTSIZE | \set HISTSIZE <i>size</i> | 保存在历史命令里命令的个数。缺省值是 500。 |
| HOST | \set HOST <i>hostname</i> | 已连接的数据库主机名称。 |
| IGNOREEOF | \set IGNOREEOF <i>variable</i> | <ul style="list-style-type: none"> 若设置此变量为数值，假设为10，则在 gsql中输入的前9次EOF字符（通常是 Ctrl+C组合键）都会被忽略，在第10次按Ctrl+C才能退出gsql程序。 若设置此变量为非数值，则缺省为10。 若删除此变量，则向交互的gsql会话发送一个EOF终止应用。 |
| LASTOID | \set LASTOID <i>oid</i> | 最后影响的oid值，即为从一条INSERT或 lo_import命令返回的值。此变量只保证在下一条SQL语句的结果显示之前有效。 |
| ON_ERROR_ROLLBACK | \set ON_ERROR_ROLLBACK <i>on interactive off</i> | <ul style="list-style-type: none"> 如果是on，当一个事务块里的语句产生错误的时候，这个错误将被忽略而事务继续。 如果是interactive，这样的错误只是在交互的会话里忽略。 如果是off（缺省），事务块里一个语句生成的错误将会回滚整个事务。on_error_rollback-on模式是通过在一个事务块的每个命令前隐含地发出一个SAVEPOINT的方式工作的，在发生错误的时候回滚到该事务块。 |
| ON_ERROR_STOP | \set ON_ERROR_STOP <i>on off</i> | <ul style="list-style-type: none"> on：命令执行错误时会立即停止，在交互模式下，gsql会立即返回已执行命令的结果。 off（缺省）：命令执行错误时将会跳过错误继续执行。 |
| PORT | \set PORT <i>port</i> | 正连接数据库的端口号。 |
| USER | \set USER <i>username</i> | 当前用于连接的数据库用户。 |

| 变量 | 设置方法 | 变量说明 |
|---------------------|--|--|
| VERBOSITY | \set VERBOSITY terse default verbose | 这个选项可以设置为值terse、default、verbose之一以控制错误报告的冗余行。 <ul style="list-style-type: none"> • terse: 仅返回严重且主要的错误文本以及文本位置（一般适合于单行错误信息）。 • default: 返回严重且主要的错误文本及其位置，还包括详细的错误细节、错误提示（可能会跨越多行）。 • verbose: 返回所有的错误信息。 |
| VAR_NOT_FOUND | \set VAR_NOT_FOUND default null error | 可以设置为default、null、error之一以控制引用变量不存在时的处理方式。 <ul style="list-style-type: none"> • default: 不做变量替换，保持原有字符串。 • null: 将原有字符串替换为空字符串。 • error: 输出报错信息，保持原有字符串。 |
| VAR_MAX_LENGTH | \set VAR_MAX_LENGTH variable | 用于控制变量值的长度，默认为4096。如果变量值的长度超过该值，变量值会被截断，并输出告警信息。 |
| ERROR_LEVEL | \set ERROR_LEVEL transaction statement | 表示ERROR标识成功或者失败类型，取值为transaction或statement，默认为transaction。 <ul style="list-style-type: none"> • statement: ERROR记录上一条SQL语句是否执行成功。 • transaction: ERROR记录上一条SQL语句是否执行成功，或上一个事务内部执行是否出错。 |
| ERROR | \set ERROR true false | 表示上一条SQL语句执行成功或失败，或上一个事务内部执行是否出错，成功取值false，失败取值true，默认为false。执行SQL语句更新，不建议手动设置。 |
| LAST_ERROR_SQLSTATE | \set LAST_ERROR_SQLSTATE state | 表示上一条执行失败的SQL语句的错误状态码，默认为‘00000’。执行SQL语句更新，不建议手动设置。 |
| LAST_ERROR_MESSAGE | \set LAST_ERROR_MESSAGE message | 表示上一条执行失败的SQL语句的错误信息，默认为空字符串。执行SQL语句更新，不建议手动设置。 |

| 变量 | 设置方法 | 变量说明 |
|--------------------------|--|--|
| ROW_COUNT | \set ROW_COUNT count | <ul style="list-style-type: none"> ERROR_LEVEL为statement时，表示上一条SQL语句执行返回的行数或受影响的行数。 ERROR_LEVEL为transaction时，如果事务结束时内部有错，表示事务内最后一个SQL语句执行返回的行数或受影响的行数，否则表示上一条SQL语句执行返回的行数或受影响的行数。 <p>如果SQL语句执行失败设置为0，默认为0。执行SQL语句更新，不建议手动设置。</p> |
| SQLSTATE | \set SQLSTATE state | <ul style="list-style-type: none"> ERROR_LEVEL为statement时，表示上一条SQL语句执行的状态码。 ERROR_LEVEL为transaction时，如果事务结束时内部有错，表示事务内最后一个SQL语句执行的状态码，否则表示上一条SQL语句执行的状态码。 <p>默认为‘00000’。执行SQL语句更新，不建议手动设置。</p> |
| LAST_SYS_CODE | \set LAST_SYS_CODE code | 表示上一条系统命令执行的返回值，默认为0。使用元命令\!调用系统命令更新，不建议手动设置。 |
| DYNAMIC_PARAMETER_ENABLE | \set DYNAMIC_PARAMETER_ENABLE true false | <p>用于控制执行SQL语句生成变量和\${}变量引用方式，默认为false。</p> <ul style="list-style-type: none"> true: 执行SQL语句生成变量，支持\${}变量引用方式。 false: 执行SQL语句不生成变量，不支持\${}变量引用方式。 |
| RESULT_DELIMITER | \set RESULT_DELIMITER delimiter | 执行SQL语句生成变量时，多条记录之间的拼接使用该参数控制，默认为“，”。 |

| 变量 | 设置方法 | 变量说明 |
|--------------------|--|---|
| COMPARE_STRATEGY | <code>\set COMPARE_STRATEGY default natural equal</code> | <p>用于控制if表达式中大小比较的策略，默认为default。</p> <ul style="list-style-type: none"> default: 默认的比较策略，只支持字符串或数字比较，不支持混合比较。单引号内的按照字符串处理，单引号外的按照数字处理。 natural: 在default的基础上，包含动态变量的按照字符串处理。当比较操作符有一侧是数字，尝试将另一侧转换为数字，然后比较。如果转换失败，报错且比较结果为假。 equal: 只支持等值比较，所有情况按照字符串比较。 <p>详细说明和使用示例请参考if条件块比较规则说明与示例。</p> |
| COMMAND_ERROR_STOP | <code>\set COMMAND_ERROR_STOP on off</code> | <p>用于控制元命令执行错误时是否报错退出，默认不退出。</p> <p>使用示例请参考COMMAND_ERROR_STOP使用示例。</p> |

- 特殊变量ERROR_LEVEL和ERROR使用示例：

当ERROR_LEVEL为statement时，ERROR只记录上一条SQL语句是否执行成功。示例如下，当事务中出现SQL执行报错，事务结束时，ERROR值为false。此时的ERROR只记录上一个SQL语句end是否执行成功。

```
\set ERROR_LEVEL statement
begin;
BEGIN
select 1 as ;
ERROR: syntax error at or near ";"
LINE 1: select 1 as ;
      ^
end;
ROLLBACK
\echo :ERROR
false
```

当ERROR_LEVEL为transaction时，ERROR可以捕获事务内的SQL执行错误。示例如下，事务中出现SQL执行报错，事务结束时，ERROR值为true。

```
\set ERROR_LEVEL transaction
begin;
BEGIN
select 1 as ;
ERROR: syntax error at or near ";"
LINE 1: select 1 as ;
      ^
end;
ROLLBACK
\echo :ERROR
true
```

- 特殊变量COMMAND_ERROR_STOP使用示例：

当COMMAND_ERROR_STOP为on时，元命令执行错误时，报错退出。开启时能有效识别到元命令的执行错误。

当COMMAND_ERROR_STOP为off时，元命令执行错误时，打印相关信息不退出，脚本继续执行。

```
\set COMMAND_ERROR_STOP on
\i /home/omm/copy_data.sql
```

```
select id, name from student;
```

如上脚本中COMMAND_ERROR_STOP设置为on，元命令报错之后输出错误信息，脚本不再执行。

```
gsql:test.sql:2: /home/omm/copy_data.sql: Not a directory
```

如果COMMAND_ERROR_STOP设置为off，元命令报错之后输出错误信息，继续执行SELECT语句。

```
gsql:test.sql:2: /home/omm/copy_data.sql: Not a directory
```

```
id | name
---+-----
 1 | Jack
(1 row)
```

- SQL代换

像元命令的参数一样，gsql变量的一个关键特性是可以把gsql变量替换成正规的SQL语句。此外，gsql还提供为变量更换新的别名或其他标识符等功能。使用SQL代换方式替换一个变量的值可在变量前加冒号。例如：

```
\set foo 'HR.areaS'
select * from :foo;
area_id | area_name
-----+-----
 4 | Iron
 3 | Desert
 1 | Wood
 2 | Lake
(4 rows)
```

执行以上命令，将会查询HR.areaS表。

须知

变量的值是逐字复制的，甚至可以包含不对称的引号或反斜杠命令。所以必须保证输入的内容有意义。

- 提示符

通过表3-3的三个变量可以设置gsql的提示符，这些变量是由字符和特殊的转义字符所组成。

表 3-3 提示符变量

| 变量 | 描述 | 示例 |
|---------|---|---|
| PROMPT1 | gsql请求一个新命令时使用的正常提示符。 PROMPT1的默认值为： %/R%# | 使用变量PROMPT1切换提示符： <ul style="list-style-type: none"> • 提示符变为[local]: \set PROMPT1 %M [local:/tmp/gaussdba_mppdb] • 提示符变为name: \set PROMPT1 name name • 提示符变为=: \set PROMPT1 %R = |

| 变量 | 描述 | 示例 |
|---------|--|--|
| PROMPT2 | 在一个命令输入期待更多输入时（例如，查询没有用一个分号结束或者引号不完整）显示的提示符。 | 使用变量PROMPT2显示提示符： <pre>\set PROMPT2 TEST select * from HR.areaS TEST; area_id area_name -----+----- 1 Wood 2 Lake 4 Iron 3 Desert (4 rows))</pre> |
| PROMPT3 | 当执行COPY命令，并期望在终端输入数据时（例如，COPY FROM STDIN），显示提示符。 | 使用变量PROMPT3显示COPY提示符： <pre>\set PROMPT3 '>>>>' copy HR.areaS from STDIN; Enter data to be copied followed by a newline. End with a backslash and a period on a line by itself. >>>>1 aa >>>>2 bb >>>>\.</pre> |

提示符变量的值是按实际字符显示的，但是，当设置提示符的命令中出现“%”时，变量的值根据“%”后的字符，替换为已定义的内容，已定义的提示符请参见表3-4。

表 3-4 已定义的替换

| 符号 | 符号说明 |
|----|--|
| %M | 主机的全名（包含域名），若连接是通过Unix域套接字进行的，则全名为[local]，若Unix域套接字不是编译的缺省位置，就是[local:/dir/name]。 |
| %m | 主机名删去第一个点后面的部分。若通过Unix域套接字连接，则为[local]。 |
| %> | 主机正在侦听的端口号。 |
| %n | 数据库会话的用户名。 |
| %/ | 当前数据库名称。 |
| %~ | 类似 %/，如果数据库是缺省数据库时输出的是波浪线~。 |
| %# | 如果会话用户是数据库系统管理员，使用#，否则用>。 |
| %R | <ul style="list-style-type: none"> 对于PROMPT1通常是“=”，如果是单行模式则是“^”，如果会话与数据库断开（如果\connect失败可能发生）则是“!”。 对于PROMPT2该序列被“-”、“*”、单引号、双引号或“\$”（取决于gsql是否等待更多的输入：查询没有终止、正在一个/* ... */注释里、正在引号或者美元符扩展里）代替。 |

| 符号 | 符号说明 |
|----------|--|
| %x | 事务状态： <ul style="list-style-type: none"> • 如果不在事务块里，则是一个空字符串。 • 如果在事务块里，则是“*”。 • 如果在一个失败的事务块里则是“!”。 • 如果无法判断事务状态时为“?”（比如没有连接）。 |
| %digits | 指定字节值的字符将被替换到该位置。 |
| %:name | gsql变量“name”的值。 |
| %command | command的输出，类似于使用“^”替换。 |
| %[...%] | 提示可以包含终端控制字符，这些字符可以改变颜色、背景、提示文本的风格、终端窗口的标题。例如， <pre>potgres=> \set PROMPT1 '%[%033[1;33;40m%]%n@%/R%[%033[0m%]%'</pre> 这个句式的结果是在VT100兼容的可显示彩色的终端上的一个宽体（1;）黑底黄字（33;40）。 |

环境变量

表 3-5 与 gsql 相关的环境变量

| 名称 | 描述 |
|----------------------------|---|
| COLUMNS | 如果\set columns为0，则由此参数控制wrapped格式的宽度。这个宽度用于决定在自动扩展的模式下，是否要把宽输出模式变成竖线的格式。 |
| PAGER | 如果查询结果无法在一页显示，它们就会被重定向到这个命令。可以用\pset命令关闭分页器。典型的是用命令more或less来实现逐页查看。缺省值是平台相关的。 说明 less的文本显示，受系统环境变量LC_CTYPE影响。 |
| PSQL_EDITOR | \e和\ef命令使用环境变量指定的编辑器。变量是按照列出的先后顺序检查的。在Unix系统上默认的编辑工具是vi。 |
| EDITOR | |
| VISUAL | |
| PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG | 当\e和\ef带上一行数字参数使用时，这个变量指定的命令行参数用于向编辑器传递起始行数。像Emacs或vi这样的编辑器，这只是个加号。如果选项和行号之间需要空白，在变量的值后加一个空格。例如： <pre>PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG = '+' PSQL_EDITOR_LINENUMBER_ARG='--line '</pre> Unix系统默认的是+。 |

| 名称 | 描述 |
|--------|-------------------------|
| PSQLRC | 用户的.gsqlrc文件的交互位置。 |
| SHELL | 使用!命令跟shell执行的命令是一样的效果。 |
| TMPDIR | 存储临时文件的目录。缺省是/tmp。 |

3.2 使用指导

下载安装 gsql 并使用 gsql 连接集群数据库

关于gsql的下载、安装以及连接集群数据库的具体操作，请参见《数据仓库服务用户指南》中的“使用gsql命令行客户端连接集群”。

示例

以把一个查询分成多行输入为例。注意提示符的变化：

```
postgres=# CREATE TABLE HR.areaS(  
postgres(# area_ID NUMBER,  
postgres(# area_NAME VARCHAR2(25)  
postgres-# )tablespace EXAMPLE;  
CREATE TABLE
```

查看表的定义：

```
\d HR.areaS  
      Table "hr.areas"  
  Column |      Type      | Modifiers  
-----+-----+-----  
area_id | numeric        | not null  
area_name | character varying(25) |
```

向HR.areaS表插入四行数据：

```
INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (1, 'Wood');  
INSERT 0 1  
INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (2, 'Lake');  
INSERT 0 1  
INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (3, 'Desert');  
INSERT 0 1  
INSERT INTO HR.areaS (area_ID, area_NAME) VALUES (4, 'Iron');  
INSERT 0 1
```

切换提示符：

```
\set PROMPT1 '%n@%m %-%R%#'  
dbadmin@[local] postgres=#
```

查看表：

```
dbadmin@[local] postgres=#SELECT * FROM HR.areaS;  
area_id |      area_name  
-----+-----  
      1 | Wood  
      4 | Iron  
      2 | Lake  
      3 | Desert  
(4 rows)
```

可以用\pset命令以不同的方法显示表：

```
dbadmin@[local] postgres=#\pset border 2
Border style is 2.
dbadmin@[local] postgres=#SELECT * FROM HR.areaS;
+-----+-----+
| area_id | area_name |
+-----+-----+
| 1 | Wood |
| 2 | Lake |
| 3 | Desert |
| 4 | Iron |
+-----+-----+
(4 rows)
dbadmin@[local] postgres=#\pset border 0
Border style is 0.
dbadmin@[local] postgres=#SELECT * FROM HR.areaS;
area_id area_name
-----
1 Wood
2 Lake
3 Desert
4 Iron
(4 rows)
```

使用元命令：

```
dbadmin@[local] postgres=#\a \t \x
Output format is unaligned.
Showing only tuples.
Expanded display is on.
dbadmin@[local] postgres=#SELECT * FROM HR.areaS;
area_id|2
area_name|Lake

area_id|1
area_name|Wood

area_id|4
area_name|Iron

area_id|3
area_name|Desert
dbadmin@[local] postgres=#
```

3.3 获取帮助

操作步骤

- 连接数据库时，可以使用如下命令获取帮助信息。

```
gsql --help
```

显示如下帮助信息：

```
.....
Usage:
gsql [OPTION]... [DBNAME [USERNAME]]

General options:
-c, --command=COMMAND  run only single command (SQL or internal) and exit
-d, --dbname=DBNAME    database name to connect to (default: "postgres")
-f, --file=FILENAME    execute commands from file, then exit
.....
```

- 连接到数据库后，可以使用如下命令获取帮助信息。

```
help
```

显示如下帮助信息：

```
You are using gsql, the command-line interface to gaussdb.
Type: \copyright for distribution terms
```

```
\h for help with SQL commands
\? for help with gsql commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit
```

任务示例

步骤1 查看gsql的帮助信息。具体执行命令请参见[表3-6](#)。

表 3-6 使用 gsql 联机帮助

| 描述 | 示例 |
|---------------------------|---|
| 查看版权信息 | <code>\copyright</code> |
| 查看GaussDB(DWS)支持的SQL语句的帮助 | <p>查看GaussDB(DWS)支持的SQL语句的帮助</p> <p>例如，查看GaussDB(DWS)支持的所有SQL语句：</p> <pre>\h Available help: ABORT ALTER DATABASE ALTER DATA SOURCE</pre> <p>例如，查看CREATE DATABASE命令的参数可使用下面的命令：</p> <pre>\help CREATE DATABASE Command: CREATE DATABASE Description: create a new database Syntax: CREATE DATABASE database_name [[WITH] { [OWNER [=] user_name]] [TEMPLATE [=] template]] [ENCODING [=] encoding]] [LC_COLLATE [=] lc_collate]] [LC_CTYPE [=] lc_ctype]] [DBCOMPATIBILITY [=] compatibility_type]] [TABLESPACE [=] tablespace_name]] [CONNECTION LIMIT [=] connlimit]}{...} ;</pre> |
| 查看gsql命令的帮助 | <p>例如，查看gsql支持的命令：</p> <pre>\? General \copyright show PostgreSQL usage and distribution terms \g [FILE] or ; execute query (and send results to file or pipe) \h(\help) [NAME] help on syntax of SQL commands, * for all commands \q quit gsql</pre> |

----结束

3.4 命令参考

详细的gsql参数请参见[表3-7](#)、[表3-8](#)、[表3-9](#)和[表3-10](#)。

表 3-7 常用参数

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| -c, --command=COMMAND | 声明gsql要执行一条字符串命令然后退出。 | - |
| -C, --set-file=FILENAME | 使用文件作为命令源而不是交互式输入，gsql处理完文件后不退出，继续处理其他内容。 | 绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。 |
| -d, --dbname=DBNAME | 指定想要连接的数据库名称。 | 字符串。 |
| -D, --dynamic-param | 用于控制执行SQL语句设置变量和\${}变量引用方式，具体示例参见 变量 。 | - |
| -f, --file=FILENAME | 使用文件作为命令源而不是交互式输入。gsql将在处理完文件后结束。如果FILENAME是-（连字符），则从标准输入读取。 | 绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。 |
| -l, --list | 列出所有可用的数据库，然后退出。 | - |
| -v, --set, --variable=NAME=VALUE | 设置gsql变量NAME为VALUE。 变量的示例和详细说明请参见 变量 。 | - |
| -X, --no-gsqlrc | 不读取启动文件（系统范围的gsqlrc或者用户的~/gsqlrc都不读取）。 说明 启动文件默认为~/gsqlrc，或通过PSQLRC环境变量指定。 | - |
| -1 ("one"), --single-transaction | 当gsql使用-f选项执行脚本时，会在脚本的开头和结尾分别加上START TRANSACTION/COMMIT用以把整个脚本当作一个事务执行。这将保证该脚本完全执行成功，或者脚本无效。 说明 如果脚本中已经使用了START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK，则该选项无效。 | - |
| -, --help | 显示关于gsql命令行参数的帮助信息然后退出。 | - |
| -V, --version | 打印gsql版本信息然后退出。 | - |

表 3-8 输入和输出参数

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|--------------------------|--|--------------------------|
| -a, --echo-all | 在读取行时向标准输出打印所有内容。 注意 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。 | - |
| -e, --echo-queries | 把所有发送给服务器的查询同时回显到标准输出。 注意 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。 | - |
| -E, --echo-hidden | 回显由\d和其他反斜杠命令生成的实际查询。 | - |
| -k, --with-key=KEY | 使用gsql对导入的加密文件进行解密。 须知 对于本身就是shell命令中的关键字符如单引号（'）或双引号（"），Linux shell会检测输入的单引号（'）或双引号（"）是否匹配。如果不匹配，shell认为用户没有输入完毕，会一直等待用户输入，从而不会进入到gsql程序。 | - |
| -L, --log-file=FILE NAME | 除了正常的输出源之外，把所有查询输出记录到文件FILENAME中。 注意 <ul style="list-style-type: none"> 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。 此参数只保留查询结果到相应文件中，主要目标是为了查询结果能够更好更准确地被其他调用者（例如自动化运维脚本）解析；而不是保留gsql运行过程中的相关日志信息。 | 绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。 |
| -m, --maintenance | 允许在两阶段事务恢复期间连接集群。 说明 该选项是一个开发选项，禁止用户使用，只限专业技术人员使用，功能是：使用该选项时，gsql可以连接到备机，用于校验主备机数据的一致性。 | - |
| -n, --no-libedit | 关闭命令行编辑。 | - |
| -o, --output=FILENAME | 将所有查询输出重定向到文件FILENAME。 | 绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。 |
| -q, --quiet | 安静模式，执行时不会打印出额外信息。 | 缺省时gsql将打印许多其他输出信息。 |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|-------------------|--|------|
| -s, --single-step | 单步模式运行。意味着每个查询在发往服务器之前都要提示用户，用这个选项也可以取消执行。此选项主要用于调试脚本。 注意 使用此参数可能会暴露部分SQL语句中的敏感信息，如创建用户语句中的password信息等，请谨慎使用。 | - |
| -S, --single-line | 单行运行模式，这时每个命令都将由换行符结束，像分号那样。 | - |

表 3-9 输出格式参数

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|--------------------------------|---|------------|
| -A, --no-align | 切换为非对齐输出模式。 | 缺省为对齐输出模式。 |
| -F, --field-separator=S TRING | 设置域分隔符（默认为“ ”）。 | - |
| -H, --html | 打开HTML格式输出。 | - |
| -P, --pset=VAR[=ARG] | 在命令行上以\pset的风格设置打印选项。 说明 这里必须用等号而不是空格分隔名称和值。例如，把输出格式设置为LaTeX，可以键入-P format=latex | - |
| -R, --record-separator=S TRING | 设置记录分隔符。 | - |
| -r | 开启客户端操作历史记录功能。 | 缺省为关闭。 |
| -t, --tuples-only | 只打印行。 | - |
| -T, --table-attr=TEXT | 允许声明放在HTML table标签里的选项。 使用时请搭配参数“-H,--html”，指定为HTML格式输出。 | - |
| -x, --expanded | 打开扩展表格式模式。 | - |
| -z, --field-separator-zero | 设置非对齐输出模式的域分隔符为空。 使用时请搭配参数“-A, --no-align”，指定为非对齐输出模式。 | - |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|-----------------------------|--|------|
| -0, --record-separator-zero | 设置非对齐输出模式的记录分隔符为空。 使用时请搭配参数“-A, --no-align”，指定为非对齐输出模式。 | - |
| -g | 显示所有SQL语句和指定文件的分隔符。 说明 -g参数必须和-f参数一起设置。 | - |

表 3-10 连接参数

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|-------------------------|---|--|
| -h, --host=HOSTNAME | 指定正在运行服务器的主机名或者Unix域套接字的路径。 | 如果省略主机名，gsql将通过Unix域套接字与本地主机的服务器相联，或者在没有Unix域套接字的机器上，通过TCP/IP与localhost连接。 |
| -p, --port=PORT | 指定数据库服务器的端口号。 可以通过port参数修改默认端口号。 | 默认为8000。 |
| -U, --username=USERNAME | 指定连接数据库的用户。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 通过该参数指定用户连接数据库时，需要同时提供用户密码用以身份验证。您可以通过交换方式输入密码，或者通过-W参数指定密码。 用户名中包含有字符\$，需要在字符\$前增加转义字符才可成功连接数据库。 | 字符串。默认使用与当前操作系统用户同名的用户。 |
| -W, --password=PASSWORD | 当使用-U参数连接远端数据库时，可通过该选项指定密码。 说明 用户密码中包含特殊字符“\”和“'”时，需要增加转义字符才可成功连接数据库。 如果用户未输入该参数，但是数据库连接需要用户密码，这时将出现交互式输入，请用户输入当前连接的密码。该密码最长长度为999字节，受限于GUC参数password max length的最大值。 | 符合密码复杂度要求。 |

3.5 元命令参考

介绍使用GaussDB(DWS)数据库命令行交互工具登录数据库后，gsql所提供的元命令。所谓元命令就是在gsql里输入的任何以不带引号的反斜杠开头的命令。

注意事项

- 一个gsql元命令的格式是反斜杠后面紧跟一个动词，然后是任意参数。参数命令动词和其他参数以任意个空白字符间隔。
- 要在参数里面包含空白，必须用单引号把它引起来。要在这样的参数里包含单引号，可以在前面加一个反斜杠。任何包含在单引号里的内容都会被进一步进行类似C语言的替换：`\n`（新行）、`\t`（制表符）、`\b`（退格）、`\r`（回车）、`\f`（换页）、`\digits`（八进制表示的字符）、`\xdigits`（十六进制表示的字符）。
- 用"`"`包围的内容被当做一个命令行传入shell。该命令的输出（删除了结尾的新行）被当做参数值。
- 如果不带引号的参数以冒号（`:`）开头，它会被当做一个gsql变量，并且该变量的值最终会成为真正的参数值。
- 有些命令以一个SQL标识的名称（比如一个表）为参数。这些参数遵循SQL语法关于双引号的规则：不带双引号的标识强制转换成小写，而双引号保护字母不进行大小写转换，并且允许在标识符中使用空白。在双引号中，成对的双引号在结果名字中分析成一个双引号。比如，`FOO"BAR"BAZ`解析成`fooBARbaz`；而`"Aweird""name"`解析成`A weird"name`。
- 对参数的分析在遇到另一个不带引号的反斜杠时停止。这里会认为是一个新的元命令的开始。特殊的双反斜杠序列（`\\`）标识参数的结尾并将继续分析后面的SQL语句（如果存在）。这样SQL和gsql命令可以自由的在一行里面混合。但是在任何情况下，一条元命令的参数不能延续超过行尾。

元命令

元命令的详细说明请参见[表3-11](#)、[表3-12](#)、[表3-13](#)、[表3-14](#)、[表3-16](#)、[表3-18](#)、[表3-19](#)、[表3-20](#)和[表3-22](#)。

须知

以下命令中所提到的FILE代表文件路径。此路径可以是绝对路径（如`/home/gauss/file.txt`），也可以是相对路径（`file.txt`，`file.txt`会默认在用户执行gsql命令所在的路径下创建）。

表 3-11 一般的元命令

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| <code>\copyright</code> | 显示GaussDB(DWS)的版本和版权信息。 | - |
| <code>\g [FILE] or ;</code> | 执行查询（并将结果发送到文件或管道）。 | - |
| <code>\h(\help) [NAME]</code> | 给出指定SQL语句的语法帮助。 | 如果没有给出NAME，gsql将列出可获得帮助的所有命令。如果NAME是一个星号（*），则显示所有SQL语句的语法帮助。 |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|---------------------------|--|---|
| \parallel [on [num]] off] | <p>控制并发执行开关。</p> <ul style="list-style-type: none"> on: 打开控制并发执行开关, 且最大并发数为num。 off: 关闭控制并发执行开关。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 不支持事务中开启并发执行以及并发中开启事务。 不支持\d这类元命令的并发。 并发select返回结果混乱问题, 此为客户可接受, core、进程停止响应不可接受。 不推荐在并发中使用set语句, 否则导致结果与预期不一致。 不支持创建临时表! 如需使用临时表, 需要在开启parallel之前创建好, 并在parallel内部使用。parallel内部不允许创建临时表。 \parallel执行时最多会启动num个独立的gsql进程连接服务器。 \parallel中所有作业的持续时间不能超过session_timeout, 否则可能会导致并发执行过程中断连。 | <p>num的默认值: 1024。</p> <p>须知</p> <ul style="list-style-type: none"> 服务器能接受的最大连接数受max_connection及当前已有连接数限制。 设置num时请考虑服务器当前可接受的实际连接数合理指定。 |
| \q [value] | 退出gsql程序。在一个脚本文件里, 只在脚本终止的时候执行。退出码可由value值决定。 | - |

表 3-12 查询缓存区元命令

| 参数 | 参数说明 |
|-----------------------|---|
| \e [FILE] [LINE] | 使用外部编辑器编辑查询缓冲区 (或者文件) 。 |
| \ef [FUNCNAME [LINE]] | 使用外部编辑器编辑函数定义。如果指定了LINE (即行号), 则光标会指到函数体的指定行。 |
| \p | 打印当前查询缓冲区到标准输出。 |
| \r | 重置 (或清空) 查询缓冲区。 |
| \w FILE | 将当前查询缓冲区输出到文件。 |

表 3-13 输入/输出元命令

| 参数 | 参数说明 |
|---|---|
| <code>\copy { table [(column_list)] (query) } { from to } { filename stdin stdout pstdin pstdout } [with] [binary] [oids] [delimiter [as] 'character'] [null [as] 'string'] [csv [header] [quote [as] 'character'] [escape [as] 'character'] [force quote column_list *] [force not null column_list]]</code> | <p>在任何psql客户端登录数据库成功后可以执行导入导出数据，这是一个运行SQL COPY命令的操作，但不是读取或写入指定文件的服务器，而是读取或写入文件，并在服务器和本地文件系统之间路由数据。这意味着文件的可访问性和权限是本地用户的权限，而不是服务器的权限，并且不需要数据库初始化用户权限。</p> <p>说明 \COPY只适合小批量，格式良好的数据导入，容错能力较差。导入数据应优先选择GDS或COPY。</p> |
| <code>\echo [STRING]</code> | 把字符串写到标准输出。 |
| <code>\i FILE</code> | 从文件FILE中读取内容，并将其当作输入，执行查询。 |
| <code>\i+ FILE KEY</code> | 执行加密文件中的命令。 |
| <code>\ir FILE</code> | 和\i类似，只是相对于存放当前脚本的路径。 |
| <code>\ir+ FILE KEY</code> | 和\i+类似，只是相对于存放当前脚本的路径。 |
| <code>\o [FILE]</code> | 把所有的查询结果发送到文件里。 |
| <code>\qecho [STRING]</code> | 把字符串写到查询结果输出流里。 |

 说明

表3-14中的选项S表示显示系统对象，+表示显示对象附加的描述信息。PATTERN用来指定要被显示的对象名称。

表 3-14 显示信息元命令

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 | 示例 |
|------------------------------|---|------|---|
| <code>\d[S+]</code> | 列出当前search_path中模式下所有的表、视图和序列。当search_path中不同模式存在同名对象时，只显示search_path中位置靠前模式下的同名对象。 | - | 列出当前search_path中模式下所有的表、视图和序列。 <code>\d</code> |
| <code>\d[S+] NAME</code> | 列出指定表结构、视图结构和索引的结构。 | - | 假设存在表a，列出指定表a的表结构。 <code>\dtable+ a</code> |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 | 示例 |
|----------------------|--------------------------------|---|--|
| \d+ [PATTERN] | 列出所有表、视图和索引。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的表、视图和索引。 | 列出所有名称以 f 开头的表、视图和索引。 \d+ f* |
| \da[S] [PATTERN] | 列出所有可用的聚集函数，以及它们操作的数据类型和返回值类型。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的聚集函数。 | 列出所有名称以 f 开头可用的聚集函数，以及它们操作的数据类型和返回值类型。 \da f* |
| \db[+] [PATTERN] | 列出所有可用的表空间。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的表空间。 | 列出所有名称以 p 开头的可用表空间。 \db p* |
| \dc[S+] [PATTERN] | 列出所有字符集之间的可用转换。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的转换。 | 列出所有字符集之间的可用转换。 \dc * |
| \dC[+] [PATTERN] | 列出所有类型转换。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的转换。 | 列出所有名称以 c 开头的类型转换。 \dC c* |
| \dd[S] [PATTERN] | 显示所有匹配 PATTERN 的描述。 | 如果没有给出参数，则显示所有可视对象。“对象”包括：聚集、函数、操作符、类型、关系(表、视图、索引、序列、大对象)、规则。 | 列出所有可视对象。 \dd |
| \ddp [PATTERN] | 显示所有默认的使用权限。 | 如果指定了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的使用权限。 | 列出所有默认的使用权限。 \ddp |
| \dD[S+] [PATTERN] | 列出所有可用域。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的域。 | 列出所有可用域。 \dD |
| \ded[+] [PATTERN] | 列出所有的 Data Source 对象。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的对象。 | 列出所有的 Data Source 对象。 \ded |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 | 示例 |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| \det[+] [PATTERN] | 列出所有的外部表。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的表。 | 列出所有的外部表。 \det |
| \des[+] [PATTERN] | 列出所有的外部服务器。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的服务器。 | 列出所有的外部服务器。 \des |
| \deu[+] [PATTERN] | 列出用户映射信息。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的信息。 | 列出用户映射信息。 \deu |
| \dew[+] [PATTERN] | 列出封装的外部数据。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的数据。 | 列出封装的外部数据。 \dew |
| \df[antw][S+] [PATTERN] | 列出所有可用函数，以及它们的参数和返回的数据类型。a代表聚集函数，n代表普通函数，t代表触发器，w代表窗口函数。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的函数。 | 列出所有可用函数，以及它们的参数和返回的数据类型。 \df |
| \dF[+] [PATTERN] | 列出所有的文本搜索配置信息。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的配置信息。 | 列出所有的文本搜索配置信息。 \dF+ |
| \dFd[+] [PATTERN] | 列出所有的文本搜索字典。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的字典。 | 列出所有的文本搜索字典。 \dFd |
| \dFp[+] [PATTERN] | 列出所有的文本搜索分析器。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的分析器。 | 列出所有的文本搜索分析器。 \dFp |
| \dFt[+] [PATTERN] | 列出所有的文本搜索模板。 | 如果声明了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的模板。 | 列出所有的文本搜索模板。 \dFt |
| \dg[+] [PATTERN] | 列出所有数据库角色。 说明 因为用户和群组的概念被统一为角色，所以这个命令等价于 \du。为了和以前兼容，所以保留两个命令。 | 如果指定了 PATTERN，只显示名字匹配 PATTERN 的角色。 | 列出名字为 'j_e' 所有数据库角色。 \dg j?e |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 | 示例 |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| \dl | \lo_list的别名，显示一个大对象的列表。 | - | 列出所有的大对象。 \dl |
| \dL[S+] [PATTERN] | 列出可用的程序语言。 | 如果指定了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的语言。 | 列出可用的程序语言。 \dL |
| \dn[S+] [PATTERN] | 列出所有的模式（名字空间）。 | 如果声明了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的模式名。缺省时，只列出用户创建的模式。 | 列出所有名称以d开头的模式以及相关信息。 \dn+ d* |
| \do[S] [PATTERN] | 列出所有可用的操作符，以及它们的操作数和返回的数据类型。 | 如果声明了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的操作符。缺省时，只列出用户创建的操作符。 | 列出所有可用的操作符，以及它们的操作数和返回的数据类型。 \do |
| \dO[S+] [PATTERN] | 列出排序规则。 | 如果声明了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的规则。缺省时，只列出用户创建的规则。 | 列出排序规则。 \dO |
| \dp [PATTERN] | 列出一列可用的表、视图以及相关的权限信息。 \dp显示结果如下： rolename=xxxx/yyyy --赋予一个角色的权限 =xxxx/yyyy --赋予public的权限 xxxx表示赋予的权限，yyyy表示授予这个权限的角色。权限的参数说明请参见表3-15。 | 如果指定了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的表、视图。 | 列出一列可用的表、视图以及相关的权限信息。 \dp |
| \drds [PATTERN1 [PATTERN2]] | 列出所有修改过的配置参数。这些设置可以是对角色的、针对数据库的或者同时针对两者的。PATTERN1和PATTERN2表示要列出的角色PATTERN和数据库PATTERN。 | 如果声明了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的规则。缺省或指定*时，则会列出所有设置。 | 列出数据库所有修改过的配置参数。 \drds * |
| \dT[S+] [PATTERN] | 列出所有的数据类型。 | 如果指定了PATTERN，只列出名字匹配PATTERN的类型。 | 列出所有的数据类型。 \dT |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 | 示例 |
|--|--|---|--|
| \du[+] [PATTERN] | 列出所有数据库角色。 说明 因为用户和群组的概念被统一为角色，所以这个命令等价于 \dg。为了和以前兼容，所以保留两个命令。 | 如果指定了 PATTERN，则只列出名字匹配 PATTERN 的角色。 | 列出所有数据库角色。 \du |
| \dE[S+] [PATTERN] \di[S+] [PATTERN] \ds[S+] [PATTERN] \dt[S+] [PATTERN] \dv[S+] [PATTERN] | 这一组命令，字母 E, i, s, t 和 v 分别代表着外部表，索引，序列，表和视图。可以以任意顺序指定其中一个或者它们的组合来列出这些对象。例如：\dit 列出所有的索引和表。在命令名称后面追加 +，则每一个对象的物理尺寸以及相关的描述也会被列出。 说明 本版本暂时不支持序列。 | 如果指定了 PATTERN，只列出名称匹配该 PATTERN 的对象。默认情况下只会显示用户创建的对象。通过 PATTERN 或者 S 修饰符可以把系统对象包括在内。 | 列出所有的索引和视图。 \div |
| \dx[+] [PATTERN] | 列出安装数据库的扩展信息。 | 如果指定了 PATTERN，则只列出名字匹配 PATTERN 的扩展信息。 | 列出安装数据库的扩展信息。 \dx |
| \l[+] | 列出服务器上所有数据库的名字、所有者、字符集编码以及使用权限。 | - | 列出服务器上所有数据库的名字、所有者、字符集编码以及使用权限。 \l |
| \sf[+] FUNCNAME | 显示函数的定义。 说明 对于带圆括号的函数名，需要在函数名两端添加双引号，并且在双引号后面加上参数类型列表。参数类型列表两端添加圆括号。 | - | 假设存在函数 function_a 和函数名带圆括号的函数 func()name，列出函数的定义。 \sf function_a \sf "func()name"(argtype1, argtype2) |
| \z [PATTERN] | 列出数据库中所有表、视图和序列，以及它们相关的访问特权。 | 如果给出任何 pattern，则被当成一个正则表达式，只显示匹配的表、视图、序列。 | 列出数据库中所有表、视图和序列，以及它们相关的访问特权。 \z |

表 3-15 权限的参数说明

| 参数 | 参数说明 |
|----------|---|
| r | SELECT: 允许对指定的表、视图读取数据。 |
| w | UPDATE: 允许对指定表更新字段。 |
| a | INSERT: 允许对指定表插入数据。 |
| d | DELETE: 允许删除指定表中的数据。 |
| D | TRUNCATE: 允许清理指定表中的数据。 |
| x | REFERENCES: 允许创建外键约束。 |
| t | TRIGGER: 允许在指定表上创建触发器。 |
| X | EXECUTE: 允许使用指定的函数, 以及利用这些函数实现的操作符。 |
| U | USAGE: <ul style="list-style-type: none"> • 对于过程语言, 允许用户在创建函数时, 指定过程语言。 • 对于模式, 允许访问包含在指定模式中的对象。 • 对于序列, 允许使用nextval函数。 |
| C | CREATE: <ul style="list-style-type: none"> • 对于数据库, 允许在该数据库里创建新的模式。 • 对于模式, 允许在该模式中创建新的对象。 • 对于表空间, 允许在其中创建表, 以及允许创建数据库和模式的时候把该表空间指定为其缺省表空间。 |
| c | CONNECT: 允许用户连接到指定的数据库。 |
| T | TEMPORARY: 允许创建临时表。 |
| A | ANALYZE ANALYSE: 允许分析表。 |
| arwdDxtA | ALL PRIVILEGES: 一次性给指定用户/角色赋予所有可赋予的权限。 |
| * | 给前面权限的授权选项。 |

表 3-16 格式化元命令

| 参数 | 参数说明 |
|-------------|--------------------------------|
| \a | 对齐模式和非对齐模式之间的切换。 |
| \C [STRING] | 把正在打印的表的标题设置为一个查询的结果或者取消这样的设置。 |
| \f [STRING] | 对于不对齐的查询输出, 显示或者设置域分隔符。 |

| 参数 | 参数说明 |
|--------------------|--|
| \H | <ul style="list-style-type: none"> 若当前模式为文本格式，则切换为HTML输出格式。 若当前模式为HTML格式，则切换回文本格式。 |
| \pset NAME [VALUE] | 设置影响查询结果表输出的选项。NAME的取值见表 3-17。 |
| \t [on off] | 切换输出的字段名的信息和行计数脚注。 |
| \T [STRING] | 指定在使用HTML输出格式时放在table标签里的属性。如果参数为空，不设置。 |
| \x [on off auto] | 切换扩展行格式。 |

表 3-17 可调节的打印选项

| 选项 | 选项说明 | 取值范围 |
|----------------|--|---|
| border | value必须是一个数字。通常这个数字越大，表的边界就越宽线就越多，但是这个取决于特定的格式。 | <ul style="list-style-type: none"> 在HTML格式下，取值范围为大于0的整数。 在其他格式下，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> 0：无边框 1：内部分隔线 2：台架 |
| expanded (或 x) | 在正常和扩展格式之间切换。 | <ul style="list-style-type: none"> 当打开扩展格式时，查询结果用两列显示，字段名称在左、数据在右。这个模式在数据无法放进通常的"水平"模式的屏幕时很有用。 在正常格式下，当查询输出的格式比屏幕宽时，用扩展格式。正常格式只对aligned和wrapped格式有用。 |
| fieldsep | 声明域分隔符来实现非对齐输出。这样就可以创建其他程序希望的制表符或逗号分隔的输出。要设置制表符域分隔符，键入\pset fieldsep '\t'。缺省域分隔符是 ' ' (竖条符)。 | - |
| fieldsep_zero | 声明域分隔符来实现非对齐输出到零字节。 | - |
| footer | 用来切换脚注。 | - |

| 选项 | 选项说明 | 取值范围 |
|----------------|---|--|
| format | 设置输出格式。允许使用唯一缩写（这意味着一个字母就够了）。 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> unaligned：写一行的所有列在一条直线上中，当前活动字段分隔符分隔。 aligned：此格式是标准的，可读性最好的文本输出。 wrapped：类似aligned，但是包装跨行的宽数据值，使其适应目标字段的宽度输出。 html：把表输出为可用于文档里的对应标记语言。输出不是完整的文档。 latex：把表输出为可用于文档里的对应标记语言。输出不是完整的文档。 troff-ms：把表输出为可用于文档里的对应标记语言。输出不是完整的文档。 |
| null | 打印一个字符串，用来代替一个null值。 | 缺省是什么都不打印，这样很容易和空字符串混淆。 |
| numericlocale | 切换分隔小数点左边的数值的区域相关的分组符号。 | <ul style="list-style-type: none"> on：显示指定的分隔符。 off：不显示分隔符。 忽略此参数，显示默认的分隔符。 |
| pager | 控制查询和gsql帮助输出的分页器。如果设置了环境变量PAGER，输出将被指向到指定程序，否则使用系统缺省。 | <ul style="list-style-type: none"> on：当输出到终端且不适合屏幕显示时，使用分页器。 off：不使用分页器。 always：当输出到终端无论是否符合屏幕显示时，都使用分页器。 |
| recordsep | 声明在非对齐输出格式时的记录分隔符。 | - |
| recordsep_zero | 声明在非对齐输出到零字节时的记录分隔符。 | - |
| tableattr（或T） | 声明放在html输出格式中HTML table标签的属性（例如：cellpadding或bgcolor）。注意：这里可能不需要声明border，因为已经在\pset border里用过了。如果没有给出value，则不设置表的属性。 | - |

| 选项 | 选项说明 | 取值范围 |
|----------------------|--|------|
| title | 为随后打印的表设置标题。这个可以用于给输出一个描述性标签。如果没有给出value，不设置标题。 | - |
| tuples_only (或者t) | 在完全显示和只显示实际的表数据之间切换。完全显示将输出像列头、标题、各种脚注等信息。在tuples_only模式下，只显示实际的表数据。 | - |

表 3-18 连接元命令

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|---|---|------------------|
| \c[onnect] [DBNAME]- USER - HOST - PORT -] | <p>连接到一个新的数据库（当前数据库为gaussdb）。当数据库名称长度超过63个字节时，默认前63个字节有效，连接到前63个字节对应的数据库，但是gsql的命令提示符中显示的数据库对象名仍为截断前的名称。</p> <p>说明 重新建立连接时，如果切换数据库登录用户，将可能会出现交互式输入，要求输入新用户的连接密码。该密码最长长度为999字节，受限于GUC参数password max length的最大值。</p> | - |
| \encoding [ENCODING] | 设置客户端字符编码格式。 | 不带参数时，显示当前的编码格式。 |
| \conninfo | 输出当前连接的数据库的信息。 | - |

表 3-19 操作系统元命令

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|-------------------------|---|---|
| \cd [DIR] | 切换当前的工作目录。 | 绝对路径或相对路径，且满足操作系统路径命名规则。 |
| \setenv NAME [VALUE] | 设置环境变量NAME为VALUE，如果没有给出VALUE值，则不设置环境变量。 | - |
| \timing [on off] | 以毫秒为单位显示每条SQL语句的执行时间。 | <ul style="list-style-type: none"> on表示打开显示。 off表示关闭显示。 |
| \! [COMMAND] | 返回到一个单独的Unix shell或者执行Unix命令COMMAND。 | - |

表 3-20 变量元命令

| 参数 | 参数说明 |
|--|---|
| \prompt [TEXT] NAME | 提示用户用文本格式来指定变量名字。 |
| \set [NAME [VALUE]] | 设置内部变量NAME为VALUE或者如果给出了多于一个值，设置为所有这些值的连接结果。如果没有给出第二个参数，只设变量不设值。 有一些常用变量被gsql特殊对待，它们是一些选项设置，通常所有特殊对待的变量都是由大写字母组成(可能还有数字和下划线)。表3-21是一个所有特殊对待的变量列表。 |
| \set-multi NAME [VALUE] \end-multi | 设置内部变量NAME为VALUE，VALUE可以由多行字符串组成。\\set-multi使用时，第二个参数必须给出。可参考表下面的\\set-multi元命令使用示例。 说明 \\set-multi 和\\end-multi中出现的元命令会被忽略。 |
| \unset NAME | 不设置（或删除）gsql变量名。 |

\\set-multi元命令使用示例

示例文件test.sql:

```

\\set-multi multi_line_var
select
  id,name
from
  student;
\\end-multi
\\echo multi_line_var is "${multi_line_var}"
\\echo -----
\\echo result is
${multi_line_var}

```

gsql -d gaussdb -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```

multi_line_var is "select
  id,name
from
  student; "
-----
result is
id | name
---+-----
 1 | Jack
 2 | Tom
 3 | Jerry
 4 | Danny
(4 rows)

```

通过\\set-multi \\end-multi设置变量multi_line_var为一个SQL语句，并在后面通过动态变量解析获得这个变量。

示例文件test.sql:

```

\\set-multi multi_line_var
select 1 as id;
select 2 as id;

```

```
\end-multi
\echo multi_line_var is "${multi_line_var}"
\echo -----
\echo result is
${multi_line_var}
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
multi_line_var is "select 1 as id;
select 2 as id;"
-----
result is
id
----
1
(1 row)

id
----
2
(1 row)
```

通过\set-multi \end-multi设置变量multi_line_var为两个SQL语句，并在后面通过动态变量解析获得这个变量。因为变量中的内容以“;”结尾，gsql发送SQL语句并获得打印执行结果。

表 3-21 \set 常用命令

| 名称 | 命令说明 | 取值范围 |
|--------------------------|---|---|
| \set VERBOSITY value | 这个选项可以设置为值default, verbose, terse之一以控制错误报告的冗余行。 | value取值范围: default, verbose, terse |
| \set ON_ERROR_STOP value | 如果设置了这个变量，脚本处理将马上停止。如果该脚本是从另外一个脚本调用的，那个脚本也会按同样的方式停止。如果最外层的脚本不是从一次交互的gsql会话中调用的而是用-f选项调用的，gsql将返回错误代码3，以示这个情况与致命错误条件的区别(错误代码为1)。 | value取值范围为: on/off, true/false, yes/no, 1/0 |

| 名称 | 命令说明 | 取值范围 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| \set RETRY [retry_times] | <p>用于控制是否开启语句出错场景下的重试功能，参数retry_times用来指定最大重试次数，缺省值为5，取值范围为5-10。当重试功能已经开启时，再次执行\set RETRY可以关闭该功能。</p> <p>使用配置文件retry_errcodes.conf列举需要重试的错误码列表，该文件和gsql可执行程序位于同一级目录下。该配置文件为系统配置，非用户定义，不允许用户直接修改。</p> <p>当前支持以下13类出错场景的重试：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● YY001: TCP通信错误， Connection reset by peer (CN和DN间通信) ● YY002: TCP通信错误， Connection reset by peer (DN和DN间通信) ● YY003: 锁超时， Lock wait timeout.../wait transaction xxx sync time exceed xxx ● YY004: TCP通信错误， Connection timed out ● YY005: SET命令发送失败， ERROR SET query ● YY006: 内存申请失败， memory is temporarily unavailable ● YY007: 通信库错误， Memory allocate error ● YY008: 通信库错误， No data in buffer ● YY009: 通信库错误， Close because release memory ● YY010: 通信库错误， TCP disconnect ● YY011: 通信库错误， SCTP disconnect ● YY012: 通信库错误， Stream closed by remote ● YY013: 通信库错误， Wait poll unknown error ● YY014: 快照非法， Snapshot invalid ● YY015: 连接获取错误， Connection receive wrong ● 53200: 内存耗尽， Out of memory ● 08006: GTM出错， Connection failure ● 08000: 连接出现错误， 和DN的通讯失败， Connection exception ● 57P01: 管理员关闭系统， Admin shutdown | <p>retry_times取值范围为： 5-10</p> |

| 名称 | 命令说明 | 取值范围 |
|----|---|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • XX003: 关闭远程套接字, Stream remote close socket • XX009: 重复查询, Duplicate query id • YY016: stream查询并发更新同一行, Stream concurrent update <p>同时, 出错时gsql会查询所有CN/DN的连接状态, 当状态异常时会sleep 1分钟再进行重试, 能够覆盖大部分主备切换场景下的出错重试。</p> <p>说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不支持事务块中的语句错误重试; 2. 不支持通过ODBC、JDBC接口查询的出错重试; 3. 含有unlogged表的sql语句, 不支持节点故障后的出错重试; 4. 当前不支持CN和GTM节点故障时, gsql客户端的出错重试; 5. gsql客户端本身出现的错误, 不在重跑考虑范围之内; | |

表 3-22 大对象元命令

| 参数 | 参数说明 |
|----------|---|
| \lo_list | 显示一个目前存储在该数据库里的所有GaussDB(DWS)大对象和提供给他们注释。 |

表 3-23 流程控制元命令

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|---|--|---|
| \if EXPR \elif EXPR \else \endif | 这组元命令可实现可嵌套的条件块： <ul style="list-style-type: none"> 条件块以\if开始，\endif结束。 \if和\endif两者之间可以出现任意数量的\elif子句，或单一的\else子句。 \if和\elif命令支持布尔表达式计算和字符串等值判断。 \elif不能出现在\else和\endif之间。 | <ul style="list-style-type: none"> 布尔表达式计算和gsql原有方式保持一致：true/false、yes/no、on/off、1/0，其他被认为是true。 操作符和字符串之间必须使用空格。 支持数字比较和字符串比较，比较规则由固有变量COMPARE_STRATEGY控制（详见表3-2）。默认比较规则中，使用单引号界定字符串和数字。不同规则使用示例详见\if条件块比较规则说明与示例。 支持大小比较和等值判断，支持的操作符有：<，<=，>，>=，==，!=和<>。 |
| \goto LABEL \label LABEL | 这组元命令可实现无条件跳转： <ul style="list-style-type: none"> \label元命令用于创建标签。 \goto元命令用于跳转，可实现向上跳转和向下跳转。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 交互模式不支持使用。 \label元命令不支持在\if语句块中使用。 \goto \label不建议在事务、PL/SQL等语句块中使用，避免出现不可预期结果。 | <ul style="list-style-type: none"> LABEL大小写敏感。 LABEL只能包含大小写字母、数字和下划线。 LABEL最大长度限制为32（含'\0'），如果超过长度限制，会截断使用，并输出告警信息。 \label后面的标签名如果在同一个session中重复出现，会报错。 |

| 参数 | 参数说明 | 取值范围 |
|--|---|------|
| \for \loop \exit-for \end-for | <p>这组元命令可实现循环：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 循环块以\for开始，以\end-for结束。 • \for和\loop之间为循环条件，只支持SQL语句，不支持变量迭代，例如\for (i=0; i<100; ++i)。 • 循环条件中出现多条SQL语句时，以最后一条SQL语句的执行结果为循环条件。作为循环条件的SQL语句不能以分号结尾。 • \loop和\end-for之间为循环体，可以使用\exit-for退出循环。 • \for循环块支持多层嵌套。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 交互模式不支持使用。 • 不支持在\parallel中使用\for循环块。 • \for循环块不建议在事务、PL/SQL等语句块中使用，避免出现不可预期结果。 • \label元命令不支持在\for循环块中使用。 • \for \loop之间不支持使用匿名块。 | - |

流程控制元命令使用示例：

- \if条件块使用示例

示例文件test.sql：

```
SELECT 'Jack' AS "Name";

\if ${ERROR}
  \echo 'An error occurred in the SQL statement'
  \echo ${LAST_ERROR_MESSAGE}
\elif '${Name}' == 'Jack'
  \echo 'I am Jack'
\else
  \echo 'I am not Jack'
\endif
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果：

```
Name
-----
Jack
(1 row)

I am Jack
```

上面的执行结果表明，第一个SQL语句执行成功，并设置Name变量，所以进入\elif分支，输出“I am Jack”。特殊变量ERROR和LAST_ERROR_MESSAGE的使用参见表3-2。

- \if条件块比较规则说明与示例
 - default: 默认的比较策略, 只支持字符串或数字比较, 不支持混合比较。单引号内的按照字符串处理, 单引号外的按照数字处理。

示例文件test.sql:

```
\set Name 'Jack'
\set ID 1002

-- 以单引号界定, 在单引号内的使用字符串比较
\if '${Name}' != 'Jack'
  \echo 'I am not Jack'
-- 没有单引号, 使用数字比较
\elif ${ID} > 1000
  \echo 'Jack'id is bigger than 1000'
\else
  \echo 'error'
\endif
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
Jack'id is bigger than 1000
```

如果使用操作符两侧, 一侧使用了单引号, 一侧未使用, 认定为字符串和数字比较。不支持, 则报错。

```
postgres=> \set Name 'Jack'
postgres=> \if ${Name} == 'Jack'
ERROR: left[Jack] is a string without quote or number, and right['Jack'] is a string with quote, \if or
\elif does not support this expression.
WARNING: The input with quote are treated as a string, and the input without quote are treated as a
number.
postgres@> \endif
```

- natural: 在default的基础上, 包含动态变量的也按照字符串处理。当比较操作符有一侧是数字比较, 尝试将另一侧转换为数字, 然后比较。如果转换失败, 报错且比较结果为假。
 - 识别为字符串的条件有两个, 满足任何一个即可。条件一, 使用单引号, 如'Jack'; 条件二, 字符串中包含动态变量 (\${VAR}和:VAR两种), 不论变量是否存在, 如\${Name}_data。条件一和条件二同时满足, 如'\${Name}_data'。
 - 无法识别为字符串的, 尝试数字识别。如无法转换成数字, 则报错, 如1011Q1没有使用单引号、不包含动态变量且无法转换成数字。
 - 如果比较符的两侧有一侧未识别为字符串或者数字, 无法进行比较, 则报错。
 - 如果比较符的一侧识别为数字, 按照数字比较, 如果另一侧无法转换为数字, 则报错。
 - 如果比较符的两侧都识别为字符串, 按照字符串比较。

字符串比较, 示例文件test.sql:

```
\set COMPARE_STRATEGY natural
SELECT 'Jack' AS "Name";

-- 与'${Name}' > 'Jack'效果等同
\if ${Name} == 'Jack'
  \echo 'I am Jack'
\else
  \echo 'I am not Jack'
\endif
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
Name
-----
Jack
(1 row)
```

```
I am Jack
```

数字比较，示例文件test.sql:

```
\set COMPARE_STRATEGY natural
SELECT 1022 AS id;
```

```
-- 如果使用${id} == '01022'，则结果是不等，因为两侧都是字符串，使用字符串比较，结果为不等
\if ${id} == 01022
    \echo 'id is 1022'
\else
    \echo 'id is not 1022'
\endif
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
id
-----
1022
(1 row)

id is 1022
```

错误比较示例:

```
-- 操作符有一侧无法识别为字符串或数字
postgres=> \set COMPARE_STRATEGY natural
postgres=> \if ${id} > 123sd
ERROR: The right[123sd] can not be treated as a string or a number. A numeric string should contain
only digits and one decimal point, and a string should be enclosed in quote or contain dynamic
variables, please check it.
-- 操作符一侧数字无法正确转换
postgres=> \set COMPARE_STRATEGY natural
postgres=> \if ${id} <> 11101.1.1
ERROR: The right[11101.1.1] can not be treated as a string or a number. A numeric string should
contain only digits and one decimal point, and a string should be enclosed in quote or contain
dynamic variables, please check it.
```

- equal: 只支持等值比较，所有情况按照字符串比较。

示例文件test.sql:

```
\set COMPARE_STRATEGY equal
SELECT 'Jack' AS "Name";
```

```
\if ${ERROR}
    \echo 'An error occurred in the SQL statement'
-- equal比较规则下只支持字符串等值判断，大小比较直接报错，无定界符。下面的效果与${Name} ==
Jack等价
\elif '${Name}' == 'Jack'
    \echo 'I am Jack'
\else
    \echo 'I am not Jack'
\endif
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
Name
-----
Jack
(1 row)

I am Jack
```

- \goto \label跳转示例

示例文件test.sql:

```
\set Name Tom
\goto TEST_LABEL
```

```
SELECT 'Jack' AS "Name";
```

```
\label TEST_LABEL  
\echo ${Name}
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
Tom
```

上面的执行结果表明, \goto元命令实现跳转, 直接执行\echo命令, 没有对变量Name重新赋值。

- \if条件块和\goto \label结合使用示例

示例文件test.sql:

```
\set Count 1  
  
\label LOOP  
\if ${Count} != 3  
    SELECT ${Count} + 1 AS "Count";  
    \goto LOOP  
\endif  
  
\echo Count = ${Count}
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
Count  
-----  
    2  
(1 row)
```

```
Count  
-----  
    3  
(1 row)
```

```
Count = 3
```

上面的执行结果表明, 通过\if条件块和\goto \label的结合实现简单的循环。

- \for循环块使用示例

为了展示该功能, 示例数据如下:

```
create table student (id int, name varchar(32));  
insert into student values (1, 'Jack');  
insert into student values (2, 'Tom');  
insert into student values (3, 'Jerry');  
insert into student values (4, 'Danny');  
  
create table course (class_id int, class_day varchar(5), student_id int);  
insert into course values (1004, 'Fri', 2);  
insert into course values (1003, 'Tue', 1);  
insert into course values (1003, 'Tue', 4);  
insert into course values (1002, 'Wed', 3);  
insert into course values (1001, 'Mon', 2);
```

\for循环使用示例文件test.sql:

```
\for  
select id, name from student order by id limit 3 offset 0  
\loop  
    \echo -[ RECORD ]+-----  
    \echo id '\t' ${id}  
    \echo name '\t' ${name}  
\end-for
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
-[ RECORD ]+-----  
id    | 1  
name  | Jack  
-[ RECORD ]+-----  
id    | 2
```

```
name | Tom
-[ RECORD ]+-----
id   | 3
name | Jerry
```

上面的执行结果表示，通过循环块对SQL语句的执行结果进行遍历，\loop和\end-for之间可以出现更多语句，实现复杂的逻辑。

如果作为循环条件的SQL语句执行失败或者结果集为空，\loop和\end-for之间的语句将不被执行。

示例文件test.sql:

```
\for
select id, name from student_error order by id limit 3 offset 0
\loop
  \echo -[ RECORD ]+-----
  \echo id '\t' ${id}
  \echo name '\t' ${name}
\end-for
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
gsql:test.sql:3: ERROR: relation "student_error" does not exist
LINE 1: select id, name from student_error order by id limit 3 offse...
      ^
```

上面的执行结果表示，student_error这个表不存在，所以SQL语句执行失败，\loop和\end-for之间的语句将不被执行。

- \exit-for退出循环

示例文件test.sql:

```
\for
select id, name from student order by id
\loop
  \echo ${id} ${name}
  \if ${id} == 2
    \echo find id(2), name is ${name}
    \exit-for
  \endif
\end-for
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
1 Jack
2 Tom
find id(2), name is Tom
```

表student中的数据超过两行，当id=2时，使用\exit-for退出循环，不再继续执行。这个过程中也有与\if条件块的配合使用。

- \for循环嵌套

示例文件test.sql:

```
\for
select id, name from student order by id limit 2 offset 0
\loop
  \echo ${id} ${name}
  \for
  select
  class_id, class_day
  from course
  where student_id = ${id}
  order by class_id
  \loop
    \echo ' ${class_id}, ${class_day}
  \end-for
\end-for
```

gsql -d -p 25308 --dynamic-param -f test.sql 执行结果:

```
1 Jack
1003, Tue
```

```
2 Tom
  1001, Mon
  1004, Fri
```

通过两层循环获得Jack、Tom相关的course表中的信息。

PATTERN

很多\dt命令都可以用一个PATTERN参数来指定要被显示的对象名称。在最简单的情况下，PATTERN正好就是该对象的准确名称。在PATTERN中的字符通常会被变成小写形式（就像在SQL名称中那样），例如\dt FOO将会显示名为foo的表。就像在SQL名称中那样，把PATTERN放在双引号中可以阻止它被转换成小写形式。如果需要在PATTERN中包括一个真正的双引号字符，则需要把它写成两个相邻的双引号，这同样是符合SQL引用标识符的规则。例如，\dt "FOO""BAR"将显示名为FOO"BAR（不是foo"bar）的表。和普通的SQL名称规则不同，不能只在PATTERN的一部分周围放上双引号，例如\dt FOO"FOO"BAR将会显示名为fooFOObar的表。

不使用PATTERN参数时，\dt命令会显示当前schema搜索路径中可见的全部对象——这等同于用*作为PATTERN。所谓对象可见是指可以直接用名称引用该对象，而不需要用schema来进行限定。要查看数据库中所有的对象而不管它们的可见性，可以把*.*用作PATTERN。

如果放在一个PATTERN中，*将匹配任意字符序列（包括空序列），而?会匹配任意的单个字符（这种记号方法就像 Unix shell 的文件名PATTERN一样）。例如，\dt int*会显示名称以int开始的表。但是如果被放在双引号内，*和?就会失去这些特殊含义而变成普通的字符。

包含一个点号（.）的PATTERN被解释为一个schema名称模式后面跟上一个对象名称模式。例如，\dt foo*.bar*会显示名称以foo开始的schema中所有名称包括bar的表。如果没有出现点号，那么模式将只匹配当前schema搜索路径中可见的对象。同样，双引号内的点号会失去其特殊含义并且变成普通的字符。

高级用户可以使用字符类等正则表达式记法，如[0-9]可以匹配任意数字。所有的正则表达式特殊字符都按照《开发指南》中的POSIX正则表达式所说的工作。以下字符除外：

- .会按照上面所说的作为一种分隔符。
- *会被翻译成正则表达式记号.*。
- ?会被翻译成.。
- \$则按字面意思匹配。

根据需要，可以通过书写?、(R+)、(R)和R?来分别模拟PATTERN字符.、R*和R?。\$不需要作为一个正则表达式字符，因为PATTERN必须匹配整个名称，而不是像正则表达式的常规用法那样解释（换句话说，\$会被自动地追加到PATTERN上）。如果不希望该PATTERN的匹配位置被固定，可以在开头或者结尾写上*。注意在双引号内，所有的正则表达式特殊字符会失去其特殊含义并且按照其字面意思进行匹配。另外，在操作符名称PATTERN中（即\do的PATTERN参数），正则表达式特殊字符也按照字面意思进行匹配。

3.6 常见问题处理

连接性能问题

- 数据库内核执行初始化语句较慢导致的性能问题。

此种情况定位较难，可以尝试使用Linux的跟踪命令：strace。

```
strace gsql -U MyUserName -W {password} -d postgres -h 127.0.0.1 -p 23508 -r -c '\q'
```

此时便会在屏幕上打印出数据库的连接过程。比如较长时间停留在下面的操作

```
sendto(3, "Q\0\0\0\25SELECT VERSION()\0", 22, MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 22  
poll([{fd=3, events=POLLIN|POLLEERR}], 1, -1) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}])
```

此时便可以确定是数据库执行"SELECT VERSION()"语句较慢。

在连接上数据库后，便可以通过执行“explain performance select version()”语句来确定初始化语句执行较慢的原因。更多信息请参考《开发指南》中的“SQL 执行计划介绍”章节。

另外还有一种场景不太常见：由于数据库CN所在机器的磁盘满或故障，此时所查询等受影响，无法进行用户认证，导致连接过程挂起，表现为假死。解决此问题清理数据库CN的数据盘空间便可。

- TCP连接创建较慢问题。

此问题可以参考上面的初始化语句较慢排查的做法，通过strace跟踪，如果长时间停留在：

```
connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/home/test/tmp/gaussdb_llt1/s.PGSQL.61052"}, 110) = 0
```

或者

```
connect(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(61052), sin_addr=inet_addr("127.0.0.1")}, 16) = -1  
EINPROGRESS (Operation now in progress)
```

那么说明客户端与数据库端建立物理连接过慢，此时应当检查网络是否存在不稳定、网络吞吐量太大的问题。

创建连接故障

- gsql: could not connect to server: No route to host

此问题一般是指定了不可达的地址或者端口导致的。请检查-h参数与-p参数是否添加正确。

- gsql: FATAL: Invalid username/password,login denied.

此问题一般是输入了错误的用户名和密码导致的，请联系数据库管理员，确认用户名和密码的正确性。

- The "libpq.so" loaded mismatch the version of gsql, please check it.

此问题是由于环境中使用的libpq.so的版本与gsql的版本不匹配导致的，请通过“ldd gsql”命令确认当前加载的libpq.so的版本，并通过修改LD_LIBRARY_PATH环境变量来加载正确的libpq.so。

- gsql: symbol lookup error: xxx/gsql: undefined symbol: libpqVersionString

此问题是由于环境中使用的libpq.so的版本与gsql的版本不匹配导致的（也有可能是环境中存在PostgreSQL的libpq.so），请通过“ldd gsql”命令确认当前加载的libpq.so的版本，并通过修改LD_LIBRARY_PATH环境变量来加载正确的libpq.so。

- gsql: connect to server failed: Connection timed out

Is the server running on host "xx.xxx.xxx.xxx" and accepting TCP/IP connections on port xxxx?

此问题是由于网络连接故障造成。请检查客户端与数据库服务器间的网络连接。如果发现从客户端无法PING到数据库服务器端，则说明网络连接出现故障。请联系网络管理人员排查解决。

```
ping -c 4 10.10.10.1  
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.  
From 10.10.10.1: icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
```

```
From 10.10.10.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 2999ms
```

- gsql: FATAL: permission denied for database "postgres"

DETAIL: User does not have CONNECT privilege.

此问题是由于用户不具备访问该数据库的权限，可以使用如下方法解决。

- a. 使用管理员用户dbadmin连接数据库。

```
gsql -d postgres -U dbadmin -p 8000
```

- b. 赋予该用户访问数据库的权限。

```
GRANT CONNECT ON DATABASE postgres TO user1;
```

📖 说明

实际上，常见的许多错误操作也可能产生用户无法连接上数据库的现象。如用户连接的数据库不存在，用户名或密码输入错误等。这些错误操作在客户端工具也有相应的提示信息。

```
gsql -d postgres -p 8000
gsql: FATAL: database "postgres" does not exist
```

```
gsql -d postgres -U user1 -W gauss@789 -p 8000
gsql: FATAL: Invalid username/password,login denied.
```

- gsql: FATAL: sorry, too many clients already, active/non-active: 197/3.

此问题是由于系统连接数量超过了最大连接数量。请联系数据库DBA进行会话连接数管理，释放无用会话。

关于查看用户会话连接数的方法如[表3-24](#)。

会话状态可以在视图PG_STAT_ACTIVITY中查看。无用会话可以使用函数pg_terminate_backend进行释放。

```
select datid,pid,state from pg_stat_activity;
 datid | pid | state
-----+-----+-----
 13205 | 139834762094352 | active
 13205 | 139834759993104 | idle
(2 rows)
```

其中pid的值即为该会话的线程ID。根据线程ID结束会话。

```
SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(139834759993104);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
PG_TERMINATE_BACKEND
-----
t
(1 row)
```

表 3-24 查看会话连接数

| 描述 | 命令 |
|-------------------|--|
| 查看指定用户的会话连接数上限。 | <p>执行如下命令查看连接到指定用户USER1的会话连接数上限。其中-1表示没有对用户user1设置连接数的限制。</p> <pre>SELECT ROLNAME,ROLCONNLIMIT FROM PG_ROLES WHERE ROLNAME='user1'; rolname rolconnlimit -----+----- user1 -1 (1 row)</pre> |
| 查看指定用户已使用的会话连接数。 | <p>执行如下命令查看指定用户USER1已使用的会话连接数。其中，1表示USER1已使用的会话连接数。</p> <pre>SELECT COUNT(*) FROM V\$SESSION WHERE USERNAME='user1'; count ----- 1 (1 row)</pre> |
| 查看指定数据库的会话连接数上限。 | <p>执行如下命令查看连接到指定数据库postgres的会话连接数上限。其中-1表示没有对数据库postgres设置连接数的限制。</p> <pre>SELECT DATNAME,DATCONNLIMIT FROM PG_DATABASE WHERE DATNAME='postgres'; datname datconnlimit -----+----- postgres -1 (1 row)</pre> |
| 查看指定数据库已使用的会话连接数。 | <p>执行如下命令查看指定数据库postgres上已使用的会话连接数。其中，1表示数据库postgres上已使用的会话连接数。</p> <pre>SELECT COUNT(*) FROM PG_STAT_ACTIVITY WHERE DATNAME='postgres'; count ----- 1 (1 row)</pre> |
| 查看所有用户已使用会话连接数。 | <p>执行如下命令查看所有用户已使用的会话连接数。</p> <pre>SELECT COUNT(*) FROM PG_STAT_ACTIVITY; count ----- 10 (1 row)</pre> |

- gsql: wait xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx timeout expired

gsql在向数据库发起连接的时候，会有5分钟超时机制，如果在这个超时时间内，数据库未能正常的对客户端请求进行校验和身份认证，那么gsql会退出当前会话的连接过程，并报出如上错误。

一般来说，此问题是由于连接时使用的-h参数及-p参数指定的连接主机及端口有误（即错误信息中的xxx部分），导致通信故障；极少数情况是网络故障导致。要排除此问题，请检查数据库的主机名及端口是否正确。
- gsql: could not receive data from server: Connection reset by peer.

同时，检查CN日志中出现类似如下日志“FATAL: cipher file "/data/coordinator/server.key.cipher" has group or world access”，一般是由于数据目录或部分关键文件的权限被误操作篡改导致。请参照其他正常实例下的相关文件权限，修改回来便可。

- gsql: FATAL: GSS authentication method is not allowed because XXXX user password is not disabled.

目标CN的pg_hba.conf里配置了当前客户端IP使用"gss"方式来做认证，该认证算法不支持用作客户端的身份认证，请修改到"sha256"后再试。

📖 说明

- 请不要修改pg_hba.conf中数据库集群主机的相关设置，否则可能导致数据库功能故障。
- 建议业务应用部署在数据库集群之外，而非集群内部。

其他故障

- 出现因“总线错误”（Bus error）导致的core dump或异常退出
一般情况下出现此种问题，是进程运行过程中加载的共享动态库（在Linux为.so文件）出现变化；或者进程二进制文件本身出现变化，导致操作系统加载机器的执行码或者加载依赖库的入口发生变化，操作系统出于保护目的将进程杀死，产生core dump文件。

解决此问题，重试便可。同时请尽可能避免在升级等运维操作过程中，在集群内部运行业务程序，避免升级时因替换文件产生此问题。

📖 说明

此故障的core dump文件的可能堆栈是dl_main及其子调用，它是操作系统用来初始化进程做共享动态库加载的。如果进程已经初始化，但是共享动态库还未加载完成，严格意义上来说，进程并未完全启动。

4 Data Studio 数据库集成开发工具

4.1 Data Studio 简介


4.1.1 Data Studio 概述

Data Studio通过提供图形化界面来展示数据库的主要功能，简化了数据库开发和应用构建任务。

数据库开发人员可以使用Data Studio所提供的特性，创建和管理数据库对象（数据库对象包含数据库、模式、函数、存储过程、表、序列、列、索引、约束条件、视图等），执行SQL语句/SQL脚本，编辑和执行PL/SQL语句，以及导入和导出表数据。

数据库开发人员可在Data Studio中通过单步进入、单步退出、单步跳过、继续、终止调试等操作调试并修复PL/SQL代码中的缺陷。

数据库及Data Studio的操作环境如下图所示。



相关链接

[客户端工具下载](#)

4.1.2 约束和限制

使用Data Studio的约束和限制包含以下所有内容。

对象浏览器过滤树

该过滤树不显示过滤结果数量以及过滤状态。

字符编码

当查看的SQL语句、DDL、对象名称或数据中包含中文时，在操作系统支持GBK的前提下，Data Studio客户端字符编码需设置为GBK。更多信息，请参见[会话设置](#)。

连接管理

在“新建连接”和“编辑连接”窗口的“高级”页签的**包含/不包含**字段中，逗号被视为一个分隔符。因此，**包含/不包含**字段不支持包含逗号的模式名称。

数据库表

- 在表创建向导的“索引”页签中，列表视图中的所选列在删除后无法保持原有排序。
- 操作完成后，如果Data Studio窗口不是当前操作系统的活动窗口，则仅当Data Studio窗口变为活动状态时才会显示消息对话框。
- [编辑表数据](#)中的操作存在以下限制：
 - 不支持在“编辑表数据”页签中输入表达式值。
 - 在Data Studio中，仅能编辑获取的记录。
 - 编辑表的过滤条件时，不会高亮HTML标签中的搜索内容，如“<”，“&”，或“>”。
 - 包含一个“&”的单元格不会在提示信息中显示。包含两个连续的“&”的单元格会在提示信息中显示为一个“&”。
 - 光标不会停留在新增行。用户需单击需要编辑的单元格。

函数/过程

在“SQL终端”或“创建函数/过程”向导创建的函数/过程须以“/”结尾，表示函数/过程的结尾。函数/过程随后输入的语句结尾如果没有“/”，该语句会被视为单条查询，执行过程中可能会报错。

通用

- 在编辑区域一次最多可打开100个页签。页签的显示取决于主机的可用资源。
- 数据库对象名最多可包含64个字符（仅限文本格式），数据库对象包括数据库、模式、函数、存储过程、表、序列、约束条件、索引、视图。但在Data Studio的表达式和说明中使用的字符数没有限制。
- 在Data Studio已登录的实例上最多可打开300个结果页签。
- 如果“对象浏览器”和“搜索对象”窗口中加载了大对象，则“对象浏览器”中对象展开的速度可能会变慢，同时Data Studio也可能无法响应。
- 对于包含数据的单元格，如果数据超出了可显示区域，调整单元格宽度可能导致Data Studio无法响应。

- 表的单元格最多可显示1000个字符，超出部分显示为“...”。
 - 如果用户从表或“结果”页签的单元格复制数据到任意编辑器（如SQL终端/PLSQL源编辑器、记事本或任意外部编辑器应用），将会粘贴全部数据。
 - 如果用户从表或“结果”页签的单元格复制数据到一个可编辑的单元格（本单元格或其他单元格），该单元格仅显示1000个字符，并将超出部分显示为“...”。
 - 导出表或“结果”页签数据时，导出的文件将包含全部数据。

安全

Data Studio在首次连接时验证SSL连接参数。在后续连接中，Data Studio不再验证SSL连接参数。如果勾选了“启用SSL”，打开新连接时，该连接会使用同样的SSL连接参数。

说明


- Data Studio连接时如果未勾选“启用SSL”默认是未加密的。
- SSL连接中，如果安全文件被损坏，Data Studio将无法继续进行任何数据库操作。如果要修复该问题，请删除对应配置文件所在文件夹下的安全文件夹，然后重启Data Studio。

SQL 终端

- 打开一个包含大量SQL语句的SQL文件，可能会出现“内存不足”错误。更多信息，请参见[故障处理](#)。
- 对于“SQL终端”页签中被注释掉的文本，Data Studio不禁用自动建议和超链接功能。
- 如果模式名或表名中有空格或点（.），则不支持超链接。
- 如果对象名称中包含半角单引号（'）或双引号（"），则不支持自动建议功能。
- Data Studio仅支持对简单的SELECT语句进行基本的格式化，对于复杂查询可能无法达到预期效果。

4.1.3 发布包结构

Data Studio的发布包结构如下图所示。



| 文件夹/文件 | 说明 |
|----------------------|--|
| <i>configuration</i> | 包含应用启动信息和所需Eclipse插件路径信息。 |
| <i>db_assistant</i> | 包含“SQL助手”功能相关的文件。 |
| <i>docs</i> | <ul style="list-style-type: none">包含《Data Studio用户手册.pdf》，本手册详细介绍了如何使用Data Studio工具。包含在Data Studio中使用的开源软件的版权声明、许可证和书面邀约。 |
| <i>features</i> | 包含Eclipse（如富客户端协议GUI）和Data Studio特性。 |
| <i>p2</i> | p2包含的文件用于提供和管理基于Eclipse和Equinox的应用。 |
| <i>plugins</i> | 包含必须的Eclipse和Data Studio插件。 |
| <i>tools</i> | 包含Data Studio的依赖工具。 |

| 文件夹/文件 | 说明 |
|--|---|
| <p><i>UserData/</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Autosave</i> • <i>Logs/</i> • <i>Preferences/</i> • <i>Profile/</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>History/</i> • <i>Security/</i> | <p>包含每个使用Data Studio的OS用户各自的文件夹。</p> <p>Autosave: 包含自动保存的查询和函数/过程信息。</p> <p>Logs: 包含Data Studio.log文件, 该文件保存Data Studio所有操作的日志信息。</p> <p>Preferences: 包含Preferences.prefs文件, 内容为自定义的首选项。</p> <p>Profile: 包含connection.properties文件、SQL执行历史、Profiles.txt文件, 用于管理Data Studio中的连接信息。</p> <p>Security: 包含Data Studio安全管理所需文件。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • User Data文件夹在首个用户用Data Studio打开实例后创建。 • 日志文件夹、语言、内存设置、日志级别对所有用户生效。 • Data Studio启动后, 会创建日志文件夹、<i>Data Studio.log</i>文件、Preferences文件夹、Preferences.prefs文件、Profile文件夹、connection.properties文件、Profiles.txt文件和security文件夹。 • 如果Data Studio.ini文件中指定了日志文件夹路径, 日志会在指定路径创建。 • 如果您因安全密钥被损坏, 无法登录Data Studio, 请按如下步骤生成新的安全密钥: <ol style="list-style-type: none"> 1. 从Data Studio文件夹下的UserData文件夹中删除security文件夹。 2. 重启Data Studio。 |
| <i>artifacts.xml</i> | 包含产品编译版本信息。 |
| <i>changelog.txt</i> | 包含当前版本的详细变更信息。 |
| <i>Data Studio.exe/DataStudio.sh</i> | 支持连接服务器并执行各种操作, 如管理数据库对象、编辑或执行PL/SQL程序。 |
| <i>Data Studio.ini</i> | 包含Data Studio工具运行时的配置信息。 |
| <i>readme.txt</i> | 包含当前版本的功能和修复的问题。 |

4.1.4 系统要求

本节介绍使用Data Studio的最低系统要求。

软件要求

操作系统要求

Data Studio的操作系统配置要求如下表所示。

表 4-1 支持操作系统及相应软件包

| 服务器 | 操作系统 | 支持版本 |
|----------|---------------------------------|-----------------------|
| 通用x86服务器 | Windows | Windows 7 (64 bit) |
| | | Windows 10 (64 bit) |
| | | Windows 2012 (64 bit) |
| | | Windows 2016 (64 bit) |
| | SUSE Linux Enterprise Server 12 | SP0 (SUSE 12.0) |
| | | SP1 (SUSE 12.1) |
| | | SP2 (SUSE 12.2) |
| | | SP3 (SUSE 12.3) |
| | | SP4 (SUSE 12.4) |
| | CentOS | 7.4 (CentOS7.4) |
| | | 7.5 (CentOS7.5) |
| | | 7.6 (CentOS7.6) |
| 泰山ARM服务器 | NeoKylin | 7.0 |

浏览器要求

Data Studio的浏览器要求如下表所示。

| 操作系统 | 版本 |
|---------|----------|
| Windows | IE 11及以上 |

其他软件要求

Data Studio的软件配置要求如下表所示。

表 4-2 Data Studio 软件要求

| 软件 | 规格 |
|------|---------------------------------|
| Java | 推荐与操作系统位数对应的Open JDK 1.8版本 |
| GTK | 对于Linux操作系统，要求GTK最低版本为GTK 2.24。 |

| 软件 | 规格 |
|----------|--|
| GNU libc | 显示DDL，导入DDL，导出DDL和数据操作只支持GN系统libc 2.17以上的版本。 |

表 4-3 支持的数据库版本

| 数据库 | 版本 |
|--------------|-------|
| GaussDB(DWS) | 1.2.x |
| | 1.5.x |
| | 8.0.x |
| | 8.1.x |
| | 8.2.x |

说明

保证最佳体验的情况下，推荐的最小屏幕分辨率是1080 x 768。低于此分辨率，界面会异常。

4.2 安装配置 Data Studio

本节介绍使用Data Studio时要遵循的安装和配置步骤，以及配置服务器以调试PL/SQL函数的步骤。

安装前准备

登录GaussDB(DWS) 管理控制台，在“连接管理”界面下载Data Studio软件包。




安装 Data Studio

解压安装包后即可运行Data Studio。

执行以下步骤安装Data Studio：

- 步骤1** 解压所需软件包（32位或64位），分别放至Program Files或Program Files（x86）文件夹中。如果用户需用其他文件夹，管理员应控制用户对该文件夹的访问权限。

解压后可以获取如下文件和文件夹：



步骤2 定位并双击Data Studio.exe，启动Data Studio客户端。

说明

UserData文件夹在首个用户用Data Studio打开实例后创建。打开Data Studio时，如果出现任何错误，请参见[快速入门](#)执行启动操作。

---结束

要创建新的数据库连接，请参见[添加连接](#)。

配置 Data Studio

通过Data Studio.ini文件来配置Data Studio：

说明

参数如有修改，需重新启动Data Studio方可查看。配置文件中添加的无效参数会被Data Studio忽略。如下描述的所有参数为可选参数。

下表为Data Studio相关的配置参数列表。

表 4-4 配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 |
|----------|------------------------------------|------|--|
| -startup | 加载Data Studio所需的.jar文件。各版本所需的文件不同。 | 不适用 | <i>plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.100.v20150511-1540.jar</i> |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 |
|---------------------------|--|--------|---|
| --launcher.library | 加载Data Studio所需的库。各版本所需的库不同。 | 不适用 | 取决于所使用安装包，可能为plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.1.300.v20150602-1417或plugins/org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_64_1.1.300.v20150602-1417 |
| -clearPersistedState | 删除当前用户界面上的所有缓存内容，重新加载Data Studio。 | 不适用 | 不适用 说明 建议增加该参数。 |
| -consoleLineCount | “消息”窗口显示的最大行数。 | 1-5000 | 1000 |
| -logfolder | 创建日志文件夹。用户可指定日志文件的保存路径，如果使用默认值“.”，则在Data Studio\User data\用户名\logs创建文件夹。有关详情，请参见“ 设置日志文件创建位置 ”。 | 不适用 | - |
| -loginTimeout | 定义创建连接的等待时间，单位为秒。在该参数指定的时长内，Data Studio会不断尝试连接数据库。如果超时，会提示超时或连接失败。 | 不适用 | 180 |
| -data | 会话的实例数据位置。 | 不适用 | @none |
| @user.home/MyAppWorkspace | 启动Data Studio时，在此位置创建Eclipse工作区。其中，@user.home指的是C:/Users/username路径。Eclipse日志文件保存在以下位置： @user.home/MyAppWorkspace/.metadata | 不适用 | 不适用 |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 |
|--|--|---|------------------------------------|
| -detailLogging | 日志记录错误消息。如果设为True，则日志记录所有错误消息。如果设为False，则日志仅记录Data Studio中明确指定的错误消息。有关详情，请参见“ 记录故障日志 ”。 默认情况下不添加此参数，如需记录日志，可以手动设置此参数。 | True/False | False |
| -logginglevel | 基于指定的值创建日志文件。如果该值设为取值范围外的任意值或为空，则使用默认值WARN。有关详情，请参见“ 不同日志级别类型 ”。 默认情况下不添加此参数，如需记录日志，可以手动设置此参数。 | FATAL、ERROR、WARN、INFO、DEBUG TRACE、ALL和OFF | WARN |
| -focusOnFirstResult | 自动定位“结果”页签。 如果设为False，则自动定位到最新打开的“结果”页签。 如果设为True，则禁用自动定位功能。 | True/False | False |
| 说明 <ul style="list-style-type: none"> 以上所有参数必须配置在-vmargs参数之前。 -startup和--launcher.library参数必须分别配置为第一和第二个参数。 | | | |
| -vmargs | 虚拟机参数的起始位置。 说明 -vmargs参数必须配置于配置文件的末尾。 | 不适用 | 不适用 |
| -vm | 定义文件名（javaw.exe）和Java的相对路径。 | 不适用 | 不适用 |
| -Dosgi.requiredJavaVersion | 运行Data Studio所需的最低Java版本。请勿修改该参数值。 | 不适用 | 1.5 说明 推荐的Java版本为1.8。 |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 |
|-------------------|---|------|-----------|
| -Xms | Data Studio消耗的初始堆空间。该值必须是1024的倍数，大于40 MB，且小于或等于-Xmx。在值的末尾加上字母k或K可表示千字节，加上m或M表示可表示兆字节，g或G可表示千兆字节。例如： -Xms40m -Xms120m 有关详情，请参见Java文档。 | 不适用 | -Xms40m |
| -Xmx | Data Studio消耗的最大堆空间。可根据可用的RAM空间调整该值。在值的末尾加上字母k或K可表示千字节，加上m或M表示可表示兆字节，g或G可表示千兆字节。例如： -Xmx1200m -Xmx1000m 有关详情，请参见Java文档。 | 不适用 | -Xmx1200m |
| -OLTPVersionOldST | 用于用户配置老版本的OLTP版本，用户可以通过登录gsq，运行SELECT VERSION()，将获取到的版本号更新ini文件中的OLTPVersionOldST参数值。 | - | - |
| -OLTPVersionNewST | 用于用户配置新版本的OLTP版本，用户可以通过登录gsq，运行SELECT VERSION()，将获取到的版本号更新ini文件中的OLTPVersionNewST参数值。 | - | - |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 |
|---|--|--------------|-------|
| -testability | <p>开启可测试性需求特性。在该版本中，该功能启用后：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用户可使用“Ctrl+空格”快捷键复制最近触发的自动建议操作。 • 在选择了“包含ANALYZE结果”的场景下，“执行计划和开销”将以树形样式和图形化样式展示。 <p>该参数默认不可用，需手动添加。</p> | True/False | False |
| -Duser.language | 定义Data Studio的语言设置。在语言设置更改后添加此参数。 | zh/en | 不适用 |
| -Duser.country | 定义Data Studio的国家/地区设置。在语言设置更改后添加此参数。 | CN/IN | 不适用 |
| -Dorg.osgi.framework.bundle.parent=ext | 指定boot delegation使用的类加载器。 | boot/app/ext | boot |
| -Dosgi.framework.extensions=org.eclipse.fx.osgi | 指定框架扩展名称列表。框架扩展bundle是系统bundle（org.eclipse.osgi）的fragment。用户可以使用该框架的其他类。 | 不适用 | 不适用 |

📖 说明

- 用户不允许修改以下设置：
Dorg.osgi.framework.bundle.parent=ext
Dosgi.framework.extensions=org.eclipse.fx.osgi
- 如果用户收到SocketException : Bad Address: Connect消息：
则用户需检查客户端是否通过IPv6或IPv4协议建立到服务器的连接。用户还可以根据通过在.ini文件中配置以下参数来建立连接：
-Djava.net.preferIPv4Stack=true
-Djava.net.preferIPv6Stack=false
表4-5列举支持的通信场景。
第一行和第一列分别代表尝试通信的不同节点类型，x表示相关节点可以互相通信。

表 4-5 通信场景

| 节点 | 仅V4 | V4/V6 | 仅V6 |
|-------|-------|-------|-------|
| 仅V4 | x | x | 无通信可能 |
| V4/V6 | x | x | x |
| 仅V6 | 无通信可能 | x | x |

设置日志文件创建位置

步骤1 打开Data Studio.ini文件。

步骤2 用-logfolder指定日志文件路径。


例如：

-logfolder=c:\test1

示例中，Data Studio.log文件创建在c:\test1\用户名\logs路径下。

说明

如果用户没有Data Studio.ini文件中指定路径的访问权限，则Data Studio会关闭，并弹框显示以下信息。



----结束

出现以下情况时，Data Studio.log文件在Data Studio\User Data\用户名\logs文件夹中创建：

- Data Studio.ini文件中没有指定路径。
例如：-logfolder=.
- 提供的路径不存在。

说明

有关服务器日志详情，请参见服务器手册。

可使用任何文本编辑器打开并查看Data Studio.log文件。

记录故障日志

配置-detailLogging参数，控制是否将错误、异常或者throwable的堆栈运行详情记录在日志文件中

-detailLogging=false

如果标志值为 'true'，错误、异常或者throw-able的堆栈运行详情将记录在日志文件中。

如果标志值为 'false'，错误、异常或者throw-able的堆栈运行详情将不会记录在日志文件中。

日志消息描述

日志消息描述如下图所示：



Data Studio.log文件大小达到最大值10000 KB时，系统会自动创建一个文件并另存为Data Studio.log.1。Data Studio.log中的日志将存储在Data Studio.log.1文件中。当Data Studio.log文件再次达到最大值，系统继续自动创建一个文件并另存为Data Studio.log.2。最新日志持续写入Data Studio.log文件。以此类推，此过程将一直持续，直到Data Studio.log.5文件达到最大值，该循环重新开始。Data Studio将删除最早的日志文件，即Data Studio.log.1。例如，Data Studio.log.5重命名为Data Studio.log.4，Data Studio.log.4重命名为Data Studio.log.3，以此类推。

说明

如需启用服务器日志文件的性能日志记录功能，需启用配置参数log_min_messages，且设置为data/postgresql.conf配置文件中的debug1，即log_min_messages = debug1。

不同日志级别类型

Data Studio.log文件中所显示的不同类型的日志级别如下：

- TRACE：相比DEBUG级别，TRACE级别提供更为详细的信息。
- DEBUG：DEBUG级别指粒状信息事件，对调试应用程序最为有用。
- INFO：INFO级别指着重显示应用进程的消息。
- WARN：WARN级别指潜在的有害情况。
- ERROR：ERROR级别指错误事件。
- FATAL：FATAL级别指事件造成应用终止。
- ALL：ALL级别指启用所有日志级别。
- OFF：OFF级别指禁用所有日志级别和ALL级别相反。

说明

- 如果用户输入无效的日志级别值，日志级别会设置为WARN。
- 如果用户未指定日志级别，日志级别会设置为WARN。

日志记录会输出高于或等于其日志级别的所有消息。

标准log4j级别的顺序如下：

表 4-6 日志级别

| - | FATAL | ERROR | WARN | INFO | DEBUG | TRACE |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| OFF | x | x | x | x | x | x |
| FATAL | √ | x | x | x | x | x |
| ERROR | √ | √ | x | x | x | x |
| WARN | √ | √ | √ | x | x | x |
| INFO | √ | √ | √ | √ | x | x |
| DEBUG | √ | √ | √ | √ | √ | x |
| TRACE | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ALL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

√ - 创建日志文件 x- 不创建日志文件

4.3 快速入门

本节介绍Data Studio的启动步骤。

前置条件

使用StartDataStudio.bat文件检查操作系统、Java和Data Studio的版本。

步骤1 在**发布包**压缩文件内，单击跳转到Tools文件夹，双击StartDataStudio.bat执行文件并检查Java版本兼容性。

批量文件检查版本兼容性并打开Data Studio，或根据安装的操作系统、Java和Data Studio版本，显示相应的信息。

如果安装的Java版本低于1.8，可能会弹出**错误消息**。

批量文件检查如下场景，用于确认Data Studio的操作系统和Java版本：

| DS安装（32/64位） | 操作系统（位） | Java（位） | 结果 |
|--------------|---------|---------|----------------|
| 32 | 32 | 32 | 打开Data Studio |
| 32 | 64 | 32 | 打开Data Studio |
| 32 | 64 | 64 | 弹出 错误消息 |
| 64 | 32 | 32 | 弹出 错误消息 |
| 64 | 64 | 32 | 弹出 错误消息 |
| 64 | 64 | 64 | 打开Data Studio |


----结束

4.4 Data Studio 用户界面

本节介绍Data Studio用户界面。

Data Studio主界面包括：

1. 主菜单：提供使用Data Studio的基本操作。
2. 工具栏：提供常用操作入口。
3. “SQL终端”页签：在该窗口，可以执行SQL语句和函数/过程。
4. “PL/SQL Viewer”页签：显示函数/过程信息。
5. 编辑区域用于进行编辑操作。
6. “调用堆栈”窗格：显示执行栈。
7. “断点”窗格：显示所有设置过的断点。
8. “变量”窗格：显示变量及其变量值。
9. “SQL Assistant”页签显示“SQL终端”和“PL/SQL Viewer”页签中输入信息的建议或参考。
10. “结果”页签：显示所执行的函数/过程或SQL语句的结果。
11. “消息”页签：显示进程输出。显示标准输入、标准输出和标准错误。
12. “对象浏览器”窗格：显示数据库连接的层级树形结构和用户有权访问的相关数据库对象。除公共模式外，所有默认创建的模式均分组在“系统模式”下，用户模式分组在相应数据库的“用户模式”下。
13. “最小化窗口窗格”：用于打开“调用堆栈”、“断点”和“变量”窗格。该窗格仅在“调用堆栈”、“断点”、“变量”窗格中的一个或多个窗格最小化时显示。
14. 搜索工具栏用于在“对象浏览器”窗格中搜索对象。



4.5 Data Studio 菜单


4.5.1 “文件”菜单

“文件”菜单包含了数据库连接选项。在主菜单中单击“文件”，按下“Alt+F”打开“文件”菜单。

| 功能 | 按钮 | 快捷键 | 说明 |
|--------|---|--------------|---|
| 新建连接 |  | Ctrl+N | 在“对象浏览器”和“SQL终端”窗格中，建立新的数据库连接。 |
| 删除连接 |  | - | 从“对象浏览器”窗格中删除已选择的数据库连接。 |
| 打开连接 |  | - | 连接到数据库。 |
| 断开连接 |  | Ctrl+Shift+D | 断开和指定数据库的连接。 |
| 断开所有连接 |  | - | 断连某一连接下所有数据库。 |
| 打开 |  | Ctrl+O | 在“SQL终端”中加载SQL查询。 |
| 保存 |  | Ctrl+S | 将“SQL终端”中的SQL脚本保存到SQL文件中。 |
| 另存为 |  | CTRL+ALT+S | 将“SQL终端”中的SQL脚本保存到新的SQL文件中。 |
| 退出 | - | Alt+F4 | 退出Data Studio工具并断开连接。 说明 未保存的内容将会丢失。 |

关闭 Data Studio

执行以下步骤关闭Data Studio：

步骤1 单击 。

或者选择“文件>退出”。

系统显示“退出应用程序”退对话框，提示用户进行选择。

步骤2 根据需要单击按钮。

- **强制退出：**退出前不保存历史执行SQL信息。

说明

若单击“强制退出”，未保存的历史执行SQL可能丢失。

- **标准退出：**退出前将未保存的历史执行SQL保存到磁盘。

- **取消**：不退出应用程序。

----结束


4.5.2 “编辑”菜单

“编辑”菜单支持“PL/SQL Viewer”和“SQL终端”页签中的剪切、复制、粘贴、格式化、全选、查找和替换、搜索对象等操作。按下“Alt+E”打开“编辑”菜单。

| 功能 | 快捷键 | 说明 |
|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 剪切 | Ctrl+X | 剪切选中的文本。 |
| 复制 | Ctrl+C | 复制选中的文本或修饰的对象名称。 |
| 粘贴 | Ctrl+V | 粘贴选中的文本或修饰的对象名称。 |
| 格式化 | Ctrl+Shift+F | 格式化所有的SQL语句和函数/过程。 |
| 全选 | Ctrl+A | 在“SQL终端”选中所有的文本。 |
| 查找和替换 | Ctrl+F | 在“SQL终端”查找替换文本。 |
| 搜索对象 | Ctrl+Shift+S | 在连接的数据库中搜索对象。 |
| 撤销 | Ctrl+Z | 撤销上一步操作。 |
| 重做 | Ctrl+Y | 恢复上一步操作。 |
| 大写 | Ctrl+Shift+U | 将所选文本改为大写 |
| 小写 | Ctrl+Shift+L | 将所选文本改为小写 |
| 转到行 | Ctrl+G | 跳转到“SQL终端”或“PL/SQL Viewer”页签的特定行。 |
| 行注释/取消行注释 | Ctrl+/ | 单独注释/取消注释每个选中的行 |
| 块注释/取消块注释 | Ctrl+Shift+/ | 注释/取消注释所有选中的行或整段内容 |

搜索对象


可使用“搜索对象”选项从“对象浏览器”窗格中按搜索条件搜索对象。搜索方法：

从菜单中选择“编辑 > 搜索对象”或从“对象浏览器”工具栏单击图标进行搜索。显示的搜索结果树型结构，与对象浏览器中的对象类似。右键菜单中除“刷新”之外的操作，均可对搜索结果中的对象执行。经过删除、模式设置和重命名等操作

作修改后的对象，在页面刷新之后仅可从主对象浏览器查看。右键菜单中对群组名称（如表、模式和视图等）的操作选项无法对搜索结果中的对象执行。只有用户有权访问的对象才能被搜索到。用户无权访问的对象不会出现在“搜索范围”中。

说明

在“搜索”窗口，单击对象类型末尾的刷新选项，可以查看新增加的对象。



支持的搜索条件选项

| 搜索选项 | 搜索行为 |
|----------|-----------------|
| 包含搜索内容 | 显示包含搜索内容的搜索文本。 |
| 以搜索内容为开头 | 显示以搜索内容开头的搜索文本。 |
| 全字匹配 | 以被搜索字符精准匹配搜索文本。 |

| 搜索选项 | 搜索行为 |
|-------|---|
| 正则表达式 | <p>使用正则表达式的搜索文本会在对象浏览器中搜索其形式满足条件的文本。可在“搜索条件”中选择“正则表达式”进行搜索。详情请参阅POSIX正则表达式规则。</p> <p>例如，</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入<code>^a</code>可查找所有以字母a开头的对象。 • 输入<code>^[^A-Za-z]+\$</code>可查找不包含字母的对象。 • 输入<code>^[^0-9]+\$</code>可查找所有不包含数字的对象。 • 输入<code>^[a-t][^r-z]+\$</code>可查找所有以a~t之间字母开头，且不包含r~z之间字母的对象。 • 输入<code>^e.*a\$</code>可查询所有以字母e开头并以字母a结尾的对象。 • 输入<code>^[a-z]+\$</code>并选择“匹配大小写”，可查询只包含小写字母的对象。 • 输入<code>^[A-Z]+\$</code>并选择“匹配大小写”，可查询只包含大写字母的对象。 • 输入<code>^[A-Za-z]+\$</code>并选择“匹配大小写”，可查询包含大小写字母的对象。 • 输入<code>^[A-Za-z0-9]+\$</code>并选择“匹配大小写”，可查询包含大小写字母和数字的对象。 • 输入<code>^".*"\$</code>，可查询引号内所有对象。 |

下划线 (_) 和百分比符号 (%) 搜索

| 搜索值 | 搜索行为 |
|-----|---|
| _ | <p>含下划线 (_) 的搜索文本中，下划线被视为单个字符的通配符。这不适用于正则表达式、以搜索内容为开头和全字匹配。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入<code>_ed</code>可查询以单个字符开头的对象，后跟“ed”。 • 输入<code>D_t_e</code>可查询含有字符“d”的所有对象，后依次跟单个字符、字符“t”、单个字符和字符“e”。 |
| % | <p>含英文百分号 (%) 的搜索文本中，该百分号被视为多个字符的通配符。这不适用于正则表达式、以搜索内容为开头和全字匹配。</p> <p>例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 输入<code>%ed</code>可查询含有“ed”字符的所有对象。 • 输入<code>D%t%e</code>可查询含有字符“d”的所有对象，后依次跟任意数量的字符、字符“t”、任意数量的字符和字符“e”。 |

勾选“匹配大小写”后执行搜索，将查找与搜索文本大小写匹配的内容。

4.5.3 “运行” 菜单

“运行” 菜单提供在“PL/SQL Viewer” 页签中执行数据库操作以及在“SQL终端” 页签中执行SQL语句的选项。按下“Alt+R” 打开“运行” 菜单。

| 功能 | 按钮 | 快捷键 | 说明 |
|-------------|---|----------------|---|
| 执行 |  | Ctrl+E | 启动normal模式下执行指定函数/过程。 在“结果” 页签中显示结果。 在“消息” 页签显示执行的动作信息。 |
| 编译/执行声明 |  | Ctrl+Enter | 编译函数/过程。 在“SQL终端” 页签启动执行SQL语句。 |
| 新增页签编译/执行语句 |  | Ctrl+Alt+Enter | 保留当前页签，在新增页签中执行语句。 如果选择“保留当前结果集”，则该功能不可用。 |
| 终止 |  | Shift+Esc | 终止正在执行的查询。 在“结果” 页签中显示结果。 在“消息” 页签显示执行的动作信息。 |

4.5.4 “调试” 菜单

“调试” 菜单支持“PL/SQL Viewer” 和“SQL终端” 页签中的调试操作。按下“Alt+D” 打开“调试” 菜单。

| 功能 | 按钮 | 快捷键 | 说明 |
|------|---|--------|---------|
| 调试 |  | Ctrl+D | 启动调试流程。 |
| 继续步骤 |  | F9 | 继续调试。 |
| 终止调试 |  | F10 | 终止调试。 |
| 单步进入 |  | F7 | 进入流程。 |

| 功能 | 按钮 | 快捷键 | 说明 |
|------|---|----------|-------|
| 单步跳过 |  | F8 | 跳过流程。 |
| 单步退出 |  | Shift+F7 | 跳出流程。 |

4.5.5 “设置”菜单

“设置”菜单包含语言变更选项。按下“Alt+G”打开“设置”菜单。

| 功能 | 快捷键 | 说明 |
|-----|-----|---------------------|
| 语言 | - | 修改Data Studio的界面语言。 |
| 首选项 | - | 修改Data Studio的偏好设置。 |

设置界面语言

界面语言为英文时，执行如下步骤将界面语言修改为中文。

步骤1 选择“设置 > 语言 > (zh_CN)中文(简体)(C)”。

显示“重启Data Studio”对话框。

说明

保存所有数据，然后重新设置语言。

步骤2 单击“是”。

所有连接关闭，准备重启。

如果选择“否”，即使Data Studio重启也不会改变当前语言。

----结束

4.5.6 “帮助”菜单

“帮助”菜单提供Data Studio用户手册及版本信息。按下“Alt+H”打开“帮助”菜单。

| 功能 | 快捷键 | 说明 |
|------|-----|-------------------------|
| 用户手册 | F1 | 打开Data Studio用户手册。 |
| 关于 | - | 显示Data Studio当前版本及版权信息。 |

📖 说明

- 请参阅<https://java.com/en/download/help/path.xml>以设置Java Home路径。

4.6 Data Studio 工具栏

工具栏如下图所示。



工具栏提供如下操作功能：


- **新建连接**
- **删除连接**
- **连接数据库**
- **断连数据库**
- **断开所有连接**
- **打开SQL脚本**
- **保存SQL脚本**
- **连接信息下拉列表**
- **打开新“SQL终端”页签**
- **执行数据库对象**
- **调试数据库对象**
- **编译函数/过程**
- **单步进入**
- **单步退出**
- **单步跳过**
- **终止调试**
- **继续调试**
- **执行计划和开销**
- **图形化查询计划和开销**
- **格式化**
- **大写**
- **小写**
- **SQL Assistant**

4.7 Data Studio 右键菜单

本节介绍Data Studio的右键菜单。

“对象浏览器”窗格

“对象浏览器”窗格如下图所示。



右键单击连接名称，可以选择“重命名连接”、“编辑连接”、“删除连接”、“属性”和“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|-------|-----|------------|
| 重命名连接 | - | 重命名连接 |
| 编辑连接 | - | 修改连接详细信息 |
| 删除连接 | - | 删除存在的数据库连接 |
| 属性 | - | 查看连接详细信息 |
| 刷新 | F5 | 刷新连接 |

右键单击“数据库”，可以选择“创建数据库”、“断开所有连接”和“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|-------|-----|----------------|
| 创建数据库 | - | 在此连接下创建一个新的数据库 |

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|--------|-----|--------------|
| 断开所有连接 | - | 断开此连接下的所有数据库 |
| 刷新 | F5 | 刷新数据库分组 |

右键单击连接中的数据库，可以选择“断开连接”、“打开新的终端”、“属性”和“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|--------|--------------|-------------|
| 断开连接 | Ctrl+Shift+D | 断开和数据库的连接 |
| 打开新的终端 | Ctrl+T | 在此连接下打开新的终端 |
| 属性 | - | 显示数据库属性 |
| 刷新 | F5 | 刷新数据库 |

右键单击断连的数据库，可以选择“打开连接”、“重命名”和“删除”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|------|-----|--------|
| 打开连接 | - | 连接数据库 |
| 重命名 | - | 重命名数据库 |
| 删除 | - | 删除数据库 |

右键单击“系统模式”，可选择“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|-----|-----|----------|
| 刷新 | F5 | 刷新函数/过程。 |

右键单击“用户模式”，可选择“创建模式”、“授权/撤销权限”和“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|---------|-----|---------------|
| 创建模式 | - | 创建新模式 |
| 授权/撤销权限 | - | 为用户模式组授权或撤销权限 |
| 刷新 | F5 | 刷新模式 |

右键单击模式名称，可以选择“导出DDL”、“导出DDL和数据”、“重命名”、“删除”、“授权/撤销权限”、“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|----------|-----|-------------|
| 导出DDL | - | 导出模式的DDL |
| 导出DDL和数据 | - | 导出模式的DDL和数据 |
| 重命名 | - | 重新命名模式 |
| 删除 | - | 删除模式 |
| 授权/撤销权限 | - | 为模式授权或撤销权限 |
| 刷新 | F5 | 刷新模式 |

右键单击“函数/过程”，可以选择“创建PL/SQL函数”、“创建PL/SQL过程”、“创建SQL函数”、“创建C函数”、“授权/撤销权限”、“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|------------|-----|---------------|
| 创建PL/SQL函数 | - | 创建PL/SQL函数 |
| 创建PL/SQL过程 | - | 创建PL/SQL过程 |
| 创建SQL函数 | - | 创建SQL函数 |
| 创建C函数 | - | 创建C函数 |
| 授权/撤销权限 | - | 为函数/过程授权或撤销权限 |
| 刷新 | F5 | 刷新函数/过程 |

右键单击“普通表”，可以选择“创建普通表”、“创建分区表”、“授权/撤销权限”和“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|---------|-----|-----------|
| 创建普通表 | - | 创建普通表 |
| 创建分区表 | - | 创建分区表 |
| 授权/撤销权限 | - | 为表授权或撤销权限 |
| 刷新 | F5 | 刷新表 |

右键单击“视图”，可以选择“创建视图”、“授权/撤销权限”和“刷新”选项。

| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|---------|-----|------------|
| 创建视图 | - | 创建视图 |
| 授权/撤销权限 | - | 为视图授权或撤销权限 |
| 刷新 | F5 | 刷新视图 |

右键单击“PL/SQL Viewer”，可以选择“剪切”、“拷贝”、“粘贴”、“全选”、“行注释/取消行注释”、“块注释/取消块注释”、“编译”、“执行”、“添加到监视器”、“使用回滚进行调试”和“调试”选项。

| 右键单击选项 | 快捷键 | 说明 |
|-----------|----------------------|------------------------|
| 剪切、拷贝、粘贴 | Ctrl+X、Ctrl+C、Ctrl+V | 剪切板选项 |
| 全选 | Ctrl+A | 在“PL/SQL Viewer”页签选择内容 |
| 行注释/取消行注释 | - | 单独注释/取消注释每个选中的行 |
| 块注释/取消块注释 | - | 注释/取消注释所有选中的行或整段内容 |
| 编译 | - | 编译函数/过程 |
| 执行 | - | 执行函数/过程 |
| 添加到监视器 | - | 添加变量到监视器窗口 |
| 使用回滚进行调试 | - | 调试函数/过程，并在调试完成之后回滚 |
| 调试 | - | 调试函数/过程 |

右键单击“SQL终端”，可以选择“剪切”、“拷贝”、“粘贴”、“全选”、“执行语句”、“打开”、“保存”、“查找和替换”、“执行计划”、“另存为”、“格式化”、“取消”、“行注释/取消行注释”以及“块注释/取消块注释”选项。

| 右键单击选项 | 快捷键 | 说明 |
|----------|------------------------|--------------------|
| 剪切、拷贝、粘贴 | Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V | 剪切板选项 |
| 全选 | - | 选中所有文本 |
| 执行语句 | - | 执行查询 |
| 打开 | - | 打开文件 |
| 保存 | - | 保存查询 |
| 查找和替换 | - | 在“SQL 终端”页签查找并替换文本 |
| 执行计划 | - | 执行查询 |

| 右键单击选项 | 快捷键 | 说明 |
|-----------|------------------|--------------------|
| 行注释/取消行注释 | Ctrl+/ | 单独注释/取消注释每个选中的行 |
| 块注释/取消块注释 | Ctrl+Shift+/ | 注释/取消注释所有选中的行或整段内容 |
| 取消 | - | 取消执行 |
| 另存为 | CTRL+ALT+S | 保存查询到新文件 |
| 格式化 | CTRL+SHIFT +F | 根据查询中配置的规则格式化SQL语句 |

右键单击“消息”，可以选择“拷贝”、“全选”和“清除”选项。

| 右键单击选项 | 快捷键 | 说明 |
|--------|--------|--------|
| 拷贝 | Ctrl+C | 复制文本 |
| 全选 | Ctrl+A | 选中所有文本 |
| 清除 | - | 清除文本 |

4.8 连接信息

4.8.1 概述（连接信息）

Data Studio启动后，默认打开“创建数据库连接”对话框。要执行数据库操作，Data Studio需连接至少一个数据库。

输入连接参数，创建Data Studio到数据库服务器的连接。将光标悬停在连接名称上，可查看数据库信息。


说明

所有必选参数均需要填写。必选参数用星号（*）标识。

4.8.2 添加连接

执行以下步骤创建数据库连接：

步骤1 在主菜单中选择“文件 > 新建连接”，或

单击工具栏上的或按“Ctrl+N”连接到数据库服务器，弹出“新建/选择数据库连接”对话框。

说明

建立连接时，如果首选项文件损坏或首选项值无效，会显示如下错误信息，提示用户首选项值无效，并恢复默认值。单击“确定”完成建立新数据库连接的操作

步骤2 该连接对话框的左侧列表中显示已有连接信息和服务器信息。



说明

服务器信息在连接成功后方可显示。

- 双击连接名称，可自动填充“名称”、“主机名”和“端口号”等连接参数。

说明

如果任何现有连接信息的密码或密钥损坏，那么无论使用哪个连接，均需要手动填写连接密码。

- 若单击 ，在数据库不同连接状态下会出现不同提示信息：
 - 如果数据库连接已激活，会弹出“确认删除连接”对话框。单击“是”断开所有数据库连接。
 - 如果数据库连接未激活，会弹出“删除连接”对话框。
- 如果未选择连接名，直接单击 ，会显示对话框，提示用户至少选择一条连接信息。

步骤3 设置如下参数，创建数据库连接：

说明

- 单击“清除”可清除“创建数据库连接”对话框中的所有字段。
- 使用快捷键 (Ctrl+V) 在“新建/选择数据库连接”窗口中粘贴数据。Data Studio的对话框中无法使用右键菜单选项。


| 字段名称 | 说明 | 举例 |
|-------|---|-----------------------------------|
| 数据库类型 | 数据库类型 | - |
| 名称 | 连接名称 | My_Connection_DB |
| 主机 | 主机IP地址（IPv4）或数据库域名 说明 <ul style="list-style-type: none"> • 如果域名长度大于25个字符，则域名将不会完整显示。 例如：<i>test1(db.dws...com:25xxx)</i> • 一旦建立连接，将鼠标悬停在连接名称上将显示服务器IP地址和版本。 • 如果此字段中的条目含有带三个分隔符(.)的数字格式，则该条目会被视为IP地址。不符合该格式的条目会被视为域名。 • 域名必须满足以下条件： <ul style="list-style-type: none"> - 以字母开头。 - 可包含字母、数字、连字符(-)和英文句点(.)。不允许出现其他任何特殊字符。 - 不得出现空格或制表符。 - 长度不能超过253个字符，在两个句点之间最多可出现63个字符。 | db.dws.mycloud.com 10.xx.xx.xx |


| 字段名称 | 说明 | 举例 |
|------|-------------------------|---------|
| 端口号 | 端口地址 | 8000 |
| 数据库 | 数据库名称。 | gaussdb |
| 用户名 | 连接所选数据库的用户名 | - |
| 密码 | 连接数据库的用户名密码。此密码文本以掩码显示。 | - |

- 从“保存密码”中选择一个选项。可选项包括：
 - “永久保存”：退出数据库后仍然保存密码。首次建立连接时，此选项将不可用。要隐藏或查看该下拉选项，请参见“密码”小节。
 - “仅当前会话”：仅在当前会话中保存密码。
 - “不保存”：不保存密码。如果选择该选项，Data Studio会在用户进行如下操作时要求输入密码：
 - [创建数据库](#)
 - [重命名数据库](#)
 - [调试PL/SQL函数](#)
 - [使用SQL终端](#)
- “启用SSL”默认选中。

步骤4 执行以下步骤启用SSL：

1. 选中“启用SSL”。
2. 单击“SSL”页签。



3. 设置以下信息，提供以下文件以使用安全连接。请参见[SSL证书](#)。
 - 选择“客户端SSL证书”，单击 ，选择客户端SSL证书。

- 选择“客户端SSL密钥”，单击  并选择客户端SSL密钥。
- 如需选择“根证书”，单击  并选择根证书。
- 可从“SSL模式”中选择SSL模式。有关各模式的详情，请参见下表。

说明

- 如果将“SSL模式”设为verify-ca或verify-full，则必须选择根证书。
- Data Studio首次访问gs-dump特性时,会弹框要求输入客户端密钥。


| SSL模式 | 说明 |
|-------------|---|
| require | 如果选择require，则不会验证证书有效性，因为所使用的SSL factory无需验证。 |
| verify-ca | 如果选择verify-ca，则会使用相应的SSL factory检查CA是否正确。 |
| verify-full | 如果选择verify-full，则会使用相应的SSL factory检查CA和数据库是否正确。 |

说明

- 选择“客户端SSL证书”和“客户端SSL密钥”，可使用安全连接从Data Studio中导出DDL和数据。
- 如果为“客户端SSL证书”和“客户端SSL密钥”选择了无效的文件，将导致导出失败。有关详情，请参见[故障处理](#)。
- 如果取消选中“启用SSL”复选框并继续操作，则会弹出“连接安全告警”对话框。要设置是否显示该安全告警，请参见[安全免责声明](#)。
 - “继续”：单击“继续”，继续使用不安全的连接。
 - “取消”：单击“取消”并启用SSL。
 - “不再显示”：如果勾选该字段，当前登录的Data Studio实例在后续连接时，不再显示“连接安全告警”对话框。
- 有关详情，请参见服务器手册。

步骤5 按照以下步骤设置“快速加载选项”：

1. 单击“高级”选项卡。



2. 建立连接时，在“包含”字段中输入模式名称（使用逗号作为分隔符），以优先加载这些选项。
3. 建立连接时，在“不包含”字段中输入模式名称，以避免优先加载这些选项。
4. 为“加载对象”选择以下任意一个值：
 - “所有对象”：加载所有对象。
 - “用户权限范围内的对象”：仅加载用户有权访问的对象。请参阅表4-28查看对象浏览器中列出的对象所需的最低访问权限。

📖 说明

默认选择“用户权限范围内的对象”。

5. 在“加载上限”字段中输入加载限制。允许的最大值为30,000。该值为数据库对象个数。


📖 说明

- 如果“包含”字段中输入的模式中对象类型（表、视图等）的数量大于“加载上限”中的值，则将只加载该模式的父对象。这意味着含有大于3个参数的列、约束、索引、函数等子对象将不会被加载。
- 对“包含”和“不包含”列表中提供的模式名称进行验证。
- 如果无法访问“包含”字段中指定的模式，则连接期间会显示该模式的错误消息。
- 如果无法访问“不包含”字段中指定的模式，则建立连接后，模式不会在“对象浏览器”中加载。

步骤6 单击“确定”建立连接。

状态栏显示已完成操作的状态。

Data Studio连接数据库时，状态栏显示连接状态，如下图所示：



一旦建立连接，“对象浏览器”窗格中会显示所有模式。

📖 说明

- 密码失效的情况下您也可登录到Data Studio，但系统会提示您某些操作可能无法正常工作。请参阅[密码过期](#)获取详细信息。
- 如要取消连接，请参阅“[取消连接](#)”。
- Postgres模式名不在“对象浏览器”窗格显示。

----结束

取消连接

执行以下步骤取消连接：

步骤1 单击“取消”。

显示“取消连接”对话框。

步骤2 单击“是”。

显示消息确认会话框。


步骤3 单击“确认”。

----结束


懒加载

懒加载功能仅在用户有需要时加载对象。


连接到数据库时，仅加载search_path路径下保存的模式子对象，如下所示：



未加载的模式显示为“模式名(…)”。




要加载子对象，请展开模式。模式展开时，会显示模式下的对象正在加载中：



说明

如果有对象正在加载，且用户尝试加载未加载的对象，则会弹出消息告知用户有对象正在加载

中。未加载对象旁的  会消失。如要加载该对象，在对象或数据库级别进行刷新，该按钮会重新显示。

展开模式来加载和查看子对象。“对象浏览器”一次只能加载一个模式下的子对象。

如果建立连接后修改了search_path，该修改在重新连接数据库后才会生效。自动建议适用于用户有权访问的所有模式对象的关键字、数据类型、模式名称、表名称、视图和表别名。

“对象浏览器”窗格1分钟内最多可加载50000个对象。

数据库连接超时时间默认为3分钟（180秒）。如果在此时间段内未能连接成功，会显示超时错误。

可以在Data Studio.ini文件中设置loginTimeout。该文件的路径为Data Studio\Data Studio.ini。

说明

当用户登录Data Studio时，系统会自动加载pg_catalog。

4.8.3 重命名连接

执行以下步骤重命名数据库连接：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击连接名称，然后选择“重命名连接”。

工具会显示“重命名连接”对话框，提示您输入新的连接名称。

步骤2 输入新的连接名称。单击“确定”重命名连接。

状态栏显示已完成操作的状态。

说明

新的连接名称必须唯一，否则重命名操作将失败。

---结束

4.8.4 编辑连接

执行以下步骤编辑数据库连接属性：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击连接名称，然后选择“编辑连接”。

若要编辑活跃连接，需要先关闭该连接，然后重新打开设定了新属性的连接。工具会显示连接重置警告。

弹出“编辑连接”对话框。

步骤2 单击“确定”继续，或单击“取消”退出操作。

说明

“名称”字段无法修改。

步骤3 编辑连接参数。有关参数详情，请参见[添加连接](#)。

步骤4 单击“确定”保存更新后的连接信息。

说明

- 可单击“清除”清除“编辑连接”对话框中的所有字段。
- 如果未修改任何连接参数就单击“确定”，会显示对话框，提示用户未保存更改。在修改连接参数后，会显示对话框消息。
- 在密码失效的情况下用户可登录到Data Studio，但系统会提示某些操作可能无法正常工作。请参阅[密码过期](#)获取详细信息。
- 关于如何取消连接，请参阅[“取消连接”](#)。

如果未启用SSL，工具会显示“连接安全告警”对话框。

步骤5 单击“继续”以继续使用不安全的连接，或单击“取消”返回到“编辑连接”对话框并启用SSL。

说明

如果勾选“不再显示”字段，当前登录的Data Studio实例在后续连接时，不再显示“连接安全告警”对话框。

工具会显示“确认删除连接”对话框，询问用户是否确认删除已编辑连接的数据库。

步骤6 单击“是”继续更新连接信息，并重新连接到已更新参数的连接。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.8.5 删除连接

执行以下步骤删除数据库连接：

步骤1 右键单击连接名称，选择“删除连接”删除该连接。

Data Studio弹出确认对话框。

步骤2 单击“是”删除服务器连接。

状态栏显示已完成操作的状态。

此操作将从“对象浏览器”中删除与当前服务器的连接。任何未保存的数据将会丢失。

----结束

4.8.6 查看连接属性

执行以下步骤查看连接的属性：

步骤1 右键单击连接，选择“属性”。

状态栏显示已完成操作的状态。

Data Studio显示所选连接的属性。

说明

如果为已创建的连接修改了属性，则需要再次打开连接方可查看更新后的属性。

----结束

4.8.7 刷新数据库连接

执行以下步骤刷新数据库连接：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击连接名称并选择“刷新”，或按”F5“刷新数据库。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

完成刷新数据库所需时间完全取决于数据库中存在的对象数量。因此，建议在大规模数据库中根据需要执行此操作。

- 右键单击连接名称，选择“刷新”，刷新整个连接。在刷新的过程中，整个连接将更新为服务器上的最新内容。
- 右键单击函数/过程，选择“刷新”，该模式下的所有函数/过程及表将被刷新。在刷新的过程中，所有函数/过程及表将更新为服务器上的最新内容。
如果存储过程在刷新前已经从数据库中删除，该过程仅当执行刷新操作时从“对象浏览器”中删除。
- 右键单击特定函数/过程，选择“刷新”，刷新该函数/过程。刷新过程中，特定函数/过程将更新为服务器上的最新内容。

- 如果刷新整个数据库或连接，search_path中模式下的所有子对象和用户已展开的模式会重新加载。
- 如果重新连接数据库，仅会加载search_path中保存的模式对象。先前展开的对象不会加载。
- 不能同时刷新数据库及其下的多个对象。

导出/导入连接详细信息

Data Studio可以使您从连接对话框中导出/导入连接详细信息，以供将来参考。


可导出如下字段：

- SSL模式
- 连接名称
- 服务器IP
- 服务器端口
- 数据库名称
- 用户名
- clSSLCertificatePath
- clSSLKeyPath
- profileId
- rootCertFilePathText
- connctionDriverName
- schemaExclusionList
- schemaInclusionList
- loadLimit
- privilegeBasedObAcess
- databaseVersion
- savePrdOption
- dbType
- version

执行如下步骤导入/导出连接配置文件：


步骤1 单击Data Studio菜单栏上的“文件”。

显示如下窗口：




步骤2 选择“导出连接配置文件”导出配置文件。

显示“导出连接配置文件”窗口。用户可在该窗口选择需要导出的连接。



选择要导出的连接，然后输入将保存导出的连接的文件名，单击“确定”。

选择文件的保存路径，单击“确定”。




连接导出成功后，会弹出如下对话框。



步骤3 选择“**导入连接配置文件**”导入连接配置文件。

步骤4 选择需要导入的文件，单击“**打开**”。



如果要导入的连接与现有连接之间存在匹配，则会弹出如下对话框：



- 替换：导入的连接配置文件将替换为现有配置文件。
- 复制，但保留两个文件：导入的连接配置文件将被重命名。
- 不复制：现有的连接配置文件将保持不变。
- 所有冲突执行该操作：所有匹配都将重复此操作。

按要求选择需要的选项，单击“确定”。

----结束

📖 说明

“密码”和“SSL密码”字段将不会被导出。

4.9 数据库管理

4.9.1 创建数据库

关系型数据库包含一组表，这些表可以依照数据关系模型来操作。关系型数据库包含一组数据对象，用于存储、管理和访问数据对象，包括表、视图、索引、函数等。

执行以下步骤创建数据库：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中右键单击“数据库”组，选择“创建数据库”。弹出“创建数据库”对话框，提示您提供创建数据库所需信息。

说明

只有当至少存在一个已连接的数据库时才能执行此操作。

步骤2 输入数据库名称。命名规则的有关详情，请参见服务器手册。

步骤3 从“数据库编码”中选择所需编码字符集类型。

数据库还支持UTF-8、GBK、SQL_ASCII和LATIN1编码字符集。使用其他编码字符集创建数据库可能导致操作出错。

步骤4 勾选“连接到该数据库”，然后单击“确定”。

状态栏显示已完成操作的状态。

“对象浏览器”显示所创建的数据库。服务器上系统相关模式自动添加到新的数据库。

说明


密码失效的情况下您也可登录到Data Studio，但系统会提示您某些操作可能无法正常工作。请参阅[密码过期](#)获取详细信息。

----结束

取消连接

执行以下步骤取消连接：

步骤1 双击状态栏打开“进度视图”标签。

步骤2 在“进度视图”标签内，单击。

步骤3 在“取消操作”对话框中，单击“是”。

状态栏显示被取消的操作状态。

----结束

4.9.2 断开所有连接

通过断开连接功能可以断开某一连接下的所有数据库。

执行如下步骤断连某一连接下的所有数据库：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击数据库组，选择“断开所有连接”。该操作将断开某一连接下所有数据库。

说明

该操作仅能在已连接的数据库上执行。

Data Studio弹出确认对话框，确认是否断连该连接下所有数据库。

步骤2 单击“是”断开连接。

状态栏显示已完成操作的状态。

Data Studio自动填充最近一次与服务器成功建立连接的所有连接参数设置（“密码”除外）。因此，再次创建连接时，仅需要在连接向导中输入密码。

----结束

4.9.3 连接到数据库

本节介绍如何连接到数据库。

按照以下步骤连接数据库：

步骤1 在“对象浏览器”窗格，右键数据库名称，然后选择“连接到数据库”。

说明

该操作仅能在断连的数据库上执行。

连接到数据库。

状态栏显示已完成操作的状态。

说明

- 密码失效的情况下您也可登录到Data Studio，但系统会提示您某些操作可能无法正常工作。请参阅[密码过期](#)获取详细信息。
- 如何取消连接，请参阅[取消连接](#)获取详细信息。

----结束

4.9.4 断开连接

本节介绍如何断开数据库连接。

按照如下步骤断开数据库连接。

步骤1 在“对象浏览器”窗格，右键单击数据库名称，选择“断开连接”。

说明

该操作只能在主库执行。

Data Studio弹出确认对话框。

步骤2 单击“是”断开连接。

数据库连接断开。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.9.5 重命名数据库

执行如下步骤重命名数据库。

步骤1 在“对象浏览器”窗格中右键单击数据库名称，在菜单中选择“重命名”。

📖 说明

该操作仅能在断连的数据库上执行。

弹出“**重命名数据库**”对话框，提示用户提供重命名数据库所需信息。

步骤2 输入新数据库名称。勾选“**连接到该数据库**”，然后单击“**确定**”。

Data Studio提示确认该操作。

步骤3 在确认对话框中，单击“**确定**”重命名数据库。

状态栏显示已完成操作的状态。

“**对象浏览器**”显示重命名后的数据库。

📖 说明

如何取消连接，请参阅[取消连接](#)获取详细信息。

----结束

4.9.6 删除数据库

可单独或批量删除数据库。要进行批量删除，详情请参见[批量删除对象](#)。

执行以下步骤删除数据库：

步骤1 在“**对象浏览器**”窗格中，右键单击数据库并选择“**删除数据库**”。

📖 说明

该操作仅能在断连的数据库上执行。

Data Studio弹出确认窗口，确认是否删除数据库。

步骤2 单击“**确定**”删除该数据库。

弹出消息和状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.9.7 查看数据库属性

按照如下步骤查看数据库属性：

步骤1 右键数据库并选择“**属性**”。

📖 说明

该操作仅能在已连接的数据库上执行。

状态栏显示已完成操作的状态。

Data Studio显示所选数据库的属性。

📖 说明

如果修改了已经打开的数据库的属性，则可刷新并重新打开数据库的属性，以在同一窗口中查看更新后的信息。

----结束

4.10 模式管理

4.10.1 概述

本节介绍如何使用数据库模式。所有系统模式均在“**系统模式**”下分组，用户模式在“**用户模式**”下。

4.10.2 创建模式

在关系型数据库技术中，模式提供数据库对象的逻辑分类，一个模式可能包含如下数据库对象：函数/过程、表、视图、序列和索引。

执行如下步骤定义模式：

步骤1 在“**对象浏览器**”窗格中，右键单击“**用户模式**”组，选择“**创建模式**”。

📖 说明

对于“**系统模式**”组，仅能执行刷新操作。

步骤2 输入模式名称，单击“**确定**”。仅在数据库连接为active时，可创建模式。

状态栏显示已完成操作的状态。

“**对象浏览器**”窗格中显示所创建的模式。


----结束

可对模式执行如下操作：

- 重命名模式（有关详情，请参见[重命名模式](#)）
- 删除模式（有关详情，请参见[删除模式](#)）
- 导出DDL（有关详情，请参见[导出模式DDL](#)）
- 导出DDL和数据（有关详情，请参见[导出模式DDL和数据](#)）
- 授权/撤销权限（有关详情，请参见[授权/撤销权限](#)）
- 刷新模式：右键单击模式名称，选择“**刷新**”，将刷新该模式下所有对象。

显示默认模式

Data Studio可以在工具栏中显示用户的默认模式。



当从SQL终端执行未提及模式名称的create查询时，将在用户的默认模式下创建相应的对象。

当在SQL终端中执行select查询而不提及模式名称时，将搜索默认模式以查找这些对象。

Data Studio启动时，默认模式会被设置为<username>，公共模式具有相同的优先级。

如果在下拉列表中选择了另一个模式，则此模式被设置为默认模式，并覆盖之前的设置。

所选模式设置为数据库（从数据库下拉列表中选择）中所有活动连接的默认模式。

📖 说明

此功能不适用于OLTP数据库。

4.10.3 导出模式 DDL

可通过导出DDL导出该模式下函数/过程、表、序列和视图的DDL。


执行以下步骤导出模式DDL：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击所选模式，选择“导出DDL”。

Data Studio显示“Data Studio安全免责声明”对话框。用户可关闭此对话框。详情请参见[安全免责声明](#)。


步骤2 单击“确定”。

Data Studio显示“另存为”对话框。



步骤3 在“另存为”对话框中，选择定义的保存位置，单击“保存”。状态栏会显示操作进度。

 说明

- 要终止导出操作，双击状态栏，打开“进度视图”页签，单击。有关详情，请参见[取消导出表数据操作](#)。
- 如果文件名包含Windows中文件名不支持的字符，则文件名的名称会与模式名称不同。
- 要执行该操作，需要MS Visual C Runtime文件（msvcrt100.dll）。详情请参阅[故障处理](#)。

“导出完成”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|--------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |

 说明

可选择并导出多个对象的DDL。[批量导出](#)章节列举了不支持导出DDL的对象。

----结束

4.10.4 导出模式 DDL 和数据

通过导出模式的DDL和数据，可导出该模式下的如下内容：

- 函数/过程的DDL
- 表的DDL和数据
- 视图的DDL
- 序列的DDL

执行以下步骤导出模式的DDL和数据：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击所选模式，选择“导出DDL和数据”。

Data Studio显示“Data Studio安全免责声明”对话框。


用户可关闭此对话框。详情请参见[安全免责声明](#)。

步骤2 单击“确定”。

Data Studio显示“另存为”对话框。

步骤3 在“另存为”对话框中，选择定义和数据的保存位置，单击“保存”。状态栏会显示操作进度。

 **说明**

- 要终止导出操作，双击状态栏，打开“进度视图”页签，单击。有关详情，请参见[取消导出表数据操作](#)。
- 如果文件名包含Windows中文件名不支持的字符，则文件名的名称会与模式名称不同。
- 要执行该操作，需要MS Visual C Runtime文件（msvcrt100.dll）。详情请参阅[故障处理](#)。

“导出完成”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|--------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |

 **说明**

可选择并导出多个对象的DDL和数据。[批量导出](#)章节列举了不支持导出DDL和数据的对象。

----结束

4.10.5 重命名模式

执行如下步骤重命名模式：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击模式并选择“重命名”。

步骤2 输入模式名称，单击“确定”。

“对象浏览器”窗格显示重命名后的模式。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.10.6 支持序列 DDL

Data Studio支持用户进行显示序列DDL和导出序列DDL操作，包括“显示DDL”，“导出DDL”，“导出DDL和数据”。

执行如下步骤进行相关操作：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击“序列”下的任一对象。


显示菜单选项。

步骤2 选择“显示DDL”选项查看DDL语句。

选择“导出DDL”选项导出DDL语句。

选择“导出DDL和数据”选项导出DDL和select语句。

如下图所示：



说明

只有序列所有者或系统管理员，或具有序列的select权限的用户，才能进行上述操作。

----结束

4.10.7 授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击模式组并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 打开“选择对象”页签，选择待授权/撤销权限的对象，并单击“下一步”。

步骤3 打开“选择权限”页签，从“角色”中选择对应角色。

步骤4 在“选择权限”页签，勾选“授予”或“撤销”。

步骤5 在“选择权限”页签，勾选或取消勾选相关权限。

在“SQL预览”页签，可以查看根据以上输入自动生成的SQL查询。

步骤6 单击“完成”。

----结束

4.10.8 删除模式

可单独或批量删除模式。要进行批量删除，详情请参见[批量删除对象](#)。

执行如下步骤删除模式：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中右键单击模式，选择“删除模式”。Data Studio弹出确认窗口。

步骤2 单击“确定”。该模式从“对象浏览器”中删除。

弹出消息和状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.11 创建函数/过程

执行如下步骤创建函数、过程和SQL函数：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击待创建PL/SQL过程的指定模式下的“函数/过程”，按照要求选择“创建PL/SQL函数”、“创建SQL函数”、“创建PL/SQL过程”或“创建C函数”。

Data Studio在新页签中显示所选模板。

步骤2 添加函数/过程，右键单击页签，选择“编译”，或选择“运行 > 编译/执行声明”；或按“Ctrl+Enter”编译该过程。

Data Studio弹出“创建函数/存储过程成功”对话框，并在“对象浏览器”中显示新函数/过程。单击“确定”关闭“NewObject()”页签，并将调试对象添加到“对象浏览器”。

如果在执行期间丢失连接，请参阅[执行SQL查询](#)获取有关重新连接选项的具体信息。

步骤3 过程名称旁的星号(*)，表示该过程不被编译或添加到“对象浏览器”。

刷新（按下“F5”）后，“对象浏览器”中会显示新添加的调试对象。

说明

- C函数不支持调试操作。
- 弹出消息显示已完成操作的状态。状态栏将不显示此操作的状态。

----结束


函数编译支持

当用户从模板获取或通过编辑已有对象生成一个新的PL/SQL对象时，系统打开新的页签显示该对象。


执行以下步骤为创建函数提供编译支持：

步骤1 在对象浏览器中选中“函数/过程”。

步骤2 右键单击“函数/过程”，弹出如下菜单：



步骤3 选择“创建PL/SQL函数”。系统打开新的页签。




步骤4 编辑代码。

步骤5 在页签空白处右键单击，弹出如下菜单：



步骤6 选择“编译”。弹出如下提示信息：



系统打开新页签，显示该函数。


----结束

4.12 编辑函数/过程

执行以下步骤编辑函数/过程或SQL函数：

步骤1 在“对象浏览器”中双击所需过程/函数或SQL函数，或右键单击函数/过程或SQL函数并选择“查看源”。用户必须刷新“对象浏览器”才能查看最新DDL。

“PL/SQL Viewer” 页签显示所选函数/过程或SQL函数。



```
postgres@Host (1) f abcdef() - integer ✕
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.abcdef()
2 RETURNS integer
3 LANGUAGE sql
4 AS $$
5   select 43544 as result
6 $$
7
```

拥有相同模式、名称和输入参数的函数/过程或SQL函数一次只能打开一个。

步骤2 编辑或更新后，您可以编译并执行该PL/SQL程序或SQL函数。有关详情，请参见[执行函数/过程](#)。

在编译前若执行函数/过程或SQL函数，会显示一条“**改变源代码**”的提示。

步骤3 单击“是”，编译并执行PL/SQL函数/过程。

“消息”对话框显示已完成操作的状态。

如果在执行期间丢失连接，请参阅[执行SQL查询](#)获取有关重新连接选项的具体信息。

步骤4 编译函数/过程或SQL函数后，刷新“**对象浏览器**”（按下“F5”）查看更新后信息。

---结束

4.13 授权/撤销权限（函数/过程）

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击函数/过程组并选择“**授权/撤销权限**”。

弹出“**授权/撤销权限**”对话框。

步骤2 打开“**选择对象**”页签，选择待授权/撤销权限的对象，并单击“**下一步**”。

弹出“**选择权限**”页签。

步骤3 从“**角色**”中选择对应角色。

步骤4 勾选“**授予**”或“**撤销**”。

步骤5 勾选或取消勾选相关权限。

“**SQL预览**”页签显示根据以上输入自动生成的SQL查询。

步骤6 单击“**完成**”。

---结束

📖 说明

本特性仅在OLAP支持，OLTP中不支持。

4.14 调试 PL/SQL 函数

4.14.1 调试 PL/SQL 函数概述

调试操作期间，如果连接丢失，但对象浏览器中仍存在该数据库连接，则“**连接错误**”对话框中会存在如下选项：

- “是”：重建连接并重启调试操作。
- “否”：断开对象浏览器中的数据库连接。

说明

SQL语言函数不支持调试操作。

4.14.2 使用断点

本节包含如下内容：

- [使用“断点”窗格](#)
- [设置或添加断点](#)
- [启用或禁用断点](#)
- [删除断点](#)
- [修改源代码](#)
- [使用断点测试PL/SQL程序](#)

断点用于暂停其所在行中的PL/SQL程序的执行，可用断点控制执行并调试过程。

- 设置并启用断点后，PL/SQL程序会在该断点所在的行停止执行，此时用户可以进行其他调试操作。Data Studio支持以下断点操作：
 - 为某行设置或创建断点。
 - 启用或禁用某行的断点。
 - 删除某行的断点。
- 禁用断点后，PL/SQL程序不会在断点处暂停执行。

运行PL/SQL程序时，程序会在设置断点的每一行暂停执行。此时，Data Studio中检索当前程序状态信息，如程序变量的值。

执行如下步骤调试PL/SQL程序：

步骤1 在需要PL/SQL程序暂停执行的行设置断点。

步骤2 启动调试会话。

到达断点所在行时，监视调试窗格中应用程序的状态，然后继续执行程序。

步骤3 关闭调试会话。




----**结束**

Data Studio的工具栏中有调试选项，可以帮助您执行可调试对象。


使用“断点”窗格

在“断点”窗格中可查看和管理已有断点。可从最小化窗口窗格中单击断点按钮打开“断点”窗格。

“断点”窗格会列出每一个断点所在行的行号以及调试对象的名称。

在“断点”窗格中单击 ，可启用或者禁用所有断点。在“断点”窗格中，勾选断点复选框，单击 、 或 ，进行断点启用、禁用或者删除操作。

在“PL/SQL Viewer”窗格，双击所需断点信息行，定位该断点。




说明

- 禁用断点后，程序不会在该断点处暂停执行，但该断点仍会保留（以备将来启用）。
- 删除的断点无法恢复。
- 按下“Alt+Y”可复制“断点”窗格内容。

设置或添加断点

执行以下步骤在某行中添加断点：

步骤1 打开需要添加断点的PL/SQL函数。




步骤2 在“PL/SQL Viewer”窗格中，双击行号字段左侧的断点标尺，设置断点，启用断点标志 [] 表示操作成功。

说明

如果函数在调试过程中不会间断或停止执行，则为其设置的断点不会生效。


----结束

启用或禁用断点

设置断点后，可在“断点”窗格顶部勾选其对应的复选框，单击“断点”窗格顶部的 ，暂时禁用该断点。“PL/SQL Viewer”和“断点”窗格中，禁用的断点会灰化显示 []。如果要启用已禁用的断点，勾选其对应的复选框，单击 。

删除断点

用户可删除不再使用的断点。其方法与断点创建的方法相同。

“PL/SQL Viewer”页签中，打开待删除断点所在的函数，双击断点启用图标，将断点删除。

也可以利用上述方法，在“断点”页签进行断点启用或禁用操作。

修改源代码

调试过程中，如果用户修改了从服务器获取的源代码，并继续进行调试，Data Studio 会提示错误：

建议刷新该对象，再次执行调试操作。

说明

如果用户修改了从服务器获取的源代码，且在未设置断点的情况下执行或调试了该代码，Data Studio 会显示服务器中源代码的执行结果。建议在调试或者执行前，进行刷新操作。


使用断点测试 PL/SQL 程序

执行以下步骤使用断点测试 PL/SQL 程序：

步骤1 打开 PL/SQL 程序，在要调试的行创建断点。

例如：

11、12和13行



```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION pg_catalog.distributed_count(_table_name text IN, dname text OUT, num text O...
2 RETURNS SETOF record
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$
5 DECLARE
6     row_data record;
7     row_name record;
8     query_str text;
9     query_str_nodes text;
10    total_num bigint;
11    BEGIN
12        EXECUTE 'SELECT count(1) FROM ' || _table_name
13        INTO total_num;
14
15    --Get all the node names
16    query_str_nodes := 'SELECT node_name FROM pgxc_node WHERE node_type='D''';
17
18    FOR row_name IN EXECUTE(query_str_nodes) LOOP
19        query_str := 'EXECUTE DIRECT ON (' || row_name.node_name || ') 'select ''DN_name'' as dname1,
20
21        FOR row_data IN EXECUTE(query_str) LOOP
22            row_data.dname1 := CASE
23                WHEN LENGTH(row_name.node_name)<20
24                THEN row_name.node_name || right(' ',20-length(row_name.node_name))
25                ELSE SUBSTR(row_name.node_name,1,20)
26            END;
27            DNName := row_data.dname1;
28            Num := row_data.count1;
29            IF total_num = 0 THEN
30                Ratio := 0.000 ||'%';
31            ELSE
32                Ratio := ROUND(row_data.count1/total_num*100,3) || '%';
33            END IF;
34            RETURN next;
35        END LOOP;
36    END LOOP;
```


步骤2 单击，按下“Ctrl+D”，或在“对象浏览器”中右键单击 PL/SQL 程序，选择“调试”。在弹出的“调试函数/过程”对话框中，输入参数信息。


说明

如果没有输入参数，则“调试函数/过程”对话框不会弹出。

步骤3 输入信息，单击“确定”。对于 varchar 和 date 数据类型，参数值需加半角单引号（'）；对于 numeric 数据类型，参数值可以不加半角单引号。

要将参数值设为 NULL，需输入 NULL 或 null。

单击“调试”，可以看到箭头指向断点所在行。箭头所指的行号，即为继续执行程序时的起始行号。




```


postgres@Host (1) func_long_src_code() - integer
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.func_long_src_code()
2 RETURNS integer
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$ DECLARE result INTEGER;
5 ab varchar(27);
6 bc varchar(27);
7     a INTEGER;
8
9 BEGIN
10     a := 10;
11 a := a+2;
12 a := a+2;
13 a := a+2;
14 a := a+2;
15 a := a+2;
16     a := a+2;
17 a := a+2;
18 a := a+2;
19 a := a+2;
20 ab:='abcdefghijklmnopqrstuvwxy';
21 bc:=ab;
22 ab:='abcasddfsdfksdfksdklflkla';
23 a := a+2;
24 a := a+2;
25 a := a+2;
26 a := a+2;
    
```

可通过三种方式终止调试：在工具栏中单击按钮；按下“F10”；或在“调试”菜单中选择“终端调试”。调试完成后，函数会继续正常执行，不会在任何断点暂停。



“调用堆栈”和“变量”窗格会填充信息。




“变量”窗格显示当前的变量值。将鼠标悬停在函数/过程中的变量上，也会显示当前的变量值。



用户可单步跳入、单步退出、或单步跳过代码。详细信息请参见[控制执行](#)。

步骤4 单击继续执行至下一断点（如有）。“结果”页签中显示执行PL/SQL程序的结果，“调用堆栈”和“变量”窗格将被清除。可单击“结果”页签上的复制页签内容。

可通过以下方式删除断点：

- 再次双击断点，将其从PL/SQL Viewer中删除。
- 选中断点对应的复选框，在“断点”页签中单击 。

----结束

改变“变量”窗格位置

该功能支持改变“变量”窗格极其列的位置。用户可以将“变量”窗格移动至如下位置：

- “SQL助手”页签旁边
- 终端页签旁边
- “对象浏览器”页签旁边
- “结果”页签旁边
- “断点”页签旁边
- “调用堆栈”页签旁边
- “对象浏览器”页签下方


说明

无论“变量”窗格是否在调试过程中被改变位置，调试结束后，窗格都会被最小化。若“变量”窗格被拖动至终端页签或“结果”页签，调试结束后，应手动最小化窗格。窗格位置改变后将保持不变。

启用/屏蔽系统变量

“变量”窗格默认显示系统变量。必要时，用户可以屏蔽系统变量。

步骤1 单击“变量”窗格中的按钮，如下图红框中所示，即可屏系统变量。




按钮默认开启，即默认启用系统变量。

----结束


显示缓存参数

调试或执行PL/SQL函数或过程期间，相同参数的值会在下次操作中被直接使用。

执行PL/SQL对象时，显示如下窗口。



首次执行时，参数值为空，您可以根据需要输入参数值。



单击“确定”，参数值将被缓存。下次查询时，执行/调试期间会显示上次缓存的相同参数的值。

说明


某一连接被删除后，缓存的所有参数值都会被清除。

“监视器”窗格中显示变量

调试期间，Data Studio会在“监视器”窗口显示正在被监控的变量。


在“监视器”窗格中，必须以如下方法添加变量：

- 从“变量”窗格中添加所选变量并右键单击。
- 从“变量”窗格中选择变量，然后单击“变量”窗格工具栏中的按钮进行添加。



如果变量处于被监控状态，“监视器”窗格中的值会随“变量”窗格中值的变化而变，反之亦然。


- 调试函数/过程期间，在编辑器中右键单击变量，将变量添加至“监视器”窗格：



在Data Studio窗口中，“监视器”窗格可被拖拽至任何位置。

调试期间显示变量的光标信息

在Data Studio中调试PL/SQL函数期间，将光标放在变量上方，则会显示该变量的信息。



调试中支持回滚/提交

Data Studio支持在调试完成后，提交/回滚PL/SQL查询结果。


- 如果启用了“**使用回滚进行调试**”选项，则调试后获取的PL/SQL执行结果不会保存在数据库中。
- 如果禁用了“**使用回滚进行调试**”选项，则调试后获取的PL/SQL执行结果被提交到数据库中。

按如下步骤启用回滚功能：

步骤1 PL/SQL调试期间，检查“**使用回滚进行调试**”复选框并启用回滚功能。

或者


右键单击执行PL/SQL函数的SQL终端窗格。



调试完成后，勾选“**使用回滚进行调试**”启用回滚功能。

或者

在“**对象浏览器**”窗格的“**函数/过程**”模块下右键单击任一PL/SQL函数启用回滚功能。




----结束

4.14.3 控制执行

本节包含如下内容：

- [开始调试](#)
- [单步调试PL/SQL函数](#)
- [继续执行](#)
- [查看调用堆栈](#)

开始调试

在“对象浏览器”窗格中选择需调试的函数。单击工具栏中的 （或使用前文提到的其他方法）开始调试。如果没有设置断点，或者设置的断点无效，则不会停止任何语句、进行调试操作，而仅会执行对象并显示结果（如有）。

单步调试 PL/SQL 函数


调试执行函数时，用户可使用工具栏中的单步调试命令。通过进行单步控制，可逐行调试程序。如果进行单步操作时遇到断点，则该单步操作会停止，程序也会暂停执行。


“单步”是指一次执行一条语句。单步执行一条语句后，可以在其他调试窗口中查看执行结果。

说明

一次最多可以弹出100个“PL/SQL Viewer”页签。如果打开的页签超过100个，则调用函数页签关闭。例如，如果已打开100个页签，且调试对象调用了新调试对象，则Data Studio会关闭调用函数并打开新的调试对象。

单步进入

在选择“调试”菜单中选择单步进入、按  或者按 F7，都可以逐条语句执行代码。


当单步跳入一个函数，Data Studio 执行当前语句，然后进入调试模式，调试位置由左侧标尺区域中的箭头  表示。如果执行语句调用另一个函数，Data Studio 将单步跳入该函数。一旦函数中的所有语句执行完成，Data Studio 将跳回其调用函数的下一语句。

单步进入(F7)，进入下一语句如果按“继续”，PL/SQL代码执行将继续。

例如：

跳入第8行时，进入 `m := F3_TEST();`，即进入 `f3_test()` 中的第9行。持续单步进入（F7），进入每一行，从而执行 `f3_test()` 中的所有语句。一旦该函数中的所有语句执行完毕，Data Studio 跳回 `f2_test()` 中的第10行。


以函数名为标题的页签中，当前调试对象用星号（*）标记。



单步跳过

单步跳过与单步进入相同，除非调用了另一个函数，否则不会跳入该函数。该函数将运行，进入当前函数中的下一个语句。F8是单步跳过的快捷键。如果该调用函数内设置了断点，单步跳过将进入该函数，并命中该断点。

下面的例子中，如在第10行单击“单步跳过”，Data Studio将运行 `f3_test()` 进程。



光标移动到 `f2_test()` 中的下一语句，即 `f2_test()` 中的第11行。


```

9 begin
10  m := F3_TEST();
11  m := 5;
12  m := 5;
13  m := 5;
14  m := 5;
15  return m+1;
16 end;$$
    
```

用户熟悉了该函数的工作方式，并确保函数的执行不会影响正在调查的问题后，可以单步跳过该函数。


说明

同单步进入该行一样，单步跳过不包含函数调用的一行代码执行该行。

单步退出

子程序单步退出，继续该函数的执行，在该过程返回其调用函数后，暂停执行，确定该函数的剩余部分无需调试后，可单步退出该段函数。然而，如果该函数其余部分设置了断点，在返回调用函数前，该断点将被命中。

单步跳过和单步退出过程都会执行函数。单步退出操作的快捷键是“Shift+F7”。



上图所示例子中，

- 选择“调试 > 单步进入”单步进入f3_test()。
- 选择“调试 > 单步退出”单步退出f3_test()。

继续执行


调试进程在某一位置停止时，可在“调试”菜单中选择“继续”（F9）或者单击工具栏中的继续PL/SQL函数执行。

查看调用堆栈

“调用堆栈”窗格展示调用过程时的过程链。可从最小化窗口窗格中打开“调用堆栈”窗格。最近的过程在顶部，最早的在底部，每个程序名的末尾是该过程的当前行号。

双击“调用堆栈”窗格中的函数名，通过“调用堆栈”窗格在多个函数中导航。例如，当f2_test()调用f3_test()的第10行时，调试指针将指向调用函数中的首个可执行行（即上一个例子中的第9行）。

这种情况下，“调用堆栈”窗格如下图所示：



📖 说明

按下“Alt+J”复制“调用堆栈”窗格内容。

4.14.4 查看调试信息

使用Data Studio时，可通过一些调试窗口查看调试信息。本节介绍可用于检查调试信息的操作：

- [变量操作](#)
- [查看结果](#)

变量操作

“变量”窗格用于监视信息或估算值。可从最小化窗口窗格中打开“变量”窗格。通过这个窗格，可以估算或者修改PL/SQL过程中的变量或参数。执行代码时，一些本地变量可能被修改。

| 变量 | 数据类型 | 值 |
|------------------------------------|---------|-----|
| __gsdb_cursor_attri_found__ | bool | |
| __gsdb_cursor_attri_notfound__ | bool | |
| __gsdb_cursor_attri_isopen__ | bool | f |
| __gsdb_cursor_attri_rowcount__ | integer | |
| __gsdb_sql_cursor_attri_found__ | bool | |
| __gsdb_sql_cursor_attri_notfound__ | bool | |
| __gsdb_sql_cursor_attri_isopen__ | bool | f |
| __gsdb_sql_cursor_attri_rowcount__ | integer | |
| var1 | varchar | xyz |
| var2 | varchar | |
| var3 | integer | 10 |
| var4 | bool | t |

说明

使用键盘上的Alt+K键复制“变量”窗口内容。

双击该变量的对应行，在运行时间内手动修改变量值。

单击“变量”窗格中的“变量”、“数据类型”或者“值”列，对值进行分类。例如，将百分比变量从5改为15，双击“变量”窗口中的对应行弹出“设置变量值”对话框，提示您输入变量值，单击“确定”。

如要设置NULL为变量值，在“值”列中输入NULL或null。

如果变量为只读，该变量旁会用标示。

用户不能更新这些变量。被称为常数的变量不会以只读格式出现在“变量”窗格中，但是更新该变量时，会出现错误。

说明


- “变量”窗格中，如果输入的是'NULL'或NULL，参数值显示为NULL同样适用于字符串数据类型。
- 用Data Studio将值设为变量后，那么该变量的值与由gsql中执行的“选择表达式”语句返回的值相同。

| 设置/展示变量 | 说明 |
|---------|--|
| 设置NULL值 | <ol style="list-style-type: none"> 在“变量”窗格中双击一个变量值。弹出对话框。 设置值为空。 |

| 设置/展示变量 | 说明 |
|------------|---|
| 设置字符串值 | 设置字符串值如下： <ul style="list-style-type: none">要设置为abc，则输入abc。要设置为Master's Degree，则输入Master's Degree。要将变量设置为文本（NULL），在“变量”窗格中设置NULL。 |
| 设置Boolean值 | Boolean值t或f上加单引号。将t设成一个boolean变量，则在Variable窗格中输入't'。 |
| 显示变量值 | 如果变量值是NULL文本，则显示为NULL。 如果变量值是NULL，则显示为空。 如果变量值为字符串，比如abc，则显示为abc。 |

查看结果

“结果”页签显示PL/SQL调试会话的结果，在页签顶部会展示出对应过程名。只有出现执行PL/SQL程序的结果时，“结果”页签才会自动弹出。

可以单击“结果”页签上的图标复制页签内容。详情请参见[使用SQL终端](#)。

说明

- “结果”页签中的工具指导最多可以展示10行，每行最多包含80个字符。
- 如果执行查询的结果是NULL，则显示为<NULL>。
- 表格数据中的Tab字符（ASCII 009）不会显示在“结果”、“查看表数据”和“属性”窗口中。复制/导出的数据中会正确包含Tab字符。工具提示中也会正确显示Tab字符。

4.15 使用函数/过程

4.15.1 概述

本节介绍如何在Data Studio中使用函数/过程和SQL函数。

说明

对于以下操作，Data Studio 支持PL/pgSQL和SQL语言。


- [创建函数/过程](#)
- [编辑函数/过程](#)
- [导出函数/过程DDL](#)
- [删除函数/过程](#)

4.15.2 在“PL/SQL Viewer”页签中选择数据库对象

Data Studio在“PL/SQL Viewer”页签中显示建议列表，提供建议的模式名、表名、列名、视图、序列和函数/对象。


执行以下步骤选择数据库对象：

步骤1 按下“Ctrl+空格”，输入所需数据库父对象名。列表内容会随输入的数据库对象名进行调整。数据库对象列表显示连接到“SQL终端”页签的数据库的所有对象。



步骤2 按下键盘上、下键移动至要选择的数据库父对象，然后按下回车键或双击选择数据库父对象。

步骤3 按下“.”键列出所有数据库子对象。



步骤4 按下键盘上、下键移动至要选择的数据库子对象，然后按下回车键或双击选择数据库子对象。

选择后，数据库子对象会添加至数据库父对象后（带英文句号“.”）。

📖 说明

- 自动建议也适用于所有用户有权访问的模式对象的关键字、数据类型、模式名、表名、视图和表别名，方式同上。

以下查询示例中指定了别名对象：

```
SELECT
  table_alias.<auto-suggest>
FROM test.t1 AS table_alias
WHERE
  table_alias.<auto-suggest> = 5
GROUP BY table_alias.<auto-suggest>
HAVING table_alias.<auto-suggest> = 5
ORDER BY table alias.<auto-suggest>
```

- 如下场景下，自动建议可能会在终端显示“正在加载”：
 - 当对象数量超过“加载上限”字段中出现的值时，不会加载这些对象。详情请参见[添加连接](#)。
 - 当要加载的对象已经添加在“不包含”列表项中时，不会加载这些对象。
 - 从服务器上获取到对象时存在时延。
- 如果不同场景下存在名称相同的对象，则自动建议时会同时显示这些对象的子对象。
例如：
如果有两个模式分别名为public和PUBLIC，则会显示这两个模式的所有子对象。

----结束

4.15.3 导出函数/过程 DDL

执行如下步骤导出函数/过程DDL：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击所选函数/过程，选择“导出DDL”。


Data Studio显示“Data Studio安全免责声明”对话框。

步骤2 单击“确定”。

Data Studio显示“另存为”对话框。

步骤3 在“另存为”对话框中，选择DDL的保存位置，单击“保存”。状态栏会显示操作进度。

📖 说明

- 要终止导出操作，双击状态栏，打开“进度视图”页签，单击。有关详情，请参见[取消导出表数据操作](#)。
- 如果文件名包含Windows中文件名不支持的字符，则文件名的名称会与模式名称不同。
- 要执行该操作，需要MS Visual C Runtime文件（msvcrt100.dll）。详情请参阅[故障处理](#)。
- 可以选择多个对象导出DDL，导出DDL操作不支持的对象列表请参见[批量导出](#)章节。

“导出完成”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|-------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|--------|--------|---------|
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |


----结束

4.15.4 在“PL/SQL Viewer”页签中查看对象属性

可在Data Studio中查看表属性和函数/过程和SQL函数。

执行如下步骤查看表属性：

步骤1 按下Ctrl键，同时将光标移动到表名上。



```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION hello.hello()
2 RETURNS void
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$
5 declare
6     regex_char varchar(12545);
7 begin
8     for i in 1000001..10000000 loop
9         insert into shr2 values(i,i+1);
10        regex_char = return public.regex();
11    end loop;
12 end;$$
13
    
```

步骤2 单击高亮显示的表名。Data Studio显示所选表的属性。


说明

表属性为只读。

----结束

执行如下步骤查看函数/过程或SQL函数：

步骤1 按下Ctrl键，同时将光标移动到函数/过程名或SQL函数名上。



```


1 CREATE OR REPLACE FUNCTION hello.hello()
2 RETURNS void
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$
5 declare
6     regex_char varchar(12545);
7 begin
8     for i in 1000001..10000000 loop
9         insert into shr2 values(i,i+1);
10        regex_char = return public.insertvoid();
11    end loop;
12 end;$$
13
    
```

步骤2 单击突出显示的函数/过程名或SQL函数名。Data Studio在“PL/SQL Viewer”页签中显示所选函数/过程或SQL函数。

----结束

执行如下步骤查看对象DDL：

步骤1 按下Ctrl键查看对象DDL名称。



```
postgres@Host (1) /pl *auto00ee71() - integer ❷
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.view test
2 RETURNS integer
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$
5     DECLARE
6     m int;
7
8     n int;
9 BEGIN
10    m:=6;
11    m=m+1;
12    return m;
13 end $$
14
```

步骤2 单击高亮显示的“查看对象DDL”名称。Data Studio 根据您的选择在一个新页签显示查看对象DDL。

----结束

4.15.5 删除函数/过程

可单独或批量删除函数/程序。要进行批量删除，详情请参见[批量删除对象](#)。

执行如下步骤删除函数/过程或SQL函数对象：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中右键单击函数/过程对象，选择“删除函数/过程”。

步骤2 如需批量删除，则选中两个或多个函数/过程对象，选择“删除对象”。

步骤3 Data Studio提示确认该操作窗口中，单击“是”完成该操作。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.15.6 执行函数/过程

连接数据库后，所有的存储函数/过程和触发器将自动移动到“对象浏览器”窗格。可使用Data Studio执行PL/SQL程序或SQL函数

📖 说明

- 如过程前后包含空白行，该过程发送服务器前将被修改，且从服务器获取后显示源信息时，在Data Studio将再次修改。
- 执行Data Studio上的任何过程时，输入需和gsql客户端保持一致。Data Studio中如未输入，NULL值将作为输入值。
例如：
-执行带字符串的过程，data为取值。
-执行带日期的过程，取值如下：to_date('2012-10-10', 'YYYY-MM-DD')。
- 参数类型为OUT和INOUT的函数/过程不能直接执行。
- Data Studio不执行带未知数据类型参数的函数。


右键单击“对象浏览器”窗格中的函数/过程，可执行如下操作：

- 刷新程序，从服务器获取最新程序
- 执行函数/过程或SQL函数
- 调试PL/SQL函数
- 删除调试对象

执行 PL/SQL 程序或 SQL 函数

执行如下步骤执行PL/SQL程序或SQL函数：

步骤1 双击打开PL/SQL程序或SQL函数。每个调试对象都会在新页签中打开。Data Studio中最多可打开100个页签。

步骤2 在工具栏单击，或从菜单栏选择“运行 > 执行”。
还可右键单击“PL/SQL Viewer”页，选择“执行”。

步骤3 弹出的“调试函数/过程”对话框提示您输入信息。

说明

如无输入参数，“调试函数/过程”对话框不会弹出。这时，将执行PL/SQL程序。如有结果，显示在“结果”窗口。

步骤4 在“调试函数/过程”对话框中输入信息，单击“确定”。

设置NULL为参数值，输入NULL或null。


- 如果提供的值不以单引号开始，则Data Studio在该值前后添加单引号，完成设置。
- 如果所提供的值以单引号带单引号，Data Studio则不添加单引号，完成数据类型设置。

例如：对于支持的数据类型等，执行查询如下：

```
select func('1'::INTEGER);  
select func('1'::FLOAT);  
select func('xyz'::VARCHAR);
```

- 如已提供引号，需对引号进行转义。

例如：如输入值为ab'c，则需输入ab" c。

“结果”页签显示执行PL/SQL程序的结果，及在“消息”页签显示执行的操作信息。可单击复制“结果”页签内容。关于工具栏选项的详情，请参见[使用SQL终端](#)。

如果在执行过程中丢失连接，请参阅[执行SQL查询](#)获取有关重新连接选项的具体信息。

----结束

4.15.7 授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击函数/过程并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 参考[授权/撤销权限（函数/过程）](#)来进行授权/撤销权限。

----结束

4.16 表（ GaussDB(DWS) ）

4.16.1 概述（管理表）

本节介绍如何高效地管理表。

📖 说明

- 用户需填写所有必选参数方可完成操作。必选参数用星号（*）标识。

4.16.2 创建普通表

4.16.2.1 概述

本节介绍如何创建普通表。

表是由数据库管理员维护的逻辑结构，由行和列组成。可以从数据角度，将表定义为数据定义的一部分。定义表之前，需首先定义数据库和模式，本节将介绍如何利用 Data Studio 创建表。执行如下步骤在数据库中定义表：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击“普通表”，选择“创建普通表”。

步骤2 定义基本表信息，如表名称、表类型等。详情请参见[提供基本信息](#)。

步骤3 定义列相关信息，如列名、数据类型模式、数据类型、列约束等。详情请参见[定义列](#)。

步骤4 选择表数据分布信息详情请参见[选择数据分布类型需修改](#)。

步骤5 为不同约束类型定义列约束。约束类型包含主键（PRIMARY KEY）、唯一（UNIQUE）、检查（CHECK）。详情请参见[定义表约束](#)。

步骤6 定义表索引信息，如索引名称、访问方法等。详情请参见[定义索引](#)。

在“SQL预览”页签，可以查看输入所自动生成的SQL查询。详情请参见[SQL预览](#)。

----结束

提供基本信息

在模式中创建表时，当前模式将作为待创建表的模式。创建过程中，需要执行如下若干步骤。创建普通表时，需提供以下信息：

步骤1 填写“表名”。“表名”指定要创建的表名称。

📖 说明

选择“区分大小写”复选框可保存“表名”字段中输入的文本的大小写。例如，如果输入的表名称“Employee”，则表名将创建为“Employee”。

创建表的模式名称显示在“用户模式”中。

步骤2 从“表存储方式”中选择表存储方式。

步骤3 选择“表类型”。“表类型”指定表类型。

- “正常”：如指定为“正常”，则创建一个标准的表。
- “非正常”：如指定为“非正常”，则创建一个无日志表。对无日志表写入数据时，将不记录到日志中，这样使无日志表的写入速度大大超过一般表的速度。尽管如此，无日志表也是不安全的：在冲突或异常关闭后，无日志表会被自动截断；另外，无日志表的内容不会被备份到备机，并且，创建无日志表的索引时，也不会自动录入日志。

步骤4 选择选项：

- 如不存在相同名称的表，勾选“**如果不存在**”，创建该表。
- 勾选“**带OIDS**”，为新创建的表分配OID（对象标识符）。创建需要带OID的新表时，请选择该选项。
- 选择“**填充因子**”表填充因子取值范围为10~100。默认值为100，表示完全填充。

“填充因子”指定为较小值时，“INSERT”操作仅填充表页面到指定的百分比。表页面预留的剩余空间，将用于更新该页面的行。这样使得“UPDATE”操作可以在和原页面相同的页面上，放置更新后的行内容，比放置在不同的页面上更加高效。对于从未更新过表项的表来说，完全填充是最好的选择。但是对于更新规模较大的表，较小填充因子更加合适。TOAST表不支持设置该参数。

步骤5 在“设置表描述”框中填写表的简短描述。

步骤6 提供完这些通用信息后，单击“**下一步**”定义表的列信息。

----结束

下表列出了“**一般**”中普通表支持的字段。

表 4-7 支持的字段

| 字段 | 行存表 | 列存表 | ORC表 |
|-------|-----|-----|------|
| 表类型 | √ | √ | x |
| 如果不存在 | √ | √ | √ |
| 带OIDS | √ | x | x |
| 填充因子 | √ | x | x |

定义列

列定义了行中的信息单元，每一行为一个表项，每一列为应用于所有行的信息的分类。数据库添加表时，可以定义组成该数据库的列，列决定了表可以包含的数据类型。提供表的通用信息后，单击“**列**”页签定义列清单，每一列包含名称、数据类型和其他可选属性。

仅可在普通表中的已有列上进行如下操作：

- **移除列**

- [编辑列](#)
- [移动列](#)

执行以下步骤定义表的列：


步骤1 在“**列名**”区域填写列名称。“**列名**”指新表中待创建的列的名称，列名在表中唯一。

📖 说明

勾选“区分大小写”复选框可保留“列名”字段中输入的文本的大小写。例如，如果输入的表名称为“Name”，则表名将创建为“Name”。

步骤2 选择“**阵列维度**”。“**阵列维度**”指列的阵列尺寸。

例如：如果某列的数组维度定义为integer []，该列数据会添加为单维数组。



| | name | marks | subject |
|---|------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | ABC | {90,80,90,95} | {{english,science},{maths,history}} |

上表的marks列创建为单维数据，subject列创建为二维数据。

步骤3 从“**数据类型**”中选择列的数据类型。例如，为整数值选择“bigint”。

对于复杂的数据类型：

- 从“**模式数据类型**”中选择模式。
- 从“**数据类型**”中选择对应的数据类型。该列表显示所选模式的表和视图。

📖 说明

用户无法选择自定义数据类型。

步骤4 在“**精度/大小**”字段选择所输入数据的类型。仅当数据类型可以用精度/尺寸来定义时，该选项可选。

步骤5 在“**范围**”字段选择输入的数据类型的范围。

步骤6 根据需要在“**列约束**”区域选择如下约束：

- “**非空**”：指该列不能包含空值。
- “**唯一**”：指列可能仅包含唯一值。
- “**默认**”：指定该列未定义值的情况下使用的默认值。
- “**检查**”：指生成boolean结果的表达式，该结果中，新增行或更新行的操作需成功执行。

步骤7 如果要在“**创建普通表**”对话框的“**列**”页签添加列注释信息，则在“**设置列描述（最多5000个字符）**”文本框中进行输入，之后单击“**添加**”。此外，也支持通过单独的新增列窗口添加注释信息。完成之后，可以在普通表的属性窗口中查看该信息。

步骤8 输入新增列的所有信息后，单击“添加”按钮也可以从清单中删除列或修改列顺序，定义完所有列后，单击“下一步”。

----结束

下表列出了“列”中普通表支持的字段。

表 4-8 支持的字段

| 字段 | 行存表 | 列存表 | ORC表 |
|--------|-----|-----|------|
| 阵列维度 | √ | x | x |
| 模式数据类型 | √ | x | x |
| 非空 | √ | √ | √ |
| 默认 | √ | √ | √ |
| 唯一 | √ | x | x |
| 检查 | √ | x | x |

移除列

执行以下步骤移除列：

步骤1 选择要移除的列。

步骤2 单击“删除”。

----结束

编辑列

执行以下步骤编辑列：

步骤1 选择要编辑的列。

步骤2 单击“编辑”。

步骤3 编辑列的详细信息，单击“更新”保存更改。

说明

开始编辑列后，必须完成并保存更改才能进行其他操作。

----结束

移动列

可移动表格中列的位置。要移动某列，选中该列后单击“向上”或“向下”。

选择数据分布类型需修改

数据分布是指如何分布一个表或如何在多个数据节点间复制一个表。

分布类型如下表所示：

| 分布类型 | 说明 |
|-------------|---------------------|
| 默认分布 | 分配默认分布类型。 |
| REPLICATION | 每一行复制到数据库集群的所有数据节点。 |
| HASH | 根据指定列的哈希值分布行。 |
| RANGE | 根据range值分布行。 |
| LIST | 根据list值分布行。 |

选择数据分布后，单击“**下一步**”。

下表列出了“**数据分布**”中普通表支持的选项。

表 4-9 分布类型

| 分布类型 | 行存表 | 列存表 | ORC表 |
|-------------|-----|-----|------|
| 默认分布 | √ | √ | x |
| HASH | √ | √ | √ |
| REPLICATION | √ | √ | x |

定义表约束

创建约束为可选操作一个表有一个（且只能有一个）主键，建议创建主键。

在“**约束类型**”中可选择如下选项：

- **主键**（“PRIMARY KEY”）
- **唯一**（“UNIQUE”）
- **检查**（“CHECK”）

主键

主键是行的唯一标识，包含一列或者多个列。

一个表只可指定一个主键，作为列约束或表约束主键约束应命名一组列，该组列不同于同一表定义的任何唯一约定命名的其他组的列。

在“**约束类型**”中选择“**PRIMARY KEY**”，然后填写“**约束名**”。在“**可用列**”清单中选择列，单击“**添加**”。如需多列主键，为其他列重复执行该步骤。

表的“**填充因子**”取值范围为10~100。默认值为100，表示完全填充。“**填充因子**”指定为较小值时，“**INSERT**”操作仅填充表页面到指定的百分比。表页面预留的剩余空间，将用于更新该页面的行。这样使得“**UPDATE**”操作可以在和原页面相同的页面上，放置更新后的行内容，比放置在不同的页面上更加高效。对于从未更新过表项的

表来说，完全填充是最好的选择。但是对于更新规模较大的表，较小填充因子更加合适。TOAST表不支持设置该参数。

“**延迟**”：勾选该复选框延迟该选项。

“**初始化延迟**”：勾选该复选框，在设置的默认时间点检查约束。

然后，在“**约束**”区域框单击“**添加**”。

可单击“**删除**”，删除“**约束**”中的主键。

各域的必选参数用星号(*)标识。

唯一

在“**约束类型**”中选择“**UNIQUE**”，然后填写“**约束名**”。

在“**可用列**”清单中选择列，单击“**添加**”。如需多列“**UNIQUE**”，为其他列重复执行该步骤添加第一列后，“**UNIQUE**”名自动从表名填入该名称支持修改。

“**填充因子**”：详情请参见**主键**小节。

“**延迟**”：详情请参见**主键**小节。

“**初始化延迟**”：详情请参见**主键**小节。

可单击“**删除**”删除“**约束**”中的“**UNIQUE**”。

各域的必选参数用星号标识。

检查

在“**约束类型**”中选择“**CHECK**”，然后填写“**约束名**”。

执行“**INSERT**”或者“**UPDATE**”操作，如果检查表达式错误，表数据不可更改。

双击“**可用列**”清单中的列，则“**检查表达式**”编辑行插入到当前光标位置。

然后，在“**约束**”区域框单击“**添加**”。也可单击“**删除**”，删除“**约束**”中的“**CHECK**”。各域的必选参数用星号标识。定义完所有列后，单击“**下一步**”。

下表列出了“**表约束**”中普通表支持的选项。

表 4-10 约束类型

| 约束类型 | 行存表 | 列存表 | ORC表 |
|-------------|-----|-----|------|
| CHECK | √ | x | x |
| UNIQUE | √ | x | x |
| PRIMARY KEY | √ | x | x |

定义索引

创建索引为可选操作。索引主要用于增强数据库性能。该操作建立指定表中指定列的索引，如需创建“**唯一索引**”，勾选该复选框。

在“访问方式”中选择要使用的索引方法名称。默认方法是B-tree。

索引的“填充因子”指索引方法填充索引页面的百分比。“访问方式”为B-trees时，初次建立索引以及在右侧扩展索引（填写新的最大键值）时，叶子页面填充到该百分比。如果后续完全填满，页面将拆分，这样会导致索引效率逐步衰减。B-trees使用默认填充因子90，也可以选择10~100范围内的整数。如果为静态表，填充因子100，这样可以尽量减小索引的物理尺寸。对于更新量较大的表，推荐填充因子设置为较小值，这样可以尽量减少页面拆分的需求。其他索引方法使用的填充因子不同，但是比较类似。默认的填充因子随方法不同而不同。

可以直接提到索引的用户定义的表达式，也可以使用“可用列”创建索引在“可用列”列表中选择列，单击“添加”。如需多列索引，为其他列重复执行该步骤。

输入新增索引的所有信息后，单击“添加”按钮。

可单击“删除”删除清单中的索引定义完所有列后，单击“下一步”。

下表列出了“索引”中普通表所支持的字段/选项。

表 4-11 支持的字段/选项

| 字段/选项 | 行存表 | 列存表 | ORC表 |
|----------|-----|-----|------|
| 唯一索引 | √ | x | x |
| btree | √ | √ | x |
| gin | √ | √ | x |
| gist | √ | √ | x |
| hash | √ | √ | x |
| psort | √ | √ | x |
| spgist | √ | √ | x |
| 填充因子 | √ | x | x |
| 用户自定义表达式 | √ | x | x |
| 部分索引 | √ | x | x |

SQL 预览

Data Studio按照“创建普通表”向导中输入的内容，生成一个DDL语句。

可以查看、选择、复制该查询，但是无法编辑。

- 要选择查询，按“Ctrl+A”，或单击右键，选择“全选”。
- 要复制所选查询，按“Ctrl+C”，或单击右键，选择“复制”。

单击“完成”创建表。单击“完成”后，生成的查询将被发送到服务器。错误会显示在对话框和状态栏中。

4.16.2.2 管理列

创建表后，可以在该表中添加新的列。仅在普通表中，可对当前列执行如下操作：

- [创建列](#)
- [重命名列](#)
- [切换为非空](#)
- [删除列](#)
- [设置列缺省值](#)
- [更改数据类型](#)

创建列

执行以下操作在当前表中添加一列：

步骤1 右键单击表下的“列”，选择“**添加列**”。

弹出“**添加新列**”对话框，提示在新列中输入详细信息，单击“**添加**”。

步骤2 完成操作后，该列添加到对应的表中。

Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

----**结束**

重命名列

执行以下操作重命名列：

步骤1 右键单击列，选择“**重命名**”。

弹出“**重命名列**”对话框。

步骤2 提示输入新名称，单击“**确定**”。状态栏显示操作状态。

----**结束**

切换为非空

执行如下操作设置或重置“**非空**”选项：

步骤1 右键单击列，选择“**转换为非空值**”。

Data Studio显示“**切换非空属性**”对话框。

步骤2 单击“**确定**”完成该操作。状态栏显示操作状态。

----**结束**

删除列

执行以下步骤删除列：

步骤1 右键单击所需列，选择“**删除**”，删除列。该列将从表中完全删除。

显示“**删除列**”对话框。

步骤2 单击“确定”完成操作。Data Studio在状态栏显示操作状态。

----结束

设置列缺省值

执行如下操作设置列的缺省值：

步骤1 右键单击列，选择“设置列缺省值”。

弹出对话框显示当前缺省值（如果已设置），提示您提供缺省输入值。

步骤2 输入值，单击“确定”。Data Studio在状态栏显示操作状态。

----结束

更改数据类型

执行如下操作更改列数据类型：

步骤1 右键单击所需列，选择“更改数据类型”。

弹出“更改数据类型”对话框。

说明

修改复杂数据类型时，现有数据类型将显示为“未知”。

步骤2 选择“模式数据类型”和“数据类型”。根据选择，如“精度/大小”已启用，输入详细信息，单击“确定”。Data Studio在状态栏显示操作状态。

----结束

4.16.2.3 管理约束

仅在普通表创建后，可执行如下操作：

- [创建约束](#)
- [重命名约束](#)
- [删除约束](#)

创建约束

执行如下步骤添加新约束到当前表：

步骤1 右键单击表下的“约束”，选择“添加约束”。

弹出“添加新约束”对话框，提示在新约束中输入信息。

步骤2 输入“约束名”和“选定的列”，单击“添加”。完成操作后，该约束添加到表中。

Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

说明

如果“约束名”字段中已经提供了约束名称，则状态栏将显示该约束名称，否则将不显示该约束名。

----结束

重命名约束

执行如下步骤重命名约束：

步骤1 右键单击约束，选择“**重命名**”。

弹出“**重命名约束**”对话框。

步骤2 输入名称，单击“**确定**”。Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

----结束

删除约束

执行如下步骤删除约束：

步骤1 右键单击表，选择“**删除**”。

显示“**删除约束**”对话框。

步骤2 单击“**确定**”完成操作。Data Studio在状态栏中显示操作的状态。

----结束

4.16.2.4 管理索引

可以在表中创建索引，方便更快更有效地查找数据。

创建表后，可以在该表中添加新索引。仅可对普通表的当前索引执行以下操作：

- [创建索引](#)
- [重命名索引](#)
- [修改填充因子](#)
- [删除索引](#)

创建索引

执行如下步骤添加新索引到当前表：

步骤1 右键单击表下的“**索引**”，选择“**创建索引**”。

弹出“**创建索引**”对话框。

步骤2 输入详细信息，单击“**创建**”或单击“**预览查询**”按钮预览建索引语句。“**可用列**”无需按序排列。从“**可用列**”移到“**可用列**”的项未排序，与表中列的顺序不相关。您可以使用箭头设置“**可用列**”中列的顺序。Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

----结束

重命名索引

执行如下步骤重命名索引：

步骤1 右键单击索引，选择“**重命名**”。

弹出“**重命名索引**”对话框。

步骤2 输入新名称，然后单击“**确定**”。Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

----结束

修改填充因子

执行如下步骤修改填充因子：

步骤1 右键单击索引，选择“**更改填充因子**”。

弹出“**更改填充因子**”对话框。

步骤2 选择填充因子，单击“**确定**”。Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

----结束

删除索引

执行以下步骤删除索引：

步骤1 右键单击索引，选择“**删除**”。

显示“**删除索引**”对话框。

步骤2 在确认对话框中，单击“**确定**”。Data Studio将在状态栏中显示操作的状态。此操作将索引从表中删除。

说明

当表的最后一个索引删除后，“是否包含索引”字段的值可能显示为“TRUE”。在对表进行 Vacuum操作后，此字段的值变为“FALSE”。




----结束

4.16.3 创建外表

刷新“**对象浏览器**”后，可查看在“SQL终端”或任何其他工具中使用查询执行创建的外部表。

步骤1 要查看新创建的外部表，在数据库、模式、或外表组级别单击右键并选择“**刷新**”。

说明

- GDS外表在表名之前用  标示。
- HDFS外表在表名之前用  标示。
- HDFS分区外表在表名之前用  标示。

----结束

4.16.4 创建分区表

4.16.4.1 概述

分区是指根据特定方案将逻辑上的一个大表分成较小的物理片区。基于该逻辑的表称为分区表，物理片区称为分区。数据不存储在较大的逻辑分区表上，而是这些较小的物理分区上。

执行以下步骤在数据库中定义表：

- 步骤1** 在“对象浏览器”窗格中，右键单击“普通表”，选择“创建分区表”。
- 步骤2** 定义基本表信息，如表名称、表类型等。详情请参见[基本信息](#)。
- 步骤3** 定义列相关信息，如列名、数据类型模式、数据类型、列约束等。详情请参见[定义列](#)。
- 步骤4** 选择表数据分布信息。详情请参见[更改分区顺序](#)。
- 步骤5** 为不同约束类型定义列约束。约束类型包含主键（PRIMARY KEY）、唯一（UNIQUE）、检查（CHECK）。详情请参见[定义表约束](#)。
- 步骤6** 定义表索引信息，如索引名称、访问方法等。详情请参见[定义索引](#)。
- 步骤7** 定义表的分区信息，如分区名称、分区列、分区值等。详情请参见[定义分区](#)。
在“SQL预览”页签，可以查看输入所自动生成的SQL查询。详情请参见[SQL 预览](#)。
- 步骤8** 如果要在“创建分区表”对话框的“列”页签添加列注释信息，则在“设置列描述（最多5000个字符）”文本框中进行输入，之后单击“添加”。

----结束

基本信息

提供以下信息创建表：

有关填写以下字段的详情，请参见[提供基本信息](#)。

- 表名
- 模式
- 选项
- 表描述

有关填写其他字段的详情，请参见如下内容：

- 步骤1** 从“表存储方式”中选择表存储方式。

说明

如果表存储方式选择为ORC，则会创建一个HDFS分区表。

- 步骤2** 在“ORC版本”中输入ORC版本号。该字段仅适用于HDFS分区表。

- 步骤3** 提供有关表的基本信息后，单击“下一步”以定义表的列信息。

下表列出了每个分区表支持的字段：

表 4-12 支持的字段

| 字段名 | 行分区 | 列分区 | ORC分区 |
|-------|-----|-----|-------|
| 表类型 | x | x | x |
| 如果不存在 | √ | √ | √ |
| 带OIDS | x | x | x |

| 字段名 | 行分区 | 列分区 | ORC分区 |
|------|-----|-----|-------|
| 填充因子 | √ | x | x |

----结束

定义列

有关定义列的详情，请参见[定义列](#)。

下表列出了每个分区类型表的支持字段：

表 4-13 支持的字段

| 字段名 | 行分区 | 列分区 | ORC分区 |
|------|-----|-----|-------|
| 阵列维度 | √ | x | x |
| 数据类型 | √ | x | x |
| 非空 | √ | √ | √ |
| 默认 | √ | √ | √ |
| 唯一 | √ | x | x |
| 检查 | √ | x | x |

更改分区顺序

您可以根据表中的要求更改分区顺序。要更改顺序，请选择所需的分区，然后单击“向上”或“向下”。

SQL 预览

请参见[SQL预览](#)。

编辑分区

执行以下步骤编辑分区：

步骤1 选择所需分区。

步骤2 单击“编辑”。

步骤3 根据需要编辑分区详细信息，然后单击“更新”以保存更改。

说明

用户完成编辑操作并保存更改后，方可继续其他操作。

----结束

删除分区

执行以下步骤删除分区：

步骤1 选择所需分区。

步骤2 单击“删除”。

----结束

定义分区


下表列出了各分区类型表支持的字段/选项：

表 4-14 支持的字段/选项

| 字段/选项名 | 行分区 | 列分区 | ORC分区 |
|--------|-----|-----|-------|
| 分区类型 | 按范围 | 按范围 | 按值 |
| 分区名 | √ | √ | x |
| 分区值 | √ | √ | x |

按照以下步骤定义表的分区：

步骤1 “一般”页签中，如果“表存储方式”选择为“ROW”或“COLUMN”，则“分区类型”区域会显示“By Range”。如果“表存储方式”选择为“ORC”，则“分区类型”区域会显示“By Values”。

步骤2 从“可用列”区域选择用于定义分区的列，单击 。

该列会移动到“分区列”区域。

说明

- 如果“表存储方式”选择为“ROW”或“COLUMN”，则仅能选择一列用于分区。
- 如果“表存储方式”选择为“ORC”，则最多可选择四列用于分区。
- 最多可选择4列用于定义分区。

步骤3 在“分区名称”中输入分区的名称。

步骤4 单击“分区值”旁的 。

1. 在“值”列中输入要对表进行分区的值。
2. 单击“确定”。

步骤5 输入分区的所有信息后，单击“添加”。

步骤6 定义所有分区后，单击“下一步”。

----结束

您可以对行或列分区表的已有分区执行以下操作。以下操作不适用于ORC分区表：

[删除分区](#)[编辑分区](#)

定义索引

有关索引定义详情，请参见[定义索引](#)。

表 4-15 支持的字段/选项

| 字段/选项名 | 行分区 | 列分区 | ORC分区 |
|----------|-----|-----|-------|
| 唯一索引 | √ | x | x |
| btree | √ | √ | x |
| gin | √ | √ | x |
| gist | √ | √ | x |
| hash | √ | √ | x |
| psort | √ | √ | x |
| spgist | √ | √ | x |
| 填充因子 | √ | x | x |
| 用户自定义表达式 | √ | x | x |
| 部分索引 | √ | x | x |

定义表约束

有关定义表约束的详情，请参见[定义表约束](#)。

表 4-16 支持的字段/选项

| 选项名 | 分区 | 列分区 | ORC分区 |
|-------------|----|-----|-------|
| Check | √ | x | x |
| Unique | √ | x | x |
| Primary Key | √ | x | x |

选择数据分布

有关选择分布类型的详情，请参见[选择数据分布类型](#)。

表 4-17 支持的字段/选项

| 选项名 | 行分区 | 列分区 | ORC分区 |
|-------------|-----|-----|-------|
| 默认分布 | √ | √ | x |
| Hash | √ | √ | √ |
| Replication | √ | √ | x |

4.16.4.2 管理分区

创建表后，可以添加/修改分区。还可对现有分区执行以下操作：

- [重命名分区](#)
- [移除分区](#)

重命名分区

执行以下步骤重命名分区：

步骤1 右键单击所需分区，选择“重命名分区”。

弹出“重命名分区”对话框，提示用户为分区输入新名称。

步骤2 输入新名称，单击“确定”。

Data Studio在状态栏显示操作状态信息。

----结束

移除分区

执行以下步骤移除分区：

步骤1 右键单击所需分区，选择“删除分区”。

弹出“删除分区”对话框。

步骤2 单击“确定”。

该分区会从表中移除。Data Studio将在状态栏中显示操作的状态。

----结束

4.16.5 授权/撤销权限 - 普通表/分区表

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击普通表组并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 打开“选择对象”页签，选择待授权/撤销权限的对象，并单击“下一步”。

步骤3 打开“选择权限”页签，从“角色”中选择对应角色。

步骤4 在“选择权限”页签，勾选“授予”或“撤销”。

步骤5 在“选择权限”页签，勾选或取消勾选相关权限。

在“SQL预览”页签，可以查看根据以上输入自动生成的SQL查询。

步骤6 单击“完成”。

----结束

4.16.6 管理表

4.16.6.1 概述

本章节介绍如何有效地管理表。

📖 说明

- 需要填写所有必选参数才能完成操作。必选参数用星号(*)标示。
- 对外表仅能进行刷新操作。

创建表后，可在表中执行操作。右键单击表，选择要执行的操作。

右键菜单

表的右键菜单中提供更多表格操作项。具体包括：

表 4-18 表的右键菜单项

| 菜单项 | 说明 |
|----------|---|
| 查看数据 | 打开表数据信息。有关详情，请参见 查看表数据 。 |
| 编辑数据 | 打开表数据编辑窗口。有关详情，请参见 编辑表数据 。 |
| 重建索引 | 重新创建表索引。有关详情，请参见 重建表索引 。 |
| 分析 | 分析表。有关详情，请参见 分析表 。 |
| 截断 | 截断表数据。有关详情，请参见 截断表 。 |
| 清理 | 清空表数据。有关详情，请参见 清空表 。 |
| 设置表描述 | 设置表描述。有关详情，请参见 设置表描述 。 |
| 设置表模式 | 设置表的模式。有关详情，请参见 设置模式 。 |
| 导出表数据 | 导出表数据。有关详情，请参见 导出表数据 。 |
| 导入表数据 | 导入表数据。有关详情，请参见 导入表数据 。 |
| 显示DDL | 显示表DDL。有关详情，请参见 显示DDL 。 |
| 导出DDL | 导出表DDL。有关详情，请参见 导出表DDL 。 |
| 导出DDL和数据 | 导出DDL和表的数据。有关详情，请参见 导出表DDL和数据 。 |

| 菜单项 | 说明 |
|---------|---|
| 重命名 | 重命名表。有关详情，请参见 重命名表 。 |
| 删除 | 删除表。有关详情，请参见 删除表 。 |
| 属性 | 显示表属性。有关详情，请参见 查看表属性 。 |
| 授权/撤销权限 | 为对象授权/撤销权限。有关详情，请参见 授权/撤销权限 。 |
| 刷新 | 刷新表。 |

4.16.6.2 重命名表

执行以下操作重命名表：

步骤1 右键单击表，选择“**重命名**”重命名表。

弹出“**重命名表**”对话框，提示输入新名称输入名称。

步骤2 输入表名，单击“**确定**”。“**对象浏览器**”中显示更新的表名称。Data Studio将在状态栏中显示操作的状态。

说明

分区ORC表不支持此操作。

----结束

4.16.6.3 截断表

步骤1 右键单击表，选择“**截断**”。该操作将删除当前表的所有数据。

Data Studio提示“**截断**”对话框。

步骤2 单击“**确定**”完成该操作。

弹出消息和状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

4.16.6.4 重建表索引

使用索引可帮助用户更快地查找数据。以下场景需要重建索引：

- 索引已破坏，不再包含任何有效数据。虽然理论上不会发生，但事实上，索引可能由于软件或硬件故障而被破坏重建索引提供恢复方法。
- 索引包含很多空的或几乎为空的页面，这种情况会在一些非通用访问类型下 PostgreSQL中的B-tree索引中出现重建索引提供一种通过写新版本的方式减少索引消耗的方法。新版本中无空页面。
- 已修改索引的存储参数（如“填充因子”），且希望保证修改完全生效。

执行以下步骤重建索引：

步骤1 右键单击表，选择“**重建索引**”。

弹出消息和状态栏显示已完成操作的状态。

说明

分区ORC表不支持此操作。

----结束

4.16.6.5 分析表

“分析”统计表和表索引的数据，在数据库内部表中存储统计的信息。数据库中，查询优化器可以访问信息并根据该信息制定更好的查询规划策略。

执行以下步骤分析表：

步骤1 右键单击表，选择“**分析**”。

“**分析表**”对话框和状态栏显示所有操作的状态信息。

----结束

4.16.6.6 清空表

“**清理**”用于收回空间，便于重复利用。

执行以下步骤清空表：

步骤1 右键单击表，选择“**清理**”清理表。

“**清空表**”对话框和状态栏显示已完成的操作的状态信息。

----结束

4.16.6.7 设置表描述

执行以下步骤设置表描述：

步骤1 右键单击表，选择“**设置表描述**”设置表描述。

“**更新描述**”对话框提示输入表描述。

步骤2 输入描述，单击“**确定**”。

状态栏显示已完成操作的状态。

步骤3 右键单击表，选择“**属性**”，查看表属性。

----结束

4.16.6.8 设置模式

执行以下步骤设置模式：

步骤1 右键单击表，选择“**设置表模式**”，设置模式。

Data Studio显示“**设置模式**”对话框，提示用户为所选表选择新模式。

步骤2 从下拉列表中选择模式名称，单击“**确定**”已选表将被移动到新模式。

状态栏显示已完成操作的状态。

 **说明**

- 分区ORC表不支持此操作。
- 如果指定模式中包含与当前表同名的表，则Data Studio不允许为该表设置模式。

----**结束**

4.16.6.9 删除表

可单独或批量删除表。要进行批量删除，详情请参见[批量删除对象](#)。

该操作从数据库中移除整个表结构（包括表定义及索引信息等）。如需存储数据，需重新创建表。

执行如下步骤删除表：

步骤1 右键单击表，选择“**删除**”删除表。

Data Studio提示确认该操作。

步骤2 单击“**确定**”完成该操作。

状态栏显示已完成操作的状态。

----**结束**

4.16.6.10 查看表属性

执行如下操作查看表属性：

步骤1 右键单击表，选择“**属性**”查看表属性。

Data Studio在不同页签显示所选表的属性（“一般”、“列”、“约束”和“索引”）。

下表列出了可在每个页签上执行的操作，以及数据的编辑和刷新。可双击单元格执行编辑操作。


| 页签 | 操作 |
|----|---|
| 一般 | 保存、取消和复制 说明 仅可修改“表描述”字段内容。 |
| 列 | 添加、删除、保存、取消和复制 |
| 约束 | 添加、删除、保存、取消和复制 |
| 索引 | 添加、删除、保存、取消和复制 |

关于编辑、保存、取消、复制和刷新操作的更多信息，请参阅[编辑表数据](#)。

须知

查看表格数据时，Data Studio会自动调整列宽以获得表视图。用户可以根据需要调整列的大小。如果单元格的文本内容超出了可用的显示区域，则调整单元格列的大小可能会导致DS无法响应。

说明

- 一个表显示一个属性窗口。
- 如果一个已打开的表格的属性被修改，刷新并重新打开该表格的属性查看更新后的表格属性信息。
- 如果列的内容包含空格，会在空格处自动断行以适应该列的显示区域。不包含空格的内容不会自动断行。
- 列的大小取决于内容最长的列的长度。
- 刷新（单击 ）“属性”页签后，将显示在“对象浏览器”对表属性所做的任何更改。
- “Data Type”列不允许粘贴操作。

----结束

4.16.6.11 授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击普通表/分区表并选择“**授权/撤销权限**”。

弹出“**授权/撤销权限**”对话框。

步骤2 参考[授权/撤销权限 - 普通表/分区表](#)来进行授权/撤销权限。

----结束

4.16.7 管理表数据

4.16.7.1 导出表 DDL

执行以下步骤导出表DDL：

步骤1 在“**对象浏览器**”窗格中，右键单击所选表，选择“**导出DDL**”。


Data Studio显示“**Data Studio安全免责声明**”对话框。

步骤2 单击“**确定**”。

Data Studio显示“**另存为**”对话框。

步骤3 在“**另存为**”对话框的保存位置，单击“**保存**”。状态栏会显示操作进度。

说明

- 要终止导出操作，双击状态栏，打开“进度视图”页签，单击 。有关详情，请参见[取消导出表数据操作](#)。
- 如果文件名包含Windows中文件名不支持的字符，则文件名的名称会与模式名称不同。
- 要执行该操作，需要MS Visual C Runtime文件（msvcrt100.dll）。详情请参阅[故障处理](#)。

“导出完成”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|--------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |

📖 说明

可选择并导出多个对象的DDL。[批量导出](#)章节列举了不支持导出DDL的对象。

----结束

4.16.7.2 导出表 DDL 和数据

通过导出表DDL和数据，可导出如下内容：

- 表的DDL
- 表的行和列

执行以下步骤导出表DDL和数据：

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击所选表，选择“导出DDL和数据”。


Data Studio显示“Data Studio安全免责声明”对话框。

步骤2 单击“确定”。

Data Studio显示“另存为”对话框。

步骤3 在“另存为”对话框DDL的保存位置，单击“保存”。状态栏会显示操作进度。

📖 说明

- 要终止导出操作，双击状态栏，打开“进度视图”页签，单击。有关详情，请参见[取消导出表数据操作](#)。
- 如果文件名包含Windows中文件名不支持的字符，则文件名的名称会与模式名称不同。
- 要执行该操作，需要MS Visual C Runtime文件（msvcrt100.dll）。详情请参阅[故障处理](#)。

“导出完成”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|--------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |

📖 说明

可从普通表和分区表中选择多个对象，以导出DDL和数据。导出的内容包含列、行、索引、约束和分区。[批量导出](#)章节列举了不支持导出DDL和数据的对象。

----结束

4.16.7.3 导出表数据

执行以下步骤导出表数据：

步骤1 右键单击表，选择“**导出表数据**”导出表数据。

Data Studio显示“**导出表数据**”对话框，包含如下选项：

- “**格式**”：表数据可导出为Excel（xlsx/xls）、CSV、文本或二进制格式。默认为Excel（xlsx/xls）。
- “**包含标题**”：该选项对CSV和文本文件启用。若勾选该选项，则导出的数据中包含列标题。该项默认在导出CSV或文本文件时勾选，但不是必选。对Excel（xlsx/xls）和二进制格式禁用。
- “**引号**”：该项用于定义引号。在此字段中仅能输入单字节字符。引号不得与分隔符相同。该项默认对CSV和文本格式启用，但不是必选。对Excel（xlsx/xls）和二进制格式禁用。
 - 如果表数据中包含分隔符，则会使用该项中指定的符号。
 - 如果引号出现在值中，该值不会被转义。
 - 如果结果中包含多行值，则会用引号引用。
- “**转义符**”：该项定义转义值。该项仅支持单字节字符。“**转义符**”和“**引号**”的值不得相同。该项对CSV和文本格式启用，但不是必选。对Excel（xlsx/xls）和二进制格式禁用。
- “**将NULL替换为**”：可指定字符串，用于替换表中的null值。该项不支持填入换行符或回车符，最多可填入100个字符。该字段的值不得与分隔符和引号值相同。该项默认对CSV和文本格式启用，但不是必选。对Excel（xlsx/xls）和二进制格式禁用。

- “**编码**”字段会自动填充为“**首选项 > 会话设置**”页签选择的编码选项。该字段不是必选。
- “**分隔符**”：该项定义分隔符。可选择提供的分隔符，或在“**分隔符**”区域的“**其他**”字段中自定义分隔符。CSV格式的默认分隔符为半角逗号“**,**”。“**其他**”字段中的内容最大可为10字节。该项对CSV和文本格式启用，但不是必选，对Excel（xlsx/xls）和二进制格式禁用。如果“**其他**”字段被选中，则必须设置该字段。
- “**所有列**”：勾选该项可快速选中所有列。该项默认勾选。如果要手动选择列，则取消选中该项，并从“**可用列**”中选择要导出的项。
 - “**可用列**”：可通过该项选中要导出的字段。
 - “**选定的列**”：显示所选的待导出字段。字段顺序可调整。此处默认显示所有字段。

说明

有关xlsx和xls文件支持的行和列大小，请参见FAQ章节中的[行和列大小](#)。

- “**文件名**”：指定导出文件的名称。表名默认显示在此字段中。

说明

文件名遵循Windows文件命名规范。

- “**导出路径**”：选择保存导出文件的位置。所选路径自动填充“**导出路径**”字段。
- “**安全免责声明**”：显示安全免责声明。要继续导出操作，需阅读并同意该免责声明。
 - “**我同意**”：该项默认勾选。如果取消选择该项，则无法继续进行操作。
 - “**不再显示**”：如果勾选该项，则今后在当前登录的Data Studio实例中导出表数据时不再显示安全免责声明。

说明

- 字符串、Double、日期、日历和布尔数据类型按原样存储在Excel中。所有其他数据类型转换为字符串存储在Excel中。
- 对于Excel导出，如果单元格大小超过32767个字符，则导出到该单元格的数据会被截断。

步骤2 填写所需字段，单击“**确定**”。

Data Studio弹出“**另存为**”对话框。

步骤3 单击“**保存**”，以所选格式保存导出的数据。状态栏会显示操作进度。

“**数据导出成功**”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

说明

- 在导出表过程中，若磁盘空间已满，Data Studio显示I/O错误。执行以下步骤解决这一问题：
 1. 单击“**确定**”关闭数据库连接。
 2. 清理磁盘。
 3. 重建连接，导出表数据。
- 如果文件名包含Windows中文件名不支持的字符，则文件名的名称会与表名称不同。

---**结束**

取消导出表数据操作

执行以下步骤取消导出表数据操作：

步骤1 双击状态栏，打开“**进度视图**”页签。

步骤2 在“**进度视图**”页签中，单击。

步骤3 在“**取消操作**”对话框中，单击“**是**”。

“**消息**”页签和状态栏显示已取消操作的状态。

----结束

4.16.7.4 显示 DDL

按照以下步骤显示表的DDL查询：

步骤1 右键单击表，然后选择“**显示DDL**”。

Data Studio显示所选表的DDL。

说明

- 每次执行显示DDL操作时，都会打开一个新的终端窗口。
- 要执行该操作，需要MS Visual C Runtime文件（msvcrt100.dll）。详情请参阅[故障处理](#)。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持显示DDL |
|--------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |

----结束

4.16.7.5 导入表数据

导入表数据的前提条件：

- 如果要导入的源文件与导入目标表定义不匹配，需在“**导入表数据**”对话框中修改目标表的属性。目标表中的多余列会插入默认值。
- 请务必了解被导入文件的导出属性，如分隔符、引号、转义字符等等。导出操作期间保存的导出属性在导入文件时无法修改。

执行以下步骤导入表数据：

步骤1 右键单击表，选择“**导入表数据**”。

Data Studio显示“**导入表数据**”对话框，包含如下选项：

- “**导入数据文件**”：该字段显示导入文件的路径。可单击“**浏览**”按钮选择其他文件。
- “**格式**”：可将表数据以CSV、文本或二进制格式导入。默认使用CSV格式。
- “**包含标题**”：如果导入文件存在列标题，则需要勾选该字段。该项默认对CSV和文本格式勾选，但不是必选。对二进制格式禁用。
- “**引号**”：该字段仅能输入单字节字符。“引号”值中的字符不得与分隔符和参数空值相同。该项默认对CSV和文本格式选用，但不是必选。对二进制格式禁用。
- “**转义符**”：该字段仅能输入单字节字符。如果转义符与“引号”值中的字符相同，转义符会替换为'\0'。该字段默认对CSV和文本格式选用并使用半角双引号(")，但不是必选。对二进制格式禁用。
- “**用Null替换**”：可设置该字段，将表中的空值替换为字符串。导出时使用的空字符串需在导入时使用，且需明确指定。该字段默认对CSV和文本格式选用，但不是必选。对二进制格式禁用。
- “**编码**”字段会自动填充为“**首选项 > 会话设置**”页签选择的编码选项。该字段不是必选。
- “**分隔符**”：可选择系统提供的分隔符或在“**分隔符**”区域的“**其他**”字段自定义分隔符。CSV和文本格式的默认分隔符为半角逗号(,)。该字段的值不得与“**引号**”和“**用…替换NULL**”字段相同。该项默认对CSV和文本格式启用，但不是必选。对二进制格式禁用。如果“**其他**”字段被选中，则必须设置该字段。
- “**所有列**”：勾选该项可快速选中所有列。该项默认勾选。要手动选择列，取消选中该项，并从“**可用列**”中选择要导出的项。
 - “**可用列**”：可通过该项选中要导出的字段。
 - “**选定的列**”：显示所选的待导出字段。字段顺序可调整。此处默认显示所有字段。

步骤2 单击“**导入数据文件**”字段旁的“**浏览**”按钮。

Data Studio显示“**打开**”对话框。

步骤3 在“**打开**”对话框中，选择要导入的文件，单击“**打开**”。

步骤4 填写所需字段，单击“**确定**”。

“**进度视图**”页签会显示操作进度。导入的数据会添加至现有表数据中。

“**数据导入成功**”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

取消导入表数据操作

执行以下步骤取消导入表数据操作：

步骤1 双击状态栏，打开“**进度视图**”页签。

步骤2 在“**进度视图**”页签中，单击。

步骤3 在“取消操作”对话框中，单击“是”。

“消息”页签和状态栏显示已取消操作的状态。

----结束




4.16.7.6 查看表数据

执行以下步骤查看表数据：

步骤1 右键单击表，选择“查看数据”查看表数据。

Data Studio显示“查看数据”页签，可在该页签查看表数据信息。

“查看数据”页签的工具栏菜单：

| 工具栏名称 | 工具栏图标 | 说明 |
|----------|---|--|
| 复制 |  | 用于从“查看数据”页签将数据复制。快捷键为Ctrl+C。 |
| 高级复制 |  | 用于将结果窗口中的内容复制。可以复制结果以包含行号和/或列标题。请参阅 查询结果 以设置此首选项。快捷键为Ctrl+Shift+C。 |
| 显示/隐藏搜索栏 |  | 用于显示/隐藏搜索文本区域。单击该按钮可在两种状态间切换。 |
| 编码 | - | 有关如何选择编码，请参见 执行SQL查询 。 |

搜索区域中的图标：

| 图标名称 | 图标 | 描述 |
|--------|---|--------------------------------|
| 搜索 |  | 用于根据定义的标准，搜索显示的表数据。搜索内容不区分大小写。 |
| 清空搜索内容 |  | 用于清空在搜索字段中输入的搜索内容。 |


有关调整列位置或对列进行排序的具体信息，请参阅[执行SQL查询](#)。

- “**查询提交时间**”：提供查询的提交时间。
- 获取的行数和执行时间同时显示，且会显示默认行数。如果有其他记录待获取，此图标将显示为“**更多**”。用户可将光标滚至表底部读取并显示所有行。

须知

- 查看表数据时，Data Studio会自动调整列宽。用户可以根据需要调整列的大小。如果单元格的文本内容超出了可用的显示区域，则调整单元格列的大小可能会导致Data Studio无法响应。
- 表的单元格最多可显示1000个字符，超出部分显示为“...”。
 - 如果用户从表或“结果”页签的单元格复制数据到任意编辑器（如SQL终端/PLSQL源编辑器、记事本或任意外部编辑器应用），将会粘贴全部数据。
 - 如果用户从表或“结果”页签的单元格复制数据到一个可编辑的单元格（本单元格或其他单元格），该单元格仅显示1000个字符，并将超出部分显示为“...”。
 - 导出表或“结果”页签数据时，导出的文件将包含全部数据。

说明

- 一个表显示一个表数据窗口。
- 如果已打开的表数据被修改了，刷新并重新打开该表数据并在同一打开的窗口查看更新后的表数据。
- 数据在加载过程中，表格下方会出现一条“读取中”的消息。
- 如果列的内容包含空格，会在空格处自动断行以适应该列的显示区域。不包含空格的内容不会自动断行。
- 要复制单元格中的部分内容，先选中所需部分，然后按下“Ctrl+C”或单击。
- 列的大小取决于内容最长的列的长度。
- 用户可根据个人喜好保存首选项用于定义：
 - 要获取的记录数
 - 列宽
 - 从结果集复制选项详情请参阅[查询结果](#)。

----结束

4.16.7.7 编辑表数据

执行如下步骤编辑表数据：

步骤1 右键单击表，选择“编辑数据”。

页面显示“编辑表数据”页签。

有关复制、搜索工具栏和字符编码下拉列表选项的说明，请参阅[查看表数据](#)。

----结束

Data Studio仅识别单元格中的如下数据类型：

Bigint、bit、Boolean、char、date、decimal、double、float、integer、numeric、real、smallint、时间、包含时区的时间、时间戳、包含时区的时间戳、tinyint和varchar。不支持编辑数组数据类型。

数据库上报的与该操作相关的错误会显示在Data Studio中。包含时区的时间列和包含时区的时间戳列均不可编辑。

可在“编辑表数据”页签中执行以下操作：

- [插入](#)
- [删除](#)
- [更新单元格](#)
- [复制](#)
- [粘贴](#)

插入

执行如下步骤插入行：

步骤1 单击  插入行。

步骤2 双击单元格，在插入的行中修改填写所需详细信息。

步骤3 单击  保存更改。

“编辑表数据”页签状态栏显示“[查询提交时间](#)”获取的行数、操作的执行时间和执行状态。

须知

如果表未定义唯一键并且表中存在重复的行，则对其中重复的一行执行更新操作将更新与之相同的其他所有行。刷新“编辑表数据”页签查看更新的行。

说明

- 一行中未保存的单元格高亮为绿色。保存后，其颜色重置为默认颜色。
- 未保存成功的记录高亮为红色。所有成功以及失败的操作记录个数显示在[编辑表数据](#)页签的状态栏。
- 单击“保存”可保存所有有效的更改操作。如果更改无效，则不保存任何内容。请参阅[编辑表数据](#)执行保存操作相关设置。

步骤4 使用  可撤销未保存的更改操作。

步骤5 用户可在首选项中如下设置：

- 要获取的记录数
- 列宽
- 从结果集中复制
详情请参阅[查询结果](#)。

----结束


您可在Data Studio中单独编辑新增行的分布键列。

删除

执行如下步骤删除行：

步骤1 选择要删除行的行标题。


步骤2 单击  删除行。

步骤3 单击  保存更改。显示对话框，定义唯一键。

步骤4 根据需要选择如下选项：

- “使用所有列”
单击“使用所有列”将所有列定义为唯一键。
- “自定义唯一键”
 - a. 单击“自定义唯一键”定义选中的列为唯一键。
 - b. 显示“定义唯一键”对话框。
 - c. 选择需要定义的列，单击“确定”。
- 取消
单击“取消”以修改“编辑表数据”页签中的信息。

“编辑表数据”页签状态栏显示查询提交时间、获取的行数、执行时间和操作的执行状态。

选择“记住此选择”可在继续编辑表数据操作的同时隐藏唯一键定义窗口。在“编辑表数据”工具栏中单击  以清除先前选定的唯一键定义并再次显示唯一键定义窗口。

说明

- 一行中未保存的单元格高亮为绿色。保存后，其颜色重置为默认颜色。
- 未保存成功的记录高亮为红色。所有成功以及失败的操作记录个数显示在[编辑表数据](#)页签的状态栏。
- 单击“保存”可保存所有有效的更改操作。如果更改无效，则不保存任何内容。详情请参阅[编辑表数据](#)。

步骤5 使用  可撤销未保存的更改操作。

步骤6 刷新表数据以查看删除的重复行。

----结束

更新单元格


执行如下步骤更新单元格内容：

步骤1 双击单元格更新内容。

步骤2 单击  保存更改。


显示对话框，定义唯一键。

步骤3 根据用户需要单击如下选项：

- “使用所有列”
单击“使用所有列”将所有列定义为唯一键。
- “自定义唯一键”
 - a. 单击“自定义唯一键”定义选中的列为唯一键。
 - b. 显示“定义唯一键”对话框。
 - c. 选择需要定义的列，单击“确定”。
- “取消”
单击“取消”修改“编辑表数据”页签中的信息。
状态栏显示操作的执行时间和执行状态。
选择“记住此选择”可在继续编辑表数据操作的同时隐藏唯一键定义窗口。在“编辑表数据”工具栏中单击以清除先前选定的唯一键定义并再次显示唯一键定义窗口。

📖 说明

- 一行中未保存的单元格高亮为绿色。保存后，其颜色重置为默认颜色。
- 未保存成功的记录高亮为红色。所有成功以及失败的操作记录个数显示在“编辑表数据”页签的状态栏。
- 单击“保存”可保存所有有效的更改操作。如果更改无效，则不保存任何内容。详情请参阅[编辑表数据](#)。

步骤4 使用撤销未保存的更改操作。

步骤5 刷新表数据以查看更新后的重复行。

----结束

在Data Studio中执行编辑操作时，无法编辑分布键列，因为数据库通过该列在数据库集群中定位数据。

复制


用户可在“编辑表数据”页签复制数据。

执行如下操作复制数据：

步骤1 选择单元格并单击（复制）或（高级复制）。

有关复制和高级复制区别的详情，请参阅[执行SQL查询](#)。

📖 说明


- 用户可复制行号和/或列标题数据。请参阅[查询结果](#)设置此首选项。
- 要复制单元格中的部分内容，先选中所需部分，然后按下“Ctrl+C”或单击。


----结束

粘贴

可从CSV文件中复制数据，粘贴到“**编辑表数据**”页签的单元格中。在已有数据的单元格上进行粘贴时，CSV文件中的新数据会覆盖现有数据。执行如下步骤将内容粘贴到单元格：

步骤1 从CSV文件中复制数据。

步骤2 选中一个或多个单元格，单击 。

步骤3 单击  保存更改。显示对话框，定义唯一键。


步骤4 根据需要，单击如下选项：

- “**使用所有列**”
单击“**使用所有列**”将所有列定义为唯一键。
- “**自定义唯一键**”
 - a. 单击“**自定义唯一键**”，定义选中的列为唯一键。
 - b. 显示“**定义唯一键**”对话框。
 - c. 选择需要定义的列，单击“**确定**”。


- “**取消**”

单击“**取消**”修改“**编辑表数据**”页签中的信息。

状态栏显示操作的执行时间和执行状态。

选择“**记住此选择**”可在继续编辑表数据操作的同时隐藏唯一键定义窗口。在“**编辑表数据**”工具栏中单击  以清除先前选定的唯一键定义并再次显示唯一键定义窗口。

说明

- 从CSV文件中复制的单元格数目应和“**编辑表数据**”页签中选择的单元格数目须匹配。
- 使用  撤销未保存的更改操作。
- 一行中未保存的单元格高亮为绿色。保存后，其颜色重置为默认颜色。
- 未保存成功的记录高亮为红色。所有成功以及失败的操作记录个数显示在“**编辑表数据**”页签的状态栏。
- 单击“**保存**”可保存所有有效的更改操作。如果更改无效，则不保存任何内容。详情请参阅[编辑表数据](#)。

----结束

粘贴时，无法编辑分布键列，因为数据库通过该列在数据库集群中定位数据。

说明

空单元格显示为“[NULL]”。用户可使用“Null值”下拉框搜索“**编辑表数据**”页签的空单元格。

关于显示/隐藏搜索栏、排序、调整列的顺序和编码的具体信息，请参阅[执行SQL查询](#)。

4.16.8 编辑临时表

用户可在Data Studio中编辑临时表。如果用户在建表时创建了连接，则断开该连接时，临时表会被自动删除。

须知

在SQL终端编辑临时表时，请确保启用了连接重用功能。有关如何启用该功能，请参阅[管理SQL终端连接](#)。

执行以下步骤编辑临时表：

步骤1 在临时表上执行查询。

“结果”页签会显示SQL查询的结果以及执行的查询语句。

步骤2 “结果”页签中编辑临时表。有关如何编辑结果集，请参阅[执行SQL查询](#)。

----结束

4.17 序列管理

4.17.1 创建序列

按照如下步骤创建序列：

步骤1 在“对象浏览器”窗格，右键某个模式下的“序列”，然后选择“创建序列”。

Data Studio弹出“创建序列”对话框。

步骤2 设置相关参数以创建序列。

1. 在“序列名称”字段输入序列名称。

📖 说明

勾选“区分大小写”，“序列名称”字段文本区分大小写。例如，输入的序列名称为“Employee”，则序列名称将创建为“Employee”。

2. 在“最小值”字段输入最小值。

3. 在“增量”字段输入要递增的值。

4. 在“最大值”字段输入最大值。

📖 说明

最大和最小值的取值范围应在-9223372036854775808到9223372036854775807之间。

5. 在“初始值”字段输入序列的起始值。

6. 在“缓存数值”字段输入缓存信息。缓存值表示存储在内存中用于快速访问的数字序列。

7. 勾选“循环”，可在序列数达到最大或最小值时进行循环。

📖 说明

该模式名称自动填充到“模式”字段。

8. 在“表”中选择对应表。
9. 在“列”中选择对应列。

步骤3 单击“完成”。

状态栏显示已完成操作的状态。

📖 说明

可在“SQL预览”页签自动查看输入数据的SQL查询。

----结束

4.17.2 授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击序列组并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 打开“选择对象”页签，选择待授权/撤销权限的对象，并单击“下一步”。

步骤3 打开“选择权限”页签，从“角色”中选择对应角色。

步骤4 在“选择权限”页签，勾选“授予”或“撤销”。

步骤5 在“选择权限”页签，勾选或取消勾选相关权限。

在“SQL预览”页签，可以查看根据以上输入自动生成的SQL查询。

步骤6 单击“完成”。

----结束

4.17.3 使用序列

本节描述如何使用序列，包含如下内容：

- [删除序列](#)
- [级联删除序列](#)
- [授权/撤销权限](#)

删除序列

可单独或批量删除序列。要进行批量删除，详情请参见[批量删除对象](#)。

按照如下步骤删除序列：

步骤1 右键单击某序列，然后选择“删除序列”。

弹出“删除序列”对话框。

步骤2 单击“是”删除该序列。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

级联删除序列

按照如下步骤级联删除序列：

步骤1 右键单击某序列，然后选择“级联删除序列”。

弹出“删除序列”对话框。

步骤2 单击“是”删除该序列。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

说明

仅OLAP支持该特性，OLTP不支持。

授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击序列并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 参考[授权/撤销权限](#)来进行授权/撤销权限。

----结束

4.18 视图管理

4.18.1 创建视图

执行以下步骤创建视图：

步骤1 右键单击视图，选择“创建视图”。

“SQL终端”页签显示视图的DDL模板。

步骤2 编辑该DDL。

步骤3 单击 执行DDL。

步骤4 按下F5刷新“对象浏览器”。

“对象浏览器”显示新视图。

说明

该操作完成后，状态栏将不显示完成情况。

----结束

4.18.2 授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击视图组并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 打开“对象选择”页签，选择待授权/撤销权限的对象，并单击“下一步”。

步骤3 打开“选择权限”页签，从“角色”中选择对应角色。

步骤4 在“选择权限”页签，勾选“授予”或“撤销”。

步骤5 在“选择权限”页签，勾选或取消勾选相关权限。

在“SQL预览”页签，可以查看根据以上输入自动生成的SQL查询。

步骤6 单击“完成”。

---结束

4.18.3 使用视图

用户可创建视图，控制对表格特定行或列的访问。视图可基于一个或多个表创建，具体取决于创建该视图的查询语句。

可在已有视图上进行如下操作：

- [导出视图DDL](#)
- [删除视图](#)
- [级联删除视图](#)
- [重命名视图](#)
- [为视图设置模式](#)
- [查看DDL](#)
- [为视图中的列设置默认值](#)
- [查看视图属性](#)
- [授权/撤销权限](#)

导出视图 DDL

执行以下步骤导出视图DDL：

步骤1 右键单击所选视图，选择“导出DDL”。


Data Studio显示“Data Studio安全免责声明”对话框。

步骤2 单击“确定”。

Data Studio显示“另存为”对话框。

步骤3 在“另存为”对话框中，选择DDL的保存位置，单击“保存”。状态栏会显示操作进度。

说明

- 要终止导出操作，双击状态栏，打开“进度视图”页签，单击.
- 如果视图名称包含Windows不支持的字符，则导出的文件名称将与视图名称不同。
- 导出视图DDL时，可选择多个对象。[批量导出](#)章节列举了不支持导出视图DDL的对象。

“导出完成”对话框和状态栏显示已完成操作的状态。

| 数据库编码 | 文件编码 | 支持导出DDL |
|--------|--------|---------|
| UTF-8 | UTF-8 | 是 |
| | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| GBK | GBK | 是 |
| | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| LATIN1 | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 否 |
| | UTF-8 | 是 |

----结束

删除视图

可单独或批量删除视图。要进行批量删除，详情请参见[批量删除对象](#)。

执行如下步骤删除视图：

步骤1 右键单击所选视图，选择“删除”。

显示“删除视图”对话框。

步骤2 单击“是”删除视图。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

级联删除视图

执行如下步骤删除视图及其下的数据库对象：

步骤1 右键单击所选视图，选择“级联删除”。

显示“删除视图”对话框。

步骤2 单击“是”删除视图及其下的数据库对象。

状态栏显示已完成操作的状态。

----结束

重命名视图

执行如下步骤重命名视图：

- 步骤1** 右键单击所选视图，选择“**重命名**”。
- 显示“**重命名视图**”对话框。
- 步骤2** 输入视图名，单击“**确定**”。“**对象浏览器**”显示重命名后的视图。
- 状态栏显示已完成操作的状态。
- 结束**

为视图设置模式

执行如下步骤为视图设置模式：

- 步骤1** 右键单击所选视图，选择“**设置模式**”。
- 显示“**设置模式**”对话框。
- 步骤2** 从下拉列表中选择模式，单击“**确定**”。
- 状态栏显示已完成操作的状态。
- 如果所选模式包含一个与当前视图名称相同的视图，则不能为当前视图设置该模式。
- 结束**

查看 DDL

执行如下步骤查看视图的DDL：

- 步骤1** 右键单击所选视图，选择“**查看DDL**”。
- 视图的DDL会显示在新“SQL终端”页签中。要查看最新DDL，必须刷新“**对象浏览器**”页签。
- 结束**

为视图中的列设置默认值

执行如下步骤为视图中的列设置默认值：

- 步骤1** 右键单击视图下的列名，选择“**设置默认值**”。
- Data Studio 弹出对话框显示当前默认值（如果已设置），提示您提供默认值。
- 步骤2** 输入值并单击“**确定**”。
- “**消息**”页签显示操作的状态。
- 结束**

查看视图属性

执行如下步骤查看视图属性：

- 步骤1** 右键单击视图并选择“**属性**”。
- Data Studio会在不同选项卡中显示所选视图的属性（“**一般**”和“**列**”）。

📖 说明

如果修改了已打开的视图的属性，刷新并重新打开视图的属性，以在同一窗口中查看更新后的信息。

----结束

授权/撤销权限

执行以下步骤授权/撤销权限：

步骤1 右键单击视图并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤2 参考[授权/撤销权限](#)来进行授权/撤销权限。


----结束

4.19 SQL 终端管理

4.19.1 打开多个“SQL 终端”页签

可在Data Studio中打开多个“SQL终端”页签。通过该功能，可在当前“SQL终端”页签执行查询时使用多个SQL查询。执行如下步骤打开新“SQL终端”页签：

用户还可在不同连接模板上打开多个“SQL终端”页签。

步骤1 在“对象浏览器”窗格中，右键单击所需数据库，选择“打开新的终端”，或在工具栏中单击，或使用快捷键“Ctrl+T”打开新的SQL终端。

显示“SQL终端”页签。

----结束


📖 说明

- Data Studio中，连接中的每个数据库最多可打开100个“SQL终端”和页签。根据执行的查询次数，每个“SQL终端”页签都有多个“结果”和一个“消息”页签。如果数据库连接丢失，对应的“SQL终端”页签仍可使用。
- 恢复操作会恢复所有最小化的SQL终端和页签，无法单独恢复某个页签。
- 所有终端关闭后，Data Studio会重置SQL终端的计数器。
- 所有结果集页签关闭后，Data Studio会重置结果集的计数器。
- Data Studio支持对以下界面重置计数器：显示DDL用户/角色、批量删除、结果集和执行计划界面。

Data Studio在状态栏显示没有对应结果的错误和警告。“结果”页签显示执行成功的结果。

执行如下步骤在另一连接中打开新的“SQL终端”页签：

步骤1 从工具栏上的连接列表中选择所需连接。

步骤2 在“对象浏览器”窗格中，右键单击连接中的所需数据库，选择“打开新的终端”，或在工具栏中单击。系统显示新“SQL终端”页签。

新“SQL终端”页签的名称格式如下：


<数据库名>@<连接信息>(<页签编号>)例如：postgres@IDG_1(2)。同一连接信息的每个“SQL终端”页签的页签编号不同。

----结束

结果窗口的右键选项

此功能允许用户复制/导出单元格数据到Excel文件并生成SQL查询文件。

在结果窗口中显示SQL查询结果之后，右键单击，显示如下菜单：



执行以下步骤为结果集中添加行号及列标题信息：

- 步骤1 在Data Studio的菜单栏单击“设置”。
- 步骤2 选择“首选项”
- 步骤3 展开“结果管理”节点并选择“查询结果”。
- 步骤4 在“高级复制结果”区域，勾选“包含列标题”和“包含行号”。

----结束

下表介绍了右键目录的具体选项。

表 4-19 右键目录

| 目录选项 | 子项 | 描述 |
|----------|---------|----------------------------------|
| 复制数据 | 复制 | 复制选中的单元格数据。 |
| | 高级复制 | 按照首选项设置复制选中单元格数据以及行号、列标题。 |
| 复制到excel | 复制为xls | 以xls格式导出选中单元格数据，最大支持64000行、256列。 |
| | 复制为xlsx | 以xlsx格式导出选中单元格数据，最大支持100万行。 |
| 导出 | 当前页 | 导出当前页的表数据。 |

| 目录选项 | 子项 | 描述 |
|--------|------|-----------------------------|
| | 所有页 | 导出全部表内容。 |
| 生成SQL | 按选中行 | 从逻辑插入语句的目标表中选中数据生成SQL文件。 |
| | 当前页 | 从逻辑插入语句的目标表中选中当前页数据生成SQL文件。 |
| | 所有页 | 从逻辑插入语句的目标表中选中全部表数据生成SQL文件。 |
| 将单元格置空 | - | 将单元格数据设为null。 |
| 搜索 | - | 搜索选中的单元格数据并显示所有满足搜索条件的数据。 |


📖 说明


以上SQL文件的生效范围不包括使用了JOIN、表达式、视图、SET运算符、聚合函数、GROUP BY子句和列别名的查询生成的结果集。

“结果” 页签文本视图

此功能允许用户在“结果”页签中以文本方式查看数据。

除了网格视图，文本视图下用户还可以进行复制和搜索。

步骤1 单击  以文本方式获取结果。



---结束

📖 说明


选择多个单元格数据进行搜索可能会导致系统显示一些不正确的文本结果，因为所有信息都需要以纯文本格式复制到搜索窗口。

显示执行进度条

查询在“SQL终端”窗口执行时，窗口会呈现进度条动态显示运行时间。查询执行完成后，时间条消失。时间条旁显示完成查询所用总时间。

如果您想取消查询，可在时间条旁单击“取消”。

如下图所示：



说明

- “取消”按钮已从工具栏中删除。
- 在PL/SQL编辑器中编译/调试对象时也会显示执行进度条。
- 进度条中显示的时间格式如下：w时x分y秒z毫秒
- 在SQL终端中执行批处理时，进度条会显示查询消耗的总时间。


调试时间消耗

Data Studio在调试期间显示状态栏，显示每个调试操作执行语句的“上次操作时间”和“总调试时间”。

调试期间，根据执行的每个操作，终端状态栏中的“上次操作时间”和“总调试时间”不断更新。“总调试时间”是“上次操作时间”的总和。

这便于您查找调试对象中耗时长久的语句。

如下图所示：




📖 说明

- 调试适用于函数和过程。
- 调试仅适用于OLAP。

4.19.2 管理 SQL 查询执行历史

可在Data Studio中查看和管理频繁执行的SQL查询。SQL查询执行历史只保存在“SQL终端”页签中。

执行如下步骤查看SQL历史。

步骤1 在“SQL终端”页签中单击 。

显示“历史执行SQL”对话框。

----结束

📖 说明

SQL历史脚本未加密。

“历史执行SQL”对话框显示的查询数取决于“首选项>编辑器>SQL历史记录”中设置的值。有关如何设置SQL历史查询数，请参见[SQL历史记录](#)。查询数超过列表设置的值后，新执行的查询会覆盖较早的SQL历史查询。执行的查询会自动存储在列表中。

“历史执行SQL”对话框包含如下列：

- “**锁定状态**”：显示查询的置顶状态。锁定的查询将始终显示在顶部，即使列表已满，也不会从历史记录中删除。
- “**SQL语句**”：显示SQL查询。该列可显示的最大SQL查询长度显示的查询数取决于“首选项 > 编辑器 > SQL历史记录”中设置的值。有关如何修改查询中的字符数，请参见[SQL历史记录](#)。
- “**获取记录数**”：显示SQL查询获取的记录条数。
- “**开始时间**”：显示查询的执行开始时间。
- “**执行时间**”：显示查询的执行用时。
- “**数据库**”：显示数据库名称。
- “**状态**”：显示查询的执行状态，可能为“成功”或“失败”。

删除连接信息时，查询历史会一并删除。如果“历史执行SQL”对话框关闭，查询不会从列表中删除。

在“历史执行SQL”对话框中，可执行如下操作：

- [在“SQL终端”页签中加载单条SQL查询](#)
- [在“SQL终端”页签中加载多条SQL查询](#)
- [删除单条SQL查询](#)
- [删除所有SQL查询](#)
- [锁定SQL查询](#)
- [取消锁定SQL查询](#)

在“SQL 终端”页签中加载单条 SQL 查询

执行如下步骤在“SQL终端”页签中加载单条SQL查询：

步骤1 选择所需查询，单击 。

该查询会添加到“SQL终端”页签中光标所在位置。


----结束

在“SQL 终端”页签中加载多条 SQL 查询

单击“加载至SQL终端并关闭”按钮，可在“SQL终端”页签中加载所选查询，并关闭“历史执行SQL”对话框。

执行如下步骤在“SQL终端”页签中加载多条所选SQL查询：

步骤1 选择多条所需查询。

步骤2 单击 。

这些查询会添加到“SQL终端”页签中光标所在位置。

----结束

说明

如果作业出错时仍继续执行，则终端中的每条语句将作为定时任务依次运行。系统会在控制台上更新执行状态，在进度条中显示作业。当作业执行、进度条更新和控制台更新之间的时间差变得非常细微，则用户无法打开进度条去停止作业执行。此时，必须关闭SQL终端才能停止执行。

加载更多记录

如果要在结果页签加载更多数据，下滑鼠标直到页面底部（部分场景操作不便）。目前，Data Studio提供专门的按钮，使加载更加便捷。

执行如下步骤加载更多记录：

步骤1 选中目标查询，单击 。

显示所有记录。

----结束

删除单条 SQL 查询

执行如下步骤从“历史执行SQL”列表中删除单条SQL查询：

步骤1 选择所需查询，单击 。


显示确认对话框。

步骤2 单击“确定”。

----结束

删除所有 SQL 查询

执行如下步骤从“历史执行SQL”列表中删除所有SQL查询：

- 步骤1** 单击 。
显示确认对话框。
 - 步骤2** 单击“确定”。
- 结束


锁定 SQL 查询

如果不希望Data Studio从“历史执行SQL”列表中自动删除某些查询，可锁定这些查询。最多可锁定50条查询。锁定的查询会显示在列表顶部。在“SQL历史记录数”中设置的值不会影响锁定的查询。有关SQL历史记录数的更多信息，请参见[SQL历史记录](#)。

说明


“历史执行SQL”窗口关闭后重新打开时，锁定的查询会出现在列表顶部。

执行如下步骤锁定SQL查询：

- 步骤1** 选择所需SQL查询，单击 。
“锁定状态”列显示查询的锁定状态。
- 结束

取消锁定 SQL 查询

执行如下步骤取消锁定SQL查询：

- 步骤1** 选择所需SQL查询，单击 。
“锁定状态”列显示查询的锁定取消状态。
- 结束

4.19.3 打开并保存 SQL 脚本

打开 SQL 脚本

执行以下步骤打开SQL脚本：

- 步骤1** 选择“文件 > 打开”。单击工具栏上的“打开”按钮，或在SQL终端页签单击右键，选择“打开”。

如果SQL终端页签已有SQL脚本，则系统允许用户选择是否进行覆盖或追加至当前SQL脚本后。

- 步骤2** 弹出“打开”对话框。
- 步骤3** 在“打开”对话框中，选择要导入的SQL文件，单击“打开”。
系统以文件终端页签的形式打开该文件。

文件终端页签图标不同于SQL终端页签。如果将鼠标悬停在源文件上，则系统会在文件终端上显示相应的数据库连接。

----结束

说明

- SQL文件编码类型必须匹配**首选项**中指定的编码类型。
- 如果用户对某文件终端进行了编辑，该页签的图标将以脏标志*字符开头。保存该页签的更改后，该标志会消失。
- 文件终端不支持重命名。一个终端仅对应一个源脚本文件，但一个脚本文件可以在多个终端页签打开。
- 仅在当前终端类型为SQL终端时，才能执行打开SQL脚本功能。

Data Studio允许用户在SQL终端中打开并保存SQL脚本。系统保存更改后，SQL终端页签自动变更为文件终端页签。

保存 SQL 脚本

“保存”选项会自动将文件终端的内容保存到关联文件。

执行以下步骤保存SQL脚本：

步骤1 执行以下任意操作：

- 从主菜单选择“文件 > 保存”。
- 按住Ctrl+S。（该操作支持对文件终端内容进行保存。）
- 单击工具栏上的“保存”按钮，或在“SQL终端”页签中单击右键，选择“保存”。

弹出“Data Studio安全免责声明”对话框。

步骤2 单击“确定”。

Data Studio在状态栏显示保存状态。

说明

- Data Studio将脚本保存为SQL文件，并为该文件设置读/写权限。为了保证文件安全，用户必须获取SQL文件所在文件夹的读写权限。
- 如果文件有修改或关联的文件不存在，将触发“另存为”操作。
 - 在任何情况下，如果源文件保存失败，系统向用户提供“另存为”选项。如果用户选择不另存，则文件终端退回为SQL终端。
 - 对文件终端的更改不会自动保存。

----结束

将 SQL 脚本另存为新文件

可使用“另存为”选项将终端内容保存为新文件。

执行以下步骤另存SQL脚本：

步骤1 执行以下任意操作：

- 选择“文件 > 另存为”。
- 按住Ctrl+Alt+S。（该操作支持对SQL终端和文件终端内容进行另存。）

弹出“Data Studio安全免责声明”对话框。

步骤2 单击“确定”。

弹出“另存为”对话框。

步骤3 在“另存为”对话框中，选择保存脚本的路径，单击“保存”。

----结束

📖 说明


如果文件终端有修改未保存，则系统允许用户在Data Studio标准退出时选择保存或取消。

4.19.4 在“SQL 终端”页签中查看表属性和 PL/SQL 函数/过程

可在Data Studio中查看表属性和函数/过程。

执行如下步骤查看表属性：

步骤1 按下Ctrl键，同时将光标移动到表名处。



```
postgres@IDG (1) x PL idg(a integer IN, b integer IN) - integer postgres@IDG1 (1)
1 select * from public.reptest
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.func_recursion_factorial(num numeric)
3
```

步骤2 单击突出显示的表名。Data Studio中显示所选表的属性。


📖 说明

表属性均为只读。

----结束

执行如下步骤查看函数/过程：

步骤1 按下Ctrl键，同时将光标移动到函数/过程名上。



```
postgres@IDG (1) x PL idg(a integer IN, b integer IN) - integer postgres@IDG1 (1)
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION hello.hello()
2 RETURNS void
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$
5 declare
6     regex_char varchar(12545);
7 begin
8     for i in 1000001..10000000 loop
9         insert into shr2 values (i,i+1);
10        regex_char = return public.insertvoid();
11    end loop;
12end;$$
```


步骤2 单击突出显示的函数/过程名。Data Studio在“PL/SQL Viewer”页签中显示所选函数/过程。

----结束

执行以下步骤查看视图属性：

步骤1 按下Ctrl键，同时将光标移至视图名称。

步骤2 单击高亮的视图名称。Data Studio会显示所选视图的属性。

----结束

关闭 Data Studio 前保存文件终端

退出前，Data Studio会提醒用户保存在终端中所作的编辑。

执行以下步骤保存文件终端：

步骤1 单击Data Studio的“关闭”按钮，弹出“退出应用程序”对话框。

步骤2 单击“标准退出”。

弹出“保存文件”对话框，会显示未保存的文件终端。

步骤3 选择需要保存的文件终端。

步骤4 单击“确定”。

----结束

说明

“强制退出”模式下，不会弹出“保存文件”对话框。

4.19.5 终止正在执行的 SQL 查询

可在Data Studio的“SQL终端”页签中终止正在执行的SQL查询。

执行以下步骤终止正在执行的SQL查询：

步骤1 在“SQL终端”页签中选择SQL查询并执行。

步骤2 在“SQL终端”页签中单击或按Shift+Esc。

也可在菜单栏中选择“执行 > 取消”，或在“SQL终端”页签中单击右键，在右键菜单中选择“取消”，或在“进度视图”页签中单击“取消”。

----结束

终止正在执行的查询后，正在执行的SQL语句会停止执行。

如果某查询被终止，该查询对数据库所做的变更会被撤销。该查询后的查询不会执行。

以下情况下，查询无法终止，“结果”页签显示该查询的执行结果：

1. 服务器已执行完毕该查询，正在准备生成结果。
2. 服务器已执行完毕该查询，查询结果正在从服务器传送至Data Studio客户端。

查看某查询的执行计划时，该查询无法终止。有关详情，请参见[查看执行计划和开](#)
[销](#)。

“消息”页签显示查询终止消息。

说明

“取消”菜单项仅在查询执行期间可用。


4.19.6 SQL 查询格式化

Data studio支持SQL和PL/SQL 语句格式化在“SQL终端”中一起高亮显示。

PL/SQL 格式化

执行如下步骤格式化PL/SQL语句：

步骤1 选择需要格式化的PL/SQL语句。

步骤2 在工具栏中单击，格式化查询。

按“Ctrl+Shift+F”或在主菜单中选择“编辑 > 格式化”。

PL/SQL语句被格式化。

----结束

SQL 格式化

Data Studio支持对语法正确的简单SQL语句（包括SELECT，INSERT，UPDATE，和DELETE）进行格式化。以下列举了该语句须满足的一些条件。

1. SELECT语句必须包含以下子句：

- Target list
- From（包括join）
- Where
- Group by
- Having
- Order by
- Common table expression

不包含SET操作，如UNION、UNION ALL、MINUS、INTERSECT等。

不包含子查询。

2. 仅包含以下子句的INSERT语句：

- Insert Into Table name
- Values
- Values Column List
- RETURNING


3. 仅包含以下子句的UPDATE语句：

- Update Table name
- SET

- From (包括join)
 - Where
 - RETURNING
4. 仅包含如下子句的DELETE语句：
- Delete From Table name
 - Using (包括join)
 - Where
 - RETURNING

执行以下步骤对SQL查询进行格式化：

步骤1 选择需要格式化的SQL查询。

步骤2 在工具栏中单击 ，格式化查询。

按“Ctrl+Shift+F”或在主菜单中选择“编辑 > 格式化”。

查询被格式化。

下表描述了查询格式化的具体规则。

表 4-20 查询格式化规则

| 语句 | 子句 | 格式化规则 |
|--------|-----------------|---------------|
| SELECT | SELECT list | 第一列之前插入换行符 |
| | | 缩进列表中的列 |
| | FROM | FROM之前插入换行符 |
| | | FROM之后插入换行符 |
| | | 缩进FROM list |
| | | 堆叠FROM list |
| | JOIN (FROM子句) | JOIN之前插入换行符 |
| | | JOIN之后插入换行符 |
| | | ON之前插入换行符 |
| | | ON之后插入换行符 |
| | | JOIN之后缩进表 |
| | | 缩进ON条件 |
| | WHERE | WHERE之前插入换行符 |
| | | WHERE之后插入换行符 |
| | | 缩进WHERE条件 |
| | | 将WHERE条件放在同一行 |

| 语句 | 子句 | 格式化规则 |
|-------------------|----------|----------------------------|
| | GROUP BY | GROUP之前插入换行符 |
| | | GROUP BY expression之前插入换行符 |
| | | 缩进列表中的列 |
| | | 堆叠列表中的列 |
| | HAVING | HAVING之前插入换行符 |
| | | HAVING之后插入换行符 |
| | | 缩进HAVING条件 |
| | ORDER BY | ORDER之前插入换行符 |
| | | BY之后插入换行符 |
| | | 缩进列表中的列 |
| | | 堆叠列表中的列 |
| | CTE | 缩进子查询括号 |
| | | 每个CTE占一行 |
| | INSERT | INSERT INFO |
| 左大括号后插入换行符 | | |
| 右大括号前插入换行符 | | |
| 缩进列表列的大括号 | | |
| 缩进列表中的列 | | |
| VALUES之前插入换行符 | | |
| 堆叠列表中的列 | | |
| VALUES之前插入换行符 | | |
| 左大括号前插入换行符 | | |
| 左大括号后插入换行符 | | |
| 右大括号前插入换行符 | | |
| 缩进VALUES表达式列表的大括号 | | |
| 缩进VALUES表达式列表 | | |
| 堆叠VALUES表达式列表 | | |
| DEFAULT | | DEFAULT前插入换行符 |
| | | 缩进DEFAULT关键字 |
| CTE | | 每个CTE占一行 |

| 语句 | 子句 | 格式化规则 |
|------------|-----------------------------|----------------------|
| | RETURNING | RETURNING前插入换行符 |
| | | RETURNING后插入换行符 |
| | | 缩进RETURNING列表中的列 |
| | | 将RETURNING列表中的列放在单行上 |
| UPDA TE | UPDATE Table | 表前插入换行符 |
| | | 缩进表 |
| | SET Clause | SET前插入换行符 |
| | | 缩进列分配列表中的列 |
| | | 缩进列分配列表中的列 |
| | FROM CLAUSE | FROM前插入换行符 |
| | | FROM后插入换行符 |
| | | 缩进FROM列表 |
| | | 堆叠FROM列表 |
| | JOIN CLAUSE(FROM CLAUSE) | JOIN前插入换行符 |
| | | JOIN后插入换行符 |
| | | ON前插入换行符 |
| | | ON后插入换行符 |
| | | JOIN后缩进表 |
| | | 缩进ON条件 |
| | WHERE CLAUSE | WHERE前插入换行符 |
| | | WHERE后插入换行符 |
| | | 缩进WHERE条件 |
| | | 缩进WHERE条件 |
| | CTE | 每个CTE占一行 |
| RETURNING | RETURNING前插入换行符 | |
| | RETURNING后插入换行符 | |
| DELET E | USING CLAUSE | 缩进RETURNING列表中的列 |
| | | FROM前插入换行符 |
| | | FROM后插入换行符 |
| | | 缩进USING列表 |

| 语句 | 子句 | 格式化规则 |
|----|--------------|------------------|
| | | 堆叠FROM列表 |
| | JOIN CLAUSE | JOIN前插入换行符 |
| | | JOIN后插入换行符 |
| | | ON前插入换行符 |
| | | ON后插入换行符 |
| | | JOIN后缩进表 |
| | | 缩进ON条件列表 |
| | WHERE CLAUSE | WHERE前插入换行符 |
| | | WHERE后插入换行符 |
| | | 缩进WHERE条件 |
| | | 堆叠WHERE条件列表 |
| | CTE | 每个CTE占一行 |
| | RETURNING | RETURNING前插入换行符 |
| | | RETURNING后插入换行符 |
| | | 缩进RETURNING列表中的列 |

----结束

将光标放在某个标点符号前后或选中该标点符号，Data Studio会自动高亮显示成对的标点符号，如下所示：

- 小括号： ()
- 中括号： []
- 大括号： { }
- 单引号（字符串文字）： ' '
- 双引号（字符串文字）： " "

使用如下方法可在“SQL终端”页签中修改SQL查询和PL/SQL语句的大小写：



方法1：

步骤1 选中要修改的文本，选择“编辑 > 大写/小写”。

文本转变为所选大小写。

----结束

方法2：

步骤1 选中要修改的文本，在工具栏中单击  或 。

文本转变为所选大小写。

----结束

方法3:

步骤1 选中要修改的文本，按下“Ctrl+Shift+U”将其转变为大写，或按下“Ctrl+Shift+L”将其转变为小写。

文本转变为所选大小写。

----结束

SQL 高亮显示

输入时关键字自动高亮显示如下（按照默认高亮方案显示）：

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION pg_catalog.login_audit_messages(flag boolean)
2 RETURNS TABLE(username text, database text, logintime timestamp with time zone)
3 LANGUAGE plpgsql
4 SECURITY DEFINER
5 AS $$
6 DECLARE
7 user_name text;
8 db_name text;
9 success_time1 timestamp with time zone;
10 success_time2 timestamp with time zone;
11 success_count integer;
12 SQL_STMT VARCHAR2(400);
13 BEGIN
14     SELECT SESSION_USER INTO user_name;
15     SELECT CURRENT_DATABASE() INTO db_name;
16     IF flag = true THEN
17         --get the last login success info.
18         SQL_STMT := 'SELECT username,database,time,type,result,client_connin
19     ELSE
20         --get the count of success login before.
21         EXECUTE 'SELECT count(*) FROM pg_query_audit(''1970-1-1'', ''9999-12-
22
23         --if success_count is more than 1, calculate the failed login record
24         IF success_count > 1 THEN

```

语法类型颜色，如下图所示：

| 语法类别 | 颜色代码 | HEX值 | 颜色 |
|---------------------|-----------------|--------|-----|
| DEFAULT | RGB(0,0,0) | 000000 | 黑色 |
| UNRESERVED_KEYWORD | RGB(198,0,134) | C60086 | 紫红色 |
| TYPE | RGB(64,0,200) | 4000C8 | 蓝色 |
| PREDICATES | RGB(224,5,11) | E0050B | 红色 |
| RESERVED | RGB(35,90,80) | 235A50 | 深绿色 |
| CONSTANTS | RGB(35,90,80) | 235A50 | 深绿色 |
| SINGLE_LINE_COMMENT | RGB(64,128,128) | 408080 | 青色 |
| STRING | RGB(0,0,255) | 0000FF | 蓝色 |

还可为特定类型的语法自定义SQL高亮方案。有关详情，请参见[语法高亮](#)。

4.19.7 在“SQL 终端”页签中选择数据库对象

Data Studio 在“SQL终端”页签中显示建议列表，提供建议的模式、表、列和视图名。


执行以下步骤选择数据库对象：

步骤1 按下“Ctrl+空格”，输入所需数据库父对象名。列表内容会随输入的数据库对象名进行调整。数据库对象列表显示连接到“SQL终端”页签的数据库的所有对象。



步骤2 按下键盘上、下键移动至要选择的数据库父对象，然后按下回车键或双击选择数据库父对象。

步骤3 按下 “.” 键列出所有数据库子对象。



步骤4 按下键盘上、下键移动至要选择的数据库子对象，然后按下回车键或双击选择数据库子对象。

选择后，数据库子对象会添加至数据库父对象后（带英文句号 “.”）。

 说明

- 自动建议也适用于所有用户有权访问的模式对象的关键字、数据类型、模式名、表名、视图和表别名，方式同上。

以下查询示例中指定了别名对象：

```
SELECT
  table_alias.<auto-suggest>
FROM test.t1 AS table_alias
WHERE
  table_alias.<auto-suggest> = 5
GROUP BY table_alias.<auto-suggest>
HAVING table_alias.<auto-suggest> = 5
ORDER BY table alias.<auto-suggest>
```

- 如下场景下，自动建议可能会在终端显示“正在加载”：
 - 当对象数量超过“加载上限”字段中出现的值时，不会加载这些对象。详情请参见[添加连接](#)。
 - 当要加载的对象已经添加在“不包含”列表项中时，不会加载这些对象。详情请参见[添加连接](#)。
 - 从服务器上获取到对象时存在时延。
- 如果不同场景下存在名称相同的对象，则自动建议时会同时显示这些对象的子对象。
例如：
如果有两个模式分别名为public和PUBLIC，则会显示这两个模式的所有子对象。


----结束

4.19.8 查看执行计划和开销

执行计划显示如何对指代SQL语句的表格进行扫描，分为次序扫描和索引扫描。

SQL语句执行成本为预估的查询时间（查询的语句成本单位是随机的，通常情况下检查对象为磁盘页）。

查看SQL查询的计划和成本，可通过以下方式：

步骤1 在“SQL终端”中输入查询或使用已有查询，单击工具栏的来查看解释计划。

若要查看使用了Analyze的解释计划，单击查询按钮，选择“**包含ANALYZE结果**”。然后再次单击查询。

“执行计划”默认在底部的新页签以树形图样式显示。显示支持树形样式和文本样式。

 说明

树形执行计划和Visual Explain中显示的数据可能会有所不同，因为二者执行的参数不同。

下表展示了使用和未使用Analyze解释计划时所选择的参数和显示的列：

表 4-21 解释计划选项

| 解释计划类型 | 参数 | 列 |
|-----------------------|---------------|--|
| 未选择“包含ANALYZE结果”（默认值） | Verbose、Costs | Node type、startup cost、total cost、rows、width、additional Info |

| 解释计划类型 | 参数 | 列 |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| 选择“包含ANALYZE结果” | Analyze、Verbose、Costs、Buffers、Timing | Node type、startup cost、total cost、rows、width、Actual startup time、Actual total time、Actual Rows、Actual loops、Additional Info |

Additional Info列包括谓词信息（过滤谓词和hash条件）、分布键、输出信息以及节点类型信息。

树形样式将节点划分为16个类型。在树形样式中，每个节点都将以相应类型的图标开头。下表列举了节点类别及相应图标。

表 4-22 节点类别和图标

| 节点类别 | 图标 |
|--------------------|----|
| Aggregate | |
| Group Aggregate | |
| Function | |
| Hash | |
| Hash Join | |
| Nested Loop | |
| Nested Loop Join | |
| Modify Table | |
| Partition Iterator | |
| Row Adapter | |
| Seq Scan on | |
| Set Operator | |
| Sort | |

| 节点类别 | 图标 |
|---------|---|
| Stream |  |
| Union |  |
| Unknown |  |

将鼠标悬停在突出显示的单元格上，可以识别负载最重、开销最大、速度最慢的节点。只有树形样式支持单元格突出显示。





若选择了多个查询，则仅针对最后一个查询显示使用/未使用Analyze的解释计划。

每次执行一个执行计划，该计划都会在新页签中打开。

如果丢失连接但对象浏览器中依然保持数据库的连接，会弹出“**连接错误**”对话框，显示以下内容：

- “是”：重建连接，获取查询计划及开销。
- “否”：断开对象浏览器中的数据库连接。

“**执行计划**”窗口中的工具栏菜单选项如下：

| 工具栏菜单 | 图标 | 描述 |
|-------|---|------------------------------------|
| 树形样式 |  | 此图标用于以树形样式查看解释计划。 |
| 文本样式 |  | 此图标用于以文本样式查看解释计划。 |
| 复制 |  | 此图标用于将所选内容从结果窗口复制到剪贴板，支持快捷键Ctrl+C。 |
| 保存 |  | 此图标用于以文本样式保存解释计划。 |

有关刷新、SQL预览和搜索栏的具体信息，请参见[执行SQL查询](#)。

刷新之后会重新执行Explain/Analyze查询并刷新当前页签显示的计划内容。

结果显示在“**消息**”页签中。

---结束

4.19.9 图形化查看执行计划和开销

Visual Explain计划从扩展JSON格式中获取信息，以图形化方式显示SQL查询。这有助于优化查询以增强查询和服务器性能，有助于分析数据库所用的查询路径，并找出最拥挤，开销最高和运行最慢的节点。

图形化执行计划展示了SQL语句所引用的表是如何被扫描的（普通顺序扫描和索引扫描）。


SQL语句的执行开销取决于其运行时长（可使用任意开销单位度量，但是通常以磁盘中每页的抓取数计算。）

Costliest: “Self Cost” 最高的计划节点。

Heaviest: 输出行数最大的计划节点被认为是最拥挤的计划节点。


Slowest: 所需执行时间最长的计划节点。

按照以下步骤以图表形式查看所需SQL查询的计划和成本：

步骤1 在“SQL终端”页签输入查询或使用现有查询，然后单击工具栏中的 。

显示“可视化计划分析”窗口。

如果在获取执行计划和开销的过程中丢失连接，请参见[查看执行计划和开销](#)获取关于重新连接选项的具体信息。



- 1 - “一般信息”：显示查询详情。
- 2 - “可视化解释计划”：以图形化方式显示所有节点，如开销最高、最拥挤的和最慢的计划节点。单击每个计划节点可查看节点详情。
- 3 - “属性 - 一般”：以毫秒为单位提供查询的执行时间。
- 4 - “属性 - 所有节点”：提供所有节点信息。

| 字段名 | 说明 |
|--------------------------|--------------------------------|
| Node Name | 显示节点名称。 |
| Analysis | 显示各节点的分析信息。 |
| RowsOutput | 显示计划节点输出的行数。 |
| RowsOutput Deviation (%) | 显示预估的输出行数和计划节点实际的输出行数之间的偏差百分比。 |
| Execution Time (ms) | 显示查询在计划节点上的执行时间。 |

| 字段名 | 说明 |
|------------------|--|
| Contribution (%) | 显示查询在计划节点上的执行时间占整个查询执行时间的百分比。 |
| Self Cost | 显示在计划节点上执行查询的“Total Cost”，即为所有子节点的总开销。 |
| Total Cost | 显示在计划节点上执行查询所消耗的总成本。 |

- 5 - “属性 - 执行计划”：显示所有节点上的执行信息。

| 列名 | 说明 |
|------|-------------------------|
| 节点名称 | 节点名称 |
| 实体名称 | 对象名称 |
| 开销 | 计划节点执行时间 |
| 行 | 计划节点输出行数 |
| 循环 | 每个节点执行的循环数 |
| 宽度 | 计划节点输出行的平均宽度估算值（以字节为单位） |
| 实际行数 | 计划节点输出行数的估算值 |
| 实际时间 | 计划节点的实际执行时间 |

- 6 - “计划节点 - 一般”：显示各节点信息。

| 行名 | 描述 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Output | 显示计划节点返回的字段信息。 |
| Analysis | 显示开销最大、最慢和最拥挤的计划节点分析信息。 |
| RowsOutput Deviation (%) | 显示预估的输出行数和计划节点的实际输出行之间的偏差百分比。 |
| Row Width (bytes) | 显示预估的计划节点输出行的平均宽度（单位：字节）。 |
| Plan Output Rows | 显示计划节点输出的行数。 |
| Actual Output Rows | 显示预估的计划节点输出行数。 |
| Actual Startup Time | 计划节点生成第一条记录所耗费的执行时间。 |
| Actual Total Time | 显示计划节点的实际执行时间。 |
| Actual Loops | 显示该节点执行的迭代数。 |

| 行名 | 描述 |
|-----------------------|----------------------|
| Startup Cost | 显示计划节点输出第一条记录所耗费的时间。 |
| Total Cost | 显示查询在计划节点上的执行时间。 |
| Is Column Store | 表示表的存储方式（列或行存储）。 |
| Shared Hit Blocks | 显示缓存命中的共享块数量。 |
| Shared Read Blocks | 显示从缓存读取的共享块数量。 |
| Shared Dirtied Blocks | 显示缓存中弄脏的共享块数量。 |
| Shared Written Blocks | 显示缓存写入的共享块数量。 |
| Local Hit Blocks | 显示缓存命中的局部块数量。 |
| Local Read Blocks | 显示从缓存读取的局部块数量。 |
| Local Dirtied Blocks | 显示缓存中弄脏的局部块数量。 |
| Local Written Blocks | 显示缓存写入的局部块数量。 |
| Temp Read Blocks | 显示从缓存读取的临时块数量。 |
| Temp Written Blocks | 显示缓存写入的临时块数量。 |
| I/O Read Time (ms) | 显示该节点执行任意I/O读操作的耗时。 |
| I/O Write Time (ms) | 显示该节点执行任意I/O写操作的耗时。 |
| Node Type | 显示计划节点的类型。 |
| Parent Relationship | 显示与父节点的关系。 |
| Inner Node Name | 子节点名称 |
| Node/s | 无需输入，将从属性中移除。 |

根据计划节点类型可以显示其他信息。举例如下：

| 计划节点 | 其他 |
|-------------------------|---------------|
| Partitioned CStore Scan | 表名、表别名和模式名 |
| Vector Sort | 排序键 |
| Vector Hash Aggregate | 分组键 |
| Vector Has Join | Join类型和Hash条件 |
| Vector Streaming | 分布键和Spawn On |

- 7 - “计划节点 - DN详情”：为每个节点提供详细的DN信息。只有在从DN收集数据时，“DN详情”才可用。
有关复制和搜索工具栏选项的说明，请参阅[查看表数据](#)。

----结束

4.19.10 使用 SQL 终端

自动提交

您可在“首选项”窗口启用或禁用“自动提交”功能，具体参见[事务](#)。

- 若启用“自动提交”功能，“提交”和“回滚”会被禁用，事务将会被自动提交。
- 若禁用“自动提交”功能，“提交”和“回滚”会被启用，可手动提交或回滚事务。

说明

- 对于OLAP，服务器会为所有SQL语句，如select, explain select, 及set parameter, 打开事务。
- 对于OLTP，服务器仅为DML语句，如INSERT, UPDATE, 及DELETE, 打开事务。

重用连接

“重用连接”允许用户为结果集选择相同的SQL终端连接或新连接。根据数据库服务器中定义的隔离级别，该选择会影响记录的可见性。

- 如果“重用连接”打开，可以通过终端连接进行数据操作、刷新结果窗口。

对于某些数据库，可以在结果窗口中编辑由终端创建或使用的临时表。

- 如果“重用连接”关闭，将使用新连接进行数据操作、刷新结果窗口。

对于某些数据库，可以在结果窗口中编辑临时表。



：“重用连接”打开时显示该图标。





：“重用连接”关闭时显示该图标。



：“重用连接”被禁用时显示该图标。

执行以下步骤关闭“重用连接”：

步骤1 在“SQL终端”工具栏，单击。

该终端的重用连接功能关闭，显示。

📖 说明


- “重用连接”功能默认启用，用户可自行关闭。如果用户启用“自动提交”，系统会自动启用“重用连接”功能。
- 如果用户禁用“自动提交”，系统会自动禁用“重用连接”功能，但该功能在界面上仍显示为启用状态，且不允许用户修改。

---结束

有关“自动提交”和“重用连接”的更多信息，请参见[表4-27](#)。

执行 SQL 查询

执行如下步骤，执行函数/过程或SQL查询：

在“SQL终端”页签输入函数/过程或SQL语句，单击“SQL终端”页签的；或按“Ctrl+Enter”；或从菜单栏选择“运行 > 编译/执行声明”。

另一种执行SQL语句的方法为，在“SQL终端”页签，右击选择“执行语句”。

📖 说明

可从状态栏查看正被执行的查询的状态。

执行函数/过程或SQL查询和查询语句后，生成结果，并显示在“结果”页签中。

如果在查询执行期间丢失连接但对象浏览器中依然保持数据库的连接，会弹出“连接错误”对话框，显示以下内容：

- “重新连接”：重新建立连接。
- “重新连接并执行”：如果打开了自动提交功能，执行将从失败语句开始继续。如果关闭了自动提交功能，执行将从光标所在位置开始继续。
- “取消”：在对象浏览器中断开数据库连接。

如果三次尝试后依然无法重新连接，将断开对象浏览器中数据库的连接。之后，在对象浏览器中建立数据库的连接，并重试查询。

📖 说明

- 对于运行时间长的查询，只有在获取完整结果后才能编辑结果集。
- 以下场景的查询结果可编辑：
 - 选择的对象来自同一个表
 - 选择了所有列或部分列（不存在别名、聚合函数或有关列的表达式）
 - 查询中含有WHERE条件
 - 查询中含有ORDER BY子句
 - 普通、分区和临时表
- 如果提交空行，将为其所有列分配Null值。
- 对象浏览器上可用表的查询结果集是可编辑的。
- 在SQL终端上执行查询的结果是可编辑的。

可通过“设置 > 首选项”设置列宽。详情请参见“[查询结果](#)”小节。

调整列位置

可单击选中的列标题，并将其拖动到需要的位置。

多列排序

此功能支持用户对某些界面的表数据按照多列进行排序，还可以设置多个排序列的排序优先级。

多列排序适用的界面包括：

- 结果集页签
- 编辑表数据窗口
- 查看表数据窗口
- 批量表删除窗口


执行以下步骤打开多列排序：

步骤1 单击工具栏的 。

弹出“多列排序”对话框。



步骤2 单击“添加列”，从下拉列表中选择目标排序列。



步骤3 按照需要选择顺序。

步骤4 单击“应用”。

----结束

多列排序对话框包含以下元素：

表 4-23 多列排序对话框界面元素

| 名称 | 界面元素类型 | 描述/操作 |
|------|-------------------|-------------------|
| 优先级 | 只读文本字段 | 显示相应列在多列排序时的优先级。 |
| 列名 | 组合字段，可选值包括表的所有列名称 | 显示为排序添加的列的名称。 |
| 数据类型 | 只读文本字段 | 显示相应列的数据类型。 |
| 顺序 | 组合字段，可选值包括升序和降序 | 显示相应列的排序顺序。 |
| 添加列 | 按钮 | 为多列排序表添加新列。 |
| 删除列 | 按钮 | 从多列排序表删除选中列。 |
| 上移 | 按钮 | 将选中列上移一步，调整排序优先级。 |
| 下移 | 按钮 | 将选中列下移一步，调整排序优先级。 |
| 应用 | 按钮 | 应用排序设置。 |


说明


除以下数据类型外，所有其他数据类型都按照字母顺序进行排序：

TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、FLOAT、REAL、DOUBLE、NUMERIC、BIT、BOOLEAN、DATE、TIME、TIME_WITH_TIMEZONE、TIMESTAMP、TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE


多列排序还提供以下图标：


表 4-24 多列排序图标

| 图标 | 描述 | 操作 |
|---|-----|---|
|  | 不排序 | 如果列标题显示此图标，表示该列未排序。单击此图标，会对该列数据按升序排序。 此外，还可以使用快捷键 ALT+单击（列名称）。 |

| 图标 | 描述 | 操作 |
|---|-------|---|
|  | 按升序排序 | 如果列标题显示此图标，表示该列已按照升序排序。单击此图标，会对该列数据按降序重新排序。此外，还可以使用快捷键 ALT+单击（列名称）。 |
|  | 按降序排序 | 如果列标题显示此图标，表示该列已按照降序排序。单击此图标，会取消对该列的排序。此外，还可以使用快捷键 ALT+单击（列名称）。 |

以下图标显示排序优先级：

：该图标包含3个黑点，优先级最高。

：该图标包含2个黑点，优先级次之。





：该图标包含1个黑点，优先级第三或更低。

表 4-25 工具栏按钮

| 名称 | 图标 | 描述 |
|--------|---|--|
| 复制 |  | 用于将数据从结果窗口复制到剪切板。快捷键为Ctrl+C。 |
| 高级复制 |  | 用于将数据从结果窗口复制到剪切板，高级复制会复制列标题。请参阅 查询结果 设置此首选项。快捷键为Ctrl+Shift+C。 |
| 导出所有数据 |  | <p>用于将所有数据导出到xcel（xlsx/xls）、CSV、文本或二进制文件中。有关详情，请参见导出表数据。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 查询中提到的列将自动填充在“选定的列”区域中。“可用列”区域为空。 要导出查询结果，会使用新连接重新执行查询。导出的结果可能与结果选项卡中的数据不同。 该功能对于解释/分析查询不可用。要导出解释/分析查询，请使用“导出当前页数据”选项。 |

| 名称 | 图标 | 描述 |
|-------------|---|--|
| 导出当前页数据 |  | 用于将当前页数据导出到Excel (xlsx/xls) 或CSV文件中。 |
| 粘贴到表格 |  | 用于粘贴复制的信息。详情请参阅 粘贴 。 |
| 添加 |  | 用于向结果集中添加行。详情请参阅 插入 。 |
| 删除 |  | 用于从结果集中删除行。详情请参阅 删除 。 |
| 保存更改 |  | 用于保存结果集中所做的更改。详情请参阅 编辑表数据 。 |
| 取消更改 |  | 用于回滚对结果集所做的更改。详情请参阅 编辑表数据 。 |
| 刷新 |  | 用于刷新结果集信息。如果针对同一个表打开多个结果集，刷新后，对一个结果集所做的更改也会体现在其他结果集中。同样，如果对表格进行了编辑，则结果集将在刷新后再次更新。 |
| 清除已保存的唯一键选项 |  | 用于清除先前选择的唯一键。详情请参阅 编辑表数据 。 |
| 显示/隐藏查询面板 |  | 用于显示/隐藏为特定结果集执行的查询。此为状态开关按钮。 |
| 显示/隐藏搜索面板 |  | 用于显示/隐藏搜索文本字段。此为状态开关按钮。 |
| 编码 |  | <p>用户能否设置该字段，取决于“首选项 > 结果管理 > 查询结果 > 结果数据编码”中的设置。在该下拉列表中，用户可选择适当的编码以准确查看数据。默认编码为UTF-8。请参阅结果数据编码设置编码首选项。</p> <p>说明 修改默认编码后，除数据插入之外的其他数据编辑操作将受到限制。</p> |
| 多列排序 |  | 用于弹出多列排序对话框。 |
| 清除排序 |  | 用于重置所有已排序的列。 |

搜索字段中的图标：

| 图标名称 | 图标 | 描述 |
|--------|---|-----------------------------|
| 搜索 |  | 用于根据定义的条件，搜索结果集。搜索内容不区分大小写。 |
| 清空搜索内容 |  | 用于清空搜索字段中输入的搜索内容。 |

“结果”页签的右键菜单选项如下：

| 选项 | 描述 |
|--------|----------------------|
| 关闭 | 仅关闭当前结果窗口。 |
| 关闭其它 | 关闭除当前结果窗口外的其他所有结果窗口。 |
| 关闭右侧窗口 | 关闭当前结果窗口右侧的所有结果窗口。 |
| 关闭所有 | 关闭所有结果窗口，包括当前结果窗口。 |
| 分离窗口 | 单独打开当前结果窗口。 |


以下为“结果”窗口中显示的状态信息：

- “**查询提交时间**”：提交时间。
- 获取的行数和执行时间同时显示，且会显示默认行数。如果有其他记录待获取，此图标将显示为“更多”。用户可将光标滚至表底部读取并显示所有行。

须知

用户在查看表数据时，Data Studio会自动调整列宽度以获得良好的视觉效果。用户可根据需要重新设置列的宽度。如果单元格的文本内容超过整个可显示区域，重新调整单元格宽度可能会导致Data Studio无响应。

📖 说明

- 执行一次查询打开一个新的结果窗口。要在新窗口中查看结果，需选中新打开的窗口。
- 将focusOnFirstResult参数设为false，可自动定位到最新打开的“结果”页签。有关详情，请参见[安装配置Data Studio](#)。
- 可从结果集中复制行、列、所选单元格。
- 删除连接后，所有数据仍会成功导出。
- 如果列的内容包含空格，会在空格处自动断行以适应该列的显示区域。不包含空格的内容不会自动断行。
- 要复制单元格中的部分内容，先选中所需部分，然后按下“Ctrl+C”或单击。
- 列的大小取决于内容最长的列的长度。
- 用户可根据喜好保存首选项以定义：
 - 要获取的记录数
 - 列宽
 - 从结果集中复制选项
详情请参见[查询结果](#)。
- 如果resultset页签中的任何一列包含锁图标，参数值将无法编辑。

备份未保存的查询/函数/过程

Data Studio根据“首选项”页签中定义的时间间隔对“SQL终端”和“PL/SQL Viewer”中未保存的数据进行定期备份。Data Studio会根据“首选项”设置对数据进行加密和保存。请参见[备份查询/函数/过程](#)来打开/关闭备份功能，定义数据保存间隔，并加密保存的数据。

“SQL终端”和“PL/SQL Viewer”中未保存的更改作为备份保存在DataStudio\UserData\\Autosave文件夹中。如果在Data Studio意外关闭之前已经保存了这些备份文件，在下次登录时这些文件全部可用。

在标准退出时，如果“SQL终端”和“PL/SQL Viewer”中存在未保存的数据，Data Studio将等待备份完成之后才关闭。



错误定位

查询/函数/过程的执行过程中，如果出错，会显示错误定位消息：

“是”：单击“是”继续执行。

“否”：单击“否”停止执行。

可选择“不显示此次执行中发生的其他错误。”选项隐藏报错消息并继续执行当前SQL查询。

错误消息的行号和位置显示在“消息”页签。在“终端”或“PL/SQL Viewer”页签中，对应的行编号在出错位置用和红色下划线标记出来。要查看错误消息，可将光标悬停在上。如有行号和错误详情不匹配，请参见[FAQs](#)。

📖 说明

如果查询/函数/过程在执行过程中被修改，错误定位器可能无法显示正确的行和位置编号。

在“PL/SQL Viewer”或“SQL 终端”页签中进行搜索

执行如下步骤，在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”页签中进行搜索：

“F3”用于搜索下一处，“Shift+F3”用于搜索上一处。这些快捷键在按下“Ctrl+F”进行文本搜索后，搜索关键词期间可用，直到搜索完毕。“Ctrl+F”、“F3”、“Shift+F3”仅限于在当前实例内搜索关键词。

步骤1 在主菜单中选择“编辑 > 查找和替换”。

也可按下“Ctrl+F”。

系统显示“查找和替换”对话框。

步骤2 在“查找内容”字段中输入要搜索的文本，单击“查找下一处”按钮。

搜索的文本高亮显示。

可使用“F3”或“Shift+F3”向前或向后搜索。

说明

搜索到SQL查询或PL/SQL语句的最后一行后，选择“从当前位置搜索”选项继续搜索。

----结束

在“PL/SQL Viewer”或“SQL 终端”中定位到某行

执行如下步骤在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”中定位到某行：

“转到行”选项用于直接跳转到终端内某行。

步骤1 选择“编辑 > 转到行”或按下“Ctrl+G”。

系统显示“转到行”对话框。

步骤2 在“请输入行号”字段中输入所需行号，单击“确定”。

光标会移动到指定行的行首。

说明

如下输入对该字段无效：

- 非数字
- 特殊符号
- 编辑器中不存在的行号
- 超过10位的数字

----结束

注释/取消注释

注释/取消注释选项用于注释或取消注释行或整段。

按照以下步骤在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”中注释/取消注释行：

步骤1 选择目标行。

步骤2 在主菜单选择“编辑>行注释/取消行注释”，单独注释/取消注释每个选中的行。

也可以使用快捷键“Ctrl+/", 或右键单击行并选择“行注释/取消行注释”完成此操作。

----结束

按照以下步骤在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”中注释/取消注释整段:

步骤1 选择目标行或整段内容。

步骤2 在主菜单选择“编辑 > 块注释/取消块注释”, 注释/取消注释选中的行或整段内容。

也可以使用快捷键“Ctrl+Shift+/", 或右键单击行或整段内容并选择“块注释/取消块注释”完成此操作。

----结束

缩进/取消缩进行

缩进/取消缩进选项用于根据“首选项”页签中定义的缩进大小来移动行。

按照以下步骤在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”中缩进行:

步骤1 选中目标行。

步骤2 按下Tab键或单击。

根据“首选项”页签中定义的缩进大小来移动选中的行。可参见[格式编辑器](#)来修改缩进大小。

----结束

按照以下步骤在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”中取消缩进行:

步骤1 选中目标行。

步骤2 使用快捷键“Shift+Tab”或单击。

根据“首选项”页签中定义的缩进大小来移动选中的行。可参见[格式编辑器](#)来修改缩进大小。

说明

如果选中了多行, 则只对存在缩进的行取消缩进。例如, 假设用户选择了多行, 其中有一行从位置1开始。在这种场景下, 使用“Shift+Tab”键将取消除该行以外所有行的缩进。

----结束

插入空格

“插入空格”选项用于根据“首选项”页签中定义的缩进大小, 将制表符替换为空格。

按照以下步骤在“PL/SQL Viewer”或“SQL终端”中将制表符替换为空格:

步骤1 选中目标行。

步骤2 按下Tab键或“Shift+Tab”键。

Data Studio会根据“首选项”页签中定义的缩进大小，将制表符替换为空格。可参见[格式编辑器](#)来修改缩进大小


----结束

执行多条函数/过程或查询

执行以下步骤，执行多条函数/过程：

在“SQL终端”页签中，在函数/过程定义之后插入“/”。


在下一行添加新的函数/过程语句。




```
postgres@IDG` (1) postgres@IDG` (3) f PL idg(a integer IN, b integer IN) - integer
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.idg(a integer, b integer)
2 RETURNS integer
3 LANGUAGE plpgsql
4 AS $$
5 DECLARE
6 m int;
7 BEGIN
8 m := 2;
9 m:=m+a+b;
10 return m;
11 end $$
12 /
13 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.idg(a integer, b integer)
14 RETURNS integer
15 LANGUAGE plpgsql
16 AS $$
17 DECLARE
18 m int;
19 BEGIN
20 m := 2;
21 m:=m+a+b;
22 return m;
23 end $$
24
```

执行如下步骤执行多条SQL查询：

步骤1 在“SQL终端”页签中输入多个SQL查询，如下所示：



```
postgres@IDG (1)
1 select * from test;
2 select * from test;
3 select * from test;
4 select * from test;
5 select * from test;
6 select * from test;
```

步骤2 在“SQL终端”页签中单击，或按下“Ctrl+Enter”，或从主菜单中选择“运行 > 编译/执行”。

📖 说明


- 如果没有选中任何查询，那么只有光标所在行的查询才会被执行。
- 如果光标处于一个空行，则将执行下一个可用的查询语句。
- 如果光标处于最后一个空白行，则不会执行任何查询。
- 如果单条查询以多行形式写入，且光标处于该条查询的任意一行，则执行该查询。多条查询使用英文分号(;)隔开。

----结束

执行以下步骤，在执行函数/过程后执行SQL查询：

在“SQL终端”页签中，在函数/过程定义之后插入‘/’，然后添加新的查询语句或函数/过程语句。

执行以下步骤，在不同连接上执行PL/SQL语句和SQL查询：

在“连接”下拉菜单中选择所需连接，在“SQL终端”中单击图标.

重命名 SQL 终端

执行以下步骤重命名SQL终端：

步骤1 在“SQL终端”页签单击右键，选择“重命名终端”。

在显示的“重命名终端”对话框中，输入新的终端名称。

步骤2 输入新的名称，单击“确定”。

📖 说明

- 终端命名需遵从Windows系统的文件命名规则。
- “重命名终端”对话框最多允许输入150个字符。
- 恢复选项不能用于恢复到前一个名称。用户须手动将终端重命名为先前的名称。
- 重命名后的终端中，工具提示会显示原终端名称。


---结束

SQL 助手

SQL助手为用户在SQL终端和“PL/SQL Viewer”页签中输入信息提供建议或参考。请按照以下步骤打开SQL助手：

启动Data Studio时，SQL助手面板会显示相关语法。在SQL终端输入查询后，将显示对应语法详情，包括注意事项、示例、语法、函数和参数说明。选取文本后，可以通过右键选项复制所选信息，或复制粘贴至SQL终端。

📖 说明

- 用户可选择“设置 > 首选项”，在“环境 > 会话设置”的“SQL助手”区域设置永久启用或禁用SQL助手工具，默认情况下SQL助手功能永久启用。
- 当启用SQL助手功能后，可以单击工具栏中的SQL助手图标()打开“SQL助手”窗口。如果SQL助手已打开，SQL助手图标是灰色，表示无效。

使用模板

在Data Studio中，用户可使用“模板”选项在SQL终端或PL/SQL查看器中插入常用SQL语句。Data Studio中已保存了一些常用SQL语句以使用户使用。您可以修改这些现有模板，或删除或创建模板。有关如何添加、删除和创建模板，请参见[添加/修改模板](#)。

可用的默认模板如下：

| 名称 | 说明 |
|----|------------------|
| df | delete from |
| is | insert into |
| o | order by |
| s* | select from |
| sc | select row count |
| sf | select from |
| sl | select |

执行以下步骤使用“模板”选项：

步骤1 在SQL终端或PL/SQL查看器中输入模板名称。

步骤2 按下“Ctrl+Alt+空格”。

页面显示已有的模板信息列表。列表可按照如下模式显示。

| 精确匹配 | 列表显示 |
|------|---|
| 是 | 显示与输入文本大小写相匹配的所有条目。 示例：在SQL终端或PL/SQL查看器中输入“SF”，会显示所有以“SF”开头的条目。 |
| 否 | 显示与输入文本相匹配的所有条目，不考虑文本大小写。 示例：在SQL终端或PL/SQL查看器中输入“SF”，会显示所有以“SF”、“Sf”、“sF”或“sf”开头的条目。 |

| 文本选择/光标定位 | 列表显示 |
|-------------|------------------------------------|
| 选择文本并使用快捷键 | 显示与所选内容左侧字符到其左侧首个空格或换行符为止的内容匹配的条目。 |
| 未选择文本但使用快捷键 | 显示与光标位置到其左侧首个空格或换行符为止的内容匹配的条目。 |

📖 说明

- 在SQL终端或PL/SQL查看器中，如果不输入文本，直接按下快捷键“Ctrl+Alt+空格”，会显示“模板”中的所有条目。
- 在SQL终端或PL/SQL查看器中，如果输入的文本只有一个匹配项，则该项会直接替换输入的内容，而不显示模板列表。

----结束

4.19.11 导出查询结果

将SQL查询结果导出到CSV、文本或二进制文件中。

本节包含如下内容：

- [导出所有查询结果](#)
- [导出当前页的查询结果](#)


导出所有查询结果

在执行导出操作过程中，以下操作无法启动：

- 在“SQL终端”页签，执行SQL查询。
- 执行 PL/SQL语句。
- 调试 PL/SQL语句。

导出所有查询结果。

步骤1 选择“结果”页签。

步骤2 单击 。

显示“导出结果集数据”窗口。

请参见[导出表数据](#)完成导出操作。

📖 说明

可在状态栏查看结果的导出状态。

Data Studio显示“数据导出成功”对话框。

步骤3 单击“确定”。“消息”页签显示已完成操作的状态。

📖 说明

如果在导出结果时磁盘已满，则Data Studio会在“消息”选项卡中报错。请清理磁盘，重新建立连接并导出结果数据。

----结束


“消息”页签显示“执行时间”、“导出的总行数”和CSV文件的保存路径。

导出当前页的查询结果

如要导出查询结果，建议导出所有查询结果，而非当前页的查询结果。“导出当前页到CSV”功能已弃用。

执行以下步骤导出当前页查询结果。

步骤1 选择“结果”页签。

步骤2 单击  图标，导出当前页的查询结果。

显示“Data Studio安全免责声明”对话框。

步骤3 选择“确定”。

步骤4 选择保存当前页的路径。

说明

可在状态栏查询导出页的状态。

步骤5 单击“保存”。显示“数据导出成功”对话框。

步骤6 单击“确定”。Data Studio在“消息”选项卡显示操作状态。

说明

如果在导出结果时磁盘已满，则Data Studio会在“消息”选项卡中报错。清理磁盘，重新建立连接并导出结果数据。

----结束

4.19.12 管理 SQL 终端连接

在Data Studio中，用户查看执行计划和成本、可视化计划解释以及在结果集中进行操作时，可重用SQL终端中的现有连接或新建连接。默认情况下，SQL终端会重用现有连接。当有多个查询在现有连接中排队等待执行时，请使用新连接，因为查询会按顺序执行且可能存在延迟。在处理临时表时请重用现有连接。有关编辑临时表的详情，请参阅[编辑临时表](#)。

要更改该设置，请执行以下步骤：

步骤1 单击  启用或禁用SQL终端中的连接重用功能。

有关重用连接和新建连接时的查询执行行为，请参阅[FAQs](#)。

说明

用户仅能在已有连接中编辑临时表。

----结束

4.20 批量操作管理

4.20.1 概述

用户可以树形图方式查看“对象浏览器”中有权访问的数据库对象。例如，在树形图中，模式显示在所选数据库中，数据库表则显示在对应模式中。

“对象浏览器”仅显示满足当前用户的以下最低权限类型要求的对象。

| 对象类型 | “对象浏览器”中显示的权限 |
|-------|---------------|
| 数据库 | 连接 |
| 模式 | 使用 |
| 表 | 选择 |
| 列 | 选择 |
| 序列 | 使用 |
| 函数/过程 | 执行 |

用户有权访问的父对象的子对象没有必要在“对象浏览器”中显示。例如，如果用户有权访问表，但无权访问该表中的某一列，则“对象浏览器”仅显示该表中用户有权访问的列，而用户无权访问的列将不会显示。如果用户对某对象的访问权限在该用户执行该对象相关操作时取消，则会显示错误消息，提示用户无权执行该操作。刷新“对象浏览器”后，该对象将被删除。

可以树形图方式显示的对象如下所示：

- 模式
- 函数/过程
- 表
- 序列
- 视图
- 列、约束和索引

所有默认创建的模式（除公共模式外）均分组在“系统模式”下，用户模式分组在相应数据库的“用户模式”下。

说明

“对象浏览器”的过滤选项会打开一个新的页签，支持用户输入搜索范围。输入完成后，按回车键即可开始搜索。为了提高可用性，“对象浏览器”还提供了搜索栏，允许用户输入目标对象名称。如果节点树已展开，则工具仅显示符合过滤条件的对象。

如果节点未展开，则在节点展开时应用过滤规则。

4.20.2 批量删除对象

用户可使用批量删除操作选择多个对象进行删除。对于搜索到的对象，也可执行此操作。

说明





- 仅可在数据库中执行批量删除操作。
- 批量删除系统对象会报错，因为系统对象禁止被删除。

执行如下步骤批量删除对象：

步骤1 按下Ctrl+单击左键（逐个选择对象）或Shift+单击左键（选择多个对象）选择要删除的对象。

步骤2 单击右键并选择“删除对象”。

“删除对象”页签显示要删除的对象列表。

| 列名 | 说明 | 示例 |
|------|---|---|
| 类型 | 显示有关对象类型的信息。 | 表、视图 |
| 名称 | 显示对象名称。 | public.bs_operation_201804 |
| 查询 | 显示将被执行以删除对象的查询。 | DROP TABLE IF EXISTS public.a123 |
| 状态 | 显示删除操作的状态。 <ul style="list-style-type: none">  - 未开始：删除操作尚未启动。  - 进行中：该对象正在被删除。  - 已完成：删除操作已完成。  - 错误：发生错误，未删除该对象。 | <ul style="list-style-type: none"> 未开始 进行中 已完成 错误 |
| 错误消息 | 显示删除操作的失败原因。 | 表“abc”不存在，跳过。 |

步骤3 选择所需参数。

| 选项 | 说明 |
|-----|---|
| 级联 | 级联删除操作将删除其依赖对象和属性。只有在执行刷新操作后，被删除的依赖对象才会从对象浏览器中删除。 |
| 原子 | 原子删除操作执行成功会删除所有对象，执行失败则不会删除任何对象。 |
| 未选择 | 表示未选择自动或级联删除操作，不会删除依赖项其他对象的对象。 |

步骤4 单击“开始”。


“运行”：显示从对象列表中删除的对象数量。

“错误”：显示由于出错而未删除的对象数量。

步骤5 单击“停止”或关闭“删除对象”对话框，以停止删除操作。

关于复制到剪贴板、高级复制到剪贴板、显示/隐藏搜索栏和排序选项的具体信息，请参阅[执行SQL查询](#)。

📖 说明

- 要复制单元格中的部分内容，先选中目标，然后按下“Ctrl+C”或单击。
- 如果用户在“对象浏览器”中选择了多个对象进行删除，则系统将打开批量删除窗口，并在菜单栏中启用其相应的图标。如果用户此时断开数据库连接，则图标变为禁用状态，即使重新连接也不会启用。用户需要重新选择待删除的对象，之后所选对象将显示在新的批量删除窗口中。

----结束

4.20.3 授权/撤销权限

批量授权/撤销操作允许用户同时选择多个对象，还支持搜索对象进行选择。

仅OLAP支持该特性，OLTP不支持。

📖 说明

只有模式和类型相同的对象才支持批量授权/撤销。

执行以下步骤批量授权/撤销权限：

步骤1 按下Ctrl+左键逐个选择对象，或Shift+左键批量选中对象。

步骤2 单击右键并选择“授权/撤销权限”。

弹出“授权/撤销权限”对话框。

步骤3 参考[授权/撤销权限](#)来授权/撤销权限。

----结束

4.21 自定义 Data Studio

4.21.1 概述

本章介绍如何通过首选项自定义Data Studio。

4.21.2 通用

本节介绍如何自定义快捷键。

设置快捷键

可根据需要设置Data Studio快捷键。

执行如下步骤设置或修改快捷键：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“快捷键”。显示“快捷键”页签。

步骤3 选择要修改的快捷键，单击“修改”。

步骤4 在“**快捷键**”文本框中输入所需快捷键。

例如，要将“单步进入”的快捷键由“F7”改为“F6”，将光标移至文本框中，按下“F6”。

步骤5 单击“**确认**”。显示“**Data Studio即将重启**”对话框。

说明

可修改多个快捷键，然后再启动Data Studio。

步骤6 单击“**是**”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出或执行操作，会显示“**重启确认**”对话框。

步骤7 单击“**确定**”以关闭运行中的作业并重新启动应用程序，或单击“**取消**”以取消重启操作。

---**结束**

执行如下步骤删除快捷键：

步骤1 从主菜单中选择“**设置 > 首选项**”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“**快捷键**”。显示“**快捷键**”页签。

步骤3 选择要修改的快捷键，单击“**取消快捷键**”。

步骤4 单击“**确认**”。显示“**Data Studio即将重启**”对话框。

说明

可删除多个快捷键，然后再启动Data Studio。

步骤5 单击“**是**”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出或执行操作，会显示“**进程正在运行**”对话框。

步骤6 单击“**确定**”等待操作完成，或单击“**强制重启**”放弃现有操作。

---**结束**

执行如下步骤还原默认快捷键设置：

步骤1 从主菜单中选择“**设置 > 首选项**”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“**快捷键**”。显示“**快捷键**”页签。

步骤3 单击“**恢复默认**”。默认快捷键有关详情，请参见[Data Studio右键菜单](#)。

步骤4 单击“**确认**”。显示“**Data Studio即将重启**”对话框。

步骤5 单击“**是**”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出或执行操作，会显示“**进程正在运行**”对话框。

步骤6 单击“**确定**”等待操作完成，或单击“**强制重启**”放弃现有操作。

---**结束**

快捷键

与其他基于Windows的应用一样，Data Studio支持快捷键。下表列出了一些快捷键以高效使用Data Studio 提供的功能。要自定义快捷键，参见[设置快捷键](#)。

表 4-26 Data Studio 默认键盘快捷键

| 功能 | 快捷键 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 按升序、降序或服务器接收顺序对视图表、编辑表和查询的结果集进行排序 | Alt+单击 |
| “帮助”菜单 | Alt+H |
| 保存SQL脚本 | Ctrl+S |
| “编辑”菜单 | Alt+E |
| 编译/执行SQL终端语句 | Ctrl+Enter |
| 查找和替换 | Ctrl+F |
| 查找上一处 | Shift+F3 |
| 查找下一处 | F3 |
| 重做 | Ctrl+Y |
| 从“编辑表数据”页签中复制“执行时间”和“状态” | Ctrl+Shift+K |
| 从自动建议列表中复制数据库对象 | Alt+U |
| 打开“调用堆栈”、“断点”窗格、和“变量”窗格 | Alt+V |
| 打开SQL脚本 | Ctrl+O |
| 单步跳过 | F8 |
| 单步进入 | F7 |
| 单步退出 | Shift+F7 |
| 单独注释/取消注释行 | Ctrl+/ |
| 定位到“对象浏览器”中第一个元素 | Alt+Page Up或Alt+Home |
| 定位到“对象浏览器”中最后一个元素 | Alt+Page Down或Alt+End |
| 定位到行 | Ctrl+G |
| 断开连接 | Ctrl+Shift+D |
| 格式化 (SQL、PL/SQL) | Ctrl+Shift+F |
| 更改为大写 | Ctrl+Shift+U |
| 更改为小写 | Ctrl+Shift+L |

| 功能 | 快捷键 |
|---|----------------|
| 更新“编辑表数据”、“属性”和“结果”窗口中的单元格或列。单击单元格或列标题以启用此选项。 | F2 |
| 关闭当前“PL/SQL Viewer”页签、“表数据查看页签”、“执行查询”页签、或“属性”页签 | Shift+F4 |
| 继续PL/SQL调试操作 | F9 |
| 剪切 | Ctrl+X |
| 复制“对象浏览器”或终端中修饰的对象名。从“终端”，“结果”，“查看表数据”或“编辑表数据”页签复制所选数据。 | Ctrl+C |
| 复制“结果”，“查看表数据”或“编辑表数据”页签中的数据，包含/不包含列标题和行数字。 | Ctrl+Shift+C |
| 复制“编辑表数据”页签中的查询 | Ctrl+Alt+C |
| 复制“变量”页签内容 | Alt+K |
| 复制“调用堆栈”页签内容 | Alt+J |
| 复制“断点”页签内容 | Alt+Y |
| 可视化解释计划 | Alt+Ctrl+X |
| 联机帮助（显示用户手册） | F1 |
| 模板 | Alt+Ctrl+Space |
| 切换到第一个“SQL终端”页签 | Alt+S |
| 全选 | Ctrl+A |
| “设置”菜单 | Alt+G |
| 刷新（在“对象浏览器”区域框中） | F5 |
| 搜索对象 | Ctrl+Shift+S |
| “调试”菜单 | Alt+D |
| 调试模板 | F10 |
| 调试数据库对象 | Ctrl+D |
| 突出显示对象浏览器 | Alt+X |
| “文件”菜单 | Alt+F |
| 新建连接 | Ctrl+N |
| “运行”菜单 | Alt+R |

| 功能 | 快捷键 |
|---------------|-----------------------------|
| 在“SQL终端”页签间切换 | Ctrl+Page Up或Ctrl+Page Down |
| 展开/折叠所有对象 | Ctrl+M |
| 粘贴 | Ctrl+V |
| 折叠对象浏览导航树 | Alt+Q |
| 执行 | Ctrl+E |
| 执行计划和开销 | Ctrl+Shift+X |
| 终止运行中的查询 | Shift+Esc |
| 注释/取消注释行或整段 | Ctrl+Shift+/ |
| 自动建议数据库对象列表 | Ctrl+Space |

4.21.3 编辑器

本节介绍如何自定义语法高亮、SQL历史查询信息、模板和格式编辑器。

语法高亮


执行以下步骤自定义SQL高亮颜色：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 语法高亮”，会显示“语法高亮”页签。

步骤3 单击颜色按钮为语法类型自定义颜色。

例如，单击  自定义“字符串”的颜色。显示颜色选择对话框。

在对话框中是为特定语法类型选择所需颜色。可选择基础颜色或自定义颜色。

说明

可在“语法高亮”页签中单击“恢复默认”恢复到默认颜色方案。

步骤4 单击“确认”。显示“Data Studio即将重启”对话框。

步骤5 单击“是”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出或执行操作，Data Studio会显示“进程正在运行”对话框。

步骤6 可单击“强制重启”放弃现有操作并重启Data Studio，或单击“确定”继续进行操作。

说明

Preferences.prefs文件包含自定义颜色设置。如果该文件损坏，Data Studio会显示默认设置。

重启Data Studio后自定义颜色会生效。

----结束

SQL 历史记录

用户可在Data Studio中设置可用的SQL历史记录数，以及SQL历史记录中所保存查询的字符数。

执行以下步骤自定义SQL历史记录中要保存的已执行查询数和查询中的字符数：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > SQL历史记录”。显示“SQL历史记录”窗格。

步骤3 在“SQL历史记录数”字段设置要保存的查询数。

说明

最小值为1，最大值为1000。页面会显示该项当前的值。

步骤4 在“SQL查询字符数”字段中，设置保存在“SQL历史记录”中的每个查询可包含的字符数。

说明

最小值为1，最大值为1000。输入“0”表示不设置字符限制。页面会显示该项当前的值。

步骤5 单击“应用”。

步骤6 单击“确认”。

说明

- 如要恢复默认值，在“SQL历史记录”窗格单击“恢复默认”。
- “SQL历史记录数”的默认值是50，“SQL查询字符”的默认值是1000。
- 如果输入的值小于原有值，可能导致数据丢失。此时会显示提示消息，告知用户数据丢失的风险，并询问是否要继续操作。
- 如果在保存更改前离开该窗格，会显示提示消息，提醒用户存在未保存的更改。
- 更改“SQL历史记录数”字段不会影响锁定查询的数量。例如，如果锁定查询的数量为50，且“SQL历史记录数”设置为25，则SQL历史记录中将显示50个锁定查询。
- 更改“SQL查询字符”仅对在此次更改后添加的查询生效。

----结束

添加模板

用户可自定义Data Studio，创建、编辑和删除模板。有关模板的详细信息，请参见[使用模板](#)。

说明

如果恢复默认设置，列表中所有用户自定义模板将被删除。

执行以下步骤创建模板：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 模板”。显示“**模板**”窗格。

步骤3 单击“**新建**”。

步骤4 在“**名称**”字段中输入模板的名称。

步骤5 在“**说明**”字段中输入说明。

步骤6 在“**模式**”字段中输入SQL语句模式。

说明

在“**模式**”字段中输入的文本会进行语法高亮。

步骤7 单击“**确定**”。

----**结束**

修改模板

执行以下步骤编辑模板：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 模板”。显示“**模板**”窗格。

步骤3 单击“**编辑**”。

步骤4 根据需要修改“**名称**”字段。

步骤5 根据需要修改“**说明**”字段。

步骤6 根据需要修改“**模式**”字段。

说明

在“**模式**”字段中输入的文本会进行语法高亮。

步骤7 单击“**确定**”。

----**结束**

删除模板

执行以下步骤删除模板：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 模板”。显示“**模板**”窗格。

步骤3 选中要删除的模板，单击“**删除**”。

所选模板从“**模板**”列表中删除。

📖 说明

删除的默认模板可以通过“还原删除项”选项重新加回。它会将模板还原为最近更新的版本。“还原删除项”选项不适用于用户定义的模板。

----结束

恢复默认模板

执行以下步骤恢复默认模板：

- 步骤1** 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。
显示“**首选项**”对话框。
- 步骤2** 选择“编辑器 > 模板”。显示“**模板**”窗格。
- 步骤3** 至少选择一个修改后的模板，将其恢复到默认设置。
- 步骤4** 单击“**恢复默认**”。

----结束

格式编辑器

在Data Studio中，用户可设置缩进和取消缩进时的制表符宽度，以及是否将制表符转换为空格。详情请参见[缩进/取消缩进行](#)。

按照以下步骤自定义缩进大小并将制表符转换为空格：


- 步骤1** 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。
显示“**首选项**”对话框。
- 步骤2** 选择“编辑器 > 格式化”。显示“**格式化**”窗格。
- 步骤3** 选择“插入空格”选项将制表符转换为空格，或选择“**插入Tab制表符**”在行缩进/取消缩进操作时添加/删除制表符。
- 步骤4** 在“**缩进**”字段中输入缩进大小，定义缩进/取消缩进/空格长度。

----结束


事务

按如下步骤修改“**事务**”相关设置：

- 步骤1** 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。
显示“**首选项**”对话框。
- 步骤2** 选择“编辑器 > 事务”。
显示“**事务**”窗格。
- 步骤3** 在“**自动提交**”窗口可进行如下操作：
 - 选择“**启用**”开启自动提交功能。此时，手动提交和回滚事务将被禁用，事务会被自动提交。



- 选择“禁用”关闭自动提交功能。此时，可手动提交或回滚事务。



📖 说明

“自动提交”功能默认开启。

----结束

折叠

执行以下步骤进行折叠：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 折叠”。

显示“折叠”窗格。

步骤3 选择“启用”（默认）或“禁用”。

- 启用：启用SQL折叠功能。支持对相应SQL语句进行折叠/展开。
- 禁用：禁用SQL折叠功能。

📖 说明

该功能设置变更仅在新的编辑器中生效；当前已打开的编辑器不生效，重启后生效。

----结束

字体

执行以下步骤设置字体大小：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 字体”。

显示“字体”窗格。

步骤3 设置字体大小（取值范围：1-50；默认值：10）。

----结束

自动建议

执行以下步骤实现自动建议：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“编辑器 > 自动建议”。

显示“**自动建议**”窗格。

步骤3 在“**自动建议**”窗格，设置“**自动建议最小字符数**”。（默认值：2；取值范围：2-10）

自动建议要求对下列组进行排序：

1. 关键字
2. 数据类型
3. 已加载数据库对象

说明

- 每个组都必须经过排序。
- 关键字/数据类型区分数据库类型。
- 如果数据库断连，则必须显示默认关键字（即数据库类型）。
- 如果输入点（.），仅显示相关数据库对象，不显示关键字/数据类型。
- 支持通过快捷键启动自动建议功能。

----结束

4.21.4 环境

会话设置

执行以下步骤设置Data Studio和文件编码：

步骤1 在主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“环境 > 会话设置”，会显示“**会话设置**”页签。

步骤3 从“**Data Studio编码**”中选择编码。

步骤4 从“**文件编码**”中选择文件编码。

说明

Data Studio仅支持UTF-8和GBK文件编码类型。

步骤5 单击“**确定**”，会显示“**Data Studio即将重启**”对话框。

步骤6 单击“**是**”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出、执行操作，Data Studio会显示“**进程正在运行**”对话框。

步骤7 单击“强制重启”放弃正在进行的操作，重新启动Data Studio；或单击“确定”继续正在进行的操作。

📖 说明

若要恢复默认值，可在“会话设置”窗格单击“恢复默认”。Data Studio编码和文件编码的默认值为UTF-8。

----结束

SQL 助手

执行以下步骤启用/禁用SQL助手：

步骤1 在主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“环境 > 会话设置”。显示“会话设置”窗格。

步骤3 在“SQL助手”页签选择“启动/禁用”选项。

步骤4 单击“确定”。

📖 说明

在“会话设置”窗格中单击“恢复默认值”以重置为默认值。“SQL助手”的默认值为“启用”。

----结束

备份查询/函数/过程

有关Data Studio提供的备份功能的具体信息，请参阅[备份未保存的查询/函数/过程](#)。

按照以下步骤打开/关闭针对“SQL终端”、“PL/SQL Viewer”中未保存数据的备份功能：

步骤1 在主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“环境 > 会话设置”。显示“会话设置”窗格。

步骤3 在“自动保存”区域勾选/取消勾选“自动保存”。

步骤4 在“时间间隔”字段输入数据备份时间间隔。

步骤5 单击“确认”。

📖 说明

在“会话设置”窗格中单击“恢复默认”可以重置为默认值。数据备份默认打开，备份时间间隔为5分钟。

----结束

按照以下步骤打开/关闭已存数据加密功能：

步骤1 在主菜单选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“环境 > 会话设置”。显示“会话设置”窗格。

步骤3 在“自动保存”区域勾选/取消勾选“加密”。

步骤4 单击“确认”。

📖 说明

在“会话设置”窗格中单击“恢复默认”可以重置为默认值。加密功能默认打开。

----结束

按照以下步骤设置“导入表数据限制”和“导入文件数据限制”。


步骤1 从主菜单选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“环境 > 会话设置”。

弹出“会话设置”窗格。

在“文件限制”区域，设置“导入表数据限制”和“导入文件数据限制”参数。



导入表数据限制：设定最大可导入的表数据大小。

导入文件数据限制：设定最大可导入的文件大小。

步骤3 单击“确认”。

说明

上述截图中的值为默认值。

---结束

按照以下步骤进行渲染：


步骤1 从主菜单选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“环境 > 会话设置”。

弹出“会话设置”窗格。

“延迟渲染”区域显示“单批次对象数量”。



步骤3 设置批量渲染时单批次中的对象数量。取值范围是100-1000，默认值为200。

如果取值超出范围，则工具报错“超出范围（100-1000）”。

步骤4 单击“确认”。

---结束

4.21.5 结果管理

本章节介绍如何使用“查询结果”自定义设置查询结果的列宽、获取的记录数以及对结果中列标题或行号的复制。

查询结果

设置查询结果的列宽：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“结果管理 > 查询结果”。

显示“查询结果”窗格。

步骤3 选择所需选项。

列宽定制选项：

| 选项 | 结果 |
|-------|--|
| 内容长度 | 选择此选项会按照查询结果内容的长度设置列宽。 |
| 自定义长度 | 选择此选项会将用户输入的值设为列宽。 说明 取值范围为100到500。 |

步骤4 单击“确认”。

说明

若要恢复默认值，可在“查询结果”窗格中单击“恢复默认”。默认值为“内容长度”。

---结束

设置要从查询结果中获取的记录数。

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“结果管理 > 查询结果”，会显示“查询结果”窗格。

步骤3 选择所需项。

| 选项 | 结果 |
|--------|--------------------|
| 获取所有记录 | 选择此项可获取查询结果中的所有记录。 |

| 选项 | 结果 |
|-----------|--|
| 获取指定数量的记录 | 选择此项可设置查询结果中需要获取的记录数。 说明 取值范围为100到5000。 |

步骤4 单击“确认”。

 **说明**

若要恢复默认值，可在“查询结果”窗格中单击“恢复默认”。默认值为“获取指定数量的记录”（1000）。

----结束

设置首选项，从查询结果中复制列名称和行号。

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“结果管理 > 查询结果”。显示“查询结果”框格。

步骤3 选择所需项目。

| 选项 | 结果 |
|-------|------------------------|
| 包含列标题 | 选择此选项可从查询结果中复制列标题。 |
| 包含行号 | 选择此选项可从查询结果中复制所选内容和行号。 |

步骤4 单击“确认”。

 **说明**

若要恢复默认值，可在“查询结果”窗格中单击“恢复默认”。默认值为“包含列标题”。

----结束

设置首选项，决定结果集窗口的打开方式。

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

弹出“首选项”对话框。

步骤2 选择“结果管理 > 结果窗口”。

步骤3 选择所需项目。

| 选项 | 结果 |
|-------|------------------------------|
| 覆盖结果集 | 如果当前有打开的结果集窗口，关闭之后打开新的结果集窗口。 |

| 选项 | 结果 |
|---------|--------------------------|
| 保留当前结果集 | 打开新的结果集窗口，同时保留已打开的结果集窗口。 |

步骤4 单击“确认”。

----结束

编辑表数据

设置保存编辑表数据的操作如下：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择结果“结果管理 > 编辑表数据”。显示“**编辑表数据**”窗格。

根据需要，选择所需选项：

表 4-27 编辑表数据

| 数据库类型 | 自动提交 | 重用连接 | 表数据保存模式 | 操作 |
|--------------|------|------|---------------|--|
| GaussDB(DWS) | 打开 | 打开 | 保存有效数据 | 保存并提交所有有效数据，忽略不正确的数据。 |
| | 打开 | 打开 | 数据出错时，不保存任何数据 | 发生错误时，不保存任何数据。 |
| | 打开 | 关闭 | 保存有效数据 | 保存并提交所有有效数据，忽略不正确的数据。 |
| | 打开 | 关闭 | 数据出错时，不保存任何数据 | 发生错误时，不保存任何数据。 |
| | 关闭 | 打开 | 保存有效数据 | 发生错误时，不保存任何数据。用户需要执行Commit或Rollback命令。 |
| | 关闭 | 打开 | 数据出错时，不保存任何数据 | 发生错误时，不保存任何数据。用户需要执行Commit或Rollback命令。 |

步骤3 单击“确定”。

📖 说明

在“编辑表数据”窗格单击“恢复默认”，恢复默认值。默认值为“保存有效数据”。

----结束

结果数据编码

用户可在编辑、查看和查询结果窗口中设置是否显示数据编码类型。

按照以下步骤设置是否显示编码选项：

步骤1 在主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“结果管理 > 查询结果”。显示“**查询结果**”页签。

步骤3 选择“**包含结果数据编码**”，在编辑表、查看表、查询结果时显示“**字符编码**”下拉列表。

步骤4 单击“**确认**”。

📖 说明

- 单击“结果管理”窗格中的“恢复默认”可恢复默认值。“包含结果数据编码”默认不选中。
- 要使更改生效，须再次执行编辑表、查看表属性或执行查询操作。

---结束

4.21.6 安全

本节介绍如何自定义密码和安全免责声明的显示情况。

永久保存密码

用户可设置是否在连接窗口中显示永久保存密码的选项。

执行以下步骤修改永久保存密码选项的显示情况：

步骤1 在主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“**首选项**”对话框。

步骤2 选择“安全 > 密码”。显示“**密码**”页签。

步骤3 选择所需选项。自定义选项如下表所示：

| 选项 | 说明 |
|----|--|
| 是 | 若选择该选项，则连接窗口的“保存密码”下拉列表中会显示“永久保存”选项。 |
| 否 | 若选择该选项，则连接窗口的“保存密码”下拉列表中不会显示“永久保存”选项，且已保存的密码会删除。 |

步骤4 单击“**确定**”，会显示“**Data Studio即将重启**”对话框。

步骤5 单击“**是**”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出、执行操作，Data Studio会显示“**进程正在运行**”对话框。

单击“**强制重启**”，放弃操作并重启Data Studio。

步骤6 重新启动Data Studio；或单击“**确定**”继续正在进行的操作。

📖 说明

若要恢复默认值，可在“密码”窗格单击“恢复默认”。默认值为“否”。

----结束

密码过期

本节介绍如何在密码过期后使用密码设置以继续/停止使用Data Studio。

按照如下步骤在密码过期时修改Data Studio的行为：

步骤1 从主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“安全 > 密码”。显示“密码”页签。

步骤3 选择所需选项。自定义选项如下表所示：

| 选项 | 说明 |
|----|---|
| 是 | <p>选择该选项后，您可以在密码过期后登录Data Studio。</p> <p>说明 将显示一条消息，通知您密码已过期，并且在以下情况下某些操作可能无法正常工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建立新的连接。 • 编辑连接。 • 如果连接配置文件中没有其他数据库连接，则在创建数据库时连接到该数据库。 • 在该连接配置文件中没有其他数据库连接时连接到数据库。 |
| 否 | <p>如果选择此选项，一旦密码过期，您将无法登录到Data Studio。将显示一条消息，通知您密码已过期。</p> |

步骤4 单击“确认”。显示“Data Studio即将重启”对话框。

步骤5 单击“是”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出、执行操作，Data Studio会显示“进程正在运行”对话框。

步骤6 单击“强制重启”会放弃操作并重启Data Studio。单击“确定”会继续正在进行的操作。

📖 说明

默认值为“是”。

----结束

安全免责声明

用户可设置是否对不安全的连接/文件操作显示安全免责声明。

执行以下步骤修改安全免责声明的显示情况：

步骤1 在主菜单中选择“设置 > 首选项”。

显示“首选项”对话框。

步骤2 选择“安全 > 安全免责声明”，会显示“安全免责声明”页签。

步骤3 选择所需选项。自定义选项如下表所示：

| 选项 | 说明 |
|----|---|
| 启用 | 若选择该选项，则用户每次尝试建立不安全的连接或执行文件操作时，会显示安全免责声明。 |
| 禁用 | 若选择该选项，则用户每次尝试建立不安全的连接或执行文件操作时，不会显示安全免责声明。用户需认识到不安全连接可能带来的安全问题。 |

步骤4 单击“确定”，会显示“Data Studio即将重启”对话框。

步骤5 单击“是”重启Data Studio。如果正在进行导入、导出、执行操作，Data Studio会显示“进程正在运行”对话框。

步骤6 单击“强制重启”会放弃操作并重启Data Studio。单击“确定”会继续正在进行的操作。

📖 说明

从“安全声明”窗格单击“恢复默认”以恢复为默认值。默认值为“启用”。

----结束

4.22 性能规格

Data Studio在对象浏览器上加载和操作的性能直接取决于要加载的对象数量，包括表、视图、列等。

内存消耗也取决于加载对象的数量。

为了提高加载对象的性能和内存使用效率，建议将对象分割为多个命名空间，并避免使用包含大量对象、过度倾斜的命名空间。默认情况下，Data Studio会为登录的用户加载search_path集中的命名空间。其他命名空间和包含的对象仅在需要时加载。

为了提高性能，建议加载所有对象，不要基于用户权限进行加载。[表4-28](#)提供有关对象浏览器中列出对象所需的最低访问权限的具体信息。

表 4-28 最低权限要求

| 对象类型 | 权限类型 | 对象浏览器 - 最低权限类型 |
|------|---|----------------|
| 数据库 | Create, Connect, Temporary/Temp, All | Connect |
| 模式 | Create, Usage, All | Usage |
| 表 | Select, Insert, Update, Delete, Truncate, References, All | Select |

| 对象类型 | 权限类型 | 对象浏览器 - 最低权限类型 |
|------|---|----------------|
| 列 | Select, Insert, Update, References, All | Select |
| 视图 | Select, Insert, Update, Delete, Truncate, References, All | Select |
| 序列 | Usage, Select, Update, All | Usage |
| 函数 | Execute, All | Execute |

为了提高“查找”/“查找和替换”的操作性能，建议将超过10000字符的单行断开为多个短行。

以下性能测试的观测项和结果有助于了解Data Studio的各方面性能：

| | | |
|--|--------------------------|----------|
| 可配置的推荐最大内存（当前版本） | | 1.4 GB |
| 性能（数据库中存在大小为150 KB的表和视图，各包含3列，使用最大内存配置）： | | |
| > | 刷新对象浏览器中的命名空间所需时间 | 15s |
| > | 初始加载和扩展对象浏览器中所有表/视图所需的时间 | 90s-120s |
| > | 后续加载和扩展对象浏览器中所有表/视图所需的时间 | <10s |
| > | 所用总内存 | 700 MB |

📖 说明

此处的性能数据仅供参考。实际性能可能因使用场景而异。

4.23 安全管理

4.23.1 概述

须知

请务必使用最新的补丁更新操作系统和相关软件（详情请参见[系统要求](#)），以防漏洞和其他安全问题。

本章节描述Data Studio的安全管理信息。

4.23.2 登录历史

如下信息对Data Studio的安全管理至关重要：

- 用户登录数据库后，Data Studio会弹出一个窗口，描述最近一次的成功登录信息以及在最近两次成功登录数据库期间失败的登录尝试。



📖 说明

如果弹出消息“未获取到上次登录信息”，则表示连接的数据库不支持显示上次登录信息。

4.23.3 密码到期通知

如下信息对Data Studio的安全管理至关重要：

- 系统在密码到期前7天开始会向您发送密码更换提醒。如果密码过期，请联系数据库管理员重置密码。
- 密码必须90天更换一次。

4.23.4 确保应用程序内存数据安全

如下信息对Data Studio的安全管理至关重要：

在受信任的环境中运行Data Studio时，必须防止恶意软件扫描或访问用于存储应用程序数据（包括敏感信息）的内存。

4.23.5 保存数据加密

如下信息对Data Studio的安全管理至关重要：

可以从“**首选项**”页面启用加密选项来对自动保存的数据进行加密。有关加密的具体步骤，请参见[备份查询/函数/过程](#)。

4.23.6 SQL 历史记录

如下信息对Data Studio的安全管理至关重要：

- 历史执行SQL脚本未加密。
- “历史执行SQL”列表不显示包含如下关键字的敏感查询：

- Alter Role
- Alter User
- Create Role
- Create User
- Identified by
- Password
- 部分查询语法示例列举如下：
 - ALTER USER name [WITH] option [...]
 - CREATE USER name [[WITH] option [...]]
 - CREATE ROLE name [[WITH] option [...]]
 - ALTER ROLE name [[WITH] option [...]]

4.23.7 SSL 证书

须知

证书的使用信息仅供参考。有关证书和管理证书及相关文件的安全指南的详细信息，请参见数据库服务器文档。

Data Studio可以使用安全套接字层[SSL]选项连接到数据库。[添加连接](#)需要下列文件：

| # | 证书/密钥 | 说明 |
|---|----------|---------------|
| 1 | 客户端SSL证书 | 由系统/数据库管理员提供。 |
| 2 | 客户端SSL密钥 | 由系统/数据库管理员提供。 |
| 3 | Root证书 | 由系统/数据库管理员提供。 |

SSL 证书生成和服务器配置

生成证书的步骤如下：

步骤1 搭建CA环境：假设已创建omm用户，且CA路径为test。

以root用户登录SUSE Linux操作系统，并切换到omm用户。

执行如下命令：

```
mkdir test  
cd /etc/ssl
```

将配置文件openssl.cnf复制到test目录下。

命令如下：

```
cp openssl.cnf ~/test  
cd ~/test
```

在test文件夹下建立CA环境。

在demoCA./demoCA/newcerts./demoCA/private目录下新建一个文件夹。

命令如下：

```
mkdir ./demoCA ./demoCA/newcerts ./demoCA/private  
chmod 777 ./demoCA/private
```

创建serial文件，并将01写入其中。

命令如下：

```
echo '01'>./demoCA/serial
```

创建index.txt文件。

命令如下：

```
touch /home/omm/test/demoCA/index.txt
```

修改配置文件openssl.cnf中的参数。

命令如下：

```
dir = /home/omm/test/demoCA  
default_md = sha256
```

CA环境搭建完成。

步骤2 生成根私钥：生成CA私钥。

命令如下：

```
openssl genrsa -aes256 -out demoCA/private/cakey.pem 2048
```

生成2048-bit的RSA私钥。

步骤3 生成根证书请求文件：根证书应用文件名为server.req。

命令如下：

```
openssl req -config openssl.cnf -new -key demoCA/private/cakey.pem -out demoCA/careq.pem
```

输入demoCA/private/cakey.pem的密码。

输入root私钥密码。

系统会要求输入证书请求中需包含的信息。

您所输入的即为所谓的“区分名称”或“DN”。

其中一些字段可以不填。

一些字段会显示一个默认值，输入“.”可使字段为空。将如下信息填入生成的服务器和客户端证书。

```
Country Name (2 letter code) [AU]:CN  
State or Province Name (full name) [Some-State]:xxxx  
Locality Name (eg, city) []:xxx  
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Abc  
Organizational Unit Name (eg, section) []:hello  
-Common name can be any name  
Common Name (eg, YOUR name) []:world  
-Email is optional.  
Email Address []:  
A challenge password []:  
An optional company name []:
```

步骤4 生成自签名根证书。

命令如下：

```
openssl ca -config openssl.cnf -out demoCA/cacert.pem -keyfile demoCA/private/cakey.pem -selfsign -infiles demoCA/creq.pem
```

使用openssl.cnf中的配置。

输入demoCA/private/cakey.pem的密码。

输入root私钥密码。

检查请求与签名是否匹配。

```
Signature ok
Certificate Details:
Serial Number: 1 (0x1)
Validity
Not Before: Feb 28 02:17:11 2017 GMT
Not After : Feb 28 02:17:11 2018 GMT
Subject:
countryName = CN
stateOrProvinceName = shanxi
organizationName = Abc
organizationalUnitName = hello
commonName = world
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
Netscape Comment:
OpenSSL Generated Certificate
X509v3 Subject Key Identifier:
F9:91:50:B2:42:8C:A8:D3:41:B0:E4:42:CB:C2:BE:8D:B7:8C:17:1F
X509v3 Authority Key Identifier:
keyid:F9:91:50:B2:42:8C:A8:D3:41:B0:E4:42:CB:C2:BE:8D:B7:8C:17:1F
Certificate is to be certified until Feb 28 02:17:11 2018 GMT (365 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]:y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
```

已下发名为demoCA/cacert.pem的CA根证书。

步骤5 生成服务器证书私钥：生成名为server.key的私钥文件。

命令如下：

```
openssl genrsa -aes256 -out server.key 2048
```

步骤6 生成服务器证书请求文件：生成服务器证书请求文件server.req。

命令如下：

```
openssl req -config openssl.cnf -new -key server.key -out server.req
```

输入server.key的密码。

系统会要求输入证书请求中需包含的信息。

您所输入的即为所谓的“区分名称”或“DN”。

其中一些字段可以不填。

一些字段会显示一个默认值，输入“.”可使字段为空。

配置如下信息，确保与创建CA时内容一致。

```
Country Name (2 letter code) [AU]:CN
State or Province Name (full name) [Some-State]:xxxx
Locality Name (eg, city) []:xxxx
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Abc
Organizational Unit Name (eg, section) []:hello
```

```
-Common name can be any name  
Common Name (eg, YOUR name) []:world  
Email Address []:  
-- The following information is optional.  
A challenge password []:  
An optional company name []:
```

步骤7 生成服务器证书：将demoCA/index.txt.attr属性设为“no”。

```
vi demoCA/index.txt.attr
```

下发生成的服务器证书请求文件，下发成功后，会生成一个正式的服务器证书server.crt。

```
openssl ca -config openssl.cnf -in server.req -out server.crt -days 3650 -md sha256
```

使用/etc/ssl/openssl.cnf中的配置。

输入./demoCA/private/cakey.pem的密码：

检查请求与签名是否匹配。

```
Signature ok  
Certificate Details:  
Serial Number: 2 (0x2)  
Validity  
Not Before: Feb 27 10:11:12 2017 GMT  
Not After : Feb 25 10:11:12 2027 GMT  
Subject:  
countryName = CN  
stateOrProvinceName = shanxi  
organizationName = Abc  
organizationalUnitName = hello  
commonName = world  
X509v3 extensions:  
X509v3 Basic Constraints:  
CA:FALSE  
Netscape Comment:  
OpenSSL Generated Certificate  
X509v3 Subject Key Identifier:  
EB:D9:EE:C0:D2:14:48:AD:EB:BB:AD:B6:29:2C:6C:72:96:5C:38:35  
X509v3 Authority Key Identifier:  
keyid:84:F6:A1:65:16:1F:28:8A:B7:0D:CB:7E:19:76:2A:8B:F5:2B:5C:6A  
Certificate is to be certified until Feb 25 10:11:12 2027 GMT (3650 days)  
-- Choose y to sign and issue the certificate.  
Sign the certificate? [y/n]:y  
-- Select y, the certificate signing and issuing is complete.  
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]:y  
Write out database with 1 new entries  
Data Base Updated
```

启用私钥密码保护：若服务器私钥的密码保护未启用，用户需执行gs_guc命令加密密码。

```
gs_guc encrypt -M server -K root私钥密码 -D ./
```

使用gs_guc加密后，会生成私钥密码保护文件server.key.cipher和server.key.rand。

步骤8 生成客户端证书和私钥：生成客户端私钥。

```
openssl genrsa -aes256 -out client.key 2048
```

生成客户端证书请求文件。

```
openssl req -config openssl.cnf -new -key client.key -out client.req
```

生成的客户端证书请求文件签发下发后，会生成正式的客户端证书文件client.crt。

```
openssl ca -config openssl.cnf -in client.req -out client.crt -days 3650 -md sha256
```


说明

若服务器的pg_hba.conf文件中METHOD被设置为cert，客户端必须使用License文件client.crt中配置的用户名username（普通用户）连接数据库。若METHOD被设置为md5或sha256，客户端则没有此用户名限制。

若不删除客户端私钥的密码保护，则需要使用gs_guc对密码进行加密。

```
gs_guc encrypt -M client -K root私钥密码 -D ./
```

使用gs_guc加密后，会生成私钥密码保护文件client.key.cipher和client.key.rand。

----结束

替换证书

在LibrA中配置SSL连接所需的默认安全证书和私钥。已从CA获取服务器和客户端的正式证书和秘钥。

步骤1 准备证书和秘钥。服务器上的配置文件名称约定如下：

```
l Certificate name: server.crt
l Key name: server.key
l Key password and encrypted file: server.key.cipher and server.key.rand
Conventions for configuration file names on the client:
l Certificate name: client.crt
l Key name: client.key
l Key password and encrypted file: client.key.cipher and client.key.rand
l Certificate name: cacert.pem
l Names of files on in the revoked certificate list: sslcrl-file.crl
```

步骤2 创建压缩包：

压缩包名称：db-cert-replacement.zip

压缩包格式：ZIP

压缩包文件列表：*server.crt, server.key,server.key.cipher, server.key.rand, client.crt, client.key, client.key.cipher,client.key.rand, cacert.pem.*

若需要配置证书撤销列表（CRL），压缩包文件列表必须包含sslcrl-file.crl。

命令如下：

```
zip db-cert-replacement.zip client.crt client.key client.key.cipher client.key.rand server.crt server.key
server.key.cipher server.key.rand
zip -u ../db-cert-replacement.zip cacert.pem
```

步骤3 调用证书替换接口替换证书。将准备好的压缩包db-cert-replacement.zip上传至集群用户的任一路径，如，/home/gaussdba/test/db-cert-replacement.zip。

执行如下命令替换Coordinator中的证书：

```
gs_om -t cert --cert-file=/home/gaussdba/test/db-cert-replacement.zip
```

Starting SSL cert files replace.

Backing up old SSL cert files.

Backup SSL cert files on BLR1000029898 successfully.

Backup SSL cert files on BLR1000029896 successfully.

Backup SSL cert files on BLR1000029897 successfully.

Backup gds SSL cert files on successfully.

BLR1000029898 replace SSL cert files successfully.

BLR1000029896 replace SSL cert files successfully.

BLR1000029897 replace SSL cert files successfully.

Replace SSL cert files successfully.

Distribute cert files on all coordinators successfully.

可以使用gs_om -t cert --rollback命令远程调用接口和gs_om -t cert --rollback -L命令。

----结束

客户端配置

步骤1 对客户端密钥文件执行以下命令

```
openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -outform DER -in Client.key -out client.pk8
```

步骤2 将前面创建的“client.pk8”，“client.crt”，“cacert.pem”文件复制到客户端。

说明

在Data Studio上选择“客户端SSL密钥”时，该密钥文件不可选，只能选择*.pk8文件。然而，下载后的证书文件不包含该pk8文件。


步骤3 在服务器上对客户端配置“双向”SSL认证。

```
hostssl all all 10.18.158.95/32 cert
```

在服务器上对客户端配置“单向”SSL认证。

```
hostssl all all 10.18.158.95/32 sha256
```

步骤4 登录Data Studio时，密码在双向SSL认证过程中未生效。



需要输入SSL密码。

----结束

4.24 故障处理


1. Data Studio长时间无法打开。

解决方法：检查是否未找到JRE。验证环境中配置的Java路径。所支持的Java JDK版本，参见[系统要求](#)。

2. 双击Data Studio.exe文件后，Data Studio无法打开且显示Java运行错误。


解决方法：

- 无JRE：



检查与操作系统位数对应的JRE（Java运行环境）或JDK（Java开发套件）版本1.8是否已在系统中安装，并设置Java Home路径。如果安装了多个Java版本，请参照[安装配置Data Studio](#)在配置文件中设置-vm参数。这是运行Data Studio的前提条件。

- 老版本JRE：



查询已安装的JRE或JDK版本。如果系统中安装的是旧版本，会引起该错误上报。将JRE版本更新到与操作系统位数对应的1.8版本。

- 不兼容Java



检查系统安装的JRE或JDK版本。如果安装的Java版本位数与系统不兼容，会导致该错误。将JRE版本更新到与操作系统位数对应的1.8版本。

建议运行BAT文件以检查Java版本兼容性，然后打开Data Studio。详情请参见[快速入门](#)。

3. 运行StartDataStudio.bat文件时显示如下信息。

解决方法：

| 信息 | 解决方案 |
|--|-----------------------|
| 您试图在如下环境运行32位Data Studio： <ul style="list-style-type: none"> 64位操作系统 Windows 7专业版 64位Java 1.8 JDK（不兼容） 请安装32位Java 1.8。 | 安装32位Java 1.8。 |
| 支持Data Studio的最低Java版本为1.8。使用Data Studio前需安装Java 1.8。 | 安装与操作系统位数对应的Java 1.8。 |
| 您试图在如下环境运行64位Data Studio： <ul style="list-style-type: none"> 64位操作系统 Windows 7专业版 32位Java 1.8 JDK（不兼容） 请安装64位Java 1.8。 | 安装64位Java 1.8。 |
| 您试图在如下环境运行64位Data Studio： <ul style="list-style-type: none"> 32位操作系统 Windows 7专业版 32位Java 1.8 JDK（不兼容） 安装32位Data Studio。 | 安装32位Data Studio。 |

4. 所有输入内容正确，但Data Studio无法连接到服务器。

解决方法：检查服务器是否在指定IP地址及端口运行。通过gsq连接指定用户，检查其可用性。

5. Data Studio使用过程中的连接问题。

解决方法：Data Studio使用过程中的连接问题，下列说明。

创建数据库连接。

执行查询。

当任一数据库（PostgreSQL）出现连接异常，该连接关闭。当数据库连接关闭时，所有打开的过程和函数窗口也会关闭。

系统显示错误提示，“对象浏览器”导航树显示数据库状态：

 **说明**

只有当前数据库会中断。其他数据库仍保持连接状态，或重新连接。
重新连接数据库继续执行查询。

6. 通过Java应用获取包含中文批注的过程时，中文字符不可见。应如何处理？

解决方法：在“首选项 > 会话设置 > Data Studio编码”和“文件编码”中将编码设置为GBK，以便可以正常显示中文字符。

7. 连接到数据库，在“SQL终端”上加载大量SQL查询和数据时，Data Studio可能出现“Out Of Memory（内存不足）”或“Java Heap Error（Java堆错误）”错误。应该怎么解决？

解决方法：Data Studio已用尽所分配的最大Java内存时，提示“Out of Memory”或“Java Heap Error”。缺省情况下，Data Studio.ini配置文件（位于Data Studio安装路径下）包含表项“-Xmx1200m”。其中1200m代表1200MB，为Data Studio可使用的最大Java内存。Data Studio的内存占用率取决于Data Studio使用过程中用户获取的数据的大小。

要解决该问题，可以扩展Java内存大小到理想的值。例如，可更新“-Xmx1200m”为“-Xmx2000m”，重新启动Data Studio。如果更新后的内存用尽，同样的问题可能还会发生。

📖 说明

- 对于8GB RAM的32位Data Studio，Xmx参数的值不得超过2044。对于8GB RAM的64位Data Studio，Xmx参数的值不得超过6000。该上限可能随用户的当前内存用量变化。

例如：

-Xms1024m

-Xmx1800m

- Data Studio在SQL终端中支持的最大文件大小取决于Data Studio.ini文件中Xmx参数的值以及可用内存。

8. 如果执行的SQL查询返回大量数据，Data Studio提示“Insufficient Memory（内存不足）”错误。应如何处理？

解决方法：Data Studio会断开连接文件中指定的数据库。重新建立连接并继续操作。

9. 导出DDL或数据时为什么会收到导出失败的消息？

解决方法：这可能是由于以下原因：

- 选择了无效的客户端SSL证书和/或客户端SSL密钥文件。请选择正确的文件，然后重试。有关详情，请参见[添加连接](#)中创建连接相关的内容。
- 数据库中对象的标识可能已更改。检查对象的标识是否已更改，然后重试。
- 您可能没有足够的权限。联系数据库管理员获取所需权限。

10. 在执行显示DDL操作时，为什么会收到消息，提示显示DDL失败？

解决方法：这可能是由于以下原因：

- 选择了无效的客户端SSL证书和/或客户端SSL密钥文件。请选择正确的文件，然后重试。有关详情，请参见[添加连接](#)中创建连接相关的内容。
- 数据库中对象的标识可能已更改。检查对象的标识是否已更改，然后重试。
- 您可能没有足够的权限。联系数据库管理员获取所需权限。

11. 在执行显示DDL或导出DDL操作时，为什么会收到以下错误消息？

“无法启动此程序，因为计算机中丢失MSVCRT100.dll。尝试重新安装该程序以解决问题。”

解决方案：显示或导出DDL时需执行gs_dump.exe，这需要VC Runtime Library文件msvcrt100.dll。

要解决此问题，请将msvcrt100.dll文件从\Windows\System32文件夹复制到\Windows\SysWOW64文件夹。

12. 尝试建立连接时，为什么不显示已保存的连接详细信息？

解决方法：如果User Data文件夹下的Profile文件夹不可用或被手动修改，可能导致该问题。请确保Profile文件夹存在且其名称符合要求。

13. 关闭并重新打开Data Studio时，为什么SQL查询历史记录信息会丢失？

解决方法：如果User Data文件夹下的Profile文件夹丢失或被手动修改，可能导致该问题。请确保Profile文件夹存在且其名称符合要求。

14. 尝试修改“语法高亮”设置时，为什么会提示保存失败？

解决方法：如果Preferences文件不存在或被名称修改，可能导致该问题。请重新启动Data Studio以解决该问题。

15. 如果Data Studio处于空闲状态，而Data Studio.log文件状态为“ No more handles (没有更多句柄)”，应如何处理？

解决方法：重新启动Data Studio。

16. 如果在编辑表格后发303生错误，导致我无法继续进行修改，会发生什么？

解决方案：之前编辑的所有数据将会丢失。请关闭“编辑数据”窗口并重新进行修改。

17. 为什么在操作无误的情况下不断提示我“粘贴的单元格数量与所选单元格数量不匹配”？

解决方案：如果选择“首选项 > 查询结果”后，设置了包含列标题，则会发生这种情况。此时所选单元格也包含列标题单元格。修改设置禁用包含列标题选项，然后重试。

18. 为什么“重用连接”选项禁用时，无法编辑临时表？

答：“重用连接”选项禁用后，工具会创建新会话，而临时表仅能在已有连接中编辑。要编辑临时表，请启用“重用连接”选项。有关详情，请参见[管理SQL终端连接](#)。

19. 在多列排序对话框中多次添加同一列时会怎样？

答：如果用户在多列排序对话框中多次添加同一列且已经单击了“应用”按钮，系统弹出以下提示消息。用户需要单击“OK”然后选择非重复的列进行排序。



20. 未指定列名且已单击“应用”时会怎样？

答：系统弹出以下提示消息。用户需要设置有效的列名并再次单击“应用”，之后不会弹出此消息。



21. 当多个表查询正在SQL终端窗口运行时，单击“取消”会怎样？
答：取消正在执行的表查询可能会导致控制台显示未创建的表名。此时，建议将该表删除，以便对具有相同名称的表进行操作。
22. 当用户因安全密钥被破解无法登录Data Studio时该怎么做？
解决方案：按照以下步骤生成新的安全密钥。
 - a. 选择文件夹“Datastudio” > “Userdata”，删除其中的Security folder文件夹。
 - b. 重启Data Studio。
 - c. 创建新的安全文件夹，重新生成密钥。
 - d. 重新输入密码登陆Data Studio。

4.25 FAQs

1. **如果连接失败，需要检查哪些方面？**
解答：检查以下几个方面：
 - 验证连接属性，检查连接属性输入是否正确。
 - 检查服务器和客户端版本是否兼容。
 - 检查 `database\pg_hba.conf` 文件是否正确配置。更多细节，参加服务器手册。
 - 检查 `Data Studio.ini` 文件是否正确配置。
2. **当用户通过SSL证书尝试和另一服务器建立连接时，为什么连接成功了？**
解答：如果不同服务器使用相同SSL证书，那么第二次连接应成功，因为证书会缓存。
当用户通过不同的SSL证书尝试和另一服务器建立连接时，由于证书不匹配连接失败。
3. **当用户右键单击过程并在“对象浏览器”窗口中进行刷新，过程本身不可见。原因是什么？**

解答：当用户放弃功能并重新创建该功能时，这个问题可能出现。刷新主文件夹，在“对象浏览器”窗口中查看过程。

4. 如果关键错误在数据库会话过程中发生并且操作无法继续，如何处理？

解答：关键错误可能发生在以下情景。检查：

- 连接是否长时间空闲并且超时。
- 服务器是否在运行。
- 服务器是否有足够的内存并且“无内存”问题是否有上报服务器。

5. 限制条件是什么？

解答：限制条件用来限制表格中每列中不需要的数据插入。用户可以对任何表格的一列或多列创建限制条件。保持表格中的数据完整。

支持的3种限制条件如下：

- 主键 限制
- 唯一 限制
- 检查 限制

6. 索引是什么？

解答：索引是表格选择列中数据的复本，搜索非常高效。索引包含低级别磁盘块或直连连接到源数据所在行。

7. Data Studio文件的默认编码格式是什么？

解答：导入、导出的文件和系统文件使用的是系统的默认编码格式，该默认格式通过“设置 > 首选项”进行配置。默认编码格式为UTF-8。

8. 我尝试打开Data Studio时，显示Data Studio不支持打开多个实例。原因是什么？

解答：Data Studio不支持同一用户打开多个实例。

9. 尝试对对象执行DDL操作时，任务无限期运行且无法取消任务。原因是什么？

解答：如果在同一对象上执行其他DML/DDl活动操作，则可能发生这种情况。此时需关闭对象上的所有DML/DDl活动操作，然后重试。如果问题仍然存在，可能是由于另一个用户正在对该对象执行DML/DDl操作。请等待一段时间后重试。可参考[Data Studio用户界面](#)自定义表数据查看事务的行为。

10. 为什么导出的查询结果与“结果”选项卡中的数据不同？

解答：导出结果集数据时，会使用新连接重新执行查询。因此，导出的结果可能与“结果”选项卡中显示的数据不同。

11. 为什么上次登录信息显示为“未获取到上次登录信息”？

解答：连接到旧版本数据库服务器，或在数据库创建后首次登录时，会显示该消息。

12. SQL终端上的错误消息标记不正确。

解答：当服务器返回错误的行编号时，会发生这种情况。可在“消息”页签重新查看错误消息，并定位至对应编号的行修复错误。

13. 显示DDL和导出DDL时会显示已删除的列信息吗？

解答：是的，显示DDL和导出DDL操作会显示已删除的列信息。

14. 为什么修改-Xmx参数后无法启动Data Studio？

解答：如果-Xmx的参数值无效，则可能发生该问题。详情请参见[安装配置Data Studio](#)。

15. 如果我打开了多个终端或页签，如何更快地访问终端？

解答：根据屏幕分辨率，打开的终端或选项卡的数量达到一定限制后，终端列表末尾的图标³³会显示下拉选项。单击该图标并从下拉列表中选择所需的终端。如果此图标不可用，请根据工具提示来识别终端和选项卡。可输入以上“SQL终端”的列名称的值，来搜索终端名称。例如：

- *s显示所有名称以s开头的终端
- test显示所有名称以test开头的终端
- *2显示所有名称以2开头的终端

16. 变更语言设置并重启Data Studio后，为什么界面语言没有改变？

解答：有时界面语言不会在重启后更改为所选语言。请手动重启Data Studio，使界面显示所选语言。

17. 为什么页面不显示上次登录的详细信息？

解答：有时服务器在尝试获取上次登录详细信息时会返回错误。在这种情况下，不会弹出上次登录的消息。

18. 查看/导出DDL时，为什么中文字符有时会显示为乱码？

解答：中文显示为乱码是因为查看的SQL语句、DDL、对象名称或数据中包含中文，且Data Studio客户端字符编码未设置为GBK。设置 > 首选项 > 设置 > **文件编码**，设置Data Studio客户端字符编码为GBK。数据库编码和文件编码组合详细信息，请参考**表1 支持的文件编码组合**。

在Windows资源管理器中打开/查看导出的文件：对于使用UTF-8编码导出的文件，可双击查看，或右键单击文件并选择“打开”进行查看。对于以GBK编码导出的文件，必须使用Excel的导入外部数据功能（“数据 > 获取外部数据 > 自文本”）。

表 4-29 支持的文件编码组合

| 数据库编码 | Data Studio文件编码 | 是否支持表名包含中文 | 是否支持表名为英文 |
|-----------|-----------------|------------|-----------|
| GBK | GBK | 是 | 是 |
| GBK | UTF-8 | 否 - 乱码 | 否 - 乱码 |
| UTF-8 | GBK | 否 - 提示导出失败 | 否 - 乱码 |
| UTF-8 | UTF-8 | 是 | 是 |
| UTF-8 | LATIN1 | 否 - 提示导出失败 | 是 |
| SQL_ASCII | GBK | 是 | 是 |
| SQL_ASCII | UTF-8 | 否 - 乱码 | 否 - 乱码 |

19. 为什么会收到“不支持GBK和LATIN1相互转换”的错误信息？

解答：如果Data Studio和所选的数据库编码不兼容，则会出现此消息。选择兼容的编码来解决该问题。兼容编码的详细信息，请参考**表4-30**。

表 4-30 兼容的编码格式

| Data Studio文件编码 | 数据库编码 | 是否兼容 |
|-----------------|-----------|------|
| UTF-8 | GBK | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| | SQL_ASCII | 是 |
| GBK | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 否 |
| | SQL_ASCII | 是 |
| SQL_ASCII | UTF-8 | 是 |
| | LATIN1 | 是 |
| | GBK | 是 |

20. 为什么编译和执行的PL/SQL过程会被保存为PL/SQL函数？

解答：数据库不区分PL/SQL函数和过程。对数据库而言，所有过程都是函数。因此PL/SQL过程会被保存为PL/SQL函数。

21. 为什么分布键无法编辑？

解答：分布键仅能在执行第一次插入操作时编辑。

22. 在编辑表数据的时候，如果没有在默认值列输入值，默认值是否会添加到数据库服务器？

解答：默认值会添加到服务器，但不会在保存“编辑表数据”页签后显示。使用“编辑表数据”页签中的刷新选项或再次重新打开该表可查看添加的默认值。

23. 为什么删除/修改表数据时系统提示找到了多个匹配的行？

解答：在删除/修改数据行时，根据“自定义唯一键”或“使用所有列”，系统发现其他的行需要修改或删除。如果选择“自定义唯一键”，则会删除/修改所选列中与待删除/修改数据完全匹配的行。如果选择“使用所有列”，则会删除/修改所有列中与待删除/修改数据匹配的行。因此，如果选择“是”，匹配“自定义唯一键”或“使用所有列”的重复记录将被删除/修改。如果选择“否”，未保存的行会被标记修改。

24. 为什么当我右键单击一个文本框会看到其他上下文菜单选项？

解答：Windows 7提供了附加的上下文菜单选项，如“从右到左阅读顺序”和“显示Unicode控制字符”等，以便您的键盘支持从左到右和从右到左的输入方式。

25. 哪些对象不支持批量导出DDL？哪些不支持批量导出DDL和数据？

解答：以下对象不支持批量导出DDL/DDl和数据：

导出DDL：

连接，数据库，外表，序列，列，索引，约束，分区，函数/过程组，普通表组，视图组，模式组，系统表组

导出DDL和数据：

连接，数据库，命名空间，外表，序列，列，索引，约束，分区，函数/过程，视图，普通表组，模式组，系统表组

26. 在启用“重用连接”选项并禁用“自动提交”选项的情况下，如果修改并保存了查询的结果集，能否在SQL终端中提交查询？

解答：不行。要提交查询，必须在SQL终端中执行COMMIT命令。

| 自动提交 | 重用连接 | 保存结果集 |
|------|------|-------|
| 启用 | 启用 | 保存 |
| 启用 | 禁用 | 保存 |
| 禁用 | 启用 | 不保存 |
| 禁用 | 禁用 | 不支持 |

27. 在新的SQL终端窗口中查询临时表时，结果集中显示了错误的表信息。为什么会该问题？

解答：在新的SQL终端窗口中查询临时表时，如果禁用了“重用连接”选项，且数据库中存在与该临时表同名的普通表、分区表或外表，结果集中会显示同名表的信息。

 说明

如果启用“重用连接”选项，则结果集会显示该临时表的信息，无论是否存在同名表。

28. 对于锁定的对象，以下哪些操作不在后台运行，但需要手动终止？

解答：对于已在其他操作中锁定的对象，以下操作不在后台运行：

| 操作 | |
|-------|------|
| 重命名表 | 创建约束 |
| 设置表模式 | 创建索引 |
| 设置表说明 | 添加列 |
| 重命名分区 | - |

29. 将表数据导出到Excel时，是否需要限制行和列大小？

A: 需要。xlsx格式最多支持100万行和16384列，xls格式最多支持64000行和256列。

5 GDS 并行数据加载工具

5.1 安装配置和启动 GDS

操作场景

GaussDB(DWS)提供了数据服务工具GDS来帮助分发待导入的用户数据及实现数据的高速导入。GDS需部署到数据服务器上。

数据量大，数据存储在多个服务器上时，在每个数据服务器上安装配置、启动GDS后，各服务器上的数据可以并行入库。GDS在各台数据服务器上的安装配置和启动方法相同，本节以一台服务器为例进行说明。

背景信息

1. GDS的版本需与集群版本保持一致（如：GDS V100R008C00版本与DWS 1.3.X版本配套），否则可能会出现导入导出失败或导入导出进程停止响应等情况。

因此请勿使用历史版本的GDS进行导入。数据库版本升级后，请按照[操作步骤](#)中的办法下载GaussDB(DWS)软件包解压缩自带的GDS进行安装配置和启动。在导入导出开始时，GaussDB(DWS)也会进行两端的版本一致性检测，不一致时会打屏显示报错信息并终止对应操作。

GDS的版本号的查看办法为：在GDS工具的解压目录下执行如下命令。

```
gds -V
```

数据库版本的查看办法为：连接数据库后，执行如下SQL命令查看。

```
SELECT version();
```

操作步骤

步骤1 在使用GDS导入/导出数据前，请先参考《数据仓库服务用户指南》的“教程：使用GDS导入数据 > 步骤1：准备ECS作为GDS服务器”中的步骤：“准备弹性云服务器作为GDS服务器”、“下载GDS工具包和SSL证书”。

步骤2 以root用户登录待安装GDS的数据服务器，创建存放GDS工具包的目录。

```
mkdir -p /opt/bin/dws
```

步骤3 将GDS工具包上传至上一步所创建的目录中。

以上传SUSE Linux版本的工具包为例，将GDS工具包“dws_client_8.1.x_suse_x64.zip”上传至上一步所创建的目录中。

步骤4（可选）如果使用SSL加密传输，请一并上传SSL证书至**步骤2**所创建的目录下。

步骤5 在工具包所在目录下，解压工具包。

```
cd /opt/bin/dws
unzip dws_client_8.1.x_suse_x64.zip
```

步骤6 创建GDS专有用户及其所属的用户组。此用户用于启动GDS及读取源数据。

```
groupadd gdsgrp
useradd -g gdsgrp gds_user
```

步骤7 分别修改工具包和数据源文件目录属主为GDS专有用户。

```
chown -R gds_user:gdsgrp /opt/bin/dws/gds
chown -R gds_user:gdsgrp /input_data
```

步骤8 切换到gds_user用户。

```
su - gds_user
```

若当前集群版本为8.0.x及以前版本，请跳过**步骤9**，直接执行**步骤10**。

若当前集群版本为8.1.x版本，则正常执行以下步骤。

步骤9 执行环境依赖脚本。（仅8.1.x版本适用）

```
cd /opt/bin/dws/gds/bin
source gds_env
```

步骤10 启动GDS服务。

GDS是绿色软件，解压后启动即可。GDS启动方式有两种。

方式一：直接使用“gds”命令，在命令项中设置启动参数。

方式二：将启动参数写进配置文件“gds.conf”后，使用“gds_ctl.py”命令启动。

对于集中一次性导入的场景推荐使用第一种方式。对于需要隔段时间再次导入的场景，推荐使用第二种方式以配置文件的形式提升启动效率。

- 方式一：直接使用“gds”命令，启动GDS。

- 非SSL模式传输数据的情况下，启动GDS。

```
gds -d dir -p ip:port -H address_string -l log_file -D -t worker_num
```

示例：

```
/opt/bin/dws/gds/bin/gds -d /input_data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 -l /opt/bin/dws/gds/gds_log.txt -D -t 2
```

- 使用SSL加密方式传输数据的情况下，启动GDS。

```
gds -d dir -p ip:port -H address_string -l log_file -D -t worker_num --enable-ssl --ssl-dir Cert_file
```

示例：

以**步骤4**中SSL证书以上传至/opt/bin为例，命令如下。

```
/opt/bin/dws/gds/bin/gds -d /input_data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 -l /opt/bin/dws/gds/gds_log.txt -D --enable-ssl --ssl-dir /opt/bin/
```

命令中的斜体部分请根据实际替换。

- **-d dir**: 保存有待导入数据的数据文件所在目录。本教程中为“/input_data/”。
- **-p ip:port**: GDS监听IP和监听端口。默认值为：127.0.0.1，需要替换为能跟GaussDB(DWS)通信的万兆网IP。监听端口的取值范围：1024~65535。默认值为：8098。本教程配置为：192.168.0.90:5000。

- **-H *address_string***: 允许哪些主机连接和使用GDS服务。参数需为CIDR格式。此参数配置的目的是允许GaussDB(DWS)集群可以访问GDS服务进行数据导入。所以请保证所配置的网段包含GaussDB(DWS)集群各主机。
 - **-l *log_file***: 存放GDS的日志文件路径及文件名。本教程为“/opt/bin/dws/gds/gds_log.txt”。
 - **-D**: 后台运行GDS。仅支持Linux操作系统下使用。
 - **-t *worker_num***: 设置GDS并发线程数。GaussDB(DWS)及数据服务器上的I/O资源均充足时，可以加大并发线程数。
GDS是根据导入事务并发数来决定服务运行线程数的。也就是说即使启动GDS时设置了多线程，也并不会加速单个导入事务。未做过人为事务处理时，一条INSERT语句就是一个导入事务。
 - **--enable-ssl**: 启用SSL加密方式传输数据。
 - **--ssl-dir *Cert_file***: SSL证书所在目录。需与**步骤4**中的证书保存目录保持一致。
 - 关于更多参数的设置信息请参考《数据仓库服务工具指南》中的“GDS并行数据加载工具 > gds命令简介”。
- 方式二：将启动参数写进配置文件“gds.conf”后，使用“gds_ctl.py”命令启动。

- a. 使用如下命令，进入GDS工具包的“config”目录下，配置“gds.conf”文件。“gds.conf”配置详细信息请参考**表5-1**。

```
vim /opt/bin/dws/gds/config/gds.conf
```

示例：

配置“gds.conf”文件如下：

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
<gds name="gds1" ip="192.168.0.90" port="5000" data_dir="/input_data/" err_dir="/err"
data_seg="100MB" err_seg="100MB" log_file="/log/gds_log.txt" host="10.10.0.1/24"
daemon='true' recursive="true" parallel="32"></gds>
</config>
```

配置文件信息如下：

- 数据服务器所在IP为192.168.0.90，GDS监听端口为5000。
- 数据文件存放在“/input_data/”目录下。
- 错误日志文件存放在“/err”目录下。该目录需要拥有GDS读写权限的用户自行创建。
- 单个数据文件大小为100MB。
- 每个错误日志大小为100MB。
- 日志保存在“/log/gds_log.txt”文件中。该目录需要拥有GDS读写权限的用户自行创建。
- 只允许IP为10.10.0.*的节点进行连接。
- GDS进程以后台方式运行。
- 递归数据文件目录。
- 指定并发导入工作线程数目为2。

- b. 执行如下命令启动GDS并确认GDS是否启动成功。

```
python3 gds_ctl.py start
```

示例：

```
cd /opt/bin/dws/gds/bin
python3 gds_ctl.py start
Start GDS gds1 [OK]
gds [options]:
-d dir      Set data directory.
-p port     Set GDS listening port.
 ip:port   Set GDS listening ip address and port.
-l log_file Set log file.
-H secure_ip_range
            Set secure IP checklist in CIDR notation. Required for GDS to start.
-e dir      Set error log directory.
-E size     Set size of per error log segment.(0 < size < 1TB)
-S size     Set size of data segment.(1MB < size < 100TB)
-t worker_num Set number of worker thread in multi-thread mode, the upper limit is 32. If
without setting, the default value is 1.
-s status_file Enable GDS status report.
-D         Run the GDS as a daemon process.
-r         Read the working directory recursively.
-h         Display usage.
```

----结束

gds.conf 参数说明

表 5-1 gds.conf 配置说明

| 属性 | 说明 | 取值范围 |
|-----------|--|--|
| name | 标识名。 | - |
| ip | 监听ip地址。 | IP需为合法IP地址。 IP的默认值：127.0.0.1 |
| port | 监听端口号。 | 取值范围：1024~65535，正整数。 默认值：8098。 |
| data_dir | 数据文件目录。 | - |
| err_dir | 错误日志文件目录。 | 默认值：数据文件目录 |
| log_file | 日志文件路径。 | - |
| host | 设置允许连接到GDS的主机IP地址（参数为CIDR格式，仅支持linux系统）。 | - |
| recursive | 是否递归数据文件目录。 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • true：递归。 • false：不递归。 默认值：false。 |

| 属性 | 说明 | 取值范围 |
|----------|--------------------|--|
| daemon | 是否以DAEMON（后台）模式运行。 | 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • true：以DAEMON模式运行。 • false：不以DAEMON模式运行。 默认值：false。 |
| parallel | 导入工作线程并发数目。 | 取值范围：0~32，正整数。 默认值：1。 |

5.2 停止 GDS

操作场景

待导入数据成功后，停止GDS。

操作步骤

步骤1 以gds_user用户登录安装GDS的数据服务器。

步骤2 请根据启动GDS的方式，选择停止GDS的方式。

- 若用户使用“gds”命令启动GDS，请使用以下方式停止GDS。

a. 执行如下命令，查询GDS进程号。

```
ps -ef|grep gds
```

示例：其中GDS进程号为128954。

```
ps -ef|grep gds
```

```
gds_user 128954 1 0 15:03 ? 00:00:00 gds -d /input_data/ -p 192.168.0.90:5000 -l /log/gds_log.txt -D
gds_user 129003 118723 0 15:04 pts/0 00:00:00 grep gds
```

b. 使用“kill”命令，停止GDS。其中128954为上一步骤中查询出的GDS进程号。

```
kill -9 128954
```

- 若用户使用“gds_ctl.py”命令启动GDS，请使用以下命令停止GDS。

```
cd /opt/bin/dws/gds
python3 gds_ctl.py stop
```

----结束

5.3 GDS 导入示例

示例：多数据服务器并行导入

规划数据服务器与集群处于同一内网，数据服务器IP为192.168.0.90和192.168.0.91。数据源文件格式为CSV。

1. 创建导入的目标表tpcds.reasons。

```
CREATE TABLE tpcds.reasons
(
    r_reason_sk integer not null,
```

```
r_reason_id char(16) not null,  
r_reason_desc char(100)  
);
```

- 以root用户登录每台GDS数据服务器，在两台数据服务器上，分别创建数据文件存放目录“/input_data”。以下以IP为192.168.0.90的数据服务器为例进行操作，剩余服务器上的操作与它一致。

```
mkdir -p /input_data
```

- （可选）创建用户及其所属的用户组。此用户用于启动GDS。若该类用户及所属用户组已存在，可跳过此步骤。

```
groupadd gdsgrp  
useradd -g gdsgrp gds_user
```

- 将数据源文件均匀分发至相应数据服务器的“/input_data”目录中。
- 修改每台数据服务器上数据文件及数据文件目录“/input_data”的属主为gds_user。以下以IP为192.168.0.90的数据服务器为例，进行操作。

```
chown -R gds_user:gdsgrp /input_data
```

- 以gds_user用户登录每台数据服务器上分别启动GDS。

其中GDS安装路径为“/opt/bin/dws/gds”，数据文件存放在“/input_data/”目录下，数据服务器所在IP为192.168.0.90和192.168.0.91，GDS监听端口为5000，以后台方式运行。

在IP为192.168.0.90的数据服务器上启动GDS。

```
/opt/bin/dws/gds/gds -d /input_data -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 -D
```

在IP为192.168.0.91的数据服务器上启动GDS。

```
/opt/bin/dws/gds/gds -d /input_data -p 192.168.0.91:5000 -H 10.10.0.1/24 -D
```

- 创建外表tpcds.foreign_tpcds_reasons用于接收数据服务器上的数据。

其中设置**导入模式信息**如下所示：

- 导入模式为Normal模式。
- 由于启动GDS时，设置的数据源文件存放目录为“/input_data”，GDS监听端口为5000，所以设置参数“location”为“gsfs://192.168.0.90:5000/* | gsfs://192.168.0.91:5000/*”。

设置**数据格式信息**是根据导出时设置的详细数据格式参数信息指定的，参数设置如下所示：

- 数据源文件格式（format）为CSV。
- 编码格式（encoding）为UTF-8。
- 字段分隔符（delimiter）为E'\x08'。
- 引号字符（quote）为0x1b。
- 数据文件中空值（null）为没有引号的空字符串。
- 逃逸字符（escape）默认和quote相同。
- 数据文件是否包含标题行（header）为默认值false，即导入时数据文件第一行被识别为数据。

设置**导入容错性**如下所示：

- 允许出现的数据格式错误个数（PER NODE REJECT LIMIT 'value'）为unlimited，即接受导入过程中所有数据格式错误。
- 将数据导入过程中出现的数据格式错误信息（LOG INTO error_table_name）写入表err_tpcds_reasons。

根据以上信息，创建的外表如下所示：

```
CREATE FOREIGN TABLE tpcds.foreign_tpcds_reasons  
(  
r_reason_sk integer not null,
```

```
r_reason_id char(16) not null,  
r_reason_desc char(100)  
)  
SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'gsfs://192.168.0.90:5000/* | gsfs://192.168.0.91:5000/*',  
format 'CSV',mode 'Normal', encoding 'utf8', delimiter E'\x08', quote E'\x1b', null '', fill_missing_fields  
'false') LOG INTO err_tpcds_reasons PER NODE REJECT LIMIT 'unlimited';
```

- 通过外表tpcds.foreign_tpcds_reasons，将数据导入目标表tpcds.reasons。
INSERT INTO tpcds.reasons SELECT * FROM tpcds.foreign_tpcds_reasons;
- 查询错误信息表err_tpcds_reasons，处理数据导入错误。详细请参见[处理错误表](#)。
SELECT * FROM err_tpcds_reasons;
- 待数据导入完成后，以gds_user用户登录每台数据服务器，分别停止GDS。
以下以IP为192.168.0.90的数据服务器为例，停止GDS。其中GDS进程号为128954。

```
ps -ef|grep gds  
gds_user 128954 1 0 15:03 ? 00:00:00 gds -d /input_data -p 192.168.0.90:5000 -D  
gds_user 129003 118723 0 15:04 pts/0 00:00:00 grep gds  
kill -9 128954
```

示例：多线程导入

规划数据服务器与集群处于同一内网，数据服务器IP为192.168.0.90，导入的数据源文件格式为CSV，同时导入2个目标表。

- 在数据库中创建导入的目标表tpcds.reasons1和tpcds.reasons2。

```
CREATE TABLE tpcds.reasons1  
(  
r_reason_sk integer not null,  
r_reason_id char(16) not null,  
r_reason_desc char(100)  
);  
CREATE TABLE tpcds.reasons2  
(  
r_reason_sk integer not null,  
r_reason_id char(16) not null,  
r_reason_desc char(100)  
);
```

- 以root用户登录GDS数据服务器，创建数据文件存放目录“/input_data”，以及子目录“/input_data/import1/”和“/input_data/import2/”。

```
mkdir -p /input_data
```

- 将目标表tpcds.reasons1的数据源文件存放在数据服务器“/input_data/import1/”目录下，将目标表tpcds.reasons2的数据源文件存放在目录“/input_data/import2/”下。

- （可选）创建用户及其所属的用户组。此用户用于启动GDS。若该用户及所属用户组已存在，可跳过此步骤。

```
groupadd gdsgrp  
useradd -g gdsgrp gds_user
```

- 修改数据服务器上数据文件及数据文件目录“/input_data”的属主为gds_user。

```
chown -R gds_user:gdsgrp /input_data
```

- 以gds_user用户登录数据服务器上启动GDS。

其中GDS安装路径为“/gds”，数据文件存放在“/input_data/”目录下，数据服务器所在IP为192.168.0.90，GDS监听端口为5000，以后台方式运行，设定并发度为2，并设定递归文件目录。

```
/gds/gds -d /input_data -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 -D -t 2 -r
```

- 在数据库中创建外表tpcds.foreign_tpcds_reasons1和tpcds.foreign_tpcds_reasons2用于接收数据服务器上的数据。

以下以外表tpcds.foreign_tpcds_reasons1为例，讲解设置的导入外表参数信息。

其中设置的**导入模式信息**如下所示：

- 导入模式为Normal模式。
- 由于启动GDS时，设置的数据源文件存放目录为“/input_data/”，GDS监听端口为5000，实际存放数据源文件目录为“/input_data/import1/”，所以设置参数“location”为“gsfs://192.168.0.90:5000/import1/*”。

设置的**数据格式信息**是根据导出时设置的详细数据格式参数信息指定的，参数设置如下所示：

- 数据源文件格式（format）为CSV。
- 编码格式（encoding）为UTF-8。
- 字段分隔符（delimiter）为E'\x08'。
- 引号字符（quote）为0x1b。
- 数据文件中空值（null）为没有引号的空字符串。
- 逃逸字符（escape）默认和quote相同。
- 数据文件是否包含标题行（header）为默认值false，即导入时数据文件第一行被识别为数据。

设置的**导入容错性**如下所示：

- 允许出现的数据格式错误个数（PER NODE REJECT LIMIT 'value'）为unlimited，即接受导入过程中所有数据格式错误。
- 将数据导入过程中出现的数据格式错误信息（LOG INTO error_table_name）写入表err_tpcds_reasons1。
- 当数据源文件中一行的最后一个字段缺失（fill_missing_fields）时，自动设置为NULL。

根据以上信息，创建的外表tpcds.foreign_tpcds_reasons1如下所示：

```
CREATE FOREIGN TABLE tpcds.foreign_tpcds_reasons1
(
  r_reason_sk integer not null,
  r_reason_id char(16) not null,
  r_reason_desc char(100)
) SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'gsfs://192.168.0.90:5000/import1/*', format 'CSV', mode
'Normal', encoding 'utf8', delimiter E'\x08', quote E'\x1b', null '', fill_missing_fields 'on') LOG INTO
err_tpcds_reasons1 PER NODE REJECT LIMIT 'unlimited';
```

参考以上设置，创建的外表tpcds.foreign_tpcds_reasons2如下所示：

```
CREATE FOREIGN TABLE tpcds.foreign_tpcds_reasons2
(
  r_reason_sk integer not null,
  r_reason_id char(16) not null,
  r_reason_desc char(100)
) SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'gsfs://192.168.0.90:5000/import2/*', format 'CSV', mode
'Normal', encoding 'utf8', delimiter E'\x08', quote E'\x1b', null '', fill_missing_fields 'on') LOG INTO
err_tpcds_reasons2 PER NODE REJECT LIMIT 'unlimited';
```

8. 通过外表tpcds.foreign_tpcds_reasons1和tpcds.foreign_tpcds_reasons2将数据分别导入tpcds.reasons1和tpcds.reasons2。

```
INSERT INTO tpcds.reasons1 SELECT * FROM tpcds.foreign_tpcds_reasons1;
INSERT INTO tpcds.reasons2 SELECT * FROM tpcds.foreign_tpcds_reasons2;
```

9. 查询错误信息表err_tpcds_reasons1和err_tpcds_reasons2，处理数据导入错误。详细请参见[处理错误表](#)。

```
SELECT * FROM err_tpcds_reasons1;
SELECT * FROM err_tpcds_reasons2;
```

10. 待数据导入完成后，以gds_user用户登录数据服务器，停止GDS。

其中GDS进程号为128954。

```
ps -ef|grep gds
gds_user 128954 1 0 15:03 ? 00:00:00 gds -d /input_data -p 192.168.0.90:5000 -D -t 2 -r
```

```
gds_user 129003 118723 0 15:04 pts/0 00:00:00 grep gds  
kill -9 128954
```

5.4 gds

背景信息

gds可以为GaussDB(DWS)提供导入导出数据的功能。

语法

```
gds [ OPTION ] -d DIRECTORY
```

其中，-d、-H是必选参数，option项是可选参数。gds将DIRECTORY中的文件数据提供给GaussDB(DWS)访问。

在启动GDS服务前，请确定使用的GDS版本和数据库的版本保持一致，否则数据库会提示错误并终止导入导出操作，因此请注意GDS工具和数据库的版本务必严格匹配。具体版本可通过-V参数进行查看。

参数说明

- -d dir
设置待导入数据文件的目录。在gds进程权限允许的条件下，-d指定的目录会自动被创建。
- -p ip:port
设置gds监听IP和监听端口。
IP的取值范围：IP需为合法IP地址。
IP的默认值：127.0.0.1。
监听端口的取值范围：1024~65535，正整数。
监听端口的默认值：8098。
- -l log_file
设置日志文件。本次特性添加了日志自动切分的功能。当设置-R参数后gds会根据设置的值重新生成新的文件，以此来避免单个日志文件过大的问题。
生成规则：gds默认只识别后缀是log的文件重新生成日志文件。
例如，当-l参数指定为 gds.log，-R指定为 20MB的时候，当gds.log大小达到20MB后就会新创建一个 "gds-2020-01-17_115425.log"文件。
当-l指定的日志文件没有以log为后缀，例如：" gds.log.txt"，则新创建的日志文件名为" gds.log-2020-01-19_122739.txt"。
gds启动时会检测-l参数设置的日志文件是否存在，如果存在则根据当前日期时间新生成一个日志文件，不会覆盖之前的日志文件。
- -H address_string
设置允许哪些主机连接到gds，参数需为CIDR格式，仅支持linux系统。需要配置多个不同网段时，使用“,”分隔。例如：-H 10.10.0.0/24,10.10.5.0/24。
- -e dir
设置导入时产生的错误日志存放路径。
默认值：数据文件目录。

- -E size
设置导入产生的错误日志的上限值。
取值范围：0<size<1TB，请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持KB、MB和GB。
- -S size
设置导出单个文件大小上限。
取值范围：1MB<size<100TB，请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持KB、MB和GB。如果使用KB，取值需要大于1024KB。
- -R size
设置-l指定的gds单个日志文件大小上限。
取值范围：1MB<size<1TB，请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持KB、MB和GB。如果使用KB，取值需要大于1024KB。
默认值：16MB
- -t worker_num
设置导入导出工作并发线程数目。
取值范围：0<worker_num<=200，正整数
默认值：8
推荐值：普通文件导入导出场景取值：CPU核数*2；管道文件导入导出场景取值：64。

说明

当管道文件导入导出场景并发较大时，该值应不低于业务并发数。

- -s status_file
设置状态文件，仅支持linux系统。
- -D
后台运行gds，仅支持linux系统。
- -r
递归遍历目录（外表目录下的子目录）下文件，仅支持linux系统。
- -h
显示帮助信息。
- --enable-ssl
使用SSL认证的方式与集群通信。
- --ssl-dir Cert_file
在使用SSL认证方式时，指定认证证书的所在路径。
- --debug-level
设置GDS端的debug日志级别，以控制GDS debug相关的日志输出。
取值范围：0、1、2
 - 0：仅打印导入导出相关的文件列表，日志量小，推荐在系统处于正常状态时使用设置。
 - 1：打印日志的完整信息，增加各节点的连接信息、session转换信息和一些数据统计。
 - 2：打印详细的交互日志以及所属状态，输出大量的debug日志信息，以帮助故障定位分析。推荐仅在故障定位时开启。

默认值：1

- `--pipe-timeout`
设置GDS操作管道文件的等待超时时间。

📖 说明

- 该参数的设置是为了避免人为或程序自身问题造成管道文件的一端长时间不读取或者不写入，导致管道另一端的读取或写入操作hang住。
- 该参数表示的超时时间不是指GDS一个导入导出任务的最长时间，而是GDS对管道文件的每一次read/open/write的最大超时时间，当超过`--pipe-timeout`参数设置时间会向前端报错。

取值范围：大于1s。请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持s、m和h。如：1小时可以设置为3600s、60m或者1h。

默认值：1h/60m/3600s

示例

数据文件存放在“/data”目录，IP为192.168.0.90，监听端口为5000。

```
gds -d /data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24
```

数据文件存放在“/data/”目录下的任意子目录，IP为192.168.0.90，监听端口为5000。

```
gds -d /data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 -r
```

数据文件存放在“/data/”目录，IP为192.168.0.90，监听端口为5000，以后台方式运行，将日志保存在“/log/gds_log.txt”文件中，指定并发导入工作线程数目为32。

```
gds -d /data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 -l /log/gds_log.txt -D -t 32
```

数据文件存放在“/data/”目录，IP为192.168.0.90，监听端口为5000，只允许IP为10.10.0.*的节点进行连接。

```
gds -d /data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24
```

数据文件存放在“/data/”目录，IP为192.168.0.90，监听端口为5000，只允许IP为10.10.0.*的节点进行连接，设定为使用SSL认证的方式与集群通信，证书文件存放在/certfiles/目录。

```
gds -d /data/ -p 192.168.0.90:5000 -H 10.10.0.1/24 --enable-ssl --ssl-dir /certfiles/
```

📖 说明

- 1个GDS在同一时刻，只能为1个集群提供导入导出服务；
- 为满足安全要求，请通过-p显式指定监听ip和监听端口。
- 证书文件包括根证书文件cacert.pem，以及二级证书文件client.crt和密钥文件client.key。
- 在加载证书时，需要使用密码保护文件client.key.rand和client.key.cipher。

5.5 gds_ctl.py

背景信息

在配置了gds.conf的情况下，就可通过gds_ctl.py控制gds的启动和停止。

前置条件

只支持在Linux系统执行该命令。执行前，需确保目录结构如下：

```
|---gds
|---gds_ctl.py
|---config
|-----gds.conf
|-----gds.conf.sample
```

或

```
|---gds
|---gds_ctl.py
|-----gds.conf
|-----gds.conf.sample
```

“gds.conf” 的内容：

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
<gds name="gds1" ip="127.0.0.1" port="8098" data_dir="/data" err_dir="/err" data_seg="100MB"
err_seg="1000MB" log_file="/gds.log" host="10.10.0.1/24" daemon='true' recursive="true" parallel="32"></
gds>
</config>
```

“gds.conf” 配置说明：

- name：标识名。
- ip：监听ip地址。
- port：监听端口号。
取值范围：1024~65535，正整数。
默认值：8098。
- data_dir：数据文件目录。
- err_dir：错误日志文件目录。
- log_file：日志文件路径。
- host：允许哪些主机连接到gds。
- recursive：是否递归数据文件目录。
取值范围：
 - true为递归数据文件目录。
 - false为不递归数据文件目录。
- daemon：是否以DAEMON模式运行，
取值范围：
 - true为以DAEMON模式运行。
 - false为不以DAEMON模式运行。
- parallel：导入导出工作线程并发数目。

默认并发数目为8，最大为200。

语法

```
gds_ctl.py [ start | stop all | stop [ ip: ] port | stop | status ]
```

描述

当配置了“gds.conf”，可通过gds_ctl.py启动/停止gds。

参数说明

- start
启动gds.conf中配置的gds。
- stop
关闭当前用户有权限关闭的经配置文件启动的gds运行实例。
- stop all
关闭当前用户有权限关闭的所有gds运行实例。
- stop [ip:] port
关闭当前用户有权限关闭的特定gds运行实例。如果启动时指定了ip:port，那么停止需要指定相应的ip:port；如果启动时未指定IP，只指定port，则停止只需指定相应的port即可。如启动和停止指定不同的信息，则停止失败。
- status
查询通过gds.conf启动的gds实例的运行状态。

示例

启动gds。

```
python3 gds_ctl.py start
```

停止由配置文件启动的gds。

```
python3 gds_ctl.py stop
```

停止所有当前用户有权限关闭的gds。

```
python3 gds_ctl.py stop all
```

停止当前用户有权限关闭的，由[ip:]port指定的gds。

```
python3 gds_ctl.py stop 127.0.0.1:8098
```

查询gds状态。

```
python3 gds_ctl.py status
```

5.6 处理错误表

操作场景

当数据导入发生错误时，请根据本文指引信息进行处理。

查询错误信息

数据导入过程中发生的错误，一般分为数据格式错误和非数据格式错误。

- 数据格式错误

在创建外表时，通过设置参数“LOG INTO error_table_name”，将数据导入过程中出现的数据格式错误信息写入指定的错误信息表error_table_name中。您可以通过以下SQL，查询详细错误信息。

```
SELECT * FROM error_table_name;
```

错误信息表结构如表5-2所示。

表 5-2 错误信息表

| 列名称 | 类型 | 描述 |
|-----------|--------------------------|--|
| nodeid | integer | 报错节点编号。 |
| begintime | timestamp with time zone | 出现数据格式错误的时间。 |
| filename | character varying | 出现数据格式错误的数据库源文件名。 当GDS导入时，同时会包括对应GDS服务端的IP地址端口信息。 |
| rownum | bigint | 在数据库源文件中，出现数据格式错误的行号。 |
| rawrecord | text | 在数据库源文件中，出现数据格式错误的原始记录。 |
| detail | text | 详细错误信息。 |

- 非数据格式错误

对于非数据格式错误，一旦发生将导致整个数据导入失败。您可以根据执行数据导入过程中，界面提示的错误信息，帮助定位问题，处理错误表。

处理数据导入错误

根据获取的错误信息，请对照下表，处理数据导入错误。

表 5-3 处理数据导入错误

| 错误信息 | 原因 | 解决办法 |
|--|---|---|
| missing data for column "r_reason_desc" | <p>1. 数据源文件中的列数比外表定义的列数少。</p> <p>2. 对于TEXT格式的数据源文件，由于转义字符（\）导致delimiter（分隔符）错位或者quote（引号字符）错位造成的错误。 示例：目标表存在3列字段，导入的数据如下所示。由于存在转义字符“\”，分隔符“ ”被转义为第二个字段的字段值，导致第三个字段值缺失。 BE Belgium\ 1</p> | <p>1. 由于列数少导致的报错，选择下列办法解决：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在数据源文件中，增加列“r_reason_desc”的字段值。 在创建外表时，将参数“fill_missing_fields”设置为“on”。即当导入过程中，若数据源文件中一行数据的最后一个字段缺失，则把最后一个字段的值设置为NULL，不报错。 <p>2. 对由于转义字符导致的错误，需检查报错的行中是否含有转义字符（\）。若存在，建议在创建外表时，将参数“noescaping”（是否不对\和后面的字符进行转义）设置为true。</p> |
| extra data after last expected column | 数据源文件中的列数比外表定义的列数多。 | <ul style="list-style-type: none"> 在数据源文件中，删除多余的字段值。 在创建外表时，将参数“ignore_extra_data”设置为“on”。即在导入过程中，若数据源文件比外表定义的列数多，则忽略行尾多出来的列。 |
| invalid input syntax for type numeric: "a" | 数据类型错误。 | 在数据源文件中，修改输入字段的数据类型。根据此错误信息，请将输入的数据类型修改为numeric。 |
| null value in column "staff_id" violates not-null constraint | 非空约束。 | 在数据源文件中，增加非空字段信息。根据此错误信息，请增加“staff_id”列的值。 |

| 错误信息 | 原因 | 解决办法 |
|--|------------|--|
| duplicate key value violates unique constraint "reg_id_pk" | 唯一约束。 | <ul style="list-style-type: none"> 删除数据源文件中重复的行。 通过设置关键字“DISTINCT”，从SELECT结果集中删除重复的行，保证导入的每一行都是唯一的。 <pre>INSERT INTO reasons SELECT DISTINCT * FROM foreign_tpcds_reasons;</pre> |
| value too long for type character varying(16) | 字段值长度超过限制。 | 在数据源文件中，修改字段值长度。根据此错误信息，字段值长度限制为VARCHAR2(16)。 |

6 DSC SQL 语法迁移工具

6.1 概述

当客户选择切换到DWS数据库后可能会面临数据库的迁移任务，数据库迁移包括用户数据迁移和应用程序sql脚本迁移，其中，应用程序sql脚本迁移是一个复杂、高风险且耗时的过程。

DSC (Database Schema Convertor) 是一款运行在Linux或Windows操作系统上的命令行工具，致力于向客户提供简单、快速、可靠的应用程序sql脚本迁移服务，通过内置的语法迁移逻辑解析源数据库应用程序sql脚本，并迁移为适用于GaussDB(DWS)数据库的应用程序sql脚本。

DSC不需要连接数据库，可在离线模式下实现零停机迁移，迁移过程中还会显示迁移过程状态，并用日志记录操作过程中发生的错误，便于快速定位问题。

迁移对象

DSC支持迁移Teradata、Oracle、Netezza、MySQL、DB2数据库的对象有：


- Oracle、Teradata、Netezza、MySQL、DB2支持的通用对象：SQL模式，SQL查询
- 仅Oracle和Netezza支持的对象：PL/SQL
- 仅Teradata支持的对象：包含BTEQ和SQL_LANG脚本的Perl文件

迁移流程

DSC迁移sql脚本流程如下：

1. 从Teradata或Oracle数据库导出待迁移的sql脚本到已安装了DSC的Linux或Windows服务器。
2. 使用DSC工具进行语法迁移，命令中指定输入文件路径、输出文件路径以及日志路径。
3. DSC自动将迁移后的sql脚本和日志信息归档在指定路径中。

图 6-1 DSC 处理流程



6.2 支持的关键词和特性


本节提供了DSC的系统上下文。DSC是一款命令行工具，支持数据迁移工程师将 Teradata/Oracle/Netezza/MySQL/DB2源数据库脚本迁移至GaussDB(DWS)。

DSC从输入文件夹读取脚本。迁移流程结束后，迁移后脚本保存到输出文件夹。工具还会在日志文件夹中生成操作日志和错误日志。

DSC迁移最关键的是sql脚本关键字的迁移规则，本节提供Teradata、Oracle、Netezza和MySQL迁移工具支持的关键词和特性，及关键字迁移规则的配置参数，请根据源数据库、目的数据库和使用场景进行配置。

不支持迁移的关键词在迁移后会通过错误消息记录在错误日志中，错误日志还包含文件详细信息，如发生错误的文件名和查询位置。详情请参见[日志参考](#)和[DSC故障处理](#)。

图 6-2 DSC 的系统上下文



6.3 DSC 约束和限制

DSC的约束和限制如下：

通用

- DSC仅用于语法迁移，不支持数据迁移。
- 如果在将IN/NOT IN操作符转换为EXISTS/NOT EXISTS时，子查询的SELECT子句包含aggregate函数，则迁移的脚本可能发生问题。

Teradata

- DSC无法区分SQL语句中的mod是否是关键字，当mod并非关键字时也会被替换为%。

例如：DSC将SQL语句中的mod字符串迁移为%。

```
SELECT sal
FROM employee
WHERE name LIKE 'mod (%)';
```

该查询转换如下：

```
SELECT sal
FROM employee
WHERE name LIKE 'mod (%)';
```

- 如果含有FORMAT参数的case语句未用半角括号“()”括起来，该语句不会处理。

例如：

```
case when column1='0' then column1='value' end (FORMAT 'YYYYMMDD')as alias1
```

在该示例中，case when column1="0", column1="value" end未用半角括号括起，因此不会处理该语句。

- 如果Teradata查询中同时使用SELECT *和QUALIFY子句，迁移的查询会为QUALIFY子句多返回一列。

例如：

Teradata查询

```
SELECT * FROM dwQErrDtl_mc.C03_CORP_TIME_DPSIT_ACCT
WHERE 1 = 1
AND Data_Dt = CAST( '20150801' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD' )
QUALIFY ROW_NUMBER( ) OVER( PARTITION BY Agt_Num, Agt_Modif_Num ORDER BY NULL ) = 1;
```

迁移后的查询

```
SELECT * FROM (
SELECT *, ROW_NUMBER( ) OVER( PARTITION BY Agt_Num, Agt_Modif_Num ORDER BY NULL )
AS ROW_NUM1
FROM dwQErrDtl_mc.C03_CORP_TIME_DPSIT_ACCT
WHERE 1 = 1
AND Data_Dt = CAST( '20150801' AS DATE )
) Q1
WHERE Q1.ROW_NUM1 = 1;
```

在迁移后的查询中，ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY Agt_Num ,Agt_Modif_Num ORDER BY NULL) AS ROW_NUM1列为额外返回的一列。

- 子查询或函数内不支持对表的命名引用。

例如，如果输入的查询包含表名（例如foo），迁移工具不会将基于该表命名的引用从子查询（foo.fooid）中迁移到该表中，或从调用该子查询的函数（getfoo(foo.fooid)）中迁移到该表中。

```
SELECT * FROM foo
WHERE foosubid IN (
    SELECT foosubid
    FROM getfoo(foo.fooid) z
    WHERE z.fooid = foo.fooid
);
```

Oracle

- 在如下场景中不处理ROWID：
SELECT empno,ename ,d.deptno,d.rowid FROM (SELECT * FROM employees where deptno is not null) e , dept d WHERE d.deptno = e.deptno;
- 窗口函数（RANK，ROW_NUMBER）中的aggregate在字段列表中不可用。

例如：

```
SELECT
    TIME, Region, ROW_NUMBER ( ) OVER (ORDER BY SUM (profit) DESC) AS rownumber
    , GROUPING (TIME) AS T
    , GROUPING (Region) AS R
FROM Sales GROUP BY
    CUBE (TIME, Region)
ORDER BY
    TIME, Region;
```

- 如果在SELECT语句中指定了星号（*），并且未指定VALUES子句，则INSERT FIRST或INSERT ALL查询的迁移将无法正常运行。
- DSC只支持在WHERE子句的末尾指定ROWNUM条件。

例如：

```
SELECT ROWNUM, ename,empid
FROM employees
WHERE empid = 10 AND deptno = 10 AND ROWNUM < 3
ORDER BY ename;
```

- 该工具不支持在UPDATE子句中使用ROWNUM函数。

例如：

```
UPDATE tableName SET empno = ROWNUM
where column = "value";
```

- 该工具不支持INDEX子句中基于列表分区的功能。

例如：

```
CREATE TABLE sales(acct_no NUMBER(5)
    ORGANIZATION INDEX
    INCLUDING acct_no
    OVERFLOW TABLESPACE example
PARTITION BY LIST (acct_no)
    (PARTITION VALUES (1)
PARTITION VALUES (DEFAULT)
    TABLESPACE example);
```

- DSC不支持没有表名或表别名的JOIN条件。
- 存储过程和函数必须以“/”结尾。

6.4 系统要求（DSC）

支持的数据库

DSC支持的源数据库如表6-1所示。

表 6-1 支持的源数据库

| 数据库名称 | 数据库版本 |
|----------|--------------------------------|
| Netezza | 7.0 |
| Teradata | 13.1 |
| Oracle | 11g Release 2 12c Release 1 |
| MySQL | 5.6 |

软件要求

操作系统要求

DSC兼容的操作系统如表6-2所示。

表 6-2 兼容的操作系统

| 服务器 | 操作系统 | 版本 |
|----------|---------------------------------|--------------------------|
| 通用x86服务器 | SUSE Linux Enterprise Server 11 | SP1 (SUSE11.1) |
| | | SP2 (SUSE11.2) |
| | | SP3 (SUSE11.3) |
| | | SP4 (SUSE11.4) |
| | SUSE Linux Enterprise Server 12 | SP0 (SUSE12.0) |
| | | SP1 (SUSE12.1) |
| | | SP2 (SUSE12.2) |
| | | SP3 (SUSE12.3) |
| | RHEL | 6.4-x86_64 (RedHat6.4) |
| | | 6.5-x86_64 (RedHat6.5) |
| | | 6.6-x86_64 (RedHat6.6) |
| | | 6.7-x86_64 (RedHat6.7) |
| | | 6.8-x86_64 (RedHat6.8) |
| | | 6.9-x86_64 (RedHat6.9) |
| | | 7.0-x86_64 (RedHat7.0) |
| | | 7.1-x86_64 (RedHat7.1) |
| | | 7.2-x86_64 (RedHat7.2) |
| | 7.3-x86_64 (RedHat7.3) | |

| 服务器 | 操作系统 | 版本 |
|-----|---------|--------------------------|
| | | 7.4-x86_64 (RedHat7.4) |
| | CentOS | 6.4 (CentOS6.4) |
| | | 6.5 (CentOS6.5) |
| | | 6.6 (CentOS6.6) |
| | | 6.7 (CentOS6.7) |
| | | 6.8 (CentOS6.8) |
| | | 6.9 (CentOS6.9) |
| | | 7.0 (CentOS7.0) |
| | | 7.1 (CentOS7.1) |
| | | 7.2 (CentOS7.2) |
| | | 7.3 (CentOS7.3) |
| | | 7.4 (CentOS7.4) |
| | Windows | 7.0, 10 |

其他软件要求

DSC对其他软件版本的要求如[表6-3](#)所示。

表 6-3 其他软件要求

| 软件 | 用途 |
|--------------------|----------------------|
| JDK 1.8.0_141及以上版本 | 用于运行DSC的软件版本。 |
| Perl 5.8.8 | 用于迁移Perl文件。 |
| Perl 5.28.2及以上版本 | 用于在Windows中迁移Perl文件。 |

说明

此处的Perl 5.8.8为固定版本，考虑到语法兼容性，不能使用更高的版本。

6.5 安装 DSC

在使用DSC工具之前，必须在Linux或Windows服务器中安装工具，DSC支持[Linux 64位操作系统](#)。DSC支持其它操作系统的详情请见[兼容的操作系统](#)。

前提条件

- 在Linux系统中请勿使用具有root权限的用户安装和操作DSC。且该用户必须具有创建文件夹的权限，否则install.sh将执行失败。
- 请确保目标文件夹大小至少为输入文件夹中SQL文件大小的4倍。
例如，输入文件夹中SQL文件大小为100 KB，则目标文件夹至少需要400 KB空间处理SQL文件。

说明

- Linux系统中查询目标文件夹的可用磁盘空间：

```
df -P <folder path>
```
- Linux系统中查询输入文件的大小，在输入文件所在路径下执行：

```
ls -l
```
- 系统已安装JRE 1.8及以上版本和Perl。有关软硬件环境的具体要求，请参见[系统要求 \(DSC\)](#)。

执行以下步骤验证Java安装版本并设置Java路径。

- 验证Java安装是否符合要求。

```
java -version
```

- 验证java路径是否设置，如果不正确请按照步骤重新设置。

Linux

- 验证Java路径是否设置。

```
echo $JAVA_HOME
```

- 如果命令返回为空，请编辑当前用户的.bashrc文件，输入如下内容，保存并退出。

假设Java安装路径为“/home/user/Java/jdk1.8.0_141”。

```
export JAVA_HOME=/home/user/Java/jdk1.8.0_141
```

```
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

- 激活Java环境变量。

```
source ~/.bashrc
```

Windows

- 在“我的电脑”右键菜单中选择“属性”，弹出“系统”窗口。
- 单击“高级系统设置”，弹出“系统属性”对话框。
- 在“高级”页签中单击“环境变量”，弹出“环境变量”对话框。
- 选中“系统变量”中的“Path”环境变量，单击下方的“编辑”按钮，查看Path中是否包含Java安装路径。

如果Path中未包含Java安装路径或路径不正确，请在原有内容的基础上增加本机的Java路径。

假设Java安装路径为“C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_141\bin”，Path环境变量为“c:\windows\system32;”，则Path应该设置为“c:\windows\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_141\bin;”。

操作步骤

DSC是一款免安装工具，下载软件包后，用户解压软件包即可使用。

获取安装包方法如下。解压DSC.zip后再解压DSC.rar获取如[表6-4](#)所示的文件。

Windows:

步骤1 登录GaussDB(DWS) 管理控制台下载DCS软件包。详细步骤参见[客户端工具下载](#)。

步骤2 解压DSC.zip包。

得到DSC文件夹。

说明

解压DSC.zip时，可根据需要选择任意文件夹进行解压。

步骤3 进入DSC目录。

步骤4 找到并查看DSC目录中的文件。

解压出来的文件夹和文件说明如[表6-4](#)所示。

----**结束**

Linux操作系统:

步骤1 登录GaussDB(DWS) 管理控制台下载DCS软件包。详细步骤参见[客户端工具下载](#)。

步骤2 从DSC.zip包中提取文件。

```
sh install.sh
```

步骤3 进入DSC目录。

```
cd DSC
```

步骤4 查看DSC目录中的文件。

```
ls
config lib scripts bin input output runDSC.sh runDSC.bat
```

----**结束**

表 6-4 DSC 目录

| 文件或文件夹 | | 说明 |
|------------|------------|---|
| DSC | bin | dsc相关jar（可执行的）。 |
| | config | DSC工具的配置文件。 |
| | input | 输入文件夹 |
| | lib | 该文件夹中包括DSC正常运行所必须的库文件。 |
| | output | 输出文件夹 |
| | scripts | 该文件夹中包括Oracle和Teradata迁移的自定义配置脚本，用户可以直接执行sql文件启用所需功能。 |
| | runDSC.sh | 在Linux操作系统中运行应用程序。 |
| | runDSC.bat | 在Windows操作系统中运行应用程序。 |
| changelog | | 通知当前修改。 |
| Install.sh | | 设置DSC的文件权限。 |
| readme | | 在安装和配置前，阅读安装和配置操作说明。 |

📖 说明

如果不再需要DSC，可以通过删除DSC文件夹本身来卸载它。

6.6 配置 DSC

6.6.1 DSC 概述

DSC提供配置文件和配置参数，用于控制迁移逻辑和迁移规则。迁移脚本之前，用户要根据场景和需求进行配置。涉及以下三种类型的配置：

1. 迁移前配置工具：用于在安装后**DSC配置**。
2. 迁移前配置迁移规则：用于配置sql脚本的迁移规则，针对**Teradata SQL**、**Oracle SQL配置**、**Teradata Perl**以及 **MySQL**迁移提供独立的配置文件。
3. 迁移后自定义配置：用于在目标数据库中**自定义配置**，以支持目标数据库原本不支持的部分源数据库关键字。

6.6.2 DSC 配置

DSC的配置包含如下内容：

- **设置application.properties**：用于配置工具的迁移行为，例如，是否要覆盖目标文件夹下的文件，是否对sql文件格式化。
- **设置Java内存分配**：用户配置工具在迁移过程中可使用的内存资源，超出设置的内存，工具将显示错误消息并退出。

设置 application.properties

application.properties文件中包括一系列应用配置参数，用于控制DSC在迁移数据库脚本时的行为，该文件中的参数为通用控制参数，适用于Teradata、Oracle。

设置方法如下。

- 步骤1** 打开config文件夹中的application.properties文件。
- 步骤2** 根据实际需要修改application.properties文件中参数的值。
application.properties文件中的参数解释见表6-5。

📖 说明

- 参数值不区分大小写。
- 除了列出的参数外，用户不得更改任何参数值。

- 步骤3** 保存后退出。

----结束

表 6-5 application.properties 文件的配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|-------------------------------------|---|---------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • formatterrequired | 若该参数配置发生改变，工具将无法按预期运行。 | <ul style="list-style-type: none"> • true • false | true | formatterrequired=true |
| <ul style="list-style-type: none"> • prevalidationFlag | 若该参数配置发生改变，工具将无法按预期运行。 | <ul style="list-style-type: none"> • true • false | true | prevalidationFlag=true |
| <ul style="list-style-type: none"> • commentSeparatorFlag | 若该参数配置发生改变，工具将无法按预期运行。 | <ul style="list-style-type: none"> • true • false | true | commentSeparatorFlag=true |
| <ul style="list-style-type: none"> • queryDelimiter | 若该参数配置发生改变，工具将无法按预期运行。 | NA | 不适用 | queryDelimiter=; |
| <ul style="list-style-type: none"> • blogicDelimiter | 若该参数配置发生改变，工具将无法按预期运行。 | NA | 不适用 | blogicDelimiter=/' |
| <ul style="list-style-type: none"> • Timeout | 工具迁移超时时间。 若该参数配置发生改变，工具将无法按预期运行。 | - | 4 hours | Timeout=4 |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|---|-----------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> fileExtension | <p>合法的文件扩展名，以逗号分隔。</p> <p>如果此配置项 fileExtension 有修改，工具将不能正常运行。</p> <p>说明 导出的脚本必须带有如下后缀，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> .sql .txt .fnc .proc .tbl .tbs .pl <p>等。</p> | <ul style="list-style-type: none"> csv txt SQL | SQL | fileExtension=SQL |
| <ul style="list-style-type: none"> formattedSourceRequired | <p>指定是否使用 SQL Formatter 对源SQL文件进行格式化。</p> <p>若该参数设为 true，则对输入文件的副本进行格式化并保存到 <i>{输出路径}/formattedSource</i> 文件夹。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | formattedSourceRequired=true |
| <ul style="list-style-type: none"> target_files | <p>指定要在输出/目标文件中执行的操作。</p> <p>Overwrite: 用于覆盖输出文件夹中的现有文件。</p> <p>指定是否必须覆盖输出文件夹中的文件。</p> <p>Delete: 用于删除目标文件夹中的所有文件。</p> <p>Cancel: 用于在输出/目标文件夹中存在文件时取消操作。</p> | <ul style="list-style-type: none"> overwrite delete cancel | overwrite | target_files=overwrite |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|--|-------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> encodingFormat | <p>指定输入/源文件的编码格式。</p> <p>如果未设置该参数（或该参数被注释掉），则工具将基于区域设置使用默认编码。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 文件编码的自动检测功能并不准确。为确保正确的编码格式，请使用本参数指定格式。 | <ul style="list-style-type: none"> UTF8 UTF16 UTF32 GB2312 ASCII等 | 基于区域设置的默认编码 | encodingFormat=UTF8 |
| <ul style="list-style-type: none"> NoOfThreads | 指定用于迁移的线程数。 | 取决于可用的系统资源 | 3 | NoOfThreads=3 |
| <ul style="list-style-type: none"> MaxFileSizeWarning | <p>指定输入文件大小告警阈值，单位为B（字节）、KB、MB或GB</p> <p>如果指定的值无效，那么将使用默认值。</p> <p>如果指定的源文件大小超过指定的值，则会向用户显示以下警告消息：</p> <pre>***** [WARNING] : Migration of the following files(>100KB) will take more time: bigfile001.SQL bigfile008.SQL *****</pre> | 10 KB 1 GB | 10MB | MaxFileSizeWarning=10MB |
| <ul style="list-style-type: none"> MaxFileSize | 允许输入文件的最大大小，如果超过这个限制，文件迁移将被跳过。 | - | 20MB | MaxFileSize=20MB |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|---|-----------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> MaxSqlLen | <p>指定待迁移的单个查询的最大长度。</p> <p>如果指定的值无效，则工具会将其重置为默认值，并且控制台上将显示以下错误消息： The query length parameter (MaxSqlLen) value is out of range. Resetting to default value.</p> <p>如果输入查询超过指定的最大长度，则查询迁移会预验证失败。工具会跳过该查询，并记录以下错误消息： 2018-07-06 12:05:57,598 ERROR TeradataBulkHandler: 195 Error occurred during processing of input in Bulk Migration. PreQueryValidation failed due to: Invalid termination; OR exclude keyword found in query; OR query exceeds maximum length (MaxSqlLen config parameter). filename.SQL for Query in position : xx</p> | <p>1 .. 52,428,800 字节 (1字节 - 50 MB)</p> | <p>1048576 (1 MB)</p> | <p>MaxSqlLen=1048576</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> initialJVMMemory | <p>设置初始内存</p> | <p>不适用</p> | <p>256 MB</p> | <p>initialJVMMemory=256MB 表明内存达到256MB时，进程将启动。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> maxJVMMemory | <p>设置最大内存</p> | <p>不适用</p> | <p>1024 MB</p> | <p>maxJVMMemory=2048m 表明内存达到2048 MB时，进程将启动。</p> |

📖 说明

- 如果为配置参数提供了错误或无效值，DSC将采用该参数的默认值。
- 如果存在扩展名不受支持（如“.doc”），建议将此扩展名添加到“application.properties”文件的“fileExtension”配置参数中。

设置 Java 内存分配

DSC支持通过参数控制Java虚拟机（JVM）的内存分配量，并预设默认值。

在迁移操作期间，如果内存使用超过设置的值，DSC将提示“java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded”错误消息并退出，此时用户可通过更改application.properties配置文件中的initialJVMMemory和maxJVMMemory 的值，以分配更多内存。

📖 说明

可用系统资源决定了内存分配量。

表 6-6 JVM 内存分配的控制参数

| 参数 | 说明 | 推荐取值 |
|-----|-------------------|---|
| Xms | 指定初始内存分配量，单位为MB。 | 该参数最小值为256 MB，最大值取决于可用的系统资源。 默认值：256 |
| Xmx | 指定内存分配量的上限，单位为MB。 | 该参数最小值为1024 MB，最大值取决于可用的系统资源。 默认值：1024 |

6.6.3 Teradata SQL 配置

设置Teradata配置参数可在迁移Teradata数据库脚本时自定义迁移工具的行为。

打开config文件夹中的features-teradata.properties文件，并根据实际需要设置表6-7中的参数。

表 6-7 features-teradata.properties 文件中的配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|---|-------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> deleteToTruncate | <p>该参数用于设置不含 WHERE 的 DELETE 语句迁移规则。</p> <p>若该参数设为 true，则可将 DELETE 迁移为 TRUNCATE。若该参数设为 false，则不可将 DELETE 迁移为 TRUNCATE。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | deleteToTruncate=true |
| <ul style="list-style-type: none"> distributeByHash | <p>基于主索引中指定的字段，将数据分布在集群多个节点上。</p> <p>若该参数设为 one，表示数据基于主索引的首个字段分布。</p> <p>若该参数设为 many，表示数据基于所有主索引字段分布。</p> <p>该功能通过指定 DISTRIBUTE BY 子句实现。</p> <p>说明 该参数在 V100R002C60 版本中设置为 one，因为该版本不支持在 DISTRIBUTE BY 子句中指定多个字段。</p> | <ul style="list-style-type: none"> one many | many | distributeByHash=many |
| <ul style="list-style-type: none"> extendedGroupByClause | <p>该参数用于启用和禁用 3 (grouping sets/cube/rollup) 迁移。</p> <p>若该参数设为 true，则可迁移 GROUP BY()。</p> <p>若该参数设为 false，则不可迁移 GROUP BY()。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | extendedGroupByClause=false |
| <ul style="list-style-type: none"> inToExists | <p>该参数可用于启用和禁用从 IN 和 NOT IN 转换到 EXISTS/NOT EXISTS 的查询优化。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | inToExists=false |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|--|----------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> rowstoreToColumnstore | <p>该参数将rowstore（行存）表转换为COLUMNSTORE（列存）表。</p> <p>如果该参数设为true，则所有rowstore表脚本迁移时会转换为columnstore表。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | rowstoreToColumnstore=false |
| <ul style="list-style-type: none"> session_mode | <p>该参数用于在运行CREATE TABLE时设置默认表类型（SET/MULTISET）。</p> <p>若该参数设为Teradata，则默认表类型会配置为SET。</p> <p>若该参数设为ANSI，则默认表类型会配置为MULTISET。</p> | <ul style="list-style-type: none"> Teradata ANSI | Teradata | session_mode=ANSI |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateALIAS | <p>该参数用于启用/禁用ALIAS迁移。</p> <p>若该参数设为true，则迁移ALIAS。</p> <p>若该参数设为false，则不迁移ALIAS。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | tdMigrateALIAS=true |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateDOLLAR | <p>该参数用于设置迁移工具行为，从而迁移名称以\$（美元符号）开头的静态对象。该参数不适用于动态对象，这些对象的名称使用\${}格式。</p> <p>若该参数设为true，则使用英文双引号（"）将以\$开头的对象名称括起来。</p> <p>若该参数设为false，则直接迁移以\$开头的对象。</p> <p>说明 详情请参见以\$开头的对象名称。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | tdMigrateDOLLAR=true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|---|-------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateLOCKOption | <p>该参数是否迁移包含LOCK关键字的查询。</p> <p>true表示在迁移此类查询时注释掉LOCK功能（LOCK到ACCESS）。</p> <p>false表示不迁移此类查询。工具会跳过此查询，并记录以下消息： Gauss does not have equivalent syntax for LOCK option in CREATE VIEW and INSERT statement. Please enable the config_param tdMigrateLockOption to comment the LOCK syntax in the statement.</p> <p>说明 详情请参见ACCESS LOCK。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | tdMigrateLOCKoption=true |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateNULLIFZERO | <p>该参数指定是否迁移NULLIFZERO()。</p> <p>若该参数设为true，则迁移NULLIFZERO()。</p> <p>若该参数设为false，则不迁移NULLIFZERO()。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | tdMigrateNullIFZero=true |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateVIEWCHECKOPTION | <p>该参数指定是否迁移包含CHECK OPTION的视图。</p> <p>若该参数设为true，则迁移时注释掉此类视图。</p> <p>若该参数设为false，则不迁移此类视图。工具将按原样复制此查询并记录以下消息： Gauss does not support WITH CHECK OPTION in CREATE VIEW. Please enable the config_param tdMigrateViewCheckOption to comment the WITH CHECK OPTION syntax in the statement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | tdMigrateVIEWCHECKOPTION=true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|-----------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateZEROIFNULL | <p>该参数指定是否迁移ZEROIFNULL()。</p> <p>若该参数设为true，则迁移ZEROIFNULL()。</p> <p>若该参数设为false，则不迁移ZEROIFNULL()。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | tdMigrateZEROIFNULL=true |
| <ul style="list-style-type: none"> volatile | <p>特定会话的volatile数据和表仅存储在该会话中。会话结束后，其数据和表会删除。</p> <p>volatile表可以是local temporary表或unlogged表。</p> <p>说明 V100R002C60仅支持unlogged表选项，不支持local temporary表。</p> | <ul style="list-style-type: none"> local temporary unlogged | local temporary | volatile=unlogged |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateCharacterSetCase | <p>该参数指定是否迁移CHARACTER SET和CASESPECIFIC。</p> <p>若该参数设为true，则迁移CHARACTER SET和CASESPECIFIC为注释掉的脚本。</p> <p>若该参数设为false，则不迁移CHARACTER SET和CASESPECIFIC。工具按原样复制查询，并在错误日志文件中记录以下消息，包括查询细节（如文件名和语句位置）： CHARACTER SET和CASESPECIFIC是列级选项，Gauss不提供等效语法。用户可以改写相应语句，或将tdMigrateCharsetCase参数设为true，从而注释掉CHARACTER SET和CASESPECIFIC。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | tdMigrateCharacterSetCase=false 说明 如果tdMigrateCharsetCase = true，则注释该字符的特殊关键字。 |
| <ul style="list-style-type: none"> terdataUtilities | <p>是否支持迁移Teradata命令行工具。</p> <p>支持以下参数值：</p> <ul style="list-style-type: none"> true false | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | terdataUtilities=true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|---|---------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> unique_primary_index_in_column_table | 是否支持为列存表创建unique索引。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | unique_primary_index_in_column_table=true |
| <ul style="list-style-type: none"> default_charset | 是否支持迁移default_charset。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> LATIN UNICODE GRAPHIC | <ul style="list-style-type: none"> LATIN UNICODE GRAPHIC | LATIN | default_charset=LATIN |
| <ul style="list-style-type: none"> mergeImplementation | 指定merge类型： <ul style="list-style-type: none"> 使用WITH子句 拆分查询 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> With Split None | <ul style="list-style-type: none"> With Split None | None | mergeImplementation=None |
| <ul style="list-style-type: none"> dsqSupport | 是否支持dsql。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | dsqSupport=false |
| <ul style="list-style-type: none"> tdcolumnInSensitive | 是否在迁移时删除包含双引号的列名称。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | tdcolumnInSensitive=false |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateCASE_N | 指定分区关键字CASE_N的迁移方式。 Gauss不支持多级（嵌套）分区。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> comment none | <ul style="list-style-type: none"> comment none | comment | tdMigrateCASE_N=comment |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|--|-------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateRANGE_N | 指定分区关键字 RANGE_N 的迁移方式。Gauss 不支持多级（嵌套）分区。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> comment none range | <ul style="list-style-type: none"> comment none range | range | tdMigrateRANGE_N=range |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateAddMonth | 是否支持迁移 addMonth。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false 若该参数设为 true，则迁移后为 mig_td_ext.ADD_MONTHS（添加 mig_td_ext）。否则，不支持迁移。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | tdMigrateAddMonth=false |

6.6.4 Oracle SQL 配置

设置 Oracle 配置参数可在迁移 Oracle 数据库脚本时自定义迁移工具的行为。

打开 config 文件夹中的 features-oracle.properties 文件，并根据实际需要设置表 6-8 中的参数。

表 6-8 features-oracle.properties 文件中的配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|---|---|-------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> exceptionHandler | 指定 PL/SQL 中的异常块是否必须被注释掉。 设为 True，表示必须被注释掉。 设为 False，表示保留原样。 说明 V100R002C60 版本不支持 exceptionHandler。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | exceptionHandler=TRUE |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> TxHandler | <p>指定PL/SQL中的提交或回退操作是否必须被注释掉。</p> <p>设为True，表示必须被注释掉。</p> <p>设为False，表示保留原样。</p> | <ul style="list-style-type: none"> True False | True | TxHandler=True |
| <ul style="list-style-type: none"> foreignKeyHandler | <p>设置DSC对Foreign Key约束的处理方法。</p> <p>设为true，可在迁移时将语句注释掉。</p> <p>设为false，可跳过迁移，原样复制语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | foreignKeyHandler=true |
| <ul style="list-style-type: none"> globalTempTable | <p>该参数的值支持GLOBAL和LOCAL。目标数据库当前不支持GLOBAL。</p> | <ul style="list-style-type: none"> GLOBAL LOCAL | LOCAL | encodingFormat=LOCAL |
| <ul style="list-style-type: none"> onCommitDeleteRows | <p>该参数的值支持DELETE和PRESERVE。当前版本V100R008</p> | <ul style="list-style-type: none"> DELETE PRESERVE | DELETE | onCommitDeleteRows=DELETE |
| <ul style="list-style-type: none"> maxValInSequence | <p>设置数据库可以支持的最大序列值。目前，数据库支持的最大值是9223372036854775807。</p> | 1-9223372036854775807 | 9223372036854775807 | maxValInSequence=9223372036854775807 |
| <ul style="list-style-type: none"> mergeImplementation | <p>设置merge语句迁移方法。</p> <p>SPLIT：通过将merge语句拆分为单个查询进行优化。</p> <p>WITH：使用WITH子句来迁移整个merge语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> WITH SPLIT None | WITH | mergeImplementation=None |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|---|---|------|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> RemoveHashPartition | <p>设置DSC对HASH PARTITION语句的处理方法。</p> <p>设为true, 可在迁移时将语句注释掉。</p> <p>设为false, 可跳过迁移, 原样复制语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | RemoveHashPartition=false |
| <ul style="list-style-type: none"> RemoveHashSubPartition | <p>设置DSC对HASH SUBPARTITION语句的处理方法。</p> <p>设为true, 可在迁移时将语句注释掉。</p> <p>设为false, 可跳过迁移, 原样复制语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | RemoveHashSubPartition=false |
| <ul style="list-style-type: none"> RemoveListPartition | <p>设置DSC对LIST PARTITION语句的处理方法。</p> <p>设为true, 可在迁移时将语句注释掉。</p> <p>设为false, 可跳过迁移, 原样复制语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | RemoveListPartition=false |
| <ul style="list-style-type: none"> RemoveListSubPartition | <p>设置DSC对LIST SUBPARTITION语句的处理方法。</p> <p>设为true, 可在迁移时将语句注释掉。</p> <p>设为false, 可跳过迁移, 原样复制语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | RemoveListSubPartition=false |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|--|---------|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> RemoveRangeSubPartition | <p>设置DSC对RANGESUBPARTITION语句的处理方法。</p> <p>设为true, 可在迁移时将语句注释掉。</p> <p>设为false, 可跳过迁移, 原样复制语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | RemoveRangeSubPartition=false |
| <ul style="list-style-type: none"> MigSupportSequence | <p>设置DSC对SEQUENCE语句的处理方法。</p> <p>设为true, 可将CREATE脚本转换为INSERT脚本。</p> <p>设为false, 则无法迁移CREATE脚本。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | MigSupportSequence=false |
| <ul style="list-style-type: none"> RemovePartitionTS | <p>设置是否注释掉PartitionTS语句。</p> <p>设为true, 注释PartitionTS语句。</p> <p>设为false, 原样保留PartitionTS语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | RemovePartitionTS=true |
| <ul style="list-style-type: none"> BitmapIndexSupport | <p>设置是否注释掉BitmapIndex。</p> <p>设为COMMENT, 注释BitmapIndex。</p> <p>设为BTREE, 原样保留BitmapIndex。</p> | <ul style="list-style-type: none"> comment btree | comment | BitmapIndexSupport=comment |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|--|--------|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> pkgSchemaNaming | <p>支持以下参数值： 设为true，将 schema1.package1#procedure1 迁移为 package1.procedure1。 设为false，保留 schema1.package1#procedure1。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | pkgSchemaNaming=true |
| <ul style="list-style-type: none"> plsqlCollection | <p>支持以下参数值：</p> <ul style="list-style-type: none"> varray localtable none | <ul style="list-style-type: none"> varray localtable none | varray | plsqlCollection=varray |
| <ul style="list-style-type: none"> commentstorageparameter | <p>是否注释掉表或索引中的存储参数。 设为true，注释存储参数。 设为false，原样保留存储参数。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | commentStorageParameter=true |
| <ul style="list-style-type: none"> MigSupportForListAgg | <p>是否迁移 ListAgg 语句。 设为true，迁移 ListAgg 语句。 设为false，不迁移 ListAgg 语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | MigSupportForListAgg=false |
| <ul style="list-style-type: none"> MigSupportForRegexReplace | <p>是否迁移 RegexReplace 语句。 设为true，迁移 RegexReplace 语句。 设为false，不迁移 RegexReplace 语句。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | MigSupportForRegexReplace=false |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> commentPragmaAutomationTrans | 是否注释掉表或索引中的AutomationTrans。 设为true，注释掉AutomationTrans。设为false，原样保留AutomationTrans。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | commentPragmaAutomationTrans=true |
| <ul style="list-style-type: none"> supportJoinOperator | 是否支持左/右外连接操作符(+)。 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | supportJoinOperator=false |
| <ul style="list-style-type: none"> migInsertWithTableAlias | 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | migInsertWithTableAlias=true |
| <ul style="list-style-type: none"> varraySize | 设置Varray数据类型的大小。 | NA | 1024 | varraySize=1024 |
| <ul style="list-style-type: none"> varrayObjectSize | 设置Varray对象数据类型的大小。 | NA | 10240 | varrayObjectSize= 10240 |
| <ul style="list-style-type: none"> migrationScope | 设置迁移方法：分包或整体迁移。 | <ul style="list-style-type: none"> pkgSplit complete Migration | complete Migration | migrationScope=completeMigration |
| <ul style="list-style-type: none"> migSupportConnectBy | 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false 设为true，迁移connectBy。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | migSupportConnectBy = true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|--|------------------|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> migrate_ConnectBy_Unnest | 是否迁移 migrate_ConnectBy_Unnest。 设为true，迁移 connectBy和 Unnest。 设为false，原样保留。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | migrate_ConnectBy_Unnest=true |
| <ul style="list-style-type: none"> extendedGroupByClause | 是否迁移以下 GROUP BY扩展功能： <ul style="list-style-type: none"> grouping sets cube rollup | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | extendedGroupByClause=false |
| <ul style="list-style-type: none"> supportDupValOnIndex | 是否迁移 DUP_VAL_ON_INDEX。 | <ul style="list-style-type: none"> UNIQUE_VIOLATION(V1R8) OTHERS(older versions) | UNIQUE_VIOLATION | supportDupValOnIndex=UNIQUE_VIOLATION |
| <ul style="list-style-type: none"> pkgvariable | 是否迁移 pkgvariable。 | <ul style="list-style-type: none"> localtable sys_set_context none | localtable | pkgvariable = localtable |
| <ul style="list-style-type: none"> addPackageNameList | 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false 设置 package_name_list=<schema_name>，然后调用该模式。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | addPackageNameList = false |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|---|-------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> addPackageTag | 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false 设为true，会在存储过程/函数声明中的AS IS前面增加PACKAGE。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | addPackageTag = true |
| <ul style="list-style-type: none"> addGrantLine | 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false 设为true，会在文件末尾的每个存储过程/函数前面增加GRANT行。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | addGrantLine = true |
| <ul style="list-style-type: none"> MigDbmsLob | 支持以下参数值： <ul style="list-style-type: none"> true false 设为true，迁移DBMS_LOB。 设为false，不迁移DBMS_LOB。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | MigDbmsLob=false |
| <ul style="list-style-type: none"> uniqueConsForPartitionedTable | 设置分区表的unique或主键约束。 | <ul style="list-style-type: none"> comment_partition comment_unique none | comment_partition | uniqueConsForPartitionedTable = comment_partition |
| <ul style="list-style-type: none"> MigSupportForRegexFunc | MigSupportForRegexReplace参数的可能取值。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | MigSupportForRegexFunc=false |
| <ul style="list-style-type: none"> migSupportUnnest | migSupportUnnest的可能取值。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | migSupportUnnest = true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|---|-----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> MDSYS.MBRCOORDLIST | 将不支持的数据类型 MDSYS.MBRCOORDLIST替换为用户定义的数据类型。 | <ul style="list-style-type: none"> None Can enter any free text | None | MDSYS.MBRCOORDLIST=None |
| <ul style="list-style-type: none"> MDSYS.SDO_GEOMETRY | 将不支持的数据类型 MDSYS.SDO_GEOMETRY替换为用户定义的数据类型。 | <ul style="list-style-type: none"> None Can enter any free text | None | MDSYS.SDO_GEOMETRY=None |
| <ul style="list-style-type: none"> GEOMETRY | 将不支持的数据类型 GEOMETRY替换为用户定义的数据类型。 | <ul style="list-style-type: none"> None Can enter any free text | None Input should not migrate. | GEOMETRY=None |
| <ul style="list-style-type: none"> tdMigrateAddMonth | DSC支持addMonth.可能的值。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | None | tdMigrateAddMonth=false IF TRUE THEN mig_ORA_ext.ADD_MONTHS (APPENDING mig_ORA_ext) OTHERWISE NOT APPEND. tdMigrateAddMonth=false |

📖 说明

DSC提供了用于删除PARTITIONS和SUBPARTITIONS的参数，因为该工具暂时无法完全支持这些关键词。用户可以选择在迁移脚本时将这些参数注释掉，也可以选择原样保留。

6.6.5 Teradata Perl 配置

设置Teradata Perl配置参数可在迁移Teradata Perl数据库脚本时自定义迁移工具的行为。

打开config文件夹中的perl-migration.properties文件，并根据实际需要设置表6-9中的参数。

📖 说明

- 参数值不区分大小写。
- 用户可以更改下表中db-bteq-tag-name和db-tdsql-tag-name的参数值。

表 6-9 perl-migration.properties 文件中的配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|----------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> db-bteq-tag-name | <p>指定要在Perl文件中处理的脚本。</p> <p>BTEQ: 仅处理BTEQ标记的脚本。</p> | <ul style="list-style-type: none"> bteq | bteq | db-bteq-tag-name=bteq |
| <ul style="list-style-type: none"> db-tdsql-tag-name | <p>指定待处理的脚本。</p> <p>SQL_LANG: 仅处理SQL_LANG标记的脚本。</p> | sql_lang | sql_lang | db-tdsql-tag-name=sql_lang |
| <ul style="list-style-type: none"> add-timing-on | <p>指定是否通过添加脚本来计算执行时间。</p> <p>如果启用, 则为每个输入文件添加add timing脚本。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | add-timing-on=true |
| <ul style="list-style-type: none"> remove-intermediate-files | <p>指定在迁移完成后是否删除工具创建的中间SQL文件。</p> <p>该文件包含SQL文件中的BTEQ和SQL_LANG语法, 作为语法迁移工具的输入文件。</p> <p>设为true, 表示删除中间文件。</p> <p>设为false, 表示不删除中间文件。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | remove-intermediate-files=true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|------|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> migrate-variables | <p>指定是否迁移分配给Perl变量的SQL命令。</p> <p>Perl文件可以包含分配了SQL命令的Perl变量，通过PREPARE和EXECUTE语句在Perl中执行。该工具还可以从Perl变量提取SQL命令进行迁移。</p> <p>设为true，表示对分配给Perl变量的SQL命令进行迁移。</p> <p>设为false，表示在迁移时跳过该Perl变量。</p> <p>示例1： 当参数设为true时，将 \$V_SQL = "CT X1(C1 INT,C2 CHAR(30));" 迁移为： CREATE TABLE X1(C1 INT,C2 CHAR(30));</p> <p>示例2： 输入 \$onesql ="SELECT trim(tablename) from dbc.tables WHERE databasename = '{AUTO_DQDB}' and tablename like 'V_%' order by 1;"; \$sth_rundq = \$dbh->execute_query(\$onesql);</p> <p>输出 \$onesql ="SELECT TRIM(tablename) FROM dbc.tables WHERE databasename = '{AUTO_DQDB}' AND tablename LIKE 'V_%' ORDER BY 1 ;</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | migrate-variables=true |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|---|--|------|--------------------|
| | <pre> "; \$sth_rundq = \$dbh->execute_query(\$one sql); </pre> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> logging-level | <p>指定Perl迁移日志的级别。</p> <p>设为error，表示仅记录错误日志。</p> <p>设为warning，表示记录错误及告警日志。</p> <p>设为info，表示记录错误、告警和活动日志。该级别包含所有日志信息。</p> | <ul style="list-style-type: none"> error warning info | info | logging-level=info |
| <ul style="list-style-type: none"> log-file-count | <p>指定保留日志文件的最大数量。文件总数包括正在使用的日志文件和已归档的日志文件。</p> <p>如果新归档的日志文件超过了文件数上限，则会先删除最早保留的文件，直到成功保存指定数量的文件。</p> | 3 - 10 | 5 | log-file-count=10 |
| <ul style="list-style-type: none"> log-file-size | <p>指定日志文件的最高上限。</p> <p>日志文件大小达到指定上限时，给文件名添加时间戳并进行归档。</p> <p>示例： perlDSC_2018-07-08_16_12_08.log</p> <p>归档后，生成新的日志文件 perlDSC.log。</p> | 1MB - 10MB | 5MB | log-file-size=10MB |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|---|------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> migrate-executequery | <p>指定是否迁移包含SQL内容的execute_query。</p> <p>设为true，表示迁移。</p> <p>设为false，表示不迁移。</p> <p>示例：</p> <p>设为true时，将</p> <pre>my \$rows1=\$conn1->execute_query("sel \${selectclause} from \${databasename}.\${tablename};");</pre> <p>迁移为：</p> <pre>my \$rows1=\$conn1->execute_query("SELECT \${selectclause} FROM \${databasename}.\${tablename};");</pre> | <ul style="list-style-type: none"> true false | true | migrate-executequery=true |

6.6.6 MySQL SQL 配置

设置MySQL配置参数可在迁移MySQL数据库脚本时自定义迁移工具的行为。

打开config文件夹中的features-mysql.properties文件，并根据实际需要设置[features-mysql.properties文件中的配置参数](#)中的参数。

表 6-10 features-mysql.properties 文件中的配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> table.databaseAsSchema table.defaultSchema | <p>是否使用数据库名称作为schema名称，如果数据库名称不存在，则使用用户定义schema，如果用户定义schema为空，则使用默认schema。</p> | <ul style="list-style-type: none"> true false public | <ul style="list-style-type: none"> true public | <ul style="list-style-type: none"> table.databaseAsSchema=true table.defaultSchema=public |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> table.schema | 用户设置的 schema 名称, 如果该参数不为空, 则使用该参数, 即使包含 useDatabaseAsSchema = true, 也会使用当前 schema 名称。 | <ul style="list-style-type: none"> schemaName | <ul style="list-style-type: none"> 默认为空 | <ul style="list-style-type: none"> table.schema= |
| <ul style="list-style-type: none"> table.orientation | 默认数据存储方式, ROW: 行存储, COLUMN: 列存储。 | <ul style="list-style-type: none"> ROW COLUMN | <ul style="list-style-type: none"> ROW | <ul style="list-style-type: none"> table.orientation=ROW |
| <ul style="list-style-type: none"> table.type | 默认的表类型, 分区表 or 复制表, HASH, REPLICATION。 | <ul style="list-style-type: none"> HASH REPLICATION | <ul style="list-style-type: none"> HASH | <ul style="list-style-type: none"> table.type=HASH |
| <ul style="list-style-type: none"> table.table space | 表空间选项。 | <ul style="list-style-type: none"> COMMENT RESERVE | <ul style="list-style-type: none"> RESERVE | <ul style="list-style-type: none"> table.table space=RESERVE |
| <ul style="list-style-type: none"> table.partition-key.choose.strategy | 分区键选择策略。 | <ul style="list-style-type: none"> com.huawei.hwclouds.scws.dws.DWSPartitionKeyChooserStrategy | <ul style="list-style-type: none"> com.huawei.hwclouds.scws.dws.DWSPartitionKeyChooserStrategy | <ul style="list-style-type: none"> table.partition-key.choose.strategy=com.huawei.hwclouds.scws.dws.DWSPartitionKeyChooserStrategy |
| <ul style="list-style-type: none"> table.partition-key.name | 分区键设置, 如果为空, 则按照默认策略选择, 如果有多列, 用逗号分隔, 忽略列名称大小写。 | <ul style="list-style-type: none"> 预留参数 | <ul style="list-style-type: none"> 默认为空 | <ul style="list-style-type: none"> table.partition-key.name= |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • table.compress.mode | <p>创建新表时，需要在 CREATE TABLE语句中指定关键字 COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字 NOCOMPRESS则不对表进行压缩。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • COMPRESS • NOCOMPRESS | <ul style="list-style-type: none"> • NOCOMPRESS | <ul style="list-style-type: none"> • table.compress.mode=NOCOMPRESS |
| <ul style="list-style-type: none"> • table.compress.row • table.compress.column | <p>指定表数据的压缩级别，它决定了表数据的压缩比以及压缩时间。一般来讲，压缩级别越高，压缩比也越大，压缩时间也越长；反之亦然。实际压缩比取决于加载的表数据的分布特征。行存表的有效值为 YES/NO，默认值为NO。列存表的有效值为 YES/NO/LOW/MIDDLE/HIGH，默认值为LOW。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • YES • NO • YES • NO • LOW • MIDDLE • HIGH | <ul style="list-style-type: none"> • NO • LOW | <ul style="list-style-type: none"> • table.compress.row=NO • table.compress.column=LOW |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> table.compress.level | 指定表数据同一压缩级别下的不同压缩水平，它决定了同一压缩级别下表数据的压缩比以及压缩时间。对同一压缩级别进行了更加详细的划分，为用户选择压缩比和压缩时间提供了更多的空间。总体来讲，此值越大，表示同一压缩级别下压缩比越大，压缩时间越长；反之亦然。 | <ul style="list-style-type: none"> 0 1 2 3 | <ul style="list-style-type: none"> 0 | <ul style="list-style-type: none"> table.compress.level=0 |
| <ul style="list-style-type: none"> table.database.template | 数据库模板。 | <ul style="list-style-type: none"> 预留参数 | <ul style="list-style-type: none"> template0 | table.database.template=template0 |

6.6.7 Netezza 配置

设置Netezza配置参数可在迁移Netezza数据库脚本时自定义迁移工具的行为。

打开config文件夹中的features-netezza.properties文件，并根据实际需要设置表6-11中的参数。

表 6-11 features-netezza.properties 文件中的配置参数

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|---|--|---|-------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> rowstoreToColumnstore | 是否将rowstore迁移为columnstore。 | <ul style="list-style-type: none"> true false | false | rowstoreToColumnstore=false |
| <ul style="list-style-type: none"> cstore_blob | cstore_blob取值如下： <ul style="list-style-type: none"> bytea none | <ul style="list-style-type: none"> bytea none | bytea | cstore_blob=bytea |

| 参数 | 说明 | 取值范围 | 默认值 | 样例 |
|--|--|--|--------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> keywords_addressed_using_as | 关键字 “addressed_using_as”的取值如下： <ul style="list-style-type: none"> OWNER ATTRIBUTE SOURCE FREEZE | <ul style="list-style-type: none"> OWNER ATTRIBUTE SOURCE FREEZE | OWNER | keywords_addressed_using_as=OWNER |
| <ul style="list-style-type: none"> keywords_addressed_using_doublequote | 关键字 “addressed_using_doublequote”的可能取值。 | FREEZE | FREEZE | keywords_addressed_using_doublequote=FREEZE |

6.7 使用 DSC

6.7.1 迁移流程


6.7.1.1 迁移流程概述

DSC支持以下迁移场景：

- 迁移 Teradata SQL
- 迁移 Oracle SQL
- 迁移 Teradata Perl files
- 迁移 Netezza
- 迁移 MySQL SQL
- 迁移 DB2

DSC迁移流程如图6-3所示。

图 6-3 语法迁移流程



本节描述启动迁移过程前需要完成的前提条件。

执行自定义脚本

DSC配置在 *DSC/scripts* 中包含如下自定义数据库脚本：

- *date_functions.sql*: Oracle日期函数的自定义数据库脚本。
- *environment_functions.sql*: Oracle环境函数的自定义数据库脚本。
- *string_functions.sql*: Oracle字符串函数的自定义数据库脚本。
- *pkg_variable_scripts.sql*: Oracle包变量函数的自定义数据库脚本。
- *sequence_scripts.sql*: Oracle序列函数的自定义数据库脚本。
- *mig_fn_get_datatype_short_name.sql*: Teradata函数的自定义数据库脚本。
- *mig_fn_castasint.sql*: CAST AS INTEGER迁移的自定义数据库脚本。
- *vw_td_dbc_tables.sql*: DBC.TABLES迁移的自定义数据库脚本。
- *vw_td_dbc_indices.sql*: DBC.INDICES迁移的自定义数据库脚本。

需要通过这些脚本来支持目标数据库一个或多个版本中不存在的某些关键字。这些脚本在迁移之前必须在目标数据库中执行一次。

关于执行自定义数据库脚本的更多信息，请参考[配置自定义数据库脚本](#)。

使用以下任一方法在要执行迁移的所有目标GaussDB(DWS)数据库中执行所需的脚本：

- 使用 **gsql** 连接到 GaussDB(DWS) 数据库并将 .sql 文件中的所有内容粘贴到 **gsql**，粘贴的内容将自动执行。

执行如下命令连接到 GaussDB(DWS) 数据库：

```
gsql -h <host_addr_xxx.xxx.xxx.xxx> -d <database_name> -U <user_name> -W <password> -p <port_number> -r
```

- 使用 **gsql** 连接到 GaussDB(DWS) 数据库并执行 .sql 文件。

执行如下命令连接到GaussDB(DWS)数据库并执行.sql文件:

```
gsqll -h <host_addr_xxx.xxx.xxx.xxx> -d <database_name> -U <user_name> -W <password> -p <port_number> -f <filename.sql> -o <output_filename> -L <log_filename.log> -r
```

- 使用Data Studio连接到GaussDB(DWS)数据库，然后在Data Studio中打开并执行.sql文件。
- 在迁移Oracle PL/SQL（存储过程/函数）对象之前，先通过Bulk类型迁移所有DDL及DML命令，然后再通过BLogic类型迁移PL/SQL对象。

📖 说明

如果迁移类型为Bulk，则输入文件不允许包含PL/SQL对象。
同样，如果迁移类型为BLogic，则输入文件不允许包含DDL/DML命令。

配置 DSC 和迁移属性

DSC在DSC/config folder中包含如下配置文件:

- *application.properties*: DSC的配置参数。
- *features-teradata.properties*: Teradata SQL迁移的配置参数。
- *features-oracle.properties*: Oracle SQL迁移的配置参数。
- *oracle-migration.properties*: Oracle (Beta) SQL迁移的配置参数。
- *perl-migration.properties*: Perl迁移的配置参数。
- *features-netezza.properties*: Netezza迁移的配置参数。
- *features-mysql.properties*: MySQL SQL迁移的配置参数。

更新配置参数的更多信息，请参考[DSC配置](#)。

6.7.1.2 前提条件

执行自定义数据库脚本

执行数据库自定义脚本是为了支持目标数据库某些版本中不存在的关键字。这些脚本在迁移之前需在目标数据库中执行一次。

DSC/scripts目录中的自定义脚本如[表6-12](#)所示。有关如何执行自定义脚本的详细信息，请参见[配置自定义数据库脚本](#)。

表 6-12 自定义数据库脚本

| 自定义脚本 | 说明 |
|------------------------------------|------------------------|
| date_functions.sql | Oracle日期函数的自定义数据库脚本 |
| environment_functions.sql | Oracle环境函数的自定义数据库脚本 |
| string_functions.sql | Oracle字符串函数的自定义数据库脚本 |
| pkg_variable_scripts.sql | Oracle软件包变量函数的自定义数据库脚本 |
| sequence_scripts.sql | Oracle序列函数的自定义数据库脚本 |
| mig_fn_get_datatype_short_name.sql | Teradata函数的自定义数据库脚本 |

| 自定义脚本 | 说明 |
|-----------------------|------------------------------|
| mig_fn_castasint.sql | 用于迁移CAST AS INTEGER的自定义数据库脚本 |
| vw_td_dbc_tables.sql | 用于迁移DBC.TABLES的自定义数据库脚本 |
| vw_td_dbc_indices.sql | 用于迁移DBC.INDICES的自定义数据库脚本 |

表 6-13 自定义数据库脚本 (Oracle 至 GaussDB T)

| 自定义脚本 | 说明 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| create_user_and temptable_enable.sql | Oracle软件包的创建用户和创建本地临时表的自定义数据库脚本 |
| pkg_variable_scripts.sql | Oracle包变量函数的自定义数据库脚本 |

按照以下步骤执行自定义数据库脚本：

步骤1 通过以下任一方法在要执行迁移的所有目标数据库中执行所需脚本：

- 使用**gsql**。
 - 使用**gsql**连接到目标数据库并将SQL文件中的所有内容粘贴到**gsql**，粘贴的内容将自动执行。
执行以下命令连接到数据库：

```
gsql -h <host_addr_xxx.xxx.xxx.xxx> -d <database_name> -U <user_name> -W <password> -p <port_number> -r
```
 - 使用**gsql**连接到目标数据库并执行SQL文件。
执行以下命令连接到数据库并执行SQL文件：

```
gsql -h <host_addr_xxx.xxx.xxx.xxx> -d <database_name> -U <user_name> -W <password> -p <port_number> -f <filename.sql> -o <output_filename> -L <log_filename.log> -r
```
- 使用Data Studio。
使用Data Studio连接到目标数据库，然后在Data Studio中打开并执行SQL文件。

----结束

配置自定义数据库脚本

用户可以使用自定义数据库的SQL脚本从Teradata/Oracle迁移那些不直接存在于目标数据库的关键字。

迁移之前，这些脚本必须在每个目标数据库中执行一次。

打开发布包中的scripts文件夹，文件目录如表6-14所示。

SQL文件包含自定义迁移函数。GaussDB(DWS)数据库需要通过这些函数支持Teradata/Oracle的具体特性。

表 6-14 DSC 自定义数据库脚本

| 文件夹 | 脚本文件 | 描述 |
|-----------------|------------------------------------|---|
| -- scripts | - | 文件夹：所有脚本 |
| ----- oracle | - | 文件夹：Oracle函数和脚本 |
| ----- sequence | - | 文件夹：配置Oracle序列的脚本 |
| - | sequence_scripts.sql | 脚本：启动Oracle序列的迁移。详情请参见 序列 。 |
| ----- package | - | 文件夹：配置Oracle包变量的脚本 |
| - | pkg_variable_scripts.sql | 脚本：启动Oracle安装包变量的迁移。详情请参见 包变量 。 |
| ----- function | - | 文件夹：配置Oracle系统函数的脚本 |
| - | date_functions.sql | 脚本：启动Oracle日期函数的迁移 |
| - | environment_functions.sql | 脚本：启动Oracle环境函数的迁移 |
| - | string_functions.sql | 脚本：启动Oracle字符串函数的迁移 |
| ----- teradata | - | 文件夹：Teradata函数和脚本 |
| ----- view | - | 文件夹：配置视图的脚本 |
| - | vw_td_dbc_tables.sql | 脚本：启动Teradata中DBC.TABLES的迁移 |
| - | vw_td_dbc_indices.sql | 脚本：启动Teradata中DBC.INDICES的迁移 |
| ----- function | - | 文件夹：配置Teradata系统函数的脚本 |
| -X | mig_fn_get_datatype_short_name.sql | 脚本：启动Teradata中DBC.COLUMNS的迁移 |
| - | mig_fn_castasint.sql | 脚本：启动CAST AS INTEGER的迁移 |
| -----db_scripts | - | 文件夹：启动Teradata自定义函数的脚本 |
| - | mig_fn_get_datatype_short_name.sql | 脚本：启动Teradata中DBC.COLUMNS的迁移 |

| 文件夹 | 脚本文件 | 描述 |
|-----------|-----------------|------------------|
| -----core | - | 文件夹：Teradata关键脚本 |
| - | teradatacore.pm | 脚本：执行Perl迁移的脚本 |

配置 DSC 和迁移属性

DSC配置涉及DSC/config目录中的配置文件，请根据表6-15配置对应的参数。

表 6-15 DSC 配置参数

| 迁移场景 | 配置文件 | 配置参数 |
|------------------------|--|---|
| Teradata SQL迁移 | <ul style="list-style-type: none"> DSC: <i>application.properties</i> Teradata SQL配置: <i>features-teradata.properties</i> | deleteToTruncate= True/False distributeByHash= one/many extendedGroupByClause= True/False inToExists= True/False rowstoreToColumnstore= True/False session_mode= Teradata/ANSI tdMigrateDollar= True/False tdMigrateALIAS= True/False tdMigrateNULLIFZero= True/False tdMigrateZEROIFNULL= True/False volatile= local temporary/unlogged |
| Oracle SQL迁移 | <ul style="list-style-type: none"> DSC: <i>application.properties</i> Oracle SQL配置: <i>features-oracle.properties</i> | exceptionHandler= True/False TxHandler= True/False foreignKeyHandler= True/False globalTempTable= GLOBAL/LOCAL onCommitDeleteRows= Delete/Preserve maxValInSequence=0.. 9223372036854775807 mergeImplementation= WITH/SPLIT RemoveHashPartition= True/False RemoveHashSubPartition= True/False RemoveListPartition= True/False RemoveListSubPartition= True/False RemoveRangeSubPartition= True/False MigSupportSequence= True/False |
| Teradata Perl迁移 | <ul style="list-style-type: none"> DSC: <i>application.properties</i> Teradata Perl配置: <i>perl-migration.properties</i> | add-timing-on= True/False db-bteq-tag-name= bteq db-tdsql-tag-name= sql_lang logging-level= error/warning/info migrate-variables= True/False remove-intermediate-files= True/False target_files= overwrite/cancel migrate-executequery= True/False |

| 迁移场景 | 配置文件 | 配置参数 |
|---------------|--|---|
| MySQL SQL迁移 | <ul style="list-style-type: none"> DSC: <i>application.properties</i> MySQL SQL配置: <i>features-mysql.properties</i> | table.databaseAsSchema=true table.defaultSchema=public table.schema= table.orientation=ROW table.type=HASH table.partition- key.choose.strategy=com.huawei.hw clouds.scs.dws.DWSPartitionKeyCho oserStrategy table.partition-key.name= table.compress.mode=NOCOMPRES S table.compress.level=0 table.compress.row=NO table.compress.column=LOW table.database.template=template0 |
| Netezza SQL迁移 | <ul style="list-style-type: none"> DSC: <i>application.properties</i> Netezza配置: <i>features- netezza.properties</i> | rowstoreToColumnstore=false |
| DB2语法迁移 | <ul style="list-style-type: none"> DSC: <i>application.properties</i> | exceptionHandler=True/ False TxHandler= True /False foreignKeyHandler= True /False globalTempTable= GLOBAL /LOCAL onCommitDeleteRows=Delete/ Preserve maxVallnSequence=0.. 92233720368 54775807 mergeImplementation= WITH /SPLIT RemoveHashPartition= True /False RemoveHashSubPartition= True / False RemoveListPartition= True /False RemoveListSubPartition= True /False RemoveRangeSubPartition= True / False MigSupportSequence= True /False |

6.7.1.3 准备工作

在迁移之前必须先创建输入文件夹和输出文件夹，并将待迁移的所有SQL脚本复制到输入文件夹中。Linux系统操作如下：

- 步骤1** 创建输入和输出文件夹。您可以根据用户的首选项在任意位置创建文件夹。用户也可以使用默认的文件夹作为输入、输出，作为包的一部分提供。

```
mkdir input
mkdir output
```

危险

由于DSC批量无序地读取输出文件夹，因此，建议在迁移开始后不要对输入文件夹和文件进行任何修改，这些异常操作将影响DSC的输出结果。

- 步骤2** 将所有待迁移的 SQL文件复制到输入文件夹。

📖 说明

- 如果源文件的编码格式不是UTF-8，请执行以下步骤：
 1. 打开config文件夹中的application.properties文件。
 2. 将application.properties文件中encodingFormat参数值修改为所需的文件编码格式。
DSC支持UTF-8、ASCII以及GB2312编码格式。encodingFormat的值不区分大小写。
- 如果需要获取Linux系统中源文件的编码格式，请在源文件所在服务器上执行以下命令：
file -bi <Input file name>

----结束

6.7.1.4 使用 DSC 迁移

注意事项

- 启动迁移程序前，必须指定输出文件夹路径。输入文件夹路径、输出文件夹路径以及日志路径以空格隔开。输入文件夹路径不能包含空格。路径空格会导致DSC执行错误。详情请参见[DSC故障处理](#)。
- 如果输出文件夹中包含子文件夹或文件，DSC会在执行迁移前将其删除或者根据用户设置（config文件夹中application.properties配置文件）将其覆盖。已删除或覆盖的子文件夹或文件无法通过DSC恢复。
- 如果在同一台服务器上并发进行迁移（由同一个或不同DSC执行），不同的迁移任务必须使用不同的输出文件夹路径和日志路径。
- 用户可以通过可选参数指定日志存储路径。如果路径未指定，DSC在TOOL_HOME下自动创建log文件夹。详情请参见[日志参考](#)。

迁移方法

用户可在Linux和Windows操作系统中执行runDSC.sh或runDSC.bat命令进行迁移，各迁移场景的命令详见[表6-16](#)。

表 6-16 Windows 和 Linux 场景迁移

| 迁移场景 | 命令行参数 |
|--------------------------------|---|
| Teradata SQL迁移 | <pre>> ./runDSC.sh --source-db Teradata [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--target-db/-T][Optional] > runDSC.bat --source-db Teradata [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--target-db/-T][Optional]</pre> |

| 迁移场景 | 命令行参数 |
|-----------------|---|
| Oracle SQL迁移 | <pre>./runDSC.sh --source-db Oracle [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--conversion-type <Conversion-Type-BulkOrBlogic>] [--target-db/-T] runDSC.bat --source-db Oracle [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--conversion-type <Conversion-Type-BulkOrBlogic>] [--target-db/-T]</pre> |
| Teradata Perl迁移 | <pre>> ./runDSC.sh --source-db Teradata [--application-lang Perl] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--target-db/-T][Optional] > runDSC.bat --source-db Teradata [--application-lang Perl] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--target-db/-T][Optional]</pre> |
| MySQL SQL迁移 | <pre>> ./runDSC.sh --source-db MySQL [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--conversion-type <conversion-Type-BulkOrBlogic>] [--target-db/-T] > runDSC.bat --source-db MySQL [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--conversion-type <conversion-Type-BulkOrBlogic>] [--target-db/-T]</pre> |
| Netezza SQL迁移 | <pre>> ./runDSC.sh --source-db Netezza [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--target-db/-T][Optional] > runDSC.bat --source-db Netezza [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--target-db/-T][Optional]</pre> |

| 迁移场景 | 命令行参数 |
|---------|---|
| DB2语法迁移 | <pre>> ./runDSC.sh --source-db db2 [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--conversion-type <Conversion-Type-BulkOrBlogic>] [--target-db/-T] > runDSC.bat --source-db db2 [--application-lang SQL] [--input-folder <input-script-path>] [--output-folder <output-script-path>] [--log-folder <log-path>] [--conversion-type <Conversion-Type-BulkOrBlogic>] [--target-db/-T]</pre> |

📖 说明

- 命令行参数说明：
 - source-db指定源数据库，参数值为Teradata、Oracle，不区分大小写。
 - conversion-type指定迁移类型，为可选参数。DSC支持以下迁移类型：
 - Bulk：迁移DML和DDL脚本。
 - BLogic：迁移业务逻辑，如存储过程和函数。BLogic适用于Oracle PL/SQL及Netezza。
 - target-db指定目标数据库，参数值为GaussDB(DWS)。
- 命令回显说明：

Migration process start time和Migration process end time分别表示迁移开始时间和结束时间。Total process time表示迁移总时长，单位为ms。此外，迁移文件总数、处理器总数、已使用处理器数量、日志文件路径以及错误日志文件路径也会显示在控制台上。
- 关于命令行参数的详细信息，请参考[数据库模式迁移](#)。

任务示例

- 示例：将Oracle数据库的SQL文件迁移到适用于Linux系统下的GaussDB(DWS)的SQL脚本中。

```
./runDSC.sh --source-db Oracle --input-folder D:\test\conversion\input --output-folder D:\test\conversion\output --log-folder D:\test\conversion\log --conversion-type bulk --target-db gaussdbA
```
- 示例：执行以下命令，将Oracle数据库的SQL文件迁移到适用于Windows操作系统下的GaussDB(DWS)的SQL脚本中。

```
runDSC.bat --source-db Oracle --input-folder D:\test\conversion\input --output-folder D:\test\conversion\output --log-folder D:\test\conversion\log --conversion-type bulk --target-db gaussdbA
```

控制台上显示迁移详情（包括进度和完成状态）：

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
Total number of valid files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
Error Log file :
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
```

```
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

6.7.1.5 查看输出文件和日志

查看并验证输出文件

迁移流程结束后，用户可使用对比工具（例如BeyondCompare®）将输入文件与输出文件进行比较。为了简化对比过程，也可以先对源SQL文件进行[格式化](#)。

1. 在Linux操作系统上运行以下命令以查看输出文件夹中的迁移文件。Windows操作系统不再赘述。

```
cd OUTPUT
ls
```

显示类似以下信息：

```
formattedSource  output
user1@node79:~/Documentation/DSC/OUTPUT> cd output
user1@node79:~/Documentation/DSC/OUTPUT/output> ls
in_index.sql  input.sql  Input_table.sql  in_view.sql  MetadataInput.sql
user1@node79:~/Documentation/DSC/OUTPUT/output>
```

2. 使用对比工具比较输入文件和输出文件，查看迁移后SQL文件的关键字是否符合目标数据库的要求。如果不符合，请联系技术工程师支持处理。

查看日志文件

所有执行及错误信息都会写入对应的日志文件。详情请参见[日志参考](#)。

检查日志文件是否记录错误信息。如是，请参考[故障处理（DSC迁移）](#)。

6.7.1.6 故障处理（DSC 迁移）

迁移问题可分为：

- 工具执行问题：由于工具部分或全部执行失败导致的无输出或输出不正确的问题。要了解更多遗留问题及其解决方案，请参见[DSC故障处理](#)和[DSC常见问题](#)。
- 迁移语法问题：由于迁移工具无法正确识别或迁移语法的问题。要了解更多遗留问题，请参见[DSC约束和限制](#)。

6.7.2 Teradata SQL 迁移

工具支持从Teradata到GaussDB(DWS)的迁移，包括模式、DML、查询、系统函数、类型转换等。

执行 Teradata SQL 迁移

执行以下命令设置源数据库、输入和输出文件夹路径、日志路径和应用程序语言：

Linux:

```
./runDSC.sh
--source-db Teradata
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--log-folder <log-path>]
[--application-lang SQL]
```

Windows:

```
runDSC.bat
--source-db Teradata
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--log-folder <log-path>]
[--application-lang SQL]
```

以示例文件夹路径为例，命令如下：

Linux:

```
./runDSC.sh --source-db Teradata --target-db GaussDBA --input-folder /opt/DSC/DSC/input/teradata/ --
output-folder /opt/DSC/DSC/output/ --log-folder /opt/DSC/DSC/log/ --application-lang SQL --conversion-
type Bulk
```

Windows:

```
runDSC.bat --source-db Teradata --target-db GaussDBA --input-folder D:\test\conversion\input --output-
folder D:\test\conversion\output --log-folder D:\test\conversion\log --application-lang SQL --conversion-
type Bulk
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。执行信息和错误会录入[日志文件](#)。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

有关如何使用工具进行Teradata SQL迁移，请参见[使用DSC迁移](#)。

📖 说明

迁移过程中，输入脚本的元数据保存在以下文件中，允许迁移调用这些元数据：

- Teradata迁移：
 - teradata-set-table.properties
- Oracle迁移：
 1. global-temp-table.properties
 2. global-temp-tables.properties
 3. primary-key-constraints.properties
 4. package-definition.properties
 5. package-names-oracle.properties
 6. create-types-UDT.properties

以下迁移场景时，需要清空上述文件：

- 不同文件的迁移
- 相同文件的迁移，但是参数配置不同

6.7.3 Oracle SQL 迁移

工具支持从Oracle到GaussDB(DWS)的迁移，包括模式、DML、查询、系统函数、PL/SQL等。

执行 Oracle SQL 迁移

执行以下命令设置源数据库、输入和输出文件夹路径、日志路径、应用程序语言和迁移类型：

Linux操作系统：

```
./runDSC.sh
--source-db Oracle
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--log-folder <log-path>]
[--application-lang Oracle]
[--conversion-type <conversion-type>]
```

Windows操作系统：

```
runDSC.bat
--source-db Oracle
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--log-folder <log-path>]
[--application-lang Oracle]
[--conversion-type <conversion-type>]
```

- 迁移不含PL/SQL语句的普通DDL语句(表、视图、索引、序列等)时，应使用Bulk模式(即，将conversion-type参数设为Bulk)。

以示例文件夹路径为例，将conversion-type参数设为**Bulk**，命令如下：

Linux操作系统：

```
./runDSC.sh --source-db Oracle --input-folder /opt/DSC/DSC/input/oracle/ --output-
folder /opt/DSC/DSC/output/ --log-folder /opt/DSC/DSC/log/ --application-lang SQL --conversion-
type bulk --target-db gaussdba
```

Windows操作系统：

```
runDSC.bat --source-db Oracle --input-folder D:\test\conversion\input --output-folder D:\test
\conversion\output --log-folder D:\test\conversion\log --application-lang SQL --conversion-type
bulk --target-db gaussdba
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。执行信息和错误会录入**日志文件**。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]

Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

- 迁移含PL/SQL语句的函数、过程、包等对象时，应使用BLogic模式(即，将conversion-type参数设为BLogic)。

以示例文件夹路径为例，将conversion-type参数设为**BLogic**，命令如下：

```
runDSC.bat --source-db Oracle --input-folder D:\test\migration\input --output-folder D:\test
\migration\output --log-folder D:\test\migration\log --application-lang SQL --conversion-type
blogic --target-db gaussdba
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。执行信息和错误会录入**日志文件**。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
```

```
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
Total number of valid files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
Error Log file :
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

注意，应将普通DDL脚本和PL/SQL脚本分置不同输入文件夹下迁移。

Oracle PACKAGE 迁移注意事项

1. 应将包规范(即包头)与包体分置于不同文件、相同输入路径中进行迁移。
2. 应先使用Bulk模式迁移普通DDL语句（包含PACKAGE脚本中引用到的全部表结构信息），以在config/create-types-UDT.properties文件中形成字典信息。之后再使用Blogic模式迁移包规范（即包头）与包体。具体解释如下：

在部分Oracle PACKAGE定义包规范时，使用了"tbName.colName%TYPE"语法以基于其他表对象声明自定义的记录类型。

```
例如
CREATE OR REPLACE PACKAGE p_emp
AS
  --定义RECORD类型
  TYPE re_emp IS RECORD(
    rno emp.empno%TYPE,
    rname emp.empname%TYPE
  );
END;
```

GaussDB暂不支持通过"tbName.colName%TYPE"语法在CREATE TYPE命令中指定列数据类型，DSC工具在迁移时需要构建含有诸如emp表信息的数据库上下文环境。由此需要先使用DSC工具迁移所有的建表脚本(即使用Bulk模式迁移普通DDL语句)，DSC内部会自动生成相应的数据字典。当含有各种表信息的上下文环境构建完成后，可以使用Blogic模式迁移 Oracle PACKAGE，此时re_emp记录类型会根据emp表的列类型完成迁移。

```
期望输出
CREATE TYPE p_emp.re_emp AS (
  rno NUMBER(4),
  rname VARCHAR2(10)
);
```

有关如何使用DSC进行Oracle SQL迁移，请参见[使用DSC迁移](#)。

6.7.4 Teradata Perl 迁移

概述

本节描述Teradata Perl文件迁移过程的详细信息。

请使用runDSC.sh或runDSC.bat命令并设置--application-lang=perl，将Perl文件中的Teradata BTEQ或SQL_LANG脚本迁移到兼容Perl文件的GaussDB(DWS)中。迁移Perl文件后，可使用对比工具比较输入和输出文件进行验证。

Perl文件迁移流程如下：

1. 完成[前提条件](#)中的步骤。
2. 创建输入文件夹，并将待迁移Perl文件复制到该文件夹。例如：/migrationfiles/perlfiles
3. 执行DSC迁移Perl脚本，并将**db-bteq-tag-name**设为BTEQ或**db-tdsql-tag-name**设为SQL_LANG。
 - a. DSC从Perl文件中提取BTEQ或SQL_LANG类型脚本。
 - i. BTEQ是标签名称，包含一组BTEQ脚本，可以通过perl-migration.properties文件中的db-bteq-tag-name参数来配置。
 - ii. SQL_LANG也是标签名称，包含Teradata SQL语句，可以通过db-tdsql-tag-name参数来配置。
 - b. DSC通过调用Teradata SQL来迁移提取到的SQL脚本。有关Teradata SQL迁移的详细信息，请参见[Teradata语法迁移](#)。
 - c. Perl文件嵌入迁移后脚本。
4. 在指定的输出文件夹中创建迁移后的Perl文件。如果未指定输出文件夹，则工具会在输入文件夹内创建一个名为converted的输出文件夹，例如：/migrationfiles/perlfiles/converted。

📖 说明

- 包含SQL命令的Perl变量也可以通过**migrate-variables**参数迁移为SQL。
- Perl v 5.10.0及以上提供兼容能力。

执行 Perl 迁移

要迁移Perl文件，请指定--source-db Teradata和--application-lang Perl参数值，然后执行迁移工具。该工具支持迁移BTEQ和SQL_LANG脚本。请配置**db-bteq-tag-name**或**db-tdsql-tag-name**参数指定待迁移脚本。

执行以下命令设置源数据库、输入和输出文件夹路径、日志路径和应用程序语言：

Linux:

```
./runDSC.sh
--source-db|-S Teradata
[--application-lang|-A Perl]
[--input-folder|-I <input-script-path>]
[--output-folder|-O <output-script-path>]
[--conversion-type|-M <Bulk or BLogic>]
[--log-folder|-L <log-path>]
```

Windows:

```
runDSC.bat
--source-db|-S Teradata
[--application-lang|-A Perl]
[--input-folder|-I <input-script-path>]
[--output-folder|-O <output-script-path>]
[--conversion-type|-M <Bulk or BLogic>]
[--log-folder|-L <log-path>]
```

以示例文件夹信息为例，命令如下：

```
./runDSC.sh --input-folder /opt/DSC/DSC/input/teradata_perl/ --output-folder /opt/DSC/DSC/output/ --
source-db teradata --conversion-type Bulk --application-lang PERL
```

工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括进度和完成状态。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
```

```
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

有关Perl迁移的配置参数，详情请参见[Teradata Perl配置](#)。

有关命令行参数，详情请参见[数据库模式迁移](#)。

📖 说明

- DSC对输入文件进行格式化，并将格式化后的文件归档到输出文件夹中。用户可以直接对比该输出文件和输出文件。
- 确保输入路径中没有空格。如果存在空格，则DSC会报错。详情请参见[DSC故障处理](#)。
- 日志详情请参见[日志参考](#)。
- 如果输出文件夹中包含子文件夹或文件，DSC会在执行迁移前将其删除或者根据用户设置（config文件夹中application.properties配置文件）将其覆盖。已删除或覆盖的子文件夹或文件无法通过DSC恢复。
- Process start time和Process end time分别表示迁移流程的开始和结束时间。Process total time是DSC完成整个流程所用的总时间（以毫秒为单位）。在控制台上还显示已迁移文件的总数、用户配置的处理数、已使用的处理器数量以及日志文件和错误日志文件的路径。
- 设置perl-migration.properties文件中的--add-timing-on参数为true，通过添加自定义脚本来计算语句执行时间。

示例：

输入

```
$V_SQL2 = "SELECT T1.userTypeInd FROM T07_EBM_CAMP T1 WHERE T1.Camp_List_Id = 'abc'";
$STH = $dbh->prepare($V_SQL2);
$sth->execute();
@rows = $sth->fetchrow();
```

输出

```
$V_SQL2 = "SELECT T1.userTypeInd FROM T07_EBM_CAMP T1 WHERE T1.Camp_List_Id = 'abc'";
$STH = $dbh->prepare($V_SQL2);
use Time::HiRes qw/gettimeofday/;
my $start = [Time::HiRes::gettimeofday()];
$sth->execute();
my $elapsed = Time::HiRes::tv_interval($start);
$elapsed = $elapsed * 1000;
printf("Time: %.3f ms\n", $elapsed);
@rows = $sth->fetchrow();
```

- --input-folder中指定的文件和文件夹不得拥有GROUP和OTHERS的写权限，即，--input-folder参数指定的文件夹权限不得高于755。出于安全考虑，如果输入文件或文件夹具有写入权限，则不会执行DSC。
- 在并发迁移场景下，每次迁移的输入路径必须是唯一的。

最佳实践

为优化Perl文件迁移，建议遵循如下标准：

- BTEQ脚本采用以下格式：

```
print BTEQ <<ENDOFINPUT;
TRUNCATE TABLE employee;
ENDOFINPUT
close(BTEQ);
```
- SQL_LANG脚本采用以下格式：

```
my $$SQL=<<SQL_LANG;
TRUNCATE TABLE employee;
SQL_LANG
```

- 注释不包括如下内容：
 - print BTEQ <<ENDOFINPUT
 - ENDOFINPUT
 - close(BTEQ)
 - my \$\$SQL=<<SQL_LANG
 - SQL_LANG

6.7.5 Netezza SQL 迁移

工具支持从Netezza到GaussDB(DWS)的迁移，包括模式、DML、查询、系统函数、PL/SQL等。

执行以下命令设置源数据库、输入和输出文件夹路径、日志路径、应用程序语言以及迁移类型：

Linux：

```
./runDSC.sh
--source-db Netezza
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--log-folder <log-path>]
[--application-lang SQL]
[--conversion-type <conversion-type>]
```

Windows：

```
runDSC.bat
--source-db Netezza
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--log-folder <log-path>]
[--application-lang SQL]
[--conversion-type <conversion-type>]
```

以示例文件夹路径为例，命令如下：

Linux：

```
./runDSC.sh --source-db Netezza --input-folder /opt/DSC/DSC/input/mysql/ --output-folder /opt/DSC/DSC/output/ --application-lang SQL --conversion-type BULK --log-folder/opt/DSC/DSC/log/
```

Windows：

```
runDSC.bat --source-db Netezza --target-db GaussDBA --input-folder D:\test\conversion\input --output-folder D:\test\conversion\output --log-folder D:\test\conversion\log --application-lang SQL --conversion-type Bulk
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。执行信息和错误会录入[日志文件](#)。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
```



```
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

有关如何使用DSC工具进行Netezza SQL迁移，请参见[使用DSC迁移](#)。

6.7.6 MySQL SQL 迁移

工具支持从MySQL到GaussDB(DWS)的迁移，包括模式、DML、查询、系统函数、PL/SQL等。

在 LINUX 中执行 MySQL 迁移

在Linux中执行以下命令开始迁移。用户需指定源数据库、输入和输出文件夹路径和日志路径；应用程序语言类型可以是SQL或Perl，默认为SQL；迁移类型，可以是Bulk或BLogic。

```
./runDSC.sh
--source-db MySQL
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--application-lang SQL]
[--conversion-type <conversion-type>]
[--log-folder <log-path>]
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
Total number of valid files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
Error Log file :
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

在 Windows 中执行 MySQL 迁移

在Windows中执行以下命令开始迁移。用户需指定源数据库、输入和输出文件夹路径和日志路径；应用程序语言类型可以是SQL或Perl，默认为SQL；迁移类型，可以是Bulk或BLogic。

```
runDSC.bat
--source-db MySQL
[--input-folder <input-script-path>]
[--output-folder <output-script-path>]
[--application-lang SQL]
[--conversion-type <conversion-type>]
[--log-folder <log-path>]
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]
Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
```

```
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

- 执行以下命令以迁移对象，如函数、存储过程和包含PL/SQL语句的包。

Linux:

```
./runDSC.sh --source-db MySQL --input-folder /opt/DSC/DSC/input/mysql/ --output-
folder /opt/DSC/DSC/output/ --application-lang SQL --conversion-type BULK --log-
folder /opt/DSC/DSC/log/
```

Windows:

```
runDSC.bat --source-db MySQL--target-db GaussDBA --input-folder D:\test\conversion\input --output-
folder D:\test\conversion\output --log-folder D:\test\conversion\log --application-lang SQL --
conversion-type Bulk
```

在工具执行时，控制台上会显示迁移汇总信息，包括迁移进度和完成状态。执行信息和错误会录入 [日志文件](#)。

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]

Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

6.7.7 SQL Formatter

SQL Formatter用于提高SQL的可读性。它通过添加/删除行和上下文缩进来对SQL语句进行格式化。SQL Formatter通常用于对迁移后的输出文件进行格式化，也可用于输入文件。

可以使用 `formattedSourceRequired` 参数来决定是否对源SQL文件使用SQL Formatter。若该参数设为true，则对输入文件的副本进行格式化并保存到 `{输出路径}/formattedSource` 文件夹。

SQL Formatter还支持Teradata SQL和Oracle SQL迁移。Teradata Perl文件迁移中的SQL脚本也是格式化的。Oracle (Beta) 工具不支持SQL Formatter。

输入: SQL FORMATTER

```
select
p1.parti_encode          ,p1.accting_type_cd          ,p1.prod_code          ,p1.cust_type_cd
,p1.accting_amt_type_cd ,p1.accting_num_1          ,p1.accting_num_2          ,p1.accti
ng_num_3                ,p1.accting_num_4          ,p1.accting_num_5          ,p1.accting_num_6
,p1.start_dt            ,p1.pre_effect_debit_gl_num ,p1.pre_effect_crdt_gl_num          ,p
1.after_effect_debit_gl_num ,p1.after_effect_crdt_gl_num ,coalesce( p2.start_dt ,cast( '3
0001231' as date format 'yyyymmdd' ) ) ,p1.accting_term          ,p1.etl_job
from
(
select
rank (
start_dt
asc
) as
start_dt_id
,parti_encode
,accting_type_cd
,prod_c
ode
,cust_type_cd
,accting_amt_type_cd
,accting_
num_1
,accting_num_2
,accting_n
um_4
,accting_num_5
,accting_num_6
,start_dt
,pre_effect_debit_gl_num
,pre_effect_crdt_gl_num
,after
_effect_debit_gl_num
,after_effect_crdt_gl_num
,accting_term
,after
,etl_job
from
cting_subj_para_h_mf0_a_cur_i
)
p1 left join (
select
rank (
start_dt
asc
) - 1 as
start_dt_id
,parti_encode
,accting_type_cd
,prod_cod
e
,cust_type_cd
,accting_amt_type_cd
,accting_nu
m_1
,accting_num_2
,accting_num_3
,accting_num_4
```

```

,accting_num_5 ,accting_num_6 ,start_dt
,accting_term from
ccting_subj_para_h_mf0_a_cur_i ) p2 on p1.start_dt_id = p2.start_dt_id
and p1.parti_encode = p2.parti_encode and p1.accting_type_cd = p2.accting_type_cd
and p1.prod_code = p2.prod_code and p1.cust_type_cd = p2.cust_type_cd and
p1.accting_amt_type_cd = p2.accting_amt_type_cd and p1.accting_num_1 =
p2.accting_num_1 and p1.accting_num_2 = p2.accting_num_2 and p1.accting_num_3
= p2.accting_num_3 and p1.accting_num_4 = p2.accting_num_4 and
p1.accting_num_5 = p2.accting_num_5 and p1.accting_num_6 = p2.accting_num_6
and p1.accting_term = p2.accting_term ;

```

输出

```

SELECT
  p1.parti_encode ,p1.accting_type_cd
  ,p1.prod_code
  ,p1.cust_type_cd ,p1.accting_amt_type_cd
  ,p1.accting_num_1
  ,p1.accting_num_2
  ,p1.accting_num_3
  ,p1.accting_num_4
  ,p1.accting_num_5
  ,p1.accting_num_6
  ,p1.start_dt
  ,p1.pre_effect_debit_gl_num
  ,p1.pre_effect_crdt_gl_num
  ,p1.after_effect_debit_gl_num
  ,p1.after_effect_crdt_gl_num
  ,COALESCE( p2.start_dt ,CAST( '30001231' AS DATE ) )
  ,p1.accting_term ,p1.etl_job
FROM
  (
    SELECT
      rank (
        ) over( ORDER BY start_dt ASC ) AS start_dt_id
      ,parti_encode
      ,accting_type_cd
      ,prod_code
      ,cust_type_cd
      ,accting_amt_type_cd
      ,accting_num_1
      ,accting_num_2
      ,accting_num_3
      ,accting_num_4
      ,accting_num_5
      ,accting_num_6
      ,start_dt
      ,pre_effect_debit_gl_num
      ,pre_effect_c
rdt_gl_num
      ,after_effect_debit_gl_num
      ,after_effect_crdt_gl_num
      ,accting_term ,etl_job FROM
ccting_subj_para_h_mf0_a_cur_i
) p1 LEFT JOIN (
  SELECT
    rank (
      ) over( ORDER BY start_dt ASC ) - 1 AS start_dt_id
    ,parti_encode
    ,accting_type_cd
    ,prod_code
    ,cust_type_cd
    ,accting_amt_type_cd
    ,accting_num_1
    ,accting_num_2
    ,accting_num_3
    ,accting_num_4
    ,accting_num_5
    ,accting_num_6
    ,start_dt
    ,accting_term
  FROM

```

```
        ccting_subj_para_h_mf0_a_cur_i
    ) p2
    ON p1.start_dt_id = p2.start_dt_id
    AND p1.parti_encode = p2.parti_encode
    AND p1.accting_type_cd = p2.accting_type_cd
    AND p1.prod_code = p2.prod_code
    AND p1.cust_type_cd = p2.cust_type_cd
    AND p1.accting_amt_type_cd = p2.accting_amt_type_cd
    AND p1.accting_num_1 = p2.accting_num_1
    AND p1.accting_num_2 = p2.accting_num_2
    AND p1.accting_num_3 = p2.accting_num_3
    AND p1.accting_num_4 = p2.accting_num_4
    AND p1.accting_num_5 = p2.accting_num_5
    AND p1.accting_num_6 = p2.accting_num_6
    AND p1.accting_term = p2.accting_term
;
```

6.8 Teradata 语法迁移

6.8.1 Teradata 迁移概述

本节列出了语法迁移工具支持的Teradata特性，并针对每一特性提供了Teradata语法及相应的GaussDB语法。通过本节所列语法可以了解Teradata脚本的内部迁移逻辑。

本节还可以作为数据库迁移团队的参考，作为客户现场验证Teradata脚本迁移的参考。

6.8.2 模式对象

本节主要介绍Teradata模式对象的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

数据库模式是数据库内部的数据结构。DSC可快捷地将模式从Teradata迁移到GaussDB(DWS)。

本节包括以下内容：

表迁移、索引迁移、视图迁移、COLLECT STATISTICS、ACCESS LOCK、DBC.COLUMNS、DBC.TABLES、DBC.INDICES、SHOW STATS VALUES SEQUENCED，具体内容详见[表迁移~SHOW STATS VALUES SEQUENCED](#)章节。

6.8.2.1 表迁移

输入文件中包含表的专用关键词MULTISET VOLATILE，但GaussDB(DWS)不支持该关键词。因此，DSC在迁移过程中用关键词LOCAL TEMPORARY/UNLOGGED替换该关键词。请通过[session_mode](#)参数为CREATE TABLE语句设置默认表类型（SET/MULTISET）。

详细内容查看以下节点：

[CREATE TABLE](#)

[CHARACTER SET和CASESPECIFIC](#)

[VOLATILE](#)

[SET](#)

[MULTISET](#)

TITLE

索引

约束

COLUMN STORE

PARTITION

ANALYZE

数据类型

支持指定部分列

CREATE TABLE

Teradata的CREATE TABLE（[缩写关键字](#)为CT）语句用于创建表。

示例：

输入：CREATE TABLE

```
CT tab1 (  
  id INT  
);
```

输出

```
CREATE  
TABLE  
  tab1 (  
    id INTEGER  
  )  
;
```

执行CREATE tab2 AS tab1时，从tab1中复制表结构到tab2。如果CREATE TABLE语句包含WITH DATA选项，则将tab1的数据也复制到tab2中。如果还包含CREATE AS，则将源表中的约束行为保留到新表。

- 如果`session_mode`设为Teradata，则必须删除目标表中的重复记录。该操作通过在迁移脚本中添加MINUS运算符实现。
- 如果`session_mode`设为ANSI，则允许目标表中存在重复记录。

如果源表具有PRIMARY KEY（主键）或UNIQUE CONSTRAINT（唯一约束），则该表不包含任何重复记录。在这种情况下，不需要添加MINUS操作符删除重复的记录。

示例：

输入：CREATE TABLE AS WITH DATA（session_mode=Teradata）

```
CREATE TABLE tab2  
  AS tab1 WITH DATA;
```

输出

```
BEGIN  
  CREATE TABLE tab2 (  
    LIKE tab1 INCLUDING ALL EXCLUDING PARTITION EXCLUDING REOPTIONS  
  );  
  
  INSERT INTO tab2  
  SELECT * FROM tab1  
  MINUS SELECT * FROM tab2;
```

```
END  
;  
/
```

输入：CREATE TABLE AS WITH DATA AND STATISTICS

```
CREATE SET VOLATILE TABLE tab2025  
AS ( SELECT * from tab2023 )  
WITH DATA AND STATISTICS  
PRIMARY INDEX (LOGTYPE, OPERSEQ);
```

输出

```
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE tab2025  
DISTRIBUTE BY HASH ( LOGTYPE, OPERSEQ )  
AS ( SELECT * FROM tab2023 );  
  
ANALYZE tab2025;
```

CHARACTER SET 和 CASESPECIFIC

CHARACTER SET用于指定字符列的服务器字符集，CASESPECIFIC指定字符数据比较及排序时的大小写情况。

可以使用`tdMigrateCharsetCase`参数来配置是否迁移CHARACTER SET和CASESPECIFIC。如果该参数设为false，则工具将跳过该查询的迁移并记录消息。

输入：tdMigrateCharsetCase=True

```
CREATE MULTISET VOLATILE TABLE TAB1  
(  
  col1 INTEGER NOT NULL  
  ,col2 INTEGER NOT NULL  
  ,col3 VARCHAR(100) NOT NULL CHARACTER SET UNICODE CASESPECIFIC )  
PRIMARY INDEX (col1,col2)  
ON COMMIT PRESERVE ROWS  
;
```

输出

```
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE TMP_RATING_SYS_PARA  
(  
  col1 INTEGER NOT NULL  
  ,col2 INTEGER NOT NULL  
  ,col3 VARCHAR(100) NOT NULL /* CHARACTER SET UNICODE CASESPECIFIC */) )  
ON COMMIT PRESERVE ROWS  
DISTRIBUTE BY HASH (col1,col2)  
;
```

输入：迁移支持的字符数据类型

在Teradata中，以下字符集支持以字符个数来衡量字符串数据类型的长度：

- LATIN
- UNICODE
- GRAPHIC

不过，KANJIIS字符集支持以字节个数来衡量字符串数据类型的长度。

以COLUMN_NAME VARCHAR(100) CHARACTER SET UNICODE CASESPECIFIC
COLUMN_NAME VARCHAR(100) CHARACTER SET LATIN CASESPECIFIC为例，
字符串最大支持100个字符（而不是字节）。

在GaussDB(DWS)中，字符串数据类型长度通过字节（而不是字符）来衡量。VARCHAR(100)和VARCHAR2(100)最多支持100个字节（而不是字符）。但是，NVARCHAR2(100)最大可支持100个字符。

因此，如果Teradata使用LATIN、UNICODE或GRAPHIC字符集，VARCHAR应迁移为NVARCHAR。

```
CREATE TABLE tab1
(
  col1 VARCHAR(10),
  COL2 CHAR(1)
);
```

输出

a) when default_charset = UNICODE/GRAPHIC

```
CREATE
TABLE
  tab1 (
    col1 NVARCHAR2 (10)
    ,COL2 NVARCHAR2 (1)
  );
```

b) when default_charset = LATIN

```
CREATE
TABLE
  tab1 (
    col1 VARCHAR2 (10)
    ,COL2 VARCHAR2 (1)
  );
```

输入

```
CREATE TABLE tab1
(
  col1 VARCHAR(10) CHARACTER SET UNICODE,
  COL2 CHAR(1)
);
```

输出

a) when default_charset = UNICODE/GRAPHIC

```
CREATE
TABLE
  tab1 (
    col1 NVARCHAR2 (10) /* CHARACTER SET UNICODE*/
    ,COL2 NVARCHAR2( 1 )
  );
```

b) when default_charset = LATIN

```
CREATE
TABLE
  tab1 (
    col1 NVARCHAR2 (10) /* CHARACTER SET UNICODE*/
    ,COL2 CHAR(1)
  )
```

VOLATILE

输入文件中包含表的专用关键词VOLATILE，但GaussDB(DWS)不支持该关键词。因此，DSC在迁移过程中用关键词LOCAL TEMPORARY替换该关键词。根据配置输入，Volatile表在迁移中标记为本地临时表或无日志表。

输入：CREATE VOLATILE TABLE

```
CREATE VOLATILE TABLE T1 (c1 int ,c2 int);
```

输出

```
CREATE
LOCAL TEMPORARY TABLE
T1 (
  c1 INTEGER
  ,c2 INTEGER
)
;
```

输入: CREATE VOLATILE TABLE AS WITH DATA (session_mode=Teradata)

如果源表具有PRIMARY KEY (主键) 或UNIQUE CONSTRAINT (唯一约束), 则该表不包含任何重复记录。在这种情况下, 不需要添加MINUS操作符删除重复的记录。

```
CREATE VOLATILE TABLE tabV1 (
  C1 INTEGER DEFAULT 99
  ,C2 INTEGER
  ,C3 INTEGER
  ,C4 NUMERIC (20,0) DEFAULT NULL (BIGINT)
  ,CONSTRAINT XX1 PRIMARY KEY ( C1, C2 )
) PRIMARY INDEX (C1, C3);

CREATE TABLE tabV2 AS tabV1 WITH DATA PRIMARY INDEX (C1)
ON COMMIT PRESERVE ROWS;
```

输出

```
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE tabV1 (
  C1 INTEGER DEFAULT 99
  ,C2 INTEGER
  ,C3 INTEGER
  ,C4 NUMERIC (20,0) DEFAULT CAST( NULL AS BIGINT )
  ,CONSTRAINT XX1 PRIMARY KEY ( C1, C2 )
) DISTRIBUTE BY HASH (C1);

BEGIN
CREATE TABLE tabV2 (
  LIKE tabV1 INCLUDING ALL EXCLUDING PARTITION EXCLUDING REOPTIONS EXCLUDING
DISTRIBUTION
) DISTRIBUTE BY HASH (C1);
INSERT INTO tabV2 SELECT * FROM tabV1;
END
;
/
```

SET

SET是Teradata的独有功能。它不允许重复的记录。它使用MINUS集合操作符来实现。DSC支持MULTISET和SET表。SET表支持与VOLATILE一起使用。

输入: SET TABLE

```
CREATE SET VOLATILE TABLE tab1 ... ;
INSERT INTO tab1
SELECT expr1, expr2, ...
FROM tab1, ...
WHERE ...;
```

输出

```
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE tab1
... ; INSERT INTO tab1
SELECT expr1, expr2, ...
FROM tab1, ...
WHERE ...
MINUS
SELECT * FROM tab1 ;
```


MULTISET

MULTISET是一个普通表，所有数据库都支持这个表。迁移工具同时支持MULTISET和SET表。

MULTISET表支持与VOLATILE一起使用。

输入：CREATE MULTISET TABLE

```
CREATE VOLATILE MULTISET TABLE T1 (c1 int ,c2 int);
```

输出

```
CREATE  
LOCAL TEMPORARY TABLE  
T1 (  
    c1 INTEGER  
    ,c2 INTEGER  
)
```

TITLE

Teradata Permanent、Global Temporary和Volatile表支持关键字TITLE。在迁移过程中，TITLE文本将被注释掉。

说明

如果TITLE文本拆分为多行，则在迁移后脚本中，换行符（ENTER）替换为空格。

输入：CREATE TABLE，使用TITLE

```
CREATE TABLE tab1 (  
    c1 NUMBER(2) TITLE 'column_a'  
);
```

输出

```
CREATE TABLE tab1 (  
    c1 NUMBER(2) /* TITLE 'column_a' */  
);
```

输入：TABLE，使用多行TITLE

```
CREATE TABLE tab1 (  
    c1 NUMBER(2) TITLE 'This is a  
very long title'  
);
```

输出

```
CREATE TABLE tab1 (  
    c1 NUMBER(2) /* TITLE 'This is a very long title' */  
);
```

输入：TABLE，使用列TITLE

DSC将列TITLE迁移为新的外部查询。

```
SELECT customer_id (TITLE 'cust_id')  
FROM Customer_T  
WHERE cust_id > 10;
```

输出

```
SELECT  
    customer_id AS "cust_id"
```

```
FROM
  (
    SELECT
      customer_id
    FROM
      Customer_T
    WHERE
      cust_id > 10
  )
;
```

输入：TABLE，使用列TITLE和QUALIFY

```
SELECT ord_id
(TITLE 'Order_Id'), order_date, customer_id
FROM order_t
WHERE Order_Id > 100
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC) <= 5;
```

输出

```
SELECT
  "mig_tmp_alias1" AS "Order_Id"
FROM
  (
    SELECT
      ord_id AS "mig_tmp_alias1"
      ,ROW_NUMBER( ) OVER( PARTITION BY customer_id ORDER BY order_date DESC ) AS
ROW_NUM1
    FROM
      order_t
    WHERE
      Order_Id > 100
  ) Q1
WHERE
  Q1.ROW_NUM1 <= 5
;
```

1. TITLE和ALIAS

如果使用TITLE并指定ALIAS，则工具将按如下方式进行迁移：

- **TITLE with AS:** 迁移为AS alias。
- **TITLE with NAMED:** 迁移为NAMED alias。
- **TITLE with NAMED and AS:** 迁移为AS alias。

输入：TABLE TITLE，使用NAMED和AS

```
SELECT Acct_ID (TITLE 'Acc Code') (NAMED XYZ) AS "Account Code"
,Acct_Name (TITLE 'Acc Name')
FROM GT_JCB_01030_Acct_PBU
where "Account Code" > 500 group by "Account Code" ,Acct_Name ;
```

输出

```
SELECT
  Acct_ID AS "Account Code"
,Acct_Name AS "Acc Name"
FROM
  GT_JCB_01030_Acct_PBU
WHERE
  Acct_ID > 500
GROUP BY
  Acct_ID ,Acct_Name
;
```

📖 说明

目前，DSC支持迁移初始CREATE/ALTER语句中的TITLE命令，但不支持后续对TITLE指定列的引用。例如，在下面的CREATE TABLE语句中，带有TITLE Employee ID的列eid在迁移后被注释掉，但是SELECT语句中对eid的引用将保持原样。

输入

```
CREATE TABLE tab1 ( eid INT TITLE 'Employee ID');  
SELECT eid FROM tab1;
```

输出

```
CREATE TABLE tab1 (eid INT /*TITLE 'Employee ID*/);  
SELECT eid from tab1;
```

2. TITLE和CREATE VIEW

输入

```
REPLACE VIEW ${STG_VIEW}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC}  
AS  
LOCK TABLE ${STG_DATA}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC} FOR ACCESS  
SELECT  AUM_DATE (TITLE ' ' )  
        ,CLNTCODE (TITLE ' ' )  
        ,ACCTYPE (TITLE ' ' )  
        ,CCY (TITLE ' ' )  
        ,BAL_AMT (TITLE ' ' )  
        ,MON_BAL_AMT (TITLE ' ' )  
        ,HK_CLNTCODE (TITLE ' ' )  
        ,MNT_DATE (TITLE ' ' )  
FROM ${STG_DATA}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC};  
it should be migrated as below:  
CREATE OR REPLACE VIEW ${STG_VIEW}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC}  
AS  
/*LOCK TABLE ${STG_DATA}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC} FOR ACCESS */  
SELECT  AUM_DATE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,CLNTCODE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,ACCTYPE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,CCY /* (TITLE ' ' ) */  
        ,BAL_AMT /* (TITLE ' ' ) */  
        ,MON_BAL_AMT /* (TITLE ' ' ) */  
        ,HK_CLNTCODE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,MNT_DATE /* (TITLE ' ' ) */  
FROM ${STG_DATA}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC};
```

输出

```
CREATE OR REPLACE VIEW ${STG_VIEW}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC}  
AS  
/*LOCK TABLE ${STG_DATA}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC} FOR ACCESS */  
SELECT  AUM_DATE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,CLNTCODE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,ACCTYPE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,CCY /* (TITLE ' ' ) */  
        ,BAL_AMT /* (TITLE ' ' ) */  
        ,MON_BAL_AMT /* (TITLE ' ' ) */  
        ,HK_CLNTCODE /* (TITLE ' ' ) */  
        ,MNT_DATE /* (TITLE ' ' ) */  
FROM ${STG_DATA}.B971_AUMSUMMARY${TABLE_SUFFIX_INC};
```

索引

CREATE TABLE语句支持创建索引。DSC支持带有主索引（PRIMARY INDEX）和唯一索引（UNIQUE INDEX）的TABLE语句。

该工具不会添加DISTRIBUTE BY HASH用于创建具有主键（PRIMARY KEY）和非唯一主索引的表。

输入：CREATE TABLE，使用INDEX

```
CREATE SET TABLE DP_TEDW.B0381_ACCOUNT_OBTAINED_MAP,  
    NO FALLBACK, NO BEFORE JOURNAL,  
    NO AFTER JOURNAL, CHECKSUM = DEFAULT  
( Ranked_Id          INTEGER NOT NULL  
, Source_System_Code SMALLINT NOT NULL  
, Operational_Acc_Obtained_Id VARCHAR(100)  
  CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC FORMAT 'X(50)'  
, Mapped_Id          INTEGER NOT NULL  
)  
PRIMARY INDEX B0381_ACCOUNT_OBTAINED_idx_PR ( Ranked_Id )  
UNIQUE INDEX B0381_ACCT_OBT_MAP_idx_SCD ( Source_System_Code )  
INDEX B0381_ACCT_OBT_MAP_idx_OPID ( Operational_Acc_Obtained_Id );
```

输出

```
CREATE TABLE DP_TEDW.B0381_ACCOUNT_OBTAINED_MAP  
( Ranked_Id INTEGER NOT NULL  
, Source_System_Code SMALLINT NOT NULL  
, Operational_Acc_Obtained_Id VARCHAR( 100 )  
, Mapped_Id INTEGER NOT NULL  
)  
DISTRIBUTE BY HASH ( Ranked_Id );  
  
CREATE INDEX B0381_ACCT_OBT_MAP_idx_SCD ON DP_TEDW.B0381_ACCOUNT_OBTAINED_MAP  
( Source_System_Code );  
CREATE INDEX B0381_ACCT_OBT_MAP_idx_OPID ON DP_TEDW.B0381_ACCOUNT_OBTAINED_MAP  
( Operational_Acc_Obtained_Id );
```

📖 说明

由于索引列表（organic_name）不是DISTRIBUTE BY列表（serial_no、organic_name）的超集，因此索引中删除了UNIQUE。

输入：CREATE TABLE，使用主键和非唯一主索引（未添加DISTRIBUTE BY HASH）

```
CREATE TABLE employee  
(  
  EMP_NO INTEGER  
, DEPT_NO INTEGER  
, FIRST_NAME VARCHAR(20)  
, LAST_NAME CHAR(20)  
, SALARY DECIMAL(10,2)  
, ADDRESS VARCHAR(100)  
, CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY ( EMP_NO )  
) PRIMARY INDEX ( DEPT_NO );
```

输出

```
CREATE TABLE employee  
(  
  EMP_NO INTEGER  
, DEPT_NO INTEGER  
, FIRST_NAME VARCHAR(20)  
, LAST_NAME CHAR(20)  
, SALARY DECIMAL(10,2)  
, ADDRESS VARCHAR(100)  
, CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY ( EMP_NO )  
)  
;
```

约束

表中的约束应用于多列。DSC支持以下约束：

- REFERENCES约束/FOREIGN KEY：目前无法通过工具迁移。
- PRIMARY KEY约束：可通过工具迁移。

- UNIQUE约束：可通过工具迁移。

输入：CREATE TABLE，使用CONSTRAINT

```
CREATE SET TABLE DP_SEDW.T_170UT_HOLDER_ACCT, NO FALLBACK,  
  NO BEFORE JOURNAL, NO AFTER JOURNAL  
( BUSINESSDATE  VARCHAR(10)  
  , SOURCESYSTEM VARCHAR(5)  
  , UPLOADCODE   VARCHAR(1)  
  , HOLDER_NO    VARCHAR(7) NOT NULL  
  , POSTAL_ADD_4 VARCHAR(40)  
  , EPF_IND      CHAR(1)  
  , CONSTRAINT uq_t_170ut_hldr UNIQUE ( SOURCESYSTEM, UPLOADCODE,  
  HOLDER_NO )  
  ) PRIMARY INDEX ( HOLDER_NO, SOURCESYSTEM ) ;
```

输出

```
CREATE TABLE DP_SEDW.T_170UT_HOLDER_ACCT  
( BUSINESSDATE  VARCHAR( 10 )  
  , SOURCESYSTEM VARCHAR( 5 )  
  , UPLOADCODE   VARCHAR( 1 )  
  , HOLDER_NO    VARCHAR( 7 ) NOT NULL  
  , POSTAL_ADD_4 VARCHAR( 40 )  
  , EPF_IND      CHAR( 1 )  
  , CONSTRAINT uq_t_170ut_hldr UNIQUE ( SOURCESYSTEM, UPLOADCODE, HOLDER_NO )  
  )  
DISTRIBUTE BY HASH ( HOLDER_NO, SOURCESYSTEM );
```

输入

建表后，可使用ALTER语句为该表字段添加列级约束。

```
CREATE TABLE GCC_PLAN.T1033 ( ROLLOUT_PLAN_LINE_ID NUMBER NOT NULL,  
                               UDF_FIELD_VALUE_ID NUMBER NOT NULL);  
ALTER TABLE GCC_PLAN.T1033  
ADD CONSTRAINT UDF_FIELD_VALUE_ID_PK UNIQUE (UDF_FIELD_VALUE_ID);
```

输出

```
CREATE TABLE GCC_PLAN.T1033 ( ROLLOUT_PLAN_LINE_ID NUMBER NOT NULL,  
                               UDF_FIELD_VALUE_ID NUMBER NOT NULL,  
                               CONSTRAINT UDF_FIELD_VALUE_ID_PK  
                               UNIQUE (UDF_FIELD_VALUE_ID);
```

说明

建表脚本中，需在所有列声明之后添加约束创建语法。

COLUMN STORE

表的存储方式可使用CREATE TABLE语句中的WITH (ORIENTATION=COLUMN) 从ROW-STORE转换为COLUMN存储。可使用[rowstoreToColumnstore](#)参数启用/禁用此功能。

输入：CREATE TABLE，修改存储模式为 COLUMN STORE

```
CREATE MULTISET VOLATILE TABLE tab1  
( c1 VARCHAR(30) CHARACTER SET UNICODE  
  , c2 DATE  
  ; ...  
  )  
PRIMARY INDEX (c1, c2)  
ON COMMIT PRESERVE ROWS;
```

输出

```
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE tab1
  ( c1 VARCHAR(30)
  , c2 DATE
  , ...
  ) WITH (ORIENTATION = COLUMN)
ON COMMIT PRESERVE ROWS
DISTRIBUTE BY HASH (c1, c2);
```

PARTITION

工具不支持迁移分区/子分区，在迁移后脚本中注释掉以下分区/子分区的关键字：

- 范围分区/子分区
- 列表分区/子分区
- 哈希分区/子分区

场景1：假设参数 **tdMigrateCASE_N**和 **tdMigrateRANGE_N**分别设置为comment和range。

以下示例为Teradata建表脚本，指定嵌套分区。

输入：PARTITION BY RANGE_N

```
CREATE TABLE tab1
  ( entry_id      integer not null
  , oper_id      integer not null
  , source_system_cd varchar(5)
  , entry_dt     date
  , file_id      integer
  , load_id      integer
  , contract_id  varchar(50)
  , contract_type_cd varchar(50)
  )
PRIMARY INDEX (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY ( CASE_N( source_system_cd = '00000'
                      , source_system_cd = '00002'
                      , source_system_cd = '00006'
                      , source_system_cd = '00018'
                      , NO CASE )
              , RANGE_N( entry_dt BETWEEN DATE '2012-01-01' AND DATE '2025-12-31' EACH
                          INTERVAL '1' DAY, NO RANGE )
              );
```

输出

```
CREATE TABLE tab1
  ( entry_id      integer not null
  , oper_id      integer not null
  , source_system_cd varchar(5)
  , entry_dt     date
  , file_id      integer
  , load_id      integer
  , contract_id  varchar(50)
  , contract_type_cd varchar(50)
  )
DISTRIBUTE BY HASH (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY RANGE (entry_dt) ( PARTITION tab1_p1 START (CAST('2012-01-01' AS DATE))
                                END (CAST('2025-12-31' AS DATE))
                                EVERY (INTERVAL '1' DAY) );
```

场景2：假设参数 **tdMigrateCASE_N**和 **tdMigrateRANGE_N**分别设置为comment和range。

以下示例为Teradata建表脚本，指定嵌套分区。

输入

```
CREATE TABLE tab2
(
  entry_id      integer not null
  , oper_id     integer not null
  , source_system_cd varchar(5)
  , entry_dt    date
  , file_id     integer
  , load_id     integer
  , contract_id varchar(50)
  , contract_type_cd varchar(50)
)
PRIMARY INDEX (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY ( RANGE_N( entry_dt BETWEEN DATE '2012-01-01' AND DATE '2025-12-31' EACH
INTERVAL '1' DAY, NO RANGE )
, CASE_N( source_system_cd = '00000'
, source_system_cd = '00002'
, source_system_cd = '00006'
, source_system_cd = '00018'
, NO CASE )
);
```

输出

```
CREATE TABLE tab2
(
  entry_id      integer not null
  , oper_id     integer not null
  , source_system_cd varchar(5)
  , entry_dt    date
  , file_id     integer
  , load_id     integer
  , contract_id varchar(50)
  , contract_type_cd varchar(50)
)
DISTRIBUTE BY HASH (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY RANGE (entry_dt) ( PARTITION tab2_p1 START (CAST('2012-01-01' AS DATE))
END (CAST('2025-12-31' AS DATE))
EVERY (INTERVAL '1' DAY) );
```

场景3：假设参数 **tdMigrateCASE_N**和 **tdMigrateRANGE_N**分别设置为非comment和range的值。

工具支持迁移，且不会注释掉分区语法。

输入

```
CREATE TABLE tab1
(
  entry_id      integer not null
  , oper_id     integer not null
  , source_system_cd varchar(5)
  , entry_dt    date
  , file_id     integer
  , load_id     integer
  , contract_id varchar(50)
  , contract_type_cd varchar(50)
)
PRIMARY INDEX (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY ( CASE_N( source_system_cd = '00000'
, source_system_cd = '00002'
, source_system_cd = '00006'
, source_system_cd = '00018'
, NO CASE )
, RANGE_N( entry_dt BETWEEN DATE '2012-01-01' AND DATE '2025-12-31' EACH
INTERVAL '1' DAY, NO RANGE )
);
```

输出

```
CREATE TABLE tab2
(
  entry_id      integer not null
  , oper_id     integer not null
```

```

, source_system_cd varchar(5)
, entry_dt date
, file_id integer
, load_id integer
, contract_id varchar(50)
, contract_type_cd varchar(50)
)
DISTRIBUTE BY HASH (entry_id, oper_id, source_system_cd)
/* PARTITION BY ( CASE_N( source_system_cd = '00000'
, source_system_cd = '00002'
, source_system_cd = '00006'
, source_system_cd = '00018'
, NO CASE )
, RANGE_N( entry_dt BETWEEN DATE '2012-01-01' AND DATE '2025-12-31' EACH
INTERVAL '1' DAY, NO RANGE )
) */
;

```

场景4：假设参数 **tdMigrateCASE_N**和 **tdMigrateRANGE_N**设为任意值。

以下示例为Teradata建表脚本，指定RANGE_N分区，未指定嵌套分区。

输入

```

CREATE TABLE tab4
( entry_id integer not null
, oper_id integer not null
, source_system_cd varchar(5)
, entry_dt date
, file_id integer
, load_id integer
, contract_id varchar(50)
, contract_type_cd varchar(50)
)
PRIMARY INDEX (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY (RANGE_N( entry_dt BETWEEN DATE '2012-01-01' AND DATE '2025-12-31' EACH INTERVAL
'1' DAY, NO RANGE )
);

```

输出

```

CREATE TABLE tab4
( entry_id integer not null
, oper_id integer not null
, source_system_cd varchar(5)
, entry_dt date
, file_id integer
, load_id integer
, contract_id varchar(50)
, contract_type_cd varchar(50)
)
DISTRIBUTE BY HASH (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY RANGE (entry_dt) ( PARTITION tab4_p1 START (CAST('2012-01-01' AS DATE))
END (CAST('2025-12-31' AS DATE))
EVERY (INTERVAL '1' DAY) );

```

场景5：假设参数 **tdMigrateCASE_N**和 **tdMigrateRANGE_N**分别设置为comment和range。

以下示例为Teradata建表脚本，指定CASE_N分区，未指定嵌套分区。

Input

```

CREATE TABLE tab5
( entry_id integer not null
, oper_id integer not null
, source_system_cd varchar(5)
, entry_dt date
, file_id integer

```



```

, load_id      integer
, contract_id  varchar(50)
, contract_type_cd varchar(50)
)
PRIMARY INDEX (entry_id, oper_id, source_system_cd)
PARTITION BY ( CASE_N( source_system_cd = '00000'
, source_system_cd = '00002'
, source_system_cd = '00006'
, source_system_cd = '00018'
, NO CASE )
);

```

输出

```

CREATE TABLE tab5
( entry_id      integer not null
, oper_id      integer not null
, source_system_cd varchar(5)
, entry_dt     date
, file_id      integer
, load_id      integer
, contract_id  varchar(50)
, contract_type_cd varchar(50)
)
DISTRIBUTE BY HASH (entry_id, oper_id, source_system_cd)
/* PARTITION BY ( CASE_N( source_system_cd = '00000'
, source_system_cd = '00002'
, source_system_cd = '00006'
, source_system_cd = '00018'
, NO CASE )
) */
;

```

ANALYZE

输入：CREATE TABLE，使用INDEX

```

CREATE TABLE EMP27 AS emp21 WITH DATA
PRIMARY INDEX (EMPNO) ON COMMIT PRESERVE ROWS;

```

输出

```

Begin
CREATE TABLE EMP27
( LIKE emp21 INCLUDING ALL EXCLUDING PARTITION EXCLUDING RELOPTIONS EXCLUDING
DISTRIBUTION )
DISTRIBUTE BY HASH ( EMPNO ) ;
INSERT INTO EMP27
select * from emp21 ;
end ;
/
ANALYZE Emp27 (EmpNo);

```

数据类型

DSC支持以下数据类型映射：

| 输入 | 输出 |
|----------------|----------------|
| Numeric | Numeric |
| BIGINT | BIGINT |
| BYTEINT | SMALLINT |

| 输入 | 输出 |
|---|--------------------------------|
| DECIMAL [(n[,m])] | DECIMAL [(n[,m])] |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE PRECISION |
| FLOAT | DOUBLE PRECISION |
| INT / INTEGER | INTEGER |
| NUMBER / NUMERIC | NUMERIC |
| NUMBER(n[,m]) | NUMERIC (n[,m]) |
| REAL | REAL |
| SMALLINT | SMALLINT |
| Character | Character |
| CHAR[(n)] / CHARACTER [(n)] | CHAR(n) |
| CLOB | CLOB |
| LONG VARCHAR | TEXT |
| VARCHAR(n) / CHAR VARYING(n) / CHARACTER VARYING(n) | VARCHAR(n) |
| DateTime | DateTime |
| DATE | DATE |
| TIME [(n)] | TIME [(n)] |
| TIME [(n)] WITH TIME ZONE | TIME [(n)] WITH TIME ZONE |
| TIMESTAMP [(n)] | TIMESTAMP [(n)] |
| TIMESTAMP [(n)] WITH TIME ZONE | TIMESTAMP [(n)] WITH TIME ZONE |
| Period | Period |
| PERIOD(DATE) | daterange |
| PERIOD(TIME [(n)]) | tsrange [(n)] |
| PERIOD(TIME WITH TIME ZONE) | tstzrange |
| PERIOD(TIMESTAMP [(n)]) | tsrange [(n)] |
| PERIOD(TIMESTAMP WITH TIME ZONE) | tstzrange |
| Binary | Binary |
| BLOB[(n)] | blob |
| BYTE[(n)] | bytea |
| VARBYTE[(n)] | bytea |

示例: BYTEINT

输入

```
select cast(col as byteint) from tab;
```

输出

```
SELECT CAST( col AS SMALLINT ) FROM tab ;
```

支持指定部分列

DSC支持在执行INSERT期间指定部分列（非全部列）。当输入的INSERT语句不包含输入的CREATE语句中提到的所有列时会出现这种情况。在迁移时，会向这些列添加指定的默认值。

说明

session_mode设为Teradata时支持此功能。

- INSERT-INTO-SELECT中的SELECT语句不得包含以下内容：
 - SET操作符
 - MERGE、使用PERCENT的TOP、使用TIES的TOP PERCENT

输入: TABLE, 且INSERT语句中未指定CREATE中的全部列

```
CREATE
VOLATILE TABLE
  Convert_Data3
,NO LOG (
  zoneno CHAR( 6 )
,brno CHAR( 6 )
,currtype CHAR( 4 )
,Commuteno CHAR( 4 )
,Subcode CHAR( 12 )
,accdte DATE format 'YYYY-MM-DD' NOT NULL
,acctime INTEGER
,quoteno CHAR( 1 )
,quotedate DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD'
,laddrbaL DECIMAL( 18 ,0 ) DEFAULT 0
,laddrba DECIMAL( 18 ,0 )
,tddramt DECIMAL( 18 ,0 ) DEFAULT 25
,tdcramt DECIMAL( 18 ,0 )
,tddrbal DECIMAL( 18 ,2 )
,taddrbal DECIMAL( 18 ,2 )
) PRIMARY INDEX (
  BRNO
,CURRTYPE
,SUBCODE
)
  ON COMMIT PRESERVE ROWS
;

INSERT
INTO
  Convert_Data3 (
  zoneno
,brno
,currtype
,commuteno
,subcode
,accdte
,acctime
```

```

,quoteno
,quotedate
,tddrbal
,tocrbal
) SELECT
  A.zoneno
  ,A.brno
  ,'014' currtype
  ,'2' commuteno
  ,A.subcode
  ,A.acdate
  ,A.acctime
  ,'2' quoteno
  ,B.workdate quoteDate
  ,CAST( ( CAST( SUM ( CAST( A.tddrbal AS FLOAT ) * CAST( B.USCVRATE AS FLOAT ) ) AS
FLOAT ) ) AS DEC ( 18 ,2 ) ) AS tddrbal
  ,CAST( ( CAST( SUM ( CAST( A.tocrbal AS FLOAT ) * CAST( B.USCVRATE AS FLOAT ) ) AS
FLOAT ) ) AS DEC ( 18 ,2 ) ) AS tocrbal
FROM
  table2 A
;

```

输出

```

CREATE
  LOCAL TEMPORARY TABLE
  Convert_Data3 (
    zoneno CHAR( 6 )
    ,brno CHAR( 6 )
    ,currtype CHAR( 4 )
    ,Commuteno CHAR( 4 )
    ,Subcode CHAR( 12 )
    ,acdate DATE NOT NULL
    ,acctime INTEGER
    ,quoteno CHAR( 1 )
    ,quotedate DATE
    ,lddrbal DECIMAL( 18 ,0 ) DEFAULT 0
    ,ldcrbal DECIMAL( 18 ,0 )
    ,tddramt DECIMAL( 18 ,0 ) DEFAULT 25
    ,tdcramt DECIMAL( 18 ,0 )
    ,tddrbal DECIMAL( 18 ,2 )
    ,tocrbal DECIMAL( 18 ,2 )
  )
  ON COMMIT PRESERVE ROWS DISTRIBUTE BY HASH (
    BRNO
    ,CURRTYPE
    ,SUBCODE
  )
;

INSERT
  INTO
  Convert_Data3 (
    lddrbal
    ,ldcrbal
    ,tddramt
    ,tdcramt
    ,zoneno
    ,brno
    ,currtype
    ,commuteno
    ,subcode
    ,acdate
    ,acctime
    ,quoteno
    ,quotedate
    ,tddrbal
    ,tocrbal
  ) SELECT
    0

```

```

,NULL
,25
,NULL
,A.zoneno
,A.brno
,'014' currtype
,'2' commuteno
,A.subcode
,A.Acdate
,A.Acetime
,'2' quoteno
,B.workdate quoteDate
,CAST( ( CAST( SUM ( CAST( A.tddrbal AS FLOAT ) * CAST( B.USCVRATE AS FLOAT ) ) AS
FLOAT ) ) AS DECIMAL( 18,2 ) ) AS tddrbal
,CAST( ( CAST( SUM ( CAST( A.tdcrbal AS FLOAT ) * CAST( B.USCVRATE AS FLOAT ) ) AS
FLOAT ) ) AS DECIMAL( 18,2 ) ) AS tdcrbal
FROM
table2 A MINUS SELECT
    lddrbal
    ,ldcrbal
    ,tddramt
    ,tdcramt
    ,zoneno
    ,brno
    ,currtype
    ,commuteno
    ,subcode
    ,acdate
    ,acetime
    ,quoteno
    ,quotedate
    ,tddrbal
    ,tdcrbal
FROM
    CONVERT_DATA3
;

```

6.8.2.2 索引迁移

Teradata中CREATE INDEX的列和表名的顺序和GaussDB(DWS)中不同。使用参数 **distributeByHash** 配置数据在集群节点间的分布方式。该工具不会添加DISTRIBUTE BY HASH用于创建具有主键和非唯一主索引的表。

输入：主键非主索引的超集，且仅有1列匹配

```

CREATE TABLE good_5 (
    column_1 INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY
    ,column_2 INTEGER
    ,column_3 INTEGER NOT NULL
    ,column_4 INTEGER
) PRIMARY INDEX (column_1,column_2);

```

输出

```

CREATE TABLE good_5 (
    column_1 INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY
    ,column_2 INTEGER
    ,column_3 INTEGER NOT NULL
    ,column_4 INTEGER
)
;

```

输入：主键非主索引的超集，且无匹配的列

```

CREATE SET TABLE DP_SEDW.T_170UT HOLDER_ACCT
,NO FALLBACK
,NO BEFORE JOURNAL
,NO AFTER JOURNAL (

```

```
BUSINESSDATE VARCHAR( 10 )
,SOURCESYSTEM VARCHAR( 5 )
,UPLOADCODE VARCHAR( 1 )
,HOLDER_NO VARCHAR( 7 ) NOT NULL
,POSTAL_ADD_4 VARCHAR( 40 )
,EPF_IND CHAR( 1 )
,PRIMARY KEY ( UPLOADCODE ,HOLDER_NO )
) PRIMARY INDEX ( SOURCESYSTEM,EPF_IND );
```

输出

```
CREATE TABLE DP_SEDW.T_170UT_HOLDER_ACCT (
    BUSINESSDATE VARCHAR( 10 )
    ,SOURCESYSTEM VARCHAR( 5 )
    ,UPLOADCODE VARCHAR( 1 )
    ,HOLDER_NO VARCHAR( 7 ) NOT NULL
    ,POSTAL_ADD_4 VARCHAR( 40 )
    ,EPF_IND CHAR( 1 )
    ,PRIMARY KEY (UPLOADCODE ,HOLDER_NO ) );
```

输入：不存在主键，且唯一索引有名称

```
CREATE SET TABLE "DP_TEDW"."T0409_INTERNAL_ORG_GRP_FUNCT",
    NO FALLBACK, NO BEFORE JOURNAL,
    NO AFTER JOURNAL
    ( Organization_Party_Id    INTEGER           NOT NULL
    , Function_Code           SMALLINT          NOT NULL
    , Intern_Funct_Strt_Date  DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD' NOT NULL
    , Intern_Funct_End_Date  DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD'
    )
    PRIMARY INDEX ( Organization_Party_Id )
    UNIQUE INDEX ux_t0409_intr_fn_1 ( Function_Code, Intern_Funct_Strt_Date )
    UNIQUE INDEX ( Organization_Party_Id, Intern_Funct_Strt_Date );
```

输出

```
CREATE TABLE "DP_TEDW"."T0409_INTERNAL_ORG_GRP_FUNCT"
    ( Organization_Party_Id    INTEGER           NOT NULL
    , Function_Code           SMALLINT          NOT NULL
    , Intern_Funct_Strt_Date  DATE             NOT NULL
    , Intern_Funct_End_Date  DATE
    )
    DISTRIBUTE BY HASH ( Organization_Party_Id );
CREATE INDEX ux_t0409_intr_fn_1 ON "DP_TEDW"."T0409_INTERNAL_ORG_GRP_FUNCT" ( Function_Code,
Intern_Funct_Strt_Date );
CREATE UNIQUE INDEX ON "DP_TEDW"."T0409_INTERNAL_ORG_GRP_FUNCT" ( Organization_Party_Id,
Intern_Funct_Strt_Date );
```

输入：CREATE TABLE，使用主键和非唯一主索引（未添加DISTRIBUTE BY HASH）

```
CREATE TABLE employee
(
    EMP_NO INTEGER
    , DEPT_NO INTEGER
    , FIRST_NAME VARCHAR(20)
    , LAST_NAME CHAR(20)
    , SALARY DECIMAL(10,2)
    , ADDRESS VARCHAR(100)
    , CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY ( EMP_NO )
) PRIMARY INDEX ( DEPT_NO );
```

输出

```
CREATE TABLE employee
(
    EMP_NO INTEGER
    , DEPT_NO INTEGER
    , FIRST_NAME VARCHAR(20)
    , LAST_NAME CHAR(20)
    , SALARY DECIMAL(10,2)
```

```
, ADDRESS VARCHAR(100)
, CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY ( EMP_NO )
)
;
```

6.8.2.3 视图迁移

CREATE VIEW（[缩写关键字](#)为CV）和SELECT一同使用，用于创建视图。

Teradata和GaussDB(DWS)均支持关键词VIEW，但SELECT语句在迁移过程中会用()括住。详情请参见下方图片。

通过[tdMigrateVIEWCHECKOPTIO...](#)参数可以配置如何迁移包含WITH CHECK OPTION关键字的视图。如果该参数设置为false，则工具跳过该查询并记录日志。

如果CREATE VIEW包含LOCK关键字，则工具根据[tdMigrateLOCKoption](#)的设置决定如何迁移VIEW查询。

输入：CREATE VIEW

```
CREATE VIEW DP_STEDW.MY_PARAM
AS
SELECT RUNDATE FROM DP_STEDW.DATE_TBL WHERE dummy = 1;
```

输出

```
CREATE OR REPLACE VIEW DP_STEDW.MY_PARAM
AS
SELECT RUNDATE
FROM DP_STEDW.DATE_TBL
WHERE dummy = 1;
```

输入：CREATE VIEW，使用FORCE关键字

```
CREATE
OR REPLACE FORCE VIEW IS2010_APP_INFO (
APP_ID, APP_SHORTNAME, APP_CHNAME,
APP_ENNAME
) AS
select
t.app_id,
t.app_shortname,
t.app_chname,
t.app_ename
from
newdrms.seas_app_info t
WHERE
t.app_status <> '2';
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE
/*FORCE*/
VIEW IS2010_APP_INFO (
APP_ID,
APP_SHORTNAME,
APP_CHNAME,
APP_ENNAME ) AS
SELECT
t.app_id,
t.app_shortname,
t.app_chname,
t.app_ename
FROM
newdrms.seas_app_info t
WHERE
t.app_status <> '2';
```

REPLACE VIEW

在Teradata中，REPLACE VIEW语句用于创建新视图，或重建现有视图。DSC将其迁移为GaussDB(DWS)中兼容的CREATE OR REPLACE VIEW语句中。

输入：REPLACE VIEW

```
REPLACE VIEW DP_STEDW.MY_PARAM AS SELECT
    RUNDATE
FROM
    DP_STEDW.DATE_TBL
WHERE
    dummy = 1
;
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE VIEW DP_STEDW.MY_PARAM AS (
    SELECT
        RUNDATE
    FROM
        DP_STEDW.DATE_TBL
    WHERE
        dummy = 1
)
;
```

输入：REPLACE RECURSIVE VIEW

```
Replace RECURSIVE VIEW reachable_from (
emp_id,emp_name,DEPTH)
AS (
SELECT root.emp_id,root.emp_name,0 AS DEPTH
FROM emp AS root
WHERE root.mgr_id IS NULL);
```

输出

```
CREATE OR REPLACE VIEW reachable_from AS (
WITH RECURSIVE reachable_from (
emp_id,emp_name,DEPTH)
AS (
SELECT root.emp_id,root.emp_name,0 AS DEPTH
FROM emp AS root
WHERE root.mgr_id IS NULL
) SELECT * FROM reachable_from);
```

REPLACE FUNCTION

输入

```
REPLACE FUNCTION up_load1.RPT_016_BUS_DATE()
RETURNS DATE
LANGUAGE SQL
CONTAINS SQL
DETERMINISTIC
SQL SECURITY DEFINER
COLLATION INVOKER
INLINE TYPE 1
RETURN DATE'2017-08-22';
```

输出

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION up_load1.RPT_016_BUS_DATE()
RETURNS DATE
LANGUAGE SQL
IMMUTABLE
```



```
SECURITY DEFINER
AS
$$
SELECT CAST('2017-08-20' AS DATE)
$$
;
```

CHECK OPTION

通过 `tdMigrateVIEWCHECKOPTIO...` 参数可以配置如何迁移包含CHECK OPTION关键字的视图。

如果源数据库中出现含有CHECK OPRTION关键词的视图，则工具在目标数据库中注释掉CHECK OPRTION。

输入：VIEW，使用CHECK OPTION

```
CV mgr15 AS SEL *
FROM
  employee
WHERE
  manager_id = 15 WITH CHECK OPTION
;
```

输出（tdMigrateVIEWCHECKOPTION=True）

```
CREATE
  OR REPLACE VIEW mgr15 AS (
    SELECT
      *
    FROM
      employee
    WHERE
      manager_id = 15 /*WITH CHECK OPTION */
  )
;
```

输出（tdMigrateVIEWCHECKOPTION=False）

```
CV mgr15 AS SEL *
FROM
  employee
WHERE
  manager_id = 15 WITH CHECK OPTION
;
```

VIEW WITH RECURSIVE

GaussDB(DWS)不支持Teradata关键词RECURSIVE VIEW。因此，工具采用VIEW WITH RECURSIVE替代该关键词，如下图所示。

图 6-4 输入视图：CREATE RECURSIVE VIEW

```
CREATE
RECURSIVE VIEW emp_hier (
  emp_id
  ,mgr_id
  ,LEVEL
) AS (
  SELECT
    a.emp_id
    ,a.mgr_id
    ,0
  FROM
    employee a
  WHERE
    a.emp_id = 123
```

图 6-5 输出视图

```
CREATE
VIEW emp_hier AS (
  WITH RECURSIVE emp_hier (
    emp_id
    ,mgr_id
    ,LEVEL
  ) AS (
    SELECT
      a.emp_id
      ,a.mgr_id
      ,0
    FROM
      employee a
    WHERE
      a.emp_id = 123
```

VIEW WITH ACCESS LOCK

通过**tdMigrateLOCKOption**参数可以配置如何迁移包含LOCK关键字的查询。如果tdMigrateLOCKOption设置为false，则该工具在迁移时将跳过该查询并记录日志。

输入：VIEW，使用ACCESS LOCK

```
CREATE OR REPLACE VIEW DP_SVMEDW.S_LCR_909_001_LCRLOAN
AS
LOCK TABLE DP_STEDW.S_LCR_909_001_LCRLOAN FOR ACCESS FOR ACCESS
( SELECT RUN_ID, PRODUCT_ID, CURRENCY
  , CASHFLOW, ENTITY, LCR
  , TIME_BUCKET, MT, Ctl_Id
  , File_Id, Business_Date
  FROM DP_STEDW.S_LCR_909_001_LCRLOAN );
```

输出

```
CREATE OR REPLACE VIEW DP_SVMEDW.S_LCR_909_001_LCRLOAN
AS
/* LOCK TABLE DP_STEDW.S_LCR_909_001_LCRLOAN FOR ACCESS */
( SELECT RUN_ID, PRODUCT_ID, CURRENCY
  , CASHFLOW, ENTITY, LCR
```

```
, TIME_BUCKET, MT, Ctl_Id  
, File_Id, Business_Date  
FROM DP_STEDW.S_LCR_909_001_LCRLOAN );
```

6.8.2.4 COLLECT STATISTICS

在Teradata中，COLLECT STAT采集优化器统计信息，用于查询性能。GaussDB(DWS)使用ANALYZE语句来替代COLLECT STAT。

详情请参见1。

输入：COLLECT STATISTICS

```
COLLECT STAT tab1 COLUMN (c1, c2);
```

输出

```
ANALYZE tab1 (c1, c2);
```

输入：COLLECT STATISTICS

```
COLLECT STATISTICS  
  COLUMN (customer_id,customer_name)  
, COLUMN (postal_code)  
, COLUMN (customer_address)  
ON customer_t;
```

输出

```
ANALYZE customer_t (  
  customer_id  
,customer_name  
,postal_code  
,customer_address  
)  
;
```

输入：COLLECT STATISTICS，使用COLUMN

```
COLLECT STATISTICS  
  COLUMN (  
    Order_Date  
    -- ,o_orderID  
  /*COLLECT  
  STATISTICS*/  
    ,Order_ID  
  )  
ON order_t;
```

输出

```
ANALYZE order_t (  
  Order_Date  
,Order_ID  
)  
;
```

输入：COLLECT STATISTICS，使用schemaname

```
COLLECT STATS COLUMN (  
  empno  
,ename  
)  
  ON ${schemaname}."usrTab1"  
;
```

输出

```
ANALYZE ${schemaname}."usrTab1"  
(  
    empno  
    ,ename  
)  
;
```

COLLECT STATISTICS

统计（COLLECT STATISTICS）基于抽样计算百分比。

输入：

```
COLLECT STATISTICS  
USING SAMPLE 5.00 PERCENT  
COLUMN ( CDR_TYPE_KEY ),  
COLUMN ( PARTITION ),  
COLUMN ( SRC ),  
COLUMN ( PARTITION,SBSCRPN_KEY )  
ON DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY ;
```

输出：

```
SET  
default_statistics_target = 5.00 ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (CDR_TYPE_KEY) ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (PARTITION) ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (SRC) ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (PARTITION,SBSCRPN_KEY) ;  
RESET default_statistics_target ;
```

6.8.2.5 ACCESS LOCK

ACCESS LOCK允许用户从可能已经锁定READ或WRITE的表中读取数据。

可以通过`tdMigrateLOCKOption`参数来配置如何对包含LOCK关键字的查询进行迁移。如果该参数设置为false，工具将跳过该查询的迁移并记录日志。

输入：ACCESS LOCK (`tdMigrateLOCKOption=True`)

```
LOCKING TABLE tab1 FOR ACCESS  
INSERT INTO tab2  
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...;
```

输出

```
/* LOCKING TABLE tab1 FOR ACCESS */  
INSERT INTO tab2  
SELECT ...  
FROM ...  
WHERE ...;
```

6.8.2.6 DBC.COLUMNS

DBC.COLUMNS视图是一个表，包含有关表和视图列、存储过程、或宏参数的信息。其中包括以下列：DatabaseName、TableName、ColumnName、ColumnFormat、ColumnName、ColumnType、DefaultValue。在GaussDB(DWS)中，这个表等效于information_schema.columns表。

 说明

本特性要求一次性执行以下自定义脚本文件：*DSC/scripts/teradata/db_scripts/mig_fn_get_datatype_short_name.sql*

有关文件执行的详细步骤，请参见[系统要求（DSC）](#)和[前提条件](#)。

迁移工具将以下dbc.columns列迁移为对应的information_schema列：

表 6-17 dbc.columns 列迁移到 information_schema 列

| dbc.columns | information_schema.columns |
|-------------------------|--|
| ColumnName | Column_Name |
| ColumnType | mig_fn_get_datatype_short_name (data_Type) |
| ColumnLength | character_maximum_length |
| DecimalTotalDigits | numeric_precision |
| DecimalFractionalDigits | numeric_scale |
| databasename | table_schema |
| tablename | table_name |
| ColumnId | ordinal_position |

迁移dbc.columns时，假设以下条件成立：

- FROM子句仅包含dbc.columns的TABLE NAME。
- COLUMN NAME为以下任一格式：column_name或schema_name.table_name.column_name。

以下场景不支持dbc.columns迁移：

- FROM子句包含dbc.columns表名的别名（dbc.columns别名）。
- dbc.columns与其他表组合（FROM dbc.columns alias1, table1 alias2 OR dbc.columns alias1 join table1 alias2）。

📖 说明

- 如果输入的SELECT语句直接包含dbc.columns的列名，则该工具会将输入的列名称迁移为别名。例如，输入列名称DecimalFractionalDigits会迁移为numeric_scale，其别名为DecimalFractionalDigits。

示例：

输入：

```
SEL
  columnid
  ,DecimalFractionalDigits
FROM
  dbc.columns
;
```

输出：

```
SELECT
  ordinal_position columnid
  ,numeric_scale DecimalFractionalDigits
FROM
  information_schema.columns
;
```

- 关于表名和模式名称，迁移工具会将所有字符串值转换为小写。如果要区分大小写，使用双引号表示表/模式名称。在以下输入示例中，“Test”不会转换为小写。

```
SELECT
  TableName
FROM
  dbc . columns
WHERE
  dbc.columns.databasename = ""Test"";
```

输入：dbc.columns table，指定所有支持列

```
SELECT
'$AUTO_DB_IP'
,objectdatabasename
,objecttablename
,'$TX_DATE_10'
,
'0'
,FirstStepTime
,FirstRespTime
,RowCount
,cast(RowCount*sum(case when T2.ColumnType = 'CV' then T2.ColumnLength/3 else T2.ColumnLength end)
as decimal(38,0))
,'3'
,
,'BAK_CLR_DATA'
,'2'
,
FROM TMP_clr_information T1
inner join dbc.columns T2
on T1.objectdatabasename =T2.DatabaseName
and T1.objecttablename =T2.TableName
where T2.DatabaseName not in (
sel child from dbc.children
where parent='$FCRM_DB'
)
group by 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15;
```

输出

```
SELECT
'$AUTO_DB_IP'
,objectdatabasename
,objecttablename
,'$TX_DATE_10'
,
,
```

```

,0'
,FirstStepTime
,FirstRespTime
,RowCount
,CAST( RowCount * SUM ( CASE WHEN mig_fn_get_datatype_short_name ( T2.data_Type ) = 'CV'
THEN T2.character_maximum_length / 3 ELSE T2.character_maximum_length END ) AS DECIMAL( 38 ,
0 ) )
,'3'
"
,'BAK_CLR_DATA'
,'2'
"
FROM
    TMP_clr_information T1 INNER JOIN information_schema.columns T2
    ON T1.objectdatabasename = T2.table_schema
    AND T1.objecttablename = T2.table_name
WHERE
    NOT EXISTS (
        SELECT
            child
        FROM
            dbc.children
        WHERE
            child = T2.table_schema
            AND( parent = '$FCRM_DB' )
    )
GROUP BY
    1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15
;

```

输入： dbc.columns table, 指定表名

```

SELECT
    TRIM( ColumnName )
    ,UPPER( dbc.columns.ColumnType )
FROM
    dbc . columns
WHERE
    dbc.columns.databasename = ""Test""
ORDER BY
    dbc.columns.ColumnId
;

```

输出

```

SELECT
    TRIM( Column_Name )
    ,UPPER( mig_fn_get_datatype_short_name ( information_schema.columns.data_Type ) )
FROM
    information_schema.columns
WHERE
    information_schema.columns.table_schema = CASE
        WHEN TRIM( ""Test"" ) LIKE ""%''
        THEN REPLACE( SUBSTR( ""Test"" ,2 ,LENGTH( ""Test"" ) - 2 ) ,'''' ,'''' )
        ELSE LOWER( ""Test"" )
    END
ORDER BY
    information_schema.columns.ordinal_position
;

```

6.8.2.7 DBC.TABLES

DSC会将dbc.tables迁移为对应的mig_td_ext.vw_td_dbc_tables。

示例： databasename迁移为mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.schemaname。

输入

```

sel databasename,tablename FROM dbc.tables
WHERE tablekind='T' and trim(databasename) = '<dbname>'

```

```
AND  
( NOT(TRIM(tablename) LIKE ANY (<excludelist>))  
);
```

输出

```
SELECT  
    mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.schemaname  
    , mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.tablename  
  
FROM  
    mig_td_ext.vw_td_dbc_tables  
WHERE  
    mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.tablekind = 'T'  
    AND TRIM(mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.schemaname) = '<dbname>'  
    AND( NOT( TRIM(mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.tablename) LIKE ANY ( ARRAY[ < excludelist > ] ) ) )  
;
```

6.8.2.8 DBC.INDICES

DSC将dbc.indices迁移为对应的mig_td_ext.vw_td_dbc_indices。

示例：databasename迁移为mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.schemaname。

输入

```
sel databasename,tablename FROM dbc.indices  
WHERE tablekind='T' and trim(databasename) = '<dbname>'  
AND  
( NOT(TRIM(tablename) LIKE ANY (<excludelist>))  
) AND indextype IN ( 'Q','P');
```

输出

```
SELECT  
    mig_td_ext.vw_td_dbc_indices.schemaname  
    , mig_td_ext.vw_td_dbc_indices.tablename  
  
FROM  
    mig_td_ext.vw_td_dbc_indices  
WHERE  
  
mig_td_ext.vw_td_dbc_indices.tablekind = 'T'  
  
AND TRIM(mig_td_ext.vw_td_dbc_indices.schemaname) =  
'<dbname>'  
  
AND( NOT( TRIM(mig_td_ext.vw_td_dbc_indices.tablename) LIKE ANY ( ARRAY[ < excludelist > ] ) ) )  
;
```

说明

在dbc.indices迁移过程中，查询应包含AND indextype IN ('Q','P')。否则，工具不会迁移该查询，且会记录以下错误消息：

```
"Query/statement is not supported as indextype should be mentioned with values 'P' and 'Q'."
```

dbc.sessioninfoV

输入

```
select username,clientsystemuserid,clientipaddress,clientprogramname  
from dbc.sessioninfoV  
where sessionno = 140167641814784;
```


输出

```
select username AS username, NULL::TEXT AS clientsystemuserid
, client_addr AS clientipaddress, application_name AS clientprogramname
from pg_catalog.pg_stat_activity
WHERE pid = 140167641814784;
```

dbc.sessioninfo

输入

```
SELECT username
,clientsystemuserid
,clientipaddress
,clientprogramname
FROM
dbc.sessioninfo
WHERE
sessionno = lv_mig_session ;
```

输出

```
select username AS username, NULL::TEXT AS clientsystemuserid
, client_addr AS clientipaddress, application_name AS clientprogramname
from pg_catalog.pg_stat_activity
WHERE pid = lv_mig_session;
```

Teradata SET QUERY_BAND, 指定 FOR SESSION

输入

```
set query_band = 'AppName=${AUTO_SYS};JobName=${AUTO_JOB};TxDate=${TX_DATE};ScriptName=${script_name};' for session ;
```

输出

```
set query_band = 'AppName=${AUTO_SYS};JobName=${AUTO_JOB};TxDate=${TX_DATE};ScriptName=${script_name};' /* for session */;
```

SESSION

输入

```
select Session ;
should be migrated as below:
SELECT pg_backend_pid();
```

输出

```
SELECT pg_backend_pid();
```

6.8.3 SHOW STATS VALUES SEQUENCED

该命令显示COLLECT STATISTICS语句的结果以及相关统计信息，且Gauss无对应命令。考虑到该命令不影响功能，因此迁移时可直接注释掉。

输入

```
SHOW STATS VALUES SEQUENCED on "temp"."table"
```

输出

```
/*SHOW STATS VALUES SEQUENCED on "temp"."table"*/
```

6.8.4 DML (Teradata)

本节主要介绍Teradata DML的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

在Teradata中，如果某文件中包含SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE和MERGE语句，则该文件中的SQL查询可迁移到GaussDB(DWS)。

详见以下节点内容：

INSERT

SELECT

UPDATE

DELETE

MERGE

NAMED

ACTIVITYCOUNT

TIMESTAMP

INSERT

Teradata的INSERT（**缩写关键字**为INS）语句用于向表中插入记录。DSC支持INSERT语句。

Teradata SQL中存在INSERT INTO TABLE table_name语法，但GaussDB(DWS)不支持。GaussDB(DWS)仅支持INSERT INTO table_name。DSC工具需要去除关键词TABLE。

输入

```
INSERT TABLE tab1
SELECT col1, col2
FROM tab2
WHERE col3 > 0;
```

输出

```
INSERT INTO tab1
SELECT col1, col2
FROM tab2
WHERE col3 > 0;
```

SELECT

1. ANALYZE

Teradata的SELECT命令（**缩写关键字**为SEL）用于指定从哪一列中检索数据。

在GaussDB(DWS)中使用ANALYZE来收集优化器统计信息，这些统计信息将用于查询性能。

输入：ANALYZE，使用INSERT

```
INSERT INTO employee(empno,ename) Values (1,'John');
COLLECT STAT on employee;
```

输出

```
INSERT INTO employee( empno, ename)
SELECT 1, 'John';
ANALYZE employee;
```

输入：ANALYZE，使用UPDATE

```
UPD employee SET ename = 'Jane'
WHERE ename = 'John';
COLLECT STAT on employee;
```

输出

```
UPDATE employee SET ename = 'Jane'
WHERE ename = 'John';
ANALYZE employee;
```

输入：ANALYZE，使用DELETE

```
DEL FROM employee WHERE ID > 10;
COLLECT STAT on employee;
```

输出

```
DELETE FROM employee WHERE ID > 10;
ANALYZE employee;
```

2. 子句顺序

从Teradata迁移SELECT语句时，各子句（FROM、WHERE、HAVING和GROUP BY）可按任意顺序排列。如果语句的FROM子句之前包含作为ALIAS的QUALIFY子句，则DSC不会迁移该语句。

可以使用[tdMigrateALIAS](#)参数来配置ALIAS的迁移。

输入：子句顺序

```
SELECT expr1 AS alias1
, expr2 AS alias2
, expr3 AS alias3
, MAX( expr4 ), ...
FROM tab1 T1 INNER JOIN tab2 T2
ON T1.c1 = T2.c2 ...
AND T3.c5 = '010'
AND ...
WHERE T1.c7 = '000'
AND ...
HAVING alias1 <> 'IC'
AND alias2 <> 'IC'
AND alias3 <> ''
GROUP BY 1, 2, 3 ;
```

输出

```
SELECT expr1 AS alias1
, expr2 AS alias2
, expr3 AS alias3
, MAX( expr4 ), ...
FROM tab1 T1 INNER JOIN tab2 T2
ON T1.c1 = T2.c2 ...
AND T3.c5 = '010'
AND ...
WHERE T1.c7 = '000'
AND ...
GROUP BY 1 ,2 ,3
HAVING expr1 <> 'IC'
AND expr2 <> 'IC'
AND expr3 <> '';
```

输入：子句顺序

```
SELECT
TOP 10 *
GROUP BY
DeptNo
WHERE
empID < 100
```

```
FROM
    tbl_employee;
```

输出

```
SELECT
    *
FROM
    tbl_employee
WHERE
    empID < 100
GROUP BY
    DeptNo LIMIT 10
;
```

📖 说明

如果输入脚本的FROM子句之前包含作为ALIAS的QUALIFY子句，DSC将不会迁移该语句，也不会逐字复制输入的语句。

输入：子句顺序，在FROM子句之前使用QUALIFY作为ALIAS

```
SELECT
    *
FROM
    table1
WHERE
    abc = (
        SELECT
            col1 AS qualify
        FROM
            TABLE
        WHERE
            col1 = 5
    )
;
```

输出

```
SELECT
    *
FROM
    table1
WHERE
    abc = (
        SELECT
            col1 AS qualify
        FROM
            TABLE
        WHERE
            col1 = 5
    )
;
```

3. 扩展Group By子句

如果用户希望数据库根据expr (s) 的值对选定的行进行分组，则可指定GROUP BY子句。如果此子句包含CUBE, ROLLUP或GROUPING SETS扩展，则除了常规分组之外，数据库还会生成超级聚合分组。这些特性在GaussDB(DWS)中不可用，使用UNION ALL操作符可以实现类似的功能。

可以使用[extendedGroupByClause](#)参数来配置扩展GROUP BY子句的迁移。

输入：扩展Group By子句，使用CUBE

```
SELECT expr1 AS alias1
    , expr2 AS alias2
    , expr3 AS alias3
    , MAX( expr4 ), ...
FROM tab1 T1 INNER JOIN tab2 T2
    ON T1.c1 = T2.c2 ...
AND T3.c5 = '010'
AND ...
```

```
WHERE T1.c7 = '000'
AND ...
HAVING alias1 <> 'IC'
AND alias2 <> 'IC'
AND alias3 <> ''
GROUP BY 1, 2, 3 ;
```

输出

```
SELECT expr1 AS alias1
, expr2 AS alias2
, expr3 AS alias3
, MAX( expr4 ), ...
FROM tab1 T1 INNER JOIN tab2 T2
ON T1.c1 = T2.c2 ...
AND T3.c5 = '010'
AND ...
WHERE T1.c7 = '000'
AND ...
GROUP BY 1 ,2 ,3
HAVING expr1 <> 'IC'
AND expr2 <> 'IC'
AND expr3 <> '';
```

输入：扩展Group By子句，使用ROLLUP

```
SELECT d.dname, e.job, MAX(e.sal)
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
ON e.deptno=d.deptno
WHERE e.job IS NOT NULL
GROUP BY ROLLUP (d.dname, e.job);
```

输出

```
SELECT dname, job, ColumnAlias1
FROM ( SELECT MAX(e.sal) AS ColumnAlias1, d.dname, e.job
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
ON e.deptno = d.deptno
WHERE e.job IS NOT NULL
GROUP BY d.dname ,e.job
UNION ALL
SELECT MAX(e.sal) AS ColumnAlias1, d.dname, NULL AS
job
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
ON e.deptno = d.deptno
WHERE e.job IS NOT NULL
GROUP BY d.dname
UNION ALL
SELECT MAX( e.sal ) AS ColumnAlias1, NULL AS dname,
NULL AS job
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
ON e.deptno = d.deptno
WHERE e.job IS NOT NULL
);
```

输入：扩展Group By子句，使用GROUPING SETS

```
SELECT d.dname, e.job, MAX(e.sal)
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
ON e.deptno=d.deptno
WHERE e.job IS NOT NULL
GROUP BY GROUPING SETS(d.dname, e.job);
```

输出

```
SELECT dname, job, ColumnAlias1
FROM ( SELECT MAX(e.sal) AS ColumnAlias1
, d.dname, NULL AS job
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
ON e.deptno = d.deptno
WHERE e.job IS NOT NULL
GROUP BY d.dname
UNION ALL
SELECT MAX(e.sal) AS ColumnAlias1
```

```
, NULL AS dname, e.job  
FROM emp e RIGHT OUTER JOIN dept d  
ON e.deptno = d.deptno  
WHERE e.job IS NOT NULL  
GROUP BY e.job  
);
```

4. TOP和SAMPLE子句

Teradata的TOP和SAMPLE子句在GaussDB(DWS)中迁移为LIMIT。

a. TOP

DSC还支持迁移使用动态参数的TOP语句。

📖 说明

- 对于包含WITH TIES的TOP语句，需要指定ORDER BY子句，否则工具不会迁移该语句，只会原样复制。
- 使用TOP和动态参数时：
 - 按照以下形式输入动态参数：
TOP :<parameter_name>
可使用的字符包括：小写英文字母（a-z）、大写英文字母（A-Z）、数字（0-9）、下划线（_）

输入：SELECT...TOP

```
SELECT TOP 1 c1, COUNT(*) cnt  
FROM tab1  
GROUP BY c1  
ORDER BY cnt;
```

输出

```
SELECT c1, COUNT(*) cnt  
FROM tab1  
GROUP BY c1  
ORDER BY cnt  
LIMIT 1;
```

输入：SELECT...TOP PERCENT

```
SELECT TOP 10 PERCENT c1, c2  
FROM employee  
WHERE ...  
ORDER BY c2 DESC;
```

输出

```
WITH top_percent AS (  
  SELECT c1, c2  
  FROM employee  
  WHERE ...  
  ORDER BY c2 DESC  
)  
SELECT *  
FROM top_percent  
LIMIT (SELECT CEIL(COUNT(*) * 10 / 100)  
FROM top_percent);
```

输入：SELECT...TOP，使用动态参数

```
SELECT  
  TOP :Limit WITH TIES c1  
  ,SUM (c2) sc2  
FROM  
  tab1  
WHERE  
  c3 > 10  
GROUP BY  
  c1  
ORDER BY
```

```

c1
;
输出
WITH top_ties AS (
  SELECT
    c1
    ,SUM (c2) sc2
    ,rank (
      ) OVER( ORDER BY c1 ) AS TOP_RNK
  FROM
    tab1
  WHERE
    c3 > 10
  GROUP BY
    c1
) SELECT
  c1
  ,sc2
FROM
  top_ties
WHERE
  TOP_RNK <= :Limit
ORDER BY
  TOP_RNK
;

```

输入：SELECT...TOP，使用动态参数和TIES

```

SELECT
  TOP :Limit WITH TIES Customer_ID
FROM
  Customer_t
ORDER BY
  Customer_ID
;

```

输出

```

WITH top_ties AS (
  SELECT
    Customer_ID
    ,rank (
      ) OVER( order by Customer_id) AS TOP_RNK
  FROM
    Customer_t
) SELECT
  Customer_ID
FROM
  top_ties
WHERE
  TOP_RNK <= :Limit
ORDER BY
  TOP_RNK
;

```

输入：SELECT...TOP PERCENT，使用动态参数

```

SELECT
  TOP :Input_Limit PERCENT WITH TIES c1
  ,SUM (c2) sc2
FROM
  tab1
GROUP BY
  c1
ORDER BY
  c1
;

```

输出

```

WITH top_percent_ties AS (
  SELECT

```

```

        c1
        ,SUM (c2) sc2
        ,rank (
        ) OVER( ORDER BY c1 ) AS TOP_RNK
    FROM
    tab1
    GROUP BY
    c1
) SELECT
    c1
    ,sc2
    FROM
    top_percent_ties
    WHERE
    TOP_RNK <= (
        SELECT
            CEIL(COUNT( * ) * :Input_Limit / 100)
            FROM
            top_percent_ties
        )
    ORDER BY
    TOP_RNK
;

```

b. SAMPLE

 说明

工具仅支持在SAMPLE子句中使用单个正整数。

输入：SELECT...SAMPLE

```

SELECT c1, c2, c3
FROM tab1
WHERE c1 > 1000
SAMPLE 1;

```

输出

```

SELECT c1, c2, c3
FROM tab1
WHERE c1 > 1000
LIMIT 1;

```

UPDATE

该工具支持和迁移UPDATE语句（[缩写关键字](#)为UPD）。

输入：UPDATE，使用TABLE ALIAS

```

UPDATE T1
FROM tab1 T1, tab2 T2
SET c1 = T2.c1
, c2 = T2.c2
WHERE T1.c3 = T2.c3;

```

输出

```

UPDATE tab1 T1
SET c1 = T2.c1
, c2 = T2.c2
FROM tab2 T2
WHERE T1.c3 = T2.c3;

```

输入：UPDATE，使用TABLE ALIAS和子查询

```

UPDATE t1
FROM tab1 t1, ( SELECT c1, c2 FROM tab2
WHERE c2 > 100 ) t2
SET c1 = t2.c1
WHERE t1.c2 = t2.c2;

```


输出

```
UPDATE tab1 t1
  SET c1 = t2.c1
  FROM ( SELECT c1, c2 FROM tab2
        WHERE c2 > 100 ) t2
 WHERE t1.c2 = t2.c2;
```

输入：UPDATE，使用ANALYZE

```
UPD employee SET ename = 'Jane'
  WHERE ename = 'John';
COLLECT STAT on employee;
```

输出

```
UPDATE employee SET ename = 'Jane'
  WHERE ename = 'John';
ANALYZE employee;
```

DELETE

DELETE (**缩写关键字**为DEL) 是ANSI标准的SQL语法操作符，用于从表中删除记录。DSC支持Teradata的DELETE语句及其缩写关键字DEL。不包含WHERE子句的DELETE语句在GaussDB(DWS)中被迁移为TRUNCATE。通过`deleteToTruncate`参数可以配置是否启用/禁用此行为。

输入：DELETE

```
DEL FROM tab1
  WHERE a =10;
```

输出

```
DELETE FROM tab1
  WHERE a =10;
```

输入：DELETE，不使用WHERE (如果`deleteToTruncate=TRUE`，则迁移为TRUNCATE)

```
DELETE FROM ${schemaname} . "tablename" ALL;
```

输出

```
TRUNCATE
  TABLE
    ${schemaname} . "tablename";
```

以下输入示例中，DELETE和FROM子句引用相同表，按是否使用WHERE子句区分：

输入

```
DELETE DP_TMPM_P_TX_SCV_REMAINING_PARTY
FROM DP_TMPM_P_TX_SCV_REMAINING_PARTY ALL ;
---
DELETE DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
WHERE (Process_Name = :_spVV2 )
AND (Process_Id NOT IN (SELECT MAX(Process_Id )(NAMED Process_Id )
                        FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
                        WHERE Process_Name = :_spVV2 )
);
---
DELETE CPID
FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id AS CPID
WHERE (Process_Name = :_spVV2 )
AND (Process_Id NOT IN (SELECT MAX(Process_Id )(NAMED Process_Id )
```

```

        FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
        WHERE Process_Name = :_spVV2 )
    );

```

输出

```

DELETE FROM DP_TMP.M_P_TX_SCV_REMAINING_PARTY;
---
DELETE FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
WHERE (Process_Name = :_spVV2 )
AND (Process_Id NOT IN (SELECT MAX(Process_Id )(NAMED Process_Id )
                        FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
                        WHERE Process_Name = :_spVV2 )
    );
---
DELETE FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id AS CPID
WHERE (Process_Name = :_spVV2 )
AND (Process_Id NOT IN (SELECT MAX(Process_Id )(NAMED Process_Id )
                        FROM DP_VMCTLFW.CTLFW_Process_Id
                        WHERE Process_Name = :_spVV2 )
    );

```

DELETE table_alias FROM table

输入

```

SQL_Detail10124.sql
delete a
  from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_POT_CUST_UMPAY_INF_S as a
 where a.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
 and a.DW_Job_Seq = 1 ;
was migrated as below:
  DELETE FROM
    BRTL_DCOR.BRTL_CS_POT_CUST_UMPAY_INF_S AS a
  USING
    WHERE a.DW_Snsh_Dt = CAST( lv_mig_v_Trx_Dt AS DATE )
    AND a.DW_Job_Seq = 1 ;
SQL_Detail10449.sql
delete a
  from ${BRTL_DCOR}.BRTL_EM_YISHITONG_USR_INF as a
 where a.DW_Job_Seq = 1 ;
was migrated as below:
  DELETE FROM
    BRTL_DCOR.BRTL_EM_YISHITONG_USR_INF AS a
  USING
    WHERE a.DW_Job_Seq = 1 ;
SQL_Detail5742.sql
delete a
  from ${BRTL_DCOR}.BRTL_PD_FP_NAV_ADT_INF as a;
was migrated as
  DELETE a
  FROM
    BRTL_DCOR.BRTL_PD_FP_NAV_ADT_INF AS a ;

```

输出

```

SQL_Detail10124.sql
delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_POT_CUST_UMPAY_INF_S as a
 where a.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
 and a.DW_Job_Seq = 1 ;
SQL_Detail10449.sql
delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_EM_YISHITONG_USR_INF as a
 where a.DW_Job_Seq = 1 ;
SQL_Detail5742.sql
delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_PD_FP_NAV_ADT_INF as a;

```

MERGE

📖 说明

6.5.0及之后版本的GaussDB支持MERGE功能。

MERGE是ANSI标准的SQL语法操作符，用于从一个或多个来源中选择行来更新或插入到表或视图中，可以指定更新或插入到目标表或视图的条件。

输入：MERGE

```
MERGE INTO tab1 A
using ( SELECT c1, c2, ... FROM tab2 WHERE ...) AS B
ON A.c1 = B.c1
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET c2 = c2
            , c3 = c3
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT VALUES (B.c1, B.c2, B.c3);
```

输出

```
WITH B AS (
    SELECT
        c1
        ,c2
        ,...
    FROM
        tab2
    WHERE
        ...
)
,UPD_REC AS (
    UPDATE
        tab1 A
    SET
        c2 = c2
        ,c3 = c3
    FROM
        B
    WHERE
        A.c1 = B.c1 returning A. *
)
INSERT
    INTO
        tab1 SELECT
            B.c1
            ,B.c2
            ,B.c3
        FROM
            B
        WHERE
            NOT EXISTS (
                SELECT
                    1
                FROM
                    UPD_REC A
                WHERE
                    A.c1 = B.c1
            )
;
```

NAMED

Teradata中的NAMED用于为表达式或列分配临时名称。用于表达式的NAMED语句在GaussDB(DWS)中被迁移为AS。用于列名的NAMED语句保留在相同的语法中。

输入：NAMED表达式，迁移为AS

```
SELECT Name, ((Salary + (YrsExp * 200))/12) (NAMED Projection)
FROM Employee
WHERE DeptNo = 600 AND Projection < 2500;
```

输出

```
SELECT Name, ((Salary + (YrsExp * 200))/12) AS Projection
FROM Employee
WHERE DeptNo = 600 AND ((Salary + (YrsExp * 200))/12) < 2500;
```

输入：NAMED AS，定义列名

```
SELECT product_id AS id
FROM emp where pid=2 or id=2;
```

输出

```
SELECT product_id (NAMED "pid") AS id
FROM emp where product_id=2 or product_id=2;
```

输入：NAMED()，定义列名

```
INSERT INTO Neg100 (NAMED,ID,Dept) VALUES ('TEST',1,'IT');
```

输出

```
INSERT INTO Neg100 (NAMED,ID,Dept) SELECT 'TEST',1, 'IT';
```

输入：NAMED别名，使用TITLE别名，不使用AS

```
SELECT dept_name (NAMED alias1) (TITLE alias2)
FROM employee
WHERE dept_name like 'Quality';
```

输出

```
SELECT dept_name
AS alias1
FROM employee
WHERE dept_name like 'Quality';
```

输入：NAMED别名，使用TITLE别名和AS

DSC将跳过NAMED别名和TITLE别名，仅使用AS别名。

```
SELECT sale_name (Named alias1 ) (Title alias2)
AS alias3
FROM employee
WHERE sname = 'Stock' OR sname ='Sales';
```

输出

```
SELECT sale_name
AS alias3
FROM employee
WHERE sname = 'Stock' OR sname ='Sales';
```

输入：NAMED，使用TITLE

NAMED和TITLE一起使用，通过逗号隔开。

```
SELECT customer_id (NAMED cust_id, TITLE 'Customer Id')
FROM Customer_T
WHERE cust_id > 10;
```

输出

```
SELECT cust_id AS "Customer Id"
FROM (SELECT customer_id AS cust_id
```

```
FROM customer_t
WHERE cust_id > 10);
```

ACTIVITYCOUNT

输入

状态变量，返回嵌入式SQL中受DML语句影响的行数。

```
SEL tablename
FROM dbc.tables
WHERE databasename = 'tera_db'
AND tablename = 'tab1';

.IF ACTIVITYCOUNT > 0 THEN .GOTO NXTREPORT;
CREATE MULTISET TABLE tera_db.tab1
, NO FALLBACK
, NO BEFORE JOURNAL
, NO AFTER JOURNAL
, CHECKSUM = DEFAULT
(
    Tx_Zone_Num CHAR( 4 )
    , Tx_Org_Num VARCHAR( 30 )
)
PRIMARY INDEX
(
    Tx_Org_Num
)
INDEX
(
    Tx_Teller_Id
)
;

.LABEL NXTREPORT
DEL FROM tera_db.tab1;
```

输出

```
DECLARE v_verify TEXT ;
v_no_data_found NUMBER ( 1 ) ;

BEGIN
    BEGIN
        v_no_data_found := 0 ;

        SELECT
            mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.tablename INTO v_verify
        FROM
            mig_td_ext.vw_td_dbc_tables
        WHERE
            mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.schemaname = 'tera_db'
            AND mig_td_ext.vw_td_dbc_tables.tablename = 'tab1' ;

        EXCEPTION
            WHEN NO_DATA_FOUND THEN
                v_no_data_found := 1 ;

    END ;

    IF
        v_no_data_found = 1 THEN
            CREATE TABLE tera_db.tab1 (
                Tx_Zone_Num CHAR( 4 )
                ,Tx_Org_Num VARCHAR( 30 )
            ) DISTRIBUTE BY HASH ( Tx_Org_Num ) ;

    CREATE
        INDEX
```

```
        ON tera_db.tab1 ( Tx_Teller_Id );  
  
    END IF ;  
  
    DELETE FROM  
        tera_db.tab1 ;  
  
END ;  
/
```

TIMESTAMP

输入：TIMESTAMP，使用FORMAT

FORMAT短语设置特定TIME或TIMESTAMP列或值的格式。FORMAT短语会覆盖系统格式。

```
SELECT 'StartDTTM' as a  
    ,CURRENT_TIMESTAMP (FORMAT 'HH:MI:SSBMMBDD,BYYYY');
```

输出

```
SELECT 'StartDTTM' AS a  
    ,TO_CHAR( CURRENT_TIMESTAMP , 'HH:MI:SS MON DD, YYYY' );
```

TIMESTAMP类型装换:

输入

```
COALESCE( a.Snd_Tm ,TIMESTAMP '0001-01-01 00:00:00' )  
should be migrated as below:  
COALESCE( a.Snd_Tm , CAST('0001-01-01 00:00:00' AS TIMESTAMP) )
```

输出

```
COALESCE( a.Snd_Tm , CAST('0001-01-01 00:00:00' AS TIMESTAMP) )
```

6.8.5 查询迁移操作符

本节主要介绍Teradata查询迁移操作符的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

具体详见以下节点内容：

[QUALIFY](#)

[ALIAS](#)

[FORMAT和CAST](#)

[缩写关键字迁移](#)

[以\\$开头的对象名称](#)

QUALIFY

通常，QUALIFY子句和CSUM()、MDIFF()、ROW_NUMBER()、RANK()等分析函数（窗口函数）一同使用。子查询中会包含QUALIFY子句指定的窗口函数。迁移工具支持QUALIFY使用MDIFF()、RANK()和ROW_NUMBER()函数。QUALIFY是Teradata扩展项，不是标准ANSI语法。QUALIFY在WHERE和GROUP BY子句后执行，必须单独成行。

 说明

只有当SELECT语句显式包含列名和/或表达式时，DSC才允许在ORDER BY子句中指定该列名和/或表达式。

输入：QUALIFY

```
SELECT
  CUSTOMER_ID
  ,CUSTOMER_NAME
FROM
  CUSTOMER_T QUALIFY row_number( ) Over( partition BY CUSTOMER_ID ORDER BY POSTAL_CODE
DESC ) = 1
;
```

输出

```
SELECT
  CUSTOMER_ID
  ,CUSTOMER_NAME
FROM
  (
    SELECT
      CUSTOMER_ID
      ,CUSTOMER_NAME
      ,row_number( ) Over( partition BY CUSTOMER_ID ORDER BY POSTAL_CODE DESC ) AS
ROW_NUM1
    FROM
      CUSTOMER_T
  ) Q1
WHERE
  Q1.ROW_NUM1 = 1
;
```

输入：QUALIFY，使用MDIFF和RANK

```
SELECT
  material_name
  ,unit_of_measure * standard_cost AS tot_cost
FROM
  raw_material_t m LEFT JOIN supplies_t s
  ON s.material_id = m.material_id
  QUALIFY rank ( ) over( ORDER BY tot_cost DESC ) IN '5'
  OR mdiff( tot_cost ,3 ,material_name ) IS NULL
;
```

输出

```
SELECT
  material_name
  ,tot_cost
FROM
  (
    SELECT
      material_name
      ,unit_of_measure * standard_cost AS tot_cost
      ,rank ( ) over( ORDER BY unit_of_measure * standard_cost DESC ) AS ROW_NUM1
      ,unit_of_measure * standard_cost - (LAG( unit_of_measure * standard_cost ,3 ,NULL )
over( ORDER BY material_name )) AS ROW_NUM2
    FROM
      raw_material_t m LEFT JOIN supplies_t s
      ON s.material_id = m.material_id
  ) Q1
WHERE
  Q1.ROW_NUM1 = '5'
  OR Q1.ROW_NUM2 IS NULL
;
```

输入：QUALIFY，使用ORDER BY且ORDER BY中包含不存在于SELECT列表的列

```
SELECT Postal_Code
FROM db_pvfc9_std.Customer_t t1
GROUP BY Customer_Name ,Postal_Code
QUALIFY ---comments
( Rank ( CHAR(Customer_Address) DESC ) ) = 1
ORDER BY t1.Customer_Name;
```

输出

```
SELECT Postal_Code FROM
( SELECT Customer_Name, Postal_Code
, Rank () over( PARTITION BY Customer_Name, Postal_Code ORDER BY LENGTH(Customer_Address)
DESC ) AS Rank_col
FROM db_pvfc9_std.Customer_t t1
) Q1
WHERE /*comments*/
Q1.Rank_col = 1
ORDER BY Q1.Customer_Name;
```

输入：QUALIFY，使用列别名且不应在SELECT列表中再次添加相应的列表表达式

```
SELECT material_name, unit_of_measure * standard_cost as tot_cost,
RANK() over(order by tot_cost desc) vendor_cnt
FROM raw_material_t m left join supplies_t s
ON s.material_id = m.material_id
QUALIFY vendor_cnt < 5 or MDIFF(tot_cost, 3, material_name) IS NULL;
```

输出

```
SELECT material_name, tot_cost, vendor_cnt
FROM ( SELECT material_name
, unit_of_measure * standard_cost AS tot_cost
, rank () over (ORDER BY tot_cost DESC) vendor_cnt
, tot_cost - ( LAG(tot_cost ,3 ,NULL) over (ORDER BY material_name) ) AS anltn
FROM raw_material_t m LEFT JOIN supplies_t s
ON s.material_id = m.material_id
) Q1
WHERE Q1.vendor_cnt < 5 OR Q1.anltn IS NULL
;
```

TITLE和QUALIFY

输入

```
REPLACE VIEW ${STG_VIEW}.LP06_BMCLIIFP${v_Table_Suffix_Inc}
(
CLICLINBR
, CLICHNNAM
, CLICHNSHO
, CLICLIMNE
, CLIBNKCOD
)
AS
LOCKING ${STG_DATA}.LP06_BMCLIIFP${v_Table_Suffix_Inc} FOR ACCESS
SELECT
CLICLINBR (title ' VARCHAR(20)')
, CLICHNNAM (title ' VARCHAR(200)')
, CLICHNSHO (title ' VARCHAR(20)')
, CLICLIMNE (title ' VARCHAR(10)')
, CLIBNKCOD (title ' VARCHAR(11)')
FROM
${STG_DATA}.LP06_BMCLIIFP${v_Table_Suffix_Inc} s1
QUALIFY
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CLICLINBR ORDER BY CLICLINBR ) = 1
;
```

输出

```
CREATE OR REPLACE VIEW ${STG_VIEW}.LP06_BMCLIIFP${v_Table_Suffix_Inc}
(
```



```

CLICLINBR
, CLICHNNAM
, CLICHNSHO
, CLICLIMNE
, CLIBNKCOD
)
AS
/* LOCKING ${STG_DATA}.LP06_BMCLIIFP${v_Table_Suffix_Inc} FOR ACCESS */
SELECT CLICLINBR
, CLICHNNAM
, CLICHNSHO
, CLICLIMNE
, CLIBNKCOD
FROM (
    SELECT
        CLICLINBR /* (title ' VARCHAR(20)') */
        , CLICHNNAM /* (title ' VARCHAR(200)') */
        , CLICHNSHO /* (title ' VARCHAR(20)') */
        , CLICLIMNE /* (title ' VARCHAR(10)') */
        , CLIBNKCOD /* (title ' VARCHAR(11)') */
        , ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY CLICLINBR ORDER BY CLICLINBR ) AS ROWNUM1
FROM
    ${STG_DATA}.LP06_BMCLIIFP${v_Table_Suffix_Inc} s1 ) Q1
WHERE Q1.ROWNUM1 = 1
;

```

ALIAS

所有数据库都支持ALIAS。在Teradata中，定义ALIAS的语句允许其SELECT和WHERE子句引用ALIAS。但是目标数据库的SELECT和WHERE语句不支持ALIAS，因此MT将其迁移为实际的字段名称替换。

说明

比较操作符LT、LE、GT、GE、EQ和NE不得用作表别名或列别名。

工具支持列的ALIAS名称。如果ALIAS名称与列名称相同，则仅为该列而非表中其他列指定ALIAS。在以下示例中，DATA_DT列名称与DATA_DT别名之间存在冲突，工具不支持。

```
SELECT DATA_DT,DATA_INT AS DATA_DT FROM KK WHERE DATA_DT=DATE;
```

输入: ALIAS

```

SELECT
    expression1 (
        TITLE 'Expression 1'
    ) AS alias1
    ,CASE
        WHEN alias1 + Cx >= z
        THEN 1
        ELSE 0
    END AS alias2
FROM
    tab1
WHERE
    alias1 = y
;

```

输出: tdMigrateALIAS = FALSE

```

SELECT
    expression1 AS alias1
    ,CASE
        WHEN alias1 + Cx >= z
        THEN 1
        ELSE 0
    END AS alias2
FROM

```

```
tab1
WHERE
  alias1 = y
;
```

输出: tdMigrateALIAS = TRUE

```
SELECT
  expression1 AS alias1
  ,CASE
    WHEN expression1 + Cx >= z
    THEN 1
    ELSE 0
  END AS alias2
FROM
  tab1
WHERE
  expression1 = y
;
```

FORMAT 和 CAST

Teradata中，关键词FORMAT用于格式化列或表达式。例如，LPAD中FORMAT '9(n)'和'z(n)'分别用'0'和空格(' ')表示。

数据类型转换可使用CAST或直接数据类型 ([like (expression1)(CHAR(n))]) 进行。该功能使用CAST实现。详情参见[类型转换和格式化](#)。

输入: FORMAT和CAST

```
SELECT
  CAST(TRIM( Agt_Num ) AS DECIMAL( 5 ,0 ) FORMAT '9(5) )
FROM
  C03_AGENT_BOND
;

SELECT
  CAST(CAST( Agt_Num AS INT FORMAT 'Z(17)' ) AS CHAR( 5 ) )
FROM
  C03_AGENT_BOND
;

SELECT
  CHAR(CAST( CAST( CND_VLU AS DECIMAL( 17 ,0 ) FORMAT 'Z(17)' ) AS VARCHAR( 17 ) ) )
FROM
  C03_AGENT_BOND
;
```

输出

```
SELECT
  LPAD( CAST( TRIM( Agt_Num ) AS DECIMAL( 5 ,0 ) ) ,5 ,'0' ) AS Agt_Num
FROM
  C03_AGENT_BOND
;

SELECT
  CAST(CAST( Agt_Num AS INT FORMAT 'Z(17)' ) AS CHAR( 5 ) )
FROM
  C03_AGENT_BOND
;

SELECT
  LENGTH( CAST( LPAD( CAST( CND_VLU AS DECIMAL( 17 ,0 ) ) ,17 ,' ' ) AS VARCHAR( 17 ) ) ) AS
CND_VLU
FROM
  C03_AGENT_BOND
;
```

输入: FORMAT 'Z(n)9'

```
SELECT
  standard_price (FORMAT 'Z(5)9') (CHAR( 6 ))
,max_price (FORMAT 'ZZZZZ9') (CHAR( 6 ))
FROM
  product_t
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( TO_CHAR( standard_price , '999990' ) AS CHAR( 6 ) ) AS standard_price
,CAST( TO_CHAR( max_price , '999990' ) AS CHAR( 6 ) ) AS max_price
FROM
  product_t
;
```

输入: **FORMAT 'z(m)9.9(n)'**

```
SELECT
  standard_price (FORMAT 'Z(6)9.9(2)') (CHAR( 6 ))
FROM
  product_t
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( TO_CHAR( standard_price , '9999990.00' ) AS CHAR( 6 ) ) AS standard_price
FROM
  product_t
;
```

输入: **CAST AS INTEGER**

```
SELECT
  CAST( standard_price AS INTEGER )
FROM
  product_t
;
```

输出

```
SELECT
  (standard_price)
FROM
  product_t
;
```

输入: **CAST AS INTEGER FORMAT**

```
SELECT
  CAST( price11 AS INTEGER FORMAT 'Z(4)9' ) (
  CHAR( 10 )
  )
FROM
  product_t
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( TO_CHAR( ( price11 ) , '99990' ) AS CHAR( 10 ) ) AS price11
FROM
  product_t
;
```

说明

新增以下Gauss函数来转换为INTEGER:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION
/* This function is used to support "CAST AS INTEGER" of Teradata.
   It should be created in the "mig_td_ext" schema.
*/
( i_param          TEXT )
RETURN INTEGER
AS
v_castasint  INTEGER;
BEGIN

v_castasint := CASE WHEN i_param IS NULL
                    THEN NULL          -- if NULL value is provided as input
                    WHEN TRIM(i_param) IS NULL
                    THEN 0             -- if empty string with one
or more spaces is provided
                    ELSE TRUNC(CAST(i_param AS NUMBER))      -- if any
numeric value is provided
                    END;

RETURN v_castasint;
END;
```

缩写关键字迁移

表6-18列出了Teradata支持的缩写关键字及其语法在GaussDB(DWS)中对应的语法。

表 6-18 缩写关键字列表

| Teradata语法 | 对应的GaussDB(DWS)语法 |
|------------|-------------------|
| SEL | SELECT |
| INS | INSERT |
| UPD | UPDATE |
| DEL | DELETE |
| CT | CREATE TABLE |
| CV | CREATE VIEW |
| BT | START TRANSACTION |
| ET | COMMIT |

输入: BT

```
BT;
--
delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
where DW_Job_Seq = ${v_Group_No};

.if ERRORCODE <> 0 then .quit 12;

--
insert into ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
(
```

```

    Cust_Id
    ,Cust_UID
    ,DW_Upd_Dt
    ,DW_Upd_Tm
    ,DW_Job_Seq
    ,DW_Etl_Dt
)
select
    a.Cust_Id
    ,a.Cust_UID
    ,current_date as Dw_Upd_Dt
    ,current_time(0) as DW_Upd_Tm
    ,cast({v_Group_No} as byteint) as DW_Job_Seq
    ,cast({v_Trx_Dt} as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Etl_Dt
from ${BRTL_VCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL_S a
where a.DW_Snsh_Dt = cast({v_Trx_Dt} as date format 'yyyy-mm-dd');

.if ERRORCODE <> 0 then .quit 12;

ET;cd ..

```

输出

```

BEGIN
--
    BEGIN
        delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
        where DW_Job_Seq = ${v_Group_No};
        lv_mig_errorcode = 0;
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            lv_mig_errorcode = -1;
    END;

    IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
        RAISE EXCEPTION '12';
    END IF;
--
    BEGIN
        insert into ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
        (
            Cust_Id
            ,Cust_UID
            ,DW_Upd_Dt
            ,DW_Upd_Tm
            ,DW_Job_Seq
            ,DW_Etl_Dt
        )
        select
            a.Cust_Id
            ,a.Cust_UID
            ,current_date as Dw_Upd_Dt
            ,current_time(0) as DW_Upd_Tm
            ,cast({v_Group_No} as byteint) as DW_Job_Seq
            ,cast({v_Trx_Dt} as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Etl_Dt
        from ${BRTL_VCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL_S a
        where a.DW_Snsh_Dt = cast({v_Trx_Dt} as date format 'yyyy-mm-dd');
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            lv_mig_errorcode = -1;
    END;

    IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
        RAISE EXCEPTION '12';
    END IF;

END;

```

以\$开头的对象名称

本节介绍如何迁移以\$（美元符号）开头的对象名称。

下表具体描述了这些对象名称的迁移行为。这些行为可以通过`tdMigrateDollar`参数来设置。

详情请参见[IN/NOT IN转换](#)。

表 6-19 以\$开头的对象名称的迁移行为

| tdMigrateDollar设置 | 对象名称 | 迁移为 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|
| true | \$V_SQL 静态对象名称 | "\$V_SQL" |
| true | \${V_SQL} 动态对象名称 | \${V_SQL} 无变化：不支持动态对象名称 |
| false | \$V_SQL 静态对象名称 | \$V_SQL 无变化：参数设为false |
| false | \${V_SQL} 动态对象名称 | \${V_SQL} 无变化：参数设为false |

说明

任何以\$开头的变量都被视为值。工具将通过添加ARRAY来进行迁移。

输入：以\$开头的对象

```
SELECT $C1 from p11 where $C1 NOT LIKE ANY ($sql1);
```

输出（tdMigrateDollar = TRUE）

```
SELECT
  "$C1"
FROM
  p11
WHERE
  "$C1" NOT LIKE ANY (
    ARRAY[ "$sql1" ]
  )
;
```

输出（tdMigrateDollar = FALSE）

```
SELECT
  $C1
FROM
  p11
WHERE
  $C1 NOT LIKE ANY (
    ARRAY[ $sql1 ]
  )
;
```

输入：LIKE ALL/LIKE ANY中以\$开头的值

```
SELECT * FROM T1
WHERE T1.Event_Dt>=ADD_MONTHS(CAST('${OUT_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')+1,
```

```
(-1)*CAST(T7.Tm_Range_Month AS INTEGER))
AND T1.Event_Dt<=CAST('{OUT_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
AND T1.Cntpty_Acct_Name NOT LIKE ALL ( SELECT Tx_Cntpty_Name_Key FROM TEMP_NAME )
AND T1.Cntpty_Acct_Name NOT LIKE ANY ( SELECT Tx_Cntpty_Name_Key FROM TEMP_NAME )
AND T1.Cntpty_Acct_Name LIKE ALL ( SELECT Tx_Cntpty_Name_Key FROM TEMP_NAME )
AND T1.Cntpty_Acct_Name LIKE ANY ( SELECT Tx_Cntpty_Name_Key FROM TEMP_NAME )
AND T1.Col1 NOT LIKE ANY ($sql1)
AND T1.Col1 NOT LIKE ALL ($sql1)
AND T1.Col1 LIKE ANY ($sql1)
AND T1.Col1 LIKE ALL ($sql1);
```

输出

```
SELECT
*
FROM
T1
WHERE
T1.Event_Dt >= ADD_MONTHS (CAST( '{OUT_DATE}' AS DATE ) + 1 ,(- 1 ) *
CAST( T7.Tm_Range_Month AS INTEGER ))
AND T1.Event_Dt <= CAST( '{OUT_DATE}' AS DATE )
AND T1.Cntpty_Acct_Name NOT LIKE ALL (
SELECT
Tx_Cntpty_Name_Key
FROM
TEMP_NAME
)
AND T1.Cntpty_Acct_Name NOT LIKE ANY (
SELECT
Tx_Cntpty_Name_Key
FROM
TEMP_NAME
)
AND T1.Cntpty_Acct_Name LIKE ALL (
SELECT
Tx_Cntpty_Name_Key
FROM
TEMP_NAME
)
AND T1.Cntpty_Acct_Name LIKE ANY (
SELECT
Tx_Cntpty_Name_Key
FROM
TEMP_NAME
)
AND T1.Col1 NOT LIKE ANY (
ARRAY[ "$sql1" ]
)
AND T1.Col1 NOT LIKE ALL (
ARRAY[ "$sql1" ]
)
AND T1.Col1 LIKE ANY (
ARRAY[ "$sql1" ]
)
AND T1.Col1 LIKE ALL (
ARRAY[ "$sql1" ]
)
;
```

QUALIFY、CASE和ORDER BY

输入

```
select
a.Cust_UID as Cust_UID /* UID */
,a.Rtl_Usr_Id as Ini_CM /* */
,a.Cntr_Aprv_Dt as Aprv_Pass_Tm /* */
,a.Blg_Org_Id as CM_BRN_Nbr /* */
,a.Mng_Chg_Typ_Cd as MNG_CHG_TYP_CD /* */
```

```
,case when a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id and a.Mng_Chg_Typ_Cd= 'PMD' and a.Pst_Id in
('PB0101','PB0104') then 'Y' ----
when a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id and a.Mng_Chg_Typ_Cd= 'DEVPMD' and a.Pst_Id ='PB0106' then
'Y' ----
when a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id and a.Mng_Chg_Typ_Cd= 'DMD' and a.Pst_Id in ('PB0201','PB0204')
then 'Y' ----
when a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id and a.Mng_Chg_Typ_Cd= 'DEVDMMD' and a.Pst_Id ='PB0109' then 'Y'
----
else ''
end as Pst_Flg /* */
,a.Pst_Id as Pst_Id /* */
,a.BBK_Org_Id as BBK_Org_Id /* */
from VT_CUID_MND_NMN_CHG_INF as a /* VT_ */
LEFT OUTER JOIN ${BRTL_VCOR}.BRTL_EM_USR_PST_REL_INF_S as b /* EM_ */
on a.Rtl_Usr_Id = b.Rtl_Usr_Id
AND a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id
AND a.Pst_Id = b.Pst_Id
AND b.Sys_Id = 'privatebanking'
AND b.pst_sts IN ('1','0','-2') /* 1 -2 0 */
AND b.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
qualify row_number() over(partition by a.Cust_UID,a.bbk_org_id order by
case when ( a.Mng_Chg_Typ_Cd= 'PMD' and a.Pst_Id in ('PB0101','PB0104')) or ( a.Mng_Chg_Typ_Cd=
'DEVPMD' and a.Pst_Id ='PB0106')
then 0 when (a.Mng_Chg_Typ_Cd= 'DMD' and a.Pst_Id in ('PB0201','PB0204')) or (a.Mng_Chg_Typ_Cd=
'DEVDMMD' and a.Pst_Id ='PB0109 ') then 0 else 1 end asc ) = 1
;
```

输出

```
SELECT
    Cust_UID AS Cust_UID /* UID */
    ,Ini_CM /* */
    ,Aprv_Pass_Tm /* */
    ,CM_BRN_Nbr /* */
    ,MNG_CHG_TYP_CD /* */
    ,Pst_Flg /* */
    ,Pst_Id AS Pst_Id /* */
    ,BBK_Org_Id AS BBK_Org_Id /* */
FROM
    ( SELECT
        a.Cust_UID AS Cust_UID /* UID */
        ,a.Rtl_Usr_Id AS Ini_CM /* */
        ,a.Cntr_Aprv_Dt AS Aprv_Pass_Tm /* */
        ,a.Blg_Org_Id AS CM_BRN_Nbr /* */
        ,a.Mng_Chg_Typ_Cd AS MNG_CHG_TYP_CD /* */
        ,CASE WHEN a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id AND a.Mng_Chg_Typ_Cd = 'PMD' AND a.Pst_Id
IN ( 'PB0101' , 'PB0104' )
THEN 'Y' /* */
WHEN a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id AND a.Mng_Chg_Typ_Cd = 'DEVPMD' AND
a.Pst_Id = 'PB0106'
THEN 'Y' /* */
WHEN a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id AND a.Mng_Chg_Typ_Cd = 'DMD' AND a.Pst_Id
IN ( 'PB0201' , 'PB0204' )
THEN 'Y' /* */
WHEN a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id AND a.Mng_Chg_Typ_Cd = 'DEVDMMD' AND
a.Pst_Id = 'PB0109'
THEN 'Y' /* */
ELSE
''
END AS Pst_Flg /* */
,a.Pst_Id AS Pst_Id /* */
,a.BBK_Org_Id AS BBK_Org_Id /* */
,row_number() over( partition BY a.Cust_UID
,a.bbk_org_id
ORDER BY
CASE WHEN( a.Mng_Chg_Typ_Cd = 'PMD' AND Q1.Pst_Id IN ( 'PB0101' , 'PB0104' ) )
OR( Q1.Mng_Chg_Typ_Cd = 'DEVPMD' AND a.Pst_Id = 'PB0106' )
THEN 0
WHEN( a.Mng_Chg_Typ_Cd = 'DMD' AND Q1.Pst_Id IN ( 'PB0201' , 'PB0204' ) )
OR( Q1.Mng_Chg_Typ_Cd = 'DEVDMMD' AND a.Pst_Id = 'PB0109 ' )
```



```
        THEN 0
    ELSE
        1
    END ASC ) AS ROW_NUM1
FROM
VT_CUID_MND_NMN_CHG_INF AS a /* VT_ */
LEFT OUTER JOIN BRTL_VCOR.BRTL_EM_USR_PST_REL_INF_S AS b /* EM_ */
    ON a.Rtl_Usr_Id = b.Rtl_Usr_Id
AND a.Blg_Org_Id = b.BRN_Org_Id
AND a.Pst_Id = b.Pst_Id
AND b.Sys_Id = 'privatebanking'
AND b.pst_sts IN ( '1', '0', '-2' ) /* 1 -2 0 */
AND b.DW_Snsh_Dt = CAST( lv_mig_v_Trx_Dt AS DATE ) ) Q1
WHERE
Q1.ROW_NUM1 = 1 ;
```

6.8.6 查询优化操作符

本节主要介绍Teradata查询优化操作符的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

可以使用**inToExists**参数来配置从IN/NOT IN的到EXISTS/NOT EXISTS的迁移行为。

该参数的值默认为FALSE。要使用查询优化功能，需将该参数值设为TRUE。

IN 和 NOT IN 转换

迁移到GaussDB(DWS)的SQL查询时，包含IN/NOT IN参数的Teradata查询已经优化并转换为EXISTS/NOT EXISTS运算符。IN/NOT IN操作符可对单列或多列使用。只有当IN/NOT IN语句存在于WHERE或ON子句中时，DSC才会迁移该语句。接下来以IN到EXISTS的转换为例（同样适用于NOT IN到NOT EXISTS的转换）。

IN到EXISTS的简单转换

在如下示例中，输入文件中提供了关键词IN。为进行优化，该工具在迁移过程中将其替换为EXISTS关键词。

📖 说明

- 嵌套IN/NOT IN 的IN/NOT IN语句不支持迁移，迁移的脚本将失效。

```
UPDATE tab1
  SET b = 123
  WHERE b IN ('abc')
  AND b IN ( SELECT i
             FROM tab2
             WHERE j NOT IN (SELECT m
                             FROM tab3
                             )
           )
;
```

迁移包含子查询的IN/NOT IN语句时，不支持迁移IN/NOT IN操作符和子查询（见示例）之间的注释。

示例：

```
SELECT *
FROM categories
WHERE category_name
  IN --comment
    ( SELECT category_name
      FROM categories1 )
ORDER BY category_name;
```

- **IN/NOT IN语句迁移，其中对象名称包含\$和#**

- 如果TABLE名称或TABLE ALIAS以\$（美元符号）开头，则工具不会对查询进行迁移。

```
SELECT Customer_Name
FROM Customer_t $A
WHERE Customer_ID IN( SELECT Customer_ID FROM Customer_t );
```

- 如果COLUMN名称以#（hash）开头，则工具进行的查询迁移可能存在问题。

```
SELECT Customer_Name
FROM Customer_t
WHERE #Customer_ID IN( SELECT #Customer_ID FROM Customer_t );
```

输入：IN

```
SELECT ...
FROM tab1 t
WHERE t.col1 IN (SELECT icol1 FROM tab2 e)
ORDER BY col1
```

输出

```
SELECT ...
FROM tab1 t
WHERE EXISTS (SELECT icol1
              FROM tab2 e
              WHERE icol1 = t.col1
             )
ORDER BY col1;
```

输入：IN，使用多列以及Aggregate函数

```
SELECT deptno, job_id, empno, salary, bonus
FROM emp_t
WHERE ( deptno, job_id, CAST(salary AS NUMBER(10,2))+CAST(bonus AS NUMBER(10,2)) )
      IN ( SELECT deptno, job_id,
             MAX(CAST(salary AS NUMBER(10,2))+CAST(bonus AS NUMBER(10,2)))
           FROM emp_t
           WHERE hire_dt >= CAST( '20170101' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD' )
           GROUP BY deptno, job_id )
AND hire_dt IS NOT NULL;
```

输出

```
SELECT deptno, job_id, empno, salary, bonus
FROM emp_t MAlias1
```

```
WHERE EXISTS ( SELECT deptno, job_id,
                MAX(CAST(salary AS NUMBER(10,2))+CAST(bonus AS NUMBER(10,2)))
              FROM emp_t
              WHERE hire_dt >= CAST( '20170101' AS DATE)
                AND deptno = MAlias1.deptno
                AND job_id = MAlias1.job_id
              GROUP BY deptno, job_id
              HAVING MAX(CAST(salary AS NUMBER(10,2))+CAST(bonus AS NUMBER(10,2)))
                 = CAST(MAlias1.salary AS NUMBER(10,2))+CAST(MAlias1.bonus AS NUMBER(10,2)) )
 AND hire_dt IS NOT NULL;
```

6.8.7 系统函数和操作符

本节主要介绍Teradata系统函数和运算符的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

模式

带有模式名的数据库更改为“SET SESSION CURRENT_SCHEMA”。

| Oracle 语法 | 迁移后语法 |
|------------------|---------------------------------------|
| DATABASE SCHTERA | SET SESSION CURRENT_SCHEMA TO SCHTERA |

分析函数

在Teradata中，分析函数统称为有序分析函数，它们为数据挖掘、分析和商业智能提供了强大的分析能力。

1. ORDER BY中的分析函数

输入：ORDER BY子句中的分析函数

```
SELECT customer_id, customer_name, RANK(customer_id, customer_address DESC)
   FROM customer_t
  WHERE customer_state = 'CA'
 ORDER BY RANK(customer_id, customer_address DESC);
```

输出

```
SELECT customer_id, customer_name, RANK() over(order by customer_id, customer_address DESC)
   FROM customer_t
  WHERE customer_state = 'CA'
 ORDER BY RANK() over(order by customer_id DESC, customer_address DESC) ;
```

输入：GROUP BY子句中的分析函数

```
SELECT customer_city, customer_state, postal_code
       , rank(postal_code)
       , rank() over(partition by customer_state order by postal_code)
       , rank() over(order by postal_code)
   FROM Customer_T
  GROUP BY customer_state
 ORDER BY customer_state;
```

输出

```
SELECT customer_city, customer_state, postal_code
       , rank() over(PARTITION BY customer_state ORDER BY postal_code DESC)
       , rank() over(partition by customer_state order by postal_code)
       , rank() over(order by postal_code)
   FROM Customer_T
 ORDER BY customer_state;
```

2. PARTITION BY中的分析函数

当输入脚本的PARTITION BY子句中包含数值时，迁移脚本将原样保留该数值。

输入：PARTITION BY子句中的分析函数（包含数值）

```
SELECT
    Customer_id
    ,customer_name
    ,rank (
        ) over( partition BY 1 ORDER BY Customer_id )
    ,rank (customer_name)
FROM
    Customer_t
GROUP BY
    1
;
```

输出

```
SELECT
    Customer_id
    ,customer_name
    ,rank (
        ) over( partition BY 1 ORDER BY Customer_id )
    ,rank (
        ) over( PARTITION BY Customer_id ORDER BY customer_name DESC )
FROM
    Customer_t
;
```

3. 窗口函数

窗口函数在查询结果中执行跨行计算。DSC支持以下Teradata窗口函数：

说明

DSC仅支持QUALIFY子句使用一个窗口函数。如果QUALIFY使用多个窗口函数，可能会导致迁移失败。

4. CSUM

累计函数(CSUM)为一列数值计算运行或累计总数，建议在QUALIFY语句中使用ALIAS。

输入：CSUM，使用GROUP_ID

```
INSERT INTO GISIS_SUM.DW_DAT71 (
    col1
    ,PROD_GROUP
)
SELECT
    CSUM(1, T1.col1)
    ,T1.PROD_GROUP
FROM tab1 T1
WHERE T1.col1 = 'ABC'
;
```

输出

```
INSERT
INTO
    GISIS_SUM.DW_DAT71 (
        col1
        ,PROD_GROUP
    ) SELECT
        SUM (1) over( ORDER BY T1.col1 ROWS UNBOUNDED PRECEDING )
        ,T1.PROD_GROUP
FROM
    tab1 T1
WHERE
    T1.col1 = 'ABC'
;
```

输入：CSUM，使用GROUP_ID

```
SELECT top 10
    CSUM(1, T1.Test_GROUP)
    ,T1.col1
```

```
FROM ${schema}. T1
WHERE T1.Test_GROUP = 'Test_group' group by Test_group order by Test_Group;
```

输出

```
SELECT
    SUM (1) over( partition BY Test_group ORDER BY T1.Test_GROUP ROWS UNBOUNDED
PRECEDING )
    ,T1.col1
FROM
    ${schema}. T1
WHERE
    T1.Test_GROUP = 'Test_group'
ORDER BY
    Test_Group LIMIT 10
;
```

输入: CSUM, 使用GROUP BY和QUALIFY

```
SELECT c1, c2, c3, CSUM(c4, c3)
FROM tab1
QUALIFY ROW_NUMBER(c4) = 1
GROUP BY 1, 2;
```

输出

```
SELECT c1, c2, c3, ColumnAlias1
FROM ( SELECT c1, c2, c3
    , SUM (c4) OVER(PARTITION BY 1 ,2 ORDER BY c3 ROWS UNBOUNDED PRECEDING) AS
ColumnAlias1
    , ROW_NUMBER( ) OVER(PARTITION BY 1, 2 ORDER BY c4) AS ROW_NUM1
FROM tab1
) Q1
WHERE Q1.ROW_NUM1 = 1;
```

5. MDIFF

MDIFF函数基于预定的查询宽度计算一列的移动差分。查询宽度即所指定的行数。建议在QUALIFY语句中使用ALIAS。

输入: MDIFF, 使用QUALIFY

```
SELECT DT_A.Acct_ID, DT_A.Trade_Date, DT_A.Stat_PBU_ID
    , CAST( MDIFF( Stat_PBU_ID_3, 1, DT_A.Trade_No ASC ) AS DECIMAL(20,0) ) AS
MDIFF_Stat_PBU_ID
FROM Trade_His DT_A
WHERE Trade_Date >= CAST( '20170101' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD' )
GROUP BY DT_A.Acct_ID, DT_A.Trade_Date
QUALIFY MDIFF_Stat_PBU_ID <> 0 OR MDIFF_Stat_PBU_ID IS NULL;
```

输出

```
SELECT Acct_ID, Trade_Date, Stat_PBU_ID, MDIFF_Stat_PBU_ID
FROM (SELECT DT_A.Acct_ID, DT_A.Trade_Date, DT_A.Stat_PBU_ID
    , CAST( (Stat_PBU_ID_3 - (LAG(Stat_PBU_ID_3, 1, NULL) OVER (PARTITION BY DT_A.Acct_ID,
DT_A.Trade_Date ORDER BY DT_A.Trade_No ASC))) AS MDIFF_Stat_PBU_ID
FROM Trade_His DT_A
WHERE Trade_Date >= CAST( '20170101' AS DATE)
)
WHERE MDIFF_Stat_PBU_ID <> 0 OR MDIFF_Stat_PBU_ID IS NULL;
```

6. RANK

RANK(col1, col2...)

输入: RANK, 使用GROUP BY

```
SELECT c1, c2, c3, RANK(c4, c1 DESC, c3) AS Rank1
FROM tab1
WHERE ...
GROUP BY c1;
```

输出

```
SELECT c1, c2, c3, RANK() OVER (PARTITION BY c1 ORDER BY c4, c1 DESC ,c3) AS Rank1
FROM tab1
WHERE ...;
```

7. ROW_NUMBER

ROW_NUMBER(col1, col2...)

输入：ROW NUMBER，使用GROUP BY和QUALIFY

```
SELECT c1, c2, c3, ROW_NUMBER(c4, c3)
  FROM tab1
QUALIFY RANK(c4) = 1
GROUP BY 1, 2;
```

输出

```
SELECT
  c1
  ,c2
  ,c3
  ,ColumnAlias1
FROM
  (
    SELECT
      c1
      ,c2
      ,c3
      ,ROW_NUMBER() over( PARTITION BY 1 ,2 ORDER BY c4 ,c3 ) AS ColumnAlias1
      ,RANK (
        ) over( PARTITION BY 1 ,2 ORDER BY c4 ) AS ROW_NUM1
    FROM
      tab1
  ) Q1
WHERE
  Q1.ROW_NUM1 = 1
;
```

8. COMPRESS (使用*****)

输入

```
ORCADBRN VARCHAR(6) CHARACTER SET LATIN CASESPECIFIC TITLE ' ' COMPRESS '*****'
```

输出

```
ORCADBRN VARCHAR( 6 ) /* CHARACTER SET LATIN*/ /* CASESPECIFIC*/ /*TITLE ' '/* /*
COMPRESS '*****' */
```

比较和列表操作符

说明

比较操作符LT、LE、GT、GE、EQ和NE不得用作表别名或列别名。

以下内容介绍了支持的比较和列表操作符。

1. ^=和GT

输入：比较操作（ ^=和GT ）

```
SELECT t1.c1, t2.c2
  FROM tab1 t1, tab2 t2
 WHERE t1.c3 ^= t1.c3
       AND t2.c4 GT 100;
```

输出

```
SELECT t1.c1, t2.c2
  FROM tab1 t1, tab2 t2
 WHERE t1.c3 <> t1.c3
       AND t2.c4 > 100;
```

2. EQ和NE

输入：比较操作（ EQ和NE ）

```
SELECT t1.c1, t2.c2
  FROM tab1 t1 INNER JOIN tab2 t2
```

```
ON t1.c2 EQ t2.c2  
WHERE t1.c6 NE 1000;
```

输出

```
SELECT t1.c1, t2.c2  
FROM tab1 t1 INNER JOIN tab2 t2  
ON t1.c2 = t2.c2  
WHERE  
t1.c6 <> 1000;
```

3. LE和GE**输入：比较操作（LE和GE）**

```
SELECT t1.c1, t2.c2  
FROM tab1 t1, tab2 t2  
WHERE t1.c3 LE 200  
AND t2.c4 GE 100;
```

输出

```
SELECT t1.c1, t2.c2  
FROM tab1 t1, tab2 t2  
WHERE t1.c3 <= 200  
AND t2.c4 >= 100;
```

4. NOT=和LT**输入：比较操作（NOT=和LT）**

```
SELECT t1.c1, t2.c2  
FROM tab1 t1, tab2 t2  
WHERE t1.c3 NOT= t1.c3  
AND t2.c4 LT 100;
```

输出

```
SELECT t1.c1, t2.c2  
FROM tab1 t1, tab2 t2  
WHERE t1.c3 <> t1.c3  
AND t2.c4 < 100;
```

5. IN 和 NOT IN

详情请参见[IN/NOT IN转换](#)。

输入：IN和NOT IN

```
SELECT c1, c2  
FROM tab1  
WHERE c1 IN 'XY';
```

输出

```
SELECT c1, c2  
FROM tab1  
WHERE c1 = 'XY';
```

📖 说明

GaussDB(DWS)支持IN和NOT IN操作符，特殊场景除外。

6. IS NOT IN**输入：IS NOT IN**

```
SELECT c1, c2  
FROM tab1  
WHERE c1 IS NOT IN (subquery);
```

输出

```
SELECT c1, c2  
FROM tab1  
WHERE c1 NOT IN (subquery);
```

7. LIKE ALL 和 NOT LIKE ALL**输入：LIKE ALL/NOT LIKE ALL**

```
SELECT c1, c2
FROM tab1
WHERE c3 NOT LIKE ALL ('%STR1%', '%STR2%', '%STR3%');
```

输出

```
SELECT c1, c2
FROM tab1
WHERE c3 NOT LIKE ALL (ARRAY[ '%STR1%', '%STR2%', '%STR3%' ]);
```

8. LIKE ANY 和 NOT LIKE ANY**输入: LIKE ANY/NOT LIKE ANY**

```
SELECT c1, c2
FROM tab1
WHERE c3 LIKE ANY ('STR1%', 'STR2%', 'STR3%');
```

输出

```
SELECT c1, c2
FROM tab1
WHERE c3 LIKE ANY (ARRAY[ 'STR1%', 'STR2%', 'STR3%' ]);
```

表操作符

可以在查询的FROM子句中调用函数，该函数包含在表操作符内部。

输入: 表操作符, 使用RETURNS

```
SELECT *
FROM TABLE( sales_retrieve (9005) RETURNS ( store INTEGER, item CLOB, quantity BYTEINT ) AS ret;
```

输出

```
SELECT *
FROM sales_retrieve(9005) AS ret (store, item, quantity);
```

6.8.8 数学函数

********输入: ****

```
expr1 ** expr2
```

输出

```
expr1 ^ expr2
```

MOD

输入: MOD

```
expr1 MOD expr2
```

输出

```
expr1 % expr2
```

NULLIFZERO

可以使用[tdMigrateNULLIFZERO](#)参数来配置NULLIFZERO迁移。

输入: NULLIFZERO

```
SELECT NULLIFZERO(expr1) FROM tab1
WHERE ... ;
```


输出

```
SELECT NULLIF(expr1, 0) FROM tab1  
WHERE ... ;
```

ZEROIFNULL

可以使用 `tdMigrateZEROIFNULL` 参数来配置 ZEROIFNULL 迁移。

输入: ZEROIFNULL

```
SELECT ZEROIFNULL(expr1) FROM tab1  
WHERE ... ;
```

输出

```
SELECT COALESCE(expr1, 0) FROM tab1  
WHERE ... ;
```

声明 Hexadecimal Character Literal 值

输入

```
SELECT  
(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.ID), ''))  
||'7E'xc||(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Code), ''))  
||'7E'xc||(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Description), ''))  
||'7E'xc||(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Name), ''))  
||'7E'xc||(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Host_Product_Id), ''))  
FROM DP_VTXEDW.VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01 VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01  
WHERE 1=1  
;
```

输出

```
SELECT  
(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.ID), ''))  
||E'\x7E'|(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Code), ''))  
||E'\x7E'|(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Description), ''))  
||E'\x7E'|(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Name), ''))  
||E'\x7E'|(COALESCE(TRIM(BOTH FROM VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01.Host_Product_Id), ''))  
FROM DP_VTXEDW.VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01 VTX_D_RPT_0017_WMSE12_01_01  
WHERE 1=1  
;
```

声明 Hexadecimal Binary Literal 值

输入

```
CREATE MULTiset TABLE bvalues (IDVal INTEGER, CodeVal BYTE(2));  
INSERT INTO bvalues VALUES (112193, '7879'XB);  
SELECT IDVal, CodeVal FROM bvalues WHERE CodeVal = '7879'XB;
```

输出

```
CREATE TABLE bvalues (IDVal INTEGER, CodeVal BYTEA);  
INSERT INTO bvalues VALUES (112193, BYTEA '\x7879');  
SELECT IDVal, CodeVal FROM bvalues WHERE CodeVal = BYTEA '\x7879';
```

6.8.9 字符串函数 (Teradata)

CHAR 函数

输入: CHAR

```
CHAR( expression1 )
```

输出

```
LENGTH( expression1 )
```

CHARACTERS 函数

输入：CHARACTERS

```
CHARACTERS( expression1 )
```

输出

```
LENGTH( expression1 )
```

INDEX

输入：INDEX

```
SELECT INDEX(expr1/string, substring)
FROM tab1
WHERE ... ;
```

输出

```
SELECT INSTR(expr1/string, substring)
FROM tab1
WHERE ... ;
```

STRREPLACE

输入：STRREPLACE

```
SELECT STRREPLACE(c2, '!', '')
FROM tab1
WHERE ...;
```

输出

```
SELECT REPLACE(c2, '!', '')
FROM tab1
WHERE ...;
```

OREPLACE

输入：OREPLACE

```
SELECT OREPLACE (c2, '!', '')
FROM tab1
WHERE ... ;
```

输出

```
SELECT REPLACE(c2, '!', '')
FROM tab1
WHERE ... ;
```

6.8.10 日期和时间函数

DATE

DSC支持迁移Teradata的SELECT语句中包含DATE FORMAT，使用TO_CHAR并以源格式显示日期。如果日期格式是一个表达式（例如：Start_Dt + 30）或者WHERE子句包含表达式（例如：WHERE Start_Dt > End_Dt），则不会执行此转换。

详情请参见[转换类型为DATE（无DATE关键字）](#)。

📖 说明

- 无论SELECT语句是否有列别名，都可以进行迁移。
- 子查询和内部查询不支持日期格式化，仅外部查询支持。
- 关于日期格式化，如果建表时使用了模式名称，则后续SELECT查询仍需包含模式名称。在以下示例中，SELECT语句中的表TEMP_TBL不会迁移，原样保留。

```
CREATE TABLE ${SCH}.TEMP_TBL
  (C1 INTEGER
   ,C2 DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD')
PRIMARY INDEX(C1,C2);

SELECT ${SCH}.TEMP_TBL.C2 FROM TEMP_TBL where ${SCH}.TEMP_TBL.C2 is not null;
```

输入：DATE FORMAT

```
SELECT
  CASE
    WHEN SUBSTR( CAST( CAST( SUBSTR( '20180631' ,1 ,6 ) || '01' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD' )
+ abc_day - 1 AS FORMATE 'YYYYMMDD' ) ,1 ,6 ) = SUBSTR( '20180631' ,1 ,6 )
    THEN 1
    ELSE 0
  END
FROM
  tab1
;
```

输出

```
SELECT
  CASE
    WHEN SUBSTR( TO_CHAR( CAST( SUBSTR( '20180631' ,1 ,6 ) || '01' AS DATE ) + abc_day -
1 , 'YYYYMMDD' ) ,1 ,6 ) = SUBSTR( '20180631' ,1 ,6 )
    THEN 1
    ELSE 0
  END
FROM
  tab1
;
```

DSC支持迁移日期值。如果输入DATE后又输入“YYYY-MM-DD”，则输出中的日期不会改变。以下示例显示DATE到CURRENT DATE的转换。

输入：DATE

```
SELECT
  t1.c1
  ,t2.c2
FROM
  $schema.tab1 t1
  ,$schema.tab2 t2
WHERE
  t1.c3 ^ = t1.c3
  AND t2.c4 GT DATE
;
```

输出

```
SELECT
  t1.c1
  ,t2.c2
FROM
  "$schema".tab1 t1
  ,"$schema".tab2 t2
WHERE
  t1.c3 <> t1.c3
  AND t2.c4 > CURRENT_DATE
;
```

输入：DATE和"YYYY-MM-DD"

```
ALTER TABLE
  $abc . tab1 ADD (
    col_date DATE DEFAULT DATE '2000-01-01'
  )
;
```

输出

```
ALTER TABLE
  "$abc" . tab1 ADD (
    col_date DATE DEFAULT DATE '2000-01-01'
  )
;
```

输入：DATE减法

```
SELECT
  CAST( T1.Buyback_Mature_Dt - CAST( '${gsTXDate}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD' ) AS
  CHAR( 5 ) )
  FROM
    tab1 T1
  WHERE
    T1.col1 > 10
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( EXTRACT( 'DAY' FROM ( T1.Buyback_Mature_Dt - CAST( '${gsTXDate}' AS DATE ) ) ) AS
  CHAR( 5 ) )
  FROM
    tab1 T1
  WHERE
    T1.col1 > 10
;
```

ADD_MONTHS

输入

```
ADD_MONTHS(CAST(substr(T1.GRANT_DATE,1,8)||'01'AS DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD'),1)-1
```

输出

```
ADD_MONTHS(CAST(SUBSTR( T1.GRANT_DATE ,1 ,8 ) || '01' AS DATE ),1) - 1
```

TIMESTAMP

输入：TIMESTAMP

```
select CAST('20190811' || ' ' || '01:00:00'
AS TIMESTAMP(0)
FORMAT 'YYYYMMDBHH:MI:SS'
);
```

输出

```
SELECT TO_TIMESTAMP( '20190811' || ' ' || '01:00:00' , 'YYYYMMDD HH24:MI:SS' );
```

TIME FORMAT

输入

```
COALESCE(t3.Crt_Tm , CAST('00:00:00' AS TIME FORMAT 'HH:MI:SS'))
COALESCE(LI07_F3EABCTLP.CTLREGTIM,CAST('${NULL_TIME}' AS TIME FORMAT 'HH:MI:sS'))
trim(cast(cast(a.Ases_Orig_Tm as time format'hhmiss') as varchar(10)))
```

输出

```
CAST('00:00:00' AS TIME FORMAT 'HH:MI:SS')
should be migrated as
SELECT CAST(TO_TIMESTAMP('00:00:00', 'HH24:MI:SS') AS TIME)
---
CAST(abc AS TIME FORMAT 'HH:MI:sS')
=>
CAST(TO_TIMESTAMP(abc, 'HH24:MI:SS') AS TIME)
---
CAST(abc AS TIME FORMAT 'HH:MI:sS')
=>
CAST(TO_TIMESTAMP(abc, 'HH24:MI:SS') AS TIME)
```

TIMESTAMP FORMAT

输入

```
select
  a.Org_Id as Brn_Org_Id /* */
 ,a.Evt_Id as Vst_Srl_Nbr /* */
 ,a.EAC_Id as EAC_Id /* */
 ,cast(cast(cast(Prt_Tm as timestamp format 'YYYY-MM-DDBHH:MI:SS') as varchar(19) )as timestamp(0))
as Tsk_Start_Tm /* */
from ${BRTL_VCOR}.BRTL_BC_SLF_TMN_RTL_PRT_JNL as a /* BC_ */
where a.DW_Dat_Dt = CAST('${v_Trx_Dt}' AS DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD') ;
```

输出

```
SELECT
  a.Org_Id AS Brn_Org_Id /* */
 ,a.Evt_Id AS Vst_Srl_Nbr /* */
 ,a.EAC_Id AS EAC_Id /* */
 ,CAST( CAST( TO_TIMESTAMP( Prt_Tm , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' ) AS VARCHAR( 19 ) ) AS
TIMESTAMP ( 0 ) ) AS Tsk_Start_Tm /* */
FROM ${BRTL_VCOR}.BRTL_BC_SLF_TMN_RTL_PRT_JNL AS a /* BC_ */
WHERE
  a.DW_Dat_Dt = CAST( '${v_Trx_Dt}' AS DATE ) ;
```

TIMESTAMP(n) FORMAT

输入

```
select
  cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Snsh_Dt /* */
 ,coalesce(a.CRE_DAT,cast('0001-01-01 00:00:01' as timestamp(6) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(6)')) as
Crt_Tm /* */
 ,cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_ETL_Dt /* */
 ,cast(current_date as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Upd_Dt /* */
 ,current_time(0) as DW_Upd_Tm /* */
 ,1 as DW_Job_Seq /* */
from ${NDS_VIEW}.NLV65_MGM_GLDCUS_INF_NEW as a /* MGM */
;
-----
cast('0001-01-01 00:00:00' as timestamp(6) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(6)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.US' )
-----
cast('0001-01-01 00:00:00.000000' as timestamp(6))
cast('0001-01-01 00:00:00.000000' as timestamp(6))
-----
CAST('0001-01-01 00:00:00.000000' AS TIMESTAMP(6) FORMAT 'YYYY-MM-DDBHH:MI:SS.S(6)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:00.000000', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.US' )
-----
```

```
cast(LA02_USERLOG_M.LOGTIME as TIMESTAMP(6) FORMAT 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.S(0)')
TO_TIMESTAMP(LA02_USERLOG_M.LOGTIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
-----
cast('0001-01-01 00:00:00' as timestamp(3) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(3)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.MS')
-----
CAST('0001-01-01 00:00:01.000000' AS TIMESTAMP ( 6 ) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(6)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:01.000000', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.US')
```

输出

```
cast('0001-01-01 00:00:00' as timestamp(6) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(6)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.US')
-----
cast('0001-01-01 00:00:00.000000' as timestamp(6))
cast('0001-01-01 00:00:00.000000' as timestamp(6))
-----
CAST('0001-01-01 00:00:00.000000' AS TIMESTAMP(6) FORMAT 'YYYY-MM-DDBHH:MI:SS.S(6)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:00.000000', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.US')
-----
cast(LA02_USERLOG_M.LOGTIME as TIMESTAMP(6) FORMAT 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.S(0)')
TO_TIMESTAMP(LA02_USERLOG_M.LOGTIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
-----
cast('0001-01-01 00:00:00' as timestamp(3) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(3)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.MS')
-----
CAST('0001-01-01 00:00:01.000000' AS TIMESTAMP ( 6 ) format 'yyyy-mm-ddbhh:mi:ssds(6)')
TO_TIMESTAMP('0001-01-01 00:00:01.000000', 'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS.US')
```

trunc(<date>, 'MM') trunc(<date>, 'YY')

输入

```
select
  cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Stat_Dt      /* */
,coalesce(d.IAC_Id,'') as IAC_Id                                  /* */
,coalesce(d.IAC_Mdf,'') as IAC_Mdf                               /* */
,coalesce(c.RtL_Wlth_Prod_Id,'') as RtL_Wlth_Prod_Id            /* */
,coalesce(c.Ccy_Cd,'') as Ccy_Cd                                /* */
,0 as Lot_Bal                                                   /* */
,cast(sum(case when s2.Nvld_Dt > cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') then s2.Pos_Amt else 0
end) as decimal(18,2)) as NP_Occy_TMKV                          /* */
,cast(
  sum(s2.Pos_Amt *
    ((case when s2.Nvld_Dt > cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
      then cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') else s2.Nvld_Dt - 1 end)
    -
    (case when s2.Eft_Dt > trunc(cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd'),'MM')
      then s2.Eft_Dt else trunc(cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd'),'MM')
    end)
  + 1
)
)
/
```

输出

```
date_trunc('month', cast('${v_Trx_Dt}' as date))
date_trunc('year', cast('${v_Trx_Dt}' as date))
```

NEXT

输入: NEXT

```
SELECT c1, c2
FROM tab1
WHERE NEXT(c3) = CAST('2004-01-04' AS DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD');
```

输出

```
SELECT c1, c2
FROM tab1
WHERE c3 + 1 = CAST('2004-01-04' AS DATE);
```

6.8.11 类型转换和格式化

本节主要介绍Teradata类型转换和格式化的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

在Teradata中，FORMAT关键词用于格式化字段/表达式。FORMAT '9(n)' 和'z(n)'分别使用0和空格(' ')填充，即使用LPAD函数。数据类型转换可通过CAST或直接指定数据类型实现：[like (expression1)(CHAR(n))]. DSC使用CAST完成。

DSC支持如下类型转换和格式化：

- [CHAR](#)
- [COLUMNS和COLUMN ALIAS](#)
- [表达式](#)
- [INT](#)
- [DATE](#)
- [转换数据类型DAY为SECOND](#)
- [DECIMAL](#)
- [时间间隔](#)
- [NULL](#)
- [隐式类型转换](#)

CHAR

输入：CHAR转换

```
(expression1)(CHAR(n))
```

输出

```
CAST( (expression1) AS CHAR(n) )
```

COLUMNS 和 COLUMN ALIAS

输入：对某列进行类型转换和格式化时，应确保列名和别名相同

```
SELECT Product_Line_ID, MAX(Standard_Price)
FROM ( SELECT A.Product_Description, A.Product_Line_ID
, A.Standard_Price(DECIMAL(18),FORMAT '9(18)')(CHAR(18))
FROM product_t A
WHERE Product_Line_ID in (1, 2)
) AS tabAls
GROUP BY Product_Line_ID;
```

输出

```
SELECT Product_Line_ID, MAX( Standard_Price )
FROM ( SELECT A.Product_Description, A.Product_Line_ID
, CAST( LPAD( CAST(A.Standard_Price AS DECIMAL( 18 ,0 )), 18, '0' ) AS CHAR( 18 ) ) AS
Standard_Price
FROM product_t A
WHERE Product_Line_ID IN( 1 ,2 )
) AS tabAls
GROUP BY Product_Line_ID;
```

表达式

输入：对表达式进行类型转换和格式化

```
SELECT product_id, standard_price*100.00(DECIMAL (17),FORMAT '9(17)' )(CHAR(17) ) AS order_amt
FROM db_pvfc9_std.Product_t
WHERE product_line_id is not null ;
```

输出

```
SELECT product_id, CAST(LPAD(CAST(standard_price*100.00 AS DECIMAL(17)), 17, '0') AS CHAR(17)) AS
order_amt
FROM db_pvfc9_std.Product_t
WHERE product_line_id is not null ;
```

INT

输入：INT转换

```
SELECT
    CAST( col1 AS INT ) (
        FORMAT '9(5)'
    )
FROM
    table1
;
```

输出

```
SELECT
    LPAD( CAST( col1 AS INT ) ,5,'0' )
FROM
    table1
;
```

输入：INT转换

```
SELECT
    CAST( col1 AS INT ) (
        FORMAT '999999'
    )
FROM
    table1
;
```

输出

```
SELECT
    LPAD( CAST( col1 AS INT ) ,6,'0' )
FROM
    table1
;
```

输入：INT转换

```
SELECT
    CAST( expression1 AS INT FORMAT '9(10)' )
FROM
    table1
;
```

输出

```
SELECT
    LPAD( CAST( expression1 AS INT ) ,10,'0' )
FROM
    table1
;
```


输入：INT转换

```
SELECT
  CAST( expression1 AS INT FORMAT '9999' )
FROM
  table1
;
```

输出

```
SELECT
  LPAD( CAST( expression1 AS INT ) ,4 ,'0' )
FROM
  table1
;
```

DATE

在Teradata中对DATE进行格式转换时，使用AS FORMAT。DSC将添加TO_CHAR函数来保留指定的输入格式。

详情请参见[日期和时间函数](#)。

输入：数据类型转换，不使用DATE关键字

```
SELECT
  CAST( CAST( '2013-02-12' AS DATE FORMAT 'YYYY/MM/DD' ) AS FORMAT 'DD/MM/YY' )
;
```

输出

```
SELECT
  TO_CHAR( CAST( '2013-02-12' AS DATE ) , 'DD/MM/YY' )
;
```

转换数据类型 DAY 为 SECOND**输入：DAY转换为SECOND**

```
SELECT CAST(T1.Draw_Gold_Dt || ' ' || T1.Draw_Gold_Tm as Timestamp)
- CAST(T1.Tx_Dt || ' ' || T1.Tx_Tm as Timestamp) DAY(4) To SECOND from db_pvfc9_std.draw_tab T1;
```

输出

```
SELECT
  CAST(( CAST( T1.Draw_Gold_Dt || ' ' || T1.Draw_Gold_Tm AS TIMESTAMP ) - CAST(T1.Tx_Dt || ' ' ||
T1.Tx_Tm AS TIMESTAMP ) ) AS INTERVAL DAY ( 4 ) TO SECOND )
FROM
  db_pvfc9_std.draw_tab T1
;
```

DECIMAL**输入：DECIMAL转换**

```
SELECT
  standard_price (
    DECIMAL( 17 )
    ,FORMAT '9(17)'
  ) (
    CHAR( 17 )
  )
FROM
  db_pvfc9_std.Product_t
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( LPAD( CAST( standard_price AS DECIMAL( 17 ,0 ) ) ,17 ,'0' ) AS CHAR( 17 ) )
FROM
  db_pvfc9_std.Product_t
;
```

输入：DECIMAL转换

```
SELECT
  standard_price (
    DECIMAL( 17 ,0 )
    ,FORMAT '9(17)'
  ) (
    VARCHAR( 17 )
  )
FROM
  db_pvfc9_std.Product_t
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( LPAD( CAST( standard_price AS DECIMAL( 17 ,0 ) ) ,17 ,'0' ) AS VARCHAR( 17 ) )
FROM
  db_pvfc9_std.Product_t
;
```

输入：DECIMAL转换

```
SELECT
  customer_id (
    DECIMAL( 17 )
  ) (
    FORMAT '9(17)'
  ) (
    VARCHAR( 17 )
  )
FROM
  db_pvfc9_std.Customer_t
;
```

输出

```
SELECT
  CAST( LPAD( CAST( customer_id AS DECIMAL( 17 ,0 ) ) ,17 ,'0' ) AS VARCHAR( 17 ) )
FROM
  db_pvfc9_std.Customer_t
;
```

时间间隔

DDL和DML支持将数据类型转换为时间间隔。用户可在VIEW、MERGE和INSERT子查询和SELECT内进行转换。

输入：转换为时间间隔

```
SELECT TIME '06:00:00.00' HOUR TO SECOND;
```

输出

```
SELECT TIME '06:00:00.00';
```

输入：转换为时间间隔，使用TOP

```
SELECT TOP 3 * FROM dwQErrDtL_mc.C03_CORP_AGENT_INSURE
WHERE Data_Dt > (SELECT TIME '06:00:00.00' HOUR TO SECOND);
```

输出

```
SELECT * FROM dwQErrDtL_mc.C03_CORP_AGENT_INSURE WHERE Data_Dt > (SELECT TIME '06:00:00.00') limit 3;
```

NULL

DSC将NULL(data_type)形式的表达式迁移为CAST(NULL AS replacement_data_type)。

输入：NULL转换

```
NULL(VARCHAR(n))
```

输出

```
CAST(NULL AS VARCHAR(n))
```

隐式类型转换

输入：隐式类型转换

```
SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
FROM (
  SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
  FROM (
    SELECT '101' AS Data_Type,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')-1 AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
  ) TT
  UNION ALL
  SELECT '201' AS Data_Type,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')-7 AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
  FROM Sys_Calendar.CALENDAR
  WHERE calendar_date = CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
  AND Day_Of_Week = 1
  UNION ALL
  SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
  FROM (
    SELECT '401' AS Data_Type,CAST('${TX_PRIMONTH_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
  ) TT
  WHERE CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')=CAST('${TX_MONTH_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
  UNION ALL
  SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
  FROM (
    SELECT '501' AS Data_Type,CAST('${TX_PRIQUARTER_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
  ) TT
  WHERE CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')=CAST('${TX_QUARTER_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
  UNION ALL
  SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
  FROM (
    SELECT '701' AS Data_Type,CAST('${TX_PRIYEAR_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
  ) TT
  WHERE CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')=CAST('${TX_YEAR_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
  ) T1
;
```

输出

```
SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
FROM (
  SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
```

```
FROM (
  SELECT CAST('101' AS TEXT) AS Data_Type,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')-1 AS
  Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
) TT
UNION ALL
SELECT CAST('201' AS TEXT) AS Data_Type,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')-7 AS
Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
FROM Sys_Calendar.CALENDAR
WHERE calendar_date = CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
AND Day_Of_Week = 1
UNION ALL
SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
FROM (
  SELECT CAST('401' AS TEXT) AS Data_Type,CAST('${TX_PRIMONTH_END}' AS DATE FORMAT
'YYYYMMDD') AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
) TT
WHERE CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')=CAST('${TX_MONTH_END}' AS DATE
FORMAT 'YYYYMMDD')
UNION ALL
SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
FROM (
  SELECT CAST('501' AS TEXT) AS Data_Type,CAST('${TX_PRIQUARTER_END}' AS DATE FORMAT
'YYYYMMDD') AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
) TT
WHERE CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')=CAST('${TX_QUARTER_END}' AS DATE
FORMAT 'YYYYMMDD')
UNION ALL
SELECT Data_Type,Start_Dt,End_Dt
FROM (
  SELECT CAST('701' AS TEXT) AS Data_Type,CAST('${TX_PRIYEAR_END}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')
AS Start_Dt,CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') AS End_Dt
) TT
WHERE CAST('${TX_DATE}' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD')=CAST('${TX_YEAR_END}' AS DATE FORMAT
'YYYYMMDD')
) T1
;
```

6.8.12 BTEQ 工具命令

BTEQ工具提供以下命令：

LOGOFF 和 QUIT

LOGOFF命令结束当前RDBMS会话，但不会退出BTEQ工具。

QUIT命令结束当前Teradata数据库会话，并退出BTEQ工具。

输入

```
SELECT 'StartDTTM' as a
      ,CURRENT_TIMESTAMP (FORMAT 'HH:MI:SSBMMMBDD,BYYYY') ;
.LOGOFF;
.QUIT;
```

输出

```
SELECT 'StartDTTM' as a
      ,CURRENT_TIMESTAMP (FORMAT 'HH:MI:SSBMMMBDD,BYYYY') ;
.LOGOFF;
.QUIT;
```

说明

Gauss不支持上述命令，需要加注释。

.IF ERRORCODE 和.QUIT

BTEQ命令，指定.IF和.QUIT。

输入

```
COLLECT STATISTICS  
USING SAMPLE 5.00 PERCENT  
COLUMN ( CDR_TYPE_KEY ),  
COLUMN ( PARTITION ),  
COLUMN ( SRC ),  
COLUMN ( PARTITION,SBSCRPN_KEY )  
ON DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY ;
```

输出

```
SET  
default_statistics_target = 5.00 ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (CDR_TYPE_KEY) ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (PARTITION) ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (SRC) ;  
ANALYZE DT_SDM.FCT_OTGO_NTWK_ACTVY_DAILY (PARTITION,SBSCRPN_KEY) ;  
RESET default_statistics_target ;
```

.IF

输入

```
.IF END_MONTH_FLAG <> 'Y' THEN .GOTO LABEL_1;
```

输出

```
IF END_MONTH_FLAG <> 'Y' THEN  
    GOTO LABEL_1 ;  
END IF ;
```

.QUIT

输入

```
.IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12;
```

输出

```
IF ERRORCODE <> 0 THEN  
    RAISE EXCEPTION '12' ;  
END IF;
```

.IF 与.QUIT

将.IF与.Quit移入语句块。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>INSERT INTO EMP SELECT * FROM EMP; .IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12;</pre> | <pre>DECLARE lv_mig_errorcode NUMBER (4); BEGIN INSERT INTO EMP SELECT * FROM EMP; lv_mig_errorcode := 0 ; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN lv_mig_errorcode := - 1 ; END ; IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN RAISE EXCEPTION '12'; END IF ; END ; /</pre> |

.RETURN

输入

```
.if ERRORCODE = 0 then .RETURN;
```

输出

```
IF ERRORCODE = 0 THEN
  RETURN;
END IF;
```

.GOTO

输入

```
.IF END_MONTH_FLAG <> 'Y' THEN .GOTO LABEL_1;
```

输出

```
IF END_MONTH_FLAG <> 'Y' THEN
  GOTO LABEL_1;
END IF ;
```

Label

输入

```
.LABEL LABEL_1
```

输出

```
<<LABEL_1>>
```

ERRORCODE 3807

输入

```
SELECT end_mon AS END_MONTH_FLAG
FROM tab2 ;

.IF END_MONTH_FLAG <> 'Y' THEN
  .GOTO LABEL_1;
```

```
.IF ERRORCODE = 3807 THEN  
.QUIT 8888;
```

输出

```
DECLARE lv_mig_errorcode NUMBER (4);  
lv_mig_END_MONTH_FLAG TEXT;  
BEGIN  
  BEGIN  
    SELECT end_mon  
      INTO lv_mig_END_MONTH_FLAG  
    FROM tab2 ;  
  
    lv_mig_errorcode := 0 ;  
  EXCEPTION  
    WHEN UNDEFINED_TABLE THEN  
      lv_mig_errorcode := 3807 ;  
  
    WHEN OTHERS THEN  
      lv_mig_errorcode := - 1 ;  
  END ;  
  
  IF lv_mig_END_MONTH_FLAG <> 'Y' THEN  
    GOTO LABEL_1 ;  
  END IF ;  
  IF lv_mig_errorcode = 3807 THEN  
    RAISE EXCEPTION '8888' ;  
  END IF ;  
END;  
/
```

BT (BTEQ 事务命令)

输入

```
BT;  
  
delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL  
where DW_Job_Seq = ${v_Group_No};  
  
.if ERRORCODE <> 0 then .quit 12;  
  
insert into ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL  
(  
  Cust_Id  
,Cust_UID  
,DW_Upd_Dt  
,DW_Upd_Tm  
,DW_Job_Seq  
,DW_Etl_Dt  
)  
select  
  a.Cust_Id  
,a.Cust_UID  
,current_date as Dw_Upd_Dt  
,current_time(0) as DW_Upd_Tm  
,cast(${v_Group_No} as byteint) as DW_Job_Seq  
,cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Etl_Dt  
from ${BRTL_VCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL_S a  
where a.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd');  
  
.if ERRORCODE <> 0 then .quit 12;
```

输出

```
BEGIN  
--  
BEGIN
```

```

delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
where DW_Job_Seq = ${v_Group_No};
lv_mig_errorcode = 0;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
lv_mig_errorcode = -1;
END;

IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
RAISE EXCEPTION '12';
END IF;

```

ET (BTEQ 事务命令)

输入

```

ET;
BEGIN

BEGIN
delete from ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
where DW_Job_Seq = ${v_Group_No};
lv_mig_errorcode = 0;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
lv_mig_errorcode = -1;
END;

IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
RAISE EXCEPTION '12';
END IF;

BEGIN
insert into ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
(
Cust_Id
,Cust_UID
,DW_Upd_Dt
,DW_Upd_Tm
,DW_Job_Seq
,DW_Etl_Dt
)
select
a.Cust_Id
,a.Cust_UID
,current_date as Dw_Upd_Dt
,current_time(0) as DW_Upd_Tm
,cast(${v_Group_No} as byteint) as DW_Job_Seq
,cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Etl_Dt
from ${BRTL_VCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL_S a
where a.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd');
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
lv_mig_errorcode = -1;
END;

IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
RAISE EXCEPTION '12';
END IF;

END;

```

输出

```

--
BEGIN
insert into ${BRTL_DCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL
(

```



```

        Cust_Id
        ,Cust_UID
        ,DW_Upd_Dt
        ,DW_Upd_Tm
        ,DW_Job_Seq
        ,DW_Etl_Dt
    )
select
    a.Cust_Id
    ,a.Cust_UID
    ,current_date as Dw_Upd_Dt
    ,current_time(0) as DW_Upd_Tm
    ,cast(${v_Group_No} as byteint) as DW_Job_Seq
    ,cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd') as DW_Etl_Dt
from ${BRTL_VCOR}.BRTL_CS_CUST_CID_UID_REL_S a
where a.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd');
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        lv_mig_errorcode = -1;
END;

IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
    RAISE EXCEPTION '12';
END IF;

END;
```

.Export FILE

将.EXPORT FILE修改为COPY，并将teradata实用程序设置为false。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| .export file = \$FILENAME; select empno, ename from emp where deptno = 1; | COPY (select empno, ename from emp where deptno = 1) TO '\$FILENAME' CSV HEADER DELIMITER E'\t'; |

当teradata实用程序设置为true时，应将.EXPORT FILE修改为\$q\$COPY，并移入语句块。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>print BTEQ <<ENDOFINPUT; DATABASE HPBUS; .export file = \$FILENAME; select empno, ename from emp where deptno = 1; .if ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12; .LOGOFF; .QUIT 0; ENDOFINPUT</pre> | <pre>DECLARE lv_mig_obj_exists_check NUMBER(1); lv_mig_errorcode NUMBER(4); BEGIN SET SESSION CURRENT_SCHEMA TO public ; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO lv_mig_obj_exists_check FROM (select empno, ename from emp where deptno = 1); lv_mig_errorcode := 0; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN lv_mig_errorcode := -1; END ; EXECUTE \$q\$COPY (select empno, ename from emp where deptno = 1) TO '\$FILENAME' CSV HEADER DELIMITER E'\t'\$q\$; IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN RAISE EXCEPTION '12'; END IF ; RAISE EXCEPTION '-99'; RETURN ; END ; /</pre> |

SQL_Lang & BTEQ

使用SQL_Lang需处理多个标签名。

| Oracle 语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>#!/usr/bin/perl ##### ##### # BTEQ script in Perl # Date Time : 2013-10-15 # Table : TB_NET_LTE_GPRS_CDR (4G GPRS» °μ¥) # Script Name : XXX00_TB_NET_LTE_GPRS_CDR # Source Table : TB_04024-GPRS # Load strategy: S4 use strict; # Declare using Perl strict syntax my \$HOME = \$ENV{"AUTO_HOME"}; unshift(@INC, "\$HOME/bin"); require etl_pub; # ----- Variable Section ----- # DATABASE NAMES my \$TEMPDB = \$ETL::TEMPDB; my \$SDATADB = \$ETL::SDATADB; my \$PDATADB = \$ETL::PDATADB; my \$PARADB = \$ETL::PARADB; my \$PDDL = \$ETL::PDDL; my \$PCODE = \$ETL::PCODE; if (\$#ARGV < 0) { exit(1); } my \$CONTROL_FILE = \$ARGV[0]; my \$TX_DATE = substr(\${CONTROL_FILE},length(\$ {CONTROL_FILE})-12, 8); open(STDERR, ">&STDOUT"); my \$TRG_COL_LIST =<<TRGCOLLIST; MSISDN ,dat_rcd_dt ,vst_rgn_cd TRGCOLLIST my \$MAP_COL_LIST =<<MAPCOLLIST; TB_04024.msisdn ,CAST('\$TX_DATE' AS DATE FORMAT 'YYYYMMDD') ,TB_04024.vst_rgn_cd MAPCOLLIST my \$FILTER = "CMCC_Prov_Prvd_Id=\$PCODE"; my \$table_today ="\${TEMPDB}.TB_04024_\$ {PCODE}"; my \$table_target = "Z" . substr(\$PCODE,1,2) . "NET_LTE_GPRS_CDR"; my \$UNIT_FLAG; sub BTEQ_S4 { my (\$dbh) = @_; my \$BTEQ_CMD_S4 = <<ENDOFINPUT; INSERT INTO \${PDATADB}.\$table_target (\$TRG_COL_LIST) SELECT \$MAP_COL_LIST FROM \$SDATADB.TB_\${PCODE}_04024_\$ {UNIT_FLAG}_\${TX_DATE} TB_04024; .IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12;</pre> | <pre>#!/usr/bin/perl ##### ##### # BTEQ script in Perl # Date Time : 2013-10-15 # Table : TB_NET_LTE_GPRS_CDR (4G GPRS) # Script Name : XXX00_TB_NET_LTE_GPRS_CDR # Source Table : TB_04024-GPRS # Load strategy: S4 use strict; # Declare using Perl strict syntax my \$HOME = \$ENV{"AUTO_HOME"}; unshift(@INC, "\$HOME/bin"); require etl_pub; # ----- Variable Section ----- # DATABASE NAMES my \$TEMPDB = \$ETL::TEMPDB; my \$SDATADB = \$ETL::SDATADB; my \$PDATADB = \$ETL::PDATADB; my \$PARADB = \$ETL::PARADB; my \$PDDL = \$ETL::PDDL; my \$PCODE = \$ETL::PCODE; if (\$#ARGV < 0) { exit(1); } my \$CONTROL_FILE = \$ARGV[0]; my \$TX_DATE = substr(\${CONTROL_FILE},length(\$ {CONTROL_FILE})-12, 8); open(STDERR, ">&STDOUT"); my \$TRG_COL_LIST=<<TRGCOLLIST ; MSISDN ,dat_rcd_dt ,vst_rgn_cd TRGCOLLIST my \$MAP_COL_LIST=<<MAPCOLLIST ; TB_04024.msisdn ,CAST('\$TX_DATE' AS DATE) ,TB_04024.vst_rgn_cd MAPCOLLIST my \$FILTER = "CMCC_Prov_Prvd_Id=\$PCODE"; my \$table_today ="\${TEMPDB}.TB_04024_\$ {PCODE}"; my \$table_target = "Z" . substr(\$PCODE,1,2) . "NET_LTE_GPRS_CDR"; my \$UNIT_FLAG; sub BTEQ_S4 { my (\$dbh) = @_; my \$BTEQ_CMD_S4=<<ENDOFINPUT ; DECLARE lv_mig_obj_exists_check NUMBER (1) ; lv_mig_errorcode NUMBER (4) ; BEGIN BEGIN</pre> |

| Oracle 语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre> ENDOFINPUT return \$BTEQ_CMD_S4; } my \$unit_num = "04024"; sub BTEQ_Z1 { my \$BTEQ_CMD_Z1 = <<ENDOFINPUT; INSERT INTO \${PDATADB}.\${table_target} (\$TRG_COL_LIST) SELECT \$MAP_COL_LIST FROM \$SDATADB.TB_\${PCODE}_\${unit_num}_\${ UNIT_FLAG}_\${TX_DATE} tb_\${unit_num}; .IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12; ENDOFINPUT return \$BTEQ_CMD_Z1; } sub main() { my \$dbh=ETL::DBconnect(); # SDATA \$UNIT_FLAG = ETL::get_UNIT_FLAG(\$dbh, "TB_04024", \$PCODE, \$TX_DATE); my \$BTEQCMD = ""; if (\$UNIT_FLAG eq " ") { print "Ô!\n"; ETL::disconnectETL(\$dbh); return 1; } elsif (\$UNIT_FLAG eq "S") { \$BTEQCMD = BTEQ_S4(\$dbh); } elsif (\$UNIT_FLAG eq "Z") { \$BTEQCMD = BTEQ_Z1(\$dbh); } else { print "\n"; return 1; } ETL::disconnectETL(\$dbh); return ETL::ExecuteBTEQ(\$BTEQCMD, \$TX_DATE); } my \$ret= main(); exit(\$ret); </pre> | <pre> INSERT INTO \${PDATADB}.\${table_target} (\$TRG_COL_LIST) SELECT \$MAP_COL_LIST FROM \$SDATADB.TB_\${PCODE}_04024_\${ UNIT_FLAG}_\${TX_DATE} TB_04024 ; lv_mig_errorcode := 0 ; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN lv_mig_errorcode := - 1 ; END ; IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN RAISE EXCEPTION '12' ; END IF ; END ; / ENDOFINPUT return \$BTEQ_CMD_S4; } my \$unit_num = "04024"; sub BTEQ_Z1 { my \$BTEQ_CMD_Z1=<<ENDOFINPUT ; DECLARE lv_mig_obj_exists_check NUMBER (1) ; lv_mig_errorcode NUMBER (4) ; BEGIN INSERT INTO \${PDATADB}.\${table_target} (\$TRG_COL_LIST) SELECT \$MAP_COL_LIST FROM \$SDATADB.TB_\${PCODE} \${ unit_num}_\${UNIT_FLAG}_\${TX_DATE} tb_\${ unit_num} ; lv_mig_errorcode := 0 ; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN lv_mig_errorcode := - 1 ; END ; IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN RAISE EXCEPTION '12' ; END IF ; END ; / ENDOFINPUT return \$BTEQ_CMD_Z1; } sub main() { my \$dbh=ETL::DBconnect(); # SDATA \$UNIT_FLAG = ETL::get_UNIT_FLAG(\$dbh, "TB_04024", \$PCODE, \$TX_DATE); </pre> |

| Oracle 语法 | 迁移后语法 |
|-----------|---|
| | <pre> my \$BTEQCMD = ""; if (\$UNIT_FLAG eq " ") { print "!\n"; ETL::disconnectETL(\$dbh); return 1; } elsif (\$UNIT_FLAG eq "S") { \$BTEQCMD = BTEQ_S4(\$dbh); } elsif (\$UNIT_FLAG eq "Z") { \$BTEQCMD = BTEQ_Z1(\$dbh); } else { print ",\n"; return 1; } ETL::disconnectETL(\$dbh); return ETL::ExecuteBTEQ(\$BTEQCMD, \$TX_DATE); } my \$ret= main(); exit(\$ret); </pre> |

6.8.13 DSQL

DSQL 变量-使用 AS

输入

```

/* VARIABLE INPUT */
select cast(cast('${TX_DATE}' as date format 'yyyymmdd') as date format 'yyyy-mm-dd') as v_Trx_Dt;
.IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12 ;

insert into VT_RTL_ACT_ORG_INF      /* VT_      */
(
    Act_Id      /*      */
    ,Act_Mdf      /*      */
    ,Act_Agr_Typ_Cd      /*      */
    ,Opn_BBK      /*      */
    ,Opn_BRN      /*      */
)
select
    a.Agr_Id as Act_Id      /*      */
    ,a.Agr_Mdf as Act_Mdf      /*      */
    ,a.Agr_Typ_Cd as Act_Agr_Typ_Cd      /*      */
    ,a.BBK_Org_Id as Opn_BBK      /*      */
    ,a.Opn_Org_Id as Opn_BRN      /*      */
from ${PDM_VIEW}.T03_AGR_TRSR_BND_ACT as a      /* _      */
where a.DW_Start_Dt <= cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
      AND a.DW_End_Dt > cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
      AND a.Agr_Typ_Cd IN ('20301')      /*      */
;
.IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12 ;
    
```

输出

```

DECLARE lv_mig_obj_exists_check    NUMBER ( 1 ) ;
lv_mig_errorcode                NUMBER ( 4 ) ;
lv_mig_v_Trx_Dt                 TEXT ;

BEGIN
    /* VARIABLE INPUT */
    BEGIN
        SELECT CAST( CAST( '${TX_DATE}' AS DATE ) AS DATE )
        INTO lv_mig_v_Trx_Dt ;
    
```

```

lv_mig_errorcode := 0 ;

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    lv_mig_errorcode := -1;

END;
IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
  RAISE EXCEPTION '12' ;
END IF ;

BEGIN
  INSERT INTO VT_RTL_ACT_ORG_INF /* VT_ */
  (
    Act_Id /* */
    ,Act_Mdf /* */
    ,Act_Agr_Typ_Cd /* */
    ,Opn_BBK /* */
    ,Opn_BRN /* */
  )
  SELECT a.Agr_Id AS Act_Id /* */
    ,a.Agr_Mdf AS Act_Mdf /* */
    ,a.Agr_Typ_Cd AS Act_Agr_Typ_Cd /* */
    ,a.BBK_Org_Id AS Opn_BBK /* */
    ,a.Opn_Org_Id AS Opn_BRN /* */
  FROM ${PDM_VIEW}.T03_AGR_TRSR_BND_ACT AS a /* _ */
  WHERE a.DW_Start_Dt <= CAST( lv_mig_v_Trx_Dt AS DATE )
    AND a.DW_End_Dt > CAST( lv_mig_v_Trx_Dt AS DATE )
    AND a.Agr_Typ_Cd IN ( '20301' ) /* */
  ;
  lv_mig_errorcode := 0 ;

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    lv_mig_errorcode := -1;

END ;
IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
  RAISE EXCEPTION '12' ;
END IF ;

END ;
/

```

DSQL 变量-不使用 AS

输入

```

/* SESSION INPUT */
select Session ;
.IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12 ;

select username,clientsystemuserid,clientipaddress,clientprogramname
  from dbc.sessioninfoV
 where sessionno = '$Session' ;
.IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12 ;

```

输出

```

DECLARE lv_mig_obj_exists_check  NUMBER ( 1 ) ;
lv_mig_errorcode                NUMBER ( 4 ) ;
lv_mig_Session                  TEXT ;

BEGIN
  /* SESSION INPUT */
  BEGIN
    SELECT pg_backend_pid ( )
    INTO lv_mig_Session ;

```

```

lv_mig_errorcode := 0 ;

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    lv_mig_errorcode := - 1 ;
END ;

IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
  RAISE EXCEPTION '12' ;
END IF ;

BEGIN
  SELECT COUNT( * ) INTO lv_mig_obj_exists_check
  FROM ( SELECT username
        ,clientsystemuserid
        ,clientipaddress
        ,clientprogramname
        FROM dbc.sessioninfoV
        WHERE sessionno = lv_mig_Session )
  LIMIT 1 ;

lv_mig_errorcode := 0 ;

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    lv_mig_errorcode := - 1 ;
END ;

IF lv_mig_errorcode <> 0 THEN
  RAISE EXCEPTION '12' ;
END IF ;

END ;
/

```

通过 BTEQ 语句指定变量

输入

```

select case when cast('${v_Trx_Dt}' as date format'yyyy-mm-dd') = cast('${v_Tx_Mon_End_Date}' as date
format'yyyy-mm-dd') then '0' else '1' end as v_IsLastDay;
.IF ERRORCODE <> 0 THEN .QUIT 12 ;
insert into VT_AS_CUST_WLTH_GRP      /* VT_      */
(
  Cust_UID      /* UID */
, BBK_Org_Id    /*      */
, Wlth_grp_Cd   /*      */
, Card_Grd_Cd   /*      */
)
select
  a.Cust_UID as Cust_UID      /* UID */
, a.BBK_Org_Id as BBK_Org_Id /*      */
, '11' as Wlth_grp_Cd /*      */
, coalesce(b.Card_Grd_Cd, '') as Card_Grd_Cd /*      */
from VT_CUST_WLTH_GRP_LAST as a /* VT_      */
LEFT OUTER JOIN ${BRTL_VEXT}.BRTL_AS_CUST_CARD_GRD_S as b /* AS_      */
on b.Cust_Uid = a.Cust_Uid
AND b.BBK_Org_Id = a.BBK_Org_Id
AND b.Card_Sts_Scp_Cd = '001' /* 001-      */
AND b.Card_Grd_Cd IN ('080','060','040','020','010','000')
AND b.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format'yyyy-mm-dd')
where b.Cust_UID IS null
;
.IF v_IsLastDay = 1 THEN .GOTO doit

```

输出

```

BEGIN
  select case when cast('${v_Trx_Dt}' as date format'yyyy-mm-dd') = cast('${v_Tx_Mon_End_Date}' as date
format'yyyy-mm-dd') then '0' else '1' end INTO lv_mig_v_IsLastDay;
  lv_mig_ERRORCODE = 0;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    lv_mig_ERRORCODE = -1;
END;
IF lv_mig_ERRORCODE <> 0 THEN
  RAISE EXCEPTION '12';
END IF;

insert into VT_AS_CUST_WLTH_GRP /* VT_ */
(
  Cust_UID /* UID */
, BBK_Org_Id /* */
, Wlth_grp_Cd /* */
, Card_Grd_Cd /* */
)
select
  a.Cust_UID as Cust_UID /* UID */
, a.BBK_Org_Id as BBK_Org_Id /* */
, '11' as Wlth_grp_Cd /* */
, coalesce(b.Card_Grd_Cd, '') as Card_Grd_Cd /* */
from VT_CUST_WLTH_GRP_LAST as a /* VT_ */
LEFT OUTER JOIN ${BRTL_VEXT}.BRTL_AS_CUST_CARD_GRD_S as b /* AS_ */
on b.Cust_Uid = a.Cust_Uid
AND b.BBK_Org_Id = a.BBK_Org_Id
AND b.Card_Sts_Scp_Cd = '001' /* 001- */
AND b.Card_Grd_Cd IN ('080','060','040','020','010','000')
AND b.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format'yyyy-mm-dd')
where b.Cust_UID IS null
;
IF lv_mig_v_IsLastDay = 1 THEN
  GOTO doit;
END IF;

```

通过 SELECT EXTRACT FROM 指定变量

输入

```

select EXTRACT (MONTH FROM cast('${TX_DATE}' as date format 'YYYYMMDD')) as CURR_MON;
.if ERRORCODE <> 0 then .quit 12;
--
.if CURR_MON <> 1 THEN .goto NON_JAN;
.if ERRORCODE <> 0 then .quit 12;

```

输出

```

BEGIN
  select EXTRACT (MONTH FROM cast('${TX_DATE}' as date format 'YYYYMMDD')) INTO CURR_MON;
  ...
END;
...

```

日期类型转换-指定 DSQL 变量

输入

```

select
  case when a.DW_Stat_Dt in
(date'${v_Tx_Pre_1_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_2_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_3_Mon_End_Date}')
then '1' else '2' end as Quarter_Flg /* PK- 1-- 2-- 3-- */
, a.BBK_Org_Id as BBK_Org_Id /* PK- */
, a.Cust_UID as Cust_UID /* PK- UID */
, a.Entp_Cust_Id as Entp_Cust_Id /* PK- */

```



```

,coalesce(b.BBK_Nbr,") as Agn_BBK_Org_Id /* PK- */
from ${BRTL_VEXT}.BRTL_AS_AGN_ENTP_CUID_TRX_SR as a /* AS_ UID */
LEFT OUTER JOIN ${BRTL_VCOR}.BRTL_OR_RTL_ORG_INF_S as b /* OR_ */
on a.Agn_BRN_Org_Id = b.Rtl_Org_Id
and b.DW_Snsh_Dt = cast('${v_Trx_Dt}' as date format 'yyyy-mm-dd')
where a.DW_Stat_Dt IN (date'${v_Tx_Pre_1_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_2_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_3_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_4_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_5_Mon_End_Date}'
,date'${v_Tx_Pre_6_Mon_End_Date}')
AND a.Stat_Prd_Cd = 'M001'
group by Quarter_Flg, a.BBK_Org_Id, a.Cust_UID, a.Entp_Cust_Id, coalesce(b.BBK_Nbr,")
;
should be migrated as below:
SELECT
CASE WHEN a.DW_Stat_Dt IN
( CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_1_Mon_End_Date AS DATE)
, CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_2_Mon_End_Date AS DATE)
, CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_3_Mon_End_Date AS DATE) )
THEN '1'
ELSE '2'
END AS Quarter_Flg /* PK- 1-- 2-- 3-- */
,a.BBK_Org_Id AS BBK_Org_Id /* PK- */
,a.Cust_UID AS Cust_UID /* PK- UID */
,a.Entp_Cust_Id AS Entp_Cust_Id /* PK- */
,COALESCE( b.BBK_Nbr,") AS Agn_BBK_Org_Id /* PK- */
FROM
BRTL_VEXT.BRTL_AS_AGN_ENTP_CUID_TRX_SR AS a /* AS_ UID */
LEFT OUTER JOIN BRTL_VCOR.BRTL_OR_RTL_ORG_INF_S AS b /* OR_ */
ON a.Agn_BRN_Org_Id = b.Rtl_Org_Id
AND b.DW_Snsh_Dt = CAST( lv_mig_v_Trx_Dt AS DATE )
WHERE
a.DW_Stat_Dt IN ( CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_1_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_2_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_3_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_4_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_5_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_6_Mon_End_Date AS DATE) )
AND a.Stat_Prd_Cd = 'M001'
GROUP BY Quarter_Flg, a.BBK_Org_Id, a.Cust_UID, a.Entp_Cust_Id, COALESCE( b.BBK_Nbr,")
;

```

输出

```

SELECT
CASE WHEN a.DW_Stat_Dt IN
( CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_1_Mon_End_Date AS DATE)
, CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_2_Mon_End_Date AS DATE)
, CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_3_Mon_End_Date AS DATE) )
THEN '1'
ELSE '2'
END AS Quarter_Flg /* PK- 1-- 2-- 3-- */
,a.BBK_Org_Id AS BBK_Org_Id /* PK- */
,a.Cust_UID AS Cust_UID /* PK- UID */
,a.Entp_Cust_Id AS Entp_Cust_Id /* PK- */
,COALESCE( b.BBK_Nbr,") AS Agn_BBK_Org_Id /* PK- */
FROM
BRTL_VEXT.BRTL_AS_AGN_ENTP_CUID_TRX_SR AS a /* AS_ UID */
LEFT OUTER JOIN BRTL_VCOR.BRTL_OR_RTL_ORG_INF_S AS b /* OR_ */
ON a.Agn_BRN_Org_Id = b.Rtl_Org_Id
AND b.DW_Snsh_Dt = CAST( lv_mig_v_Trx_Dt AS DATE )
WHERE
a.DW_Stat_Dt IN ( CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_1_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_2_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_3_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_4_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_5_Mon_End_Date AS DATE)
,CAST(lv_mig_v_Tx_Pre_6_Mon_End_Date AS DATE) )
AND a.Stat_Prd_Cd = 'M001'

```

```
GROUP BY Quarter_Flg, a.BBK_Org_Id, a.Cust_UID, a.Entp_Cust_Id, COALESCE( b.BBK_Nbr, " )  
;
```

6.9 Oracle 语法迁移

6.9.1 Oracle 迁移概述

本节列出了语法迁移工具支持的Oracle特性，并且针对每个特性提供了Oracle语法及其相应的GaussDB(DWS)语法。本节中列出的语法说明了Oracle脚本使用的内部迁移逻辑。

本节还可以作为数据库迁移团队的参考，作为客户现场验证Oracle脚本迁移的参考。

6.9.2 模式对象

本节主要介绍Oracle模式对象的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

本节包括以下内容：

表、临时表、全局临时表、索引、视图、序列、PURGE、数据库关键字，具体内容详见[表（Oracle）](#)~[数据库关键字](#)章节。

6.9.2.1 表（Oracle）

CREATE TABLE

Oracle的CREATE TABLE语句用于创建表。GaussDB直接支持该语句，无需迁移

ALTER TABLE

Oracle的ALTER TABLE语句用于新增、重命名、修改或删除表列。GaussDB直接支持该语句，无需迁移。

PRIMARY KEY

Oracle中如果存在两张表具有相同的主键字段，则在执行ALTER TABLE时需加上表名进行区分。

输入：PRIMARY KEY

```
CREATE TABLE CTP_ARM_CONFIG  
( HOSTNAME VARCHAR2(50),  
  OPNAME VARCHAR2(50),  
  PARAMTYPE VARCHAR2(2),  
  PARAMVALUE NUMBER(*,0),  
  MODIFYDATE DATE  
  ) SEGMENT CREATION DEFERRED  
  PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255  
  NOCOMPRESS LOGGING  
  STORAGE( PCTINCREASE 0  
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)  
  TABLESPACE SPMS_DATA ;  
  
ALTER TABLE CTP_ARM_CONFIG ADD CONSTRAINT PKCTP_ARM_CONFIG PRIMARY KEY (HOSTNAME,  
OPNAME)  
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
```

```
STORAGE( PCTINCREASE 0
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE;
```

输出

```
CREATE
TABLE
  CTP_ARM_CONFIG (
    HOSTNAME VARCHAR2 (50)
    ,OPNAME VARCHAR2 (50)
    ,PARAMTYPE VARCHAR2 (2)
    ,PARAMVALUE NUMBER (
      38
      ,0
    )
    ,MODIFYDATE DATE
    ,CONSTRAINT PKCTP_ARM_CONFIG PRIMARY KEY (
      HOSTNAME
      ,OPNAME
    )
  ) /*SEGMENT CREATION DEFERRED*/
/*PCTFREE 10*/
/*PCTUSED 0*/
/*INITRANS 1*/
/*MAXTRANS 255*/
/*NOCOMPRESS*/
/*LOGGING*/
/*STORAGE( BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
/*TABLESPACE SPMS_DATA */
;
```

UNIQUE约束

以下ALTER TABLE语句包含约束，如果在GaussDB直接调用会报错：Cannot create index whose evaluation cannot be enforced to remote nodes.

该约束迁移和PRIMARY KEY类似。如果已有PRIMARY KEY/UNIQUE约束，无需迁移，保持原样。

输入

```
CREATE
TABLE
  GCC_PLAN.T1033 (
    ROLLOUT_PLAN_LINE_ID NUMBER NOT NULL
    ,UDF_FIELD_VALUE_ID NUMBER NOT NULL
  )
);
ALTER TABLE
  GCC_PLAN.T1033 ADD CONSTRAINT UDF_FIELD_VALUE_ID_PK UNIQUE (UDF_FIELD_VALUE_ID);
```

输出

```
CREATE TABLE
  GCC_PLAN.T1033
  (
    ROLLOUT_PLAN_LINE_ID NUMBER NOT NULL
    ,UDF_FIELD_VALUE_ID NUMBER NOT NULL
    ,CONSTRAINT UDF_FIELD_VALUE_ID_PK UNIQUE (UDF_FIELD_VALUE_ID)
  );
```

NULL约束

在以下包中声明局部变量时不支持NULL约束：

```
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS SAD_DISTRIBUTION_HEADERS_T.STATUS
%TYPE NULL;
```

输入

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2(PI_CONTRACT_NUMBER IN
VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS BAS_SUBTYPE_PKG.STATUS NULL;

BEGIN

FOR CUR_CONTRACT IN (SELECT HT.CONTRACT_STATUS
FROM SAD_CONTRACTS_V HT
WHERE HT.HTH = PI_CONTRACT_NUMBER)

LOOP
IF CUR_CONTRACT.CONTRACT_STATUS = 0 THEN
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := 'Cancel!';
ELSE
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := BAS_SUBTYPE_PKG.G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS;
END IF;
END LOOP;

RETURN L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS;

END CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2;
/
```

输出

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2
( PI_CONTRACT_NUMBER IN VARCHAR2 )
RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS BAS_SUBTYPE_PKG.STATUS /*NULL*/;
BEGIN
FOR CUR_CONTRACT IN ( SELECT HT.CONTRACT_STATUS
FROM SAD_CONTRACTS_V HT
WHERE HT.HTH = PI_CONTRACT_NUMBER )
LOOP
IF CUR_CONTRACT.CONTRACT_STATUS = 0 THEN
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := 'Cancel' ;

ELSE
L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := BAS_SUBTYPE_PKG.G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS ;

END IF ;

END LOOP ;

RETURN L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS ;
END ;
/
```

未创建索引

如果ALTER TABLE中使用了INDEX或STORAGE参数，需要删掉。需要在CREATE TABLE中添加约束。

输入：PRIMARY KEY

```
CREATE TABLE CTP_ARM_CONFIG
( HOSTNAME VARCHAR2(50),
OPNAME VARCHAR2(50),
PARAMTYPE VARCHAR2(2),
PARAMVALUE NUMBER(*,0),
MODIFYDATE DATE
) SEGMENT CREATION DEFERRED
PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255
NOCOMPRESS LOGGING
```

```
STORAGE( PCTINCREASE 0
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE SPMS_DATA ;
ALTER TABLE CTP_ARM_CONFIG ADD CONSTRAINT PKCTP_ARM_CONFIG PRIMARY KEY
(HOSTNAME, OPNAME)
USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
STORAGE( PCTINCREASE 0
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE;
```


输出

```
CREATE TABLE
CTP_ARM_CONFIG (
HOSTNAME VARCHAR2 (50)
,OPNAME VARCHAR2 (50)
,PARAMTYPE VARCHAR2 (2)
,PARAMVALUE NUMBER (
38
,0
)
,MODIFYDATE DATE
,CONSTRAINT PKCTP_ARM_CONFIG PRIMARY KEY (
HOSTNAME
,OPNAME
)
) /*SEGMENT CREATION DEFERRED*/
/*PCTFREE 10*/
/*PCTUSED 0*/
/*INITRANS 1*/
/*MAXTRANS 255*/
/*NOCOMPRESS*/
/*LOGGING*/
/*STORAGE( BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
DEFAULT)*/
/*TABLESPACE SPMS_DATA */
;
```

分区

大表和索引的维护越来越耗费时间和资源。同时，这些对象会导致数据访问性能明显降低。表和索引的分区可从各方面提升性能、便于维护。

图 6-6 表的分区和子分区



DSC支持范围分区。

该工具不支持以下分区/子分区（在迁移脚本中会被注释掉）：

- 列表分区
- Hash分区

- 范围子分区
- 列表子分区
- Hash子分区

未来可能会支持当前不支持的分区/子分区。该工具中，用户可设置配置参数，启用/禁用对不支持语句的注释功能。详情请参见[Oracle配置参数](#)。

- **PARTITION BY HASH**

Hash分区是一种分区技术，其中Hash算法用于在不同分区（子表）之间均匀分配行。通常在无法进行范围分区时使用该技术，例如通过员工ID、产品ID等进行分区。DSC不支持PARTITION BY HASH和SUBPARTITION BY HASH，且会注释掉这些语句。

输入：HASH PARTITION

```
CREATE TABLE dept (deptno NUMBER, deptname VARCHAR(32)) PARTITION BY HASH(deptno)
PARTITIONS 16;
```

输出

```
CREATE TABLE dept ( deptno NUMBER ,deptname VARCHAR( 32 ) ) /* PARTITION BY HASH(deptno)
PARTITIONS 16 */ ;
```

输入：HASH PARTITION，不使用分区名

```
CREATE TABLE dept (deptno NUMBER, deptname VARCHAR(32))
PARTITION BY HASH(deptno) PARTITIONS 16;
```

输出

```
CREATE TABLE dept (deptno NUMBER, deptname VARCHAR(32))
/* PARTITION BY HASH(deptno) PARTITIONS 16 */;
```

输入：HASH SUBPARTITION

```
CREATE TABLE sales
( prod_id NUMBER(6)
, cust_id NUMBER
, time_id DATE
, channel_id CHAR(1)
, promo_id NUMBER(6)
, quantity_sold NUMBER(3)
, amount_sold NUMBER(10,2)
)
PARTITION BY RANGE (time_id) SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
SUBPARTITIONS 8 STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4)
( PARTITION sales_q1_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-APR-2006','dd-MON-yyyy'))
, PARTITION sales_q2_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-JUL-2006','dd-MON-yyyy'))
, PARTITION sales_q3_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-OCT-2006','dd-MON-yyyy'))
, PARTITION sales_q4_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-JAN-2007','dd-MON-yyyy'))
);
```

输出

```
CREATE TABLE sales
( prod_id NUMBER(6)
, cust_id NUMBER
, time_id DATE
, channel_id CHAR(1)
, promo_id NUMBER(6)
, quantity_sold NUMBER(3)
, amount_sold NUMBER(10,2)
)
PARTITION BY RANGE (time_id) /*SUBPARTITION BY HASH (cust_id)
SUBPARTITIONS 8 STORE IN (ts1, ts2, ts3, ts4) */
( PARTITION sales_q1_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-APR-2006','dd-MON-yyyy'))
, PARTITION sales_q2_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-JUL-2006','dd-MON-yyyy'))
, PARTITION sales_q3_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-OCT-2006','dd-MON-yyyy'))
, PARTITION sales_q4_2006 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-JAN-2007','dd-MON-yyyy'))
);
```

- **PARTITION BY LIST**

列表分区是一种分区技术，在每个分区的说明中指定分区键的离散值列表。DSC 不支持PARTITION BY LIST和SUBPARTITION BY LIST，且会注释掉这些语句。

输入：LIST PARTITION

```
CREATE TABLE sales_by_region (item# INTEGER, qty INTEGER, store_name VARCHAR(30), state_code
VARCHAR(2), sale_date DATE) STORAGE(INITIAL 10K NEXT 20K) TABLESPACE tbs5 PARTITION BY
LIST (state_code) ( PARTITION region_east VALUES ('MA','NY','CT','NH','ME','MD','VA','PA','NJ')
STORAGE (INITIAL 8M) TABLESPACE tbs8, PARTITION region_west VALUES
('CA','AZ','NM','OR','WA','UT','NV','CO') NOLOGGING, PARTITION region_south VALUES
('TX','KY','TN','LA','MS','AR','AL','GA'), PARTITION region_central VALUES
('OH','ND','SD','MO','IL','MI','IA'), PARTITION region_null VALUES (NULL), PARTITION region_unknown
VALUES (DEFAULT) );
```

输出

```
CREATE UNLOGGED TABLE sales_by_region ( item# INTEGER ,qty INTEGER ,store_name
VARCHAR( 30 ) ,state_code VARCHAR( 2 ) ,sale_date DATE ) TABLESPACE tbs5 /* PARTITION BY
LIST(state_code)(PARTITION region_east VALUES('MA','NY','CT','NH','ME','MD','VA','PA','NJ')
TABLESPACE tbs8, PARTITION region_west VALUES('CA','AZ','NM','OR','WA','UT','NV','CO') , PARTITION
region_south VALUES('TX','KY','TN','LA','MS','AR','AL','GA'), PARTITION region_central
VALUES('OH','ND','SD','MO','IL','MI','IA'), PARTITION region_null VALUES(NULL), PARTITION
region_unknown VALUES(DEFAULT) ) */;
```

输入：LIST PARTITION (使用STORAGE参数)

```
CREATE TABLE store_master
( Store_id NUMBER
, Store_address VARCHAR2 (40)
, City VARCHAR2 (30)
, State VARCHAR2 (2)
, zip VARCHAR2 (10)
, manager_id NUMBER
)
/*TABLESPACE users*/
STORAGE ( INITIAL 100 k NEXT 100 k
PCTINCREASE 0 )
PARTITION BY LIST (city)
( PARTITION south_florida
VALUES ( 'MIA', 'ORL' )
/*TABLESPACE users*/
STORAGE ( INITIAL 100 k NEXT 100
k PCTINCREASE 0 )
, PARTITION north_florida
VALUES ( 'JAC', 'TAM', 'PEN' )
/*TABLESPACE users*/
STORAGE ( INITIAL 100 k NEXT 100
k PCTINCREASE 0 )
, PARTITION south_georga VALUES
( 'BRU', 'WAY', 'VAL' )
/*TABLESPACE users*/
STORAGE ( INITIAL 100 k NEXT 100
k PCTINCREASE 0 )
, PARTITION north_georgia
VALUES ( 'ATL', 'SAV', NULL )
);
```

输出

```
CREATE TABLE store_master
( Store_id NUMBER
, Store_address VARCHAR2 (40)
, City VARCHAR2 (30)
, State VARCHAR2 (2)
, zip VARCHAR2 (10)
, manager_id NUMBER
)
/*TABLESPACE users*/
STORAGE ( INITIAL 100 k NEXT 100 k );
```

输入：LIST PARTITION TABLE, 基于其他TABLE

```
CREATE TABLE tab1_list
PARTITION BY LIST (col1)
( partition part1 VALUES ( 1 )
, partition part2 VALUES ( 2,
3, 4 )
, partition part3 VALUES
(DEFAULT)
)
AS
SELECT *
FROM tab1;
```

输出

```
CREATE TABLE tab1_list
AS
( SELECT *
FROM tab1 );
```

输入：LIST PARTITION，使用SUBPARTITIONS

```
CREATE TABLE big_t_list PARTITION BY LIST(n10) (partition part1 VALUES (1) ,partition part2 VALUES
(2,3,4) ,partition part3 VALUES (DEFAULT)) AS SELECT * FROM big_t;
```

输出

```
CREATE TABLE big_t_list /* PARTITION BY LIST(n10)(partition part1 VALUES(1) ,partition part2
VALUES(2,3,4) ,partition part3 VALUES(DEFAULT)) */ AS ( SELECT * FROM big_t );
```

输入：LIST PARTITION，使用SUBPARTITION TEMPLATE

```
CREATE TABLE q1_sales_by_region
( deptno NUMBER
, deptname varchar2 (20)
, quarterly_sales NUMBER
(10,2)
, state varchar2 (2)
)
PARTITION BY LIST (state)
SUBPARTITION BY RANGE
(quarterly_sales)
SUBPARTITION TEMPLATE
( SUBPARTITION original VALUES
LESS THAN (1001)
, SUBPARTITION acquired VALUES
LESS THAN (8001)
, SUBPARTITION recent VALUES
LESS THAN (MAXVALUE)
)
( PARTITION q1_northwest VALUES
( 'OR', 'WA' )
, PARTITION q1_southwest VALUES
( 'AZ', 'UT', 'NM' )
, PARTITION q1_northeast VALUES
( 'NY', 'VM', 'NJ' )
, PARTITION q1_southcentral VALUES
( 'OK', 'TX' )
);
```

输出

```
CREATE TABLE q1_sales_by_region
( deptno NUMBER
, deptname varchar2 (20)
, quarterly_sales NUMBER (10,2)
, state varchar2 (2)
);
```

- **PARTITION BY RANGE**

范围分区是一种分区技术，将不同范围数据分别存储在不同的子表中。当用户需要将不同范围的数据（例如日期字段）存储在一起时，范围分区很有用。DSC支持 PARTITION BY RANGE，不支持SUBPARTITION BY RANGE，且会注释掉该语句。

输入: RANGE PARTITION (使用STORAGE参数)

```
CREATE
TABLE
  CCM_TA550002_H (
    STRU_ID VARCHAR2 (10)
    ,ORGAN1_NO VARCHAR2 (10)
    ,ORGAN2_NO VARCHAR2 (10)
  ) partition BY range (ORGAN2_NO) (
    partition CCM_TA550002_01
    VALUES LESS than ('00100') /* TABLESPACE users */
    /*pctfree 10*/
    /*initrans 1*/
    /*storage(initial 256 K NEXT 256 K minextents 1 maxextents unlimited )*/
    ,partition CCM_TA550002_02
    VALUES LESS than ('00200') /* TABLESPACE users */
    /*pctfree 10*/
    /*initrans 1*/
    /* storage ( initial 256 K NEXT
256K minextents 1
maxextents unlimited
pctincrease 0 )*/
```

输出

```
CREATE TABLE CCM_TA550002_H
( STRU_ID VARCHAR2 (10)
, ORGAN1_NO VARCHAR2 (10)
, ORGAN2_NO VARCHAR2 (10)
)
partition BY range (ORGAN2_NO)
( partition CCM_TA550002_01 VALUES LESS
than ('00100')
/*TABLESPACE users*/
, partition CCM_TA550002_02 VALUES LESS
than ('00200')
/*TABLESPACE users*/
);
```

输入: RANGE PARTITION, 使用SUBPARTITIONS

```
CREATE TABLE composite_rng_list (
cust_id NUMBER(10),
cust_name VARCHAR2(25),
cust_state VARCHAR2(2),
time_id DATE)
PARTITION BY RANGE(time_id)
SUBPARTITION BY LIST (cust_state)
SUBPARTITION TEMPLATE(
SUBPARTITION west VALUES ('OR', 'WA') TABLESPACE part1,
SUBPARTITION east VALUES ('NY', 'CT') TABLESPACE part2,
SUBPARTITION cent VALUES ('OK', 'TX') TABLESPACE part3) (
PARTITION per1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2000','DD/MM/YYYY')),
PARTITION per2 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2005','DD/MM/YYYY')),
PARTITION per3 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2010','DD/MM/YYYY')),
PARTITION future VALUES LESS THAN(MAXVALUE));
```

输出

```
CREATE TABLE composite_rng_list (
cust_id NUMBER(10),
cust_name VARCHAR2(25),
cust_state VARCHAR2(2),
time_id DATE)
PARTITION BY RANGE(time_id)
/*SUBPARTITION BY LIST (cust_state)
SUBPARTITION TEMPLATE(
SUBPARTITION west VALUES ('OR', 'WA') TABLESPACE part1,
SUBPARTITION east VALUES ('NY', 'CT') TABLESPACE part2,
SUBPARTITION cent VALUES ('OK', 'TX') TABLESPACE part3)*/ (
PARTITION per1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2000','DD/MM/YYYY')),
PARTITION per2 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2005','DD/MM/YYYY')),
```

```
PARTITION per3 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2010','DD/MM/YYYY')),  
PARTITION future VALUES LESS THAN(MAXVALUE));
```

输入：RANGE PARTITION，使用SUBPARTITION TEMPLATE

```
CREATE TABLE composite_rng_rng (  
  cust_id NUMBER(10),  
  cust_name VARCHAR2(25),  
  cust_state VARCHAR2(2),  
  time_id DATE)  
PARTITION BY RANGE(time_id)  
SUBPARTITION BY RANGE (cust_id)  
SUBPARTITION TEMPLATE(  
  SUBPARTITION original VALUES LESS THAN (1001) TABLESPACE part1,  
  SUBPARTITION acquired VALUES LESS THAN (8001) TABLESPACE part2,  
  SUBPARTITION recent VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE part3) (  
  PARTITION per1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2000','DD/MM/YYYY')),  
  PARTITION per2 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2005','DD/MM/YYYY')),  
  PARTITION per3 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2010','DD/MM/YYYY')),  
  PARTITION future VALUES LESS THAN (MAXVALUE));
```

输出

```
CREATE TABLE composite_rng_rng (  
  cust_id NUMBER(10),  
  cust_name VARCHAR2(25),  
  cust_state VARCHAR2(2),  
  time_id DATE)  
PARTITION BY RANGE(time_id)  
/*SUBPARTITION BY RANGE (cust_id)  
SUBPARTITION TEMPLATE(  
  SUBPARTITION original VALUES LESS THAN (1001) TABLESPACE part1,  
  SUBPARTITION acquired VALUES LESS THAN (8001) TABLESPACE part2,  
  SUBPARTITION recent VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE part3)*/ (  
  PARTITION per1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2000','DD/MM/YYYY')),  
  PARTITION per2 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2005','DD/MM/YYYY')),  
  PARTITION per3 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/01/2010','DD/MM/YYYY')),  
  PARTITION future VALUES LESS THAN (MAXVALUE));
```

分区表的PRIMARY KEY/UNIQUE约束

如果CREATE TABLE语句包含范围/Hash/列表分区，则添加约束会产生如下错误：

Invalid PRIMARY KEY/UNIQUE constraint for partitioned table

注意：PRIMARY KEY/UNIQUE约束所在的列必须包含PARTITION KEY。

脚本： wo_integrate_log_t.SQL, wo_change_log_t.SQL

输入：

```
create table SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T  
(  
  LOG_ID NUMBER not null,  
  PROJECT_NUMBER VARCHAR2(40),  
  MESSAGE_ID VARCHAR2(100),  
  BUSINESS_ID VARCHAR2(100),  
  BUSINESS_TYPE VARCHAR2(100),  
  INTEGRATE_CONTENT CLOB,  
  OPERATION_RESULT VARCHAR2(100),  
  FAILED_MSG VARCHAR2(4000),  
  HOST_NAME VARCHAR2(100) not null,  
  CREATED_BY NUMBER not null,  
  CREATION_DATE DATE not null,  
  LAST_UPDATED_BY NUMBER not null,  
  LAST_UPDATE_DATE DATE not null,  
  SOURCE_CODE VARCHAR2(100),  
  TENANT_ID NUMBER  
)  
partition by range (CREATION_DATE)  
(  
  partition P2018 values less than (TO_DATE(' 2018-10-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS',  
  'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))  
  tablespace SDWO_DATA,
```

```
partition SYS_P53873 values less than (TO_DATE(' 2018-11-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS',
'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P104273 values less than (TO_DATE(' 2018-12-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P105533 values less than (TO_DATE(' 2019-01-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P108153 values less than (TO_DATE(' 2019-02-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P127173 values less than (TO_DATE(' 2019-03-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P130313 values less than (TO_DATE(' 2019-04-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA
);
alter table SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
add constraint WO_INTEGRATE_LOG_PK primary key (LOG_ID);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N1 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (BUSINESS_ID);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N2 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (CREATION_DATE,
BUSINESS_TYPE);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N3 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
(PROJECT_NUMBER, BUSINESS_TYPE);
```

输出:

```
CREATE
TABLE
SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (
LOG_ID NUMBER NOT NULL
,PROJECT_NUMBER VARCHAR2 (40)
,MESSAGE_ID VARCHAR2 (100)
,BUSINESS_ID VARCHAR2 (100)
,BUSINESS_TYPE VARCHAR2 (100)
,INTEGRATE_CONTENT CLOB
,OPERATION_RESULT VARCHAR2 (100)
,FAILED_MSG VARCHAR2 (4000)
,HOST_NAME VARCHAR2 (100) NOT NULL
,CREATED_BY NUMBER NOT NULL
,CREATION_DATE DATE NOT NULL
,LAST_UPDATED_BY NUMBER NOT NULL
,LAST_UPDATE_DATE DATE NOT NULL
,SOURCE_CODE VARCHAR2 (100)
,TENANT_ID NUMBER
,CONSTRAINT WO_INTEGRATE_LOG_PK PRIMARY KEY (LOG_ID)
) partition BY range (CREATION_DATE) (
partition P2018
VALUES LESS than (
TO_DATE(' 2018-10-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')
) /* tablespace SDWO_DATA */
,partition SYS_P53873
VALUES LESS than (
TO_DATE(' 2018-11-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')
) /* tablespace SDWO_DATA */
,partition SYS_P104273
VALUES LESS than (
TO_DATE(' 2018-12-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')
) /* tablespace SDWO_DATA */
,partition SYS_P105533
VALUES LESS than (
TO_DATE(' 2019-01-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')
) /* tablespace SDWO_DATA */
,partition SYS_P108153
VALUES LESS than (
TO_DATE(' 2019-02-01 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')
) /* tablespace SDWO_DATA */
,partition SYS_P127173
VALUES LESS than (
```

```
TO_DATE( ' 2019-03-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' / * , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN' * / )
) /* tablespace SDWO_DATA */
,partition SYS_P130313
VALUES LESS than (
TO_DATE( ' 2019-04-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' / * , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN' * / )
) /* tablespace SDWO_DATA */
);
CREATE
index WO_INTEGRATE_LOG_N1
ON SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (BUSINESS_ID) LOCAL ;
CREATE
index WO_INTEGRATE_LOG_N2
ON SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (
CREATION_DATE
,BUSINESS_TYPE
) LOCAL ;
CREATE
index WO_INTEGRATE_LOG_N3
ON SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (
PROJECT_NUMBER
,BUSINESS_TYPE
) LOCAL ;
```

输入:

```
create table SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
(
LOG_ID          NUMBER not null,
PROJECT_NUMBER VARCHAR2(40),
MESSAGE_ID     VARCHAR2(100),
BUSINESS_ID    VARCHAR2(100),
BUSINESS_TYPE  VARCHAR2(100),
INTEGRATE_CONTENT CLOB,
OPERATION_RESULT VARCHAR2(100),
FAILED_MSG     VARCHAR2(4000),
HOST_NAME     VARCHAR2(100) not null,
CREATED_BY    NUMBER not null,
CREATION_DATE DATE not null,
LAST_UPDATED_BY NUMBER not null,
LAST_UPDATE_DATE DATE not null,
SOURCE_CODE   VARCHAR2(100),
TENANT_ID     NUMBER
)
partition by range (CREATION_DATE)
(
partition P2018 values less than (TO_DATE(' 2018-10-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P53873 values less than (TO_DATE(' 2018-11-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P104273 values less than (TO_DATE(' 2018-12-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P105533 values less than (TO_DATE(' 2019-01-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P108153 values less than (TO_DATE(' 2019-02-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P127173 values less than (TO_DATE(' 2019-03-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P130313 values less than (TO_DATE(' 2019-04-01 00:00:00' , 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS' , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA
);
alter table SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
add constraint WO_INTEGRATE_LOG_PK primary key (LOG_ID);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N1 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (BUSINESS_ID);
```

```
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N2 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (CREATION_DATE,
BUSINESS_TYPE);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N3 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
(PROJECT_NUMBER, BUSINESS_TYPE);
```

输出:

```
create table SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
(
LOG_ID          NUMBER not null,
PROJECT_NUMBER VARCHAR2(40),
MESSAGE_ID     VARCHAR2(100),
BUSINESS_ID    VARCHAR2(100),
BUSINESS_TYPE  VARCHAR2(100),
INTEGRATE_CONTENT CLOB,
OPERATION_RESULT VARCHAR2(100),
FAILED_MSG     VARCHAR2(4000),
HOST_NAME     VARCHAR2(100) not null,
CREATED_BY    NUMBER not null,
CREATION_DATE DATE not null,
LAST_UPDATED_BY NUMBER not null,
LAST_UPDATE_DATE DATE not null,
SOURCE_CODE   VARCHAR2(100),
TENANT_ID     NUMBER
)
partition by range (CREATION_DATE)
(
partition P2018 values less than (TO_DATE(' 2018-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS',
'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P53873 values less than (TO_DATE(' 2018-11-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P104273 values less than (TO_DATE(' 2018-12-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P105533 values less than (TO_DATE(' 2019-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P108153 values less than (TO_DATE(' 2019-02-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P127173 values less than (TO_DATE(' 2019-03-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA,
partition SYS_P130313 values less than (TO_DATE(' 2019-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
tablespace SDWO_DATA
);

alter table SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
add constraint WO_INTEGRATE_LOG_PK primary key (LOG_ID);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N1 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (BUSINESS_ID);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N2 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T (CREATION_DATE,
BUSINESS_TYPE);
create index SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_N3 on SD_WO.WO_INTEGRATE_LOG_T
(PROJECT_NUMBER, BUSINESS_TYPE);
```

数据类型

删除数据类型中的BYTE关键字。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE BL_ORACLE (ID Number, Name VARCHAR2(100 BYTE), ADDRESS VARCHAR2(200 BYTE));</pre> | <pre>CREATE TABLE TBL_ORACLE (ID NUMBER ,Name VARCHAR2 (100) ,ADDRESS VARCHAR2 (200));</pre> |

分区（注释分区）

oracle配置参数中“#分区表唯一或主键约束”为“comment_partition”。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE TBL_ORACLE (ID Number, Name VARCHAR2(100 BYTE), ADDRESS VARCHAR2(200 BYTE)) TABLESPACE space1 PCTUSED 40 PCTFREE 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOLOGGING PARTITION BY RANGE (ID) (PARTITION PART_2010 VALUES LESS THAN (10) NOLOGGING, PARTITION PART_2011 VALUES LESS THAN (20) NOLOGGING , PARTITION PART_2012 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) NOLOGGING) ENABLE ROW MOVEMENT; ALTER TABLE TBL_ORACLE ADD CONSTRAINT SAMPLE_PK PRIMARY KEY (ID);</pre> | <pre>CREATE UNLOGGED TABLE TBL_ORACLE (ID NUMBER ,Name VARCHAR2 (100) ,ADDRESS VARCHAR2 (200) ,CONSTRAINT SAMPLE_PK PRIMARY KEY (ID)) TABLESPACE space1 /*PCTUSED 40*/ PCTFREE 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 /* PARTITION BY RANGE(ID)(PARTITION PART_2010 VALUES LESS THAN(10) , PARTITION PART_2011 VALUES LESS THAN(20) , PARTITION PART_2012 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)) ENABLE ROW MOVEMENT */ ;</pre> |

分区（注释约束）

oracle配置参数中“#分区表唯一或主键约束”为“comment_unique”。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE TBL_ORACLE (ID Number, Name VARCHAR2(100 BYTE), ADDRESS VARCHAR2(200 BYTE)) TABLESPACE space1 PCTUSED 40 PCTFREE 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOLOGGING PARTITION BY RANGE (ID) (PARTITION PART_2010 VALUES LESS THAN (10) NOLOGGING, PARTITION PART_2011 VALUES LESS THAN (20) NOLOGGING , PARTITION PART_2012 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) NOLOGGING) ENABLE ROW MOVEMENT; ALTER TABLE TBL_ORACLE ADD CONSTRAINT SAMPLE_PK PRIMARY KEY (ID);</pre> | <pre>CREATE UNLOGGED TABLE TBL_ORACLE (ID NUMBER ,Name VARCHAR2 (100) ,ADDRESS VARCHAR2 (200) /*,CONSTRAINT SAMPLE_PK PRIMARY KEY (ID)*/) TABLESPACE space1 /*PCTUSED 40*/ PCTFREE 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255 PARTITION BY RANGE (ID) (PARTITION PART_2010 VALUES LESS THAN (10) ,PARTITION PART_2011 VALUES LESS THAN (20) ,PARTITION PART_2012 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)) ENABLE ROW MOVEMENT ;</pre> |

分区（一）

在非分区表中，为表“ALTER TABLE TRUNCATE PARTITION”添加注释。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE TABLE product_range (product_id VARCHAR2(20), Product_Name VARCHAR2(50), Year_Manufacture DATE) partition by range (Year_Manufacture) (partition Year_Manufacture values less than (TO_DATE(' 2007-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) pctfree 10 initrans 1); CREATE TABLE product_list (product_id VARCHAR2(20), Product_Name VARCHAR2(50), Year_Manufacture VARCHAR2(10)) partition by list (Year_Manufacture) (partition P_2020 VALUES (2020) pctfree 10 initrans 1); CREATE OR REPLACE PROCEDURE Range_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product TRUNCATE PARTITION PART' V_ID; NULL; END; / CREATE OR REPLACE PROCEDURE List_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product TRUNCATE PARTITION PART' V_ID; NULL; END; /</pre> | <pre>CREATE TABLE product_range (product_id VARCHAR2(20), Product_Name VARCHAR2(50), Year_Manufacture DATE) partition by range (Year_Manufacture) (partition Year_Manufacture values less than (TO_DATE(' 2007-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS')) pctfree 10 initrans 1); CREATE TABLE product_list (product_id VARCHAR2(20), Product_Name VARCHAR2(50), Year_Manufacture VARCHAR2(10)) /*partition by list (Year_Manufacture) (partition P_2020 VALUES (2020) pctfree 10 initrans 1)*/; CREATE OR REPLACE PROCEDURE Range_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product TRUNCATE PARTITION PART' V_ID; NULL; END; / CREATE OR REPLACE PROCEDURE List_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN /*EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product TRUNCATE PARTITION PART' V_ID;*/ NULL; END; /</pre> |

分区（二）

在非分区表中，删除表“ALTER TABLE TRUNCATE PARTITION”中的数据。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre> CREATE TABLE product_list (product_id VARCHAR2(20), Product_Name VARCHAR2(50), Year_Manufacture vARCHAR2(10)) partition by list (Year_Manufacture) (partition PART_2015 VALUES (2011,2012,2013,2014,2015) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2016 VALUES (2016) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2017 VALUES (2017) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2018 VALUES (2018) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2019 VALUES (2019) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2020 VALUES (2020) pctfree 10 initrans 1 , PARTITION PART_unknown VALUES (DEFAULT)); CREATE OR REPLACE PROCEDURE List_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product_list TRUNCATE PARTITION PART_2020; NULL; END; / CREATE OR REPLACE PROCEDURE List_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product_list TRUNCATE PARTITION PART_' V_ID; NULL; END; / </pre> | <pre> CREATE TABLE product_list (product_id VARCHAR2(20), Product_Name VARCHAR2(50), Year_Manufacture vARCHAR2(10)) /*partition by list (Year_Manufacture) (partition PART_2015 VALUES (2011,2012,2013,2014,2015) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2016 VALUES (2016) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2017 VALUES (2017) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2018 VALUES (2018) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2019 VALUES (2019) pctfree 10 initrans 1 , partition PART_2020 VALUES (2020) pctfree 10 initrans 1 , PARTITION PART_unknown VALUES (DEFAULT))*/; CREATE OR REPLACE PROCEDURE List_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product_list TRUNCATE PARTITION PART_' V_ID; NULL; END; / CREATE OR REPLACE PROCEDURE List_test IS V_ID VARCHAR2(10); BEGIN /* EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE product_list TRUNCATE PARTITION PART_' V_ID; */ IF 'PART_' V_ID = 'PART_2015' THEN DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture IN (2011,2012,2013,2014,2015); ELSIF 'PART_' V_ID = 'PART_2016' THEN DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture IN (2016); ELSIF 'PART_' V_ID = 'PART_2017' THEN DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture IN (2017); ELSIF 'PART_' V_ID = 'PART_2018' THEN DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture IN (2018); ELSIF 'PART_' V_ID = 'PART_2019' THEN DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture IN (2019); ELSIF 'PART_' V_ID = 'PART_2020' THEN DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture IN (2020); ELSE DELETE FROM product_list WHERE Year_Manufacture NOT IN (2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020); END IF; NULL; </pre> |

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|----------|-----------|
| | END; / |

SEGMENT CREATION

GaussDB不支持SEGMENT CREATION { IMMEDIATE | DEFERRED }，因此该语句在迁移后被注释掉，需要设置commentStorageParameter=true。

输入：TABLE，使用SEGMENT CREATION

```
CREATE TABLE T1
 ( MESSAGE_CODE VARCHAR2(50),
  MAIL_TITLE VARCHAR2(1000),
  MAIL_BODY VARCHAR2(1000),
  MAIL_ADDRESS VARCHAR2(1000),
  MAIL_ADDRESS_CC VARCHAR2(1000)
 ) SEGMENT CREATION DEFERRED
 PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255
 NOCOMPRESS LOGGING
 STORAGE( INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
 PCTINCREASE 0
 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
 TABLESPACE Test ;
```

输出：

```
CREATE TABLE T1
 ( MESSAGE_CODE VARCHAR2(50),
  MAIL_TITLE VARCHAR2(1000),
  MAIL_BODY VARCHAR2(1000),
  MAIL_ADDRESS VARCHAR2(1000),
  MAIL_ADDRESS_CC VARCHAR2(1000)
 ) /*SEGMENT CREATION DEFERRED */
 /*PCTFREE 10*/
 /* PCTUSED 0 */
 /*INITRANS 1 */
 /*MAXTRANS 255 */
 /* NOCOMPRESS LOGGING*/
 /* STORAGE( INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
 PCTINCREASE 0
 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
 /* TABLESPACE Test */;
```

STORAGE

GaussDB不支持BUFFER_POOL、MAXEXTENTS等存储参数。如果comment_storage_parameter设置为true，出现在表或索引中的这些参数在迁移时会被注释掉。

输入：TABLE，使用STORAGE

```
CREATE UNIQUE INDEX PK_BASE_APPR_STEP_DEF ON BASE_APPR_STEP_DEF (FLOW_ID, NODE_ID,
STEP_ID)
 PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS
 STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
 TABLESPACE SPMS_DATA ;

CREATE TABLE UFP_MAIL
 ( MAIL_ID NUMBER(*,0),
```

```
MAIL_TITLE VARCHAR2(1000),
MAIL_BODY VARCHAR2(4000),
STATUS VARCHAR2(50),
CREATE_TIME DATE,
SEND_TIME DATE,
MAIL_ADDRESS CLOB,
MAIL_CC CLOB,
BASE_ID VARCHAR2(20),
BASE_STATUS VARCHAR2(50),
BASE_VERIFY VARCHAR2(20),
BASE_LINK VARCHAR2(4000),
MAIL_TYPE VARCHAR2(20),
BLIND_COPY_TO CLOB,
FILE_NAME VARCHAR2(4000),
FULL_FILEPATH VARCHAR2(4000)
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255
NOCOMPRESS LOGGING
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
TABLESPACE SPMS_DATA
LOB (MAIL_ADDRESS) STORE AS BASICFILE (
TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION
NOCACHE LOGGING
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT))
LOB (MAIL_CC) STORE AS BASICFILE (
TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION
NOCACHE LOGGING
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT))
LOB (BLIND_COPY_TO) STORE AS BASICFILE (
TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION
NOCACHE LOGGING
STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT));
```

输出

```
CREATE
  UNIQUE INDEX PK_BASE_APPR_STEP_DEF
  ON BASE_APPR_STEP_DEF (
    FLOW_ID
    ,NODE_ID
    ,STEP_ID
  ) /*PCTFREE 10*/
  /*INITRANS 2*/
  /*MAXTRANS 255*/
  /*COMPUTE STATISTICS*/
  /*STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 FREELISTS 1
FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
  /*TABLESPACE SPMS_DATA */
;
```

说明

如果comment_storage_parameter设为true，存储参数会被注释掉。

STORE

Gauss不支持LOB列的STORE关键字，因此该关键字在迁移后会被注释掉。

输入：TABLE，使用STORE

```
CREATE TABLE CTP_PROC_LOG
  ( PORC_NAME VARCHAR2(100),
    LOG_TIME VARCHAR2(100),
    LOG_INFO CLOB
  ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
  PCTFREE 10 PCTUSED 0 INITRANS 1 MAXTRANS 255
  NOCOMPRESS LOGGING
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE SPMS_DATA
  LOB (LOG_INFO) STORE AS BASICFILE (
  TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION
  NOCACHE LOGGING
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT));
```

输出:

```
CREATE
TABLE
  CTP_PROC_LOG (
    PORC_NAME VARCHAR2 (100)
    ,LOG_TIME VARCHAR2 (100)
    ,LOG_INFO CLOB
  ) /*SEGMENT CREATION IMMEDIATE*/
  /*PCTFREE 10*/
  /*PCTUSED 0*/
  /*INITRANS 1*/
  /*MAXTRANS 255*/
  /*NOCOMPRESS*/
  /*LOGGING*/
  /*STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 FREELISTS 1
FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
  /*TABLESPACE SPMS_DATA */
  /*LOB (LOG_INFO) STORE AS BASICFILE ( TABLESPACE SPMS_DATA ENABLE STORAGE IN ROW
CHUNK 8192 RETENTION NOCACHE LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS 2147483645 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT))*/
;
```

PCTINCREASE

所有表均不支持存储参数PCTINCREASE。此外，分区表不支持所有存储参数（包括pctfree、minextents和maxextents）。

输入: TABLE, 使用PCTINCREASE

```
CREATE TABLE tab1 (
  col1 < datatype >
  , col2 < datatype >
  , ...
  , colN < datatype > )
  TABLESPACE testts
  PCTFREE 10 INITRANS 1 MAXTRANS
  255
  /* STORAGE (
  INITIAL 5 M NEXT 5 M MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS UNLIMITED PCTINCREASE 0 );*/
```

输出:

```
CREATE TABLE tab1 (
  col1 < datatype >
  , col2 < datatype >
  , ...
  , colN < datatype > )
  TABLESPACE testts
```

```
PCTFREE 10 INITRANS 1 MAXTRANS 255
/* STORAGE (
INITIAL 5 M NEXT 5 M MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS
UNLIMITED );*/
```

外键

外键在Oracle数据库中用于强制保证引用的完整性。外键意味着一个表中的值必须同时存在另一个表中。被引用的表称为父表，而包含外键的表称为子表。子表中的外键通常会引用父表中的主键。可以在CREATE TABLE或ALTER TABLE语句中定义外键。

必须通过REFERENCE子句建立外键约束。内联约束子句是列定义子句或对象属性子句的一部分。外联约束是关系属性子句或对象属性子句中的一部分。

如果参数`foreignKeyHandler`设置为true（默认值），工具将这些语句迁移为注释语句。

DSC支持内联和外联外键约束，如下所示。

输入：CREATE TABLE，使用外键和内联约束

```
CREATE TABLE orders (
  order_no INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  order_date DATE NOT NULL,
  cust_id INT
[CONSTRAINT fk_orders_cust]
  REFERENCES customers(cust_id)
[ON DELETE SET NULL]
[INITIALLY DEFERRED]
[ENABLE NOVALIDATE]
);
```

输出：

```
CREATE TABLE orders (
  order_no INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  order_date DATE NOT NULL,
  cust_id INT
/*
[CONSTRAINT fk_orders_cust]
REFERENCES customers(cust_id)
[ON DELETE SET NULL]
[INITIALLY DEFERRED]
[ENABLE NOVALIDATE] */
);
```

输入：CREATE TABLE，使用外键和外联约束

```
CREATE TABLE customers (
  cust_id INT NOT NULL,
  cust_name VARCHAR(64) NOT NULL,
  cust_addr VARCHAR(256),
  cust_contact_no VARCHAR(16),
  PRIMARY KEY (cust_id)
);

CREATE TABLE orders (
  order_no INT NOT NULL,
  order_date DATE NOT NULL,
  cust_id INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (order_no),
  CONSTRAINT fk_orders_cust
  FOREIGN KEY (cust_id)
  REFERENCES customers(cust_id)
  ON DELETE CASCADE
);
```

输出:

```
CREATE TABLE customers (  
    cust_id INT NOT NULL,  
    cust_name VARCHAR(64) NOT NULL,  
    cust_addr VARCHAR(256),  
    cust_contact_no VARCHAR(16),  
    PRIMARY KEY (cust_id)  
);  
  
CREATE TABLE orders (  
    order_no INT NOT NULL,  
    order_date DATE NOT NULL,  
    cust_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (order_no) /*,  
    CONSTRAINT fk_orders_cust  
    FOREIGN KEY (cust_id)  
    REFERENCES customers(cust_id)  
    ON DELETE CASCADE */  
);
```

LONG 数据类型

定义为LONG的列可存储变长字符数据，最多可包含2GB信息。MT支持表结构和PL/SQL中的LONG数据类型。

输入：在表结构中使用LONG数据类型

```
CREATE TABLE project ( proj_cd INT  
    , proj_name VARCHAR2(32)  
    , dept_no INT  
    , proj_det LONG );
```

输出:

```
CREATE TABLE project ( proj_cd INT  
    , proj_name VARCHAR2(32)  
    , dept_no INT  
    , proj_det TEXT );
```

输入：在PL/SQL中使用LONG数据类型

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_proj_det  
    ( i_proj_cd INT )  
RETURN LONG  
IS  
    v_proj_det LONG;  
BEGIN  
    SELECT proj_det  
    INTO v_proj_det  
    FROM project  
    WHERE proj_cd = i_proj_cd;  
  
    RETURN v_proj_det;  
END;  
/
```

输出:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_proj_det  
    ( i_proj_cd INT )  
RETURN TEXT  
IS  
    v_proj_det TEXT;  
BEGIN  
    SELECT proj_det  
    INTO v_proj_det  
    FROM project
```

```
WHERE proj_cd = i_proj_cd;

RETURN v_proj_det;
END;
/
```

TYPE

将“MDSYS.MBRCOORDLIST”替换为“CLOB”。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>create table product_part (partid VARCHAR2(24), mbrcoords MDSYS.MBRCOORDLIST);</pre> | <pre>CREATE TABLE product_part (partid VARCHAR2(24), mbrcoords CLOB);</pre> |

将“MDSYS.SDO_GEOMETRY”替换为“CLOB”。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>create table product_part (partid VARCHAR2(24), shape MDSYS.SDO_GEOMETRY);</pre> | <pre>CREATE TABLE product_part (partid VARCHAR2(24), shape CLOB);</pre> |

将“MDSYS.GEOMETRY”为“CLOB”。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>create table product_part (partid VARCHAR2(24), shape GEOMETRY);</pre> | <pre>CREATE TABLE product_part (partid VARCHAR2(24), shape CLOB);</pre> |

列

xmax、xmin、left、right、maxvalue为Gauss关键字，这些关键字应全字母大写并加英文双引号（""）。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>create table product (xmax VARCHAR2(20), xmin VARCHAR2(50), left VARCHAR2(50), right VARCHAR2(50), maxvalue VARCHAR2(50));</pre> | <pre>CREATE TABLE product1 ("XMAX" VARCHAR2(20), "XMIN" VARCHAR2(50), "LEFT" VARCHAR2(50), "RIGHT" VARCHAR2(50), "MAXVALUE" VARCHAR2(50));</pre> |

间隔分区

对于间隔分区，应该注释分区。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>create table product (product_id VARCHAR2(20), product_name VARCHAR2(50), manufacture_month DATE) partition by range (manufacture_month) interval (NUMTODSINTERVAL (1, 'MONTH')) (partition T_PARTITION_2018_11_LESS values less than (TO_DATE(' 2018-11-01 00:00:00', 'SYYYY- MM-DD HH24:MI:SS')));</pre> | <pre>CREATE TABLE product (product_id VARCHAR2(20), product_name VARCHAR2(50), manufacture_month DATE) /*partition by range (manufacture_month) interval (NUMTODSINTERVAL (1, 'MONTH')) (partition T_PARTITION_2018_11_LESS values less than (TO_DATE(' 2018-11-01 00:00:00', 'SYYYY- MM-DD HH24:MI:SS'))*/;</pre> |

6.9.2.2 临时表

GaussDB(DWS)不支持GLOBAL TEMPORARY TABLE。因此，它会迁移为LOCAL TEMPORARY TABLE。

同样，也不支持ON COMMIT DELETE ROWS。它会迁移为ON COMMIT PRESERVE ROWS。

图 6-7 输入：临时表

```
CREATE
GLOBAL TEMPORARY TABLE
  schema1.temp_tbl1 (
    col1 VARCHAR2 (400)
    ,col2 DATE NOT NULL
  )
ON COMMIT DELETE ROWS
;
```

图 6-8 输出：临时表

```
CREATE
LOCAL TEMPORARY TABLE
  schema1_temp_tbl1 (
    col1 VARCHAR2 (400)
    ,col2 DATE NOT NULL
  )
ON COMMIT PRESERVE ROWS
;
```

6.9.2.3 全局临时表

全局临时表迁移为本地临时表。

输入：GLOBAL TEMPORARY TABLE

```
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE
"Pack1"."GLOBAL_TEMP_TABLE"
```



```
( "ID" VARCHAR2(8)
) ON COMMIT DELETE ROWS ;
```

输出

```
CREATE
  LOCAL TEMPORARY TABLE
"Pack1_GLOBAL_TEMP_TABLE" (
"ID" VARCHAR2 (8)
)
  ON COMMIT PRESERVE ROWS ;
```

6.9.2.4 索引

在GaussDB(DWS)中创建索引期间，索引名不能与模式名一起指定。该索引将在创建索引表的模式中自动创建。

图 6-9 输入：索引

```
CREATE
INDEX scott.ix_tab1_col1
ON scott.tab1 (col1) tablespace users pctfree 10 initrans 2 maxtrans 255 storage (
initial 256 K NEXT 256 K minextents 1 maxextents unlimited
)
```

图 6-10 输出：索引

```
CREATE
INDEX ix_tab1_col1
ON scott.tab1 (col1) tablespace users pctfree 10 initrans 2 maxtrans 255 storage (
initial 256 K NEXT 256 K minextents 1 maxextents unlimited
)
```

输入：基于CASE函数的索引

函数索引是基于列函数或表达式计算结果创建的索引。

输入

```
CREATE
UNIQUE index GCC_RSRC_ASSIGN_U1
ON GCC_PLAN.GCC_RSRC_ASSIGN_T (
(CASE
WHEN( ENABLE_FLAG = 'Y' AND ASSIGN_TYPE = '13' AND WORK_ORDER_ID IS NOT NULL )
THEN WORK_ORDER_ID
ELSE NULL
END)
);
```

说明

需要将表达式或函数放在()里。

输入：基于DECODE函数的索引

```
CREATE UNIQUE index GCC_PLAN_N2
ON GCC_PLAN.GCC_PLAN_T (
DECODE (
ENABLE_FLAG
,'Y'
,BUSINESS_ID
```

```
),NULL  
)  
);
```

输出

```
CREATE UNIQUE index GCC_PLAN_N2  
ON GCC_PLAN.GCC_PLAN_T (  
  (DECODE (  
    ENABLE_FLAG  
    ,'Y'  
    ,BUSINESS_ID  
    ,NULL  
  ))  
);
```

📖 说明

需要将表达式或函数放在()里。

ORA_HASH

ORA_HASH函数用于计算给定表达式或列的哈希值。如果在CREATE INDEX中为列指定了此函数，则此函数将被删除。

输入

```
create index SD_WO.WO_WORK_ORDER_T_N3 on SD_WO.WO_WORK_ORDER_T (PROJECT_NUMBER,  
ORA_HASH(WORK_ORDER_NAME));
```

输出

```
CREATE  
index WO_WORK_ORDER_T_N3  
ON SD_WO.WO_WORK_ORDER_T (  
PROJECT_NUMBER  
,ORA_HASH( WORK_ORDER_NAME )  
);
```

DECODE

如果在CREATE INDEX语句中给列加上DECODE函数，则上报syntax error at or near 'DECODE' (Script - gcc_plan_t.SQL)错误。

输入

```
create unique index GCC_PLAN.GCC_PLAN_N2 on GCC_PLAN.GCC_PLAN_T  
(DECODE(ENABLE_FLAG,'Y',BUSINESS_ID,NULL));
```

输出

```
CREATE  
UNIQUE index GCC_PLAN_N2  
ON GCC_PLAN.GCC_PLAN_T (  
  DECODE (  
    ENABLE_FLAG  
    ,'Y'  
    ,BUSINESS_ID  
    ,NULL  
  )  
);
```

CASE语句

CREATE INDEX中不支持CASE语句。

输入

```
CREATE
  UNIQUE index GCC_RSRC_ASSIGN_U1
  ON GCC_PLAN.GCC_RSRC_ASSIGN_T (
    (CASE
      WHEN( ENABLE_FLAG = 'Y' AND ASSIGN_TYPE = '13' AND WORK_ORDER_ID IS NOT NULL )
      THEN WORK_ORDER_ID
      ELSE NULL
    END)
  );
```

输出


```
CREATE UNIQUE INDEX gcc_rsrc_assign_u1
ON gcc_plan.gcc_rsrc_assign_t ( (CASE
  WHEN( enable_flag = 'Y'
    AND assign_type = '13'
    AND work_order_id IS NOT NULL )
  THEN work_order_id
  ELSE NULL END )) );
```

6.9.2.5 视图

视图是一个基于一个或多个表或视图的逻辑表。视图本身不含数据。

在输入中，如果表名称前没有模式名称修饰，则在输出中，会修改为用视图的模式名去修饰表。

图 6-11 输入：视图



```
CREATE
  OR REPLACE VIEW schema1.v_view_name AS SELECT
  dict_code code
  ,dict_name name
  FROM
  tab1
  WHERE
  BEAN_CODE = 'LOA_PERSONAL_ACCOUNT#PRTYCODE'
  AND WORK_WT = (
    SELECT
      MAX( WORK_DT )
    FROM
      tab2
    WHERE
      BEAN_CODE = 'LOA_PERSONAL_ACCOUNT#PRTYCODE'
  )
  AND WORK_WT = (
    SELECT
      MAX( WORK_DT )
    FROM
      schema2.tab3
    WHERE
      BEAN_CODE = 'LOA_PERSONAL_ACCOUNT#PRTYCODE'
  )
  ;
```


NEXTVAL是Oracle系统函数，GaussDB(DWS)不隐式支持该函数。为了支持该函数，DSC会在PUBLIC模式中创建一个NEXTVAL函数。迁移后的语句会使用该PUBLIC.NEXTVAL函数。

📖 说明

将参数**MigSupportSequence**设为true，可将NEXTVAL迁移为PUBLIC.NEXTVAL('[schema].sequence')。

将参数**MigSupportSequence**设为false，可将NEXTVAL迁移为NEXTVAL('[schema].sequence')。

在使用此函数之前，请复制custom_scripts.SQL文件的内容，并在所有目标数据库中执行此脚本。详情请参见[迁移流程](#)。

输入：NEXTVAL

```
[schema].sequence.NEXTVAL
```

输出

```
PUBLIC.nextval('[schema].sequence')
```

输入：NEXTVAL

```
SELECT
  EMP_ID_SEQ.NEXTVAL INTO
  SEQ_NUM
FROM
  dual
;
```

输出

```
SELECT
  PUBLIC.NEXTVAL ('EMP_ID_SEQ') INTO
  SEQ_NUM
FROM
  dual
;
```

CURRVAL

要迁移CURRVAL，用户可使用自定义函数，获取序列当前值。在MT安装过程中，需要在要执行迁移的所有数据库中创建该函数。

CURRVAL是Oracle系统函数，GaussDB(DWS)不隐式支持该函数。为了支持该函数，DSC会在PUBLIC模式中创建一个CURRVAL函数。迁移后的语句会使用该PUBLIC.CURRVAL函数。

📖 说明

将参数**MigSupportSequence**设为true，可将CURRVAL迁移为PUBLIC.CURRVAL('[schema].sequence')。

将参数**MigSupportSequence**设为false，可将CURRVAL迁移为CURRVAL('[schema].sequence')。

在使用此函数之前，请复制custom_scripts.SQL文件的内容，并在所有目标数据库中执行此脚本。详情请参见[迁移流程](#)。

输入：CURRVAL

```
[schema].sequence.CURRVAL
```

输出

```
currval('[schema.]sequence')
```

输入: CURRVAL

```
INSERT
INTO
  Line_items_tab (
    Orderno
    ,Partno
    ,Quantity
  )
VALUES (
  Order_seq.CURRVAL
  ,20321
  ,3
)
;
```

输出

```
INSERT
INTO
  Line_items_tab (
    Orderno
    ,Partno
    ,Quantity
  ) SELECT
    PUBLIC.CURRVAL ('Order_seq')
    ,20321
    ,3
;
```

6.9.2.7 PURGE

在Oracle中，DROP TABLE语句用于将一张表放入回收站，而PURGE语句用于将表或索引从回收站彻底删除，并释放所有与该对象相关的空间，或清空整个回收站，或从回收站中彻底删除一个已删除表空间的部分或全部内容。迁移后查询不含PURGE。

图 6-13 输入: PURGE

```
Execute immediate 'Drop table
table1 purge' ;

drop table test.emp purge ;
```

图 6-14 输出: PURGE

```
Execute immediate 'Drop table table1' ;

drop table test.emp ;
```

6.9.2.8 数据库关键字

DSC支持GaussDB(DWS)关键字，如NAME、LIMIT、OWNER、KEY和CAST。这些关键字必须放在双引号内。

Gauss 关键字 (NAME/VERSION/LABEL/POSITION)

NAME, VERSION, LABEL, POSITION关键字迁移为AS关键字。

输入: NAME, VERSION, LABEL, POSITION

```

SELECT id, NAME,label,description
  FROM (SELECT a.id      id,
               b.NAME    NAME,
               b.description  description,
               b.default_label label,
               ROWNUM     ROW_ID
        FROM CTP_ITEM A
        LEFT OUTER JOIN CTP_ITEM-NLS B ON A.ID = B.ID
                AND B.LOCALE = i_language
        ORDER BY a.id ASC)
 WHERE ROW_ID >= to_number(begNum)
       AND ROW_ID < to_number(begNum) + to_number(fetchNum);

SELECT DISTINCT REPLACE(VERSION,' ','') ID, VERSION TEXT
  FROM (SELECT T1.SOFTASSETS_NAME, T2.VERSION
        FROM SPMS_SOFT_ASSETS T1, SPMS_SYSSOFT_ASSETS T2
        WHERE T1.SOFTASSETS_ID = T2.SOFTASSETS_ID)
 WHERE SOFTASSETS_NAME = I_SOFT_NAME;

SELECT COUNTRY, AMOUNT
  FROM (SELECT " COUNTRY || " AMOUNT, '1' POSITION
        FROM DUAL )
 ORDER BY POSITION;

```

输出

```

SELECT id,NAME,label,description FROM (
SELECT a.id id,b.NAME AS NAME,
b.description description
,b.default_label AS label,
ROW_NUMBER( ) OVER( ) ROW_ID
FROM CTP_ITEM A LEFT OUTER JOIN
CTP_ITEM-NLS B
ON A.ID = B.ID AND
B.LOCALE = i_language
ORDER BY a.id ASC) WHERE
ROW_ID >= to_number( begNum )
AND
ROW_ID < to_number( begNum ) + to_number( fetchNum )
;

SELECT
DISTINCT REPLACE( VERSION , ' ' , '' ) ID
,VERSION AS TEXT
FROM
(
SELECT
T1.SOFTASSETS_NAME
,T2.VERSION
FROM
SPMS_SOFT_ASSETS T1
,SPMS_SYSSOFT_ASSETS T2
WHERE
T1.SOFTASSETS_ID = T2.SOFTASSETS_ID
)
WHERE SOFTASSETS_NAME = I_SOFT_NAME ;

SELECT COUNTRY ,AMOUNT
FROM ( SELECT " COUNTRY || " AMOUNT
,'1' AS POSITION
FROM
DUAL
)
ORDER BY
POSITION
;

```

TEXT 和 YEAR

输入：TEXT, YEAR

```
SELECT
  NAME,
  VALUE,
  DESCRIPTION TEXT,
  JOINED YEAR,
  LIMIT
FROM
  EMPLOYEE;

SELECT
  NAME,
  TEXT,
  YEAR,
  VALUE,
  DESCRIPTION,
  LIMIT
FROM
  EMPLOYEE_DETAILS;
```

输出

```
SELECT
  "NAME",
  VALUE,
  DESCRIPTION AS TEXT,
  JOINED AS YEAR,
  "LIMIT"
FROM
  EMPLOYEE;

SELECT
  "NAME",
  "TEXT",
  "YEAR",
  VALUE,
  DESCRIPTION,
  "LIMIT"
FROM
  EMPLOYEE_DETAILS;
```

NAME 和 LIMIT

输入：GaussDB(DWS)关键字NAME和LIMIT

```
CREATE TABLE NAME
  ( NAME VARCHAR2(50) NOT NULL
  , VALUE VARCHAR2(255)
  , DESCRIPTION VARCHAR2(4000)
  , LIMIT NUMBER(9)
  )
/*TABLESPACE users*/
pctfree 10 initrans 1 maxtrans
255
storage ( initial 256K next 256K
minextents 1 maxextents
unlimited );

SELECT NAME, VALUE, DESCRIPTION, LIMIT
FROM NAME;
```

输出

```
CREATE TABLE "NAME"
  ("NAME" VARCHAR2 (50) NOT NULL
```

```

, VALUE VARCHAR2 (255)
, DESCRIPTION VARCHAR2 (4000)
, "LIMIT" NUMBER (9)
)
/*TABLESPACE users*/
pctfree 10 initrans 1 maxtrans 255
storage ( initial 256 K NEXT 256 K minextents 1
maxextents unlimited );

SELECT "NAME", VALUE, DESCRIPTION, "LIMIT"
FROM "NAME";

```

OWNER

Bulk操作

输入：使用SELECT查询GaussDB(DWS)关键字OWNER

```

SELECT
  owner
FROM
  Test_Col;

```

输出

```

SELECT
  "OWNER"
FROM
  Test_Col;

```

输入：DELETE, GaussDB(DWS)关键字OWNER

```

DELETE FROM emp14
WHERE
  ename = 'Owner';

```

输入

```

DELETE FROM emp14
WHERE
  ename = 'Owner'

```

KEY

Blogic操作

输入：GaussDB(DWS)关键字KEY

```

CREATE
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 parallel_enable IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp18 RW ( RW.empno ,RW.ename ) SELECT
    res ,RWN.ename KEY
  FROM
    emp16 RWN ;
  COMMIT ;
  RETURN res ;
END ;
/

```

输出

```

CREATE
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;
BEGIN
  res := 100 ;

```

```
INSERT INTO emp18 ( empno ,ename ) SELECT
    res ,RWN.ename "KEY"
FROM
    emp16 RWN ;
/* COMMIT; */
null ;
RETURN res ;
END ;
```

范围、账号和语言

当Gauss关键字用作SELECT列表中任意列的别名且没有使用AS时，需要使用“AS关键字”的格式来定义别名。

输入

```
CREATE
OR REPLACE /*FORCE*/
VIEW SAD.FND_TERRITORIES_TL_V (
    TERRITORY_CODE
    ,TERRITORY_SHORT_NAME
    ,LANGUAGE
    ,Account
    ,Range
    ,LAST_UPDATED_BY
    ,LAST_UPDATE_DATE
    ,LAST_UPDATE_LOGIN
    ,DESCRIPTION
    ,SOURCE_LANG
    ,ISO_NUMERIC_CODE
) AS SELECT
    t.TERRITORY_CODE
    ,t.TERRITORY_SHORT_NAME
    ,t.LANGUAGE
    ,t.Account
    ,t.Range
    ,t.LAST_UPDATED_BY
    ,t.LAST_UPDATE_DATE
    ,t.LAST_UPDATE_LOGIN
    ,t.DESCRPTION
    ,t.SOURCE_LANG
    ,t.ISO_NUMERIC_CODE
FROM
    fnd_territories_tl t
UNION
ALL SELECT
    'SS' TERRITORY_CODE
    ,'Normal Country' TERRITORY_SHORT_NAME
    ,NULL LANGUAGE
    ,NULL Account
    ,NULL Range
    ,NULL LAST_UPDATED_BY
    ,NULL LAST_UPDATE_DATE
    ,NULL LAST_UPDATE_LOGIN
    ,NULL DESCRIPTION
    ,NULL SOURCE_LANG
    ,NULL ISO_NUMERIC_CODE
FROM
    DUAL ;
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE /*FORCE*/
VIEW SAD.FND_TERRITORIES_TL_V (
    TERRITORY_CODE
    ,TERRITORY_SHORT_NAME
    ,LANGUAGE
```

```
,CREATED_BY
,CREATION_DATE
,LAST_UPDATED_BY
,LAST_UPDATE_DATE
,LAST_UPDATE_LOGIN
,DESCRIPTION
,SOURCE_LANG
,ISO_NUMERIC_CODE
) AS SELECT
    t.TERRITORY_CODE
    ,t.TERRITORY_SHORT_NAME
    ,t.LANGUAGE
    ,t.CREATED_BY
    ,t.CREATION_DATE
    ,t.LAST_UPDATED_BY
    ,t.LAST_UPDATE_DATE
    ,t.LAST_UPDATE_LOGIN
    ,t.DESCRPTION
    ,t.SOURCE_LANG
    ,t.ISO_NUMERIC_CODE
FROM
    fnd_territories_tl t
UNION
ALL SELECT
    'SS' TERRITORY_CODE
    ,'Normal Country' TERRITORY_SHORT_NAME
    ,NULL AS LANGUAGE
    ,NULL CREATED_BY
    ,NULL CREATION_DATE
    ,NULL LAST_UPDATED_BY
    ,NULL LAST_UPDATE_DATE
    ,NULL LAST_UPDATE_LOGIN
    ,NULL DESCRIPTION
    ,NULL SOURCE_LANG
    ,NULL ISO_NUMERIC_CODE
FROM
    DUAL ;
```

主键和唯一键

如果在建表时声明了主键和唯一键两个约束，仅迁移主键。

```
create table SD_WO.WO_DU_TRIGGER_REVENUE_T
(
    TRIGGER_REVENUE_ID NUMBER not null,
    PROJECT_NUMBER    VARCHAR2(40),
    DU_ID              NUMBER,
    STANDARD_MS_CODE   VARCHAR2(100),
    TRIGGER_STATUS     NUMBER,
    TRIGGER_MSG        VARCHAR2(4000),
    BATCH_NUMBER       NUMBER,
    PROCESS_STATUS     NUMBER,
    ENABLE_FLAG        CHAR(1) default 'Y',
    CREATED_BY         NUMBER,
    CREATION_DATE      DATE,
    LAST_UPDATE_BY     NUMBER,
    LAST_UPDATE_DATE   DATE
)
;

alter table SD_WO.WO_DU_TRIGGER_REVENUE_T
    add constraint WO_DU_TRIGGER_REVENUE_PK primary key (TRIGGER_REVENUE_ID);
alter table SD_WO.WO_DU_TRIGGER_REVENUE_T
    add constraint WO_DU_TRIGGER_REVENUE_N1 unique (DU_ID, STANDARD_MS_CODE);
```

输出

```
CREATE
TABLE
```

```
SD_WO.WO_DU_TRIGGER_REVENUE_T (
  TRIGGER_REVENUE_ID NUMBER NOT NULL
  ,PROJECT_NUMBER VARCHAR2 (40)
  ,DU_ID NUMBER
  ,STANDARD_MS_CODE VARCHAR2 (100)
  ,TRIGGER_STATUS NUMBER
  ,TRIGGER_MSG VARCHAR2 (4000)
  ,BATCH_NUMBER NUMBER
  ,PROCESS_STATUS NUMBER
  ,ENABLE_FLAG CHAR( 1 ) DEFAULT 'Y'
  ,CREATED_BY NUMBER
  ,CREATION_DATE DATE
  ,LAST_UPDATE_BY NUMBER
  ,LAST_UPDATE_DATE DATE
  ,CONSTRAINT WO_DU_TRIGGER_REVENUE_PK PRIMARY KEY (TRIGGER_REVENUE_ID)
);
```

PROMPT 命令

PROMPT命令应转换成Gauss支持的\ECHO命令。

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>prompt prompt Creating table product prompt ===== prompt create table product (product_id VARCHAR2(20), product_name VARCHAR2(50));</pre> | <pre>\echo \echo Creating table product \echo ===== \echo CREATE TABLE product (product_id VARCHAR2(20), product_name VARCHAR2(50));</pre> |

6.9.3 COMPRESS 短语

输入：COMPRESS短语

```
CREATE TABLE test_tab (
  id          NUMBER(10) NOT NULL,
  description VARCHAR2(100) NOT NULL,
  created_date DATE NOT NULL,
  created_by  VARCHAR2(50) NOT NULL,
  updated_date DATE,
  updated_by  VARCHAR2(50)
)
NOCOMPRESS
PARTITION BY RANGE (created_date) (
  PARTITION test_tab_q1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01/04/2003', 'DD/MM/YYYY')) COMPRESS,
  PARTITION test_tab_q2 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

输出

```
CREATE
TABLE
  test_tab (
    id NUMBER (10) NOT NULL
    ,description VARCHAR2 (100) NOT NULL
    ,created_date DATE NOT NULL
    ,created_by VARCHAR2 (50) NOT NULL
    ,updated_date DATE
    ,updated_by VARCHAR2 (50)
  ) /*NOCOMPRESS*/
PARTITION BY RANGE (created_date) (
```

```
PARTITION test_tab_q1
VALUES LESS THAN (
    TO_DATE( '01/04/2003' , 'DD/MM/YYYY' )
) /*COMPRESS*/
,PARTITION test_tab_q2
VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
```

6.9.4 Bitmap 索引

该功能通过BitmapIndexSupport设置，迁移过程中默认注释掉Bitmap索引。

输入：Bitmap索引

```
CREATE BITMAP INDEX
emp_bitmap_idx
ON index_demo (gender);
```

输出

```
/*CREATE BITMAP INDEX emp_bitmap_idx ON index_demo (gender);*/
```

如果BitmapIndexSupport设置为BTREE，迁移结果如下：

输出

```
CREATE
/*bitmap*/
INDEX emp_bitmap_idx
ON index_demo
USING btree (gender);
```

6.9.5 自定义表空间

输入：自定义表空间

```
CREATE
TABLE
SEAS_VERSION_DDL_REL_ORA (
    VERSION_ORA_ID VARCHAR2 (20)
    ,TAB_OBJ_ID VARCHAR2 (20)
    ,AUDIT_ID VARCHAR2 (20)
    ,DDL_SYS CLOB
    ,DDL_USER CLOB
    ,IF_CONFORM VARCHAR2 (3)
    ,DDL_TYPE_SYS VARCHAR2 (5)
    ,DDL_REN_REASON_SYS VARCHAR2 (4000)
    ,DDL_ERR_SYS VARCHAR2 (4000)
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
NOCOMPRESS LOGGING STORAGE (
    INITIAL 655360 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
    FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
    DEFAULT
) TABLESPACE DRMS LOB (DDL_SYS) STORE AS BASICFILE (
    TABLESPACE DRMS ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION NOCACHE LOGGING
    STORAGE (
        INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
        FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
        DEFAULT
    )
) LOB (DDL_USER) STORE AS BASICFILE (
    TABLESPACE DRMS ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 RETENTION NOCACHE LOGGING
    STORAGE (
        INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0
        FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE
        DEFAULT
    )
)
```

输出

```
CREATE
TABLE
  SEAS_VERSION_DDL_REL_ORA (
    VERSION_ORA_ID VARCHAR2 (20)
    ,TAB_OBJ_ID VARCHAR2 (20)
    ,AUDIT_ID VARCHAR2 (20)
    ,DDL_SYS CLOB
    ,DDL_USER CLOB
    ,IF_CONFORM VARCHAR2 (3)
    ,DDL_TYPE_SYS VARCHAR2 (5)
    ,DDL_REN_REASON_SYS VARCHAR2 (4000)
    ,DDL_ERR_SYS VARCHAR2 (4000)
  ) /*SEGMENT CREATION IMMEDIATE*/
/*PCTFREE 10*/
/*PCTUSED 40*/
/*INITRANS 1*/
/*MAXTRANS 255*/
/*NOCOMPRESS*/
/*LOGGING*/
/*STORAGE(INITIAL 655360 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645 FREELISTS 1
FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
/*TABLESPACE DRMS */
/*LOB (DDL_SYS) STORE AS BASICFILE ( TABLESPACE DRMS ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK
8192 RETENTION NOCACHE LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS 2147483645 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
/*LOB (DDL_USER) STORE AS BASICFILE ( TABLESPACE DRMS ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK
8192 RETENTION NOCACHE LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1
MAXEXTENTS 2147483645 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE
DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)*/
;
```

6.9.6 附加日志数据

可以在重做日志文件中记录附加列。记录这些附加列的过程称为补充日志记录。Oracle支持此功能，高斯不支持此功能。

输入

```
CREATE TABLE sad.fnd_lookup_values_t
(
  lookup_code_id NUMBER NOT NULL /* ENABLE */
  ,lookup_code VARCHAR2 (40) NOT NULL /* ENABLE */
  ,meaning VARCHAR2 (100)
  ,other_meaning VARCHAR2 (100)
  ,order_by_no NUMBER
  ,start_time DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL /* ENABLE */
  ,end_time DATE
  ,enable_flag CHAR( 1 ) DEFAULT 'Y' NOT NULL /* ENABLE */
  ,disable_date DATE
  ,created_by NUMBER ( 15 ,0 ) NOT NULL /* ENABLE */
  ,creation_date DATE NOT NULL /* ENABLE */
  ,last_updated_by NUMBER ( 15 ,0 ) NOT NULL /* ENABLE */
  ,last_update_date DATE NOT NULL /* ENABLE */
  ,last_update_login NUMBER ( 15 ,0 ) DEFAULT 0 NOT NULL /* ENABLE */
  ,description VARCHAR2 (500)
  ,lookup_type_id NUMBER NOT NULL /* ENABLE */
  ,attribute4 VARCHAR2 (250)
  ,supplemental log data (ALL) COLUMNS
);
```

输出

```
CREATE TABLE sad.fnd_lookup_values_t
(
  lookup_code_id NUMBER NOT NULL /* ENABLE */
```



```
,lookup_code VARCHAR2 (40) NOT NULL /* ENABLE */  
,meaning VARCHAR2 (100)  
,other_meaning VARCHAR2 (100)  
,order_by_no NUMBER  
,start_time DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL /* ENABLE */  
,end_time DATE  
,enable_flag CHAR( 1 ) DEFAULT 'Y' NOT NULL /* ENABLE */  
,disable_date DATE  
,created_by NUMBER ( 15 ,0 ) NOT NULL /* ENABLE */  
,creation_date DATE NOT NULL /* ENABLE */  
,last_updated_by NUMBER ( 15 ,0 ) NOT NULL /* ENABLE */  
,last_update_date DATE NOT NULL /* ENABLE */  
,last_update_login NUMBER ( 15 ,0 ) DEFAULT 0 NOT NULL /* ENABLE */  
,description VARCHAR2 (500)  
,lookup_type_id NUMBER NOT NULL /* ENABLE */  
,attribute4 VARCHAR2 (250)  
/* ,supplemental log data (ALL) COLUMNS */  
);
```

📖 说明

高斯不支持的补充日志数据功能，需要注释掉。

CREATE TABLE不支持“SUPPLEMENTAL LOG DATA”，因此需要注释掉。

输入

```
CREATE TABLE SAD.FND_DATA_CHANGE_LOGS_T  
( LOGID NUMBER,  
TABLE_NAME VARCHAR2(40) NOT NULL ENABLE,  
TABLE_KEY_COLUMNS VARCHAR2(200),  
TABLE_KEY_VALUES VARCHAR2(200),  
COLUMN_NAME VARCHAR2(40) NOT NULL ENABLE,  
COLUMN_CHANGE_FROM_VALUE VARCHAR2(200),  
COLUMN_CHANGE_TO_VALUE VARCHAR2(200),  
DESCRIPTION VARCHAR2(500),  
SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS  
);
```

输出

```
CREATE TABLE sad.fnd_data_change_logs_t  
(  
logid NUMBER  
,table_name VARCHAR2 (40) NOT NULL /* ENABLE */  
,table_key_columns VARCHAR2 (200)  
,table_key_values VARCHAR2 (200)  
,column_name VARCHAR2 (40) NOT NULL /* ENABLE */  
,column_change_from_value VARCHAR2 (200)  
,column_change_to_value VARCHAR2 (200)  
,description VARCHAR2 (500)  
/*, SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS*/  
)
```

6.9.7 LONG RAW

CREATE TABLE不支持“Data type LONG RAW”，需要用Bytea来替换Long Raw数据类型。

输入

```
CREATE TABLE SAD.WORKFLOWDEFS  
( ID NUMBER(*,0),  
WF_NAME VARCHAR2(200),  
WF_DEFINITION LONG RAW,  
WF_VERSION NUMBER(*,0),  
WF_PUBLISH CHAR(1),  
WF_MAINFLOW CHAR(1),
```

```
WF_APP_NAME VARCHAR2(20),
CREATED_BY NUMBER,
CREATION_DATE DATE,
LAST_UPDATED_BY NUMBER,
LAST_UPDATE_DATE DATE,
WFDESC VARCHAR2(2000)
);
```

输出

```
CREATE TABLE sad.workflowdefs
(
  id          NUMBER (38, 0),
  wf_name     VARCHAR2 (200),
  wf_definition BYTEA,
  wf_version  NUMBER (38, 0),
  wf_publish  CHAR(1),
  wf_mainflow CHAR(1),
  wf_app_name VARCHAR2 (20),
  created_by  NUMBER,
  creation_date DATE,
  last_updated_by NUMBER,
  last_update_date DATE,
  wfdesc     VARCHAR2 (2000)
);
```

6.9.8 DML (Oracle)

本节主要介绍Oracle DML的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

具体见以下节点内容：

SELECT

INSERT

MERGE

SELECT

概述

Oracle的SELECT语句可以启动查询，使用一个可选的ORDER BY子句，该子句用于从数据库的一个或多个表中提取记录。

输入：SELECT

```
SELECT col1, col2
FROM tab1;
```

输出

```
SELECT col1, col2
FROM tab1;
```

1. 子句顺序

HAVING子句必须出现在GROUP BY子句后面，而Oracle允许HAVING在GROUP BY子句之前或之后。在目标数据库中，HAVING子句被移至GROUP BY子句之后。

图 6-15 输入：子句顺序

```
SELECT
    DEPTNO
    ,COUNT( * )
    ,SUM (SAL)
FROM
    EMP
WHERE
    JOB = 'CLERK'
HAVING
    SUM (SAL) >= 500
GROUP BY
    DEPTNO
ORDER BY
    DEPTNO
;
```

图 6-16 输出：子句顺序

```
1 SELECT
2     DEPTNO
3     ,COUNT( * )
4     ,SUM (SAL)
5 FROM
6     EMP
7 WHERE
8     JOB = 'CLERK'
9
10 GROUP BY
11     DEPTNO
12 HAVING
13     SUM (SAL) >= 500
14 ORDER BY
15     DEPTNO
16 ;
```

2. 扩展Group By子句

指定GROUP BY子句可让数据库将所选定行基于expr(s)的值分组。如果该子句包含CUBE, ROLLUP, 或GROUPING SETS扩展项, 则数据库除正则分组外还会进行超聚合分组。这些功能在GaussDB(DWS)中不可用, 可通过UNION ALL操作符实现。

图 6-17 输入：扩展 Group By 子句

```
SELECT
  d.dname
  ,e.job
  ,MAX( e.sal )
FROM
  emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
    ON e.deptno = d.deptno
WHERE
  e.job IS NOT NULL
GROUP BY
  ROLLUP (
    d.dname
    ,e.job
  )
;
```

图 6-18 输出：扩展 Group By 子句

```
SELECT
  dname
  ,job
  ,ColumnAlias1
FROM
  (
    SELECT
      MAX( e.sal ) AS ColumnAlias1
      ,d.dname
      ,e.job
    FROM
      emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
        ON e.deptno = d.deptno
    WHERE
      e.job IS NOT NULL
    GROUP BY
      d.dname ,e.job
    UNION
    ALL SELECT
      MAX( e.sal ) AS ColumnAlias1
      ,d.dname
      ,NULL AS job
    FROM
      emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
        ON e.deptno = d.deptno
    WHERE
      e.job IS NOT NULL
    GROUP BY
      d.dname
    UNION
    ALL SELECT
      MAX( e.sal ) AS ColumnAlias1
      ,NULL AS dname
      ,NULL AS job
    FROM
      emp e RIGHT OUTER JOIN dept d
        ON e.deptno = d.deptno
    WHERE
      e.job IS NOT NULL
  )
;
```

GROUPING_ID和ROLLUP

GROUPING_ID会返回一个数字，该数字与关联到某行的GROUPING位向量相对应。GROUPING_ID仅适用于包含GROUP BY扩展项的SELECT语句，例如ROLLUP操作符和GROUPING函数。在包含多个GROUP BY表达式的查询中，要确定特定行的GROUP BY级别，需要使用多个GROUPING函数，这可能导致SQL语句变得复杂。在这种情况下，可使用GROUPING_ID避免语句复杂化。

3. 括号中的表名

表名不需要在括号内指定，而Oracle允许使用括号。

图 6-19 输入：括号中的表名

```
SELECT
    *
FROM
    (emp) e
WHERE
    e.deptno = 1
;
```

图 6-20 输出：括号中的表名

```
SELECT
    *
FROM
    emp e
WHERE
    e.deptno = 1
;
```

4. UNIQUE关键字

UNIQUE关键字迁移为DISTINCT关键字

输入：SELECT UNIQUE

```
SELECT UNIQUE a.item_id id,
             a.menu_id parent_id,a.serialno menu_order
FROM ctp_menu_item_rel a WHERE
a.item_id IN(SELECT UNIQUE id FROM ctp_temp_item_table);
```

输出

```
SELECT DISTINCT a.item_id id,
             a.menu_id parent_id,a.serialno menu_order
FROM ctp_menu_item_rel a WHERE
a.item_id IN(SELECT UNIQUE id FROM ctp_temp_item_table);
```

5. USERENY

输入：CLIENT_INFO

返回用户会话信息。

```
SELECT 1
FROM sp_ht ht
WHERE ht.htth = pi_contract_number
      /* AND ht.contract_status = 2 --delete by leinian 2014-03-03(ECO) */
      AND ht.contract_status IN ( 1, 2 ) /* add by leinian 2014-03-20(ECO) */
      AND Nvl(ht.s3_pilot_flag, 'N') = 'N'
      AND NOT EXISTS (SELECT 1
                     FROM asms.asms_lookup_values alv
                     WHERE alv.type_code = 'HTLX_LOAN'
                           AND ht.htlx = alv.code)
```

```

AND ht.duty_erp_ou_id = To_number(Nvl(Rtrim(Ltrim(Substr(Userenv(
                                'client_info'),
                                1,
                                8))), 218))
AND ht.source_code = 'ECONTRACT'
AND ht.needng_engineering_service IS NOT NULL
AND ht.khm != '28060'
AND ht.htlx != '111';

```

输出

```

SELECT
  1
FROM
  sp_ht ht
WHERE
  ht.hth = pi_contract_number /* AND ht.contract_status = 2 --delete by leinian
2014-03-03(ECO) */
  AND ht.contract_status IN (
    1
    ,2
  ) /* add by leinian 2014-03-20(ECO) */
  AND Nvl( ht.s3_pilot_flag , 'N' ) = 'N'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT
      1
    FROM
      asms.asms_lookup_values alv
    WHERE
      alv.type_code = 'HTLX_LOAN'
      AND ht.htlx = alv.code
  )
  AND ht.duty_erp_ou_id = To_number( Nvl( Rtrim( Ltrim( SUBSTR( MIG_ORA_EXT.USERENV
( 'client_info' ) , 1 , 8 ) ) ) , 218 ) ) )
  AND ht.source_code = 'ECONTRACT'
  AND ht.needng_engineering_service IS NOT NULL
  AND ht.khm != '28060'
  AND ht.htlx != '111';

```

USERENV('CLIENT_INFO')

包中的函数转换后，不删除结束后的函数标记。4. sad_lookup_contract_pkg.bdy 中的svproduct_is_for_pa函数被使用。

USERENV('CLIENT_INFO')

过程中使用的USERENV。迁移过程因工具而失败。

```

SELECT 1
FROM sp_ht ht
WHERE ht.hth = pi_contract_number
/* AND ht.contract_status = 2 --delete by leinian 2014-03-03(ECO) */
AND ht.contract_status IN ( 1 , 2 ) /* add by leinian 2014-03-20(ECO) */
AND Nvl(ht.s3_pilot_flag , 'N') = 'N'
/* add by yangyirui 2012-09-10: S3切换合同不提供数据 */
AND NOT EXISTS (SELECT 1
FROM asms.asms_lookup_values alv
WHERE alv.type_code = 'HTLX_LOAN'
AND ht.htlx = alv.code)
AND ht.duty_erp_ou_id = To_number(Nvl(Rtrim(Ltrim(Substr(Userenv(
'client_info'),
1,
8))), 218))
AND ht.source_code = 'ECONTRACT'
AND ht.needng_engineering_service IS NOT NULL
AND ht.khm != '28060'
AND ht.htlx != '111'

```

输入:

Error message :client_info argument for USERENV function is not supported by the DSC.

4_sad_lookup_contract_pkg

```

=====
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.sad_lookup_contract_pkg IS
FUNCTION svproduct_is_for_pa(pi_contract_number IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2 IS
  l_flag VARCHAR2(1) := 'N';
BEGIN
  FOR rec_lookup IN (SELECT 1
    FROM asms.asms_lookup_values alv
    WHERE alv.type_code = 'HTLX_LOAN'
      AND alv.duty_erp_ou_id = to_number(nvl(rtrim(ltrim(substr(userenv('client_info'), 1, 8))), 218))
    )
  LOOP
    l_flag := 'Y';
  END LOOP;

  RETURN l_flag;
END svproduct_is_for_pa;
END sad_lookup_contract_pkg;
/
    
```

输出:

```

CREATE OR replace FUNCTION sad_lookup_contract_pkg.Svproduct_is_for_pa (
pi_contract_number IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
IS
  l_flag VARCHAR2 ( 1 ) := 'N';
BEGIN
  FOR rec_lookup IN (SELECT 1
    FROM asms.asms_lookup_values alv
    WHERE alv.type_code = 'HTLX_LOAN'
      AND alv.duty_erp_ou_id = To_number(Nvl(
        Rtrim(Ltrim(Substr(
          mig_ora_ext.Userenv (
            'client_info'), 1, 8))
        ),
        218)
      ))
  LOOP
    l_flag := 'Y';
  END LOOP;

  RETURN l_flag;
END;
/
    
```

INSERT

概述

Oracle INSERT语句用于将单个记录或多个记录插入到表中。

NOLOGGING

在插入的脚本中对NOLOGGING进行注释。

| Oracle 语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre> INSERT INTO TBL_ORACLE NOLOGGING SELECT emp_id, emp_name FROM emp; </pre> | <pre> INSERT INTO TBL_ORACLE /*NOLOGGING*/ SELECT emp_id, emp_name FROM emp; </pre> |

1. INSERT ALL

Oracle的INSERT ALL语句可通过单个INSERT语句向单个或多个表中插入多行。目标查询将转化为公用表表达式（CTE）。

图 6-21 输入：INSERT ALL

```
INSERT
  ALL INTO
    ap_cust
  VALUES (
    customer_id
    ,program_id
    ,delivered_date
  ) INTO
    ap_orders (
      ord_dt
      ,Prg_id
    )
  VALUES (
    order_date
    ,program_id
  ) SELECT
    program_id
    ,delivered_date
    ,customer_id
    ,order_date
  FROM
    ORDER
  WHERE
    deptno = 10
```


图 6-22 输出: INSERT ALL

```
WITH Sel AS (  
    SELECT  
        program_id  
        ,delivered_date  
        ,customer_id  
        ,order_date  
    FROM  
        ORDER  
    WHERE  
        deptno = 10  
)  
,ins1 AS (  
    INSERT  
        INTO  
        ap_cust (  
            SELECT  
                customer_id  
                ,program_id  
                ,delivered_date  
            FROM  
                Sel  
            ) returning *  
    )  
INSERT  
    INTO  
    ap_orders (  
        ord_dt  
        ,Prg_id  
    ) (  
        ) (  
        SELECT  
            order_date  
            ,program_id  
        FROM  
            Sel  
    )  
)
```

2. INSERT FIRST

Oracle的INSERT FIRST语句用于在first条件为真时执行INSERT语句，而其他语句会被忽略。目标查询将转化为公用表表达式。

图 6-23 输入: INSERT FIRST

```
INSERT
FIRST WHEN deptno <= 10
THEN INTO
emp12 WHEN comm > 500
THEN INTO
emp13 SELECT
empno
,ename
,job
,mgr
,hiredate
,sal
,comm
,deptno
FROM
emp
WHERE
deptno IS NOT NULL
```

图 6-24 输出: INSERT FIRST

```
WITH Sel AS (
SELECT
ROW_NUMBER() OVER() AS Ins_First_RN
,empno
,ename
,job
,mgr
,hiredate
,sal
,comm
,deptno
FROM
emp
WHERE
deptno IS NOT NULL
)
,ins1 AS (
INSERT
INTO
emp12 (
SELECT
empno
,ename
,job
,mgr
,hiredate
,sal
,comm
,deptno
FROM
Sel
WHERE
deptno <= 10
) returning 1
)
INSERT
INTO
emp13 (
SELECT
empno
,ename
,job
,mgr
,hiredate
,sal
,comm
,deptno
FROM
(
SELECT
*
FROM
Sel
WHERE
comm > 500
) s1 LEFT JOIN (
SELECT
Ins_First_RN
FROM
Sel
WHERE
deptno <= 10
) s2
ON s1.Ins_First_RN = s2.Ins_First_RN
WHERE
s2.Ins_First_RN IS NULL
)
```

3. INSERT (使用表别名)

Oracle表别名通过为查询中的表分配名称或代码，用于声明和提高可读性。INSERT with Alias可与INSERT INTO语句一起使用。DSC可迁移含有表别名的INSERT INTO语句。

a. Blogic操作

输入：INSERT，使用表别名

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp18 RW ( RW.empno ,RW.ename ) SELECT
    res ,RWN.ename
  FROM
    emp16 RWN ;
  COMMIT ;
  RETURN res ;
END ;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp18 ( empno ,ename ) SELECT
    res ,RWN.ename
  FROM
    emp16 RWN ;
  /* COMMIT ; */
  null ;
  RETURN res ;
END ;
/
```

b. Bulk操作

输入：INSERT，使用表别名

```
INSERT
INTO
  Public.emp14 ats (
    ats.empno
    ,ats.ename
  )
VALUES (
  3
  , 'Categories'
)
;
```

输出

```
INSERT
INTO
  Public.emp14 (
    empno
    ,ename
  ) SELECT
    3
    , 'Categories'
;
```

输入：INSERT，使用表别名

```
INSERT
INTO
  "abc" . "emp18" wmc (
    wmc.empno
    ,wmc.ename
  )
```

```

) SELECT
    wmc.empno
    ,wm_concat (wmc.ename) AS eName
FROM
    emp16 wmc
GROUP BY
    empno
;

```

输出

```

INSERT
INTO
    "abc" . "emp18" (
        empno
        ,ename
    ) SELECT
        wmc.empno
        ,STRING_AGG (
            wmc.ename
            ,''
        ) AS eName
FROM
    emp16 wmc
GROUP BY
    empno
;

```

输入: INSERT, 使用表别名

```

INSERT
INTO
    emp14 "TABLE" (
        "TABLE" .empno
        ,ename
    ) SELECT
        empno
        ,ename
FROM
    emp12
WHERE
    emp12.salary > (
        SELECT
            MAX( salary )
        FROM
            emp13 "TABLE"
        WHERE
            "TABLE" .empno > 5
    )
;

```

输出

```

INSERT
INTO
    emp14 (
        empno
        ,ename
    ) SELECT
        empno
        ,ename
FROM
    emp12
WHERE
    emp12.salary > (
        SELECT
            MAX( salary )
        FROM
            emp13 "TABLE"
        WHERE
            "TABLE" .empno > 5
    )
;

```

MERGE

MERGE是一种ANSI标准的SQL语法运算符，用于从一个或多个源中选择行来更新或插入表或视图。用户可指定更新或插入目标表或视图的条件。

目前，6.5.0及之后版本的GaussDB(DWS)支持此功能。DSC使用多种方法将MERGE迁移到GaussDB(DWS)兼容的SQL中。

配置参数mergeImplementation:

- 默认设置为WITH。设为此值时，目标查询将转换成公用表表达式。

图 6-25 输入：MERGE (1)

```
MERGE INTO
  student a
  USING (
    SELECT
      id
      ,sname
      ,score
    FROM
      student_n
  ) b
  ON( a.id = b.id ) WHEN MATCHED
  THEN UPDATE
  SET
    a.sname = b.sname
    ,a.score = b.score DELETE
  WHERE
    a.score < 640
;
```

图 6-26 输出：MERGE (2)

```

WITH b AS (
  SELECT
    id
    ,sname
    ,score
  FROM
    student_n
)
,UPD_REC AS (
  UPDATE
    student a
  SET
    a.sname = b.sname
    ,a.score = b.score
  FROM
    b
  WHERE
    a.id = b.id returning a. *
) DELETE FROM student a
  USING b
  WHERE
    a.score < 640
    AND a.id = b.id
;

```

- 也可设置为SPLIT。设为此值时，MERGE语句将被分解为多个INSERT和UPDATE语句。

图 6-27 输入：MERGE (3)

```

MERGE INTO employees01 e
  USING (SELECT empid, ename, startdate, address
        FROM hr_records
        WHERE empid > 100) h
  ON (e.id = h.empid)
  WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET e.address = h.address
    , e.ename = h.ename
  WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (empid,ename,startdate,address)
    VALUES (h.empid,h.ename,h.startdate,h.address);

```

图 6-28 输出: MERGE (4)

```

UPDATE employees01 e
  SET e.address = h.address
      , e.ename = h.ename
  FROM ( SELECT empid, ename, startdate, address
          FROM hr_records
          WHERE empid > 100
        ) h
 WHERE e.id = h.empid;

INSERT INTO employees01 ( empid, ename, startdate, address )
SELECT h.empid, h.ename, h.startdate, h.address
  FROM ( SELECT empid, ename, startdate, address
          FROM hr_records
          WHERE empid > 100
        ) h LEFT OUTER JOIN employees01 e
      ON e.id = h.empid
 WHERE e.id IS NULL;

```

6.9.9 伪列

本节主要介绍Oracle伪列的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

伪列与表的列类似，但不存储在表中。用户可在伪列中进行SELECT操作，但无法插入、更新、或删除其中的值。

ROWID

ROWID伪列返回特定行的具体地址。

图 6-29 输入: ROWID

```

SELECT
  empid
  ,ename
  ,ROWID
  FROM
  employees
;

```

图 6-30 输出: ROWID

```

SELECT
  empid
  ,ename
  ,CAST( ( xc_node_id || '#' || tableoid || '#' || ctid ) AS TEXT ) AS rowid
  FROM
  employees
;

```

ROWNUM

对于查询返回的每行数据，ROWNUM伪列段会返回一个数字，表示Oracle从一个表或一组连接的行中选择行的顺序。选择的第一行的ROWNUM为1，第二行为2，以此类推。

图 6-31 输入：ROWNUM

```
SELECT
    e.empid
    ,e.ename
FROM
    employees e
WHERE
    ROWNUM < 6
;
```

图 6-32 输出：ROWNUM

```
SELECT
    e.empid
    ,e.ename
FROM
    employees e LIMIT 6 - 1
;
```

输入：ROWNUM，使用UPDATE

执行UPDATE时，如果使用了具有某个值（整数）的ROWNUM，系统将根据ROWNUM附近使用的运算符更新记录。

```
UPDATE SCMS_MSGPOOL_LST
    SET MSG_STD = '11'
    WHERE UNISEQNO = IN_OUNISEQNO
    AND MSG_TYP1 IN ('MT103', 'MT199')
    AND ROWNUM = 1;
```

输出

```
UPDATE SCMS_MSGPOOL_LST
    SET MSG_STD = '11'
    WHERE (xc_node_id,ctid) in (select xc_node_id, ctid
    from SCMS_MSGPOOL_LST
    where UNISEQNO = IN_OUNISEQNO
    AND MSG_TYP1 IN ('MT103', 'MT199')
    LIMIT 1)
```

输入：ROWNUM，使用DELETE

执行DELETE时，如果使用了具有某个值（整数）的ROWNUM，系统将根据ROWNUM附近的运算符依次删除记录。

```
delete from test1
where c1='abc' and rownum = 1;
```

输出

```
delete from test1 where (xc_node_id,ctid) in (select xc_node_id, ctid from test1 where c1='abc' limit 1);
```


输入：UPDATE，使用ROWNUM

使用ROWNUM迁移的UPDATE和DELETE脚本包含LIMIT，高斯不支持。

```
UPDATE SCMS_MSGPOOL_LST
SET MSG_STD = '11'
WHERE UNISEQNO = IN_OUNISEQNO
AND MSG_TYP1 IN ('MT103', 'MT199')
AND ROWNUM = 1;
```

输出

```
UPDATE SCMS_MSGPOOL_LST
SET MSG_STD = '11'
WHERE (xc_node_id, ctid) = ( SELECT xc_node_id, ctid
FROM SCMS_MSGPOOL_LST
WHERE UNISEQNO = IN_OUNISEQNO
AND MSG_TYP1 IN ('MT103', 'MT199')
LIMIT 1
);
```

输入：DELETE，使用ROWNUM

```
DELETE FROM SPMS_APP_PUBLISH
WHERE NOVA_NO = IN_NOVA_NO
AND DELIVERY_TYPE = '1'
AND PUBLISH_DATE = IN_PUBLISH_DATE
AND ROWNUM = 1;
```

输出

```
DELETE FROM SPMS_APP_PUBLISH
WHERE (xc_node_id, ctid) IN (SELECT xc_node_id, ctid
FROM SPMS_APP_PUBLISH
WHERE NOVA_NO = IN_NOVA_NO
AND DELIVERY_TYPE = '1'
AND PUBLISH_DATE = IN_PUBLISH_DATE
LIMIT 1
);
```

6.9.10 OUTER JOIN

本节主要介绍Oracle OUTER JOIN的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

OUTER JOIN会返回所有满足关联条件的行。此外，如果无法为一个表中的某些行在另一个表中找到任何满足关联条件的行，则该语句会返回这些行。在Oracle中：

- 通过在WHERE条件中对表B的所有字段使用外连接操作符“+”，表A和B的左外连接返回表A中的所有行和所有满足关联条件的行。
- 通过在WHERE条件中对表A的所有字段使用外连接操作符“+”，表A和B的右外连接返回表B中的所有行和所有满足关联条件的行。

GaussDB(DWS)不支持“+”操作符。该操作符的功能通过LEFT OUTER JOIN和RIGHT OUTER JOIN关键词实现。

图 6-33 输入：OUTER JOIN

```

SELECT
    empno
    ,ename
    ,job
    ,dname
    ,loc
FROM
    emp
    ,dept
WHERE
    emp.deptno = dept.deptno (+)
    AND salary > 50000
;
    
```

图 6-34 输出：OUTER JOIN

```

SELECT
    empno
    ,ename
    ,job
    ,dname
    ,loc
FROM
    emp LEFT OUTER JOIN dept
        ON emp.deptno = dept.deptno
WHERE
    salary > 50000
    
```

6.9.11 OUTER QUERY (+)

GaussDB 18.2.0支持JOIN，因此添加supportJoinOperator配置参数。

设置supportJoinOperator=false后OUTER QUERY (+)可迁移。

输入：OUTER QUERY(+)

```

SELECT PP.PUBLISH_NO
    FROM SPMS_PARAM_PUBLISH PP
    WHERE PP.PUBLISH_ID(+) = TB2.PUBLISH_ID;

SELECT I.APP_CHNAME, I.APP_SHORTNAME
    FROM SPMS_APPVERSION SA, SPMS_APP_INFO I
    WHERE SA.APP_ID = I.APP_ID(+)
    AND SA.DELIVERY_USER = IN_USERID
    ORDER BY APPVER_ID DESC ;
    
```

输出

```

SELECT
    PP.PUBLISH_NO
FROM
    SPMS_PARAM_PUBLISH PP
WHERE
    PP.PUBLISH_ID (+) = TB2.PUBLISH_ID
;
    
```

```

SELECT
  I.APP_CHNAME
  ,I.APP_SHORTNAME
FROM
  SPMS_APPVERSION SA
  ,SPMS_APP_INFO I
WHERE
  SA.APP_ID = I.APP_ID (+)
  AND SA.DELIVERY_USER = IN_USERID
ORDER BY
  APPVER_ID DESC
;

```

6.9.12 CONNECT BY

输入: CONNECT BY

```

select id from city_branch start with id=roleBranchId connect by prior id=parent_id;
SELECT T.BRANCH_LEVEL, t.ID
  FROM city_branch c
  WHERE (c.branch_level = '1' OR T.BRANCH_LEVEL = '2')
  AND (T.SIGN = '1' OR T.SIGN = '4' OR T.SIGN = '8')
  AND T.STATUS = '1'
START WITH c.ID = I_BRANCH_ID
CONNECT BY c.ID = PRIOR c.parent_id
ORDER BY c.branch_level DESC ;

```

输出

```

WITH RECURSIVE migora_cte AS (
  SELECT
    id
    ,1 AS LEVEL
  FROM
    city_branch
  WHERE
    id = roleBranchId
  UNION
  ALL SELECT
    mig_ora_cte_join_alias.id
    ,mig_ora_cte_tab_alias.LEVEL + 1 AS LEVEL
  FROM
    migora_cte mig_ora_cte_tab_alias INNER JOIN city_branch mig_ora_cte_join_alias
    ON mig_ora_cte_tab_alias.id = mig_ora_cte_join_alias.parent_id
) SELECT
  id
FROM
  migora_cte
ORDER BY
  LEVEL
;

WITH RECURSIVE migora_cte AS (
  SELECT
    BRANCH_LEVEL
    ,ID
    ,SIGN
    ,STATUS
    ,parent_id
    ,1 AS LEVEL
  FROM
    city_branch c
  WHERE
    c.ID = I_BRANCH_ID
  UNION
  ALL SELECT
    c.BRANCH_LEVEL
    ,c.ID
    ,c.SIGN

```

```
        ,c.STATUS
        ,c.parent_id
        ,mig_ora_cte_tab_alias.LEVEL + 1 AS LEVEL
    FROM
        migora_cte mig_ora_cte_tab_alias INNER JOIN city_branch c
            ON c.ID = mig_ora_cte_tab_alias.parent_id
) SELECT
    BRANCH_LEVEL
    ,ID
FROM
    migora_cte c
WHERE
    (
        c.branch_level = '1'
        OR T.BRANCH_LEVEL = '2'
    )
    AND( T.SIGN = '1' OR T.SIGN = '4' OR T.SIGN = '8' )
    AND T.STATUS = '1'
ORDER BY
    c.branch_level DESC
;
```

输入：多表CONNECT BY

说明了每个子行与父行的关系。该语法使用CONNECT BY xxx PRIOR子句定义当前行（子行）与前一行（父行）的关系。

```
SELECT DISTINCT a.id menuId,
    F.name menuName,
    a.status menuState,
    a.parent_id menuParentId,
    '-1' menuPrivilege,
    a.serialNo menuSerialNo
FROM CTP_MENU a, CTP_MENU_NLS F
START WITH a.serialno in (1, 2, 3)
CONNECT BY a.id = PRIOR a.parent_id
    AND f.locale = Language
    AND a.id = f.id
ORDER BY menuId, menuParentId;
```

输出

```
WITH RECURSIVE migora_cte AS (
    SELECT pr.service_product_id
        , t.enabled_flag
        , pr.operation_id
        , pr.enabled_flag
        , pr.product_code
        , 1 AS LEVEL
    FROM asms.cpsv_operation_sort t
        , asms.cpsv_product_class pr
    WHERE level_id = 3
        AND pr.operation_id = t.operation_id(+)
    UNION ALL
    SELECT pr.service_product_id
        , t.enabled_flag
        , pr.operation_id
        , pr.enabled_flag
        , pr.product_code
        , mig_ora_cte_tab_alias.LEVEL + 1 AS LEVEL
    FROM migora_cte mig_ora_cte_tab_alias
        , asms.cpsv_operation_sort t
        , asms.cpsv_product_class pr
    WHERE mig_ora_cte_tab_alias.service_product_id = pr.service_product_father_id
        AND pr.operation_id = t.operation_id(+) )
SELECT pr.service_product_id
FROM migora_cte
WHERE nvl( UPPER( enabled_flag ) , 'Y' ) = 'Y'
    AND nvl( enabled_flag , 'Y' ) = 'Y'
```

```
AND pr.product_code = rec_product1.service_product_code  
ORDER BY LEVEL;
```

6.9.13 系统函数

本节主要介绍Oracle系统函数的迁移语法。迁移语法决定了关键字/特性的迁移方式。

本节包括以下内容：

日期函数、LOB函数、字符串函数、分析函数以及正则表达式函数，具体内容详见[日期函数~正则表达式函数](#)章节。

6.9.13.1 日期函数

本节介绍如下日期函数：

- [ADD_MONTHS](#)
- [DATE_TRUNC](#)
- [LAST_DAY](#)
- [MONTHS_BETWEEN](#)
- [SYSTIMESTAMP](#)

ADD_MONTHS

ADD_MONTHS是Oracle系统函数，GaussDB(DWS)中并不隐式支持该函数。

📖 说明

在使用此函数之前，请执行如下操作：

1. 创建并使用MIG_ORA_EXT模式。
2. 复制custom scripts文件的内容，并在要执行迁移的所有目标数据库中执行此脚本。详情请参见[迁移流程](#)。

ADD_MONTHS返回带月份的日期。

- date参数为datetime类型。
- integer参数为integer类型。

返回类型为date。

输入：ADD_MONTHS

```
SELECT  
  TO_CHAR( ADD_MONTHS ( hire_date ,1 ) , 'DD-MON-YYYY' ) "Next month"  
FROM  
  employees  
WHERE  
  last_name = 'Baer'  
;
```

输出

```
SELECT  
  TO_CHAR( MIG_ORA_EXT.ADD_MONTHS ( hire_date ,1 ) , 'DD-MON-YYYY' ) "Next month"  
FROM  
  employees  
WHERE  
  last_name = 'Baer'  
;
```

TO_DATE (使用第三个参数)

TO_DATE(' 2019-05-02 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN')中的第三个参数需要加注释。

输入

```
CREATE TABLE PRODUCT
( prod_id    INTEGER
, prod_code  VARCHAR(5)
, prod_name  VARCHAR(100)
, unit_price NUMERIC(6,2) NOT NULL
, manufacture_date DATE DEFAULT sysdate )
PARTITION BY RANGE (manufacture_date)
(PARTITION "P_20190501" VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-05-02 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS', 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN'))
);
```

输出

```
CREATE TABLE PRODUCT
( prod_id    INTEGER
, prod_code  VARCHAR(5)
, prod_name  VARCHAR(100)
, unit_price NUMERIC(6,2) NOT NULL
, manufacture_date DATE DEFAULT sysdate )
PARTITION BY RANGE (manufacture_date)
(PARTITION "P_20190501" VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-05-02 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'/* , 'NLS_CALENDAR=GREGORIAN' */))
);
```

TO_DATE (使用 SYYYY 年份格式)

日期格式不支持SYYYY，适用GaussDB T。

输入

```
CREATE TABLE PRODUCT
( prod_id    INTEGER
, prod_code  VARCHAR(5)
, prod_name  VARCHAR(100)
, unit_price NUMERIC(6,2) NOT NULL
, manufacture_date DATE DEFAULT sysdate )
PARTITION BY RANGE (manufacture_date)
(PARTITION "P_20190501" VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-05-02 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'))
);
```

输出

```
CREATE TABLE PRODUCT
( prod_id    INTEGER
, prod_code  VARCHAR(5)
, prod_name  VARCHAR(100)
, unit_price NUMERIC(6,2) NOT NULL
, manufacture_date DATE DEFAULT sysdate )
PARTITION BY RANGE (manufacture_date)
(PARTITION "P_20190501" VALUES LESS THAN (TO_DATE(' 2019-05-02 00:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'))
);
```

DATE_TRUNC

DATE_TRUNC函数返回日期，将日期的时间部分截断为格式模型fmt指定的单位。

输入

```
select trunc(to_char(trunc(add_months(sysdate,-12),'MM'),'YYYYMMDD')/100) into v_start_date_s from dual;
select trunc(to_char(trunc(sysdate,'mm'),'YYYYMMDD')/100) into v_end_date_e from dual;
ID_MNTH>=TRUNC(TO_CHAR(ADD_MONTHS(to_date(to_char('||
v_curr_date||'),'YYYYMMDD'),-12),'YYYYMMDD')/100))
AND ID_MNTH>=TRUNC(TO_CHAR(ADD_MONTHS(to_date(to_char('||
v_curr_date||'),'YYYYMMDD'),-12),'YYYYMMDD')/100))

select
TRUNC(to_char(add_months(trunc(TO_DATE(TO_CHAR(P_DATE),'YYYYMMDD'),'MM')-1,-2),'YYYYMMDD')/
100) INTO START_MONTH from dual;
select TRUNC(TO_CHAR(trunc(TO_DATE(TO_CHAR(P_DATE),'YYYYMMDD'),'MM')-1,'YYYYMMDD')/100)
INTO END_MONTH from dual;
```

输出

```
SELECT Trunc(To_char(Date_trunc ('MONTH', mig_ora_ext.Add_months (SYSDATE, -12)) , 'YYYYMMDD') /
100)
INTO v_start_date_s
FROM dual;

SELECT Trunc(To_char(Date_trunc ('MONTH', SYSDATE), 'YYYYMMDD') / 100)
INTO v_end_date_e
FROM dual;

SELECT Trunc(To_char(mig_ora_ext.Add_months (Date_trunc ('MONTH', To_date(To_char(p_date),
'YYYYMMDD') ) - 1 , -2), 'YYYYMMDD') / 100)
INTO start_month
FROM dual;

SELECT Trunc(To_char(Date_trunc ('MONTH', To_date(To_char(p_date), 'YYYYMMDD')) - 1, 'YYYYMMDD') /
100)
INTO end_month
FROM dual;
```

LAST_DAY

Oracle的LAST_DAY函数根据date（日期）值返回该月份的最后一天。

```
LAST_DAY(date)
```

不论date的数据类型如何，返回类型始终为DATE。

LAST_DAY是Oracle的系统函数，GaussDB(DWS)不隐式支持该函数。要支持此函数，DSC会在MIG_ORA_EXT模式中创建一个LAST_DAY函数。迁移后的语句将使用此新函数MIG_ORA_EXT.LAST_DAY，如下示例。

📖 说明

在使用此函数之前，请执行如下操作：

1. 创建并使用MIG_ORA_EXT模式。
2. 复制custom scripts文件的内容，并在要执行迁移的所有目标数据库中执行此脚本。详情请参见[迁移流程](#)。

输入：LAST_DAY

```
SELECT
to_date( '01/' || '07/' || to_char( sysdate , 'YYYY' ) , 'dd/mm/yyyy' ) FIRST
,last_char( to_date( '01/' || '07/' || to_char( sysdate , 'YYYY' ) , 'dd/mm/yyyy' ) ) last_day
FROM
dual;
```

输出

```
SELECT
to_date( '01/' || '07/' || to_char( sysdate , 'YYYY' ) , 'dd/mm/yyyy' ) FIRST
```

```
,MIG_ORA_EXT.LAST_DAY (
  to_date( '01/' || '07/' || to_char( sysdate, 'YYYY' ), 'dd/mm/yyyy' )
) last_day
FROM
  dual;
```

MONTHS_BETWEEN

MONTHS_BETWEEN函数返回两个日期之间的月份数。

MONTHS_BETWEEN是Oracle系统函数，GaussDB(DWS)并不隐式支持该函数。要支持此函数，DSC需在MIG_ORA_EXT模式中创建一个MONTHS_BETWEEN函数。迁移后的语句将使用此新函数MIG_ORA_EXT.MONTHS_BETWEEN，如下所示。

说明

在使用此函数之前，请执行如下操作：

1. 创建并使用MIG_ORA_EXT模式。
2. 拷贝custom scripts文件中的内容，并在要执行迁移的所有目标数据库中执行此脚本。详情请参见[迁移流程](#)。

输入：MONTHS_BETWEEN

```
Select Months_Between(to_date('2017-06-20', 'YYYY-MM-DD'), to_date('2011-06-20', 'YYYY-MM-DD')) from
dual;
```

输出

```
Select MIG_ORA_EXT.MONTHS_BETWEEN(to_date('2017-06-20', 'YYYY-MM-DD'), to_date('2011-06-20',
'YYYY-MM-DD')) from dual;
```

SYSTIMESTAMP

SYSTIMESTAMP函数返回数据库所在系统的系统日期，包括精确到小数的秒和时区。返回类型为TIMESTAMP WITH TIME ZONE。

图 6-35 输入：SYSTIMESTAMP

```
SELECT
  SYSTIMESTAMP
FROM
  tab1
;
```

图 6-36 输出：SYSTIMESTAMP

```
SELECT
  CURRENT_TIMESTAMP
FROM
  tab1
;
```

6.9.13.2 LOB 函数

本节介绍如下LOB函数：

- [DBMS_LOB.APPEND](#)
- [DBMS_LOB.COMPARE](#)
- [DBMS_LOB.CREATETEMPORARY](#)
- [DBMS_LOB.INSTR](#)
- [DBMS_LOB.SUBSTR](#)

DBMS_LOB.APPEND

DBMS_LOB.APPEND函数将源LOB的内容追加到指定的LOB。

输入: DBMS_LOB.APPEND

```
[sys.]dbms_lob.append(o_menusxml, to_clob('DSJKSDAJKSFDA'));
```

输出

```
o_menusxml := CONCAT(o_menusxml, CAST('DSJKSDAJKSFDA' AS CLOB));
```

输入: DBMS_LOB.APPEND

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE append_example IS clobSrc CLOB ;
clobDest CLOB ;
BEGIN
SELECT
    clobData INTO clobSrc
FROM
    myTable
WHERE
    id = 2 ;
SELECT
    clobData INTO clobDest
FROM
    myTable
WHERE
    id = 1 ;
    DBMS_LOB.APPEND ( clobDest ,clobSrc ) ;
    readClob ( 1 ) ;
END append_example ;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE append_example IS clobSrc CLOB ;
clobDest CLOB ;
BEGIN
SELECT
    clobData INTO clobSrc
FROM
    myTable
WHERE
    id = 2 ;
SELECT
    clobData INTO clobDest
FROM
    myTable
WHERE
    id = 1 ;
    clobDest := CONCAT( clobDest ,clobSrc ) ;
    readClob ( 1 ) ;
end ;
/
```

DBMS_LOB.COMPARE

DBMS_LOB.COMPARE函数比较两个LOB的所有/部分内容。DBMS_LOB.COMPARE是Oracle系统函数，GaussDB(DWS)并不隐式支持该函数。要支持此函数，DSC需在MIG_ORA_EXT模式中创建一个COMPARE函数。迁移后的语句将使用此新函数MIG_ORA_EXT.MIG_CLOB_COMPARE，SQL示例如下：

在SQL中使用COMPARE

输入：在SQL中使用DBMS_LOB.COMPARE

```
SELECT a.empno ,dbms_lob.compare ( col1 ,col2 ) FROM emp a ,emp b ;
```

输出

```
SELECT a.empno ,MIG_ORA_EXT.MIG_CLOB_COMPARE ( col1 ,col2 ) FROM emp a ,emp b ;
```

输入：在SQL中使用DBMS_LOB.COMPARE，其中CREATE TABLE使用5个参数

```
CREATE TABLE abc nologging AS SELECT dbms_lob.compare ( col1 ,col2 ,3 ,5 ,4 ) FROM emp a ,emp b ;
```

输出

```
CREATE UNLOGGED TABLE abc AS ( SELECT MIG_ORA_EXT.MIG_CLOB_COMPARE ( col1 ,col2 ,3 ,5 ,4 )  
FROM emp a ,emp b ) ;
```

输入：在函数 (NVL2) 的SQL中使用DBMS_LOB.COMPARE

```
SELECT REPLACE( NVL2( DBMS_LOB.COMPARE ( ENAME ,Last_name ) ,'NO NULL' ,'ONE NULL' ) , 'NULL' )  
FROM emp ;
```

输出

```
SELECT REPLACE( DECODE ( MIG_ORA_EXT.MIG_CLOB_COMPARE ( ENAME ,Last_name ) ,NULL ,'ONE  
NULL' ,'NO NULL' ) , 'NULL' ,'' ) FROM emp ;
```

在PL/SQL中使用COMPARE

输入：在PL/SQL中使用DBMS_LOB.COMPARE

```
declare v_clob clob;  
        v_text varchar(1000);  
        v_compare_res INT;  
BEGIN  
    v_clob := TO_CLOB('abcdedf');  
    v_text := '123454';  
    v_compare_res := dbms_lob.compare(v_clob, TO_CLOB(v_text));  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_compare_res);  
end;  
/
```

输出

```
declare v_clob clob;  
        v_text varchar(1000);  
        v_compare_res INT;  
BEGIN  
    v_clob := CAST('abcdedf' AS CLOB);  
    v_text := '123454';  
    v_compare_res := MIG_ORA_EXT.MIG_CLOB_COMPARE(v_clob,cast(v_text as CLOB));  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_compare_res);  
end;  
/
```

DBMS_LOB.CREATETEMPORARY

DBMS_LOB.CREATETEMPORARY函数在用户默认的临时表空间中创建一个临时LOB及其对应索引。DBMS_LOB.FREETEMPORARY用于删除临时LOB及其索引。

输入：DBMS_LOB.CREATETEMPORARY和DBMS_LOB.FREETEMPORARY

```
declare v_clob clob;
begin
  DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(v_clob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
  v_clob := TO_CLOB('abcdedf');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_clob);
  DBMS_LOB.FREETEMPORARY(v_clob);
end;
/
```

输出

```
declare v_clob clob;
begin
  -- DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(v_clob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
  v_clob := CAST('abcdedf' AS CLOB);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(CAST(v_clob AS TEXT));
  -- DBMS_LOB.FREETEMPORARY(v_clob);
  NULL;
end;
/
```

DBMS_LOB.FREETEMPORARY

DBMS_LOB.FREETEMPORARY函数释放默认临时表空间中的临时BLOB或CLOB。在调用FREETEMPORARY之后，释放的LOB定位器标记为无效。

输入：DBMS_LOB.CREATETEMPORARY和DBMS_LOB.FREETEMPORARY

```
declare v_clob clob;
begin
  DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(v_clob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);
  v_clob := TO_CLOB('abcdedf');
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_clob);
  DBMS_LOB.FREETEMPORARY(v_clob);
end;
/
```

输出

```
declare v_clob clob ;
BEGIN
  /*DBMS_LOB.CREATETEMPORARY(v_clob, TRUE, DBMS_LOB.SESSION);*/
  v_clob := cast( 'abcdedf' as CLOB ) ;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( v_clob ) ;
  /* DBMS_LOB.FREETEMPORARY(v_clob); */
  null ;
end ;
/
```

DBMS_LOB.INSTR

DBMS_LOB.INSTR函数从指定的偏移量开始，返回在LOB中第n次匹配模式的位置。

输入：在SQL中使用DBMS_LOB.INSTR

```
SELECT expr1, ..., DBMS_LOB.INSTR(str, septr, 1, 5)
FROM tab1
WHERE ...;
```

输出

```
SELECT expr1, ..., INSTR(str, septr, 1, 5)
FROM tab1
WHERE ...
```

输入：在PL/SQL中使用DBMS_LOB.INSTR

```
BEGIN
...
    pos := DBMS_LOB.INSTR(str,septr,1, i);
...
END;
/
```

输出

```
BEGIN
...
    pos := INSTR(str,septr,1, i);
...
END;
/
```

DBMS_LOB.SUBSTR

DBMS_LOB.SUBSTR适用于V1R8C10。通过配置参数MigDbmsLob，用户可以指定迁移此函数还是直接保留。

输入：DBMS_LOB.SUBSTR，MigDbmsLob设为true

如果参数MigDbmsLob设为true，则迁移。相反，如果参数MigDbmsLob设为false，则不迁移。

输入

```
select dbms_lob.substr('!2d3d4dd!',1,5);
```

输出

If the config param is true, it should be migrated as below:

```
select substr('!2d3d4dd!',5,1);
```

If false, it should be retained as it is:

```
select dbms_lob.substr('!2d3d4dd!',1,5);
```

输入

```
select dbms_lob.substr('!2d3d4dd!',5);
```

输出

If the config param is true, it should be migrated as below:

```
select substr('!2d3d4dd!',1,5);
```

If false, it should be retained as it is:

```
select dbms_lob.substr('!2d3d4dd!',5);
```

6.9.13.3 字符串函数（Oracle）

本节介绍如下字符串函数：

- [LISTAGG](#)
- [STRAGG](#)

- [WM_CONCAT](#)
- [NVL2和REPLACE](#)
- [QUOTE](#)

LISTAGG

LISTAGG根据ORDER BY子句对每个组中的列值进行排序，并将排序后的结果拼接起来。

图 6-37 输入：LISTAGG

```
SELECT
    deptno
    ,ename
    ,LISTAGG (
        ename
        ,':'
    ) OVER( PARTITION BY deptno ,ename ORDER BY ename ) AS rn
FROM
    emp
ORDER BY
    deptno
    ,ename
;
```

图 6-38 输出：LISTAGG

```
SELECT
    deptno
    ,ename
    ,STRING_AGG (
        ename
        ,':'
    ) OVER( PARTITION BY deptno ,ename ORDER BY ename ) AS rn
FROM
    emp
ORDER BY
    deptno
    ,ename
;
```

设置MigSupportForListAgg=false后，可迁移LISTAGG。

输入：LISTAGG

```
SELECT LISTAGG(BRANCH_ID,') WITHIN GROUP(ORDER BY AREA_ORDER) PRODUCTRANGE
FROM (SELECT DISTINCT VB.BRANCH_ID,
    VB.VER_ID,
    VB.AREA_ORDER
FROM SPMS_VERSION_BRANCH VB, SPMS_NODE_SET NS
WHERE VB.BRANCH_TYPE IN ('1', '3')
AND VB.AGENCY_BRANCH = NS.BRANCH_ID);
```

输出

```
SELECT LISTAGG (BRANCH_ID,',') WITHIN GROUP (
ORDER BY AREA_ORDER ) PRODUCTRANGE
FROM ( SELECT
DISTINCT VB.BRANCH_ID
,VB.VER_ID
,VB.AREA_ORDER
FROM
SPMS_VERSION_BRANCH VB
,SPMS_NODE_SET NS
WHERE VB.BRANCH_TYPE IN (
'1','3')
AND VB.AGENCY_BRANCH = NS.BRANCH_ID)
;
```

STRAGG

STRAGG是一个字符串聚合函数，用于将多个行的值收集到一个用逗号分隔的字符串中。

输入：STRAGG

```
SELECT DEPTNO,ENAME,STRAGG(ename) over (partition by deptno order by
ename RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
AS ENAME_STR FROM EMP;
```

输出

```
SELECT DEPTNO,ENAME,STRING_AGG (
ename,',') over( partition BY deptno ORDER BY
ename RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED
FOLLOWING ) AS ENAME_STR
FROM EMP
;
```

WM_CONCAT

WM_CONCAT用于将多行的数据聚合到一行中，提供与特定值相关联的数据列表。

图 6-39 输入：WM_Concat

```
SELECT
deptno
,WM_CONCAT (ename) over( partition BY deptno ORDER BY ename ) AS OUTPUT
,COUNT( ename ) over( partition BY deptno ) AS tot_count
FROM
emp
;
```

图 6-40 输出：WM_Concat

```
SELECT
deptno
,STRING_AGG (
ename
,',')
) over( partition BY deptno ORDER BY ename ) AS OUTPUT
,COUNT( ename ) over( partition BY deptno ) AS tot_count
FROM
emp
;
```

NVL2 和 REPLACE

“NVL2(表达式,值1,值2)”函数用于根据指定的表达式是否为空来确定查询返回的值。如果表达式不为Null，则NVL2返回“值1”。如果表达式为Null，则NVL2返回“值2”。

输入：NVL2

```
NVL2(Expr1, Expr2, Expr3)
```

输出

```
DECODE(Expr1, NULL, Expr3, Expr2)
```

REPLACE函数用于返回char，将所有search_string替换为replacement_string。如果将replacement_string省略或留空，则会删除所有出现的search_string。

在Oracle中，REPLACE函数有两个必选参数，一个可选参数。GaussDB(DWS)中的REPLACE函数有三个必选参数。

输入：嵌套的REPLACE

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION F_REPLACE_COMMA ( IS_STR IN VARCHAR2 ) RETURN VARCHAR2 IS BEGIN
    IF
        IS_STR IS NULL
        THEN RETURN NULL ;
    ELSE
        RETURN REPLACE( REPLACE( IS_STR ,'a' ),CHR ( 10 ) );
    END IF ;
END F_REPLACE_COMMA ;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION F_REPLACE_COMMA ( IS_STR IN VARCHAR2 ) RETURN VARCHAR2 IS BEGIN
    IF
        IS_STR IS NULL
        THEN RETURN NULL ;
    ELSE
        RETURN REPLACE( REPLACE( IS_STR ,'a' ) ,CHR ( 10 ) ," ) ;
    END IF ;
end ;
/
```

输入：多个REPLACE

```
SELECT
    REPLACE( 'JACK and JUE' ,'J' ," ) "Changes"
    ,REPLACE( 'JACK1 and JUE' ,'J' ) "Changes1"
    ,REPLACE( 'JACK2 and JUE' ,'J' ) "Changes2"
FROM
    DUAL
;
```

输出

```
SELECT
    REPLACE( 'JACK and JUE' ,'J' ," ) "Changes"
    ,REPLACE( 'JACK1 and JUE' ,'J' ," ) "Changes1"
    ,REPLACE( 'JACK2 and JUE' ,'J' ," ) "Changes2"
FROM
    DUAL
;
```

输入：REPLACE，使用3个参数

```
SELECT
  REPLACE( '123tech123' , '123' , '1' )
FROM
  dual
;
```

输出

```
SELECT
  REPLACE( '123tech123' , '123' , '1' )
FROM
  dual
;
```

QUOTE

QUOTE允许用户在文字字符串中嵌入单引号而非使用双引号，即可以使用单引号指定一个文字字符串。

示例：

```
SELECT q['I'm using quote operator in SQL statement'] "Quote (q) Operator" FROM dual;
```

图 6-41 输入：引号

```
SELECT
  q['It's a string quote operator.']*
FROM
  dual
;
```

图 6-42 输出：引号

```
SELECT
  $q$It's a string quote operator.$q$
FROM
  dual
;
```

6.9.13.4 分析函数

分析函数根据一组行计算一个聚合值。它与聚集函数的不同之处在于，它为每个组返回多行。分析函数通常用于计算累积值，数据移动值，中间值和报告聚合值。DSC支持分析函数，包括RATIO_TO_REPORT函数。

输入：分析函数

```
SELECT empno, ename, deptno
  , COUNT(*) OVER() AS cnt
  , AVG(DISTINCT empno) OVER (PARTITION BY deptno) AS cnt_dst
FROM emp
ORDER BY empno;
```

输出

```
WITH aggDistQuery1 AS (
  SELECT
    deptno
    ,AVG (
      DISTINCT empno
    ) aggDistAlias1
```



```

FROM
  emp
GROUP BY
  deptno
) SELECT
  empno
  ,ename
  ,deptno
  ,COUNT( * ) OVER( ) AS cnt
  ,(
    SELECT
      aggDistAlias1
    FROM
      aggDistQuery1
    WHERE
      deptno = MigTblAlias.deptno
  ) AS cnt_dst
FROM
  emp MigTblAlias
ORDER BY
  empno
;

```

RATIO_TO_REPORT

RATIO_TO_REPORT是个分析函数，它会返回一个值与一组值的比例。

输入：RATIO_TO_REPORT

```

SELECT last_name, salary
      , RATIO_TO_REPORT(salary) OVER () AS rr
FROM employees
WHERE job_id = 'PU_CLERK';

```

输出

```

SELECT last_name, salary
      , salary / NULLIF( SUM (salary) OVER( , 0 ) AS rr
FROM employees
WHERE job_id = 'PU_CLERK';

```

输入：RATIO_TO_REPORT，在SELECT中使用AGGREGATE列

```

SELECT
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
  ,SUM (salary)
  ,RATIO_TO_REPORT (
    COUNT( DISTINCT Salary )
  ) OVER( PARTITION BY Deptno ) RATIO
FROM
  emp1
ORDER BY
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
;

```

输出

```

SELECT
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
  ,SUM (salary)
  ,COUNT( DISTINCT Salary ) / NULLIF( SUM ( COUNT( DISTINCT Salary ) ) OVER( PARTITION BY
Deptno ) ,0 ) RATIO

```

```
FROM
  emp1
ORDER BY
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
;
```

输入：RATIO_TO_REPORT，且AGGREGATE列使用扩展分组功能，但RATIO TO REPORT列的COUNT (Salary) 不在SELECT字段列表中

可以使用[extendedGroupByClause](#)参数来配置扩展GROUP BY子句的迁移。

```
SELECT
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
  ,SUM (salary)
  ,RATIO_TO_REPORT (
    COUNT( Salary )
  ) OVER( PARTITION BY Deptno ) RATIO
FROM
  emp1
GROUP BY
  GROUPING SETS (
    Ename
    ,Deptno
    ,Empno
  )
ORDER BY
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
;
```

输出

```
SELECT
  Ename
  ,Deptno
  ,Empno
  ,ColumnAlias1
  ,aggColumnalias1 / NULLIF( SUM ( aggColumnalias1 ) OVER( PARTITION BY Deptno ) ,0 ) RATIO
FROM
  (
    SELECT
      SUM (salary) AS ColumnAlias1
      ,COUNT( Salary ) aggColumnalias1
      ,NULL AS Deptno
      ,NULL AS Empno
      ,Ename
    FROM
      emp1
    GROUP BY
      Ename
    UNION
    ALL SELECT
      SUM (salary) AS ColumnAlias1
      ,COUNT( Salary ) aggColumnalias1
      ,Deptno
      ,NULL AS Empno
      ,NULL AS Ename
    FROM
      emp1
    GROUP BY
      Deptno
    UNION
    ALL SELECT
      SUM (salary) AS ColumnAlias1
      ,COUNT( Salary ) aggColumnalias1
```

```
        ,NULL AS Deptno
        ,Empno
        ,NULL AS Ename
    FROM
        emp1
    GROUP BY
        Empno
)
ORDER BY
    Ename
    ,Deptno
    ,Empno
;
```

6.9.13.5 正则表达式函数

正则表达式使用标准化的语法约定来指定匹配字符串的模式。在Oracle中，正则表达式通过一组允许用户搜索和操作字符串数据的SQL函数来实现。

DSC可迁移**REGEXP_INSTR**、**REGEXP_SUBSTR**和**REGEXP_REPLACE**正则表达式，详情如下：

- 不支持包含sub_expr参数的Regexp（REGEXP_INSTR和REGEXP_SUBSTR）。若输入脚本包含sub_expr，则DSC将为其记录为错误。
- Regexp（REGEXP_INSTR、REGEXP_SUBSTR和REGEXP_REPLACE）使用match_param参数来设置默认的匹配行为。DSC中，该参数仅支持“i”值（匹配不区分大小写）和“c”值（匹配区分大小写），不支持其他值。
- Regexp（REGEXP_INSTR）使用return_option参数为regexp设置匹配的返回值。DSC仅支持此参数设为0，不支持其他值。

REGEXP_INSTR

REGEXP_INSTR扩展了INSTR函数的功能，支持搜索字符串的正则表达式模式。DSC可迁移含有2到6个参数的REGEXP_INSTR。

sub_expr参数（参数#7）在Oracle中可用，但不支持迁移。如果输入脚本包含sub_expr，DSC会将其记录为错误。

支持将return_option设为0，不支持其他值。

支持将match_param设为“i”（匹配不区分大小写）和“c”（匹配区分大小写），不支持其他值。

```
REGEXP_INSTR(
    string,
    pattern,
    [start_position,]
    [nth_appearance,]
    [return_option,]
    [match_param,]
    [sub_expr]
)
```

Bulk操作

- **输入：REGEXP_INSTR**

```
SELECT
    REGEXP_INSTR( 'TechOnTheNet is a great resource' , 't' )
FROM
    dual
;
```

输出

```
SELECT
  MIG_ORA_EXT.REGEXP_INSTR (
    'TechOnTheNet is a great resource'
    , 't'
  )
FROM
  dual
;
```

- **输入：REGEXP_INSTR，使用7个参数（无效）**

```
SELECT
  Empno
  ,ename
  ,REGEXP_INSTR( ename , 'a|e|i|o|u' , 1 , 1 , 0 , 'i' , 7 ) AS Dname
FROM
  emp19
;
```

输出

输入表达式含有7个参数，但MT仅允许REGEXP_INSTR包含2到6个参数，因此会记录错误“Seven(7) arguments for REGEXP_INSTR function is not supported.”。

```
SELECT
  Empno
  ,ename
  ,REGEXP_INSTR( ename , 'a|e|i|o|u' , 1 , 1 , 0 , 'i' , 7 ) AS Dname
FROM
  emp19
;
```

BLogic操作

- **输入：REGEXP_INSTR**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION myfct
RETURN VARCHAR2
IS
  res VARCHAR2(200) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp19 RW(RW.empno,RW.ename,dname) SELECT res, RWN.ename key
  , regexp_instr(ename , '[ae]', 4, 2, 0, 'i') as Dname FROM emp19 RWN ;

  RETURN res ;
END ;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp19 ( empno , ename , dname ) SELECT
  res , RWN.ename "KEY" , MIG_ORA_EXT.REGEXP_INSTR ( ename , '[ae]' , 4 , 2 , 0 , 'i' ) as Dname
FROM
  emp19 RWN ;
  RETURN res ; END ;
/
```

REGEXP_SUBSTR

REGEXP_SUBSTR通过支持搜索字符串的正则表达式模式来扩展SUBSTR函数的功能。可迁移含有2到5个参数的REGEXP_SUBSTR。

sub_expr参数（参数#6）在Oracle中可用，但不支持迁移。如果输入脚本包含sub_expr，则DSC会将其记录为错误。

支持将match_param设为“i”（匹配不区分大小写）和“c”（匹配区分大小写），不支持其他值。

```
REGEXP_SUBSTR(
  string,
  pattern,
  [start_position,]
  [nth_appearance,]
  [match_param,]
  [sub_expr]
)
```

Bulk操作

- **输入：REGEXP_SUBSTR**

```
SELECT
  Ename
  ,REGEXP_SUBSTR('Programming','(\w).*?\1',1,1,'i')
FROM
  emp16
;
```

输出

```
SELECT
  Ename
  ,MIG_ORA_EXT.REGEXP_SUBSTR (
    'Programming'
    ,'\(\w).*?\1'
    ,1
    ,1
    ,'i'
  )
FROM
  emp16
;
```

- **输入：REGEXP_SUBSTR**

```
SELECT
  REGEXP_SUBSTR('1234567890','(123)(4(56)(78))',1,1,'i') "REGEXP_SUBSTR"
FROM
  DUAL
;
```

输出

```
SELECT
  MIG_ORA_EXT.REGEXP_SUBSTR (
    '1234567890'
    ,'\(123)(4(56)(78))'
    ,1
    ,1
    ,'i'
  ) "REGEXP_SUBSTR"
FROM
  DUAL
;
```

- **输入：REGEXP_SUBSTR，使用6个参数（无效）**

```
SELECT
  REGEXP_SUBSTR('1234567890','(123)(4(56)(78))',1,1,'i',1) "REGEXP_SUBSTR"
FROM
  DUAL
;
```

输出

输入表达式含有6个参数，但MT仅支持REGEXP_SUBSTR含有2到5个参数，所以会记录错误" Error message :Six(6) arguments for REGEXP_SUBSTR function is not supported."。

```
SELECT
  REGEXP_SUBSTR( '1234567890' ,(123)(4(56)(78))' ,1 ,1 ,'i' ,1 ) "REGEXP_SUBSTR"
FROM
  DUAL
;
```

BLogic操作

- **输入: REGEXP_SUBSTR**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION myfct
RETURN VARCHAR2
IS
res VARCHAR2(200) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp19 RW(RW.empno,RW.ename,dname) SELECT res, RWN.ename key
,REGEXP_ SUBSTR ('TechOnTheNet', 'a|e|i|o|u', 1, 1, 'i') as Dname FROM emp19 RWN ;

  RETURN res ;
END ;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;
BEGIN
  res := 100 ;
  INSERT INTO emp19 ( empno ,ename ,dname ) SELECT
  res ,RWN.ename "KEY" ,MIG_ORA_EXT.REGEXP_ SUBSTR ( 'TechOnTheNet' ,a|e|i|o|u' ,1 ,1 ,'i' ) as
Dname
FROM
  emp19 RWN ;
  RETURN res ;
END ;
/
```

REGEXP_REPLACE

REGEXP_REPLACE通过支持搜索字符串的正则表达式模式来扩展REPLACE函数的功能。可迁移含有2到6个参数的REGEXP_REPLACE。

支持将match_param设为“i”（匹配不区分大小写）和“c”（匹配区分大小写），不支持其他值。

```
REGEXP_REPLACE(
  string,
  pattern,
  [replacement_string,]
  [start_position,]
  [nth_appearance,]
  [match_param]
)
```

Bulk操作

- **输入: REGEXP_REPLACE**

```
SELECT
  testcol
```

```
,regexp_replace( testcol ,'([[:digit:]]{3})\.[[:digit:]]{3})\.([[:digit:]]{4})' ,'\1) \2-\3' ) RESULT
FROM
test
WHERE
LENGTH( testcol ) = 12
;
```

输出

```
SELECT
testcol
,MIG_ORA_EXT.REGEXP_REPLACE (
testcol
,'([[:digit:]]{3})\.[[:digit:]]{3})\.([[:digit:]]{4})'
,'\1) \2-\3'
) RESULT
FROM
test
WHERE
LENGTH( testcol ) = 12
;
```

- **输入: REGEXP_REPLACE**

```
SELECT
UPPER( regexp_replace ( 'foobarbequebazilbarfbnk barbeque' ,(b[^b]+)(b[^b]+) ) )
FROM
DUAL
;
```

输出

```
SELECT
UPPER( MIG_ORA_EXT.REGEXP_REPLACE ( 'foobarbequebazilbarfbnk barbeque' ,(b[^b]+)(b[^b]+)
) ) )
FROM
DUAL
;
```

- **输入: REGEXP_REPLACE, 使用7个参数 (无效)**

```
SELECT
REGEXP_REPLACE( 'TechOnTheNet' ,'a|e|i|o|u' , 'Z' , 1 , 1 , 'i' , '\1) \2-\3' ) AS First_Occurrence
FROM
emp
;
```

输出

输入表达式含有7个参数，但MT仅支持REGEXP_REPLACE含有2至6个参数，因此会记录错误 “*Too many arguments for REGEXP_REPLACE function [Max:6 argument(s) is/are allowed].*”

```
SELECT
REGEXP_REPLACE( 'TechOnTheNet' ,'a|e|i|o|u' , 'Z' , 1 , 1 , 'i' , '\1) \2-\3' ) AS First_Occurrence
FROM
emp
;
```

BLogic操作

- **输入: REGEXP_REPLACE**

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION myfct
RETURN VARCHAR2
IS
res VARCHAR2(200) ;
BEGIN
res := 100 ;
INSERT INTO emp19 RW(RW.empno,RW.ename,dname) SELECT res, RWN.ename key
,REGEXP_REPLACE ('TechOnTheNet', 'a|e|i|o|u', 'Z', 1, 1, 'i') as Dname FROM emp19 RWN ;
```

```
    RETURN res ;  
END ;  
/
```

输出

```
CREATE  
OR REPLACE FUNCTION myfct RETURN VARCHAR2 IS res VARCHAR2 ( 200 ) ;  
BEGIN  
    res := 100 ;  
    INSERT INTO emp19 ( empno ,ename ,dname ) SELECT  
        res ,RWN.ename "KEY" ,MIG_ORA_EXT.REGEXP_REPLACE ( 'TechOnTheNet' ,'a|e|i|o|u' ,'Z' ,1 ,1 ,'i' )  
as Dname  
    FROM  
        emp19 RWN ;  
    RETURN res ;  
END ;  
/
```

LISTAGG/regexp_replace/regexp_instr

设置以下参数后，可以迁移LISTAGG/regexp_replace/regexp_instr：

- MigSupportForListAgg=false
- MigSupportForRegexReplace=false

输入：LISTAGG/regexp_replace/regexp_instr

```
SELECT LISTAGG(T.OS_SOFTASSETS_ID,',' ) WITHIN GROUP(ORDER BY T.SOFTASSETS_ID)  
    INTO V_OS_SOFTASSETS_IDS  
    FROM SPMS_SYSSOFT_PROP_APPR T  
    WHERE T.APPR_ID = I_APPR_ID  
    AND T.SYSSOFT_PROP = '001';
```

```
V_ONLY_FILE_NAME := REGEXP_REPLACE( I_FILENAME ,':*/' ," ) ;
```

```
THEN v_auth_type := 102;  
    ELSIF v_status IN ('0100', '0200')  
        AND REGEXP_INSTR (v_role_str ,'(411|414),') > 0
```

输出

```
"SELECT LISTAGG(T.OS_SOFTASSETS_ID,',' ) WITHIN GROUP(ORDER BY T.SOFTASSETS_ID)  
    INTO V_OS_SOFTASSETS_IDS  
    FROM SPMS_SYSSOFT_PROP_APPR T  
    WHERE T.APPR_ID = I_APPR_ID  
    AND T.SYSSOFT_PROP = '001';
```

```
V_ONLY_FILE_NAME := REGEXP_REPLACE (I_FILENAME, ':*/', '');
```

```
THEN v_auth_type := 102;  
    ELSIF v_status IN ('0100', '0200')  
        AND REGEXP_INSTR (v_role_str ,'(411|414),') > 0"
```

6.9.14 PL/SQL

本节主要介绍Oracle PL/SQL的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

PL/SQL是SQL和编程语言过程特性的集合。

SQL命令

| Oracle语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>set define off spool ORACLE.log create table product (product_id VARCHAR2(20), product_name VARCHAR2(50)); spool off</pre> | <pre>/*set define off;*/ /*spool ORACLE.log*/ CREATE TABLE product (product_id VARCHAR2(20), product_name VARCHAR2(50)); /*spool off*/</pre> |

具体内容详见以下节点：

[EDITIONABLE](#)

[变量赋值](#)

[END](#)

[EXCEPTION处理](#)

[子事务处理](#)

[STRING](#)

[LONG](#)

[RESULT_CACHE](#)

[包含空格的关系运算符](#)

[替换变量](#)

[PARALLEL_ENABLE](#)

[TRUNCATE TABLE](#)

[ALTER SESSION](#)

[AUTONOMOUS](#)

[过程调用](#)

EDITIONABLE

GaussDB不支持EDITIONABLE关键字，因此需要在目标数据库中删除。

输入：EDITIONABLE

```
CREATE OR REPLACE EDITIONABLE PACKAGE "PACK1"."PACKAGE_SEND_MESSAGE"
AS
  TYPE filelist IS REF CURSOR;
  PROCEDURE get_message_info (in_userid      IN   VARCHAR2,
                              in_branchid   IN   VARCHAR2,
                              in_appverid   IN   VARCHAR2,
                              in_app_list_flag IN VARCHAR2,
                              in_filetype   IN   VARCHAR2,
                              in_filestate  IN   VARCHAR2,
                              o_retcode     OUT VARCHAR2,
                              o_errormsg    OUT VARCHAR2,
                              o_seq         OUT VARCHAR2,
                              o_totalnum    OUT NUMBER,
                              o_filelist    OUT filelist);
```

输出

```
/*~~PACKAGE_SEND_MESSAGE~~*/
CREATE
  SCHEMA PACKAGE_SEND_MESSAGE
;
```

变量赋值

图 6-43 输入：PL/SQL

```
BEGIN
...
v_rowcount := SQL%ROWCOUNT;
...
END;
```

图 6-44 输出：PL/SQL

```
BEGIN
...
v_rowcount := SQL%ROWCOUNT;
...
END;
```

END

不支持END指定标签。因此，迁移期间将删除标签名称。

输入：END，使用过程名

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ins_emp
...
...
...
END sp_ins_emp;
```

输出

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ins_emp
...
...
...
END;
```

输入：END，使用函数名

```
CREATE FUNCTION fn_get_bal
...
...
...
END get_bal;
/
```

输出

```
CREATE FUNCTION fn_get_bal
...
...
...
/
```

```
...
END;
/
```

EXCEPTION 处理

GaussDB(DWS)不支持EXCEPTION处理。要将脚本迁移到V100R200C60，必须将exceptionHandler参数设置为True。

对于DSC 18.2.0，此参数必须设置为默认值False。

图 6-45 输入：EXCEPTION 处理

```
1 CREATE
2 OR REPLACE FUNCTION get_salary ( n_emp_id NUMBER ) RETURN NUMBER IS n_salary NUMBER ( 8 ,2 ) ;
3 BEGIN
4     SELECT
5         salary INTO n_salary
6     FROM
7         employees
8     WHERE
9         id = n_emp_id ;
10    RETURN n_salary ;
11    EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND
12    THEN RETURN NULL ;
13    WHEN TOO_MANY_ROWS
14    THEN RETURN NULL ;
15 END get_salary ;
16 /
```

图 6-46 输出：EXCEPTION 处理

```
1 CREATE
2 OR REPLACE FUNCTION get_salary ( n_emp_id NUMBER ) RETURN NUMBER IS n_salary NUMBER ( 8 ,2 ) ;
3 BEGIN
4     SELECT
5         salary INTO n_salary
6     FROM
7         employees
8     WHERE
9         id = n_emp_id ;
10    RETURN n_salary ;
11    /* EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN NULL ; WHEN TOO_MANY_ROWS THEN RETURN NULL ; */
12 end ;
13 /
```

子事务处理

不支持子事务（即PL/SQL中的提交和回滚语句）。使用此参数的默认值True。

图 6-47 输入：子事务处理

```

1 CREATE
2 OR REPLACE FUNCTION SUB_TRANSACTION ( x NUMBER ,y VARCHAR2 ) RETURN NUMBER IS id_val NUMBER ( 8 ,2 ) ;
3 BEGIN
4     INSERT INTO employees ( id ,first_name )
5     VALUES ( x ,y ) ;
6     UPDATE
7     employees
8     SET
9     id = x
10    WHERE
11    first_name = y ;
12    commit ;
13    select
14    id into id_val
15    from
16    employees
17    where
18    first_name = 'James' ;
19    DELETE
20    FROM
21    employees
22    WHERE
23    first_name = y ;
24    RETURN id_val ;
25    Rollback ;
26 END SUB_TRANSACTION ;
27 /

```

图 6-48 输出：子事务处理

```

1 CREATE
2 OR REPLACE FUNCTION SUB_TRANSACTION ( x NUMBER ,y VARCHAR2 ) RETURN NUMBER IS id_val NUMBER ( 8 ,2 ) ;
3 BEGIN
4     INSERT INTO employees ( id ,first_name ) select
5     x ,y ;
6     UPDATE
7     employees
8     SET
9     id = x
10    WHERE
11    first_name = y ;
12    /* commit; */
13    null ;
14    select
15    id into id_val
16    from
17    employees
18    where
19    first_name = 'James' ;
20    DELETE
21    FROM
22    employees
23    WHERE
24    first_name = y ;
25    RETURN id_val ;
26    /* Rollback; */
27    null ;
28 end ;
29 /

```

STRING

GaussDB T不支持Oracle PL/SQL数据类型STRING。使用VARCHAR来处理该数据类型。

图 6-49 输入：STRING

```

20 --STRING
21 CREATE
22 OR REPLACE FUNCTION text_length ( a CLOB ) RETURN String DETERMINISTIC IS BEGIN
23     RETURN DBMS_LOB.GETLENGTH ( a ) ;
24 END text_length ;
25 /

```

图 6-50 输出：STRING

```
21 /* STRING */
22 CREATE
23 OR REPLACE FUNCTION text_length ( a CLOB ) RETURN VARCHAR DETERMINISTIC IS BEGIN
24     RETURN DBMS_LOB.GETLENGTH ( a ) ;
25 end ;
26 /
```

LONG

数据类型LONG迁移为TEXT。

输入：LONG

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_proj_det
    ( i_proj_cd INT )
RETURN LONG
IS
    v_proj_det LONG;
BEGIN
    SELECT proj_det
        INTO v_proj_det
        FROM project
        WHERE proj_cd = i_proj_cd;

    RETURN v_proj_det;
END;
/
```

输出

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_proj_det
    ( i_proj_cd INT )
RETURN TEXT
IS
    v_proj_det TEXT;
BEGIN
    SELECT proj_det
        INTO v_proj_det
        FROM project
        WHERE proj_cd = i_proj_cd;

    RETURN v_proj_det;
END;
/
```

RESULT_CACHE

当调用具有结果缓存的函数时，Oracle执行该函数，将结果添加到结果缓存中，然后返回该函数。

当重复该函数调用时，Oracle将从缓存中获取结果，而不必重新执行该函数。

某些场景下，这种缓存行为可带来显著的性能提升。

目标数据库不支持该关键字。该关键字会从目标文件中移除。

图 6-51 输入：RESULT_CACHE

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_get_emp_by_eno
    ( val_in IN NUMBER )
RETURN NUMBER
RESULT_CACHE
IS
    l_returnvalue NUMBER;
BEGIN
    SELECT deptno
        INTO l_returnvalue
    FROM emp t
    WHERE t.empno = val_in;

    RETURN l_returnvalue;
END fn_get_emp_by_eno;
/
    
```

图 6-52 输出：RESULT_CACHE

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_get_emp_by_eno
    ( val_in IN NUMBER )
RETURN NUMBER
//
IS
    l_returnvalue NUMBER ;
BEGIN
    SELECT deptno
        INTO l_returnvalue
    FROM emp t
    WHERE t.empno = val_in ;

    RETURN l_returnvalue ;
END;
/
    
```

包含空格的关系运算符

GaussDB(DWS)不支持含有空格的关系运算符 (<=、>=、!=)。DSC会删除运算符之间的空格。

图 6-53 输入：关系运算符

```

--RELATIONAL OPERATOR
CREATE
OR REPLACE FUNCTION REL_OPTR ( n_emp_id NUMBER ) RETURN NUMBER IS n_salary NUMBER ( 8 , 2 ) ;
BEGIN
    SELECT
        salary INTO n_salary
    FROM
        employees
    WHERE
        id >= n_emp_id ;
    RETURN n_salary ;
END REL_OPTR ;
/
    
```

图 6-54 输出：关系运算符

```

29  /* RELATIONAL OPERATOR */
30  CREATE
31  OR REPLACE FUNCTION REL_OPTR ( n_emp_id NUMBER ) RETURN NUMBER IS n_salary NUMBER ( 8 ,2 ) ;
32  BEGIN
33      SELECT
34          salary INTO n_salary
35      FROM
36          employees
37      WHERE
38          id >= n_emp_id ;
39          RETURN n_salary ;
40  end ;
41  /
42

```

替换变量

替换变量是Oracle SQL * Plus工具的一个特性。当在一个语句中使用一个替换变量时，SQL * Plus会请求一个输入值并重写该语句以将其包含在内。重写的语句被传递到Oracle数据库。当输入的Oracle脚本包含任何替换变量时，DSC将显示以下消息。消息记录在控制台和日志文件中。

```

*****
USER ATTENTION!!! Variable: &bbid should be substituted in the file : "/home/testmigration/V100R002C60/
MigrationTool/Input/proc_frss_jczbsc.SQL" Variable: &wdbcs should be substituted in the file : "/home/
testmigration/V100R002C60/MigrationTool/Input/proc_frss_jczbsc.SQL" Variable: &batch_no should be
substituted in the file : "/home/testmigration/V100R002C60/MigrationTool/Input/proc_frss_jczbsc.SQL"
*****

```

PARALLEL_ENABLE

在Oracle中，通过PARALLEL_ENABLE启用并发执行，从而实现负载分区。

输入：PARALLEL_ENABLE

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION F_REPLACE_COMMA (IS_STR IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
parallel_enable
IS
BEGIN
    IF IS_STR IS NULL THEN
        RETURN NULL;
    ELSE
        RETURN REPLACE(REPLACE(IS_STR, CHR(13) || CHR(10), ''), ',', ', ');
    END IF;
END F_REPLACE_COMMA;
/

```

输出

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION F_REPLACE_COMMA (IS_STR IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2
IS
BEGIN
    IF IS_STR IS NULL THEN
        RETURN NULL;
    ELSE
        RETURN REPLACE(REPLACE(IS_STR, CHR(13) || CHR(10), ''), ',', ', ');
    END IF;
END;
/

```

PARALLEL子句

PARALLEL必须加注释。

输入

```
CREATE TABLE PRODUCT
( prod_id    INTEGER    NOT NULL PRIMARY KEY
, prod_code  VARCHAR(5)
, prod_name  VARCHAR(100)
, unit_price NUMERIC(6,2) NOT NULL )
PARALLEL 8;
```

输出

```
CREATE TABLE PRODUCT
( prod_id    INTEGER    NOT NULL PRIMARY KEY
, prod_code  VARCHAR(5)
, prod_name  VARCHAR(100)
, unit_price NUMERIC(6,2) NOT NULL )
/* PARALLEL 8 */;
```

TRUNCATE TABLE

Oracle中的TRUNCATE TABLE语句用于从表中删除所有记录，与DELETE语句功能相同，但不含WHERE子句。执行截断操作后，表将成为空表。DSC仅可迁移含有静态表名称的TRUNCATE TABLE语句，不支持迁移含有动态表名称的TRUNCATE TABLE语句。

📖 说明

该工具不支持迁移含有动态表名称的TRUNCATE TABLE语句。

例如：L_table := 'truncate table ' || **itable_name**

在此示例中，**itable_name**表示动态表名称，不受DSC支持。不支持的语句将被原样复制到已迁移的脚本中。

输入：TRUNCATE TABLE，使用Execute Immediate

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE schema1.proc1
AS
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE QUERY_TABLE';
End proc1;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE schema1.proc1 AS BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'TRUNCATE TABLE schema1.QUERY_TABLE';
end;
/
```

输入：在过程中使用TRUNCATE TABLE

📖 说明

DSC不会为动态PL/SQL语句添加模式名称。

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE schemName.sp_dd_table ( itable_name VARCHAR2 ) IS L_table VARCHAR2
( 255 );
BEGIN
L_table := 'truncate table ' || itable_name ;
---- dbms_utility.exec_ddl_statement(L_table);
dbms_output.put_line ( itable_name || ' ' || 'Truncated' ) ;
END sp_dd_table ;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE schemName.sp_dd_table ( itable_name VARCHAR2 ) IS L_table VARCHAR2
```



```
( 255 );  
BEGIN  
    L_table := 'truncate table ' || itable_name ;  
/*  
dbms_utility.exec_ddl_statement(L_table); */  
dbms_output.put_line ( itable_name || ' ' || 'Truncated' ) ;  
end ;  
/
```

ALTER SESSION

Oracle中的ALTER SESSION语句用于设置或修改数据库连接的参数和行为。该语句将持续有效，除非数据库连接断开。DSC可迁移如下形式的ALTER SESSION语句：

- 含有ADVISE、ENABLE、DISABLE、CLOSE和FORCE的ALTER SESSION语句将被迁移为注释脚本。
- 含有SET CLAUSE参数（例如：NLS_DATE_FORMAT和NLS_DATE_LANGUAGE等）的ALTER SESSION语句将被逐字复制。

📖 说明

该工具不支持迁移命令子句含有变量的ALTER SESSION语句。

例如：EXECUTE IMMEDIATE ' alter session ' || **command_val** || 'parallel ' || type_value.

示例中，command_val是变量，不受DSC支持。不支持的语句将被逐字复制到已迁移的脚本中。

输入：ALTER SESSION

```
ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DDL;  
ALTER SESSION ADVISE COMMIT;  
ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK local;  
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY MM DD HH24:MI:SS';  
ALTER SESSION SET current_schema = 'isfc';
```

输出

```
/*ALTER SESSION ENABLE PARALLEL DDL;*/  
/*ALTER SESSION ADVISE COMMIT;*/  
/*ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK local;*/  
ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY MM DD HH24:MI:SS';  
ALTER SESSION SET current_schema = 'isfc';
```

输入：ALTER SESSION

```
Create or replace  
PROCEDURE PUBLIC.TEST_CALL is  
command_val varchar2 ( 1000 ) ;  
type_value number ;  
BEGIN  
    command_val := 'enable parallel ddl' ;  
    dbms_output.put_line ( mike ) ;  
-- execute immediate 'ALTER SESSION DISABLE GUARD' ;  
    execute immediate 'ALTER SESSION ADVISE ROLLBACK' ;  
EXECUTE IMMEDIATE ' alter session ' || command_val || 'parallel ' || type_value ;  
END TEST_CALL;  
/
```

输出

```
Create or replace  
PROCEDURE PUBLIC.TEST_CALL is  
command_val varchar2 ( 1000 ) ;  
type_value number ;  
BEGIN
```

```
command_val := 'enable parallel ddl';
dbms_output.put_line ( mike );
/* execute immediate 'ALTER SESSION DISABLE GUARD'; */
execute immediate '/*ALTER SESSION ADVISE ROLLBACK*/';
EXECUTE IMMEDIATE 'alter session ' || command_val || 'parallel ' || type_value ;
END ;
/
```

AUTONOMOUS

输入: AUTONOMOUS

```
CREATE OR REPLACE EDITIONABLE PACKAGE BODY "Pack1"."DEMO_PROC" IS
    PROCEDURE log(proc_name IN VARCHAR2, info IN VARCHAR2) IS
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
```

输出

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE DEMO_PROC.log ( proc_name IN VARCHAR2 ,info IN VARCHAR2 ) IS
/*PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;*/
```

过程调用

调用同一个不包含参数的过程时，需要在过程名称后加上()。

例如: pkg_etl.clear_temp_tables()

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY IC_STAGE.pkg_etl
AS
    PROCEDURE clear_temp_tables
    IS
    BEGIN
        NULL;
    END clear_temp_tables;
END pkg_etl;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY IC_STAGE.PKG_REVN_ARPU
AS
    PROCEDURE AGGR_X_AGG00_REVN_DEALER (p_date PLS_INTEGER,
                                        p_days PLS_INTEGER)
    AS
        v_start_date PLS_INTEGER;
        v_curr_date PLS_INTEGER;
    BEGIN
        v_start_date := TO_CHAR (TO_DATE (p_date, 'yyyymmdd') - (p_days - 1), 'yyyymmdd');
        v_curr_date := p_date;

        WHILE (v_curr_date >= v_start_date)
        LOOP
            pkg_etl.clear_temp_tables;
            pkg_dw.bind_variable ('v_curr_date', v_curr_date);

            v_curr_date := TO_CHAR (TO_DATE (v_curr_date, 'yyyymmdd') - 1, 'yyyymmdd');
        END LOOP;

    END;
END PKG_REVN_ARPU;
/
```

输出

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE IC_STAGE.pkg_etl#clear_temp_tables PACKAGE IS
BEGIN
    NULL ;
END ;
```

```
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE IC_STAGE.PKG_REVN_ARPU#AGGR_X_AGG00_REVN_DEALER
( p_date INTEGER
, p_days INTEGER )
PACKAGE
AS
v_start_date INTEGER;
v_curr_date INTEGER;
BEGIN
v_start_date := TO_CHAR( TO_DATE( p_date , 'yyyymmdd' ) - ( p_days - 1 ) , 'yyyymmdd' );
v_curr_date := p_date ;

WHILE ( v_curr_date >= v_start_date )
LOOP
pkg_etl#clear_temp_tables ( ) ;
pkg_dw.bind_variable ( 'v_curr_date' , v_curr_date ) ;
v_curr_date := TO_CHAR( TO_DATE( v_curr_date , 'yyyymmdd' ) - 1 , 'yyyymmdd' ) ;
END LOOP ;
END ;
/
```

调用不包含参数的函数名

EXCEPTION语句不支持有参数的函数名调用没有参数的函数名称，例如，SAD.SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB#error_msg ()，但此函数error_msg没有定义参数，如下所示：

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION SAD.SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB#func_name
RETURN VARCHAR2 IS MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
---
BEGIN
---
RETURN l_func_name ;
END ;
```

脚本： SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB.SQL, SAD_CALC_ITEM_PRI_TEST_OB.SQL

输入：

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY "SAD"."SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB" IS
PROCEDURE back_sad_cost_line_t(pi_contract_number IN VARCHAR2,
pi_quotation_id IN NUMBER,
pi_product_code IN VARCHAR2,
pi_process_batch_number IN NUMBER,
po_error_msg OUT VARCHAR2) IS
BEGIN
---
LOOP
INSERT INTO sad_cost_line_bak
(processing_batch_number,
contract_number,
product_code,
quotation_id,
item_code,
refresh_date,
split_date,
error_msg,
created_by,
creation_date,
last_updated_by,
last_update_date)
VALUES
(pi_process_batch_number,
cur_1.contract_number,
cur_1.product_code,
cur_1.quotation_id,
```

```

cur_1.item_code,
cur_1.refresh_date,
cur_1.split_date,
cur_1.error_msg,
cur_1.created_by,
cur_1.creation_date,
cur_1.last_updated_by,
cur_1.last_update_date);
END LOOP;
---
WHEN OTHERS THEN
po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ', ' || SQLERRM;
END back_sad_cost_line_t;
END SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB;

```

输出:

```

CREATE
OR REPLACE PROCEDURE SAD.SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB#back_sad_cost_line_t ( pi_contract_number
IN VARCHAR2
,pi_quotation_id IN NUMBER
,pi_product_code IN VARCHAR2
,pi_process_batch_number IN NUMBER
,po_error_msg OUT VARCHAR2 ) IS MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
,'SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB'
,'g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
ex_data_error
EXCEPTION ;
ex_prog_error
EXCEPTION ;
BEGIN
---
LOOP
INSERT INTO sad_cost_line_bak (
processing_batch_number
,contract_number
,product_code
,quotation_id
,item_code
,refresh_date
,split_date
,SAD.SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB#error_msg ( )
,created_by
,creation_date
,last_updated_by
,last_update_date
)
VALUES
( pi_process_batch_number ,cur_1.contract_number ,cur_1.product_code ,cur_1.quotation_id ,cur_1.item_code
,cur_1.refresh_date ,cur_1.split_date ,cur_1.error_msg ,cur_1.created_by ,cur_1.creation_date ,cur_1.last_updat
ed_by ,cur_1.last_update_date ) ;
END LOOP ;
---
WHEN OTHERS THEN
po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || SAD.SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB#func_name ( ) || ' ' ||
SQLERRM ;
END ;

```

输入:

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dml_lookup_pkg IS
g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dml_ic_price_rule_pkg' ;
g_func_name VARCHAR2(100);

FUNCTION func_name
RETURN VARCHAR2
IS
l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN

```

```

        l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name ;
        RETURN l_func_name ;

    END ;

    PROCEDURE data_change_logs ( pi_table_name      IN VARCHAR2
                                , pi_table_key_columns IN VARCHAR2
                                , po_error_msg      OUT VARCHAR2
                                )
    IS
    BEGIN
        g_func_name := 'insert_fnd_data_change_logs_t';

        INSERT INTO fnd_data_change_logs_t
            ( logid, table_name, table_key_columns )
        VALUES
            ( fnd_data_change_logs_t_s.NEXTVAL
            , pi_table_name, pi_table_key_columns );
    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ' ' || SQLERRM;
    END data_change_logs;

END bas_dml_lookup_pkg;
/

```

输出:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name
RETURN VARCHAR2
IS
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2(30) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_PKG_NAME' )::VARCHAR2(30) ;
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(100) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME' )::VARCHAR2(100) ;
    l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
    l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
    RETURN l_func_name ;

END ;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.bas_dml_lookup_pkg#data_change_logs ( pi_table_name IN
VARCHAR2
                                , pi_table_key_columns IN VARCHAR2
                                , po_error_msg OUT VARCHAR2 )
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(30) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME' )::VARCHAR2(30) ;
BEGIN
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME := 'insert_fnd_data_change_logs_t' ;

    INSERT INTO fnd_data_change_logs_t (
        logid, table_name, table_key_columns )
    VALUES ( NEXTVAL ( 'fnd_data_change_logs_t_s' )
        , pi_table_name, pi_table_key_columns );

    MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME',
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name( ) || ' ' ||
SQLERRM ;
            MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME',
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

END ;
/

```

6.9.15 PL/SQL 集合（使用自定义类型）

本节主要介绍Oracle PL/SQL集合的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

自定义类型（UDT）衍生于数据库支持的数据类型。

自定义数据类型基于内置数据类型和其他自定义数据类型，定义应用程序中数据的结构和行为。自定义类型便于用户使用PL/SQL集合。

UDT 表

创建该类型的表，以跟踪用户定义类型的结构。表中不存储任何数据。

输入：CREATE TABLE TYPE

```
CREATE <OR REPLACE> TYPE <schema.>inst_no_type IS TABLE OF VARCHAR2 (32767);
```

输出

```
CREATE TABLE<schema.>mig_inst_no_type  
( typ_col VARCHAR2 (32767) );
```

UDT VArray

输入：CREATE VArray

```
CREATE TYPE phone_list_typ_demo AS VARRAY(n) OF VARCHAR2(25);
```

输出

```
CREATE TABLE mig_pone_list_typ_demo  
( typ_col VARCHAR2 (25) );
```

声明用户自定义类型

输入：声明用户自定义类型

```
DECLARE  
    v_SQL_txt_array  
    inst_no_type <:=  
    inst_no_type(>);  
BEGIN  
    ...
```

输出

```
DECLARE  
/* v_SQL_txt_array inst_no_type <:= inst_no_type(>); */  
BEGIN  
    EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE IF EXISTS  
v_SQL_txt_array;  
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE  
v_SQL_txt_array  
ON COMMIT PRESERVE ROWS  
AS SELECT *, CAST(NULL AS INT) AS  
typ_idx_col  
FROM mig_inst_no_type  
WHERE FALSE';  
    ...
```

UDT Count

输入：UDT，在FOR LOOP中使用COUNT

```
BEGIN
...
FOR i IN 1..v_jobnum_list.COUNT
LOOP
  SELECT COUNT(*) INTO v_abc
  FROM ...
  WHERE ...
  AND nvl(t.batch_num,
  c_batchnum_null_num) =
  v_jobnum_list(i);
...
END LOOP;
...
```

输出

```
BEGIN
...
FOR i IN 1..(SELECT COUNT(*) from v_jobnum_list)
LOOP
  SELECT COUNT(*) INTO v_abc
  FROM ...
  WHERE ...
  AND nvl(t.batch_num, c_batchnum_null_num) =
  (SELECT typ_col FROM v_jobnum_list
  WHERE typ_idx_col = i);
...
END LOOP;
...
```

UDT 记录

记录类型用于创建记录，并且可以在任何PL/SQL块、子程序或包的声明部分中定义。

输入：RECORD类型

```
Create
  or Replace Procedure test_proc AS TYPE t_log IS RECORD ( col1 int ,col2 emp.ename % type ) ;
  fr_wh_SQL t_log ;
BEGIN
  fr_wh_SQL.col1 := 101 ;
  fr_wh_SQL.col2 := 'abcd' ;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( fr_wh_SQL.col1 || ' ' || fr_wh_SQL.col2 ) ;
END test_proc;
/
```

输出

```
Create
  or Replace Procedure test_proc AS /*TYPE t_log IS RECORD ( col1 int,col2 emp.ename%type );*/
  fr_wh_SQL RECORD ;
  MIG_t_log_col1 int ;
MIG_t_log_col2 emp.ename % type ;
BEGIN
select
  MIG_t_log_col1 as col1 ,MIG_t_log_col2 as col2 INTO FR_WH_SQL ;
  fr_wh_SQL.col1 := 101 ;
  fr_wh_SQL.col2 := 'abcd' ;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( fr_wh_SQL.col1 || ' ' || fr_wh_SQL.col2 ) ;
END ;
/
```

增强用户自定义类型

DSC支持在特定数据类型和任何表字段中增强Oracle中使用的TABLE的PL/SQL类型。

输入：特定数据类型的TABLE的PL/SQL类型

```
DECLARE
type   fr_wh_SQL_info_type is table of VARCHAR(10);
```

```
fr_wh_SQL fr_wh_SQL_info_type [:= fr_wh_SQL_info_type());
BEGIN
...
```

输出

```
DECLARE
/* type fr_wh_SQL_info_type is table of varchar(10); */
/* fr_wh_SQL fr_wh_SQL_info_type [:= fr_wh_SQL_info_type()); */
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE IF EXISTS mig_fr_wh_SQL_info_type;
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE mig_fr_wh_SQL_info_type
( typ_col VARCHAR (10) )
ON COMMIT PRESERVE ROWS';

EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE IF EXISTS fr_wh_SQL;
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE fr_wh_SQL
ON COMMIT PRESERVE ROWS AS
AS SELECT *, CAST(NULL AS INT) AS typ_idx_col
FROM mig_fr_wh_SQL_info_type
WHERE FALSE';
...
```

输入：任意表字段的TABLE的PL/SQL类型

```
DECLARE
type fr_wh_SQL_info_type is table of fr_wh_SQL_info.col1%type;
fr_wh_SQL fr_wh_SQL_info_type [:= fr_wh_SQL_info_type());
BEGIN
...
```

输出

```
DECLARE
/* type fr_wh_SQL_info_type is table of fr_wh_SQL_info.col1%type; */
/* fr_wh_SQL fr_wh_SQL_info_type [:= fr_wh_SQL_info_type()); */
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE IF EXISTS mig_fr_wh_SQL_info_type;
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE mig_fr_wh_SQL_info_type
ON COMMIT PRESERVE ROWS
AS SELECT col1 AS typ_col
FROM fr_wh_SQL_info
WHERE FALSE';

EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE IF EXISTS fr_wh_SQL;
CREATE LOCAL TEMPORARY TABLE fr_wh_SQL
ON COMMIT PRESERVE ROWS AS
AS SELECT *, CAST(NULL AS INT) AS typ_idx_col
FROM mig_fr_wh_SQL_info_type
WHERE FALSE';
...
```

EXTEND

Gauss支持EXTEND关键字。

输入：EXTEND

```
FUNCTION FUNC_EXTEND ( in_str IN VARCHAR2)
RETURN ARRYTYPE
AS
v_count2 INTEGER;
v_strlist arrytype;
v_node VARCHAR2 (2000);
BEGIN
v_count2 := 0;
v_strlist := arrytype ();
FOR v_i IN 1 .. LENGTH (in_str)
LOOP
IF v_node IS NULL
```



```

THEN
    v_node := '';
END IF;

IF (v_count2 = 0) OR (v_count2 IS NULL)
THEN
    EXIT;
ELSE
    v_strlist.EXTEND ();
    v_strlist (v_i) := v_node;
    v_node := '';
END IF;
END LOOP;

RETURN v_strlist;
END;
/

```

输出

```

FUNCTION FUNC_EXTEND ( in_str IN VARCHAR2 )
RETURN ARRAYTYPE AS v_count2 INTEGER ;
v_strlist arraytype ;
v_node VARCHAR2 ( 2000 ) ;
BEGIN
    v_count2 := 0 ;
    v_strlist := arraytype ( ) ;
    FOR v_i IN 1.. LENGTH( in_str ) LOOP
        IF
            v_node IS NULL
        THEN
            v_node := '' ;
        END IF ;
        IF
            ( v_count2 = 0 )
            OR( v_count2 IS NULL )
        THEN
            EXIT ;
        ELSE
            v_strlist.EXTEND ( 1 ) ;
            v_strlist ( v_i ) := v_node ;
            v_node := '' ;
        END IF ;
    END LOOP ;
    RETURN v_strlist ;
END ;
/

```

RECORD

RECORD类型在包规范中声明但是实际作用于包体。

设置以下参数后，用户自定义数据类型将迁移为**VARRAY**：

plSQLCollection=varray

输入：RECORD

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION func1 (i1 INT)
RETURN INT
As
TYPE r_rthpagat_list IS RECORD (--Record information about cross-border RMB business parameters
(rthpagat)
rthpagat_REQUESTID RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQUESTID%TYPE ,rthpagat_PARAMTNAME
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMTNAME%TYPE ,rthpagat_PARAMNUM
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMNUM%TYPE ,rthpagat_PARAMSTAT
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMSTAT%TYPE ,rthpagat_REQTELLERNO
RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQTELLERNO%TYPE ,rthpagat_REQUESTTIME

```

```
RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQUESTTIME%TYPE ,rthpagat_HOSTERRNO
RMTS_REMITTANCE_PARAM.HOSTERRNO%TYPE ,rthpagat_HOSTERRMSG
RMTS_REMITTANCE_PARAM.HOSTERRMSG%TYPE ,rthpagat_GATBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE1%TYPE ,rthpagat_GATEEBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE2%TYPE ,rthpagat_TELLER
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE3%TYPE ,rthpagat_DATE
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE4%TYPE ,rthpagat_BM_GATBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE5%TYPE ,rthpagat_BM_GATEEBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE6%TYPE ,rthpagat_BM_LMTEL
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE7%TYPE ,rthpagat_BM_LMDAT
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE8%TYPE ) ;

v1 r_rthpagat_list;
BEGIN

END;
/
```

输出

```
CREATE
TYPE rmts_remitparamgmt_rthpagat.r_rthpagat_list AS (/* O_ERRMSG error description */
Rthpagat_REQUESTID
    rthpagat_REQUESTID RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQUESTID%TYPE ,rthpagat_PARAMTNAME
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMTNAME%TYPE ,rthpagat_PARAMNUM
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMNUM%TYPE ,rthpagat_PARAMSTAT
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMSTAT%TYPE ,rthpagat_REQTELLERNO
RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQTELLERNO%TYPE ,rthpagat_REQUESTTIME
RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQUESTTIME%TYPE ,rthpagat_HOSTERRNO
RMTS_REMITTANCE_PARAM.HOSTERRNO%TYPE ,rthpagat_HOSTERRMSG
RMTS_REMITTANCE_PARAM.HOSTERRMSG%TYPE ,rthpagat_GATBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE1%TYPE ,rthpagat_GATEEBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE2%TYPE ,rthpagat_TELLER
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE3%TYPE ,rthpagat_DATE
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE4%TYPE ,rthpagat_BM_GATBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE5%TYPE ,rthpagat_BM_GATEEBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE6%TYPE ,rthpagat_BM_LMTEL
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE7%TYPE ,rthpagat_BM_LMDAT
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE8%TYPE ) ;

CREATE OR REPLACE FUNCTION func1 (i1 INT)
RETURN INT
AS
v1 r_rthpagat_list;
BEGIN

END;
/
```

TYPE 命名约定

用户定义的类型允许定义数据类型，以模拟应用程序中数据的结构和行为。

输入

```
CREATE
TYPE t_line AS ( product_line VARCHAR2 ( 30 )
,product_amount NUMBER ) ;
;
```

输出

```
CREATE
TYPE sad_dml_product_pkg.t_line AS ( product_line VARCHAR2 ( 30 )
,product_amount NUMBER ) ;
```

输入

```
CREATE
TYPE t_line AS ( product_line VARCHAR2 ( 30 )
,product_amount NUMBER );
```

输出

```
CREATE
TYPE SAD.sad_dml_product_pkg#t_line AS ( product_line VARCHAR2 ( 30 )
,product_amount NUMBER );
```

说明

- 对于第一个输出的pkg.t，如果配置文件中的“pkgSchemaNaming”设置为“true”，则PL RECORD迁移应将包名称作为模式名称以及类型名称。
- 对于第二个输出的pkg #t，假设TYPE属于sad_dml_product_pkg包：

若配置文件中的“pkgSchemaNaming”设置为false，PL RECORD迁移应将模式名称作为模式名称以及包名称+类型名称，以#分隔类型名称。

SUBTYPE

SUBTYPE语句中，PL/SQL允许您定义自己的子类型或预定义数据类型的别名，有时称为抽象数据类型。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE "SAD"."BAS_SUBTYPE_PKG" IS
SUBTYPE CURRENCY IS BAS_PRICE_LIST_T.CURRENCY%TYPE;
END bas_subtype_pkg;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY "SAD"."BAS_SUBTYPE_PKG" IS
BEGIN
NULL;
END bas_subtype_pkg;
/
_*****
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_lookup_misc_pkg IS
FUNCTION get_currency(pi_price_type IN NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS
v_currency bas_subtype_pkg.currency;
BEGIN
g_func_name := 'get_currency';
FOR rec_currency IN (SELECT currency FROM sad_price_type_v WHERE price_type_code = pi_price_type)
LOOP
v_currency := rec_currency.currency;
END LOOP;
RETURN v_currency;
END get_currency;
END SAD.bas_lookup_misc_pkg;
/
```

输出

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_lookup_misc_pk#get_currency(pi_price_type IN NUMBER)
RETURN VARCHAR2 IS
v_currency BAS_PRICE_LIST_T.CURRENCY%TYPE;
BEGIN
g_func_name := 'get_currency';
FOR rec_currency IN (SELECT currency FROM sad_price_type_v WHERE price_type_code = pi_price_type)
LOOP
v_currency := rec_currency.currency;
END LOOP;
RETURN v_currency;
END ;
/
```

说明

由于高斯不支持SUBTYPE，因此使用SUBTYPE变量时，需要将其替换成创建SUBTYPE时使用的实际类型。

6.9.16 PL/SQL 包

本节主要介绍Oracle PL/SQL包（详情请参见[包](#)）和REF CURSOR（详情请参见[REF CURSOR](#)）的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

本节包括以下内容：


包、包变量、包拆分、REF CURSOR、VARRAY、创建包模式、授予执行权限、包名列表、数据类型，各节点的具体内容详见[包~数据类型](#)章节。

6.9.16.1 包

包是对逻辑上相关的PL/SQL类型、变量、函数和过程进行分组形成的模式对象。在Oracle中，每个包由两部分组成：包规范和包体。包规范可能包含变量，以及在变量中声明的REF CURSOR。包的REF CURSOR会被识别并迁移至引用位置。包体中的函数和过程将迁移到单独的函数和过程中。包体中的类型和变量会迁移到各个函数和过程中。

如果包规范和包体的模式名称不匹配，则DSC将在schematoolError.log文件中记录模式名称不匹配的错误。

图 6-55 PL/SQL 包迁移



输入：PL/SQL包（包规范和包体）

```
CREATE or REPLACE PACKAGE BODY pkg_get_empdet
IS
PROCEDURE get_ename(eno in number,ename out varchar2)
IS
BEGIN
SELECT ename || ';' || last_name
INTO ename
FROM emp
WHERE empno = eno;
```

```
END get_ename;

FUNCTION get_sal(eno in number) return number
IS
lsalary number;
BEGIN
SELECT salary
INTO lsalary
FROM emp
WHERE empno = eno;
RETURN lsalary;

END get_sal;
END pkg_get_empdet;
/
```

输出（包含了输入包体中每个函数和过程各自的函数和过程）

```
CREATE
or REPLACE PROCEDURE
pkg_get_empdet.get_ename ( eno in number ,ename out varchar2 ) IS
BEGIN

SELECT

ename || ',' || last_name INTO ename
FROM

emp
WHERE

empno = eno ;
END ;
/

CREATE
or REPLACE FUNCTION
pkg_get_empdet.get_sal ( eno in number )
return number IS lsalary number ;
BEGIN

SELECT

salary INTO lsalary

FROM

emp

WHERE

empno = eno ;

RETURN lsalary ;
END ;
/
```

输入：PL/SQL包

```
CREATE OR replace VIEW vw_emp_name AS
Select pkg_get_empdet.get_sal(emp.empno) as empsal from emp;
```

输出

```
CREATE
OR replace VIEW vw_emp_name AS (SELECT

pkg_get_empdet.get_sal (emp.empno) AS empsal
FROM
emp)
;
```

```
output:
set
package_name_list = 'func' ;
CREATE
OR REPLACE FUNCTION func1 ( i1 INT )
RETURN INT As TYPE r_rthpagat_list IS RECORD ( /* Record
information about cross-border RMB */
business parameters ( rthpagat ) rthpagat_REQUESTID
RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQUESTID%TYPE ,rthpagat_PARAMTNAME
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMTNAME%TYPE ,rthpagat_PARAMNUM
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMNUM%TYPE ,rthpagat_PARAMSTAT
RMTS_REMITTANCE_PARAM.PARAMSTAT%TYPE ,rthpagat_REQTELLERNO
RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQTELLERNO%TYPE
,rthpagat_REQUESTTIME RMTS_REMITTANCE_PARAM.REQUESTTIME%TYPE
,rthpagat_HOSTERRNO RMTS_REMITTANCE_PARAM.HOSTERRNO%TYPE ,rthpagat_HOSTERRMSG
RMTS_REMITTANCE_PARAM.HOSTERRMSG%TYPE ,rthpagat_GATBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE1%TYPE ,rthpagat_GATEEBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE2%TYPE ,rthpagat_TELLER
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE3%TYPE ,rthpagat_DATE
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE4%TYPE ,rthpagat_BM_GATBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE5%TYPE ,rthpagat_BM_GATEEBANK
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE6%TYPE ,rthpagat_BM_LMTEL
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE7%TYPE ,rthpagat_BM_LMDAT
RMTS_REMITTANCE_PARAM.VALUE8%TYPE ) ;
v1 r_rthpagat_list ;
BEGIN
    END ;
    /
    reset
package_name_list ;
```

输入：无参数的函数/过程

以防过程或函数没有任何参数，调用相同的过程或函数时，需要在过程或函数名后添加()。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_lookup_misc_pkg IS

    g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_lookup_misc_pkg';
    g_func_name VARCHAR2(30);

    FUNCTION func_name
    RETURN VARCHAR2
    IS
        l_func_name VARCHAR2(100);
    BEGIN
        l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name;
        RETURN l_func_name;
    END func_name;

    -----
    PROCEDURE insert_fnd_data_change_logs(pi_table_name          IN VARCHAR2,
                                           pi_table_key_columns  IN VARCHAR2,
                                           pi_table_key_values   IN VARCHAR2,
                                           pi_column_name        IN VARCHAR2,
                                           pi_column_change_from_value IN VARCHAR2,
                                           pi_column_change_to_value IN VARCHAR2,
                                           pi_op_code            IN NUMBER,
                                           pi_description        IN VARCHAR2,
                                           po_error_msg          OUT VARCHAR2)
    IS

    BEGIN
        g_func_name := 'insert_fnd_data_change_logs_t';

    EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
            po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ',' || SQLERRM;
```

```
END insert_fnd_data_change_logs;  
END SAD.bas_lookup_misc_pkg;  
/
```

输出

```
CREATE  
  OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_lookup_misc_pkg#func_name  
  RETURN VARCHAR2  
PACKAGE  
IS  
  l_func_name VARCHAR2 ( 100 ) ;  
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_pkg_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;  
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;  
  
BEGIN  
  l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '!' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;  
  
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_pkg_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME ) ;  
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;  
  
  RETURN l_func_name ;  
  
END ;  
  
-----  
CREATE  
  OR REPLACE PROCEDURE SAD.bas_lookup_misc_pkg#insert_fnd_data_change_logs ( pi_table_name IN  
  VARCHAR2  
  ,pi_table_key_columns IN VARCHAR2  
  ,pi_table_key_values IN VARCHAR2  
  ,pi_column_name IN VARCHAR2  
  ,pi_column_change_from_value IN VARCHAR2  
  ,pi_column_change_to_value IN VARCHAR2  
  ,pi_op_code IN NUMBER  
  ,pi_description IN VARCHAR2  
  ,po_error_msg OUT VARCHAR2 )  
PACKAGE  
IS  
  
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;  
  
BEGIN  
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME := 'insert_fnd_data_change_logs_t' ;  
  
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_pkg_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME ) ;  
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE  
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;  
  
  EXCEPTION  
    WHEN OTHERS THEN  
      po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || SAD.bas_lookup_misc_pkg#func_name() || ' ' ||  
SQLERRM ;  
  
END ;  
/
```

输入：无过程或函数的包体

以防包体没有任何逻辑，如过程和函数，迁移工具需要从同一包中删除所有代码。通常情况下输出为空。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_subtype_pkg IS
BEGIN
  NULL;
END bas_subtype_pkg;
/
```

输入：SUBTYPE

通过SUBTYPE语句，PL/SQL允许您定义自己的子类型或定义预置数据类型的别名，有时称为抽象数据类型。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE "SAD"."BAS_SUBTYPE_PKG" IS
SUBTYPE CURRENCY IS BAS_PRICE_LIST_T.CURRENCY%TYPE;
END bas_subtype_pkg;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY "SAD"."BAS_SUBTYPE_PKG" IS
BEGIN
  NULL;
END bas_subtype_pkg;
/
_*****
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_lookup_misc_pkg IS
FUNCTION get_currency(pi_price_type IN NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS
  v_currency bas_subtype_pkg.currency;
BEGIN
  g_func_name := 'get_currency';
  FOR rec_currency IN (SELECT currency FROM sad_price_type_v WHERE price_type_code = pi_price_type)
  LOOP
    v_currency := rec_currency.currency;
  END LOOP;
  RETURN v_currency;
END get_currency;
END SAD.bas_lookup_misc_pkg;
/
```

输出

```
"SAD"."BAS_SUBTYPE_PKG" package will be blank after migration.
_*****
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_lookup_misc_pk#get_currency(pi_price_type IN NUMBER)
RETURN VARCHAR2 IS
  v_currency BAS_PRICE_LIST_T.CURRENCY%TYPE;
BEGIN
  g_func_name := 'get_currency';
  FOR rec_currency IN (SELECT currency FROM sad_price_type_v WHERE price_type_code = pi_price_type)
  LOOP
    v_currency := rec_currency.currency;
  END LOOP;
  RETURN v_currency;
END ;
/
```

📖 说明

由于GaussDB不支持SUBTYPE，因此使用SUBTYPE变量时，需要替换为SUBTYPE创建时使用的实际类型。

输入：sys.dbms_job

DBMS_JOB调度和管理作业队列中的作业。

```
CREATE OR replace PACKAGE BODY "SAD"."EIP_HTM_INTEGRATION_PKG"
IS
PROCEDURE Greate_import_instruction_job
IS
  v_jobid NUMBER;
BEGIN
  IF
```



```
bas_lookup_misc_pkg.Exits_run_job('eip_htm_integration_pkg.import_instruction_job') = 'N' THEN
  sys.dbms_job.Submit(job => v_jobid,
    what => 'begin
      eip_htm_integration_pkg.import_instruction_job;
    end;',
    next_date => SYSDATE);

  COMMIT;
END IF;
---
END greate_import_instruction_job;
END eip_htm_integration_pkg;
```

输出

```
CREATE OR replace PROCEDURE
sad.Eip_htm_integration_pkg#greate_import_instruction_job
IS
  v_jobid NUMBER;
BEGIN
  IF Bas_lookup_misc_pkg#exits_run_job (
    'eip_htm_integration_pkg.import_instruction_job') = 'N' THEN
    dbms_job.Submit(job => v_jobid,
      what => 'begin
        eip_htm_integration_pkg.import_instruction_job;
      end;',
      next_date => SYSDATE);

    /* COMMIT; */
    NULL;
  END IF;
---
END;
```

📖 说明

调用包时需要删除SYS模式。

输入：过程/函数变量

由于GaussDB的变量声明不支持NULL约束，因此需要注释NULL关键字。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.sad_lookup_contract_pkg IS
FUNCTION CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2(PI_CONTRACT_NUMBER IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
  L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS VARCHAR2(10) NULL;

BEGIN
  IF CUR_CONTRACT.CONTRACT_STATUS = 0 THEN
    L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := 'Cancel';
  ELSE
    L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := 'Active';
  END IF;

  RETURN L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS;

EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := NULL;

END CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2;
END sad_lookup_contract_pkg;
/
```

输出

```
CREATE OR replace FUNCTION sad_lookup_contract_pkg.Contract_distribute_status_s2
( pi_contract_number IN VARCHAR2 )
RETURN VARCHAR2
IS
  L_contract_distribute_statusvarchar2 ( 10 )
```

```

/* NULL */
;
BEGIN
  IF cur_contract.contract_status = 0 THEN
    l_contract_distribute_status := 'Cancel' ;
  ELSE
    l_contract_distribute_status := 'Active' ;
  END IF ;
  RETURN l_contract_distribute_status ;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
  l_contract_distribute_status := NULL ;
END ;/

```

输入：配置参数addPackageNameList为true

提示按系统访问特定模式中的对象。

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY IC_STAGE.PKG_REVN_ARPU
AS
-----
-----
END PKG_REVN_ARPU;
/

```

输出

```

SET package_name_list = 'PKG_REVN_ARPU' ;
-----
-----
reset package_name_list ;

```

输入：配置参数addPackageNameList为false

提示按系统访问特定模式中的对象。

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY IC_STAGE.PKG_REVN_ARPU
AS
-----
-----
END PKG_REVN_ARPU;
/

```

输出

```

SET SEARCH_PATH=PKG_REVN_ARPU,PUBLIC;

```

输入：PACKAGE

提示过程和函数属于包。

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.sad_lookup_contract_pkg
IS
FUNCTION CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2(PI_CONTRACT_NUMBER IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2 IS
  L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS VARCHAR2(10) ;

BEGIN
  IF CUR_CONTRACT.CONTRACT_STATUS = 0 THEN
    L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := 'Cancel';
  ELSE
    L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := 'Active';
  END IF;

  RETURN L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
  L_CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS := NULL;

```

```
END CONTRACT_DISTRIBUTE_STATUS_S2;  
END sad_lookup_contract_pkg;  
/
```

输出

```
CREATE OR replace FUNCTION sad_lookup_contract_pkg.Contract_distribute_status_s2  
( pi_contract_number IN VARCHAR2 )  
RETURN VARCHAR2  
PACKAGE  
IS  
    l_contract_distribute_status varchar2 ( 10 ) ;  
BEGIN  
    IF cur_contract.contract_status = 0 THEN  
        l_contract_distribute_status := 'Cancel' ;  
    ELSE  
        l_contract_distribute_status := 'Active' ;  
    END IF ;  
    RETURN l_contract_distribute_status ;  
EXCEPTION  
WHEN OTHERS THEN  
    l_contract_distribute_status := NULL ;  
END ;  
/
```

📖 说明

在IS/AS语句之前创建任何过程和函数时需要输入PACKAGE关键字。

输入：嵌套过程

在过程中创建过程称为嵌套过程。嵌套过程是私有的，属于父过程。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE refresh_sw_product_amount(pi_stage_id IN NUMBER)  
IS  
    v_product_amount          sad_sw_product_amount_t.product_amount%TYPE;  
    FUNCTION get_sw_no  
    RETURN VARCHAR2  
    IS  
        v_xh          NUMBER;  
    BEGIN  
        BEGIN  
            SELECT nvl(to_number(substrb(MAX(sw_no), 3, 4)), 0)  
                INTO v_xh  
                FROM sad.sad_sw_product_amount_t  
                WHERE pi_stage_id = pi_stage_id;  
            EXCEPTION WHEN OTHERS THEN  
                v_xh := 0;  
        END;  
        RETURN 'SW' || lpad(to_char(v_xh + 1), 4, '0') || 'Y';  
    END get_sw_no;  
    BEGIN  
        FOR rec_pu IN (SELECT t.*, sh.header_id  
                        FROM asms.ht_stages t, asms.ht, sad.sad_distribution_headers_t sh  
                        WHERE t.ht = ht.ht  
                        AND sh.contract_number = t.ht  
                        AND sh.stage_id = t.stage_id  
                        AND ht.sw_track_flag = 'Y'  
                        AND to_char(t.category_id) IN  
                            (SELECT code  
                             FROM asms.asms_lookup_values  
                             WHERE type_code = 'CATEGORY_ID_EQUIPMENT'  
                             AND enabled_flag = 'Y')  
                        AND nvl(t.status, '-1') <> '0'  
                        AND t.stage_id = pi_stage_id)
```

```

LOOP
SELECT nvl(SUM(nvl(product_amount, 0)), 0)
  INTO v_product_amount
  FROM sad.sad_products_t sp
  WHERE sp.header_id = rec_pu.header_id
        AND sp.sw_flag = 'Y';

END LOOP;

END refresh_sw_product_amount;

```

输出

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_sw_no(pi_stage_id IN NUMBER)
RETURN VARCHAR2 IS
  v_xh    NUMBER;
BEGIN
  BEGIN
    SELECT nvl(to_number(substrb(MAX(sw_no), 3, 4)), 0)
      INTO v_xh
      FROM sad.sad_sw_product_amount_t
      WHERE pi_stage_id = pi_stage_id;
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
      v_xh := 0;
    END;

  RETURN 'SW' || lpad(to_char(v_xh + 1), 4, '0') || 'Y';
END ;
/

_*****
CREATE OR REPLACE PROCEDURE refresh_sw_product_amount(pi_stage_id IN NUMBER)
IS

  v_product_amount      sad_sw_product_amount_t.product_amount%TYPE;

BEGIN

  FOR rec_pu IN (SELECT t.*, sh.header_id
                 FROM asms.ht_stages t, asms.ht, sad.sad_distribution_headers_t sh
                 WHERE t.ht = ht.ht
                    AND sh.contract_number = t.ht
                    AND sh.stage_id = t.stage_id
                    AND ht.sw_track_flag = 'Y'
                    AND to_char(t.category_id) IN
                      (SELECT code
                       FROM asms.asms_lookup_values
                       WHERE type_code = 'CATEGORY_ID_EQUIPMENT'
                             AND enabled_flag = 'Y')
                    AND nvl(t.status, '-1') <> '0'
                    AND t.stage_id = pi_stage_id)

  LOOP
    SELECT nvl(SUM(nvl(product_amount, 0)), 0)
      INTO v_product_amount
      FROM sad.sad_products_t sp
      WHERE sp.header_id = rec_pu.header_id
            AND sp.sw_flag = 'Y';

  END LOOP;

END;
/

```

📖 说明

当实现嵌套过程/函数时，所有过程/函数中的包变量都需要处理。

子过程/函数迁移后，需要迁移父过程/函数。

pkgSchemaNaming为false

如果pkgSchemaNaming设置为false，则PL RECORD迁移不应将类型名称中的包名用作其模式。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.sad_dml_product_pkg IS

PROCEDURE save_sad_product_line_amount(pi_stage_id      IN NUMBER,
                                       pi_product_line_code IN VARCHAR2,
                                       po_error_msg      OUT VARCHAR2) IS

    TYPE t_line IS RECORD(
        product_line VARCHAR2(30),
        product_amount NUMBER);
    TYPE tab_line IS TABLE OF t_line INDEX BY BINARY_INTEGER;
    rec_line      tab_line;
    v_product_line_arr VARCHAR2(5000);
    v_product_line VARCHAR2(30);
    v_count        INTEGER;
    v_start        INTEGER;
    v_pos          INTEGER;

BEGIN
    v_count := 0;
    v_start := 1;

    v_product_line_arr := pi_product_line_code;
    LOOP
        v_pos := instr(v_product_line_arr, ',', v_start);
        IF v_pos <= 0
        THEN
            EXIT;
        END IF;
        v_product_line := substr(v_product_line_arr, v_start, v_pos - 1);
        v_count := v_count + 1;
        rec_line(v_count).product_line := v_product_line;
        rec_line(v_count).product_amount := 0;
        v_product_line_arr := substr(v_product_line_arr, v_pos + 1, length(v_product_line_arr));
    END LOOP;

    FOR v_count IN 1 .. rec_line.count
    LOOP
        UPDATE sad_product_line_amount_t spl
        SET spl.product_line_amount = rec_line(v_count).product_amount
        WHERE spl.stage_id = pi_stage_id
        AND spl.product_line_code = rec_line(v_count).product_line;
        IF SQL%NOTFOUND
        THEN
            INSERT INTO sad_product_line_amount_t
            (stage_id, product_line_code, product_line_amount)
            VALUES (pi_stage_id, rec_line(v_count).product_line, rec_line(v_count).product_amount);
        END IF;
    END LOOP;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ' ' || SQLERRM;
END save_sad_product_line_amount;
```

```
END sad_dml_product_pkg;  
/
```

输出

```
CREATE TYPE SAD.sad_dml_product_pkg#t_line AS  
( product_line VARCHAR2 ( 30 )  
  , product_amount NUMBER );  
  
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.sad_dml_product_pkg#save_sad_product_line_amount  
( pi_stage_id IN NUMBER  
  , pi_product_line_code IN VARCHAR2  
  , po_error_msg OUT VARCHAR2 )  
PACKAGE  
IS  
TYPE tab_line IS VARRAY ( 10240 ) OF SAD.sad_dml_product_pkg#t_line ;  
  rec_line tab_line ;  
  v_product_line_arr VARCHAR2 ( 5000 ) ;  
  v_product_line VARCHAR2 ( 30 ) ;  
  v_count INTEGER ;  
  v_start INTEGER ;  
  v_pos INTEGER ;  
BEGIN  
  v_count := 0 ;  
  v_start := 1 ;  
  v_product_line_arr := pi_product_line_code ;  
  
  LOOP  
    v_pos := instr( v_product_line_arr ,',' ,v_start ) ;  
  
    IF v_pos <= 0 THEN  
      EXIT ;  
    END IF ;  
  
    v_product_line := SUBSTR( v_product_line_arr ,v_start ,v_pos - 1 ) ;  
    v_count := v_count + 1 ;  
    rec_line ( v_count ).product_line := v_product_line ;  
    rec_line ( v_count ).product_amount := 0 ;  
    v_product_line_arr := SUBSTR( v_product_line_arr ,v_pos + 1 ,length( v_product_line_arr ) ) ;  
  
    END LOOP ;  
  
    FOR v_count IN 1.. rec_line.count  
  LOOP  
    UPDATE sad_product_line_amount_t spl  
      SET spl.product_line_amount = rec_line ( v_count ).product_amount  
      WHERE spl.stage_id = pi_stage_id  
      AND spl.product_line_code = rec_line ( v_count ).product_line ;  
  
    IF SQL%NOTFOUND THEN  
      INSERT INTO sad_product_line_amount_t  
        ( stage_id, product_line_code, product_line_amount )  
      VALUES ( pi_stage_id, rec_line ( v_count ).product_line  
        , rec_line ( v_count ).product_amount ) ;  
  
    END IF ;  
  
    END LOOP ;  
  
EXCEPTION  
  WHEN OTHERS THEN  
    po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ',' || SQLERRM ;  
  
END ;  
/
```

6.9.16.2 包变量

Oracle支持包变量，允许变量保留包中所有的函数/过程。DSC通过自定义函数实现 GaussDB(DWS)支持包变量。

说明

前提条件：

- 创建并使用MIG_ORA_EXT模式。
- 复制自定义脚本文件的内容，并在要执行迁移的所有目标数据库中执行此脚本。详情请参见[迁移流程](#)。

如果模式和包名称之间存在空格，或包规范或包体（二者之一）含有引号，则输出可能与预期不符。

输入：包变量

```
CREATE
  OR REPLACE PACKAGE scott.pkg_adm_util IS un_stand_value long := '';
  defaultdate date := sysdate;
g_pkgname CONSTANT VARCHAR2 ( 255 ) DEFAULT 'pkg_adm_util';
procedure p1;
END pkg_adm_util;
/

CREATE
  OR REPLACE PACKAGE BODY scott.pkg_adm_util AS defaulttime timestamp := systimestamp;
PROCEDURE P1 AS BEGIN
  scott.pkg_adm_util.un_stand_value := 'A';
  pkg_adm_util.un_stand_value := 'B';
  un_stand_value := 'C';
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( pkg_adm_util.defaultdate );
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( defaulttime );
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( scott.pkg_adm_util.un_stand_value );
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( pkg_adm_util.un_stand_value );
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( un_stand_value );
END;
END;
/
```

输出

```
SCHEMA pkg_adm_util
;
BEGIN
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
( SCHEMA_NAME ,PACKAGE_NAME ,SPEC_OR_BODY ,VARIABLE_NAME
,VARIABLE_TYPE ,CONSTANT_
I ,DEFAULT_VALUE ,EXPRESSION_I )
VALUES
( UPPER( 'scott' ) ,UPPER( 'pkg_adm_util' ) ,'S' ,UPPER(
'un_stand_value' ) ,UPPE
R( 'TEXT' ) ,false ,'' ,false );
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
( SCHEMA_NAME ,PACKAGE_NAME ,SPEC_OR_BODY ,VARIABLE_NAME
,VARIABLE_TYPE ,CONSTANT_
I ,DEFAULT_VALUE ,EXPRESSION_I )
VALUES
( UPPER( 'scott' ) ,UPPER( 'pkg_adm_util' ) ,'S' ,UPPER(
'defaultdate' ) ,UPPER( '
date' ) ,false ,$$sysdate$$ ,true );
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
( SCHEMA_NAME ,PACKAGE_NAME ,SPEC_OR_BODY ,VARIABLE_NAME
,VARIABLE_TYPE ,CONSTANT_
I ,DEFAULT_VALUE ,EXPRESSION_I )
VALUES
( UPPER( 'scott' ) ,UPPER( 'pkg_adm_util' ) ,'S' ,UPPER(
'g_pkgname' ) ,UPPER( 'VA
```

```
RCHAR2 ( 255 )' ),true,'pkg_adm_util',false );
END ;
/
BEGIN
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
( SCHEMA_NAME ,PACKAGE_NAME ,SPEC_OR_BODY ,VARIABLE_NAME
,VARIABLE_TYPE ,CONSTANT_
I ,DEFAULT_VALUE ,EXPRESSION_I )
VALUES
( UPPER( 'scott' ) ,UPPER( 'pkg_adm_util' ) ,'B' ,UPPER(
'defaulttime' ) ,UPPER( '
timestamp' ) ,false ,$$CURRENT_TIMESTAMP$$ ,true ) ;
END ;
/
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE pkg_adm_util.P1 AS
BEGIN
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
,'pkg_adm_util' ,'un_stand_value' ,( 'A' ) ::TEXT ) ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
,'pkg_adm_util' ,'un_stand_value' ,( 'B' ) ::TEXT ) ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
,'pkg_adm_util' ,'un_stand_value' ,( 'C' ) ::TEXT ) ;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'scott' ,'pkg_adm_util' ,'defaultdate' ) :: date ) ;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE(
'scott' ,'pkg_adm_util' ,'defaulttime' ) :: timestamp ) ;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE(
'scott' ,'pkg_adm_util' ,'un_stand_value' ) :: TEXT ) ;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE(
'scott' ,'pkg_adm_util' ,'un_stand_value' ) :: TEXT ) ;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ( MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE(
'scott' ,'pkg_adm_util' ,'un_stand_value' ) :: TEXT ) ;
END ;
/
```

说明

如果pkgSchemaNaming设置为true，

- Oracle支持多个模式的包变量。如果不同的模式具有相同的包名和变量名，例如：
 - schema1.mypackage.myvariable
 - schema2.mypackage.myvariable

则在迁移之后，模式名称将不会用于区分这两个包变量。由于模式名称被忽略，[any_schema].mypackage.myvariable的最后一个数据类型声明或操作将覆盖schema1.mypackage.myvariable和schema2.mypackage.myvariable的类型和值。

输入：使用CONSTANT关键字在一个包中声明的默认值的包变量，并在另一个包中使用

在包规范中声明的全局变量可以在相同的包和其他包中被访问。

```
PACKAGE "SAD"."BAS_SUBTYPE_PKG" : (Declaring global variable)
-----
g_header_waiting_split_status CONSTANT VARCHAR2(20) := 'Waiting_Distribute';

PACKAGE SAD.sad_lookup_stage_pkg: (Used global variable)
-----
PROCEDURE calc_product_price(pi_contract_no IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
                             pi_stage_id IN NUMBER DEFAULT NULL,
                             pi_calc_category IN VARCHAR2 DEFAULT 'all',
                             pi_op_code IN NUMBER,
                             po_error_msg OUT VARCHAR2)

IS

CURSOR cur_contract IS
SELECT DISTINCT sdh.contract_number, sdh.stage_id
```



```
FROM sad_distribution_headers_t_sdh
WHERE sdh.status = bas_subtype_pkg.g_header_waiting_split_status
AND sdh.contract_number = nvl(pi_contract_no, sdh.contract_number)
AND sdh.stage_id = nvl(pi_stage_id, sdh.stage_id);

v_ras_flag VARCHAR2 ( 1 );
BEGIN
...
...
END calc_product_price;
/
```

输出

```
PROCEDURE calc_product_price(pi_contract_no IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
                             pi_stage_id   IN NUMBER DEFAULT NULL,
                             pi_calc_category IN VARCHAR2 DEFAULT 'all',
                             pi_op_code    IN NUMBER,
                             po_error_msg  OUT VARCHAR2)
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS VARCHAR2 ( 20 ) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'bas_subtype_pkg', 'g_header_waiting_split_status' ) ::VARCHAR2 ( 20 ) ;

CURSOR cur_contract IS
SELECT DISTINCT sdh.contract_number, sdh.stage_id
FROM sad_distribution_headers_t_sdh
WHERE sdh.status = MIG_PV_VAL_DUMMY_G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS
AND sdh.contract_number = nvl(pi_contract_no, sdh.contract_number)
AND sdh.stage_id = nvl(pi_stage_id, sdh.stage_id);

v_ras_flag VARCHAR2 ( 1 );

BEGIN
...
...
END;
/
```

📖 说明

包变量需要在CURSOR声明之前声明。

输入：EXCEPTION的变量

包变量是一种全局变量，可以通过声明一次在整个包中使用。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.sad_lookup_stage_pkg IS

ex_prog_error EXCEPTION;

PROCEDURE assert_null ( pi_value IN VARCHAR2 )
IS
BEGIN
IF pi_value IS NOT NULL THEN
RAISE ex_prog_error ;

END IF ;

END assert_null;

END SAD.sad_lookup_stage_pkg
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE SAD.sad_lookup_stage_pkg#assert_null
( pi_value IN VARCHAR2 )
```

```
PACKAGE
IS
  ex_prog_error EXCEPTION;
BEGIN
  IF pi_value IS NOT NULL THEN
    RAISE ex_prog_error ;

  END IF ;

END ;
/
```

说明

GaussDB没有软件包功能，因此包变量需要使用它的过程或函数中声明。

输入：若pkgSchemaNaming设置为false

包变量是一种全局变量，可以通过声明一次在整个包中使用。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_lookup_misc_pkg IS

  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_lookup_misc_pkg';
  g_func_name VARCHAR2(30);

  FUNCTION func_name RETURN VARCHAR2 IS
    l_func_name VARCHAR2(100);
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name;
    RETURN l_func_name;
  END;
END SAD.bas_lookup_misc_pkg;
/
```

输出

```
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
  PACKAGE_NAME
  ,SPEC_OR_BODY
  ,VARIABLE_NAME
  ,VARIABLE_TYPE
  ,CONSTANT_I
  ,DEFAULT_VALUE
  ,RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( UPPER( 'bas_lookup_misc_pkg' )
,'B'
,UPPER( 'g_func_name' )
,UPPER( 'VARCHAR2(30)' )
,FALSE
,NULL
,FALSE );

END ;
/
--*****
CREATE
  OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_lookup_misc_pkg#func_name
  RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
  l_func_name VARCHAR2 ( 100 ) ;
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD' , 'bas_lookup_misc_pkg' , 'g_pkg_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD' , 'bas_lookup_misc_pkg' , 'g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;

BEGIN
  l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
```

```
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_pkg_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME ) ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

    RETURN l_func_name ;

END ;
/
```

📖 说明

如果配置参数pkgSchemaNaming设置为false，则包变量迁移在某些地方会出错（例如，GET获取默认值和SET分配最终值不会被添加）。但是，内核团队不建议使用此设置。请咨询内核团队。

输入：数据类型声明为包变量的表列%TYPE

如果数据类型被声明为变量的表列%TYPE，在表创建级别定义的数据类型被视为相应的列。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_lookup_misc_pkg IS

    v_emp_name emp.ename%TYPE;

PROCEDURE save_emp_dtls ( v_empno IN VARCHAR2 )
IS
BEGIN

    IF v_emp_name IS NULL THEN
        v_emp_name := 'test';
    END IF ;

END save_emp_dtls;

END bas_lookup_misc_pkg
/
```

输出

```
BEGIN

    INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
        PACKAGE_NAME
        ,SPEC_OR_BODY
        ,VARIABLE_NAME
        ,VARIABLE_TYPE
        ,CONSTANT_I
        ,DEFAULT_VALUE
        ,RUNTIME_EXEC_I
    )
    VALUES ( UPPER( 'bas_lookup_misc_pkg' )
        ,'B'
        ,UPPER( 'v_emp_name' )
        ,UPPER( 'VARCHAR2(30)' )
        ,FALSE
        ,NULL
        ,FALSE ) ;

END ;
/
--*****
CREATE
    OR REPLACE PROCEDURE SAD.bas_lookup_misc_pkg#save_emp_dtls ( v_empno IN VARCHAR2 )
PACKAGE
IS
    MIG_PV_VAL_DUMMY_EMP_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','v_emp_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
```

```
BEGIN
  IF MIG_PV_VAL_DUMMY_EMP_NAME IS NULL THEN
    MIG_PV_VAL_DUMMY_EMP_NAME := 'test';
  END IF;

END ;
/
```

📖 说明

使用数据类型作为表列%TYPE迁移包变量时，需要从表中获取实际数据类型，并且在声明变量时使用该数据类型，而不是使用%TYPE。

输入：若配置参数pkgSchemaNaming设置为false

如果一起指定PACKAGE名称和SCHEMA名称，则需要在GET()上使用SCHEMA名称来获取默认值，并使用SET()来指定最终值。

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_lookup_misc_pkg IS

  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_lookup_misc_pkg';
  g_func_name VARCHAR2(30);

  FUNCTION func_name RETURN VARCHAR2 IS
    l_func_name VARCHAR2(100);
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name;
    RETURN l_func_name;
  END;
END SAD.bas_lookup_misc_pkg;
/
```

输出

```
BEGIN
  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME
    ,VARIABLE_TYPE
    ,CONSTANT_I
    ,DEFAULT_VALUE
    ,RUNTIME_EXEC_I
  )
  VALUES ( UPPER( 'bas_lookup_misc_pkg' )
    ,'B'
    ,UPPER( 'g_pkg_name' )
    ,UPPER( 'VARCHAR2(30)' )
    ,TRUE
    ,'bas_lookup_misc_pkg'
    ,FALSE );

  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME
    ,VARIABLE_TYPE
    ,CONSTANT_I
    ,DEFAULT_VALUE
    ,RUNTIME_EXEC_I
  )
  VALUES ( UPPER( 'bas_lookup_misc_pkg' )
    ,'B'
    ,UPPER( 'g_func_name' )
    ,UPPER( 'VARCHAR2(30)' )
    ,FALSE
    ,NULL
    ,FALSE );
```

```

END ;
/
_*****
CREATE
  OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_lookup_misc_pkg#func_name
  RETURN VARCHAR2
  PACKAGE
  IS
    l_func_name VARCHAR2 ( 100 ) ;
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_pkg_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;

BEGIN
  l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;

MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_pkg_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME ) ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD','bas_lookup_misc_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

  RETURN l_func_name ;

END ;
/

```

输入：若配置参数pkgSchemaNaming设置为false

若配置参数pkgSchemaNaming设置为false

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY bas_lookup_misc_pkg IS

  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_lookup_misc_pkg';
  g_func_name VARCHAR2(30);

  FUNCTION func_name RETURN VARCHAR2 IS
    l_func_name VARCHAR2(100);
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name;
    RETURN l_func_name;
  END;
END SAD.bas_lookup_misc_pkg;
/

```

输出

```

BEGIN
  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME
    ,VARIABLE_TYPE
    ,CONSTANT_I
    ,DEFAULT_VALUE
    ,RUNTIME_EXEC_I
  )
  VALUES ( UPPER( 'bas_lookup_misc_pkg' )
    , 'B'
    , UPPER( 'g_pkg_name' )
    , UPPER( 'VARCHAR2(30)' )
    , TRUE
    , 'bas_lookup_misc_pkg'
    , FALSE ) ;

  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME

```

```

,VARIABLE_TYPE
,CONSTANT_I
,DEFAULT_VALUE
,RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( UPPER( 'bas_lookup_misc_pkg' )
,'B'
,UPPER( 'g_func_name' )
,UPPER( 'VARCHAR2(30)' )
,FALSE
,NULL
,FALSE );

END ;
/
_*****
CREATE
  OR REPLACE FUNCTION bas_lookup_misc_pkg#func_name
  RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
  l_func_name VARCHAR2 ( 100 ) ;
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( CURRENT_SCHEMA(), 'bas_lookup_misc_pkg', 'g_pkg_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( CURRENT_SCHEMA(), 'bas_lookup_misc_pkg', 'g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;

BEGIN
  l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;

  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( CURRENT_SCHEMA(), 'bas_lookup_misc_pkg', 'g_pkg_name', MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME ) ;
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( CURRENT_SCHEMA(), 'bas_lookup_misc_pkg', 'g_func_name', MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

  RETURN l_func_name ;

END ;
/

```

输入：若pkgSchemaNaming设置为false，使用包变量

全局变量在包转换期间未正确转换，并在编译期间报错。如果配置参数 pkgSchemaNaming 设置为 false，则某些位置不会进行包变量迁移。但是，内核团队不建议使用此设置，详情请咨询内核团队。

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dmL_lookup_pkg IS
  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dmL_ic_price_rule_pkg' ;
  g_func_name VARCHAR2 (100);

  FUNCTION func_name
  RETURN VARCHAR2
  IS
    l_func_name VARCHAR2(100) ;
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name ;
    RETURN l_func_name ;

  END ;

END bas_dmL_lookup_pkg ;
/

```

输出

```

BEGIN
  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    USER_NAME, PACKAGE_NAME, SPEC_OR_BODY

```

```
, VARIABLE_NAME, VARIABLE_TYPE
, CONSTANT_I, DEFAULT_VALUE, RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( 'SAD', UPPER( 'bas_dml_lookup_pkg' ), 'B'
, UPPER( 'g_pkg_name' ), UPPER( 'VARCHAR2 ( 30 )' )
, TRUE, 'bas_dml_ic_price_rule_pkg', FALSE );

INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
USER_NAME, PACKAGE_NAME, SPEC_OR_BODY
, VARIABLE_NAME, VARIABLE_TYPE
, CONSTANT_I, DEFAULT_VALUE, RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( 'SAD', UPPER( 'bas_dml_lookup_pkg' ), 'B'
, UPPER( 'g_func_name' ), UPPER( 'VARCHAR2(100)' )
, FALSE, NULL, FALSE );

END ;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name
RETURN VARCHAR2
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2(30) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_PKG_NAME' )::VARCHAR2(30) ;
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(100) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME' )::VARCHAR2(100) ;
l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
RETURN l_func_name ;
END ;
/
```

输入：(%type)表中的表字段类型定义

包转换期间，模式定义不会被添加到 (%type) 表中的表字段类型定义中，并且在编译期间会报错。

```
CREATE TABLE CTP_BRANCH
( ID          VARCHAR2(10)
, NAME        VARCHAR2(100)
, DESCRIPTION VARCHAR2(500)
);

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dml_lookup_pkg IS
g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dml_ic_price_rule_pkg' ;
g_func_name CTP_BRANCH.NAME%TYPE;

FUNCTION func_name
RETURN VARCHAR2
IS
l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name ;
RETURN l_func_name ;
END ;

END bas_dml_lookup_pkg ;
/
```

输出

```
BEGIN
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
USER_NAME, PACKAGE_NAME, SPEC_OR_BODY
, VARIABLE_NAME, VARIABLE_TYPE
, CONSTANT_I, DEFAULT_VALUE, RUNTIME_EXEC_I
)

```

```

VALUES ( 'SAD', UPPER( 'bas_dml_lookup_pkg' ), 'B'
        , UPPER( 'g_pkg_name' ), UPPER( 'VARCHAR2 ( 30 )' )
        , TRUE, 'bas_dml_ic_price_rule_pkg', FALSE ) ;

INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    USER_NAME, PACKAGE_NAME, SPEC_OR_BODY
    , VARIABLE_NAME, VARIABLE_TYPE
    , CONSTANT_I, DEFAULT_VALUE, RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( 'SAD', UPPER( 'bas_dml_lookup_pkg' ), 'B'
        , UPPER( 'g_func_name' ), UPPER( 'VARCHAR2(100)' )
        , FALSE, NULL, FALSE ) ;

END ;
/
CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name
RETURN VARCHAR2
IS
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2(30) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_PKG_NAME' )::VARCHAR2(30) ;
    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(100) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME' )::VARCHAR2(100) ;
    l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
    l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
    RETURN l_func_name ;
END ;
/

```

EXCEPTION

包变量可以被添加为EXCEPTION， GaussDB不支持此功能。

输入

```

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY product_pkg IS

    ex_prog_error EXCEPTION;

    PROCEDURE assert_null(pi_value IN VARCHAR2) IS
    BEGIN
        IF pi_value IS NOT NULL
        THEN
            RAISE ex_prog_error;
        END IF;
    EXCEPTION
        WHEN ex_prog_error THEN
            RAISE ex_prog_error;

    END assert_null;
END product_pkg;
/

```

输出

```

CREATE OR replace PROCEDURE product_pkg.Assert_null (pi_value IN VARCHAR2)
IS
    ex_prog_error EXCEPTION;
BEGIN
    IF pi_value IS NOT NULL THEN
        RAISE ex_prog_error;
    END IF;
EXCEPTION
    WHEN ex_prog_error THEN
        RAISE ex_prog_error;
END;
/

```


默认值

function被指定为包变量的默认值。

输入

```
BEGIN
  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME
    ,VARIABLE_TYPE
    ,CONSTANT_I
    ,DEFAULT_VALUE
    ,RUNTIME_EXEC_I
  )
  VALUES ( UPPER( 'PKG_REVN_ARPU' )
    ,'B'
    ,UPPER( 'imodel' )
    ,UPPER( 'log_table.ds_exec%TYPE' )
    ,FALSE
    ,pkg_etl.proc_set_chain ( 'DAILY ARPU' )
    ,FALSE );

END ;
/
gSQL:PKG_REVN_ARPU_04.SQL:23: ERROR: function pkg_etl.proc_set_chain(unknown) does not exist
LINE 15:      ,pkg_etl.proc_set_chain ( 'DAILY ARPU' )
              ^
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
```

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY IC_STAGE.PKG_REVN_ARPU
AS
  imodel log_table.ds_exec%TYPE := pkg_etl.proc_set_chain ('DAILY ARPU');
  PROCEDURE AGGR_X_AGG00_REVN_DEALER (p_date  PLS_INTEGER,
    p_days  PLS_INTEGER)
  AS
    v_start_date  PLS_INTEGER;
    v_curr_date   PLS_INTEGER;
    v_imodel      VARCHAR2(100);
  BEGIN
    pkg_etl.proc_start (p_date, 'AGGR_X_AGG00_REVN_DEALER ');

    v_start_date :=
      TO_CHAR (TO_DATE (p_date, 'yyyymmdd') - (p_days - 1), 'yyyymmdd');
    v_curr_date := p_date;
    v_imodel := imodel;

  END;
END PKG_REVN_ARPU;
/
```

输出

```
SET
  package_name_list = 'PKG_REVN_ARPU' ;

BEGIN
  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME
    ,VARIABLE_TYPE
    ,CONSTANT_I
    ,DEFAULT_VALUE
    ,RUNTIME_EXEC_I
  )
  VALUES ( UPPER( 'PKG_REVN_ARPU' )
```

```
,B'  
,UPPER( 'imodel' )  
,UPPER( 'log_table.ds_exec%TYPE' )  
,FALSE  
,q$pkg_etl.proc_set_chain ('DAILY ARPU')$q$  
,TRUE );  
  
END ;  
/  
CREATE  
  OR REPLACE PROCEDURE PKG_REVN_ARPU.AGGR_X_AGG00_REVN_DEALER ( p_date INTEGER  
  ,p_days INTEGER )  
AS  
  MIG_PV_VAL_DUMMY_IMODEL log_table.ds_exec%TYPE := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE  
( CURRENT_USER,'PKG_REVN_ARPU','imodel' ) ::log_table.ds_exec%TYPE ;  
  v_start_date INTEGER ;  
  v_curr_date INTEGER ;  
  v_imodel VARCHAR2 ( 100 ) ;  
  
BEGIN  
  pkg_etl.proc_start ( p_date , 'AGGR_X_AGG00_REVN_DEALER ' ) ;  
  v_start_date := TO_CHAR( TO_DATE( p_date , 'yyyymmdd' ) - ( p_days - 1 ) , 'yyyymmdd' ) ;  
  v_curr_date := p_date ;  
  v_imodel := MIG_PV_VAL_DUMMY_IMODEL ;  
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE  
( CURRENT_USER , 'PKG_REVN_ARPU' , 'imodel' , MIG_PV_VAL_DUMMY_IMODEL ) ;  
  
END ;  
/  
reset package_name_list ;
```

PLS_INTEGER

PLS_INTEGER数据类型未转换为用于包变量的INTEGER，但对其他本地变量起作用，因此，包变量PLS_INTEGER应转换为INTEGER 数据类型，例如，variable1
PLS_INTEGER ==> variable1 INTEGER。

脚本：SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG.SQL, SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB.SQL,
SAD_CALC_ITEM_PRICE_TEST_OB.SQL, SAD_CALC_ITEM_PRI_TEST_OB.SQL,
SAD_CALC_ITEM_TEST_OB.SQL

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY "SAD"."SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG" IS  
  g_max_number_of_entities PLS_INTEGER := 100;  
  FUNCTION split_warning(pi_contract_number IN VARCHAR2,  
    pi_stage_id      IN NUMBER,  
    pi_quotation_id  IN NUMBER,  
    pi_cfg_instance_id IN NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS  
  BEGIN  
    ---  
    l_item_list := items_no_cost(pi_contract_number      => pi_contract_number,  
      pi_stage_id          => pi_stage_id,  
      pi_quotation_id      => pi_quotation_id,  
      pi_cfg_instance_id   => pi_cfg_instance_id,  
      pi_max_number_of_entities => g_max_number_of_entities,  
      pi_sep_char          => g_item_sep_char,  
      po_error_msg        => po_error_msg);  
    ---  
  END split_warning;  
END SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG;
```

输出

```
BEGIN  
---  
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (   
  PACKAGE_NAME
```

```
,SPEC_OR_BODY
,VARIABLE_NAME
,VARIABLE_TYPE
,VARIABLE_TYPE
,CONSTANT_I
,DEFAULT_VALUE
,RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( UPPER( 'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG' )
,'B'
,UPPER( 'g_max_number_of_entities' )
,UPPER( 'PLS_INTEGER' )
,FALSE
,100
,FALSE ) ;
---
END;
/
CREATE
OR REPLACE FUNCTION SAD.SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG#split_warning ( pi_contract_number IN
VARCHAR2
,pi_stage_id IN NUMBER
,pi_quotation_id IN NUMBER
,pi_cfg_instance_id IN NUMBER )
RETURN VARCHAR2 IS
---
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER_OF_ENTITIES PLS_INTEGER :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( current_schema (
,'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG'
,'g_max_number_of_entities' ) ::PLS_INTEGER ;
---
l_item_list := SAD.SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG#items_no_cost ( pi_contract_number =>
pi_contract_number ,
pi_stage_id => pi_stage_id ,
pi_quotation_id => pi_quotation_id ,
pi_cfg_instance_id => pi_cfg_instance_id ,
pi_max_number_of_entities => MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER_OF_ENTITIES ,
pi_sep_char => MIG_PV_VAL_DUMMY_G_ITEM_SEP_CHAR ,
po_error_msg => po_error_msg ) ;
---
END;
```

输入

PLS_INTEGER datatype not converted into INTEGER for package variables but it's working fine for other local variables therefore for package variables also PLS_INTEGER should be converted to INTEGER datatype i.e variable1 PLS_INTEGER ==> variable1 INTEGER

SCRIPTS : SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG.SQL, SAD_CALC_ITEM_PKG_TEST_OB.SQL,
SAD_CALC_ITEM_PRICE_TEST_OB.SQL, SAD_CALC_ITEM_PRI_TEST_OB.SQL, SAD_CALC_ITEM_TEST_OB.SQL

INPUT :

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY "SAD"."SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG" IS
```

```
g_max_number_of_entities PLS_INTEGER := 100;
```

```
FUNCTION split_warning(pi_contract_number IN VARCHAR2,
pi_stage_id IN NUMBER,
pi_quotation_id IN NUMBER,
pi_cfg_instance_id IN NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS
```

```
BEGIN
```

```
---
```

```
l_item_list := items_no_cost(pi_contract_number => pi_contract_number,
pi_stage_id => pi_stage_id,
pi_quotation_id => pi_quotation_id,
pi_cfg_instance_id => pi_cfg_instance_id,
pi_max_number_of_entities => g_max_number_of_entities,
pi_sep_char => g_item_sep_char,
```

```

                po_error_msg          => po_error_msg);

---

END split_warning;

END SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG;

OUTPUT :

BEGIN

---
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES (
    PACKAGE_NAME
    ,SPEC_OR_BODY
    ,VARIABLE_NAME
    ,VARIABLE_TYPE
    ,CONSTANT_I
    ,DEFAULT_VALUE
    ,RUNTIME_EXEC_I
)
VALUES ( UPPER( 'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG' )
    ,'B'
    ,UPPER( 'g_max_number_of_entities' )
    ,UPPER( 'PLS_INTEGER' )
    ,FALSE
    ,100
    ,FALSE );
---

END;
/

CREATE
OR REPLACE FUNCTION SAD.SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG#split_warning ( pi_contract_number IN
VARCHAR2
    ,pi_stage_id IN NUMBER
    ,pi_quotation_id IN NUMBER
    ,pi_cfg_instance_id IN NUMBER )
RETURN VARCHAR2 IS

---

    MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER_OF_ENTITIES PLS_INTEGER :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
    ,'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG'
    ,'g_max_number_of_entities' ) ::PLS_INTEGER ;

---

    l_item_list := SAD.SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG#items_no_cost ( pi_contract_number =>
pi_contract_number ,
    pi_stage_id => pi_stage_id ,
    pi_quotation_id => pi_quotation_id ,
    pi_cfg_instance_id => pi_cfg_instance_id ,
    pi_max_number_of_entities => MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER_OF_ENTITIES ,
    pi_sep_char => MIG_PV_VAL_DUMMY_G_ITEM_SEP_CHAR ,
    po_error_msg => po_error_msg ) ;

---

END;

输出

BEGIN
    INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
    ( PACKAGE_NAME, SPEC_OR_BODY, VARIABLE_NAME
    , VARIABLE_TYPE, CONSTANT_I, DEFAULT_VALUE

```

```
, RUNTIME_EXEC_I )
VALUES ( UPPER('SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG')
, 'B', UPPER( 'g_max_number_of_entities' )
, UPPER( 'INTEGER' ),FALSE,100
, FALSE );
END ;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG#split_warning
( pi_contract_number IN VARCHAR2
, pi_stage_id IN NUMBER )
RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER_OF_ENTITIES INTEGER :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE('SAD', 'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG',
'g_max_number_of_entities') ::INTEGER ;
po_error_msg sad_products_t.exception_description%TYPE ;

BEGIN
l_item_list := items_no_cost ( pi_contract_number => pi_contract_number ,pi_stage_id => pi_stage_id
, pi_max_number_of_entities => MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER_OF_ENTITIES
, po_error_msg => po_error_msg ) ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
('SAD', 'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG', 'g_max_number_of_entities', MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBER
_OF_ENTITIES);

RETURN po_error_msg ;

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
po_error_msg := 'Program Others abnormal, Fail to obtain the warning information.' || SQLERRM ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
('SAD', 'SAD_CALC_BPART_PRICE_PKG', 'g_max_number_of_entities', MIG_PV_VAL_DUMMY_G_MAX_NUMBE
R_OF_ENTITIES ) ;

RETURN po_error_msg ;

END ;
/
```

带有包变量的游标

SAD.sad_calc_product_price_pkg#calc_product_price中声明的游标包含包变量，并且需要被处理。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE SAD.bas_subtype_pkg IS
g_header_waiting_split_status CONSTANT VARCHAR2(20) := 'Waiting_Distribute';
SUBTYPE error_msg IS sad_products_t.exception_description%TYPE;
END bas_subtype_pkg;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.sad_calc_product_price_pkg IS
PROCEDURE calc_product_price(pi_contract_no IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
pi_stage_id IN NUMBER DEFAULT NULL,
po_error_msg OUT VARCHAR2) IS
CURSOR cur_contract IS
SELECT DISTINCT sdh.contract_number, sdh.stage_id
FROM sad_distribution_headers_t sdh
WHERE sdh.status = bas_subtype_pkg.g_header_waiting_split_status
AND sdh.contract_number = nvl(pi_contract_no, sdh.contract_number)
AND sdh.stage_id = nvl(pi_stage_id, sdh.stage_id);

lv_error_msg bas_subtype_pkg.error_msg;
BEGIN
FOR rec_contract IN cur_contract
LOOP
```

```
        validate_process_status(rec_contract.contract_number,
                               rec_contract.stage_id,
                               lv_error_msg);
    END LOOP;

    po_error_msg := lv_error_msg;
    END calc_product_price;

END sad_calc_product_price_pkg;
/
```

输出

```
BEGIN
    INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
    ( PACKAGE_NAME,SPEC_OR_BODY,VARIABLE_NAME
    , VARIABLE_TYPE,CONSTANT_I,DEFAULT_VALUE
    , RUNTIME_EXEC_I )
    VALUES ( UPPER('bas_subtype_pkg'), 'S', UPPER('g_header_waiting_split_status')
    , UPPER( 'VARCHAR2(20)' ), TRUE, 'Waiting_Distribute'
    , FALSE );
END ;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.sad_calc_product_price_pkg#calc_product_price
( pi_contract_no IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
  , pi_stage_id IN NUMBER DEFAULT NULL
  , po_error_msg OUT VARCHAR2 )
PACKAGE
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS VARCHAR2 ( 20 ) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( 'SAD' , 'bas_subtype_pkg'
  , 'g_header_waiting_split_status' ) ::VARCHAR2 ( 20 ) ;

CURSOR cur_contract IS
SELECT DISTINCT sdh.contract_number, sdh.stage_id
  FROM sad_distribution_headers_t sdh
 WHERE sdh.status = MIG_PV_VAL_DUMMY_G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS
    AND sdh.contract_number = nvl( pi_contract_no ,sdh.contract_number )
    AND sdh.stage_id = nvl( pi_stage_id ,sdh.stage_id ) ;

    lv_error_msg sad_products_t.exception_description%TYPE ;
BEGIN
    FOR rec_contract IN cur_contract
    LOOP
        validate_process_status ( rec_contract.contract_number ,rec_contract.stage_id ,lv_error_msg ) ;

    END LOOP ;
    po_error_msg := lv_error_msg ;
    MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD' , 'bas_subtype_pkg' , 'g_header_waiting_split_status' ,MIG_PV_VAL_DUMMY_G_HEADER_WAITING_SPLIT_STATUS ) ;

END ;
/
```

RETURN后的SET VARIABLE函数

SET VARIABLE函数应在过程和函数中的RETURN语句前被调用。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dml_lookup_pkg IS
    g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dml_lookup_pkg' ;
    g_func_name VARCHAR2(100);

    FUNCTION func_name
    RETURN VARCHAR2
    IS
```

```
l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
g_func_name := 'func_name';
l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name ;
RETURN l_func_name ;

END;

PROCEDURE data_change_logs ( pi_table_name      IN VARCHAR2
                             , pi_table_key_columns IN VARCHAR2
                             , po_error_msg      OUT VARCHAR2
                           )
IS
BEGIN
g_func_name := 'data_change_logs';

IF pi_table_name IS NULL
THEN
RETURN;
END IF;

INSERT INTO fnd_data_change_logs_t
( logid, table_name, table_key_columns )
VALUES
( fnd_data_change_logs_t_s.NEXTVAL
, pi_table_name, pi_table_key_columns );
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ',' || SQLERRM;
END data_change_logs;

END bas_dml_lookup_pkg;
/
```

输出

```
BEGIN
INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
( PACKAGE_NAME,SPEC_OR_BODY,VARIABLE_NAME
, VARIABLE_TYPE,CONSTANT_I,DEFAULT_VALUE
, RUNTIME_EXEC_I )
VALUES ( UPPER('bas_dml_lookup_pkg'), 'B', UPPER('g_pkg_name')
, UPPER( 'VARCHAR2(30)' ), TRUE, 'bas_dml_lookup_pkg'
, FALSE ) ;

INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
( PACKAGE_NAME,SPEC_OR_BODY,VARIABLE_NAME
, VARIABLE_TYPE,CONSTANT_I,DEFAULT_VALUE
, RUNTIME_EXEC_I )
VALUES ( UPPER('bas_dml_lookup_pkg'), 'B', UPPER('g_func_name')
, UPPER( 'VARCHAR2(100)' ), FALSE, NULL, FALSE ) ;

END ;
/
CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name
RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2 ( 30 ) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'bas_dml_lookup_pkg', 'g_pkg_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 100 ) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( 'SAD', 'bas_dml_lookup_pkg', 'g_func_name' ) ::VARCHAR2
( 100 ) ;
l_func_name VARCHAR2 ( 100 ) ;

BEGIN
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME := 'func_name' ;
l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '.' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'bas_dml_lookup_pkg', 'g_func_name', MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;
```

```
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
('SAD','bas_dml_lookup_pkg','g_pkg_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME);

RETURN l_func_name;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.bas_dml_lookup_pkg#data_change_logs
(pi_table_name IN VARCHAR2
, pi_table_key_columns IN VARCHAR2
, po_error_msg OUT VARCHAR2)
PACKAGE
IS
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(100) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
('SAD','bas_dml_lookup_pkg','g_func_name')::VARCHAR2(100);
BEGIN
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME := 'data_change_logs';

IF pi_table_name IS NULL THEN
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
('SAD','bas_dml_lookup_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME);
RETURN;
END IF;

INSERT INTO fnd_data_change_logs_t (logid, table_name, table_key_columns)
VALUES (NEXTVAL('fnd_data_change_logs_t_s'), pi_table_name, pi_table_key_columns);

MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
('SAD','bas_dml_lookup_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME);

EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name() || ' ';
SQLERRM;
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
('SAD','bas_dml_lookup_pkg','g_func_name',MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME);
END;
/
```

空包

无需迁移空包体。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_subtype_pkg IS
BEGIN
NULL;
END bas_subtype_pkg;
/
```

输出文件为空。

6.9.16.3 包拆分

包规范迁移为以包名命名的模式，包体中的存储过程和函数迁移为 *Packagename.procedurename* 和 *Packagename.funtionname*。

设置 `pkgSchemaNaming=true` 后，可以进行迁移。

输入：PACKAGE1.FUNC1

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pack AS
FUNCTION get_fullname(n_emp_id NUMBER) RETURN VARCHAR2 IS
v_fullname VARCHAR2(46);
BEGIN
SELECT first_name || ',' || last_name
INTO v_fullname
```



```
FROM employees
WHERE employee_id = n_emp_id;
RETURN v_fullname;
END get_fullname;

PROCEDURE get_salary(n_emp_id NUMBER) RETURN NUMBER IS
  n_salary NUMBER(8,2);
BEGIN
  SELECT salary
  INTO n_salary
  FROM employees
  WHERE employee_id = n_emp_id;
END get_salary;
END pack;
/
```

输出

```
CREATE
OR REPLACE FUNCTION pack.get_fullname ( n_emp_id NUMBER )
RETURN VARCHAR2 IS v_fullname VARCHAR2 ( 46 ) ;
BEGIN
  SELECT
    first_name || ',' || last_name INTO v_fullname
  FROM
    employees
  WHERE
    employee_id = n_emp_id ;
  RETURN v_fullname ;
END ;
/
CREATE
OR REPLACE FUNCTION pack.get_salary ( n_emp_id NUMBER )
RETURN NUMBER IS n_salary NUMBER ( 8 , 2 ) ;
BEGIN
  SELECT
    salary INTO n_salary
  FROM
    employees
  WHERE
    employee_id = n_emp_id ;
  RETURN n_salary ;
END ;
/
```

若pkgSchemaNaming为false，可拆分包。

当bas_lookup_misc_pkg调用insert_fnd_data_change_logs时，不会迁移insert_fnd_data_change_logs。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dml_lookup_pkg IS
  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dml_ic_price_rule_pkg' ;
  g_func_name VARCHAR2(100);

  FUNCTION func_name
  RETURN VARCHAR2
  IS
    l_func_name VARCHAR2(100) ;
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name ;
    RETURN l_func_name ;

  END ;

  PROCEDURE data_change_logs ( pi_table_name      IN VARCHAR2
                              , pi_table_key_columns IN VARCHAR2
                              , po_error_msg      OUT VARCHAR2
```

```
)
IS
BEGIN
  g_func_name := 'insert_fnd_data_change_logs_t';

  INSERT INTO fnd_data_change_logs_t
    ( logid, table_name, table_key_columns )
  VALUES
    ( fnd_data_change_logs_t_s.NEXTVAL
      , pi_table_name, pi_table_key_columns );
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || func_name || ' ' || SQLERRM;
  END data_change_logs;

END bas_dml_lookup_pkg;
/
```

输出

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name
RETURN VARCHAR2
IS
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2(30) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_PKG_NAME' )::VARCHAR2(30) ;
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(100) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME' )::VARCHAR2(100) ;
  l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
  l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '!' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
  RETURN l_func_name ;

END ;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.bas_dml_lookup_pkg#data_change_logs ( pi_table_name IN
VARCHAR2
  , pi_table_key_columns IN VARCHAR2
  , po_error_msg OUT VARCHAR2 )
IS
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(30) := MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE
( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME' )::VARCHAR2(30) ;
BEGIN
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME := 'insert_fnd_data_change_logs_t' ;

  INSERT INTO fnd_data_change_logs_t (
    logid,table_name,table_key_columns )
  VALUES ( NEXTVAL ( 'fnd_data_change_logs_t_s' )
    , pi_table_name, pi_table_key_columns ) ;

  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME',
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || SAD.bas_dml_lookup_pkg#func_name( ) || ' ' ||
SQLERRM ;
    MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE ( 'SAD', 'BAS_DML_LOOKUP_PKG', 'G_FUNC_NAME',
MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;

END ;
/
```

PACKAGE关键字

内核需要将包标签添加到从包转换来的函数和存储过程。

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dml_lookup_pkg IS
```

```
FUNCTION func_name
RETURN VARCHAR2
IS
  l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
  l_func_name := 'bas_dml_lookup_pkg' || '.' || 'func_name' ;
  RETURN l_func_name ;

END ;

END bas_dml_lookup_pkg ;
/
```

输出

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION func_name
RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
  l_func_name VARCHAR2(100) ;
BEGIN
  l_func_name := 'bas_dml_lookup_pkg' || '.' || 'func_name' ;
  RETURN l_func_name ;

END ;
/
```

6.9.16.4 REF CURSOR

REF Cursor是一种数据类型，它可保存数据库游标值，并可用于返回查询结果。DSC支持REF CURSOR的迁移。如下示例显示了DSC如何迁移lref_strong_emptytyp（本地REF CURSOR）和ref_strong_emptytyp（包级别REF CURSOR）。

输入：PL/SQL程序包中使用REF CURSOR（包规范和包体）

```
# Package specification
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_refcur
IS
  TYPE ref_variable IS REF CURSOR;
  TYPE ref_strong_emptytyp IS REF CURSOR RETURN emp_o%ROWTYPE;
  PROCEDURE p_get_employees ( v_id IN INTEGER ,po_results OUT ref_strong_emptytyp );

END pkg_refcur ;
/

# Package body
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_refcur
IS
  TYPE lref_strong_emptytyp IS REF CURSOR RETURN emp_o%ROWTYPE ;
  var_num NUMBER ;

  PROCEDURE p_get_employees ( v_id IN INTEGER, po_results OUT ref_strong_emptytyp )
  is
    vemp_rc lref_strong_emptytyp ;
  Begin
    OPEN po_results for
    SELECT * FROM emp_o e
    WHERE e.id = v_id;

  EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
      RAISE;
  END p_get_employees;
END pkg_refcur;
/
```

输出

```
BEGIN
    INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
    ( SCHEMA_NAME ,PACKAGE_NAME ,SPEC_OR_BODY ,VARIABLE_NAME ,VARIABLE_TYPE ,CONSTANT_I ,DEFA
    ULT_VALUE ,EXPRESSION_I )
    VALUES ( UPPER( current_schema
    ( ) ) ,UPPER( 'pkg_refcur' ) ,'B' ,UPPER( 'var_num' ) ,UPPER( 'NUMBER' ) ,false ,NULL ,false ) ;
END ;
/

CREATE
    OR REPLACE PROCEDURE pkg_refcur#p_get_employees ( v_id IN INTEGER ,po_results OUT
    SYS_REFCURSOR ) is vemp_rc SYS_REFCURSOR ;
    Begin
        OPEN po_results for SELECT
            *
            FROM
                emp_o e
            WHERE
                e.id = v_id ;
            EXCEPTION WHEN OTHERS
            THEN RAISE ;
    END ;
/
```

6.9.16.5 创建包模式

包声明迁移为创建以包名命名的模式。设置`pkgSchemaNaming=false`后，可以进行迁移。

输入：为包创建模式名

```
CREATE OR REPLACE EDITIONABLE PACKAGE "PACK_DEMO"."PACKAGE_GET_NOVA_INFO" AS

    TYPE novalistcur is REF CURSOR;
    PROCEDURE getNovalInfo (
        i_appEnShortName IN VARCHAR2,
        o_flag OUT VARCHAR2,
        o_errormsg OUT VARCHAR2,
        o_novalist OUT novalistcur
    );
```

输出

```
/*~~PACKAGE_GET_NOVA_INFO~~*/
CREATE
    SCHEMA PACKAGE_GET_NOVA_INFO
;
```

6.9.17 VARRAY

REF CURSOR定义为返回参数。

设置`plSQLCollection=varray`后进行迁移。

输入：VARRAY

```
CREATE
    OR REPLACE TYPE TYPE_RMTS_ARRAYTYPE IS TABLE
    OF VARCHAR2 (30000);

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SCMS_STRING_UTILS
As
    FUNCTION END_WITH (SRCSTRING VARCHAR2, --Source character string
        ENDCHAR VARCHAR2, --End character string
        IGNORECASE BOOLEAN --Ignore Case
```

```
)  
RETURN BOOLEAN IS SRCLEN NUMBER (20) := LENGTH(SRCSTRING);  
ENDLEN NUMBER (20) := LENGTH(ENDCHAR);  
V_TOKEN_ARRAY TYPE_RMTS_ARRAYTYPE := TYPE_RMTS_ARRAYTYPE ();  
V_TOKEN_ARRAY1 TYPE_RMTS_ARRAYTYPE := TYPE_RMTS_ARRAYTYPE ();  
I NUMBER (20) := 1;  
TMP_CHAR VARCHAR(1);  
TMP_CHAR1 VARCHAR(1);  
BEGIN  
...  
END;  
END;  
/
```

输出

```
CREATE  
OR REPLACE FUNCTION SCMS_STRING_UTILS.END_WITH (SRCSTRING VARCHAR2 /* source character  
string */  
, ENDCHAR VARCHAR2 /* End character string */  
, IGNORECASE BOOLEAN /* Ignore case */  
)  
RETURN BOOLEAN IS SRCLEN NUMBER (20) := LENGTH(SRCSTRING);  
ENDLEN NUMBER (20) := LENGTH(ENDCHAR);  
TYPE TYPE_RMTS_ARRAYTYPE IS VARRAY (1024) OF VARCHAR2 (30000);  
V_TOKEN_ARRAY TYPE_RMTS_ARRAYTYPE /*:= TYPE_RMTS_ARRAYTYPE()*/  
;  
V_TOKEN_ARRAY1 TYPE_RMTS_ARRAYTYPE /*:= TYPE_RMTS_ARRAYTYPE()*/  
;  
I NUMBER (20) := 1;  
TMP_CHAR VARCHAR(1);  
TMP_CHAR1 VARCHAR(1);  
BEGIN  
END;  
END;
```

6.9.18 授予执行权限

此功能授予用户特定包的特定权限。由于GaussDB不支持包，特定包中定义的所有过程和函数都将被授予执行权限。

输入

```
GRANT EXECUTE ON SAD.BAS_LOOKUP_MISC_PKG TO EIP_SAD;
```

输出

```
GRANT EXECUTE ON procedure_name TO EIP_SAD;  
GRANT EXECUTE ON function1_name TO EIP_SAD;
```

📖 说明

此处，procedure_name和function1_name必须都属于SAD.BAS_LOOKUP_MISC_PKG。

授予包的执行权限

包的最后一次授权不会被转换。

```
--GRANT
```

输入

```
Below should be created as 1spec/t603.SQL  
CREATE OR REPLACE PACKAGE SAD.bas_dml_lookup_pkg IS  
FUNCTION func_name RETURN VARCHAR2;  
PROCEDURE data_change_logs ( pi_table_name IN VARCHAR2  
, pi_table_key_columns IN VARCHAR2  
, po_error_msg OUT VARCHAR2
```

```
);
END bas_dml_lookup_pkg;
/
GRANT EXECUTE ON SAD.bas_dml_lookup_pkg TO eip_sad;
=====
Below should be created as 2body/t603.SQL
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dml_lookup_pkg IS
  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dml_ic_price_rule_pkg' ;
  g_func_name VARCHAR2(100);

  FUNCTION func_name
  RETURN VARCHAR2
  IS
    l_func_name VARCHAR2(100) ;
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '!' || g_func_name ;
    RETURN l_func_name ;

  END func_name;

  PROCEDURE data_change_logs ( pi_table_name      IN VARCHAR2
                              , pi_table_key_columns IN VARCHAR2
                              , po_error_msg      OUT VARCHAR2
                              )
  IS
  BEGIN
  ...
  END data_change_logs;

END bas_dml_lookup_pkg;
/
```

输出

```
BEGIN
  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
  ( PACKAGE_NAME,SPEC_OR_BODY,VARIABLE_NAME
  , VARIABLE_TYPE,CONSTANT_I,DEFAULT_VALUE
  , RUNTIME_EXEC_I )
  VALUES ( UPPER('bas_dml_lookup_pkg'), 'B', UPPER('g_pkg_name')
  , UPPER( 'VARCHAR2(30)' ),TRUE,'bas_dml_ic_price_rule_pkg'
  , FALSE ) ;

  INSERT INTO MIG_ORA_EXT.MIG_PKG_VARIABLES
  ( PACKAGE_NAME,SPEC_OR_BODY,VARIABLE_NAME
  , VARIABLE_TYPE,CONSTANT_I,DEFAULT_VALUE
  , RUNTIME_EXEC_I )
  VALUES ( UPPER('bas_dml_lookup_pkg'), 'B', UPPER( 'g_func_name' )
  , UPPER( 'VARCHAR2(100)' ),FALSE,NULL
  , FALSE ) ;

END ;
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#bas_dml_lookup_pkg#func_name
RETURN VARCHAR2
PACKAGE
IS
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME VARCHAR2(30) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE( 'SAD' , 'bas_dml_lookup_pkg' , 'g_pkg_name' )::VARCHAR2(30);
  MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2(100) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE( 'SAD' , 'bas_dml_lookup_pkg' , 'g_func_name' )::VARCHAR2(100);
  l_func_name VARCHAR2 ( 100 ) ;

BEGIN
  l_func_name := MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME || '!' || MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ;
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD' , 'bas_dml_lookup_pkg' , 'g_func_name' ,MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME ) ;
  MIG_ORA_EXT.MIG_FN_SET_PKG_VARIABLE
( 'SAD' , 'bas_dml_lookup_pkg' , 'g_pkg_name' ,MIG_PV_VAL_DUMMY_G_PKG_NAME ) ;
```

```
        RETURN l_func_name ;
    END ;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.bas_dml_lookup_pkg#data_change_logs
( pi_table_name IN VARCHAR2
, pi_table_key_columns IN VARCHAR2
, po_error_msg OUT VARCHAR2 )
PACKAGE
IS
BEGIN
    ...
END ;
/

GRANT EXECUTE ON FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#bas_dml_lookup_pkg#func_name() TO eip_sad;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION SAD.bas_dml_lookup_pkg#data_change_logs(VARCHAR2, VARCHAR2) TO eip_sad;
```

6.9.19 包名列表

启用&禁用

设置package_name_list为bas_lookup_misc_pkg。

根据配置参数启用和禁用参数。

输入

If this parameter is enabled, the below line should be added before creating package objects.

```
SET
package_name_list = '<<package name>>';
If it is not enabled, this line should not be added
```

输出

If this parameter is enabled, the below line should be added before creating package objects.

```
SET
package_name_list = '<<package name>>';
If it is not enabled, this line should not be added.
```

6.9.20 数据类型

子类型

包中的自定义类型无法被转换。

```
SUBTYPE error_msg IS sad_products_t.exception_description%TYPE;
```

```
SUBTYPE AR_FLAG IS SAD_RA_LINES_TI.AR_FLAG%TYPE;
```

```
SUBTYPE LOCK_FLAG IS SAD_SHIPMENT_BATCHES_T.LOCK_FLAG%TYPE;
```

```
bas_subtype_pkg.error_msg
```

输入:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE SAD.bas_subtype_pkg IS
SUBTYPE func_name IS sad_products_t.func_name%TYPE;
END bas_subtype_pkg;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_subtype_pkg IS
BEGIN
    NULL;
END bas_subtype_pkg;
/
```

输出:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.bas_dmL_lookup_pkg IS
  g_pkg_name CONSTANT VARCHAR2(30) := 'bas_dmL_ic_price_rule_pkg' ;
  g_func_name VARCHAR2(100);

  FUNCTION func_name
  RETURN VARCHAR2
  IS
    l_func_name bas_subtype_pkg.func_name;;
  BEGIN
    l_func_name := g_pkg_name || '.' || g_func_name ;
    RETURN l_func_name ;

  END func_name;

END bas_dmL_lookup_pkg;
/
```

%ROWTYPE

包的过程/函数包含 IN/OUT参数中的%ROWTYPE属性，此功能不被支持。

脚本：BAS_DML_SERVIECE_PKG.SQL, BAS_LOOKUP_MISC_PKG.SQL

输入:

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY "SAD"."BAS_DML_SERVIECE_PKG" IS
  PROCEDURE save_split_ou(pi_split_ou IN split_ou%ROWTYPE,
  po_error_msg OUT VARCHAR2) IS
  ---
  BEGIN
  ---
  end save_split_ou;
  end BAS_DML_SERVIECE_PKG;
```

输出:

```
CREATE
OR REPLACE PROCEDURE SAD.BAS_DML_SERVIECE_PKG#save_split_ou ( pi_split_ou IN split_ou%ROWTYPE
,po_error_msg OUT VARCHAR2 ) IS MIG_PV_VAL_DUMMY_G_FUNC_NAME VARCHAR2 ( 30 ) :=
MIG_ORA_EXT.MIG_FN_GET_PKG_VARIABLE ( current_schema ( )
,'BAS_DML_SERVIECE_PKG'
,'g_func_name' ) ::VARCHAR2 ( 30 ) ;
ex_data_error
EXCEPTION ;
ex_prog_error
EXCEPTION ;
---
BEGIN
---
END;
```

输入

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY SAD.BAS_DML_SERVIECE_PKG IS
  PROCEDURE save_split_ou(pi_split_ou IN split_ou%ROWTYPE,
  po_error_msg OUT VARCHAR2) IS
  BEGIN
    UPDATE split_ou so
      SET so.auto_balance_flag = pi_split_ou.auto_balance_flag,
          so.balance_start_date = pi_split_ou.balance_start_date,
          so.balance_source = pi_split_ou.balance_source
      WHERE so.dept_code = pi_split_ou.dept_code;
  EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || g_func_name || ' ';
    SQLERRM;
  END save_split_ou;
```



```
END bas_dml_serviece_pkg;
/
```

输出

```
CREATE TYPE mig_typ_split_ou AS ...;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SAD.BAS_DML_SERVIECE_PKG#save_split_ou
( pi_split_ou IN mig_typ_split_ou
,po_error_msg OUT VARCHAR2 )
PACKAGE
IS
BEGIN
    UPDATE split_ou so
    SET so.auto_balance_flag = pi_split_ou.auto_balance_flag
    ,so.balance_start_date = pi_split_ou.balance_start_date
    ,so.balance_source = pi_split_ou.balance_source
    WHERE so.dept_code = pi_split_ou.dept_code ;

EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        po_error_msg := 'Others Exception raise in ' || g_func_name || ',' || SQLERRM ;
END ;
/
```

6.9.21 支持中文字符

输入：中文 (

```
create table test11 ( a int,b int)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

输出

```
CREATE TABLE test11 (a INT,b INT)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

输入：中文)

```
create table test11(a int,b int ) /*create table test11(a int,b int)*;/
```

输出

```
CREATE TABLE test11 (a INT,b INT)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

输入：中文，

```
create table test11(a int, b int)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

输出

```
CREATE TABLE test11 (a INT,b INT)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

输入：支持中文SPACE

```
create table test11(a int,b int)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

输出

```
CREATE TABLE test11 (a INT,b INT)/*create table test11(a int,b int)*;/
```

6.10 Netezza 语法迁移

- **表 (Netezza)**
 - 分布键
 - ORGANIZE ON

- **PROCEDURE (使用RETURNS)**
 - 修饰语言
 - 进程编译规范
 - 声明局部变量的关键字DECLARE

6.10.1 表 (Netezza)

分布键

DISTRIBUTE ON (column)迁移为DISTRIBUTE BY HASH (column)。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE TABLE N_AG_AMT_H (AG_NO national character varying(50) not null, AG_CATEG_CD national character varying(12) not null, AMT_TYPE_CD national character varying(12) not null, DATA_START_DT date not null, CCY_CD national character varying(3) not null, DATA_END_DT date) DISTRIBUTE ON (AG_NO, AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD) ORGANIZE ON (AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD, DATA_END_DT) ;</pre> | <pre>CREATE TABLE N_AG_AMT_H (AG_NO national character varying(50) not null, AG_CATEG_CD national character varying(12) not null, AMT_TYPE_CD national character varying(12) not null, DATA_START_DT date not null, CCY_CD national character varying(3) not null, DATA_END_DT date) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (AG_NO, AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD) /* ORGANIZE ON (AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD, DATA_END_DT) */ ;</pre> |

ORGANIZE ON

ORGANIZE ON需加注释。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE TABLE N_AG_AMT_H (AG_NO national character varying(50) not null, AG_CATEG_CD national character varying(12) not null, AMT_TYPE_CD national character varying(12) not null, DATA_START_DT date not null, CCY_CD national character varying(3) not null, DATA_END_DT date) DISTRIBUTE ON (AG_NO, AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD) ORGANIZE ON (AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD, DATA_END_DT) ;</pre> | <pre>CREATE TABLE N_AG_AMT_H (AG_NO national character varying(50) not null, AG_CATEG_CD national character varying(12) not null, AMT_TYPE_CD national character varying(12) not null, DATA_START_DT date not null, CCY_CD national character varying(3) not null, DATA_END_DT date) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (AG_NO, AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD) /* ORGANIZE ON (AG_CATEG_CD, AMT_TYPE_CD, DATA_END_DT)*/ ;</pre> |

大字段类型

行存储支持BLOB 和CLOB。列存储不支持BLOB，仅支持CLOB。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob, prod_image blob) DISTRIBUTE ON (prod_no, prod_name) ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) ;</pre> | <pre>CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob, prod_image bytea) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (prod_no, prod_name) /* ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) */ ;</pre> |

6.10.2 PROCEDURE（使用 RETURNS）

使用RETURNS的PROCEDURE迁移为使用RETURNS的FUNCTION。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE "DWDB"."EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(C HARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NVARCHAR(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NVARCHAR(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; --写日志，记录过程开始运行 CALL SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN --1.1 SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME='TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; END_PROC; </pre> | <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION "EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(CHARACT ER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NCHAR VARYING(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NCHAR VARYING(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; /* 写日志，记录过程开始运行 */ SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN /* 1.1 */ SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME=lower('TMPO_HXYW_LNSACCTINFO _H1'); if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; / </pre> |

修饰语言

nzplSQL语言迁移为plpgSQL语言，或者直接删除。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE "DWDB"."EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(C HARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NVARCHAR(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NVARCHAR(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; --写日志, 记录过程开始运行 CALL SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN --1.1 SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME='TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; END_PROC; </pre> | <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION "EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(CHARACT ER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NCHAR VARYING(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NCHAR VARYING(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; /* 写日志, 记录过程开始运行 */ SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN /* 1.1 */ SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME=lower('TMPO_HXYW_LNSACCTINFO _H1'); if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; / </pre> |

进程编译规范

如果进程以Begin_PROC开始以END_PROC结束，则直接删除。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE "DWDB"."EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(C HARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NVARCHAR(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NVARCHAR(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; --写日志, 记录过程开始运行 CALL SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN --1.1 SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME='TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; END_PROC; </pre> | <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION "EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(CHARACT ER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NCHAR VARYING(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NCHAR VARYING(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; /* 写日志, 记录过程开始运行 */ SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN /* 1.1 */ SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME=lower('TMPO_HXYW_LNSACCTINFO _H1'); if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; / </pre> |

声明局部变量的关键字 DECLARE

DECLARE应该修改为AS。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE "DWDB"."EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(C HARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NVARCHAR(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NVARCHAR(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; --写日志, 记录过程开始运行 CALL SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN --1.1 SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME='TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; END_PROC; </pre> | <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION "EDW"."SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H"(CHARACT ER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NCHAR VARYING(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NCHAR VARYING(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; /* 写日志, 记录过程开始运行 */ SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; BEGIN /* 1.1 */ SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE TABLE_NAME=lower('TMPO_HXYW_LNSACCTINFO _H1'); if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END; RETURN O_RETURN; END; / </pre> |

6.10.3 Procedure

变量类型

NVARCHAR修改为NCHAR VARYING。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE "NTZDB"."EDW"."SP_NTZ_NVARCHAR" (CHARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NVARCHAR(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NVARCHAR(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; --写日志，记录过程开始运行 CALL SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; RETURN O_RETURN; END; END_PROC; </pre> | <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION "EDW"."SP_NTZ_NVARCHAR" (CHARACTER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NCHAR VARYING(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; V_CNT INTEGER; V_STEP_INFO NCHAR VARYING(500); D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; /* 写日志，记录过程开始运行 */ SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0,'过程开始运行! '); V_STEP_INFO := '1.初始化'; RETURN O_RETURN; END; / </pre> |

行计数

支持row_count行计数函数。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE "NTZDB"."EDW"."SP_NTZ_ROWCOUNT" (CHARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1 (ACCTNO, ACCTYPE, SUBCTRLCODE, CCY, NAME) SELECT ACCTNO, ACCTYPE, SUBCTRLCODE, CCY, NAME FROM O_HXYW_LNSACCTINFO T WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM O_HXYW_LNSACCT T1 WHERE T1.DATA_START_DT<=" V_PAR_DAY " AND T.MD5_VAL=T1.MD5_VAL)'; O_RETURN := ROW_COUNT; RETURN O_RETURN; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION "EDW"."SP_NTZ_ROWCOUNT" (CHARACTER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1 (ACCTNO, ACCTYPE, SUBCTRLCODE, CCY, NAME) SELECT ACCTNO, ACCTYPE, SUBCTRLCODE, CCY, NAME FROM O_HXYW_LNSACCTINFO T WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM O_HXYW_LNSACCT T1 WHERE T1.DATA_START_DT<=" V_PAR_DAY " AND T.MD5_VAL=T1.MD5_VAL)'; O_RETURN := SQL%ROWCOUNT; RETURN O_RETURN; END; /</pre> |

说明

ROW_COUNT表示与前一条SQL语句关联的行数。如果前面的SQL语句是DELETE、INSERT或UPDATE语句，ROW_COUNT表示符合操作条件的行数。

系统表

System tables `_V_SYS_COLUMNS` 替换为 `information_schema.columns`。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>BEGIN SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM _V_SYS_COLUMNS WHERE table_schem = 'SCOTT' AND TABLE_NAME='TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END;</pre> | <pre>BEGIN SELECT COUNT(*) INTO V_CNT FROM information_schema.columns WHERE table_schema = lower('SCOTT') AND table_name = lower('TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'); if V_CNT>0 then EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE TMPO_HXYW_LNSACCTINFO_H1'; end if; END;</pre> |

📖 说明

列映射:

- table_schem => table_schema
- table_name => table_name
- column_name => column_name
- ordinal_position => ordinal_position
- type_name => data_type
- is_nullable => is_nullable

日期减法应返回相应整数

日期减法返回值应为整数。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>SELECT CAST(T1.Buyback_Mature_Dt - CAST('\${gsTXDate}' AS DATE) AS CHAR(5)) FROM tab1 T1 WHERE T1.col1 > 10; ----- SELECT CURRENT_DATE - DATE '2019-03-30';</pre> | <pre>SELECT CAST(EXTRACT('DAY' FROM (T1.Buyback_Mature_Dt - CAST('\${gsTXDate}' AS DATE))) AS CHAR(5)) FROM tab1 T1 WHERE T1.col1 > 10; ----- SELECT EXTRACT('DAY' FROM (CURRENT_DATE - CAST('2019-03-30' AS DATE)));</pre> |

支持 TRANSLATE 函数

SQL TRANSLATE()函数用另一个字符序列替换字符串中的一组字符。该函数一次只能替换一个字符。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>TRANSLATE(param1) TRANSLATE(1st param, 2nd param, 3rd param) TRANSLATE(1st param, 2nd param, 3rd param, 4th param)</pre> | <pre>UPPER(param1) TRANSLATE(1st param, 3rd param, RPAD(2nd param, LENGTH(3rd param), ' ')) TRANSLATE(1st param, 3rd param, RPAD(2nd param, LENGTH(3rd param), 4th param))</pre> |

📖 说明

如果包含一个参数，只需执行UPPER。

UPPER(param1)

如果包含两个参数，抛出错误。

如果包含三个参数:

TRANSLATE(1st param, 3rd param, RPAD(2nd param, LENGTH(3rd param), ' '))

如果包含四个参数:

TRANSLATE(1st param, 3rd param, RPAD(2nd param, LENGTH(3rd param), 4th param))

数据类型

NATIONAL CHARACTER VARYING (ANY)

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_nchar_with_any (NATIONAL CHARACTER VARYING(10) , NATIONAL CHARACTER VARYING(ANY)) RETURN NATIONAL CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1 ; -- ETL Date V_TASK_ID ALIAS FOR \$2 ; BEGIN RETURN I_LOAD_DT ',' V_TASK_ID; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_nchar_with_any (NATIONAL CHARACTER VARYING(10) , NATIONAL CHARACTER VARYING) RETURN NATIONAL CHARACTER VARYING AS I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1 ; /* ETL Date */ V_TASK_ID ALIAS FOR \$2 ; BEGIN RETURN I_LOAD_DT ',' V_TASK_ID; END; /</pre> |

CHARACTER VARYING (ANY)

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_char_with_any (NATIONAL CHARACTER VARYING(10) , CHARACTER VARYING(ANY)) RETURN CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1 ; -- ETL Date V_TASK_ID ALIAS FOR \$2 ; BEGIN RETURN I_LOAD_DT ',' V_TASK_ID; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_char_with_any (NATIONAL CHARACTER VARYING(10) , CHARACTER VARYING) RETURN CHARACTER VARYING AS I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1 ; /* ETL Date */ V_TASK_ID ALIAS FOR \$2 ; BEGIN RETURN I_LOAD_DT ',' V_TASK_ID; END; /</pre> |

Numeric (ANY)

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE or replace PROCEDURE sp_ntz_numeric_with_any (NUMERIC(ANY) , NUMERIC(ANY)) RETURNS NATIONAL CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE ERROR_INFO NVARCHAR(2000) := ''; V_VC_YCBZ NVARCHAR(1) := 'N'; V_VC_SUCCESS NVARCHAR(10) := 'SUCCESS'; p_l_begindate ALIAS FOR \$1; p_l_enddate ALIAS FOR \$2; BEGIN ERROR_INFO := CRHSP_CRH_ETL_EXCHDATE(p_l_begindate,p_l_end date); if ERROR_INFO != V_VC_SUCCESS then V_VC_YCBZ := 'C'; end if; RETURN V_VC_SUCCESS; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE or replace FUNCTION sp_ntz_numeric_with_any (NUMERIC , NUMERIC) RETURN NATIONAL CHARACTER VARYING AS ERROR_INFO NCHAR VARYING(2000) := ''; V_VC_YCBZ NCHAR VARYING(1) := 'N'; V_VC_SUCCESS NCHAR VARYING(10) := 'SUCCESS'; p_l_begindate ALIAS FOR \$1; p_l_enddate ALIAS FOR \$2; BEGIN ERROR_INFO := CRHSP_CRH_ETL_EXCHDATE(p_l_begindate,p_l_end date); if ERROR_INFO != V_VC_SUCCESS then V_VC_YCBZ := 'C'; end if; RETURN V_VC_SUCCESS; END; /</pre> |

意外

TRANSACTION_ABORTED

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_transaction_aborted (NUMERIC(ANY) , NUMERIC(ANY)) RETURNS NATIONAL CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE ERROR_INFO NVARCHAR(2000) := ''; p_l_begindate ALIAS FOR \$1; p_l_enddate ALIAS FOR \$2; BEGIN ERROR_INFO := CRHSP_CRH_ETL_EXCHDATE(p_l_begindate,p_l_end date); RETURN ERROR_INFO; EXCEPTION WHEN TRANSACTION_ABORTED THEN ROLLBACK; BEGIN ERROR_INFO := SQLERRM ' sp_o_transaction_aborted:'; RETURN ERROR_INFO; END; WHEN OTHERS THEN BEGIN ERROR_INFO := SQLERRM ' sp_o_transaction_aborted:'; RETURN ERROR_INFO; END; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE or replace FUNCTION sp_ntz_transaction_aborted (NUMERIC , NUMERIC) RETURN NATIONAL CHARACTER VARYING AS ERROR_INFO NCHAR VARYING(2000) := ''; p_l_begindate ALIAS FOR \$1; p_l_enddate ALIAS FOR \$2; BEGIN ERROR_INFO := CRHSP_CRH_ETL_EXCHDATE(p_l_begindate,p_l_end date); RETURN ERROR_INFO; EXCEPTION WHEN INVALID_TRANSACTION_TERMINATION THEN ROLLBACK; BEGIN ERROR_INFO := SQLERRM ' sp_o_transaction_aborted:'; RETURN ERROR_INFO; END; WHEN OTHERS THEN BEGIN ERROR_INFO := SQLERRM ' sp_o_transaction_aborted:'; RETURN ERROR_INFO; END; END; /</pre> |

指定 END 语句时不带分号

不带分号指定的END语句按如下方案迁移：

END /

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE or replace PROCEDURE sp_ntz_end_wo_semicolon (NATIONAL CHARACTER VARYING(10)) RETURNS CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE v_B64 Varchar(64) := 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' ; v_I int := 0; v_J int := 0; v_K int := 0; v_N int := 0; v_out Numeric(38,0) := 0; I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1; BEGIN v_N:=Length(v_B64); FOR v_I In Reverse 1..Length(IN_base64) LOOP v_J:=Instr(v_B64,Substr(IN_base64,v_I,1))-1; If v_J <0 Then RETURN -1; End If; V_Out:=V_Out+v_J*(v_N**v_K); v_K:=v_K+1; END LOOP; RETURN V_Out; END END_PROC;</pre> | <pre>CREATE or replace FUNCTION sp_ntz_end_wo_semicolon (NATIONAL CHARACTER VARYING(10)) RETURN CHARACTER VARYING AS v_B64 Varchar(64) := 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/' ; v_I int := 0; v_J int := 0; v_K int := 0; v_N int := 0; v_out Numeric(38,0) := 0; I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1; BEGIN v_N:=Length(v_B64); FOR v_I In Reverse 1..Length(IN_base64) LOOP v_J:=Instr(v_B64,Substr(IN_base64,v_I,1))-1; If v_J <0 Then RETURN -1; End If; V_Out:=V_Out+v_J*(v_N**v_K); v_K:=v_K+1; END LOOP; RETURN V_Out; END; /</pre> |

LOOP

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_for_loop_with_more_dots (INTEGER) RETURNS CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE p_abc INTEGER; p_bcd INTEGER; p_var1 ALIAS FOR \$1; BEGIN p_bcd := ISNULL(p_var1, 10); RAISE NOTICE 'p_bcd=%', p_bcd; FOR p_abc IN 0...(p_bcd) LOOP RAISE NOTICE 'hello world %', p_abc; END LOOP; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR replace FUNCTION sp_ntz_for_loop_with_more_dots (INTEGER) RETURN CHARACTER VARYING AS p_abc INTEGER ; p_bcd INTEGER; p_var1 ALIAS FOR \$1; BEGIN p_bcd := NVL(p_var1, 10); RAISE NOTICE 'p_bcd=%', p_bcd; FOR p_abc IN 0..(p_bcd) LOOP RAISE NOTICE 'hello world %', p_abc; END LOOP; END; /</pre> |

高斯关键词

CURSOR

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_keyword_cursor() RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE tablename NVARCHAR(100); cursor RECORD; BEGIN FOR cursor IN SELECT t.TABLENAME FROM _V_TABLE t WHERE TABLENAME LIKE 'T_ODS_CRM%' LOOP tablename := cursor.TABLENAME; END LOOP; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_keyword_cursor() RETURN INTEGER AS tablename NCHAR VARYING(100); mig_cursor RECORD; BEGIN FOR mig_cursor IN (SELECT t.TABLENAME FROM _V_TABLE t WHERE TABLENAME LIKE 'T_ODS_CRM%') LOOP tablename := mig_cursor.TABLENAME; END LOOP; END; /</pre> |

DECLARE

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_declare_inside_begin (NATIONAL CHARACTER VARYING(10)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1; BEGIN DECLARE MYCUR RECORD; VIEWSQL1 NVARCHAR(4000); BEGIN FOR MYCUR IN (SELECT VIEWNAME,VIEWSQL FROM T_DDW_AUTO_F5_VIEW_DEFINE WHERE OWNER = 'ODS_PROD') LOOP VIEWSQL1 := MYCUR.VIEWSQL; WHILE INSTR(VIEWSQL1,'v_p_etldate') > 0 LOOP VIEWSQL1 := SUBSTR(VIEWSQL1,1,INSTR(VIEWSQL1,'v_p_etldat e') - 1) " I_LOAD_DT " SUBSTR(VIEWSQL1,INSTR(VIEWSQL1,'v_p_etldate') + 11); END LOOP; EXECUTE IMMEDIATE VIEWSQL1; END LOOP; END; RETURN 0; END; END_PROC; </pre> | <pre> CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_declare_inside_begin (NATIONAL CHARACTER VARYING(10)) RETURN INTEGER AS I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1; BEGIN DECLARE MYCUR RECORD; VIEWSQL1 NCHAR VARYING(4000); BEGIN FOR MYCUR IN (SELECT VIEWNAME,VIEWSQL FROM T_DDW_AUTO_F5_VIEW_DEFINE WHERE OWNER = 'ODS_PROD') LOOP VIEWSQL1 := MYCUR.VIEWSQL; WHILE INSTR(VIEWSQL1,'v_p_etldate') > 0 LOOP VIEWSQL1 := SUBSTR(VIEWSQL1,1,INSTR(VIEWSQL1,'v_p_etldat e') - 1) " I_LOAD_DT " SUBSTR(VIEWSQL1,INSTR(VIEWSQL1,'v_p_etldate') + 11); END LOOP; EXECUTE IMMEDIATE VIEWSQL1; END LOOP; END; RETURN 0; END; / </pre> |

EXECUTE AS CALLER

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE or replace PROCEDURE sp_ntz_exec_as_caller (CHARACTER VARYING(512)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL EXECUTE AS CALLER AS BEGIN_PROC DECLARE SQL ALIAS FOR \$1; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE SQL; RETURN 0; END; END_PROC; ----- CREATE or replace PROCEDURE sp_ntz_exec_as_owner (CHARACTER VARYING(512)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL EXECUTE AS OWNER AS BEGIN_PROC DECLARE SQL ALIAS FOR \$1; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE SQL; RETURN 0; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_exec_as_caller (CHARACTER VARYING(512)) RETURN INTEGER SECURITY INVOKER AS SQL ALIAS FOR \$1; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE SQL; RETURN 0; END; / ----- CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_exec_as_owner (CHARACTER VARYING(512)) RETURN INTEGER SECURITY DEFINER AS SQL ALIAS FOR \$1; BEGIN EXECUTE IMMEDIATE SQL; RETURN 0; END; /</pre> |

表达式

将SELECT结果赋值为变量。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_sel_res_to_var (NATIONAL CHARACTER VARYING(10)) RETURNS CHARACTER VARYING(ANY) LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE counts INTEGER := 0 ; I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1 ; BEGIN COUNTS := SELECT COUNT(*) FROM tb_sel_res_to_var WHERE ETLDATE = I_LOAD_DT; EXECUTE IMMEDIATE 'insert into TABLES_COUNTS values("tb_sel_res_to_var", "" I_LOAD_DT "", ' COUNTS ')'; RETURN '0' ; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_sel_res_to_var (NATIONAL CHARACTER VARYING(10)) RETURN CHARACTER VARYING AS counts INTEGER := 0 ; I_LOAD_DT ALIAS FOR \$1 ; BEGIN SELECT COUNT(*) INTO COUNTS FROM tb_sel_res_to_var WHERE ETLDATE = I_LOAD_DT; EXECUTE IMMEDIATE 'insert into TABLES_COUNTS values("tb_sel_res_to_var", "" I_LOAD_DT "", ' COUNTS ')'; RETURN '0' ; END; /</pre> |

6.10.4 系统函数 (Netezza)

ISNULL()

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>SELECT A.ETL_DATE, A.BRANCH_CODE, A.CUST_NO , ISNULL (B.RES_STOCK,0) AS RES_STOCK , ISNULL (B.ZY_VOL ,0) AS ZY_VOL , ISNULL (B.ZJ_VOL,0) AS ZJ_VOL FROM tab123;</pre> | <pre>SELECT A.ETL_DATE, A.BRANCH_CODE, A.CUST_NO , NVL (B.RES_STOCK,0) AS RES_STOCK , NVL (B.ZY_VOL ,0) AS ZY_VOL , NVL (B.ZJ_VOL,0) AS ZJ_VOL FROM tab123;</pre> |

NVL

第二个函数丢失。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>SELECT NVL(SUM(A3.DA_CPTL_BAL_YEAR) / NULLIF(V_YEAR_DAYS, 0)) AS CPTL_BAL_AVE_YR , NVL(NVL(SUM (CASE WHEN A3.OPENACT_DT >= V_YEAR_START THEN A3.DA_CPTL_BAL_YEAR END) / NULLIF(V_YEAR_DAYS, 0)), 0) AS CPTL_BAL_AVE_YR_OP , NVL(SUM(A3.DA_CPTL_BAL) / NULLIF(V_YEAR_DAYS, 0)) AS CPTL_BAL_AVE FROM tab1 A3;</pre> | <pre>ELECT NVL(SUM(A3.DA_CPTL_BAL_YEAR) / NULLIF(V_YEAR_DAYS, 0), NULL) AS CPTL_BAL_AVE_YR , NVL(NVL(SUM (CASE WHEN A3.OPENACT_DT >= V_YEAR_START THEN A3.DA_CPTL_BAL_YEAR END) / NULLIF(V_YEAR_DAYS, 0), NULL), 0) AS CPTL_BAL_AVE_YR_OP , NVL(SUM(A3.DA_CPTL_BAL) / NULLIF(V_YEAR_DAYS, 0), NULL) AS CPTL_BAL_AVE FROM tab1 A3;</pre> |

DATE

日期类型转换。

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>SELECT A1.ETL_DATE, A1.MARKET_CODE , A1.DECLARATION_DT , ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY A1.MARKET_CODE, A1.STOCK_CODE, DATE_PART('YEAR', DATE(A1.DECLARATION_DT)) ORDER BY A1.DECLARATION_DT DESC) AS RN FROM tb_date_type_casting A1;</pre> <pre>SELECT A1.ETL_DATE, A1.MARKET_CODE , A1.DECLARATION_DT , ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY A1.MARKET_CODE, A1.STOCK_CODE, DATE_PART('YEAR', DATE(A1.DECLARATION_DT)) ORDER BY A1.DECLARATION_DT DESC) AS RN FROM tb_date_type_casting A1;</pre> | <pre>SELECT A1.ETL_DATE, A1.MARKET_CODE , A1.DECLARATION_DT , ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY A1.MARKET_CODE, A1.STOCK_CODE, DATE_PART('YEAR', CAST(A1.DECLARATION_DT AS DATE))) ORDER BY A1.DECLARATION_DT DESC) AS RN FROM tb_date_type_casting A1;</pre> |

分析函数 (analytic_function)

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>SELECT COALESCE(NULLIF(GROUP_CONCAT(a.column_name), ''),'*') FROM (SELECT a.column_name FROM tb_ntz_group_concat a WHERE UPPER(a.table_name) = 'EMP' ORDER BY a.column_pos) a; ----- SELECT admin.group_concat(''top' lpad(a.table_name,2,'0') '' :{' a.column_name '}') topofund_data FROM (SELECT a.table_name, a.column_name FROM tb_ntz_group_concat a WHERE UPPER(a.table_name) = 'EMP' ORDER BY a.column_pos) a;</pre> | <pre>SELECT COALESCE(NULLIF(STRING_AGG(a.column_name, ','), ''),'*') FROM (SELECT a.column_name FROM tb_ntz_group_concat a WHERE UPPER(a.table_name) = 'EMP' ORDER BY a.column_pos) a; ----- SELECT STRING_AGG(''top' lpad(a.table_name, 3,'0') '' :{' a.column_name '}', ',') topofund_data FROM (SELECT a.table_name, a.column_name FROM tb_ntz_group_concat a WHERE UPPER(a.table_name) = 'EMP' ORDER BY a.column_pos) a;</pre> |

存储过程

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_ntz_proc_call (CHARACTER VARYING(8)) RETURNS INTEGER LANGUAGE NZPLSQL AS BEGIN_PROC DECLARE V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NVARCHAR(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; CALL SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0); RETURN O_RETURN; END; END_PROC;</pre> | <pre>CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_ntz_proc_call (CHARACTER VARYING(8)) RETURN INTEGER AS V_PAR_DAY ALIAS for \$1; V_PRCNAME NCHAR VARYING(50):= 'SP_O_HXYW_LNSACCTINFO_H'; D_TIME_START TIMESTAMP:= CURRENT_TIMESTAMP; O_RETURN INTEGER; BEGIN O_RETURN := 0; SP_LOG_EXEC(V_PRCNAME,V_PAR_DAY,D_TIME_ST ART,0,0); RETURN O_RETURN; END; /</pre> |

6.10.5 算子

**

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>V_Out := V_Out + v_J * (v_N ** v_K);</pre> | <pre>V_Out := V_Out + v_J * (v_N ^ v_K);</pre> |

NOTNULL and ISNULL

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| CASE WHEN ((A1.EXCEPT_OFF_SEQU_NO NOTNULL) AND (A2.LOG_SEQU_NO ISNULL)) THEN 0 ELSE 1 END AS FLG | CASE WHEN ((A1.EXCEPT_OFF_SEQU_NO NOTNULL) AND (A2.LOG_SEQU_NO ISNULL)) THEN 0 ELSE 1 END AS FLG |

6.10.6 DML (Netezza)

高斯关键字：SOURCE 指定为无 AS 关键字的列别名

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| SELECT SUBSTR(OP_SOURCE ,1 ,4) SOURCE , ONLINE_FLAG, 'TRD' AS SRC_SYS , CURRENT_TIMESTAMP AS ETL_LOAD_TIME FROM tb_keyword_source; | SELECT SUBSTR(OP_SOURCE ,1 ,4) AS SOURCE , ONLINE_FLAG, 'TRD' AS SRC_SYS , CURRENT_TIMESTAMP AS ETL_LOAD_TIME FROM tb_keyword_source; |

FREEZE

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| INSERT INTO tmp_tb_keyword_freeze (BRANCH_CODE, FREEZE, UNFREEZE, BRAN_JYSMD) SELECT BRANCH_CODE, FREEZE, UNFREEZE, BRAN_JYSMD FROM tb_keyword_freeze; | INSERT INTO tmp_tb_keyword_freeze (BRANCH_CODE, "FREEZE", UNFREEZE, BRAN_JYSMD) SELECT BRANCH_CODE, "FREEZE", UNFREEZE, BRAN_JYSMD FROM tb_keyword_freeze; |

说明

新增配置参数keywords_addressed_using_doublequote，其值为：

keywords_addressed_using_doublequote=freeze

keywords_addressed_using_as=owner,attribute,source,freeze

create table t12 (c1 int, FREEZE varchar(10)); ==> create table t12 (c1 int, "freeze" varchar(10));

select c1, Freeze from t12; ==> select c1, "freeze" from t12;

select c1 freeze from t12; ==> select c1 as freeze from t12;

OWNER (应指定 AS)

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| SELECT username owner FROM tb_ntz_keyword_owner; | SELECT username AS owner FROM tb_ntz_keyword_owner; |

ATTRIBUTE (应指定 AS)

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>SELECT t1.etl_date, substr(t1.attribute,1,1) attribute , t1.cust_no, t1.branch_code FROM (SELECT etl_date,attribute,cust_no,branch_code FROM tb_ntz_keyword_attribute WHERE etl_date = CURRENT_DATE) t1;</pre> | <pre>SELECT t1.etl_date, substr(t1.attribute,1,1) AS attribute , t1.cust_no, t1.branch_code FROM (SELECT etl_date,attribute,cust_no,branch_code FROM tb_ntz_keyword_attribute WHERE etl_date = CURRENT_DATE) t1;</pre> |

6.10.7 Index

Unique Index

| Netezza语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre> CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null unique, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) DISTRIBUTE ON (prod_no) ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null CONSTRAINT UQ_prod unique, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) DISTRIBUTE ON (prod_no) ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null PRIMARY KEY, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) DISTRIBUTE ON (prod_no) ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob, constraint uq_prod UNIQUE (prod_no)) DISTRIBUTE ON (prod_no) ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) DISTRIBUTE ON (prod_no) ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) ; ALTER TABLE prod ADD constraint uq_prod UNIQUE (prod_no); </pre> | <pre> CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null /* unique */, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (prod_no) /* ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) */ ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null /* CONSTRAINT UQ_prod unique */, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (prod_no) /* ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) */ ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null /* PRIMARY KEY */, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (prod_no) /* ORGANIZE ON (prod_no, prod_name) */ ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob /*, constraint uq_prod UNIQUE (prod_no) */) WITH(ORIENTATION=COLUMN) DISTRIBUTE BY HASH (prod_no) /* ORGANIZE ON (prod_no, prod_name)*/ ; ----- CREATE TABLE prod (prod_no number(6) not null, prod_name national character varying(32) not null, prod_desc clob) DISTRIBUTE BY HASH (prod_no) /*ORGANIZE ON (prod_no, prod_name)*/ ; /* ALTER TABLE prod ADD constraint uq_prod UNIQUE (prod_no); */ </pre> |

 说明

仅适用于COLUMN store。对于ROW存储，不应注释“唯一索引”。

6.11 MySQL 语法迁移

本节列出了语法迁移工具支持的MySQL语法特性，并针对每一特性提供了MySQL语法及相应的GaussDB(DWS)语法。通过本节所列语法可以了解MySQL脚本的内部迁移逻辑

本节还可以作为数据库迁移团队的参考，作为客户现场验证MySQL脚本迁移的参考。

6.11.1 基本数据类型

概述

MySQL支持多种基本数据类型，大致可以分为以下几类：数值、日期/时间、字符串（字符）、大对象、集合、二进制和布尔类型。GaussDB(DWS)或不支持部分MySQL基本数据类型，或不支持部分MySQL数据类型精度设定，或不支持"UNSIGNED"、"ZEROFILL"等关键字。DSC工具会根据GaussDB的支持情况做相应迁移。

数据类型是数据的一个基本属性，用于区分不同类型的数据。不同的数据类型所占的存储空间不同，能够进行的操作也不相同。数据库中的数据存储和数据表中。数据表中的每一列都定义了数据类型，用户存储数据时，须遵从这些数据类型的属性，否则可能会出错。各数据类型的基本概述详见[表6-20](#)。

表 6-20 数据类型基本概述

| 数据类型 | 基本描述 |
|---------|---|
| 数字类型 | 内容详见 数字类型对照 。 |
| 日期和时间类型 | 文档中介绍如下日期和时间类型：DATETIME、TIME、TIMESTAMP、YEAR。GaussDB(DWS)不支持以上类型，DSC工具将会对其转换。内容详见 时间和日期类型对照 。 |
| 字符串类型 | MySQL以字符单位解释字符列定义中的长度规范。这适用于 CHAR、VARCHAR和TEXT类型。内容详见 字符串类型对照 。 |
| 空间数据类型 | MySQL具有对应于OpenGIS类的空间数据类型。内容详见 空间数据类型对照 。 |
| 大对象类型 | BLOB是一个二进制大对象，可以容纳可变数量的数据。这四个BLOB类型是TINYBLOB，BLOB，MEDIUMBLOB，和LONGBLOB。这些不同之处仅在于它们可以容纳的值的最大长度。内容详见 大对象类型对照 。 |
| 集合类型 | <ol style="list-style-type: none">MySQL ENUM是一个字符串对象，具有从列创建时在列规范中明确枚举的允许值列表中选择值。SET是一个字符串对象，可以有零个或多个值，每个值必须从创建表时指定的允许值列表中选择。 内容详见集合类型对照。 |

| 数据类型 | 基本描述 |
|-------|---|
| 布尔类型 | MySQL 支持两种布尔写法：BOOL、BOOLEAN。内容详见 布尔类型对照 。 |
| 二进制类型 | <ol style="list-style-type: none"> MySQL BIT数据类型被用于存储比特值。一种类型 允许存储位值。可以从1到64。 MySQL BINARY和VARBINARY 类似CHAR并且VARCHAR，只不过它们包含二进制字符串。内容详见二进制类型对照。 |

数字类型对照

表 6-21 数字类型对照表

| MySQL数字类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|------------------|--|---------------------------------|
| DEC | DEC DEC[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | DECIMAL DECIMAL[(M[,D])] |
| DECIMAL | DECIMAL[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | DECIMAL[(M[,D])] |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE PRECISION DOUBLE PRECISION [(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | FLOAT FLOAT[(M)] |
| DOUBLE | DOUBLE[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | FLOAT[(M)] |
| FIXED | FIXED FIXED[(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | DECIMAL DECIMAL[(M[,D])] |
| FLOAT | FLOAT FLOAT [(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] FLOAT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | FLOAT FLOAT[(M)] FLOAT(p) |
| INT | INT INT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | INTEGER INTEGER(p) |
| INTEGER | INTEGER INTEGER(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | INTEGER INTEGER(p) |

| MySQL数字类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|-----------|---|---|
| MEDIUMINT | MEDIUMINT MEDIUMINT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | INTEGER INTEGER(p) |
| NUMERIC | NUMERIC NUMERIC [(M[,D])] [UNSIGNED] [ZEROFILL] | DECIMAL DECIMAL[(M[,D])] |
| REAL | REAL[(M[,D])] | FLOAT[(M)] |
| SMALLINT | SMALLINT SMALLINT(p) [UNSIGNED] [ZEROFILL] | SMALLINT |
| TINYINT | TINYINT TINYINT(n) TINYINT(n) ZEROFILL TINYINT(n) UNSIGNED ZEROFILL | TINYINT TINYINT TINYINT SMALLINT |

输入示例: TINYINT

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_dataType_test` (
  `dataType_1` TINYINT,
  `dataType_2` TINYINT(0),
  `dataType_3` TINYINT(255),
  `dataType_4` TINYINT(255) UNSIGNED ZEROFILL,
  `dataType_5` TINYINT(255) ZEROFILL
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" TINYINT,
  "datatype_2" TINYINT,
  "datatype_3" TINYINT,
  "datatype_4" SMALLINT,
  "datatype_5" TINYINT
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

时间和日期类型对照

表 6-22 日期和时间类型对照表

| MySQL日期时间类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|-------------|------------------|------------------------------------|
| DATETIME | DATETIME[(fsp)] | TIMESTAMP[(fsp)] WITHOUT TIME ZONE |
| TIME | TIME[(fsp)] | TIME[(fsp)] WITHOUT TIME ZONE |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP[(fsp)] | TIMESTAMP[(fsp)] WITH TIME ZONE |
| YEAR | YEAR[(4)] | VARCHAR(4) |

说明

该 *fsp* 值如果给出，则必须在0到6的范围内。值为0表示没有小数部分。如果省略，则默认精度为0。

输入示例：DATETIME

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test` (
  `datatype_1` DATETIME,
  `datatype_2` DATETIME(0),
  `datatype_3` DATETIME(6),
  `datatype_4` DATETIME DEFAULT NULL,
  `datatype_5` DATETIME DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999'
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE,
  "datatype_2" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE,
  "datatype_3" TIMESTAMP(6) WITHOUT TIME ZONE,
  "datatype_4" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,
  "datatype_5" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999'
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

输入示例：TIME

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test` (
  `datatype_1` TIME DEFAULT '20:58:10',
  `datatype_2` TIME(3) DEFAULT '20:58:10',
  `datatype_3` TIME(6) DEFAULT '20:58:10',
  `datatype_4` TIME(6) DEFAULT '2018-10-11 20:00:00',
  `datatype_5` TIME(6) DEFAULT '20:58:10.01234',
  `datatype_6` TIME(6) DEFAULT '2018-10-11 20:00:00.01234',
  `datatype_7` TIME DEFAULT NULL,
  `datatype_8` TIME(6) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (datatype_1)
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" TIME WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '20:58:10',
  "datatype_2" TIME(3) WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '20:58:10',
  "datatype_3" TIME(6) WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '20:58:10',
  "datatype_4" TIME(6) WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '2018-10-11 20:00:00',
  "datatype_5" TIME(6) WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '20:58:10.01234',
  "datatype_6" TIME(6) WITHOUT TIME ZONE DEFAULT '2018-10-11 20:00:00.01234',
  "datatype_7" TIME WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,
  "datatype_8" TIME(6) WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY ("datatype_1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

输入示例: TIMESTAMP

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_dataType_test`(
  `dataType_1` TIMESTAMP,
  `dataType_4` TIMESTAMP DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  `dataType_5` TIMESTAMP DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999',
  `dataType_6` TIMESTAMP DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  `dataType_7` TIMESTAMP DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  `dataType_8` TIMESTAMP(0) DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  `dataType_9` TIMESTAMP(6) DEFAULT '2018-10-12 15:27:33'
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  "datatype_4" TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  "datatype_5" TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999',
  "datatype_6" TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  "datatype_7" TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  "datatype_8" TIMESTAMP(0) WITH TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33',
  "datatype_9" TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE DEFAULT '2018-10-12 15:27:33'
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

输入示例: YEAR

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_dataType_test`(
  `dataType_1` YEAR,
  `dataType_2` YEAR(4),
  `dataType_3` YEAR DEFAULT '2018',
  `dataType_4` TIME DEFAULT NULL
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" VARCHAR(4),
  "datatype_2" VARCHAR(4),
  "datatype_3" VARCHAR(4) DEFAULT '2018',
  "datatype_4" TIME WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

字符串类型对照

表 6-23 字符串类型对照表

| MySQL字符串类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|------------|--------------|---------------------|
| CHAR | CHAR[(0)] | CHAR[(1)] |
| LONGTEXT | LONGTEXT | TEXT |
| MEDIUMTEXT | MEDIUMTEXT | TEXT |
| TEXT | TEXT | TEXT |
| TINYTEXT | TINYTEXT | TEXT |
| VARCHAR | VARCHAR[(0)] | VARCHAR[(1)] |

输入示例：CHAR

MySQL 一个长度CHAR列被固定在创建表声明的长度。长度可以是0到255之间的任何值。CHAR 存储值时，它们将空格填充到指定的长度。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_dataType_test` (
  `dataType_1` CHAR NOT NULL,
  `dataType_2` CHAR(0) NOT NULL,
  `dataType_3` CHAR(255) NOT NULL
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" CHAR NOT NULL,
  "datatype_2" CHAR(1) NOT NULL,
  "datatype_3" CHAR(255) NOT NULL
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

输入示例：[LONG|MEDIUM|TINY]TEXT

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_dataType_test` (
  `dataType_1` LONGTEXT,
  `dataType_2` MEDIUMTEXT,
  `dataType_3` TEXT,
  `dataType_4` TINYTEXT
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" TEXT,
  "datatype_2" TEXT,
  "datatype_3" TEXT,
  "datatype_4" TEXT
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
```

```
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

输入示例: VARCHAR

MySQL VARCHAR列中的 值是可变长度的字符串。长度可以指定为0到65,535之间的值。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test` (
  `datatype_1` VARCHAR(0),
  `datatype_2` VARCHAR(1845)
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" VARCHAR(1),
  "datatype_2" VARCHAR(1845)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

空间数据类型对照

表 6-24 空间数据类型对照表

| MySQL空间数据类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| GEOMETRY | GEOMETRY | CIRCLE |
| POINT | POINT | POINT |
| LINestring | LINestring | POLYGON |
| POLYGON | POLYGON | POLYGON |
| MULTIPOINT | MULTIPOINT | BOX |
| MULTILINestring | MULTILINestring | BOX |
| MULTIPOLYGON | MULTIPOLYGON | POLYGON |
| GEOMETRYCOLLECTION | GEOMETRYCOLLECTION | CIRCLE |

- GEOMETRY可以存储任何类型的几何值。其他单值类型（ POINT， LINestring 和POLYGON ）将其值限制为特定的几何类型。
- GEOMETRYCOLLECTION可以存储任何类型的对象的集合。其他集合类型（ MULTIPOINT， MULTILINestring， MULTIPOLYGON， 和 GEOMETRYCOLLECTION ）限制集合成员向那些具有特定的几何形状的类型。

输入示例

```
CREATE TABLE `t_geo_test2` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(255),
  `geometry_1` geometry NOT NULL,
  `point_1` point NOT NULL,
  `linestring_1` linestring NOT NULL,
```

```

`polygon_1` polygon NOT NULL,
`multipoint_1` multipoint NOT NULL,
`multilinestring_1` multilinestring NOT NULL,
`multipolygon_1` multipolygon NOT NULL,
`geometrycollection_1` geometrycollection NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB;

```

输出示例

```

CREATE TABLE "public"."t_geo_test2"
(
  "id" INTEGER(11) NOT NULL,
  "name" VARCHAR(255),
  "geometry_1" CIRCLE NOT NULL,
  "point_1" POINT NOT NULL,
  "linestring_1" POLYGON NOT NULL,
  "polygon_1" POLYGON NOT NULL,
  "multipoint_1" BOX NOT NULL,
  "multilinestring_1" BOX NOT NULL,
  "multipolygon_1" POLYGON NOT NULL,
  "geometrycollection_1" CIRCLE NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("id")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");

```

大对象类型对照

表 6-25 大对象类型对照表

| MySQL大对象类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|------------|-------------|---------------------|
| TINYBLOB | TINYBLOB | BLOB |
| BLOB | BLOB | BLOB |
| MEDIUMBLOB | MEDIUMBLOB | BLOB |
| LOB | LOB | BLOB |

输入示例: [TINY|MEDIUM|LONG]BLOB

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test` (
  `dataType_1` BIGINT,
  `dataType_2` TINYBLOB,
  `dataType_3` BLOB,
  `dataType_4` MEDIUMBLOB,
  `dataType_5` LOBBLOB
);

```

输出示例

```

CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "datatype_1" BIGINT,
  "datatype_2" BLOB,
  "datatype_3" BLOB,
  "datatype_4" BLOB,
  "datatype_5" BLOB
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )

```

```
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

集合类型对照

表 6-26 集合类型对照表

| MySQL集合类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|-----------|-------------|---------------------|
| ENUM | ENUM | VARCHAR(14) |
| SET | SET | VARCHAR(14) |

输入示例: ENUM

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test` (
  id int(2) PRIMARY KEY,
  `datatype_17` ENUM('dws-1', 'dws-2', 'dws-3')
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "id" INTEGER(2) PRIMARY KEY,
  "datatype_17" VARCHAR(14)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
```

输入示例: SET

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_tbl_test` (
  `datatype_18` SET('dws-1', 'dws-2', 'dws-3')
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test"
(
  "datatype_18" VARCHAR(14)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_18");
```

布尔类型对照

输入示例: BOOL/BOOLEAN

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test` (
  `datatype_1` INT,
  `datatype_2` BOOL,
  `datatype_3` BOOLEAN
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
```

```
"datatype_1" INTEGER,
"datatype_2" BOOLEAN,
"datatype_3" BOOLEAN
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

二进制类型对照

表 6-27 二进制类型对照表

| MySQL二进制类型 | MySQL INPUT | GaussDB(DWS) OUTPUT |
|----------------|----------------|---------------------|
| BIT[(M)] | BIT[(M)] | BIT[(M)] |
| BINARY[(M)] | BINARY[(M)] | BYTEA |
| VARBINARY[(M)] | VARBINARY[(M)] | BYTEA |

输入示例: BIT

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test`(
`datatype_1` INT,
`datatype_2` BIT(1),
`datatype_3` BIT(64)
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
"datatype_1" INTEGER,
"datatype_2" BIT(1),
"datatype_3" BIT(64)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

输入示例: [VAR]BINARY

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_datatype_test`(
`datatype_1` INT,
`datatype_2` BINARY,
`datatype_3` BINARY(0),
`datatype_4` BINARY(255),
`datatype_5` VARBINARY(0),
`datatype_6` VARBINARY(6553)
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
"datatype_1" INTEGER,
"datatype_2" BYTEA,
"datatype_3" BYTEA,
"datatype_4" BYTEA,
"datatype_5" BYTEA,
"datatype_6" BYTEA
)
```



```
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");
```

6.11.2 表（可选参数）

本节主要介绍表（可选参数）的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。GaussDB(DWS)不支持表（可选参数），目前针对表（可选参数）的迁移方法都是临时迁移方法。

AUTO_INCREMENT

在数据库应用中，我们经常需要用到自动递增的唯一编号来标识记录。在MySQL中，可通过数据列的auto_increment属性来自动生成。可在建表时可用“auto_increment=n”选项来指定一个自增的初始值。可用“alter table table_name auto_increment=n”命令来重设自增的起始值。GaussDB(DWS)不支持该参数，DSC迁移时会设置该属性的字段迁移为SERIAL类型，并删除该关键字。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`job_instance` (  
  `job_sche_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `task_name` varchar(100) NOT NULL DEFAULT "",  
  PRIMARY KEY (`job_sche_id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=219 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."job_instance"  
(  
  "job_sche_id" SERIAL NOT NULL,  
  "task_name" VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT "",  
  PRIMARY KEY ("job_sche_id")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("job_sche_id");
```

此外，GaussDB(DWS)也不支持基于AUTO_INCREMENT属性修改表定义信息。DSC迁移时会将其移除。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_alter_test` (  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
);  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test AUTO_INCREMENT 100;  
ALTER TABLE runoob_alter_test AUTO_INCREMENT=100;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(10),  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

AVG_ROW_LENGTH

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test`(  
  `runoob_id` VARCHAR(30),  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR(30)  
)AVG_ROW_LENGTH=10000;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test"  
(  
  "runoob_id" VARCHAR(30),  
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,  
  "submission_date" VARCHAR(30)  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");
```

此外，GaussDB(DWS)不支持使用 “**AUTO_INCREMENT**” 属性修改表，DSC在迁移后会直接删除该属性。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
);  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test AUTO_INCREMENT 100;  
ALTER TABLE runoob_alter_test AUTO_INCREMENT=100;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(10),  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

CHARSET

CHARSET指定表的默认字符集。GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC迁移时会将该关键字删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test`(  
  `runoob_id` VARCHAR(30),  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR(30)  
)DEFAULT CHARSET=utf8;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test"  
(
```

```
"runoob_id" VARCHAR(30),
"runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,
"runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,
"submission_date" VARCHAR(30)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");
```

CHECKSUM

在MySQL中，CHECKSUM表示对所有的行维护实时校验和。GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC迁移时会将该关键字删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test` (
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dataType2` FLOAT(10,2),
  `dataType3` DOUBLE(20,8),
  PRIMARY KEY(`dataType1`)
) CHECKSUM=1;

ALTER TABLE runoob_alter_test CHECKSUM 0;
ALTER TABLE runoob_alter_test CHECKSUM=0;

ALTER TABLE runoob_alter_test CHECKSUM 1;
ALTER TABLE runoob_alter_test CHECKSUM=1;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(10),
  "datatype3" FLOAT(20),
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

COLLATE

在MySQL中，COLLATE表示默认的数据库排序规则。GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC迁移时会将该关键字删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test` (
  `runoob_id` VARCHAR(30),
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,
  `submission_date` VARCHAR(30)
) COLLATE=utf8_general_ci;

ALTER TABLE `public`.`runoob_tbl_test` COLLATE=utf8mb4_bin;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test"
(
  "runoob_id" VARCHAR(30),
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,
  "submission_date" VARCHAR(30)
)
```

```
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");
```

COMMENT

在MySQL中，COMMENT对表进行注释。GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC在迁移的过程中会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) comment='表的注释';  
  
ALTER TABLE `public`.`runoob_alter_test` COMMENT '修改后的表的注释';
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(10),  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

CONNECTION

GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC迁移时会将该属性删除。

注意

CONNECTION关键字在MySQL中用作引用外部数据源。工具暂不支持该特性的完整迁移。基于当前的临时方案，工具仅仅移除该关键字。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  `dataType3` TEXT NOT NULL,  
  `dataType4` YEAR NOT NULL DEFAULT '2018',  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
);  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test CONNECTION 'hello';  
ALTER TABLE runoob_alter_test CONNECTION='hello';
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(20),  
  "datatype3" TEXT NOT NULL,  
  "datatype4" VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '2018',  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)
```

```
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

DELAY_KEY_WRITE

DELAY_KEY_WRITE只对MyISAM引擎表有作用，根据DELAY_KEY_WRITE的值来延迟更新直至表关闭。GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC迁移时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test` (  
  `runoob_id` VARCHAR(30),  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR(30)  
) ENGINE=MyISAM, DELAY_KEY_WRITE=0;  
  
ALTER TABLE `public`.`runoob_tbl_test6` DELAY_KEY_WRITE=1;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test"  
(  
  "runoob_id" VARCHAR(30),  
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,  
  "submission_date" VARCHAR(30)  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");
```

DIRECTORY

DIRECTORY表示允许在数据目录和索引目录之外创建表空间。DIRECTORY包含DATA DIRECTORY和INDEX DIRECTORY。GaussDB(DWS)不支持该属性修改表定义信息，DSC迁移时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test1` (  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) ENGINE=MYISAM DATA DIRECTORY = 'D:\\input' INDEX DIRECTORY= 'D:\\input';  
  
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test2` (  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) ENGINE=INNODB DATA DIRECTORY = 'D:\\input';
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test1"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(20),  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test2"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(20),
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

ENGINE

在MySQL中，ENGINE指定表的存储引擎。当存储引擎为ARCHIVE、BLACKHOLE、CSV、FEDERATED、INNODB、MYISAM、MEMORY、MRG_MYISAM、NDB、NDBCLUSTER和PERFORMANCE_SCHEMA时，DSC支持该属性迁移，迁移过程中会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test` (
  `dataType1` int NOT NULL,
  `dataType2` DOUBLE(20,8),
  PRIMARY KEY(`dataType1`)
)ENGINE=MYISAM;

## A.
ALTER TABLE runoob_alter_test ENGINE INNODB;
ALTER TABLE runoob_alter_test ENGINE=INNODB;

## B.
ALTER TABLE runoob_alter_test ENGINE MYISAM;
ALTER TABLE runoob_alter_test ENGINE=MYISAM;

## C.
ALTER TABLE runoob_alter_test ENGINE MEMORY;
ALTER TABLE runoob_alter_test ENGINE=MEMORY;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" INTEGER NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(20),
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

-- A.

-- B.

-- C.
```

INSERT_METHOD

INSERT_METHOD指定在表中插入行的位置，使用FIRST或LAST值将插入转到第一个或最后一个表，或使用值NO以防止插入。在迁移的过程中DSC会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test` (
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dataType2` DOUBLE(20,8),
  `dataType3` TEXT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) INSERT_METHOD=LAST;  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test INSERT_METHOD NO;  
ALTER TABLE runoob_alter_test INSERT_METHOD=NO;  
ALTER TABLE runoob_alter_test INSERT_METHOD FIRST;  
ALTER TABLE runoob_alter_test INSERT_METHOD=FIRST;  
ALTER TABLE runoob_alter_test INSERT_METHOD LAST;  
ALTER TABLE runoob_alter_test INSERT_METHOD=LAST;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(20),  
  "datatype3" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

KEY_BLOCK_SIZE

KEY_BLOCK_SIZE的选择与存储引擎有关。对于MyISAM表，KEY_BLOCK_SIZE可选地指定用于索引键块的字节大小。对于InnoDB表，KEY_BLOCK_SIZE指定用于压缩的InnoDB表的页面大小（以KB为单位）。GaussDB(DWS)不支持该属性，DSC迁移时会将其属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_tbl_test`(  
  `runoob_id` VARCHAR(30),  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR(30)  
) ENGINE=MyISAM KEY_BLOCK_SIZE=8;  
  
ALTER TABLE runoob_tbl_test ENGINE=InnoDB;  
ALTER TABLE runoob_tbl_test KEY_BLOCK_SIZE=0;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_test"  
(  
  "runoob_id" VARCHAR(30),  
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,  
  "submission_date" VARCHAR(30)  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");
```

MAX_ROWS

在MySQL中，MAX_ROWS表示在表中存储的最大行数。DSC迁移过程时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  `dataType3` TEXT NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY(`dataType1`)  
);  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test MAX_ROWS 100000;  
ALTER TABLE runoob_alter_test MAX_ROWS=100000;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(20),  
  "datatype3" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

MIN_ROWS

MIN_ROWS表示在表中存储的最小行数。DSC迁移过程时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  `dataType3` TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
);  
ALTER TABLE runoob_alter_test MIN_ROWS 10000;  
ALTER TABLE runoob_alter_test MIN_ROWS=10000;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(20),  
  "datatype3" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

PACK_KEYS

在MySQL中，PACK_KEYS表示MyISAM存储引擎中的压缩索引。GaussDB(DWS)不支持该属性，DSC迁移时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  `dataType3` TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) ENGINE=MyISAM PACK_KEYS=1;  
  
##A  
ALTER TABLE runoob_alter_test PACK_KEYS 0;  
ALTER TABLE runoob_alter_test PACK_KEYS=0;  
  
##B  
ALTER TABLE runoob_alter_test PACK_KEYS 1;
```



```
ALTER TABLE runoob_alter_test PACK_KEYS=1;

##C
ALTER TABLE runoob_alter_test PACK_KEYS DEFAULT;
ALTER TABLE runoob_alter_test PACK_KEYS=DEFAULT;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(10),
  "datatype3" FLOAT(20),
  "datatype4" TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

--A
--B
--C
```

PASSWORD

在MySQL中，PASSWORD表示用户密码。GaussDB(DWS)不支持该参数，DSC迁移时会将该关键字删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test` (
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dataType2` DOUBLE(20,8),
  `dataType3` TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(`dataType1`)
);
ALTER TABLE runoob_alter_test PASSWORD 'HELLO';
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(20),
  "datatype3" TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

ROW_FORMAT

ROW_FORMAT定义了行存储的物理形式。ROW_FORMAT的选择与存储引擎有关，如果在创建表的时候选择了存储引擎不相关的ROW_FORMAT，则使用默认的ROW_FORMAT创建表。当ROW_FORMAT取值为DEFAULT，DSC迁移为SET NOCOMPRESS；当ROW_FORMAT取值为COMPRESSED时，DSC迁移为SET COMPRESS。GaussDB(DWS)不支持其他取值，当取其他值时DSC迁移时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  `dataType3` DOUBLE(20,8),  
  `dataType4` TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) ENGINE=InnoDB;  
  
## A.  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT DEFAULT;  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT=DEFAULT;  
  
## B.  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT DYNAMIC;  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT=DYNAMIC;  
  
## C.  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT COMPRESSED;  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT=COMPRESSED;  
  
## D.  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT REDUNDANT;  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT=REDUNDANT;  
  
## E.  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT COMPACT;  
ALTER TABLE runoob_alter_test ROW_FORMAT=COMPACT;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(10),  
  "datatype3" FLOAT(20),  
  "datatype4" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");  
  
-- A.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" SET NOCOMPRESS;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" SET NOCOMPRESS;  
  
-- B.  
  
-- C.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" SET COMPRESS;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" SET COMPRESS;  
  
-- D.  
  
-- E.
```

STATS_AUTO_RECALC

STATS_AUTO_RECALC指定是否为InnoDB表自动重新计算持久性统计信息。GaussDB(DWS)不支持该属性，DSC迁移时会将该关键字属性。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `runoob_id` VARCHAR(30),  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR(30)
```

```
) ENGINE=InnoDB, STATS_AUTO_RECALC=DEFAULT;

## A.
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_AUTO_RECALC DEFAULT;
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_AUTO_RECALC=DEFAULT;

## B.
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_AUTO_RECALC 0;
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_AUTO_RECALC=0;

## C.
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_AUTO_RECALC 1;
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_AUTO_RECALC=1;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "runoob_id" VARCHAR(30),
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,
  "submission_date" VARCHAR(30)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");

-- A.
-- B.
-- C.
```

STATS_PERSISTENT

在MySQL中，STATS_PERSISTENT指定是否为InnoDB表启动持久性统计信息，通过CREATE TABLE或ALTER TABLE语句启动持久性统计信息。DSC迁移时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test` (
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dataType2` DOUBLE(20,8),
  `dataType3` TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(`dataType1`)
) ENGINE=InnoDB, STATS_PERSISTENT=0;

## A.
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_PERSISTENT DEFAULT;
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_PERSISTENT=DEFAULT;

## B.
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_PERSISTENT 0;
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_PERSISTENT=0;

## C.
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_PERSISTENT 1;
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_PERSISTENT=1;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(20),
  "datatype3" TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("datatype1")
```

```
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");  
  
-- A.  
  
-- B.  
  
-- C.
```

STATS_SAMPLE_PAGES

STATS_SAMPLE_PAGES指定估计索引列的基数和其他统计信息时要采样的索引页数。DSC迁移时会将该属性删除。

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` DOUBLE(20,8),  
  `dataType3` TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
) ENGINE=InnoDB,STATS_SAMPLE_PAGES=25;  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_SAMPLE_PAGES 100;  
ALTER TABLE runoob_alter_test STATS_SAMPLE_PAGES=100;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(20),  
  "datatype3" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");
```

UNION

UNION 是 MERGE 引擎的建表参数。通过该关键字建表类似于创建普通视图。新创建的表将在逻辑上合并UNION关键字限定的多个表的数据。DSC迁移时会将该特性转为 GaussDB视图创建语句。

输入示例

```
CREATE TABLE t1 (  
  a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  message CHAR(20)  
) ENGINE=MyISAM;  
  
CREATE TABLE t2 (  
  a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  message CHAR(20)  
) ENGINE=MyISAM;  
  
CREATE TABLE total (  
  a INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  message CHAR(20))  
ENGINE=MERGE UNION=(t1,t2) INSERT_METHOD=LAST;
```

输出示例

```
CREATE TABLE t1 (  
  a SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,  
  message CHAR(20)  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("a");  
  
CREATE TABLE t2 (  
  a SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,  
  message CHAR(20)  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("a");  
  
CREATE VIEW total(a, message) AS  
SELECT * FROM t1  
UNION ALL  
SELECT * FROM t2;
```

6.11.3 表（操作）

本节主要介绍表（操作）的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

本节包括以下节点内容：

- [LIKE 表克隆](#)
- [添加与删除列](#)
- [MODIFY修改列](#)
- [CHANGE修改列](#)
- [设置与清除列默认值](#)
- [DROP删除表](#)
- [TRUNCATE 删除表](#)
- [LOCK](#)
- [RENAME 重命名表名](#)

LIKE 表克隆

MySQL数据库中，可以使用 CREATE TABLE .. LIKE ..方式克隆旧表结构创建新表。GaussDB(DWS)也支持这种建表方式。DSC工具迁移时会添加额外的表属性信息。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_tbl_old`(  
  `dataType_1` YEAR,  
  `dataType_2` YEAR(4),  
  `dataType_3` YEAR DEFAULT '2018',  
  `dataType_4` TIME DEFAULT NULL  
);  
  
CREATE TABLE `runoob_tbl` (like `runoob_tbl_old`);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl_old"  
(  
  "datatype_1" VARCHAR(4),  
  "datatype_2" VARCHAR(4),  
  "datatype_3" VARCHAR(4) DEFAULT '2018',
```

```
"datatype_4" TIME WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype_1");

CREATE TABLE "public"."runoob_tbl"( LIKE "public"."runoob_tbl_old"
INCLUDING COMMENTS INCLUDING CONSTRAINTS INCLUDING DEFAULTS INCLUDING INDEXES
INCLUDING STORAGE);
```

添加与删除列

MySQL添加、删除列语句与GaussDB(DWS)存在差异。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性进行相应适配。

注意

GaussDB不支持表定义中列序数的变更，工具暂不支持FIRST，AFTER特性的完整迁移。基于当前的临时方案，工具仅仅移除该关键字。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_alter_test`(
`dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`dataType2` FLOAT(10,2),
`dataType3` DOUBLE(20,8),
`dataType4` TEXT NOT NULL,
`dataType5` YEAR NOT NULL DEFAULT '2018',
`dataType6` DATETIME NOT NULL DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999',
`dataType7` CHAR NOT NULL DEFAULT "",
`dataType8` VARCHAR(50),
`dataType9` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",
`dataType10` TIME NOT NULL DEFAULT '10:20:59',
PRIMARY KEY(`dataType1`))
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

## A.
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD dataType1_1 INT NOT NULL AFTER dataType1;
ALTER TABLE runoob_alter_test DROP dataType1_1;

## B.
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD dataType1_1 INT NOT NULL FIRST;
ALTER TABLE runoob_alter_test DROP dataType1_1;

## C.
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD COLUMN dataType1_1 INT NOT NULL AFTER dataType2;
ALTER TABLE runoob_alter_test DROP COLUMN dataType1_1;

## D.
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD COLUMN dataType1_1 INT NOT NULL FIRST;
ALTER TABLE runoob_alter_test DROP COLUMN dataType1_1;

## E.
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD COLUMN(dataType1_1 INT NOT NULL, dataType1_2 VARCHAR(200)
NOT NULL);
ALTER TABLE runoob_alter_test DROP COLUMN dataType1_1, DROP COLUMN dataType1_2;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
"datatype1" SERIAL NOT NULL,
"datatype2" FLOAT(10),
"datatype3" FLOAT(20),
```

```
"datatype4" TEXT NOT NULL,  
"datatype5" VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '2018',  
"datatype6" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999',  
"datatype7" CHAR NOT NULL DEFAULT "",  
"datatype8" VARCHAR(50),  
"datatype9" VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",  
"datatype10" TIME WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT '10:20:59',  
PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");  
  
-- A.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ADD COLUMN "datatype1_1" INTEGER NOT NULL;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" DROP COLUMN "datatype1_1" RESTRICT;  
  
-- B.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ADD COLUMN "datatype1_1" INTEGER NOT NULL;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" DROP COLUMN "datatype1_1" RESTRICT;  
  
-- C.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ADD COLUMN "datatype1_1" INTEGER NOT NULL;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" DROP COLUMN "datatype1_1" RESTRICT;  
  
-- D.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ADD COLUMN "datatype1_1" INTEGER NOT NULL;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" DROP COLUMN "datatype1_1" RESTRICT;  
  
-- E.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ADD COLUMN "datatype1_1" VARCHAR(200) NOT NULL, ADD  
COLUMN "datatype1_2" VARCHAR(200) NOT NULL;  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" DROP COLUMN "datatype1_1" RESTRICT, DROP COLUMN  
"datatype1_2" RESTRICT;
```

MODIFY 修改列

MySQL使用 MODIFY关键字修改列数据类型、设置非空约束。DSC工具迁移时会根据 GaussDB的特性进行相应适配。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_alter_test`(  
  `dataType0` varchar(100),  
  `dataType1` bigint,  
  `dataType2` bigint,  
  `dataType3` bigint  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;  
  
## A.  
ALTER TABLE runoob_alter_test MODIFY dataType1 smallint;  
  
## B.  
ALTER TABLE runoob_alter_test MODIFY dataType1 smallint NOT NULL;  
  
## C.  
ALTER TABLE runoob_alter_test MODIFY dataType1 smallint NOT NULL FIRST;  
  
## D.  
ALTER TABLE runoob_alter_test MODIFY dataType1 smallint NOT NULL AFTER dataType3;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype0" VARCHAR(100),  
  "datatype1" BIGINT,  
  "datatype2" BIGINT,
```

```
"datatype3" BIGINT
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype0");

-- A.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype1" SET DATA TYPE SMALLINT;

-- B.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype1" SET DATA TYPE SMALLINT, ALTER
COLUMN "datatype1" SET NOT NULL;

-- C.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype1" SET DATA TYPE SMALLINT, ALTER
COLUMN "datatype1" SET NOT NULL;

-- D.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype1" SET DATA TYPE SMALLINT, ALTER
COLUMN "datatype1" SET NOT NULL;
```

CHANGE 修改列

MySQL使用CHANGE关键字同时修改列名、列数据类型、设置非空约束。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性进行相应适配。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_alter_test` (
  `dataType0` varchar(128),
  `dataType1` bigint,
  `dataType2` bigint,
  `dataType3` bigint,
  `dataType4` bigint
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

## A.
ALTER TABLE runoob_alter_test CHANGE dataType1 dataType1New VARCHAR(50);

## B.
ALTER TABLE runoob_alter_test CHANGE dataType2 dataType2New VARCHAR(50) NOT NULL;

## C.
ALTER TABLE runoob_alter_test CHANGE dataType3 dataType3New VARCHAR(100) FIRST;

## D.
ALTER TABLE runoob_alter_test CHANGE dataType4 dataType4New VARCHAR(50) AFTER dataType1;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype0" VARCHAR(128),
  "datatype1" BIGINT,
  "datatype2" BIGINT,
  "datatype3" BIGINT,
  "datatype4" BIGINT
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype0");

-- A.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" RENAME COLUMN "datatype1" TO "datatype1new";
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype1new" SET DATA TYPE VARCHAR(50);

-- B.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" RENAME COLUMN "datatype2" TO "datatype2new";
```



```
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype2new" SET DATA TYPE VARCHAR(50),
ALTER COLUMN "datatype2new" SET NOT NULL;

-- C.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" RENAME COLUMN "datatype3" TO "datatype3new";
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype3new" SET DATA TYPE VARCHAR(100);

-- D.
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" RENAME COLUMN "datatype4" TO "datatype4new";
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype4new" SET DATA TYPE VARCHAR(50);
```

设置与清除列默认值

MySQL使用ALTER语句设置列默认值时可省略"COLUMN"关键字。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性进行相应适配。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_alter_test`(
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dataType2` FLOAT(10,2),
  `dataType3` DOUBLE(20,8),
  `dataType4` TEXT NOT NULL,
  `dataType5` YEAR NOT NULL DEFAULT '2018',
  `dataType6` DATETIME NOT NULL DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999',
  `dataType7` CHAR NOT NULL DEFAULT "",
  `dataType8` VARCHAR(50),
  `dataType9` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",
  `dataType10` TIME NOT NULL DEFAULT '10:20:59',
  PRIMARY KEY(`dataType1`)
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

ALTER TABLE runoob_alter_test ALTER dataType2 SET DEFAULT 1;
ALTER TABLE runoob_alter_test ALTER COLUMN dataType2 SET DEFAULT 3;
ALTER TABLE runoob_alter_test ALTER dataType2 DROP DEFAULT;
ALTER TABLE runoob_alter_test ALTER COLUMN dataType2 DROP DEFAULT;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(10),
  "datatype3" FLOAT(20),
  "datatype4" TEXT NOT NULL,
  "datatype5" VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '2018',
  "datatype6" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999',
  "datatype7" CHAR NOT NULL DEFAULT "",
  "datatype8" VARCHAR(50),
  "datatype9" VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",
  "datatype10" TIME WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT '10:20:59',
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype2" SET DEFAULT 1;
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype2" SET DEFAULT 3;
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype2" DROP DEFAULT;
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" ALTER COLUMN "datatype2" DROP DEFAULT;
```

DROP 删除表

GaussDB(DWS)与MySQL都支持使用DROP语句删除表，但GaussDB(DWS)不支持在DROP语句中使用 RESTRICT | CASCADE 关键字。DSC工具迁移时会将上述关键字移除。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`express_elb_server`(  
  `runoob_id` VARCHAR(10),  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR(10)  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;  
DROP TABLE `public`.`express_elb_server` RESTRICT;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."express_elb_server"  
(  
  "runoob_id" VARCHAR(10),  
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,  
  "submission_date" VARCHAR(10)  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");  
DROP TABLE "public"."express_elb_server";
```

TRUNCATE 删除表

MySQL在使用TRUNCATE语句删除表数据时可以省略 "TABLE"关键字，GaussDB 不支持这种用法。此外，DSC工具在做迁移TRUNCATE语句时会添加 "CONTINUE IDENTITY RESTRICT"关键字。

输入示例

```
TRUNCATE TABLE `public`.`test_create_table01`;  
TRUNCATE TEST_CREATE_TABLE01;
```

输出示例

```
TRUNCATE TABLE "public"."test_create_table01" CONTINUE IDENTITY RESTRICT;  
TRUNCATE TABLE "public"."test_create_table01" CONTINUE IDENTITY RESTRICT;
```

LOCK

GaussDB(DWS)不支持MySQL中的"ALTER TABLE tbName LOCK"语句，DSC工具迁移时会将其删除。

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` FLOAT(10),  
  `dataType4` TEXT NOT NULL,  
  `dataType5` YEAR NOT NULL DEFAULT '2018',  
  `dataType6` DATETIME NOT NULL,  
  `dataType7` CHAR NOT NULL DEFAULT "",  
  `dataType8` VARCHAR(50),  
  `dataType9` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",  
  `dataType10` TIME NOT NULL DEFAULT '10:20:59',  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;  
  
## A.  
ALTER TABLE runoob_alter_test LOCK DEFAULT;  
  
## B.  
ALTER TABLE runoob_alter_test LOCK=DEFAULT;
```

```
## C.  
ALTER TABLE runoob_alter_test LOCK EXCLUSIVE;  
  
## D.  
ALTER TABLE runoob_alter_test LOCK=EXCLUSIVE;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"  
(  
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,  
  "datatype2" FLOAT(10),  
  "datatype4" TEXT NOT NULL,  
  "datatype5" VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '2018',  
  "datatype6" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL,  
  "datatype7" CHAR NOT NULL DEFAULT "",  
  "datatype8" VARCHAR(50),  
  "datatype9" VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",  
  "datatype10" TIME WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT '10:20:59',  
  PRIMARY KEY ("datatype1")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");  
  
-- A.  
  
-- B.  
  
-- C.  
  
-- D.
```

RENAME 重命名表名

MySQL重命名表名的语句与GaussDB(DWS)有一些差异。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性进行相应适配。

注意

工具暂不支持原表名附有DATABASE(SCHEMA)的场景。

1. MySQL通过RENAME TABLE语句修改表名

输入示例

```
# 单表重命名  
RENAME TABLE DEPARTMENT TO NEWDEPT;  
  
# 多表重命名  
RENAME TABLE NEWDEPT TO NEWDEPT_02,PEOPLE TO PEOPLE_02;
```

输出示例

```
--单表重命名  
ALTER TABLE "public"."department" RENAME TO "newdept";  
  
--多表重命名  
ALTER TABLE "public"."newdept" RENAME TO "newdept_02";  
ALTER TABLE "public"."people" RENAME TO "people_02";
```

2. MySQL通过ALTER TABLE RENAME 语句修改表名，DSC工具迁移该语句时会将其"AS"关键字迁移为"TO"。

输入示例

```
## A.  
ALTER TABLE runoob_alter_test RENAME TO runoob_alter_testnew;
```

```
## B.  
ALTER TABLE runoob_alter_testnew RENAME AS runoob_alter_testnewnew;
```

输出示例

```
-- A.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_test" RENAME TO "runoob_alter_testnew";
```

```
-- B.  
ALTER TABLE "public"."runoob_alter_testnew" RENAME TO "runoob_alter_testnewnew";
```

6.11.4 唯一索引

注意

MySQL唯一索引(约束)与主键约束联合使用的场景在工具迁移时会与OLAP场景下的分布键构成复杂的关系。工具暂不支持唯一索引(约束)与主键约束联合使用的场景。

1. 内联唯一索引，DSC工具迁移时会将其移除

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_datatype_test`  
(  
  `id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  `name` VARCHAR(128) NOT NULL,  
  UNIQUE (id ASC)  
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"  
(  
  "id" SERIAL PRIMARY KEY,  
  "name" VARCHAR(128) NOT NULL  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
```

2. ALTER TABLE创建唯一索引，DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性创建普通索引

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  `dataType3` DOUBLE(20,8)  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD UNIQUE idx_runoob_alter_test_datatype1(dataType1);  
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD UNIQUE INDEX idx_runoob_alter_test_datatype1(dataType2);  
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD UNIQUE KEY idx_runoob_alter_test_datatype1(dataType3);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  `dataType3` DOUBLE(20,8),  
  `dataType4` TEXT NOT NULL,  
  `dataType5` YEAR NOT NULL DEFAULT '2018',  
  `dataType6` DATETIME NOT NULL DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999'  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

```
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD CONSTRAINT UNIQUE
idx_runoob_alter_test_datatype1(dataType1);
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD CONSTRAINT UNIQUE INDEX
idx_runoob_alter_test_datatype2(dataType2);
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD CONSTRAINT UNIQUE KEY
idx_runoob_alter_test_datatype3(dataType3);
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD CONSTRAINT constraint_dataType UNIQUE
idx_runoob_alter_test_datatype4(dataType4);
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD CONSTRAINT constraint_dataType UNIQUE INDEX
idx_runoob_alter_test_datatype5(dataType5);
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD CONSTRAINT constraint_dataType UNIQUE KEY
idx_runoob_alter_test_datatype6(dataType6);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" INTEGER,
  "datatype2" FLOAT(10),
  "datatype3" FLOAT(20)
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype1" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype1");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype1" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype2");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype1" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype3");

CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" INTEGER,
  "datatype2" FLOAT(10),
  "datatype3" FLOAT(20),
  "datatype4" TEXT NOT NULL,
  "datatype5" VARCHAR(4) NOT NULL DEFAULT '2018',
  "datatype6" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE NOT NULL DEFAULT '2018-10-12 15:27:33.999999'
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype1" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype1");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype2" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype2");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype3" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype3");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype4" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype4");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype5" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype5");
CREATE INDEX "idx_runoob_alter_test_datatype6" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype6");
```

3. CREATE INDEX创建唯一索引，DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性创建普通索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_index_table01` (
  `TABLE01_ID` INT(11) NOT NULL,
  `TABLE01_THEME` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `AUTHOR_NAME` CHAR(10) NULL DEFAULT NULL,
  `AUTHOR_ID` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `CREATE_TIME` INT NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY(`TABLE01_ID`)
);
CREATE UNIQUE INDEX AUTHOR_INDEX ON `test_index_table01`(AUTHOR_ID);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_index_table01"
(
  "table01_id" INTEGER(11) NOT NULL,
  "table01_theme" VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  "author_name" CHAR(10) DEFAULT NULL,
  "author_id" INTEGER(11) DEFAULT NULL,
  "create_time" INTEGER DEFAULT NULL,
```

```
PRIMARY KEY ("table01_id")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("table01_id");
CREATE INDEX "author_index" ON "public"."test_index_table01" ("author_id");
```

6.11.5 普通索引和前缀索引

GaussDB(DWS) 不支持前缀索引，也不支持内联普通索引。DSC工具迁移时会根据 GaussDB的特性将其迁移为普通索引。

1. 内联普通(前缀)索引

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_dataType_test`
(
  `id` INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  `name` VARCHAR(128) NOT NULL,
  INDEX index_single(name(10))
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_datatype_test"
(
  "id" SERIAL PRIMARY KEY,
  "name" VARCHAR(128) NOT NULL
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
CREATE INDEX "index_single" ON "public"."runoob_datatype_test" USING BTREE ("name");
```

2. ALTER TABLE创建普通(前缀)索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table05` (
  `ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `USER_ID` INT(20) NOT NULL,
  `USER_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  `DETAIL` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
);
```

```
ALTER TABLE TEST_CREATE_TABLE05 ADD INDEX USER_NAME_INDEX_02(USER_NAME(10));
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table05"
(
  "id" SERIAL NOT NULL,
  "user_id" INTEGER(20) NOT NULL,
  "user_name" CHAR(20) DEFAULT NULL,
  "detail" VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY ("id")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
CREATE INDEX "user_name_index_02" ON "public"."test_create_table05" ("user_name");
```

3. CREATE INDEX创建普通(前缀)索引

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`customer`(
  `name` varchar(64) primary key,
  id integer,
  id2 integer
```

```
);  
  
CREATE INDEX part_of_name ON customer (name(10));  
输出示例  
CREATE TABLE "public"."customer"  
(  
  "name" VARCHAR(64) PRIMARY KEY,  
  "id" INTEGER,  
  "id2" INTEGER  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("name");  
  
CREATE INDEX "part_of_name" ON "public"."customer" USING BTREE ("name");
```

6.11.6 HASH 索引

GaussDB(DWS) 不支持 HASH 索引。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性将其迁移为普通索引。

1. 内联HASH索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table03` (  
  `DEMAND_ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `DEMAND_NAME` CHAR(100) NOT NULL,  
  `THEME` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_ID` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_TIME` DATETIME NULL DEFAULT NULL,  
  `DEMAND_CONTENT` TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(`DEMAND_ID`),  
  INDEX CON_INDEX(DEMAND_CONTENT(100)) USING HASH ,  
  INDEX SEND_INFO_INDEX USING HASH (SEND_ID,SEND_NAME(10),SEND_TIME)  
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table03"  
(  
  "demand_id" SERIAL NOT NULL,  
  "demand_name" CHAR(100) NOT NULL,  
  "theme" VARCHAR(200) DEFAULT NULL,  
  "send_id" INTEGER(11) DEFAULT NULL,  
  "send_name" CHAR(20) DEFAULT NULL,  
  "send_time" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,  
  "demand_content" TEXT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY ("demand_id")  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("demand_id");  
CREATE INDEX "con_index" ON "public"."test_create_table03" ("demand_content");  
CREATE INDEX "send_info_index" ON "public"."test_create_table03"  
("send_id","send_name","send_time");
```

2. ALTER TABLE创建HASH索引

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_alter_test`(  
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `dataType2` FLOAT(10,2),  
  PRIMARY KEY(`dataType1`)  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;  
  
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD KEY alterTable_addKey_indexType(dataType1) USING HASH;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(10),
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

CREATE INDEX "altertable_addkey_indeytype" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype1");
```

3. CREATE INDEX创建HASH索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_index_table06` (
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fname` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `iname` VARCHAR(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
);
CREATE INDEX FNAME_INDEX ON TEST_INDEX_TABLE06(FNAME(10)) USING HASH;
CREATE INDEX NAME_01 ON TEST_INDEX_TABLE06(FNAME(10),INAME(10)) USING HASH;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_index_table06"
(
  "id" SERIAL NOT NULL,
  "fname" VARCHAR(30) NOT NULL,
  "iname" VARCHAR(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("id")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
CREATE INDEX "fname_index" ON "public"."test_index_table06" ("fname");
CREATE INDEX "name_01" ON "public"."test_index_table06" ("fname","iname");
```

6.11.7 BTREE 索引

GaussDB(DWS) 支持 BTREE索引，但USING BTREE关键字在语句中的位置与MySQL存在差异。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性进行相应适配。

1. 内联BTREE索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table03` (
  `DEMAND_ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `DEMAND_NAME` CHAR(100) NOT NULL,
  `THEME` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `SEND_ID` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `SEND_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  `SEND_TIME` DATETIME NULL DEFAULT NULL,
  `DEMAND_CONTENT` TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(`DEMAND_ID`),
  INDEX THEME_INDEX(THEME) USING BTREE,
  INDEX NAME_INDEX USING BTREE (SEND_NAME(10))
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table03"
(
  "demand_id" SERIAL NOT NULL,
  "demand_name" CHAR(100) NOT NULL,
  "theme" VARCHAR(200) DEFAULT NULL,
  "send_id" INTEGER(11) DEFAULT NULL,
  "send_name" CHAR(20) DEFAULT NULL,
  "send_time" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,
```



```
"demand_content" TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY ("demand_id")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("demand_id");
CREATE INDEX "theme_index" ON "public"."test_create_table03" USING BTREE ("theme");
CREATE INDEX "name_index" ON "public"."test_create_table03" USING BTREE ("send_name");
```

2. ALTER TABLE创建BTREE索引

输入示例

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_alter_test` (
  `dataType1` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `dataType2` FLOAT(10,2),
  PRIMARY KEY(`dataType1`)
);
```

```
ALTER TABLE runoob_alter_test ADD KEY alterTable_addKey_indexType (dataType1) USING BTREE;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."runoob_alter_test"
(
  "datatype1" SERIAL NOT NULL,
  "datatype2" FLOAT(10),
  PRIMARY KEY ("datatype1")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("datatype1");

CREATE INDEX "altertable_addkey_indextype" ON "public"."runoob_alter_test" ("datatype1");
```

3. CREATE INDEX创建BTREE索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table03` (
  `DEMAND_ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `DEMAND_NAME` CHAR(100) NOT NULL,
  `THEME` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,
  `SEND_ID` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `SEND_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  `SEND_TIME` DATETIME NULL DEFAULT NULL,
  `DEMAND_CONTENT` TEXT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(`DEMAND_ID`),
  INDEX CON_INDEX(DEMAND_CONTENT(100)) USING HASH ,
  INDEX SEND_INFO_INDEX USING HASH (SEND_ID,SEND_NAME(10),SEND_TIME)
);
```

```
CREATE TABLE `public`.`test_index_table05` (
  `ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `USER_ID` INT(20) NOT NULL,
  `USER_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  `DETAIL` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`)
);
CREATE UNIQUE INDEX USER_ID_INDEX USING BTREE ON TEST_INDEX_TABLE05(USER_ID);
CREATE INDEX USER_NAME_INDEX USING BTREE ON TEST_INDEX_TABLE05(USER_NAME(10));
CREATE INDEX DETAIL_INDEX ON TEST_INDEX_TABLE05(DETAIL(50)) USING BTREE;
CREATE INDEX USER_INFO_INDEX USING BTREE ON
TEST_INDEX_TABLE05(USER_ID,USER_NAME(10));
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_index_table05"
(
  "id" SERIAL NOT NULL,
  "user_id" INTEGER(20) NOT NULL,
  "user_name" CHAR(20) DEFAULT NULL,
  "detail" VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
```

```
PRIMARY KEY ("id")
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
CREATE INDEX "user_id_index" ON "public"."test_index_table05" ("user_id");
CREATE INDEX "user_name_index" ON "public"."test_index_table05" USING BTREE ("user_name");
CREATE INDEX "detail_index" ON "public"."test_index_table05" USING BTREE ("detail");
CREATE INDEX "user_info_index" ON "public"."test_index_table05" USING BTREE
("user_id","user_name");
```

6.11.8 SPATIAL 空间索引

GaussDB(DWS) 不支持 SPATIAL 空间索引。DSC 工具迁移时会根据 GaussDB 的特性进行相应适配。

1. 内联 SPATIAL 空间索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table04` (
  `ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `A` POINT NOT NULL,
  `B` POLYGON NOT NULL,
  `C` GEOMETRYCOLLECTION NOT NULL,
  `D` LINestring NOT NULL,
  `E` MULTILINESTRING NOT NULL,
  `F` MULTIPOINT NOT NULL,
  `G` MULTIPOLYGON NOT NULL,
  SPATIAL INDEX A_INDEX(A),
  SPATIAL INDEX B_INDEX(B),
  SPATIAL INDEX C_INDEX(C),
  SPATIAL KEY D_INDEX(D),
  SPATIAL KEY E_INDEX(E),
  SPATIAL KEY F_INDEX(F),
  SPATIAL INDEX G_INDEX(G)
);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table04"
(
  "id" SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  "a" POINT NOT NULL,
  "b" POLYGON NOT NULL,
  "c" CIRCLE NOT NULL,
  "d" POLYGON NOT NULL,
  "e" BOX NOT NULL,
  "f" BOX NOT NULL,
  "g" POLYGON NOT NULL
)
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )
NOCOMPRESS
DISTRIBUTE BY HASH ("id");
CREATE INDEX "a_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("a");
CREATE INDEX "b_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("b");
CREATE INDEX "c_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("c");
CREATE INDEX "d_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("d");
CREATE INDEX "e_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("e");
CREATE INDEX "f_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("f");
CREATE INDEX "g_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("g");
```

2. ALTER TABLE 创建 SPATIAL 空间索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table04` (
  `ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  `A` POINT NOT NULL,
  `B` POLYGON NOT NULL,
```

```
`C` GEOMETRYCOLLECTION NOT NULL,  
`D` LINESTRING NOT NULL,  
`E` MULTILINESTRING NOT NULL,  
`F` MULTIPOINT NOT NULL,  
`G` MULTIPOLYGON NOT NULL  
);  
  
ALTER TABLE `test_create_table04` ADD SPATIAL INDEX A_INDEX(A);  
ALTER TABLE `test_create_table04` ADD SPATIAL INDEX E_INDEX(E) USING BTREE;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table04"  
(  
  "id" SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,  
  "a" POINT NOT NULL,  
  "b" POLYGON NOT NULL,  
  "c" CIRCLE NOT NULL,  
  "d" POLYGON NOT NULL,  
  "e" BOX NOT NULL,  
  "f" BOX NOT NULL,  
  "g" POLYGON NOT NULL  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("id");  
  
CREATE INDEX "a_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("a");  
CREATE INDEX "e_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("e");
```

3. CREATE INDEX创建SPATIAL空间索引

输入示例

```
CREATE TABLE `public`.`test_create_table04` (  
  `ID` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  `A` POINT NOT NULL,  
  `B` POLYGON NOT NULL,  
  `C` GEOMETRYCOLLECTION NOT NULL,  
  `D` LINESTRING NOT NULL,  
  `E` MULTILINESTRING NOT NULL,  
  `F` MULTIPOINT NOT NULL,  
  `G` MULTIPOLYGON NOT NULL  
);  
  
CREATE SPATIAL INDEX A_INDEX ON `test_create_table04`(A);
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table04"  
(  
  "id" SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,  
  "a" POINT NOT NULL,  
  "b" POLYGON NOT NULL,  
  "c" CIRCLE NOT NULL,  
  "d" POLYGON NOT NULL,  
  "e" BOX NOT NULL,  
  "f" BOX NOT NULL,  
  "g" POLYGON NOT NULL  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("id");  
  
CREATE INDEX "a_index" ON "public"."test_create_table04" USING GIST ("a");
```

6.11.9 删除索引

MySQL支持DROP INDEX和ALTER TABLE DROP INDEX两种删除索引的语句。DSC工具迁移时会根据GaussDB的特性进行相应适配。

1. DROP INDEX

输入示例

```
CREATE TABLE `test_create_table03` (  
  `DEMAND_ID` INT(11) NOT NULL,  
  `DEMAND_NAME` CHAR(100) NOT NULL,  
  `THEME` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_ID` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_TIME` DATETIME NULL DEFAULT NULL,  
  `DEMAND_CONTENT` TEXT NOT NULL  
)  
COLLATE='utf8_general_ci'  
ENGINE=InnoDB;  
  
CREATE UNIQUE INDEX DEMAND_NAME_INDEX ON TEST_CREATE_TABLE03(DEMAND_NAME);  
DROP INDEX DEMAND_NAME_INDEX ON TEST_CREATE_TABLE03;  
  
CREATE INDEX SEND_ID_INDEX ON TEST_CREATE_TABLE03(SEND_ID);  
DROP INDEX SEND_ID_INDEX ON TEST_CREATE_TABLE03;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table03"  
(  
  "demand_id" INTEGER(11) NOT NULL,  
  "demand_name" CHAR(100) NOT NULL,  
  "theme" VARCHAR(200) DEFAULT NULL,  
  "send_id" INTEGER(11) DEFAULT NULL,  
  "send_name" CHAR(20) DEFAULT NULL,  
  "send_time" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,  
  "demand_content" TEXT NOT NULL  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("demand_id");  
  
CREATE INDEX "demand_name_index" ON "public"."test_create_table03" ("demand_name");  
DROP INDEX "demand_name_index" RESTRICT;  
  
CREATE INDEX "send_id_index" ON "public"."test_create_table03" USING BTREE ("send_id");  
DROP INDEX "send_id_index" RESTRICT;
```

2. ALTER TABLE DROP INDEX

输入示例

```
CREATE TABLE `test_create_table03` (  
  `DEMAND_ID` INT(11) NOT NULL,  
  `DEMAND_NAME` CHAR(100) NOT NULL,  
  `THEME` VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_ID` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_NAME` CHAR(20) NULL DEFAULT NULL,  
  `SEND_TIME` DATETIME NULL DEFAULT NULL,  
  `DEMAND_CONTENT` TEXT NOT NULL  
)  
COLLATE='utf8_general_ci'  
ENGINE=InnoDB;  
  
ALTER TABLE TEST_CREATE_TABLE03 ADD UNIQUE INDEX  
TEST_CREATE_TABLE03_NAME_INDEX(DEMAND_NAME(50));  
ALTER TABLE TEST_CREATE_TABLE03 DROP INDEX TEST_CREATE_TABLE03_NAME_INDEX;
```

输出示例

```
CREATE TABLE "public"."test_create_table03"  
(  
  "demand_id" INTEGER(11) NOT NULL,  
  "demand_name" CHAR(100) NOT NULL,  
  "theme" VARCHAR(200) DEFAULT NULL,  
  "send_id" INTEGER(11) DEFAULT NULL,  
  "send_name" CHAR(20) DEFAULT NULL,
```

```
"send_time" TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE DEFAULT NULL,  
"demand_content" TEXT NOT NULL  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("demand_id");  
  
CREATE INDEX "test_create_table03_name_index" ON "public"."test_create_table03"  
("demand_name");  
DROP INDEX "test_create_table03_name_index" RESTRICT;
```

6.11.10 注释

MySQL支持由 '#' 或 '--' 字符引起的单行注释，而GaussDB(DWS)仅支持由双破折号 '--' 字符引起的单行注释。DSC工具迁移时会将 '#' 转化为 '--' 注释。

输入示例

```
## comment sample create a table  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `public`.`runoob_tbl` (  
  `runoob_id` VARCHAR,  
  `runoob_title` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  `runoob_author` VARCHAR(40) NOT NULL,  
  `submission_date` VARCHAR  
)ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

输出示例

```
-- comment sample create a table  
CREATE TABLE "public"."runoob_tbl"  
(  
  "runoob_id" VARCHAR,  
  "runoob_title" VARCHAR(100) NOT NULL,  
  "runoob_author" VARCHAR(40) NOT NULL,  
  "submission_date" VARCHAR  
)  
WITH ( ORIENTATION = ROW, COMPRESSION = NO )  
NOCOMPRESS  
DISTRIBUTE BY HASH ("runoob_id");
```

6.11.11 数据库

在MySQL中，DATABASE 是一种模式对象，等同于Oracle、GaussDB(DWS)数据库的SCHEMA概念。DSC工具迁移时考虑了以下两个场景。

1. 创建数据库

输入示例

```
create database IF NOT EXISTS dbname1 CHARACTER SET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;  
create database IF NOT EXISTS dbname2;
```

```
drop database if exists dbname1;  
drop database if exists dbname2;
```

输出示例

```
CREATE SCHEMA "dbname1";  
CREATE SCHEMA "dbname2";
```

```
DROP SCHEMA IF EXISTS "dbname1";  
DROP SCHEMA IF EXISTS "dbname2";
```

2. 使用数据库

输入示例

```
drop database if exists test;  
create database if not exists test;  
use test;
```

输出示例

```
DROP SCHEMA IF EXISTS "test";
CREATE SCHEMA "test";
SET CURRENT_SCHEMA = "test";
```

6.11.12 数据操作语句(DML)

本节主要介绍MySQL DML的迁移语法。迁移语法决定了关键字/功能的迁移方式。

本节包括以下内容：

- **INSERT**
- **UPDATE**
- **REPLACE**

INSERT

INSERT插入形式包括：HIGH_PRIORITY、LOW_PRIORITY、PARTITION、DELAYED、IGNORE、多值插入以及ON DUPLICATE KEY UPDATE。GaussDB(DWS)不支持以上类型插入，DSC工具将会对其转换。

1. HIGH_PRIORITY

MySQL中如果指定HIGH_PRIORITY，则会覆盖LOW_PRIORITY选项的效果。

输入示例

```
# HIGH_PRIORITY 高优先级
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(100, 12.3, 'cheap', '2018-11-11');
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, 128.23, 'nice', '2018-10-11');
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, DEFAULT, 'nice', '2018-12-14');
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, DEFAULT, 'nice', DEFAULT);
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price) VALUES(DEFAULT, DEFAULT);
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note) VALUES(DEFAULT, DEFAULT,
DEFAULT);
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note) VALUES(DEFAULT, DEFAULT,
DEFAULT);
INSERT HIGH_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note, tb2_date) VALUES(DEFAULT,
DEFAULT, DEFAULT, DEFAULT);
```

输出示例

```
-- HIGH_PRIORITY 高优先级
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (100,12.3,'cheap','2018-11-11');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,128.23,'nice','2018-10-11');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice','2018-12-14');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

2. LOW_PRIORITY

MySQL INSERT插入语句使用LOW_PRIORITY修饰符时，则执行该INSERT延迟。

输入示例

```
# LOW_PRIORITY 低优先级
INSERT LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES( DEFAULT, '128.23', 'nice', '2018-10-11');
INSERT LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, DEFAULT, 'nice', '2018-12-14');
INSERT LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, DEFAULT, 'nice', DEFAULT);
INSERT LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price) VALUES(DEFAULT, DEFAULT);
INSERT LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note) VALUES(DEFAULT, DEFAULT,
DEFAULT);
```

输出示例

```
-- LOW_PRIORITY 低优先级
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,'128.23','nice','2018-10-11');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice','2018-12-14');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

3. PRATITION

当插入到分区表中时，可以控制哪些分区和子分区接受新行。

输入示例

```
INSERT INTO employees PARTITION(p3) VALUES (19, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
INSERT INTO employees PARTITION(p0) VALUES (4, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
INSERT INTO employees PARTITION(p1) VALUES (9, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
INSERT INTO employees PARTITION(p2) VALUES (10, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
INSERT INTO employees PARTITION(p2) VALUES (11, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
```

输出示例

```
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (19,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (4,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (9,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (10,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (11,'Frank1','Williams',1,2);
```

4. DELAYED

须知

在MySQL 5.7中，DELAYED关键字被接受，但被服务器忽略。

输入示例

```
# DELAYED 延迟
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(99, 15.68, 'good', '2018-11-12');
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(80, 12.3, 'cheap', '2018-11-11');
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, 128.23, 'nice', '2018-10-11');
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, DEFAULT, 'nice', '2018-12-14');
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT, DEFAULT, 'nice', DEFAULT);
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price) VALUES(DEFAULT, DEFAULT);
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note) VALUES(DEFAULT, DEFAULT,
DEFAULT);
INSERT DELAYED INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note, tb2_date) VALUES(DEFAULT, DEFAULT,
DEFAULT, DEFAULT);
```

输出示例

```
-- DELAYED 延迟
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (99,15.68,'good','2018-11-12');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (80,12.3,'cheap','2018-11-11');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,128.23,'nice','2018-10-11');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice','2018-12-14');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

5. IGNORE

MySQL INSERT语句如果使用IGNORE修饰符，则执行INSERT语句时发生的错误将被忽略。

输入示例

```
# 如果表中已经存在相同的记录,则忽略当前新数据
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 VALUES(189, '189.23','nice','2017-11-12');
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 VALUES(130,'189.23','nice','2017-11-12');
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 VALUES(120,15.68,'good','2018-11-12');
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT,128.23,'nice','2018-10-11');
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT,DEFAULT,'nice','2018-12-14');
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 VALUES(DEFAULT,DEFAULT,'nice',DEFAULT);test
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 (tb2_id,tb2_price) VALUES(DEFAULT,DEFAULT);
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 (tb2_id,tb2_price,tb2_note) VALUES(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT IGNORE INTO exmp_tb2 (tb2_id,tb2_price,tb2_note,tb2_date)
VALUES(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

输出示例

```
-- 如果表中已经存在相同的记录,则忽略当前新数据
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (101,'189.23','nice','2017-11-12');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (130,'189.23','nice','2017-11-12');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (120,15.68,'good','2018-11-12');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,128.23,'nice','2018-10-11');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice','2018-12-14');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (DEFAULT,DEFAULT,'nice',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

6. VALUES (单语句多行值插入)

INSERT使用 VALUES语法的语句可以插入多行,以逗号分隔。

输入示例

```
INSERT INTO exmp_tb1 (tb1_name,tb1_sex,tb1_address,tb1_number)
VALUES('David','male','NewYork','01015827875'),('Rachel','female','NewYork','01015827749'),
('Monica','female','NewYork','010158996743');
```

输出示例

```
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number") VALUES
('David','male','NewYork','01015827875');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number") VALUES
('Rachel','female','NewYork','01015827749');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number") VALUES
('Monica','female','NewYork','010158996743');
```

7. ON DUPLICATE KEY UPDATE

INSERT使用 ON DUPLICATE KEY UPDATE子句可以使现有行更新。

输入示例

```
#ON DUPLICATE KEY UPDATE 若该数据的主键值/ UNIQUE KEY 已经在表中存在,则执行更新操作,即
UPDATE;否则执行插入操作
INSERT INTO exmp_tb2(tb2_id,tb2_price) VALUES(3,12.3) ON DUPLICATE KEY UPDATE
tb2_price=12.3;
INSERT INTO exmp_tb2(tb2_id,tb2_price) VALUES(4,12.3) ON DUPLICATE KEY UPDATE
tb2_price=12.3;
INSERT INTO exmp_tb2(tb2_id,tb2_price,tb2_note) VALUES(10,DEFAULT,DEFAULT) ON DUPLICATE
KEY UPDATE tb2_price=66.6;
INSERT INTO exmp_tb2(tb2_id,tb2_price,tb2_note,tb2_date) VALUES(11,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT)
ON DUPLICATE KEY UPDATE tb2_price=66.6;
```

输出示例

```
--ON DUPLICATE KEY UPDATE 若该数据的主键值/ UNIQUE KEY 已经在表中存在,则执行更新操作,即
UPDATE;否则执行插入操作
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (3,12.3);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (4,12.3);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES (10,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(11,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

8. SET

MySQL INSERT...SET语句的形式插入基于明确指定的值的行。

输入示例

```
# INSERT INTO SET 可以针对性的执行插入操作，但是一次只能插入一行数据，不能批量添加数据
INSERT INTO exmp_tb2 SET tb2_price=56.1,tb2_note='unbelievable',tb2_date='2018-11-13';
INSERT INTO exmp_tb2 SET tb2_price=99.9,tb2_note='perfect',tb2_date='2018-10-13';
INSERT INTO exmp_tb2 SET tb2_id=9,tb2_price=99.9,tb2_note='perfect',tb2_date='2018-10-13';
```

输出示例

```
-- INSERT INTO SET 可以针对性的执行插入操作，但是一次只能插入一行数据，不能批量添加数据
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(56.1,'unbelievable','2018-11-13');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(99.9,'perfect','2018-10-13');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(9,99.9,'perfect','2018-10-13');
```

UPDATE

MySQL的UPDATE操作形式包括：LOW_PRIORITY、ORDER BY、LIMIT、IGNORE。
GaussDB(DWS)不支持以上类型更新，DSC工具将会对其转换。

1. LOW_PRIORITY

MySQL UPDATE语句如果使用LOW_PRIORITY修饰符，则执行UPDATE延迟。

输入示例

```
#测试 LOW_PRIORITY 语法点
UPDATE LOW_PRIORITY employees SET department_id=2;
```

输出示例

```
--测试 LOW_PRIORITY 语法点
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = 2;
```

2. ORDER_BY

如果一个MySQL UPDATE语句包含一个 ORDER BY子句，则这些行将按照该子句指定的顺序更新。

输入示例

```
# 测试 ORDER BY 语法点
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 ORDER BY id;
```

输出示例

```
-- 测试 ORDER BY 语法点
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1;
```

3. LIMIT

UPDATE LIMIT语法可以用来限制的范围。一个子句是一个行匹配的限制。只要发现满足该子句的行，语句就会停下来，不管它们是否真的发生了变化。

输入示例

```
#单独测试 LIMIT 语法点
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 LIMIT 3 ;
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 LIMIT 3 , 10 ;

#测试 LIMIT + OFFSET 语法点
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 LIMIT 3 OFFSET 2;

#测试 LIMIT + ORDER BY 语法点搭配使用
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 ORDER BY fname LIMIT 3 ;

#测试 LIMIT + WHERE + ORDER BY 语法点搭配使用
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 WHERE id<5 ORDER BY fname LIMIT 3 ;

#测试 LIMIT + WHERE + ORDER BY + OFFSET 语法点搭配使用
UPDATE employees SET department_id=department_id+1 WHERE id<5 ORDER BY fname LIMIT 3
OFFSET 2 ;
```

输出示例

```
--单独测试 LIMIT 语法点
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1;
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1;

--测试 LIMIT + OFFSET 语法点
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1;

--测试 LIMIT + ORDER BY 语法点搭配使用
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1;

--测试 LIMIT + WHERE + ORDER BY 语法点搭配使用
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1 WHERE id<5;

--测试 LIMIT + WHERE + ORDER BY + OFFSET 语法点搭配使用
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = department_id+1 WHERE id<5;
```

4. IGNORE

MySQL UPDATE语句如果使用IGNORE修饰符，即使更新期间发生错误，update语句也不会中止。

输入示例

```
#测试 IGNORE 语法点
UPDATE IGNORE employees SET department_id=3;
```

输出示例

```
--测试 IGNORE 语法点
UPDATE "public"."employees" SET "department_id" = 3;
```

REPLACE

MySQL的REPLACE操作形式包括：LOW_PRIORITY、PARTITION、DELAYED、VALUES、SET；（下述迁移示例为临时迁移方案）

📖 说明

REPLACE的工作方式与INSERT完全相同，不同之处在于，如果表中的旧行与主键或唯一索引的新行具有相同的值，则在插入新行之前删除该行。

1. LOW_PRIORITY

MySQL REPLACE支持使用LOW_PRIORITY，DSC工具将对其进行转换。

输入

```
# LOW_PRIORITY 低优先级
Replace LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(1, '128.23', 'nice', '2018-10-11 19:00:00');
Replace LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(2, DEFAULT, 'nice', '2018-12-14 19:00:00');
Replace LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 VALUES(3, DEFAULT, 'nice', DEFAULT);
Replace LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price) VALUES(5, DEFAULT);
Replace LOW_PRIORITY INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note) VALUES(4, DEFAULT, DEFAULT);
```

输出

```
-- LOW_PRIORITY 低优先级
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (1,'128.23','nice','2018-10-11 19:00:00');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (2,DEFAULT,'nice','2018-12-14 19:00:00');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (3,DEFAULT,'nice',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (5,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES (4,DEFAULT,DEFAULT);
```

2. PARTITION

MySQL REPLACE支持使用PARTITION关键字和分区，子分区或两者的逗号分隔名称列表显式分区选择。

输入

```
replace INTO employees PARTITION(p3) VALUES (19, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
replace INTO employees PARTITION(p0) VALUES (4, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
```

```
replace INTO employees PARTITION(p1) VALUES (9, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
replace INTO employees PARTITION(p2) VALUES (10, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
replace INTO employees PARTITION(p2) VALUES (11, 'Frank1', 'Williams', 1, 2);
```

输出

```
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (19,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (4,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (9,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (10,'Frank1','Williams',1,2);
INSERT INTO "public"."employees" VALUES (11,'Frank1','Williams',1,2);
```

3. DELAYED



警告

DELAYED插入和替换在MySQL 5.6中被弃用。在MySQL 5.7中，DELAYED 不支持。服务器识别但忽略 DELAYED关键字，将替换处理为非延迟替换，并生成 ER_WARN_LEGACY_SYNTAX_CONVERTED警告。（“REPLACE DELAYED不再被支持，语句被转换为REPLACE。”）DELAYED 关键字将在未来版本中被删除。

输入

```
#DELAYED INSERT DELAYED works only with MyISAM, MEMORY, ARCHIVE, and BLACKHOLE tables.
#If you execute INSERT DELAYED with another storage engine,
#you will get an error like this: ERROR 1616 (HY000): DELAYED option not supported
Replace DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(10, 128.23, 'nice', '2018-10-11 19:00:00');
Replace DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(6, DEFAULT, 'nice', '2018-12-14 19:00:00');
Replace DELAYED INTO exmp_tb2 VALUES(7, 20, 'nice', DEFAULT);
Replace DELAYED INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price) VALUES(11, DEFAULT);
Replace DELAYED INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note) VALUES(12, DEFAULT, DEFAULT);
Replace DELAYED INTO exmp_tb2 (tb2_id, tb2_price, tb2_note, tb2_date) VALUES(13, DEFAULT,
DEFAULT, DEFAULT);
```

输出

```
--DELAYED INSERT DELAYED works only with MyISAM, MEMORY, ARCHIVE, and BLACKHOLE tables.
--If you execute INSERT DELAYED with another storage engine,
--you will get an error like this: ERROR 1616 (HY000): DELAYED option not supported.
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (10,128.23,'nice','2018-10-11 19:00:00');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (6,DEFAULT,'nice','2018-12-14 19:00:00');
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" VALUES (7,20,'nice',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price") VALUES (11,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note") VALUES (12,DEFAULT,DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb2" ("tb2_id","tb2_price","tb2_note","tb2_date") VALUES
(13,DEFAULT,DEFAULT,DEFAULT);
```

4. VALUES

MySQL REPLACE支持一条语句插入或删除多值，以逗号分隔。

输入

```
#有数据的话则替换replace，没有的话则插入新的数据同insert
Replace INTO exmp_tb1 (tb1_id,tb1_name,tb1_sex,tb1_address,tb1_number)
VALUES(17,'David','male','NewYork11','01015827875'),
(18,'Rachel','female','NewYork22','01015827749'),(20,'Monica','female','NewYork','010158996743');
Replace INTO exmp_tb1 (tb1_id,tb1_name,tb1_sex,tb1_address,tb1_number)
VALUES(17,'David1','male','NewYork11','01015827875'),
(21,'Rachel','female','NewYork22','01015827749'),(22,'Monica','female','NewYork','010158996743');
Replace INTO exmp_tb1 (tb1_id,tb1_name,tb1_sex,tb1_address,tb1_number,tb1_date)
VALUES(17,'David2',DEFAULT,'NewYork11','01015827875',DEFAULT),
(18,'Rachel','female',DEFAULT,'01015827749','2018-12-14 10:44:20'),
(DEFAULT,'Monica','female',DEFAULT,DEFAULT,'2018-12-14 10:44:20');
Replace INTO exmp_tb1 VALUES(DEFAULT,'David',DEFAULT,'NewYork11','01015827875',DEFAULT),
(18,'Rachel','female',DEFAULT,'01015827749','2018-12-14 10:44:20'),
(DEFAULT,'Monica','female',DEFAULT,DEFAULT,'2018-12-14 10:44:20');
```

输出

```
--有数据的话则替换replace，没有的话则插入新的数据同insert
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number")
VALUES (17,'David','male','NewYork11','01015827875');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number")
VALUES (18,'Rachel','female','NewYork22','01015827749');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number")
VALUES (20,'Monica','female','NewYork','010158996743');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number")
VALUES (17,'David1','male','NewYork11','01015827875');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number")
VALUES (21,'Rachel','female','NewYork22','01015827749');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" ("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number")
VALUES (22,'Monica','female','NewYork','010158996743');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1"
("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number","tb1_date") VALUES
(17,'David2',DEFAULT,'NewYork11','01015827875',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb1"
("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number","tb1_date") VALUES
(18,'Rachel','female',DEFAULT,'01015827749','2018-12-14 10:44:20');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1"
("tb1_id","tb1_name","tb1_sex","tb1_address","tb1_number","tb1_date") VALUES
(DEFAULT,'Monica','female',DEFAULT,DEFAULT,'2018-12-14 10:44:20');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" VALUES
(DEFAULT,'David',DEFAULT,'NewYork11','01015827875',DEFAULT);
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" VALUES (18,'Rachel','female',DEFAULT,'01015827749','2018-12-14
10:44:20');
INSERT INTO "public"."exmp_tb1" VALUES (DEFAULT,'Monica','female',DEFAULT,DEFAULT,'2018-12-14
10:44:20');
```

5. SET

MySQL REPLACE支持使用SET设置值，DSC工具将对其转换。

输入

```
replace INTO `runoob_datatype_test` VALUES (100, 100, 100, 0, 1);
replace INTO `runoob_datatype_test` VALUES (100.23, 100.25, 100.26, 0.12,1.5);
replace INTO `runoob_datatype_test` (dataType_numeric,dataType_numeric1) VALUES (100.23,
100.25);
replace INTO `runoob_datatype_test` (dataType_numeric,dataType_numeric1,dataType_numeric2)
VALUES (100.23, 100.25, 2.34);
replace into runoob_datatype_test set dataType_numeric=23.1, dataType_numeric4 = 25.12 ;
```

输出

```
INSERT INTO "public"."runoob_datatype_test" VALUES (100,100,100,0,1);
INSERT INTO "public"."runoob_datatype_test" VALUES (100.23,100.25,100.26,0.12,1.5);
INSERT INTO "public"."runoob_datatype_test" ("datatype_numeric","datatype_numeric1") VALUES
(100.23,100.25);
INSERT INTO "public"."runoob_datatype_test"
("datatype_numeric","datatype_numeric1","datatype_numeric2") VALUES (100.23,100.25,2.34);
INSERT INTO "public"."runoob_datatype_test" ("datatype_numeric","datatype_numeric4") VALUES
(23.1,25.12);
```

6.11.13 事务管理与数据库管理

本节介绍如何迁移MySQL事务及数据库管理方面的关键字和功能。

事务管理

1. TRANSACTION

DSC工具在迁移MySQL事务处理语句时会根据GaussDB特性进行相应适配。

输入示例

```
##该声明仅适用于会话中执行的下一个单个事务
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
```

```
SET TRANSACTION READ ONLY;
SET TRANSACTION READ WRITE;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED,READ ONLY;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE,READ WRITE;
##使用SESSION关键字,适用于当前会话中执行的所有后续事务
START TRANSACTION;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
commit ;
```

输出示例

```
--该声明仅适用于会话中执行的下一个单个事务
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SET LOCAL TRANSACTION READ ONLY;
SET LOCAL TRANSACTION READ WRITE;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ ONLY;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE READ WRITE;
--使用SESSION关键字,适用于当前会话中执行的所有后续事务
START TRANSACTION;
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
COMMIT WORK;
```

2. LOCK

DSC工具在迁移MySQL 事务处理锁表语句时会根据GaussDB特性进行相应适配。

输入示例

```
## A.
START TRANSACTION;
LOCK TABLES `mt`.`runoob_tbl` WRITE,`mt`.`runoob_tb2` READ;
commit;

## B.
START TRANSACTION;
LOCK TABLES `mt`.`runoob_tbl` WRITE;
commit;

## C.
START TRANSACTION;
LOCK TABLES `mt`.`runoob_tbl` READ,`mt`.`runoob_tbl` AS t1 READ;
commit;
```

输出示例

```
-- A.
START TRANSACTION;
LOCK TABLE "mt"."runoob_tbl" IN ACCESS EXCLUSIVE MODE;
LOCK TABLE "mt"."runoob_tb2" IN ACCESS SHARE MODE;
COMMIT WORK;

-- B.
START TRANSACTION;
LOCK TABLE "mt"."runoob_tbl" IN ACCESS EXCLUSIVE MODE;
COMMIT WORK;

-- C.
START TRANSACTION;
LOCK TABLE "mt"."runoob_tbl" IN ACCESS SHARE MODE;
COMMIT WORK;
```

数据库管理

1. SET CHARACTER

DSC工具迁移时会将MySQL "SET CHARACTER SET"语句迁移为"SET SESSION NAMES"。字符集对照如下表。

表 6-28

| MySQL CHARACTER SET | GaussDB SESSION NAMES |
|---------------------|-----------------------|
| ASCII | SQL_ASCII |
| BIG5 | BIG5 |
| CP1250 | WIN1250 |
| CP1251 | WIN1251 |
| CP1256 | WIN1256 |
| CP1257 | WIN1257 |
| CP932 | SJIS |
| EUCJPMS | EUC_JP |
| EUCKR | EUC_KR |
| GB2312 | GB18030 |
| GBK | GBK |
| GREEK | ISO_8859_7 |
| HEBREW | ISO_8859_8 |
| KOI8R | KOI8R |
| KOI8U | KOI8U |
| LATIN1 | LATIN1 |
| LATIN2 | LATIN2 |
| LATIN5 | LATIN5 |
| LATIN7 | LATIN7 |
| SJIS | SJIS |
| SWE7 | UTF8 |
| TIS620 | WIN874 |
| UTF8 | UTF8 |
| UTF8MB4 | UTF8 |

输入示例

```
SET CHARACTER SET 'ASCII';
SET CHARACTER SET 'BIG5';
SET CHARACTER SET 'CP1250';
SET CHARACTER SET 'CP1251';
SET CHARACTER SET 'CP1256';
SET CHARACTER SET 'CP1257';
SET CHARACTER SET 'CP932';
SET CHARACTER SET 'EUCJPMS';
SET CHARACTER SET 'EUCKR';
SET CHARACTER SET 'GB2312';
SET CHARACTER SET 'GBK';
SET CHARACTER SET 'GREEK';
SET CHARACTER SET 'HEBREW';
SET CHARACTER SET 'KOI8R';
SET CHARACTER SET 'KOI8U';
SET CHARACTER SET 'LATIN1';
SET CHARACTER SET 'LATIN2';
SET CHARACTER SET 'LATIN5';
SET CHARACTER SET 'LATIN7';
SET CHARACTER SET 'SJIS';
SET CHARACTER SET 'SWE7';
SET CHARACTER SET 'TIS620';
SET CHARACTER SET 'UTF8';
SET CHARACTER SET 'UTF8MB4';
##mysql中不支持 SET CHARACTER SET 'UCS2';
##mysql中不支持SET CHARACTER SET 'UTF16';
##mysql中不支持SET CHARACTER SET 'UTF16LE';
##mysql中不支持SET CHARACTER SET 'UTF32';
```

输出示例

```
SET SESSION NAMES 'SQL_ASCII';
SET SESSION NAMES 'BIG5';
SET SESSION NAMES 'WIN1250';
SET SESSION NAMES 'WIN1251';
SET SESSION NAMES 'WIN1256';
SET SESSION NAMES 'WIN1257';
SET SESSION NAMES 'SJIS';
SET SESSION NAMES 'EUC_JP';
SET SESSION NAMES 'EUC_KR';
SET SESSION NAMES 'GB18030';
SET SESSION NAMES 'GBK';
SET SESSION NAMES 'ISO_8859_7';
SET SESSION NAMES 'ISO_8859_8';
SET SESSION NAMES 'KOI8R';
SET SESSION NAMES 'KOI8U';
SET SESSION NAMES 'LATIN1';
SET SESSION NAMES 'LATIN2';
SET SESSION NAMES 'LATIN5';
SET SESSION NAMES 'LATIN7';
SET SESSION NAMES 'SJIS';
SET SESSION NAMES 'UTF8';
SET SESSION NAMES 'WIN874';
SET SESSION NAMES 'UTF8';
SET SESSION NAMES 'UTF8';
--mysql中不支持 SET CHARACTER SET 'UCS2';
--mysql中不支持SET CHARACTER SET 'UTF16';
--mysql中不支持SET CHARACTER SET 'UTF16LE';
--mysql中不支持SET CHARACTER SET 'UTF32';
```

6.12 DB2 语法迁移

6.12.1 表 (DB2)

Gauss 关键词

关键字作为列名时，必须添加英文引号，例如："order"。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE TABLE tbl_bd2 (ORDER NUMBER(10), USER varchar2(30), DATE VARCHAR(10);</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_bd2 ("ORDER" NUMBER(10), "USER" varchar2(30), "DATE" VARCHAR(10);</pre> |

数据类型 (一)

“LONG VARCHAR”应修改为“CLOB”。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID VARCHAR(36), NAME LONG VARCHAR);</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID VARCHAR(36), NAME CLOB);</pre> |

LONG VARGRAPHIC。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID VARCHAR(36), NAME LONG VARGRAPHIC);</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID VARCHAR(36), NAME CLOB);</pre> |

外键

对以下外键约束属性进行注释：

- ON UPDATE RESTRICT
- ENFORCED
- ENABLE QUERY OPTIMIZATION

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>ALTER TABLE "SCH"."TBL_DB2" ADD CONSTRAINT "Const_Name" FOREIGN KEY("ID") REFERENCES "SCH"."TBL_DB2_1"("ID") ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION;</pre> | <pre>ALTER TABLE "SCH"."TBL_DB2" ADD CONSTRAINT "Const_Name" FOREIGN KEY("ID") REFERENCES "SCH"."TBL_DB2_1"("ID") ON DELETE CASCADE /*ON UPDATE RESTRICT ENFORCED ENABLE QUERY OPTIMIZATION*;</pre> |

序列

内置自动增量函数。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID BIGINT NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (START WITH +1 INCREMENT BY +1 MINVALUE +1 MAXVALUE +9223372036854775807 NO CYCLE CACHE 20 NO ORDER) , NAME VARCHAR2(50), ORDER VARCHAR2(100));</pre> | <pre>CREATE SEQUENCE mseq_tbl_db2_id START WITH +1 INCREMENT BY +1 MINVALUE +1 MAXVALUE +9223372036854775807 NOCYCLE CACHE 20 NOORDER; CREATE TABLE tbl_db2 (ID BIGINT NOT NULL DEFAULT mseq_tbl_db2_id.NEXTVAL, NAME VARCHAR2(50), "ORDER" VARCHAR2(100));</pre> |

表空间

即将放置表的表空间由IN子句指定。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) NOT NULL DEFAULT IDENTITY.NEXTVAL, NAME VARCHAR2(50)) IN tbs1 ;</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) NOT NULL DEFAULT IDENTITY.NEXTVAL, NAME VARCHAR2(50)) TABLESPACE tbs1 ;</pre> |

缺省值

给“WITH DEFAULT”指定给一个具体的缺省值。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), STATUS CHAR(1) WITH DEFAULT '0');</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), STATUS CHAR(1) DEFAULT '0');</pre> |

没有指定值的缺省值。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), STATUS CHAR(1) WITH DEFAULT);</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), STATUS CHAR(1));</pre> |

数据类型（二）

CLOB(1048576)

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), REMARKS CLOB(1048576));</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), REMARKS CLOB);</pre> |

BLOB(2048000)

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), REMARKS BLOB(2048000));</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 (ID number(20) , NAME VARCHAR2(50), REMARKS BLOB);</pre> |

LOB 选项

LOGGED/UNLOGGED

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 ("ID" number(20) , "NAME" VARCHAR2(50), "REMARKS" BLOB LOGGED);</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 ("ID" number(20) , "NAME" VARCHAR2(50), "REMARKS" BLOB /*LOGGED */);</pre> |

COMPACT/NOT COMPACT

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 ("ID" number(20) , "NAME" VARCHAR2(50), "REMARKS" BLOB LOGGED NOT COMPACT);</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 ("ID" number(20) , "NAME" VARCHAR2(50), "REMARKS" BLOB /*LOGGED */ /* NOT COMPACT*/);</pre> |

Organize By 子句

Organize By子句

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE TABLE tbl_db2 ("ID" number(20) , "NAME" VARCHAR2(50), "REMARKS" BLOB) IN tbs1 ORGANIZE BY ("ID","NAME");</pre> | <pre>CREATE TABLE tbl_db2 ("ID" number(20) , "NAME" VARCHAR2(50), "REMARKS" BLOB) TABLESPACE tbs1 /*ORGANIZE BY ("ID","NAME")*/;</pre> |

6.12.2 DML (DB2)

SELECT 语句

FETCH子句

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>SELECT empno, ename, deptno FROM emp_t ORDER BY salary FETCH FIRST ROW ONLY ----- SELECT empno, ename FROM emp_t WHERE deptno = 10 ORDER BY salary fetch first 2 rows only;</pre> | <pre>SELECT empno, ename, deptno FROM emp_t ORDER BY salary LIMIT 1; ----- SELECT empno, ename FROM emp_t WHERE deptno = 10 ORDER BY salary LIMIT 2;</pre> |

 说明

fetch-first子句设置了可检索的最大行数。

WITH AS

WITH AS带列列表

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>WITH rec (emp_no, emp_name, dept_name, dept_no) AS (SELECT empno, ename, cast('admin' as varchar(90)), 100 AS deptno FROM emp_t) SELECT * FROM rec;</pre> | <pre>WITH rec AS (SELECT empno AS emp_no, ename AS emp_name, cast('admin' as varchar(90)) AS dept_name, 100 AS dept_no FROM emp_t) SELECT * FROM rec;</pre> |

WITH AS with VALUES子句用于显示指定AS的属性值。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>WITH rec (baseschema, basename, baselevel) AS (VALUES(cast('SCOTT' as varchar(90)), cast('EMP' as varchar(90)), 10000)) SELECT owner, table_name, baselevel -1 FROM ALL_TABLES, REC WHERE owner = BASESCHEMA AND table_name = BASENAME;</pre> | <pre>WITH rec AS (SELECT cast('SCOTT' as varchar(90)) AS baseschema, cast('EMP' as varchar(90)) AS basename, 10000 AS baselevel From dual) SELECT owner, table_name, baselevel -1 FROM ALL_TABLES, REC WHERE owner = BASESCHEMA AND table_name = BASENAME;</pre> |

表空间

TABLE函数由子查询指定。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>SELECT prod_code, prod_desc, (received_qty- issued_qty) stk FROM prod p, TABLE(select prod_code, SUM(received_qty) received_qty FROM prod_recd) r , TABLE(select prod_code, SUM(issued_qty) issued_qty FROM prod_issue) i WHERE r.prod_code = p.prod_code AND i.prod_code = p.prod_code;</pre> | <pre>SELECT prod_code, prod_desc, (received_qty- issued_qty) stk FROM prod p, (select prod_code, SUM(received_qty) received_qty FROM prod_recd) r , (select prod_code, SUM(issued_qty) issued_qty FROM prod_issue) i WHERE r.prod_code = p.prod_code AND i.prod_code = p.prod_code;</pre> |

6.12.3 索引 (DB2)

反向扫描

反向扫描

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|---|
| <pre>CREATE INDEX IDX_1 ON EMP (ID ASC) ALLOW REVERSE SCANS; CREATE INDEX IDX_1 ON EMP (ID ASC) DISALLOW REVERSE SCANS;</pre> | <pre>CREATE INDEX IDX_1 ON EMP (ID ASC) /*ALLOW REVERSE SCANS*/; CREATE INDEX IDX_1 ON EMP (ID ASC) /*DISALLOW REVERSE SCANS*/;</pre> |

模式

索引模式 (schema) 不同于表模式。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>CREATE INDEX IDXSC.IDX_1 ON EMP (ID ASC);</pre> | <pre>CREATE INDEX IDX_1 ON EMP (ID ASC);</pre> |

6.12.4 NICKNAME

NICKNAME

在DB2中，同义词称为“Nickname”。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE NICKNAME sc2.emp FOR sc.emp;</pre> | <pre>CREATE SYNONYM sc2.emp FOR sc.emp;</pre> |

6.12.5 语句

CURRENT SCHEMA 语句

SET CURRENT SCHEMA语句

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--|---|
| <pre>CREATE NICKNAME sc2.emp FOR sc.emp;</pre> | <pre>CREATE SYNONYM sc2.emp FOR sc.emp;</pre> |

含 ROW_COUNT 的 GET DIAGNOSTICS 语句

| DB2语法 | 转换后语法 |
|--|---|
| <pre>CC_ORDER_HY_CUSTORCOUNT SET ' STR_CUST_COUNT '_COUNT= char(CUST_COUNT) ' ; SELF_UPDATE_TIME = '''' STR_DATE '''' ' ; SUB_UPDATE_TIME = '''' STR_DATE1 '''' ' ; REPORT_STATE = '''' STR_CHAR '''' WHERE ORG_CODE = '''' TEMP_ORG_CODE '''' AND Y= char(TEMP_YEAR) AND HY= char(TEMP_HY) AND REGION_CODE= '''' TEMP_SALE_REG_CODE '''' AND BRAND_CODE= '''' TEMP_BRAND_CODE '''' AND exists (select 1 from CC_ORDER_HY_CUSTORCOUNT where ORG_CODE = '''' TEMP_ORG_CODE '''' AND Y= char(TEMP_YEAR) AND HY= char(TEMP_HY) AND REGION_CODE= '''' TEMP_SALE_REG_CODE '''' AND BRAND_CODE= '''' TEMP_BRAND_CODE '''')';-- PREPARE S1 FROM STR_UPDATE1; EXECUTE S1; -- GET DIAGNOSTICS V_NUMRECORDS = ROW_COUNT;</pre> | <pre>V_NUMRECORDS = SQL%ROWCOUNT;</pre> |

6.12.6 系统功能

DAYS

系统功能：DAYS。

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---------------------------------------|--|
| <pre>SELECT DAYS(doj) FROM emp;</pre> | <pre>SELECT (TRUNC(doj - TO_DATE('0001/01/01', 'YYYY/MM/DD'))+1) FROM emp;</pre> |

MONTH

Month

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| <pre>SELECT (MONTH(ORDER_DATE)-1)/6+1 as TEMP_HY;</pre> | <pre>SELECT (EXTRACT (MONTH FROM ORDER_DATE) -1)/6+1 as TEMP_HY;</pre> |

YEAR

Year

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|-------------------------------------|---|
| SELECT YEAR(ORDER_DATE) as TEMP_HY; | SELECT EXTRACT (YEAR FROM ORDER_DATE) as TEMP_HY; |

当前日期

当前日期

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|--------------------------------|--------------------------------|
| SELECT CURRENT DATE FROM DUAL; | SELECT CURRENT_DATE FROM DUAL; |

当前时间戳

当前时间戳

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| SELECT CURRENT TIMESTAMP - 7 DAYS; | SELECT CURRENT_TIMESTAMP - 7 DAYS; |

POSSTR 函数

POSSTR函数

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---|--|
| SELECT POSSTR('THIS IS TEST','TEST') FROM DUAL; | SELECT INSTR('THIS IS TEST','TEST') FROM DUAL; |

VALUE 函数

Value函数

| DB2语法 | 迁移后语法 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Select VALUE('abc',) from dual; | Select Coalesce('abc',) from dual; |

date 函数

date函数通过值返回日期。

| DB2 语法 | 迁移后语法 |
|--|--|
| <pre>SELECT org_code, DATE(order_date) FROM view_cc_order WHERE order_date = DATE((SELECT start_date FROM year_week_mark WHERE year=TEMP_YEAR and week=TEMP_WEEK)); --- SELECT deptno, deptname, DATE(SELECT max(doj) FROM emp e WHERE e.deptno = d.deptno) FROM dept d;</pre> | <pre>SELECT org_code, mig_db2_ext.mig_db2_fn_date(order_date) FROM view_cc_order WHERE order_date = mig_db2_ext.mig_db2_fn_date((SELECT start_date FROM year_week_mark WHERE year=TEMP_YEAR and week=TEMP_WEEK)); --- SELECT deptno, deptname, mig_db2_ext.mig_db2_fn_date((SELECT max(doj) FROM emp e WHERE e.deptno = d.deptno)) FROM dept d;</pre> |

6.13 命令行参考

6.13.1 数据库模式迁移

功能

runDSC.sh和runDSC.bat分别用于将Teradata、Oracle、Netezza、MySQL和DB2的schema和query迁移到GaussDB(DWS)上。

命令格式

Linux操作系统:

```
./runDSC.sh
--source-db<source-database>
[--input-folder<input-script-path>]
[--output-folder<output-script-path>]
[-application-lang <application-lang>]
[--conversion-type<conversion-type>]
[--log-folder<log-path>]
[--version-number <Gauss Kernel Version>]
[--target-db<target-database>
```

Windows操作系统:

```
runDSC.bat
--source-db<source-database>
[--input-folder<input-script-path>]
[--output-folder<output-script-path>]
[-application-lang <application-lang>]
[--conversion-type<conversion-type>]
[--log-folder<log-path>]
[--version-number <Gauss Kernel Version>]
[--target-db<target-database>
```


参数说明

表 6-29 参数列表

| 全称 | 缩写 | 数据类型 | 说明 | 范围 | 默认值 | 示例 |
|--------------------|----|------|--|---|-----|--|
| --source-db | -S | 字符串 | 源数据库。 | <ul style="list-style-type: none"> Oracle Teradata Netezza MySQL DB2 | N/A | --source-db <i>Oracle(or)</i> <i>-S Oracle</i> |
| --input-folder | -I | 字符串 | 包含 Teradata/Oracle脚本的输入文件夹。 | 不适用 | 不适用 | --input-folder / <i>home/</i> <i>testmigration/</i> <i>Documentation/</i> <i>input</i> (or) <i>-I /home/</i> <i>testmigration/</i> <i>Documentation/</i> <i>input</i> |
| --output-folder | -O | 字符串 | 保持迁移后脚本的输出文件夹。 | 不适用 | 不适用 | --output-folder / <i>home/</i> <i>testmigration/</i> <i>Documentation/</i> <i>output(or)-O /</i> <i>home/</i> <i>testmigration/</i> <i>Documentation/</i> <i>output</i> |
| --application-lang | -A | 字符串 | 用于迁移的应用程序语言解析器。 SQL : 迁移 SQL文件中的SQL模式/脚本。 Perl : 迁移 Perl文件中的BTEQ/SQL_LANG脚本。 | <ul style="list-style-type: none"> SQL Perl | SQL | --application-lang Perl 或 <i>-A Perl</i> |

| 全称 | 缩写 | 数据类型 | 说明 | 范围 | 默认值 | 示例 |
|-------------------|-----|------|--|--|----------|--|
| --conversion-type | -M | 字符串 | 迁移类型。用户需根据输入脚本指定该参数： Bulk ：迁移DML和DDL脚本。 BLogic ：迁移业务逻辑，如过程和函数。 BLogic仅适用于Oracle PL/SQL。 | <ul style="list-style-type: none"> Bulk BLogic | Bulk | --conversion-type <i>bulk</i> 或 <i>-M bulk</i> |
| --log-folder | -L | 字符串 | 日志文件路径。 | 不适用 | 不适用 | --log-folder / <i>home/</i> <i>testmigration/</i> <i>Documentation(o</i> <i>r)-L /home/</i> <i>testmigration/</i> <i>Documentation</i> |
| --version-number | -VN | 字符串 | Oracle必选参数 | Oracle | 不适用 | --version-number 或 <i>-V1R8_330</i> |
| --target-db | -T | 字符串 | 目标数据库 | <ul style="list-style-type: none"> gaussdbT gaussdbA | gaussdbA | --target-db gaussdbT (或) <i>-T gaussdbT</i> |

使用指南

必须指定源数据库、输入和输出文件夹路径。迁移类型和日志路径可选。

📖 说明

如果未指定日志路径，DSC会在TOOL_HOME路径下创建log文件夹，用于存储所有日志。

命令示例

```
./runDSC.sh --source-db Oracle --input-folder opt/DSC/DSC/input/oracle/ --output-folder /opt/DSC/DSC/output/ --log-folder /opt/DSC/DSC/log/ --application-lang SQL --conversion-type bulk --target-db gaussdbT
```

系统回显

```
***** Schema Conversion Started *****
DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)]

Schema Conversion Progress 100% completed
*****
Total number of files in input folder : 1
*****
Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log
DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020
DSC total process time : 0 seconds
***** Schema Conversion Completed *****
```

📖 说明

如果输入文件夹中没有SQL文件，则在控制台上会显示如下消息：

```
DSC process start time : Tue Jan 21 16:04:28 IST 2020
No valid files found in the input folder. Hence DSC stopped.
DSC Application failed to start : No valid files found in the input folder.
```

环境搭建及恢复（数据库及数据库用户）

GaussDB(DWS) -数据库创建和schema建立

步骤1 登录Postgres系统。

```
gsql -p <port> -d postgres
drop database <database name>;
create database <database name>;
\c <database name>
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <database name> TO <user>;
grant database to <user>;\q
gsql -p <port> -d <database name> -U <user> -W <password> -h <IP> -f
drop database <database name>;
create database <database name>;
\c <database name>;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <database name> TO <user>;
gsql -p <port> -d <database name> -U <user> -W <password> -f
```

步骤2 运行Setup目录下的所有文件。

----结束

命令：

```
sh runDSC.sh -S oracle -M blogic -I <input path>
sh runDSC.sh -S oracle -M bulk -I <input path>
```

配置详情

步骤1 设置GaussDBSQLExec=True。并更新gaussdb.properties文件。

步骤2 创建新用户（T），新数据库(A)。添加所有schema模式。

----结束

迁移后验证

Database Schema Convertor转换完含有SQL语句的源文件后，在目标GaussDB上执行转换后的文件，并生成文件执行成功和失败的明细报告。

Database Schema Convertor完成迁移后，会调用迁移后验证脚本（通过配置项控制）。此验证脚本（配置详情见配置文件）会连接到目标GaussDB数据库并执行。

迁移后验证脚本会连接到目标GaussDB数据库（具体信息在配置文件中配置），并执行该脚本。

1. 配置config文件夹下的application.properties

在GaussDB中执行迁移脚本的取值范围：true/false，默认值：false。

将executesqlingauss设置为true。

true: executesqlingauss将在GaussDB上执行迁移脚本。

2. 配置config文件夹下的gaussdb.properties

#目标数据库配置

```
#gauss database user with all privileges
gaussdb-user=
gaussdb-port=
#Database name for GaussDBA
gaussdb-name=
#gaussdb ip
gaussdb-ip=
```

gsq和zsql客户端的依赖关系：

- a. 由于在GaussDB上执行脚本时需依赖gsq（GaussDB(DWS)），为保证Database Schema Convertor正常运行，需在安装了GaussDB实例或客户端（gsq）的节点上运行Database Schema Convertor，且进行验证的用户具有执行gsq或zsql命令的权限。
- b. 由于Gauss数据库实例/客户端只能安装在Linux操作系统中，因此只能用于Linux环境下的功能验证。
- c. 在远程GaussDB实例上执行gsq命令，建议在GaussDB实例的如下配置文件中增加客户端系统IP或主机名。

```
/home/gsmig/database/coordinator
---pg_hba.conf
```

回显

GaussDB(DWS)

```
***** Verification Started *****
Sql script execution on Gauss DB start time : Wed Jan 22 17:27:07 CST 2020
Sql script execution on Gauss DB end time : Wed Jan 22 17:27:44 CST 2020

Summary of Verification :
=====
Statement          | Total      | Passed     | Failed     | Success Rate(%)
-----
COMMENT            | 15         | 15         | 0          | 100
CREATE VIEW        | 4          | 3          | 1          | 75
CREATE INDEX       | 4          | 3          | 1          | 75
CREATE TABLE     | 6          | 6          | 0          | 100
ALTER TABLE      | 3          | 3          | 0          | 100
-----
Total              | 32         | 30         | 2          | 93

Gauss Execution Log file : /home/gsmig/18Jan/DSC/DSC/log/gaussexecutionlog.log
Gauss Execution Error Log file : /home/gsmig/18Jan/DSC/DSC/log/gaussexecutionerror.log
Verification finished in 38 seconds

***** Verification Completed *****
```

6.13.2 Version 命令

功能

Version命令用于显示DSC版本号。

命令格式

Linux:

```
./runDSC.sh --version
```

Windows:

```
runDSC.bat --version
```

参数说明

无

使用指南

Linux:

```
./runDSC.sh --version
```

Windows:

```
runDSC.bat --version
```

系统回显

```
Version: DSC (Gauss Tools 8.0.1)
```

6.13.3 Help 命令

功能

help命令用于提供DSC支持的命令相关的帮助信息。

命令格式

Linux操作系统:

```
./runDSC.sh --help
```

Windows操作系统:

```
runDSC.bat --help
```

参数说明

无

使用指南

无

命令示例

Linux操作系统:

```
./runDSC.sh --help
```

Windows操作系统:

```
runDSC.bat --help
```

系统回显

Linux操作系统:

```
./runDSC.sh --help
```

```
To migrate teradata/oracle/netezza/mysql/db2 database scripts to FusionInsight LibrA  
runDSC.sh -S <source-database> [-T <target-database>] -I <input-script-path> -O <output-script-path> [-M  
<conversion-type>] [-A <application-lang>] [-L <log-path>] [-VN <version-number>]
```

-S | --source-db

The source database, which can be either Teradata or Oracle or Netezza or MySQL or DB2.

-T | --target-db

The target database, which can be either GaussDBT or GaussDBA.

-I | --input-folder

The input/source folder that contains the Teradata/Oracle/Netezza/MySQL/DB2 scripts to be migrated.

-O | --output-folder

The output/target folder where the migrated scripts are placed.

-M | --conversion-type

The conversion type, which can be either Bulk or BLogic.

-A | --application-lang

The application language type, which can be either SQL or Perl.

-L | --log-folder

The log file path where the log files are created.

-VN | --version-number

The version number, which can be either V1R7 or V1R8_330.

To display DSC version details

```
runDSC.sh -V | --version
```

To display DSC help details

```
runDSC.sh -H | --help
```

[Internal] To guess encoding for a file

```
runDSC.sh guessencoding -F <filename>
```

-F | --file-name

The filename for which the encoding must be guessed.

Refer the user manual for more details.

Windows操作系统:

```
runDSC.bat --help
To migrate teradata/oracle/netezza/mysql/db2 database scripts to FusionInsight LibrA
runDSC.bat -S <source-database> [-T <target-database>] -I <input-script-path> -O <output-script-path> [-M <conversion-type>] [-A <application-lang>] [-L <log-path>] [-VN <version-number>]

-S | --source-db
The source database, which can be either Teradata or Oracle or Netezza or MySQL or DB2.

-T | --target-db
The target database, which can be either GaussDBT or GaussDBA.

-I | --input-folder
The input/source folder that contains the Teradata/Oracle/Netezza/MySQL/DB2 scripts to be migrated.

-O | --output-folder
The output/target folder where the migrated scripts are placed.

-M | --conversion-type
The conversion type, which can be either Bulk or BLogic.

-A | --application-lang
The application language type, which can be either SQL or Perl.

-L | --log-folder
The log file path where the log files are created.

-VN | --version-number
The version number, which can be either V1R7 or V1R8_330.

To display DSC version details
runDSC.sh -V | --version

To display DSC help details
runDSC.sh -H | --help

[Internal] To guess encoding for a file
runDSC.sh guessencoding -F <filename>

-F | --file-name
The filename for which the encoding must be guessed.

Refer the user manual for more details.
```

6.14 日志参考

6.14.1 日志概述

日志文件是DSC所有操作和状态的存储库。支持以下日志文件:

- **SQL迁移日志**

- a. *DSC.log*: SQL迁移的所有活动。
 - b. *DSCError.log*: SQL迁移错误。
 - c. *successRead.log*: SQL迁移中对输入文件的成功读次数。
 - d. *successWrite.log*: SQL迁移中对输入文件的成功写次数。
- **Perl迁移日志**
 - a. *perlDSC.log*: Perl迁移中所有的活动、预警和错误。

Apache Log4j用于指定DSC记录日志的框架。用户可使用以下Log4j配置文件，也可以根据需要进行自定义：

- Teradata/Oracle/Netezza/DB2 : config/log4j2.xml
- MySQL : config/log4j2_mysql.xml

本章具体介绍工具支持的日志。

6.14.2 SQL 迁移日志

SQL DSC (DSC.jar) 支持以下类型的日志记录：

- 活动日志
- 错误日志
- 成功读
- 成功写

📖 说明

- 如果用户指定了日志路径，所有日志都会保存在该路径下。
- 如果未指定日志路径，DSC会在TOOL_HOME路径下创建log文件夹，用于存储所有日志。
- 为控制磁盘空间用量，日志文件的大小上限为10 MB。用户最多可拥有10个日志文件。
- 工具日志不记录敏感数据，如查询。

活动日志

DSC将所有日志和错误信息保存到DSC.log文件中。该文件位于log文件夹中。DSC.log文件包含执行迁移的用户、迁移的文件、时间戳等详细信息。活动日志的记录级别为INFO。

DSC.log的文件结构如下：

```
2020-01-22 09:35:10,769 INFO CLMigrationUtility:159 DSC is initiated by sWX575686
2020-01-22 09:35:10,828 INFO CLMigrationUtility:456 Successfully changed permission of files in D:
\Migration\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config
2020-01-22 09:35:10,832 INFO PropertyLoader:90 Successfully loaded Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\application.properties
2020-01-22 09:35:10,833 INFO ApplicationPropertyLoader:42 Application properties have been loaded
Successfully
2020-01-22 09:35:10,917 INFO MigrationValidatorService:549 Files in output directory has been overwritten
as configured by sWX575686
2020-01-22 09:35:10,920 INFO PropertyLoader:90 Successfully loaded Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\features-oracle.properties
2020-01-22 09:35:10,921 INFO FeatureLoader:41 Features have been loaded Successfully
2020-01-22 09:35:10,926 INFO MigrationService:80 DSC process start time : Wed Jan 22 09:35:10 GMT
+05:30 2020
2020-01-22 09:35:10,933 INFO FileHandler:179 File is not supported. D:\Migration_Output\Source
\ARRYTYPE.sql-
2020-01-22 09:35:10,934 INFO FileHandler:179 File is not supported. D:\Migration_Output\Source
```



```
\varray.sql-
2020-01-22 09:35:12,816 INFO PropertyLoader:90 Successfully loaded Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\global-temp-tables.properties
2020-01-22 09:35:12,830 INFO PropertyLoader:90 Successfully loaded Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\create-types-UDT.properties
2020-01-22 09:35:12,834 INFO PropertyLoader:90 Successfully loaded Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\package-names-oracle.properties
2020-01-22 09:35:12,849 INFO DBMigrationService:76 Number of Available Processors: 4
2020-01-22 09:35:12,850 INFO DBMigrationService:78 Configured simultaneous processes in the Tool : 3
2020-01-22 09:35:13,032 INFO MigrationProcessor:94 File name: D:\Migration_Output\Source\Input.sql is
started
2020-01-22 09:35:13,270 INFO FileHandler:606 guessencoding command output = Error: Unable to access
jarfile D:\Migration\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\RE_migration\target\dsctool.jar , for file= D:
\Migration_Output\Source\Input.sql
2020-01-22 09:35:13,272 INFO FileHandler:625 couldn't get the encoding format, so using the default
charset for D:\Migration_Output\Source\Input.sql
2020-01-22 09:35:13,272 INFO FileHandler:310 File D:\Migration_Output\Source\Input.sql will be read with
charset : UTF-8
2020-01-22 09:35:13,390 INFO FileHandler:668 D:\Migration_Output\target\output\Input.sql - File already
exists/Failed to create target file
2020-01-22 09:35:13,562 INFO FileHandler:606 guessencoding command output = Error: Unable to access
jarfile D:\Migration\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\RE_migration\target\dsctool.jar , for file= D:
\Migration_Output\Source\Input.sql
2020-01-22 09:35:13,563 INFO FileHandler:625 couldn't get the encoding format, so using the default
charset for D:\Migration_Output\Source\Input.sql
2020-01-22 09:35:13,563 INFO FileHandler:675 File D:\Migration_Output\Source\Input.sql will be written
with charset : UTF-8
2020-01-22 09:35:13,604 INFO MigrationProcessor:139 File name: D:\Migration_Output\Source\Input.sql is
processed successfully
2020-01-22 09:35:13,605 INFO MigrationService:147 Total number of files in Input folder : 3
2020-01-22 09:35:13,605 INFO MigrationService:148 Total number of queries : 1
2020-01-22 09:35:13,607 INFO PropertyLoader:164 Successfully updated Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\global-temp-tables.properties
2020-01-22 09:35:13,630 INFO PropertyLoader:164 Successfully updated Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\create-types-UDT.properties
2020-01-22 09:35:13,631 INFO PropertyLoader:164 Successfully updated Property file : D:\Migration
\Gauss_Tools_18_Migration\code\migration\config\package-names-oracle.properties
2020-01-22 09:35:13,632 INFO CLMigrationUtility:305 Log file : dsc.log and the file is present in the path : D:
\Migration_Output\log
2020-01-22 09:35:13,632 INFO CLMigrationUtility:312 DSC process end time : Wed Jan 22 09:35:13 GMT
+05:30 2020
2020-01-22 09:35:13,632 INFO CLMigrationUtility:217 Total process time : 2842 seconds
```

错误日志

DSC仅将迁移过程中发生的错误记录到DSCError.log文件中。该文件位于log文件夹中。DSCError.log文件包含这些错误的日期、时间，文件详细信息（如文件名），以及查询位置等信息。错误日志的记录级别为ERROR。

DSCError.log的文件结构如下：

```
2017-06-29 14:07:39,585 ERROR TeradataBulkHandler:172 Error occurred during processing of input in Bulk
Migration. PreQueryValidation failed in not proper termination or exclude keyword. /home/testmigration/
Documentation/Input/c005.sql for Query in position : 4
2017-06-29 14:07:39,962 ERROR TeradataBulkHandler:172 Error occurred during processing of input in Bulk
Migration. PreQueryValidation failed in not proper termination or exclude keyword. /home/testmigration/
Documentation/Input/c013.sql for Query in position : 11
2017-06-29 14:07:40,136 ERROR QueryConversionUtility:250 Query is not converted as it contains
unsupported keyword: join select
2017-06-29 14:07:40,136 ERROR TeradataBulkHandler:172 Error occurred during processing of input in Bulk
Migration. PreQueryValidation failed in not proper termination or exclude keyword. /home/testmigration/
Documentation/Input/sample.sql for Query in position : 1
2017-06-29 14:07:40,136 ERROR TeradataBulkHandler:172 Error occurred during processing of input in Bulk
Migration. PreQueryValidation failed in not proper termination or exclude keyword. /home/testmigration/
Documentation/Input/sample.sql for Query in position : 3
```

成功读

在DSC读取文件之后，该文件将被记录日志以进行跟踪。在某些情况下，用户可通过这些日志获取文件执行状态的信息。该文件位于log文件夹中。日志文件包括日期、时间、文件名等详细信息。此日志文件的日志记录级别为INFO。

successRead.log的文件结构如下：

```
2017-07-21 14:13:00,461 INFO readlogger:213 /home/testmigration/Documentation/is not in.sql is read successfully.
2017-07-21 14:13:00,957 INFO readlogger:213 /home/testmigration/Documentation/date quotes.sql is read successfully.
2017-07-21 14:13:01,509 INFO readlogger:213 /home/testmigration/Documentation/column alias replace.sql is read successfully.
2017-07-21 14:13:02,034 INFO readlogger:213 /home/testmigration/Documentation/sampleRownum.sql is read successfully.
2017-07-21 14:13:02,578 INFO readlogger:213 /home/testmigration/Documentation/samp.sql is read successfully.
2017-07-21 14:13:03,145 INFO readlogger:213 /home/testmigration/Documentation/2.6BuildInputs/testWithNodataSamples.sql is read successfully.
```

成功写

DSC读取、处理文件并将输出写入磁盘。这个过程被记录到成功写日志文件中。在某些情况下，用户可通过此文件了解哪些文件已处理成功。在重新运行的情况下，用户可以跳过这些文件运行剩余的文件。该文件位于log文件夹中。日志文件包括日期、时间、文件名等详细信息。此日志文件的日志记录级别为INFO。

successWrite.log的文件结构如下：

```
2017-07-21 14:13:00,616 INFO writellogger:595 /home/testmigration/Documentation/is not in.sql has written successfully.
2017-07-21 14:13:01,055 INFO writellogger:595 /home/testmigration/Documentation/date quotes.sql has written successfully.
2017-07-21 14:13:01,569 INFO writellogger:595 /home/testmigration/Documentation/column alias replace.sql has written successfully.
2017-07-21 14:13:02,055 INFO writellogger:595 /home/testmigration/Documentation/sampleRownum.sql has written successfully.
2017-07-21 14:13:02,597 INFO writellogger:595 /home/testmigration/Documentation/samp.sql has written successfully.
2017-07-21 14:13:03,178 INFO writellogger:595 /home/testmigration/Documentation/testWithNodataSamples.sql has written successfully.
```

6.14.3 Perl 迁移日志

Perl迁移时，DSC将所有日志信息写入perlDSC.log文件。

说明

DSC通过调用SQL来迁移Perl文件中的SQL脚本，因此支持以下SQL迁移日志：

- 活动日志
- 错误日志
- 成功读
- 成功写

日志级别

可以使用logging-level参数来配置perl迁移日志的记录级别。

日志记录

DSC将所有日志、告警和错误信息保存到log文件夹下的perlDSC.log文件中。日志文件包含执行迁移的用户、迁移的文件、时间戳等详细信息。

perlDSC.log的文件结构如下：

```
2018-07-08 13:35:10 INFO teradatacore.pm:1316 Extracting SQL contents from perl files started
2018-07-08 13:35:10 INFO teradatacore.pm:1329 Extracting SQL contents from perl files completed
2018-07-08 13:35:10 INFO teradatacore.pm:1331 Migrating SQL files
2018-07-08 13:35:12 INFO teradatacore.pm:1348 Migrating SQL files completed
2018-07-08 13:35:12 INFO teradatacore.pm:1349 Merging migrated SQL contents to perl files started
2018-07-08 13:35:12 INFO teradatacore.pm:1362 Merging migrated SQL contents to perl files completed
2018-07-08 13:35:12 INFO teradatacore.pm:1364 Perl file migration completed
2018-07-08 13:35:32 INFO teradatacore.pm:1316 Extracting SQL contents from perl files started
2018-07-08 13:35:58 ERROR teradatacore.pm:426 opendir ../..../perptest/ failed
2018-07-08 13:36:17 INFO teradatacore.pm:1316 Extracting SQL contents from perl files started
2018-07-08 13:38:21 INFO teradatacore.pm:1329 Extracting SQL contents from perl files completed
2018-07-08 13:38:21 INFO teradatacore.pm:1331 Migrating SQL files
2018-07-08 13:38:22 INFO teradatacore.pm:1348 Migrating SQL files completed
2018-07-08 13:38:22 INFO teradatacore.pm:1349 Merging migrated SQL contents to perl files started
2018-07-08 13:38:37 ERROR teradatacore.pm:1044 Directory ../..../perptest/ should have 700, but has 0
permission
2018-07-08 13:38:53 ERROR teradatacore.pm:1241 Another migration process is running on same folder, re-
execute after the process has completed
2018-07-08 13:39:01 INFO teradatacore.pm:1316 Extracting SQL contents from perl files started
2018-07-08 13:39:51 INFO teradatacore.pm:1329 Extracting SQL contents from perl files completed
2018-07-08 13:39:51 INFO teradatacore.pm:1331 Migrating SQL files
2018-07-08 13:39:53 INFO teradatacore.pm:1348 Migrating SQL files completed
2018-07-08 13:39:54 INFO teradatacore.pm:1349 Merging migrated SQL contents to perl files started
2018-07-08 13:39:55 INFO teradatacore.pm:1362 Merging migrated SQL contents to perl files completed
2018-07-08 13:39:57 INFO teradatacore.pm:1364 Perl file migration completed
```

6.15 DSC 故障处理

本章介绍使用DSC时可能遇到的问题，并提供故障处理步骤。

下表列举了常见故障的问题现象、原因、解决方案。

表 6-30 错误消息参考

| 问题现象 | 原因及解决方案 |
|--|---|
| Error occurred while formatting! Returning unformatted SQL: select count(* from table_temp; | 原因： 可能原因为输出文件中左右括号数量不一致。 解决方案： 确保文件中所有左右括号匹配。 |
| ERROR QueryConversionUtility:249 Query is not converted as it contains unsupported keyword: LAST | 原因： 输入的查询文件包含一个不支持的关键词。 解决方案： 确保要迁移的脚本中不含有不支持的关键词。 有关详情，请参见 支持的关键词和特性 。 |
| Disk is almost full. Please clear the space and re-run the tool. | 原因： 磁盘空间不足。 解决方案： 从磁盘中释放空间然后重试。 |

| 问题现象 | 原因及解决方案 |
|--|--|
| <p>Please enter valid input parameters, Kindly refer the user manual to execute.</p> | <p>原因：可能因为： 1. 未输入有效参数。 2. 缩写关键字为小写。 解决方案： 1. 迁移时提供全部必选参数。 2. 确保所有缩写关键字为大写。 有关详情，请参见数据库模式迁移。</p> |
| <p>No SQL files found in input folder. Hence stopping migration.</p> | <p>原因：迁移过程中输入的文件夹中不存在有效SQL文件。 解决方案：确保要迁移的SQL文件存在输入的文件夹中。 有关详情，请参见迁移流程。</p> |
| <p>Migration Application failed to start : Currently we are not supporting this Database : <database-name></p> | <p>原因：源数据库参数中提到的数据库名称不正确。 解决方案：DSC仅支持Teradata或Oracle作为源数据库参数的值。 有关详情，请参见数据库模式迁移。</p> |
| <p>Output folder is not set. Please enter an output folder and refer the user manual for syntax.</p> | <p>原因：未指定输出文件夹路径。 解决方案：指定输出文件夹参数的有效路径。 有关详情，请参见数据库模式迁移。</p> |

| 问题现象 | 原因及解决方案 |
|--------------------------------------|---|
| ascii "****" does not map to charset | <p>原因： DSC无法检测输入文件的编码格式，且系统区域设置的字符集与输入文件的字符集不匹配。于是，系统上报告警。</p> <p>解决方案： 将encodingFormat参数设为实际编码值，并再次执行。</p> <p>示例：</p> <pre>testmigration@BLR1000026522:~/18.1_RETEST/DSC/scripts/teradata> perl sqlTDtoGS.pl -i ../PERL -o ../PERL_OUT/ -m /home/testmigration/18.1_FORMAT_RETEST/sep6thpackage/DSC Extracting SQL contents from perl files started ascii "\xFF" does not map to Unicode at core/teradacore.pm line 1270. ascii "\xFE" does not map to Unicode at core/teradacore.pm line 1270. ascii "\xFE" does not map to Unicode at core/teradacore.pm line 1270. ascii "\xFF" does not map to Unicode at core/teradacore.pm line 1270. Extracting SQL contents from perl files completed ***** Schema Conversion Started ***** DSC process start time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020 Statement count progress 100% completed [FILE(1/1)] Schema Conversion Progress 100% completed ***** Total number of files in input folder : 1 ***** Log file path :...../DSC/DSC/log/dsc.log DSC process end time : Mon Jan 20 17:24:49 IST 2020 DSC total process time : 0 seconds ***** Schema Conversion Completed *****</pre> |

GaussDB(DWS)

表 6-31 错误消息参考

| 问题现象 | 原因及解决方案 |
|----------------------|--|
| 无法创建评估被强制到远程节点进行的索引。 | <p>原因： GaussDB存在限制，分布键列必须是唯一索引列的超集。</p> <p>解决方案： GaussDB目前不支持。</p> |
| urowid类型不存在。 | <p>原因： 创建表时使用了用户自定义类型。</p> <p>解决方案： GaussDB目前不支持。</p> |

| 问题现象 | 原因及解决方案 |
|----------------------|--|
| 在或接近“LOCAL”的位置有语法错误。 | 原因： GaussDB不支持索引中的LOCAL关键字。 解决方案： 需要创建本地索引。 |
| 在或接近“1”的位置有语法错误。 | 原因： GaussDB(DWS)不支持index中的附加参数。 解决方案： 需要注释掉。 |
| 在或接近“=”的位置有语法错误。 | 原因： GaussDB(DWS)不支持约束中的“=”。 解决方案： GaussDB目前不支持。 |

6.16 DSC 常见问题

本章介绍常见问题。

问题1：在安装过程中，提示“Root privileged users are not allowed to install the DSC for Linux.”应如何处理？

答：拥有root权限的用户不得在Linux中安装和执行DSC。建议使用没有root权限的用户来安装和操作DSC。

问题2：如何配置DSC，以便Teradata支持GaussDB 200 V100R002C60版本？

答：执行以下步骤设置表变量值，以支持当前GaussDB 200 V100R002C60版本：

1. 打开TOOL_HOME路径下config文件夹中的Teradata features-teradata.properties文件。
2. 根据需要修改下列变量：
 - VOLATILE
 - PRIMARY INDEX

例如：

```
VOLATILE=UNLOGGED / LOCAL TEMPORARY
PRIMARY INDEX=ONE / MANY
```

说明

VOLATILE变量的默认值为LOCAL TEMPORARY，PRIMARY INDEX变量的默认值为MANY。

6.17 安全管理

须知

请务必使用最新的补丁更新操作系统和相关软件（详情请参见[系统要求（DSC）](#)），以防漏洞和其他安全问题。

为确保安全性，DSC会对其创建的文件和文件夹进行访问控制。要访问这些文件和文件夹，用户必须拥有所需权限。例如，用户需要权限600/400访问目标文件和日志文

件，需要权限700访问目标文件夹和日志文件夹。此外，该工具不在日志中保存敏感数据，以确保数据安全。

--input-folder中指定的文件或文件夹不得具有GROUP和/或OTHERS的写权限。出于安全考虑，如果输入文件/文件夹具有写入权限，则该工具不会执行。

不得使用拥有root权限的用户在Linux中安装和执行DSC。

DSC.jar文件中提供的umask值是系统设置值，与文件权限相关。建议用户不要修改此值。修改此值将影响文件权限。

说明

DSC是一个单机应用程序，无需与任何网络或数据库连接即可运行。它可以在与任何网络隔离的任何机器上运行。

7 服务端工具

7.1 gs_dump

背景信息

gs_dump是GaussDB(DWS)用于导出数据库相关信息的工具，用户可以自定义导出一个数据库或其中的对象（模式、表、视图等）。支持导出的数据库可以是默认数据库postgres，也可以是自定义数据库。

gs_dump工具在进行数据导出时，其他用户可以访问集群数据库（读或写）。

gs_dump工具支持导出完整一致的数据。例如，T1时刻启动gs_dump导出A数据库，那么导出数据结果将会是T1时刻A数据库的数据状态，T1时刻之后对A数据库的修改不会被导出。

gs_dump支持将数据库信息导出至纯文本格式的SQL脚本文件或其他归档文件中。

- 纯文本格式的SQL脚本文件：包含将数据库恢复为其保存时的状态所需的SQL语句。通过gsq运行该SQL脚本文件，可以恢复数据库。即使在其他主机和其他数据库产品上，只要对SQL脚本文件稍作修改，也可以用来重建数据库。
- 归档格式文件：包含将数据库恢复为其保存时的状态所需的数据，可以是tar格式、目录归档格式或自定义归档格式，详见表7-1。该导出结果必须与gs_restore配合使用来恢复数据库，gs_restore工具在导入时，系统允许用户选择需要导入的内容，甚至可以在导入之前对等待导入的内容进行排序。

主要功能

gs_dump可以创建四种不同的导出文件格式，通过[-F或者--format=]选项指定，具体如表7-1所示。

表 7-1 导出文件格式

| 格式名称 | -F的参数值 | 说明 | 建议 | 对应导入工具 |
|----------|--------|---|---------------------|--|
| 纯文本格式 | p | 纯文本脚本文件包含 SQL 语句和命令。命令可以由 gsql 命令行终端程序执行，用于重新创建数据库对象并加载表数据。 | 小型数据库，一般推荐纯文本格式。 | 使用 gsql 工具恢复数据库对象前，可根据需要使用文本编辑器编辑纯文本导出文件。 |
| 自定义归档格式 | c | 一种二进制文件。支持从导出文件中恢复所有或所选数据库对象。 | 中型或大型数据库，推荐自定义归档格式。 | 使用 <code>gs_restore</code> 可以选择要从自定义归档导出文件中导入相应的数据库对象。 |
| 目录归档格式 | d | 该格式会创建一个目录，该目录包含两类文件，一类是目录文件，另一类是每个表和 blob 对象对应的数据文件。 | - | |
| tar 归档格式 | t | tar 归档文件支持从导出文件中恢复所有或所选数据库对象。tar 归档格式不支持压缩且对于单表大小应小于 8GB。 | - | |

📖 说明

可以使用 `gs_dump` 程序将文件压缩为纯文本或自定义归档导出文件，减少导出文件的大小。生成纯文本导出文件时，默认不压缩。生成自定义归档导出文件时，默认进行中等级别的压缩。`gs_dump` 程序无法压缩已归档导出文件。

注意事项

禁止修改导出的文件和内容，否则可能无法恢复成功。

为了保证数据一致性和完整性，`gs_dump` 会对需要转储的表设置共享锁。如果表在别的事务中设置了共享锁，`gs_dump` 会等待锁释放后锁定表。如果无法在指定时间内锁定某个表，转储会失败。用户可以通过指定 `--lock-wait-timeout` 选项，自定义等待锁超时时间。

语法

```
gs_dump [OPTION]... [DBNAME]
```

📖 说明

“dbname”前面不需要加短或长选项。“dbname”指定要连接的数据库。

例如：

不需要-d，直接指定“dbname”。

```
gs_dump -p port_number postgres -f dump1.sql
```

或者

```
export PGDATABASE=postgres  
gs_dump -p port_number -f dump1.sql
```

环境变量：PGDATABASE

参数说明

通用参数：

- -f, --file=FILENAME
将输出发送至指定文件或目录。如果省略该参数，则使用标准输出。如果输出格式为(-F c/-F d/-F t)时，必须指定-f参数。如果-f的参数值含有目录，要求目录对当前用户具有读写权限。
- -F, --format=c|d|t|p
选择输出格式。格式如下：
 - p|plain：输出一个文本SQL脚本文件（默认）。
 - c|custom：输出一个自定义格式的归档，并且以目录形式输出，作为gs_restore输入信息。该格式是最灵活的输出格式，因为能手动选择，而且能在恢复过程中将归档项重新排序。该格式默认状态下会被压缩。
 - d|directory：该格式会创建一个目录，该目录包含两类文件，一类是目录文件，另一类是每个表和blob对象对应的数据文件。
 - t|tar：输出一个tar格式的归档形式，作为gs_restore输入信息。tar格式与目录格式兼容；tar格式归档形式在提取过程中会生成一个有效的目录格式归档形式。但是，tar格式不支持压缩且对于单独表有8GB的大小限制。此外，表数据项的相应排序在恢复过程中不能更改。
输出一个tar格式的归档形式，也可以作为gs_dump输入信息。
- -v, --verbose
指定verbose模式。该选项将导致gs_dump向转储文件输出详细的对象注解和启动/停止次数，向标准错误流输出处理信息。
- -V, --version
打印gs_dump版本，然后退出。
- -Z, --compress=0-9
指定使用的压缩比级别。
取值范围：0~9
 - 0表示无压缩。
 - 1表示压缩比最小，处理速度最快。
 - 9表示压缩比最大，处理速度最慢。针对自定义归档格式，该选项指定单个表数据片段的压缩，默认方式是以中等级别进行压缩。对于文本输出，设置非零压缩级别将会导致整个输出文件被压缩（类似通过gzip进行压缩），默认不压缩。tar归档格式目前不支持压缩。

- `--lock-wait-timeout=TIMEOUT`
请勿在转储刚开始时一直等待以获取共享表锁。如果无法在指定时间内锁定某个表，就选择失败。可以以任何符合SET `statement_timeout`的格式指定超时时间。
- `-, --help`
显示`gs_dump`命令行参数帮助，然后退出。

转储参数：

- `-a, --data-only`
只输出数据，不输出模式(数据定义)。转储表数据、大对象和序列值。
- `-b, --blobs`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `-c, --clean`
在将创建数据库对象的指令输出到备份文件之前，先将清理（删除）数据库对象的指令输出到备份文件中。（如果目标数据库中没有任何对象，`gs_restore`工具可能会输出一些提示性的错误信息）
该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用`gs_restore`时指定选项。
- `-C, --create`
备份文件以创建数据库和连接到创建的数据库的命令开始。（如果命令脚本是这种方式执行，无所谓在运行脚本之前连接的是哪个数据库。）
该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用`gs_restore`时指定选项。
- `-E, --encoding=ENCODING`
以指定的字符集编码创建转储。默认情况下，以数据库编码创建转储。（得到相同结果的另一个办法是将环境变量“`PGCLIENTENCODING`”设置为所需的转储编码。）
- `-n, --schema=SCHEMA`
只转储与模式名称匹配的模式，此选项包括模式本身和所有它包含的对象。如果该选项没有指定，所有在目标数据库中的非系统模式将会被转储。写入多个`-n`选项来选择多个模式。此外，根据`gsqld`命令所使用的相同规则，模式参数可被理解成一个`pattern`，所以多个模式也可以通过在该`pattern`中写入通配符来选择。使用通配符时，注意给`pattern`打引号，防止`shell`扩展通配符。

📖 说明

- 当`-n`已指定时，`gs_dump`不会转储已选模式所附着的任何其他数据库对象。因此，无法保证某个指定模式的转储结果能够自行成功地储存到一个空数据库中。
- 当`-n`指定时，非模式对象不会被转储。

转储支持多个模式的转储。多次输入`-n schemaname`转储多个模式。

例如：

```
gs_dump -h host_name -p port_number postgres -f backup/bkp_schl2.sql -n sch1 -n sch2
```

在上面这个例子中，`sch1`和`sch2`会被转储。

- `-N, --exclude-schema=SCHEMA`
不转储任何与模式`pattern`匹配的模式。`Pattern`将参照针对`-n`的相同规则来理解。可以通过输入多次`-N`，不转储与任何`pattern`匹配的模式。
当同时输入`-n`和`-N`时，会转储与至少一个`-n`选项匹配、与`-N`选项不匹配的模式。如果有`-N`没有`-n`，则不转储常规转储中与`-N`匹配的模式。
转储过程支持排除多个模式。

在转储过程中，输入 `-N exclude schema name` 排除多个模式。

例如：

```
gs_dump -h host_name -p port_number postgres -f backup/bkp_shl2.sql -N sch1 -N sch2
```

在上面这个例子中，sch1和sch2在转储过程中会被排除。

- `-o, --oids`

转储每个表的对象标识符（OIDs），作为表的一部分数据。该选项用于应用以某种方式（例如：外键约束方式）参照了OID列的情况。如果不是以上这种情况，请勿使用该选项。

- `-O, --no-owner`

不输出设置对象的归属这样的命令，以匹配原始数据库。默认情况下，`gs_dump` 会发出 `ALTER OWNER` 或 `SET SESSION AUTHORIZATION` 语句设置所创建的数据库对象的归属。如果脚本正在运行，该语句不会执行成功，除非是由系统管理员触发（或是拥有脚本中所有对象的同一个用户）。通过指定 `-O`，编写一个任何用户都能存储的脚本，且该脚本会授予该用户拥有所有对象的权限。

该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用 `gs_restore` 时指定选项。

- `-s, --schema-only`

只转储对象定义（模式），而非数据。

- `-S, --sysadmin=NAME`

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `-t, --table=TABLE`

指定转储的表（或视图、或序列、或外表）对象列表，可以使用多个 `-t` 选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。

当使用通配符指定多个表对象时，注意给 `pattern` 打引号，防止 `shell` 扩展通配符。

当使用 `-t` 时，`-n` 和 `-N` 没有任何效应，这是因为由 `-t` 选择的表的转储不受那些选项的影响。

📖 说明

`-t` 参数选项个数必须小于等于100。

如果 `-t` 参数选项个数大于100，建议使用参数 `--include-table-file` 来替换。

当 `-t` 已指定时，`gs_dump` 不会转储已选表所附着的任何其他数据库对象。因此，无法保证某个指定表的转储结果能够自行成功地储存到一个空数据库中。

`-t tablename` 只转储在默认搜索路径中可见的表。`-t '*'tablename'` 转储数据库下所有模式下的 `tablename` 表。`-t schema.table` 转储特定模式中的表。

`-t tablename` 不会导出表上的触发器信息。

例如：

```
gs_dump -h host_name -p port_number postgres -f backup/bkp_shl2.sql -t schema1.table1 -t schema2.table2
```

在上面这个例子中，`schema1.table1` 和 `schema2.table2` 会被转储。

- `--include-table-file=FILENAME`

指定需要 `dump` 的表文件。

- `-T, --exclude-table=TABLE`

不转储的表（或视图、或序列、或外表）对象列表，可以使用多个 `-t` 选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。

当同时输入 `-t` 和 `-T` 时，会转储在 `-t` 列表中，而不在 `-T` 列表中的表对象。

例如：

```
gs_dump -h host_name -p port_number postgres -f backup/bkp_shl2.sql -T table1 -T table2
```

在上面这个例子中，table1和table2在转储过程中会被排除。

- `--exclude-table-file=FILENAME`

指定不需要dump的表文件。

📖 说明

同`--include-table-file`，其内容格式如下：

```
schema1.table1
```

```
schema2.table2
```

```
.....
```

- `-x, --no-privileges|--no-acl`

防止转储访问权限（授权/撤销命令）。

- `--column-inserts|--attribute-inserts`

以INSERT命令带列名（INSERT INTO表（列、…）值…）方式导出数据。这会导致恢复缓慢。但是由于该选项会针对每行生成一个独立分开的命令，所以在重新加载某行时出现的错误只会导致那行丢失，而非整个表内容。

- `--disable-dollar-quoting`

该选项将禁止在函数体前使用美元符号\$，并强制使用SQL标准字符串语法对其进行引用。

- `--disable-triggers`

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `--exclude-table-data=TABLE`

指定不转储任何匹配表pattern的表这方面的数据。依照针对-t的相同规则理解该pattern。

可多次输入`--exclude-table-data`来排除匹配任何pattern的表。当用户需要特定表的定义但不需要其中的数据时，这个选项很有帮助。

排除数据库中所有表的数据，参见`--schema-only`。

- `--inserts`

发出INSERT命令（而非COPY命令）时转储数据。这会导致恢复缓慢。

但是由于该选项会针对每行生成一个独立分开的命令，所以在重新加载某行时出现的错误只会导致那行丢失，而非整个表内容。注意如果重排列顺序，可能会导致恢复整个失败。列顺序改变时，`--column-inserts`选项不受影响，虽然会更慢。

- `--no-security-labels`

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `--no-tablespaces`

不输出选择表空间的命令。使用该选项，无论默认表空间是哪个，在恢复过程中所有对象都会被创建。

该选项只对文本格式有意义。针对归档格式，可以在调用`gs_restore`时指定选项。

- `--no-unlogged-table-data`

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `--non-lock-table`

该参数为扩展预留接口，不建议使用。

- `--quote-all-identifiers`

强制对所有标识符加引号。为了向后续版本迁移，且其中可能涉及引入额外关键词，在转储相应数据库时该选项会有帮助。

- `--section=SECTION`
指定已转储的名称区段（pre-data、data、和post-data）。
- `--serializable-deferrable`
转储过程中使用可串行化事务，以确保所使用的快照与之后的数据库状态一致；要实现该操作需要在无异常状况的事务流中等待某个点，因为这样才能保证转储成功，避免引起其他事务出现serialization_failure要重新再做。
但是该选项对于灾难恢复没有益处。对于在原始数据库进行升级的时候，加载一个数据库的拷贝作为报告或其他只读加载共享的转储是有帮助的。没有这个选项，转储会反映一个与任何事务最终提交的序列化执行不一致的状态。
如果当gs_dump启动时，读写事务仍处于非活动状态，即便使用该选项也不会对其产生影响。如果读写事务处于活动状态，转储的开始时间可能会延迟一段不确定的时间。
- `--use-set-session-authorization`
输出符合SQL标准的SET SESSION AUTHORIZATION命令而不是ALTER OWNER命令来确定对象所有权。这样令转储更加符合标准，但是如果转储文件中的对象的历史有些问题，那么可能不能正确恢复。并且，使用SET SESSION AUTHORIZATION的转储需要数据库系统管理员的权限才能转储成功，而ALTER OWNER需要的权限则低得多。
- `--with-encryption=AES128`
指定转储数据需用AES128进行加密。
- `--with-key=KEY`
AES128密钥长度必须是16字节。
- `--include-nodes`
将TO NODE/TO GROUP语句包含在已转储的CREATE TABLE/CREATE FOREIGN TABLE语句中。该参数只对HDFS表和外表生效。
- `--include-extensions`
在转储中包含扩展。
- `--include-depend-objs`
备份结果包含依赖于指定对象的对象信息。该参数需要同-t/--include-table-file参数关联使用才会生效。
- `--exclude-self`
备份结果不包含指定对象自身的信息。该参数需要同-t/--include-table-file参数关联使用才会生效。
- `--dont-overwrite-file`
文本、tar、以及自定义格式情况下会重写现有文件。这对目录格式不适用。
例如：
设想这样一种情景，即当前目录下backup.sql已存在。如果在输入命令中输入-f backup.sql选项时，当前目录恰好也生成backup.sql，文件就会被重写。
如果备份文件已存在，且输入--dont-overwrite-file选项，则会报告附带‘转储文件已经存在’信息的错误。

```
gs_dump -p port_number postgres -f backup.sql -F plain --dont-overwrite-file
```

📖 说明

- `-s/--schema-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-c/--clean`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `--inserts/--column-inserts`和`-o/--oids`不能同时使用，因为INSERT命令不能设置OIDs。
- `--role`和`--rolepassword`必须一起使用。
- `--binary-upgrade-usermap`和`--binary-upgrade`必须一起使用。
- `--include-depend-objs/--exclude-self`需要同`-t/--include-table-file`参数关联使用才会生效
- `--exclude-self`必须同`--include-depend-objs`一起使用。

连接参数：

- `-h, --host=HOSTNAME`
指定主机名称。如果数值以斜杠开头，则被用作到Unix域套接字的路径。缺省从PGHOST环境变量中获取（如果已设置），否则，尝试一个Unix域套接字连接。
该参数只针对集群外，对集群内本机只能用127.0.0.1。
例如：主机名
环境变量：PGHOST
- `-p, --port=PORT`
指定主机端口。
环境变量：PGPORT
- `-U, --username=NAME`
指定所连接主机的用户名。
环境变量：PGUSER
- `-w, --no-password`
不出现输入密码提示。如果主机要求密码认证并且密码没有通过其它形式给出，则连接尝试将会失败。该选项在批量工作和不存在用户输入密码的脚本中很有帮助。
- `-W, --password=PASSWORD`
指定用户连接的密码。如果主机的认证策略是trust，则不会对系统管理员进行密码验证，即无需输入-W选项；如果没有-W选项，并且不是系统管理员，“Dump Restore工具”会提示用户输入密码。
- `--role=ROLENAME`
指定创建转储使用的角色名。选择该选项，会使gs_dump连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有gs_dump要求的权限时，该选项会起到作用，即切换到具备相应权限的角色。某些安装操作规定不允许直接以超系统管理员身份登录，而使用该选项能够在不违反该规定的情况下完成转储。
- `--rolepassword=ROLEPASSWORD`
指定角色名的密码。

说明

场景1

如果某数据库集群有任何本地数据要添加到template1数据库，请谨慎将gs_dump的输出恢复到一个真正的空数据库中，否则可能会因为被添加对象的定义被复制，出现错误。要创建一个无本地添加的空数据库，需从template0而非template1复制，例如：

```
CREATE DATABASE foo WITH TEMPLATE template0;
```

tar归档形式的文件大小不得超过8GB（tar文件格式的固有限制）。tar文档整体大小和任何其他输出格式没有限制，操作系统可能对此有要求。

由gs_dump生成的转储文件不包含优化程序用来做执行计划决定的统计数据。因此，最好从某转储文件恢复之后运行ANALYZE以确保最佳效果。转储文件不包含任何ALTER DATABASE...SET命令，这些设置由gs_dumpall转储，还有数据库用户和其他完成安装设置。

场景2

当SEQUENCE已经到达最大或最小值时，通过gs_dump来备份SEQUENCE值会因执行报错退出。可参考如下说明处理：

1. SEQUENCE已经到达最大值，但最大值小于 $2^{63}-2$

报错示例：

sequence对象定义

```
CREATE SEQUENCE seq INCREMENT 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 3 START WITH 1;
```

执行gs_dump备份

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -p 37300 postgres -t PUBLIC.seq -f backup/MPPDB_backup.sql
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:09:49]: The total objects number is 337.
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:09:49]: WARNING: get invalid xid from GTM because
connection is not established
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:09:49]: WARNING: Failed to receive GTM rollback
transaction response for aborting prepared (null).
gs_dump: [port='37300'] [postgres] [archiver (db)] [2019-12-27 15:09:49] query failed: ERROR: Can not
connect to gtm when getting gxid, there is a connection error.
gs_dump: [port='37300'] [postgres] [archiver (db)] [2019-12-27 15:09:49] query was: RELEASE bfnxtval
```

处理方法：

通过SQL语句连接postgres数据库，执行如下语句，修改sequence seq1的最大值。

```
gsql -p 37300 postgres -r -c "ALTER SEQUENCE PUBLIC.seq MAXVALUE 10;"
```

执行dump工具进行备份。

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -p 37300 postgres -t PUBLIC.seq -f backup/MPPDB_backup.sql
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:10:53]: The total objects number is 337.
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:10:53]: [100.00%] 337 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:10:53]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2019-12-27 15:10:53]: total time: 230 ms
```

2. SEQUENCE已经到达最小值或最大值 $2^{63}-2$

gs_dump不支持该场景下的SEQUENCE数值备份。

说明

SQL端不支持SEQUENCE到达最大值 $2^{63}-2$ 后的MAXVALUE修改，不支持SEQUENCE到达最小值后的MINVALUE修改。

场景3

gs_dump主要用于全库元数据导出场景，对导出单表做过性能优化，但是导出多表性能较差。对于导出多表场景，建议逐个表导出。例如：


```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -p 37300 postgres -t public.table01 -s -f backup/table01.sql
gs_dump -U dbadmin -W {password} -p 37300 postgres -t public.table02 -s -f backup/table02.sql
```

如果业务停止情况下，或者业务空闲期，可以增加--non-lock-table参数提升gs_dump的性能。例如：

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -p 37300 postgres -t public.table03 -s --non-lock-table -f backup/
table03.sql
```

示例

使用gs_dump转储数据库为SQL文本文件或其它格式的操作，如下所示。

示例中“password”表示数据库用户密码，该密码由用户自定义；“backup/MPPDB_backup.sql”表示导出的文件，其中backup表示相对于当前目录的相对目录；“37300”表示数据库服务器端口；“postgres”表示要访问的数据库名。

说明

导出操作时，请确保该目录存在并且当前的操作系统用户对其具有读写权限。

示例1：执行gs_dump，导出postgres数据库全量信息，导出的MPPDB_backup.sql文件格式为纯文本格式。

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -f backup/MPPDB_backup.sql -p 37300 postgres -F p
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 09:49:17]: The total objects number is 356.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 09:49:17]: [100.00%] 356 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 09:49:17]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 09:49:17]: total time: 1274 ms
```

使用gsq程序从纯文本导出文件中导入数据。

示例2：执行gs_dump，导出postgres数据库全量信息，导出的MPPDB_backup.tar文件格式为tar格式。

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -f backup/MPPDB_backup.tar -p 37300 postgres -F t
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:02:24]: The total objects number is 1369.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:02:53]: [100.00%] 1369 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:02:53]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:02:53]: total time: 50086 ms
```

示例3：执行gs_dump，导出postgres数据库全量信息，导出的MPPDB_backup.dmp文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -f backup/MPPDB_backup.dmp -p 37300 postgres -F c
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:05:40]: The total objects number is 1369.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:06:03]: [100.00%] 1369 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:06:03]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:06:03]: total time: 36620 ms
```

示例4：执行gs_dump，导出postgres数据库全量信息，导出的MPPDB_backup文件格式为目录格式。

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -f backup/MPPDB_backup -p 37300 postgres -F d
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:16:04]: The total objects number is 1369.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:16:23]: [100.00%] 1369 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:16:23]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:16:23]: total time: 33977 ms
```

示例5：执行gs_dump，导出postgres数据库信息，但不导出/home/MPPDB_temp.sql中指定的表信息。导出的MPPDB_backup.sql文件格式为纯文本格式。

```
gs_dump -U dbadmin -W {password} -p 37300 postgres --exclude-table-file=/home/MPPDB_temp.sql -f
backup/MPPDB_backup.sql
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:37:01]: The total objects number is 1367.
```

```
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:37:22]: [100.00%] 1367 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:37:22]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-27 10:37:22]: total time: 37017 ms
```

示例6: 执行gs_dump, 仅导出依赖于指定表testtable的视图信息。然后创建新的testtable表, 再恢复依赖其上的视图。

备份仅依赖于testtable的视图

```
gs_dump -s -p 37300 postgres -t PUBLIC.testtable --include-depend-objs --exclude-self -f backup/
MPPDB_backup.sql -F p
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-15 14:12:54]: The total objects number is 331.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-15 14:12:54]: [100.00%] 331 objects have been dumped.
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-15 14:12:54]: dump database postgres successfully
gs_dump[port='37300'][postgres][2018-06-15 14:12:54]: total time: 327 ms
```

修改testtable名称

```
gsql -p 37300 postgres -r -c "ALTER TABLE PUBLIC.testtable RENAME TO testtable_bak;"
```

创建新的testtable表

```
CREATE TABLE PUBLIC.testtable(a int, b int, c int);
```

还原依赖于testtable的视图

```
gsql -p 37300 postgres -r -f backup/MPPDB_backup.sql
```

相关命令

[gs_dumpall](#), [gs_restore](#)

7.2 gs_dumpall

背景信息

gs_dumpall是GaussDB(DWS)用于导出所有数据库相关信息工具, 它可以导出集群数据库的所有数据, 包括默认数据库postgres的数据、自定义数据库的数据、以及集群所有数据库公共的全局对象。

gs_dumpall工具在进行数据导出时, 其他用户可以访问集群数据库(读或写)。

gs_dumpall工具支持导出完整一致的数据。例如, T1时刻启动gs_dumpall导出整个集群数据库, 那么导出数据结果将会是T1时刻该集群数据库的数据状态, T1时刻之后对集群数据库的修改不会被导出。

gs_dumpall在导出整个集群所有数据库时分为两部分:

- gs_dumpall自身对所有数据库公共的全局对象进行导出, 包括有关数据库用户和组, 表空间以及属性(例如, 适用于数据库整体的访问权限)信息。
- gs_dumpall通过调用gs_dump来完成集群中各数据库的SQL脚本文件导出, 该脚本文件包含将数据库恢复为其保存时的状态所需要的全部SQL语句。

以上两部分导出的结果为纯文本格式的SQL脚本文件, 使用gsqll运行该脚本文件可以恢复集群数据库。

注意事项

- 禁止修改导出的文件和内容, 否则可能无法恢复成功。

- 为了保证数据一致性和完整性，gs_dumpall会对需要转储的表设置共享锁。如果某张表在别的事务中设置了共享锁，gs_dumpall会等待此表的锁释放后锁定此表。如果无法在指定时间内锁定某张表，转储会失败。用户可以通过指定--lock-wait-timeout选项，自定义等待锁超时时间。
- 由于gs_dumpall读取所有数据库中的表，因此必须以数据库集群管理员身份进行连接，才能导出完整文件。在使用gs_dumpall执行脚本文件导入时，同样需要管理员权限，以便添加用户和组，以及创建数据库。

语法

```
gs_dumpall [OPTION]...
```

参数说明

通用参数：

- -f, --filename=FILENAME
将输出发送至指定文件。如果这里省略，则使用标准输出。
- -v, --verbose
指定verbose模式。该选项将导致gs_dumpall向转储文件输出详细的对象注解和启动/停止次数，向标准错误流输出处理信息。
- -V, --version
打印gs_dumpall版本，然后退出。
- --lock-wait-timeout=TIMEOUT
请勿在转储刚开始时一直等待以获取共享表锁。如果无法在指定时间内锁定某个表，就选择失败。可以以任何符合SET statement_timeout的格式指定超时时间。
- -?, --help
显示gs_dumpall命令行参数帮助，然后退出。

转储参数：

- -a, --data-only
只转储数据，不转储模式（数据定义）。
- -c, --clean
在重新创建数据库之前，执行SQL语句清理（删除）这些数据库。针对角色和表空间的转储命令已添加。
- -g, --globals-only
只转储全局对象（角色和表空间），无数据库。
- -o, --oids
转储每个表的对象标识符（OIDs），作为表的一部分数据。该选项用于应用以某种方式（例如：外键约束方式）参照了OID列的情况。如果不是以上这种情况，请勿使用该选项。
- -O, --no-owner
不输出设置对象的归属这样的命令，以匹配原始数据库。默认情况下，gs_dumpall会发出ALTER OWNER或SET SESSION AUTHORIZATION语句设置所创建的模式元素的所属。如果脚本正在运行，该语句不会执行成功，除非是由系统管理员触发（或是拥有脚本中所有对象的同一个用户）。通过指定-O，编写一个任何用户都能存储的脚本，且该脚本会授予该用户拥有所有对象的权限。

- `-r, --roles-only`
只转储角色，不转储数据库或表空间。
- `-s, --schema-only`
只转储对象定义（模式），而非数据。
- `-S, --sysadmin=NAME`
在转储过程中使用的系统管理员名称。
- `-t, --tablespaces-only`
只转储表空间，不转储数据库或角色。
- `-x, --no-privileges`
防止转储访问权限（授权/撤销命令）。
- `--column-inserts|--attribute-inserts`
以INSERT命令带列名（INSERT INTO表（列、...）值...）方式导出数据。这会导致恢复缓慢。但是由于该选项会针对每行生成一个独立分开的命令，所以在重新加载某行时出现的错误只会导致那行丢失，而非整个表内容。
- `--disable-dollar-quoting`
该选项将禁止在函数体前使用美元符号\$，并强制使用SQL标准字符串语法对其进行引用。
- `--disable-triggers`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--inserts`
发出INSERT命令（而非COPY命令）时转储数据。这会导致恢复缓慢。注意如果重排列顺序，可能会导致恢复整个失败。`--column-inserts`选项更加安全，虽然可能更慢些。
- `--no-security-labels`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--no-tablespaces`
请勿输出创建表空间的命令，也请勿针对对象选择表空间。使用该选项，无论默认表空间是哪个，在恢复过程中所有对象都会被创建。
- `--no-unlogged-table-data`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--quote-all-identifiers`
强制对所有标识符加引号。为了向后续版本迁移，且其中可能涉及引入额外关键词，在转储相应数据库时该选项会有帮助。
- `--dont-overwrite-file`
不重写当前文件。
- `--use-set-session-authorization`
输出符合SQL标准的SET SESSION AUTHORIZATION命令而不是ALTER OWNER命令来确定对象所有权。这样令转储更加符合标准，但是如果转储文件中的对象的历史有些问题，那么可能不能正确恢复。并且，使用SET SESSION AUTHORIZATION的转储需要数据库系统管理员的权限才能转储成功，而ALTER OWNER需要的权限则低得多。
- `--with-encryption=AES128`
指定转储数据需用AES128进行加密。

- `--with-key=KEY`
AES128密钥长度必须是16字节。
- `--include-extensions`
如果`include-extensions`参数被设置，将备份所有的CREATE EXTENSION语句。
- `--include-templatedb`
转储过程中包含模板库。
- `--dump-nodes`
转储过程中包含节点和Node Group。
- `--include-nodes`
将TO NODE语句包含在已转储的CREATE TABLE命令中。
- `--include-buckets`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--dump-wrm`
存储过程中包含负载资源管理器，具体包括资源池、负载组以及负载组映射。
- `--binary-upgrade`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--binary-upgrade-usermap="USER1=USER2"`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--tablespaces-postfix`
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- `--parallel-jobs`
指定备份进程并发数，取值范围为1~1000。

📖 说明

- `-g/--globals-only`和`-r/--roles-only`不能同时使用。
- `-g/--globals-only`和`-t/--tablespaces-only`不能同时使用。
- `-r/--roles-only`和`-t/--tablespaces-only`不能同时使用。
- `-s/--schema-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-r/--roles-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-t/--tablespaces-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `-g/--globals-only`和`-a/--data-only`不能同时使用。
- `--tablespaces-postfix`和`--binary-upgrade`必须一起使用。
- `--parallel-jobs`和`-f/--file`必须一起使用。

连接参数：

- `-h, --host`
指定主机的名称。如果取值是以斜线开头，它将用作Unix域套接字的目录。默认取值自PGHOST环境变量；如果没有设置，将启动某个Unix域套接字建立连接。
该参数只针对集群外，对集群内本机只能用127.0.0.1。
环境变量：PGHOST
- `-l, --database`

指定所连接的转储全局对象的数据库名称，并去寻找还有其他哪些数据库需要被转储。如果没有指定，会使用postgres数据库，如果postgres数据库不存在，会使用template1。

- `-p, --port`
指定服务器所监听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。默认值设置为PGPORT环境变量。
环境变量：PGPORT
- `-U, --username`
所连接的用户名。
环境变量：PGUSER
- `-w, --no-password`
不出现输入密码提示。如果服务器要求密码认证并且密码没有通过其它形式给出，则连接尝试将会失败。该选项在批量工作和不存在用户输入密码的脚本中很有帮助。
- `-W, --password`
指定用户连接的密码。如果主机的认证策略是trust，则不会对系统管理员进行密码验证，即无需输入-W选项；如果没有-W选项，并且不是系统管理员，“Dump Restore工具”会提示用户输入密码。
- `--role`
指定创建转储使用的角色名。选择该选项，会使gs_dumpall连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有gs_dumpall要求的权限时，该选项会起作用，即切换到具备相应权限的角色。某些安装操作规定不允许直接以系统管理员身份登录，而使用该选项能够在不违反该规定的情况下完成转储。
- `--rolepassword`
指定具体角色用户的角色密码。

说明

由于gs_dumpall内部调用gs_dump，所以一些诊断信息参见gs_dump。

一旦恢复，最好在每个数据库上运行ANALYZE，优化程序提供有用的统计数据。

gs_dumpall恢复前需要所有必要的表空间目录才能退出；否则，对于处在非默认位置的数据库，数据库创建会失败。

示例

使用gs_dumpall一次导出集群的所有数据库。

📖 说明

gs_dumpall仅支持纯文本格式导出。所以只能使用gsql恢复gs_dumpall导出的转储内容。

```
gs_dumpall -f backup/bkp2.sql -p 37300
gs_dump[port='37300'][dbname='postgres'][2018-06-27 09:55:09]: The total objects number is 2371.
gs_dump[port='37300'][dbname='postgres'][2018-06-27 09:55:35]: [100.00%] 2371 objects have been
dumped.
gs_dump[port='37300'][dbname='postgres'][2018-06-27 09:55:46]: dump database dbname='postgres'
successfully
gs_dump[port='37300'][dbname='postgres'][2018-06-27 09:55:46]: total time: 55567 ms
```

```
gs_dumpall[port='37300'][2018-06-27 09:55:46]: dumpall operation successful
gs_dumpall[port='37300'][2018-06-27 09:55:46]: total time: 56088 ms
```

相关命令

[gs_dump](#), [gs_restore](#)

7.3 gs_restore

背景信息

gs_restore是GaussDB(DWS)提供的针对gs_dump导出数据的导入工具。通过此工具可由gs_dump生成的导出文件进行导入。

主要功能包含：

- 导入到数据库
如果连接参数中指定了数据库，则数据将被导入到指定的数据库中。其中，并行导入必须指定连接的密码。
- 导入到脚本文件
如果未指定导入数据库，则创建包含重建数据库所必须的SQL语句脚本并写入到文件或者标准输出。等效于直接使用gs_dump导出为纯文本格式。

命令格式

```
gs_restore [OPTION]... FILE
```

📖 说明

- FILE没有短选项或长选项。用来指定归档文件所处的位置。
- 作为前提条件，需输入dbname或-l选项。不允许用户同时输入dbname和-l选项。
- gs_restore默认是以追加的方式进行数据导入。为避免多次导入造成数据异常，在进行导入时，建议使用"-e"和"-c"参数，即导入前删除已存在于待导入数据库中的数据库对象，同时当出现导入错误时，忽略当前错误，继续执行导入任务，并在导入后会显示相应的错误信息。

参数说明

通用参数：

- -d, --dbname=NAME
连接数据库dbname并直接导入到该数据库中。
- -f, --file=FILENAME
指定生成脚本的输出文件，或使用-l时列表的输出文件。
默认是标准输出。

📖 说明

- -f不能同-d一起使用。
- -F, --format=c|d|t
指定归档格式。由于gs_restore会自动决定格式，因此不需要指定格式。
取值范围：

- c/custom: 该归档形式为4.21-gs_dump的自定义格式。
- d/directory: 该归档形式是一个目录归档形式。
- t/tar: 该归档形式是一个tar归档形式。
- -l, --list
列出归档形式内容。这一操作的输出可用作-L选项的输入。注意如果像-n或-t的过滤选项与-l使用，过滤选项将会限制列举的项目（即归档形式内容）。
- -v, --verbose
指定verbose模式。
- -V, --version
打印gs_restore版本，然后退出。
- -?, --help
显示gs_restore命令行参数帮助，然后退出。

导入参数:

- -a, -data-only
只导入数据，不导入模式（数据定义）。gs_restore的导入是以追加方式进行的。
- -c, --clean
在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要还原的数据库中的数据库对象
- -C, --create
导入到数据库之前请创建数据库。（选择该选项后，以-d打头的数据库将被用作发布首个CREATE DATABASE命令。所有数据将被导入到出现在归档文件的数据库中。）
- -e, --exit-on-error
当发送SQL语句到数据库时如果出现错误，请退出。默认状态下会继续，且在导入后会显示一系列错误信息。
- -I, --index=NAME
只导入已列举的index的定义。允许导入多个index。如果多次输入-I index导入多个index。
例如：

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d gaussdb -I Index1 -I Index2 backup/MPPDB_backup.tar
```


在上面这个例子中，Index1和Index2会被导入。
- -j, --jobs=NUM
运行gs_restore最耗时的部分（如加载数据、创建index、或创建约束）使用并发任务。该选项能大幅缩短导入时间，即将一个大型数据库导入到某一多处理器的服务器上。
每个任务可能是一个进程或一个线程，这由操作系统决定；每个任务与服务器进行单独连接。
该选项的最优值取决于服务器的硬件设置、客户端、以及网络。还包括这些因素，如CPU核数量、硬盘设置。建议是从增加服务器上的CPU核数量入手，更大的值（服务器上CPU核数量）在很多情况下也能导致数据文件更快的被导入。需要注意，过高的值会由于超负荷反而导致性能降低。
该选项只支持自定义归档格式。输入文件必须是常规文件（不能是像pipe的文件）。如果是通过脚本文件，而非直接连接数据库服务器，该选项可忽略。而且，多任务不能与--single-transaction选项一起使用。

- **-L, --use-list=FILENAME**

只导入列举在list-file中的那些归档形式元素，导入顺序以它们在文件中的顺序为准。注意如果像-n或-t的过滤选项与-L使用，它们将会进一步限制导入的项目。一般情况下，list-file是通过编辑前面提到的某个-l参数的输出创建的。文件行的位置可更改或直接删除行，也可使用分号(;)在行的开始注出。见下文的举例。
- **-n, --schema=NAME**

只导入已列举的模式中的对象。
该选项可与-t选项一起用以导入某个指定的表。
多次输入-n *schemaname*可以导入多个模式。
例如：

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d gaussdb -n sch1 -n sch2 backup/MPPDB_backup.tar
```


在上面这个例子中，sch1和sch2会被导入。
- **-O, --no-owner**

不输出设置对象的归属这样的命令，以匹配原始数据库。默认情况下，gs_restore会发出ALTER OWNER或SET SESSION AUTHORIZATION语句设置所创建的模式元素的所属。除非是由系统管理员（或是拥有脚本中所有对象的同一个用户）进行数据库首次连接的操作，否则语句会失败。使用-O选项，任何用户名都可用于首次连接，且该用户拥有所有已创建的对象。
- **-P, --function=NAME(args)**

只导入已列举的函数。请按照函数所在转储文件中的目录，准确拼写函数名称和参数。
当-P单独使用时，表示导入文件中所有'function-name(args)'函数；当-P同-n一起使用时，表示导入指定模式下的'function-name(args)'函数；多次输入-P，而仅指定一次-n，表示所有导入的函数默认都是位于-n模式下的。
可以多次输入-n *schema-name* -P 'function-name(args)'同时导入多个指定模式下的函数。
例如：

```
./gs_restore -h host_name -p port_number -d gaussdb -n test1 -P 'Func1(integer)' -n test2 -P 'Func2(integer)' backup/MPPDB_backup.tar
```


在上面这个例子中，test1模式下的函数Func1(i integer)和test2模式下的函数Func2(j integer)会被一起导入。
- **-s, --schema-only**

只导入模式（数据定义），不导入数据（表内容）。当前的序列值也不会导入。
- **-S, --sysadmin=NAME**

该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- **-t, --table=NAME**

只导入已列举的表定义、数据或定义和数据。该选项与-n选项同时使用时，用来指定某个模式下的表对象。-n参数不输入时，默认为PUBLIC模式。多次输入-n <schemaname> -t <tablename>可以导入指定模式下的多个表。
例如：
导入PUBLIC模式下的table1

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d gaussdb -t table1 backup/MPPDB_backup.tar
```


导入test1模式下的test1和test2模式下test2

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d gaussdb -n test1 -t test1 -n test2 -t test2 backup/MPPDB_backup.tar
```

导入PUBLIC模式下的table1和test1 模式下test1

```
gs_restore -h host_name -p port_number -d gaussdb -n PUBLIC -t table1 -n test1 -t table1 backup/  
MPPDB_backup.tar
```

须知

-t不支持schema_name.table_name的输入格式。

- -T, --trigger=NAME
该参数为扩展预留接口。
- -x, --no-privileges/--no-acl
防止导入访问权限（grant/revoke命令）。
- -1, --single-transaction
执行导入作为一个单独事务（即把命令包围在BEGIN/COMMIT中）。
该选项确保要么所有命令成功完成，要么没有改变应用。该选项意为--exit-on-error。
- --disable-triggers
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- --no-data-for-failed-tables
默认状态下，即使创建表的命令失败（如表已经存在），表数据仍会被导入。使用该选项，像这种表的数据会被跳过。如果目标数据库已包含想要的表内容，这种行为会有帮助。
该选项只有在直接导入到某数据库中时有效，不针对生成SQL脚本文件输出。
- --no-security-labels
该参数为扩展预留接口，不建议使用。
- --no-tablespaces
不输出选择表空间的命令。使用该选项，无论默认表空间是哪个，在导入过程中所有对象都会被创建。
- --section=SECTION
导入已列举的区段（如pre-data、data、或post-data）。
- --use-set-session-authorization
该选项用来进行文本格式的备份。
输出SET SESSION AUTHORIZATION命令，而非ALTER OWNER命令，用以决定对象归属。该选项使转储更加兼容标准，但通过参考转储中对象的记录，导入过程可能会有问题。使用SET SESSION AUTHORIZATION的转储要求必须是系统管理员，同时在导入前还需参考"SET SESSION AUTHORIZATION"，手工对导出文件的密码进行修改验证，只有这样才能进行正确的导入操作，相比之下，ALTER OWNER对权限要求较低。
- --with-key=KEY
AES128密钥长度必须是16字节。

说明

如果转储被加密，则必须在gs_restore命令中输入--with-key <keyname>选项。如果未输入，用户会收到错误信息。

应该输入转储时所输入的相同的key。

须知

- 如果安装过程中有任何本地数据要添加到template1数据库，请谨慎将gs_restore的输出载入到一个真正的空数据库中；否则可能会因为被添加对象的定义被复制，而出现错误。要创建一个无本地添加的空数据库，需从template0而非template1复制，例如：

```
CREATE DATABASE foo WITH TEMPLATE template0;
```

- gs_restore不能选择性地导入大对象；例如只能导入那些指定表的对象。如果某个归档形式包含大对象，那所有大对象都会被导入，或一个都不会被导入，如果它们通过-L、-t或其他选项被排除。

说明

1. -d/--dbname 和 -f/--file 不能同时使用；
2. -s/--schema-only 和 -a/--data-only不能同时使用；
3. -c/--clean 和 -a/--data-only不能同时使用；
4. 使用--single-transaction时，-j/--jobs必须为单任务；
5. --role 和 --rolepassword必须一起使用。

连接参数：

- -h, --host=HOSTNAME
指定的主机名称。如果取值是以斜线开头，他将用作Unix域套接字的目录。默认值取自PGHOST环境变量；如果没有设置，将启动某个Unix域套接字建立连接。该参数只针对集群外，对集群内本机只能用127.0.0.1。
- -p, --port=PORT
指定服务器所监听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。默认值设置为PGPORT环境变量。
- -U, --username=NAME
所连接的用户名。
- -w, --no-password
不出现输入密码提示。如果服务器要求密码认证并且密码没有通过其它形式给出，则连接尝试将会失败。该选项在批量工作和不存在用户输入密码的脚本中很有帮助。
- -W, --password=PASSWORD
指定用户连接的密码。如果主机的认证策略是trust，则不会对系统管理员进行密码验证，即无需输入-W参数；如果没有-W参数，并且不是系统管理员，“gs_restore”会提示用户输入密码。
- --role=ROLENAM
指定导入操作使用的角色名。选择该参数，会使gs_restore连接数据库后，发起一个SET ROLE角色名命令。当所授权用户（由-U指定）没有gs_restore要求的权限时，该参数会起作用，即切换到具备相应权限的角色。某些安装操作规定不允许直接以初始用户身份登录，而使用该参数能够在不违反该规定的情况下完成导入。
- --rolepassword=ROLEPASSWORD
指定具体角色用户的角色密码。

示例

特例：执行gs_sql程序，使用如下选项导入由gs_dump/gs_dumpall生成导出文件夹（纯文本格式）的MPPDB_backup.sql文件到gaussdb数据库。

```
gs_sql -d gaussdb -p 8000 -W {password} -f /home/omm/test/MPPDB_backup.sql
SET
SET
SET
SET
SET
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
ALTER TABLE
CREATE INDEX
CREATE INDEX
CREATE INDEX
SET
CREATE INDEX
REVOKE
REVOKE
GRANT
GRANT
total time: 30476 ms
```

gs_restore用来导入由gs_dump生成的导出文件。

示例1：执行gs_restore，将导出的MPPDB_backup.dmp文件（自定义归档格式）导入到gaussdb数据库。

```
gs_restore -W {password} backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d gaussdb
gs_restore: restore operation successful
gs_restore: total time: 13053 ms
```

示例2：执行gs_restore，将导出的MPPDB_backup.tar文件（tar格式）导入到gaussdb数据库。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.tar -p 8000 -d gaussdb
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: total time: 21203 ms
```

示例3：执行gs_restore，将导出的MPPDB_backup文件（目录格式）导入到gaussdb数据库。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup -p 8000 -d gaussdb
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: total time: 21003 ms
```

示例4：执行gs_restore，使用自定义归档格式的MPPDB_backup.dmp文件来进行如下导入操作。导入PUBLIC模式下所有对象的定义和数据。在导入时会先删除已经存在的对象，如果原对象存在跨模式的依赖则需手工强制干预。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d gaussdb -e -c -n PUBLIC
gs_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC:
gs_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 313; 1259 337399 TABLE table1 gaussdba
gs_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: cannot drop table table1 because other objects
depend on it
DETAIL: view t1.v1 depends on table table1
HINT: Use DROP ... CASCADE to drop the dependent objects too.
Command was: DROP TABLE public.table1;
```

手工删除依赖，导入完成后重新创建。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d gaussdb -e -c -n PUBLIC
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: total time: 2203 ms
```

示例5：执行gs_restore，使用自定义归档格式的MPPDB_backup.dmp文件来进行如下导入操作。只导入PUBLIC模式下表table1的定义。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d gaussdb -e -c -s -n PUBLIC -t table1
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: total time: 21000 ms
```

示例6：执行gs_restore，使用自定义归档格式的MPPDB_backup.dmp文件来进行如下导入操作。只导入PUBLIC模式下表table1的数据。

```
gs_restore backup/MPPDB_backup.dmp -p 8000 -d gaussdb -e -a -n PUBLIC -t table1
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: restore operation successful
gs_restore[2017-07-21 19:16:26]: total time: 20203 ms
```

相关命令

[gs_dump](#)，[gs_dumpall](#)

7.4 gds_check

背景信息

gds_check用于对GDS部署环境进行检查，包括操作系统参数、网络环境、磁盘占用情况等，也支持对可修复系统参数的修复校正，有助于在部署运行GDS时提前发现潜在问题，提高执行成功率。

注意事项

- 执行脚本前需设置环境变量，可参考《开发指南》中“导入数据>通过外表并行导入>安装配置和启动GDS”章节。
- 脚本需要在python 3环境下运行。
- 必须在root用户下执行脚本。
- 必须指定-t、--host参数。
- 当--host指定网络地址0.0.0.0或127.0.0.1时，不会检查MTU和网卡多队列。
- 网卡多队列的检查、修复要求网卡至少是万兆。
- --host参数指定的所有节点的密码必须保持一致，才能保证脚本成功进行远程检查。
- 执行修复时，对配置劣于推荐值的参数，建议设置为OS中配置项的推荐值，具体见下表：

表 7-2 OS 配置项

| 参数 | 推荐值 |
|------------------------------|-------|
| net.core.somaxconn | 65535 |
| net.ipv4.tcp_max_syn_backlog | 65535 |
| net.core.netdev_max_backlog | 65535 |
| net.ipv4.tcp_retries1 | 5 |
| net.ipv4.tcp_retries2 | 12 |

| 参数 | 推荐值 |
|------------------------------|-------------|
| net.ipv4.ip_local_port_range | 26000~65535 |
| MTU | 1500 |
| net.core.wmem_max | 21299200 |
| net.core.rmem_max | 21299200 |
| net.core.wmem_default | 21299200 |
| net.core.rmem_default | 21299200 |
| max handler | 1000000 |
| vm.swappiness | 10 |

表 7-3 磁盘检查

| 检查项 | 警告 |
|----------|---------------|
| 磁盘空间使用率 | 大于等于70%且小于90% |
| inode使用率 | 大于等于70%且小于90% |

表 7-4 网络检查

| 检查项 | 报错 |
|---------|-------------------------|
| 检查网络连通性 | 包100%丢失 |
| 检查网卡多队列 | 开启网卡多队列且绑定不同CPU，支持fix修改 |

语法

- 检查命令
gds_check -t check --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] --ping-host [/path/to/pinghostfile | ipaddr1,ipaddr2...] [--detail]
- 修复命令
gds_check -t fix --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] [--detail]

参数说明

- -t
操作类型，表示检查/修复。
取值：check，fix。
- --host
需要检查/修复的节点IP列表。
取值：IP列表，支持文件和字符串两种形式。

- 文件形式：每一行一个IP地址，如：
192.168.1.200
192.168.1.201
- 字符串形式：半角逗号分隔，如：
192.168.1.200,192.168.1.201
- --ping-host
在各检查节点上进行网络ping检查的目标地址。
取值：IP列表，支持文件和字符串两种形式，一般是DN、CN、网关的IP地址。
 - 文件形式：每一行一个IP地址，如：
192.168.2.200
192.168.2.201
 - 字符串形式：半角逗号分隔，如：
192.168.2.200,192.168.2.201
- --detail
显示检查/修复项详细信息，并存入日志。
- -V
显示版本信息。
- -h, --help
显示帮助信息。

示例

执行检查，--host、--ping-host均为IP字符串形式：

```
gds_check -t check --host 192.168.1.100,192.168.1.101 --ping-host 192.168.2.100
```

执行检查，--host为字符串，--ping-host为文件形式：

```
gds_check -t check --host 192.168.1.100,192.168.1.101 --ping-host /home/gds/iplist
```

```
cat /home/gds/iplist  
192.168.2.100  
192.168.2.101
```

执行检查，--host为文件形式，--ping-host为字符串：

```
gds_check -t check --host /home/gds/iplist --ping-host 192.168.1.100,192.168.1.101
```

执行修复，--host为字符串：

```
gds_check -t fix --host 192.168.1.100,192.168.1.101
```

执行检查，打印详细信息，并存入日志：

```
gds_check -t check --host 192.168.1.100 --detail
```

执行修复，打印详细信息，并存入日志：

```
gds_check -t fix --host 192.168.1.100 --detail
```

7.5 gds_install

背景信息

gds_install是用于批量安装gds的脚本工具，可大大提高GDS部署效率。

注意事项

- 执行脚本前需设置环境变量，可参考《开发指南》中“导入数据>通过外表并行导入>安装配置和启动GDS”章节。
- 脚本需要在python 3环境下运行。
- 必须在root用户下执行脚本gds_install。
- 用户需要检查上层目录权限，保证GDS用户对安装操作目录、安装目录及安装包有读写执行的权限。
- 目前不支持跨平台的安装部署。
- 执行命令节点也必须是安装部署机器之一。
- --host参数指定的所有节点的密码必须保持一致，才能保证脚本成功进行远程部署。

语法

```
gds_install -l /path/to/install_dir -U user -G user_group --pkg /path/to/pkg.tar.gz --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] [--ping-host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...]]
```

参数说明

- -l
安装目录。
默认值：/opt/\${gds_user}/packages/，其中\${gds_user}表示GDS业务的操作系统用户。
- -U
GDS用户。
- -G
GDS用户所属组。
- --pkg
GDS安装包路径，形如/path/to/GaussDB-8.1.1-REDHAT-x86_64bit-Gds.tar.gz。
- --host
待安装部署节点的IP列表，支持文件和字符串两种形式：
 - 文件形式：每一行一个IP地址，如：
192.168.2.200
192.168.2.201
 - 字符串形式：半角逗号分隔，如：
192.168.2.200,192.168.2.201。

📖 说明

执行命令节点必须是待部署节点之一，其IP须在列表中。

- --ping-host
调用gds_check时，在各检查节点上进行网络ping检查的目标地址。
取值：IP列表，支持文件和字符串两种形式，一般是DN、CN、网关的IP地址。
 - 文件形式：每一行一个IP地址，如：
192.168.2.200
192.168.2.201
 - 字符串形式：半角逗号分隔，如：
192.168.2.200,192.168.2.201
- -V
显示版本信息。
- -h, --help
显示帮助信息。

示例

将GDS安装部署在节点192.168.1.100、192.168.1.101上，并指定安装目录为/opt/gdspackages/install_dir，GDS用户是gds_test:wheel。

```
gds_install -I /opt/gdspackages/install_dir --host 192.168.1.100,192.168.1.101 -U gds_test -G wheel --pkg /home/gds_test/GaussDB-8.1.1-REDHAT-x86_64bit-Gds.tar.gz
```

7.6 gds_uninstall

背景信息

gds_uninstall是用于批量卸载GDS的脚本工具。

注意事项

- 执行脚本前需设置环境变量，可参考《开发指南》中“导入数据>通过外表并行导入>安装配置和启动GDS”章节。
- 脚本需要在python 3环境下运行。
- 必须在root用户下执行脚本gds_uninstall。
- 必须包含--host、-U参数。
- 目前不支持跨平台的卸载操作。
- --host参数指定的所有节点的密码必须保持一致，才能保证脚本成功进行远程卸载。

语法

```
gds_uninstall --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] -U gds_user [--delete-user | --delete-user-and-group]
```

参数说明

- --host
待卸载节点的IP列表，支持文件和字符串两种形式：
 - 文件形式：每一行一个IP地址，如：
192.168.2.200
192.168.2.201
 - 字符串形式：半角逗号分隔，如：
192.168.2.200,192.168.2.201。
- -U
GDS用户。
- --delete-user
卸载的同时，删除用户。被删除的用户不可以是root用户。
- --delete-user-and-group
卸载的同时，删除用户和其所在用户组。仅当用户组只包含该待删除用户一个用户时可以删除用户组。该用户组不能是root用户组。
- -V
显示版本信息。
- -h, --help
显示帮助信息。

示例

卸载安装部署在节点192.168.1.100、192.168.1.101上，安装用户为gds_test的，GDS文件夹及环境变量。

```
gds_uninstall -U gds_test --host 192.168.1.100,192.168.1.101
```

卸载时，同时删除用户。

```
gds_uninstall -U gds_test --host 192.168.1.100,192.168.1.101 --delete-user
```

卸载时，同时删除用户和用户组。

```
gds_uninstall -U gds_test --host 192.168.1.100,192.168.1.101 --delete-user-and-group
```

7.7 gds_ctl

背景信息

gds_ctl是一个批量控制GDS启停的脚本工具，一次执行可以在多个节点上启动/停止相同端口的GDS服务进程，并在启动时为每一个进程设置看护程序，用于看护GDS进程。

注意事项

- 执行脚本前需切换到GDS用户，必须在普通用户下执行脚本gds_ctl。
- 脚本需要在python 3环境下运行。

- gds_ctl继承了GDS主要命令行参数，除-p以及-h外，其他参数意义不变。在gds_ctl中，-p只需指定端口即可。
- 使用gds_ctl批量操作的节点必须是此前使用gds_install安装部署的节点。

语法

- 启动命令
gds_ctl start --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] -p PORT -d DATADIR -H ALLOW_IPs [gds other original options]
- 停止命令
gds_ctl stop --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] -p PORT
- 重启命令
gds_ctl restart --host [/path/to/hostfile | ipaddr1,ipaddr2...] -p PORT

参数说明

- --host
待运行GDS节点的IP列表，支持文件和字符串两种形式：
 - 文件形式：每一行一个IP地址，如：
192.168.2.200
192.168.2.201
 - 字符串形式：半角逗号分隔，如：
192.168.2.200,192.168.2.201
- -p
监听端口。
取值范围：1024~65535，正整数。
默认值：8098
- --help
显示帮助信息。
- -V
显示版本信息。

兼容 GDS 原参数

- -d dir
设置待导入数据文件的目录。在GDS进程权限允许的条件下，-d指定的目录会自动被创建。
- -l log_file
设置日志文件。
与-R参数一起使用，可支持日志自动切分。当设置-R参数后，GDS会根据设置的值重新生成新的文件，以此来避免单个日志文件过大。
生成规则：GDS默认只识别后缀是log的文件重新生成日志文件。
例如，当-l参数指定为 gds.log，-R指定为20MB时，当gds.log达到20MB后就会新创建一个 "gds-2020-01-17_115425.log"文件。
当-l指定的日志文件没有以log为后缀，例如：" gds.log.txt"，则新创建的日志文件名为" gds.log-2020-01-19_122739.txt"。

GDS启动时会检测-l参数设置的日志文件是否存在，如果存在则根据当前日期时间新生成一个日志文件，不会覆盖之前的日志文件。

- -H address_string
设置允许哪些主机连接到GDS，参数需为CIDR格式，仅支持linux系统。需要配置多个不同网段时，使用“,”分隔。例如：-H 10.10.0.0/24,10.10.5.0/24。
- -e dir
设置导入时产生的错误日志存放路径。
默认值：数据文件目录。
- -E size
设置导入产生的错误日志的上限值。
取值范围：0<size<1TB，请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持KB、MB和GB。
- -S size
设置导出单个文件大小上限。
取值范围：1MB<size<100TB，请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持KB、MB和GB。如果使用KB，取值需要大于1024KB。
- -R size
设置-l指定的GDS单个日志文件大小上限。
取值范围：1MB<size<1TB，请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持KB、MB和GB。如果使用KB，取值需要大于1024KB。
默认值：16MB。
- -t worker_num
设置导入导出工作并发线程数目。
取值范围：0<worker_num≤200，正整数。
默认值：8。
推荐值：普通文件导入导出场景取值：CPU核数*2；管道文件导入导出场景取值：64。

说明

当管道文件导入导出场景并发较大时，该值应不低于业务并发数。

- -s status_file
设置状态文件，仅支持linux系统。
- -D
后台运行GDS，仅支持linux系统。
- -r
递归遍历目录（外表目录下的子目录）下文件，仅支持linux系统。
- --enable-ssl
使用SSL认证的方式与集群通信。
- --ssl-dir cert_file
在使用SSL认证方式时，指定认证证书的所在路径。
- --debug-level
设置GDS端的debug日志级别，以控制GDS debug相关的日志输出。

取值范围：0、1、2。

- 0：仅打印导入导出相关的文件列表，日志量小，推荐在系统处于正常状态时使用设置。
- 1：打印日志的完整信息，增加各节点的连接信息、session转换信息和一些数据统计。推荐仅在故障定位时开启。
- 2：打印详细的交互日志以及所属状态，输出较大量的debug日志信息，以帮助故障定位分析。推荐仅在故障定位时开启。

- --pipe-timeout

设置GDS操作管道文件的等待超时时间。

取值范围：大于1s。请使用正整数+单位的形式进行取值设置，单位支持s、m和h。如：1小时可以设置为3600s、60m或者1h。

默认值：1h/60m/3600s

📖 说明

- 该参数的设置是为了避免人为或程序自身问题造成管道文件的一端长时间不读取或者不写入，导致管道另一端的读取或写入操作hang住。
- 该参数表示的超时时间不是指GDS一个导入导出任务的最长时间，而是GDS对管道文件的每一次read/open/write的最大超时时间，当超过--pipe-timeout参数设置时间会向前端报错。

示例

启动一个GDS进程，其数据文件存放在“/data”目录，IP为192.168.0.90，监听端口为5000。

```
gds_ctl start --host 192.168.0.90 -d /data/ -p 5000 -H 10.10.0.1/24 -D
```

启动一批GDS进程，其数据文件存放在“/data”目录，IP为192.168.0.90、192.168.0.91、192.168.0.92，监听端口为5000。

```
gds_ctl start --host 192.168.0.90,192.168.0.91,192.168.0.92 -d /data/ -p 5000 -H 0/0 -D
```

批量关闭位于192.168.0.90、192.168.0.91、192.168.0.92节点上，端口是5000的GDS进程：

```
gds_ctl stop --host 192.168.0.90,192.168.0.91,192.168.0.92 -p 5000
```

批量重启位于192.168.0.90、192.168.0.91、192.168.0.92节点上，端口是5000的GDS进程：

```
gds_ctl restart --host 192.168.0.90,192.168.0.91,192.168.0.92 -p 5000
```

7.8 gs_sshexkey

背景信息

集群在安装过程中，需要在集群中的节点间执行命令，传送文件等操作。因此，安装前需要确保互信是连通的。GaussDB(DWS)提供了gs_sshexkey工具来帮助用户建立互信。

须知

root用户互信可能会存在安全隐患，因此建议用户在使用完成后，立即删除各主机上root用户的互信。

前提条件

- 确保ssh服务打开。
- 确保ssh端口不会被防火墙关闭。
- 确保xml文件中各主机名称和IP配置正确。
- 确保所有机器节点间网络畅通。
- 如果为普通用户建立互信，需要提前在各主机创建相同用户并设置密码。
- 如果各主机安装并启动了SELinux服务，需要确保/root和/home目录安全上下文为默认值（root目录：system_u:object_r:home_root_t:s0，home目录：system_u:object_r:admin_home_t:s0）或者关闭掉SELinux服务。

检查系统SELinux状态的方法：执行命令getenforce，如果返回结果是Enforcing，说明SELinux安装并启用。

检查目录安全上下文的命令：

```
ls -ldZ /root | awk '{print $4}'  
ls -ldZ /home | awk '{print $4}'
```

恢复目录安全上下文命令：

```
restorecon -r -vv /home/  
restorecon -r -vv /root/
```

语法

- 建立互信
gs_sshexkey -f *HOSTFILE* [-W *PASSWORD*] [...] [--skip-hostname-set] [-l *LOGFILE*] [--uid=*uvalue*] [--logAction=*action*] [--logStep=*num*]
- 显示帮助信息
gs_sshexkey -? | --help
- 显示版本号信息
gs_sshexkey -V | --version

参数说明

- -f
主机列表，列出所有需要建立互信主机的IP。

📖 说明

确保hostfile文件中只配置正确的主机IP，不包含其它信息。

- -W, --password=*PASSWORD*
待建互信用户的密码。如果不指定该参数则在建立互信过程中需要交互式输入用户密码。如果各个主机的用户密码不一样时则使用多个-W参数，密码顺序和IP地址需要一一对应，交互式情况下则依次输入对应主机的密码。

📖 说明

密码不能包含";", ",", "\$"3个特殊字符。

- -l
指定日志文件的保存路径。
取值范围：任意存在的可访问的绝对路径。
- --skip-hostname-set
是否将“-f”参数文件中IP与其hostname的映射关系写入“/etc/hosts”文件中。
默认写入，如果指定该参数则不写入。
- -?, --help
显示帮助信息。
- -V, --version
显示版本号信息。
- --uuid=uvalue
设置日志文件中的追踪标志。
取值范围：字符串，且由大写或者小写字母、数字、中划线组成，长度为36个字符。
- --logAction=action
设置日志文件中的工具行为标签。
取值范围：字符串。
- --logStep=num
设置日志文件中的工具步骤标签。
取值范围：正整数。

示例

如下是为root用户建立互信的示例。

- 用户密码相同情况下，非交互式模式使用以下命令建立互信。

*{password}*替换为root用户的密码。

```
./gs_sshexkey -f /opt/software/hostfile -W {password}
Checking network information.
All nodes in the network are Normal.
Successfully checked network information.
Creating SSH trust.
Creating the local key file.
Appending local ID to authorized_keys.
Successfully appended local ID to authorized_keys.
Updating the known_hosts file.
Successfully updated the known_hosts file.
Appending authorized_key on the remote node.
Successfully appended authorized_key on all remote node.
Checking common authentication file content.
Successfully checked common authentication content.
Distributing SSH trust file to all node.
Successfully distributed SSH trust file to all node.
Verifying SSH trust on all hosts.
Successfully verified SSH trust on all hosts.
Successfully created SSH trust.
```

- 用户密码不同情况下，非交互式模式使用以下命令建立互信。

*{password1}*为主机列表中第一台主机的root密码，*{password2}*为主机列表中第二台主机的root密码。

```
./gs_sshexkey -f /opt/software/hostfile -W {password} -W {password1} -W {password2}
Checking network information.
```

```
All nodes in the network are Normal.
Successfully checked network information.
Creating SSH trust.
Creating the local key file.
Appending local ID to authorized_keys.
Successfully appended local ID to authorized_keys.
Updating the known_hosts file.
Successfully updated the known_hosts file.
Appending authorized_key on the remote node.
Successfully appended authorized_key on all remote node.
Checking common authentication file content.
Successfully checked common authentication content.
Distributing SSH trust file to all node.
Successfully distributed SSH trust file to all node.
Verifying SSH trust on all hosts.
Successfully verified SSH trust on all hosts.
Successfully created SSH trust.
```

- 用户密码相同情况下，交互式模式使用以下命令建立互信。

```
gs_sshexkey -f /opt/software/hostfile
Please enter password for current user[root].
Password:
Checking network information.
All nodes in the network are Normal.
Successfully checked network information.
Creating SSH trust.
Creating the local key file.
Appending local ID to authorized_keys.
Successfully appended local ID to authorized_keys.
Updating the known_hosts file.
Successfully updated the known_hosts file.
Appending authorized_key on the remote node.
Successfully appended authorized_key on all remote node.
Checking common authentication file content.
Successfully checked common authentication content.
Distributing SSH trust file to all node.
Successfully distributed SSH trust file to all node.
Verifying SSH trust on all hosts.
Successfully verified SSH trust on all hosts.
Successfully created SSH trust.
```

- 用户密码不同情况下，交互式模式使用以下命令建立互信。

```
gs_sshexkey -f /opt/software/hostfile
Please enter password for current user[root].
Password:
Notice :The password of some nodes is incorrect.
Please enter password for current user[root] on the node[10.180.10.112].
Password:
Please enter password for current user[root] on the node[10.180.10.113].
Password:
Checking network information.
All nodes in the network are Normal.
Successfully checked network information.
Creating SSH trust.
Creating the local key file.
Appending local ID to authorized_keys.
Successfully appended local ID to authorized_keys.
Updating the known_hosts file.
Successfully updated the known_hosts file.
Appending authorized_key on the remote node.
Successfully appended authorized_key on all remote node.
Checking common authentication file content.
Successfully checked common authentication content.
Distributing SSH trust file to all node.
Successfully distributed SSH trust file to all node.
Verifying SSH trust on all hosts.
Successfully verified SSH trust on all hosts.
Successfully created SSH trust.
```