云耀云服务器 L 实例

常见问题

文档版本06发布日期2023-12-21





版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或 特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声 明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文 档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址: https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

1 产品咨询	1
1.1 如何查找管理控制台中的 L 实例资源?	1
1.2 云耀云服务器 L 实例套餐有哪些?	1
1.3 云耀云服务器 L 实例支持升级 vCPU/内存/系统盘容量/峰值带宽/流量包规格吗?	2
1.4 云耀云服务器 L 实例和云耀云服务器是什么关系?	2
1.5 是否支持跨云迁移到云耀云服务器 L 实例?	2
1.6 没有购买云耀云服务器 L 实例的权限怎么办?	2
2 计费	5
2 揭作玄纮/涪峥	6
5 床 〒 示 5 /	0
4 流量	8
5 域名	10
5.1 域名添加失败如何解决?	10
5.2 域名解析不生效怎么办?	10
5.3 网站备案需要准备哪些材料?	15
5.4 备案时如何填写网站 IP?	17
5.5 如何为 L 实例申请并安装 SSL 证书?	17
6 磁盘管理	18
7 云辉色栽均衡	19
7 1 创建 云耀 负载 均衡 后 选择 不到 云 暇 冬 哭 早 什 久 陌 因 ?	19
	20
8	20
	20
8.2 使用 Linux 私有镜像创建/切换服务器后,尤法里直密码怎么办? (遠忘私有镜像初始密码) 。 2 佐田 Linux 私有镜像创建/切换服务器后,尤法重要家现在在中区(豆椒科 左接像初始家现)	20
8.3 使用 Linux 私有镜像创建/切换服务器后,尤法里直密码怎么办?(已知私有镜像初始密码)	25
9 其他	27
9.1 使用私有镜像创建/切换服务器后,主机安全(HSS)服务未启动怎么办?	27
10 修订记录	32

目录



1.1 如何查找管理控制台中的 L 实例资源?

您可以登录<mark>管理控制台</mark>,选择"计算 > 云耀云服务器 HECS > L实例"进入L实例控制 台,或直接单击<mark>这里</mark>进入L实例控制台。

- 您可以在云耀云服务器L实例控制台看到您购买的资源。
- 您可以在云耀云服务器L实例控制台进行续费、退订、切换操作系统、重装系统、 重置云服务器登录密码、配置安全组等其他操作。

1.2 云耀云服务器 L 实例套餐有哪些?

云耀云服务器L实例包含以下两种。

- 云耀组合套餐:包含基础套餐和高可用套餐。
 应用镜像不支持高可用套餐。
- 云耀云服务器L实例套餐:根据需要可任意选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。对于单个云耀云服务器L实例,每个附加服务只能购买一个。

🛄 说明

峰值带宽表示实例可以达到的带宽峰值,该指标不作为业务承诺,仅作为参考值和带宽上 限峰值,当出现资源争抢时,带宽峰值可能会受到限制。

您还可以购买云耀负载均衡,配套云耀云服务器L实例使用。

云耀负载均衡套餐目前仅支持一种套餐规格。套餐规格如下表所示。

表 1-1 云耀负载均衡套餐规格

套餐配置	规格
最大连接数	2000
每秒新建连接数	200
流量包	100GB

套餐配置		规格
	峰值带宽	2Mbit/s

🗀 说明

峰值带宽表示实例可以达到的带宽峰值,该指标不作为业务承诺,仅作为参考值和带宽上限峰 值,当出现资源争抢时,带宽峰值可能会受到限制。

1.3 云耀云服务器 L 实例支持升级 vCPU/内存/系统盘容量/峰 值带宽/流量包规格吗?

不支持对vCPU/内存/系统盘容量/峰值带宽/流量包单独升级,您可以通过升级实例规格,升级CPU/内存/系统盘容量/峰值带宽/流量包。具体操作步骤详见<mark>升级云耀云服务</mark>器L实例。

1.4 云耀云服务器 L 实例和云耀云服务器是什么关系?

云耀云服务器L实例是原云耀云服务器的全新升级,提供更优体验、更低价格和更强性能。原云耀云服务器将逐步下线,请优先使用云耀云服务器L实例。

1.5 是否支持跨云迁移到云耀云服务器 L 实例?

支持。您可以使用主机迁移服务(SMS)将其他云服务器迁移至同地区或跨地区的华 为云耀云服务器L实例。

- 仅支持将X86架构服务器迁移至云耀云服务器L实例。
- SMS服务仅支持迁移服务器整机数据,不支持单独迁移云服务器的系统盘或者数据盘。
- 仅支持迁移最多一个数据盘的云服务器,不支持迁移多个数据盘的云服务器。并 确保目的端云耀云服务器L实例系统盘或数据盘容量不小于源端。

具体操作详见使用主机迁移服务(SMS)迁移服务器。

1.6 没有购买云耀云服务器 L 实例的权限怎么办?

问题现象

登录控制台后,显示没有云耀云服务器L实例的访问或者购买权限。

图 1-1 无访问权限

你没有华为云耀云服务器L实例的访问权限

当前服务需要如下权限,请联系管理员为您开通权限

权限名称: CORS FullAccess 回

可能原因

您为IAM用户,并且没有云耀云服务器L实例的相应权限。

门 说明

仅IAM用户会出现此问题。默认情况下华为帐号即为管理员,使用华为帐号登录的管理员拥有云服务资源的操作权限及IAM用户管理权限。

解决方法

将IAM用户加入用户组,为用户组授予"CORS FullAccess"权限,IAM用户即可继承 此权限。本例以您名为"IAM AccountA"的IAM用户为例,介绍如何为您的"IAM AccountA"用户增加权限。

- 1. 使用IAM用户对应的华为帐号登录IAM控制台。
- 在"用户组"菜单中,在已有用户组(例如HECS L),单击"授权"。
 如果您还没有创建用户组,请单击"创建用户组",创建用户组HECS L后,再单击"授权"。

统一身份认证服务	用户组 ⑦			
用户	删除 您还可以创建3个用户组。			
权限管理 ▼	□ 用户组名称 👙	用户数量 描述 ⇔	创建时间 🖕	操作
项目	🗌 🗸 HECS L	0	2023/11/10 16:03:44 GMT+08:00	授权 編輯 用户组管理 删除
委托	Срн	0	2023/06/13 15:38:33 GMT+08:00	授权 编辑 用户组管理 删除
身份提供商				

3. 设置用户组授权配置。

a. 选择授权模型。

保持默认配置"角色授权",单击"下一步"。

1 选择授权权	m ② 法释策略 ③ 兆成
请为当前授权 * 授权模型	③ 角色機反 ● 角色機反 本力元组会接反模型、基于角色版反(RBAC), 他心关系为"用户"角色-石质",每个用户可以指编被分散的角色相对快速的被逐于相关反照,但民活性较差,薄以混足相能震精确反照绘物需求,更适用于对维护角色 和限权关系工作量处/协P小企业用户。
	○ 無驗後又 多力云素支持基于葉素級投(ABAC)機型、核心关系为7周户/集縮*,管理员可得最近多需求定制不同的访问控制集略、能够做到便感能度更灵活的仅限控制、新播资源时,对比角色接仅需要进护所有相关角色,基于 集略的进行模型以需要用非较少的资源。可扩展性更强、更方便、但相对应的、整体模型内提供、对相关人员专业能力要求更高、因此便还用于中大型企业。

b. 选择策略,单击"下一步"。

搜索"CORS",选中"CORS FullAccess",表示为您IAM用户授予云耀云服 务器L实例相关云服务资源的全部权限,但是不能使用除此之外的其他云服 务。 您也可以搜索并选中Tenant Administrator,表示为您IAM用户授予全部云服 务管理员(除IAM管理权限)权限,更方便灵活使用云服务。

<	授权									
	✓ 选择	受权模型	2 — 2 选择策略 — 3)设置最小授权范围 ———	④ 完成					
	用户组	THEC:	S L"将拥有所选策略 ⑦							新建策略
	1	(着已选)	(2) 从其他区域项目复制权限	全部类型	•	所有云服务	•	模糊搬索	* CORS	× Q
			名称				类型			
		~	CORS FullAccess 组合关系一致性服务中的组合产品和产品实	列的全部权限			系统策略			
		~	CORS ReadOnlyAccess 组合关系一致性服务中的组合产品和产品实	列的只读权限			系统策略			

- c. 设置最小授权范围,单击"确定"。 保持默认配置"所有资源",您也可以根据需要选择其他选项。
- 4. 单击用户组HECS L右侧"用户组管理"。
- 5. 搜索并选中您的IAM用户名"IAM AccountA",单击"确定"。

此时您的IAM用户"IAM AccountA"已经加入用户组HECS L,并继承用户组的权 限。

统一身份认证服务	用户组 ⑦	创建用户组
用户	用户组管理	X 入用户组名进行操業 Q
权限管理 ▼	用户据名称 HECS L	ΎΕ.
项目	可透用户 (共1条) IAM AccountA X Q 已透用户 (共1条)	又 編輯 用户组管理 删除
委托	✓ 用户各称 所展用户组 用户各称 操作	又 編職 用户组管理 删除
身份提供商	IAM AccountA	
		又 编編 用户組営理 删除
		又 編輯 用户组管理 删除
	4	又 编辑 用户坦管理 删除
		又 编編 用户组管理 删除
		又 編編 用户組管理 删除
		又 編職 用户组管理 删除
		又:編輯:用户组管理:删除
	制定 取消	

6. 退出管理员帐号,使用"IAM AccountA"IAM帐号再次登录,即可正常购买云耀 云服务器L实例。

2 计费

当使用流量超出套餐的月流量包限额时,如何计费?

云耀云服务器L实例套餐内包含每月固定流量包,固定流量使用完后将产生超额流量。 超额流量以按流量计费的方式按需收取费用。超额流量的单价为0.8元/GB。

🛄 说明

- L实例仅对出网流量(云服务器访问外网的流量)计费,入网流量(外部访问云服务器的流量)不计费。
- 月流量包使用周期为自购买日期起到下个月相同时间时段内。例如6月5日10:00:00购买L实例,单月流量包使用截止时间为7月5日23:59:59。
- 流量包当月剩余流量按月清零,不累计至下月流量配额中。

3 操作系统/镜像

云耀云服务器 L 实例是否支持重装系统和切换系统?

云耀云服务器L实例支持重装系统和切换操作系统。

- 重装系统操作详见重装系统。
- 切换系统操作详见切换操作系统。

如何确认应用镜像启动完毕?

对于新购买、重装系统或切换操作系统的云耀云服务器L实例应用镜像,第一次重置密 码时,请确保应用镜像启动完毕后再重置密码。在应用镜像启动期间,重置密码可能 导致应用镜像启动异常。

- 1. 登录云耀云服务器L实例控制台。
- 2. 单击云耀云服务器L实例卡片,进入资源页面。
- 3. 在服务器"概览"页"镜像信息"中,单击"管理"进入管理页面。

🗀 说明

安全组入方向规则放开80端口后,才能正常进入管理页面。进入管理页面前,请检查安全 组是否放开80端口。具体操作详见<mark>配置安全组</mark>。

镜像信息		了解更多 >
0.000000000000000000000000000000000000		
管理后台地址: http://	REAL PROPERTY 0, 188	

如果管理页面显示正常的引导或登录页面,表示应用镜像已经正常启动,例如 WordPress的引导页面如下图。否则请耐心等待,稍后重试。

Shqip	-
Српски језик	
Svenska	
Kiswahili	
Ślōnskŏ gŏdka	
தமிழ்	
தமிழ்	
తెలుగు	
ไทย	
Tagalog	
Türkçe	
Татар теле	
Reo Tahiti	
ئۇيغۇر چ ە	
Українська	
اردو	
Oʻzbekcha	
Liêng Việt	
香港中文	
繁體中文	-
	继续



云耀云服务器 L 实例中的流量包如何使用?

- 云耀云服务器L实例中的计费流量为出网流量(从服务器流出的流量),入网流量 (流入服务器的流量)不计费。
- 月流量包使用周期为自购买日期起到下个月相同时间时段内。例如6月5日
 10:00:00购买云耀云服务器L实例,单月流量包使用截止时间为7月5日23:59:59。
 次月流量包使用周期为7月5日23:59:59~8月5日23:59:59,以此类推。
- 业务流量优先抵扣流量包,流量包固定流量使用完后将产生超额流量。超额流量 以按流量计费的方式收取费用。超额流量单价为0.8元/GB。
- 云耀云服务器L实例套餐中当月剩余流量按月清零,不累计至下月流量配额中。
- 退订、关机云耀云服务器L实例后,不再对超额流量计费。
- 云耀负载均衡未绑定云耀云服务器L实例时,不消耗云耀负载均衡的流量,消耗云 耀云服务器L实例的流量。
- 云耀负载均衡绑定云耀云服务器L实例时,如果不经过云耀负载均衡直接通过EIP 访问公网,消耗云耀云服务器L实例的流量;如果经过云耀负载均衡再通过EIP访 问公网,消耗云耀负载均衡的流量。

如何查看 L 实例的流量使用情况?

- 1. 登录云耀云服务器L实例<mark>控制台</mark>。
- 2. 单击资源卡片,在概览菜单"流量包信息"中可查看流量使用情况。
 - 剩余容量:指云耀云服务器L实例中每月固定流量包的剩余流量。
 - 已使用:指当月已使用流量。
 - 流量的使用率:指当月的流量使用率,使用率=已使用/剩余容量。

流量包信息	
400.0 GB	0.0 GB
剩余容量	已使用

云耀云服务器 L 实例是否支持单独购买流量包?

不支持。您在购买时所选择的套餐中已包含每月固定流量包。

您业务消耗的流量优先抵扣套餐规格中的流量包,超出流量包的部分为超额流量,采取按流量方式计费,计费单价为0.8元/GB。

5_{域名}

5.1 域名添加失败如何解决?

云服务器、云耀负载均衡均涉及添加域名的操作,请确保您的域名满足如下条件,任 意一条不满足都会导致添加失败。

1. 域名格式正确。

错误的域名格式会导致域名无法添加。这表示添加的域名尚未被注册,已注册的 域名没有此问题。

未注册的域名可以添加,但是无法正常使用,因此建议使用已注册的域名。

- 2. 域名未被其他租户注册。
- 对于配套使用的云服务器和云耀负载均衡,域名只能绑定云耀负载均衡。如果云 耀负载均衡添加域名时报错,可能域名绑定在云服务器上。请先解绑,再绑定在 云耀负载均衡上。

5.2 域名解析不生效怎么办?

问题描述

域名解析不生效的表现是使用ping命令无法获取正确的域名解析IP地址。解析不生效的原因有多种,本节介绍解析不生效的排查思路。

排查方式

• 通过**域名网站检测平台**一键检测。

图 5-1 域名网站	检测				
		域名网站检测	WHOIS查询		
	域名网站检测				
				×检測	
	检测域名解析是否生效,检测结果仅供很	参考			

根据检测结果,解决域名实际存在的问题。

图 5-2 域名检测结果

域名网站检测	检测
域名信息	
域名服务商	
域名到期时间	
域名状态	
DNS服务商	
DNS解析	
公共DNS解析结野 (114.114.114.114	是 4)
域名TTL生效时间	
网站信息	
网站备案	
80端口检查	
443端口检查	
HTTP状态码	
Ping检查	
工信部黑名单	

 用户根据可能出现的问题自主排查,具体排查思路如下:
 以下排查思路根据原因的出现概率进行排序,建议您从高频率原因往低频率原因 排查,从而帮助您快速找到问题的原因。
 如果解决完某个可能原因仍未解决问题,请继续排查其他可能原因。

图 5-3 解析不生效排查思路

	1. 检查域名状态是否正常 🛛 域名状态异常会导致解析不能使用。
	2. 检查域名的DNS地址是否是华为云DNS ⊖ 域名使用非华为云DNS解析不生效
解析不生效怎么办?	3. 检查解析记录集的添加是否正确 🛛 在DNS控制台查看解析状态,确认是否正确添加了解析记录集。
	4. 确认是否在24小时内修改过域名的DNS @ LocalDNS未刷新导致的解析不生效。
	5. 检查权威DNS解析是否生效 😞 用于判断本地DNS是否被劫持。

- a. 检查域名状态是否正常:检查域名是否过期、状态是否正常
- b. 检查域名的DNS服务器地址是否是华为云DNS:如果域名设置的是非华为云 DNS服务器地址,则无法正常解析。
- c. 检查解析记录集的添加是否正确:检查域名解析配置是否正确

- d. 确认是否在24小时内修改过域名的DNS:运营商Local DNS缓存了域名的NS记录,则最长需要48小时才能刷新成新的NS记录,变更为修改后的DNS服务器。
- e. 检查权威DNS解析是否生效:使用nslookup命令检查域名在权威DNS的解析 是否生效
- f. 提交工单

检查域名状态是否正常

域名是DNS解析的入口,购买域名且域名状态正常才能使用DNS解析,如果域名欠费、未实名认证、域名存在争议等serverhold状态,则域名无法解析。

您可以通过whois查询域名的状态,查看域名当前状态、是否被注册、注册日期、到期时间、注册服务商等。如图5-4所示,使用whois查询域名状态。

您还可以在域名注册控制台查看域名实名认证状态、域名是否欠费等。

- 域名实名认证操作指导
- 域名到期续费操作指导

图 5-4 使用 whois 查询域名状态

域名	注册信息		
域名所有者 Registrant Name		请联系当前域名注册商获取	
联系邮箱 Registrant E-mail		请联系当前域名注册商获取	
域名注册商 Sponsoring Registrar		XinNet Technology Corporation	
注册日期 Registration Date		2022-03-25	
到期日期 Expiration Date		2023-03-25	
域名状态 Domain Statu		ok https://icann.org/epp#OK 了解域名状态码含义	
DNS服务器 DNS Server		ns1.huaweicloud-dns.cn,ns1.huawe	eicloud-dns.com

检查域名的 DNS 服务器地址是否是华为云 DNS

域名的DNS服务器定义了域名用于解析的权威DNS服务器。

如果域名设置的是非华为云DNS服务器地址,则域名无法正常解析。

文档版本 06 (2023-12-21)

您可以通过<mark>whois</mark>查询域名的DNS服务器地址,如<mark>图5-5</mark>所示。查看是否为华为云DNS 服务器地址。

华为云DNS服务器地址

- 新版本华为云DNS服务器地址(推荐): ns1.huaweicloud-dns.org ns1.huaweicloud-dns.net ns1.huaweicloud-dns.cn ns1.huaweicloud-dns.com
- 旧版本DNS服务器地址: ns1.hwclouds-dns.com ns1.hwclouds-dns.net

如需修改域名的DNS服务器地址请参考修改域名DNS服务器地址操作指导。

图 5-5 使用 whois 查询域名 DNS 服务器地址

域名	注册信息	
域名所有者 Registrant Name		请联系当前域名注册商获取
联系邮箱 Registrant E-mail		请联系当前域名注册商获取
域名注册商 Sponsoring Registrar		XinNet Technology Corporation
注册日期 Registration Date		2022-03-25
到期日期 Expiration Date		2023-03-25
域名状态 Domain Statu		ok https://icann.org/epp#OK 了解域名状态码含义
DNS服务器 DNS Server		ns1.huaweicloud-dns.cn,ns1.huaweicloud-dns.com

检查解析记录集的添加是否正确

登录DNS控制台,查看域名解析的状态。
 如图5-6所示域名解析状态正常,如果是状态显示为"已暂停"则域名无法解析。

图 5-6 查看域名解析状态

	域名 ⑦	状态	
✓		⊘ 正常	

2. 检查解析记录是否正常添加,状态是否正常。

例如测试访问子域名不通可能是由于只添加了xxx.com的解析记录,并未添加主机记录www的解析记录。

图 5-7 检查解析记录集

wwwsite.	⊘ 正常	A
.site.	⊘ 正常	А

确认是否在 24 小时内修改过域名的 DNS

修改DNS服务器并不能立即生效,域名服务商处NS记录的TTL值通常设置为48小时, 假如运营商Local DNS缓存了域名的NS记录,则最长需要48小时才能刷新成新的NS记 录,变更为修改后的DNS服务器。

因此,修改域名DNS服务器的生效时间请以域名服务商处的说明为准。在等待修改生 效期间,请勿删除域名在原域名服务商处的解析记录,这样即使域名的新DNS没有生 效,仍然可以通过访问原DNS进行解析,使域名的解析不中断。

检查权威 DNS 解析是否生效

执行以下命令检查域名在权威DNS的解析是否生效。

nslookup -qt=类型 域名 权威DNS地址

示例:测试域名example.com在权威DNS的解析是否生效,已使用"ns1.huaweicloud-dns.cn"为例执行如下命令,

nslookup -qt=a example123.com ns1.huaweicloud-dns.cn

回显信息如<mark>图5-8</mark>所示,example123.com使用权威DNS ns1.huaweicloud-dns.cn的解 析已经生效。

如果测试权威DNS解析域名生效,但使用域名访问无法返回正常的IP地址,可能是本地DNS被劫持了,建议执行nslookup -qt=类型 域名 8.8.8或nslookup -qt=类型 域名 114.114.114.114命令检查公共DNS解析是否生效。

如果生效建议把本地DNS改成公共DNS,例如8.8.8或114.114.114.114。

图 5-8 使用 nslookup 检查权威 DNS 的域名解析是否生效

:\Users\Administrator>nslookup -qt=a example123.com nsl.huaweicloud-dns.cn 服务器: ecs-139-159-208-206.compute.hwclouds-dns.com Address: 139.159.208.206 呂称: example123.com Address: 1.2.3.4

提交工单

如果上述检查全部没有问题,网站仍然无法访问,请<mark>提交工单</mark>寻求更多帮助。

5.3 网站备案需要准备哪些材料?

在华为云购买云服务器后,请在华为云提交备案申请,华为云提供免费备案服务。

ICP备案前您需准备备案所需的相关资料,通过PC端或App端进行备案信息填写、资料 上传、真实性核验等,备案信息提交后需通过华为云初审、短信核验和管局审核,整 个备案流程预计所需时长约1—22个工作日左右,具体时长以实际操作时间为准。

个人备案材料

表 5-1 个人身份证 (必须)

身份	证件
中国大陆居民	居民身份证。
中国港澳居民	港澳居民来往内地通行证或港澳居民居 住证。
中国台湾居民	台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居 住证。
其他国际和地区居民	护照、外国人永久居留身份证。
其他资料	/

根据各管局要求,不同备案场景可能需要准备以下部分资料用于备案申请:

表 5-2 其他材料

材料名称	使用场景
域名证书	云南、陕西管局、广东管局:个人备案前缀不相同的域名数 超5个时须提供每个域名的域名注册证书和网站建设方案书, 连同主办单位有效证件复印件、接入商与网站主办者签订的 接入合同复印件提供我局核验。天津管局:个人变更为企 业;
暂住证/居住证	可以异地备案的省份,证件地址非内蒙古、上海(不支持学 生证备案)、浙江、广东(以及权威网站有效期限查询结果 页面)、江苏、陕西(优先居住证,可学生证)、四川(需 提供在四川学习、生活、工作的相关证明)、贵州、湖北、 江西、福建等本地的,都需要居住证或暂住证。

材料名称	使用场景
网站建设方案书	江苏管局:个人网站大于等于10个网站,需要提供网站建设 方案书;上海管局超过5个及以上,需要提供网站建设方案 书;湖南管局备案主体之前备案成功的网站个数超过1个,则 需要提供网站建设方案书;重庆管局:主体下网站数量超过5 个网站,需提供每个网站的网站建设方案书及承诺书;广东 管局:个人备案前缀不相同的域名数超5个时须提供每个域名 的域名注册证书和网站建设方案书,连同主办单位有效证件 复印件、接入商与网站主办者签订的接入合同复印件提供我 局核验。
劳动就业或收入证 明	江苏管局:已满16周岁不满18周岁;云南管局:非法人负责 人未满18周岁;重庆管局:满16周岁不满18周岁的个人申请 网站备案;福建管局:满16周岁不满18周岁的个人备案(或 者监护人身份证)
常驻证明	宁夏、山东、吉林:居住证或当地房产证明
《 网站党建备案信 息确认函 》	新疆
工作证明盖上公章	广东管局

企业或组织备案材料

表 5-3 负责人身份证件

身份	证件
中国大陆居民	居民身份证。
中国港澳居民	港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证。
中国台湾居民	台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。
其他国际和地区居民	护照、外国人永久居留身份证。

根据各管局要求,不同备案场景可能需要准备以下部分资料用于备案申请:

表 5-4 其他材料

材料名称	使用场景
域名证书	部分省份管局要求提供;河南(提交4个或以上的域 名); 江苏、陕西(提交5个或以上的域名)、四川 (提交10个或以上的域名); 湖南需提供域名证书

材料名称	使用场景
前置或专项审批文件	拟从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器 械、文化、广播电影电视节目等互联网服务,根据法 律、行政法规以及国家有关规定,应经有关主管部门审 核同意的,在履行备案手续时,还应向其住所所在省通 信管局提交相关主管部门审核同意的文件。
主体负责人法人授权书	主体负责人填写的不是法定代表人时,需要提供法定代 表人委托主体负责人的授权书。
网站负责人法人授权书	网站负责人填写的不是法定代表人时,需要提供法定代 表人委托主体负责人的授权书。
网站建设方案书	备案域名超过一定数量时(通常不能超过4个),需提 供《网站建设方案书》。

5.4 备案时如何填写网站 IP?

云耀云服务器L实例是单个IP, "起始IP-终止IP"都填写同一个即可。

5.5 如何为 L 实例申请并安装 SSL 证书?

如果您的服务器端需要采用HTTPS协议,您的云服务器需要安装SSL证书。为L实例申 请并安装SSL证书详见<mark>SSL证书使用概述</mark>。



磁盘是否支持扩容?

云耀云服务器L实例中的系统盘不支持扩容,数据盘支持扩容。

云耀云服务器 L 实例是否支持挂载自有数据盘?

不支持,仅支持在没有数据盘的情况下增加一块未使用的新数据盘。

7云耀负载均衡

7.1 创建云耀负载均衡后,选择不到云服务器是什么原因?

云耀负载均衡仅支持添加相同区域下的云服务器作为后端服务器。如果两者不在同区域,云耀负载均衡就选择不到期望的云服务器。



8.1 高频密码问题

云服务器的默认用户名和密码是什么?

Windows云服务器的默认用户名是Administrator; Linux系统云服务器默认用户名是 root。

云服务器没有默认密码,购买云耀云服务器L实例后,请手动设置密码。具体操作详见 <mark>设置/重置密码</mark>。

忘记云服务器密码怎么办?

如果您忘记云服务器密码,您可以重置密码,具体操作请参见<mark>设置/重置密码</mark>。

8.2 使用 Linux 私有镜像创建/切换服务器后,无法重置密码 怎么办?(遗忘私有镜像初始密码)

问题现象

使用Linux私有镜像创建/切换服务器后,无法通过重置密码登录云耀云服务器L实例。 Linux私有镜像的镜像源来自其他云平台的服务器或从第三放下载,通过此类私有镜像 创建的云耀云服务器L实例可能因为未安装一键式密码重置插件而无法重置密码。

- 如果您知晓您的私有镜像服务器密码,请参考使用Linux私有镜像创建/切换服务器后,无法重置密码怎么办?(已知私有镜像初始密码)安装插件。
- 如果您遗忘了您的私有镜像服务器密码,请参见本节内容为私有镜像安装一键式 密码重置插件,并为云耀云服务器L实例设置密码。

本节操作重置的是root用户的密码,您可以重置完root密码后登录云服务器后再更换密 钥或重置非root用户的密码。

前提条件

• 使用待安装密码插件的私有镜像创建一台Linux操作系统的临时弹性云服务器A。

• 准备一台Linux操作系统的临时弹性云服务器B,且该临时弹性云服务器与弹性云服务器A位于同一个可用区。

🛄 说明

- 请确保临时弹性服务器A/B和待安装一键式重置密码插件的云耀云服务器L实例均属于 同一个区域。
- 您可以选择符合要求的已有弹性云服务器作为临时,也可以重新购买一台临时弹性云服务器。
- 重新购买的弹性云服务器在重置密码后,请及时释放,以免继续收费。
- 弹性云服务器B已经绑定弹性公网IP。

操作流程



图 8-1 重置密码操作流程

操作步骤

 下载重置密码的脚本,并上传至临时弹性云服务器B。
 单击下载重置密码脚本,在本地通过WinSCP等连接工具,将获取的 changepasswd.sh脚本上传到临时云服务器B。 WinSCP工具下载地址: https://winscp.net/。

2. 修改重置密码脚本,注释164行,放开165到173行。

161 fun	iction create_setpasswd_sh(){
162	
163	export PATH=\$PATH:/bin;
164	<pre>#chroot \${mountPath} bash -c "(echo '\${password}'; echo '\${password}') passwd root > /dev/null 2>&1"</pre>
165	filename=\${mountPath}/etc/init.d/setpasswd.sh
166	if [-f \$filename]:then
167	rm Şfilename
168	fi
169	echo "#!/bin/bash" >> \$filename
170	<pre>echo "echo 'root:\${password}' chpasswd" >> \$filename</pre>
171	echo "rm -f /etc/init.d/setpasswd.sh" >> \$filename
172	chmod +x \$filename
173	echo "create setpasswd.sh success."
174 }	
4 70 10	

- 将临时弹性云服务器A关机,卸载其系统盘,并将系统盘挂载到临时弹性云服务器 B。
 - a. 登录管理控制台。
 - b. 单击管理控制台左上角的 📀 ,选择区域和项目。
 - c. 单击" 🗮 ",选择"计算 > 弹性云服务器"。
 - d. 将临时弹性云服务器A关机,并单击云服务器名称进入详情页,选择"云硬盘"页签。

🛄 说明

原弹性云服务器关机时,请勿执行强制关机操作,否则可能引起重置密码操作失败。

- e. 单击系统盘所在行的"卸载",卸载该系统盘。
- 4. 将系统盘挂载到临时弹性云服务器B上。
 - a. 展开临时弹性云服务器B的详情页,并选择"云硬盘"页签。
 - b. 单击"挂载磁盘",在"挂载磁盘"对话框中,选择**3.f**中卸载的系统盘,将 其挂载到临时弹性云服务器B上。
- 5. 远程登录临时弹性云服务器B,并重置密码。
 - a. 在临时弹性云服务器B的"操作"列下,单击"远程登录"。
 - b. 执行以下命令,查看临时弹性云服务器A上卸载的系统盘在临时弹性云服务器
 B上的目录。

fdisk -l

图 8-2 查询系统盘所在目录

root@temp=02-zwh:~(fdisk -1 Disk /dev/sda: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x44451b07										
Davice Boot Stant Fud Sectors Size Id Tume										
Asychat x 2048 104855566 104855519 506 83 Linux										
Disk /dev/sdb: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors										
Sector size (logical/mhusical): 512 butes / 512 butes										
In size (minimum/ontimal): 512 butes / 512 butes										
Disklabel tume: dos										
Disk identifier: 0x183aae88										
Device Boot Start End Sectors Size Id Type										
/dev/sdb1 * 2048 1126399 1124352 549M 7 HPFS/NTFS/exFAT										
/dev/sdb2 1126400 83884031 82757632 39.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT										
nootOtemp_02_zub:"#										

c. 在changepasswd.sh脚本所在目录执行以下命令,运行重置密码脚本。

chmod +x changepasswd.sh

./changepasswd.sh

运行重置密码脚本时,如果系统提示没有lv相关的命令(如no lvs commmand),则需要在临时弹性云服务器B安装lvm(Logical Volume Manager)工具,推荐使用lvm2,您可以执行命令**yum install lvm2**进行安 装。

🛄 说明

如果临时弹性云服务器A和临时弹性云服务器B的操作系统均为centos7,运行脚本过 程中可能会出现挂载失败。请将脚本中的内容"mount \$dev \$mountPath"修改为 "mount -o nouuid \$dev \$mountPath",避免脚本运行失败。

d. 根据系统提示输入新设置的密码和5.b中获取到的目录信息。

系统显示如下回显信息时,说明密码设置成功。 set password success.

6. (可选)如果是非root用户,请执行如下操作打开root登录权限。

vi /etc/ssh/sshd_config

修改如下配置项:

- 把PasswordAuthentication no 改为 PasswordAuthentication yes
 或去掉PasswordAuthentication yes 前面的#注释掉。
- 把PermitRootLogin no 改为 PermitRootLogin yes
 - 或去掉PermitRootLogin yes 前面的#注释掉。
- 修改AllowUsers的值为root

在文件中查找AllowUsers,如果没有请在文件末尾补充AllowUsers root。

- 7. 将临时弹性云服务器B关闭,卸载系统盘,并将其重新挂载回原弹性云服务器A后 执行重启操作。
 - a. 将临时弹性云服务器B关机,并进入详情页,选择"云硬盘"页签。
 - b. 单击"卸载",卸载之前3中临时挂载的系统盘。
 - c. 展开临时Linux弹性云服务器A的详情页,选择"云硬盘"页签。

- d. 单击"挂载磁盘",在"挂载磁盘"对话框中,选择7.b中卸载的系统盘。
- 在临时弹性云服务器A中安装一键式重置密码插件,具体操作详见安装一键式重置 密码插件。
- 9. 重启临时弹性云服务器A。
- 10. 创建临时弹性云服务器A的系统盘镜像。具体操作详见创建系统盘镜像。
- 11. 使用将云耀云服务器L实例切换到此系统盘系镜像。具体操作详见切换操作系统。 完成以上操作后,即可为云耀云服务器L实例设置密码。具体操作详见设置/重置 密码。

8.3 使用 Linux 私有镜像创建/切换服务器后,无法重置密码 怎么办? (已知私有镜像初始密码)

问题现象

使用Linux私有镜像创建/切换服务器后,无法通过重置密码登录云耀云服务器L实例。 Linux私有镜像的镜像源来自其他云平台的服务器或从第三放下载,通过此类私有镜像 创建的云耀云服务器L实例可能因为未安装一键式密码重置插件而无法重置密码。

- 如果您知晓您的私有镜像服务器密码,请参考本节内容安装一键式密码重置插件 安装插件。安装插件后,即可重置密码。
- 如果您遗忘了您的私有镜像服务器密码,请参见使用Linux私有镜像创建/切换服务器后,无法重置密码怎么办?(遗忘私有镜像初始密码)安装一键式密码重置插件。安装插件后,即可重置密码。

操作步骤

- 1. 以root用户远程登录云耀云服务器L实例。
- 执行以下命令,查询是否已安装CloudResetPwdAgent。
 ls -lh /Cloud*

图 8-3 查询是否已安装一键式重置密码插件

[root@ecs-test ~]# ls -lh ∕Cloud*											
total 20K											
drwx 2	root	root	4.0K	Jun	13	14:13	bin				
drwxr-xr-x 2	root	root	4.0K	Jun	13	11:53	conf				
drwx 3	root	root	4.0K	Jun	13	11:53	depend				
drwx 2	root	root	4.0K	Jun	13	11:53	lib				
drwx 2	root	\mathbf{root}	4.0K	Jun	13	14:13	logs				
[root@ecs-te	st ~]#	ŧ									
[root@ecs-te	st ~]#	ŧ									

检查结果是否如图8-3所示。

- 是,表示已安装一键式重置密码插件,结束。
- 否,表示未安装一键式重置密码插件,请继续执行如下操作进行安装。
- 请参考获取并校验一键式重置密码插件完整性(Linux),下载对应的一键式重置 密码插件CloudResetPwdAgent.zip并完成完整性校验。
 安装一键式重置密码插件对插件的具体放置目录无特殊要求,请您自定义。

- 执行以下命令,解压软件包CloudResetPwdAgent.zip。
 安装一键式重置密码插件对插件的解压目录无特殊要求,请您自定义。
 unzip -o -d 插件解压目录 CloudResetPwdAgent.zip
 示例:
 假设插件解压的目录为/home/linux/test,则命令行如下:
 unzip -o -d /home/linux/test CloudResetPwdAgent.zip
- 5. 安装一键式重置密码插件。
 - a. 执行以下命令,进入文件CloudResetPwdAgent.Linux。
 cd {插件解压目录}/CloudResetPwdAgent/CloudResetPwdAgent.Linux
 示例:
 假设插件解压的目录为/home/linux/test,则命令行如下:
 cd /home/linux/test/CloudResetPwdAgent/
 CloudResetPwdAgent.Linux
 - b. 执行以下命令,添加文件setup.sh的运行权限。 **chmod +x setup.sh**
 - c. 执行以下命令,安装插件。

sudo sh setup.sh

```
如果脚本执行成功打印"cloudResetPwdAgent install successfully.",且未
打印"Failed to start service cloudResetPwdAgent",表示安装成功。
```

🛄 说明

如果密码重置插件安装失败,请检查安装环境是否符合要求,并重试安装操作。

6. 修改重置密码插件的文件权限。

chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/cloudResetPwdAgent.script chmod 700 /CloudrResetPwdAgent/bin/wrapper

chmod 600 /CloudrResetPwdAgent/lib/*

完成以上操作后,在控制台重启云耀云服务器L实例,即可对云耀云服务器L实例 <mark>重置密码</mark>。

9_{其他}

9.1 使用私有镜像创建/切换服务器后,主机安全(HSS)服 务未启动怎么办?

问题现象

在您的云耀云服务器L实例包含HSS服务的情况下,如果您使用私用镜像创建云耀云服 务器L实例或切换操作系统后,HSS为"未防护"异常状态,可能是因为您的私有镜像 没有安装HSS agent。请根据本节内容安装并启用Agent,HSS即可正常启用。

图 9-1 HSS 为"未防护"异常状态



操作步骤

1. 登录HSS控制台,选择"主机管理",单击页面中的"Agent安装指南"。

华为云 控制台	♥ 北京四 ~	Q 搜索云服务、快速操作、	资源、文档 新室 资源 费用 企业 I具	I# 🖸 💭 💮 🖶 104 🛄 👘
主机安全 (新版)	主机管理 40 1000日版 全址项目 defaut	• C		◆ 他用語曰: Apent是他的說 ● 洗除素汗的 約天主机安全
京 / 哲理 ▲ 波 / 新成 主 印度で 単 新成で 6 	CRITICO CVA-gent PETAFOSER, CERPANDELENAAgent IL CIERCELENE, CERPANAgent ERRENALESER		- ③ 用在其限制的 正正的影响和原则,用力且有识称一个物种 和思,即可并且有点全的外,用力且有识称一个物种 和思,即可并且有点全的外,	

2. 根据提示选择服务器操作系统,单击"复制",获取当前云耀云服务器L实例系统 对应的安装命令。

其中,服	送务器 学	き型选择	"云服	务器"、	" x80	5架构"	0			
1、約	熟的云服务署 修正) 。	器安全组出方向	的设置允许	许访问100.125	5.0.0/16	网段的1018(〕端口 (默认)	允许访问],如做了改	
2、f3 看。	安装成功后,	需要等待5~1	0分钟左右	才会刷新Ager	nt状态。ì	青前往"资产	管理>主机管	理>云服	务器"界面查	Ē
3、女 4、公	□果您的主档 公网无法下剩	机安全未设置这 戲Windows版本	せ告警通知, はAgent, 译	,初次安装age 韩配置内网DN:	ent后还需 S地址后i	誤进行告警通 进行下載。■	的设置才能) 记置方法。	及时接收	(告警信息。	
Age	ent安装措	諵								
1 选	择服务器	操作系统								
	Linux	Wind	lows							
2 日	前支持的	系统版本								
目	前支持的系	统及对应版本	详情请参见	见使用约束中"支	2持的操(乍系统"章节				
3 执	行安装命	\$								
单	台	比量								
请	选择服务器	类型								
	云服	务器	3	非云服务器						
	x86	梁构		ARM架构						
复	制下面的安	装命令到您的	服务器中以	lroot权限执行。	,了解更	3				
L	Jbuntu	curl -k -O 'htt 4.myhuaweic 6_64.deb' &8 4.myhuaweic	ps://hss-ag loud.com:* k echo 'MA loud.com:*	gent.cn-north- 10180/packag STER_IP=hss 10180' > host <u>c</u>	e/agent/l s-agent.c guard_se	inux/x86/ho n-north- tup_config.(stguard.x8 conf &&	Î	复制	
C	Debian	curl -k -O 'htt 4.myhuaweic 6_64.deb' &8 4.myhuaweic	ps://hss-ag loud.com:1 a echo 'MA loud.com:1	jent.cn-north- 10180/packag STER_IP=hss 10180' > hostg	e/agent/l s-agent.c juard_se	inux/x86/ho n-north- tup_config.(stguard.x8 conf &&		复制	
7	CentOS	curl -k -O 'h 4.myhuawe 86_64.rpm' 4.myhuawe	ttps://hss-a icloud.com && echo 'l icloud.com	agent.cn-north n:10180/packa MASTER_IP= n:10180' > hos)- Ige/agen hss-ager stguard_s	t/linux/x86/h ht.cn-north- setup_config	nostguard.x g.conf &&		复制	

- 3. 登录云耀云服务器L实例控制台。
- 4. 在待安装Agent的云耀云服务器L实例资源卡片上,单击"远程登录",输入用户 名密码登录云服务器。
- 5. 在云服务器中执行<mark>步骤2</mark>获取的命令。

执行命令后您可以看到如下报错。

Last	failed login: Fri Nov 10 15:08:50 CST 2023 on ttyl 	
Iroot	Were Finited rogin attempts since the first successful rogin.	6
m' &&	techo 'MASTER_IP=hss-agent.cn-south-1.myhuaweicloud.com:10180' > hostguard_setup_config.conf && echo 'SLAVE_IP=hss-ag	en
ave.c	n-south-1.myhuaweicloud.com:10180' >> hostguard_setup_config.conf && echo 'ORG_ID=' >> hostguard_setup_config.conf &	r
i∨h h	ostguard.x86_64.rpm && rm -f hostguard_setup_config.conf && rm -f hostguard.x86_64.rpm	
× T	otal × Received × Xferd Average Speed Time Time Time Current	
r	Plaad Uplaad Total Spont Left Speed	
0	0 0 0 0 0 0 0	cn
	muhuaweicloud.com: Unknown error	
th-1.		

6. 执行vi /ect/hosts命令,在host文件中增加如下内容。

7.

100.125.11.131 hss-agent.cn-east-3.myhuaweicloud.com 100.125.158.120 hss-agent.cn-south-1.myhuaweicloud.com 100.125.12.111 hss-agent.cn-north-4.myhuaweicloud.com **ac/th/ff: ac/th/ff: ac/th/ff:**

如果出现如下提示,请根据异常问题处理:修改网卡配置文件处理此问题。

<pre>[root@localhost ~]# curl -k -0 'https://hss-agent.cn-south-1.myhuaweicloud.com:10180/package/a</pre>	gent/linux/x86/hostguard.x86_64.rp
m' && echo 'MASTER_IP=hss-agent.cn-south-1.muhuaweicloud.com:10180' > hostguard_setup_config.c	conf && echo 'SLAVE_IP=hss-agent-sl
ave.cn-south-1.myhuaweicloud.com:10180' >> hostguard_setup_config.conf && echo 'ORG_ID=' >> ho	ostguard_setup_config.conf && rpm -
ivh hostguard.x86_64.rpm && rm -f hostguard_setup_config.conf && rm -f hostguard.x86_64.rpm	
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current	
bildau upildau ilitai spent Leit speeu	
0 0 0 0 0 0 0 0 0::: 0curl: (?) Failed	to connect to 3: Ne
twork is unreachable	
F	

8. 返回**HSS控制台**,选择"主机管理",Agent状态为"在线"后,单击"开启防 护"。

Agent状态为"在线"需等待约10min,请耐心等待。

主机安全 (新版)	ŧ	-机管理 🕂 💴	日版 企业項目	defauit.	* C							• (59)	51 Apontscolemina	8 演察支持公	购买主机农全	
		使用编码 	、空賞種PDAR55 E印本記述Agent	P·主约始Agent;	2 设置估管通知 音音通知改重常	- 3 BRENNE REBOORE REFERENCE AND REBOORE REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE AND REFERENCE REF										
风始開防 主沈防御 ・ 入侵检測 ・		云服务器 防护	17.80	Tipitaa Xilitaa	850 M 24		本部の内容等体	8404	Apent B+H							
安全运营 ▼ 安全探索 &	4	全部服务器	1		Pible	II2800	操作系统	Agentities	MPHS	检测结果	服务器状态	版本型题时间	资产重要性	操作	C 🛛	
安然与配置		未开启助护	3			-	Linux	Ξth	•	0 未注例	2014	-	-828777	开启防护切护	版本 更多 •	

9. 设置HSS为"包年/包月"、"基础版",阅读并勾选声明,单击"确定"。 云耀云服务器L实例支持的HSS为"基础版",此处设置请保持一致,请勿选择其 他版本。

开启防护						×				
需要开启主机安	全防护的服务器列表									
服务器名称/IC)	IP地址		操作系统	当前版本					
hcss_ecs_bc8 20b3b2a9-28	8d 4b-4c74-a577-b	(引 (私	単性公网) 有)	Linux						
请选择开启方式	2									
计费模式	包年/包月	按需计费								
版本选择	基础版	专业版	企业版	旗舰版						
选择配额	随机选择配额 基础版可用配额0个	· (配额不足, 请购买	▼ 配额)	C						
▲ 开启旗舰 同时设置	▲ 开启旗舰版及以上版本防护会自动为您开始勤素病毒防护,需要您根据业务的实际情况配置指定目录, × 同时设置备份提升勤素防护的事后恢复能力,最小化降低业务受损程度。									
1 我已阅读并	同意《主机安全免责	声明》								
	确认取消									

10. 返回云耀云服务器L实例<mark>控制台</mark>,可查看到HSS服务状态处于"防护中"正常启用 状态。

88 概览	主机安全
◎ 云耀云服务器L实例	
☑ 云硬盘 EVS	
△ 云备份 CBR	
⊘ 主机安全 HSS	hcss_ecs_6a63
	◎ 防护中 查看防护服务器 服务器运行中

异常问题处理:修改网卡配置文件

1. 执行命令ip addr查看网卡名称。



2. 依次执行命令cd /etc/sysconfig/network-scripts/、ls查看网卡文件。

	0.0 110.06 01 11 0.	cripesia is				
fcfg-eth0	if down-ippp	ifdown-routes	ifup	ifup-ip∨6	ifup-ppp	ifup-tunnel
rcrg-lo	if down-ipv6	if down-sit	ifup-aliases	ifup-isdn	ifup-routes	if up-wireless
f down	ifdown-isdn	ifdown-Team	ifup-bnep	ifup-plip	ifup-sit	init.ipv6-global
fdown-bnep	ifdown-post	ifdown-TeamPort	ifup-eth	ifup-plusb	ifup-Team	network-functions
fdown-eth	if down-ppp	ifdown-tunnel	ifup-ippp	ifup-post	ifup-TeamPort	network-functions-ipv6

3. 执行命令vi ifcfg-eth0编辑文件,设置"ONBOOT"为yes。

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=eth0
UUID=be2803d4-5812-4b8b-98e9-734b1ac0d98a
DEVICE=eth0
ONBOOT yes

4. 执行service network start命令启动服务。

"ifcfg-eth0" 15L, 278C written				
[nootfloce]host network_conjute]# service network start				
trooterocarnost network-scriptsia service network start			_	
Starting network (via systemctl):	-	UK	1	
[root@localhost_network-scripts]#				

10修订记录

发布日期	更新说明
2023-12-21	第六次正式发布。 新增 <mark>如何为L实例申请并安装SSL证书?</mark>
2023-12-07	第五次正式发布。 修改 • <mark>云耀云服务器L实例支持升级vCPU/内存/系统盘容量/峰值带 宽/流量包规格吗?</mark> ,支持升级实例。 • <mark>是否支持跨云迁移到云耀云服务器L实例?</mark> ,支持迁移修改内 容。
2023-11-13	 第四次正式发布。 新增 没有购买云耀云服务器L实例的权限怎么办? 使用Linux私有镜像创建/切换服务器后,无法重置密码怎么办?(遗忘私有镜像初始密码) 使用Linux私有镜像创建/切换服务器后,无法重置密码怎么办?(已知私有镜像初始密码) 使用私有镜像创建/切换服务器后,主机安全(HSS)服务未启动怎么办?
2023-09-21	第三次正式发布。 修改 <mark>操作系统/镜像</mark> ,增加"如何确认应用镜像启动完毕?"。

发布日期	更新说明
2023-09-06	第二次正式发布。 新增 • 云耀云服务器L实例和云耀云服务器是什么关系? • 是否支持跨云迁移到云耀云服务器L实例? • 操作系统/镜像 • 流量 • 磁盘管理
2023-06-30	第一次正式发布。